



Guia do usuário

Amazon EBS



Amazon EBS: Guia do usuário

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o Amazon EBS?	1
Recursos do Amazon EBS	1
Serviços relacionados	2
Acessar o Amazon EBS	3
Preços	4
Preparação para o Amazon EBS	5
Inscreva-se para um Conta da AWS	5
Criar um usuário com acesso administrativo	5
(Opcional) Crie e use uma chave gerenciada pelo cliente para a criptografia do Amazon EBS	7
(Opcional) Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots do Amazon EBS	7
Volumes do EBS	10
Atributos e benefícios	11
Disponibilidade de dados	11
Persistência de dados	12
Criptografia de dados	13
Segurança de dados	13
Snapshots	14
Flexibilidade	14
Tipos de volume do EBS	15
Volumes de unidade de estado sólido (SSD)	15
Volumes em disco rígido (HDD)	18
Volumes da geração anterior	19
Volumes SSD de uso geral	20
Volumes de Provisioned IOPS SSD	25
Volumes de HDD otimizado e HDD frio com throughput	29
Restrições de volume do EBS	40
Capacidade de armazenamento	40
Limitações do serviço	41
Esquemas de particionamento	42
Tamanhos de blocos de dados	43
Volumes do EBS e NVMe	46
Mapear volumes para nomes de dispositivo	47
Tempo limite de operação de E/S	51
Comando Abort	52

Ciclo de vida do volume	52
Criar um volume	54
Vincular um volume a uma instância	58
Anexar um volume a várias instâncias	60
Disponibilizar um volume para uso	70
Visualizar detalhes do volume	84
Modificar um volume	91
Desanexar um volume de uma instância	116
Excluir um volume	121
Substituir um volume	122
Verificações do status	125
Eventos de volume	129
Trabalhar com um volume danificado	131
Habilitar E/S automaticamente	134
Teste de falha	136
Snapshots do EBS	139
Como funcionam os snapshots	140
Ciclo de vida do snapshot	144
Criar snapshots de	145
Exibir informações do snapshot do	152
Copiar um snapshot	156
Compartilhar um snapshot	170
Arquivar snapshots	178
Excluir um snapshot	214
Restauração rápida de snapshots	218
Considerações	219
Definição de preço e cobrança	219
Créditos de criação de volume	220
Configurar a restauração rápida de snapshots	222
Verificar o estado da restauração rápida de snapshots	224
Exibir volumes restaurados usando restauração rápida de snapshot	226
Bloqueio de snapshots	227
Conceitos	228
Considerações	231
Controlar o acesso do	232
Bloquear um snapshot	235

Desbloquear um snapshot	238
Atualizar as configurações de bloqueio de snapshots	239
Monitorar o bloqueio de snapshots	240
Bloquear o acesso público aos snapshots	243
permissões do IAM	245
Configurar o bloqueio do acesso público	247
Visualizar a configuração de bloqueio do acesso público	251
Desabilitar o bloqueio de acesso público	254
Monitorar o bloqueio do acesso público	257
Instantâneos locais ativados Outposts	258
Perguntas frequentes	259
Pré-requisitos	261
Considerações	61
Controlar o acesso com o IAM	262
Trabalhe com snapshots locais	265
Instantâneos locais em Locais Zones	270
Perguntas frequentes	259
Considerações	61
Controlar o acesso com o IAM	273
Criptografia do EBS	277
Como funciona a criptografia do EBS	277
Como funciona a criptografia EBS quando o snapshot é criptografado	278
Como funciona a criptografia EBS quando o snapshot não é criptografado	279
Como as chaves do KMS inutilizáveis afetam as chaves de dados	279
Requisitos	280
Tipos de volume compatíveis	280
Tipos de instâncias compatíveis	281
Permissões para usuário	281
Permissões para instâncias	282
Habilitar a criptografia por padrão	283
Criptografar recursos do EBS	287
Criptografar um volume vazio na criação	288
Criptografar recursos não criptografados	288
Alternar as chaves do KMS	289
Exemplos	290
Restaurar um volume não criptografado (criptografia por padrão não habilitada)	290

Restaurar um volume não criptografado (criptografia por padrão habilitada)	291
Copiar um snapshot não criptografado (criptografia por padrão não habilitada)	292
Copiar um snapshot não criptografado (criptografia por padrão habilitada)	292
Criptografar novamente um volume criptografado	293
Criptografar novamente um snapshot criptografado	293
Migrar dados entre volumes criptografados e não criptografados	294
Resultados da criptografia	295
Performance do EBS	299
Dicas de performance do Amazon EBS	299
Usar instâncias otimizadas para EBS	300
Configurar a largura de banda da instância	300
Noções básicas de como a performance é calculada	300
Noções básicas da workload	300
Esteja ciente da penalidade de performance ao inicializar volumes de snapshots	300
Fatores que podem reduzir a performance do HDD	301
Aumentar a leitura antecipada para workloads com muitas operações de leitura e alta throughput em <code>st1</code> e <code>sc1</code> (somente instâncias do Linux)	301
Use um kernel do Linux moderno (somente instâncias do Linux)	302
Usar o RAID 0 para maximizar a utilização de recursos de instância	303
Monitore o desempenho do volume do Amazon EBS	303
Otimização de EBS	303
Inicializar volumes de	304
Use uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume	305
Use um instantâneo habilitado para restauração rápida de instantâneos	308
Inicializar volumes manualmente	308
Ponderação configurável da largura de banda da instância	313
Características e monitoramento de E/S	314
IOPS	315
Comprimento e latência da fila de volume	317
Limites de throughput de tamanho e volume de E/S	318
Monitore I/O as características usando CloudWatch	318
Monitore estatísticas de I/O desempenho em tempo real	320
Recursos relacionados	321
Configuração RAID	321
Opções de configuração de RAID	321
Criar uma matriz RAID 0	322

Criar snapshots de volumes em uma matriz RAID	331
Comparar volumes do EBS	332
Configurar a instância	332
Instalar ferramentas de comparação	334
Escolha o comprimento da fila de volume	335
Desabilitar estados C	336
Benchmarking de performance	337
Amazon Data Lifecycle Manager	342
Cotas	343
Como ele funciona	343
Políticas	344
Programações de política	345
Tags de recurso de destino	346
Snapshots	346
Apoiado pelo EBS AMIs	347
Tags do Amazon Data Lifecycle Manager	347
Políticas padrão comparadas com políticas personalizadas	348
Comparação de políticas de snapshots do EBS	348
Comparação das políticas de AMI baseadas no EBS	350
Criar políticas padrão	353
Considerações sobre as políticas padrão	353
Criar política padrão para snapshots do Amazon EBS	354
Crie uma política padrão para o suporte do EBS AMIs	358
Habilitar políticas padrão em várias contas e regiões	362
Criar política personalizada para instantâneos	367
Criar uma política de ciclo de vida de snapshots	367
Considerações sobre políticas de ciclo de vida de snapshots	384
Recursos adicionais	390
Automatizar snapshots consistentes com a aplicação	390
Outros casos de uso para scripts prévios e posteriores	427
Como funcionam os scripts prévios e posteriores	436
Identificar snapshots criados com pré-scripts e pós-scripts	439
Monitorar pré-scripts e pós-scripts	440
Crie uma política personalizada para AMIs	440
Criar uma política de ciclo de vida de AMI	441
Considerações sobre políticas de ciclo de vida da AMI	448

Recursos adicionais	452
Automatizar cópias de snapshots entre contas	452
Criar políticas de cópia de snapshot entre contas	453
Especificar filtros de descrição de snapshot	464
Considerações sobre políticas de cópia de snapshot entre contas	465
Recursos adicionais	465
Modificar políticas	465
Excluir políticas	469
Controlar o acesso do	470
AWS políticas gerenciadas	472
Perfis de serviço do IAM	482
Monitorar políticas	488
Console e AWS CLI	488
AWS CloudTrail	489
Monitore políticas usando EventBridge	489
Monitore políticas usando CloudWatch	491
Service endpoints	505
IPv4 endpoints	506
Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6	506
Endpoints do FIPS	507
Especificar endpoints	507
Endpoints da VPC de interface	508
Considerações sobre endpoints VPC do Amazon EBS	508
Crie uma interface VPC endpoint para o Amazon EBS	509
Solução de problemas	509
Erro: Role with name already exists	509
Amazon EBS direto APIs	511
Preços	512
Preços para APIs	512
Custos de rede	512
Conceitos	513
Snapshots	513
Blocos	513
Índices de bloco	513
Tokens de bloco	514
Soma de verificação	514

Criptografia	514
Ações da API	514
Assinatura com o Signature versão 4	515
Controlar o acesso do	515
Ler snapshots	523
Listar blocos em um snapshot	523
Listar blocos diferentes entre dois snapshots	526
Obter dados de bloco de um snapshot	530
Gravar snapshots	531
Iniciar um snapshot	532
Inserir dados em um snapshot	534
Concluir um snapshot	536
Resultados da criptografia	537
Resultados de criptografia: snapshot pai não criptografado	538
Resultados de criptografia: snapshot pai criptografado	539
Resultados de criptografia: nenhum snapshot pai	539
Validar dados de snapshots	541
Garantir idempotência	542
Novas tentativas com erro	543
Otimizar a performance	546
Service endpoints	547
IPv4 endpoints	548
Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6	548
Endpoints do FIPS	549
Especificar endpoints	549
Exemplos de código de SDK	551
StartSnapshot	551
PutSnapshotBlock	552
CompleteSnapshot	553
Endpoints da VPC de interface	554
Considerações sobre endpoints de APIs VPC diretos do EBS	554
Crie uma interface VPC endpoint para EBS direct APIs	555
CloudTrail troncos	556
Eventos de APIs dados diretos do EBS em CloudTrail	558
Eventos de APIs gerenciamento direto do EBS em CloudTrail	558
Exemplos de APIs eventos diretos do EBS	559

FAQs	565
Lixeira	568
Recursos compatíveis	569
Como funciona?	569
Considerações	570
Cotas	574
Serviços relacionados	574
Preços	574
Controlar o acesso do	575
Permissões para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção	575
Permissões para trabalhar com recursos na Lixeira	577
Chaves de condição para a Recycle Bin (Lixeira)	577
Criar regra de retenção	581
Atualizar regra de retenção	585
Bloquear regras de retenção	587
Desbloquear regra de retenção	589
Regras de retenção de tags	590
Exibir etiquetas de regras de retenção	591
Remover etiquetas de uma regra de retenção	592
Excluir regras de retenção	593
Recuperar snapshots excluídos	594
Permissões para trabalhar com snapshots na lixeira	594
Exibir snapshots na lixeira	596
Restaurar os snapshots da lixeira	597
Recuperar excluído AMLs	599
Permissões para trabalhar AMLs na Lixeira	599
Exibir AMLs na lixeira	601
Restaurar AMLs a partir da lixeira	602
Monitore usando EventBridge	603
RuleLocked	604
RuleChangeAttempted	605
RuleUnlockScheduled	605
RuleUnlockingNotice	606
RuleUnlocked	607
Monitore usando CloudTrail	607
Informações sobre a lixeira em CloudTrail	608

Compreender as entradas de arquivo de log da lixeira	609
Service endpoints	622
IPv4 endpoints	548
Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6	623
Endpoints do FIPS	624
Especificar endpoints	624
Usar endpoints da VPC de interface	625
Criar um endpoint da VPC de interface para a Lixeira	625
Criar uma política de endpoint da VPC para a Lixeira	625
Segurança	627
Proteção de dados	627
Segurança de dados do Amazon EBS	629
Criptografia de dados em repouso e em trânsito	629
Gerenciamento de chaves do KMS	629
Gerenciamento de identidade e acesso	630
Público	630
Autenticação com identidades	631
Gerenciar o acesso usando políticas	635
Como o EBS funciona com o IAM	638
Políticas de exemplo do IAM	644
Solução de problemas	666
Validação de conformidade	668
Resiliência de dados	669
Monitoramento	670
Amazon CloudWatch	671
Métricas para volumes do Amazon EBS	671
Métricas para snapshots do Amazon EBS	693
Métricas para instâncias do Nitro	693
Métricas para a restauração rápida do snapshot	698
Gráficos EC2 do console Amazon	700
Amazon EventBridge	702
Eventos de volume do EBS	702
Evento de inicialização do volume do EBS	708
Eventos de modificação de volume do EBS	709
Eventos de snapshot do EBS	710
Eventos de arquivo de snapshots do EBS	718

Eventos de restauração rápida do snapshot do EBS	718
Usando AWS Lambda para lidar com EventBridge eventos	720
Estatísticas detalhadas de desempenho do EBS	723
Statistics	724
Acessando as estatísticas	726
Amazon GuardDuty	728
Relatórios de faturamento e uso	728
Snapshots	729
Armazenamento de volumes	730
Desempenho provisionado	731
EBS direto APIs	732
Restauração rápida de instantâneos (FSR)	733
Cotas	734
Histórico de documentos	747
.....	dcclix

O que é o Amazon Elastic Block Store?

O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece recursos de armazenamento em blocos escaláveis e de alto desempenho que podem ser usados com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon). EC2 Com o Amazon Elastic Block Store, é possível criar e gerenciar os seguintes recursos de armazenamento em blocos:

- Volumes do Amazon EBS — Esses são volumes de armazenamento que você anexa às EC2 instâncias da Amazon. Depois de anexar um volume a uma instância, você poderá usá-lo da mesma forma como usaria um disco rígido local conectado a um computador, por exemplo, para armazenar arquivos ou instalar aplicativos.
- Snapshots do Amazon EBS — Esses são point-in-time backups dos volumes do Amazon EBS que persistem independentemente do volume em si. É possível criar snapshots para fazer backup dos dados nos volumes do Amazon EBS. Em seguida, você poderá restaurar novos volumes desses snapshots a qualquer momento.

Tópicos

- [Recursos do Amazon EBS](#)
- [Serviços relacionados](#)
- [Acessar o Amazon EBS](#)
- [Preços](#)

Recursos do Amazon EBS

O Amazon EBS fornece os seguintes recursos e benefícios:

- Vários tipos de volume: o Amazon EBS oferece vários tipos de volume que permitem otimizar a performance e o custo do armazenamento para uma ampla variedade de aplicações. Os tipos de volume são divididos em duas categorias principais: armazenamento baseado em SSD para workloads transacionais e em HDD para workloads trabalho de alto throughput.
- Escalabilidade: é possível criar volumes do Amazon EBS com especificações de capacidade e performance que atendam às suas necessidades. À medida que suas necessidades mudam, as operações de volumes elásticos podem ser usadas para aumentar dinamicamente a capacidade ou ajustar a performance, sem causar tempo de inatividade.

- Backup e recuperação: use snapshots do Amazon EBS para fazer backup dos dados armazenados em seus volumes. Em seguida, você pode usar esses instantâneos para restaurar volumes instantaneamente ou migrar dados entre AWS contas, AWS regiões ou zonas de disponibilidade.
- Proteção de dados: use a criptografia do Amazon EBS para criptografar seus volumes e snapshots do Amazon EBS. As operações de criptografia ocorrem nos servidores que hospedam EC2 instâncias da Amazon, garantindo a segurança de uma instância data-at-rest e data-in-transit entre ela e seu volume anexado e os snapshots subsequentes.
- Disponibilidade e durabilidade dos dados: os volumes io2 Block Express oferecem 99,999% de durabilidade com uma taxa anual de falhas de 0,001%. Outros tipos de volume oferecem 99,8% a 99,9% de durabilidade com uma taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%. Além disso, os dados dos volumes são replicados em vários servidores em uma zona de disponibilidade para evitar perdas de dados causadas por falha em qualquer componente único.
- Arquivamento de dados — O EBS Snapshots Archive fornece um nível de armazenamento de baixo custo para arquivar point-in-time cópias completas dos instantâneos do EBS que você deve reter por 90 dias ou mais por motivos normativos e de conformidade ou para futuros lançamentos de projetos.

Serviços relacionados

O Amazon EBS funciona com os seguintes serviços:

- Amazon Elastic Compute Cloud — Um serviço que permite iniciar e gerenciar máquinas virtuais (EC2 instâncias da Amazon) na AWS nuvem. É possível anexar volumes do EBS a essas instâncias e usá-las da mesma forma como usaria um disco rígido local conectado, por exemplo, para armazenar arquivos ou instalar aplicações. Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon EC2?](#)
- AWS Key Management Service: um serviço gerenciado que permite criar e gerenciar chaves criptográficas. Você pode usar chaves AWS KMS criptográficas para criptografar os dados armazenados nos volumes do Amazon EBS e nos snapshots do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Como o Amazon EBS usa AWS KMS](#).
- Amazon Data Lifecycle Manager — um serviço gerenciado que automatiza a criação, retenção e exclusão de snapshots do EBS e com suporte do EBS. AMIs Você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar backups para seus volumes do Amazon EBS e instâncias da

Amazon. EC2 Para obter mais informações, consulte [Automatizar backups com o Amazon Data Lifecycle Manager](#).

- EBS direct APIs — Um serviço que permite criar instantâneos do EBS, gravar dados diretamente em seus instantâneos, ler dados de seus instantâneos e identificar as diferenças ou alterações entre dois instantâneos. Para obter mais informações, consulte [Use o EBS direct APIs para acessar o conteúdo de um snapshot do EBS](#).
- Lixeira — Um serviço de recuperação de dados que permite restaurar instantâneos do EBS excluídos acidentalmente e respaldados pelo EBS. AMIs Para obter mais informações, consulte [Lixeira](#).

Acessar o Amazon EBS

É possível criar e gerenciar seus recursos do Amazon ECS usando uma das seguintes interfaces:

EC2 Console da Amazon

Uma interface Web para criar e gerenciar volumes e snapshots. Se você se inscreveu em uma AWS conta, você pode acessar o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

AWS Command Line Interface

Uma ferramenta de linha de comando que permite gerenciar recursos do Amazon EBS por meio de comandos no shell da linha de comando. É compatível com Windows, Mac e Linux. Para obter mais informações, consulte o [Guia AWS Command Line Interface do usuário](#) e os [comandos ec2](#).

Ferramentas da AWS para PowerShell

Um conjunto de PowerShell módulos que permitem que você crie scripts de operações em seus recursos do Amazon EBS a partir da linha de PowerShell comando. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do Ferramentas da AWS para PowerShell](#) e a [Referência de comandos do Ferramentas da AWS para PowerShell](#).

AWS CloudFormation

Um AWS serviço totalmente gerenciado que permite criar modelos JSON ou YAML reutilizáveis que descrevem seus AWS recursos e, em seguida, provisiona e configura esses recursos para você. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudFormation](#).

API de EC2 consulta da Amazon

A API Amazon EC2 Query fornece solicitações HTTP ou HTTPS que usam o verbo HTTP GET ou POST um parâmetro de consulta chamado `Action`. Para obter mais informações, consulte a [Amazon EC2 API Reference](#).

AWS SDKs

Idiomas específicos APIs que permitem criar aplicativos integrados aos AWS serviços. AWS SDKs estão disponíveis para muitas linguagens de programação populares. Para obter mais informações, consulte [Ferramentas para desenvolver AWS](#).

Preços

Com o Amazon EBS, você só paga pelo que provisiona. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Preparação para o Amazon EBS

Conclua as tarefas nesta seção para se preparar para trabalhar com recursos do Amazon EBS.

Tarefas

- [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
- [Criar um usuário com acesso administrativo](#)
- [\(Opcional\) Crie e use uma chave gerenciada pelo cliente para a criptografia do Amazon EBS](#)
- [\(Opcional\) Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots do Amazon EBS](#)

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando <https://aws.amazon.com/e> escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS AWS IAM Identity Center, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login [AWS Management Console](#) como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte [Fazer login como usuário-raiz](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

Para obter instruções, consulte [Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz \(console\) no Guia](#) do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

Para obter instruções, consulte [Habilitar o AWS IAM Identity Center](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte [Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte [Como fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de autenticação única ao grupo.

Para obter instruções, consulte [Adicionar grupos](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

(Opcional) Crie e use uma chave gerenciada pelo cliente para a criptografia do Amazon EBS

A criptografia do Amazon EBS é uma solução de criptografia que usa chaves AWS KMS criptográficas para criptografar seus volumes e snapshots do Amazon EBS. O Amazon EBS cria automaticamente uma chave KMS AWS gerenciada exclusiva para a criptografia do Amazon EBS em cada região. Essa chave do KMS tem o alias `aws/ebs`. Não é possível fazer a rotação da chave do KMS padrão nem gerenciar suas permissões. Para obter mais flexibilidade e controle sobre a chave do KMS usada na criptografia do Amazon EBS, considere criar e usar uma chave gerenciada pelo cliente.

Para criar e usar uma chave gerenciada pelo cliente para a criptografia do Amazon EBS

1. [Crie uma chave do KMS de criptografia simétrica.](#)
2. [Selecione a chave do KMS como a chave do KMS padrão para criptografia do Amazon EBS.](#)
3. [Conceda aos usuários permissão para usar a chave do KMS para criptografia do Amazon EBS.](#)

(Opcional) Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots do Amazon EBS

Para evitar o compartilhamento público dos snapshots, você pode habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots. Depois de habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots em uma região, qualquer tentativa de compartilhar publicamente os snapshots nessa região será automaticamente bloqueada. Isso pode ajudar você a melhorar a segurança dos snapshots e a proteger os dados dos snapshots contra acesso não autorizado ou não intencional.

Para obter mais informações, consulte [Bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#).

Console

Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha EC2 Painel e, em Atributos da conta (no lado direito), escolha Proteção e segurança de dados.
3. Na seção Bloquear o acesso público aos snapshots do EBS, escolha Gerenciar.
4. Selecione Bloquear acesso público e depois escolha uma das seguintes opções:
 - Bloquear todos os compartilhamentos: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
 - Bloquear novos compartilhamentos públicos: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.
5. Selecione Atualizar.

AWS CLI

Para habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o comando [enable-snapshot-block-public-access](#). Para `--state`, especifique um dos seguintes valores:

- `block-all-sharing`: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
- `block-new-sharing`: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access --state block-new-sharing
```

PowerShell

Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o cmdlet [Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#). Para -State, especifique um dos seguintes valores:

- `block-all-sharing`: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
- `block-new-sharing`: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -State block-new-sharing
```

Volumes do Amazon EBS

Um volume do Amazon EBS é um dispositivo de armazenamento em blocos durável que é possível anexar às suas instâncias. Depois de anexar um volume a uma instância, será possível usá-lo como você usaria um disco rígido físico. Os volumes do EBS são flexíveis. Para volumes de geração atual anexados a tipos de instância de geração atual, é possível aumentar o tamanho dinamicamente, modificar a capacidade de IOPS provisionadas e alterar o tipo de volume em volumes de produção em tempo real.

É possível usar os volumes do EBS como armazenamento principal de dados que exigem atualizações frequentes, como o drive do sistema para uma instância ou armazenamento de uma aplicação de banco de dados. Também é possível usá-los para aplicações com muita throughput que executam verificações de disco contínuas. Os volumes do EBS persistem independentemente da vida útil de uma EC2 instância.

É possível anexar vários volumes do EBS a uma única instância. O volume e a instância devem estar na mesma zona de disponibilidade. Dependendo do volume e dos tipos de instância, você pode usar a opção [Anexar várias](#) para montar um volume em várias instâncias ao mesmo tempo.

O Amazon EBS fornece os seguintes tipos de volumes: SSD de uso geral (gp2 e gp3), SSD de IOPS provisionadas (io1 e io2), HDD otimizado para throughput (st1), HDD a frio (sc1) e Magnético (standard). Eles diferem em características de performance e preço, permitindo que você adapte a performance e custo de armazenamento às necessidades das aplicações. Para obter mais informações, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).

Sua conta tem um limite no armazenamento total disponível para você. Para obter mais informações sobre esses limites e como solicitar um aumento, consulte [Amazon EBS endpoints and quotas](#).

Um volume gerenciado do EBS é gerenciado por um provedor de serviços, como o Modo automático do Amazon EKS. Você não pode modificar diretamente as configurações de um volume gerenciado do EBS. Os volumes gerenciados do EBS são identificados por um valor true no campo Gerenciado. Para obter mais informações, consulte [Instâncias EC2 gerenciadas da Amazon](#).

Para obter mais informações sobre definição de preço, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Conteúdo

- [Atributos e benefícios dos volumes do Amazon EBS](#)
- [Tipos de volume do Amazon EBS](#)

- [Restrições de volume do Amazon EBS](#)
- [Volumes e volumes do Amazon EBS NVMe](#)
- [Ciclo de vida do volume do Amazon EBS](#)
- [Substituir um volume de Amazon EBS usando um snapshot](#)
- [Verificações de status de volume do Amazon EBS](#)
- [Testes de falhas no Amazon EBS](#)

Atributos e benefícios dos volumes do Amazon EBS

Os volumes do EBS fornecem benefícios que não são fornecidos por volumes de armazenamento de instâncias.

Benefícios

- [Disponibilidade de dados](#)
- [Persistência de dados](#)
- [Criptografia de dados](#)
- [Segurança de dados](#)
- [Snapshots](#)
- [Flexibilidade](#)

Disponibilidade de dados

Ao criar um volume do EBS, ele será automaticamente replicado na zona de disponibilidade para evitar perda de dados devido à falha de qualquer componente de hardware único. Você pode conectar um volume do EBS a qualquer EC2 instância na mesma zona de disponibilidade. Depois de associar um volume, ele será exibido como um dispositivo de blocos nativo semelhante a um disco rígido ou a outro dispositivo físico. A partir desse momento, a instância pode interagir com o volume da mesma forma que faria com uma unidade local. É possível se conectar à instância e formatar o volume do EBS com um sistema de arquivos, como Ext4 para uma instância do Linux ou NTFS para uma instância do Windows e, em seguida, instalar aplicações.

Se você conectar vários volumes a um dispositivo que você nomeou, poderá distribuir os dados entre os volumes para aumentar o desempenho I/O e a taxa de transferência.

É possível anexar volumes do EBS `io1` e `io2` para até 16 instâncias baseadas em Nitro. Para obter mais informações, consulte [Conecte um volume do EBS a várias EC2 instâncias usando o Multi-Attach](#). Caso contrário, é possível anexar um volume do EBS a uma única instância.

É possível obter dados de monitoramento para seus volumes do EBS, inclusive volumes do dispositivo raiz para instâncias com EBS, sem custo adicional. Para obter mais informações sobre as métricas de monitoramento, consulte [CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS](#). Para obter informações sobre como acompanhar o status de seus volumes, consulte [EventBridge Eventos da Amazon para o Amazon EBS](#).

Persistência de dados

Um volume do EBS é um armazenamento fora da instância capaz de persistir independentemente da duração de uma instância. Você continua a pagar pela utilização do volume, desde que os dados persistam.

Os volumes do EBS conectados a uma instância em execução podem se separar automaticamente da instância com seus dados intactos quando a instância for encerrada, se você desmarcar a caixa de seleção `Excluir ao encerrar` ao configurar os volumes do EBS para sua instância no console. EC2 O volume pode então ser reassociado a uma nova instância, permitindo a rápida recuperação. Se a caixa de seleção `Excluir ao encerrar` estiver marcada, os volumes serão excluídos após o encerramento da EC2 instância. Se você estiver usando uma instância com EBS, poderá pará-la e reiniciá-la sem afetar os dados armazenados no volume associado. O volume permanece associado durante todo o ciclo de parada-início. Isso permite que você processe e armazene os dados no seu volume indefinidamente, usando os recursos de processamento e armazenamento apenas conforme necessário. Os dados persistirão no volume até que o volume seja excluído explicitamente. O armazenamento em bloco físico usado por volumes excluídos do EBS é substituído por zeros ou dados criptograficamente pseudoaleatórios antes de ser alocado a um novo volume. Se você estiver lidando com dados confidenciais, deve considerar criptografar seus dados manualmente ou armazenar dados em um volume protegido pelo Criptografia de Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Criptografia do Amazon EBS](#).

Por padrão, o volume raiz do EBS criado e associado a uma instância em execução é excluído quando essa instância é encerrada. É possível modificar esse comportamento alterando o valor do marcador `DeleteOnTermination` para `false` ao executar a instância. Esse valor modificado faz com que o volume persista mesmo após a instância ser encerrada e permite associar o volume a outra instância.

Por padrão, os volumes adicionais do EBS criados e associados a uma instância em execução não são excluídos quando essa instância é encerrada. É possível modificar esse comportamento alterando o valor do marcador `DeleteOnTermination` para `true` ao executar a instância. Esse valor modificado faz com que o volume seja excluído quando a instância é encerrada.

Criptografia de dados

Para criptografia simplificada de dados, é possível criar volumes do EBS criptografados com o recurso Criptografia de Amazon EBS. Todos os tipos de volume do EBS são compatíveis com criptografia. Você pode usar volumes criptografados do EBS para atender a uma ampla variedade de requisitos de data-at-rest criptografia para dados e aplicativos regulamentados/auditados. A criptografia do Amazon EBS usa algoritmos do Advanced Encryption Standard de 256 bits (AES-256) e uma infraestrutura de chaves gerenciada pela Amazon. A criptografia ocorre no servidor que hospeda a EC2 instância, fornecendo criptografia data-in-transit da EC2 instância para o armazenamento do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Criptografia do Amazon EBS](#).

A criptografia do Amazon EBS é usada AWS KMS keys ao criar volumes criptografados e quaisquer snapshots criados a partir de seus volumes criptografados. Na primeira vez que você cria um volume criptografado do EBS em uma região, uma chave KMS AWS gerenciada padrão é criada automaticamente para você. Essa chave é usada para a criptografia do Amazon EBS, a menos que você crie e use uma chave gerenciada pelo cliente. Criar sua própria chave gerenciada pelo cliente oferece mais flexibilidade, incluindo a capacidade de criar, alternar, desabilitar, definir controles de acesso e auditar as chaves de criptografia usadas para a proteção dos dados. Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service](#).

Segurança de dados

Os volumes do Amazon EBS são apresentados a você como dispositivos de bloco brutos e não formatados. Eles são dispositivos lógicos criados na infraestrutura do EBS, e o serviço Amazon EBS garante que os dispositivos estejam logicamente vazios (ou seja, os blocos brutos são zerados ou contêm dados pseudorandomizados criptograficamente) antes de qualquer uso ou reutilização por um cliente.

Se você tiver procedimentos que exigem que todos os dados sejam apagados usando um método específico, após ou antes do uso (ou ambos), como aqueles detalhados em DoD 5220,22-M (Manual Operacional do Programa Nacional de Segurança Industrial) ou em NIST 800-88 (Diretrizes para higienização de mídia), será possível fazer isso no Amazon EBS. Essa atividade em nível de bloco será refletida na mídia de armazenamento subjacente dentro do serviço do Amazon EBS.

Snapshots

O Amazon EBS oferece a capacidade de criar snapshots (backups) de qualquer volume do EBS e gravar uma cópia dos dados no volume para o Amazon S3, onde ele é armazenado repetidamente em várias zonas de disponibilidade. O volume não precisa estar anexado a uma instância em execução para obter um snapshot. À medida que você continua a gravar dados a um volume, pode periodicamente criar um snapshot do volume para usar como linha de base para novos volumes. Esses snapshots podem ser usados para criar vários novos volumes do EBS ou mover volumes entre zonas de disponibilidade. Os snapshots de volumes do EBS criptografados são automaticamente criptografados também.

Ao criar um novo volume a partir de um snapshot, ele será uma cópia exata do volume original no momento em que o snapshot foi tirado. Os volumes do EBS criados de snapshots criptografados são criptografados automaticamente. Ao especificar opcionalmente uma zona de disponibilidade diferente, é possível usar essa funcionalidade para criar uma duplicata do volume nessa zona. Os instantâneos podem ser compartilhados com AWS contas específicas ou tornados públicos. Quando você cria snapshots, são geradas cobranças no Amazon S3 com base no tamanho dos dados cujo backup está sendo feito, não no tamanho do volume de origem. Os snapshots subsequentes do mesmo volume são snapshots incrementais. Eles incluem apenas dados alterados e novos gravados no volume desde a criação do último snapshot, e são geradas cobranças apenas por estes dados alterados e novos.

Snapshots são backups incrementais, o que significa que serão salvos somente os blocos no volume que mudaram depois de o snapshot mais recente. Se você tiver um volume com 100 GiB de dados, mas somente 5 GiB de dados tiverem mudado desde seu último snapshot, somente os 5 GiB de dados modificados serão gravados em Amazon S3. Mesmo que os snapshots sejam salvos de forma incremental, o processo de exclusão de snapshots foi projetado de forma que você precise manter somente o snapshot mais recente.

Para ajudar a categorizar e gerenciar seus volumes e snapshots, é possível marcá-los com os metadados de sua escolha.

Para fazer backup de seus volumes automaticamente, é possível usar [Amazon Data Lifecycle Manager](#) ou o [AWS Backup](#).

Flexibilidade

Os volumes do EBS oferecem suporte a alterações de configuração reais durante a produção. É possível modificar o tipo de volume, o tamanho e a capacidade de IOPS sem interrupções de

serviço. Para obter mais informações, consulte [Modificar um volume do Amazon EBS usando operações de volumes elásticos](#).

Tipos de volume do Amazon EBS

O Amazon EBS fornece os tipos de volume a seguir, que diferem em características de performance e preço, de forma que você adapte o custo e a performance de armazenamento às necessidades das aplicações.

Important

Há vários fatores que podem afetar o desempenho dos volumes do EBS, como configuração da instância, I/O características e demanda de carga de trabalho. Para usar ao máximo as IOPS provisionadas em um volume do EBS, use [instâncias otimizadas para o EBS](#). Para obter mais informações sobre como aproveitar ao máximo seus volumes do EBS, consulte [Performance de volumes do Amazon EBS](#).

Para obter mais informações sobre definição de preço, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Tipos de volume

- [Volumes de unidade de estado sólido \(SSD\)](#)
- [Volumes em disco rígido \(HDD\)](#)
- [Volumes da geração anterior](#)

Volumes de unidade de estado sólido (SSD)

Os volumes baseados em SSD são otimizados para cargas de trabalho transacionais que envolvem read/write operações frequentes com I/O tamanho pequeno, em que o atributo de desempenho dominante é o IOPS. Os tipos de volume baseados em SSD incluem SSD de uso geral e SSD com IOPS provisionadas. A seguir é apresentado um resumo dos casos de uso e características dos volumes baseados em SSD.

	<u>Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS</u>		<u>Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS</u>	
Tipo de volume	gp3	gp2	io2Block Express	io1
Durabilidade	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)		Durabilidade de 99,999% (taxa anual de falhas de 0,001%)	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)
Casos de uso	• Workloads transacionais • Áreas de trabalho virtuais • Bancos de dados de instância única e médio porte • Aplicações interativas de baixa latência • Volumes de inicialização • Ambientes de teste e desenvolvimento		Workloads que exigem: • Latência média abaixo de um milissegundo • Performance estável de IOPS • Mais de 64.000 IOPS ou 1.000 MiB/s de taxa de transferência	• Workloads que exigem performance de IOPS sustentado ou mais do que 16.000 IOPS • Workloads de banco de dados com alto consumo de E/S
Tamanho do volume	1 GiB – 16 TiB		4 GiB - 64 TiB ³	4 GiB – 16 TiB
IOPS máximo	16.000 (64 KiB I/O ⁴)	16.000 (16 KiB I/O ⁴)	256.000 (³ 16 KiB I/O ⁴)	64.000 (16 KiB I/O ⁴)
Taxa de transferência máxima	1.000 MiB/s	250 MiB/s ¹	4.000 MiB/s	1.000 MiB/s ²
Multi-attach do	Sem suporte		Compatível	

	Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS	Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS	
Amazon EBS			
NVMe reservas	Não compatível	Compatível	Não compatível
Volume de inicialização	Compatível		

¹ O limite de taxa de transferência está entre 128 MiB/s e 250 MiB/s, dependendo do tamanho do volume. Para obter mais informações, consulte [Performance do volume gp2](#). Os volumes criados antes de 3 de dezembro de 2018 que não foram modificados desde a criação podem não atingir a performance total, a menos que você [modifique o volume](#).

² [Para atingir a taxa de transferência máxima de 1.000 MiB/s, o volume deve ser provisionado com 64.000 IOPS e conectado a uma instância baseada em Nitro](#). Os volumes criados antes de 6 de dezembro de 2017 que não foram modificados desde a criação podem não alcançar a performance total, a menos que você [modifique o volume](#).

³ [instâncias baseadas em Nitro](#) oferecem suporte a volumes provisionados com até 256.000 IOPS. Outros tipos de instância podem ser anexados a volumes provisionados com até 64.000 IOPS, mas podem alcançar até 32.000 IOPS.

⁴ Representa o I/O tamanho necessário para atingir o máximo de IOPS dentro do limite de taxa de transferência do volume.

Para obter mais informações sobre os tipos de volume baseados em SSD, consulte o seguinte:

- [Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS](#)
- [Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS](#)

Volumes em disco rígido (HDD)

Os volumes baseados em HDD são otimizados para grandes workloads de streaming em que o atributo de performance dominante é o throughput. Os tipos de volume de HDD incluem HDD com throughput otimizado e HDD frio. A seguir é apresentado um resumo dos casos de uso e características dos volumes baseados em HDD.

	Volumes HDD otimizados para throughput	Volumes HDD a frio
Tipo de volume	st1	sc1
Durabilidade	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)	
Casos de uso	• Big data • Data warehouses • Processamento de logs	• Armazenamento orientado para throughput para dados acessados raramente • Cenários nos quais o menor custo de armazenamento é importante
Tamanho do volume	125 GiB – 16 TiB	
Máximo de IOPS por volume (1 MiB E/S)	500	250
Throughput máximo por volume	500 MiB/s	250 MiB/s
Multi-attach do Amazon EBS	Não compatível	
Volume de inicialização	Não compatível	

Para obter mais informações sobre os volumes de unidade de disco rígido (HDD), consulte [Volumes HDD otimizado para throughput e HDD frio do Amazon EBS](#).

Volumes da geração anterior

Os volumes magnéticos (standard) são volumes da geração anterior apoiados por unidades magnéticas. Eles são adequados para workloads com conjuntos de dados pequenos em que os dados são acessados com pouca frequência e a performance não tem importância primordial. Esses volumes fornecem aproximadamente 100 IOPS em média, com capacidade de expansão de até centenas de IOPS, e podem variar em tamanho de 1 GiB de 1 TiB.

Tip

O volume magnético é um tipo de volume da geração anterior. Se você precisar de desempenho superior ou de uma consistência de desempenho superior à dos volumes da geração anterior, recomendamos que você use um dos mais recentes tipos de volume.

A tabela a seguir descreve os tipos de volumes do EBS de geração anterior.

	Magnético
Tipo de volume	standard
Casos de uso	Workloads nas quais os dados são acessados raramente
Tamanho do volume	1 GiB-1 TiB
IOPS máxima por volume	40 a 200
Throughput máximo por volume	40 a 90 MiB/s
Volume de inicialização	Compatível

Para obter mais informações, consulte [Volumes da geração anterior](#).

Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS

Os volumes SSD de uso geral (gp2 e gp3) são apoiados por unidades de estado sólido (). SSDs Eles equilibram preço e performance para proporcionar uma ampla variedade de workloads transacionais. Incluem desktops virtuais, bancos de dados de instâncias únicas de tamanho médio, aplicações interativas sensíveis à latência, ambientes de desenvolvimento e testes e volumes de inicialização. Recomendamos esses volumes para a maioria das workloads.

O Amazon EBS oferece os seguintes tipos de volumes SSD de uso geral:

Tipos

- [Volumes SSD de uso geral \(gp3\)](#)
- [Volumes SSD de uso geral \(gp2\)](#)

Volumes SSD de uso geral (gp3)

Os volumes SSD de uso geral (gp3) são a última geração de volumes SSD de uso geral e o volume SSD com menor custo oferecido pelo Amazon EBS. Esse tipo de volume ajuda a fornecer o equilíbrio certo entre preço e performance para a maioria das aplicações. Também ajuda a escalar a performance do volume independentemente do tamanho do volume. Isso significa que é possível provisionar a performance necessária sem precisar provisionar capacidade adicional de armazenamento em blocos. Além disso, os volumes gp3 oferecem um preço 20% mais baixo por GiB do que os volumes SSD (gp2).

os volumes gp3 fornecem latência de um dígito em milissegundos e durabilidade de volume de 99,8% a 99,9% com uma taxa anual de falhas (AFR) não superior a 0,2%, o que se traduz em um máximo de duas falhas de volume por 1.000 volumes em execução em um período de um ano. AWS projeta volumes gp3 para oferecer seu desempenho provisionado em 99% do tempo.

Conteúdo

- [Performance do volume gp3](#)
- [Tamanho do volume gp3](#)
- [Migrar de gp2 para gp3](#)

Performance do volume gp3



Tip

Os volumes gp3 não usam performance de expansão. Eles conseguem sustentar suas IOPS provisionadas completas e a performance da throughput por tempo indeterminado.

Performance de IOPS

Os volumes gp3 oferecem performance de IOPS consistente de referência de 3.000 IOPS, que está incluído no preço do armazenamento. É possível provisionar IOPS adicionais (até um máximo de 16.000) por um custo adicional a uma proporção de 500 IOPS por GiB de tamanho do volume. O máximo de IOPS pode ser provisionado para volumes de 32 GiB ou mais ($500 \text{ IOPS por GiB} \times 32 \text{ GiB} = 16.000 \text{ IOPS}$).

Performance de throughput

os volumes gp3 oferecem uma linha de base consistente (desempenho de taxa de transferência de 125) MiB/s, which is included with the price of storage. You can provision additional throughput (up to a maximum of 1,000 MiB/s) for an additional cost at a ratio of 0.25 MiB/s per provisioned IOPS. Maximum throughput can be provisioned at 4,000 IOPS or higher and 8 GiB or larger ($4,000 \text{ IOPS} \times 0.25 \text{ MiB/s per IOPS} = 1,000 \text{ MiB/s}$

Tamanho do volume gp3

O volume gp3 pode variar de tamanho entre 1 GiB e 16 TiB.

Migrar de gp2 para gp3

Se atualmente estiver usando volumes gp2, você poderá migrar seus volumes para gp3 usando operações [Modificar um volume do Amazon EBS usando operações de volumes elásticos](#). Você pode usar as operações de volumes elásticos do Amazon EBS para modificar o tipo de volume, o IOPS e a taxa de transferência de seus volumes existentes sem interromper suas instâncias da Amazon. EC2 Ao usar o console para criar um volume ou para criar uma AMI a partir de um snapshot, o SSD de uso geral gp3 é a seleção padrão para tipo de volume. Em outros casos, gp2 é a seleção padrão. Nesses casos, você pode selecionar gp3 como o tipo de volume em vez de usar gp2.

Para descobrir o quanto você pode economizar ao migrar seus volumes gp2 para gp3, use a [calculadora de economia de custos da migração gp2 para gp3 do Amazon EBS](#).

Volumes SSD de uso geral (gp2)

Oferecem armazenamento com bom custo-benefício, ideal para uma ampla variedade de workloads transacionais. Com volumes gp2, a performance escala conforme o tamanho do volume.

Tip

Os volumes gp3 são a última geração de volumes SSD de uso geral. Oferecem escalabilidade de performance mais previsível e preços até 20% mais baixos do que os volumes gp2. Para obter mais informações, consulte [Volumes SSD de uso geral \(gp3\)](#). Para descobrir o quanto você pode economizar ao migrar seus volumes gp2 para gp3, use a [calculadora de economia de custos da migração do Amazon EBS gp2 para gp3](#).

gp2os volumes fornecem latência de um dígito em milissegundos e durabilidade de volume de 99,8% a 99,9% com uma taxa anual de falhas (AFR) não superior a 0,2%, o que se traduz em um máximo de duas falhas de volume por 1.000 volumes em execução em um período de um ano. AWS projeta gp2 volumes para oferecer seu desempenho provisionado em 99% do tempo.

Conteúdo

- [Performance do volume gp2](#)
- [Tamanho do volume gp2](#)

Performance do volume **gp2**

Performance de IOPS

A performance de referência escala linearmente entre um mínimo de 100 e um máximo de 16.000, a uma taxa de 3 IOPS por GiB de tamanho do volume. A performance das IOPS é provisionada da seguinte forma:

- Volumes de 33,33 GiB e menores são provisionados com o mínimo de 100 IOPS.
- Volumes maiores que 33,33 GiB são provisionados com 3 IOPS por GiB de tamanho do volume até o máximo de 16.000 IOPS, que é atingido em 5.334 GiB (3 x 5.334).
- Volumes de 5.334 GiB e maiores são provisionados com 16.000 IOPS.

Volumes gp2 menores que 1 TiB (e que são provisionados com menos de 3.000 IOPS) podem expandir para 3.000 IOPS, quando necessário, por um período estendido. A capacidade de estouro de um volume é governada por I/O créditos. Quando a I/O demanda é maior do que o desempenho básico, o volume gasta I/O créditos para atingir o nível de desempenho exigido (até 3.000 IOPS). Durante o estouro, os I/O créditos não são acumulados e são gastos na taxa de IOPS que está sendo usada acima da linha de base (taxa de gasto = IOPS de pico - IOPS da linha de base). Quanto mais I/O créditos um volume acumula, mais tempo ele pode sustentar seu desempenho de pico. Você pode calcular a duração da expansão desta forma:

$$\text{Burst duration} = \frac{(\text{I/O credit balance})}{(\text{Burst IOPS}) - (\text{Baseline IOPS})}$$

Quando a I/O demanda cai para o nível de desempenho básico ou inferior, o volume começa a ganhar I/O créditos a uma taxa de 3 I/O créditos por GiB de tamanho do volume por segundo. Os volumes têm um limite de acumulação de crédito de E/S de 5,4 milhões de I/O créditos, o que é suficiente para sustentar o desempenho máximo de pico de 3.000 IOPS por pelo menos 30 minutos.

Note

Cada volume recebe um saldo de I/O crédito inicial de 5,4 milhões de I/O créditos, o que proporciona um rápido ciclo inicial de inicialização para volumes de inicialização e uma boa experiência de inicialização para outros aplicativos.

A tabela a seguir lista exemplos de tamanhos de volume e o desempenho básico associado ao volume, a duração da explosão (ao começar com 5,4 milhões de I/O créditos) e o tempo necessário para reabastecer um saldo de créditos vazio. I/O

Tamanho do volume (GiB)	Performance basal (IOPS)	Duração da expansão a 3.000 IOPS (segundos)	Tempo para preencher novamente o saldo de créditos vazio (segundos)
1 a 33,33	100	1,862	54,000
100	300	2.000	18.000

Tamanho do volume (GiB)	Performance basal (IOPS)	Duração da expansão a 3.000 IOPS (segundos)	Tempo para preencher novamente o saldo de créditos vazio (segundos)
334 (tamanho mín. para throughput máx.)	1.002	2.703	5.389
750	2.250	7.200	2.400
1.000	3.000	N/D*	N/D*
5.334 (tamanho mínimo para IOPS máximas) e maior	16.000	N/D*	N/D*

* A performance basal do volume excede a performance de expansão máxima.

Você pode monitorar o saldo I/O de crédito de um volume usando a BurstBalance métrica Amazon EBS na Amazon CloudWatch. Essa métrica mostra a porcentagem de créditos de E/S para o gp2 restante. Para obter mais informações, consulte [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#). Também é possível definir um alarme que notifica você quando o valor de BurstBalance cai para determinado nível. Para obter mais informações, consulte [Criação de CloudWatch alarmes](#).

Performance de throughput

gp2os volumes oferecem uma taxa de transferência entre 128 MiB/s e 250 MiB/s, dependendo do tamanho do volume. A performance da throughput é provisionada da seguinte forma:

- Volumes de 170 GiB e menores fornecem uma throughput máxima de 128 MiB/s.
- Os volumes maiores que 170 GiB e menores que 334 GiB poderão expandir para uma throughput máxima de 250 MiB/s.
- Volumes de 334 GiB e maiores fornecem 250 MiB/s.

A throughput de um volume gp2 pode ser calculada usando a seguinte fórmula, até o limite de 250 MiB/s de throughput:

$$\text{Throughput in MiB/s} = \text{IOPS performance} \times \text{I/O size in KiB} / 1,024$$

Tamanho do volume **gp2**

O volume do gp2 pode variar de tamanho entre 1 GiB e 16 TiB. Lembre-se de que a performance do volume é escalada linearmente com o tamanho do volume.

Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS

Os volumes SSD de IOPS provisionados são apoiados por unidades de estado sólido (). SSDs São os volumes de armazenamento do Amazon EBS da mais alta performance, criados para workloads essenciais, com uso intenso de IOPS e de throughput que exigem baixa latência. Os volumes SSD com IOPS provisionadas fornecem a performance provisionada 99,9% do tempo.

O Amazon EBS oferece dois tipos de volumes de SSD com IOPS provisionadas:

- [Volumes Block Express de SSD de IOPS provisionadas \(io2\)](#)
- [Volumes de SSD de IOPS provisionadas \(io1\)](#)

Volumes Block Express de SSD de IOPS provisionadas (**io2**)

Os volumes io2 Block Express se baseiam na última geração de arquitetura de servidor de armazenamento do Amazon EBS. Ele foi criado com o objetivo de atender aos requisitos de desempenho dos aplicativos I/O intensivos mais exigentes que são executados em [instâncias criadas no Sistema Nitro](#). Com a mais alta durabilidade e a mais baixa latência, o Block Express é ideal para executar workloads de performance intensa críticas para a missão, como o Oracle, o SAP HANA, o Microsoft SQL Server e o SAS Analytics.

A arquitetura Block Express aumenta a performance e a escala dos volumes io2. Os servidores Block Express se comunicam com [instâncias baseadas em Nitro](#) usando o protocolo de rede Scalable Reliable Datagram (SRD). Essa interface é implementada no Nitro Card dedicado à função Amazon I/O EBS no hardware host da instância. Ele minimiza o I/O atraso e a variação da latência (instabilidade da rede), o que proporciona um desempenho mais rápido e consistente para seus aplicativos.

Os volumes io2 Block Express foram desenhados para fornecer 99,999% de durabilidade com uma taxa anual de falhas (AFR) não superior a 0,001%, o que significa uma única falha de volume por 100.000 volumes em execução no período de um ano. Os volumes io2 Block Express são

adequados para workloads que se beneficiam de ter um único volume que fornece latência abaixo de um milissegundo, é compatível com IOPS e throughput mais altos, e tem mais capacidade que os volumes gp3.

Os volumes (io2) Block Express de SSD com IOPS provisionadas fornecem a performance provisionada 99,9% do tempo.

Tópicos

- [Considerações](#)
- [Performance](#)

Considerações

- Os volumes io2 Block Express estão disponíveis nas seguintes regiões: Leste dos EUA (Ohio) | Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | Oeste dos EUA (N. da Califórnia) | Oeste dos EUA (Oregon) | Ásia-Pacífico (Hong Kong) | Ásia-Pacífico (Mumbai) | Ásia-Pacífico (Seul) | Ásia-Pacífico (Singapura) | Ásia-Pacífico (Sydney) | Ásia-Pacífico (Tóquio) | Canadá (Central) | Europa (Frankfurt) | Europa (Irlanda) | Europa (Londres) | Europa (Estocolmo) | Oriente Médio (Bahrein).
- A partir de 30 de abril de 2025, todos os volumes novos e criados anteriormente são io2 volumes do io2 Block Express.
- [As instâncias baseadas em Nitro](#) oferecem suporte a volumes provisionados com até 256.000 IOPS. Outros tipos de instância podem ser anexados a volumes provisionados com até 64.000 IOPS, mas podem alcançar até 32.000 IOPS.
- Para criar um volume io2 Block Express criptografado, com um tamanho maior que 16 TiB ou IOPS maior que 64.000, a partir de um snapshot não criptografado ou de um snapshot criptografado compartilhado, você deve:
 1. Criar uma cópia criptografada desse snapshot em sua conta
 2. Usar essa cópia do snapshot para criar o volume

Performance

Com volumes io2 Block Express, é possível provisionar volumes com:


- Latência média de abaixo de milissegundo
- Capacidade de armazenamento de até 64 TiB (65.536 GiB)

- IOPS provisionadas de até 256.000, com uma relação IOPS:GiB de 1.000:1. As IOPS máximas podem ser provisionadas com volumes de 256 GiB e acima ($1.000 \text{ IOPS} \times 256 \text{ GiB} = 256.000 \text{ IOPS}$).

Note

Você pode alcançar até 256.000 IOPS com instâncias baseadas em Nitro. Em outras instâncias, você pode atingir até 32.000 IOPS.

- Taxa de transferência de volume de até 4.000 MiB/s. Throughput scales proportionally at a rate of 0.256 MiB/s por IOPS provisionado. A throughput máxima pode ser alcançada em 16.000 IOPS ou superior.



Volumes de SSD de IOPS provisionadas (**io1**)

Os volumes (io1) de SSD com IOPS provisionadas são desenhados para atender às necessidades de workloads com E/S intensa, especialmente workloads de bancos de dados, que são sensíveis a performance e consistência de armazenamento. Os volumes SSD de IOPS provisionadas usam uma taxa de IOPS consistente, que você especifica ao criar o volume, e o Amazon EBS fornece a performance provisionada em 99,9% do tempo.

Os volumes io1 são desenhados para fornecer entre 99,8% e 99,9% de durabilidade com uma taxa anual de falhas (AFR) não superior a 0,2 por cento, o que significa uma única falha de volume por 1.000 volumes em execução no período de um ano.

io1 volumes estão disponíveis para todos os tipos de EC2 instância da Amazon.

Performance

O tamanho dos volumes io1 pode variar de 4 GiB a 16 TiB e você pode provisionar de 100 IOPS a 64.000 IOPS por volume. A razão máxima de IOPS provisionadas para o tamanho do volume solicitado (em GiB) é 50:1. Por exemplo, um volume io1 de 100 GiB pode ser provisionado com até 5.000 IOPS.

As IOPS máximas podem ser provisionadas para volumes de 1.280 GiB ou mais ($50 \times 1.280 \text{ GiB} = 64.000 \text{ IOPS}$).

- io1 volumes provisionados com até 32.000 IOPS suportam um tamanho máximo I/O de 256 KiB e geram até 500 de taxa de transferência. MiB/s Com o I/O tamanho máximo, a taxa de transferência máxima é atingida em 2.000 IOPS.
- Volumes io1 provisionados com mais de 32.000 IOPS (até o máximo de 64.000 IOPS) geram um aumento linear de throughput a uma taxa de 16 KiB por IOPS provisionada. Por exemplo, um volume provisionado com 48.000 IOPS pode suportar até 750 de taxa MiB/s de transferência ($16 \text{ KiB por IOPS provisionada} \times 48.000 \text{ IOPS provisionadas} = 750 \text{ MiB/s}$).
- Para atingir a produtividade máxima de 1.000 MiB/s, a volume must be provisioned with 64,000 IOPS ($16 \text{ KiB per provisioned IOPS} \times 64,000 \text{ provisioned IOPS} = 1,000 \text{ MiB/s}$).
- Você pode atingir até 64.000 IOPS somente em instâncias baseadas em [Nitro](#). Em outras instâncias, você pode atingir até 32.000 IOPS.

. O gráfico a seguir ilustra essas características de performance:



Seu I/O latency experience depends on the provisioned IOPS and on your workload profile. For the best I/O latency experience, ensure that you provision IOPS to meet the I/O perfil pessoal de sua carga de trabalho.

Volumes HDD otimizado para throughput e HDD frio do Amazon EBS

Os volumes com HDD fornecidos pelo Amazon EBS se enquadram nestas categorias:

- HDD otimizado para throughput: um HDD de baixo custo criado para workloads acessadas com frequência e com alta throughput.
- Cold HDD — O HDD de menor custo projetado para cargas de trabalho acessadas com menos frequência.

Tópicos

- [Limitações na throughput por instância](#)
- [Volumes HDD otimizados para throughput](#)
- [Volumes HDD a frio](#)
- [Considerações sobre a performance ao usar volumes de HDD](#)
- [Monitorar o saldo de bucket de expansão para volumes](#)

Limitações na throughput por instância

A throughput dos volumes st1 e sc1 sempre é determinado pela menor das seguintes opções:

- Limites de throughput do volume
- Limites de throughput da instância

Como para todos os volumes do Amazon EBS, recomendamos que você selecione uma EC2 instância otimizada para EBS apropriada para evitar gargalos na rede.

Volumes HDD otimizados para throughput

Os volumes HDD com throughput otimizada (st1) fornecem armazenamento magnético de baixo custo que define a performance em termos de throughput, não IOPS. Esse tipo de volume é ideal para workloads grandes e sequenciais, como Amazon EMR, ETL, datas warehouses e processamento de logs. Não há compatibilidade com volumes de st1 inicializáveis.

Os volumes HDD otimizados para throughput (st1), embora semelhantes aos volumes HDD a frio (sc1), são projetados para serem compatíveis com dados acessados com frequência.

Note

Esse tipo de volume é otimizado para cargas de trabalho que envolvem I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O use [Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS](#) grande e sequencial ou. [Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS](#) Para obter mais informações, consulte [Ineficiência do pequeno read/writes disco rígido](#).


Os volumes de HDD com throughput otimizada (st1) anexados a instâncias otimizadas para EBS são concebidos para oferecer performance consistente, proporcionando ao menos 90% da performance esperada de throughput, 99% do tempo em um ano.

Créditos de throughput e performance de expansão

Assim como o gp2, o st1 usa um modelo de bucket de expansão para performance. O tamanho do volume determina a throughput da linha de base do seu volume, que é a taxa na qual o volume acumula créditos de throughput. O tamanho do volume também determina a throughput de expansão do seu volume, que é a taxa em que é possível gastar créditos quando estiverem disponíveis. Os volumes maiores têm throughput basal e de expansão mais altos. Quanto mais créditos seu volume tiver, mais tempo ele poderá funcionar I/O no nível de explosão.

O diagrama a seguir mostra o comportamento do bucket de expansão para st1.

ST1 burst bucket



Sujeito a throughput e limites de crédito de throughput, a throughput disponível de um volume st1 é expressada pela seguinte fórmula:

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

Para um st1 volume de 1 TiB, a taxa de transferência contínua é limitada a 250 MiB/s, the bucket fills with credits at 40 MiB/s e pode conter até 1 TiB de créditos.

Volumes maiores escalam esses limites linearmente, com a taxa de transferência limitada a um máximo de 500 por MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 40 MiB/s TiB.

Em tamanhos de volume que variam de 0,125 TiB a 16 TiB, a taxa de transferência básica varia de MiB/s 5 a um limite de 500 MiB/s, que é atingido em 12,5 TiB da seguinte forma:

$$12.5 \text{ TiB} \times \frac{40 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 500 \text{ MiB/s}$$

A taxa de transferência de intermitência varia de 31 MiB/s a um limite de 500 MiB/s, que é atingido em 2 TiB da seguinte forma:


$$2 \text{ TiB} \times \frac{250 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 500 \text{ MiB/s}$$

A tabela a seguir apresenta a gama completa de valores de throughput de base e expansão para st1.

Tamanho do volume (TiB)	ST1 taxa de transferência básica (MiB/s)	ST1 taxa de transferência intermitente (MiB/s)
0.125	5	31
0,5	20	125
1	40	250
2	80	500
3	120	500
4	160	500
5	200	500

Tamanho do volume (TiB)	ST1 taxa de transferência básica (MiB/s)	ST1 taxa de transferência intermitente (MiB/s)
6	240	500
7	280	500
8	320	500
9	360	500
10	400	500
11	440	500
12	480	500
12,5	500	500
13	500	500
14	500	500
15	500	500
16	500	500

O diagrama a seguir apresenta os valores da tabela:



Note

Quando você cria um snapshot de um volume HDD otimizado para throughput (st1), a performance poderá cair até o valor básico do volume enquanto o snapshot estiver em andamento.

Para obter informações sobre o uso de CloudWatch métricas e alarmes para monitorar seu saldo intermitente, consulte. [Monitorar o saldo de bucket de expansão para volumes](#)

Volumes HDD a frio

Os volumes de HDD (sc1) fornecem armazenamento magnético de baixo custo que define a performance em termos de throughput, não IOPS. Com um limite menor de throughput que st1, sc1 é uma boa opção para workloads grandes, sequenciais e de dados frios. Se você precisar acesso infrequente aos dados e estiver em busca de economia de custos, o sc1 fornecerá blocos armazenamento econômico. Não há compatibilidade com volumes de sc1 inicializáveis.

Os volumes HDD a frio (sc1), embora similares aos volumes HDD otimizados para throughput (st1), são projetados para serem compatíveis com dados acessados com pouca frequência.


Note

Esse tipo de volume é otimizado para cargas de trabalho que envolvem I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O use [Volumes SSD de uso geral do Amazon EBS](#) grande e sequencial ou. [Volumes SSD com IOPS provisionadas do para Amazon EBS](#) Para obter mais informações, consulte [Ineficiência do pequeno read/writes disco rígido](#).

Os volumes de HDD frio (sc1) anexados a instâncias otimizadas para EBS são concebidos para oferecer performance consistente, proporcionando ao menos 90% da performance esperada de throughput, 99% do tempo em um ano.

Créditos de throughput e performance de expansão

Assim como o gp2, o sc1 usa um modelo de bucket de expansão para performance. O tamanho do volume determina a throughput da linha de base do seu volume, que é a taxa na qual o volume acumula créditos de throughput. O tamanho do volume também determina a throughput de expansão do seu volume, que é a taxa em que é possível gastar créditos quando estiverem disponíveis. Os volumes maiores têm throughput basal e de expansão mais altos. Quanto mais créditos seu volume tiver, mais tempo ele poderá funcionar I/O no nível de explosão.

SC1 burst bucket

Sujeito a throughput e limites de crédito de throughput, a throughput disponível de um volume sc1 é expressada pela seguinte fórmula:

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

Para um sc1 volume de 1 TiB, a taxa de transferência contínua é limitada a 80 MiB/s, the bucket fills with credits at 12 MiB/s e pode conter até 1 TiB de créditos.

Volumes maiores escalam esses limites linearmente, com a taxa de transferência limitada a um máximo de 250 por MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 12 MiB/s TiB.

Em tamanhos de volume que variam de 0,125 TiB a 16 TiB, a taxa de transferência básica varia de MiB/s 1,5 a um máximo de 192 MiB/s, que é atingida em 16 TiB da seguinte forma:

$$16 \text{ TiB} \times \frac{12 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 192 \text{ MiB/s}$$

A taxa de transferência de intermitência varia de 10 MiB/s a um limite de 250 MiB/s, que é atingido em 3,125 TiB da seguinte forma:


$$3.125 \text{ TiB} \times \frac{80 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 250 \text{ MiB/s}$$

A tabela a seguir apresenta a gama completa de valores de throughput e intermitência para sc1:

Tamanho do volume (TiB)	SC1 Taxa de transferência básica (MiB/s)	SC1 Taxa de transferência intermitente (MiB/s)
0.125	1.5	10
0,5	6	40
1	12	80
2	24	160
3	36	240
3.125	37.5	250
4	48	250
5	60	250
6	72	250

Tamanho do volume (TiB)	SC1 Taxa de transferência básica (MiB/s)	SC1 Taxa de transferência intermitente (MiB/s)
7	84	250
8	96	250
9	108	250
10	120	250
11	132	250
12	144	250
13	156	250
14	168	250
15	180	250
16	192	250

O diagrama a seguir apresenta os valores da tabela:



Note

Quando você cria um snapshot de um volume HDD a frio (sc1), a performance pode cair até o valor básico do volume enquanto o snapshot está em andamento.

Para obter informações sobre o uso de CloudWatch métricas e alarmes para monitorar seu saldo intermitente, consulte [Monitorar o saldo de bucket de expansão para volumes](#)

Considerações sobre a performance ao usar volumes de HDD

Para resultados ideais de throughput usando volumes de HDD, planeje suas workloads com as seguintes considerações em mente.

Comparar HDD otimizado para throughput e HDD a frio

Os tamanhos de bucket st1 e sc1 variam de acordo com o tamanho do volume, e um bucket completo contém tokens suficientes para uma varredura de volume completa. Contudo, volumes de st1 e sc1 maiores demoram mais tempo para a varredura do volume ser concluída, por causa dos limites de throughput por instância e por volume. Os volumes associados a instâncias menores são limitados à throughput por instância em vez de aos limites de throughput de st1 ou sc1.

st1 e sc1 são projetados para consistência de performance de 90% de throughput de expansão em 99% do tempo. Os períodos não compatíveis são distribuídos com uniformidade aproximada, destinando 99% da throughput total esperada a cada hora.

Geralmente, os tempos de varredura são expressados por esta fórmula:

$$\frac{\text{Volume size}}{\text{Throughput}} = \text{Scan time}$$

Por exemplo, levando em conta as garantias de consistência da performance e outras otimizações, pode-se esperar que um cliente de st1 com volume de 5-TiB conclua uma varredura de volume completa entre 2,91 e 3,27 horas.

- Tempo de varredura ideal

$$\frac{5 \text{ TiB}}{\text{Throughput}} = \frac{5 \text{ TiB}}{\text{Throughput}} = 10,486 \text{ seconds} = 2.91 \text{ hours}$$

500 MiB/s 0.00047684 TiB/s

- Tempo máximo de varredura

2.91 hours
 ----- = 3.27 hours
 (0.90)(0.99) <-- From expected performance of 90% of burst 99% of the time

Da mesma forma, um cliente de sc1 com volume de 5-TiB pode esperar concluir uma varredura de volume completa em 5,83 a 6,54 horas.

- Tempo de varredura ideal

5 TiB 5 TiB
 ----- = ----- = 20972 seconds = 5.83 hours
 250 MiB/s 0.000238418 TiB/s

- Tempo máximo de varredura

5.83 hours
 ----- = 6.54 hours
 (0.90)(0.99)

A tabela a seguir mostra o tempo de varredura ideal de volumes de vários tamanhos, pressupondo buckets cheios e throughput de instância suficiente.

Tamanho do volume (TiB)	ST1 tempo de digitalização com intermitência (horas) *	SC1 tempo de digitalização com intermitência (horas) *
1	1.17	3.64
2	1.17	3.64
3	1.75	3.64
4	2.33	4.66
5	2.91	5.83

Tamanho do volume (TiB)	ST1 tempo de digitalização com intermitência (horas) *	SC1 tempo de digitalização com intermitência (horas) *
6	3.50	6.99
7	4.08	8.16
8	4.66	9.32
9	5.24	10.49
10	5.83	11.65
11	6.41	12.82
12	6.99	13.98
13	7.57	15.15
14	8.16	16.31
15	8.74	17.48
16	9.32	18.64

* Esses tempos de digitalização pressupõem uma profundidade média de fila (arredondada para o número inteiro mais próximo) de quatro ou mais ao executar 1 MiB de E/S sequencial.

Portanto, se você tiver uma workload orientada para throughput que precise concluir rapidamente digitalizações (até 500 MiB/s) ou exige várias digitalizações de volume completo por dia, use st1. Se você está otimizando o custo, seus dados são acessados com pouca frequência e você não precisa de mais do que 250 de desempenho MiB/s de digitalização e, em seguida, use. sc1

Ineficiência do pequeno read/writes disco rígido

O modelo de desempenho st1 e os sc1 volumes são otimizados para sequenciais I/Os, favoring high-throughput workloads, offering acceptable performance on workloads with mixed IOPS and throughput, and discouraging workloads with small, random I/O.

Por exemplo, uma I/O solicitação de 1 MiB ou menos conta como um crédito de 1 MiB. I/O No entanto, se I/Os forem sequenciais, eles serão mesclados em I/O blocos de 1 MiB e contarão somente como um crédito de 1 MiB. I/O

Monitorar o saldo de bucket de expansão para volumes

Você pode monitorar o nível de intermitência do bucket st1 e os sc1 volumes usando a BurstBalance métrica do Amazon EBS disponível na Amazon. CloudWatch Essa métrica mostra os créditos de throughput para st1 e sc1 restantes no bucket de expansão. Para obter mais informações sobre a BurstBalance métrica e outras métricas relacionadas à E/S, consulte [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#). CloudWatch também permite que você defina um alarme que o notifica quando o BurstBalance valor cai para um determinado nível. Para obter mais informações, consulte [Criação de CloudWatch alarmes](#).

Restrições de volume do Amazon EBS

O tamanho de um volume do Amazon EBS é limitado pela física e aritmética do armazenamento de dados em bloco, bem como pelas decisões de implementação dos projetistas do sistema operacional (SO) e do sistema de arquivos. AWS impõe limites adicionais ao tamanho do volume para garantir a confiabilidade de seus serviços.

As seções a seguir descrevem os fatores mais importantes que limitam o tamanho utilizável de um volume do EBS e oferecem recomendações para configurar seus volumes do EBS.

Tópicos

- [Capacidade de armazenamento](#)
- [Limitações do serviço](#)
- [Esquemas de particionamento](#)
- [Tamanhos de blocos de dados](#)

Capacidade de armazenamento

A tabela a seguir resume as capacidades de armazenamento teóricas e implementadas para a maioria dos sistemas de arquivos usados comumente no Amazon EBS, presumindo um tamanho de bloco de 4.096 bytes.

Esquema de particionamento	Max. de blocos endereçáveis	Tamanho máx. teórico (blocos × tamanho dos blocos)	Tamanho máx. implementado do Ext4*	Tamanho máx. implementado do XFS**	Tamanho máx. implementado do NTFS	Suporte máx. pelo EBS
MBR	2 ³²	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB
GPT	2 ⁶⁴	64 ZiB	1 EiB = 1024 ² TiB (certificado de 50 TiB em) RHEL7	500 TiB (certificado em RHEL7)	256 TiB	64 TiB †

* [Como fazer o Ext4](#) e [quais são os limites de tamanho de arquivos e sistemas para o Red Hat Enterprise Linux?](#)

** [Quais são os limites de tamanho de arquivo e sistema para o Red Hat Enterprise Linux?](#)

† Os volumes io2 Block Express oferecem suporte para até 64 TiB para partições GPT. Para obter mais informações, consulte [Volumes Block Express de SSD de IOPS provisionadas \(io2\)](#).

Limitações do serviço

O Amazon EBS abstrai o armazenamento massivamente distribuído de um data center em unidades de disco rígido virtuais. Para um sistema operacional instalado em uma EC2 instância, um volume EBS conectado parece ser uma unidade de disco rígido física contendo setores de disco de 512 bytes. O sistema operacional gerencia a alocação de blocos de dados (ou clusters) nos setores virtuais com os utilitários de gerenciamento de armazenamento. A alocação está em conformidade com um esquema de particionamento de volume, como o registro mestre de inicialização (MBR) ou a tabela de partição do GUID (GPT), e nas capacidades de sistema de arquivos instalado (ext4, NTFS, etc.).

O EBS não considera dados contidos nos setores do disco virtual. Ele garante apenas a integridade dos setores. Isso significa que AWS as ações e as ações do sistema operacional são independentes umas das outras. Ao selecionar um tamanho de volume, lembre-se dos recursos e dos limites de ambos, como nos seguintes casos:

- Atualmente, o EBS oferece suporte a um tamanho máximo de volume de 64 TiB. Isso significa que é possível criar um volume do EBS de até 64 TiB, mas se o sistema operacional reconhecerá toda essa capacidade dependerá de suas próprias características de projeto e de como o volume está dividido.
- Os volumes de inicialização devem usar o esquema de particionamento MBR ou GPT. A AMI da qual uma instância é executada determina o parâmetro do modo de inicialização e, posteriormente, o esquema de partição usado para o volume de inicialização.

Com o MBR, os volumes de inicialização são limitados a 2 TiB de tamanho.

Com o GPT, os volumes de inicialização podem ter até 64 TiB quando usados GRUB2 com o modo de inicialização (Linux) ou UEFI (Windows).

Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

- Os volumes de não inicialização com 2 TiB (2.048 GiB) ou mais devem usar uma tabela de partição GPT para acessar todo o volume.

Esquemas de particionamento

Entre outros impactos, o esquema de particionamento determina quantos blocos de dados lógicos podem ser endereçados exclusivamente em um único volume. Para obter mais informações, consulte [Tamanhos de blocos de dados](#). Os esquemas comuns de particionamento em uso são registro mestre de inicialização (MBR) e tabela de partição GUID (GPT). As diferenças importantes entre esses esquemas podem ser resumidas da seguinte forma:

MBR

A MBR usa uma estrutura de dados de 32 bits para armazenar endereços de blocos. Isso significa que cada bloco de dados está mapeado com um de 2^{32} números inteiros possíveis. O tamanho endereçável máximo de um volume é determinado pela fórmula a seguir:

$$2^{32} \times \text{Block size}$$

O tamanho de bloco para volumes MBR normalmente é limitado a 512 bytes. Portanto:

$$2^{32} \times 512 \text{ bytes} = 2 \text{ TiB}$$

As ações alternativas de engenharia para aumentar o limite de 2 TiB para volumes MBR não alcançou a adoção em todo o setor. Consequentemente, o Linux e o Windows nunca detectam um volume MBR como sendo maior que 2 TiB, AWS mesmo que mostrem que seu tamanho é maior.

GPT

A GPT usa uma estrutura de dados de 64 bits para armazenar endereços de blocos. Isso significa que cada bloco de dados está mapeado com um de 2^{64} números inteiros possíveis. O tamanho endereçável máximo de um volume é determinado pela fórmula a seguir:

$$2^{64} \times \text{Block size}$$

O tamanho de bloco para volumes GPT normalmente é de 4.096 bytes. Portanto:

$$\begin{aligned} 2^{64} \times 4,096 \text{ bytes} \\ &= 2^{64} \times 2^{12} \text{ bytes} \\ &= 2^{76} \times 2^6 \text{ bytes} \\ &= 64 \text{ ZiB} \end{aligned}$$

Os sistemas de computadores do mundo real não são compatíveis com nada próximo desse máximo teórico. O tamanho do sistema de arquivos implementado está limitado atualmente a 50 TiB para ext4 e a 256 TiB para NTFS.

Tamanhos de blocos de dados

O armazenamento físico de dados em um disco rígido moderno é controlado pelo endereçamento de blocos lógicos, uma camada de abstração que permite que o sistema operacional leia e grave dados em blocos lógicos sem saber muito sobre o hardware subjacente. O sistema operacional depende do dispositivo de armazenamento para mapear os blocos para seus setores físicos, e lê e grava dados no disco usando blocos de dados que são um múltiplo do tamanho do setor.

O Amazon EBS anuncia setores físicos de 512 bytes ou 4.096 bytes (4 KiB) no sistema operacional, dependendo dos seguintes fatores:

1. O tipo de EC2 instância da Amazon
2. O sistema operacional
3. A versão NVMe do driver

O Amazon EBS anuncia setores físicos de 4 KiB somente se todos os fatores o apoiarem. Se algum deles não oferecer suporte a setores físicos de 4 KiB, o Amazon EBS anuncia setores físicos de 512 bytes.

Suporte ao tipo de EC2 instância da Amazon

A tabela a seguir mostra os tamanhos de setor que o Amazon EBS anuncia para os diferentes tipos de EC2 instância da Amazon.

Tipo de instância	Linux	Windows
Todos os tipos de instâncias baseadas em Xen	O Amazon EBS sempre anuncia setores físicos de 512 bytes	
A1 C5 C5a C5ad C5d C5n C6g C6gd D3 D3en G4ad G4dn G5 G5g I3 I3en Inf1 M5 DL1 M5a M5ad M5d M5dn M5n M5zn M6g M6gD P3dn P4d P4de R5 R5a R5ad R5d R5dn R5n R6g R6gd T3 T3a T4G U-12TB1 U-18TB1 U-24Tb1 U-6Tb1 U-9Tb1 X2Gd 2lezn Z1d VT1	O Amazon EBS sempre anuncia setores físicos de 512 bytes	O Amazon EBS anuncia setores físicos de 512 bytes ou 4 KiB ¹
Todas as outras instâncias baseadas no Nitro	O Amazon EBS anuncia setores físicos de 512 bytes ou 4 KiB ¹	

¹ Depende do suporte do sistema operacional. Consulte as seções de a seguir.

Compatibilidade com sistema operacional

A tabela a seguir fornece exemplos de sistemas operacionais e os tamanhos de setor físico correspondentes anunciados pelo Amazon EBS. Esta não é uma lista exaustiva. Recomendamos que você verifique o tamanho do setor físico anunciado pelo Amazon EBS em seu sistema operacional.

Sistema operacional	Tamanho do setor físico anunciado
- Amazon Linux com o kernel versão 4.14 e anteriores - RHEL 7.9 e anteriores - Ubuntu 20.04 e anteriores - Windows 7/Windows Server 2008 e versões anteriores	512 bytes
- Amazon Linux com kernel versão 5.3 e posteriores - RHEL8.8 e mais tarde - Ubuntu 22.04 e posteriores - Windows 8/Windows Server 2012 e versões posteriores ¹	8 KiB

¹ Para cargas de trabalho do Windows, verifique se você está usando a versão mais recente dos [AWS NVMe drivers](#). O Amazon EBS anuncia setores físicos de 4 KiB com a versão 1.4.1 e AWS NVMe posterior do driver.

Tamanhos de blocos não padrão

O tamanho padrão do setor para blocos de dados lógicos atualmente é de 4 KiB. Como determinadas workloads se beneficiam de um tamanho de bloco menor ou maior, os sistemas de arquivos aceitam tamanhos de blocos não padrão que podem ser especificados durante a formatação. Os cenários nos quais tamanhos de bloco não padrão devem ser usados (como otimizações) estão fora do escopo deste tópico, mas a escolha do tamanho do bloco tem consequências na capacidade de armazenamento do volume. A tabela a seguir mostra a capacidade teórica de armazenamento como uma função do tamanho do bloco. No entanto, observe que o limite imposto pelo EBS para o tamanho do volume (64 TiB para o io2 Block Express) atualmente é igual ao tamanho máximo permitido pelos blocos de dados de 16 KiB.

Tamanho de bloco	Tamanho máx. do volume
4 KiB (padrão)	16 TiB

Tamanho de bloco	Tamanho máx. do volume
8 KiB	32 TiB
16 KiB	64 TiB
32 KiB	128 TiB
64 KiB (máximo)	256 TiB

Volumes e volumes do Amazon EBS NVMe

Os volumes do Amazon EBS são expostos como dispositivos de NVMe bloco em EC2 instâncias da Amazon criadas no Sistema [AWS Nitro](#). Para utilizar totalmente o desempenho e os recursos dos volumes do Amazon EBS expostos como dispositivos de NVMe bloco, a EC2 instância deve ter o AWS NVMe driver instalado. Todas as gerações atuais AWS do Windows e Linux AMIs vêm com o AWS NVMe driver instalado por padrão.

Se você usar uma AMI que não tenha o AWS NVMe driver, poderá instalá-la manualmente. Para obter mais informações, consulte [AWS NVMe os drivers](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Instâncias do Linux

Os nomes dos dispositivos são `/dev/nvme0n1`, `/dev/nvme1n1` e assim por diante. Os nomes de dispositivos que você especifica em um mapeamento de dispositivos de bloco são renomeados usando nomes de NVMe dispositivos (`/dev/nvme[0-26]n1`). O driver do dispositivo de bloco pode atribuir nomes de NVMe dispositivos em uma ordem diferente da especificada para os volumes no mapeamento do dispositivo de bloco.

Instâncias do Windows

Quando você anexa um volume à instância, você inclui um nome de dispositivo para o volume. Esse nome de dispositivo é usado pela Amazon EC2. O driver do dispositivo de bloco da instância atribui o nome real do volume ao montar o volume, e o nome atribuído pode ser diferente do nome que a Amazon EC2 usa.

Conteúdo

- [Mapeie volumes do Amazon EBS para nomes de NVMe dispositivos](#)
- [NVMe Tempo limite de operação de E/S para volumes do Amazon EBS](#)

- [NVMe Abortcomando para volumes Amazon EBS](#)

Mapeie volumes do Amazon EBS para nomes de NVMe dispositivos

O EBS usa I/O virtualização de raiz única (SR-IOV) para fornecer anexos de volume em instâncias baseadas em Nitro usando a especificação. NVMe Esses dispositivos dependem de NVMe drivers padrão no sistema operacional. Normalmente, esses drivers descobrem dispositivos anexados durante a inicialização da instância e cria nós de dispositivo com base na ordem em que os dispositivos respondem, e não em como os dispositivos são especificados no mapeamento de dispositivos de blocos.

Instâncias do Linux

<y>No Linux, os nomes dos NVMe dispositivos seguem o padrão/dev/nvme<x>n<y>, onde <x>está a ordem de enumeração e, para o EBS, é 1. Ocasionalmente, os dispositivos podem responder à descoberta em uma ordem diferente em inicializações subsequentes da instância, o que faz com que o nome do dispositivo seja alterado. Além disso, o nome de dispositivo atribuído pelo driver de dispositivo de bloco pode ser diferente do nome especificado no mapeamento de dispositivos de blocos.

Recomendamos que você use identificadores estáveis para seus volumes do EBS em sua instância, como um dos seguintes:

- Para instâncias baseadas em Nitro, os mapeamentos de dispositivos de blocos que são especificados no EC2 console da Amazon quando você está anexando um volume do EBS AttachVolume ou durante nossas chamadas de RunInstances API são capturados no campo de dados específico do fornecedor da identificação do controlador. NVMe Com o Amazon Linux AMIs posterior à versão 2017.09.01, fornecemos uma udev regra que lê esses dados e cria um link simbólico para o mapeamento do dispositivo de bloco.
- O ID do volume do EBS e o ponto de montagem são estáveis entre as alterações de estado da instância. O nome do NVMe dispositivo pode mudar dependendo da ordem em que os dispositivos respondem durante a inicialização da instância. Recomendamos usar o ID do volume do EBS e o ponto de montagem para a identificação consistente do dispositivo.
- NVMe Os volumes do EBS têm o ID do volume do EBS definido como o número de série na identificação do dispositivo. Use o comando `lsblk -o +SERIAL` para listar o número de série.
- O formato do nome do NVMe dispositivo pode variar dependendo se o volume do EBS foi conectado durante ou após a execução da instância. NVMe nomes de dispositivos para volumes

anexados após a execução da instância incluem o `/dev/` prefixo, enquanto nomes de NVMe dispositivos para volumes anexados durante a execução da instância não incluem o `/dev/` prefixo.

- Para Amazon Linux ou FreeBSD AML, `sudo ebsnvme-id /dev/nvme0n1` -u use o comando para obter NVMe um nome de dispositivo consistente.
- Para outras distribuições, use o `sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1` comando para determinar o nome do NVMe dispositivo. Pode ser necessário incluir a opção de comando `--vendor-specific`.
- Quando um dispositivo é formatado, um UUID é gerado que persiste durante a vida do sistema de arquivos. Um rótulo de dispositivo pode ser especificado ao mesmo tempo. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#) e [Inicialização com o volume errado](#).

Amazon Linux AMIs

Com o Amazon Linux AMI 2017.09.01 ou posterior (incluindo o Amazon Linux 2), você pode executar o `ebsnvme-id` comando da seguinte forma para mapear o nome do NVMe dispositivo para um ID de volume e nome do dispositivo:

O exemplo a seguir mostra o comando e a saída para um volume anexado durante o lançamento da instância. Observe que o nome do NVMe dispositivo não inclui o `/dev/` prefixo.

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme0n1
Volume ID: vol-01324f611e2463981
sda
```

O exemplo a seguir mostra o comando e a saída para um volume anexado após o lançamento da instância. Observe que o nome do NVMe dispositivo inclui o `/dev/` prefixo.

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme1n1
Volume ID: vol-064784f1011136656
/dev/sdf
```

O Amazon Linux também cria um link simbólico do nome do dispositivo no mapeamento do dispositivo de bloco (por exemplo, `/dev/sdf`) até o nome do NVMe dispositivo.

FreeBSD AMIs

Começando com o FreeBSD 12.2-RELEASE, é possível executar o comando `ebsnvme-id` conforme mostrado acima. Passe o nome do NVMe dispositivo (por exemplo, `nvme0`) ou do dispositivo de disco (por exemplo, `nvd0` ou `ouda0`). O FreeBSD também cria links simbólicos para os dispositivos de disco (por exemplo, `/dev/aws/disk/ebs/ volume_id`).

Outro Linux AMIs

Com uma versão do kernel 4.2 ou posterior, você pode executar o `nvme id-ctrl` comando da seguinte forma para mapear um NVMe dispositivo para um ID de volume. Primeiro, instale o pacote de linha de NVMe comando, `nvme-cli`, usando as ferramentas de gerenciamento de pacotes para sua distribuição Linux. Para obter instruções de download e instalação de outras distribuições, consulte a documentação específica para sua distribuição.

O exemplo a seguir obtém o ID do volume e o nome do NVMe dispositivo de um volume que foi anexado durante a execução da instância. Observe que o nome do NVMe dispositivo não inclui o `/dev/` prefixo. O nome do dispositivo está disponível por meio da extensão específica do fornecedor do NVMe controlador (bytes 384:4095 da identificação do controlador):

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1
NVME Identify Controller:
vid      : 0x1d0f
ssvid    : 0x1d0f
sn       : vol01234567890abcdef
mn       : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "sda..."
```

O exemplo a seguir obtém o ID do volume e o nome do NVMe dispositivo de um volume que foi anexado após a execução da instância. Observe que o nome do NVMe dispositivo inclui o `/dev/` prefixo.

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme1n1
NVME Identify Controller:
vid      : 0x1d0f
ssvid    : 0x1d0f
sn       : volabcdef01234567890
mn       : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "/dev/sdf..."
```

O comando `lsblk` lista dispositivos disponíveis e seus pontos de montagem (se aplicável). Isso ajuda você a determinar o nome correto do dispositivo a ser usado. Neste exemplo, `/dev/nvme0n1p1` é montado como o dispositivo raiz e `/dev/nvme1n1` é anexado mas não montado.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1             259:3   0  100G  0 disk
nvme0n1             259:0   0    8G  0 disk
  nvme0n1p1         259:1   0    8G  0 part /
  nvme0n1p128       259:2   0     1M  0 part
```

Instâncias do Windows

Você pode executar o **ebsnvme-id** comando para mapear o número do disco do NVMe dispositivo para um ID de volume e nome do dispositivo do EBS. Por padrão, todos os NVMe dispositivos EBS são enumerados. É possível passar um número de disco para enumerar informações de um dispositivo específico. A `ebsnvme-id` ferramenta está incluída no último Windows Server AWS fornecido, AMIs localizado em `C:\PROGRAMDATA\AMAZON\Tools`.

Começando com 1.5.0, o pacote do AWS NVMe driver, a versão mais recente da `ebsnvme-id` ferramenta é instalada pelo pacote do driver. A versão mais recente só está disponível no pacote do driver. O link de download autônomo da ferramenta `ebsnvme-id` não receberá mais atualizações. A última versão disponível por meio do link independente é 1.1.0, que pode ser baixada usando o link [ebsnvme-id.zip](#) e extraindo o conteúdo para sua EC2 instância da Amazon para obter acesso. `ebsnvme-id.exe`

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-0d6d7ee9f6e471a7f
Device Name: sda1

Disk Number: 1
Volume ID: vol-03a26248ff39b57cf
Device Name: xvdd

Disk Number: 2
Volume ID: vol-038bd1c629aa125e6
Device Name: xvde

Disk Number: 3
Volume ID: vol-034f9d29ec0b64c89
```

```
Device Name: xvdb

Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc
PS C:\Users\Administrator\Desktop> ebsnvme-id.exe 4
Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc
```

NVMe Tempo limite de operação de E/S para volumes do Amazon EBS

A maioria dos sistemas operacionais especifica um tempo limite para I/O as operações enviadas aos NVMe dispositivos.

Instâncias do Linux

No Linux, os volumes do EBS conectados às instâncias baseadas em Nitro usam o NVMe driver padrão fornecido pelo sistema operacional. A maioria dos sistemas operacionais especifica um tempo limite para as operações de E/S enviadas aos NVMe dispositivos. O tempo limite padrão é de 30 segundos e pode ser alterado usando o parâmetro de inicialização `nvme_core.io_timeout`. Para a maioria dos kernels do Linux anteriores à versão 4.6, esse parâmetro é `nvme.io_timeout`.

Se a I/O latência exceder o valor desse parâmetro de tempo limite, o NVMe driver Linux falhará I/O e retornará um erro ao sistema de arquivos ou ao aplicativo. Dependendo da I/O operação, seu sistema de arquivos ou aplicativo pode repetir o erro. Em alguns casos, o sistema de arquivos pode ser remontado como somente leitura.

Para obter uma experiência semelhante à dos volumes do EBS anexados às instâncias do Xen, recomendamos que você configure `nvme_core.io_timeout` como o maior valor possível. Para os kernels atuais, o máximo é 4294967295, enquanto para os kernels anteriores o máximo é 255. Dependendo da versão do Linux, o tempo limite pode já estar definido como o máximo valor possível. Por exemplo, o tempo limite é definido como 4294967295 por padrão para a AMI do Amazon Linux 2017.09.01 e posterior.

É possível verificar o valor máximo de sua distribuição Linux gravando um valor mais alto que o máximo sugerido para `/sys/module/nvme_core/parameters/io_timeout` e verificando se ocorre o erro Resultado numérico fora do intervalo ao tentar salvar o arquivo.

Instâncias do Windows

No Windows, o tempo limite padrão é de 60 segundos e o máximo é de 255 segundos. É possível modificar a configuração de registro de classe de disco TimeoutValue usando o procedimento descrito em [Entradas de registro para drivers de Miniport de SCSI](#).

NVMe Abortcomando para volumes Amazon EBS

O Abort comando é um comando NVMe administrativo emitido para finalizar um comando específico que foi enviado anteriormente ao controlador. Esse comando geralmente é emitido pelo driver do dispositivo para dispositivos de armazenamento que excederam o limite de tempo limite da I/O operação.

Os tipos de EC2 instância da Amazon que suportam o Abort comando por padrão encerrarão um comando específico que foi enviado anteriormente ao controlador quando um Abort comando é emitido para volumes anexados do Amazon EBS. EC2 As instâncias da Amazon que não suportam o Abort comando não realizam nenhuma ação quando um Abort comando é emitido para volumes anexados do Amazon EBS.

O comando Abort é compatível com:

- Dispositivos Amazon EBS com NVMe dispositivo versão 1.4 ou superior.
- Todas as EC2 instâncias da Amazon, exceto os tipos de instâncias baseadas em Xen e os seguintes tipos de instância baseados em Nitro:
 - Uso geral: A1 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | T3 | T3a | T4g
 - Otimizadas para computação: C5 | c5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd
 - Otimizadas para memória: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | X2gd | X2iezn | Z1d
 - Otimizada para armazenamento: D3 | D3en | I3en
 - Computação acelerada: DL1 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | Inf1 | P3dn | P4d | P4de | VT1


Para obter mais informações, consulte a seção 5.1 Abort command da [NVM Express Base Specification](#).

Ciclo de vida do volume do Amazon EBS

O ciclo de vida de um volume do Amazon EBS começa com o processo de criação. Você pode criar um volume com base em um snapshot do Amazon EBS ou criar um volume vazio. Antes de usar seu

volume, você deve anexá-lo a uma ou mais EC2 instâncias da Amazon que estejam na mesma zona de disponibilidade do volume. É possível anexar vários volumes do EBS a uma única instância. Se necessário, também é possível desanexar um volume de uma instância e, em seguida, anexá-lo a outra instância. Se seus requisitos de armazenamento mudarem, você poderá modificar o tamanho ou a performance do volume a qualquer momento. Você pode criar point-in-time backups dos seus volumes criando snapshots do Amazon EBS. Se não precisar mais de um volume, você poderá excluí-lo para não incorrer nos custos de armazenamento relacionados.

A imagem a seguir mostra as ações que podem ser realizadas em seus volumes como parte do ciclo de vida do volume. Há também tarefas que você deve executar conectando-se à instância e executando um comando do sistema operacional. Por exemplo, formatar o volume, montar o volume, gerenciar partições e visualizar o espaço livre em disco.



Tarefas

- [Crie um volume do Amazon EBS.](#)
- [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#)
- [Conecte um volume do EBS a várias EC2 instâncias usando o Multi-Attach](#)

- [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#)
- [Visualizar informações sobre um volume do Amazon EBS](#)
- [Modificar um volume do Amazon EBS usando operações de volumes elásticos](#)
- [Separar um volume do Amazon EBS de uma instância da Amazon EC2](#)
- [Excluir um volume de Amazon EBS](#)

Crie um volume do Amazon EBS.

Você pode criar um volume do Amazon EBS e depois anexá-lo a qualquer EC2 instância na mesma zona de disponibilidade.

Você pode criar um volume vazio ou criar um volume a partir de um snapshot do Amazon EBS. Se você criar um volume a partir de um snapshot, o volume começará como uma réplica exata do volume que foi usado para criar o snapshot.

Inicialização de volume

Quando você cria um volume a partir de um snapshot, os blocos de armazenamento do snapshot devem ser baixados do Amazon S3 e gravados no volume antes que você possa acessá-los. Esse processo é chamado de inicialização de volume. Durante esse período, o volume experimentará maior I/O latência. O desempenho total do volume é obtido somente após todos os blocos de armazenamento terem sido baixados e gravados no volume.

A taxa padrão de inicialização do volume varia durante todo o processo de inicialização, o que pode tornar os tempos de conclusão imprevisíveis.

Para minimizar os impactos no desempenho associados à inicialização do volume, você pode usar uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização do volume (taxa de inicialização do volume) ou restauração rápida de snapshots. Para obter mais informações, consulte [Inicializar volumes de Amazon EBS](#).

Criptografia de volumes

O estado de criptografia do volume depende de sua conta ser [habilitada para criptografia por padrão](#) e do estado de criptografia do snapshot, se você optar por usar um. A tabela a seguir resume os possíveis resultados de criptografia.

Criptografia por padrão	Snapshot usado?	Resultado de criptografia de volume	Observação
Desabilitado	Não	Criptografia opcional	Se você habilitar a criptografia, poderá especificar a chave do KMS a ser usada. Se você habilitar a criptografia, mas não especificar uma chave KMS, o Chave gerenciada pela AWS (aws/ebs) será usado.
Desabilitado	Sim, não criptografado	Criptografia opcional	Se você habilitar a criptografia, poderá especificar a chave do KMS a ser usada. Se você habilitar a criptografia, mas não especificar uma chave KMS, o Chave gerenciada pela AWS (aws/ebs) será usado.
Desabilitado	Sim, criptografado	Criptografia automática	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, o volume será criptografado usando a mesma chave do KMS do snapshot de origem.
Enabled	Não	Criptografia automática	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, a chave especificada para criptografia por padrão será usada.
Habilitada	Sim, não criptografado	Criptografia automática	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, a chave especificada para criptografia por padrão será usada.
Habilitada	Sim, criptografado	Criptografia automática	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, o volume será criptografado usando a mesma chave do snapshot

Criptografia por padrão	Snapshot usado?	Resultado de criptografia de volume	Observação
			de origem (console) ou a chave especificada para criptografia por padrão (CLI/API).

Considerações adicionais

- Os volumes devem ser anexados às instâncias na mesma zona de disponibilidade.
- Os volumes estão prontos para uso somente depois de entrarem no `available` estado.
- Quando você cria um volume usando o console, gp3 é o tipo de volume padrão. Para as ferramentas de linha de comando, a API e o SDK, gp2 é o tipo de volume padrão.
- Para usar um volume com uma instância em execução em um posto avançado, você deve criar o volume no mesmo posto avançado da instância.
- Se você criar um volume para uso com uma instância do Windows e ele tiver mais de 2048 GiB, certifique-se de configurar o volume para usar tabelas de partição GPT. Para obter mais informações, consulte [Restrições de volume do Amazon EBS](#) e [Suporte do Windows para discos rígidos maiores que 2 TB](#).
- Os volumes também são criados indiretamente com o lançamento de uma EC2 instância da Amazon. A AMI usada para iniciar a instância ou a própria solicitação de inicialização da instância poderiam incluir mapeamentos de dispositivos de blocos para volumes do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Mapeamentos de dispositivos de blocos](#).

Console

Para criar um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes e depois escolha Criar volume.
3. (somente para Outpost clientes) Para OutpostARN, insira o ARN do AWS Outpost no qual criar o volume.

4. Em Volume type (Tipo de volume), escolha o tipo de volume a ser criado. Para obter mais informações sobre os tipos de volume disponíveis, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).
5. Para Size (Tamanho), informe o tamanho do volume, em GiB. Para obter mais informações, consulte [Restrições de volume do Amazon EBS](#).
6. (Para *io1* e *io2*, e *gp3* somente) Para IOPS, insira o número máximo de input/output operações por segundo (IOPS) que o volume deve fornecer.
7. (Para *gp3* apenas) Em Throughput, insira a throughput que o volume deve fornecer em MiB/s.
8. Para Zona de disponibilidade, escolha a zona de disponibilidade na qual criar o volume.
9. Em ID do snapshot, faça uma das seguintes alternativas:
 - Para criar um volume vazio, mantenha o valor padrão (não crie um volume a partir de um snapshot).
 - Para criar o volume a partir de um snapshot, selecione o snapshot a ser usado.
10. Se você selecionou um snapshot, em Taxa de inicialização de volume, você pode, opcionalmente, especificar a taxa de inicialização do volume, em MiB/s, na qual os blocos de snapshot devem ser baixados do Amazon S3 para o volume após a criação. Para obter mais informações, consulte [Use uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume](#). Para usar a taxa de inicialização padrão ou a restauração rápida de snapshots (se habilitada para o snapshot selecionado), não especifique nenhuma taxa.
11. (*io1* e *io2* apenas) Para habilitar o volume para o atributo Multi-Attach do Amazon EBS, selecione Habilitar Multi-Attach. Para obter mais informações, consulte [Conecte um volume do EBS a várias EC2 instâncias usando o Multi-Attach](#).
12. Defina o status de criptografia do volume.
 - Se sua conta estiver habilitada para [criptografia por padrão](#), a criptografia será automática e não poderá ser desabilitada.
 - Se você selecionou um snapshot criptografado, a criptografia será automática e não poderá ser desabilitada.
 - Se sua conta não estiver habilitada para [criptografia por padrão](#) e você selecionar um snapshot não criptografado ou não selecionar um snapshot, a criptografia será opcional.
13. (Opcional) Para atribuir tags personalizadas ao volume, na seção Tags, escolha Adicionar tag e insira um par de chave e valor da tag.
14. Escolha Create volume (Criar volume).

15. Para usar o volume, espere que ele atinja o `available` estado e, em seguida, conecte-o a uma EC2 instância da Amazon na mesma zona de disponibilidade. Para obter mais informações, consulte [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).

AWS CLI

Para criar um volume

Use o comando [create-volume](#). O exemplo a seguir cria um volume gp3 vazio com um tamanho de 100 GiB na zona de disponibilidade especificada.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp3 \  
  --size 100 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

PowerShell

Para criar um volume

Use o cmdlet [New-EC2Volume](#). O exemplo a seguir cria um volume gp3 vazio com um tamanho de 100 GiB na zona de disponibilidade especificada.

```
New-EC2Volume `   
  -VolumeType gp3 `   
  -Size 100 `   
  -AvailabilityZone us-east-1a
```

Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2

É possível anexar um volume do EBS disponível a uma ou mais de suas instâncias que estejam na mesma zona de disponibilidade que o volume.

Para obter informações sobre como adicionar volumes do EBS à instância no início da execução, consulte [mapeamento de dispositivos de blocos da instância](#).

Considerações

- O número máximo de volumes do Amazon EBS que você pode anexar a uma instância depende do tipo de instância. Se você exceder o limite de anexos de volume para um tipo de instância,

a solicitação de anexo falhará com o AttachmentLimitExceeded erro. Para obter mais informações, consulte [Limites de volume por instância](#).

- Você pode anexar volumes a instâncias que estejam somente na mesma zona de disponibilidade.
- Os volumes habilitados para Multi-Attach podem ser anexados a até 16 instâncias. Para obter mais informações, consulte [Conecte um volume do EBS a várias EC2 instâncias usando o Multi-Attach](#).
- Se o volume tiver um código de AWS Marketplace produto:
 - Você pode anexá-lo somente a uma instância interrompida.
 - Você deve estar inscrito no AWS Marketplace código que está no volume.
 - A configuração da instância, como seu tipo e sistema operacional, deve oferecer suporte a esse AWS Marketplace código específico. Por exemplo, você não pode obter um volume de uma instância do Windows e associá-la a uma instância do Linux.
 - AWS Marketplace os códigos são copiados do volume para a instância.
- O nome do dispositivo que você especifica é usado pela Amazon EC2. O driver do dispositivo de bloco pode montar o dispositivo com um nome de dispositivo diferente daquele que você especificou. Para obter mais informações, consulte [Nomes de dispositivos para volumes em EC2 instâncias da Amazon](#).
- Em alguns casos, um volume diferente do volume anexado /dev/xvda ou /dev/sda pode se tornar o volume raiz da instância. Isso pode acontecer se você anexar o volume raiz de outra instância, ou um volume criado a partir do snapshot de um volume raiz, a uma instância com um volume raiz existente. Para obter mais informações, consulte [Inicializar a partir do volume errado](#).

Console

Para anexar um volume do EBS a uma instância

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione um volume a ser anexado e escolha Actions (Ações) e Attach Volume (Anexar volume).
4. Em Instance (Instância), insira o ID da instância ou selecione a instância na lista de opções.
5. Em Nome do dispositivo, faça uma das seguintes alternativas:
 - Para um volume-raiz, selecione o nome do dispositivo necessário na seção Reservado para volume-raiz da lista. Normalmente /dev/sda1 ou /dev/xvda para instâncias do Linux, dependendo da AMI, ou /dev/sda1 para instâncias do Windows.

- Para volumes de dados, selecione um nome de dispositivo disponível na seção Recomendado para volumes de dados da lista.
 - Para usar um nome de dispositivo personalizado, selecione Especificar um nome de dispositivo personalizado e insira o nome do dispositivo a ser usado.
6. Selecione Attach volume (Anexar volume).
 7. Conecte à instância e monte o volume. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

AWS CLI

Para anexar um volume do EBS a uma instância

Use o comando [attach-volume](#). O exemplo a seguir anexa o volume especificado à instância especificada usando o nome do dispositivo especificado.

```
aws ec2 attach-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --device /dev/sdf
```

PowerShell

Para anexar um volume do EBS a uma instância

Use o cmdlet [Add-EC2Volume](#). O exemplo a seguir anexa o volume especificado à instância especificada usando o nome do dispositivo especificado.

```
Add-EC2Volume \  
  -VolumeId vol-01234567890abcdef \  
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 \  
  -Device /dev/sdf
```

Conecte um volume do EBS a várias EC2 instâncias usando o Multi-Attach

O Amazon EBS Multi-Attach permite que você anexe um único volume SSD de IOPS provisionadas (io1 ou io2) a várias instâncias na mesma zona de disponibilidade. É possível anexar vários volumes habilitados para Multi-Attach a uma instância ou conjunto de instâncias. Cada instância à qual o volume está anexado tem permissão completa de leitura e gravação no volume compartilhado.

O Multi-Attach facilita obter maior disponibilidade da aplicação em aplicações que gerenciam operações de gravação simultâneas.

Definição de preço e faturamento

Não há cobranças adicionais pelo uso do recurso Multi-Attach do Amazon EBS. Você receberá as cobranças padrão aplicáveis aos volumes SSD de IOPS provisionadas (io1 e io2). Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Conteúdo

- [Considerações e limitações](#)
- [Performance de volumes do Amazon EBS com Multi-Attach](#)
- [Habilitar Multi-Attach para um volume do Amazon EBS](#)
- [Desabilitar Multi-Attach para um volume do Amazon EBS](#)
- [Use NVMe reservas com volumes Amazon EBS habilitados para Multi-Attach](#)

Considerações e limitações

- Os volumes habilitados para Multi-Attach podem ser anexados a até 16 instâncias criadas no [Nitro System](#) que estejam na mesma zona de disponibilidade.
- As instâncias Linux são compatíveis com volumes io1 e io2 habilitados para Multi-Attach. As instâncias Windows são compatíveis somente com volumes io2 habilitados para Multi-Attach.
- O número máximo de volumes do Amazon EBS que é possível anexar a uma instância depende do tipo e do tamanho da instância. Para obter mais informações, consulte [Limites de volume por instância](#).
- O Multi-Attach é compatível exclusivamente com [volumes SSD de IOPS provisionadas \(io1 e io2\)](#).
- A anexação múltipla de volumes io1 está disponível somente nas seguintes regiões: Leste dos EUA (N. da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e Ásia-Pacífico (Seul).

O Multi-Attach para io2 está disponível em todas as regiões compatíveis com io2.

Note

Para melhorar a performance, a consistência e a durabilidade a um custo menor, recomendamos que você use volumes io2.

- Os volumes **io1** com o Multi-Attach habilitado não são compatíveis com [instâncias criadas no Nitro System](#) que só são compatíveis com o protocolo de rede Scalable Reliable Datagram (SRD). Para usar o Multi-Attach com esses tipos de instância, você deve usar **io2**.
- Sistemas de arquivos padrão, como XFS e EXT4, não foram projetados para serem acessados simultaneamente por vários servidores, como EC2 instâncias. Você deve usar um sistema de arquivos clusterizado para garantir a resiliência e a confiabilidade dos dados para suas cargas de trabalho de produção.
- Os **io2** volumes habilitados para Multi-Attach suportam I/O cercas. I/O protocolos de vedação controlam o acesso de gravação em um ambiente de armazenamento compartilhado para manter a consistência dos dados. Suas aplicações devem fornecer uma ordem de gravação para as instâncias anexadas para manter a consistência dos dados. Para obter mais informações, consulte [Use NVMe reservas com volumes Amazon EBS habilitados para Multi-Attach](#).

io1 Volumes habilitados para Multi-Attach não suportam I/O cercas.

- Volumes habilitados para Multi-Attach não podem ser criados como volumes de inicialização.
- Os volumes habilitados para Multi-Attach podem ser anexados a um mapeamento de dispositivo de bloco por instância.
- O Multi-Attach não pode ser ativado durante o lançamento da instância usando o EC2 console da Amazon ou a RunInstances API.
- Os volumes habilitados para Multi-Attach que têm um problema na camada da infraestrutura do Amazon EBS não estão disponíveis para todas as instâncias anexadas. Problemas na Amazon EC2 ou na camada de rede podem afetar somente algumas instâncias anexadas.
- A tabela a seguir mostra o suporte a modificação de volumes para volumes **io1** e **io2** habilitados para Multi-Attach.

	Volumes do io2	Volumes do io1
Modificar tipo de volume	x	x
Modificar tamanho do volume	✓	x

	Volumes do io2	Volumes do io1
Modificar as IOPS provisionadas	✓	✗
Ativar Multi-Attach	✓ *	✗
Desativar Multi-Attach	✓ *	✗

* Você não pode ativar ou desativar o Multi-Attach enquanto o volume estiver associado a uma instância.

- Os volumes habilitados para Multi-Attach serão excluídos no encerramento da instância se a última instância anexada for encerrada, e se essa instância estiver configurada para excluir o volume ao encerrar. Se o volume estiver anexado a várias instâncias que têm configurações diferentes de exclusão no encerramento em seus mapeamentos de dispositivos de blocos de volume, a configuração de mapeamento de dispositivo de blocos da última instância anexada determinará o comportamento da exclusão no encerramento.

Para garantir a exclusão previsível no comportamento de encerramento, habilite ou desabilite a exclusão no encerramento para todas as instâncias às quais o volume está anexado. Para obter mais informações, consulte [Preservar dados quando uma instância for encerrada](#).

- Você pode monitorar um volume habilitado para Multi-Attach usando as CloudWatch métricas dos volumes do Amazon EBS. Os dados são agregados em todas as instâncias anexadas. Você não pode monitorar métricas para instâncias anexadas individuais. Para obter mais informações, consulte [CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS](#).

Performance de volumes do Amazon EBS com Multi-Attach

Cada instância anexada pode direcionar sua performance máxima de IOPS até a performance máxima provisionada do volume. No entanto, a performance agregada de todas as instâncias anexadas não pode exceder a performance máxima provisionada do volume. Se a demanda das instâncias anexadas por IOPS for maior que as IOPS provisionadas do volume, o volume não excederá sua performance provisionada.

Por exemplo, digamos que você crie um volume `io2` habilitado para Multi-Attach com 80,000 IOPS provisionados e anexe-o a uma instância `m7g.1large` que suporta até 40,000 IOPS e um `r7g.12xlarge` instância que suporta até 60,000 IOPS. Cada instância pode direcionar seu máximo de IOPS, pois ele é menor do que as IOPS do volume de 80,000. No entanto, se as duas instâncias I/O chegarem ao volume simultaneamente, suas IOPS combinadas não poderão exceder o desempenho provisionado de IOPS do volume. 80,000

Para obter um desempenho consistente, é uma prática recomendada equilibrar as instâncias I/O orientadas a partir de instâncias conectadas em todos os setores de um volume habilitado para Multi-Attach.

Para obter mais informações sobre o desempenho de IOPS para os tipos de EC2 instância da Amazon, consulte os tipos de [instância otimizados do Amazon EBS](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Habilitar Multi-Attach para um volume do Amazon EBS

Os volumes habilitados para Multi-Attach podem ser gerenciados da mesma maneira como você gerenciaria qualquer outro volume do Amazon EBS. No entanto, para usar a funcionalidade Multi-Attach, é necessário habilitá-la para o volume.

Quando um volume é criado, o Multi-Attach está desabilitado por padrão. Você pode ativar o Multi-Attach ao criar um volume.

Você também pode ativar Multi-Attach para volumes `io2` após a criação, mas somente se eles não estiverem anexados a nenhuma instância. Você não pode habilitar o Multi-Attach para volumes de `io1` após a criação.

Depois de habilitar o Multi-Attach para um volume, você pode anexar o volume a uma instância da mesma forma que anexa qualquer outro volume do EBS. Para obter mais informações, consulte [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).

Console

Como habilitar o Multi-Attach durante a criação do volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Escolha Create volume (Criar volume).

4. Em Tipo de volume, escolha SSD de IOPS provisionadas (**io1**) ou SSD de IOPS provisionadas (**io2**).
5. Em Size (Tamanho) e IOPS, escolha o tamanho necessário do volume e o número de IOPS a serem provisionadas.
6. Em Availability Zone (Zona de disponibilidade), escolha a mesma Zona de disponibilidade em que as instâncias se encontram.
7. Em Amazon EBS Multi-Attach (Vinculação múltipla do Amazon EBS), escolha Enable Multi-Attach (Habilitar vinculação múltipla).
8. (Opcional) Em Snapshot ID (ID do snapshot), escolha o snapshot a partir do qual o volume será criado.
9. Defina o status de criptografia do volume.

Se o snapshot selecionado for criptografado ou se sua conta for habilitada para [criptografia, por padrão](#), a criptografia será habilitada automaticamente e você não poderá desabilitá-la. É possível escolher a chave do KMS a ser usada para criptografar o volume.

Se o snapshot selecionado não for criptografado e sua conta, por padrão, não for habilitada para criptografia, a criptografia será opcional. Para criptografar o volume, em Encryption (Criptografia), escolha Encrypt this volume (Criptografar este volume) e selecione a chave do KMS a ser usada.

Volumes criptografados só podem ser anexados a instâncias que ofereçam suporte à criptografia do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte [Criptografia do Amazon EBS](#).

10. (Opcional) Para atribuir tags personalizadas ao volume, na seção Tags, escolha Add tag (Adicionar tag) e insira um par de chave e valor da tag.
11. Escolha Create volume (Criar volume).

Para ativar o Multi-Attach após a criação

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume e escolha Actions (Ações), Modify Volume (Modificar volume).
4. Em Amazon EBS Multi-Attach (Vinculação múltipla do Amazon EBS), escolha Enable Multi-Attach (Habilitar vinculação múltipla).

5. Escolha Modificar.

AWS CLI

Como habilitar o Multi-Attach durante a criação do volume

Use o comando [create-volume](#) com a opção. `--multi-attach-enabled`

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type io2 \  
  --multi-attach-enabled \  
  --size 100 \  
  --iops 2000 \  
  --region us-west-2 \  
  --availability-zone us-west-2b
```

Para ativar o Multi-Attach após a criação

Use o comando [modify-volume](#) com a `--multi-attach-enabled` opção.

```
aws ec2 modify-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --multi-attach-enabled
```

PowerShell

Como habilitar o Multi-Attach durante a criação do volume

Use o [New-EC2Volume](#) cmdlet com o `-MultiAttachEnabled` parâmetro.

```
New-EC2Volume `   
  -VolumeType io2 `   
  -MultiAttachEnabled $true `   
  -Size 100 `   
  -Iops 2000 `   
  -Region us-west-2 `   
  -AvailabilityZone us-west-2b
```

Para ativar o Multi-Attach após a criação

Use o [Edit-EC2Volume](#) cmdlet com o `-MultiAttachEnabled` parâmetro.

```
Edit-EC2Volume `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `
  -MultiAttachEnabled $true
```

Desabilitar Multi-Attach para um volume do Amazon EBS

É possível desativar o Multi-Attach para um volume de io2 somente se ele estiver conectado a não mais do que uma instância.

Não é possível desativar o Multi-Attach para volumes de io1 após a criação.

Console

Para desativar o Multi-Attach após a criação

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume e escolha Actions (Ações), Modify Volume (Modificar volume).
4. Em Amazon EBS Multi-Attach (Vinculação múltipla do Amazon EBS), limpe Enable Multi-Attach (Habilitar vinculação múltipla).
5. Selecione Modify.

AWS CLI

Para desativar o Multi-Attach após a criação

Use o comando [modify-volume](#) com a `-no-multi-attach-enabled` opção.

```
aws ec2 modify-volume `
  --volume-id vol-01234567890abcdef `
  --no-multi-attach-enabled
```

PowerShell

Para desativar o Multi-Attach após a criação

Use o [Edit-EC2Volume](#) cmdlet com o `-MultiAttachEnabled` parâmetro.

```
Edit-EC2Volume `
```

```
-VolumeId vol-01234567890abcdef `
-MultiAttachEnabled $false
```

Use NVMe reservas com volumes Amazon EBS habilitados para Multi-Attach

io2Os volumes habilitados para Multi-Attach oferecem suporte a NVMe reservas, que é um conjunto de protocolos de vedação de armazenamento padrão do setor. Esses protocolos permitem criar e gerenciar reservas que controlam e coordenam o acesso de várias instâncias a um volume compartilhado. As reservas são usadas por aplicativos de armazenamento compartilhado para garantir a consistência dos dados.

Conteúdo

- [Requisitos](#)
- [Habilitando o suporte para NVMe reservas](#)
- [Comandos NVMe de reserva suportados](#)
- [Preços](#)

Requisitos

NVMe as reservas são suportadas somente com io2 volumes habilitados para Multi-Attach. Os volumes habilitados para Multi-Attach só podem ser anexados a instâncias criadas no sistema Nitro.

NVMe as reservas são compatíveis com os seguintes sistemas operacionais:

- SUSE Linux Enterprise 12 SP3 e versões posteriores
- RHEL 8.3 e versões posteriores
- Amazon Linux 2 e posterior
- Windows Server 2016 e posterior

Note

Para o Windows Server compatível com AMIs data de 13/09/2013 e versões posteriores, os drivers necessários NVMe estão incluídos. Para versões anteriores AMIs, você deve atualizar para a versão 1.5.0 ou posterior do NVMe driver. Para obter mais informações, consulte [AWS NVMe drivers](#).

Se você estiver usando o EC2 Launch v2 para inicializar seus discos, você deve atualizar para a versão 2.0.1521 ou posterior. Para obter mais informações, consulte [Usar o agente EC2 Launch v2](#).

Habilitando o suporte para NVMe reservas

O suporte para NVMe reservas está ativado por padrão para todos os io2 volumes habilitados para Multi-Attach criados após 18 de setembro de 2023.

Para habilitar o suporte para NVMe reservas para io2 volumes existentes criados antes de 18 de setembro de 2023, você deve separar todas as instâncias do volume e, em seguida, reconectar as instâncias necessárias. Todos os anexos feitos após a separação de todas as instâncias terão NVMe as reservas ativadas.

Comandos NVMe de reserva suportados

O Amazon EBS oferece suporte aos seguintes comandos NVMe de reserva:

Registro de reservas

Registra, cancela o registro ou substitui uma chave de reserva. Uma chave de registro é usada para identificar e autenticar uma instância. O registro de uma chave de reserva com um volume cria uma associação entre a instância e o volume. Você deve registrar a instância com o volume antes que a instância possa adquirir uma reserva.

Reserva > Adquirir

Adquire uma reserva em um volume, antecipa uma reserva mantida em um namespace e aborta uma reserva mantida em um volume. Os seguintes tipos de reserva podem ser adquiridos:

- Escreva uma reserva exclusiva
- Reserva de acesso exclusivo
- Escreva com exclusividade - Reserva exclusiva para inscritos
- Acesso exclusivo - Reserva somente para inscritos
- Escreva com exclusividade - Reserva para todos os inscritos
- Acesso exclusivo - Reserva para todos os inscritos

Liberação de reserva

Libera ou limpa uma reserva mantida em um volume.

Relatório de reserva

Descreve o status de registro e reserva de um volume.

Preços

Não há custos adicionais para ativar e usar o Multi-Attach.

Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso

Depois de anexar um volume do Amazon EBS à instância, ele é exposto como um dispositivo de blocos. É possível formatar o volume com qualquer sistema de arquivos e então montá-lo. Após disponibilizar o volume do EBS para uso, será possível acessá-lo das mesmas maneiras que acessa qualquer outro volume. Todos os dados gravados nesse sistema de arquivos são gravados no volume do EBS e são transparentes para aplicações que usam o dispositivo.

É possível tirar snapshots do volume do EBS para fins de backup ou para usar como linha de base quando criar outro volume. Para obter mais informações, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

Se o volume do EBS que estiver preparando para uso for maior que 2 TiB, você deverá usar um esquema de particionamento GPT para acessar todo o volume. Para obter mais informações, consulte [Restrições de volume do Amazon EBS](#).

Instâncias do Linux

Formatar e montar um volume anexado

Suponha que você tenha uma EC2 instância com um volume do EBS para o dispositivo raiz e que tenha acabado de conectar um volume vazio do EBS à instância usando `/dev/xvda /dev/sdf`. Use o procedimento a seguir para disponibilizar o volume recém-anexado para uso.

Para formatar e montar um volume do EBS no Linux

1. Conecte-se à sua instância usando SSH. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se à instância do Linux](#).
2. O dispositivo pode ser anexado à instância com um nome de dispositivo diferente do especificado no mapeamento de dispositivos de blocos. Para obter mais informações, consulte [Nomes de dispositivos em instâncias do Linux](#). Use o comando `lsblk` para visualizar os dispositivos de disco disponíveis e seus pontos de montagem (se aplicável) para ajudá-lo a determinar o nome de dispositivo correto a usar. A saída de `lsblk` remove o prefixo `/dev/` dos caminhos completos do dispositivo.

Veja a seguir um exemplo de saída para uma instância criada no [Sistema Nitro](#), que expõe os volumes do EBS como NVMe dispositivos de bloco. O dispositivo raiz é `/dev/nvme0n1`,

que tem duas partições chamadas `nvme0n1p1` e `nvme0n1p128`. O volume anexado é `/dev/nvme1n1`, que ainda não tem partições e não está montado.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1             259:0    0  10G  0 disk
nvme0n1             259:1    0   8G  0 disk
-nvme0n1p1         259:2    0   8G  0 part /
-nvme0n1p128       259:3    0   1M  0 part
```

Este é um exemplo de saída de uma instância T2. O dispositivo raiz é `/dev/xvda`, que tem uma partição chamada `xvda1`. O volume anexado é `/dev/xvdf`, que ainda não tem partições e não está montado.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda      202:0    0   8G  0 disk
-xvda1    202:1    0   8G  0 part /
xvdf      202:80   0  10G  0 disk
```

- Determine se existe um sistema de arquivos no volume. Os novos volumes são dispositivos de blocos raw, e crie um sistema de arquivos neles antes que possa montá-los e usá-los. Os volumes que foram criados de snapshots provavelmente já têm um sistema de arquivos neles. Se você criar um sistema de arquivos sobre o sistema de arquivos existente, a operação sobrescreverá seus dados.

Use um ou ambos os métodos a seguir para determinar se há um sistema de arquivos no volume:

- Use o comando `file -s` para obter informações sobre o dispositivo específico, como o tipo de sistema de arquivos. Se a saída mostrar simplesmente `data`, como no exemplo de saída a seguir, não há sistema de arquivos no dispositivo

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvdf
/dev/xvdf: data
```

Se o dispositivo tiver um sistema de arquivos, o comando mostrará informações sobre o tipo de sistema de arquivos. Por exemplo, a saída a seguir mostra um dispositivo raiz com o sistema de arquivos XFS.

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvda1
/dev/xvda1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 512, v2 dirs)
```

- Use o comando `lsblk -f` para obter informações sobre todos os dispositivos vinculados à instância.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -f
```

Por exemplo, a saída a seguir mostra que existem três dispositivos vinculados às instâncias —`nvme1n1`, `nvme2n1` e `nvme0n1`. A primeira coluna lista os dispositivos e suas partições. A coluna `FSTYPE` exibe o tipo de sistema de arquivos para cada dispositivo. Se a coluna estiver vazia para um dispositivo específico, isso significa que o dispositivo não possui um sistema de arquivos. Neste caso, o dispositivo `nvme1n1` e as partições `nvme0n1p1` no dispositivo `nvme0n1` são formatados usando o sistema de arquivos XFS, enquanto o dispositivo `nvme2n1` e as partições `nvme0n1p128` no dispositivo `nvme0n1` não têm sistemas de arquivos.

```
NAME      FSTYPE LABEL UUID                                MOUNTPOINT
nvme1n1                                xfs  7f939f28-6dcc-4315-8c42-6806080b94dd
nvme0n1
##nvme0n1p1 xfs      / 90e29211-2de8-4967-b0fb-16f51a6e464c      /
##nvme0n1p128
nvme2n1
```

Se a saída destes comandos mostrar que não há nenhum sistema de arquivos no dispositivo, você deverá criar um.

4. (Condicional) Se você descobriu que há um sistema de arquivos no dispositivo na etapa anterior, ignore esta etapa. Se você tiver um volume vazio, use o comando `mkfs -t` para criar um sistema de arquivos no volume.

Warning

Não use esse comando se você estiver montando um volume que já contenha dados (por exemplo, um volume que foi criado de um snapshot). Caso contrário, você formatará o volume e excluirá os dados existentes.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkfs -t xfs /dev/xvdf
```

Se você receber um erro de que `mkfs.xfs` não foi encontrado, use o seguinte comando para instalar as ferramentas do XFS e repita o comando anterior:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install xfsprogs
```

5. Use o comando `mkdir` para criar um diretório de ponto de montagem para o volume. O ponto de montagem é o local onde o volume está localizado na árvore do sistema de arquivos e onde você lê e grava arquivos depois de montar o volume. O exemplo a seguir cria um diretório denominado `/data`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir /data
```

6. Monte o volume ou a partição no diretório de ponto de montagem criado na etapa anterior.

Se o volume não tiver partições, use o comando a seguir e especifique o nome do dispositivo para montar o volume inteiro.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf /data
```

Se o volume tiver partições, use o comando a seguir e especifique o nome da partição para montar uma partição.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf1 /data
```

7. Revise as permissões de arquivo da montagem do seu novo volume para assegurar-se de que os usuários e aplicações podem gravar no volume. Para mais informações sobre as permissões de arquivos, consulte [Segurança de arquivos](#) no Projeto de documentação do Linux.
8. O ponto de montagem não é preservado automaticamente após a reinicialização da instância. Para montar automaticamente esse volume do EBS após a reinicialização, siga este procedimento.

Montar automaticamente um volume anexado após a reinicialização

Para montar um volume anexado do EBS em cada reinicialização do sistema, adicione uma entrada para o dispositivo ao arquivo `/etc/fstab`.

É possível usar o nome do dispositivo, como `/dev/xvdf`, no `/etc/fstab`, mas recomendamos o uso do identificador universal exclusivo (UUID) de 128 bits do dispositivo. Os nomes dos dispositivos podem mudar, mas o UUID persiste durante todo o ciclo de vida da partição. Usando o UUID, você reduz as possibilidades de o sistema se tornar não inicializável após uma reconfiguração de hardware. Para obter mais informações, consulte [Mapeie volumes do Amazon EBS para nomes de NVMe dispositivos](#).

Para montar um volume anexado automaticamente após a reinicialização

1. (Opcional) Crie um backup do seu arquivo `/etc/fstab` para usar se você destruir ou excluir acidentalmente esse arquivo quando for editá-lo.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
```

2. Use o comando `blkid` para encontrar o UUID do dispositivo. Anote o UUID do dispositivo que você deseja montar após a reinicialização. Você vai precisar dele na etapa seguinte.

Por exemplo, o comando a seguir mostra que há dois dispositivos montados na instância e mostra o UUIDs para ambos os dispositivos.

```
[ec2-user ~]$ sudo blkid
/dev/xvda1: LABEL="/" UUID="ca774df7-756d-4261-a3f1-76038323e572" TYPE="xfs"
PARTLABEL="Linux" PARTUUID="02dcd367-e87c-4f2e-9a72-a3cf8f299c10"
/dev/xvdf: UUID="aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae" TYPE="xfs"
```

Para Ubuntu 18.04, use o comando `lsblk`.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -o +UUID
```

3. Abra o arquivo `/etc/fstab` usando qualquer editor de texto (como `nano` ou `vim`).

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

4. Adicione a entrada a seguir ao `/etc/fstab` para montar o dispositivo no ponto de montagem especificado. Os campos são o valor de UUID retornado pelo `blkid` (ou `lsblk`, para Ubuntu 18.04),

ponto de montagem, sistema de arquivos e opções recomendadas de montagem do sistema de arquivos. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios, execute `man fstab` para abrir o `fstab` manual.

No exemplo a seguir, montamos o dispositivo com UUID `aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae` no ponto de montagem `/data` e usamos o sistema de arquivos `xf`s. Também usamos as flags `no`fail e `default`s. Especificamos `0` para evitar que o sistema de arquivos seja despejado, e especificamos `2` para indicar que ele é um dispositivo não raiz.

```
UUID=aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae /data xfs defaults,nofail 0 2
```

Note

Se você inicializar a instância sem esse volume anexado (por exemplo, depois de mover o volume para outra instância), a opção de montagem `no`fail permitirá que a instância seja inicializada mesmo se houver erros na montagem do volume. Os derivados de Debian, incluindo versões de Ubuntu anteriores à 16.04, também devem adicionar a opção de montagem `no`bootwait.

5. Para verificar se sua entrada funciona, execute os seguintes comandos para desmontar o dispositivo e, depois, montar todos os sistemas de arquivos em `/etc/fstab`. Se não houver erros, o arquivo `/etc/fstab` será válido e o sistema de arquivos será montado automaticamente após ser reinicializado.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount /data  
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Se você receber uma mensagem de erro, resolva os erros no arquivo.

Warning

Erros no arquivo `/etc/fstab` podem impedir a inicialização de um sistema. Não encerre um sistema que tenha erros no arquivo `/etc/fstab`.

Se você não souber corrigir os erros no `/etc/fstab` e criou um arquivo de backup na primeira etapa desse procedimento, poderá restaurar a partir do arquivo de backup usando o comando a seguir.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Instâncias do Windows

Use um dos métodos a seguir para disponibilizar um volume em uma instância do Windows.

PowerShell

Para disponibilizar todos os volumes do EBS com partições brutas para uso com o Windows PowerShell

1. Faça login na instância do Windows usando o Desktop Remoto. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se à sua instância do Windows](#).
2. Na barra de tarefas, abra o menu Iniciar e escolha Windows. PowerShell
3. Use a série fornecida de PowerShell comandos do Windows no PowerShell prompt aberto. O script executa as seguintes ações por padrão:
 1. Interrompe o HWDetection serviço Shell.
 2. Enumera discos em que o estilo de partição é bruto.
 3. Cria uma nova partição que abrange o tamanho máximo que o disco e o tipo de partição suportarão.
 4. Atribui uma letra de unidade disponível.
 5. Formata o sistema de arquivos como NTFS com o rótulo do sistema de arquivos especificado.
 6. Inicia o HWDetection serviço Shell novamente.

```
Stop-Service -Name ShellHWDetection  
Get-Disk | Where PartitionStyle -eq 'raw' | Initialize-Disk -PartitionStyle MBR  
-PassThru | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -  
FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Volume Label" -Confirm:$false
```



```
Start-Service -Name ShellHWDetection
```

DiskPart command line tool

Para disponibilizar um volume do EBS para uso com a ferramenta de linha de DiskPart comando

1. Faça login na instância do Windows usando o Desktop Remoto. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se à sua instância do Windows](#).
2. Determine o número do disco que você deseja disponibilizar:
 1. Abra o menu Iniciar e selecione Windows PowerShell.
 2. Use o Cmdlet `Get-Disk` para recuperar uma lista de discos disponíveis.
 3. Na saída do comando, observe o número correspondente ao disco que você está disponibilizando.
3. Crie um arquivo de script para executar DiskPart comandos:
 1. Abra o menu Start (Iniciar) e selecione o File explorer (Gerenciador de arquivos).
 2. Navegue até um diretório, como `C:\`, para armazenar o arquivo de script.
 3. Escolha ou clique com o botão direito do mouse em um espaço vazio na pasta para abrir a caixa de diálogo, posicionar o cursor sobre New (Novo) para acessar o menu de contexto e, depois, escolha Text document (Documento de texto).
 4. Nomeie o arquivo de texto como `diskpart.txt`.
4. Adicione os comandos a seguir ao arquivo de script. Talvez seja necessário modificar o número do disco, o tipo de partição, o rótulo do volume e a letra da unidade. O script executa as seguintes ações por padrão:
 1. Seleciona o disco 1 para modificação.
 2. Configura o volume para usar a estrutura de partição do registro mestre de inicialização (MBR).
 3. Formata o volume como um volume NTFS.
 4. Define o rótulo de volume.
 5. Atribui ao volume uma letra de unidade.

 Warning

Se você estiver montando um volume que já tenha dados, não reformate o volume. Caso contrário, excluirá os dados existentes.

```
select disk 1
attributes disk clear readonly
online disk noerr
convert mbr
create partition primary
format quick fs=ntfs label="volume_label"
assign letter="drive_letter"
```

Para obter mais informações, consulte [DiskPart Sintaxe e parâmetros](#).

5. Abra um prompt de comando, navegue até a pasta na qual o script está localizado e execute o seguinte comando para tornar um volume disponível para uso no disco especificado:

```
C:\> diskpart /s diskpart.txt
```

Disk Management utility


Para disponibilizar um volume do EBS para uso por meio do utilitário de gerenciamento de disco

1. Faça login na instância do Windows usando o Desktop Remoto. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se à sua instância do Windows](#).
2. Inicie o utilitário de Gerenciamento de Disco. Na barra de ferramentas, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no logo do Windows e escolha Disk Management (Gerenciamento de disco).

 Note

No Windows Server 2008, escolha Start (Iniciar), Administrative Tools (Ferramentas administrativas), Computer Management (Gerenciamento do computador), Disk Management (Gerenciamento de disco).

3. Traga o volume online. No painel inferior, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no painel esquerdo para o disco do volume do EBS. Escolha Online.




4. (Condicional) Se o disco não estiver inicializado, é necessário inicializar antes de usá-lo. Se o disco já tiver sido inicializado, ignore esta etapa.

Warning


Se você estiver montando um volume que já tenha dados (por exemplo, um banco de dados públicos ou um volume que você criou a partir de um snapshot), não reformate o volume. Caso contrário, você excluirá os dados existentes.

Se o disco não for inicializado, inicialize-o da seguinte forma:


1. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no painel esquerdo do disco e escolha Disk Management (Gerenciamento de disco).




2. Na caixa de diálogo Initialize Disk (Inicializar disco), selecione um estilo de partição e escolha OK.




5. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no painel direito do disco e escolha New Simple Volume (Novo volume simples).



6. No New Simple Volume Wizard (Assistente para novo volume simples), escolha Next (Próximo).



- Se quiser alterar o valor máximo padrão, especifique o Simple volume size in MB (Tamanho de volume simples em MB) e, depois, escolha Next (Próximo).




The screenshot shows a window titled "New Simple Volume Wizard" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the section "Specify Volume Size" is displayed, followed by the instruction "Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes." The main area of the window contains three rows of information:

Maximum disk space in MB:	102397
Minimum disk space in MB:	8
Simple volume size in MB:	102397

The value "102397" in the third row is highlighted with a blue selection box, and a small spinner control is visible to its right. At the bottom of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

- Especifique uma letra de unidade preferida, se necessário, na janela suspensa Assign the following drive letter (Atribuir a seguinte letra de unidade) e, em seguida, escolha Next (Próximo).



New Simple Volume Wizard

Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.


☒ Assign the following drive letter: D

☐ Mount in the following empty NTFS folder:
Browse...

☐ Do not assign a drive letter or drive path

< Back Next > Cancel

9. Especifique um Volume Label (Rótulo de volume), ajuste as configurações padrão conforme necessário e, em seguida, escolha Next (Próximo).



New Simple Volume Wizard

Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.

Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use.

☐ Do not format this volume

☒ Format this volume with the following settings:

File system: NTFS

Allocation unit size: Default


Volume label: New Volume

☒ Perform a quick format

☐ Enable file and folder compression

< Back Next > Cancel

10. Revise suas configurações e escolha Finish (Concluir) para aplicar as modificações e fechar o Assistente para novo volume simples.



Visualizar informações sobre um volume do Amazon EBS

É possível visualizar informações descritivas sobre os seus volumes do EBS. Por exemplo, é possível visualizar informações sobre todos os volumes em uma região específica ou visualizar informações detalhadas sobre um único volume, incluindo o tamanho, o tipo de volume, se o volume está criptografado, qual chave do KMS foi usada para criptografá-lo e a instância específica à qual o volume está anexado.

É possível obter informações adicionais sobre os seus volumes do EBS, como, por exemplo, o espaço em disco disponível, no sistema operacional da instância.

Conteúdo

- [Visualizar informações de volume](#)
- [Estados de volumes](#)
- [Visualizar métricas de volume](#)
- [Visualizar espaço livre em disco](#)

Visualizar informações de volume

Você pode visualizar informações sobre seus volumes do EBS.

Console

Para ver informações sobre um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Para reduzir a lista, é possível filtrar os volumes usando tags e atributos de volume. Escolha o campo de filtro, selecione uma tag ou um atributo de volume e, depois, selecione o valor do filtro.
4. Para ver mais informações sobre um volume, selecione seu ID.

Para visualizar os volumes do EBS que são associados a uma instância

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Instances (Instâncias).
3. Selecione a instância.
4. Na guia Storage (Armazenamento), a seção Block devices (Dispositivos de blocos) lista os volumes anexados à instância. Para ver informações sobre um volume específico, escolha seu ID na coluna Volume ID (ID do volume).

Amazon EC2 Global View

Você pode usar o [Amazon EC2 Global View](#) para visualizar seus volumes em todas as regiões para as quais sua AWS conta está habilitada.

Para obter um resumo dos seus volumes do EBS em todas as regiões

1. Abra o console Amazon EC2 Global View em <https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/casa>.
2. Na guia Explorador de regiões, em Resumo, verifique a contagem de recursos para volumes, que inclui o número de volumes e o número de regiões. Clique no texto sublinhado para ver como a contagem de volumes está distribuída entre as regiões.

3. Na guia Pesquisa global, selecione o filtro de cliente Tipo de recurso = Volume. Você pode filtrar ainda mais os resultados especificando uma região ou uma tag.

AWS CLI

Como visualizar informações sobre um volume do EBS

Use o comando [describe-volumes](#). O exemplo a seguir conta os volumes na região atual.

```
aws ec2 describe-volumes --query "length(Volumes[*])"
```

O exemplo a seguir lista os volumes anexados à instância especificada.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters "Name=attachment.instance-id,Values=i-1234567890abcdef0" \
  --query Volumes[*].VolumeId \
  --output text
```

O exemplo a seguir descreve o volume especificado.

```
aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "Volumes": [
    {
      "Iops": 3000,
      "VolumeType": "gp3",
      "MultiAttachEnabled": false,
      "Throughput": 125,
      "Operator": {
        "Managed": false
      },
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "Size": 8,
      "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",
      "State": "in-use",
      "CreateTime": "2024-05-17T23:23:00.400000+00:00",
      "Attachments": [
```

```

        {
            "DeleteOnTermination": true,
            "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "Device": "/dev/xvda",
            "State": "attached",
            "AttachTime": "2024-05-17T23:23:00+00:00"
        },
        "Encrypted": false
    ]
}

```

PowerShell

Como visualizar informações sobre um volume do EBS

Use o cmdlet [Get-EC2Volume](#). O exemplo a seguir conta os volumes na região atual.

```
(Get-EC2Volume).Count
```

O exemplo a seguir lista os volumes anexados à instância especificada.

```
(Get-EC2Volume `
    -Filters @{Name="attachment.instance-id";Values="i-1234567890abcdef0"}).VolumeId
```

O exemplo a seguir descreve o volume especificado.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```

Attachments      : {i-1234567890abcdef0}
AvailabilityZone  : us-west-2b
CreateTime       : 5/17/2024 11:23:00 PM
Encrypted        : False
FastRestored     : False
Iops             : 3000
KmsKeyId         :
MultiAttachEnabled : False
Operator         : Amazon.EC2.Model.OperatorResponse

```


```
OutpostArn      :  
Size            : 8  
SnapshotId     : snap-0abcdef1234567890  
SseType        :  
State          : in-use  
Tags           : {}  
Throughput     : 125  
VolumeId       : vol-01234567890abcdef  
VolumeType     : gp3
```

Estados de volumes

O estado do volume descreve a disponibilidade de um volume do Amazon EBS. Você pode visualizar o estado do volume na coluna Estado na página Volumes no console ou usando o comando [AWS CLI describe-volumes](#).

Um volume do Amazon EBS passa por diferentes estados do momento em que é criado até ser excluído.

A ilustração a seguir mostra as transições entre estados de volumes. É possível criar um volume com base em um snapshot do Amazon EBS ou criar um volume vazio. Quando um volume é criado, ele entra no estado `creating`. Quando o volume estiver pronto para uso, ele entrará no estado `available`. É possível associar um volume disponível a uma instância na mesma zona de disponibilidade do volume. No entanto, é necessário desanexar o volume antes de anexá-lo a uma instância diferente ou excluí-lo. Você poderá excluir um volume quando não precisar mais dele.



A tabela a seguir resume os estados dos volumes.

Estado	Descrição
creating	O volume está sendo criado.
available	O volume não está anexado a uma instância.
in-use	O volume está anexado a uma instância.
deleting	O volume está sendo excluído.
deleted	O volume foi excluído.
error	Houve falha no hardware subjacente relacionado ao volume do EBS e os dados associados ao volume são irrecuperáveis. Para obter informações sobre como restaurar o volume ou recuperar os dados no volume, consulte Por que meu volume do EBS tem um status de “erro”? .

Visualizar métricas de volume

Você pode obter informações adicionais sobre seus volumes do EBS na Amazon CloudWatch. Para obter mais informações, consulte [CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS](#).

Visualizar espaço livre em disco

É possível obter informações adicionais sobre os seus volumes do EBS, como, por exemplo, o espaço em disco disponível, no sistema operacional da instância.

Instâncias do Linux

Use o `df -hT` comando e especifique o nome do dispositivo:

```
[ec2-user ~]$ df -hT /dev/xvda1
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      xfs       8.0G  1.2G  6.9G  15% /
```

Instâncias do Windows

Você pode visualizar o espaço livre em disco abrindo o Explorador de Arquivos e selecionando Este PC.

Também é possível visualizar o espaço em disco disponível usando o comando `dir` a seguir e examinando a última linha da saída:

```
C:\> dir C:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 68C3-8081

Directory of C:\

03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          .
03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          ..
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Contacts
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Desktop
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Documents
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Downloads
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Favorites
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Links
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Music
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Pictures
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Saved Games
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Searches
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Videos
                0 File(s)                0 bytes
                13 Dir(s)  18,113,662,976 bytes free
```

Também é possível visualizar o espaço em disco disponível usando o seguinte comando `fsutil`:

```
C:\> fsutil volume diskfree C:
Total # of free bytes           : 18113204224
Total # of bytes                 : 32210153472
Total # of avail free bytes     : 18113204224
```

Tip

Você também pode usar o CloudWatch agente para coletar métricas de uso do espaço em disco de uma EC2 instância da Amazon sem se conectar à instância. Para obter mais informações, consulte [Criar o arquivo de configuração do CloudWatch agente](#) e [Instalar o CloudWatch agente](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon. Se precisar monitorar o uso do espaço em disco para várias instâncias, você pode instalar e configurar o CloudWatch

agente nessas instâncias usando o Systems Manager. Para obter mais informações, consulte [Instalando o CloudWatch agente usando o Systems Manager](#).

Modificar um volume do Amazon EBS usando operações de volumes elásticos

É possível aumentar o tamanho dos volumes elásticos do Amazon EBS, alterar o tipo de volume ou ajustar a performance de seus volumes do EBS. Se a sua instância oferecer suporte aos Elastic Volumes, será possível fazê-lo sem desanexar o volume ou reiniciar a instância. Isso permite que você continue usando sua aplicação enquanto as alterações entram em vigor.

Não há cobrança para modificar a configuração de um volume. Você será cobrado pela configuração de novo volume após o início da modificação do volume. Para obter mais informações, consulte a página de [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Conteúdo

- [Considerações](#)
- [Limitações](#)
- [Requisitos para modificações de volume do Amazon EBS](#)
- [Solicitar modificações de volume do Amazon EBS](#)
- [Monitorar o progresso de modificações de volume do Amazon EBS](#)
- [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#)

Considerações

- Depois de modificar um volume, é necessário aguardar pelo menos seis horas e garantir que o volume esteja no estado `in-use` ou `available` para poder modificar o mesmo volume.
- Modificar um volume do EBS pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo das alterações de configuração que estão sendo aplicadas. Normalmente, um volume do EBS de 1 TiB pode levar até seis horas para ser modificado. No entanto, o mesmo volume pode levar 24 horas ou mais em outras situações. O tempo necessário para que os volumes sejam modificados nem sempre é escalado linearmente. Portanto, um volume maior pode levar menos tempo e um volume menor pode levar mais tempo.

- O tempo de modificação é aumentado para volumes que não estão totalmente inicializados. Para obter mais informações, consulte [Inicialize manualmente os volumes após a criação](#).
- Se você alterar o tipo de volume de gp2 para gp3 e não especificar a performance de IOPS ou throughput, o Amazon EBS provisionará automaticamente a performance equivalente à do volume gp2 de origem ou a performance de gp3 de linha de base, o que for maior.

Por exemplo, se você modificar um gp2 volume de 500 GiB com 250 MiB/s taxas de transferência e 1500 IOPS gp3 sem especificar IOPS ou desempenho de taxa de transferência, o Amazon EBS provisiona automaticamente o gp3 volume com 3000 IOPS (IOPS de linha de base) e 250 (para corresponder à taxa de transferência do volume de gp3 origem). MiB/s gp2

- Se você encontrar uma mensagem de erro ao tentar modificar em um volume do EBS, ou se estiver modificando um volume do EBS associado a um tipo de instância da geração anterior, obtenha uma das seguintes etapas:
 - Para um volume não raiz, separe o volume da instância, aplique as modificações e reassocie o volume.
 - Para um volume do dispositivo raiz, interrompa a instância, aplique as modificações e reinicie a instância.

Limitações

- Você não pode cancelar uma solicitação de modificação de volume após ela ter sido enviada.
- Você deve aumentar o tamanho do volume. Você não pode diminuir o tamanho do volume. No entanto, você pode criar um volume menor e migrar seus dados para ele usando uma ferramenta em nível de aplicação, como o rsync (instâncias do Linux) ou robocopy (instâncias do Windows).
- Há limites para o armazenamento agregado máximo que pode ser solicitado em todas as modificações de volume. Para obter mais informações, consulte [Cotas de serviço do Amazon EBS](#) no Referência geral da Amazon Web Services.
- O novo tamanho do volume não pode exceder a capacidade compatível de seu sistema de arquivos e esquema de particionamento. Para obter mais informações, consulte [Restrições de volume do Amazon EBS](#).
- Se você não estiver alterando o tipo de volume, as modificações no tamanho e na performance do volume devem estar dentro dos limites do tipo de volume atual. Se você não estiver alterando o tipo de volume, as modificações no tamanho e na performance do volume devem estar dentro dos limites do tipo de volume de destino. Para obter mais informações, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).

- [As instâncias baseadas em Nitro](#) oferecem suporte a volumes provisionados com até 256.000 IOPS. Outros tipos de instância podem ser anexados a volumes provisionados com até 64.000 IOPS, mas podem alcançar até 32.000 IOPS.
- Você não pode modificar o tipo de volume para io2 volumes habilitados para Multi-Attach.
- Não é possível modificar o tipo, o tamanho ou as IOPS provisionadas de volumes io1 habilitados para Multi-Attach.
- Um volume raiz do tipo io1, io2, gp2, gp3 ou standard não pode ser modificado para um volume st1 ou sc1, mesmo que esteja desanexado da instância.
- Se o volume foi anexado antes de 3 de novembro de 2016, às 23h40 UTC, é necessário inicializar o suporte aos Elastic Volumes. Para obter mais informações, consulte [Como inicializar o suporte aos Elastic Volumes](#).
- Embora as instâncias m3.medium sejam totalmente compatíveis com a modificação de volume, as instâncias m3.large, m3.xlarge e m3.2xlarge podem não ser compatíveis com todos os recursos da modificação de volume.

Requisitos para modificações de volume do Amazon EBS

Os seguintes requisitos e limitações se aplicam quando você modifica um volume do Amazon EBS. Para saber mais sobre os requisitos gerais para volumes do EBS, consulte [Restrições de volume do Amazon EBS](#).

Tópicos

- [Tipos de instâncias compatíveis](#)
- [Sistema operacional](#)

Tipos de instâncias compatíveis

Elastic Volumes são compatíveis com as seguintes instâncias:

- Todas as [instâncias da geração atual](#)
- As seguintes instâncias da geração anterior: C1, C3, C4, G2, I2, M1, M3, M4, R3 e R4

Se o tipo de instância não oferecer suporte a Elastic Volumes, consulte [Modificar um volume do EBS se não houver suporte para Elastic Volumes](#).

Sistema operacional

Os seguintes requisitos do sistema operacional se aplicam:

Linux

O Linux AMIs exige uma tabela de partições GUID (GPT) e GRUB 2 para volumes de inicialização de 2 TiB (2.048 GiB) ou maiores. Atualmente, muitos Linux ainda usam o esquema de particionamento MBR, que só suporta tamanhos de volume de inicialização de até 2 TiB. Se sua instância não for inicializada com um volume de inicialização superior a 2 TiB, a AMI que você está usando pode ser limitada a um tamanho de volume de inicialização inferior a 2 TiB. Volumes de não inicialização não têm essas limitações nas instâncias do Linux.

Antes de tentar redimensionar um volume de inicialização além de 2 TiB, é possível determinar se o volume está usando particionamento MBR ou GPT ao executar o seguinte comando na sua instância:

```
[ec2-user ~]$ sudo gdisk -l /dev/xvda
```

Uma instância Amazon Linux com particionamento GPT retorna as seguintes informações:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

Uma instância SUSE com particionamento MBR retorna as seguintes informações:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
```

Windows

Por padrão, o Windows inicializa volumes com uma tabela de partição do registro mestre de inicialização (MBR). Como o MBR é compatível apenas com volumes menores que 2 TiB (2.048 GiB), o Windows impede você de redimensionar volumes MBR para além desse limite. Nesse caso, a opção Extend Volume (Estender volume) é desabilitada no utilitário Disk Management (Gerenciamento de disco) do Windows. Se você usar o AWS Management Console ou AWS CLI para criar um volume particionado por MBR que exceda o limite de tamanho, o Windows não poderá detectar ou usar o espaço adicional.

Para superar esse limite, é possível criar um novo volume maior com uma tabela de partição de GUID (GPT) e copiar sobre os dados a partir do volume MBR original.

Para criar um volume GPT

1. Crie um novo volume vazio do tamanho desejado na zona de disponibilidade da EC2 instância e anexe-o à sua instância.

Note

O novo volume não deve estar em um volume restaurado de um snapshot.

2. Faça login em seu sistema Windows e abra o Gerenciamento de disco (diskmgmt.exe).
3. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) do novo disco e escolha Online.
4. Na janela Inicializar disco, selecione o novo disco e escolha GPT (tabela de partição GUID), OK.
5. Quando a inicialização estiver concluída, copie os dados do volume original para o novo volume usando uma ferramenta como robocopy ou teracopy.
6. Em Gerenciamento de disco, altere as letras das unidades para os valores apropriados e coloque o antigo volume no modo offline.
7. No EC2 console da Amazon, separe o volume antigo da instância, reinicie a instância para verificar se ela funciona corretamente e exclua o volume antigo.

Solicitar modificações de volume do Amazon EBS

Com os Elastic Volumes, é possível aumentar dinamicamente o tamanho, a performance e o tipo de volume dos volumes do Amazon EBS sem desvinculá-los.

Visão geral do processo

1. (Opcional) Antes de modificar um volume que contém dados valiosos, a prática recomendada é criar um snapshot de volume caso você precise voltar suas alterações. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
2. Solicite a modificação do volume.
3. Monitore o progresso da modificação do volume. Para obter mais informações, consulte [Monitorar o progresso de modificações de volume do Amazon EBS](#).
4. Se o tamanho do volume tiver sido alterado, estenda o sistema de arquivos de volume para aproveitar o aumento da capacidade de armazenamento. Para obter mais informações, consulte [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#).

Tópicos

- [Modificar um volume do EBS usando volumes elásticos](#)
- [Modificar um volume do EBS se não houver suporte para Elastic Volumes](#)
- [Inicializar o suporte aos Elastic Volumes \(se necessário\)](#)

Modificar um volume do EBS usando volumes elásticos

Antes de começar, veja o seguinte:

- [Considerações](#)
- [Limitações](#)
- [Requisitos](#)

Console

Para modificar um volume do EBS

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume a modificar e escolha Actions (Ações), Modify volume (Modificar volume).
4. A tela Modify volume (Modificar volume) exibe o ID de volume e a configuração atual do volume, incluindo tipo, tamanho, IOPS e throughput. Defina os novos valores de configuração da forma a seguir:

- Para modificar o tipo, escolha um valor para Volume type (Tipo de volume).
 - Para modificar o tamanho, insira um novo valor para Size (Tamanho).
 - (gp3 , io1 e io2 apenas) Para modificar o valor de IOPS, insira um novo valor para IOPS.
 - (gp3 apenas) Para modificar a throughput, insira um novo valor para Throughput.
5. Após a alteração das configurações de volume, selecione Modify (Modificar). Quando for solicitada a confirmação, escolha Modify (Modificar).
 6. Se você aumentou o tamanho do volume, também deve estender a partição do volume para usar a capacidade de armazenamento adicional. Para obter mais informações, consulte [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#).
 7. (Somente instâncias do Windows) Se você aumentar o tamanho de um NVMe volume em uma instância que não tem os AWS NVMe drivers, deverá reinicializar a instância para permitir que o Windows veja o novo tamanho do volume. Para obter mais informações sobre a instalação dos AWS NVMe drivers, consulte [AWS NVMe drivers](#).

AWS CLI

Para modificar um volume do EBS

Use o comando [modify-volume](#). Por exemplo, se você tiver um volume do tipo gp2 com um tamanho de 100 GiB, o exemplo a seguir alterará sua configuração para um volume do tipo io1 com 10.000 IOPS e um tamanho de 200 GiB.

```
aws ec2 modify-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --volume-type io1 \  
  --iops 10000 \  
  --size 200
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{  
  "VolumeModification": {  
    "TargetSize": 200,  
    "TargetVolumeType": "io1",  
    "ModificationState": "modifying",  
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",  
    "TargetIops": 10000,  
    "StartTime": "2022-01-19T22:21:02.959Z",
```

```
"Progress": 0,  
"OriginalVolumeType": "gp2",  
"OriginalIops": 300,  
"OriginalSize": 100  
}  
}
```

Se você aumentou o tamanho do volume, também deve estender a partição do volume para usar a capacidade de armazenamento adicional. Para obter mais informações, consulte [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#).

PowerShell

Para modificar um volume do EBS

Use o cmdlet [Edit-EC2Volume](#). Por exemplo, se você tiver um volume do tipo gp2 com um tamanho de 100 GiB, o exemplo a seguir alterará sua configuração para um volume do tipo io1 com 10.000 IOPS e um tamanho de 200 GiB.

```
Edit-EC2Volume `  
-VolumeId vol-01234567890abcdef `  
-VolumeType io1 `  
-Iops 10000 `  
-Size 200
```

Se você aumentou o tamanho do volume, também deve estender a partição do volume para usar a capacidade de armazenamento adicional. Para obter mais informações, consulte [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#).

Modificar um volume do EBS se não houver suporte para Elastic Volumes

Se estiver usando um tipo de instância com suporte, será possível utilizar Elastic Volumes para modificar dinamicamente o tamanho, a performance e o tipo de volume dos seus volumes do Amazon EBS sem desanexá-los.

Se não puder usar Elastic Volumes, mas precisar modificar o volume raiz (inicialização), você deverá parar a instância, modificar o volume e reiniciar a instância.

Após a instância ter sido iniciada, é possível verificar o tamanho do sistema de arquivos para ver se sua instância reconhece o espaço de volume maior. No Linux, use o comando `df -h` para verificar o tamanho do sistema de arquivos.

```
[ec2-user ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      7.9G  943M  6.9G  12% /
tmpfs           1.9G   0    1.9G   0% /dev/shm
```

Se o tamanho não refletir o volume recém-expandido, amplie o sistema de arquivos do seu dispositivo para que a instância possa usar o novo espaço. Para obter mais informações, consulte [Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS](#).

Nas instâncias do Windows, talvez seja necessário colocar o volume online para usá-lo. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#). Você não precisa reformatar o volume.

Inicializar o suporte aos Elastic Volumes (se necessário)

Antes de ser possível modificar um volume que foi anexado a uma instância antes de 3 de novembro de 2016, às 23h40 UTC, é necessário inicializar o suporte à modificação de volumes usando uma das seguintes ações:

- Desanexar e anexar o volume
- Interromper e iniciar a instância

Console

Para determinar se suas instâncias estão prontas

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Instances (Instâncias).
3. Selecione o ícone Show/Hide Columns (a engrenagem). Selecione a coluna de atributos Launch time (Tempo de execução) e escolha Confirm (Confirmar).
4. Classifique a lista de instâncias pela coluna Launch Time. Para cada instância iniciada antes da data limite, escolha a guia Storage (Armazenamento) e verifique a coluna Attachment time (Hora da associação) para ver quando os volumes foram anexados.

AWS CLI

Para determinar se suas instâncias estão prontas

Use o comando [describe-instances](#) a seguir para determinar se o volume foi anexado antes de 3 de novembro de 2016, às 23h40 UTC.

```
aws ec2 describe-instances \
  --query "Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,LaunchTime<='2016-11-01',BlockDeviceMappings[*]
[Ebs.AttachTime<='2016-11-01']]" \
  --output text
```

A primeira linha da saída de cada instância mostra o ID dela e se foi iniciada antes da data de interrupção (True ou False). A primeira linha é seguida por uma ou mais linhas que mostram se cada volume do EBS foi anexado antes da data de interrupção (True ou False). No exemplo de saída a seguir, é necessário inicializar a modificação de volume para a primeira instância porque ela foi iniciada antes da data de interrupção e o volume de raiz dela foi anexado antes da data de interrupção. As outras instâncias estão prontas porque foram iniciadas após a data de interrupção.

```
i-e905622e          True
True
i-719f99a8          False
True
i-006b02c1b78381e57 False
False
False
i-e3d172ed          False
True
```

PowerShell

Para determinar se uma instância está pronta

Use o [Get-EC2Instance](#) cmdlet para determinar se um volume foi anexado antes das 23:40 UTC de 3 de novembro de 2016.

```
(Get-EC2Instance `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
  Format-Table @{"Name"="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}, `
    @{"Name"="AttachTime";Expression={$_.Ebs.AttachTime}}
```

O seguinte é um exemplo de saída.

VolumeId	AttachTime
-----	-----
vol-0b243c8d927752d2b	3/23/2020 12:21:14 AM
vol-043eadbeb4a8387c3	9/5/2020 7:39:22 PM
vol-0c3f0c4e55c082753	4/23/2019 4:07:40 PM

Monitorar o progresso de modificações de volume do Amazon EBS

Quando você modifica um volume do EBS, ele atravessa uma sequência de estados. O volume insere o estado `modifying`, o estado `optimizing` e, por fim, o estado `completed`. Neste ponto, o volume está pronto para ser modificado ainda mais.

Quando o volume está no estado `optimizing`, sua performance de volume está entre as especificações de configuração de origem e de destino. A performance de volume transitório não será menor que a performance de volume de origem. Se você está fazendo downgrade do IOPS, a performance do volume transitório não é inferior à performance do volume de destino.

As alterações de modificação de volume entram em vigor da seguinte forma:

- Alterações de tamanho geralmente demoram alguns segundos para serem concluídas e entram em vigor depois que o volume mudar para o estado `Optimizing`.
- As alterações de performance (IOPS) pode levar de alguns minutos a algumas horas para serem concluídas e dependem das alterações de configuração que estão sendo feitas.
- Em alguns casos, pode demorar até 24 horas para uma nova configuração entrar em vigor, como quando o volume não foi totalmente inicializado. Normalmente, um volume de 1 TiB totalmente usado demora cerca de 6 horas para migrar uma nova configuração de performance.

Os possíveis estados de volume são `creating`, `available`, `in-use`, `deleting`, `deleted` e `error`.


Os possíveis estados de modificação são `modifying`, `optimizing` e `completed`.

Console

Para monitorar o progresso de uma modificação

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.

3. Selecione o volume.
4. A coluna Estado do volume e o campo Estado do volume na guia Detalhes contêm informações no seguinte formato: *Volume state - Modification state* (*Modification progress%*). A imagem a seguir mostra o volume e os estados de modificação do volume.



Depois que a modificação for concluída, somente o estado do volume será exibido. O estado e o progresso da modificação não são mais exibidos.

Como alternativa, você pode usar EventBridge a Amazon para criar uma regra de notificação para eventos de modificação de volume. Para obter mais informações, consulte [Introdução à Amazon EventBridge](#).

AWS CLI

Para monitorar o progresso de uma modificação

Use o [describe-volumes-modifications](#) comando para visualizar o progresso de uma ou mais modificações de volume. O exemplo a seguir descreve as modificações de volume para dois volumes.

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
  --volume-ids vol-11111111111111111 vol-22222222222222222
```

Na saída de exemplo a seguir, as modificações de volume ainda estão no estado modifying. O andamento é relatado como uma porcentagem.

```
{
  "VolumesModifications": [
    {
      "TargetSize": 200,
```

```

        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-1111111111111111",
        "TargetIops": 10000,
        "StartTime": "2017-01-19T22:21:02.959Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 300,
        "OriginalSize": 100
    },
    {
        "TargetSize": 2000,
        "TargetVolumeType": "sc1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-2222222222222222",
        "StartTime": "2017-01-19T22:23:22.158Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 300,
        "OriginalSize": 1000
    }
]
}

```

O exemplo a seguir descreve todos os volumes com um estado de modificação `optimizing` ou `completed` e filtra e formata os resultados para mostrar somente as modificações iniciadas em ou depois de 1º de fevereiro de 2017:

```

aws ec2 describe-volumes-modifications \
  --filters Name=modification-state,Values="optimizing","completed" \
  --query "VolumesModifications[?StartTime>='2017-02-01']".
{ID:VolumeId,STATE:ModificationState}"

```

A seguir, um exemplo de saída com informações sobre dois volumes:

```

[
  {
    "STATE": "optimizing",
    "ID": "vol-06397e7a0eEXAMPLE"
  },
  {
    "STATE": "completed",

```

```
    "ID": "vol-ba74e18c2aEXAMPLE"  
  }  
]
```

PowerShell

Para monitorar o progresso de uma modificação

Use o cmdlet [Get-EC2VolumeModification](#). O exemplo a seguir descreve as modificações de volume para dois volumes.

```
Get-EC2VolumeModification -VolumeId vol-111111111111111111 vol-2222222222222222
```

Note

Raramente, uma AWS falha transitória pode resultar em um failed estado. Isso não é uma indicação da integridade do volume. Apenas indica que houve falha na modificação do volume. Se isso ocorrer, tente novamente a modificação do volume.

Estender um sistema de arquivos após redimensionar um volume do Amazon EBS

Após [aumentar o tamanho de um volume do EBS](#), é necessário estender a partição e o sistema de arquivos para o novo tamanho maior. Você poderá fazer isso à medida que o volume entrar no estado `optimizing`.

Antes de começar

- Crie um snapshot do volume, caso precise reverter as alterações. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
- Confirme se o volume foi modificado corretamente e se está no estado `optimizing` ou `completed`. Para obter mais informações, consulte [Monitorar o progresso de modificações de volume do Amazon EBS](#).
- Confirme se o volume está anexado à instância e se está formatado e montado. Para obter mais informações, consulte [Formatar e montar um volume anexado](#).
- (Somente instâncias do Linux) Se você estiver usando volumes lógicos no volume do Amazon EBS, use o Logical Volume Manager (LVM) para estender o volume lógico. Para obter instruções

sobre como fazer isso, consulte a seção Estender o LV no artigo [Como eu uso o LVM para criar um volume lógico na partição de um volume do EBS?](#).

Instâncias do Linux

Note

As instruções a seguir demonstram o processo de extensão de sistemas de arquivos XFS e Ext4 para Linux. Para obter informações sobre como estender um sistema de arquivos diferente, consulte sua documentação.

Para estender um sistema de arquivos no Linux, é necessário estender a partição, se houver uma no volume.

Estender o sistema de arquivos de volumes do EBS

Use o procedimento a seguir para estender o sistema de arquivos de um volume redimensionado.

A nomenclatura de dispositivo e partição é diferente para instâncias Xen e instâncias criadas no Nitro System. Para determinar se sua instância é baseada em Xen ou em Nitro, consulte o tipo de [EC2 hipervisor da Amazon](#).

Como estender o sistema de arquivos de volumes do EBS

1. [Conecte-se à sua instância](#).
2. Redimensione a partição, se necessário. Para fazer isso:
 - a. Verifique se o volume tem uma partição. Use o comando `lsblk`.

Nitro instance example

No exemplo de saída a seguir, o volume raiz (`nvme0n1`) tem duas partições (`nvme0n1p1` e `nvme0n1p128`), enquanto o volume adicional (`nvme1n1`) não tem partições.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME           MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1         259:0    0   30G  0 disk /data
nvme0n1         259:1    0   16G  0 disk
```

```
##nvme0n1p1 259:2 0 8G 0 part /
##nvme0n1p128 259:3 0 1M 0 part
```

Xen instance example

No exemplo de saída a seguir, o volume raiz (xvda) tem uma partição (xvda1), enquanto o volume adicional (xvdf) não tem partições.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda      202:0    0  16G  0 disk
##xvda1   202:1    0   8G  0 part /
xvdf      202:80   0  24G  0 disk
```

- Se o volume tiver uma partição, vá para a próxima etapa (2b).
- Se o volume não tiver partições, pule as etapas 2b, 2c e 2d e continue na etapa 3.

Dica de solução de problemas

Caso não esteja visualizando o volume na saída do comando, verifique se o volume está [anexado à instância](#) e se está [formatado e montado](#).

- Verifique se é necessário estender a partição. Na saída do comando `lsblk` da etapa anterior, compare o tamanho da partição e o tamanho do volume.
 - Se o tamanho da partição for menor que o tamanho do volume, vá para a próxima etapa (2c).
 - Se o tamanho da partição for igual ao tamanho do volume, a partição não precisará ser estendida - pule as etapas 2c e 2d e continue na etapa 3.

Dica de solução de problemas

Se o volume ainda refletir o tamanho original, [confirme se o volume foi modificado corretamente](#).

- Estenda a partição. Use o comando `growpart` e especifique o nome do dispositivo e o número da partição.

Nitro instance example

O número da partição é o número depois de p. Por exemplo, em `nvme0n1p1`, o número da partição é 1. Em `nvme0n1p128`, o número da partição é 128.

Para estender uma partição denominada `nvme0n1p1`, use o comando a seguir.



Important

Observe o espaço entre o nome do dispositivo (`nvme0n1`) e o número da partição (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
```

Xen instance example

O número da partição é o número depois do número do dispositivo. Por exemplo, em `xvda1`, o número da partição é 1. Em `xvda128`, o número da partição é 128.

Para estender uma partição denominada `xvda1`, use o comando a seguir.



Important

Observe o espaço entre o nome do dispositivo (`xvda`) e o número da partição (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/xvda 1
```

Dicas de solução de problemas

- `mkdir: cannot create directory '/tmp/growpart.31171': No space left on device FAILED: failed to make temp dir: indica que não há espaço livre em disco suficiente no volume para que o growpart crie o`

diretório temporário necessário para realizar o redimensionamento. Libere espaço em disco e tente novamente.

- `must supply partition-number`: indica que você especificou uma partição incorreta. Use o comando `lsblk` para confirmar o nome da partição e verifique se inseriu um espaço entre o nome do dispositivo e o número da partição.
- `NOCHANGE: partition 1 is size 16773087. it cannot be grown`: indica que a partição já estende todo o volume e não pode ser estendida.
[Confirme se o volume foi modificado corretamente.](#)

- Verifique se a partição foi estendida. Use o comando `lsblk`. O tamanho da partição agora deve ser igual ao tamanho do volume.

Nitro instance example

O exemplo de saída a seguir mostra que o volume (`nvme0n1`) e a partição (`nvme0n1p1`) têm o mesmo tamanho (16 GB).

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:0    0   30G  0 disk /data
nvme0n1       259:1    0   16G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0   16G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0    1M  0 part
```

Xen instance example

O exemplo de saída a seguir mostra que o volume (`xvda`) e a partição (`xvda1`) têm o mesmo tamanho (16 GB).

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda     202:0    0   16G  0 disk
##xvda1  202:1    0   16G  0 part /
xvdf     202:80   0   24G  0 disk
```

3. Estenda o sistema de arquivos.

- Obtenha o nome, o tamanho, o tipo e o ponto de montagem do sistema de arquivos que precisa estender. Use o `lsblk -f` comando `df -hT` ou.

Nitro instance example

O exemplo de saída a seguir para o `df -hT` comando mostra que o sistema de `/dev/nvme0n1p1` arquivos tem 8 GB de tamanho, seu tipo é `xfs` e seu ponto de montagem é `/`.

```
[ec2-user ~]$ df -hT
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p1  xfs   8.0G  1.6G  6.5G  20% /
/dev/nvme1n1    xfs   8.0G   33M  8.0G   1% /data
...
```

Xen instance example

O exemplo de saída a seguir para o `df -hT` comando mostra que o sistema de `/dev/xvda1` arquivos tem 8 GB de tamanho, seu tipo é `ext4` e seu ponto de montagem é `/`.

```
[ec2-user ~]$ df -hT
Filesystem      Type  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
/dev/xvda1      ext4  8.0G  1.9G  6.2G   24%  /
/dev/xvdf1      xfs   24.0G  45M  8.0G   1%  /data
...
```

- Se o tamanho do sistema de arquivos for menor que o tamanho do volume, vá para a próxima etapa (3b).
 - Se o tamanho do sistema de arquivos for igual ao tamanho do volume, ele não precisará ser estendido. Nesse caso, pule as etapas restantes - a partição e o sistema de arquivos foram estendidos para o novo tamanho do volume.
- b. Os comandos para estender o sistema de arquivos diferem conforme o tipo de sistema de arquivos. Escolha o comando correto abaixo com base no tipo de sistema de arquivos observado na etapa anterior.
- [Sistema de arquivos XFS] Use o comando `xfs_growfs` e especifique o ponto de montagem do sistema de arquivos observado na etapa anterior.

Nitro and Xen instance example

Por exemplo, para estender um sistema de arquivos montado em `/`, use o comando a seguir.

```
[ec2-user ~]$ sudo xfs_growfs -d /
```

Dicas de solução de problemas

- `xfs_growfs: /data is not a mounted XFS filesystem`: indica que você especificou o ponto de montagem incorreto ou que o sistema de arquivos não é XFS. Para verificar o ponto de montagem e tipo de sistema de arquivos, use o comando `df -hT`.
 - `data size unchanged, skipping`: indica que o sistema de arquivos já estende todo o volume. Se o volume não tiver partições, [confirme se o volume foi modificado corretamente](#). Se o volume tiver partições, verifique se a partição foi estendida, conforme descrito na etapa 2.
- [Sistema de arquivos Ext4] Use o comando `resize2fs` e especifique o nome do sistema de arquivos observado na etapa anterior.

Nitro instance example

Por exemplo, para estender um sistema de arquivos montado chamado `/dev/nvme0n1p1`, use o comando a seguir.

```
[ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
```

Xen instance example

Por exemplo, para estender um sistema de arquivos montado chamado `/dev/xvda1`, use o comando a seguir.

```
[ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/xvda1
```

 Dicas de solução de problemas

- `resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/xvda1:` indica que o sistema de arquivos não é Ext4. Para verificar o tipo de sistema de arquivos, use o comando `df -hT`.
 - `open: No such file or directory while opening /dev/xvdb1:` indica que você especificou uma partição incorreta. Para verificar a partição, use o comando `df -hT`.
 - `The filesystem is already 3932160 blocks long. Nothing to do!:` indica que o sistema de arquivos já estende todo o volume. Se o volume não tiver partições, [confirme se o volume foi modificado corretamente](#). Se o volume tiver partições, verifique se a partição foi estendida, conforme descrito na etapa 2.
- [Outro sistema de arquivos] Consulte a documentação de seu sistema de arquivos para obter instruções.
- c. Verifique se o sistema de arquivos foi estendido. Use o comando `df -hT` e confirme se o tamanho do sistema de arquivos é igual ao tamanho do volume.


Instâncias do Windows

Use um dos métodos a seguir para estender o sistema de arquivos em uma instância do Windows.

Disk Management utility

Como estender um sistema de arquivos usando o Gerenciamento de disco

1. Antes de estender um sistema de arquivos que contém dados valiosos, o melhor é criar um snapshot do volume que o contém, caso você precise voltar suas alterações. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
2. Execute a sessão da sua instância do Windows usando o Desktop Remoto.
3. Na caixa de diálogo Run (Executar), digite `diskmgmt.msc` e pressione Enter. O utilitário de gerenciamento de disco se abre.




4. No menu Gerenciamento de Disco, escolha Ação, Examinar Discos Novamente.
5. Abra o menu contextual (botão direito do mouse) da unidade expandida e escolha Estender volume.


Note

Extend Volume (Estender volume) pode ser desativado (acinzentado) se:

- O espaço não alocado não é adjacente ao drive. O espaço não alocado deve ser adjacente ao lado direito da unidade que você deseja estender.
- O volume usa o estilo de partição Master Boot Record (MBR) e já tem 2 TB. Os volumes que usam MBR não podem exceder 2 TB.



6. No assistente Extend Volume (Estender volume), selecione Next (Próximo). Para Seleccione o espaço em MB, digite o número de megabytes pelos quais ampliar o volume. Geralmente, você especifica o espaço máximo disponível. O texto destacado em Selected é a quantidade de espaço que será adicionada, não o tamanho final que o volume terá. Assista todo o assistente.



7. Se você aumentar o tamanho de um NVMe volume em uma instância que não tem o AWS NVMe driver, deverá reinicializar a instância para permitir que o Windows veja o novo tamanho do volume. Para obter mais informações sobre a instalação do AWS NVMe driver, consulte [AWS NVMe drivers](#).

PowerShell

Use o procedimento a seguir para estender um sistema de arquivos do Windows usando PowerShell.

Para estender um sistema de arquivos usando PowerShell

1. Antes de estender um sistema de arquivos que contém dados valiosos, o melhor é criar um snapshot do volume que o contém, caso você precise voltar suas alterações. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
2. Execute a sessão da sua instância do Windows usando o Desktop Remoto.
3. Execute PowerShell como administrador.
4. Execute o `Get-Partition` comando. PowerShell retorna o número da partição correspondente para cada partição, a letra da unidade, o deslocamento, o tamanho e o tipo. Observe a letra da unidade da partição a ser estendida.
5. Execute o seguinte comando para verificar o disco novamente.

```
"rescan" | diskpart
```

6. Execute o comando a seguir, usando a letra da unidade que você anotou na etapa 4 no lugar de **<drive-letter>**. PowerShell retorna o tamanho mínimo e máximo da partição permitida, em bytes.

```
Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter <drive-letter>
```

7. Para estender a partição para uma quantidade específica, execute o comando a seguir, inserindo o novo tamanho do volume no lugar de **<size>**. É possível inserir o tamanho em KB, MB e GB, por exemplo, 50GB.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size <size>
```

Para estender a partição para o tamanho máximo disponível, execute o seguinte comando.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size $(Get-PartitionSupportedSize
-DriveLetter <drive-letter>).SizeMax
```

Os PowerShell comandos a seguir mostram o fluxo completo de comandos e respostas para estender um sistema de arquivos a um tamanho específico.

```
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 C 1048576 30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 D 1048576 8 MB IFS

PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

SizeMin SizeMax
-----
8388608 107372085248

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size 50GB
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 C 1048576 30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 D 1048576 50 GB IFS
```

Os PowerShell comandos a seguir mostram o fluxo completo de comandos e respostas para estender um sistema de arquivos até o tamanho máximo disponível.

```

PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                C      1048576                30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                D      1048576                50 GB IFS

PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

SizeMin      SizeMax
-----
59047936 107372085248

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size $(Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D).SizeMax
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                C      1048576                30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                D      1048576               100 GB IFS

```

Separar um volume do Amazon EBS de uma instância da Amazon EC2

Você precisa desanexar um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) de uma instância antes de anexá-lo a uma instância diferente ou excluí-lo. Desanexar um volume não afeta os dados no volume.

Tópicos

- [Considerações](#)
- [Desmontar e desanexar um volume](#)

- [Solução de problemas](#)

Considerações

- É possível separar um volume do Amazon EBS da instância explicitamente ou encerrando a instância. Contudo, se a instância estiver em execução, você deverá primeiro desmontar o volume da instância.
- Se um volume do EBS for o dispositivo raiz de uma instância, você deverá parar a instância antes de separar o volume.
- É possível anexar novamente um volume que foi desanexado (sem desmontá-lo), mas ele talvez não obtenha o mesmo ponto de montagem. Se havia gravações em andamento no volume quando ele foi desanexado, os dados do volume podem não estar sincronizados
- Depois de desanexar um volume, você ainda será cobrado pelo armazenamento de volume, desde que a quantidade de armazenamento exceda o limite do nível AWS gratuito. Exclua um volume para evitar cobranças adicionais. Para obter mais informações, consulte [Excluir um volume de Amazon EBS](#).

Desmontar e desanexar um volume

Use o procedimento a seguir para desmontar e desanexar um volume de uma instância. Isso pode ser útil quando você precisa anexar o volume a uma instância diferente ou quando você precisar excluir o volume.

Etapas

- [Etapa 1: desmonte o volume.](#)
- [Etapa 2: desanexar o volume da instância.](#)
- [Etapa 3: \(somente instâncias do Windows\) desinstalar os locais de dispositivo offline](#)

Etapa 1: desmonte o volume.

Instâncias do Linux

Na instância do Linux, use o comando a seguir para desmontar o dispositivo `/dev/sdh`.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount -d /dev/sdh
```

Instâncias do Windows

Na instância do Windows, desmonte o volume, da maneira a seguir.

1. Inicie o utilitário de Gerenciamento de Disco.
 - (Windows Server 2012 e posterior) Na barra de ferramentas, clique com o botão direito do mouse no logo do Windows e escolha Disk Management ((Gerenciamento de disco).
 - (Windows Server 2008) Escolha Start (Iniciar), Administrative Tools (Ferramentas administrativas), Computer Management (Gerenciamento do computador), Disk Management (Gerenciamento de disco).
2. Clique com o botão direito do mouse no disco (por exemplo, clique com o botão direito do mouse em Disk 1 (Disco 1)) e selecione Offline. Aguarde até que o status do disco mude para Off-line antes de abrir o EC2 console da Amazon.

Etapa 2: desanexar o volume da instância.

Para desanexar o volume da instância, use um dos seguintes métodos:

Console

Para separar um volume do EBS

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume.
4. Escolha Ações, Separar volume.
5. Quando a confirmação for solicitada, selecione Detach (Desanexar).

AWS CLI

Para separar um volume do EBS de uma instância

Depois de desmontar o volume, use o comando [detach-volume](#).

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Para separar um volume do EBS de uma instância

Depois de desmontar o volume, use o [Dismount-EC2Volume](#) cmdlet.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Etapa 3: (somente instâncias do Windows) desinstalar os locais de dispositivo offline

Quando você desmonta e desanexa um volume de uma instância, o Windows sinaliza o local do dispositivo como offline. A localização do dispositivo permanece offline após a reinicialização e interromper e reiniciar a instância. Quando você reinicia a instância, o Windows pode montar um dos volumes restantes no local do dispositivo offline. Isso faz com que o volume fique indisponível no Windows. Para evitar que isso aconteça e garantir que todos os volumes estejam conectados a locais de dispositivos online na próxima vez que o Windows for iniciado, execute as seguintes etapas:

1. Na instância, abra o Device Manager (Gerenciador de dispositivos).
2. No Device Manager (Gerenciador de dispositivos), selecione View (Exibir), Show hidden devices (Mostrar dispositivos ocultos).
3. Na lista de dispositivos, expanda o nó Storage controllers (Controladores de armazenamento) .

Os locais dos dispositivos nos quais os volumes desanexados foram montados são chamados de AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter e serão mostrados esmaecidos.

4. Clique com o botão direito em cada local de dispositivo esmaecido chamado AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter, selecione Uninstall device (Desinstalar dispositivo) e escolha Uninstall (Desinstalar).

Important

Não marque a caixa de seleção Delete the driver software for this device (Excluir o software do driver para este dispositivo).

Solução de problemas

A seguir estão problemas comuns encontrados ao separar volumes e como resolvê-los.

 Note

Para proteger contra a possibilidade de perda de dados, tire um snapshot do seu volume antes de tentar desmontá-lo. A separação forçada de um volume preso pode causar danos ao sistema de arquivos ou aos dados que ele contém ou incapacidade de associar um novo volume usando o mesmo nome de dispositivo, a menos que você reinicialize a instância.

- Se você encontrar problemas ao desanexar um volume por meio do EC2 console da Amazon, pode ser útil usar o comando `describe-volumes` CLI para diagnosticar o problema. Para obter mais informações, consulte [describe-volumes](#).
- Se seu volume ficar no estado `detaching`, será possível forçar a separação escolhendo Força separação. Use essa opção somente como último recurso para separar um volume de uma instância falha ou se você estiver separando um volume com a intenção de excluí-lo. A instância não tem uma oportunidade de nivelar os caches do sistema de arquivos nem os metadados do sistema de arquivos. Se você usar essa opção, deve executar a verificação do sistema de arquivos e os procedimentos de reparo.
- Caso tenha tentado forçar o volume a separar várias vezes durante vários minutos e ele ficar no estado `detaching`, você pode publicar uma solicitação de ajuda no [AWS re:Post](#). Para ajudar a agilizar uma resolução, inclua o ID do volume e descreva as etapas que já tomou.
- Quando você tenta separar um volume que ainda está montado, o volume pode ficar preso no estado `busy` enquanto está tentando se separar. A seguinte saída de `describe-volumes` mostra um exemplo dessa condição:

```
"Volumes": [  
  {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2b",  
    "Attachments": [  
      {  
        "AttachTime": "2022-07-21T23:44:52.000Z",  
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",  
        "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",  
        "State": "busy",  
        "DeleteOnTermination": false,  
        "Device": "/dev/sdf"  
      }  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

```
] ]
```

Quando você encontra esse estado, a separação poderá ser atrasada indefinidamente até que você desmonte o volume, force a separação, reinicialize a instância ou todos os três.

Excluir um volume de Amazon EBS

Se não precisar mais de um volume do Amazon EBS, é possível excluí-lo. Depois da exclusão, seus dados são excluídos e o volume não pode mais ser conectado a nenhuma instância. Antes de exclusão, é possível armazenar um snapshot do volume, que poderá usar para recriar o volume posteriormente.

Não será possível excluir um volume se ele estiver anexado a uma instância. Para excluir um volume, primeiro é necessário desanexá-lo. Para obter mais informações, consulte [Separar um volume do Amazon EBS de uma instância da Amazon EC2](#).

Console

Para excluir um volume do EBS

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume. Verifique se o volume está no estado Disponível.
4. Escolha Ações, Excluir volume.

Se essa opção estiver desativada, o volume será anexado a uma instância e não poderá ser excluído.

5. Quando a confirmação for solicitada, insira **delete** e escolha Delete.

AWS CLI

Para verificar se um volume do EBS está em uso

Use o comando [describe-volumes](#). Se o volume estiver em uso, o estado é `in-use`. Caso contrário, ele será `available`.

```
aws ec2 describe-volumes \
```

```
--volume-id vol-01234567890abcdef \  
--query Volumes[*].State \  
--output text
```

Para excluir um volume do EBS

Use o comando [delete-volume](#).

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Para verificar se um volume do EBS está em uso

Use o cmdlet [Get-EC2Volume](#). Se o volume estiver em uso, o estado é `in-use`. Caso contrário, ele será `available`.

```
(Get-EC2Volume `   
-VolumeId vol-01234567890abcdef).State.Value
```

Para excluir um volume do EBS

Use o cmdlet [Remove-EC2Volume](#).

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Substituir um volume de Amazon EBS usando um snapshot

Os snapshots do Amazon EBS são a ferramenta de backup preferida na Amazon EC2 por causa de sua velocidade, conveniência e custo. Ao criar um volume a partir de um snapshot, você recria seu estado em um ponto específico do tempo com os dados salvos até aquele ponto específico intactos. Ao anexar um volume criado de um snapshot a uma instância, é possível duplicar os dados entre regiões, criar ambientes de teste, substituir um volume de produção danificado ou corrompido em sua totalidade ou recuperar arquivos e diretórios específicos e transferi-los para outro volume anexado. Para obter mais informações, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

Você pode usar um dos procedimentos a seguir para substituir um volume do Amazon EBS por outro que foi criado a partir de um snapshot anterior desse volume.

Requisito

Você deve criar o volume na mesma zona de disponibilidade da instância. Os volumes devem ser anexados às instâncias na mesma zona de disponibilidade.

Console

Como substituir um volume

1. Crie um volume usando o snapshot e anote o ID do novo volume. Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).
2. Na página Instances (Instâncias), selecione a instância na qual deseja substituir o volume e anote seu ID.

Com a instância ainda selecionada, escolha a guia Storage (Armazenamento). Na seção Block devices (Dispositivos de blocos), localize o volume a ser substituído e anote o nome do dispositivo para o volume, por exemplo /dev/sda1.

3. Na guia Armazenamento, escolha o ID do volume e, em seguida, [desmonte e desconecte o volume da instância](#).
4. Selecione o novo volume que você criou na etapa 1 e escolha Actions (Ações), Attach volume (Anexar volume).

Em Instance (Instância) e Device Name (Nome do dispositivo), insira o ID da instância e o nome do dispositivo que você anotou na etapa 2 e selecione Attach Volume (Anexar volume).

5. Conecte-se à sua instância e monte o volume. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

AWS CLI

Como substituir um volume

1. Crie um novo volume a partir do snapshot. Use o comando [create-volume](#) com a opção. -- snapshot-id Para --availability-zone, especifique a mesma zona de disponibilidade da instância. Observe o ID do novo volume na saída.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp3 \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

```
--availability-zone us-east-1a
```

- Obtenha o nome do dispositivo do volume a ser substituído. Use o comando [describe-instances](#). Para `--instance-ids`, especifique o ID da instância na qual deseja substituir o volume. Anote o nome do dispositivo e o ID do volume a ser substituído.

```
aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
  --query Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings
```

- Desanexe da instância o volume a ser substituído. Use o comando [detach-volume](#).

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

- Anexe o volume de substituição à instância. Use o comando [attach-volume](#). Para `--volume-id`, especifique o ID do volume de substituição. Para `--instance-id`, especifique o ID da instância à qual anexar o volume. Para `--device`, especifique o mesmo nome de dispositivo que você anotou anteriormente.

```
aws ec2 attach-volume \
  --volume-id vol-01234567890abcdef \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --device /dev/sdf
```

- Conecte-se à sua instância e monte o volume. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

PowerShell

Como substituir um volume

- Crie um novo volume a partir do snapshot. Use o [New-EC2Volume](#) cmdlet com a `-SnapshotId` opção. Para `-AvailabilityZone`, especifique a mesma zona de disponibilidade da instância. Observe o ID do novo volume na saída.

```
New-EC2Volume `
  -VolumeType gp3 `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -AvailabilityZone us-east-1a
```


- Obtenha o nome do dispositivo do volume a ser substituído. Use o cmdlet [Get-EC2Instance](#). Para -InstanceId, especifique o ID da instância na qual deseja substituir o volume. Anote o nome do dispositivo e o ID do volume a ser substituído.

```
(Get-EC2Instance `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
  Format-Table DeviceName, @{Name="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}
```

- Desanexe da instância o volume a ser substituído. Use o cmdlet [Dismount-EC2Volume](#).

```
DismountEC2Volume -VolumeId vol-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

- Anexe o volume de substituição à instância. Use o cmdlet [Add-EC2Volume](#). Para -VolumeId, especifique o ID do volume de substituição. Para -InstanceId, especifique o ID da instância à qual anexar o volume. Para -Device, especifique o mesmo nome de dispositivo que você anotou anteriormente.

```
Add-EC2Volume `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
  -Device /dev/sdf
```

- Conecte-se à sua instância e monte o volume. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

Verificações de status de volume do Amazon EBS

As verificações de status de volume permitem que você compreenda, rastreie e gerencie melhor as inconsistências potenciais nos dados em um volume do Amazon EBS. Elas foram desenvolvidas para fornecer as informações necessárias para determinar se os volumes do Amazon EBS estão danificados e para ajudar a controlar como um volume potencialmente inconsistente é manuseado.

As verificações de status de volume são os testes automatizados que executam a cada cinco minutos e retornam um status de êxito ou de falha. Se todas as verificações tiverem êxito, o status do volume será ok. Se houve falha em uma verificação, o status do volume será *impaired*. Se o status for *insufficient-data*, as verificações poderão ainda estar em andamento no volume. É possível visualizar os resultados das verificações de status de volume para identificar todos os volumes danificados e tomar as ações necessárias.

Quando o Amazon EBS determina que os dados de um volume são potencialmente inconsistentes, o padrão é I/O desabilitar o volume de qualquer EC2 instância anexada, o que ajuda a evitar a corrupção de dados. Depois de I/O desativado, a próxima verificação do status do volume falha e o status do volume é `impaired`. Além disso, você verá um evento informando que I/O está desativado e que você pode resolver o status de comprometimento do volume ativando I/O o volume. Esperamos até que você habilite I/O para que você tenha a oportunidade de decidir se deseja continuar permitindo que suas instâncias usem o volume ou execute uma verificação de consistência usando um comando, como `fsck` (instâncias do Linux) ou `chkdsk` (instâncias do Windows), antes de fazer isso.

 Note

O status do volume é baseado nas verificações de status do volume e não reflete o estado do volume. Portanto, o status do volume não indica volumes no estado `error` (por exemplo, quando um volume está incapacitado de aceitar E/S). Para obter informações sobre estados do volume, consulte [Estados de volumes](#).

Se a consistência de um volume específico não for uma preocupação, e você preferir que o volume seja disponibilizado imediatamente se estiver danificado, será possível substituir o comportamento padrão configurando o volume para ativar automaticamente a E/S. Se você ativar o atributo de volume `Auto-EnableIO` (`autoEnableIO` na API), a verificação do status do volume continua ser aprovada. Além disso, você verá um evento que informa que o volume foi determinado como potencialmente inconsistente, mas que I/O foi ativado automaticamente. Isso permite verificar a consistência do volume ou substituí-lo posteriormente.

A verificação do status do I/O desempenho compara o desempenho real do volume com o desempenho esperado de um volume. Ele alerta você se o volume estiver com uma performance abaixo das expectativas. Essa verificação de status só está disponível para volumes SSD de IOPS provisionadas (`io1` e `io2`) e SSD de uso geral (`gp3`) anexados a uma instância. A verificação de status não é válida para volumes SSD de uso geral (`gp2`), HDD otimizado para throughput (`st1`), HDD a frio (`sc1`) ou magnéticos (`standard`). A verificação do status do I/O desempenho é realizada uma vez a cada minuto e CloudWatch coleta esses dados a cada 5 minutos. A partir do momento em que você conecta um `io2` volume `io1` ou a uma instância, pode levar até 5 minutos para que a verificação de status reporte o status do I/O desempenho.

⚠ Important

Durante a inicialização dos volumes de Provisioned IOPS SSD que foram restaurados de snapshots, a performance do volume pode ser reduzida a menos de 50% de seu nível esperado, o que faz com que o volume exiba um estado de warning na verificação do status de I/O Performance (Performance de E/S). Isso é esperado, e é possível ignorar o estado de warning em volumes de Provisioned IOPS SSD enquanto estiver inicializando esses volumes. Para obter mais informações, consulte [Inicialize manualmente os volumes após a criação](#).

A tabela a seguir lista os status dos volumes do Amazon EBS.

Status dos volumes	Status de E/S habilitado	Status da performance de E/S (somente volumes io1 , io2 e gp3)
ok	Ativado (I/O Enabled or I/Oativado automaticamente)	Normal (a performance do volume é a esperada)
warning	Ativado (I/O Enabled or I/Oativado automaticamente)	Degradado (a performance do volume está abaixo das expectativas) Seramente degradado (a performance do volume está muito abaixo das expectativas)
impaired	Ativado (I/O Enabled or I/Oativado automaticamente) Desabilitado (o volume está offline e com recuperação pendente ou está aguardando o usuário habilitar a E/S)	Paralisado (a performance do volume está severamente impactada) Não disponível (Não é possível determinar o I/O desempenho porque I/O está desativado)

Status dos volumes	Status de E/S habilitado	Status da performance de E/S (somente volumes io1 , io2 e gp3)
insufficient-data	Ativado (I/O Enabled or I/O ativado automaticamente) Dados insuficientes	Dados insuficientes

Console

Para visualizar verificações de status

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.

A coluna Volume Status (Status do volume) lista o status operacional de cada volume.

3. Para visualizar os detalhes de status de um volume, selecione-o na grade e escolha a guia Status checks (Verificações de status).
4. Se você tiver um volume com um status de falha em uma verificação de status (o status é `impaired`), consulte [Trabalhar com um volume do Amazon EBS danificado](#).

Como alternativa, é possível selecionar Events (Eventos) para visualizar todos os eventos de suas instâncias e volumes. Para obter mais informações, consulte [Eventos de volume do Amazon EBS](#).

AWS CLI

Para visualizar informações de status do volume

Use o comando [describe-volume-status](#).

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

Use o exemplo a seguir para identificar volumes danificados.

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-status.status,Values=impaired
```

PowerShell

Para visualizar informações de status do volume

Use o cmdlet [Get-EC2VolumeStatus](#).

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Use o exemplo a seguir para identificar volumes danificados.

```
Get-EC2VolumeStatus -Filter @{"Name"="volume-status.status"; Values="impaired"}
```

Eventos de volume do Amazon EBS

Quando o Amazon EBS determina que os dados de um volume são potencialmente inconsistentes, ele desativa I/O o volume de qualquer EC2 instância anexada por padrão. Isso faz com que a verificação de status do volume falhe e cria um evento de status de volume que indica a causa da falha.

Para I/O ativar automaticamente um volume com possíveis inconsistências de dados, altere a configuração do atributo de volume de E/S habilitado automaticamente (autoEnableIO na API). Para obter mais informações sobre como alterar esse atributo, consulte [Trabalhar com um volume do Amazon EBS danificado](#).

Cada evento inclui uma hora de início que indica a hora em que o evento ocorreu e uma duração que indica I/O por quanto tempo o volume foi desativado. A hora de término é adicionada ao evento quando I/O o volume está ativado.

Eventos de status do volume

Awaiting Action: Enable IO

Os dados de volume são potencialmente inconsistentes. I/O fica desativado para o volume até que você o habilite explicitamente. A descrição do evento é alterada para IO Enabled depois que você habilita a E/S explicitamente.

IO Enabled

As operações de E/S foram habilitadas explicitamente para esse volume.

I/O Auto-Enabled

As operações de E/S foram habilitadas automaticamente nesse volume depois da ocorrência de um evento. Recomendamos verificar as inconsistências dos dados antes de continuar a usar os dados.

Normal

Apenas para volumes io1, io2 e gp3. A performance do volume é a esperada.

Degraded

Apenas para volumes io1, io2 e gp3. A performance do volume está abaixo das expectativas.

Severely Degraded

Apenas para volumes io1, io2 e gp3. A performance do volume está muito abaixo das expectativas.

Stalled

Apenas para volumes io1, io2 e gp3. A performance do volume está severamente impactada.

Se você tiver um volume I/O desativado, consulte [Trabalhar com um volume do Amazon EBS danificado](#). Se você tiver um volume com I/O desempenho abaixo do normal, isso pode ser uma condição temporária devido a uma ação tomada (por exemplo, criar um instantâneo de um volume durante o pico de uso, executar o volume em uma instância que não suporta a I/O largura de banda necessária, acessar dados no volume pela primeira vez etc.).

Console

Para visualizar eventos para seus volumes

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Events. Todas as instâncias e volumes que têm eventos são listados.
3. É possível filtrar por volume para visualizar somente o status de volumes. Também pode filtrar por tipos específicos de status.
4. Selecione um volume para visualizar seu evento específico.

AWS CLI

Para visualizar eventos para seus volumes

Use o comando [describe-volume-status](#).

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Para visualizar eventos para seus volumes

Use o cmdlet [Get-EC2VolumeStatus](#).

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Trabalhar com um volume do Amazon EBS danificado

Use as opções a seguir se um volume estiver danificado porque os dados do volume estão potencialmente inconsistentes.

Opções

- [Opção 1: executar uma verificação de consistência no volume anexado a sua instância](#)
- [Opção 2: executar uma verificação de consistência no volume usando outra instância](#)
- [Opção 3: excluir o volume se não precisar mais dele](#)

Opção 1: executar uma verificação de consistência no volume anexado a sua instância

A opção mais simples é ativar I/O e, em seguida, realizar uma verificação de consistência de dados no volume enquanto o volume ainda está conectado à sua EC2 instância Amazon.

Para executar uma verificação de consistência em um volume anexado

1. Interrompa o uso do volume por todos os aplicativos.
2. Ative I/O o volume. Use um dos métodos a seguir.

Console

I/O Para habilitar um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Eventos.
3. Selecione o volume.
4. Escolha Actions (Ações), Enable I/O (Habilitar E/S).

AWS CLI

I/O Para habilitar um volume

Use o comando [enable-volume-io](#).

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

I/O Para habilitar um volume

Use o cmdlet [Enable-EC2VolumeIO](#).

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

3. Verifique os dados no volume.
 - a. Execute o comando fsck (instâncias do Linux) ou chkdsk (instâncias do Windows).
 - b. (Opcional) Analise todos os logs disponíveis da aplicação ou do sistema para verificar se há mensagens de erro relevantes.
 - c. Se o volume estiver comprometido por mais de 20 minutos, você pode entrar em contato com o AWS Support Center. Escolha Troubleshoot (Solução de problemas) e, na caixa de diálogo Troubleshoot Status Checks (Verificações de status da solução de problemas), escolha Contact Support (Entrar em contato com o suporte) para enviar um caso de suporte.

Opção 2: executar uma verificação de consistência no volume usando outra instância

Use o seguinte procedimento para verificar o volume fora de seu ambiente de produção.

Important

Esse procedimento pode causar a perda de gravação I/Os que foi suspensa quando o volume I/O foi desativado.

Para executar uma verificação de consistência em um volume isoladamente

1. Interrompa o uso do volume por todas as aplicações.
2. Desanexe o volume da instância. Para obter mais informações, consulte [Separar um volume do Amazon EBS de uma instância da Amazon EC2](#).
3. Ative I/O o volume. Use um dos métodos a seguir.

Console

I/O Para habilitar um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Eventos.
3. Selecione o volume que você desanexou na etapa anterior.
4. Escolha Actions (Ações), Enable I/O (Habilitar E/S).

AWS CLI

I/O Para habilitar um volume

Use o comando [enable-volume-io](#).

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

I/O Para habilitar um volume

Use o cmdlet [Enable-EC2VolumeIO](#).

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

4. Anexe o volume a outra instância. Para obter mais informações, consulte [Executar sua instância](#) e [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).
5. Verifique os dados no volume.
 - a. Execute o comando fsck (instâncias do Linux) ou chkdsk (instâncias do Windows).
 - b. (Opcional) Analise todos os logs disponíveis da aplicação ou do sistema para verificar se há mensagens de erro relevantes.
 - c. Se o volume estiver comprometido por mais de 20 minutos, você pode entrar em contato com o AWS Support Center. Escolha Troubleshoot e, em seguida, na caixa de diálogo de solução de problemas, escolha Contact Support para enviar um caso de suporte.

Opção 3. excluir o volume se não precisar mais dele

Se desejar remover o volume do ambiente, simplesmente exclua-o. Para obter informações sobre como excluir um volume, consulte [Excluir um volume de Amazon EBS](#).

Se você tiver um snapshot recente que faça o backup dos dados no volume, será possível criar um novo volume do snapshot. Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).

Ativação automática I/O para volumes danificados do Amazon EBS

Quando o Amazon EBS determina que os dados de um volume são potencialmente inconsistentes, ele desativa I/O o volume de qualquer EC2 instância anexada por padrão. Isso faz com que a verificação de status do volume falhe e cria um evento de status de volume que indica a causa da falha. Se a consistência de um determinado volume não for uma preocupação e você preferir que o volume seja disponibilizado imediatamente se estiver comprometido, você pode substituir o comportamento padrão configurando o volume para ativar automaticamente a E/S. Se você ativar o atributo de volume de E/S habilitado automaticamente (autoEnableIO na API), I/O entre o volume e a instância será reativado automaticamente e a verificação de status do volume será aprovada. Além disso, você verá um evento que informa que o volume estava em um estado potencialmente inconsistente, mas que I/O foi ativado automaticamente. Quando esse evento ocorre, verifique a consistência do volume e substitua-o se necessário. Para obter mais informações, consulte [Eventos de volume do Amazon EBS](#).

Console

Para visualizar o atributo de E/S habilitado automaticamente de um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume e escolha a guia Status Checks (Verificações de status).

O campo Auto-Enabled IO (E/S habilitado automaticamente) exibe a configuração atual Enabled (Habilitado) ou Disabled (Desabilitado) do volume selecionado.

Para modificar o atributo de E/S habilitado automaticamente de um volume

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume e escolha Actions (Ações), Manage auto-enabled I/O (Gerenciar E/S habilitada automaticamente).
4. I/O Para ativar automaticamente um volume danificado, marque a caixa de seleção Ativar automaticamente I/O para volumes danificados. Para desabilitar o recurso, limpe a caixa de seleção.
5. Selecione Atualizar.

AWS CLI

Para visualizar o atributo AutoEnableIO de um volume

Use o comando [describe-volume-attribute](#).

```
aws ec2 describe-volume-attribute \
  --attribute autoEnableIO \
  --volume-id vol-01234567890abcdef
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "AutoEnableIO": {
    "Value": true
  },
```

```
"VolumeId": "vol-01234567890abcdef"
}
```

Para modificar o atributo `autoEnableIO` de um volume

Use o comando [modify-volume-attribute](#).

```
aws ec2 modify-volume-attribute \
  --auto-enable-io \
  --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Para visualizar o atributo `AutoEnableIO` de um volume

Use o cmdlet [Get-EC2VolumeAttribute](#).

```
(Get-EC2VolumeAttribute `
  -Attribute autoEnableIO `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef).AutoEnableIO
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
True
```

Para modificar o atributo `autoEnableIO` de um volume

Use o cmdlet [Edit-EC2VolumeAttribute](#).

```
Edit-EC2VolumeAttribute `
  -AutoEnableIO $true `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Testes de falhas no Amazon EBS

Use AWS Fault Injection Service a I/O ação `Pausar` para parar temporariamente I/O entre um volume do Amazon EBS e as instâncias às quais ele está conectado para testar como suas cargas de trabalho lidam com interrupções. I/O Com AWS FIS, você pode usar experimentos controlados para

testar sua arquitetura e monitoramento, como CloudWatch alarmes da Amazon e configurações de tempo limite do sistema operacional, e melhorar a resiliência a falhas de armazenamento.

Para obter mais informações sobre AWS FIS, consulte o [Guia AWS Fault Injection Service do usuário](#).

Considerações

Tenha em mente as seguintes considerações para pausar a E/S do volume:

- Você pode pausar todos I/O os tipos de volume do Amazon EBS que estão conectados às [instâncias criadas no Nitro System](#).
- Você pode fazer uma pausa I/O para ver o volume raiz.
- Você pode pausar os volumes habilitados I/O para Multi-Attach. Se você fizer uma pausa em um volume habilitado I/O para Multi-Attach, ele I/O será pausado entre o volume e todas as instâncias às quais está conectado.
- Para testar a configuração de tempo limite do sistema operacional, defina duração do experimento igual ou maior que o valor especificado para `nvme_core.io_timeout`. Para obter mais informações, consulte [NVMe Tempo limite de operação de E/S para volumes do Amazon EBS](#).
- Se você dirigir I/O para um volume que foi I/O pausado, acontece o seguinte:
 - O status do volume mudará para `impaired` em 120 segundos. Para obter mais informações, consulte [Verificações de status de volume do Amazon EBS](#).
 - As CloudWatch métricas para o comprimento da fila (`VolumeQueueLength`) serão diferentes de zero. Qualquer alarme ou monitoramento deve monitorar uma profundidade de fila diferente de zero. Para obter mais informações, consulte [Métricas para volumes do Amazon EBS](#).
 - As CloudWatch métricas para `VolumeReadOps` ou `VolumeWriteOps` serão 0, o que indica que o volume não está mais processando I/O.

Limitações

Tenha em mente as seguintes limitações para pausar E/S do volume:

- Volumes de armazenamento de instância não são compatíveis.
- Os tipos de instâncias baseadas em Xen não são compatíveis.
- Você não pode pausar I/O volumes criados em uma Outpost, em uma AWS Wavelength zona ou em uma zona local.

Você pode realizar um experimento básico no EC2 console da Amazon ou pode realizar experimentos mais avançados usando o AWS FIS console. Para obter mais informações sobre como realizar experimentos avançados usando o AWS FIS console, consulte os [tutoriais AWS FIS no Guia do AWS Fault Injection Service usuário](#).

Para realizar um experimento básico usando o EC2 console da Amazon

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Volumes.
3. Selecione o volume para o qual pausar I/O e escolha Ações, Injeção de falhas, Pausar E/S de volume.
4. Em Duração, insira a duração da pausa I/O entre o volume e as instâncias. O campo ao lado da lista suspensa Duração mostra a duração no formato ISO 8601.
5. Na seção Acesso ao serviço, selecione a função de serviço do IAM AWS FIS para assumir a realização do experimento. Você pode usar o perfil padrão ou um perfil existente criado por você. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil do IAM para experimentos do AWS FIS](#).
6. Escolha Pausar E/S do volume. Quando solicitado, insira start no campo de confirmação e escolha Iniciar experimento.
7. Monitore o progresso e o impacto do seu experimento. Para obter mais informações, consulte [Monitorar o AWS FIS](#) no Guia do usuário do AWS FIS .

Snapshots do Amazon EBS

Você pode fazer backup dos dados em seus volumes do Amazon EBS fazendo point-in-time cópias, conhecidas como snapshots do Amazon EBS. Um snapshot é um backup incremental, o que significa que apenas os blocos do volume que sofreram alterações desde o último snapshot são salvos. Isso minimiza o tempo necessário para criar o snapshot e economiza em custos de armazenamento ao não duplicar os dados.

Important

AWS não faz backup automático dos dados armazenados em seus volumes do EBS. Para garantir resiliência dos dados e recuperação de desastres, é sua responsabilidade criar snapshots do EBS regularmente ou configurar a criação automática de snapshots usando o [Automatizar backups com o Amazon Data Lifecycle Manager](#) ou o [AWS Backup](#).

Os snapshots são armazenados no Amazon S3, em buckets do S3 que você não pode acessar diretamente. Você pode criar e gerenciar seus snapshots usando o EC2 console da Amazon ou a EC2 API da Amazon. Você não pode acessar os snapshots usando o console do Amazon S3 nem a API do Amazon S3.

Os dados do snapshot são replicados automaticamente em todas as zonas de disponibilidade da região. Isso fornece alta disponibilidade e durabilidade para dados de snapshot e permite que você restaure volumes em qualquer zona de disponibilidade nessa região.

Cada snapshot contém todas as informações necessárias para restaurar seus dados (desde o momento em que o snapshot foi tirado) até um volume novo do EBS. Quando você cria um volume do EBS a partir de um snapshot, o novo volume começa como uma réplica exata do volume original que foi usado para criar o snapshot.

Para obter mais informações, consulte a página do produto [Snapshots do Amazon EBS](#).

Eventos de snapshot

Você pode acompanhar o status dos seus snapshots do EBS por meio CloudWatch de Eventos. Para obter mais informações, consulte [Eventos de snapshot do EBS](#).

Definição de preço de snapshot

As cobranças dos seus snapshots são baseadas na quantidade de dados armazenados. Como os snapshots são incrementais, a exclusão de um snapshot pode não reduzir os custos de armazenamento de dados. Os dados referenciados exclusivamente por um snapshot são removidos quando esse snapshot é excluído, mas os dados referenciados por outros snapshots são preservados. Para obter mais informações, consulte [Volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store](#) no Manual do usuário do AWS Billing .

Conteúdo

- [Como funcionam os snapshots do Amazon EBS](#)
- [Ciclo de vida do snapshot do Amazon EBS](#)
- [Restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#)
- [Snapshots locais do Amazon EBS no Outposts](#)
- [Instantâneos locais em Locais Zones](#)

Como funcionam os snapshots do Amazon EBS

O primeiro snapshot criado por você a partir de um volume será sempre um snapshot completo. Ele inclui todos os blocos de dados gravados no volume no momento da criação do snapshot. Os snapshots subsequentes do mesmo volume são snapshots incrementais. Eles incluem apenas blocos de dados alterados e novos gravados no volume desde a criação do último snapshot

O tamanho de um snapshot completo é determinado pelo tamanho dos dados cujo backup está sendo feito, não pelo tamanho do volume de origem. Da mesma forma, os custos de armazenamento associados a um snapshot completo são determinados pelo tamanho do snapshot, não pelo tamanho do volume de origem. Por exemplo, você cria o primeiro snapshot de um volume de 200 GiB do Amazon EBS que contém apenas 50 GiB de dados. Isso resulta em um snapshot completo com tamanho de 50 GiB e você será cobrado pelo armazenamento de snapshot de 50 GiB.

Da mesma forma, o tamanho e os custos de armazenamento de um snapshot incremental são determinados pelo tamanho de todos os dados gravados no volume desde a criação do snapshot anterior. Continuando com o exemplo anterior, se você criar um segundo instantâneo do mesmo 200 GiB volume após a alteração 20 GiB dos dados e a adição 10 GiB de dados, o instantâneo incremental estará em tamanho. 30 GiB Você será então cobrado por esse armazenamento de snapshot adicional de 30 GiB.

Para obter mais informações sobre preços de snapshot, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

⚠ Important


Quando você arquiva um snapshot incremental, ele é convertido em um snapshot completo que inclui todos os blocos gravados no volume no momento em que o snapshot foi criado. Em seguida, ele é movido para o nível de arquivamento de snapshots do Amazon EBS. Os snapshots no nível de arquivamento são cobrados a uma taxa diferente dos snapshots no nível padrão. Para obter mais informações, consulte [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).

As seções a seguir mostram como um snapshot do EBS captura o estado de um volume em um ponto no tempo e como snapshots sucessivos de um volume em constante mudança criam um histórico dessas alterações.

Vários snapshots do mesmo volume

O diagrama nesta seção mostra o Volume 1, que tem tamanho de 15 GiB em três pontos no tempo. Um snapshot é retirado de cada um desses três estados de volumes. O diagrama mostra especificamente o seguinte:

- No Estado 1, o volume tem 10 GiB de dados. O Snap A é o primeiro snapshot criado do volume. O Snap A é um instantâneo completo e todos os de 10 GiB dados são copiados.
- No Estado 2, o volume ainda contém 10 GiB de dados, mas apenas 4 GiB foram alterados depois que o Snap A foi feito. O Snap B é um instantâneo incremental. Ele precisa fazer backup apenas dos 4 GiB que foram alterados. Os outros 6 GiB de dados inalterados, que já estão copiados e armazenados no Snap A, são referenciados pelo Snap B em vez de copiados novamente. Isso é indicado pela seta tracejada.
- No Estado 3, 2 GiB de dados foram adicionados ao volume, totalizando 12 GiB, depois que o Snap B foi feito. O Snap C é um instantâneo incremental. Ele precisa fazer backup apenas dos 2 GiB que foram adicionados depois que o Snap B ser tomado. Como mostrado pelas setas tracejadas, o Snap C faz referência aos 4 GiB de dados armazenados no Snap B e aos 6 GiB de dados armazenados no Snap A.
- O armazenamento total necessário para os três snapshots é de 16 GiB. Isso representa 10 GiB para o Snap A, 4 GiB para o Snap B e 2 GiB para o Snap C.



Snapshots incrementais de diferentes volumes


O diagrama nesta seção mostra como snapshots incrementais podem ser obtidos de diferentes volumes.

1. Vol 1, que tem 14 GiB de tamanho, tem 10 GiB de dados. Como Snap A é o primeiro snapshot criado do volume, ele é um snapshot completo e todos os 10 GiB de dados são copiados e armazenados em backup.
2. O Vol 2 é criado do Snap A, por isso é uma réplica exata do Vol 1 no momento em que o snapshot foi criado.
3. Ao longo do tempo, 4 GiB de dados são adicionados ao Vol 2 e seu tamanho total dos seus dados é 14 GiB.
4. O Snap B é criado do Vol 2. Para o Snap B, apenas os 4 GiB de dados adicionados depois que o volume foi criado a partir do Snap A são copiados e armazenados. Os outros 10 GiB de dados inalterados, que já estão armazenados no Snap A, são referenciados pelo Snap B em vez de ser feito backup novamente.

O Snap B é um snapshot incremental do Snap A, mesmo que tenha sido criado de um volume diferente.

 Important

O diagrama pressupõe que você possui o Vol 1 e o Snap A, e que o Vol 2 está criptografado com a mesma chave KMS que o Vol 1. Se o Vol 1 pertencesse a outra AWS conta e essa conta pegasse o Snap A e o compartilhasse com você, o Snap B seria um instantâneo completo. Ou, se o Vol 2 fosse criptografado com uma chave KMS diferente do Vol 1, o Snap B seria um snapshot completo.




Para obter mais informações sobre como os dados são gerenciados ao excluir um snapshot, consulte [Excluir um snapshot do Amazon EBS](#).

Ciclo de vida do snapshot do Amazon EBS

O ciclo de vida de um snapshot do Amazon EBS começa com o processo de criação. Os snapshots são criados dos volumes do Amazon EBS. Eles podem ser usados para restaurar novos volumes do Amazon EBS. É possível criar cópias de snapshots na mesma região ou em regiões diferentes. Você pode compartilhar instantâneos com outras pessoas Contas da AWS, seja de forma pública ou privada. Essas contas podem restaurar volumes com base nos snapshots compartilhados ou podem

criar cópias dos snapshots compartilhados em suas próprias contas. Se você não precisar de acesso imediato a um snapshot, poderá arquivá-lo para economizar gastos com armazenamento.

A imagem a seguir mostra as ações que podem ser realizadas em seus snapshots como parte do ciclo de vida do snapshot.



Tarefas

- [Criar snapshots de Amazon EBS](#)
- [Exibir informações do snapshot do Amazon EBS](#)
- [Copiar um snapshot do Amazon EBS.](#)
- [Compartilhe um snapshot do Amazon EBS com outras contas AWS](#)
- [Arquivar snapshots do Amazon EBS](#)
- [Excluir um snapshot do Amazon EBS](#)

Criar snapshots de Amazon EBS

Você pode criar um snapshot do Amazon EBS de um volume do Amazon EBS para criar um point-in-time backup desse volume. Você pode criar instantâneos de volumes individuais do Amazon EBS ou criar instantâneos de vários volumes de todos ou de um subconjunto dos volumes anexados a uma instância da Amazon. EC2

A criação de snapshots é assíncrona. O snapshot é criado imediatamente, mas permanece no estado `pending` até que todos os dados sejam transferidos para o Amazon S3. Isso pode levar várias horas, dependendo do número de blocos modificados no volume. Você pode continuar a usar o volume durante esse período sem afetar o snapshot. O snapshot só inclui os dados que estavam gravados no volume no momento em que o snapshot foi solicitado. Isso não inclui os dados que foram armazenados em cache pelas aplicações ou pelo sistema operacional.

Tip

Para garantir snapshots consistentes e completos, recomendamos que você pause as gravações no volume antes de criar o snapshot. Se não conseguir pausar as gravações no volume, recomendamos que desmonte o volume de dentro da instância antes de criar o snapshot. Você poderá remontar e retomar as gravações quando o snapshot entrar no estado `pending`.

Se você criar um snapshot de um volume que serve como dispositivo raiz para uma EC2 instância da Amazon, recomendamos que você interrompa a instância antes de tirar o snapshot.

Conteúdo

- [Criptografia de snapshot](#)
- [Destinos de snapshots](#)
- [Automatizar snapshots](#)
- [Considerações sobre a criação de snapshots](#)
- [Crie um snapshot de um volume do EBS](#)
- [Crie snapshots do EBS de vários volumes a partir de uma instância EC2](#)

Criptografia de snapshot

Um snapshot tem automaticamente o mesmo status de criptografia que o volume a partir do qual foi criado. Snapshots criados a partir de volumes não criptografados não são criptografados. Snapshots criados a partir de volumes criptografados são criptografados automaticamente usando a mesma chave do KMS que o volume.

 Tip

Se você precisar criar um snapshot criptografado de um volume não criptografado, primeiro crie o snapshot não criptografado do volume e depois crie uma cópia criptografada desse snapshot.

Destinos de snapshots

A localização do recurso de origem (volume ou instância) determina onde você pode criar instantâneos.

- Se o recurso de origem estiver em uma região, você deverá criar instantâneos na mesma região do recurso de origem.
- Se o recurso de origem estiver em uma zona local, você poderá criar instantâneos na mesma zona local ou em sua região principal. Para obter mais informações, consulte [Instantâneos locais em Locais Zones](#).
- Se o recurso de origem estiver em uma Outpost, você poderá criar instantâneos na mesma região Outpost ou em sua região principal. Para obter mais informações, consulte [Snapshots locais do Amazon EBS no Outposts](#).

Automatizar snapshots

Você pode automatizar a criação de snapshots usando o [Amazon Data Lifecycle Manager](#) e o [AWS Backup](#).

Considerações sobre a criação de snapshots

- Recomendamos que você não crie snapshots de volumes anexados a EC2 instâncias da Amazon que estejam em hibernação ou que estejam habilitadas para hibernação. Para obter mais informações, consulte [Como funciona a hibernação de EC2 instâncias da Amazon](#).
- Embora seja possível fazer um snapshot de um volume enquanto um snapshot anterior desse volume está no estado pending, ter vários snapshots do mesmo volume no estado pending pode reduzir a performance do volume até os snapshots serem concluídos.
- Existem limites para o número de snapshots que você pode ter no estado pending e para o número de snapshots simultâneos que pode solicitar por tipo de volume. Para obter mais

informações, consulte [Quotas for Amazon EBS](#). Se você exceder uma dessas cotas, aguarde a conclusão dos snapshots atuais e tente novamente.

Crie um snapshot de um volume do EBS

Você pode criar um único instantâneo de um único volume. Como alternativa, para automatizar a criação de snapshots, use o [Amazon Data Lifecycle Manager](#) ou [AWS Backup](#). Para criar instantâneos de todos os volumes de uma EC2 instância, use instantâneos de [vários volumes](#).

Console

Para criar um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots e Public Snapshots (Snapshots públicos).
3. Em Tipo de recurso, selecione Volume.
4. Em Volume ID (ID do volume) selecione o snapshot a partir do qual o volume será criado. O campo Criptografia indica o status de criptografia do volume e do snapshot resultante. Ele não pode ser modificado.
5. (Opcional) Em Descrição, insira uma breve descrição para o snapshot.
6. Se o volume estiver em uma Outpost ou em uma zona local, o campo Destino do instantâneo será exibido. Execute um destes procedimentos:
 - Se o volume estiver em uma zona local, escolha Zona local para criar o instantâneo na mesma zona local ou escolha AWS Região para criar o instantâneo na região principal da zona local.
 - Se o volume estiver em um Outpost AWS Outpost, escolha criar o instantâneo no mesmo Outpost ou escolha AWS Região para criar o instantâneo na região principal do Outpost.

Note

Se o volume estiver em uma região, o destino do Snapshot não aparecerá. O instantâneo é criado automaticamente na mesma região do volume.

7. (Opcional) Para atribuir tags personalizadas ao snapshot, na seção Tags, escolha Adicionar tag e insira o par chave-valor. É possível adicionar até 50 tags.

8. Escolha Criar snapshot.

AWS CLI

Para criar um snapshot

Use o comando [create-snapshot](#) (Criar snapshot).

```
aws ec2 create-snapshot \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

PowerShell

Para criar um snapshot

Use o cmdlet [New-EC2Snapshot](#).

```
New-EC2Snapshot `\  
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `\  
  -Description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

Crie snapshots do EBS de vários volumes a partir de uma instância EC2

Por padrão, quando você cria instantâneos de vários volumes de uma EC2 instância da Amazon, o Amazon EBS cria instantâneos de todos os volumes do Amazon EBS que estão anexados à instância. Porém, você pode optar por excluir o volume-raiz ou volumes de dados específicos se necessário.

Tip

Recomendamos que você marque os snapshots multivolumes para que seja fácil identificá-los e gerenciá-los em conjunto. Você também pode copiar as tags dos volumes de origem para os snapshots correspondentes para definir os metadados do snapshot, como políticas de acesso, informações de anexo e alocação de custos, para que sejam os mesmos do volume de origem.

Considerações sobre snapshots multivolumes

- Se todos os instantâneos forem concluídos com êxito, um `createSnapshots` CloudWatch evento com o resultado de `succeeded` será enviado para sua AWS conta. Se algum instantâneo no conjunto de instantâneos de vários volumes falhar, todos os outros instantâneos entrarão no `error` estado e um `createSnapshots` CloudWatch evento com o resultado de `failed` será enviado para sua `failed` conta. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots \(createSnapshots\)](#).
- Os snapshots multivolumes comportam até 128 volumes do Amazon EBS anexados a uma instância, incluindo o volume-raiz, e até 127 volumes de dados.
- Cada snapshot do conjunto de snapshots multivolumes é um snapshot individual que pode ser usado da mesma maneira e que é compatível com os mesmos atributos que um snapshot individual.
- [Você pode obter instantâneos consistentes com aplicativos de todos os volumes do Amazon EBS anexados a uma instância do Amazon EC2 Windows usando documentos de comando.AWS Systems Manager](#)

Console

Para criar instantâneos de vários volumes

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots e Public Snapshots (Snapshots públicos).
3. Em Resource type (Tipo de recurso), escolha Instance (Instância).
4. Em Description (Descrição), insira uma breve descrição dos snapshots. Essa descrição é aplicada a todos os snapshots.
5. Se a instância estiver em uma Outpost ou em uma zona local, o campo Destino do instantâneo será exibido. Execute um destes procedimentos:
 - Se a instância estiver em uma zona local, escolha Zona local para criar os instantâneos na mesma zona local ou escolha AWS Região para criar os instantâneos na região principal da zona local.
 - Se a instância estiver em uma Outpost AWS Outpost, escolha criar os instantâneos na mesma Outpost ou escolha AWS Região para criar os instantâneos na região principal do Outpost

 Note

Se a instância estiver em uma região, o destino do Snapshot não aparecerá. O snapshot é criado automaticamente na mesma região da instância.

6. (Opcional) Para excluir o volume-raiz da instância selecione Excluir volume-raiz.
7. (Opcional) Para excluir volumes de dados, selecione Excluir volumes de dados específicos. A seção Attached data volumes (Volumes de dados anexados) lista todos os volumes de dados que atualmente estão anexados à instância selecionada.

Selecione os volumes de dados a serem excluídos. Somente os volumes que não forem selecionados serão incluídos no conjunto de snapshots de vários volumes.

8. (Opcional) Para copiar automaticamente as tags dos volumes de origem para os snapshots correspondentes, em Copiar tags do volume de origem, selecione Copiar tags.
9. (Opcional) Para atribuir mais tags personalizadas aos snapshots, na seção Tags, escolha Adicionar tag e insira o par chave-valor. É possível adicionar até 50 tags.
10. Escolha Criar snapshot.

AWS CLI

Para criar instantâneos de vários volumes

Use o comando [create-snapshots](#) (Criar snapshots).

```
aws ec2 create-snapshots \  
  --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \  
  --description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Para excluir o volume raiz, adicione o seguinte à `--instance-specification` opção.

```
ExcludeBootVolume=true
```

Para excluir um volume de dados, adicione o seguinte à `--instance-specification` opção.

```
ExcludeDataVolumeIds=vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Para criar instantâneos de vários volumes

Use o cmdlet [New-EC2SnapshotBatch](#).

```
New-EC2SnapshotBatch `
  -InstanceSpecification_InstanceId i-1234567890abcdef0 `
  -Description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Para excluir o volume raiz, adicione o seguinte parâmetro.

```
-InstanceSpecification_ExcludeBootVolume $true
```

Para excluir volumes de dados, adicione o parâmetro a seguir.

```
-InstanceSpecification_ExcludeDataVolumes "vol-01234567890abcdef"
```

Exibir informações do snapshot do Amazon EBS

Você pode visualizar informações detalhadas sobre seus snapshots.

Console

Para visualizar as informações do instantâneo

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Para visualizar apenas os snapshots que pertencem a você, no canto superior esquerdo da tela, escolha Owned by me (Possuídos por mim). Também é possível filtrar seus snapshots usando tags e atributos de snapshot. No campo Filter (Filtro), selecione o campo de atributo e, em seguida, selecione ou insira o valor do atributo. Por exemplo, para visualizar apenas os snapshots criptografados, selecione Encryption (Criptografia) e insira `true`.
4. Para visualizar mais informações sobre um snapshot específico, escolha seu ID na lista.

Note

O campo Tamanho total do instantâneo mostra o tamanho total do instantâneo, em bytes. Esse não é o tamanho incremental do instantâneo. Em vez disso, ela

representa o tamanho de todos os blocos que foram gravados no volume de origem no momento em que o snapshot foi criado.

O campo Tamanho do volume mostra o tamanho do volume do EBS que será criado a partir do snapshot se nenhum outro tamanho for especificado.

AWS CLI

Para visualizar as informações do instantâneo

Use o comando [describe-snapshots](#).

Example Exemplo 1: filtro baseado em tags

O exemplo a seguir descreve os instantâneos com a tag `stack=production`.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=tag:Stack,Values=production
```

Example Exemplo 2: filtro baseado em volume

O exemplo a seguir descreve os instantâneos criados a partir do volume especificado.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=volume-id,Values=vol-049df61146c4d7901
```

Example Exemplo 3: filtro baseado na idade do snapshot

Você pode usar JMESPath para filtrar resultados usando expressões. Por exemplo, o comando a seguir exibe todos IDs os instantâneos criados pela sua conta antes da data especificada. Se você não especificar o proprietário, os resultados incluirão todos os snapshots públicos.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
  --query "Snapshots[?(StartTime<='2024-03-31')].[SnapshotId]" \
  --output text
```

O comando a seguir exibe todos IDs os instantâneos criados no intervalo de datas especificado.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
```

```
--query "Snapshots[?(StartTime>='2024-01-01') && (StartTime<='2024-12-31')].  
[SnapshotId]" \  
--output text
```

PowerShell

Para visualizar as informações do instantâneo

Use o cmdlet [Get-EC2Snapshot](#).

Exemplo 1: descrever um instantâneo

O exemplo a seguir descreve o snapshot especificado.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Exemplo 2: filtro baseado em volume


O exemplo a seguir descreve os instantâneos criados a partir do volume especificado.

```
Get-EC2Snapshot `  
-Filter @{Name="volume-id"; Values="vol-01234567890abcdef"}
```

Estados de um snapshot

Um snapshot do Amazon EBS passa por diferentes estados do momento em que é criado até sua exclusão permanente.

A ilustração a seguir mostra as transições entre estados de snapshots. Quando um snapshot é criado, ele entra no estado `pending`. Quando o snapshot estiver pronto para uso, ele entrará no estado `completed`. Ao perceber que não necessita mais de um snapshot, você poderá excluí-lo. Se você excluir um snapshot que corresponda a uma regra de retenção da Lixeira, ele será retido na Lixeira e entrará no estado `recoverable`. Se você recuperar um instantâneo da Lixeira, ele entrará no estado `recovering` e, em seguida, no estado `completed`. Caso contrário, ele será excluído permanentemente.



A tabela a seguir resume os estados dos snapshots.

Status	Descrição
pending	O processo de criação do snapshot ainda está em andamento. Um snapshot não pode ser usado enquanto está no estado pending.
completed	O processo de criação do snapshot foi concluído e ele está pronto para uso.
recoverable	O snapshot está na Lixeira. Para usar o snapshot, primeiro é necessário recuperá-lo da Lixeira.
recovering	O snapshot está sendo recuperado da Lixeira. Depois que o snapshot é recuperado, ele passa para o completed estado e se torna pronto para uso.
error	O processo de criação do snapshot falhou. Um snapshot não pode ser usado enquanto está no estado error.

Copiar um snapshot do Amazon EBS.

Depois de criar um snapshot e ele atingir o `completed` estado, você pode copiá-lo de uma AWS região para outra ou dentro da mesma região. A cópia instantânea é uma cópia exata do original, mas tem um ID de recurso exclusivo. Você pode copiar os snapshots que possui e os snapshots que foram compartilhados com você privada ou publicamente. Pode ser necessário copiar um snapshot para os seguintes casos de uso:

- Expansão geográfica: você precisa iniciar suas aplicações em uma nova região.
- Migração: você precisa mover uma aplicação para uma nova região, para aumentar a disponibilidade e minimizar os custos.
- Recuperação de desastres: você precisa fazer backup de dados e logs em regiões secundárias para fins de redundância de dados.
- Criptografia: você precisa criptografar um snapshot não criptografado anteriormente ou criptografar novamente um snapshot criptografado usando outra chave do KMS.
- Copiar um snapshot compartilhado: é necessário copiar um snapshot compartilhado com você.
- Requisitos de retenção e auditoria de dados — você precisa copiar instantâneos criptografados de uma AWS conta para outra para preservar os dados para auditoria ou retenção de dados. Usar uma conta diferente protege você se sua AWS conta principal for comprometida.

Para copiar instantâneos de vários volumes para outra AWS região, identifique todos os instantâneos que fazem parte desse conjunto usando as tags que você atribuiu durante a criação e, em seguida, copie individualmente os instantâneos para a região necessária.

Para obter informações sobre como copiar um snapshot do Amazon RDS, consulte [Cópia de um DB Snapshot](#) no Guia do usuário da Amazon RDS.

Preços

Para obter informações sobre preços sobre a cópia de snapshots entre AWS regiões e contas, consulte os preços do [Amazon EBS](#).

Conteúdo

- [Considerações sobre a cópia de snapshots](#)
- [Destinos para cópias de snapshots](#)
- [Cópias incrementais de snapshots](#)
- [Cópias baseadas em tempo para snapshots do Amazon EBS e com suporte do EBS AMIs](#)

- [Cópia de snapshot e criptografia](#)
- [Copiar um snapshot](#)

Considerações sobre a cópia de snapshots

- Você pode copiar AWS Marketplace instantâneos do VM Import/Export e do Storage Gateway, mas deve verificar se o instantâneo é suportado na região de destino.
- Existe um limite de solicitações de cópia de 20 snapshots simultâneos por região de destino. Se você exceder essa cota, você receberá um erro `ResourceLimitExceeded`. Se você receber esse erro, aguarde até que uma ou mais solicitações de cópia sejam concluídas antes de fazer uma nova solicitação de cópia do snapshot.
- Tags definidas pelo usuário não são copiadas do snapshot de origem para a cópia do snapshot. É possível adicionar tags definidas pelo usuário durante ou depois da operação de cópia.
- Os snapshots criados por uma operação de cópia de snapshots têm um ID arbitrário de volume, como `vol-ffff` ou `vol-ffffffffff`. Esses volumes arbitrários não IDs devem ser usados para nenhuma finalidade.
- As permissões em nível de recurso especificadas para a operação de cópia do instantâneo podem ser aplicadas à cópia do instantâneo e ao instantâneo de origem. Para ver um exemplo, consulte [Exemplo: copiar snapshots](#).
- Se você copiar um snapshot habilitado para restauração rápida de snapshots, a cópia do snapshot não será habilitada automaticamente para restauração rápida de snapshots. Você deve habilitar explicitamente a restauração rápida de snapshots para a cópia do snapshot.
- Se você copiar um snapshot e criptografá-lo com uma nova chave do KMS, será criada uma cópia completa (não incremental). Isso resulta em custos adicionais de armazenamento.
- Se você copiar um snapshot para uma outra região, será criada uma cópia completa (não incremental). Isso resulta em custos adicionais de armazenamento. Cópias subsequentes do mesmo snapshot são incrementais.
- Se você usar transferências de dados externas ou entre regiões, cobranças adicionais [EC2 de transferência de dados](#) serão aplicadas. Se você excluir algum snapshot após a inicialização, os dados que já foram transferidos ainda serão cobrados.

Destinos para cópias de snapshots

A localização do instantâneo de origem determina se você pode copiá-lo ou não.

- Se o snapshot de origem estiver em uma região, você poderá copiá-lo dentro dessa região, para outra região ou para uma Outpost associada a essa região.
- Se o snapshot de origem estiver em uma zona local, você não poderá copiá-lo.
- Se o instantâneo de origem estiver em um Outpost, você não poderá copiá-lo.

Cópias incrementais de snapshots

As operações de cópia de snapshot na mesma conta e região usando a mesma chave do KMS são sempre cópias incrementais. Mas, se você criptografar a cópia do snapshot usando outra chave do KMS, a cópia será uma cópia completa.

Ao copiar um snapshot entre regiões ou contas, a cópia será uma cópia incremental se as seguintes condições forem atendidas:

- O snapshot foi copiado anteriormente na conta ou região de destino.
- A cópia mais recente do snapshot ainda existe na conta ou região de destino.
- A última cópia do snapshot não foi arquivada.
- Todas as cópias do snapshot na conta ou região de destino foram feitas sem criptografia ou foram criptografadas usando a mesma chave do KMS.

Tip

Recomendamos que você marque os snapshots com o ID do volume e a hora da criação para poder saber qual é a cópia mais recente do snapshot de um volume na conta ou na região de destino.

[Para ver se suas cópias de snapshot são incrementais, verifique o evento CopySnapshot.](#)

CloudWatch

Cópias baseadas em tempo para snapshots do Amazon EBS e com suporte do EBS AMIs

As cópias baseadas em tempo podem ajudá-lo a atender aos requisitos de conformidade ou de negócios para replicação de dados, garantindo que seus instantâneos do EBS e seus recursos baseados no EBS AMIs sejam copiados, dentro e entre regiões AWS, em um período de tempo especificado. As cópias baseadas em tempo também podem ajudar os administradores de backup

a atender aos rigorosos requisitos de recuperação de desastres (objetivos de ponto de recuperação e objetivos de tempo de recuperação), além de melhorar a agilidade do desenvolvimento ao garantir tempos de cópia previsíveis para snapshots e sistemas baseados em EBS. AMIs

Com um instantâneo baseado em tempo e operações de cópia de AMI baseadas em EBS, você especifica uma duração de conclusão, entre 15 minutos e 48 horas, na qual a cópia deve ser concluída. A duração da conclusão deve ser especificada em incrementos de 15 minutos.

Tópicos

- [Cotas](#)
- [Determine a duração da conclusão](#)
- [Considerações](#)
- [Monitoramento](#)
- [Definição de preço e faturamento](#)

Cotas

As cotas a seguir se aplicam a instantâneos baseados em tempo e operações de cópia de AMI baseadas em EBS:

Quota	Descrição	Valor da cota	Ajustável
Cota de taxa de transferência da operação de cópia instantânea	A taxa de transferência máxima que pode ser alcançada por uma única operação de cópia instantânea baseada em tempo.	500 MiB/s	Não
 Note Para operações de cópia da AMI, a cota se aplica a cada			

Quota	Descrição	Valor da cota	Ajustável
	snapshot individual associado à AMI.		
Cota cumulativa de taxa de transferência de cópias de snapshots	A taxa de transferência cumulativa máxima que pode ser alcançada por operações simultâneas de cópia instantânea com base no tempo entre uma região de origem e uma região de destino.  Note Para operações de cópia da AMI, cada snapshot individual associado à AMI conta para a cota.	2.000 MiB/s	Sim

Ao iniciar uma operação de cópia instantânea com base no tempo, você especifica uma duração de conclusão. A taxa de transferência usada pela solicitação é determinada pelo tamanho dos dados do snapshot e pela duração da conclusão solicitada. Por exemplo, se você copiar um snapshot com

225.000 MiB (0,214 TiB) de dados e solicitar uma duração de conclusão de 15 minutos, a taxa de transferência será MiB/s 250 ($225.000 \text{ MiB} \div 15 \text{ minutos} = 250 \text{ MiB/s}$).

Quando você inicia uma operação de cópia da AML com base no tempo, a duração de conclusão especificada se aplica a cada snapshot associado à AML. Como cada instantâneo pode ter um tamanho diferente, cada instantâneo é copiado em uma taxa de transferência diferente para garantir que todos os instantâneos sejam copiados dentro do período de conclusão. Por exemplo, digamos que você tenha uma AML com os seguintes instantâneos associados:

- Instantâneo 1:200.000 MiB
- Instantâneo 2:500.000 MiB
- Instantâneo 3:450.000 MiB

Se você iniciar uma cópia baseada em tempo para essa AML e especificar uma duração de conclusão de 60 minutos, a solicitação usará a seguinte taxa de transferência:

- Instantâneo 1:55,56 ($\text{MiB/s } 200.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ minutos} = 55,56 \text{ MiB/s}$)
- Instantâneo 2:138,89 ($\text{MiB/s } 500.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ minutos} = 138,89 \text{ MiB/s}$)
- Instantâneo 3:125 MiB/s ($450.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ minutos} = 125 \text{ MiB/s}$)

Isso significa que a solicitação usa 319,45% MiB/s da sua cota cumulativa de taxa de transferência de cópias instantâneas para garantir que a cópia seja concluída em 60 minutos.

Se você iniciar um snapshot baseado em tempo ou uma solicitação de cópia de AML baseada em EBS, sua cota de taxa de transferência cumulativa de cópias de snapshot disponível será:

- maior ou igual à taxa de transferência exigida, a cópia é concluída dentro da duração de conclusão solicitada.
- menor que a taxa de transferência necessária, mas maior que zero, a solicitação é bem-sucedida, mas demorará mais do que você solicitou. A cópia é concluída usando sua cota de taxa de transferência disponível.
- zero (cota atingida), a solicitação falha.

Determine a duração da conclusão

A duração mínima de conclusão que você pode solicitar para um snapshot baseado em tempo ou uma operação de cópia de AML baseada em EBS é de 15 minutos, e a duração máxima de

conclusão que você pode solicitar é de 48 horas. A duração da conclusão deve ser especificada em incrementos de 15 minutos.

Operações simultâneas de cópia instantânea com base no tempo

Você pode realizar operações simultâneas de cópia instantânea com base no tempo entre as mesmas regiões de origem e de destino, desde que a taxa de transferência combinada de todas as operações simultâneas esteja dentro da sua cota cumulativa de taxa de transferência de cópia instantânea (2.000 por padrão). MiB/s

Para determinar se você pode atingir a duração de conclusão necessária para seus instantâneos existentes, divida o tamanho combinado de todos os seus instantâneos pela duração de conclusão necessária para determinar a taxa de transferência necessária.

Tip

Se você não souber o tamanho exato dos dados em seus instantâneos, poderá usar o tamanho total do instantâneo como proxy. Para obter o tamanho total do instantâneo, use o comando [AWS CLI describe-snapshots](#).

```
required throughput rate = combined snapshot size ÷ required completion duration
```

Se a taxa de transferência necessária for menor que sua cota cumulativa de taxa de transferência de cópias instantâneas, você poderá atingir a duração de conclusão necessária. Se a taxa de transferência necessária for maior do que sua cota cumulativa de taxa de transferência de cópias de snapshot, recomendamos que você solicite um aumento de cota que seja pelo menos 10% maior do que a taxa de transferência necessária.

Tip

O EC2 console da Amazon fornece uma calculadora que você pode usar para verificar quantos dados de snapshot você copiou entre duas regiões em um período específico e a duração mínima possível de conclusão que você pode alcançar para essa quantidade de dados, com base em uma cota cumulativa específica de taxa de transferência de cópias de snapshots. A calculadora usa a `SnapshotCopyBytesTransferred` CloudWatch métrica para calcular os dados copiados entre duas regiões durante um período. Para abrir

a calculadora, no painel de navegação do EC2 console Amazon, selecione Snapshots e, em seguida, escolha Actions, Launch copy duration calculator.

Operações individuais de cópia instantânea com base no tempo

Você pode calcular a duração mínima de conclusão de uma operação individual de cópia instantânea com base no tempo dividindo o tamanho dos dados da captura instantânea pela cota de taxa de transferência da operação de cópia instantânea (500 MiB/s).

Tip

Se você não souber o tamanho exato dos dados em seus instantâneos, poderá usar o tamanho total do instantâneo como proxy. Para obter o tamanho total do instantâneo, use o comando [AWS CLI describe-snapshots](#).

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (snapshot data size ÷ 500 MiB/s))
```

Por exemplo, a duração mínima de conclusão de um snapshot com 900.000 MiB de dados é de 30 minutos.

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (900,000 MiB ÷ 500 MiB/s))  
= Max(15 minutes, 30 minutes)  
= 30 minutes
```

Operações de cópia de AMI baseadas no tempo

Quando você inicia uma operação de cópia de AMI baseada no tempo para uma AMI baseada no EBS com um único snapshot associado, ela se comporta da mesma maneira que uma operação individual de cópia de snapshot baseada no tempo, e as mesmas limitações de throughput são aplicáveis.

Quando você inicia uma operação de cópia de AMI baseada em tempo para uma AMI baseada em EBS com vários instantâneos associados, ela se comporta da mesma forma que as operações simultâneas de cópia instantânea com base em tempo e as mesmas limitações de taxa de transferência se aplicam. Cada snapshot associado resulta em uma solicitação de cópia de snapshot

separada, cada qual contribuindo para sua cota cumulativa de throughput de cópias de snapshots. A duração da conclusão que você especifica é aplicável a cada snapshot associado.

Considerações

- Você pode iniciar operações de instantâneos com base em tempo e de cópia de AMI com base no EBS ao copiar instantâneos na mesma região ou ao copiar instantâneos entre regiões.
- Se você iniciar duas operações de cópia com base no tempo para o mesmo snapshot ou AMI, a duração da conclusão da segunda operação de cópia começará somente após a conclusão da primeira.
- As operações de cópia com base no tempo não são suportadas com AWS Outposts Locais Zonas e Zonas de Wavelength.

Monitoramento

Você pode monitorar o progresso das operações de cópia de AMI baseadas em tempo e baseadas em EBS usando o console da EC2 Amazon e o AWS CLI. No console, selecione o instantâneo e, na guia Detalhes, inspecione o campo Progresso. Com o AWS CLI, inspecione o elemento Progress de saída na resposta do comando [describe-snapshots](#).

Você pode verificar se um snapshot baseado em tempo ou uma operação de cópia de AMI baseada em EBS foi concluída dentro da duração de conclusão solicitada verificando a diferença entre os horários de início e conclusão no console StartTime ou CompletionTime na resposta. `describe-snapshots`

Você também pode usar o EventBridge evento da copySnapshot Amazon para monitorar o resultado das operações de cópia com base no tempo. O evento indica se a operação foi concluída e se a duração de conclusão solicitada foi cumprida. Se a duração da conclusão não for cumprida, o evento incluirá mais informações sobre a causa. Para obter mais informações, consulte [Eventos de snapshot do EBS](#).

Definição de preço e faturamento

Note

Semelhante às operações padrão de cópia de instantâneo, se você copiar um instantâneo para uma nova região, uma cópia completa (não incremental) será criada, o que resultará em custos adicionais de armazenamento. Cópias subsequentes do mesmo snapshot são

incrementais. Além disso, se você usar transferências de dados externas ou entre regiões, cobranças adicionais de transferência de EC2 dados da Amazon serão aplicadas.

Cobranças adicionais se aplicam a instantâneos baseados em tempo e operações de cópia de AMI baseadas em EBS. As operações de cópia com base no tempo são cobradas a uma taxa baseada na duração de conclusão solicitada, por GiB de dados de instantâneo copiados. As taxas fixas são as seguintes:

 Note

A duração da conclusão deve ser especificada em incrementos de 15 minutos. A duração mínima de conclusão é de 15 minutos e a máxima é de 48 horas.

- 15 minutos — 0,020 USD por GiB de dados
- 30 minutos e 45 minutos — 0,018 USD por GiB de dados
- 1 hora a 1 hora e 45 minutos — 0,016 USD por GiB de dados
- 2 horas a 3 horas e 45 minutos — 0,014 USD por GiB de dados
- 4 horas a 7 horas e 45 minutos — 0,012 USD por GiB de dados
- 8 horas a 15 horas e 45 minutos — 0,010 USD por GiB de dados
- 16 horas ou mais — 0,005 USD por GiB de dados

Por exemplo, se você copiar um snapshot com 3.000 GiB de dados com uma duração de conclusão de 8 horas, você receberá uma cobrança de 30 USD (0,010 USD x 3.000 GiB).

Se você iniciar uma operação de cópia com base no tempo, mas a duração de conclusão solicitada não for cumprida devido ao fato de você ter excedido uma cota, você será cobrado com base na duração real da conclusão em vez da duração da conclusão solicitada. Por exemplo, se você solicitar uma duração de conclusão de 1 hora, mas a operação for concluída em 2 horas, você será cobrado com base na taxa da duração de conclusão de 2 horas.

Se o Amazon EBS não conseguir atingir a duração de conclusão solicitada ou se uma solicitação for cancelada devido a problemas no serviço, você não receberá as cobranças adicionais pela operação de cópia instantânea com base no tempo.

Se você excluir a cópia instantânea enquanto a operação de cópia instantânea com base no tempo ainda estiver em andamento, você será cobrado pelos dados copiados até esse ponto na taxa correspondente à duração de conclusão especificada.

Cópia de snapshot e criptografia

Note

A criptografia do lado do servidor do Amazon S3 (AES de 256 bits) protege os dados de um snapshot em trânsito durante uma operação de cópia.

Você pode criar uma cópia criptografada de um snapshot de origem que não esteja criptografado. E pode criptografar uma cópia de snapshot com uma chave do KMS diferente da chave do snapshot de origem. Porém, alterar o status de criptografia de uma cópia de snapshot durante uma operação de cópia pode resultar em uma cópia completa (não incremental), o que pode aumentar os custos de transferência e armazenamento de dados.

Tip

Ao usar um snapshot criptografado que foi compartilhado com você, recomendamos criptografar novamente o snapshot copiando-o e usando uma chave do KMS que possui. Essa é uma proteção se a chave KMS original for comprometida ou se o proprietário revogar seu acesso, o que pode fazer você perder o acesso ao snapshot e a todos os volumes criptografados que tenha criado a partir dele.

Permissões para copiar snapshots criptografados

Para copiar um snapshot criptografado, o usuário deve ter as permissões para usar a criptografia do Amazon EBS a seguir.

- `kms:DescribeKey`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:ReEncrypt`

- kms:Decrypt
- Para copiar um instantâneo criptografado compartilhado de outra AWS conta, você deve ter permissões para usar a chave gerenciada pelo cliente que foi usada para criptografar esse instantâneo. Para obter mais informações, consulte [Compartilhar a chave do KMS usada para criptografar um snapshot compartilhado do Amazon EBS](#).

Resultados da criptografia para cópias de snapshot

A tabela a seguir descreve os resultados da criptografia ao copiar os snapshots que você possui e os snapshots compartilhados com você.

Criptografia por padrão para a região de destino	Snapshot de origem	Resultados da criptografia de cópias de snapshots	Observação
Desabilitado	Não criptografado	Criptografia opcional	Se você criptografar a cópia, poderá especificar a chave do KMS a ser usada. Se você criptografar a cópia, mas não especificar uma chave KMS, a chave especificada para criptografia por padrão será usada.
Desabilitado	Criptografado	Criptografado automaticamente	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, a Chave gerenciada pela AWS (aws/ebs) será usada.
Habilitada	Não criptografado	Criptografado automaticamente	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, a chave especificada para criptografia por padrão será usada.
Habilitada	Criptografado	Criptografado automaticamente	Você pode especificar a chave do KMS a ser usada. Se você não especificar uma chave do KMS, a chave especificada para criptografia por padrão será usada.

Copiar um snapshot

Você pode copiar instantâneos de uma região para outra. Você pode copiar um instantâneo não criptografado em um instantâneo criptografado. No entanto, se você tentar copiar um instantâneo criptografado sem ter permissão para usar a chave de criptografia, a operação falhará silenciosamente e a cópia do instantâneo receberá a mensagem de status “A ID da chave fornecida não está acessível”.

Console

Para copiar um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Selecione o snapshot a ser copiado e escolha Actions (Ações), Copy snapshot (Copiar snapshot).
4. Em Description (Descrição), insira uma breve descrição do snapshot.

Por padrão, a descrição inclui informações sobre o snapshot de origem, de forma que você possa diferenciar uma cópia do original.

5. Especifique o destino para a cópia do snapshot.
 - Para copiar o instantâneo para a mesma região ou para uma região diferente, selecione AWS Região e, em seguida, selecione a região de destino.
 - (somente para Outpost clientes) Para copiar o snapshot em um Outpost, selecione AWS Outpost e insira o ARN do destino.
6. Se você precisar que a cópia instantânea seja concluída dentro de um período específico, selecione Ativar cópia com base no tempo. Em Duração da conclusão, insira a duração da conclusão necessária, em incrementos de 15 minutos. Para obter mais informações, [Cópias baseadas em tempo para snapshots do Amazon EBS e com suporte do EBS AMIs](#).

Se você não precisar que a cópia instantânea seja concluída em um período específico, não habilite a cópia com base no tempo. Nesse caso, a cópia do snapshot é concluída de acordo com o melhor esforço possível.

7. (somente para Outpost clientes) Para criar a cópia do instantâneo Outpost em uma região selecionada, escolha Destino do instantâneo e AWS Outpost, em ARN de destino, insira o

OutpostARN do para o qual copiar o Outpost instantâneo. O campo Destino do instantâneo aparece somente se você tiver e Outpost na região selecionada.

8. Especifique o status de criptografia da cópia do snapshot.

Se o snapshot de origem for criptografado ou se sua conta for habilitada para [criptografia por padrão](#), a cópia do snapshot será criptografada automaticamente. Se o snapshot de origem não for criptografado e se sua conta não for habilitada para criptografia por padrão, a criptografia será opcional.

9. Escolha Copy snapshot (Copiar snapshot).

AWS CLI

Para copiar um instantâneo para outra região

Use o comando [copy-snapshot](#) (Copiar snapshot). O exemplo a seguir copia o instantâneo especificado da região de origem para a região atual, que é especificada pela `--region` opção.

```
aws ec2 copy-snapshot \  
  --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --source-region us-east-1 \  
  --region us-west-2
```

Para copiar um instantâneo não criptografado em um instantâneo criptografado

Use o comando [copy-snapshot](#) (Copiar snapshot). O exemplo a seguir copia o instantâneo não criptografado especificado da região de origem para a região atual, criptografando o novo instantâneo usando a chave KMS especificada.

```
aws ec2 copy-snapshot \  
  --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --source-region us-east-1 \  
  --encrypted \  
  --kms-key-id alias/my-kms-key
```

PowerShell

Para copiar um instantâneo para outra região

Use o cmdlet [Copy-EC2Snapshot](#). O exemplo a seguir copia o instantâneo especificado da região de origem para a região atual, que é especificada pela `--region` opção.

```
Copy-EC2Snapshot `
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -SourceRegion us-east-1 `
  -Region us-west-2
```

Para copiar um instantâneo não criptografado em um instantâneo criptografado

Use o cmdlet [Copy-EC2Snapshot](#). O exemplo a seguir copia o instantâneo não criptografado especificado da região de origem para a região atual, criptografando o novo instantâneo usando a chave KMS especificada.

```
Copy-EC2Snapshot `
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -SourceRegion us-east-1 `
  -Encrypted $true `
  -KmsKeyId alias/my-kms-key
```

Compartilhe um snapshot do Amazon EBS com outras contas AWS

É possível modificar as permissões de um snapshot se você quiser compartilhá-lo com outras contas da AWS. Você pode compartilhar instantâneos publicamente com todas as outras AWS contas ou compartilhá-los de forma privada com AWS contas individuais que você especificar. Os usuários autorizados podem usar os snapshots que você compartilhar para criar os próprios volumes do EBS, ao passo que seu snapshot original não será afetado.

Important

Ao compartilhar um snapshot, você está oferecendo a outras pessoas o acesso a todos os dados no snapshot. Compartilhe snapshots somente com as pessoas de sua confiança com todos os dados do snapshot.

Para evitar o compartilhamento público dos snapshots, você pode habilitar [Bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#).

Tópicos

- [Antes de compartilhar um snapshot](#)

- [Compartilhar um snapshot](#)
- [Compartilhar a chave do KMS usada para criptografar um snapshot compartilhado do Amazon EBS](#)
- [Usar os snapshots do Amazon EBS que são compartilhados com você](#)
- [Determinar o uso de snapshots compartilhados por você](#)

Antes de compartilhar um snapshot

As seguintes considerações se aplicam ao compartilhamento de snapshots:

- Se o bloqueio do acesso público aos snapshots estiver habilitado para a região, tentativas de compartilhar publicamente os snapshots serão bloqueadas. Os snapshots ainda podem ser compartilhados de modo privado.
- Os snapshots são restritos à região na qual foram criados. Para compartilhar um snapshot com outra região, copie o snapshot nessa região e, em seguida, compartilhe a cópia. Para obter mais informações, consulte [Copiar um snapshot do Amazon EBS](#).
- Não é possível compartilhar snapshots criptografados com a Chave gerenciada pela AWS padrão. Você só pode compartilhar snapshots criptografados com uma chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, consulte [Criação de chaves](#) no Guia do desenvolvedor AWS Key Management Service .
- É possível compartilhar apenas snapshots não criptografados publicamente.
- Ao compartilhar um snapshot criptografado, também é necessário compartilhar a chave gerenciada pelo cliente usada para criptografar o snapshot. Para obter mais informações, consulte [Compartilhar a chave do KMS usada para criptografar um snapshot compartilhado do Amazon EBS](#).

Compartilhar um snapshot

Você pode compartilhar um instantâneo publicamente ou com AWS contas específicas.

Console

Para compartilhar um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

3. Selecione o snapshot a ser compartilhado e escolha Actions (Ações), Modify Permissions (Modificar permissões).
4. Especifique as permissões do snapshot. A Current setting (Configuração atual) indica as permissões atuais de compartilhamento do snapshot.
 - Para compartilhar o instantâneo publicamente com todas as AWS contas, escolha Público.
 - Para compartilhar o instantâneo de forma privada com AWS contas específicas, escolha Privado. Na seção Sharing accounts (Contas de compartilhamento), selecione Add account (Adicionar conta) e insira o ID de 12 dígitos (sem hifens) da conta com a qual compartilhar.
5. Escolha Salvar alterações.

AWS CLI

As permissões de um snapshot são especificadas usando o atributo `createVolumePermission` do snapshot. Para tornar um snapshot público, defina o grupo como `all`. Para compartilhar um instantâneo com uma AWS conta específica, defina o usuário como o ID da AWS conta.

Para compartilhar um snapshot publicamente

Use o comando [modify-snapshot-attribute](#).

Para `--attribute`, especifique `createVolumePermission`. Para `--operation-type`, especifique `add`. Para `--group-names`, especifique `all`.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --attribute createVolumePermission \  
  --operation-type add \  
  --group-names all
```

Para compartilhar um snapshot de forma privada

Use o comando [modify-snapshot-attribute](#).

Para `--attribute`, especifique `createVolumePermission`. Para `--operation-type`, especifique `add`. Para `--user-ids`, especifique os 12 dígitos IDs das AWS contas com as quais compartilhar os instantâneos.


```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --attribute createVolumePermission \  
  --operation-type add \  
  --user-ids 123456789012 111122223333
```

PowerShell

As permissões de um snapshot são especificadas usando o atributo `createVolumePermission` do snapshot. Para tornar um snapshot público, defina o grupo como `all`. Para compartilhar um instantâneo com uma AWS conta específica, defina o usuário como o ID da AWS conta.

Para compartilhar um snapshot publicamente

Use o cmdlet [Edit-EC2SnapshotAttribute](#).

Para `-Attribute`, especifique `CreateVolumePermission`. Para `-OperationType`, especifique `Add`. Para `-GroupName`, especifique `all`.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `\  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `\  
  -Attribute CreateVolumePermission `\  
  -OperationType Add `\  
  -GroupName all
```

Para compartilhar um snapshot de forma privada

Use o cmdlet [Edit-EC2SnapshotAttribute](#).

Para `-Attribute`, especifique `CreateVolumePermission`. Para `-OperationType`, especifique `Add`. Para `UserId`, especifique os 12 dígitos IDs das AWS contas com as quais compartilhar os instantâneos.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `\  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `\  
  -Attribute CreateVolumePermission `\  
  -OperationType Add `\  
  -UserId 123456789012 111122223333
```

Compartilhar a chave do KMS usada para criptografar um snapshot compartilhado do Amazon EBS

Ao compartilhar um snapshot criptografado, também é necessário compartilhar a chave gerenciada pelo cliente usada para criptografar o snapshot. É possível aplicar permissões entre contas a uma chave gerenciada pelo cliente quando ela é criada ou posteriormente.

Os usuários da sua chave gerenciada pelo cliente compartilhada que estão acessando snapshots criptografados devem receber permissões para executar as seguintes ações na chave:

- `kms:DescribeKey`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:ReEncrypt`
- `kms:Decrypt`

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço.

Para obter mais informações sobre como controlar o acesso a uma chave gerenciada pelo cliente, consulte [Usar políticas de chaves no AWS KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para compartilhar a chave gerenciada pelo cliente usando o AWS KMS console

1. Abra o AWS KMS console em <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Para alterar o Região da AWS, use o seletor de região no canto superior direito da página.
3. No painel de navegação, escolha Customer managed keys (Chaves gerenciadas pelo cliente).
4. Na coluna Alias, escolha o alias (link de texto) da chave gerenciada pelo cliente usada para criptografar o snapshot. Os principais detalhes são abertos em uma nova página.

5. Na seção Key policy (Política de chaves), você verá a exibição de política ou a exibição padrão. A exibição de política exibe o documento de política de chaves. A visualização padrão exibe seções para Administradores de chave, Exclusão de chave, Uso de chave e Outras contas da AWS . A exibição padrão é exibida se você criou a política no console e não a personalizou. Se a exibição padrão não estiver disponível, será necessário editar manualmente a política na exibição de política. Para obter mais informações, consulte [Exibição de uma política de chaves \(console\)](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Use a visualização da política ou a visualização padrão, dependendo da visualização que você pode acessar, para adicionar uma ou mais AWS contas IDs à política, da seguinte forma:

- (Exibição de política) Escolha Edit (Editar). Adicione uma ou mais AWS contas IDs às seguintes declarações: "Allow use of the key" "Allow attachment of persistent resources" e. Escolha Salvar alterações. No exemplo a seguir, o ID da AWS conta 444455556666 é adicionado à política.

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:ListGrants",
```

```
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
}
```

- (Visualização padrão) Role para baixo até Outras AWS contas. Escolha Adicionar outras AWS contas e insira o ID da AWS conta conforme solicitado. Para adicionar outra conta, escolha Adicionar outra AWS conta e insira o ID da AWS conta. Depois de adicionar todas as contas da AWS, escolha Save changes (Salvar alterações).

Usar os snapshots do Amazon EBS que são compartilhados com você

Para usar um snapshot compartilhado não criptografado

Localize o snapshot compartilhado pelo ID ou pela descrição. É possível usar esse instantâneo como faria com qualquer outro snapshot que você tenha na sua conta. Por exemplo, é possível criar um volume do snapshot ou copiá-lo para outra região.

Para usar um snapshot criptografado compartilhado

Localize o snapshot compartilhado pelo ID ou pela descrição. Crie uma cópia do snapshot compartilhado em sua conta e criptografe-a com uma chave do KMS de sua propriedade. Em seguida, é possível usar a cópia para criar volumes ou copiá-la para regiões diferentes.

Console

Para visualizar as permissões de snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Snapshots.
3. Selecione o snapshot.
4. Se o filtro for de minha propriedade, o instantâneo pertencerá a essa conta. Se o filtro for Instantâneos privados, o instantâneo pertence a essa conta ou é compartilhado especificamente com essa conta. Selecione um instantâneo e, na guia Detalhes, verifique se o proprietário especifica essa conta ou uma conta diferente.

AWS CLI

Para visualizar as permissões de snapshot

Use o [describe-snapshot-attribute](#) comando para obter as permissões de instantâneo do instantâneo especificado.

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --attribute createVolumePermission
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "CreateVolumePermissions": [
    {
      "UserId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

PowerShell

Para visualizar as permissões de snapshot

Use o cmdlet [Get-EC2SnapshotAttribute](#).

```
(Get-EC2SnapshotAttribute `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -Attribute createVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Group UserId
-----
111122223333
```

Determinar o uso de snapshots compartilhados por você

Você pode usar AWS CloudTrail para monitorar se um instantâneo que você compartilhou com outras pessoas foi copiado ou usado para criar um volume. Os seguintes eventos são registrados CloudTrail quando uma ação é executada em um snapshot que você compartilhou:

- SharedSnapshotCopyInitiated— Um instantâneo compartilhado está sendo copiado.

- `SharedSnapshotVolumeCreated`— Um instantâneo compartilhado está sendo usado para criar um volume.

Para obter mais informações sobre o uso CloudTrail, consulte [Registrar chamadas de API da Amazon EC2 e do Amazon EBS com AWS CloudTrail](#).

Arquivar snapshots do Amazon EBS

O Arquivo de Snapshots do Amazon EBS é um novo nível de armazenamento que pode ser usado para armazenamento de baixo custo e longo prazo dos snapshots raramente acessados que não precisam de recuperação frequente ou rápida.

Por padrão, quando você cria um snapshot, ele é armazenado na camada padrão para snapshots do Amazon EBS (camada padrão). Os snapshots armazenados na camada padrão são incrementais. Isso significa que apenas os blocos de volumes que foram alterados após o snapshot mais recente são salvos.

Quando você arquiva um snapshot, o snapshot incremental é convertido em um snapshot completo e é movido da camada padrão para a camada de arquivo de snapshots do Amazon EBS (camada de arquivo). Os snapshots completos incluem todos os blocos que foram gravados no volume no momento em que o snapshot foi criado.

Quando você precisa acessar um snapshot arquivado, pode restaurá-lo da camada de arquivo para a camada padrão e usá-lo como usa qualquer outro snapshot em sua conta.

O Arquivo de Snapshots do Amazon EBS oferece custos de armazenamento de snapshots até 75% menores para os snapshots que você planeja armazenar por 90 dias ou mais e que não precisa acessar com frequência.

Alguns casos de uso típicos incluem:

- Arquivamento do único instantâneo de um volume, como instantâneos end-of-project
- Arquivamento de instantâneos completos e point-in-time incrementais por motivos de conformidade.
- Arquivar snapshots incrementais mensais, trimestrais ou anuais.

Tópicos

- [Cotas](#)

- [Considerações e limitações do arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Diretrizes e práticas recomendadas para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Permissões do IAM necessárias para arquivar snapshots do Amazon EBS](#)
- [Arquivar um snapshot do Amazon EBS](#)
- [Restaurar um snapshot arquivado do Amazon EBS](#)
- [Modificar o período de restauração para um snapshot do Amazon EBS restaurado temporariamente](#)
- [Visualizar snapshots arquivados do Amazon EBS](#)
- [Monitore o arquivamento de snapshots do Amazon EBS usando Eventos CloudWatch](#)

Cotas

Esta seção descreve as cotas padrão para snapshots arquivados e em andamento.

Quota	Cota padrão			
Snapshot: 25 arquivado s por volume				
Arquivos de snapshots simultâneos em andamento por conta	25			
Restauração de snapshots simultâneos	5			

Quota	Cota padrão			
os em				
andament				
por				
conta				

Se você precisar de mais do que os limites padrão, preencha o formulário Suporte Center [Create case](#) para solicitar um aumento de limite.

Considerações e limitações do arquivamento de snapshots do Amazon EBS

Lembre-se disto quando arquivar snapshots do Amazon EBS.

Considerações

- O período de arquivamento mínimo é de 90 dias. Se você excluir ou restaurar permanentemente um snapshot arquivado antes do período mínimo de arquivamento de 90 dias, os dias restantes na camada de arquivo serão cobrados, arredondados para a hora mais próxima. Para obter mais informações, consulte [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).
- Pode levar até 72 horas para restaurar um snapshot arquivado da camada de arquivo para a camada padrão, dependendo do tamanho do snapshot.
- Os snapshots arquivados são sempre snapshots completos. Um snapshot completo inclui todos os blocos que foram gravados no volume no momento em que o snapshot foi criado. O snapshot completo provavelmente será maior do que o snapshot incremental do qual ele foi criado. No entanto, se você tiver apenas um instantâneo de um volume no nível padrão, o tamanho do instantâneo completo no nível de arquivamento será o mesmo tamanho do instantâneo no nível padrão. Isso ocorre porque o primeiro snapshot feito de um volume é sempre um snapshot completo. Para obter o tamanho total do instantâneo, use o comando [AWS CLI describe-snapshots](#).
- O arquivamento é recomendado para snapshots mensais, trimestrais ou anuais. O arquivamento de snapshots incrementais diários de um único volume pode gerar custos mais altos em comparação com a manutenção deles no nível padrão.
- Quando um snapshot é arquivado, os dados referenciados por outros snapshots na linhagem dele são retidos na camada padrão. Os custos de dados e armazenamento associados aos dados referenciados retidos na camada padrão são alocados para o próximo snapshot na linhagem. Isso garante que os snapshots subsequentes na linhagem não sejam afetados pelo arquivamento.

- Se você excluir um snapshot arquivado que corresponda a uma regra de retenção da lixeira, o snapshot arquivado será retido na lixeira pelo período de retenção definido na regra. Para usar o snapshot, primeiro é necessário recuperá-lo da lixeira e depois restaurá-lo da camada de arquivo. Para obter mais informações, consulte [Lixeira](#) e [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).
- Você não pode usar um snapshot arquivado em um mapeamento de dispositivos de blocos nem para criar um volume do Amazon EBS.
- Você pode arquivar instantâneos criados AWS Backup usando as ferramentas de linha de comando Console do AWS Backup APIs, ou. Para obter mais informações, consulte [Creating a backup plan](#) no AWS Backup Developer Guide.

Limitações

- Você só pode arquivar snapshots que estejam no estado `completed`.
- Só é possível arquivar os snapshots que você possui na sua conta. Para arquivar um snapshot compartilhado com você, primeiro copie o snapshot para sua conta e depois arquive a cópia do snapshot.
- Antes de poder usar um snapshot arquivado, é necessário restaurá-lo para a camada padrão. A restauração ao nível padrão é necessária para criar um volume com base no snapshot por meio das operações `CreateVolume` e `RunInstances` da API, bem como para compartilhar ou copiar um snapshot. Para obter mais informações, consulte [Restaurar um snapshot arquivado do Amazon EBS](#).
- Você pode arquivar um instantâneo associado a um ou mais AMIs somente se todos os associados AMIs estiverem desativados. Para obter mais informações, consulte [Desabilitar uma AMI](#).
- Você não poderá habilitar uma AMI desabilitada se os snapshots associados forem restaurados temporariamente. Todos os snapshots associados devem ser restaurados permanentemente para que você consiga habilitar a AMI.
- Você não pode cancelar o processo de arquivamento de snapshots nem restaurar snapshots depois que o processo é iniciado.
- Não é possível compartilhar snapshots arquivados. Se você arquivar um snapshot compartilhado com outras contas, as contas com as quais o snapshot é compartilhado perderão o acesso após ele ser arquivado.
- Não é possível copiar snapshots arquivados. Se você precisar copiar um snapshot arquivado, primeiro deve restaurá-lo.

- Você não pode habilitar a restauração rápida de snapshots para um snapshot arquivado. A restauração rápida de snapshots é desabilitada automaticamente quando um snapshot é arquivado. Se precisar usar a restauração rápida de snapshots, você deverá habilitá-la manualmente após restaurá-lo.

Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS

Os snapshots arquivados são cobrados a uma taxa de USD 0,0125 por GB/mês. Por exemplo, se você arquivar um snapshot de 100 GiB, será cobrada uma taxa de USD 1,25 (100 GiB * USD 0,0125) por mês.

As restaurações de snapshots são cobradas a uma taxa de USD 0,03 por GB de dados restaurados. Por exemplo, se você restaurar um snapshot de 100 GiB da camada de arquivo, será cobrada uma taxa de USD 3 (100 GiB * USD 0,03).

Depois que o snapshot é restaurado para o nível padrão, ele é cobrado à taxa padrão para snapshots de USD 0,05 por GB/mês.

Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Faturamento pelo período mínimo de arquivamento

O período de arquivamento mínimo é de 90 dias. Se você excluir ou restaurar permanentemente um snapshot arquivado antes do período mínimo de arquivamento de 90 dias, será cobrada uma taxa pro-rata equivalente à taxa de armazenamento na camada de arquivo pelos dias restantes, arredondados para a hora mais próxima. Se, após 40 dias, você excluir ou restaurar permanentemente um snapshot arquivado, os 50 dias restantes do período mínimo de arquivamento serão cobrados.

Note

A restauração temporária de um snapshot arquivado antes do período mínimo de arquivamento de 90 dias não incorre nessa cobrança.

Restaurações temporárias

Quando você restaura temporariamente um snapshot, ele é restaurado da camada de arquivo para a camada padrão e uma cópia do snapshot permanece na camada de arquivo. Você recebe cobrança

pelo snapshot na camada padrão e pela cópia do snapshot na camada de arquivo pela duração da restauração temporária. Quando o snapshot restaurado temporariamente é removido da camada padrão, você não receberá uma cobrança por ele, apenas pelo snapshot na camada de arquivo.

Restaurações permanentes

Quando você restaura permanentemente um snapshot, o snapshot é restaurado da camada de arquivo para a camada padrão, e é excluído da camada de arquivo. Você só recebe cobrança pelo snapshot na camada padrão.

Exclusão de snapshots

Se você excluir um snapshot enquanto ele estiver sendo arquivado, receberá cobrança pelos dados de snapshot que já tinham sido movidos para a camada de arquivo. Esses dados estão sujeitos ao período mínimo de arquivamento de 90 dias e serão cobrados de acordo após a exclusão. Por exemplo, se você arquivar um instantâneo de 100 GiB e excluir o instantâneo após o arquivamento de apenas 40 GiB, será cobrado 1,50 USD pelo período mínimo de arquivamento de 90 dias para os 40 GiB que já foram arquivados ($0,0125 \text{ USD por GB/mês} \times 40 \text{ GB} \times (90 \text{ dias} \times 24 \text{ horas}) / (24 \times 30 \text{ dias por mês})$). hours/day

Se você excluir um snapshot enquanto ele é restaurado da camada de arquivo, a restauração do snapshot será cobrada pelo tamanho total do snapshot (tamanho do snapshot * USD 0,03). Por exemplo, se você restaurar um snapshot de 100 GiB da camada de arquivo e excluir o snapshot a qualquer momento antes da conclusão da restauração do snapshot, será cobrada uma taxa de USD 3 (tamanho do snapshot de 100 GiB * USD 0,03).

lixeira

Os snapshots arquivados são cobrados conforme a taxa para snapshots arquivados enquanto estão na lixeira. Os snapshots arquivados que estão na lixeira estão sujeitos ao período mínimo de arquivamento de 90 dias e são cobrados de acordo se forem excluídos pela lixeira antes do período mínimo de arquivamento. Em outras palavras, se uma regra de retenção excluir um snapshot arquivado da lixeira antes do período mínimo de 90 dias, você receberá cobrança pelos dias restantes.

Se você excluir um snapshot que corresponda a uma regra de retenção enquanto ele estiver sendo arquivado, o snapshot arquivado será retido na lixeira pelo período de retenção definido na regra. Ele é cobrado conforme a taxa para snapshots arquivados.

Se você excluir um snapshot que corresponda a uma regra de retenção enquanto ele estiver sendo restaurado, o snapshot restaurado será retido na lixeira pelo resto do período de retenção e cobrado à taxa de snapshot padrão. Para usar o snapshot restaurado, primeiro é necessário recuperá-lo da lixeira.

Para obter mais informações, consulte [Lixeira](#).

Controle de custos

Os instantâneos arquivados aparecem no AWS Cost and Usage Report com o mesmo ID de recurso e nome de recurso da Amazon (ARN). Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS Cost and Usage Report](#).

É possível usar os seguintes tipos de uso para identificar os custos associados:

- `SnapshotArchiveStorage`: taxa para armazenamento de dados mensal
- `SnapshotArchiveRetrieval`: taxa única para restaurações de snapshot
- `SnapshotArchiveEarlyDelete`: taxa para excluir ou restaurar permanentemente um snapshot antes do período mínimo de arquivamento (90 dias)

Diretrizes e práticas recomendadas para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS

Esta seção oferece algumas diretrizes e práticas recomendadas para arquivamento de snapshots.


Tópicos

- [Arquivamento do único snapshot de um volume](#)
- [Arquivamento de snapshots incrementais de um único volume](#)
- [Arquivamento de snapshots completos por motivos de conformidade](#)
- [Determinar a redução nos custos de armazenamento do nível padrão](#)

Arquivamento do único snapshot de um volume


Quando você tem apenas um snapshot de um volume, o snapshot tem sempre o mesmo tamanho dos blocos gravados no volume no momento em que o snapshot foi criado. Quando você arquiva esse snapshot, o snapshot na camada padrão é convertido em um snapshot completo de tamanho equivalente e é movido da camada padrão para a camada de arquivo.

Arquivar esses snapshots pode ajudá-lo a economizar, com custos de armazenamento mais baixos. Se você não precisar mais do volume de origem, pode excluir o volume para economizar mais em custos de armazenamento.



Arquivamento de snapshots incrementais de um único volume

Quando você arquiva um snapshot incremental, ele é convertido em um snapshot completo e é movido para a camada de arquivo. Por exemplo, na imagem a seguir, se você arquivar Snap B, o snapshot é convertido em um snapshot completo de 10 GiB e movido para a camada de arquivo. Da mesma forma, se você arquivar o Snap C, o tamanho do snapshot completo na camada de arquivo é de 14 GiB.



Se estiver arquivando snapshots para reduzir os custos de armazenamento na camada padrão, você não deverá arquivar o primeiro snapshot em um conjunto de snapshots incrementais. Esses snapshots são referenciados por snapshots subsequentes na linhagem do snapshot. Na maioria dos casos, arquivar esses snapshots não reduzirá os custos de armazenamento.

Note

Você não deve arquivar o último snapshot de um conjunto de snapshots incrementais. O último snapshot é snapshot mais recente feito de um volume. Você precisará desse

snapshot na camada padrão se desejar criar volumes a partir dele no caso de um volume ser corrompido ou perdido.

Se você arquivar um snapshot com dados referenciados por um snapshot posterior na linhagem, os custos de armazenamento de dados e de armazenamento associados aos dados referenciados serão alocados para o snapshot posterior na linhagem. Nesse caso, arquivar os snapshots não reduzirá os custos armazenamento de dados e de armazenamento. Por exemplo, na imagem anterior, se você arquivar o Snap B, seus 4 GiB de dados serão atribuídos ao Snap C. Nesse caso, seus custos gerais de armazenamento aumentarão porque você incorrerá em custos de armazenamento para a versão completa do Snap B na camada de arquivo, e seus custos de armazenamento para a camada padrão permanecerão inalterados.

Se você arquivar o Snap C, o armazenamento da camada padrão diminuirá em 4 GiB porque os dados não são referenciados por nenhum outro snapshot posterior na linhagem. E o armazenamento da camada de arquivo aumentará em 14 GiB porque o snapshot será convertido em um snapshot completo.

Arquivamento de snapshots completos por motivos de conformidade

Pode ser necessário criar backups completos dos volumes mensal, trimestral ou anualmente por motivos de conformidade. Para esses backups, é possível precisar de snapshots autônomos sem referências retroativas ou avançadas a outros snapshots na linhagem dos snapshots. Os snapshots arquivados com o Arquivo de snapshots do EBS são snapshots completos e não têm nenhuma referência a outros snapshots na linhagem. Além disso, você provavelmente precisará reter esses snapshots por motivos de conformidade por vários anos. O Arquivo de snapshots do EBS torna econômico arquivar esses snapshots completos para retenção de longo prazo.

Determinar a redução nos custos de armazenamento do nível padrão

Se você desejar arquivar um snapshot incremental para reduzir os custos de armazenamento, considere o tamanho do snapshot completo na camada de arquivo e a redução no armazenamento no nível padrão. Esta seção explica como fazer isso.

Important

As respostas da API são dados precisos no point-in-time momento em que APIs são chamadas. As respostas da API podem diferir à medida que os dados associados a um snapshot forem alterados em resultado de alterações na linhagem do snapshot.

Para determinar a redução de armazenamento e de custos de armazenamento no nível padrão, use as etapas a seguir.

1. Para o instantâneo que você deseja arquivar, verifique o tamanho total do instantâneo e o volume de origem a partir do qual ele foi criado. Use o comando [describe-snapshots](#) e, para `--snapshot-id`, especifique o ID do instantâneo que você deseja arquivar.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snapshot_id
```

O valor da `FullSnapshotSizeInBytes` resposta indica o tamanho total do snapshot, em bytes, e o valor da `VolumeId` resposta indica a ID do volume de origem.

Por exemplo, o comando a seguir retorna informações sobre o snapshot `snap-09c9114207084f0d9`.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
```

O exemplo de saída a seguir mostra que o tamanho total do snapshot é de 5678912341 bytes (5,28 GiB) e o volume de origem é `vol-0f3e2c292c52b85c3`

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "",
      "Tags": [],
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "FullSnapshotSizeInBytes" : "5678912341",
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
    }
  ]
}
```


2. Encontre todos os snapshots criados a partir do volume de origem. Use o comando [describe-snapshots](#). Especifique o filtro `volume-id` e, para o valor do filtro, especifique o ID do volume da etapa anterior.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=volume_id"
```

Por exemplo, o comando a seguir retorna todos os snapshots criados a partir do volume `vol-0f3e2c292c52b85c3`.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,  
Values=vol-0f3e2c292c52b85c3"
```

A seguir está a saída do comando, que indica que três snapshots foram criados a partir do volume `vol-0f3e2c292c52b85c3`.

```
{  
  "Snapshots": [  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-14T08:57:39.300Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-08ca60083f86816b0"  
    },  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-15T08:29:49.840Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"  
    },  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "Description": "01",
  "Tags": [],
  "Encrypted": false,
  "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
  "State": "completed",
  "VolumeSize": 8,
  "StartTime": "2021-11-16T07:50:08.042Z",
  "Progress": "100%",
  "OwnerId": "123456789012",
  "SnapshotId": "snap-024f49fe8dd853fa8"
}
```

3. Usando a saída do comando anterior, classifique os instantâneos por seus horários de criação, do mais antigo para o mais novo. O parâmetro de resposta `StartTime` para cada snapshot indica a hora de sua criação, no formato de hora UTC.

Por exemplo, os instantâneos retornados na etapa anterior, organizados por horário de criação, do mais antigo para o mais novo, são os seguintes:

1. snap-08ca60083f86816b0(mais antigo — criado antes do instantâneo que você deseja arquivar)
2. snap-09c9114207084f0d9 (o snapshot a ser arquivado)
3. snap-024f49fe8dd853fa8 (o mais novo, criado depois do snapshot que você deseja arquivar)
4. Identifique os snapshots que foram criados imediatamente antes e depois do snapshot que você deseja arquivar. Nesse caso, você deseja arquivar o snapshot snap-09c9114207084f0d9, que foi o segundo snapshot incremental criado no conjunto de três snapshots. O snapshot snap-08ca60083f86816b0 foi criado imediatamente antes e o snapshot snap-024f49fe8dd853fa8 foi criado imediatamente depois.
5. Encontre os dados não referenciados no snapshot que você deseja arquivar. Primeiro, encontre os blocos que são diferentes entre o snapshot que foi criado imediatamente antes do snapshot que você deseja arquivar e o snapshot que você deseja arquivar. Use o comando [list-changed-blocks](#). Em `--first-snapshot-id`, especifique o ID do snapshot criado imediatamente antes do snapshot que você deseja arquivar. Em `--second-snapshot-id`, especifique o ID do snapshot que você deseja arquivar.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_created_before --second-snapshot-id snapshot_to_archive
```

Por exemplo, o comando a seguir mostra os índices de bloco para os blocos que são diferentes entre o snapshot snap-08ca60083f86816b0 (o snapshot criado antes do snapshot que você deseja arquivar) e snapshot snap-09c9114207084f0d9 (o snapshot que você deseja arquivar).

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-08ca60083f86816b0 --second-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
```

A seguir está a saída do comando, com alguns blocos omitidos.

```
{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAX6y
+WH6Rm9y5zq1VyeTCmEzGmTT0jNZG1cDirFq1r0VeFbWXsH3W4z/",
      "SecondBlockToken": "ABgBASyx0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbHIUFqUjQUkwTwK5qkjP8NSGyNB",
      "BlockIndex": 4
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAcfL
+EfmQm1NgstqrFnYgsAxR4SDS04LkNLY00ChGBWcfJnpn90E9XX1",
      "SecondBlockToken": "ABgBAdX0mtX6aBAAt3EBy
+8jFCESMpig7csKjb020cd08m2iNJV2Ue+cRwUqF",
      "BlockIndex": 5
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAVBaFJmbP/eRHGh7vnJlAwyiyNUI3MKZmEMxs2wC3AmM/
fc6yCOAMb65",
      "SecondBlockToken":
"ABgBADewWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1Ctcn2nppz4wYItZRmAo1M72fpXU0Yv",
      "BlockIndex": 13
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAQGxwuf6z095L6DpRoVRVn0qPxmx9r7Wf60+i
+ltZ0dwPpGN39ijztLn",
```

```

        "SecondBlockToken": "ABgBAUdlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnV
+bKjViu/9UESTcW7CD9w4J2td",
        "BlockIndex": 14
    },
    {
        "FirstBlockToken":
"ABgBAZBfEv4EHS1aSXTXxSE3mBZG6CNeIkwxpljzmgSHICGlFmZCyJXzE4r3",
        "SecondBlockToken":
"ABgBAVWR7QuQQB0AP2TtmNkgS4Aec5KAQVCldnpc91zBiNmSfW9ouIlbeXWy",
        "BlockIndex": 15
    },
    ....
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAeHwXPL+z3DBLjDhwjdAM9+CPGV5V05Q3rEEA
+ku50P498hjnTAgMhLG",
        "BlockIndex": 13171
    },
    {
        "SecondBlockToken":
"ABgBABzCpIVtLx6U3Fb4lAjRdrkJMwW5M2tiCgIp6ZZpcZ8AwXxkjVUUHADq",
        "BlockIndex": 13172
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAVmEd/pQ9VW9hWi0uj0AKcau0nUFC0
+eZ5ASvdWLXWwC04ijfoDTpTVZ",
        "BlockIndex": 13173
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAT/jeN7w
+8ALuNdaiwXmsSfM6t0vMoLBLJ14LKvavw4IiB1d0iykWe6b",
        "BlockIndex": 13174
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAXtGvUhTjjUqkwKXfXzyR2GpQei/
+pJSG/19ESwvt7Hd8GHaUqVs6Zf3",
        "BlockIndex": 13175
    }
],
"ExpiryTime": 1637648751.813,
"VolumeSize": 8
}

```

Em seguida, use o mesmo comando para encontrar os blocos que são diferentes entre o snapshot que você deseja arquivar e o snapshot que foi criado imediatamente depois dele. Em `--first-snapshot-id`, especifique o ID do snapshot que você deseja arquivar. Em `--second-snapshot-id`, especifique o ID do snapshot criado imediatamente depois do snapshot que você deseja arquivar.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_to_archive --second-snapshot-id snapshot_created_after
```

Por exemplo, o comando a seguir mostra os índices de bloco dos blocos que são diferentes entre o snapshot `snap-09c9114207084f0d9` (o snapshot que você deseja arquivar) e o snapshot `snap-024f49fe8dd853fa8` (o snapshot criado depois do snapshot que você deseja arquivar).

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9 --second-snapshot-id snap-024f49fe8dd853fa8
```

A seguir está a saída do comando, com alguns blocos omitidos.

```
{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAVax0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbSnkDk0gqwRFSFGWA7HYbkkAy5Y",
      "SecondBlockToken":
"ABgBASEvi9x80m7Htp37cKG2NT9XUzEbLHpGcayelomSoHpGy8LGyvG0yYfK",
      "BlockIndex": 4
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAeL0mtX6aBAAt3EBy+8jFCESMpig7csfMrI4ufnQJT3XBm/
pwJZ1n2Uec",
      "SecondBlockToken": "ABgBAXmUTg6rAI
+v0LvekshbxCVpJjWILvxgC0AG0GQBEUNRVHkNABBwXLk0",
      "BlockIndex": 5
    },
    {
      "FirstBlockToken":
"ABgBATKwWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1CtcnjIZv9YzisYsQTMHfTfh4AhS0s2",
```

```

        "SecondBlockToken": "ABgBAcmiPFovWgXQio
+VBx0qGy4PKZ9SAAHaZ2HQBm9fQQU0+EXxQjVGv37",
        "BlockIndex": 13
    },
    {
        "FirstBlockToken":
"ABgBABRlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnARrMt1hUbIhFnfz8kmUaZ0P2ZE",
        "SecondBlockToken": "ABgBAXe935n544+rxhJ0INB8q7pAeoPZkkD27vkspE/
qKyv0wpozYII6UNCT",
        "BlockIndex": 14
    },
    {
        "FirstBlockToken": "ABgBAd+yxC026I
+1Nm2KmuKfrhjCkuaP6LXuol3opCNk6+XRGcct4suBHje1",
        "SecondBlockToken": "ABgBACpPnXz821NtTvWBPTz8uUFXnS8jXubvghEjZulIjHgc
+7saWys77shb",
        "BlockIndex": 18
    },
    .....
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBATni4sDE5rS8/a9pqV031U/1KCW
+CTxF13cQ5p2f2h1njpuUiGbqKGUa",
        "BlockIndex": 13190
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBARbXo7zFhu7IEQ/9VMYFCTCtCuQ
+iSlWpBIshmeYeS5FD/M0i64U+a9",
        "BlockIndex": 13191
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAZ8DhMk+rR0Xa4dZ1NK45rMYnVIGGSyTeiMli/sp/
JXUVZKJ9sMKIsGF",
        "BlockIndex": 13192
    },
    {
        "SecondBlockToken":
"ABgBATH6MBVE904l6sq0C27s1nVntFUPdwiMcRWGyJHy8sIgGL5yuYXHAvty",
        "BlockIndex": 13193
    },
    {
        "SecondBlockToken":
"ABgBARuZykaFBWpCWrpJPXaPCneQMbyVgnITJqj4c1kJWPIj5Gn610Qyy+giN",
        "BlockIndex": 13194
    }
}

```

```
],  
  "ExpiryTime": 1637692677.286,  
  "VolumeSize": 8  
}
```

6. Compare a saída retornada pelos dois comandos na etapa anterior. Se o mesmo índice de bloco aparecer nas saídas de ambos os comandos, isso indica que o bloco contém dados não referenciados.

Por exemplo, a saídas do comando na etapa anterior indica que os blocos 4, 5, 13 e 14 são exclusivos do snapshot snap-09c9114207084f0d9 e que eles não são referenciados por nenhum outro snapshot na linhagem do snapshot.

Para determinar a redução em armazenamento na camada padrão, multiplique o número de blocos que aparecem nas saídas de ambos os comando por 512 KiB, que é o tamanho de bloco do snapshot.

Por exemplo, se 9.950 índices de bloco aparecerem nas saídas de ambos os comandos, isso indica que você diminuirá o armazenamento no nível padrão em cerca de 4,85 GiB (9.950 blocos * 512 KiB = 4,85 GiB).

7. Determine os custos de armazenamento para armazenar os blocos não referenciados no nível padrão por 90 dias. Compare esse valor com o custo de armazenar o instantâneo completo, descrito na etapa 1, na camada de arquivamento. É possível determinar sua economia de custos comparando os valores, supondo que não restaure o snapshot completo do nível de arquivo durante o período mínimo de 90 dias. Para obter mais informações, consulte [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).

Permissões do IAM necessárias para arquivar snapshots do Amazon EBS

Por padrão, os usuários não têm permissão para usar o arquivamento de snapshots. Para permitir que os usuários usem arquivamento de snapshots, crie políticas do IAM que concedam permissão para o uso dos recursos e ações de API específicos. Para obter mais informações, consulte [Criar políticas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Para usar o arquivamento de snapshots, os usuários precisam das permissões a seguir.

- ec2:DescribeSnapshotTierStatus
- ec2:ModifySnapshotTier
- ec2:RestoreSnapshotTier

Os usuários do console podem precisar de permissões adicionais, como `ec2:DescribeSnapshots`.

Para arquivar e restaurar instantâneos criptografados, as seguintes AWS KMS permissões adicionais são necessárias.

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`

A seguir está um exemplo de política do IAM que dá aos usuários do IAM permissão para arquivar, restaurar e visualizar snapshots criptografados e não criptografados. Isso inclui a permissão `ec2:DescribeSnapshots` para usuários do console. Se algumas permissões não forem necessárias, você poderá removê-las da política.

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
      "ec2:ModifySnapshotTier",
      "ec2:RestoreSnapshotTier",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
  ]
}
```



```
"Condition": {
  "Bool": {
    "kms:GrantIsForAWSResource": true
  }
}]
}
```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Arquivar um snapshot do Amazon EBS

É possível arquivar qualquer snapshot que você possua na sua conta que esteja no estado `completed`. Não é possível arquivar snapshots no estado `pending` ou `error`, nem os snapshots que são compartilhados com você. Para obter mais informações, consulte [Considerações e limitações do arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).

Se o instantâneo estiver associado a um ou mais AMIs, você deverá primeiro desabilitar aqueles associados AMIs antes de poder arquivar o instantâneo. Para obter mais informações, consulte [Desabilitar uma AMI](#).

Os instantâneos arquivados mantêm seu ID de instantâneo, status de criptografia, permissões AWS Identity and Access Management (IAM), informações do proprietário e tags de recursos. No

entanto, a restauração rápida de snapshots e o compartilhamento de snapshots são desabilitados automaticamente depois que o snapshot é arquivado.

É possível continuar usando o snapshot enquanto ele está sendo arquivado. Assim que o status de classificação do snapshot em camadas atinge o estado de `archival-complete`, você não pode mais usar o snapshot.

Console

Como arquivar um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Na lista de snapshots, selecione o snapshot a ser arquivado e escolha Actions (Ações), Archive snapshot (Arquivar snapshot).
4. Para confirmar, escolha Archive snapshot (Arquivar snapshot).

AWS CLI

Como arquivar um snapshot

Use o comando `aws ec2 modify-snapshot-tier` AWS CLI Em `--snapshot-id`, especifique o ID do snapshot a ser arquivado. Em `--storage-tier`, especifique `archive`.

```
aws ec2 modify-snapshot-tier \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --storage-tier archive
```

O seguinte é um exemplo de saída. O parâmetro de resposta `TieringStartTime` indica a data e hora em que o processo de arquivamento foi iniciado, no formato de hora UTC (AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ).

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
}
```

PowerShell

Como arquivar um snapshot

Use o cmdlet [Edit-EC2SnapshotTier](#). O exemplo a seguir arquiva o snapshot especificado.

```
Edit-EC2SnapshotTier `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -StorageTier "archive"
```

Restaurar um snapshot arquivado do Amazon EBS

Antes de poder usar um snapshot arquivado, é necessário restaurá-lo para a camada padrão. O snapshot restaurado tem o mesmo ID de snapshot, status de criptografia, permissões do IAM, informações do proprietário e tags de recursos que tinha antes de ser arquivado. Depois de restaurado, é possível usá-lo como usa qualquer outro snapshot em sua conta. O snapshot restaurado é sempre um snapshot completo.

Quando você restaura um snapshot, pode escolher restaurá-lo permanentemente ou temporariamente.

Se você restaurar um snapshot permanentemente, ele será movido permanentemente da camada de arquivo para a camada padrão. O snapshot permanece restaurado e pronto para uso até você rearquivá-lo manualmente ou excluí-lo manualmente. Quando você restaura permanentemente um snapshot, ele é removido do nível de arquivo.

Se você restaurar um snapshot temporariamente, ele será copiado do nível de arquivo para o nível padrão por um período de restauração que você especifica. O snapshot permanece restaurado e pronto para uso somente durante o período de restauração. Durante o período de restauração, uma cópia do snapshot permanece no nível de arquivo. Após o período expirar, o snapshot é removido automaticamente do nível padrão. É possível aumentar ou diminuir o período de restauração, ou alterar o tipo de restauração para permanente a qualquer momento durante o período de restauração. Para obter mais informações, consulte [Modificar o período de restauração para um snapshot do Amazon EBS restaurado temporariamente](#).

Se você estiver restaurando snapshots associados a uma AMI desabilitada e pretende usar essa AMI, primeiro restaure permanentemente todos os snapshots associados e, em seguida, [reabilite uma AMI desabilitada](#) para poder usá-la. Você não poderá habilitar uma AMI se os snapshots associados forem restaurados temporariamente. Você pode usar o comando a seguir para encontrar todos os snapshots associados a uma AMI.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami_id \
```

```
--query Images[*].BlockDeviceMappings[*].Ebs[].SnapshotId[]
```

Console

Para restaurar um snapshot do arquivo

Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

1. No painel de navegação, escolha Snapshots.
2. Na lista de snapshots, selecione o snapshot arquivado a ser restaurado e escolha Actions (Ações), Restore snapshot from archive (Restaurar o snapshot do arquivo).
3. Especifique o tipo de restauração a ser realizada. Em Restore type (Tipo de restauração), siga um destes procedimentos:
 - Para restaurar o snapshot permanentemente, selecione Permanent (Permanente).
 - Para restaurar o snapshot temporariamente, selecione Temporary (Temporária) e depois, para Temporary restore period (Período de restauração temporária), insira o número de dias pelos quais restaurar o snapshot.
4. Para confirmar, escolha Restore snapshot (Restaurar snapshot).

AWS CLI

Para restaurar permanentemente um snapshot arquivado

Use o [restore-snapshot-tier](#) AWS CLI comando com a `--permanent-restore` opção. Em `--snapshot-id`, especifique o ID do snapshot a ser restaurado.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --permanent-restore
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "IsPermanentRestore": true
}
```

Para restaurar temporariamente um snapshot arquivado

Use o comando [. restore-snapshot-tier](#) AWS CLI Omita a opção `--permanent-restore`. Para `--temporary-restore-days`, especifique o número de dias para restaurar o snapshot. O intervalo permitido é de 1 a 180 dias. Se você não especificar um valor, o padrão será 1 dia.

O exemplo a seguir restaura temporariamente o snapshot especificado por um período de restauração de 5 dias.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --temporary-restore-days 5
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "RestoreDuration": 5,  
  "IsPermanentRestore": false  
}
```

PowerShell

Para restaurar permanentemente um snapshot arquivado

Use o cmdlet [Restore-EC2SnapshotTier](#).

```
Restore-EC2SnapshotTier `  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
  -PermanentRestore $true
```

Para restaurar temporariamente um snapshot arquivado

Use o cmdlet [Restore-EC2SnapshotTier](#).

```
Restore-EC2SnapshotTier `  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
  -TemporaryRestoreDays 5
```

Modificar o período de restauração para um snapshot do Amazon EBS restaurado temporariamente

Quando você restaurar um snapshot temporariamente, deverá especificar o número de dias pelos quais o snapshot permanecerá restaurado em sua conta. Depois que o período de restauração expirar, o snapshot será removido automaticamente do nível padrão.

É possível alterar o período de restauração para um snapshot restaurado temporariamente a qualquer momento.

É possível escolher aumentar ou diminuir o período de restauração, ou pode alterar o tipo de restauração de temporário para permanente.

Se você alterar o período de restauração, o novo período de restauração estará em vigor a partir da data atual. Por exemplo, se você especificar um novo período de restauração de 5 dias, o snapshot permanecerá restaurado por cinco dias a partir da data atual.

Note

É possível encerrar uma restauração temporária com antecedência definindo o período de restauração como 1 dia.

Se você alterar o tipo de restauração de temporário para permanente, a cópia do snapshot será excluída do nível de arquivo e o snapshot permanecerá disponível em sua conta até ser rearquivado ou excluído manualmente.

Console

Para modificar o período de restauração ou o tipo de restauração

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Na lista de snapshots, selecione o snapshot que você restaurou temporariamente e escolha Actions (Ações), Restore snapshot from archive (Restaurar snapshot do arquivo).
4. Em Restore type (Tipo de restauração), siga um destes procedimentos:
 - Para alterar o tipo de restauração de temporário para permanente, selecione Permanent (Permanente).

- Para aumentar ou diminuir o período de restauração, mantenha Temporary (Temporária) e, para Temporary restore period (Período de restauração temporária), insira o novo período de restauração em dias.
5. Para confirmar, escolha Restore snapshot (Restaurar snapshot).

AWS CLI

Para modificar o período de restauração ou alterar o tipo de restauração

Use o comando [da restore-snapshot-tier](#). Em `--snapshot-id`, especifique o ID do snapshot que você restaurou temporariamente. Para alterar o tipo de restauração de temporária para permanente, especifique `--permanent-restore` e omita `--temporary-restore-days`. Para aumentar ou diminuir o período de restauração, omita `--permanent-restore` e, em `--temporary-restore-days`, especifique o novo período de restauração em dias.

Exemplo: aumentar ou diminuir o período de restauração

O comando a seguir altera o período de restauração do snapshot especificado para 10 dias.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --temporary-restore-days 10
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "RestoreDuration": 10,
  "IsPermanentRestore": false
}
```

Exemplo: alterar o tipo de restauração para permanente

O comando a seguir altera o tipo de restauração do instantâneo especificado de temporário para permanente.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --permanent-restore
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "IsPermanentRestore": true
}
```

PowerShell

Para modificar o período de restauração ou alterar o tipo de restauração

Use o cmdlet [Restore-EC2SnapshotTier](#). Em -SnapshotId, especifique o ID do snapshot que você restaurou temporariamente. Para alterar o tipo de restauração de temporária para permanente, especifique -PermanentRestore e omita -TemporaryRestoreDays. Para aumentar ou diminuir o período de restauração, omita -PermanentRestore e, em -TemporaryRestoreDays, especifique o novo período de restauração em dias.

Exemplo: aumentar ou diminuir o período de restauração

O comando a seguir altera o período de restauração do snapshot especificado para 10 dias.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -TemporaryRestoreDays 10
```

Exemplo: alterar o tipo de restauração para permanente

O comando a seguir altera o tipo de restauração do instantâneo especificado de temporário para permanente.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -PermanentRestore $true
```

Visualizar snapshots arquivados do Amazon EBS

Console

Para visualizar informações do nível de armazenamento para um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Na lista de snapshots, selecione o snapshot e escolha a guia Storage tier (Nível de armazenamento).

A tabela fornece as seguintes informações:

- Início da última alteração do nível: a data e a hora de início do último arquivamento ou restauração.
- Andamento da alteração do nível: o andamento da última ação de arquivamento ou restauração, como um percentual.
- Nível de armazenamento: o nível de armazenamento para o snapshot. Sempre `archive` para snapshots arquivados e `standard` para snapshots armazenados no nível padrão, incluindo os snapshots restaurados temporariamente.
- Status do nível: o status da última ação de arquivamento ou restauração.
- Arquivamento concluído em: a data e a hora em que o arquivamento foi concluído.
- A data de expiração da restauração temporária: a data e a hora em que um snapshot restaurado temporariamente está definido para expirar.

AWS CLI

Para visualizar informações de arquivamento sobre um snapshot arquivado

Use o comando [da `describe-snapshot-tier-status`](#). Especifique o filtro `snapshot-id` e, para o valor do filtro, especifique o ID do snapshot. Ou então, para visualizar todos os snapshots arquivados, omita o filtro.

```
--filters "Name=snapshot-id, Values=snapshot_id"
```

A saída inclui os seguintes parâmetros de resposta:

- `Status`: o status do snapshot. Sempre `completed` para os snapshots arquivados. Somente os snapshots que estão no estado `completed` podem ser arquivados.
- `LastTieringStartTime`: a data e hora em que o processo de arquivamento começou, no formato de hora UTC (AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ).
- `LastTieringOperationState`: o estado atual do processo de arquivamento. Os possíveis estados incluem: `archival-in-progress` | `archival-completed` | `archival-failed` | `permanent-restore-in-progress` | `permanent-restore-completed` | `permanent-`

restore-failed | temporary-restore-in-progress | temporary-restore-completed | temporary-restore-failed

- **LastTieringProgress**: o andamento do processo de arquivamento dos snapshots, como um percentual.
- **StorageTier**: a camada de armazenamento para o snapshot. Sempre archive para snapshots arquivados e standard para snapshots armazenados no nível padrão, incluindo os snapshots restaurados temporariamente.
- **ArchivalCompleteTime**: a data e a hora em que o processo de arquivamento foi concluído, no formato de hora UTC (AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ).

Exemplo: descrever um instantâneo

O exemplo a seguir exibe informações sobre o instantâneo especificado.

```
aws ec2 describe-snapshot-tier-status \
  --filters "Name=snapshot-id, Values=snap-0abcdef1234567890"
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "SnapshotTierStatuses": [
    {
      "Status": "completed",
      "ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
      "LastTieringProgress": 100,
      "Tags": [],
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "LastTieringOperationState": "archival-completed",
      "StorageTier": "archive",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
      "LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
    }
  ]
}
```

Para visualizar os snapshots arquivados e os snapshots no nível padrão

Use o comando [describe-snapshots](#). Para `--snapshot-ids`, especifique o ID do instantâneo.

```
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

O seguinte é um exemplo de saída. O parâmetro de resposta `StorageTier` indica se o snapshot está arquivado no momento, `archive` indica que o snapshot está arquivado no momento e armazenado no nível de arquivo, e `standard` indica que o snapshot não está arquivado no momento e que está armazenado no nível padrão.

No seguinte exemplo de saída, somente Snap A está arquivado, Snap B e Snap C não estão arquivados.

Além disso, o parâmetro de resposta `RestoreExpiryTime` é retornado somente para os snapshots que são restaurados temporariamente do arquivo. Ele indica quando os snapshots restaurados temporariamente devem ser removidos automaticamente do nível padrão. Ele não é retornado para snapshots que foram restaurados permanentemente.

No seguinte exemplo de saída, Snap C é restaurado temporariamente e será automaticamente removido do nível padrão em 2021-09-19T 21:00:00.000Z (19 de setembro de 2021 às 21:00 UTC).

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "Snap A",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
      "StorageTier": "archive",
      "Tags": []
    },
    {
      "Description": "Snap B",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-09876543210bbbbbb",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 10,
      "StartTime": "2021-09-14T21:00:00.000Z",
```

```

        "Progress": "100%",
        "OwnerId": "123456789012",
        "SnapshotId": "snap-09876543210bbbbbb",
        "StorageTier": "standard",
        "RestoreExpiryTime": "2019-09-19T21:00:00.000Z",
        "Tags": []
    },
    {
        "Description": "Snap C",
        "Encrypted": false,
        "VolumeId": "vol-054321543210cccccc",
        "State": "completed",
        "VolumeSize": 12,
        "StartTime": "2021-08-01T21:00:00.000Z",
        "Progress": "100%",
        "OwnerId": "123456789012",
        "SnapshotId": "snap-054321543210cccccc",
        "StorageTier": "standard",
        "Tags": []
    }
]
}

```

Para visualizar apenas os snapshots armazenados no nível de arquivamento ou no nível padrão

Use o comando [describe-snapshots](#). Inclua a `--filter` opção, com o nome do filtro `storage-tier`. Para o valor do filtro, especifique `archive` ou `standard`. O exemplo a seguir exibe somente instantâneos arquivados.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

PowerShell

Para visualizar informações de arquivamento sobre um snapshot arquivado

Use o cmdlet [Get-EC2SnapshotTierStatus](#).

```
Get-EC2SnapshotTierStatus `
    -Filter @{Name="snapshot-id"; Values="snap-0abcdef1234567890"}
```

Para visualizar os snapshots arquivados e os snapshots no nível padrão

Use o cmdlet [Get-EC2Snapshot](#).

```
Get-EC2Snapshot `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Para visualizar apenas os snapshots armazenados no nível de arquivamento ou no nível padrão

Use o cmdlet [Get-EC2Snapshot](#). O exemplo a seguir exhibe somente instantâneos arquivados.

```
Get-EC2Snapshot `
  -Filter @{"Name"="storage-tier"; Values="archive"}
```

Monitore o arquivamento de snapshots do Amazon EBS usando Eventos CloudWatch

O Amazon EBS emite eventos relacionados a ações de arquivamento de snapshots. Você pode usar o AWS Lambda Amazon CloudWatch Events para gerenciar notificações de eventos de forma programática. Os eventos são emitidos com base no melhor esforço. Para obter mais informações, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Os seguintes eventos estão disponíveis:

- `archiveSnapshot`: emitido quando uma ação de arquivamento de snapshot tem êxito ou falha.

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de arquivamento de snapshots tem êxito.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "archiveSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "123456789",
  }
}
```

```

    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }

```

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de arquivamento de snapshots falha.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "archiveSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

- **permanentRestoreSnapshot**: emitido quando uma ação de restauração permanente tem êxito ou falha.

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de restauração permanente tem êxito.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",

```

```

"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "permanentRestoreSnapshot",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "1234567890",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "endTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}
}

```

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de restauração permanente falha.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "permanentRestoreSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

```
}
```

- **temporaryRestoreSnapshot**: emitido quando uma ação de restauração temporária tem êxito ou falha.

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de restauração temporária tem êxito.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "temporaryRestoreSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-25T15:30:00Z",
    "restoreExpiryTime": "2021-06-25T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-25T15:30:00Z"
  }
}
```

A seguir está um exemplo de um evento emitido quando uma ação de restauração temporária falha.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
```



```

"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "temporaryRestoreSnapshot",
  "result": "failed",
  "cause": "Source snapshot ID is not valid",
  "request-id": "1234567890",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
  "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}
}

```

- **restoreExpiry**: emitido quando o período de restauração de um snapshot restaurado temporariamente expira.

Veja um exemplo a seguir.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "restoreExpiry",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

Excluir um snapshot do Amazon EBS

Depois de não precisar mais de um snapshot do Amazon EBS de um volume, será possível excluí-lo. A exclusão de um snapshot não tem efeito sobre o volume. A exclusão de um volume não afeta os snapshots feitos com base nele.

Tópicos

- [Considerações sobre a exclusão de snapshots](#)
- [Como funciona a exclusão de snapshots incrementais](#)
- [Excluir um snapshot](#)
- [Excluir snapshots multivolumes](#)

Considerações sobre a exclusão de snapshots

As seguintes considerações se aplicam à exclusão de snapshots:

- Você não pode excluir um snapshot do dispositivo raiz de um volume do EBS usado por um AMI registrado. Essa consideração se aplica mesmo se a AMI registrada for descontinuada ou desabilitada. É necessário primeiro cancelar a AMI antes de excluir o snapshot. Para obter mais informações, consulte [Cancelar o registro da sua AMI](#).
- Você não pode excluir um snapshot gerenciado pelo AWS Backup serviço usando a Amazon EC2. Em vez disso, use AWS Backup para excluir os pontos de recuperação correspondentes no cofre de backup. Para obter mais informações, consulte [Exclusão de namespaces](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Backup .
- É possível criar, reter e excluir snapshots manualmente ou usar o Amazon Data Lifecycle Manager para gerenciar os snapshots para você. Para obter mais informações, consulte [Amazon Data Lifecycle Manager](#).
- Embora você possa excluir um snapshot que ainda está em andamento, o snapshot deve ser concluído antes de a exclusão entrar em vigor. Isso pode levar muito tempo. Se você também estiver no limite de snapshots simultâneos e tentar criar um snapshot adicional, poderá obter o erro `ConcurrentSnapshotLimitExceeded`. Para obter mais informações, consulte [Service Quotas](#) para o Amazon EBS no Referência geral da Amazon Web Services.
- Se você excluir um snapshot que corresponda a uma regra de retenção da Lixeira, o snapshot será retido na Lixeira em vez de ser excluído imediatamente. Para obter mais informações, consulte [Lixeira](#).

- Você não pode excluir instantâneos associados a pessoas desativadas com suporte para EBS AMLs. Para obter mais informações, consulte [Desabilitar uma AML](#).
- Você não pode excluir os snapshots que são compartilhados com você.
- Se excluir um snapshot compartilhado que pertence a você, todas as contas com as quais o snapshot é compartilhado perderão o acesso a ele.

Como funciona a exclusão de snapshots incrementais

Se você gera snapshots periódicos de um volume, eles são incrementais. Isso significa que somente os blocos do dispositivo que foram modificados depois do último snapshot são salvos no novo snapshot. Mesmo que os snapshots sejam salvos de forma incremental, o processo de exclusão de snapshots foi projetado de forma que você precise reter somente o snapshot mais recente a fim de criar volumes.

Se os dados estivessem presentes em um volume mantido em um snapshot anterior ou em uma série de instantâneos e esses dados forem posteriormente excluídos do volume posteriormente, os dados ainda serão considerados dados exclusivos dos snapshots anteriores. Os dados exclusivos serão excluídos da sequência de snapshots apenas se todos os snapshots que fazem referência aos dados exclusivos forem excluídos.

Ao excluir um snapshot, somente os dados mencionados exclusivamente por esse snapshot são removidos. Os dados exclusivos só serão excluídos se todos os snapshots que fazem referência a eles forem excluídos. A exclusão de snapshots anteriores de um volume não afeta sua capacidade de criar volumes de snapshots posteriores desse volume.


A exclusão de um snapshot pode não reduzir os custos de armazenamento de dados de sua organização. Outros snapshots podem fazer referência aos dados desse snapshot e os dados referenciados serão sempre preservados. Se você excluir um snapshot contendo dados usados por um snapshot mais recente, os custos associados aos dados referenciados são alocados ao snapshot posterior. Para obter mais informações sobre como os snapshots armazenam dados, consulte [Como funcionam os snapshots do Amazon EBS](#) e o exemplo a seguir.

No diagrama a seguir, Volume 1 é mostrado em três pontos no tempo. Um snapshot capturou os dois primeiros estados e, no terceiro, um snapshot foi excluído.

- No estado 1, o volume tem 10 GiB de dados. Como Snap A é o primeiro snapshot criado do volume, todos os 10 GiB de dados devem ser copiados. Nesse estado, você é cobrado pelo armazenamento de 10 GiB de dados de instantâneos.

- No estado 2, o volume ainda contém 10 GiB de dados, mas 4 GiB foram alterados. O Snap B armazena somente os 4 GiB que foram alterados após a captura do Snap A e faz referência aos 6 GiB de dados inalterados que já estão armazenados no Snap A. Nesse estado, você é cobrado pelo armazenamento de 14 GiB de dados do instantâneo (10 GiB do Snap A + 4 GiB do Snap B).
- No estado 3, o volume permanece inalterado, mas o Snap A é excluído. Como os 6 GiB de dados inalterados no Snap A ainda são referenciados pelo Snap B, esses dados são retidos e associados ao Snap B. Os 4 GiB de dados exclusivos no Snap A são excluídos, pois não são mais referenciados por outros instantâneos. Nesse estado, você é cobrado pelo armazenamento de 10 GiB de dados de instantâneo (6 GiB de dados retidos do Snap A + 4 GiB de dados no Snap B).

Exclusão de um snapshot com alguns de seus dados mencionados por outro snapshot



Excluir um snapshot

Console

Para excluir um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Snapshots.
3. Selecione o snapshot.
4. Selecione Ações (Actions), Excluir snapshot (Delete snapshot).
5. Quando a confirmação for solicitada, insira **delete** e selecione Excluir.

AWS CLI

Para excluir um snapshot

Use o comando [delete-snapshot](#).

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Para excluir um snapshot

Use o cmdlet [Remove-EC2Snapshot](#).

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Dica de solução de problemas

Se você receber um `Failed to delete snapshot` erro indicando que o snapshot está sendo usado atualmente por uma AMI, você deve [cancelar o registro da AMI associada](#) antes de excluir o snapshot. Você não pode bloquear snapshots associados a uma AMI.

Se você estiver usando o console e a AMI associada estiver desativada, você deverá selecionar o filtro `Imagens desativadas` na AMIstela para visualizá-las como desativadas AMIs.

Excluir snapshots multivolumes

Para excluir snapshots de vários volumes, recupere todos os snapshots do conjunto de snapshots de vários volumes usando a etiqueta aplicada ao conjunto quando os snapshots foram criados. Depois, exclua os snapshots individualmente.

A exclusão de snapshots individuais no conjunto de snapshots de vários volumes não será impedida. Se você excluir um snapshot enquanto ele estiver no `pending state`, somente esse snapshot será excluído. Os outros snapshots do conjunto de instantâneos de vários volumes ainda serão concluídos corretamente.

Restauração rápida de snapshots do Amazon EBS

A restauração rápida de snapshots (FSR) do Amazon EBS permite criar um volume de um snapshot que está totalmente inicializado na criação. Isso elimina a latência das I/O operações em um bloco quando ele é acessado pela primeira vez. Os volumes criados usando a restauração rápida de snapshots viabilizam instantaneamente toda a sua performance provisionada.

Para iniciar, habilite a restauração rápida de snapshots específicos em zonas de disponibilidade determinadas. Cada par de snapshots e zonas de disponibilidade refere-se a uma restauração rápida de snapshot. Ao criar um volume de um desses snapshots em uma de suas zonas de disponibilidade habilitadas, o volume é restaurado usando a restauração rápida de snapshot.

Você deve habilitar explicitamente a restauração rápida de snapshots para cada snapshot. Por exemplo, se você criar um novo snapshot a partir de um volume que foi restaurado de um snapshot habilitado para restauração rápida, o novo snapshot não estará automaticamente habilitado para restauração rápida de snapshots. Se você copiar um snapshot habilitado para restauração rápida de snapshots, a cópia do snapshot não será habilitada automaticamente para restauração rápida de snapshots.

O número de volumes que é possível restaurar com todo o benefício da performance da restauração rápida de snapshots é determinado pelos créditos de criação de volume para o snapshot. Para obter mais informações, consulte [Créditos de criação de volume de restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#).

É possível habilitar a restauração rápida de snapshots que você possui e de snapshots públicos e privados compartilhados com você.

Conteúdo

- [Considerações](#)
- [Definição de preço e cobrança](#)
- [Créditos de criação de volume de restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Configurar a restauração rápida de snapshots para um snapshot do Amazon EBS](#)
- [Verificar o estado da restauração rápida de snapshots para um snapshot do Amazon EBS](#)
- [Visualizar os volumes do Amazon EBS restaurados usando restauração rápida de snapshots](#)

Considerações

- A restauração rápida de instantâneos não é suportada com AWS Outposts Locais Zonas e Zonas de Wavelength.
- A restauração rápida de snapshots pode ser habilitada em snapshots com um tamanho de 16 TiB ou menos.
- Volumes provisionados com desempenho de até 64.000 IOPS e 1.000 MiB/s taxas de transferência recebem o benefício total de desempenho da restauração rápida de instantâneos. Para volumes provisionados com desempenho superior a 64.000 IOPS ou 1.000 MiB/s taxas de transferência, recomendamos que você [inicialize o volume](#) para receber seu desempenho total.
- É possível habilitar até cinco snapshots para restauração rápida de snapshots por região. A cota se aplica aos snapshots que você possui e aos snapshots compartilhados com você. Se você habilitar a restauração rápida de um snapshot compartilhado com você, ela será contada em sua cota de restauração rápida de snapshots. Ela não será contada na cota de restauração rápida de snapshots do proprietário do snapshot.
- O Amazon EBS emite CloudWatch eventos da Amazon quando o estado de restauração rápida de um snapshot muda. Para obter mais informações, consulte [Eventos de restauração rápida do snapshot do EBS](#).

Definição de preço e cobrança

Você será cobrado por cada minuto em que a restauração rápida de snapshots estiver habilitada para um snapshot em uma determinada zona de disponibilidade. As cobranças são divididas com um mínimo de uma hora.

Por exemplo, se você habilitar a restauração rápida de snapshots para um snapshot em US-East-1a por um mês (30 dias), será cobrado em USD 540 (1 snapshot x 1 AZ x 720 horas x \$0.75

por hora). Se você ativar a restauração rápida de instantâneos para dois instantâneos em us-east-1a, us-east-1b, e us-east-1c no mesmo período, você receberá uma cobrança de 3240 USD (2 instantâneos x 3 horas x 3 AZs x 720 por hora). \$0.75

Se você habilitar a restauração rápida de snapshots para um snapshot público ou privado compartilhado com você, sua conta será cobrada. O proprietário do snapshot não será cobrado. Quando um snapshot compartilhado com você é excluído ou não compartilhado pelo proprietário do snapshot, a restauração rápida do snapshots é desabilitada para o snapshot em sua conta, e o faturamento é interrompido.

Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Créditos de criação de volume de restauração rápida de snapshots do Amazon EBS

O número de volumes que recebem todo o benefício da performance da restauração rápida de snapshots é determinado pelos créditos de criação de volume para o snapshot. Existe um bucket de crédito por snapshot por zona de disponibilidade. Cada volume criado a partir de um snapshot com restauração rápida de snapshots consome um crédito do bucket de crédito. É necessário ter pelo menos um crédito no bucket para criar um volume inicializado com base no snapshot. Se você criar um volume, mas houver menos de um crédito no bucket, o volume será criado sem o benefício da restauração rápida de snapshots.

Quando você habilita a restauração rápida de snapshots para um snapshot compartilhado com você, você obtém um bucket de crédito separado para o snapshot compartilhado em sua conta. Se você criar volumes do snapshot compartilhado, os créditos serão consumidos de seu bucket de crédito; eles não serão consumidos do bucket de crédito do proprietário do snapshot.

O tamanho do bucket de crédito e a taxa de recarga são baseados no tamanho do snapshot (que também é o tamanho do volume de origem), não no tamanho dos dados do snapshot. Por exemplo, se você criar um instantâneo a partir de um volume de 200 GiB com 150 GiB de dados e habilitá-lo para uma restauração rápida de instantâneos, o tamanho do bucket de crédito e a taxa de recarga serão baseados em 200 GiB.

Quando você habilita a restauração rápida de snapshots para um snapshots, o bucket de crédito começa com zero créditos e é preenchido a uma taxa definida até atingir sua capacidade máxima de crédito. Além disso, à medida que você consome créditos, o bucket de crédito é reabastecido com o tempo até atingir sua capacidade máxima de crédito.

A velocidade de reabastecimento de cada bucket de crédito é calculada da seguinte forma:

```
MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib))
```

E o tamanho do bucket de crédito é calculado da seguinte forma:

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib)))
```

Por exemplo, se você habilitar a restauração rápida de um snapshot com um tamanho de 128 GiB, a taxa de abastecimento é de 0.1333 créditos por minuto.

```
MIN (10, (1024 ÷ 128))  
= MIN (10, 8)  
= 8 credits per hour  
= 0.1333 credits per minute
```

E o tamanho máximo do bucket de crédito é de 8 créditos.

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ 128)))  
= MAX (1, MIN (10, 8))  
= MAX (1, 8)  
= 8 credits
```

Neste exemplo, quando você habilita a restauração rápida de snapshots, o bucket de crédito começa com zero créditos. Após 8 minutos, o bucket de crédito tem créditos suficientes para criar um volume inicializado ($0.1333 \text{ credits} \times 8 \text{ minutes} = 1.066 \text{ credits}$). Quando o bucket de crédito estiver cheio, será possível criar 8 volumes inicializados simultaneamente (8 créditos). Quando o bucket está abaixo de sua capacidade máxima, ele reabastece com 0.1333 créditos por minuto.

Você pode usar CloudWatch métricas para monitorar o tamanho dos seus compartimentos de crédito e o número de créditos disponíveis em cada um. Para obter mais informações, consulte [Métricas para a restauração rápida do snapshot](#).

Após criar um volume de um snapshot com a restauração rápida de snapshots habilitada, será possível descrever o volume usando [describe-volumes](#) e verificar o campo `fastRestored` na saída para determinar se o volume foi criado como um volume inicializado usando a restauração rápida de snapshots.

Configurar a restauração rápida de snapshots para um snapshot do Amazon EBS

Por padrão, a restauração rápida de snapshots está desabilitada para um snapshot. É possível habilitar ou desabilitar a restauração rápida de snapshots para snapshots que você possui e que são compartilhados com você. Quando você habilita ou desabilita a restauração rápida de snapshots para um snapshot, as alterações se aplicam somente à sua conta.

Note

Quando você habilita a restauração rápida de snapshots para um snapshot, sua conta é cobrada por cada minuto em que a restauração rápida de snapshots está habilitada em uma determinada zona de disponibilidade. As cobranças são proporcionais, com um mínimo de uma hora.

Quando você exclui um snapshot que você possui, a restauração rápida de snapshots é automaticamente desabilitada para esse snapshot em sua conta. Se você habilitou a restauração rápida de snapshots para um snapshot compartilhado com você, e o proprietário do snapshot excluí-lo ou descompartilhá-lo, a restauração rápida de snapshots será automaticamente desabilitada para o snapshot compartilhado em sua conta.

Se você habilitou a restauração rápida de snapshots para um snapshot compartilhado com você e ele for criptografado usando uma CMK personalizada, a restauração rápida de snapshots não será desabilitada automaticamente para o snapshot quando o proprietário do snapshot revogar seu acesso à CMK personalizada. É necessário desabilitar manualmente a restauração rápida de snapshots para esse snapshot.

Depois que você habilitar a restauração rápida para um snapshot, ele entrará no estado `optimizing`. Os snapshots que estão no estado `optimizing` oferecem alguns benefícios de performance ao usá-los para restaurar volumes. Eles passam a oferecer os benefícios de performance total da restauração rápida de snapshots somente depois de entrarem no estado `enabled`.

Console

Para configurar a restauração rápida de instantâneos

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Selecione o snapshot e escolha Actions (Ações), Manage fast snapshot restore (Gerenciar a restauração rápida de snapshot).
4. A seção Configurações de restauração rápida de snapshots lista todas as zonas de disponibilidade nas quais é possível habilitar a restauração rápida de snapshots para o snapshot selecionado. O volume Current status (Status atual) indica se a restauração rápida de snapshots está habilitada ou desabilitada para cada zona.

Para habilitar a restauração rápida de snapshots em uma zona onde ela está atualmente desabilitada, selecione a zona, escolha Enable (Habilitar) e, para confirmar, escolha Enable (Habilitar).

Para desabilitar a restauração rápida de snapshots em uma zona onde ela está habilitada atualmente, selecione a zona e, em seguida, escolha Disable (Desabilitar).

5. Depois de fazer as alterações necessárias, escolha Close (Fechar).

AWS CLI

Habilitar a restauração rápida de snapshot

Use o comando [enable-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 enable-fast-snapshot-restores \
  --availability-zones us-east-1a us-east-1b \
  --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Desativar a restauração rápida de snapshot

Use o comando [disable-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 disable-fast-snapshot-restores \
  --availability-zones us-east-1a \
  --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

O exemplo a seguir usa o [describe-fast-snapshot-restores](#) comando para descrever suas restaurações rápidas de instantâneos desativadas.

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores \
  --filters Name=state,Values=disabled
```

PowerShell

Habilitar a restauração rápida de snapshot

Use o cmdlet [Enable-EC2FastSnapshotRestore](#).

```
Enable-EC2FastSnapshotRestore `
  -AvailabilityZone us-east-1a us-east-1b `
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Desativar a restauração rápida de snapshot

Use o cmdlet [Disable-EC2FastSnapshotRestore](#).

```
Disable-EC2FastSnapshotRestore `
  -AvailabilityZone us-east-1a `
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

O exemplo a seguir usa o [Get-EC2FastSnapshotRestore](#) cmdlet para descrever suas restaurações rápidas de instantâneos desativadas.

```
Get-EC2FastSnapshotRestore `
  -Filter @{"Name"="state"; Values="disabled"}
```

Verificar o estado da restauração rápida de snapshots para um snapshot do Amazon EBS

A restauração rápida para um snapshot pode estar em um dos estados a seguir.

- **enabling** — foi feita uma solicitação para habilitar a restauração rápida de snapshots.
- **optimizing** — a restauração rápida de snapshots está sendo habilitada. Demora 60 minutos por TiB para otimizar um snapshot. Os snapshots nesse estado oferecem alguns benefícios de performance ao restaurar volumes.
- **enabled** — a restauração rápida de snapshots está habilitada. Os snapshots nesse estado e com créditos de criação de volume suficientes oferecem o benefício de desempenho total ao restaurar volumes.
- **disabling** — foi feita uma solicitação para desabilitar a restauração rápida de snapshots ou houve falha em uma solicitação para habilitar a restauração rápida de snapshots.

- **disabled** — a restauração rápida de snapshots está desabilitada. É possível reabilitar a restauração rápida de snapshots, se necessário.

Você pode visualizar o estado da restauração rápida de um instantâneo que você possui ou de um instantâneo compartilhado com você.

Console

Para ver o estado da restauração rápida de instantâneos

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Snapshots.
3. Selecione o snapshot.
4. Na guia Detalhes (Detalhes), Fast Snapshot Restore (Restauração rápida de snapshots) indica o estado da restauração rápida do snapshot.

AWS CLI

Para visualizar instantâneos com a restauração rápida de instantâneos ativada

Use o comando [describe-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores --filters Name=state,Values=enabled
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "FastSnapshotRestores": [
    {
      "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
      "AvailabilityZone": "us-east-2a",
      "State": "enabled",
      "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state transition",
      "OwnerId": "123456789012",
      "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
      "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
      "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
    },
    {
```

```

        "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
        "AvailabilityZone": "us-east-2b",
        "State": "enabled",
        "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
transition",
        "OwnerId": "123456789012",
        "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
        "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
        "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
    }
]
}

```

PowerShell

Para visualizar instantâneos com a restauração rápida de instantâneos ativada

Use o cmdlet [Get-EC2FastSnapshotRestore](#).

```

Get-EC2FastSnapshotRestore `
    -Filter @{Name="state"; Values="enabled"}

```

Visualizar os volumes do Amazon EBS restaurados usando restauração rápida de snapshots

Ao criar um volume de um snapshot habilitado para restauração rápida na zona de disponibilidade para o volume, ele é restaurado usando a restauração rápida de snapshot.

AWS CLI

Para visualizar volumes que foram criados a partir de um snapshot habilitado para restauração rápida de snapshots

Use o comando [describe-volumes](#).

```
aws ec2 describe-volumes --filters Name=fast-restored,Values=true
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
```

```
"Volumes": [  
  {  
    "Attachments": [],  
    "AvailabilityZone": "us-east-2a",  
    "CreateTime": "2020-01-26T00:34:11.093Z",  
    "Encrypted": true,  
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-a87a-5513e232e843",  
    "Size": 20,  
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
    "State": "available",  
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",  
    "Iops": 100,  
    "VolumeType": "gp2",  
    "FastRestored": true  
  }  
]
```

PowerShell

Para visualizar volumes que foram criados a partir de um snapshot habilitado para restauração rápida de snapshots

Use o cmdlet [Get-EC2Volume](#).

```
Get-EC2Volume -Filter @{"Name"="fast-restored"; Values="true"}
```

Bloqueio de snapshots do Amazon EBS

Você pode bloquear seus snapshots do Amazon EBS para protegê-los contra exclusões acidentais ou maliciosas ou armazená-los no formato WORM (write-once-read-many) por um período específico. Enquanto um snapshot está bloqueado, ele não pode ser excluído por nenhum usuário, independentemente das permissões do IAM. Você pode continuar a usar um snapshot bloqueado como usaria qualquer outro snapshot.

Note

O bloqueio de snapshots foi avaliado pela Cohasset Associates para uso em ambientes sujeitos aos regulamentos SEC 17a-4, CFTC e FINRA. Para obter mais informações sobre

como o bloqueio de snapshots está relacionado com essas regulamentações, consulte [Cohasset Associates Compliance Assessment](#).

Você pode bloquear snapshots em um de dois modos: modo de conformidade ou modo de governança e eles podem ser bloqueados por um período específico ou até uma data específica. Para obter mais informações, consulte [Modo de bloqueio](#) e [Duração do bloqueio](#).

Preços

Você pode bloquear e desbloquear snapshots sem nenhum custo adicional. Você paga os custos padrão de armazenamento de snapshots do Amazon EBS pelos snapshots bloqueados.

Tópicos

- [Bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Considerações sobre o bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Controlar o acesso ao bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Bloquear um snapshot do Amazon EBS](#)
- [Desbloquear um snapshot do Amazon EBS](#)
- [Atualizar as configurações do bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)
- [Monitorar o bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)

Bloqueio de snapshots do Amazon EBS

Veja a seguir conceitos importantes que você deve entender ao começar a usar o bloqueio de snapshots.

Sumário

- [Modo de bloqueio](#)
- [Duração do bloqueio](#)
- [Período de desistência](#)
- [Estado do bloqueio](#)

Modo de bloqueio

Você pode bloquear um snapshot em um dos dois modos:

Modo de governança

Depois que um snapshot é bloqueado, os usuários com as permissões apropriadas do IAM podem desbloquear o snapshot e modificar o modo de bloqueio e a duração ou a data de expiração do bloqueio a qualquer momento. Quando você bloqueia um snapshot no modo de governança, o snapshot é bloqueado imediatamente; não existe um período de desistência. Para excluir um snapshot após ele ter sido bloqueado no modo de governança, você deve primeiro desbloquear o snapshot ou deve esperar que o bloqueio expire.

Você pode usar o modo de governança para atender aos requisitos de governança de dados da sua organização, garantindo que somente determinados usuários tenham permissão para desbloquear snapshots e modificar as configurações de bloqueio de snapshots. Também é possível usar o modo de governança para testar a configuração do bloqueio antes de bloquear um snapshot no modo de conformidade.

Modo de conformidade

Ao bloquear um snapshot no modo de conformidade, você pode, opcionalmente, especificar um período de desistência que começa imediatamente após o bloqueio do snapshot. Durante o período de desistência, os usuários com as permissões apropriadas podem desbloquear o snapshot, alterar o modo de bloqueio, aumentar ou diminuir o período de desistência e aumentar ou diminuir a duração do bloqueio ou sua data de expiração. Depois que o período de desistência expira, você não pode desbloquear o snapshot, alterar o modo de bloqueio nem diminuir a duração ou a data de expiração do bloqueio; você só pode aumentar a duração ou adiar a data de expiração do bloqueio. Para excluir um snapshot depois que ele bloqueado no modo de conformidade e que período de desistência terminou, você deve esperar que o bloqueio expire.

Note

Você pode bloquear um snapshot no modo de conformidade sem um período de desistência, omitindo o período de desistência na solicitação. Se você fizer isso, o bloqueio passará a vigorar imediatamente e não será mais possível desbloquear o snapshot, alterar o modo de bloqueio nem diminuir a duração ou antecipar a data de expiração do bloqueio; você só pode aumentar a duração ou a adiar a data de expiração do bloqueio.

Você pode usar o modo de conformidade para proteger os snapshots que não devem ser excluídos por um período específico por motivos de conformidade. O modo de conformidade oferece os seguintes benefícios:

- Ele habilita a configuração WORM (write once, read-many) para seus snapshots.
- Ele fornece uma camada adicional de defesa que protege os snapshots contra exclusões acidentais ou maliciosas.
- Ele impõe períodos de retenção, que evitam exclusões antecipadas por usuários privilegiados, para atender às políticas e procedimentos de proteção de dados da sua organização.

Note

A única maneira de excluir um snapshot bloqueado no modo de conformidade antes que o bloqueio expire é fechar a conta associada AWS .

Duração do bloqueio

A duração do bloqueio é o período durante o qual o snapshot deve permanecer bloqueado. É possível especificar a duração do bloqueio como uma das opções a seguir, mas não ambas:

Número de dias

A duração do bloqueio é especificada como o número de dias durante os quais o snapshot permanecerá bloqueado. Depois de decorrido o número especificado de dias, o snapshot é automaticamente desbloqueado. A duração pode variar de 1 dia a 36.500 dias (100 anos).

Data de expiração do bloqueio

A duração do bloqueio é determinada por uma data de expiração no futuro. O snapshot permanece bloqueado até que a data de expiração do bloqueio seja atingida. Quando a data de expiração do bloqueio é atingida, o snapshot é desbloqueado automaticamente.

Período de desistência

O período de desistência é um período opcional que você pode especificar ao bloquear um snapshot no modo de conformidade. Durante o período de desistência, os usuários com as permissões apropriadas podem desbloquear o snapshot, alterar o modo de bloqueio, aumentar ou diminuir o período de desistência, aumentar ou diminuir a duração do bloqueio e antecipar ou adiar a sua data de expiração. Depois que o período de desistência expira, os usuários não podem mais desbloquear o snapshot, alterar o modo de bloqueio, restabelecer o período de desistência ou diminuir a duração do bloqueio, independentemente de suas permissões.

Um snapshot não pode ser excluído durante o período de desistência.

Se especificado, o período de desistência começará imediatamente após você bloquear o snapshot. Se omitido, o snapshot é bloqueado imediatamente no modo de conformidade, sem um período de desistência.

O período de desistência pode variar de 1 a 72 horas. Para bloquear um snapshot no modo de conformidade imediatamente, sem um período de desistência, não especifique um período de desistência na solicitação.

Estado do bloqueio

O bloqueio de um snapshot pode estar em um dos seguintes estados:

- **compliance-cooloff**: o snapshot foi bloqueado no modo de conformidade, mas ainda está dentro do período de desistência. O snapshot não pode ser excluído, mas pode ser desbloqueado, e as configurações de bloqueio podem ser modificadas por usuários com as permissões apropriadas.
- **governance**: o snapshot está bloqueado no modo de governança. O snapshot não pode ser excluído, mas pode ser desbloqueado, e as configurações de bloqueio podem ser modificadas por usuários com as permissões apropriadas.
- **compliance**: o snapshot está bloqueado no modo de conformidade sem um período de desistência ou o período de desistência expirou. O snapshot não pode ser desbloqueado nem excluído. A duração do bloqueio só pode ser aumentada por usuários com as permissões apropriadas.
- **expired**: o snapshot foi bloqueado no modo de conformidade ou de governança, mas o bloqueio expirou. O snapshot não está bloqueado e pode ser excluído.

Considerações sobre o bloqueio de snapshots do Amazon EBS

Lembre-se disto quando bloquear snapshots do Amazon EBS.

- Você só pode bloquear um snapshot se ele estiver no estado **pending** ou **completed**.
 - Se você bloquear um snapshot enquanto ele estiver no estado **pending** e bloqueá-lo por um período específico, o período de duração do bloqueio só começará quando o snapshot atingir o estado **completed**. O snapshot não pode ser excluído enquanto estiver no estado **pending**.
 - Se você bloquear um snapshot enquanto ele estiver no estado **pending** e a criação do snapshot falhar por qualquer motivo, o bloqueio será cancelado.

- Se você estender a duração do bloqueio de um snapshot bloqueado no modo de conformidade após o término do período de desistência, não poderá especificar outro período de desistência. Se você especificar um período de desistência, a solicitação falhará.
- Você pode bloquear snapshots arquivados. E você pode arquivar os snapshots bloqueados.
- Você pode bloquear os snapshots associados a uma AMI.
- Você pode cancelar o registro de uma AMI que tenha snapshots associados que estejam bloqueados.
- Você pode excluir a chave do KMS usada para criptografar um snapshot bloqueado.
- Recomendamos que você não bloqueie os instantâneos criados por AWS Backup. AWS Backup já garante que seus instantâneos não sejam excluídos antes que o período de retenção expire. Para adicionar uma camada adicional de segurança aos instantâneos gerenciados pelo AWS Backup, recomendamos que você use o AWS Backup Vault Lock. Para obter mais informações, consulte [AWS Backup Vault Lock](#).
- Você não pode bloquear snapshots durante a criação ou durante o registro da AMI.
- Você não pode bloquear os snapshots locais do Amazon EBS no AWS Outposts.
- A única maneira de excluir um snapshot bloqueado no modo de conformidade antes que o bloqueio expire é fechar a conta associada AWS .

Se você fechar sua AWS conta enquanto bloqueou os instantâneos, AWS suspenderá sua conta por 90 dias com os instantâneos intactos. Se você não reabrir sua conta dentro de 90 dias, AWS excluirá seus instantâneos, mesmo que estejam bloqueados.

Controlar o acesso ao bloqueio de snapshots do Amazon EBS

Por padrão, os usuários não têm permissão para trabalhar com snapshots bloqueados. Para permitir que os usuários usem snapshots bloqueados, você deve criar políticas do IAM que concedam permissão para usar recursos e ações de API específicos. Para obter mais informações, consulte [Criar políticas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [Permissões obrigatórias](#)
- [Restringir o acesso com chaves de condição](#)

Permissões obrigatórias

Para trabalhar com bloqueios de snapshots, os usuários precisam das permissões a seguir.

- `ec2:LockSnapshot`: para bloquear snapshots.
- `ec2:UnlockSnapshot`: para desbloquear snapshots.
- `ec2:DescribeLockedSnapshots`: para visualizar as configurações de bloqueio de snapshots.

O exemplo de política do IAM a seguir dá aos usuários permissão para bloquear e desbloquear snapshots, e para visualizar as configurações de bloqueio de snapshots. Isso inclui a permissão `ec2:DescribeSnapshots` para usuários do console. Se algumas permissões não forem necessárias, você poderá removê-las da política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:LockSnapshot",
      "ec2:UnlockSnapshot",
      "ec2:DescribeLockedSnapshots",
      "ec2:DescribeSnapshots"
    ]
  }]
}
```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:
 - Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
 - (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Restringir o acesso com chaves de condição

Você pode usar chaves de condição para restringir como os usuários podem bloquear snapshots.

Tópicos

- [ec2: SnapshotLockDuration](#)
- [ec2: CoolOffPeriod](#)

ec2: SnapshotLockDuration

Você pode usar a chave de condição `ec2:SnapshotLockDuration` para restringir os usuários a durações de bloqueio específicas quando bloquearem snapshots.

O exemplo de política a seguir restringe os usuários a especificar uma duração de bloqueio entre 10 e 50 dias.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:LockSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:region::snapshot/*"
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan" : {
          "ec2:SnapshotLockDuration" : 10
        }
        "NumericLessThan":{
          "ec2:SnapshotLockDuration": 50
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

ec2: CoolOffPeriod

Você pode usar a chave de condição `ec2:CoolOffPeriod` para impedir que os usuários bloqueiem os snapshots no modo de conformidade sem um período de desistência.

O exemplo de política a seguir restringe os usuários a especificar um período de desistência de mais de 48 horas quando bloquearem snapshots no modo de conformidade.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:LockSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:region::snapshot/*"
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {
          "ec2:CoolOffPeriod": 48
        }
      }
    }
  ]
}
```

Bloquear um snapshot do Amazon EBS

Você pode bloquear um snapshot que esteja no estado `pending` ou `completed`. Para obter mais informações, consulte [Considerações sobre o bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#).

Console

Para bloquear um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha **Snapshots**.
3. Selecione o snapshot a ser bloqueado e escolha **Ações**, **Configurações de snapshot**, **Gerenciar bloqueio de snapshots**.
4. Selecione **Bloquear snapshot**.

5. Para Modo de bloqueio, escolha Modo de governança ou Modo de conformidade. Para obter mais informações, consulte [Modo de bloqueio](#).
6. Para Duração do bloqueio, use um dos seguintes procedimentos:
 - Para bloquear o snapshot por um período específico, escolha Bloquear snapshot por e insira o período em dias ou anos.
 - Para bloquear o snapshot até uma data e hora específica, escolha Bloquear snapshot até e depois selecione a data e hora de expiração.

Para obter mais informações, consulte [Duração do bloqueio](#).

7. (Somente no modo de conformidade) Para Período de desistência, especifique um período de desistência durante o qual você poderá desbloquear o snapshot e modificar a configuração de bloqueio. Para obter mais informações, consulte [Período de desistência](#).
8. (Somente no modo de conformidade) Para confirmar que você deseja bloquear o snapshot no modo de conformidade e que não poderá desbloqueá-lo após o término do período de desistência, escolha Confirmar.
9. Escolha Salvar configurações.

AWS CLI

Para bloquear um snapshot no modo de governança

Use o comando [lock-snapshot](#). Em `--lock-mode`, especifique `governance`. Para bloquear o instantâneo por um período específico, para `--lock-duration`, especifique o período, em dias.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --lock-duration 30
```

Para bloquear o instantâneo até uma data específica, para `--expiration-date`, especifique a data e a hora em que o bloqueio deve expirar, no fuso horário UTC.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```


Para bloquear um snapshot no modo de conformidade

Use o comando [lock-snapshot](#). Em `--lock-mode`, especifique `compliance`. Para `--cool-off-period`, opcionalmente, especifique um período de reflexão, em horas. Para bloquear o instantâneo por um período específico, por `--lock-duration`, especifique o número de dias para bloquear o instantâneo.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode compliance \  
  --cool-off-period 24 \  
  --lock-duration 30
```

Para bloquear o instantâneo até uma data específica, para `--expiration-date`, especifique a data e a hora em que o bloqueio deve expirar, no fuso horário UTC.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode compliance \  
  --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Para bloquear um snapshot no modo de governança

Use o cmdlet [Lock-EC2Snapshot](#). Opcionalmente, você pode especificar a duração do bloqueio do instantâneo, em dias.

```
Lock-EC2Snapshot `\  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `\  
  -LockMode "governance" `\  
  -LockDuration 30
```

Como alternativa, você pode bloquear o instantâneo até uma data específica, no fuso horário UTC.

```
Lock-EC2Snapshot `\  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `\  
  -LockMode "governance" `\  
  -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Para bloquear um snapshot no modo de conformidade

Use o cmdlet [Lock-EC2Snapshot](#). Opcionalmente, você pode especificar um período de reflexão, em horas. Você também pode especificar opcionalmente a duração do bloqueio do instantâneo, em dias.

```
Lock-EC2Snapshot `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -LockMode "compliance" `
  -CooloffPeriod 24 `
  -LockDuration 30
```

Como alternativa, você pode bloquear o instantâneo até uma data específica, no fuso horário UTC.

```
Lock-EC2Snapshot `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -LockMode "compliance" `
  -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Desbloquear um snapshot do Amazon EBS

Você só pode desbloquear um snapshot se ele estiver bloqueado no modo de governança ou se estiver bloqueado no modo de conformidade e ainda estiver dentro do período de desistência.

Console

Desbloquear um snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Selecione o snapshot a ser desbloqueado e escolha Ações, Configurações de snapshot, Gerenciar bloqueio de snapshots.
4. Escolha Desbloquear snapshot e depois escolha Desbloquear snapshot novamente para confirmar.

AWS CLI

Para desbloquear um snapshot

Use o comando [unlock-snapshot](#).

```
aws ec2 unlock-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Desbloquear um snapshot

Use o cmdlet [Unlock-EC2Snapshot](#).

```
Unlock-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Atualizar as configurações do bloqueio de snapshots do Amazon EBS

As atualizações permitidas dependem do estado do bloqueio:

- **governance**: você pode alterar o modo de bloqueio, aumentar ou diminuir a duração do bloqueio e adiar ou antecipar a data de expiração.
- **compliance-cooloff**: você pode alterar o modo de bloqueio, aumentar ou diminuir o período de desistência, aumentar ou diminuir a duração do bloqueio e adiar ou antecipar a data de expiração.
- **compliance**: você só pode aumentar a duração do bloqueio ou a data de expiração.

Console

Para atualizar as configurações de bloqueio de snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Selecione o snapshot cujas configurações de bloqueio serão modificadas e escolha Ações, Configurações de snapshot, Gerenciar bloqueio de snapshots.
4. Atualize as configurações conforme necessário e escolha Salvar configurações de bloqueio.

AWS CLI

Para atualizar as configurações de bloqueio de snapshots

Use o comando [lock-snapshot](#). Especifique o ID do instantâneo e as opções a serem modificadas. O exemplo a seguir altera a data de expiração.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Para atualizar as configurações de bloqueio de snapshots

Use o cmdlet [Lock-EC2Snapshot](#). Especifique o ID do instantâneo e as opções a serem modificadas. O exemplo a seguir altera a data de expiração.

```
Lock-EC2Snapshot `\  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `\  
  -LockMode "governance" `\  
  -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Monitorar o bloqueio de snapshots do Amazon EBS

Você pode monitorar as ações relacionadas ao bloqueio de snapshots do Amazon EBS usando as seguintes ferramentas:

Tópicos

- [Monitore bloqueios de snapshots do Amazon EBS usando AWS CloudTrail](#)
- [Monitore bloqueios de snapshots do Amazon EBS usando a Amazon EventBridge](#)

Monitore bloqueios de snapshots do Amazon EBS usando AWS CloudTrail

Você pode monitorar chamadas de API para bloqueios de instantâneos como eventos, incluindo chamadas do console e de chamadas de código para o. APIs Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para obter mais informações, consulte [Registrar chamadas de API usando AWS CloudTrail](#).

Monitore bloqueios de snapshots do Amazon EBS usando a Amazon EventBridge

O Amazon EBS emite eventos relacionados a ações de bloqueio de snapshots. Você pode usar AWS Lambda a Amazon EventBridge para lidar com notificações de eventos de forma programática. Os

eventos são emitidos com base no melhor esforço. Para obter mais informações, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Os seguintes eventos são emitidos:

- Snapshot bloqueado com sucesso no modo de governança ou de conformidade.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "source": "012345678901",
    "lockState": "compliance-cooloff",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "coolOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

- Evento de falha de bloqueio quando um snapshot é bloqueado enquanto está no estado pending e não consegue passar para o estado completed.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```

"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "lockSnapshot",
  "result": "failed",
  "cause": "snapshot failed",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "lockState": "pending-compliance",
  "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "lockDuration": 123,
  "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "coolOffPeriod": 24,
  "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}
}

```

- Bloqueio expirado

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockDurationExpiry",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "expired",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123
  }
}

```

- O período de desistência expirou após ser bloqueado no modo de conformidade.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "cooloffperiodExpiry",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "compliance",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "coolOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS

Para evitar o compartilhamento público dos snapshots, você pode habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots. Depois de habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots em uma região, qualquer tentativa de compartilhar publicamente os snapshots nessa região será automaticamente bloqueada. Isso pode ajudar você a melhorar a segurança dos snapshots e a proteger os dados dos snapshots contra acesso não autorizado ou não intencional.

O bloqueio do acesso público aos snapshots pode ser habilitado de um de dois modos:

- Bloquear todos os compartilhamentos: bloqueia todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.

- Bloquear novos compartilhamentos: bloqueia apenas os novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.

Considerações

Lembre-se disto quando trabalhar com o bloqueio do acesso público para snapshots.

- Bloquear o acesso público aos snapshots não impede o compartilhamento de snapshots privados.
- Habilitar o bloqueio do acesso público para snapshots no modo Bloquear todos os compartilhamentos não altera as permissões para os snapshots que são compartilhados publicamente. Em vez disso, evitará que esses snapshots fiquem visíveis e acessíveis ao público. Portanto, os atributos desses snapshots continuam indicando que eles são compartilhados publicamente, embora não estejam disponíveis publicamente.

Se, posteriormente, você desabilitar o bloqueio do acesso público ou alterar o modo para bloquear novos compartilhamentos, esses snapshots voltarão a ficar disponíveis publicamente.

- Bloquear o acesso público a snapshots é uma configuração regional. Ela se aplica a todos os snapshots na região em que é habilitada. Você precisa habilitar o bloqueio do acesso público a snapshots em toda região na qual deseja evitar o compartilhamento público dos snapshots.
- Bloquear o acesso público é uma configuração no nível da conta. Ela se aplica a todos os usuários da conta, incluindo os usuários administradores. Você não pode habilitar o bloqueio de acesso público aos snapshots no nível da organização.
- A configuração de bloqueio de acesso público é definida diretamente na conta ou usando uma política declarativa. O uso de uma política declarativa permite que você aplique a configuração em várias regiões simultaneamente, bem como em várias contas simultaneamente. Quando uma política declarativa está em uso, você não pode modificar a configuração diretamente em uma conta. Este tópico descreve como ajustar a configuração diretamente em uma conta. Para obter informações sobre o uso de políticas declarativas, consulte [Políticas declarativas](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Bloquear o acesso público para instantâneos não impede o compartilhamento público de imagens suportadas pelo EBS AMIs. Se você habilitar o bloqueio de acesso público para instantâneos, os usuários ainda poderão compartilhar publicamente com suporte do EBS AMIs. Se uma AMI baseada no EBS for compartilhada publicamente, os usuários com acesso a essa AMI poderão criar volumes a partir dos snapshots a ela associados. Para evitar o compartilhamento público do seu AMIs, habilite [bloquear o acesso público para AMIs](#).

- O bloqueio do acesso público para instantâneos não é suportado com os instantâneos locais ativados. AWS Outposts

Preços

O bloqueio do acesso público aos snapshots pode ser habilitado sem nenhum custo adicional.

Sumário

- [Permissões do IAM para bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#)
- [Configurar o bloqueio do acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#)
- [Visualizar a configuração de bloqueio do acesso público aos snapshots do Amazon EBS](#)
- [Desabilitar o bloqueio do acesso público para os snapshots do Amazon EBS](#)
- [Monitore e bloqueie o acesso público para snapshots do Amazon EBS usando EventBridge](#)

Permissões do IAM para bloquear o acesso público para os snapshots do Amazon EBS

Por padrão, os usuários não têm permissão para trabalhar com o bloqueio de acesso público aos snapshots. Para permitir que os usuários trabalhem com o bloqueio de acesso público aos snapshots, você deve criar políticas do IAM que concedam permissão para usar ações de API específicas. Depois que as políticas forem criadas, você deverá adicionar as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis.

Para trabalhar com o bloqueio de snapshots, os usuários precisam das permissões a seguir.

- `ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess`: habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots e modificar o modo.
- `ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess`: desabilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots.
- `ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState`: visualizar o bloqueio do acesso público aos snapshots é uma configuração para uma região.

A seguir está um exemplo de política do IAM. Se algumas permissões não forem necessárias, você poderá removê-las da política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess",
      "ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess",
      "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Configurar o bloqueio do acesso público para os snapshots do Amazon EBS

Habilite o bloqueio do acesso público aos snapshots para evitar o compartilhamento público de snapshots na região. Depois que esse atributo é habilitado, as solicitações para compartilhar publicamente snapshots na região são bloqueadas.

Important

Habilitar o bloqueio do acesso público para snapshots no modo Bloquear todos os compartilhamentos não altera as permissões para os snapshots que são compartilhados publicamente. Em vez disso, evitará que esses snapshots fiquem visíveis e acessíveis ao público. Portanto, os atributos desses snapshots continuam indicando que eles são compartilhados publicamente, embora não estejam disponíveis publicamente.

Se, posteriormente, você desabilitar o bloqueio do acesso público ou alterar o modo para bloquear novos compartilhamentos, esses snapshots voltarão a ficar disponíveis publicamente.

Note

Essa configuração é definida no nível da conta, diretamente na conta ou usando uma política declarativa. Ele deve ser configurado em cada Região da AWS local em que você deseja impedir o compartilhamento público de instantâneos. O uso de uma política declarativa permite que você aplique a configuração em várias regiões simultaneamente, bem como em várias contas simultaneamente. Quando uma política declarativa está em uso, você não pode modificar a configuração diretamente em uma conta. Este tópico descreve como ajustar a configuração diretamente em uma conta. Para obter informações sobre o uso de políticas declarativas, consulte [Políticas declarativas](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .

Console

Para configurar o bloqueio do acesso público aos snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. No painel de navegação, escolha EC2 Painel e, em Atributos da conta (no lado direito), escolha Proteção e segurança de dados.
3. Na seção Bloquear o acesso público aos snapshots do EBS, escolha Gerenciar.
4. Selecione Bloquear acesso público e depois escolha uma das seguintes opções:
 - Bloquear todos os compartilhamentos: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
 - Bloquear novos compartilhamentos públicos: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.
5. Selecione Atualizar.

AWS CLI

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o comando [enable-snapshot-block-public-access](#). Para `--state`, especifique um dos seguintes valores:

- `block-all-sharing`: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
- `block-new-sharing`: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público para snapshots em uma região específica

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
  --state block-new-sharing \
  --region us-east-1
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "State": "block-new-sharing"
}
```

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público para snapshots em todas as regiões

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
    --region $region \
    --state block-new-sharing \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

O seguinte é um exemplo de saída.

Region	Public Access State
-----	-----
ap-south-1	block-new-sharing
eu-north-1	block-new-sharing
eu-west-3	block-new-sharing
...	

PowerShell

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o comando [da Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#). Para -State, especifique um dos seguintes valores:

- `block-all-sharing`: para bloquear todos os compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
- `block-new-sharing`: para bloquear apenas novos compartilhamentos públicos dos snapshots. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público para snapshots em uma região específica

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
  -Region us-east-1 `
  -State block-new-sharing
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

Para habilitar ou modificar o bloqueio do acesso público para snapshots em todas as regiões

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region          = $_
      PublicAccessState = (
        Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
          -Region $_ `
          -State block-new-sharing)
    }
  } | Format-Table -AutoSize
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Region          PublicAccessState
-----
-----
```

ap-south-1	block-new-sharing
eu-north-1	block-new-sharing
eu-west-3	block-new-sharing
...	

Visualizar a configuração de bloqueio do acesso público aos snapshots do Amazon EBS

O bloqueio do acesso público pode estar em um dos seguintes estados para cada região da sua conta.

- Bloquear todos os compartilhamentos: todos os compartilhamentos públicos dos snapshots são bloqueados. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Além disso, os snapshots que já foram compartilhados publicamente são tratados como privados e não estão mais disponíveis publicamente.
- Bloquear novos compartilhamentos: somente novos compartilhamentos públicos dos snapshots são bloqueados. Os usuários da conta não podem solicitar novos compartilhamentos públicos. Porém, os snapshots que já foram compartilhados publicamente permanecem disponíveis publicamente.
- Desbloqueado: o compartilhamento público não é bloqueado. Os usuários podem compartilhar snapshots publicamente.

Console

Para visualizar a configuração de bloqueio do acesso público aos snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha EC2 Painel e, em Atributos da conta (no lado direito), escolha Proteção e segurança de dados.
3. A seção Bloquear o acesso público aos snapshots do EBS mostra a configuração atual.

AWS CLI

Para visualizar a configuração de bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o comando [get-snapshot-block-public-access-state](#).

- Para uma região específica

```
aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state
```

Neste exemplo de saída, o `ManagedBy` campo indica a entidade que configurou a configuração e `account` indica que a configuração foi definida diretamente na conta. Um valor de `declarative-policy` significaria que a configuração foi definida por uma política declarativa. Para obter mais informações, consulte [Políticas declarativas](#) no Guia do Usuário do AWS Organizations .

```
{
  "State": "unblocked",
  "ManagedBy": "account"
}
```

- Para todas as regiões

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state \
    --region $region \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

O seguinte é um exemplo de saída.

Region	Public Access State
-----	-----
ap-south-1	unblocked
eu-north-1	unblocked
eu-west-3	unblocked

PowerShell

Para visualizar a configuração de bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o [Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState](#) cmdlet.

- Para uma região específica

```
Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region us-east-1
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

- Para todas as regiões

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region          = $_
            PublicAccessState = (Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region $_)
        }
    } | Format-Table -AutoSize
```

O seguinte é um exemplo de saída.

Region	Public Access State
-----	-----
ap-south-1	unblocked
eu-north-1	unblocked
eu-west-3	unblocked
...	

Desabilitar o bloqueio do acesso público para os snapshots do Amazon EBS

Desabilite bloqueio do acesso público aos snapshots para permitir o compartilhamento público dos snapshots na região. Depois que esse atributo é desabilitado, os usuários podem compartilhar publicamente os snapshots na região.

Important

Habilitar o bloqueio do acesso público para snapshots no modo Bloquear todos os compartilhamentos não altera as permissões para os snapshots que são compartilhados publicamente. Em vez disso, evitará que esses snapshots fiquem visíveis e acessíveis ao público. Portanto, os atributos desses snapshots continuam indicando que eles são compartilhados publicamente, embora não estejam disponíveis publicamente. Se o bloqueio do acesso público for desabilitado, esses snapshots voltarão a ficar disponíveis publicamente.

Note

Essa configuração é definida no nível da conta, diretamente na conta ou usando uma política declarativa. Ele deve ser configurado em cada Região da AWS local em que você deseja permitir o compartilhamento público de instantâneos. O uso de uma política declarativa permite que você aplique a configuração em várias regiões simultaneamente, bem como em várias contas simultaneamente. Quando uma política declarativa está em uso, você não pode modificar a configuração diretamente em uma conta. Este tópico descreve como ajustar a configuração diretamente em uma conta. Para obter informações sobre o uso de políticas declarativas, consulte [Políticas declarativas](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .

Console

Desabilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha EC2 Painel e, em Atributos da conta (no lado direito), escolha Proteção e segurança de dados.

3. Na seção Bloquear o acesso público aos snapshots do EBS, escolha Gerenciar.
4. Desmarque Bloquear o acesso público e selecione Salvar.

AWS CLI

Para desabilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o comando [disable-snapshot-block-public-access](#).

- Para uma região específica

```
aws ec2 disable-snapshot-block-public-access --region us-east-1
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "State": "unblocked"
}
```

- Para todas as regiões

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 disable-snapshot-block-public-access \
    --region $region \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Region          Public Access State
-----
```

ap-south-1	unblocked
eu-north-1	unblocked
eu-west-3	unblocked

PowerShell

Desabilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

Use o [Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#) cmdlet.

- Para uma região específica

```
Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region us-east-1
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Value
-----
unblocked
```

- Para todas as regiões

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region          = $_
            PublicAccessState = (Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region $_)
        }
    } | `
Format-Table -AutoSize
```

O seguinte é um exemplo de saída.

```
Region          PublicAccessState
-----
ap-south-1      unblocked
eu-north-1      unblocked
eu-west-3       unblocked
...
```

Monitore e bloqueie o acesso público para snapshots do Amazon EBS usando EventBridge

O Amazon EBS emite eventos relacionados ao bloqueio do acesso público aos snapshots. Você pode usar AWS Lambda e Amazon EventBridge para lidar com notificações de eventos de forma programática. Os eventos são emitidos com base no melhor esforço. Para obter mais informações, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Os seguintes eventos são emitidos:

- Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots no modo de bloquear todos os compartilhamentos públicos

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-all-sharing",
    "message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-all-sharing' mode"
  }
}
```

- Habilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots no modo de bloquear novos compartilhamentos

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-new-sharing",
  }
}
```

```
"message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-new-sharing'
mode"
}
}
```

- Desabilitar o bloqueio do acesso público aos snapshots

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Disabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "unblocked",
    "message": "Block Public Access was successfully disabled"
  }
}
```

Snapshots locais do Amazon EBS no Outposts

Os snapshots do Amazon EBS são uma point-in-time cópia dos seus volumes do EBS.

Por padrão, os snapshots dos volumes do EBS em um AWS Outpost são armazenados no Amazon S3 na região do Outpost. Você também pode usar snapshots locais do Amazon EBS em Outposts para armazenar instantâneos de volumes localmente no Outpost Amazon S3 em si mesmo. Isso garante que os dados do instantâneo residam no Outpost e em suas instalações. Além disso, você pode usar políticas e permissões AWS Identity and Access Management (IAM) para configurar políticas de fiscalização de residência de dados para garantir que os dados do snapshot não saiam do Outpost. Isso é especialmente útil se você reside em um país ou região que ainda não é atendido por uma AWS região e que tem requisitos de residência de dados.

Este tópico fornece informações sobre como trabalhar com Snapshots locais do Amazon EBS em Outposts. Para obter mais informações sobre os snapshots do Amazon EBS e sobre como trabalhar com snapshots em uma AWS região, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

Para obter mais informações, consulte [AWS Outposts Família](#) e a [documentação AWS Outposts da família](#).

Tópicos

- [Perguntas frequentes](#)
- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações](#)
- [Controlar o acesso com o IAM](#)
- [Trabalhe com snapshots locais](#)

Perguntas frequentes

1. O que são snapshots locais?

Por padrão, os snapshots de volumes do Amazon EBS em um Outpost são armazenados no Amazon S3 na região do Outpost. Se o Outpost for provisionado com o S3 no Outposts, você poderá optar por armazenar os instantâneos localmente no próprio Outpost. Os snapshots locais são incrementais, o que significa que serão salvos somente os blocos no volume que mudaram após o snapshot mais recente. Você pode usar esses instantâneos para restaurar um volume no mesmo Outpost volume do instantâneo a qualquer momento. Para obter mais informações sobre snapshots do Amazon EBS, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

2. Por que devo usar snapshots locais?

Os snapshots são uma maneira conveniente de fazer backup de seus dados. Com instantâneos locais, todos os seus dados de instantâneos são armazenados localmente no Outpost. Isso significa que ele não deixa o seu local. Isso é especialmente útil se você reside em um país ou região que ainda não é atendido por uma AWS região e que tem requisitos de residência.

Além disso, o uso de instantâneos locais pode ajudar a reduzir a largura de banda usada para comunicação entre a região e os ambientes com restrição de largura de banda do Outpost.

3. Como faço para impor a residência de dados de snapshot em um Outpost?

Você pode usar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar as permissões que os diretores (AWS contas, usuários do IAM e funções do IAM) têm ao trabalhar com snapshots locais e para impor a residência dos dados. Você pode criar uma política que impeça que os principais criem instantâneos de Outpost volumes e instâncias e armazenem os instantâneos em uma região. Atualmente, não há suporte para copiar instantâneos e imagens de uma Outpost para uma região. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso com o IAM](#).

4. Há suporte para snapshots locais multivolume e consistentes com falhas?

Sim, você pode criar instantâneos locais de vários volumes e consistentes com falhas a partir de instâncias em um Outpost.

5. Como crio snapshots locais?

Você pode criar snapshots manualmente usando o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o EC2 console da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Trabalhe com snapshots locais](#). Também é possível automatizar o ciclo de vida de snapshots locais por meio do Amazon Data Lifecycle Manager. Para obter mais informações, consulte [Automatize instantâneos em um Outpost](#).

6. Posso criar, usar ou excluir instantâneos locais se eu Outpost perder a conectividade com sua região?

Não. Os Outposts devem ter conectividade com sua região, pois a região fornece os serviços de acesso, autorização, registro e monitoramento que são essenciais para a integridade de seus instantâneos. Se não houver conectividade, você não poderá criar novos snapshots locais, criar volumes, executar instâncias a partir de snapshots locais existentes ou excluir snapshots locais.

7. O quão rápido a capacidade de armazenamento do Amazon S3 fica disponível após a exclusão de snapshots locais?

A capacidade de armazenamento do Amazon S3 fica disponível dentro de 72 horas após a exclusão de snapshots locais e de volumes que fazem referência a eles.

8. Como posso garantir que eu não fique sem capacidade do Amazon S3 no meu Outpost?

Recomendamos que você use CloudWatch e os alarmes da Amazon para monitorar a capacidade de armazenamento do Amazon S3 e excluir snapshots e volumes que não sejam mais necessários para evitar a falta de capacidade de armazenamento. Se você estiver usando o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar o ciclo de vida de snapshots locais, certifique-se de que as suas políticas de retenção de snapshots não retenham snapshots por mais tempo do que o necessário.

9. O que acontece se eu ficar sem capacidade local do Amazon S3 em um Outpost?

Se você ficar sem capacidade local do Amazon S3 em um Outpost, o Amazon Data Lifecycle Manager não conseguirá criar com sucesso snapshots locais no Outpost. O Amazon Data Lifecycle Manager tentará criar os snapshots locais no Outpost, mas os snapshots serão imediatamente transferidos para o `error` estado e, eventualmente, serão excluídos pelo

Amazon Data Lifecycle Manager. Recomendamos que você use a CloudWatch métrica da `SnapshotsCreateFailed` Amazon para monitorar suas políticas de ciclo de vida de snapshots em busca de falhas na criação de snapshots. Para obter mais informações, consulte [Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando CloudWatch](#).

10. Posso usar instantâneos locais e AMIs apoiados por instantâneos locais com instâncias spot e frota spot?

Não, você não pode usar instantâneos locais ou AMIs apoiados por instantâneos locais para iniciar instâncias spot ou uma frota spot.

11. Posso usar snapshots locais e AMIs apoiado por snapshots locais com o Amazon Auto EC2 Scaling?

Sim, você pode usar instantâneos locais e AMIs apoiados por instantâneos locais para iniciar grupos de Auto Scaling em uma sub-rede que esteja na mesma que os Outpost instantâneos. A função vinculada ao serviço do grupo Amazon EC2 Auto Scaling deve ter permissão para usar a chave KMS usada para criptografar os snapshots.

Você não pode usar instantâneos locais ou AMIs apoiados por instantâneos locais para iniciar grupos de Auto Scaling em uma região. AWS

Pré-requisitos

Para armazenar instantâneos em um Outpost, você deve ter um Outpost que seja provisionado com o S3 no Outposts. Para obter mais informações sobre o S3 on Outposts, [consulte S3 on Outposts](#) no Guia do usuário do Amazon S3 on Outposts.

Considerações

Ao trabalhar com snapshots locais, lembre-se do seguinte:

- Eles Outpost devem ter conectividade com sua AWS região para usar instantâneos locais.
- Os metadados do snapshot são armazenados na AWS região associada ao Outpost. Isso não inclui nenhum dado de snapshot.
- Os instantâneos armazenados em um Outpost são criptografados por padrão. Não há suporte para snapshots não criptografados. Os instantâneos criados em um Outpost e os instantâneos copiados para um Outpost são criptografados usando a chave KMS padrão para a região ou uma chave KMS diferente que você especifica no momento da solicitação.

- Ao criar um volume em um a Outpost partir de um snapshot local, você não pode criptografar novamente o volume usando uma chave KMS diferente. Os volumes criados de snapshots locais devem ser criptografados usando a mesma Chave do KMS que o snapshot de origem.
- Depois de excluir os snapshots locais de um Outpost, a capacidade de armazenamento do Amazon S3 usada pelos snapshots excluídos fica disponível em 72 horas. Para obter mais informações, consulte [Exclua snapshots locais](#).
- Você não pode exportar instantâneos locais de um Outpost.
- Você não pode habilitar a restauração rápida de snapshots para snapshots locais.
- O EBS direct não APIs é compatível com snapshots locais.
- Você não pode copiar instantâneos locais ou AMIs de uma Outpost para uma AWS região, de uma Outpost para outra ou dentro de uma Outpost. No entanto, você pode copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost. Para obter mais informações, consulte [Copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost](#).
- Ao copiar um instantâneo de uma AWS região para uma Outpost, os dados são transferidos pelo link de serviço. Copiar vários instantâneos simultaneamente pode afetar outros serviços em execução no Outpost.
- Você não pode compartilhar snapshots locais.
- Use as políticas do IAM para garantir que seus requisitos de residência de dados sejam cumpridos. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso com o IAM](#).
- Os Snapshots locais são backups incrementais. Serão salvos somente os blocos no volume que foram alterados depois do seu snapshot mais recente. Cada snapshot local contém todas as informações necessárias para restaurar os seus dados (desde o momento em que o snapshot foi capturado) até um volume novo do EBS. Para obter mais informações, consulte [Como funcionam os snapshots do Amazon EBS](#).
- Você não pode usar as políticas do IAM para impor a residência CopySnapshots CopyImages ações dos dados.

Controlar o acesso com o IAM

Você pode usar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar as permissões que os diretores (AWS contas, usuários do IAM e funções do IAM) têm ao trabalhar com snapshots locais. Veja a seguir as políticas de exemplo que é possível usar para conceder ou negar permissão para executar ações específicas com snapshots locais.

⚠ Important

Atualmente, não há suporte Outpost para copiar instantâneos e imagens de uma para uma região. Como resultado, atualmente você não pode usar políticas do IAM para impor a residência CopySnapshot CopyImage as ações dos dados.

Tópicos

- [Imponha a residência de dados para snapshots](#)
- [Impeça que as entidades excluam snapshots locais](#)

Imponha a residência de dados para snapshots

O exemplo de política a seguir impede que todos os principais criem instantâneos de volumes e instâncias Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef` e armazenem os dados de instantâneos em uma região. AWS As entidades ainda podem criar snapshots locais. Essa política garante que todos os instantâneos permaneçam no Outpost.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:SourceOutpostArn": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
        },
        "Null": {
          "ec2:OutpostArn": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2:CreateSnapshots"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Impeça que as entidades excluam snapshots locais

O exemplo de política a seguir impede que todos os principais excluam os instantâneos locais que estão armazenados em. Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0`

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Trabalhe com snapshots locais

As seções a seguir explicam como usar snapshots locais.

Tópicos

- [Regras para armazenar snapshots](#)
- [Crie instantâneos locais a partir de volumes em um Outpost](#)
- [Crie AMIs a partir de instantâneos locais](#)
- [Copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost](#)
- [Copiar AMIs de uma AWS região para uma Outpost](#)
- [Crie volumes a partir de snapshots locais](#)
- [Execute instâncias AMIs apoiadas por instantâneos locais](#)
- [Exclua snapshots locais](#)
- [Automatize instantâneos em um Outpost](#)

Regras para armazenar snapshots

As regras a seguir se aplicam ao armazenamento de snapshots:

- Se o instantâneo mais recente de um volume for armazenado em um Outpost, todos os instantâneos sucessivos deverão ser armazenados no mesmo Outpost
- Se o instantâneo mais recente de um volume for armazenado em uma AWS região, todos os instantâneos sucessivos deverão ser armazenados na mesma região. Para começar a criar snapshots locais a partir desse volume, faça o seguinte:
 1. Crie um instantâneo do volume na AWS região.
 2. Copie o instantâneo para o Outpost da AWS Região.
 3. Crie um novo volume a partir do snapshot local.

4. Conecte o volume a uma instância no Outpost.

Para o novo volume no Outpost, o próximo instantâneo pode ser armazenado na Outpost ou na AWS Região. Todos os snapshots sucessivos deverão ser armazenados nessa mesma localização.

- Instantâneos locais, incluindo instantâneos criados em uma Outpost e instantâneos copiados para e Outpost de uma AWS região, só podem ser usados para criar volumes na mesma. Outpost
- Se você criar um volume em um Outpost a partir de um instantâneo em uma região, todos os instantâneos sucessivos desse novo volume deverão estar na mesma região.
- Se você criar um volume em e Outpost a partir de um instantâneo local, todos os instantâneos sucessivos desse novo volume deverão estar no mesmo. Outpost

Crie instantâneos locais a partir de volumes em um Outpost

Você pode criar instantâneos locais a partir de volumes em seu Outpost. Você pode optar por armazenar os instantâneos no Outpost mesmo volume de origem ou na região do Outpost.

Os instantâneos locais Outpost só podem ser usados para criar volumes nos mesmos.

Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).

Crie AMIs a partir de instantâneos locais

Você pode criar Amazon Machine Images (AMIs) usando uma combinação de instantâneos locais e instantâneos armazenados na região do Outpost. Por exemplo, se você tiver um Outpost inus-east-1, poderá criar uma AMI com volumes de dados que são apoiados por snapshots locais e um volume raiz que é apoiado por um snapshot na us-east-1 região. Outpost

Note

- Você não pode criar AMIs que inclua instantâneos de backup armazenados em vários Outposts
- No momento, você não pode criar AMIs diretamente de instâncias Outpost usando a CreateImageAPI ou o EC2 console da Amazon para um Outpost.
- AMIs que são apoiados por instantâneos locais Outpost só podem ser usados para iniciar instâncias nas mesmas.

Para criar uma AMI em e Outpost a partir de instantâneos em uma região

1. Copie os instantâneos da região para o. Outpost Para obter mais informações, consulte [Copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost](#).
2. Use o EC2 console da Amazon ou o comando [register-image](#) para criar a AMI usando as cópias de snapshot no. Outpost Para obter mais informações, consulte [Creating an AMI from a snapshot](#) (Como criar uma AMI a partir de um snapshot).

Para criar uma AMI em e Outpost a partir de uma instância em um Outpost

1. Crie instantâneos da instância no Outpost e armazene os instantâneos no. Outpost Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
2. Use o EC2 console da Amazon ou o comando [register-image](#) para criar a AMI usando os snapshots locais. Para obter mais informações, consulte [Creating an AMI from a snapshot](#) (Como criar uma AMI a partir de um snapshot).

Para criar uma AMI em uma região a partir de uma instância em um Outpost

1. Crie instantâneos da instância no Outpost e armazene os instantâneos na região. Para ter mais informações, consulte [Crie instantâneos locais a partir de volumes em um Outpost](#) ou [Criar snapshots de Amazon EBS](#).
2. Use o EC2 console da Amazon ou o comando [register-image](#) para criar a AMI usando as cópias de snapshot na região. Para obter mais informações, consulte [Creating an AMI from a snapshot](#) (Como criar uma AMI a partir de um snapshot).

Copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost

Você pode copiar instantâneos de uma AWS região para uma Outpost. Você pode fazer isso somente se os instantâneos estiverem na Região do Outpost. Se os instantâneos estiverem em uma região diferente, você deverá primeiro copiar o instantâneo para a região do eOutpost, em seguida, copiá-lo dessa região para o. Outpost

Note

Você não pode copiar instantâneos locais de uma Outpost para uma região, de uma Outpost para outra ou dentro da mesma Outpost.

Para obter mais informações, consulte [Copiar um snapshot do Amazon EBS](#).

Copiar AMIs de uma AWS região para uma Outpost

Você pode copiar AMIs de uma AWS região para uma Outpost. Quando você copia uma AMI de uma região para outra Outpost, todos os snapshots associados à AMI são copiados da região para a Outpost.

Você pode copiar uma AMI de uma região para uma Outpost somente se os snapshots associados à AMI estiverem na região da Outpost. Se os snapshots estiverem em uma região diferente, você deverá primeiro copiar a AMI para a região da Outpost, em seguida, copiá-la dessa região para a Outpost.

Note

Você não pode copiar uma AMI de uma Outpost para uma região, de uma Outpost para outra ou dentro de uma Outpost.

Você pode copiar AMIs de uma região para uma Outpost usando somente o AWS CLI comando [copy-image](#).

Crie volumes a partir de snapshots locais

Você pode criar volumes em e a Outpost partir de instantâneos locais. Os volumes devem ser criados da mesma forma Outpost que os instantâneos de origem. Você não pode usar instantâneos locais para criar volumes na região para a Outpost.

Ao criar um volume a partir de um snapshot local, você não pode criptografar novamente o volume usando uma Chave do KMS de criptografia diferente. Os volumes criados de snapshots locais devem ser criptografados usando a mesma Chave do KMS que o snapshot de origem.

Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).

Execute instâncias AMIs apoiadas por instantâneos locais

Você pode iniciar instâncias a partir das AMIs que há o respaldo de snapshots locais. Você deve iniciar Instâncias da Outpost mesma forma que a AMI de origem. Para obter mais informações, consulte [Executar uma instância Outpost em seu](#) Guia do AWS Outposts usuário.

Exclua snapshots locais

Você pode excluir instantâneos locais de um Outpost. Depois de excluir um snapshot de um Outpost, a capacidade de armazenamento do Amazon S3 usada pelo snapshot excluído fica disponível dentro de 72 horas após a exclusão do snapshot e dos volumes que fazem referência a esse snapshot.

Como a capacidade de armazenamento do Amazon S3 não está disponível imediatamente, recomendamos que você use os CloudWatch alarmes da Amazon para monitorar sua capacidade de armazenamento do Amazon S3. Exclua snapshots e volumes de que não precisa mais; assim você previne o fim da capacidade de armazenamento.

Para obter mais informações sobre como excluir snapshots, consulte [Excluir um snapshot](#).

Automatize instantâneos em um Outpost

Você pode criar políticas de ciclo de vida de snapshots do Amazon Data Lifecycle Manager que criam, copiam, retêm e excluem automaticamente instantâneos de seus volumes e instâncias em um Outpost. Você pode escolher se deseja armazenar os instantâneos em uma região ou se deseja armazená-los localmente em um Outpost. Além disso, você pode copiar automaticamente os instantâneos criados e armazenados em uma AWS região para um Outpost.

A tabela a seguir oferece uma visão geral dos atributos compatíveis.

Localização do recurso	Destino do snapshot	Cópia entre regiões		Restauração rápida de snapshots	Compartilhamento entre contas
		Para a região	Para Outpost		
Região	Região	✓	✓	✓	✓
Outpost	Região	✓	✓	✓	✓
Outpost	Outpost	✗	✗	✗	✗

Considerações

- No momento, há suporte apenas para as políticas de ciclo de vida de snapshots do Amazon EBS. Não há suporte para políticas de AMI baseadas no EBS e políticas de eventos de compartilhamento entre contas.

- Se uma política gerencia snapshots para volumes ou instâncias em uma região, os snapshots são criados na mesma região que o recurso de origem.
- Se uma política gerencia instantâneos para volumes ou instâncias em um Outpost, os instantâneos podem ser criados na origem Outpost ou na região dessa origem. Outpost
- Uma única política não pode gerenciar tanto os instantâneos em uma região quanto os instantâneos em uma Outpost. Se você precisar automatizar instantâneos em uma região e em uma Outpost, deverá criar políticas separadas.
- A restauração rápida de instantâneos não é suportada para instantâneos criados em um Outpost ou para instantâneos copiados em um Outpost
- O compartilhamento entre contas não é suportado para instantâneos criados em um Outpost

Para obter mais informações sobre a criação de um ciclo de vida de snapshot que gerencia snapshots locais, consulte [Automating snapshot lifecycles](#) (Como automatizar ciclos de vida de snapshots).

Instantâneos locais em Locais Zones

Os snapshots do Amazon EBS são uma point-in-time cópia dos seus volumes do EBS.

Os snapshots dos volumes do EBS em uma zona AWS local podem ser armazenados no Amazon S3 na mesma zona local ou na região principal dessa zona local. O armazenamento de instantâneos em uma zona local pode ajudá-lo a atender às necessidades de residência de dados, garantindo que os dados dos instantâneos sejam processados e armazenados em um país, estado ou município específico. Você também pode configurar políticas de fiscalização de residência de dados usando o IAM para garantir que os dados do snapshot não saiam da zona local.

As Zonas Locais são ideais para aplicativos que exigem latência de um dígito em milissegundos ou processamento local de dados, aproximando a AWS infraestrutura de seus usuários finais e centros de negócios. Além disso, você pode atender aos requisitos de residência de dados para cargas de trabalho regulamentares e sensíveis à conformidade. Para obter mais informações, consulte [O que são Zonas AWS Locais](#).

Atualmente, os snapshots locais são compatíveis com as Zonas Locais compatíveis com o Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Recursos de AWS Locais Zones](#).

Tópicos

- [Perguntas frequentes](#)

- [Considerações](#)
- [Controlar o acesso com o IAM](#)

Perguntas frequentes

1. O que são instantâneos locais em Zonas Locais?

Snapshots locais em Zonas Locais são instantâneos armazenados no Amazon S3 em uma Zona Local. Por padrão, os snapshots dos volumes do Amazon EBS em uma zona local são armazenados no Amazon S3 na região principal. Se a zona local oferecer suporte ao Amazon S3, você poderá optar por armazenar os snapshots localmente na zona local. Assim como os instantâneos nas AWS Regiões, os instantâneos locais nas Zonas Locais são incrementais, o que significa que somente os blocos do volume que foram alterados após o instantâneo mais recente são salvos. Você pode usar esses snapshots para restaurar um volume do Amazon EBS na mesma zona local a qualquer momento.

2. Por que eu deveria usar instantâneos locais?

Use instantâneos locais em Zonas Locais para atender aos requisitos de residência ou isolamento de dados, garantindo que seus dados de instantâneos residam em uma localização geográfica específica, como país, estado ou município.

3. Como faço para impor a residência de dados de snapshots em Zonas Locais?

Você pode usar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar as permissões que os diretores (AWS contas, usuários do IAM e funções do IAM) têm ao trabalhar com instantâneos locais em Zonas Locais e para impor a residência de dados. Por exemplo, você pode criar uma política que impeça os usuários de criar instantâneos de volumes em Zonas Locais e armazenar esses instantâneos em uma AWS Região. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso com o IAM](#).

4. Há suporte para snapshots locais de vários volumes e consistentes com falhas?

Sim, você pode criar instantâneos locais de vários volumes e consistentes em falhas em Zonas Locais a partir de instâncias em uma Zona Local.

5. Como faço para criar instantâneos locais em Zonas Locais?

Você pode criar snapshots locais em Locais Zones manualmente usando o console da Amazon AWS CLI ou o EC2 console da Amazon. Para obter mais informações, consulte, [Crie um snapshot de um volume do EBS](#). Você também pode automatizar o ciclo de vida de snapshots

locais em Zonas Locais usando o Amazon Data Lifecycle Manager. Para obter mais informações, consulte, [Criar política padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots](#).

6. Posso copiar instantâneos locais em Zonas Locais?

Não, atualmente você não pode copiar instantâneos de uma região para uma zona local, de uma zona local para uma região ou de uma zona local para outra.

7. Como posso restaurar dados de instantâneos locais em Zonas Locais?

Você pode usar snapshots locais em Zonas Locais para criar volumes do Amazon EBS somente na mesma Zona Local.

8. Como os instantâneos locais em Zonas Locais são criptografados?

Os instantâneos locais podem ser não criptografados ou criptografados por padrão. Quando criptografados por padrão, os snapshots locais são criptografados usando a mesma AWS KMS chave do volume de origem do Amazon EBS. Ao criar um volume a partir de um snapshot local, você não pode criptografar novamente o volume usando uma chave KMS diferente. Os volumes criados a partir de instantâneos locais devem ser criptografados usando a mesma AWS KMS chave do instantâneo de origem.

9. Posso criar com suporte do EBS AMIs usando instantâneos locais em Zonas Locais?

Não, atualmente você não pode criar com suporte do EBS AMIs usando instantâneos locais em Zonas Locais.

10. Posso compartilhar instantâneos locais em Zonas Locais?

Sim, você pode compartilhar instantâneos locais em Zonas Locais com outras AWS contas que habilitaram a Zona Local para uso em suas contas.

11. Posso criar um instantâneo local de um volume e depois passar a criar instantâneos na região principal?

Não, depois de criar um instantâneo local de um volume, você não poderá criar instantâneos sucessivos desse volume na região principal. Como todos os instantâneos são incrementais, se o instantâneo mais recente de um volume for um instantâneo local, todos os instantâneos sucessivos desse volume deverão ser instantâneos locais.

Considerações

Lembre-se do seguinte ao trabalhar com instantâneos locais em Zonas Locais.

- Atualmente, os snapshots locais são compatíveis com as Zonas Locais compatíveis com o Amazon S3.
- Os seguintes recursos não podem ser usados com instantâneos locais em Zonas Locais:
 - Ações da VM Import/Export
 - Restauração rápida de snapshots
 - EBS direto APIs
 - Lixeira
 - Arquivamento de instantâneos
- Você deve usar as políticas do IAM para impor seus requisitos de residência de dados. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso com o IAM](#).
- Se o instantâneo mais recente de um volume for um instantâneo local, todos os instantâneos sucessivos deverão ser instantâneos locais. Da mesma forma, se o instantâneo mais recente de um volume for armazenado em uma AWS região, todos os instantâneos sucessivos deverão ser armazenados na mesma região.

Controlar o acesso com o IAM

Você pode usar políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar as permissões que os diretores (AWS contas, usuários do IAM e funções do IAM) têm ao trabalhar com instantâneos locais em Zonas Locais. Veja a seguir exemplos de políticas que você pode usar para conceder ou negar permissão para realizar ações específicas com instantâneos locais em Zonas Locais.

Tópicos

- [Imponha a residência de dados para instantâneos locais em Zonas Locais](#)
- [Impedir o compartilhamento de instantâneos locais em Zonas Locais](#)
- [Impedir que os diretores excluam instantâneos locais em Zonas Locais](#)

Imponha a residência de dados para instantâneos locais em Zonas Locais

O exemplo de política a seguir restringe os usuários a criarem somente instantâneos locais em Zonas Locais a partir de volumes e instâncias em uma Zona Local. Isso impede que os usuários criem instantâneos em uma região a partir de volumes e instâncias em uma zona local.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Location": "regional",
          "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
        },
        "Null": {
          "ec2:Location": "true"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateSnapshot",
    "ec2:CreateSnapshots"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Impedir o compartilhamento de instantâneos locais em Zonas Locais

O exemplo de política a seguir impede que todos os usuários compartilhem instantâneos locais em Zonas Locais.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:region::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:AvailabilityZone": "local_zone"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Impedir que os diretores excluam instantâneos locais em Zonas Locais

O exemplo de política a seguir impede que todos os usuários excluam instantâneos locais em Zonas Locais.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:region::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:AvailabilityZone": "local_zone"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


Criptografia do Amazon EBS

Use a criptografia do Amazon EBS como uma solução de criptografia direta para seus recursos do Amazon EBS associados às suas instâncias da Amazon. EC2 Com a criptografia do Amazon EBS, não é necessário criar, manter e proteger sua própria infraestrutura de gerenciamento de chaves. A criptografia do Amazon EBS usa AWS KMS keys ao criar volumes e snapshots criptografados.

As operações de criptografia ocorrem nos servidores que hospedam EC2 instâncias, garantindo a segurança de ambas data-at-rest e data-in-transit entre uma instância e seu armazenamento EBS conectado.

É possível anexar volumes criptografados e não criptografados a uma instância simultaneamente. Todos os tipos de EC2 instância da Amazon oferecem suporte à criptografia Amazon EBS.

Conteúdo

- [Como funciona a criptografia do Amazon EBS](#)
- [Requisitos da criptografia do Amazon EBS](#)
- [Habilitar a criptografia do Amazon EBS por padrão](#)
- [Criptografar recursos do EBS](#)
- [AWS KMS Chaves rotativas usadas para criptografia do Amazon EBS](#)
- [Exemplos de criptografia do Amazon EBS](#)

Como funciona a criptografia do Amazon EBS

Você pode criptografar os volumes de inicialização e de dados de uma EC2 instância.

Quando você cria um volume do EBS criptografado e o anexa a um tipo de instância com suporte, os seguintes tipos de dados são criptografados:

- Dados em repouso dentro do volume
- Todos os dados que são movidos entre o volume e a instância
- Todos os snapshots criados a partir do volume
- Todos os volumes criados a partir desses snapshots

O Amazon EBS criptografa o volume com uma [chave de dados](#) usando a criptografia de dados AES-256 padrão do setor. A chave de dados é gerada AWS KMS e depois criptografada AWS KMS com uma AWS KMS chave antes de ser armazenada com as informações do volume. O Amazon EBS cria automaticamente um recurso exclusivo Chave gerenciada pela AWS em cada região em que você cria recursos do Amazon EBS. O [alias](#) para a chave do KMS é `aws/ebs`. Por padrão, o Amazon EBS usa essa Chave do KMS para a criptografia. Ou então, você pode usar uma chave de criptografia simétrica gerenciada pelo cliente criada por você. Usar sua própria Chave do KMS oferece a você mais flexibilidade, incluindo a capacidade de criar, alternar e desabilitar Chaves do KMS.

A Amazon EC2 trabalha com ela AWS KMS para criptografar e descriptografar seus volumes do EBS de maneiras ligeiramente diferentes, dependendo se o snapshot a partir do qual você cria um volume criptografado é criptografado ou não criptografado.

Como funciona a criptografia EBS quando o snapshot é criptografado

Quando você cria um volume criptografado a partir de um snapshot criptografado que você possui, a Amazon EC2 trabalha AWS KMS para criptografar e descriptografar seus volumes do EBS da seguinte forma:

1. EC2 A Amazon envia uma [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) solicitação para AWS KMS, especificando a chave KMS que você escolheu para criptografia de volume.
2. Se o volume for criptografado usando a mesma chave KMS do instantâneo, AWS KMS usa a mesma chave de dados do instantâneo e o criptografa com a mesma chave KMS. Se o volume for criptografado usando uma chave KMS diferente, AWS KMS gera uma nova chave de dados e a criptografa com a chave KMS que você especificou. A chave de dados criptografada é enviada para ser armazenada no Amazon EBS com os metadados do volume.
3. Quando você anexa o volume criptografado a uma instância, a Amazon EC2 envia uma [CreateGrant](#) solicitação para AWS KMS que ela possa descriptografar a chave de dados.
4. AWS KMS descriptografa a chave de dados criptografada e envia a chave de dados descriptografada para a Amazon. EC2
5. A Amazon EC2 usa a chave de dados de texto simples no hardware Nitro para criptografar o disco no I/O volume. A chave de dados de texto simples persistirá na memória enquanto o volume estiver anexado à instância.

Como funciona a criptografia EBS quando o snapshot não é criptografado

Quando você cria um volume criptografado a partir de um snapshot não criptografado, a Amazon EC2 trabalha com ele AWS KMS para criptografar e descriptografar seus volumes do EBS da seguinte forma:

1. EC2 A Amazon envia uma [CreateGrant](#) solicitação para AWS KMS, para que possa criptografar o volume criado a partir do snapshot.
2. EC2 A Amazon envia uma [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) solicitação para AWS KMS, especificando a chave KMS que você escolheu para criptografia de volume.
3. AWS KMS gera uma nova chave de dados, a criptografa sob a chave KMS que você escolheu para criptografia de volume e envia a chave de dados criptografada para o Amazon EBS para ser armazenada com os metadados do volume.
4. EC2 A Amazon envia uma solicitação [Decrypt](#) para AWS KMS descriptografar a chave de dados criptografada, que depois é usada para criptografar os dados do volume.
5. Quando você anexa o volume criptografado a uma instância, a Amazon EC2 envia uma [CreateGrant](#) solicitação para AWS KMS que ela possa descriptografar a chave de dados.
6. Quando você anexa o volume criptografado a uma instância, a Amazon EC2 envia uma solicitação [Decrypt](#) para AWS KMS, especificando a chave de dados criptografada.
7. AWS KMS descriptografa a chave de dados criptografada e envia a chave de dados descriptografada para a Amazon. EC2
8. A Amazon EC2 usa a chave de dados de texto simples no hardware Nitro para criptografar o disco no I/O volume. A chave de dados de texto simples persistirá na memória enquanto o volume estiver anexado à instância.

Para obter mais informações, consulte [Como o Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\) usa o Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\) AWS KMS](#) e o segundo [exemplo EC2 da Amazon](#) no AWS Key Management Service Guia do desenvolvedor.

Como as chaves do KMS inutilizáveis afetam as chaves de dados

Quando uma chave do KMS torna-se inutilizável, o efeito é quase imediato (sujeito a consistência posterior). O estado de chave da chave do KMS é alterado para refletir sua nova condição, e todas as solicitações para usar a chave do KMS em operações de criptografia falham.

Quando você executa uma ação que torna a chave KMS inutilizável, não há efeito imediato na EC2 instância ou nos volumes anexados do EBS. A Amazon EC2 usa a chave de dados, não a chave KMS, para criptografar todo o disco I/O enquanto o volume está conectado à instância.

No entanto, quando o volume criptografado do EBS é separado da EC2 instância, o Amazon EBS remove a chave de dados do hardware Nitro. Na próxima vez que o volume criptografado do EBS for anexado a uma EC2 instância, o anexo falhará, porque o Amazon EBS não pode usar a chave KMS para descriptografar a chave de dados criptografada do volume. Para usar o volume do EBS novamente, é necessário tornar a chave do KMS utilizável novamente.

Tip

Se você não quiser mais acessar os dados armazenados em um volume do EBS criptografado com uma chave de dados gerada a partir de uma chave KMS que você pretende tornar inutilizável, recomendamos que você desanexe o volume do EBS da EC2 instância antes de tornar a chave KMS inutilizável.

Para obter mais informações, consulte [How unusable KMS keys affect data keys](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Requisitos da criptografia do Amazon EBS

Antes de começar, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos.

Requisitos

- [Tipos de volume compatíveis](#)
- [Tipos de instâncias compatíveis](#)
- [Permissões para usuário](#)
- [Permissões para instâncias](#)

Tipos de volume compatíveis

A criptografia é compatível com todos os tipos de volume do EBS. É possível esperar a mesma performance de IOPS dos volumes não criptografados nos volumes criptografados, com efeito mínimo na latência. É possível acessar volumes criptografados da mesma forma que acessa

volumes não criptografados. A criptografia e a descriptografia são tratadas de forma transparente e não requerem nenhuma ação adicional de sua parte e de suas aplicações.

Tipos de instâncias compatíveis

A criptografia do Amazon EBS está disponível em todos os tipos de instância da [geração atual](#) e da [geração anterior](#).

Permissões para usuário

Quando você usa uma chave KMS para criptografia do EBS, a política de chaves do KMS permite que qualquer usuário com acesso às AWS KMS ações necessárias use essa chave do KMS para criptografar ou descriptografar recursos do EBS. É necessário conceder aos usuários do IAM a permissão para chamar as seguintes ações para usar a criptografia do EBS:

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText`
- `kms:ReEncrypt`

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:CreateGrant",
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12b-a123b4cd56ef"
    ],
    "Condition": {
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": true
      }
    }
  }
}

```

Para obter mais informações, consulte [Permite acesso à AWS conta e ativa políticas do IAM](#) na seção Política de chaves padrão no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Permissões para instâncias

Quando uma instância tenta interagir com uma AMI, volume ou snapshot criptografado, uma concessão de chave do KMS é emitida para o perfil somente de identidade da instância. A função somente de identidade é uma função do IAM usada pela instância para interagir com dados criptografados AMIs, volumes ou instantâneos em seu nome.

Os perfis somente de identidade não precisam ser criados ou excluídos manualmente e não possuem políticas associadas a eles. Além disso, não é possível acessar as credenciais do perfil somente de identidade.

Note

As funções somente de identidade não são usadas pelos aplicativos em sua instância para acessar outros recursos AWS KMS criptografados, como objetos do Amazon S3 ou tabelas do Dynamo DB. Essas operações são feitas usando as credenciais de uma função de EC2 instância da Amazon ou outras AWS credenciais que você configurou na sua instância.

As funções somente de identidade estão sujeitas às políticas de [controle de serviço \(SCPs\) e às políticas](#) de chaves do [KMS](#). Se uma chave SCP ou KMS negar o acesso da função somente de identidade a uma chave KMS, você poderá deixar de iniciar EC2 instâncias com volumes criptografados ou usando criptografia ou instantâneos. AMIs

Se você estiver criando um SCP ou uma política de chaves que negue o acesso com base na localização da rede usando as chaves de condição `aws:SourceIp` `aws:VpcSourceIp` `aws:SourceVpc`, ou `aws:SourceVpc` AWS globais, certifique-se de que essas declarações de política não se apliquem às funções somente de instância. Para obter exemplos de políticas, consulte [Exemplos de políticas de perímetros de dados](#).

A função somente de identidade ARNs usa o seguinte formato:

```
arn:aws-partition:iam::account_id:role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Quando uma concessão de chave é emitida para uma instância, a concessão de chave é emitida para a sessão do perfil assumido específica dessa instância. O ARN principal do beneficiário usa o seguinte formato:

```
arn:aws-partition:sts::account_id:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Habilitar a criptografia do Amazon EBS por padrão

Você pode configurar sua AWS conta para aplicar a criptografia dos novos volumes do EBS e das cópias de snapshot que você criar. Por exemplo, o Amazon EBS criptografará os volumes do EBS criados quando você executar uma instância e os snapshots que copiar a partir de um snapshot não criptografado. Para obter exemplos da transição de recursos do EBS não criptografados para criptografados, consulte [Criptografar recursos não criptografados](#).

Por padrão, a criptografia não tem efeito sobre volumes ou snapshots do EBS existentes.

Considerações

- A criptografia por padrão é uma configuração específica da região. Se você habilitá-la para uma região, não será possível desabilitá-la para snapshots ou volumes individuais nessa região.
- A criptografia do Amazon EBS é compatível, por padrão, com todos os tipos de instância da [geração atual](#) e da [geração anterior](#).
- Se você copiar um snapshot e criptografá-lo com uma nova chave do KMS, será criada uma cópia completa (não incremental). Isso resulta em custos adicionais de armazenamento.
- Ao migrar servidores usando AWS Server Migration Service (SMS), não ative a criptografia por padrão. Se a criptografia por padrão já estiver ativada, e você estiver enfrentando falhas de replicação delta, desative a criptografia por padrão. Em vez disso, habilite a criptografia de AMI ao criar o trabalho de replicação.

Console

Para ativar a criptografia por padrão para uma região

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Na barra de navegação, selecione a região.
3. No painel de navegação, selecione EC2 Painel.
4. No canto superior direito da página, escolha Atributos da conta, Proteção de dados e segurança.
5. Na seção Criptografia do EBS, escolha Gerenciar.
6. Selecione Enable (Habilitar). Você mantém o Chave gerenciada pela AWS com o alias `aws/ebs` criado em seu nome como a chave de criptografia padrão ou escolhe uma chave de criptografia simétrica gerenciada pelo cliente.
7. Escolha Update EBS encryption (Atualizar criptografia do EBS).

AWS CLI

Para visualizar a criptografia por configuração padrão

Use o comando [get-ebs-encryption-by-default](#).

- Para uma região específica

```
aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \  
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \  
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].  
[RegionName]" --output text);  
do  
    default=$(aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region $region --query  
    "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);  
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq  
    '.KmsKeyId');  
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";  
done
```


Para habilitar a criptografia por padrão

Use o comando [enable-ebs-encryption-by-default](#).

- Para uma região específica

```
aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \  
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \  
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].  
[RegionName]" --output text);  
do  
    default=$(aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region $region --query  
    "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);  
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq  
    '.KmsKeyId');  
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";  
done
```

Para desabilitar a criptografia por padrão

Use o comando [disable-ebs-encryption-by-default](#).

- Para uma região específica

```
aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \  
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \  
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].  
[RegionName]" --output text);  
do  
    default=$(aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region $region --query  
    "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);  
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq  
    '.KmsKeyId');  
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";  
done
```

done

PowerShell

Para visualizar a criptografia por configuração padrão

Use o cmdlet [Get-EC2EbsEncryptionByDefault](#).

- Para uma região específica

```
Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region                        = $_;
      EC2EbsEncryptionByDefault = Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_;
      EC2EbsDefaultKmsKeyId      = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } | `
  Format-Table -AutoSize
```

Para habilitar a criptografia por padrão

Use o cmdlet [Enable-EC2EbsEncryptionByDefault](#).

- Para uma região específica

```
Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region                        = $_;
      EC2EbsEncryptionByDefault = Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_;
      EC2EbsDefaultKmsKeyId      = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } | `
```

```
Format-Table -AutoSize
```

Para desabilitar a criptografia por padrão

Use o cmdlet [Disable-EC2EbsEncryptionByDefault](#).

- Para uma região específica

```
Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Para todas as regiões em sua conta

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region                        = $_;
      EC2EbsEncryptionByDefault = Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_;
      EC2EbsDefaultKmsKeyId      = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } | `
  Format-Table -AutoSize
```

Você não pode alterar a chave KMS associada a um snapshot ou volume criptografado existente. No entanto, é possível associar uma Chave do KMS diferente durante uma operação de cópia de snapshot para que o snapshot copiado resultante seja criptografado pela nova Chave do KMS.

Criptografar recursos do EBS

Criptografe volumes do EBS habilitando a criptografia, usando a [criptografia por padrão](#) ou habilitando a criptografia ao criar um volume que deseja criptografar.

Ao criptografar um volume, é possível especificar a chave do KMS de criptografia simétrica a ser usada para criptografar o volume. Se a Chave do KMS não for especificada, a Chave do KMS usada para a criptografia dependerá do estado de criptografia do snapshot de origem e de sua propriedade. Para obter mais informações, consulte a [tabela de resultados de criptografia](#).

Note

Se você estiver usando a API ou AWS CLI para especificar uma chave KMS, saiba que ela AWS autentica a chave KMS de forma assíncrona. Se você especificar um ID de Chave

do KMS, um alias ou um ARN que não forem válidos, é possível que a ação pareça estar concluída, mas ela falhará eventualmente.

Você não pode alterar a Chave do KMS que estiver associada a um snapshot ou a um volume existente. No entanto, é possível associar uma Chave do KMS diferente durante uma operação de cópia de snapshot para que o snapshot copiado resultante seja criptografado pela nova Chave do KMS.

Criptografar um volume vazio na criação

Ao criar um novo volume do EBS vazio, será possível criptografá-lo habilitando a criptografia para a operação de criação de volume específica. Se você tiver habilitado a criptografia do EBS por padrão, o volume será automaticamente criptografado usando a Chave do KMS padrão para criptografia do EBS. Outra opção é especificar uma chave do KMS de criptografia simétrica diferente para a operação de criação de um volume específico. O volume será criptografado no momento em que for disponibilizado a primeira vez, para que seus dados estejam sempre protegidos. Para ver os procedimentos detalhados, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).

Por padrão, a Chave do KMS selecionada durante a criação de um volume criptografa os snapshots que você cria do volume e os volumes que você restaura desses snapshots criptografados. Não é possível remover a criptografia de um volume ou snapshot criptografado, o que significa que um volume restaurado a partir de um snapshot criptografado ou uma cópia de um snapshot criptografado será sempre criptografado.

Não há suporte para snapshots públicos de volumes criptografado, mas é possível compartilhar um snapshot criptografado com contas específicas. Para obter instruções detalhadas, consulte [Compartilhe um snapshot do Amazon EBS com outras contas AWS](#).

Criptografar recursos não criptografados

Você não pode criptografar diretamente volumes ou snapshots não criptografados existentes.

Para criptografar um volume não criptografado, crie um instantâneo desse volume e use o instantâneo para criar um novo volume criptografado. Para obter mais informações, consulte [Criar snapshots de](#) e [Criar um volume](#).

Para criptografar um instantâneo não criptografado, crie uma cópia criptografada desse instantâneo. Para obter mais informações, consulte [Copiar um snapshot](#).

Se você habilitar sua conta para criptografia por padrão, os volumes e as cópias de instantâneos criados a partir de instantâneos não criptografados serão sempre criptografados. Caso contrário, você deverá especificar os parâmetros de criptografia na solicitação. Para obter mais informações, consulte [Habilitar a criptografia por padrão](#).

AWS KMS Chaves rotativas usadas para criptografia do Amazon EBS

As melhores práticas criptográficas desencorajam a reutilização extensiva de chaves de criptografia.

Para criar novo material criptográfico para usar com a criptografia do Amazon EBS, você pode criar uma chave gerenciada pelo cliente e depois alterar suas aplicações para que usem essa nova chave do KMS. Ou é possível habilitar a alternância automática de chaves para uma chave gerenciada pelo cliente existente.

Quando você ativa a rotação automática de chaves para uma chave gerenciada pelo cliente, AWS KMS gera novo material criptográfico para a chave KMS todos os anos. AWS KMS salva todas as versões anteriores do material criptográfico para que você possa continuar a descriptografar e usar volumes e instantâneos previamente criptografados com esse material de chave KMS. AWS KMS não exclui nenhum material de chave girada até que você exclua a chave KMS.

Quando você usa uma chave rotativa gerenciada pelo cliente para criptografar um novo volume ou snapshot, AWS KMS usa o material de chave atual (novo). Quando você usa uma chave gerenciada pelo cliente que sofreu rodízio para descriptografar um volume ou um snapshot, o AWS KMS usa a versão do material criptográfico que foi usado para criptografá-lo. Se um volume ou instantâneo for criptografado com uma versão anterior do material criptográfico, AWS KMS continue usando essa versão anterior para descriptografá-lo. AWS KMS não criptografa novamente volumes ou instantâneos previamente criptografados para usar o novo material criptográfico após uma rotação de chave. Eles permanecem criptografados com o material criptográfico com o qual foram criptografados originalmente. Você pode usar com segurança uma chave rotativa gerenciada pelo cliente em aplicativos e AWS serviços sem alterações no código.

Note

- A rotação automática de chaves é suportada somente para chaves simétricas gerenciadas pelo cliente com material de chave que AWS KMS cria.

- AWS KMS gira automaticamente a Chaves gerenciadas pela AWS cada ano. Não é possível habilitar ou desabilitar a alternância de chaves para Chaves gerenciadas pela AWS.

Para obter mais informações, consulte [Rotating KMS key](#) (Alternar chave do KMS) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Exemplos de criptografia do Amazon EBS

Quando você cria um recurso do EBS criptografado, ele é criptografado pela Chave do KMS padrão para a criptografia do EBS da sua conta, a menos que você especifique uma chave gerenciada pelo cliente diferente nos parâmetros de criação do volume ou no mapeamento de dispositivos de blocos para a AMI ou para a instância.

Os exemplos a seguir ilustram como é possível gerenciar o estado de criptografia de seus volumes e snapshots. Para obter uma lista completa de casos de criptografia, consulte a [tabela de resultados de criptografia](#).


Exemplos

- [Restaurar um volume não criptografado \(criptografia por padrão não habilitada\)](#)
- [Restaurar um volume não criptografado \(criptografia por padrão habilitada\)](#)
- [Copiar um snapshot não criptografado \(criptografia por padrão não habilitada\)](#)
- [Copiar um snapshot não criptografado \(criptografia por padrão habilitada\)](#)
- [Criptografar novamente um volume criptografado](#)
- [Criptografar novamente um snapshot criptografado](#)
- [Migrar dados entre volumes criptografados e não criptografados](#)
- [Resultados da criptografia](#)

Restaurar um volume não criptografado (criptografia por padrão não habilitada)

Sem a criptografia por padrão habilitada, um volume restaurado de um snapshot não criptografado é não criptografado por padrão. No entanto, é possível criptografar o volume resultante configurando

o parâmetro `Encrypted` e, opcionalmente, o parâmetro `KmsKeyId`. O diagrama a seguir ilustra o processo.




Se você deixar o parâmetro `KmsKeyId` de fora, o volume resultante será criptografado usando a Chave do KMS padrão para a criptografia do EBS. Especifique o ID de uma Chave do KMS para criptografar o volume de uma Chave do KMS diferente.

Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS..](#)

Restaurar um volume não criptografado (criptografia por padrão habilitada)

Quando a criptografia for habilitada por padrão, ela será obrigatória para volumes restaurados de snapshots não criptografados, e nenhum parâmetro de criptografia será necessário para que a Chave do KMS padrão seja usada. O diagrama a seguir mostra este simples caso padrão:




Se quiser criptografar o volume restaurado com uma chave de criptografia simétrica gerenciada pelo cliente, você deverá fornecer os parâmetros `Encrypted` e `KmsKeyId`, conforme mostrado em [Restaurar um volume não criptografado \(criptografia por padrão não habilitada\)](#).

Copiar um snapshot não criptografado (criptografia por padrão não habilitada)

Sem a criptografia por padrão habilitada, uma cópia de um snapshot não criptografado é não criptografado por padrão. No entanto, é possível criptografar o snapshot resultante configurando o parâmetro `Encrypted` e, opcionalmente, o parâmetro `KmsKeyId`. Se você omitir o `KmsKeyId`, o snapshot resultante será criptografado pela Chave do KMS padrão. É necessário especificar o ID de uma chave do KMS de criptografia para criptografar o volume para uma chave do KMS de criptografia simétrica diferente.


O diagrama a seguir ilustra o processo.



É possível criptografar um volume do EBS ao copiar um snapshot não criptografado em um snapshot criptografado e criar um volume a partir do snapshot criptografado. Para obter mais informações, consulte [Copiar um snapshot do Amazon EBS](#).


Copiar um snapshot não criptografado (criptografia por padrão habilitada)

Quando a criptografia por padrão estiver habilitada, a criptografia é obrigatória para cópias de snapshots não criptografados, e nenhum parâmetro de criptografia será necessário se a Chave do KMS padrão for usada. O diagrama a seguir ilustra este caso padrão:



Criptografar novamente um volume criptografado

Quando a ação `CreateVolume` opera em um snapshot criptografado, você tem a opção de criptografá-lo novamente com uma Chave do KMS diferente. O diagrama a seguir ilustra o processo. Neste exemplo, você tem duas Chaves do KMS: Chave do KMS A e Chave do KMS B. O snapshot de origem é criptografado pela Chave do KMS A. Durante a criação do volume, com o ID de Chave do KMS da Chave do KMS B especificado como um parâmetro, os dados de origem são automaticamente descriptografados e, depois, novamente criptografados pela Chave do KMS B.




Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).

Criptografar novamente um snapshot criptografado

A capacidade de criptografar um snapshot durante a cópia permite aplicar uma nova Chave do KMS de criptografia simétrica a um snapshot já criptografado de sua propriedade. Os volumes restaurados da cópia resultante só são acessíveis usando a nova Chave do KMS. O diagrama a seguir ilustra o processo. Neste exemplo, você tem duas Chaves do KMS: Chave do KMS A e Chave do KMS B.

O snapshot de origem é criptografado pela Chave do KMS A. Durante a cópia, com o ID de Chave do KMS da Chave do KMS B especificado como um parâmetro, os dados de origem são novamente criptografados de forma automática pela Chave do KMS B.



Em um cenário relacionado, é possível optar por aplicar novos parâmetros de criptografia a uma cópia de um snapshot que tenha sido compartilhado com você. Por padrão, a cópia é criptografada com uma Chave do KMS compartilhada pelo proprietário do snapshot. No entanto, recomendamos que você crie uma cópia do snapshot compartilhado usando uma Chave do KMS diferente que esteja sob seu controle. Isso protegerá seu acesso ao volume se a Chave do KMS original estiver comprometida ou se o proprietário revogar a Chave do KMS por algum motivo. Para obter mais informações, consulte [Cópia de snapshot e criptografia](#).

Migrar dados entre volumes criptografados e não criptografados

Quando você tem acesso a um volume criptografado e não criptografado, pode transferir dados livremente entre eles. EC2 realiza as operações de criptografia e descriptografia de forma transparente.

Instâncias do Linux

Por exemplo: use o comando `rsync` para copiar os dados. No comando a seguir, os dados de origem estão localizados em `/mnt/source` e o volume de destino está montado em `/mnt/destination`.

```
[ec2-user ~]$ sudo rsync -avh --progress /mnt/source/ /mnt/destination/
```

Instâncias do Windows

Por exemplo: use o comando `robocopy` para copiar os dados. No comando a seguir, os dados de origem estão localizados em `D:\` e o volume de destino está montado em `E:\`.

```
PS C:\> robocopy D:\sourcefolder E:\destinationfolder /e /copyall /eta
```

É recomendável usar pastas, em vez de copiar um volume inteiro, para evitar possíveis problemas com pastas ocultas.

Resultados da criptografia

A tabela a seguir descreve o resultado da criptografia para cada combinação possível de configurações.

A criptografia está ativada?	A criptografia está ativada por padrão?	Origem do volume	Padrão (nenhuma chave gerenciada pelo cliente especificada)	Personalizado (chave gerenciada pelo cliente especificada)
Não	Não	Novo volume (vazio)	Não criptografado	N/D
Não	Não	Snapshot não criptografado pertencente a você	Não criptografado	
Não	Não	Snapshot criptografado pertencente a você	Criptografado pela mesma chave	
Não	Não	Snapshot não criptografado compartilhado com você	Não criptografado	
Não	Não	Snapshot criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente*	
Sim	Não	Novo volume	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	Criptografado por uma chave gerenciada pelo cliente especificada**

A criptografia está ativada?	A criptografia está ativada por padrão?	Origem do volume	Padrão (nenhuma chave gerenciada pelo cliente especificada)	Personalizado (chave gerenciada pelo cliente especificada)
Sim	Não	Snapshot não criptografado pertencente a você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Sim	Não	Snapshot criptografado pertencente a você	Criptografado pela mesma chave	
Sim	Não	Snapshot não criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Sim	Não	Snapshot criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Não	Sim	Novo volume (vazio)	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	N/D
Não	Sim	Snapshot não criptografado pertencente a você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Não	Sim	Snapshot criptografado pertencente a você	Criptografado pela mesma chave	

A criptografia está ativada?	A criptografia está ativada por padrão?	Origem do volume	Padrão (nenhuma chave gerenciada pelo cliente especificada)	Personalizado (chave gerenciada pelo cliente especificada)
Não	Sim	Snapshot não criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Não	Sim	Snapshot criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Sim	Sim	Novo volume	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	Criptografado por uma chave gerenciada pelo cliente especificada
Sim	Sim	Snapshot não criptografado pertencente a você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Sim	Sim	Snapshot criptografado pertencente a você	Criptografado pela mesma chave	
Sim	Sim	Snapshot não criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	
Sim	Sim	Snapshot criptografado compartilhado com você	Criptografado por chave padrão gerenciada pelo cliente	

* Essa é a chave padrão gerenciada pelo cliente usada para criptografia do EBS para a AWS conta e a região. Por padrão, isso é exclusivo Chave gerenciada pela AWS para o EBS, ou você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente.

** Esta é uma chave gerenciada pelo cliente especificada para o volume no momento do lançamento. Essa chave gerenciada pelo cliente é usada em vez da chave gerenciada pelo cliente padrão para a AWS conta e a região.

Performance de volumes do Amazon EBS

Vários fatores, incluindo I/O características e a configuração de suas instâncias e volumes, podem afetar o desempenho do Amazon EBS. Se você seguir as orientações em nossas páginas de detalhes EC2 do Amazon EBS e do produto Amazon, geralmente obterá um bom desempenho. No entanto, há alguns casos em que talvez seja necessário fazer alguns ajustes para atingir a performance máxima. Recomendamos que você ajuste a performance com informações de sua workload real, além da comparação, para determinar sua configuração ideal. Depois de aprender o básico sobre como trabalhar com volumes do EBS, é uma boa ideia analisar o I/O desempenho de que você precisa e suas opções para aumentar o desempenho do Amazon EBS para atender a esses requisitos.

AWS as atualizações no desempenho dos tipos de volume do EBS podem não entrar em vigor imediatamente em seus volumes existentes. Para ver a performance completa em um volume anterior, primeiro é possível precisar realizar uma ação `ModifyVolume` nele. Para obter mais informações, consulte [Modificar um volume do Amazon EBS usando operações de volumes elásticos](#).

Conteúdo

- [Dicas de performance do Amazon EBS](#)
- [Otimização para o Amazon EBS](#)
- [Inicializar volumes de Amazon EBS](#)
- [Ponderação configurável da largura de banda da instância](#)
- [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#)
- [Configuração do Amazon EBS e RAID](#)
- [Avaliar a performance de volumes do Amazon EBS](#)

Dicas de performance do Amazon EBS

Essas dicas representam as melhores práticas para obter a performance ideal de seus volumes do EBS em uma variedade de cenários de usuário.

Usar instâncias otimizadas para EBS

Em instâncias sem suporte para a throughput otimizada para EBS, o tráfego de rede poderá competir com o tráfego entre sua instância e seus volumes do EBS. Em instâncias otimizadas para EBS, os dois tipos de tráfego são mantidos separados. Algumas configurações de instâncias otimizadas para EBS incorrem um custo extra (como C3, R3 e M3), enquanto outras são sempre otimizadas para EBS sem custo extra (como M4, C4, C5 e D2). Para obter mais informações, consulte [Otimização para o Amazon EBS](#).

Configurar a largura de banda da instância

Para tipos de instância compatíveis, você pode configurar a ponderação da largura de banda da instância para aumentar a largura de banda do Amazon EBS em 25% usando a ponderação da largura de banda. `ebs-1` Esse recurso permite que você otimize a alocação de recursos de rede da sua instância entre as redes EBS e VPC, melhorando potencialmente o desempenho do EBS para cargas de trabalho com uso intenso de E/S. Para obter mais informações, consulte [Ponderação configurável da largura de banda da instância](#).

Noções básicas de como a performance é calculada

Quando você mede a performance dos volumes do EBS, é importante compreender as unidades de medida envolvidas e como a performance é calculada. Para obter mais informações, consulte [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#).

Noções básicas da workload

Há uma relação entre o desempenho máximo dos volumes do EBS, o tamanho e o número de I/O operações e o tempo necessário para que cada ação seja concluída. Cada um desses fatores (performance, E/S e latência) afeta os outros, e aplicações diferentes são mais sensíveis em relação a um fator do que outros. Para obter mais informações, consulte [Avaliar a performance de volumes do Amazon EBS](#).

Esteja ciente da penalidade de performance ao inicializar volumes de snapshots

Há um aumento significativo da latência quando você acessa cada bloco de dados pela primeira vez em um novo volume do EBS que foi criado de um snapshot. É possível evitar essa ocorrência de performance usando uma das seguintes opções:

- Acessar cada bloco antes de colocar o volume em produção. Esse processo é chamado inicialização (conhecido anteriormente como pré-aquecimento). Para obter mais informações, consulte [Inicialize manualmente os volumes após a criação](#).
- Habilite as restauração rápida em um snapshot para garantir que os volumes do EBS criados de um snapshot sejam totalmente inicializados na criação e entreguem instantaneamente toda a sua performance provisionada. Para obter mais informações, consulte [Restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#).

Fatores que podem reduzir a performance do HDD

Quando você cria um snapshot de um volume HDD otimizado para throughput (st1) ou HDD a frio (sc1), a performance poderá cair até o valor básico do volume enquanto o snapshot estiver em andamento. Esse comportamento é específico desses tipos de volumes. Outros fatores que podem limitar o desempenho incluem gerar mais taxa de transferência do que a instância pode suportar, a penalidade de desempenho encontrada ao inicializar volumes criados a partir de um snapshot e quantidades excessivas de pequenas quantidades aleatórias I/O no volume. Para obter mais informações sobre como calcular a throughput para volumes de HDD, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).

Seu desempenho também pode ser afetado se seu aplicativo não estiver enviando o suficiente I/O requests. This can be monitored by looking at your volume's queue length and I/O size. The queue length is the number of pending I/O requests from your application to your volume. For maximum consistency, HDD-backed volumes must maintain a queue length (rounded to the nearest whole number) of 4 or more when performing 1 MiB sequential I/O. Para obter mais informações sobre como garantir um desempenho consistente dos volumes, consulte [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#).

Aumentar a leitura antecipada para workloads com muitas operações de leitura e alta throughput em **st1** e **sc1** (somente instâncias do Linux)

Algumas workloads têm muita leitura e acessam o dispositivo de blocos pelo cache da página do sistema operacional (por exemplo, de um sistema de arquivos). Nesse caso, para alcançar a throughput máxima, recomendamos que você defina a configuração de leitura antecipada como 1 MiB. Essa é uma per-block-device configuração que só deve ser aplicada aos volumes do seu HDD.

Para examinar o valor atual de leitura antecipada para os dispositivos de blocos, use o seguinte comando:

```
$ sudo blockdev --report /dev/<device>
```

As informações do dispositivo de blocos são retornadas neste formato:

R0	RA	SSZ	BSZ	StartSec	Size	Device
rw	256	512	4096	4096	8587820544	/dev/<device>

O dispositivo mostrado relata um valor de leitura antecipada de 256 (o padrão). Multiplique esse número pelo tamanho do setor (512 bytes) para obter o tamanho de buffer de leitura antecipada, que nesse caso é 128 KiB. Para configurar o valor de buffer de 1 MiB, use o seguinte comando:

```
$ sudo blockdev --setra 2048 /dev/<device>
```

Verifique se a configuração de leitura antecipada agora exibe 2.048 executando o primeiro comando novamente.

Use essa configuração somente quando sua carga de trabalho consistir em um volume grande e sequencial I/Os. If it consists mostly of small, random I/Os, this setting will actually degrade your performance. In general, if your workload consists mostly of small or random I/Os. Considere usar um volume SSD (gp2egp3) de uso geral em vez de um st1 volume ou. sc1

Use um kernel do Linux moderno (somente instâncias do Linux)

Use um kernel do Linux moderno com suporte para descritores indiretos. Qualquer kernel Linux 3.8 e superior tem esse suporte, assim como qualquer instância da geração atual EC2 . Se seu I/O tamanho médio for igual ou próximo a 44 KiB, você pode estar usando uma instância ou kernel sem suporte para descritores indiretos. Para obter informações sobre como derivar o I/O tamanho médio das CloudWatch métricas da Amazon, consulte. [I/O Características e monitoramento do Amazon EBS](#)

Para alcançar a throughput máxima em volumes st1 ou sc1, recomendamos aplicar um valor de 256 ao parâmetro `xen_blkfront.max` (para versões de kernel do Linux abaixo de 4.6) ou o parâmetro `xen_blkfront.max_indirect_segments` (para a versão de kernel do Linux 4.6 e acima). O parâmetro apropriado pode ser definido na linha de comando de inicialização do sistema operacional.

Por exemplo, em uma AMI do Amazon Linux com um kernel mais antigo, é possível adicioná-lo ao final da linha de kernel na configuração de GRUB encontrada em `/boot/grub/menu.lst`:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.4.5-15.26.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=ttyS0  
xen_blkfront.max=256
```

Para um kernel mais recente, o comando será semelhante ao seguinte:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.9.20-11.31.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=tty1 console=ttyS0  
xen_blkfront.max_indirect_segments=256
```

Reinicialize sua instância para que essa configuração seja implementada.

Para obter mais informações, consulte [Configurar o GRUB para AMIs paravirtual](#). Outras distribuições do Linux, especialmente aquelas que não usam o carregador de inicialização de GRUB, podem exigir uma abordagem diferente para ajustar os parâmetros de kernel.

Para obter mais informações sobre I/O as características do EBS, consulte a apresentação [Amazon EBS: Designing for Performance](#) re:Invent sobre este tópico.

Usar o RAID 0 para maximizar a utilização de recursos de instância

Alguns tipos de instância podem gerar mais I/O taxa de transferência do que você pode provisionar para um único volume do EBS. É possível adicionar vários volumes juntos em uma configuração de RAID 0 para usar a largura de banda disponível para essas instâncias. Para obter mais informações, consulte [Configuração do Amazon EBS e RAID](#).

Monitore o desempenho do volume do Amazon EBS

Você pode monitorar e analisar o desempenho de seus volumes do Amazon EBS usando a Amazon CloudWatch, verificações de status e estatísticas detalhadas de desempenho do EBS. Para obter mais informações, consulte [CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS](#) e [Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS](#).

Otimização para o Amazon EBS

Uma instância otimizada para Amazon EBS usa uma pilha de configuração otimizada e fornece capacidade adicional dedicada para o Amazon EBS I/O. This optimization provides the best performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O e outros tráfegos da sua instância.

Instâncias otimizadas para o EBS oferecem largura de banda dedicada para o Amazon EBS. Quando anexados a uma instância otimizada para EBS, os volumes de SSD de uso geral (gp2 e gp3) fornecem ao menos 90% de sua performance de IOPS provisionada, 99% do tempo em um determinado ano, e os volumes de SSD com IOPS provisionadas (io1 e io2) fornecem ao menos 90% de sua performance de IOPS provisionadas, 99,9% do tempo em um determinado ano. HDD otimizado para throughput (st1) e HDD frio (sc1) fornecem ao menos 90% da performance esperada de throughput, 99% do tempo em um determinado ano. Períodos não compatíveis são distribuídos com uniformidade aproximada, destinando 99% da throughput total esperada a cada hora. Para obter mais informações, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).

Para obter mais informações, consulte [Instâncias otimizadas para Amazon EBS](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Inicializar volumes de Amazon EBS

Quando você cria um volume a partir de um snapshot, os blocos de armazenamento do snapshot devem ser baixados do Amazon S3 e gravados no volume antes que você possa acessá-los. Esse processo é chamado de inicialização de volume. Durante esse período, o volume pode apresentar maior I/O latência e diminuição do desempenho. O desempenho total do volume é obtido somente quando todos os blocos de armazenamento são baixados e gravados no volume.

Note

Os volumes vazios oferecem a performance máxima imediatamente após a criação do e não exigem inicialização.

A taxa padrão de inicialização do volume varia durante todo o processo de inicialização, o que pode tornar os tempos de conclusão imprevisíveis.

Para minimizar os impactos no desempenho associados à inicialização do volume, você pode usar as seguintes opções:

Tópicos

- [Use uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume](#)
- [Use um instantâneo habilitado para restauração rápida de instantâneos](#)
- [Inicialize manualmente os volumes após a criação](#)

Use uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume

Ao criar um volume do Amazon EBS a partir de um snapshot, você pode, opcionalmente, especificar uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume (taxa de inicialização de volume) que varia de 100 a 300 MiB/s. Se você especificar uma taxa de inicialização de volume, os blocos de snapshot serão baixados do Amazon S3 e gravados no volume na taxa especificada após a criação. Isso permite que você crie volumes que se tornam totalmente inicializados e com desempenho total em um período de tempo previsível.

Usar uma taxa de inicialização de volume é especialmente útil quando você cria vários volumes simultaneamente e precisa que todos sejam inicializados em um período de tempo previsível.

Note

A taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume é compatível com todos os tipos de volume do Amazon EBS e todos os EC2 tipos de instância da Amazon, incluindo instâncias do Amazon Mac. EC2

Você pode especificar uma taxa de inicialização do volume:

- Para solicitações individuais de criação de volumes
- Para mapeamentos de dispositivos de blocos de volume do EBS em solicitações de inicialização de instância
- Para mapeamentos de dispositivos de blocos de volume do EBS em modelos de lançamento
- Para volumes do EBS criados por tarefas de substituição do volume raiz
- Para volumes do EBS em clusters Amazon EKS (criados pelo EBS CSI Driver) e clusters Amazon ECS

Tópicos

- [Como funciona](#)
- [Considerações](#)
- [Cotas](#)
- [Monitoramento](#)
- [Faturamento](#)

Como funciona

Quando você cria um volume com uma taxa de inicialização de volume, os blocos de snapshot são baixados do Amazon S3 para o volume na taxa que você especificar.

O tempo necessário para inicializar o volume depende do seguinte:

- O tamanho dos dados do snapshot, não o tamanho do volume que está sendo criado.

Tip

Para encontrar o tamanho dos dados de um instantâneo, verifique o `FullSnapshotSizeInBytes` campo na saída do comando [describe-snapshots](#) ou o campo Tamanho total do instantâneo no console.

- A taxa de inicialização do volume que você especifica

Por exemplo, se você criar um volume de 20 GiB usando um snapshot com 10 GiB de dados e especificar uma taxa de inicialização do volume de 300 MiB/s, o volume será totalmente inicializado em aproximadamente 34,1 segundos (10 GiB / 300 MiB/s). Da mesma forma, se você criar 10 volumes com o mesmo snapshot e taxa de inicialização de volume simultaneamente, todos os 10 volumes serão totalmente inicializados em 34,1 segundos.

Considerações

- Você pode especificar uma taxa de inicialização de volume entre 100 e 300 MiB/s.
- Quando você especifica uma taxa de inicialização de volume, as cobranças e o tempo de conclusão são baseados no tamanho dos dados do snapshot (não no tamanho do volume) e na taxa especificada. Para obter mais informações, consulte [Faturamento](#).
- O Amazon EBS fornece uma taxa média que está dentro de 10 por cento da taxa de inicialização do volume que você especifica em 99 por cento do tempo.
- Se você especificar uma taxa de inicialização de volume e usar um snapshot habilitado para restauração rápida de snapshots, o Amazon EBS usará a taxa especificada em vez da restauração rápida de snapshots. Para usar a restauração rápida de instantâneos em vez disso, não especifique uma taxa de inicialização do volume.
- [Se o Amazon EBS não conseguir inicializar o volume na taxa de inicialização de volume especificada devido a restrições de capacidade ou porque você excedeu sua cota, a solicitação falhará.](#)

- Você não pode especificar uma taxa de inicialização de volume para volumes criados em AWS Outposts, ou em Zonas Locais ou Zonas de Wavelength.

Cotas

Há um limite de 5.000 MiB/s na taxa cumulativa de inicialização de volume que você pode solicitar em todas as solicitações simultâneas de criação de volumes. Por exemplo, você pode fazer 50 solicitações simultâneas de criação de volume com uma taxa de 100 MiB/s (50 solicitações simultâneas * MiB/s taxa de 100) ou 25 solicitações simultâneas com uma taxa de 200 MiB/s (25 solicitações simultâneas * taxa de 200). MiB/s Esse limite se aplica por região. Se uma solicitação exceder esse limite, ela falhará. Aguarde a conclusão de algumas das solicitações em andamento ou solicite um aumento de cota. Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon EBS](#).

Monitoramento

Quando você cria um volume com uma taxa de inicialização de volume, um EventBridge evento da Amazon é enviado para sua conta em até cinco minutos após a conclusão da inicialização. Para obter mais informações, consulte [Evento de inicialização do volume do EBS](#).

Se você excluir o volume antes da conclusão da inicialização ou dentro de 5 minutos após a conclusão da inicialização, talvez você não receba o evento.

Faturamento

Quando você cria um volume com uma taxa de inicialização de volume, é cobrada uma taxa por GiB de dados de snapshot, por MiB da taxa de inicialização especificada. A tarifa varia de acordo com a região. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

Você é cobrado com base no tamanho dos dados do snapshot, não no tamanho do volume. Por exemplo, se você criar um instantâneo de um volume com 100 GiB de tamanho, mas com apenas 50 GiB de dados, o instantâneo terá um tamanho de volume de 100 GiB, mas o tamanho dos dados do instantâneo será de 50 GiB. Se você usar esse instantâneo para criar um volume e especificar uma taxa de inicialização do volume, suas cobranças serão baseadas nos 50 GiB de dados do instantâneo.

 Tip

Para encontrar o tamanho dos dados de um instantâneo, verifique o `FullSnapshotSizeInBytes` campo na saída do comando [describe-snapshots](#) ou o campo Tamanho total do instantâneo no console.

A fórmula é a seguinte:

$$\text{rate for Region} \times \text{snapshot data size} \\ \times \text{volume initialization rate}$$

O valor total será cobrado assim que o volume entrar no `active` estado. Solicitações com falha não são cobradas.

Se você excluir um volume antes da conclusão da inicialização do volume, você ainda será cobrado pela taxa de inicialização do volume solicitada.

Use um instantâneo habilitado para restauração rápida de instantâneos

Se você criar um volume a partir de um snapshot habilitado para restauração rápida de instantâneos, o volume será totalmente inicializado na criação e fornecerá imediatamente seu desempenho total. Para obter mais informações sobre como usar a restauração rápida de instantâneos, consulte [Restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#).

Inicialize manualmente os volumes após a criação

Você pode inicializar manualmente um volume do Amazon EBS após a criação para ajudar a minimizar os impactos no desempenho da inicialização do volume.

Você pode usar os procedimentos a seguir para inicializar manualmente um volume do Amazon EBS após a criação.

 Important

Durante a inicialização dos volumes de Provisioned IOPS SSD que foram criados de snapshots, a performance do volume pode ser reduzida para menos de 50% de seu nível esperado, o que faz com que o volume exiba um estado de `warning` na verificação do

status de I/O Performance (Performance de E/S). Isso é esperado, e é possível ignorar o estado de `warning` em volumes de Provisioned IOPS SSD enquanto estiver inicializando esses volumes. Para obter mais informações, consulte [Verificações de status de volume do Amazon EBS](#).

Instâncias do Linux

Como inicializar um volume criado de um snapshot no Linux

1. Anexe o volume recentemente restaurado à sua instância do Linux.
2. Use o comando `lsblk` para relacionar os dispositivos de blocos em sua instância.

```
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvdf  202:80   0  30G  0 disk
xvda1 202:1    0   8G  0 disk /
```

Aqui é possível ver que o volume novo `/dev/xvdf`, está anexado, mas não montado (porque não há caminho listado na coluna `MOUNTPOINT`).

3. Use os utilitários `dd` ou `fio` para ler todos os blocos do dispositivo. O comando `dd` é instalado por padrão em sistemas Linux, mas `fio` é consideravelmente mais rápido porque permite leituras encadeadas várias vezes.

Note

Essa etapa pode levar de alguns minutos a várias horas, dependendo da largura de banda da EC2 instância, do IOPS provisionado para o volume e do tamanho do volume.

[dd] O parâmetro `if` (arquivo de entrada) deve ser configurado na unidade que você deseja inicializar. O parâmetro `of` (arquivo de saída) deve ser definido no dispositivo virtual nulo do Linux, `/dev/null`. O parâmetro `bs` define o tamanho do bloco da operação de leitura. Para a performance ideal, ele deve ser definido como 1 MB.

 Important

O uso incorreto de `dd` pode destruir facilmente os dados de um volume. Não deixe de seguir precisamente o comando de exemplo abaixo. Somente o parâmetro `if=/dev/xvdf` irá variar dependendo do nome do dispositivo que você está lendo.

```
$ sudo dd if=/dev/xvdf of=/dev/null bs=1M
```

[fio] Se o fio estiver instalado em seu sistema, use o seguinte comando para inicializar seu volume. O parâmetro `--filename` (arquivo de entrada) deve ser configurado na unidade que você deseja inicializar.

```
$ sudo fio --filename=/dev/xvdf --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --ioengine=libaio --direct=1 --name=volume-initialize
```

Use o comando a seguir para instalar o fio em Amazon Linux:

```
sudo yum install -y fio
```

Para instalar fio no Ubuntu, use o seguinte comando:

```
sudo apt-get install -y fio
```

Quando a operação for concluída, você verá um relatório da operação de leitura. Seu volume agora está pronto para uso. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

Instâncias do Windows

Antes de usar uma ou outra ferramenta, colete informações sobre os discos no sistema como se segue:

Para reunir informações sobre os discos do sistema

1. Use o comando `wmic` para listar os discos disponíveis no sistema:

```
wmic diskdrive get size,deviceid
```

A seguir está um exemplo de saída:

DeviceID	Size
\\.\PHYSICALDRIVE2	80517265920
\\.\PHYSICALDRIVE1	80517265920
\\.\PHYSICALDRIVE0	128849011200
\\.\PHYSICALDRIVE3	107372805120

- Identifique o disco para inicializar usando dd ou fio. A unidade C: está em \\.\PHYSICALDRIVE0. É possível usar o utilitário diskmgmt.msc para comparar letras de unidades com números de unidades de disco, se não tiver certeza de que número de unidade usar.

Use the dd utility

Conclua os seguintes procedimentos para instalar e usar dd para inicializar um volume.

Considerações importantes

- A inicialização de um volume leva de alguns minutos a várias horas, dependendo da largura de banda da EC2 instância, do IOPS provisionado para o volume e do tamanho do volume.
- O uso incorreto de dd pode destruir facilmente os dados de um volume. Certifique-se de seguir este procedimento com precisão.

Instalar dd para Windows

O programa dd para Windows fornece uma experiência semelhante ao programa dd que é geralmente disponível para sistemas Linux e Unix, e permite que você inicialize volumes do Amazon EBS que foram criados de snapshots. As versões beta mais recentes suportam o dispositivo /dev/null virtual. Se você instalar uma versão anterior, é possível usar o dispositivo nul virtual em vez disso. A documentação completa está disponível em <http://www.chrysocome.net/dd>.

- Faça download da versão binária mais recente do dd para Windows em <http://www.chrysocome.net/dd>.

2. (Opcional) Crie uma pasta para utilitários de linha de comando que seja fácil de localizar e recordar, como `C:\bin`. Se você já tiver uma pasta designada para utilitários de linha de comando, poderá usar essa pasta na etapa a seguir.
3. Descompacte o pacote binário e copie o arquivo `dd.exe` para sua pasta de utilitários de linha de comando (por exemplo, `C:\bin`).
4. Adicione a pasta de utilitários de linha de comando à variável de ambiente de caminho para que você possa executar os programas nessa pasta de qualquer lugar.
 - a. Escolha Iniciar, abra o menu de contexto (clique com o botão direito) de Computador e escolha Propriedades.
 - b. Escolha Configurações avançadas de sistema, Variáveis de Ambiente.
 - c. Em Variáveis de Sistema, selecione a variável Caminho e escolha Editar.
 - d. Em Valor da variável, adicione um ponto e vírgula e o local de sua pasta de utilitário de linha de comando (`;%C:\bin\`) no final do valor existente.
 - e. Escolha OK para fechar a janela Editar Variável de Sistema.
5. Abra uma nova janela do prompt de comando. As seguintes etapas não atualizam as variáveis ambientais nas janelas de prompt de comando atuais. As janelas de prompt de comando que você abre agora que você concluiu a etapa anterior são atualizadas.

Inicializar um volume usando dd para Windows

Execute o seguinte comando para ler todos os blocos no dispositivo especificado (e envie a saída para o dispositivo virtual `/dev/null`). Este comando inicializa com segurança os dados existentes.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=/dev/null bs=1M --progress --size
```

Pode haver um erro se `dd` tentar ler além do fim do volume. É possível ignorar isso com segurança.

Se você usou uma versão anterior do comando `dd`, ele não suporta o dispositivo `/dev/null`. Em vez disso, é possível usar o dispositivo `null` da seguinte forma.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=null bs=1M --progress --size
```

Use the fio utility

Conclua os seguintes procedimentos para instalar e usar fio para inicializar um volume.

Como instalar fio para Windows

O programa fio para Windows fornece uma experiência semelhante ao programa fio que é geralmente disponível para sistemas Linux e Unix, e permite que você inicialize volumes do Amazon EBS criados de snapshots. Para obter mais informações, consulte <https://github.com/axboe/fio>.

1. Faça o download do instalador [fio MSI](#) ao expandir Ativos para a versão mais recente e selecionando o instalador MSI.
2. Instalar o fio.

Como inicializar um volume usando fio para Windows

1. Execute um comando semelhante ao seguinte para inicializar um volume:

```
fio --filename=\\.\PHYSICALDRIVEn --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --direct=1 --name=volume-initialize
```

2. Quando a operação for concluída, você estará pronto para usar o novo volume. Para obter mais informações, consulte [Disponibilizar um volume do Amazon EBS para uso](#).

Ponderação configurável da largura de banda da instância

A configuração de largura de banda da instância (IBC) é um recurso que permite ajustar a alocação da largura de banda da rede entre o Amazon EBS e a rede VPC para uma instância da Amazon. EC2 Esse recurso pode ajudá-lo a otimizar o desempenho de cargas de trabalho com requisitos específicos de largura de banda. A configuração da largura de banda da instância é suportada somente em algumas instâncias. Para obter mais informações, consulte [Configuração de ponderação da largura de banda da instância](#).

Para o desempenho do EBS, o uso da ponderação ebs-1 da largura de banda aumenta a largura de banda básica do EBS em 25%, enquanto reduz a largura de banda da rede VPC na mesma quantidade absoluta. Isso pode ser benéfico para cargas de trabalho intensivas de E/S que exigem maior taxa de transferência do EBS.

Ao planejar sua carga de trabalho, considere cuidadosamente seu I/O tamanho e padrões. I/O Tamanhos menores geralmente são menos afetados pelas limitações de largura de banda, enquanto I/O tamanhos maiores ou cargas de trabalho sequenciais podem sofrer impactos mais significativos das mudanças na largura de banda. É fundamental testar minuciosamente sua carga de trabalho específica para garantir o desempenho ideal com a ponderação de largura de banda escolhida.

Considerações

- A largura de banda configurável da instância é suportada em tipos de instância selecionados. Para obter mais informações, consulte [Tipos de instância compatíveis](#).
- O uso da ponderação ebs-1 da largura de banda aumenta a largura de banda do EBS em até 25%, o que pode melhorar o desempenho de aplicativos com uso intenso de E/S. No entanto, lembre-se de que a largura de banda da rede VPC será reduzida na mesma quantidade absoluta (a especificação de largura de banda combinada entre o EBS e a rede não muda).
- Mudanças na ponderação da largura de banda podem afetar significativamente o I/O desempenho. Com a ponderação vpc-1 da largura de banda, a largura de banda da rede aumenta, mas você pode ter um IOPS menor do que o esperado para volumes do EBS. Isso ocorre porque você pode atingir o limite de largura de banda do EBS antes do limite de IOPS, especialmente com tamanhos maiores. I/O Por exemplo, um tipo de instância que normalmente suporta 240.000 IOPS com I/O tamanho de 16 KiB pode atingir menos IOPS ao usar o peso da largura de banda devido à diminuição vpc-1 da largura de banda do EBS.
- Sempre teste sua carga de trabalho específica para garantir que a ponderação de largura de banda escolhida atenda às suas necessidades de desempenho.
- Você pode configurar a ponderação da largura de banda durante a execução da instância ou modificá-la para instâncias interrompidas. Para obter mais informações, consulte [Configurar a ponderação da largura de banda para sua instância](#).
- Você pode configurar a ponderação da largura de banda da instância sem custos adicionais.

I/O Características e monitoramento do Amazon EBS

Em uma determinada configuração de volume, certas I/O características orientam o comportamento de desempenho de seus volumes do EBS.

- Volumes baseados em SSD, SSD de uso geral (gp2egp3) e SSD de IOPS provisionada (io1eio2) oferecem desempenho consistente, independentemente de uma operação ser aleatória ou sequencial. I/O

- Volumes baseados em HDD, HDD com taxa de transferência otimizada (st1) e HDD frio (sc1), oferecem desempenho ideal somente quando I/O as operações são grandes e sequenciais.

Para entender o desempenho dos volumes SSD e HDD em seu aplicativo, é importante conhecer a conexão entre a demanda no volume, a quantidade de IOPS disponível, o tempo necessário para a conclusão de uma I/O operação e os limites de taxa de transferência do volume.

Tópicos

- [IOPS](#)
- [Comprimento e latência da fila de volume](#)
- [Limites de throughput de tamanho e volume de E/S](#)
- [Monitore I/O as características usando CloudWatch](#)
- [Monitore estatísticas de I/O desempenho em tempo real](#)
- [Recursos relacionados](#)

IOPS

O IOPS é uma unidade de medida que representa input/output as operações por segundo. As operações são medidas em KiB, e a tecnologia de drive subjacente determina a quantidade máxima de dados que um tipo de volume considera único com I/O. I/O size is capped at 256 KiB for SSD volumes and 1,024 KiB for HDD volumes because SSD volumes handle small or random I/O muito mais eficiência do que os volumes de HDD.

Quando pequenas I/O operações são fisicamente sequenciais, o Amazon EBS tenta mesclá-las em uma única I/O operação até o tamanho máximo. I/O Da mesma forma, quando I/O as operações são maiores que o I/O tamanho máximo, o Amazon EBS tenta dividi-las em I/O operações menores. A tabela a seguir mostra alguns exemplos.

Tipo de volume	I/O Tamanho máximo	Operações de E/S da sua aplicação	Número de IOPS	Observações
SSD	256 KiB	Operação de 1 x 1024 KiB I/O	4 ($1.024 \div 256 = 4$)	O Amazon EBS divide a operação de 1.024 I/O KiB em quatro

Tipo de volume	I/O Tamanho máximo	Operações de E/S da sua aplicação	Número de IOPS	Observações
				operações menores de 256 KiB.
		8 operações sequenciais de 32 KiB I/O	1 (8 x 32 = 256)	O Amazon EBS mescla as oito I/O operações sequenciais de 32 KiB em uma única operação de 256 KiB.
		8 I/O operações aleatórias de 32 KiB	8	O Amazon EBS conta I/O as operações aleatórias separadamente.
HDD	1.024 KiB	Operação de 1 x 1024 KiB I/O	1	A I/O operação já é igual ao I/O tamanho máximo. Ela não é mesclada ou dividida.
		8 operações sequenciais de 128 KiB I/O	1 (8 x 128 = 1.024)	O Amazon EBS mescla as oito I/O operações sequenciais de 128 KiB em uma única operação de 1.024 KiB. I/O

Tipo de volume	I/O Tamanho máximo	Operações de E/S da sua aplicação	Número de IOPS	Observações
		8 I/O operações aleatórias de 32 KiB	8	O Amazon EBS conta I/O as operações aleatórias separadamente.

Consequentemente, quando você cria um volume baseado em SSD com suporte a 3.000 IOPS (provisionando um `io2` volume `io1` ou com 3.000 IOPS, dimensionando um volume `gp2` em 1.000 GiB ou usando um `gp3` volume) e o anexa a uma instância otimizada para EBS que pode fornecer largura de banda suficiente, você pode transferir até 3.000 dados por segundo, com a taxa de transferência determinada pelo tamanho. I/Os I/O

Comprimento e latência da fila de volume

O tamanho da fila de volume é o número de I/O solicitações pendentes para um dispositivo. A latência é o tempo real de uma I/O operação para o end-to-end cliente, em outras palavras, o tempo decorrido entre enviar uma I/O para o EBS e receber uma confirmação do EBS de que a leitura ou gravação foi concluída. I/O O comprimento da fila deve ser calibrado corretamente com o I/O tamanho e a latência para evitar a criação de gargalos no sistema operacional convidado ou no link de rede com o EBS.

O tamanho ideal da fila varia para cada workload, dependendo da sensibilidade de sua aplicação específica em relação à IOPS e à latência. Se sua carga de trabalho não estiver entregando I/O solicitações suficientes para usar totalmente o desempenho disponível para seu volume do EBS, talvez seu volume não forneça o IOPS ou a taxa de transferência que você provisionou.

Os aplicativos com uso intenso de transações são sensíveis ao aumento da I/O latência e são adequados para volumes baseados em SSD. É possível manter a IOPS alta e, ao mesmo tempo, a latência baixa mantendo uma fila de comprimento pequeno e um alto número de IOPS disponíveis para o volume. Direcionar consistentemente mais IOPS para um volume do que ele tem disponível pode causar maior I/O latência.

Os aplicativos que consomem muita taxa de transferência são menos sensíveis ao aumento da I/O latência e são adequados para volumes baseados em HDD. É possível manter alta throughput para

volumes baseados em HDD mantendo uma fila de comprimento maior ao executar E/S grande e sequencial.

Limites de throughput de tamanho e volume de E/S

Para volumes baseados em SSD, se seu I/O tamanho for muito grande, você poderá ter um número menor de IOPS do que o provisionado porque está atingindo o limite de taxa de transferência do volume. Por exemplo, um gp2 volume abaixo de 1.000 GiB com créditos de pico disponíveis tem um limite de IOPS de 3.000 e um limite de taxa de transferência de volume de 250 não MiB/s. If you are using a 256 KiB I/O size, your volume reaches its throughput limit at 1000 IOPS (1000 x 256 KiB = 250 MiB). For smaller I/O sizes (such as 16 KiB), this same volume can sustain 3,000 IOPS because the throughput is well below 250 MiB/s. (These examples assume that your volume's I/O está atingindo os limites de taxa de transferência da instância.) Para obter mais informações sobre os limites de throughput para cada tipo de volume do EBS, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#).

Para I/O operações menores, você pode ver um valor de higher-than-provisioned IOPS medido de dentro da sua instância. Isso acontece quando o sistema operacional da instância funde operações pequenas de E/S em uma operação maior antes de passá-las ao Amazon EBS.

Se sua carga de trabalho usa sequenciais I/Os em HDD st1 e sc1 volumes, você pode ter um número de IOPS maior do que o esperado, conforme medido de dentro da sua instância. Isso acontece quando o sistema operacional da instância mescla sequencialmente I/Os e as conta em unidades do tamanho de 1.024 KiB. Se sua carga de trabalho for pequena ou aleatória I/Os, you may experience a lower throughput than you expect. This is because we count each random, non-sequential I/O em relação à contagem total de IOPS, isso pode fazer com que você atinja o limite de IOPS do volume mais cedo do que o esperado.

Seja qual for o tipo de volume do EBS, se você não estiver experimentando a IOPS ou a taxa de transferência esperada em sua configuração, certifique-se de que a largura de banda da sua EC2 instância não seja o fator limitante. Você deve sempre usar uma instância otimizada para EBS da geração atual (ou uma que inclua 10 conexões de Gb/s rede) para obter um desempenho ideal. Outra causa possível para não experimentar o IOPS esperado é que você não está direcionando o suficiente I/O para os volumes do EBS.

Monitore I/O as características usando CloudWatch

Você pode monitorar essas I/O características com as [métricas de volume de cada CloudWatch volume](#).

Monitor para E/S paralisada

`VolumeStalledIOCheck` monitora o status dos volumes do EBS para determinar quando eles estão danificados. A métrica é um valor binário que retornará um status 0 (aprovado) ou 1 (reprovado) com base na capacidade ou não do volume do EBS concluir I/O as operações.

Se a `VolumeStalledIOCheck` métrica falhar, você pode esperar AWS para resolver o problema ou tomar medidas, como substituir o volume afetado ou interromper e reiniciar a instância à qual o volume está conectado. Na maioria dos casos, quando essa métrica falha, o EBS diagnostica e recupera automaticamente o volume em alguns minutos. Você pode usar a ação [Pausar I/O](#) AWS Fault Injection Service para executar experimentos controlados para testar sua arquitetura e monitoramento com base nessa métrica para melhorar sua resiliência a falhas de armazenamento.

Monitore a I/O latência de um volume

Você pode monitorar a latência média das operações de leitura e gravação de um volume do Amazon EBS usando as `VolumeAvgWriteLatency` métricas `VolumeAvgReadLatency` e, respectivamente.

Se sua I/O latência for maior do que a necessária, certifique-se de que seu aplicativo não esteja tentando gerar mais IOPS ou taxa de transferência do que você provisionou para seu volume. Use as fórmulas a seguir para calcular a média de IOPS e a taxa de transferência gerada para seu volume em um período específico e, em seguida, compare isso com a IOPS e a taxa de transferência provisionadas do volume.

$$\text{Estimated average IOPS in ops/s} = \frac{\text{Sum}(\text{VolumeReadOps}) + \text{Sum}(\text{VolumeWriteOps})}{\text{Period} - \text{Sum}(\text{VolumeIdleTime})}$$

$$\text{Estimated average throughput in KiB/s} = \frac{(\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) + \text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes})) / 1024}{\text{Period} - \text{Sum}(\text{VolumeIdleTime})}$$

Você também pode monitorar as `VolumeThroughputExceededCheck` métricas `VolumeIOPSExceededCheck` e para determinar se sua carga de trabalho tentou consistentemente gerar IOPS ou uma taxa de transferência maior do que o desempenho provisionado do seu volume em um determinado minuto. Se o IOPS orientado exceder consistentemente o desempenho de

IOPS provisionado do seu volume, a métrica retornará. `VolumeIOPSExceededCheck` 1 Se a taxa de transferência controlada exceder consistentemente o desempenho da taxa de transferência provisionada do seu volume, a métrica retornará. `VolumeThroughputExceededCheck` 1 Se o IOPS e a taxa de transferência orientados estiverem dentro do desempenho provisionado do seu volume, as métricas retornarão. 0

Se a aplicação exigir um número de IOPS maior do que seu volume pode fornecer, será necessário considerar usar um dos seguintes:

- Um volume `gp3`, `io2` ou `io1` que seja provisionado com IOPS suficientes para atingir a latência necessária
- Um volume `gp2` maior que forneça performance de IOPS de base suficiente

Os `sc1` volumes `st1` e suportados por HDD foram projetados para ter o melhor desempenho com cargas de trabalho que aproveitam o tamanho máximo de 1.024 KiB. I/O Para determinar o I/O tamanho médio do seu volume, divida `VolumeWriteBytes` por `VolumeWriteOps`. O mesmo cálculo se aplica a operações de leitura. Se o I/O tamanho médio for inferior a 64 KiB, aumentar o tamanho das I/O operações enviadas para um `sc1` volume `st1` or deve melhorar o desempenho.

Monitore o equilíbrio do balde de ruptura para `gp2`, `st1`, e volumes `sc1`

`BurstBalance` exibe o saldo do bucket de intermitência para os volumes `gp2`, `st1` e `sc1` como um percentual do saldo restante. Quando seu burst bucket se esgota, o volume I/O (para `gp2` volumes) ou a taxa de transferência do volume (para `st1` e `sc1` volumes) são reduzidos para a linha de base. Verifique o valor `BurstBalance` para determinar se seu volume está sendo limitado por esse motivo. Para obter uma lista completa das métricas do Amazon EBS disponíveis, consulte [CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS](#) e [Métricas do Amazon EBS para instâncias baseadas Nitro](#).

Monitore estatísticas de I/O desempenho em tempo real

Você pode acessar estatísticas de desempenho detalhadas em tempo real dos volumes do Amazon EBS que estão vinculados às instâncias da Amazon EC2 baseadas em Nitro.

Você pode combinar essas estatísticas para obter a latência média e o IOPS ou para verificar se I/O as operações estão sendo concluídas. Você também pode visualizar o tempo total em que seu aplicativo excedeu os limites de IOPS ou de taxa de transferência provisionados do volume do EBS ou da instância anexada. Ao monitorar os aumentos dessas estatísticas ao longo do tempo, você

pode identificar se precisa aumentar o IOPS provisionado ou os limites de taxa de transferência para otimizar o desempenho do seu aplicativo. As estatísticas detalhadas de desempenho também incluem histogramas para I/O operações de leitura e gravação, que fornecem uma distribuição de sua I/O latência ao acompanhar o número total de I/O operações concluídas dentro de uma faixa de latência.

Para obter mais informações, consulte [Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS](#).

Recursos relacionados

Para obter mais informações sobre as I/O características do Amazon EBS, consulte a seguinte apresentação do re:Invent: [Amazon EBS: Designing for Performance](#).

Configuração do Amazon EBS e RAID

Com o Amazon EBS, é possível usar qualquer uma das configurações padrão RAID que é possível usar com um servidor bare metal tradicional, desde que essa configuração RAID específica tenha suporte no sistema operacional para sua instância. A razão disso é que todo o RAID é realizado no nível do software.

Os dados dos volumes do Amazon EBS são replicados em vários servidores em uma zona de disponibilidade para evitar perdas de dados causadas por falha em qualquer componente único. Essa replicação torna os volumes do Amazon EBS 10 vezes mais confiável do que as unidades de disco típicas. Para obter mais informações, consulte os [recursos do Amazon EBS](#).

Conteúdo

- [Opções de configuração de RAID](#)
- [Criar uma matriz RAID 0](#)
- [Criar snapshots de volumes em uma matriz RAID](#)

Opções de configuração de RAID

Criar uma matriz de RAID 0 permite atingir um nível de performance para um sistema de arquivos maior do que é possível provisionar em um único volume Amazon EBS. Use RAID 0 quando a performance de E/S for da máxima importância. Com o RAID 0, a E/S é distribuída entre os volumes em uma distribuição. Se você adicionar um volume, obterá a adição direta de throughput e IOPS. No

entanto, lembre-se de que a performance da distribuição é limitada ao volume de pior performance do conjunto e que a perda de um único volume do conjunto resulta em perda de dados completa para a matriz.

O tamanho resultante de uma matriz de RAID 0 é a soma dos tamanhos dos volumes nela, e a largura de banda é a soma da largura de banda dos volumes nela. Por exemplo, dois volumes io1 de 500 GiB, com 4.000 IOPS provisionadas cada, criarão uma matriz RAID 0 de 1.000 GiB com uma largura de banda disponível de 8.000 IOPS e 1.000 MiB/s de throughput.

Important

O RAID 5 e o RAID 6 não são recomendados para o Amazon EBS porque as operações de gravação de paridade desses modos de RAID consomem um pouco do IOPS disponível para os seus volumes. Dependendo da configuração de sua matriz de RAID, esses modos de RAID fornecem de 20 a 30% menos IOPS útil do que uma configuração de RAID 0. O maior custo também é um fator nesses modos de RAID; ao usar tamanhos e velocidades idênticos de volume, uma matriz de RAID 0 de 2 volumes pode superar uma matriz de RAID 6 de 4 volumes que custa duas vezes mais.

Também não se recomenda o uso do RAID 1 com o Amazon EBS. O RAID 1 requer mais largura de banda do Amazon EC2 para o Amazon EBS do que as configurações não RAID porque os dados são gravados em vários volumes simultaneamente. Além disso, o RAID 1 não fornece nenhuma melhoria na performance de gravação.

Criar uma matriz RAID 0

Use o procedimento a seguir para criar a matriz RAID 0.

Considerações

- Antes de executar esse procedimento, é necessário decidir o tamanho que sua matriz RAID 0 deve ter e quantas IOPS você deseja provisionar.
- Crie volumes com valores de performance de IOPS e tamanho idênticos para sua matriz. Certifique-se de não criar uma matriz que exceda a largura de banda disponível da sua EC2 instância.
- É necessário evitar inicializar a partir de um volume RAID. Se uma falha em um dos dispositivos ocorrer, talvez você não consiga iniciar o sistema operacional.

Instâncias do Linux

Para criar uma matriz de RAID 0 no Linux

1. Crie os volumes do Amazon EBS para sua matriz. Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).
2. Anexe os volumes do Amazon EBS à instância na qual você deseja hospedar a matriz. Para obter mais informações, consulte [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).
3. Use o comando `mdadm` para criar um dispositivo RAID lógico dos volumes do Amazon EBS anexados recentemente. Substitua o número de volumes em sua matriz por *number_of_volumes* e os nomes dos dispositivos de cada volume na matriz (como `/dev/xvdf`) por *device_name*. Você também pode *MY_RAID* substituir a matriz por seu próprio nome exclusivo.

Note

É possível relacionar os dispositivos em sua instância com o comando `lsblk` para encontrar os nomes dos dispositivos.

Para criar uma matriz de RAID 0, execute o seguinte comando (observe a opção `--level=0` para distribuir a matriz):

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --name=MY_RAID --  
raid-devices=number_of_volumes device_name1 device_name2
```

Tip

Se você receber o erro `mdadm: command not found`, use o seguinte comando para instalar o `mdadm`: `sudo yum install mdadm`.

4. Reserve tempo para a matriz de RAID ser inicializada e sincronizada. É possível acompanhar o progresso dessas operações com o seguinte comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo cat /proc/mdstat
```

A seguir está um exemplo de saída:

```
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 xvdc[1] xvdb[0]
      41910272 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Em geral, é possível exibir informações detalhadas sobre sua matriz de RAID com o seguinte comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

A seguir está um exemplo de saída:

```
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed May 19 11:12:56 2021
    Raid Level : raid0
    Array Size : 41910272 (39.97 GiB 42.92 GB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed May 19 11:12:56 2021
      State : clean
  Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none

    Name : MY_RAID
    UUID : 646aa723:db31bbc7:13c43daf:d5c51e0c
    Events : 0

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    -----
      0       202       16           0   active sync  /dev/sdb
```


1	202	32	1	active sync	/dev/sdc

5. Crie um sistema de arquivos em sua matriz de RAID e forneça a esse sistema de arquivos uma identificação para usar quando ao montá-lo posteriormente. Por exemplo, para criar um sistema de arquivos ext4 com o rótulo **MY_RAID**, execute o seguinte comando:

```
[ec2-user ~]$ sudo mkfs.ext4 -L MY_RAID /dev/md0
```

Dependendo dos requisitos da aplicação ou das limitações do sistema operacional, é possível usar um tipo diferente de sistema de arquivos, como ext3 ou XFS (consulte a documentação do sistema de arquivos para saber o comando de criação de sistema de arquivos correspondente).

6. Para garantir que a matriz de RAID seja remontada automaticamente na inicialização, crie um arquivo de configuração para conter informações de RAID:

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm.conf
```

Note

Se você estiver usando uma distribuição do Linux que não seja o Amazon Linux, talvez seja necessário modificar esse comando. Por exemplo, talvez seja necessário colocar o arquivo em outro local, ou talvez seja necessário adicionar o parâmetro `--examine`. Para obter mais informações, execute `man mdadm.conf` em sua instância do Linux.

7. Crie uma nova imagem de ramdisk para pré-carregar corretamente os módulos de dispositivo de bloco para sua nova configuração de RAID:

```
[ec2-user ~]$ sudo dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
```

8. Crie um ponto de montagem para sua matriz RAID.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir -p /mnt/raid
```

9. Finalmente, monte o dispositivo RAID no ponto de montagem que você criou:

```
[ec2-user ~]$ sudo mount LABEL=MY_RAID /mnt/raid
```

O dispositivo RAID agora está pronto para uso.

10. (Opcional) Para montar esse volume do Amazon EBS em cada reinicialização do sistema, adicione uma entrada para o dispositivo ao arquivo `/etc/fstab`.

- a. Crie um backup do seu arquivo `/etc/fstab` para usar se você destruir ou excluir acidentalmente esse arquivo quando for editar.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
```

- b. Abra o arquivo `/etc/fstab` usando seu editor de texto favorito, como nano ou vim.
- c. Comente todas as linhas que começam com "UUID=" e, no final do arquivo, adicione uma nova linha para o volume de RAID usando o seguinte formato:

```
device_label mount_point file_system_type fs_mntops fs_freq fs_passno
```

Os três últimos campos dessa linha são as opções de montagem do sistema de arquivos, a frequência de despejo do sistema de arquivos e a ordem das verificações do sistema de arquivos feitas no momento da inicialização. Se você não souber quais valores devem ser, use os valores no exemplo abaixo (`defaults,nofail 0 2`). Para obter mais informações sobre `/etc/fstab`, consulte a página `fstab` do manual (inserindo `man fstab` na linha de comando). Por exemplo, para montar o sistema de arquivos `ext4` no dispositivo com a identificação `MY_RAID` no ponto de montagem `/mnt/raid`, adicione a seguinte entrada a `/etc/fstab`.

 Note

Se você pretende inicializar sua instância sem esse volume anexado (por exemplo, para que esse volume possa ser movido entre instâncias diferentes), adicione a opção de montagem `nofail` que permite à instância ser inicializada mesmo se houver erros na montagem do volume. Os derivados de Debian, como o Ubuntu, também devem adicionar a opção de montagem `nobootwait`.

```
LABEL=MY_RAID        /mnt/raid    ext4       defaults,nofail       0       2
```

- d. Depois de adicionar a nova entrada a `/etc/fstab`, você precisa verificar se a sua entrada funciona. Execute o comando `sudo mount -a` para montar todos os sistemas de arquivos em `/etc/fstab`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Se o comando anterior não produzir um erro, o arquivo `/etc/fstab` será válido e o sistema de arquivos será montado automaticamente na próxima inicialização. Se o comando produzir erros, examine-os e tente corrigir seu `/etc/fstab`.

 Warning

Erros no arquivo `/etc/fstab` podem impedir a inicialização de um sistema. Não desative um sistema que tenha erros no arquivo `/etc/fstab`.

- e. (Opcional) Se você não souber corrigir os erros no `/etc/fstab`, sempre poderá restaurar seu arquivo `/etc/fstab` de backup com o seguinte comando.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Instâncias do Windows

Para criar uma matriz de RAID 0 no Windows

1. Crie os volumes do Amazon EBS para sua matriz. Para obter mais informações, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#).
2. Anexe os volumes do Amazon EBS à instância na qual você deseja hospedar a matriz. Para obter mais informações, consulte [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).
3. Conecte-se à sua instância do Windows. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se à sua instância do Windows](#).
4. Abra um prompt de comando e digite o comando `diskpart`.

diskpart

```
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: WIN-BM6QPPL51C0
```

5. No prompt DISKPART, liste os discos disponíveis com o seguinte comando.

```
DISKPART> list disk
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
-----	-----	-----	-----	---	---
Disk 0	Online	30 GB	0 B		
Disk 1	Online	8 GB	0 B		
Disk 2	Online	8 GB	0 B		

Identifique os discos que deseja usar em sua matriz e anote os números dos discos.

6. Cada disco que deseja usar em sua matriz deve ser um disco dinâmico online que não contenha nenhum volume existente. Use as seguintes etapas para converter discos básicos em discos dinâmicos e excluir todos os volumes existentes.
 - a. Selecione um disco que você deseja usar em sua matriz com o comando a seguir, substituindo pelo número *n* do disco.

```
DISKPART> select disk n
```

```
Disk n is now the selected disk.
```

- b. Se o disco selecionado estiver listado como `Offline`, deixe-o online executando o comando `online disk`.
 - c. Se o disco selecionado não tiver um asterisco na coluna `Dyn` na saída do comando `list disk` anterior, você precisará convertê-lo em um disco dinâmico.

```
DISKPART> convert dynamic
```

Note

Se você receber um erro de que o disco é protegido contra gravação, desmarque o sinalizador de somente leitura no comando `ATTRIBUTE DISK CLEAR READONLY` e tente novamente a conversão do disco dinâmico.

- d. Use o comando `detail disk` para verificar se há volumes existentes no disco selecionado.

```
DISKPART> detail disk
```

```
XENSRV PVDISK SCSI Disk Device
```

```

Disk ID: 2D8BF659
Type    : SCSI
Status  : Online
Path    : 0
Target  : 1
LUN ID  : 0
Location Path : PCIR00T(0)#PCI(0300)#SCSI(P00T01L00)
Current Read-only State : No
Read-only   : No
Boot Disk   : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No

```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
Volume 2	D	NEW VOLUME	FAT32	Simple	8189 MB	Healthy	

Anote todos os números de volumes no disco. Neste exemplo, o número do volume é 2. Se não houver volumes, ignore a próxima etapa.

- e. (Necessário somente se foram encontrados volumes na etapa anterior) Selecione e exclua todos os volumes existentes no disco que você identificou na etapa anterior.

Warning

Isso destrói todos os dados existentes no volume.

- i. Selecione o volume, substituindo pelo número *n* do volume.

```

DISKPART> select volume n
Volume n is the selected volume.

```

- ii. Exclua o volume.

```

DISKPART> delete volume

DiskPart successfully deleted the volume.

```

- iii. Repita essas subetapas para cada volume que você precisa excluir no disco selecionado.
 - f. Repita [Step 6](#) para cada disco que deseja usar em sua matriz.
7. Verifique se os discos que você deseja usar agora são dinâmicos. Nesse caso, estamos usando discos 1 e 2 para o volume RAID.

```
DISKPART> list disk
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
-----	-----	-----	-----	---	---
Disk 0	Online	30 GB	0 B		
Disk 1	Online	8 GB	0 B	*	
Disk 2	Online	8 GB	0 B	*	

8. Crie a matriz de RAID. No Windows, um volume de RAID 0 é referido como um volume distribuído.

Para criar uma matriz de volume distribuído nos discos 1 e 2, use o seguinte comando (observe a opção `stripe` para distribuir a matriz):

```
DISKPART> create volume stripe disk=1,2
DiskPart successfully created the volume.
```

9. Verifique seu novo volume.

```
DISKPART> list volume
```

```
DISKPART> list volume
```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
-----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
Volume 0	C		NTFS	Partition	29 GB	Healthy	System
Volume 1			RAW	Stripe	15 GB	Healthy	

Observe que a coluna `Type` agora indica que o Volume 1 é um volume `stripe`.

10. Selecione e formate seu volume para que você possa começar a usá-lo.
- a. Selecione o volume que você deseja formatar, *n* substituindo pelo número do volume.

```
DISKPART> select volume n
```

Volume *n* is the selected volume.

- b. Formate o volume.

 Note

Para executar uma formatação completa, omita a opção `quick`.

```
DISKPART> format quick recommended label="My new volume"
```

```
100 percent completed
```

```
DiskPart successfully formatted the volume.
```

- c. Atribua uma letra de unidade disponível ao seu volume.

```
DISKPART> assign letter f
```

```
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
```

Seu novo volume agora está pronto para uso.

Criar snapshots de volumes em uma matriz RAID

Se você deseja fazer backup dos dados nos volumes do EBS em um array RAID usando snapshots, verifique se os snapshots estão consistentes. Isso ocorre porque os snapshots desses volumes são criados de maneira independente. Restaurar os volumes do EBS em uma matriz RAID de snapshots que não estão sincronizados prejudicaria a integridade da matriz.

Para criar um conjunto consistente de snapshots para a matriz RAID, use [snapshots de vários volumes do EBS](#). Os instantâneos de vários volumes permitem que você tire point-in-time instantâneos com dados coordenados e consistentes em falhas em vários volumes do EBS conectados a uma instância. EC2 Não é necessário interromper a instância para coordenar entre volumes a fim de garantir consistência, pois os snapshots são tirados automaticamente em vários volumes do EBS. Para obter mais informações, consulte as etapas para criar instantâneos de vários volumes em Criar instantâneos do [Amazon EBS](#).

Avaliar a performance de volumes do Amazon EBS

Você pode testar o desempenho dos volumes do Amazon EBS simulando I/O cargas de trabalho. O processo é o seguinte:

1. Execute uma instância otimizada para EBS.
2. Crie novos volumes do EBS.
3. Anexe os volumes à sua instância otimizada para EBS.
4. Configure e monte o dispositivo de blocos.
5. Instale uma ferramenta para avaliar o I/O desempenho.
6. Compare o I/O desempenho de seus volumes.
7. Exclua os volumes e encerre sua instância para não continuar a ser cobrado.

Important

Alguns procedimentos resultam na destruição de dados existentes em volumes do EBS que você compara. Os procedimentos de comparação são destinados ao uso em volumes criados especialmente para fins de teste, não volumes de produção.

Configurar a instância

Para obter a performance ideal em volumes do EBS, recomendamos que você use uma instância otimizada para EBS. As instâncias otimizadas para EBS oferecem taxa de transferência dedicada entre a Amazon e o EC2 Amazon EBS, com instância. As instâncias otimizadas para EBS oferecem largura de banda dedicada entre a EC2 Amazon e o Amazon EBS, com especificações dependendo do tipo de instância.

Para criar uma instância otimizada para EBS, escolha Launch como uma instância otimizada para EBS ao iniciar a instância usando o EC2 console da Amazon ou especifique `--ebs-optimized` ao usar a linha de comando. Certifique-se de selecionar um tipo de instância que ofereça suporte a essa opção.

Configurar volumes de Provisioned IOPS SSD ou Finalidade geral (SSD)

Para criar **gp3** volumes de SSD de IOPS provisionada (**io1eio2**) ou SSD de uso geral (**gp2e**) usando o EC2 console da Amazon, para o tipo de volume, escolha SSD de IOPS provisionada (io1),

SSD de IOPS provisionada (io2), SSD de uso geral (gp2) ou SSD de uso geral (gp3). Na linha de comando, especifique `io1`, `io2`, `gp2` ou `gp3` para o parâmetro `--volume-type`. Para `io1`, `io2`, e `gp3` volumes, especifique o número de I/O operações por segundo (IOPS) para o `--iops` parâmetro. Para obter mais informações, consulte [Tipos de volume do Amazon EBS](#) e [Crie um volume do Amazon EBS](#).

(Somente para instâncias do Linux) Para os testes de exemplo, recomendamos criar uma matriz RAID 0 com 6 volumes para garantir um alto nível de performance. Como você será cobrado por gigabytes provisionados (e pelo número de IOPS provisionadas para volumes de `io1`, `io2` e `gp3`), e não pelo número de volumes, não há nenhum custo adicional para criar vários volumes menores e utilizá-los para criar um conjunto de stripes. Se você estiver utilizando o Oracle Orion para comparar seus volumes, ele poderá simular a segmentação da mesma forma que o ASM do Oracle; portanto, recomendamos que você deixe a segmentação a cargo do Orion. Se você estiver usando uma ferramenta de comparação diferente, precisará fazer o stripe de volumes por conta própria.

Para obter mais informações sobre como criar uma matriz RAID 0, consulte [Criar uma matriz RAID 0](#).

Configurar volumes HDD otimizado para throughput (**st1**) ou HDD a frio (**sc1**)

Para criar um `st1` volume, escolha Throughput Optimized HDD ao criar o volume usando o EC2 console da Amazon ou especifique `--type st1` ao usar a linha de comando. Para criar um `sc1` volume, escolha Cold HDD ao criar o volume usando o EC2 console da Amazon ou especifique `--type sc1` ao usar a linha de comando. Para obter informações sobre a criação de volumes do EBS, consulte [Crie um volume do Amazon EBS](#). Para obter informações sobre como anexar esses volumes à sua instância, consulte [Anexar um volume do Amazon EBS a uma instância da Amazon EC2](#).

(somente instâncias Linux) AWS fornece um modelo JSON para uso AWS CloudFormation que simplifica esse procedimento de configuração. Acesse o [modelo](#) e salve-o como um arquivo JSON. AWS CloudFormation permite que você configure suas próprias chaves SSH e oferece uma maneira mais fácil de configurar um ambiente de teste de desempenho para avaliar `st1` volumes. O modelo cria uma instância de geração atual e um volume `st1` de 2 TiB e anexa o volume à instância em `/dev/xvdf`.

(Somente instâncias do Linux) Para criar um volume de HDD usando o modelo

1. Abra o AWS CloudFormation console em <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Selecione Criar Stack.

3. Escolha Upload a Template to Amazon S3 e selecione o modelo JSON que você obteve anteriormente.
4. Dê à sua pilha um nome como “ebs-perf-testing” e selecione um tipo de instância (o padrão é r3.8xlarge) e uma chave SSH.
5. Selecione Next duas vezes e, em seguida, escolha Create Stack.
6. Depois que o status da sua nova pilha passar de CREATE_IN_PROGRESS (Criação em andamento) para COMPLETE (Concluído), escolha Outputs (Saídas) para obter a entrada de DNS público para sua nova instância, que terá um volume `st1` de 2 TiB anexado a ela.
7. Usando SSH, conecte-se à nova pilha como usuário **ec2-user**, com o nome de host obtido da entrada de DNS na etapa anterior.
8. Vá para [Instalar ferramentas de comparação](#).

Instalar ferramentas de comparação

A tabela a seguir lista algumas das ferramentas que é possível usar para comparar a performance de volumes do EBS.

Instâncias do Linux

Ferramenta	Descrição
fio	Para avaliar o I/O desempenho. Observe que fio tem uma dependência sobre <code>libaio-devel</code>. Execute o comando a seguir para instalar o fio no Amazon Linux: <pre>\$ sudo yum install -y fio</pre> Para instalar fio no Ubuntu, execute o seguinte comando: <pre>sudo apt-get install -y fio</pre>
Ferramenta de calibração do Oracle Orion	Para calibrar o I/O desempenho dos sistemas de armazenamento a serem usados com bancos de dados Oracle.

Instâncias do Windows

Ferramenta	Descrição
DiskSpd	DiskSpd é uma ferramenta de desempenho de armazenamento das equipes de engenharia de infraestrutura do Windows, Windows Server e Cloud Server da Microsoft. Ele está disponível para download em https://github.com/Microsoft/diskspd/releases. Depois de fazer download do arquivo executável <code>diskspd.exe</code>, abra um prompt de comando com direitos administrativos (escolhendo “Executar como administrador”) e navegue até o diretório onde você copiou o arquivo <code>diskspd.exe</code>. Copie o arquivo executável <code>diskspd.exe</code> desejado da pasta executável apropriada, <code>amd64fre</code>, <code>armfre</code> ou <code>x86fre</code>) para um caminho curto e simples, como <code>C:\DiskSpd</code>. Na maioria dos casos, você desejará a versão de 64 bits DiskSpd da pasta <code>amd64fre</code>. O código-fonte do DiskSpd está hospedado no GitHub em: https://github.com/Microsoft/diskspd.
CrystalDiskMark	CrystalDiskMark é um software simples de benchmark de disco. Ele está disponível para download em https://crystalmark.info/en/software/crystallmark/.

Essas ferramentas de avaliação oferecem suporte a uma ampla variedade de parâmetros de teste. Use os comandos que aproximam workloads às quais seus volumes oferecerão suporte. Os comandos fornecidos abaixo servem como exemplos para ajudá-lo a começar a usar.

Escolha o comprimento da fila de volume

Escolha o melhor comprimento da fila de volume com base em sua workload e tipo de volume.

Tamanho da fila em volumes baseados em SSD

Para determinar o tamanho ideal da fila para sua workload em volumes baseados em SSD, recomendamos focar em um tamanho da fila de 1 para cada 1.000 IOPS disponíveis (linha de base para volumes de Finalidade geral (SSD) e a quantidade provisionada para volumes de Provisioned

IOPS SSD). Depois, é possível monitorar a performance de sua aplicação e ajustar esse valor com base nos requisitos da aplicação.

Aumentar o comprimento da fila é benéfico até que você atinja as IOPS provisionadas, a throughput ou o valor ideal de comprimento da fila de sistema, que é atualmente configurado como 32. Por exemplo, para um volume com 3.000 IOPS provisionadas deve-se ter como meta um comprimento de fila 3. É necessário experimentar ajustar esses valores para cima ou para baixo para ver qual funciona melhor para sua aplicação.

Tamanho da fila em volumes baseados em HDD

Para determinar o tamanho ideal da fila para sua workload em volumes baseados em HDD, recomendamos que você foque em um comprimento da fila pelo menos 4 ao executar operações de E/S sequenciais de 1 MiB. Depois, é possível monitorar a performance de seu aplicativo e ajustar esse valor com base nos requisitos do aplicativo. Por exemplo, um st1 volume de 2 TiB com taxa de transferência intermitente de 500 MiB/s e IOPS de 500 deve ter como alvo um tamanho de fila de 4, 8 ou 16 enquanto executa 1.024 KiB, 512 KiB ou 256 KiB sequencialmente, respectivamente. I/Os É necessário experimentar ajustar esses valores para cima ou para baixo e ver qual funciona melhor com sua aplicação.

Desabilitar estados C

Antes de executar a referência, desative os estados C do processador. Desativar os núcleos temporariamente em uma CPU compatível pode entrar em um estado C para economizar energia. Quando o núcleo é chamado para retomar o processamento, leva um determinado tempo até o núcleo voltar a funcionar por completo. Esta latência pode interferir nas rotinas de comparação do processador. Para obter mais informações sobre os estados C e quais tipos de EC2 instância os suportam, consulte [Controle de estado do processador para sua EC2 instância](#).

Instâncias do Linux

É possível desativar os estados C no Amazon Linux, RHEL e CentOS da seguinte maneira:

1. Obtenha o número de estados C.

```
$ cpupower idle-info | grep "Number of idle states:"
```

2. Desative os estados C de c1 a cN. De preferência, os núcleos devem estar no estado c0.

```
$ for i in `seq 1 $((N-1))`; do cpupower idle-set -d $i; done
```

Instâncias do Windows

É possível desativar os estados C no Windows da seguinte maneira:

1. Em PowerShell, obtenha o esquema de energia ativa atual.

```
$current_scheme = powercfg /getactivescheme
```

2. Obtenha o GUID do esquema de energia.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerPlan -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='High performance']").InstanceID
```

3. Obtenha o GUID da configuração de energia.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSetting -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='Processor idle disable']").InstanceID
```

4. Obtenha o GUID do subgrupo da configuração de energia.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSettingSubgroup -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='Processor power management']").InstanceID
```

5. Desative os estados C definindo o valor do índice como 1. Um valor igual a 0 indica que os estados C estão desativados.

```
powercfg /  
setacvalueindex <power_scheme_guid> <power_setting_subgroup_guid> <power_setting_guid>  
1
```

6. Defina o esquema ativo para garantir que as configurações sejam salvas.

```
powercfg /setactive <power_scheme_guid>
```

Benchmarking de performance

Os seguintes procedimentos descrevem comandos de comparação para vários tipos de volumes do EBS.

Execute os seguintes comandos em uma instância otimizada para EBS com volumes do EBS anexados. Se os volumes do EBS tiverem sido criados de snapshots, inicialize-os antes do

benchmarking. Para obter mais informações, consulte [Inicialize manualmente os volumes após a criação](#).

 Tip

Você pode usar os histogramas de I/O latência fornecidos pelas estatísticas detalhadas de desempenho do EBS para comparar a distribuição do I/O desempenho em seus testes de benchmarking. Para obter mais informações, consulte [Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS](#).

Após terminar de testar seus volumes, consulte os seguintes tópicos para obter ajuda para limpar: [Excluir um volume de Amazon EBS](#) e [Encerrar a instância](#).

Avalie a performance dos volumes de Provisioned IOPS SSD e Finalidade geral (SSD)

Instâncias do Linux

Execute fio na matriz RAID 0 que você criou.

O seguinte comando executa operações de gravação aleatórias de 16 KB.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --ioengine=psync --name fio_test_file --direct=1 --rw=randwrite --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --group_reporting --norandommap
```

O seguinte comando executa operações de leitura aleatórias de 16 KB.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --name fio_test_file --direct=1 --rw=randread --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --group_reporting --norandommap
```

Para obter mais informações sobre como interpretar os resultados, consulte este tutorial: [Inspeção de performance de E/S de disco com fio](#).

Instâncias do Windows

Execute DiskSpd no volume que você criou.

O comando a seguir executará um I/O teste aleatório de 30 segundos usando um arquivo de teste de 20 GB localizado na C : unidade, com uma taxa de gravação de 25% e 75% de leitura e um

tamanho de bloco de 8K. Ele usará oito threads de operador, cada um com quatro operações de E/S pendentes, e uma semente de valor de entropia de gravação de 1 GB. Os resultados do teste serão salvos em um arquivo de texto chamado `DiskSpeedResults.txt`. Esses parâmetros simulam uma workload OLTP do SQL Server.

```
diskspd -b8K -d30 -o4 -t8 -h -r -w25 -L -Z1G -c20G C:\iotest.dat > DiskSpeedResults.txt
```

Para obter mais informações sobre como interpretar os resultados, consulte este tutorial:

[Inspeccionando o desempenho de E/S do disco com o Disk. SPd](#)

Benchmark de volumes **st1** e **sc1** (instâncias do Linux)

Execute fio em seu volume do **st1** ou **sc1**.

Note

Antes de executar esses testes, defina o buffer I/O em sua instância conforme descrito em [Aumentar a leitura antecipada para workloads com muitas operações de leitura e alta throughput em st1 e sc1 \(somente instâncias do Linux\)](#)

O seguinte comando executa operações de leitura sequenciais de 1 MiB em um dispositivo de blocos **st1** anexado (por exemplo, `/dev/xvdf`):

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=read --randrepeat=0
--ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_read_test
```

O seguinte comando executa operações de gravação sequenciais de 1 MiB em um dispositivo de blocos **st1** anexado:

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=write --randrepeat=0
--ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_write_test
```

Algumas workloads executam uma combinação de leituras e gravações sequenciais para diferentes partes de dispositivo de blocos. Para comparar essa workload, recomendamos que você use trabalhos de fio separados, simultâneos, para leituras e gravações, e use a opção `fio offset_increment` para focar em locais diferentes de dispositivo de blocos para cada trabalho.

Executar essa workload é um pouco mais complicado do que uma workload de gravação ou leitura sequenciais. Use um editor de texto para criar um arquivo de trabalho de fio, chamado de `fio_rw_mix.cfg` neste exemplo, que contém o seguinte:

```
[global]
clocksource=clock_gettime
randrepeat=0
runtime=180

[sequential-write]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=write
rwmixread=0
rwmixwrite=100

[sequential-read]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=read
rwmixread=100
rwmixwrite=0
offset=100g
```

Em seguida, execute o seguinte comando:

```
$ sudo fio fio_rw_mix.cfg
```

Para obter mais informações sobre como interpretar os resultados, consulte este tutorial:

[Inspeccionando o I/O desempenho do disco com fio](#).

Vários trabalhos de fio para E/S direta, mesmo que usando operações de leitura ou gravação sequenciais, podem resultar em uma throughput mais baixa do que o esperado para volumes `st1` e

sc1. Recomendamos que você use uma I/O tarefa direta e use o `iodepth` parâmetro para controlar o número de I/O operações simultâneas.

Automatizar backups com o Amazon Data Lifecycle Manager

Você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação, retenção e exclusão de snapshots do EBS e com suporte do EBS. AMIs Quando você automatiza o gerenciamento de snapshot e AMI, isso ajuda a:

- Proteger dados valiosos impondo uma programação regular de backup.
- Crie modelos padronizados AMIs que possam ser atualizados em intervalos regulares.
- Reter os backups conforme exigido por auditores ou pelas regras de conformidade interna.
- Reduzir os custos de armazenamento ao excluir backup obsoletos.
- Criar políticas de backup de recuperação de desastres que fazem backup de dados em regiões ou contas isoladas.

Quando combinado com os recursos de monitoramento da Amazon EventBridge e do Amazon Data Lifecycle Manager AWS CloudTrail, o Amazon Data Lifecycle Manager fornece uma solução de backup completa para EC2 instâncias da Amazon e volumes individuais do EBS sem custo adicional.

Important

- O Amazon Data Lifecycle Manager não pode gerenciar snapshots nem AMIs criar por qualquer outro meio.
- O Amazon Data Lifecycle Manager não pode automatizar a criação, retenção e exclusão de instâncias armazenadas. AMIs

Conteúdo

- [Cotas](#)
- [Como o Amazon Data Lifecycle Manager funciona](#)
- [As políticas padrão comparadas com as políticas personalizadas do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Criar políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Criar política padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots](#)

- [Crie uma política personalizada do Amazon Data Lifecycle Manager para suporte do EBS AMIs](#)
- [Automatizar cópias de snapshots entre contas com o Data Lifecycle Manager](#)
- [Modificar políticas do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Excluir políticas do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Controlar o acesso ao Amazon Data Lifecycle Manager usando o IAM](#)
- [Monitorar políticas do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Endpoints de serviço para o Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Crie uma conexão privada entre uma VPC e o Amazon EBS](#)
- [Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Cotas

Sua AWS conta tem as seguintes cotas relacionadas ao Amazon Data Lifecycle Manager:

Descrição	Quota
Políticas personalizadas de ciclo de vida por região	100
Políticas padrão para snapshots do EBS por região	1
Políticas padrão para empresas apoiadas pelo EBS por região AMIs	1
Tags por recurso	45

Como o Amazon Data Lifecycle Manager funciona

Veja a seguir os elementos de chaves do Amazon Data Lifecycle Manager.

Elementos

- [Políticas](#)
- [Agendas da política \(somente políticas personalizadas\)](#)

- [Tags do recurso-alvo \(somente políticas personalizadas\)](#)
- [Snapshots](#)
- [Apoiado pelo EBS AMIs](#)
- [Tags do Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Políticas

Com o Amazon Data Lifecycle Manager, você cria políticas para definir os requisitos de criação e retenção de backup. Essas políticas geralmente especificam o seguinte:

- Tipo de política — Define o tipo de recursos de backup que a política gerencia (instantâneos ou baseados em EBS AMIs).
- Recursos-alvo: define o tipo dos recursos que são alvo da política (instâncias ou volumes do EBS).
- Frequência de criação — Define com que frequência a política é executada e cria instantâneos ou AMIs.
- Limite de retenção — define por quanto tempo a política retém os instantâneos ou AMIs após a criação.
- Ações adicionais: define as ações adicionais que a política deve realizar, como cópia entre regiões, arquivamento ou marcação de recursos.

O Amazon Data Lifecycle Manager oferece políticas padrão e políticas personalizadas.

Políticas padrão

As políticas padrão fazem backup de todos os volumes e instâncias em uma região que não têm backups recentes. Opcionalmente, você pode excluir volumes e instâncias especificando parâmetros de exclusão.

O Amazon Data Lifecycle Manager é compatível com as seguintes políticas padrão:

- Política padrão para snapshots do EBS: tem como alvo os volumes e automatiza a criação, a retenção e a exclusão de snapshots.
- Política padrão para instâncias apoiadas pelo EBS AMIs — visa instâncias e automatiza a criação, retenção e cancelamento do registro de instâncias apoiadas pelo EBS. AMIs

Você só pode ter uma política padrão por tipo de recurso em cada conta e região da AWS .

Políticas personalizadas

As políticas personalizadas têm como alvo recursos específicos com base nas tags atribuídas a eles e são compatíveis com atributos avançados, como restauração rápida de snapshots, arquivamento de snapshots, cópia entre contas e scripts prévios e posteriores. Uma política personalizada pode incluir até quatro agendas, e cada agenda pode ter sua própria frequência de criação, limite de retenção e configuração avançada de atributos.

O Amazon Data Lifecycle Manager é compatível com as seguintes políticas personalizadas:

- Política de snapshots do EBS: tem como alvo os volumes ou as instâncias, e automatiza a criação, a retenção e a exclusão dos snapshots do EBS.
- Política de AMI baseada em EBS — visa instâncias e automatiza a criação, retenção e cancelamento de registro de sistemas baseados em EBS. AMIs
- Política de evento de cópia entre contas: automatiza ações de cópia entre regiões para os snapshots que são compartilhados com você.

Para obter mais informações, consulte [As políticas padrão comparadas com as políticas personalizadas do Amazon Data Lifecycle Manager](#).

Agendas da política (somente políticas personalizadas)

Os cronogramas de políticas definem quando os instantâneos AMIs são criados pela política. As políticas podem ter até quatro programações — uma obrigatória e até três opcionais.

Adicionar vários agendamentos a uma única política permite criar instantâneos ou AMIs em frequências diferentes usando a mesma política. Por exemplo, é possível criar uma única política que cria snapshots diários, semanais, mensais e anuais. Isso elimina a necessidade de gerenciar várias políticas.

Para cada programação, é possível definir a frequência, configurações de restauração rápida de snapshots (somente políticas de ciclo de vida do snapshot), regras de cópia entre regiões e tags. As tags atribuídas a uma agenda são automaticamente atribuídas aos instantâneos ou AMIs criadas quando a agenda é iniciada. Além disso, o Amazon Data Lifecycle Manager atribui automaticamente uma tag gerada pelo sistema com base na frequência da programação a cada snapshot ou AMI.

Cada agendamento é acionado individualmente com base na frequência. Se vários agendamentos forem iniciados ao mesmo tempo, o Amazon Data Lifecycle Manager criará apenas um snapshot ou

uma AMI e aplicará as configurações de retenção do agendamento que tem o período de retenção mais alto. As etiquetas de todos os agendamentos iniciados são aplicadas ao snapshot ou à AMI.

- (Somente políticas de ciclo de vida de snapshot) Se mais de um dos agendamentos iniciados estiver habilitado para restauração rápida de snapshots, o snapshot será habilitado para restauração rápida de snapshots em todas as zonas de disponibilidade especificadas em todos os agendamentos iniciados. As configurações de retenção mais altas dos agendamentos iniciados são usadas para cada zona de disponibilidade.
- Se mais de um dos agendamentos iniciados estiver habilitado para cópia entre regiões, o snapshot ou a AMI serão copiados para todas as regiões especificadas em todos os agendamentos iniciados. O período de retenção mais alta dos agendamentos iniciados é aplicado.

Tags do recurso-alvo (somente políticas personalizadas)

As políticas personalizadas do Amazon Data Lifecycle usam tags de recurso para identificar os recursos para backup. Ao criar um snapshot ou uma política de AMI baseada no EBS, você pode especificar várias tags de recursos de destino. Todos os recursos do tipo especificado (instância ou volume) que tenham pelo menos uma das tags de recursos de destino especificadas serão visados pela política. Por exemplo, se você criar uma política de snapshot direcionada a volumes e especificar `purpose=prod`, `costcenter=prod`, e `environment=live` como tags de recurso de destino, a política visará todos os volumes que tenham qualquer um desses pares de valores de chave de tag.

Se você quiser executar várias políticas em um recurso, poderá atribuir várias tags ao recurso de destino e, em seguida, criar políticas separadas para cada uma direcionar uma tag de recurso específica.

Não é possível usar os caracteres \ ou = em uma chave de etiquetas. Tags de recursos de destino diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Para obter mais informações, consulte [Marcar seus recursos](#).

Snapshots

Os snapshots são o principal meio de fazer backup de dados de volumes do EBS. Para economizar custos de armazenamento, os snapshots sucessivos são incrementais, contendo apenas os dados do volume que mudaram desde o snapshot anterior. Quando você exclui um snapshot de uma série de snapshots de um volume, somente os dados exclusivos daquele snapshot são removidos. Os

dados restantes do histórico capturado do volume são preservados. Para obter mais informações, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

Apoiado pelo EBS AMIs

Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. É possível executar várias instâncias em uma única AMI quando precisa de várias instâncias com a mesma configuração. O Amazon Data Lifecycle Manager oferece suporte somente com suporte do EBS. AMIs O suporte do EBS AMIs inclui um snapshot para cada volume do EBS anexado à instância de origem. Para obter mais informações, consulte [Imagens de máquina da Amazon \(AMIs\)](#).

Tags do Amazon Data Lifecycle Manager

O Amazon Data Lifecycle Manager aplica as seguintes tags de sistema a todos os snapshots e são AMIs criados por uma política, para diferenciá-los dos snapshots e AMIs criados por qualquer outro meio:

- `aws:dlm:lifecycle-policy-id`
- `aws:dlm:lifecycle-schedule-name`
- `aws:dlm:expirationTime`: para snapshots criados por uma programação baseada em idade. Indica quando o snapshot deve ser excluído do nível padrão.
- `dlm:managed`
- `aws:dlm:archived`: para snapshots que foram arquivados de acordo com uma programação.
- `aws:dlm:pre-script`: para snapshots criados com scripts prévios.
- `aws:dlm:post-script`: para snapshots criados com scripts posteriores.

Você também pode especificar tags personalizadas a serem aplicadas aos instantâneos e AMIs na criação. Não é possível usar os caracteres \ ou = em uma chave de etiquetas.

As tags de destino que o Amazon Data Lifecycle Manager usa para associar os volumes à política podem ser aplicadas opcionalmente aos snapshots criados pela política. Da mesma forma, as tags de destino usadas para associar instâncias a uma política de AMI podem, opcionalmente, ser aplicadas às AMIs criadas pela política.

As políticas padrão comparadas com as políticas personalizadas do Amazon Data Lifecycle Manager

Esta seção compara as políticas padrão e as políticas personalizadas, e destaca suas semelhanças e diferenças.

Tópicos

- [Comparação de políticas de snapshots do EBS](#)
- [Comparação das políticas de AMI baseadas no EBS](#)

Comparação de políticas de snapshots do EBS

A tabela a seguir destaca as diferenças entre a política padrão para snapshots do EBS e as políticas personalizadas de snapshot do EBS.

Recurso	Política padrão para snapshots do EBS	Política personalizada de snapshots do EBS
Recurso de backup gerenciado	Snapshot do EBS	Snapshot do EBS
Tipos de recursos-alvo	Volumes	Volumes ou instâncias
Seleção de recursos-alvo	Tem como alvo todos os volumes da região que não têm snapshots recentes. Você pode especificar parâmetros de exclusão para excluir volumes específicos.	Tem como alvo somente os volumes ou as instâncias que têm tags específicas.
Parâmetros de exclusão	Sim, pode excluir volumes de inicialização, tipos de volume específicos e volumes com tags específicas.	Sim, pode excluir volumes de inicialização e volumes com tags específicas quando tem como alvo as instâncias.
Suporte AWS Outposts	Não	Sim

Recurso	Política padrão para snapshots do EBS	Política personalizada de snapshots do EBS
Compatibilidade com várias agendas	Não	Sim, até quatro agendas por política
Tipos de retenção compatíveis	Retenção baseada em tempo apenas	Retenção com base em tempo e quantidade
Frequência de criação de snapshots	A cada 1 a 7 dias.	Frequência diária, semanal, mensal, anual ou personalizada usando uma expressão cron.
Retenção de snapshots	2 a 14 dias.	Até 1.000 snapshots (baseado em quantidade) ou até 100 anos (baseado em tempo).
Compatibilidade com snapshots consistentes com a aplicação	Não	Sim, usando scripts prévios e posteriores
Compatibilidade com arquivamento de snapshots	Não	Sim
Compatibilidade com restauração rápida de snapshots	Não	Sim
Compatibilidade com cópia entre regiões	Sim, com as configurações padrão ¹	Sim, com configurações personalizadas

Recurso	Política padrão para snapshots do EBS	Política personalizada de snapshots do EBS
Compatibilidade com compartilhamento entre contas	Não	Sim
Compatibilidade com exclusão estendida ²	Sim	Não

¹ Para políticas padrão:

- Você não pode copiar tags em cópias entre regiões.
- As cópias usam o mesmo período de retenção que o snapshot original.
- Os snapshots recebem o mesmo status de criptografia que o volume original. Se a região de destino estiver habilitada para criptografia por padrão, as cópias sempre serão criptografadas, mesmo que os snapshots originais estejam descriptografados. As cópias são sempre criptografadas com a chave do KMS padrão para a região de destino.

² Para políticas padrão e personalizadas:

- Se uma instância ou volume-alvo for excluído, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará excluindo snapshots até restar apenas o último com base no período de retenção. Para as políticas padrão, você pode estender a exclusão para incluir o último snapshot.
- Se uma política for excluída ou entrar em estado de erro ou de desabilitada, o Amazon Data Lifecycle Manager interromperá a exclusão dos snapshots. Para as políticas padrão, você pode estender a exclusão para continuar a excluir os snapshots, inclusive o último.

Comparação das políticas de AMI baseadas no EBS

A tabela a seguir destaca as diferenças entre a política padrão para políticas de AMI baseadas no EBS AMIs e as personalizadas baseadas no EBS.

Recurso	Política padrão para suporte do EBS AMIs	Política personalizada de AMI baseada no EBS
Recurso de backup gerenciado	Apoiado pelo EBS AMIs	Apoiado pelo EBS AMIs
Tipos de recursos-alvo	Instâncias	Instâncias
Seleção de recursos-alvo	Tem como alvo todas as instâncias na região que não têm instâncias recentes AMIs. Você pode especificar parâmetros de exclusão para excluir instâncias específicas.	Tem como alvo somente as instâncias que têm tags específicas.
Reinicializar instâncias antes da criação da AMI	Não	Sim
Parâmetros de exclusão	Sim, pode excluir instâncias com tags específicas.	Não
Compatibilidade com várias agendas	Não	Sim, até quatro agendas por política.
Frequência de criação de AMI	A cada 1 a 7 dias.	Frequência diária, semanal, mensal, anual ou personalizada usando uma expressão cron.
Tipos de retenção compatíveis	Retenção baseada em tempo apenas.	Retenção baseada em tempo e quantidade.

Recurso	Política padrão para suporte do EBS AMIs	Política personalizada de AMI baseada no EBS
AMIs retenção	2 a 14 dias.	Até 1000 AMIs (com base na contagem) ou até 100 anos (com base na idade).
Compatibilidade com descontinuação de AMIs	Não	Sim
Compatibilidade com cópia entre regiões	Sim, com as configurações padrão ¹	Sim, com configurações personalizadas
Compatibilidade com exclusão estendida ²	Sim	Não

¹ Para políticas padrão:

- Você não pode copiar tags em cópias entre regiões.
- As cópias usam o mesmo período de retenção que a AMI original.
- Os snapshots recebem o mesmo status de criptografia que a AMI original. Se a região de destino estiver habilitada para criptografia por padrão, as cópias sempre serão criptografadas, mesmo que a origem não AMIs esteja criptografada. As cópias são sempre criptografadas com a chave do KMS padrão para a região de destino.

² Para políticas padrão e personalizadas:

- Se uma instância alvo for encerrada, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará cancelando o AMIs registro até o último, mas sem incluir, o último, com base no período de retenção. Para políticas padrão, você pode estender o cancelamento de registro para incluir a última AMI.
- Se uma política for excluída ou entrar no estado de erro ou desativada, o Amazon Data Lifecycle Manager interromperá o cancelamento do registro. AMIs Para políticas padrão, você pode estender a exclusão para continuar cancelando o registro AMIs, incluindo o último.

Criar políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager

Para criar instâncias periódicas apoiadas pelo EBS AMIs , use a política padrão para o EBS. AMIs Para criar snapshots de todos os volumes, qualquer que seja seu estado de anexação, ou se você quiser excluir volumes específicos, use a política padrão para snapshots do EBS.

Esta seção explica como criar políticas padrão.

Tópicos

- [Considerações sobre as políticas padrão](#)
- [Criar política padrão para snapshots do Amazon EBS](#)
- [Crie uma política padrão para o suporte do EBS AMIs](#)
- [Habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em várias contas e regiões](#)

Considerações sobre as políticas padrão

Ao trabalhar com políticas padrão, tenha em mente o seguinte:

- As políticas padrão não fazem backup de recursos de destino (instâncias ou volumes) que tenham backups recentes (instantâneos ou AMIs). A frequência de criação determina de quais recursos são feitos backups. O backup de um volume ou instância é feito somente se seu último snapshot ou AMI for mais antigo que a frequência de criação da política. Por exemplo, se você especificar uma frequência de criação de três dias, a política padrão para snapshots do EBS só criará um snapshot de um volume se o último snapshot tiver sido feito há mais de 3 dias.
- Por padrão, as políticas padrão têm como alvo todas as instâncias ou volumes na região, a menos que parâmetros de exclusão sejam especificados.
- As políticas padrão criarão um conjunto mínimo de snapshots exclusivos. Por exemplo, se você habilitar a política de AMI baseada no EBS e a política de snapshot do EBS, a política de snapshot não duplicará os snapshots dos volumes que já foram copiados para backup pela política de AMI baseada no EBS.
- As políticas padrão só começarão a ter como alvo os recursos criados há pelo menos 24 horas.
- Se você excluir um volume ou encerrar uma instância visada por uma política padrão, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará excluindo os backups (snapshots AMIs ou) criados anteriormente de acordo com o período de retenção até, mas não incluindo, o último backup. Você deve excluir esse backup manualmente se ele não for necessário.

Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager exclua o último backup, você poderá habilitar a exclusão estendida.

- Se uma política padrão for excluída ou entrar no estado de erro ou desativada, o Amazon Data Lifecycle Manager interrompe a exclusão dos backups criados anteriormente (snapshots ou). AMIs Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager continue excluindo os backups, inclusive o último, deverá habilitar a exclusão estendida antes de excluir a política ou antes que o estado da política mude para desabilitada ou excluída.
- Quando você cria e habilita uma política padrão, o Amazon Data Lifecycle Manager atribui aleatoriamente aos recursos-alvo uma janela de quatro horas. Os recursos-alvo são copiados durante a janela que foi atribuída a eles na frequência de criação especificada. Por exemplo, se uma política tiver uma frequência de criação de 3 dias e se a um recurso-alvo for atribuída a janela das 12h às 16h, o backup desse recurso será feito entre 12h e 16h a cada 3 dias.

Criar política padrão para snapshots do Amazon EBS

O procedimento a seguir mostra como criar uma política padrão para snapshots do EBS.

Console

Para criar uma política padrão para snapshots do EBS

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Lifecycle Manager e depois Criar política de ciclo de vida.
3. Para Tipo de política, escolha Política padrão e depois Política de snapshot do EBS.
4. Para Description (Descrição), insira uma breve descrição da rota.
5. Para Perfil do IAM, escolha o perfil do IAM que tem permissões para gerenciar snapshots.

Recomendamos que você escolha Padrão para usar o perfil do IAM padrão fornecido pelo Amazon Data Lifecycle Manager. Porém, também é possível usar um perfil do IAM personalizado que você criou anteriormente.

6. Em Frequência de criação, especifique com que frequência você deseja que a política seja executada e crie snapshots dos seus volumes.

A frequência especificada também determina de quais volumes será feito backup. A política só fará backup dos volumes cujo backup não foi feito por nenhum outro meio dentro da frequência especificada. Por exemplo, se você especificar uma frequência de criação de três

dias, a política só criará snapshots dos volumes cujo backup não foi feito nos últimos três dias.

7. Para Período de retenção, especifique por quanto tempo você deseja que a política retenha os snapshots que ela criar. Quando um snapshot atinge o limite de retenção, ele é automaticamente excluído. O período de retenção deve ser maior ou igual ao intervalo de criação.
8. (Opcional) Configure os parâmetros de exclusão para excluir volumes específicos dos backups agendados. Os volumes excluídos não serão copiados quando a política for executada.
 - a. Para excluir os volumes de inicialização, selecione Excluir volumes de inicialização. Se você excluir os volumes de inicialização, somente os volumes de dados (não de inicialização) serão copiados pela política. Em outras palavras, ela não criará snapshots de volumes anexados às instâncias como volumes de inicialização.
 - b. Para excluir tipos de volume específicos, escolha Excluir tipos de volume específicos e selecione os tipos de volume a serem excluídos. A política só fará backup de volumes de outros tipos.
 - c. Para excluir volumes que têm tags específicas, escolha Adicionar tag e depois especifique as chaves e os valores de tag. A política não criará snapshots de volumes que contêm alguma das tags especificadas.
9. (Opcional) Para Configurações avançadas, especifique as ações adicionais que a política deve realizar.
 - a. (Opcional) Para copiar automaticamente as tags atribuídas do volume original para os snapshots, selecione Copiar tags dos volumes.
 - b. Com a exclusão estendida desabilitada:
 - Se o volume original for excluído, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará excluindo snapshots criados anteriormente até restar apenas o último com base no período de retenção. Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager exclua todos os snapshots, inclusive o último, selecione Estender exclusão.
 - Se uma política for excluída ou entrar em estado de erro ou de disabled, o Amazon Data Lifecycle Manager interromperá a exclusão dos snapshots. Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager continue a excluir os snapshots, inclusive o último, selecione Estender exclusão.

 Note

Se você habilitar a exclusão estendida, substituirá ambos os comportamentos descritos acima simultaneamente.

- c. Para copiar os snapshots criados pela política para outras regiões, selecione Criar cópia entre regiões e depois selecione até três regiões de destino.
 - Se o snapshot original estiver criptografado ou se a criptografia estiver habilitada por padrão para a região de destino, os snapshots copiados serão criptografados usando a chave do KMS padrão para criptografia do EBS na região de destino.
 - Se o snapshot original não estiver criptografado e a criptografia estiver desabilitada por padrão para a região de destino, os snapshots copiados serão descriptografados.
10. (Opcional) Para adicionar uma tag à política, escolha Adicionar tag e especifique o par chave-valor da tag.
11. Escolha Criar política padrão.

 Note

Se receber um erro `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists`, consulte [Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

AWS CLI

Para criar uma política padrão para snapshots do EBS

Use o comando [da create-lifecycle-policy](#). Você pode especificar os parâmetros de solicitação com um de dois métodos, dependendo do seu caso de uso ou de suas preferências:

- Método 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \  
--state ENABLED | DISABLED \  
--description "policy_description" \  

```



```
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
--exclusions ExcludeBootVolumes=true | false,
ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}], ExcludeVolumeTypes="standard | gp2 |
gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"
```

Por exemplo, para criar uma política padrão para snapshots do EBS que tenha como alvo todos os volumes na região, use o perfil do IAM padrão, seja executada diariamente (padrão) e retenha snapshots por 7 dias (padrão), você precisa especificar os seguintes parâmetros:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default snapshot policy" \
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--default-policy VOLUME
```

• Método 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Em que `policyDetails.json` inclui o seguinte:

```
{
  "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceType": "VOLUME",
  "CopyTags": true | false,
  "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
  "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
  "ExtendDeletion": true | false,
  "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion": "destination_region_code"}],
```

```
"Exclusions": {
  "ExcludeBootVolume": true | false,
  "ExcludeVolumeTypes": ["standard | gp2 | gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"],
  "ExcludeTags": [{
    "Key": "exclusion_tag_key",
    "Value": "exclusion_tag_value"
  }]
}
```

Crie uma política padrão para o suporte do EBS AMIs

O procedimento a seguir mostra como criar uma política padrão para o suporte do EBS AMIs.

Console

Para criar uma política padrão para o suporte do EBS AMIs

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Lifecycle Manager e depois Criar política de ciclo de vida.
3. Para Tipo de política, escolha Política padrão e depois Política de AMI baseada no EBS.
4. Para Description (Descrição), insira uma breve descrição da rota.
5. Para a função do IAM, escolha a função do IAM que tem permissões para gerenciar AMIs.

Recomendamos que você escolha Padrão para usar o perfil do IAM padrão fornecido pelo Amazon Data Lifecycle Manager. Porém, também é possível usar um perfil do IAM personalizado que você criou anteriormente.

6. Em Frequência de criação, especifique com que frequência você deseja que a política seja executada e criada a AMIs partir de suas instâncias.

A frequência especificada também determina de quais instâncias será feito backup. A política só fará backup das instâncias cujo backup não foi feito por nenhum outro meio dentro da frequência especificada. Por exemplo, se você especificar uma frequência de criação de 3 dias, a política só será criada AMIs a partir de instâncias que não tenham sido copiadas nos últimos 3 dias.

7. Em Período de retenção, especifique por quanto tempo você deseja que a política retenha o AMIs que ela cria. Quando uma AMI atinge o limite de retenção, seu registro é

automaticamente cancelado e os snapshots a ela associados são excluídos. O período de retenção deve ser maior ou igual ao intervalo de criação.

8. (Opcional) Configure os Parâmetros de exclusão para excluir instâncias específicas dos backups agendados. O backup das instâncias excluídas não será feito quando a política for executada.
 - Para excluir volumes que tenham tags específicas, escolha Adicionar tag e depois especifique as chaves e os valores da tag. A política não será criada AMIs a partir de instâncias que tenham nenhuma das tags especificadas.
9. (Opcional) Para Configurações avançadas, especifique as ações adicionais que a política deve realizar.
 - a. Para copiar as tags atribuídas das instâncias de origem para suas AMIs, selecione Copiar tags das instâncias.
 - b. Com a exclusão estendida desabilitada:
 - Se uma instância de origem for encerrada, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará cancelando o registro AMIs criado anteriormente, até o último, mas sem incluir, o último, com base no período de retenção. Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager cancele o registro de tudo AMIs, incluindo o último, selecione Estender exclusão.
 - Se uma política for excluída ou entrar no disabled estado error ou, o Amazon Data Lifecycle Manager interromperá o cancelamento do registro. AMIs Se você quiser que o Amazon Data Lifecycle Manager continue com o cancelamento do registro AMIs, incluindo o último, selecione Estender exclusão.
 - c. Para copiar a AMIs criação da política para outras regiões, selecione Criar cópia entre regiões e, em seguida, selecione até 3 regiões de destino.
 - Se a AMI de origem for criptografada ou se a criptografia por padrão estiver habilitada para a região de destino, as copiadas serão AMIs criptografadas usando a chave KMS padrão para criptografia do EBS na região de destino.

 Note

Se você habilitar a exclusão estendida, substituirá ambos os comportamentos descritos acima simultaneamente.

- Se a AMI de origem não estiver criptografada e a criptografia, por padrão, estiver desativada para a região de destino, as copiadas não serão AMIs criptografadas.
10. (Opcional) Para adicionar uma tag à política, escolha Adicionar tag e especifique o par chave-valor da tag.
 11. Escolha Criar política padrão.

 Note

Se receber um erro Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists, consulte [Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

AWS CLI

Para criar uma política padrão para o suporte do EBS AMIs

Use o comando [da create-lifecycle-policy](#). Você pode especificar os parâmetros de solicitação com um de dois métodos, dependendo do seu caso de uso ou de suas preferências:

- Método 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
--exclusions ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}]
```

Por exemplo, para criar uma política padrão para o EBS AMIs que vise todas as instâncias na região, use a função padrão do IAM, seja executada diariamente (padrão) e retida AMIs por 7 dias (padrão), você precisa especificar os seguintes parâmetros:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default AMI policy" \
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
--default-policy INSTANCE
```

- Método 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Em que `policyDetails.json` inclui o seguinte:

```
{
  "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceType": "INSTANCE",
  "CopyTags": true | false,
  "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
  "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
  "ExtendDeletion": true | false,
  "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion": "destination_region_code"}],
  "Exclusions": {
    "ExcludeTags": [{
      "Key": "exclusion_tag_key",
      "Value": "exclusion_tag_value"
    }]
  }
}
```

Habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em várias contas e regiões

Usando AWS CloudFormation StackSets, você pode habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em várias contas e AWS regiões com uma única operação.

Você pode usar conjuntos de pilhas para habilitar políticas padrão de uma das seguintes maneiras:

- Em toda a AWS organização — garanta que as políticas padrão sejam habilitadas e configuradas de forma consistente em toda a AWS organização ou em unidades organizacionais específicas de uma organização. Isso é feito usando permissões gerenciadas pelo serviço. AWS CloudFormation StackSets cria as funções necessárias do IAM em seu nome.
- Em AWS contas específicas — Garanta que as políticas padrão sejam ativadas e configuradas de forma consistente em contas específicas de destino. Isso requer permissões autogerenciadas. Você cria os perfis do IAM necessários para estabelecer a relação de confiança entre a conta do administrador do conjunto de pilhas e as contas de destino.

Para obter mais informações, consulte [Modelos de permissões para conjuntos de pilhas](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

Use os procedimentos a seguir para habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em toda a AWS organização, em contas específicas ou em OUs contas-alvo específicas.

Pré-requisitos

Dependendo de como você estiver habilitando as políticas padrão, faça uma das seguintes alternativas:

- (Em todas AWS as organizações) Você deve [habilitar todos os recursos em sua organização](#) e [ativar o acesso confiável com AWS Organizations](#). Você também deve usar a conta de gerenciamento da organização ou uma [conta de administrador delegado](#).
- (Em contas de destino específicas) Você deve [conceder permissões autogerenciadas](#) criando os perfis necessários para estabelecer uma relação de confiança entre a conta de administrador do conjunto de pilhas e as contas de destino.

Console

Para habilitar políticas padrão em uma AWS organização ou em contas específicas

1. Abra o AWS CloudFormation console em <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. No painel de navegação, escolha e, em seguida StackSets, escolha Criar StackSet.
3. Em Permissões, dependendo de como você estiver habilitando as políticas padrão, faça uma das seguintes alternativas:
 - (Em toda a AWS organização) Escolha as permissões gerenciadas pelo serviço.
 - (Em contas de destino específicas) Escolha Permissões de autoatendimento. Em seguida, em ARN do perfil de administrador do IAM, selecione o perfil de serviço do IAM que você criou para a conta do administrador e, em Nome do perfil de execução do IAM, insira o nome do perfil de serviço do IAM que você criou nas contas de destino.
4. Em Preparar modelo, escolha Usar um exemplo de modelo.
5. Em Exemplos de modelo, faça uma das seguintes alternativas:
 - (Política padrão para snapshots do EBS) Selecione Criar políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots do EBS.
 - (Política padrão para sistemas baseados em EBS AMIs) Selecione Criar políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para sistemas baseados em EBS. AMIs
6. Escolha Próximo.
7. Para StackSet nome e StackSet descrição, insira um nome descritivo e uma breve descrição.
8. Na seção Parâmetros, defina as configurações de política padrão conforme necessário.

Note

Para cargas de trabalho críticas, recomendamos CreateInterval = 1 dia e RetainInterval = 7 dias.

9. Escolha Próximo.
10. (Opcional) Para Tags, especifique tags para ajudá-lo a identificar StackSet e empilhar recursos.
11. Em Execução gerenciada, escolha Ativa.
12. Escolha Próximo.

13. Em **Add stacks to stack set** (Adicionar pilhas ao conjunto de pilhas), escolha **Deploy new stacks** (Implantar novas pilhas).
14. Dependendo de como você estiver habilitando as políticas padrão, faça uma das seguintes alternativas:
 - (Em toda a AWS organização) Para destinos de implantação, escolha uma das seguintes opções:
 - Para implantar em toda a AWS organização, escolha **Implantar na organização**.
 - Para implantar em unidades organizacionais (UO) específicas, escolha **Implantar em unidades organizacionais** e em ID da UO, insira o ID da UO. Para adicionar mais OUs, escolha **Adicionar outra OU**.
 - (Para contas de destino específicas) Em **Contas**, faça uma das seguintes alternativas:
 - Para implantar em contas de destino específicas, escolha **Implantar pilhas em contas** e, em **Números da conta**, insira as contas IDs de destino.
 - Para implantar em todas as contas em uma UO específica, escolha **Implantar pilha em todas as contas de uma unidade organizacional** e, em **Números de organização**, insira o ID da UO de destino.
15. Em **Implantação automática**, escolha **Ativada**.
16. Em **Comportamento de remoção de conta**, escolha **Reter pilhas**.
17. Em **Especificar regiões**, selecione as regiões específicas nas quais habilitar as políticas padrão ou escolha **Adicionar todas as regiões** para habilitar as políticas padrão em todas as regiões.
18. Escolha **Próximo**.
19. Analise as configurações do conjunto de pilhas, selecione **Eu reconheço que AWS CloudFormation pode criar recursos do IAM** e, em seguida, escolha **Enviar**.

AWS CLI

Para habilitar políticas padrão em uma AWS organização

1. Crie o conjunto de pilhas. Use o comando [da create-stack-set](#).

Em `--permission-model`, especifique `SERVICE_MANAGED`.

Para `--template-url`, especifique um dos seguintes modelos URLs:

- (Políticas padrão para suporte do EBS AMIs) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml>
- (Políticas padrão para snapshots do EBS) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml>

Em `--parameters`, especifique as configurações das políticas padrão. Para obter os parâmetros compatíveis, as descrições de parâmetros e os valores válidos, baixe o modelo usando o URL e depois visualize o modelo usando um editor de texto.

Em `--auto-deployment`, especifique `Enabled=true`, `RetainStacksOnAccountRemoval=true`.

```
$ aws cloudformation create-stack-set \  
--stack-set-name stackset_name \  
--permission-model SERVICE_MANAGED \  
--template-url template_url \  
--parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1" \  
              "ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \  
--auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
```

2. Implante o conjunto de pilhas. Use o comando [da create-stack-instances](#).

Em `--stack-set-name`, especifique o nome do conjunto de pilhas que você criou na etapa anterior.

Para `--deployment-targets OrganizationalUnitIds`, especifique o ID da OU raiz a ser implantada em uma organização inteira ou da OU IDs a ser implantada OUs em uma área específica da organização.

Para `--regions`, especifique as AWS regiões nas quais habilitar as políticas padrão.

```
$ aws cloudformation create-stack-instances \  
--stack-set-name stackset_name \  
--deployment-targets OrganizationalUnitIds='["root_ou_id"]' | '["ou_id_1", \  
              "ou_id_2"]' \  
--regions '["region_1", "region_2"]'
```

Para habilitar as políticas padrão em contas de destino específicas

1. Crie o conjunto de pilhas. Use o comando [da create-stack-set](#).

Para `--template-url`, especifique um dos seguintes modelos URLs:

- (Políticas padrão para suporte do EBS AMIs) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml`
- (Políticas padrão para snapshots do EBS) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml`

Em `--administration-role-arn`, especifique o ARN do perfil de serviço do IAM que você criou anteriormente para o administrador do conjunto de pilhas.

Em `--execution-role-name`, especifique o nome do perfil de serviço do IAM que você criou nas contas de destino.

Em `--parameters`, especifique as configurações das políticas padrão. Para obter os parâmetros compatíveis, as descrições de parâmetros e os valores válidos, baixe o modelo usando o URL e depois visualize o modelo usando um editor de texto.

Em `--auto-deployment`, especifique `Enabled=true`, `RetainStacksOnAccountRemoval=true`.

```
$ aws cloudformation create-stack-set \  
--stack-set-name stackset_name \  
--template-url template_url \  
--parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1" \  
              "ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \  
--administration-role-arn administrator_role_arn \  
--execution-role-name target_account_role \  
--auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
```

2. Implante o conjunto de pilhas. Use o comando [da create-stack-instances](#).

Em `--stack-set-name`, especifique o nome do conjunto de pilhas que você criou na etapa anterior.

Para `--accounts`, especifique as AWS contas IDs de destino.

Para `--regions`, especifique as AWS regiões nas quais habilitar as políticas padrão.

```
$ aws cloudformation create-stack-instances \  
--stack-set-name stackset_name \  
--accounts '["account_ID_1", "account_ID_2"]' \  
--regions '["region_1", "region_2"]'
```

Criar política padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots

O procedimento a seguir mostra como usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar os ciclos de vida de snapshots do Amazon EBS.

Tópicos

- [Criar uma política de ciclo de vida de snapshots](#)
- [Considerações sobre políticas de ciclo de vida de snapshots](#)
- [Recursos adicionais](#)
- [Automatizar snapshots consistentes com a aplicação com o Data Lifecycle Manager](#)
- [Outros casos de uso de pré-scripts e pós-scripts](#)
- [Como funcionam os pré-scripts e pós-scripts do Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Identificar snapshots criados com pré-scripts e pós-scripts do Data Lifecycle Manager](#)
- [Monitorar pré-scripts e pós-scripts do Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Criar uma política de ciclo de vida de snapshots

Use um dos procedimentos a seguir para criar uma política de ciclo de vida de snapshots.

Console

Para criar uma política de snapshot

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Lifecycle Manager ((Gerenciador de ciclo de vida) e Create snapshot lifecycle policy (Criar política de ciclo de vida de snapshot).
3. Na tela Select policy type (Selecionar tipo de política), escolha EBS snapshot policy (Política de snapshot do EBS) e depois Next (Próximo).
4. Na seção Target resources (Recursos de destino), faça o seguinte:
 - a. Em Target resource types, (Tipos de recurso de destino), escolha o tipo de recurso para backup. Escolha Volume (Volume) para criar snapshots de volumes individuais ou Instance (Instância) para criar snapshots multivolume dos volumes associados a uma instância.
 - b. (Outpost somente para clientes da Zona Local) Especifique onde os recursos de destino estão localizados.

Para Local dos recursos-alvo, especifique onde os recursos-alvo estão localizados.

- Para direcionar recursos em uma região, escolha AWS Região. O Amazon Data Lifecycle Manager fará backup de todos os recursos do tipo especificado que tenham tags de destino correspondentes somente na região atual. Os instantâneos são criados na mesma região.
 - Para direcionar recursos em Zonas Locais, escolha Zonas AWS Locais. O Amazon Data Lifecycle Manager fará backup de todos os recursos do tipo especificado que tenham tags de destino correspondentes somente em todas as Zonas Locais na região atual. Os instantâneos podem ser criados na mesma zona local do recurso de origem ou em sua região principal.
 - Para direcionar recursos Outpost e, escolha AWS Outpost. O Amazon Data Lifecycle Manager fará backup de todos os recursos do tipo especificado que tenham tags de destino correspondentes em toda Outposts a sua conta. Os instantâneos podem ser criados no Outpost mesmo recurso de origem ou em sua região principal.
- c. Em Target with these tags (Destino com essas etiquetas), escolha as etiquetas de recurso que identificam os volumes ou as instâncias dos quais fazer backup. A política só oferece suporte aos recursos com a chave de tag e os pares de valor especificados.
5. Para Description (Descrição), insira uma breve descrição da rota.
6. Em IAM role (Função do IAM), selecione a função do IAM que tem permissões para gerenciar snapshots e para descrever volumes e instâncias. Para usar a função padrão fornecida pelo Amazon Data Lifecycle Manager, escolha Default role (Função padrão). Se

preferir, para usar uma função do IAM personalizada criada anteriormente, selecione Choose another role (Escolher outra função) e selecione a função a ser usada.

7. Em Policy tags (Etiquetas de políticas), adicione as etiquetas a serem aplicadas na política de ciclo de vida. É possível usar essas etiquetas para identificar e categorizar suas políticas.
8. Em Policy status (Status da política), selecione Enable (Habilitar) para iniciar as execuções da política no próximo horário agendado ou Disable policy (Desabilitar política) para impedir que a política seja executada. Se você não habilitar a política agora, ela não começará a criar snapshots até que você a ative manualmente após a criação.
9. (Políticas que têm apenas instâncias como alvo) Excluir volumes de conjuntos de snapshots de vários volumes.

Por padrão, o Amazon Data Lifecycle Manager criará snapshots de todos os volumes anexados às instâncias-alvo. Porém, você pode optar por criar snapshots de um subconjunto dos volumes anexados. Na seção Parameters (Parâmetros), faça o seguinte:

- Se não quiser criar snapshots dos volumes raiz anexados às instâncias de destino, selecione Exclude root volume (Excluir volume raiz). Se você selecionar essa opção, apenas os volumes de dados (não raiz) anexados às instâncias de destino serão incluídos nos conjuntos de snapshots de vários volumes.
- Para criar snapshots de um subconjunto dos volumes de dados (não raiz) anexados às instâncias de destino, selecione Exclude specific data volumes (Excluir volumes de dados específicos) e especifique as etiquetas a serem usadas para identificar os volumes de dados que não deverão ser capturados. O Amazon Data Lifecycle Manager não criará snapshots de volumes de dados que contenham qualquer uma das etiquetas especificadas. O Amazon Data Lifecycle Manager criará snapshots apenas de volumes de dados que não contenham qualquer uma das etiquetas especificadas.

10. Escolha Próximo.
11. Em Configure schedule (Configurar agendamento), configure os agendamentos de política. Uma política pode ter até quatro agendamentos. A Programação 1 é obrigatória. As Programações 2, 3 e 4 são opcionais. Para cada agendamento de política que você adicionar, faça o seguinte:
 - a. Na seção Schedule details (Detalhes do agendamento), faça o seguinte:
 - i. Em Schedule name (Nome do agendamento), especifique um nome descritivo para o agendamento.

- ii. Em Frequency (Frequência) e nos campos relacionados, configure o intervalo entre as execuções da política.

É possível configurar execuções de políticas com uma programação diária, semanal, mensal ou anual. Como opção, escolha Custom cron expression (Expressão cron personalizada) para especificar um intervalo de até 1 ano. Para obter mais informações, consulte [Cron e expressões de taxa](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

 Note

Se precisar habilitar o arquivamento de snapshots para a programação, você deve selecionar a frequência mensal ou anual, ou especificar uma expressão cron com uma frequência de criação de pelo menos 28 dias. Se você especificar uma frequência mensal que crie snapshots em um dia específico de uma semana específica (por exemplo, na segunda quinta-feira do mês), para uma programação baseada em contagem, a contagem de retenção para o nível de arquivamento deverá ser 4 ou mais.

- iii. Em Starting at (Iniciando às), especifique a hora em que as execuções da política estão programadas para iniciar. A primeira execução da política começa uma hora depois do horário agendado. A hora deve ser inserida no formato hh:mm UTC.
- iv. Em Retention type (Tipo de retenção), especifique a política de retenção para snapshots criados pelo agendamento.

É possível reter snapshots com base na contagem total ou na idade deles.

- Retenção baseada em contagem
 - Com o arquivamento de snapshots desabilitado, o intervalo varia de 1 a 1000. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será excluído permanentemente.
 - Com o arquivamento de snapshots habilitado, o intervalo varia de 0 (arquivamento imediatamente após a criação) a 1000. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será convertido em um snapshot completo e movido para o nível de arquivamento.
- Retenção com base em tempo

- Com o arquivamento de snapshots desabilitado, o intervalo varia de 1 dia a 100 anos. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será excluído permanentemente.
- Com o arquivamento de snapshots habilitado, o intervalo varia de 0 dias (arquivamento imediatamente após a criação) a 100 anos. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será convertido em um snapshot completo e movido para o nível de arquivamento.

 Note

- Todas as programações devem ter o mesmo tipo de retenção (baseado em idade ou contagem). É possível especificar o tipo de retenção somente para a Programação 1. As Programações 2, 3 e 4 herdam o tipo de retenção da Programação 1. Cada programação pode ter sua própria contagem ou período de retenção.
- Se você habilitar a restauração rápida de snapshots, a cópia entre regiões ou o compartilhamento de snapshots, deverá especificar uma contagem de retenção de 1 ou mais, ou um período de retenção de 1 dia ou mais.

- v. (AWS Outposts e somente para clientes da Zona Local) Especifique o destino do snapshot.

Para Destino do snapshot, especifique o destino dos snapshots criados pela política.

- Se a política tem como alvo recursos em uma região, os instantâneos devem ser criados na mesma região. AWS A região está selecionada para você.
- Se a política tiver como alvo recursos em uma zona local, você poderá criar instantâneos na mesma zona local do recurso de origem ou em sua região principal.
- Se a política segmentar recursos em um Outpost, você poderá criar instantâneos no Outpost mesmo recurso de origem ou em sua região principal.

- b. Configure a marcação para snapshots.

Na seção Tagging (Marcação), faça o seguinte:

- i. Para copiar todas as etiquetas definidas por usuário do volume de origem para os snapshots criados pelo agendamento, selecione Copy tags from source (Copiar etiquetas da origem).
 - ii. Para especificar etiquetas adicionais a serem atribuídas aos snapshots criados por esse agendamento, escolha Add tags (Adicionar etiquetas).
- c. Configurar scripts prévios e posteriores para snapshots consistentes com a aplicação.

Para obter mais informações, consulte [Automatizar snapshots consistentes com a aplicação com o Data Lifecycle Manager](#).

- d. (Políticas que têm somente volumes como alvo) Configurar o arquivamento dos snapshots.

Na seção Arquivamento de snapshots, faça o seguinte:

 Note

Você só pode habilitar o arquivamento de snapshots para uma única programação em uma política.

- i. Para habilitar o arquivamento de snapshots para a programação, selecione Archive snapshots created by this schedule (Arquivar os snapshots criados por essa programação).

 Note

Você só pode habilitar o arquivamento de snapshots se a frequência de criação de snapshots for mensal ou anual, ou se especificar uma expressão cron com uma frequência de criação de pelo menos 28 dias.

- ii. Especifique a regra de retenção para snapshots no nível de arquivamento.
- Para programações baseadas em contagem, especifique o número de snapshots a serem retidos no nível de arquivamento. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será excluído permanentemente do nível de arquivamento. Por exemplo, se você especificar 3, a programação reterá no máximo 3 snapshots no nível de arquivamento. Quando o quarto snapshot for

arquivado, o mais antigo dos três snapshots existentes no nível de arquivamento será excluído.

- Para programações baseadas em idade, especifique por quanto tempo os snapshots devem ser retidos no nível de arquivamento. Quando o limite de retenção for atingido, o snapshot mais antigo será excluído permanentemente do nível de arquivamento. Por exemplo, se você especificar 120 dias, a programação excluirá automaticamente os snapshots do nível de arquivamento quando eles atingirem essa idade.



Important

O período de retenção mínimo para snapshots arquivados é de 90 dias. Você deve especificar uma regra de retenção para reter o snapshot por pelo menos 90 dias.

e. Habilitar a restauração rápida de snapshots.

Para habilitar a restauração rápida de snapshots para snapshots criados pelo agendamento, na seção Fast snapshot restore (Restauração rápida de snapshots), selecione Enable fast snapshot restore (Habilitar restauração rápida de snapshots). Se você habilitar a restauração rápida de snapshots, deverá escolher as zonas de disponibilidade nas quais serão habilitadas. Se o agendamento usar uma programação de retenção baseada em idade, será necessário especificar o período para o qual habilitar a restauração rápida de snapshots para cada snapshot. Se o agendamento usar retenção baseada em contagem, será necessário especificar o número máximo de snapshots para ativar a restauração rápida de snapshots.

Se a agenda criar instantâneos em um Outpost, você não poderá ativar a restauração rápida de instantâneos. A restauração rápida de instantâneos não é suportada com instantâneos locais armazenados em um Outpost.



Note

Você será cobrado por cada minuto em que a restauração rápida de snapshots estiver habilitada para um snapshot em uma determinada zona de disponibilidade. As cobranças são divididas com um mínimo de uma hora.

f. Configurar cópia entre regiões.

Para copiar instantâneos criados pela agenda para uma Outpost ou para uma região diferente, na seção Cópia entre regiões, selecione Ativar cópia entre regiões.

Se a agenda criar instantâneos em uma região, você poderá copiar os instantâneos para até três regiões adicionais ou Outposts em sua conta. Você deve especificar uma regra de cópia entre regiões separada para cada região de destino ou Outpost.

Para cada região ou Outpost, você pode escolher políticas de retenção diferentes e escolher se deseja copiar todas as tags ou nenhuma tag. Se o snapshot de origem estiver criptografado, ou se a criptografia estiver habilitada por padrão, os snapshots copiados serão criptografados. Se o snapshot de origem não estiver criptografado, será possível habilitar a criptografia. Se você não especificar uma chave do KMS, os snapshots serão criptografados usando a chave do KMS padrão de criptografia do EBS em cada região de destino. Se você especificar uma Chave do KMS para a região de destino, a função do IAM selecionada deverá ter acesso à Chave do KMS.

 Note

É necessário garantir que o número de cópias de snapshots simultâneas não seja excedido por região.

Se a política criar instantâneos em um Outpost, você não poderá copiar os instantâneos para uma região ou para outra Outpost e as configurações de cópia entre regiões não estarão disponíveis.

g. Configurar compartilhamento entre contas.

No compartilhamento entre contas, configure a política para compartilhar automaticamente os instantâneos criados pela agenda com outras AWS contas. Faça o seguinte:

- i. Para ativar o compartilhamento com outras AWS contas, selecione Ativar compartilhamento entre contas.
- ii. Para adicionar contas com as quais os snapshots serão compartilhados, escolha Add account (Adicionar conta), insira o ID de 12 dígitos da conta da AWS e escolha Add (Adicionar).

- iii. Para cancelar o compartilhamento de snapshots compartilhados automaticamente após um período específico, selecione Unshare automatically (Cancelar o compartilhamento automaticamente). Se você escolher cancelar automaticamente o compartilhamento de snapshots compartilhados, o período após o qual cancelar o compartilhamento automaticamente dos snapshots não poderá ser maior do que o período para o qual a política retém seus snapshots. Por exemplo, se a configuração de retenção da política retém snapshots por um período de cinco dias, é possível configurar a política para cancelar o compartilhamento automático de snapshots compartilhados após períodos de até quatro dias. Isso se aplica a políticas com configurações de retenção de snapshots baseadas em idade e em contagem.

Se você não habilitar o cancelamento automático de compartilhamento, o snapshot será compartilhado até ser excluído.

 Note

Você só pode compartilhar snapshots não criptografados ou criptografados usando uma chave gerenciada pelo cliente gerenciada pelo cliente. Você não pode compartilhar snapshots criptografados com a Chave do KMS de criptografia padrão do EBS. Se você compartilhar snapshots criptografados, também deverá compartilhar a Chave do KMS usada para criptografar o volume de origem com as contas de destino. Para obter mais informações, consulte [Como permitir que usuários em outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

- h. Para adicionar outros agendamentos, escolha Add another schedule (Adicionar outro agendamento), localizado na parte superior da tela. Para cada agendamento adicional, preencha os campos conforme descrito anteriormente neste tópico.
 - i. Depois de adicionar os agendamentos necessárias, escolha Review policy (Revisar política).
12. Revise o resumo da política e escolha Create policy (Criar política).

 Note

Se receber um erro Role with name
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists, consulte

[Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

Command line

Use o [create-lifecycle-policy](#) comando para criar uma política de ciclo de vida de instantâneos. Para PolicyType, especifique EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT.

Note

Para simplificar a sintaxe, os exemplos a seguir usam um arquivo JSON `policyDetails.json`, que inclui os detalhes da política.

Exemplo 1: política de ciclo de vida de snapshot com duas programações

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida de snapshot que cria snapshots de todos os volumes que têm uma chave de tag de costcenter com um valor de 115. A política inclui duas programações. A primeira programação cria um snapshot todos os dias às 3h UTC. A segunda programação cria um snapshot semanal todas as sextas-feiras às 17h UTC.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My volume policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file:///policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "VOLUME"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "costcenter",
    "Value": "115"
  }],
}
```

```

"Schedules": [{
  "Name": "DailySnapshots",
  "TagsToAdd": [{
    "Key": "type",
    "Value": "myDailySnapshot"
  }],
  "CreateRule": {
    "Interval": 24,
    "IntervalUnit": "HOURS",
    "Times": [
      "03:00"
    ]
  },
  "RetainRule": {
    "Count": 5
  },
  "CopyTags": false
},
{
  "Name": "WeeklySnapshots",
  "TagsToAdd": [{
    "Key": "type",
    "Value": "myWeeklySnapshot"
  }],
  "CreateRule": {
    "CronExpression": "cron(0 17 ? * FRI *)"
  },
  "RetainRule": {
    "Count": 5
  },
  "CopyTags": false
}
}]

```

Se a solicitação for bem-sucedida, o comando retornará o ID da política recém-criada. O seguinte é um exemplo de saída.

```

{
  "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}

```

Exemplo 2: política de ciclo de vida de snapshot direcionada a instâncias que cria snapshots de um subconjunto de volumes de dados (não raiz)

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida de snapshots de vários volumes com base em instâncias marcadas com `code=production`. A política inclui um agendamento. O agendamento não cria snapshots dos volumes de dados com a etiqueta `code=temp`.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \  
  --description "My volume policy" \  
  --state ENABLED \  
  --execution-role-arn  
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \  
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{  
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",  
  "ResourceTypes": [  
    "INSTANCE"  
  ],  
  "TargetTags": [{  
    "Key": "code",  
    "Value": "production"  
  }],  
  "Parameters": {  
    "ExcludeDataVolumeTags": [{  
      "Key": "code",  
      "Value": "temp"  
    }]  
  },  
  "Schedules": [{  
    "Name": "DailySnapshots",  
    "TagsToAdd": [{  
      "Key": "type",  
      "Value": "myDailySnapshot"  
    }],  
    "CreateRule": {  
      "Interval": 24,  
      "IntervalUnit": "HOURS",  
      "Times": [  
        "03:00"  
      ]  
    },  
    "RetainRule": {  
      "Count": 5  
    }  
  }  
}
```

```
    },
    "CopyTags": false
  }
}]}
```

Se a solicitação for bem-sucedida, o comando retornará o ID da política recém-criada. O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

Exemplo 3 — Política de ciclo de vida de instantâneos que automatiza instantâneos locais de recursos Outpost

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida de instantâneos que cria instantâneos de volumes marcados `team=dev` em todos os seus Outposts. A política cria os instantâneos da mesma forma que Outposts os volumes de origem. A política cria snapshots a cada 12 horas a partir das 00:00 UTC.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My local snapshot policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": "VOLUME",
  "ResourceLocations": "OUTPOST",
  "TargetTags": [{
    "Key": "team",
    "Value": "dev"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "on-site backup",
    "CreateRule": {
      "Interval": 12,
      "IntervalUnit": "HOURS",
```

```

        "Times": [
            "00:00"
        ],
        "Location": [
            "OUTPOST_LOCAL"
        ]
    },
    "RetainRule": {
        "Count": 1
    },
    "CopyTags": false
}
}]

```

Exemplo 4 — Política de ciclo de vida de instantâneos que cria instantâneos em uma região e os copia para um Outpost

O exemplo de política a seguir cria snapshots de volumes com a tag `team=dev`. Os snapshots são criados na mesma região que o volume de origem. Os snapshots são criados a cada 12 horas a partir das 00:00 UTC e retêm, no máximo, 1 snapshot. A política também copia os instantâneos para Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0`, criptografa os instantâneos copiados usando a chave KMS de criptografia padrão e retém as cópias por um mês. 1

```

aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy snapshots to Outpost" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file:///policyDetails.json

```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```

{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": "VOLUME",
  "ResourceLocations": "CLOUD",
  "TargetTags": [{
    "Key": "team",
    "Value": "dev"
  }],
  "Schedules": [{

```



```

    "Name": "on-site backup",
    "CopyTags": false,
    "CreateRule": {
        "Interval": 12,
        "IntervalUnit": "HOURS",
        "Times": [
            "00:00"
        ],
        "Location": "CLOUD"
    },
    "RetainRule": {
        "Count": 1
    },
    "CrossRegionCopyRules" : [
    {
        "Target": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0",
        "Encrypted": true,
        "CopyTags": true,
        "RetainRule": {
            "Interval": 1,
            "IntervalUnit": "MONTHS"
        }
    }
  ]
}
}]
}
}]

```

Exemplo 5: política de ciclo de vida de snapshots com uma programação baseada em idade habilitada para arquivamento

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida de snapshots que visa volumes marcados com Name=Prod. A política tem uma programação baseada em idade que cria snapshots no primeiro dia de cada mês às 9h. A programação retém cada snapshot no nível padrão por um dia e depois o move para o nível de arquivamento. Os snapshots são armazenados no nível de arquivamento por 90 dias antes de serem excluídos.

```

aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy snapshots to Outpost" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json

```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "ResourceTypes": [ "VOLUME"],
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "Schedules" : [
    {
      "Name": "sched1",
      "TagsToAdd": [
        {"Key":"createdby","Value":"dlm"}
      ],
      "CreateRule": {
        "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
      },
      "CopyTags": true,
      "RetainRule":{
        "Interval": 1,
        "IntervalUnit": "DAYS"
      },
      "ArchiveRule": {
        "RetainRule":{
          "RetentionArchiveTier": {
            "Interval": 90,
            "IntervalUnit": "DAYS"
          }
        }
      }
    }
  ],
  "TargetTags": [
    {
      "Key": "Name",
      "Value": "Prod"
    }
  ]
}
```

Exemplo 6: política de ciclo de vida de snapshots com uma programação baseada em conta habilitada para arquivamento

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida de snapshots que visa volumes marcados com `Purpose=Test`. A política tem uma programação baseada em contagem que cria snapshots

no primeiro dia de cada mês às 9h. A programação arquiva os snapshots imediatamente após a criação e retém no máximo três snapshots no nível de arquivamento.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \  
  --description "Copy snapshots to Outpost" \  
  --state ENABLED \  
  --execution-role-arn  
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \  
  --policy-details file:///policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo policyDetails.json.

```
{  
  "ResourceTypes": [ "VOLUME"],  
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",  
  "Schedules" : [  
    {  
      "Name": "sched1",  
      "TagsToAdd": [  
        {"Key": "createdby", "Value": "dlm"}  
      ],  
      "CreateRule": {  
        "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"  
      },  
      "CopyTags": true,  
      "RetainRule": {  
        "Count": 0  
      },  
      "ArchiveRule": {  
        "RetainRule": {  
          "RetentionArchiveTier": {  
            "Count": 3  
          }  
        }  
      }  
    }  
  ],  
  "TargetTags": [  
    {  
      "Key": "Purpose",  
      "Value": "Test"  
    }  
  ]  
}
```

}

Considerações sobre políticas de ciclo de vida de snapshots

As seguintes considerações gerais se aplicam a políticas de ciclo de vida de snapshot:

- As políticas de ciclo de vida do snapshot visam somente instâncias ou volumes que estão na mesma região que a política.
- A primeira operação de criação de snapshot começa uma hora após o horário de início especificado. As operações subsequentes de criação de snapshot começam uma hora após o horário programado.
- É possível criar várias políticas para fazer backup de um volume ou de uma instância. Por exemplo, se um volume tiver 2 etiquetas, com a etiqueta A como o destino da política A para criar um snapshot a cada 12 horas, e a etiqueta B como o destino da política B para criar um snapshot a cada 24 horas, o Amazon Data Lifecycle Manager cria snapshots de acordo com as programações de ambas as políticas. Como alternativa, é possível obter o mesmo resultado criando uma única política que tenha várias programações. Por exemplo, é possível criar uma única política voltada apenas para tag A e especificar duas programações: uma para cada 12 horas e uma para cada 24 horas.
- Tags de recursos de destino diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
- Se você remover as tags de destino de um recurso visado por uma política, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais os snapshots existentes no nível padrão e no nível de arquivamento; você deverá excluí-los manualmente se eles não forem mais necessários.
- Se você criar uma política que segmente instâncias e novos volumes forem anexados à instância-alvo após a criação da política, os volumes recém-adicionados serão incluídos no backup na próxima execução da política. Todos os volumes associados à instância no momento da execução da política são incluídos.
- Se você criar uma política com uma programação personalizada baseada em cron que esteja configurada para criar apenas um snapshot, a política não excluirá automaticamente esse snapshot quando o limite de retenção for atingido. Exclua manualmente o snapshot caso ele não seja mais necessário.
- Se você criar uma política baseada na idade em que o período de retenção seja menor do que a frequência de criação, o Amazon Data Lifecycle Manager sempre reterá o último snapshot até que o próximo seja criado. Por exemplo, se uma política baseada na idade criar um snapshot por mês

com um período de retenção de sete dias, o Amazon Data Lifecycle Manager reterá cada snapshot por um mês, mesmo que o período de retenção seja de sete dias.

As seguintes considerações se aplicam ao [arquivamento de snapshots](#):

- Você só pode habilitar o arquivamento de snapshots para políticas de snapshots que visem volumes.
- Você só pode especificar uma regra de arquivamento para uma única programação para cada política.
- Se você estiver usando o console, só poderá habilitar o arquivamento de snapshots se a programação tiver uma frequência de criação mensal ou anual, ou tiver uma expressão cron com uma frequência de criação de pelo menos 28 dias.

Se você estiver usando a AWS API ou o AWS CLI AWS SDK, poderá ativar o arquivamento de instantâneos somente se o cronograma tiver uma expressão cron com uma frequência de criação de pelo menos 28 dias.

- O período mínimo de retenção no nível de arquivamento é de 90 dias.
- Quando um snapshot está arquivado, ele é convertido em um snapshot completo quando é movido para o nível de arquivamento. Isso pode resultar em custos de armazenamento de snapshots mais altos. Para obter mais informações, consulte [Preços e faturamento para o arquivamento de snapshots do Amazon EBS](#).
- A restauração rápida e o compartilhamento de snapshots são desabilitados para os snapshots quando eles são arquivados.
- Se, no caso de um ano bissexto, a regra de retenção resultar em um período de retenção de arquivos de menos de 90 dias, o Amazon Data Lifecycle Manager garantirá que os snapshots sejam retidos pelo período mínimo de 90 dias.
- Se você arquivar manualmente um snapshot criado pelo Amazon Data Lifecycle Manager e o snapshot ainda estiver arquivado quando o limite de retenção da programação for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais esse snapshot. Porém, se você restaurar o snapshot no nível padrão antes que o limite de retenção da programação seja atingido, a programação continuará gerenciando o snapshot de acordo com as regras de retenção.
- Se você restaurar, permanente ou temporariamente, um snapshot arquivado pelo Amazon Data Lifecycle Manager no nível padrão e o snapshot ainda estiver arquivado quando o limite de retenção da programação for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais esse snapshot. Porém, se você rearquivar o snapshot antes que o limite de retenção da

programação seja atingido, a programação excluirá o snapshot quando o limite de retenção for atingido.

- Os snapshots arquivados pelo Amazon Data Lifecycle Manager contam para as cotas de `Archived snapshots per volume` e `In-progress snapshot archives per account`.
- Se uma programação não conseguir arquivar um snapshot após repetidas tentativas durante 24 horas, o snapshot permanecerá no nível padrão e será programado para exclusão com base na hora em que seria excluído do nível de arquivamento. Por exemplo, se a programação arquivar snapshots por 120 dias, o snapshot permanecerá no nível padrão por 120 dias após a falha no arquivamento antes de ser excluído permanentemente. Para programações baseadas em contagem, o snapshot não conta para a contagem de retenção da programação.
- Os snapshots devem ser arquivados na mesma região em que foram criados. Se você tiver habilitado a cópia e arquivamento de snapshot entre regiões, o Amazon Data Lifecycle Manager não arquivará a cópia do snapshot.
- Os snapshots arquivados pelo Amazon Data Lifecycle Manager são marcados com a etiqueta `aws:dlm:archived=true` do sistema. Além disso, os snapshots criados por uma programação baseada em idade habilitada para arquivamento são marcados com a tag `aws:dlm:expirationTime` do sistema, que indica a data e a hora em que o snapshot está programado para ser arquivado.

Estas considerações se aplicam a excluir volumes raiz e volumes de dados (não raiz):

- Se você optar por excluir volumes de inicialização e especificar tags que, consequentemente, excluem todos os volumes de dados adicionais anexados a uma instância, o Amazon Data Lifecycle Manager não criará nenhum snapshot para a instância afetada e emitirá uma métrica. `SnapshotsCreateFailed` CloudWatch Para obter mais informações, consulte [Monitore políticas usando CloudWatch](#).

Os seguintes fatores são aplicáveis à exclusão de volumes ou ao encerramento de instâncias com direcionamento por políticas de ciclo de vida de snapshots:

- Se você excluir um volume ou encerrar uma instância visada por uma política com uma programação de retenção baseada em contagem, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais os snapshots no nível padrão e no nível de arquivamento que foram criados a partir do volume excluído ou da instância encerrada. Exclua manualmente esses snapshots mais antigos caso eles não sejam mais necessários.

- Se você excluir um volume ou encerrar uma instância visada por uma política com uma programação de retenção baseada em idade, a política continuará excluir snapshots no nível padrão e no nível de arquivamento que foram criados a partir do volume ou da instância excluídos até restar apenas um snapshot. Exclua manualmente o último snapshot caso ele não seja mais necessário.

As seguintes considerações se aplicam às políticas de ciclo de vida de snapshots e à [restauração rápida de snapshots](#):

- O Amazon Data Lifecycle Manager pode habilitar a restauração rápida de snapshots somente para snapshots com um tamanho de 16 TiB ou menos. Para obter mais informações, consulte [Restauração rápida de snapshots do Amazon EBS](#).
- Um snapshot habilitado para restauração rápida continua habilitado mesmo que você exclua ou desabilite a política, desabilite a restauração rápida de snapshots ou desabilite a restauração de snapshots para a zona de disponibilidade. É possível desabilitar a restauração rápida desses snapshots manualmente.
- Se você habilitar a restauração rápida de snapshots para uma política e exceder o número máximo de snapshots que podem ser habilitados para restauração rápida de snapshots, o Amazon Data Lifecycle Manager criará snapshots, mas não os habilitará para restauração rápida. Depois que um snapshot que está habilitado para restauração rápida for excluído, o próximo snapshot que o Amazon Data Lifecycle Manager criar será habilitado para restauração rápida.
- Quando a restauração rápida de um snapshot é habilitada, são necessários 60 minutos por TiB para otimizar o snapshot. Recomendamos configurar as programações de modo que cada snapshot seja totalmente otimizado antes que o Amazon Data Lifecycle Manager crie o próximo snapshot.
- Se você habilitar a restauração rápida de snapshots para uma política que visa instâncias, o Amazon Data Lifecycle Manager habilitará a restauração rápida de snapshot para cada um dos snapshots de vários volumes, definidos individualmente. Se o Amazon Data Lifecycle Manager não habilitar a restauração rápida de snapshots para um dos snapshots no conjunto de snapshots de vários volumes, ele tentará habilitar a restauração rápida para os snapshots restantes no conjunto.
- Você será cobrado por cada minuto em que a restauração rápida de snapshots estiver habilitada para um snapshot em uma determinada zona de disponibilidade. As cobranças são divididas com um mínimo de uma hora. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço e cobrança](#).

 Note

Dependendo da configuração de suas políticas de ciclo de vida, é possível ter vários snapshots habilitados para restauração rápida de snapshots em várias zonas de disponibilidade, simultaneamente.

As considerações a seguir se aplicam às políticas de ciclo de vida de snapshots e aos volumes habilitados para [multi-attach](#):

- Ao criar uma política de ciclo de vida voltada para instâncias que tenham o mesmo volume habilitado de Multi-Attach, o Amazon Data Lifecycle Manager inicia um snapshot do volume para cada instância anexada. Use a tag timestamp para identificar o conjunto de snapshots consistentes em relação ao tempo criados das instâncias anexadas.

As considerações a seguir se aplicam ao compartilhamento de snapshots entre contas:

- Você só pode compartilhar snapshots não criptografados ou criptografados usando uma chave gerenciada pelo cliente gerenciada pelo cliente.
- Você não pode compartilhar snapshots criptografados com a Chave do KMS de criptografia padrão do EBS.
- Se você compartilhar snapshots criptografados, também deverá compartilhar a chave do KMS usada para criptografar o volume de origem com as contas de destino. Para obter mais informações, consulte [Como permitir que usuários em outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

As considerações a seguir se aplicam às políticas de snapshots e ao [arquivamento de snapshots](#):

- Se você arquivar manualmente um snapshot criado por uma política e esse snapshot estiver no nível de arquivamento quando o limite de retenção da política for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá o snapshot. O Amazon Data Lifecycle Manager não gerencia snapshots enquanto eles são armazenados no nível de arquivamento. Se não precisar mais dos snapshots que estão armazenados no nível de arquivamento, você deve excluí-los manualmente.

As seguintes considerações se aplicam às políticas de snapshots e à [Lixeira](#):

- Se o Amazon Data Lifecycle Manager excluir um snapshot e enviá-lo para a lixeira quando o limite de retenção da política for atingido e você restaurar manualmente o snapshot da lixeira, você deverá excluir manualmente esse snapshot quando ele não for mais necessário. O Amazon Data Lifecycle Manager não poderá mais gerenciar o snapshot.
- Se você excluir manualmente um snapshot criado por uma política e esse snapshot estiver na lixeira quando o limite de retenção da política for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá o snapshot. O Amazon Data Lifecycle Manager não gerencia snapshots enquanto eles estão armazenados no nível de arquivamento.

Se o snapshot for restaurado da lixeira antes que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager excluirá o snapshot quando o limite de retenção da política for atingido.

Se o snapshot for restaurado da lixeira depois que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá mais o snapshot. Exclua manualmente o snapshot quando ele não for mais necessário.

As seguintes considerações se aplicam a políticas de ciclo de vida de snapshots que estão no estado `error`:

- Para políticas com programações de retenção com base na idade, os snapshots configurados para expirar enquanto a política estiver no estado `error` serão retidos por tempo indeterminado. Será necessário excluir os snapshots manualmente. Quando você habilita a política novamente, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma a exclusão de snapshots à medida que os períodos de retenção expiram.
- Para políticas com programas de retenção com base em contagem, a política interrompe a criação e exclusão de snapshots enquanto está no estado `error`. Ao reabilitar a política, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma a criação de snapshots e retoma a exclusão de snapshots quando o limite de retenção é atingido.

As seguintes considerações se aplicam às políticas de snapshot e [bloqueio de snapshot](#):

- Se você bloquear manualmente um snapshot criado pelo Amazon Data Lifecycle Manager e esse snapshot ainda estiver bloqueado quando seu limite de retenção for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais esse snapshot. Exclua manualmente o snapshot caso ele não seja mais necessário.

- Se você bloquear manualmente um snapshot criado e habilitado para restauração rápida de snapshots pelo Amazon Data Lifecycle Manager e o snapshot ainda estiver arquivado quando seu limite de retenção for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não desabilitará a restauração rápida de snapshots nem excluirá o snapshot. Você deve desabilitar manualmente a restauração rápida de snapshots e excluir o snapshot caso ele não seja mais necessário.
- Se você registrar manualmente um snapshot criado por Amazon Data Lifecycle Manager com uma AMI e depois bloquear o snapshot e ele ainda estiver bloqueado e associado à AMI quando seu limite de retenção for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager continuará tentando excluir o snapshot. Quando o registro da AMI for cancelado e o snapshot for desbloqueado, o Amazon Data Lifecycle Manager excluirá automaticamente o snapshot.

Recursos adicionais

Para obter mais informações, consulte o blog [Automatizando o snapshot e o gerenciamento de AMI do Amazon EBS usando o Amazon AWS Data Lifecycle Manager](#).

Automatizar snapshots consistentes com a aplicação com o Data Lifecycle Manager

Você pode automatizar snapshots consistentes com a aplicação com o Amazon Data Lifecycle Manager habilitando scripts prévios e posteriores nas políticas de ciclo de vida de snapshot que têm as instâncias como alvo.

O Amazon Data Lifecycle Manager se integra ao (Systems AWS Systems Manager Manager) para oferecer suporte a snapshots consistentes com aplicativos. O Amazon Data Lifecycle Manager usa documentos de comando do Systems Manager (SSM) que incluem scripts prévios e posteriores para automatizar as ações necessárias para fazer snapshots consistentes com a aplicação. Antes de o Amazon Data Lifecycle Manager iniciar a criação do snapshot, ele executa os comandos no pré-script para congelar e liberar. I/O. After Amazon Data Lifecycle Manager initiates snapshot creation, it runs the commands in the post script to thaw I/O

Usando o Amazon Data Lifecycle Manager, você pode automatizar os snapshots consistentes com a aplicação dos seguintes itens:

- Aplicações do Windows que usam o Volume Shadow Copy Service (VSS)
- SAP HANA usando um documento AWS SSDM gerenciado. Para obter mais informações, consulte [Amazon EBS snapshots for SAP HANA](#).

- Bancos de dados autogerenciados, como MySQL, PostgreSQL ou IRIS, usando modelos de documentos SSM InterSystems

Tópicos

- [Requisitos para o uso de scripts prévios e posteriores](#)
- [Conceitos básicos dos snapshots consistentes com a aplicação](#)
- [Considerações sobre os backups do VSS com o Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Responsabilidade compartilhada pelos snapshots consistentes com a aplicação](#)

Requisitos para o uso de scripts prévios e posteriores

A tabela a seguir descreve os requisitos para o uso de scripts prévios e posteriores com o Amazon Data Lifecycle Manager.

Requisito	Snapshots consistentes com aplicação		
	Backup do VSS	Documento do SSM personalizado	Outros casos de uso
Agente SSM instalado e em execução nas instâncias de destino	✓	✓	✓
Requisitos do sistema VSS atendidos nas instâncias de destino	✓		
Perfil de instância habilitado para VSS associado às instâncias de destino	✓		
Componentes do VSS instalados nas instâncias de destino	✓		

Snapshots consistentes com aplicação

Prepare o documento SSM com comandos pré e pós-script		✓	✓
Prepare a função IAM do Amazon Data Lifecycle Manager, execute scripts pré e pós	✓	✓	✓
Crie uma política de snapshot que vise instâncias e seja configurada para scripts anteriores e posteriores	✓	✓	✓

Conceitos básicos dos snapshots consistentes com a aplicação

Esta seção explica as etapas que você precisa seguir para automatizar snapshots consistentes com a aplicação usando o Amazon Data Lifecycle Manager.

Etapas 1: preparar as instâncias-alvo

Você precisa preparar as instâncias-alvo para snapshots consistentes com a aplicação usando o Amazon Data Lifecycle Manager. Dependendo do caso de uso, faça um dos procedimentos a seguir.

Prepare for VSS Backups

Para preparar as instâncias-alvo para backups do VSS

1. Instale o SSM Agent nas instâncias-alvo, se ainda não estiver instalado. Se o SSM Agent já estiver instalado em suas instâncias-alvo, pule esta etapa.

Para obter mais informações, consulte Como [trabalhar com o agente SSM em EC2 instâncias para o servidor Windows](#).

2. Certifique-se de que o SSM Agent esteja em execução. Para obter mais informações, consulte [Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente](#).
3. Configure o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Configurando o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia AWS Systems Manager do usuário.
4. [Certifique-se de que os requisitos do sistema para backups do VSS sejam atendidos](#).
5. [Anexe um perfil de instância habilitado para o VSS às instâncias-alvo](#).
6. [Instale os componentes do VSS](#).

Prepare for SAP HANA backups

Para preparar as instâncias-alvo para backups do SAP HANA

1. Prepare o ambiente do SAP HANA nas instâncias-alvo.
 - a. Configure a instância com o SAP HANA. Se você ainda não tiver um ambiente do SAP HANA, pode consultar [SAP HANA Environment Setup on AWS](#).
 - b. Faça login no SystemDB como um usuário administrador adequado.
 - c. Crie um usuário de backup de banco de dados para ser usado com o Amazon Data Lifecycle Manager.

```
CREATE USER username PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

Por exemplo, o comando a seguir cria um usuário denominado `d1m_user` com a senha `password`.

```
CREATE USER d1m_user PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

- d. Atribua um perfil de BACKUP OPERATOR ao usuário de backup do banco de dados que você criou na etapa anterior.

```
GRANT BACKUP OPERATOR TO username
```

Por exemplo, o comando a seguir atribui o perfil a um usuário denominado `d1m_user`.

```
GRANT BACKUP OPERATOR TO d1m_user
```

- e. Faça login no sistema operacional como administrador, por exemplo `sid`adm.
- f. Crie uma entrada `hdbuserstore` para armazenar as informações de conexão para que o documento do SSM do SAP HANA possa se conectar ao SAP HANA sem que os usuários precisem inserir as informações.

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER  
localhost:3hana_instance_number13 username password
```

Por exemplo:

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER localhost:30013 dlm_user password
```

- g. Teste a conexão.

```
hdbsql -U DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER "select * from dummy"
```

2. Instale o SSM Agent nas instâncias-alvo, se ainda não estiver instalado. Se o SSM Agent já estiver instalado em suas instâncias-alvo, pule esta etapa.

Para obter mais informações, consulte [Instalação manual do SSM Agent em EC2 instâncias para Linux](#).

3. Certifique-se de que o SSM Agent esteja em execução. Para obter mais informações, consulte [Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente](#).
4. Configure o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Configurando o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia AWS Systems Manager do usuário.

Prepare for custom SSM documents

Para preparar os documentos do SSM personalizados das instâncias-alvo

1. Instale o SSM Agent nas instâncias-alvo, se ainda não estiver instalado. Se o SSM Agent já estiver instalado em suas instâncias-alvo, pule esta etapa.
 - (Instâncias Linux) [Instalação manual do SSM Agent em EC2 instâncias para Linux](#)
 - (Instâncias do Windows) [Trabalhando com o SSM Agent em EC2 instâncias para Windows Server](#)

2. Certifique-se de que o SSM Agent esteja em execução. Para obter mais informações, consulte [Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente](#).
3. Configure o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Configurando o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia AWS Systems Manager do usuário.

Etapa 2: preparar o documento do SSM

Note

Essa etapa só é necessária para documentos do SSM personalizados. Não é necessária para backup do VSS ou para o SAP HANA. Para backups VSS e SAP HANA, o Amazon Data Lifecycle Manager AWS usa o documento SSM gerenciado.

Se você estiver automatizando instantâneos consistentes com aplicativos para um banco de dados autogerenciado, como MySQL, PostgreSQL InterSystems ou IRIS, deverá criar um documento de comando SSM que inclua um pré-script para congelar e I/O liberar antes do início da criação do instantâneo e um pós-script para descongelar após o início da criação do instantâneo. I/O

Se seu banco de dados MySQL, PostgreSQL ou InterSystems IRIS usa configurações padrão, você pode criar um documento de comando SSM usando a amostra de conteúdo do documento SSM abaixo. Se seu banco de dados MySQL, PostgreSQL ou InterSystems IRIS usa uma configuração não padrão, você pode usar o conteúdo de amostra abaixo como ponto de partida para seu documento de comando SSM e depois personalizá-lo para atender às suas necessidades. Ou então, se quiser criar um novo documento do SSM começando do zero, você pode usar o modelo de documento do SSM em branco abaixo e adicionar seus comandos prévios e posteriores nas seções apropriadas do documento.

Observe o seguinte:

- É sua responsabilidade garantir que o documento do SSM realize as ações corretas e necessárias para a configuração do banco de dados.
- Só haverá garantia de que os snapshots sejam consistentes com a aplicação se os scripts prévios e posteriores no documento do SSM puderem congelar, descarregar e descongelar a E/S com sucesso.

- O documento do SSM deve incluir os campos obrigatórios para `allowedValues`, incluindo `pre-script`, `post-script` e `dry-run`. O Amazon Data Lifecycle Manager executará os comandos na instância com base no conteúdo dessas seções. Se o documento do SSM não tiver essas seções, o Amazon Data Lifecycle Manager o tratará como uma execução que falhou.

MySQL sample document content

```
###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for MySQL databases
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
    and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
    during policy execution.
```



```

# 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
# on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
# trigger pre and post script actions.
  type: String
  default: 'dry-run'
  description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
  allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run MySQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:
    runCommand:
      - |
        #!/bin/bash

###=====###
    ### Error Codes

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
    # and help guide handling of the error.
    # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.
    # 1 Pre-script failed during execution - 201
    # 2 Post-script failed during execution - 202
    # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
    # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
    # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
    # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

```

```

###=====###
### Global variables
###=====###
START=$(date +%s)
# For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
OPERATION={{ command }}
FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

# Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
# duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
# database application's tolerance to freeze.
export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
    # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
    # is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
    check_fs_freeze
    # Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
snap_db
    # Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
succefully frozen
    freeze_fs

    echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."
    $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw >/dev/null 2>&1 &)
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
    # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen.
    unfreeze_fs
    thaw_db
}

```

```

    # Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
    # in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
    execute_schedule_auto_thaw() {
        sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
        execute_post_script
    }

    # Disable Auto Thaw if it is still enabled
    execute_disable_auto_thaw() {
        echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
        auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
        if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
            echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
            sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
            rc=$?
            if [ ${rc} != 0 ]; then
                echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
            else
                echo "INFO: Auto Thaw has been disabled"
            fi
        fi
    }

    # Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
    # Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
    check_fs_freeze() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi

            error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)
            # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.

```

```

        # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
        busy error message.
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

                exit 204
            fi
            # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
            than the filesystem already frozen, return 201
            echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
            to error - $errormessage"
            exit 201
        fi
    done
}

# Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
freeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
        filesystem freeze
        # operations for root and boot mountpoints.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Freezing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

                sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
                exit 204
            fi
            # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
            filesystem already frozen, return 201
            echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $targetdue due to error -
            $errormessage"

            thaw_db
            exit 201
        fi
    done
}

```

```

        echo "INFO: Freezing complete on $target"
    done
}

# Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
unfreeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
        # does not freeze these filesystems.
        # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
        # well.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Thawing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
        # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
        # 204 if filesystem is already unfrozen.
        if [ $? -ne 0 ]; then
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                exit 205
            fi
            # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
            # the filesystem already unfrozen, return 202
            echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $target due to error
- $error_message"
            exit 202
        fi
        echo "INFO: Thaw complete on $target"
    done
}

snap_db() {
    # Run the flush command only when MySQL DB service is up and running
    sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "INFO: Execute MySQL Flush and Lock command."
        sudo mysql -e 'FLUSH TABLES WITH READ LOCK;'
        # If the MySQL Flush and Lock command did not succeed, return error
        # code 201 to indicate pre-script failure
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "ERROR: MySQL FLUSH TABLES WITH READ LOCK command failed."
        fi
    fi
}

```

```

        exit 201
    fi
    sync
else
    echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
Flush and Lock command."
fi
}

thaw_db() {
    # Run the unlock command only when MySQL DB service is up and running
    sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "INFO: Execute MySQL Unlock"
        sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
    else
        echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
Unlock command."
    fi
}

export -f execute_schedule_auto_thaw
export -f execute_post_script
export -f unfreeze_fs
export -f thaw_db

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        execute_disable_auto_thaw
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)

```

```

        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
    esac

    END=$(date +%s)
    # Debug Log for profiling the script time
    echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

PostgreSQL sample document content

```

###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for PostgreSQL databases
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:

```

```

# Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
during policy execution.
# 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
# on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
# trigger pre and post script actions.
  type: String
  default: 'dry-run'
  description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
  allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

```

```

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run PostgreSQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:
    runCommand:
      - |
        #!/bin/bash

```

```

###=====###
    ### Error Codes

```

```

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
    # and help guide handling of the error.
    # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.
    # 1 Pre-script failed during execution - 201
    # 2 Post-script failed during execution - 202
    # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
    # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
    # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205

```


6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

```

###=====###
### Global variables

###=====###
START=$(date +%s)
OPERATION={{ command }}
FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

# Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
# duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
# database application's tolerance to freeze.
export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
    # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
# is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
check_fs_freeze
# Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
snap_db
# Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
succefully frozen
freeze_fs

    echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."
    $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw >/dev/null 2>&1 &)
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
    # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen

```

```

        unfreeze_fs
    }

    # Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
    # in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
    execute_schedule_auto_thaw() {
        sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
        execute_post_script
    }

    # Disable Auto Thaw if it is still enabled
    execute_disable_auto_thaw() {
        echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
        auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
        if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
            echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
            sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
            rc=$?
            if [ ${rc} != 0 ]; then
                echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
            else
                echo "INFO: Auto Thaw  has been disabled"
            fi
        fi
    }

    # Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
    # Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
    check_fs_freeze() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi

            error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)

```

```

        # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.
        # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
busy error message.
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                exit 204
            fi
            # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
than the filesystem already frozen, return 201
            echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
to error - $error_message"
            exit 201
        fi
    done
}

# Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
freeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
filesystem freeze
        # operations for root and boot mountpoints.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Freezing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                exit 204
            fi
            # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
filesystem already frozen, return 201
            echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $target due due to error -
$error_message"
            exit 201
        fi
    done
}

```

```

        echo "INFO: Freezing complete on $target"
    done
}

# Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
unfreeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
        # does not freeze these filesystems.
        # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
        # well.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Thawing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
        # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
        # 204 if filesystem is already unfrozen.
        if [ $? -ne 0 ]; then
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                exit 205
            fi
            # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
            # the filesystem already unfrozen, return 202
            echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $target due to error
- $error_message"
            exit 202
        fi
        echo "INFO: Thaw complete on $target"
    done
}

snap_db() {
    # Run the flush command only when PostgreSQL DB service is up and running
    sudo systemctl is-active --quiet postgresql
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "INFO: Execute Postgres CHECKPOINT"
        # PostgreSQL command to flush the transactions in memory to disk
        sudo -u postgres psql -c 'CHECKPOINT;'
        # If the PostgreSQL Command did not succeed, return error code 201 to
        # indicate pre-script failure
        if [ $? -ne 0 ]; then

```

```

        echo "ERROR: Postgres CHECKPOINT command failed."
        exit 201
    fi
    sync
else
    echo "INFO: PostgreSQL service is inactive. Skipping execution of
CHECKPOINT command."
fi
}

export -f execute_schedule_auto_thaw
export -f execute_post_script
export -f unfreeze_fs

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        execute_disable_auto_thaw
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

InterSystems IRIS sample document content

```

###=====###
# MIT License
#
# Copyright (c) 2024 InterSystems
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
  feature for InterSystems IRIS.
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: Specifies the unique identifier associated with a pre and/or post
  execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    type: String
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions.
    You can also use this SSM document with 'dry-run' for manual testing purposes.
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
  be executed.

```

#The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to successfully trigger pre and post script actions.

allowedValues:

- pre-script
- post-script
- dry-run

mainSteps:

- action: aws:runShellScript
 - description: Run InterSystems IRIS Database freeze/thaw commands
 - name: run_pre_post_scripts
 - precondition:
 - StringEquals:
 - platformType
 - Linux
 - inputs:
 - runCommand:
 - |
 - #!/bin/bash

###=====###

Global variables

###=====###

DOCKER_NAME=iris

LOGDIR=./

EXIT_CODE=0

OPERATION={{ command }}

START=\$(date +%s)

Check if Docker is installed

By default if Docker is present, script assumes that InterSystems IRIS is running in Docker

Leave only the else block DOCKER_EXEC line, if you run InterSystems IRIS non-containerised (and Docker is present).

Script assumes irissys user has OS auth enabled, change the OS user or supply login/password depending on your configuration.

if command -v docker &> /dev/null

then

 DOCKER_EXEC="docker exec \$DOCKER_NAME"

else

 DOCKER_EXEC="sudo -i -u irissys"

fi

```

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"

    # find all iris running instances
    iris_instances=$(($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
'^up' | cut -c5- | awk '{print $1}'))
    echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"

    # Only for running instances
    for INST in $iris_instances; do

        echo "`date`: Attempting to freeze $INST"

        # Detailed instances specific log
        LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log

        #check Freeze status before starting
        $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
        "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
        freeze_status=$?
        if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
            echo "`date`: ERROR: $INST IS already FROZEN"
            EXIT_CODE=204
        else
            echo "`date`: $INST is not frozen"
            # Freeze
            # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
            %25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
            $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
            "##Class(Backup.General).ExternalFreeze(\"$LOGFILE\",,,,,,600,,,300)"
            status=$?

            case $status in
                5) echo "`date`: $INST IS FROZEN"
                    ;;
                3) echo "`date`: $INST FREEZE FAILED"
                    EXIT_CODE=201
                    ;;
                *) echo "`date`: ERROR: Unknown status code: $status"
                    EXIT_CODE=201
                    ;;
            esac
        done
    }
}

```



```

        echo "`date`: Completed freeze of $INST"
    fi
done
echo "`date`: Pre freeze script finished"
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"

    # find all iris running instances
    iris_instances=$(($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
'^up' | cut -c5- | awk '{print $1}'))
    echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"

    # Only for running instances
    for INST in $iris_instances; do

        echo "`date`: Attempting to thaw $INST"

        # Detailed instances specific log
        LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log

        #check Freeze status befor starting
        $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
        "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
        freeze_status=$?
        if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
            echo "`date`: $INST is in frozen state"
            # Thaw
            # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
            %25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
            $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
            "##Class(Backup.General).ExternalThaw(\"$LOGFILE\")"
            status=$?

            case $status in
                5) echo "`date`: $INST IS THAWED"
                    $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
                    "##Class(Backup.General).ExternalSetHistory(\"$LOGFILE\")"
                    ;;
                3) echo "`date`: $INST THAW FAILED"
                    EXIT_CODE=202
                    ;;
            esac
        fi
    done
}

```

```

        *) echo "`date`:  ERROR: Unknown status code: $status"
           EXIT_CODE=202
           ;;
       esac
       echo "`date`:  Completed thaw of $INST"
    else
        echo "`date`:  ERROR: $INST IS already THAWED"
        EXIT_CODE=205
    fi
done
echo "`date`: Post thaw script finished"
}

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        # return failure
        EXIT_CODE=1
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."
exit $EXIT_CODE

```

Para obter mais informações, consulte o [GitHub repositório](#).

Empty document template

```
###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
during policy execution.
    # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
    # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
    # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
```

```
description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
```

```
allowedValues:
```

- pre-script
- post-script
- dry-run

```
mainSteps:
```

- action: aws:runShellScript
 description: Run Database freeze/thaw commands
 name: run_pre_post_scripts
 precondition:
 StringEquals:
 - platformType
 - Linux
 inputs:
 runCommand:
 - |
 #!/bin/bash

```
###=====###
```

```
### Error Codes
```

```
###=====###
```

```
# The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
```

```
# and help guide handling of the error.
```

```
# The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.
```

```
# 1 Pre-script failed during execution - 201
```

```
# 2 Post-script failed during execution - 202
```

```
# 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
```

```
# 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
```

```
# 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
```

```
# 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206
```

```
###=====###
```

```
### Global variables
```

```
###=====###
```

```
START=$(date +%s)
```

```
# For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
```

```

OPERATION={{ command }}

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
}

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

Quando tiver o conteúdo do documento do SSM, use um dos procedimentos a seguir para criar o documento do SSM personalizado.

Console

Para criar um documento de comando do SSM

1. Abra o AWS Systems Manager console em <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
2. No painel de navegação, escolha Documentos e depois Criar documento, Comando ou Sessão.
3. Em Name (Nome), insira um nome descritivo para o documento.
4. Em Tipo de destino, selecione/AWS::EC2::Instance.
5. Para Tipo de documento, selecione Comando.
6. No campo Conteúdo, selecione YAML e cole o conteúdo do documento.
7. Na seção Tags do documento, adicione uma tag com uma chave de tag de `DLMScriptsAccess` e um valor de tag de `true`.

Important

A `DLMScriptsAccess:true` tag é exigida pela política AWS gerenciada de `AWSDataLifecycleManagerSSMFullacesso` usada na Etapa 3: Preparar a função IAM do Amazon Data Lifecycle Manager. A política usa a chave de condição `aws:ResourceTag` para restringir o acesso aos documentos do SSM que tenham essa tag.

8. Escolha Criar documento.

AWS CLI

Para criar um documento de comando do SSM

Use o comando [create-document](#). Para `--name`, especifique um nome descritivo para o documento. Em `--document-type`, especifique `Command`. Para `--content`, especifique o caminho para o arquivo `.yaml` com o conteúdo do documento do SSM. Em `--tags`, especifique `"Key=DLMScriptsAccess,Value=true"`.

```
$ aws ssm create-document \  
--content file://path/to/file/documentContent.yaml \  
--name "document_name" \  

```

```
--document-type "Command" \  
--document-format YAML \  
--tags "Key=DLMScriptsAccess,Value=true"
```

Etapa 3: preparar o perfil do IAM do Amazon Data Lifecycle Manager

Note

Essa etapa é necessária se:

- Você cria ou atualiza uma política pre/post de snapshot habilitada por script que usa uma função personalizada do IAM.
- Você usa a linha de comando para criar ou atualizar uma política de snapshot pre/post habilitada por script que usa o padrão.

Se você usar o console para criar ou atualizar uma política de snapshot pre/post habilitada por script que usa a função padrão para gerenciar snapshots (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole), pule esta etapa. Nesse caso, anexamos automaticamente a política de AWSDataLifecycleManagerSSMFullacesso a essa função.

Você deve garantir que o perfil do IAM que você usa para a política conceda ao Amazon Data Lifecycle Manager permissão para realizar as ações do SSM necessárias para executar scripts prévios e posteriores nas instâncias-alvo da política.

O Amazon Data Lifecycle Manager fornece uma política gerenciada (AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess) que inclui as permissões necessárias. Você pode anexar essa política ao perfil do IAM para gerenciar snapshots e garantir que ela inclua as permissões.

Important

A política gerenciada de AWSData LifecycleManager SSMFull acesso usa a chave de `aws:ResourceTag` condição para restringir o acesso a documentos SSM específicos ao usar scripts anteriores e posteriores. Para permitir que o Amazon Data Lifecycle Manager acesse os documentos do SSM, você deve garantir que eles estejam marcados com `DLMScriptsAccess:true`.

Ou então, você pode criar manualmente uma política personalizada ou atribuir as permissões necessárias diretamente ao perfil do IAM que você usa. Você pode usar as mesmas permissões definidas na política gerenciada do `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`, no entanto, a chave de `aws:ResourceTag` condição é opcional. Se você decidir não incluir essa chave de condição, não precisará marcar os documentos do SSM com `DLMScriptsAccess:true`.

Use um dos métodos a seguir para adicionar a política de `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` à sua função do IAM.

Console

Para anexar a política gerenciada ao seu perfil personalizado

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Roles (Funções).
3. Pesquise e selecione o perfil personalizado para gerenciar os snapshots.
4. Na guia Permissões, escolha Adicionar permissões, Anexar políticas.
5. Pesquise e selecione a política gerenciada do `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` e escolha Adicionar permissões.

AWS CLI

Para anexar a política gerenciada ao seu perfil personalizado

Use o comando [da attach-role-policy](#). Para `---role-name`, especifique o nome do seu perfil personalizado. Em `--policy-arn`, especifique `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`.

```
$ aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess \
--role-name your_role_name
```

Etapa 4: criar uma política de ciclo de vida de snapshots

Para automatizar snapshots consistentes com a aplicação, você deve criar uma política de ciclo de vida de snapshots que tenha como alvo as instâncias e configurar scripts prévios e posteriores para essa política.

Console

Para criar uma política de ciclo de vida de snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Lifecycle Manager ((Gerenciador de ciclo de vida) e Create snapshot lifecycle policy (Criar política de ciclo de vida de snapshot).
3. Na tela Select policy type (Selecionar tipo de política), escolha EBS snapshot policy (Política de snapshot do EBS) e depois Next (Próximo).
4. Na seção Target resources (Recursos de destino), faça o seguinte:
 - a. Para Tipos de recursos-alvo, escolha Instance.
 - b. Para Tags de recurso-alvo, especifique as tags de recurso que identificam as instâncias para backup. Só será feito backup dos recursos que têm as tags especificadas.
5. Para a função do IAM, escolha AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(a função padrão para gerenciar instantâneos) ou escolha uma função personalizada que você criou e preparou para scripts anteriores e posteriores.
6. Configure as agendas e as opções adicionais conforme necessário. Recomendamos que você agende a criação dos snapshots para períodos que atendam à sua workload, como durante janelas de manutenção.

No SAP HANA, recomendamos que você habilite a restauração rápida de snapshots.

Note

Se você habilitar uma agenda para backups do VSS, não poderá habilitar Excluir volumes de dados específicos ou Copiar tags da fonte.

7. Na seção Scripts prévios e posteriores, selecione Habilitar scripts prévios e posteriores e depois, dependendo da sua workload, faça o seguinte:
 - Para criar snapshots consistentes com a aplicação para as aplicações do Windows, selecione Backup do VSS.
 - Para criar snapshots consistentes com a aplicação de suas workloads do SAP HANA, selecione SAP HANA.
 - Para criar instantâneos consistentes com aplicativos de todos os outros bancos de dados e cargas de trabalho, incluindo seus bancos de dados MySQL, PostgreSQL InterSystems ou

IRIS autogerenciados, usando um documento SSM personalizado, selecione Documento SSM personalizado.

1. Para Opção de automatização, escolha Scripts prévios e posteriores.
 2. Para Documento do SSM, selecione o documento do SSM que você preparou.
8. Dependendo da opção selecionada, configure as seguintes opções adicionais:
- **Tempo limite do script:** (somente documento do SSM personalizado) O tempo limite após o qual o Amazon Data Lifecycle Manager considera que a tentativa de execução do script falhou se não foi concluída. Se um script não for concluído dentro do período limite, o Amazon Data Lifecycle Manager considerará que a tentativa falhou. O período de tempo limite se aplica aos scripts prévios e posteriores individualmente. O limite de tempo mínimo e padrão é de 10 segundos. E o tempo limite máximo é de 120 segundos.
 - **Tentar os scripts com falha novamente:** selecione essa opção para fazer novas tentativas de executar os scripts que não forem concluídos dentro do período de tempo limite. Se o script prévio falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager tentará realizar novamente todo o processo de criação de snapshots, incluindo a execução dos scripts prévios e posteriores. Se o script posterior falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager fará nova tentativa de executar apenas o script posterior; nesse caso, o script prévio estará sido concluído e o snapshot poderá ter sido criado.
 - **Usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha:** selecione essa opção para usar padrão de snapshots consistentes em caso de falha se a execução do script prévio falhar. Esse é o comportamento padrão da criação de snapshots para o Amazon Data Lifecycle Manager se os scripts prévios e posteriores não estiverem habilitados. Se você habilitou novas tentativas, o Amazon Data Lifecycle Manager só usará o padrão de snapshots consistentes em caso de falha após esgotar o todas as tentativas. Se o script prévio falhar e você não usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha, o Amazon Data Lifecycle Manager não criará snapshots para a instância durante da execução agendada.

 Note

Se você estiver criando snapshots para o SAP HANA, talvez queira desabilitar essa opção. Os snapshots consistentes em caso de falha das workloads do SAP HANA não podem ser restaurados da mesma maneira.

9. Escolha Criar política padrão.

 Note

Se receber um erro `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists`, consulte [Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

AWS CLI

Para criar uma política de ciclo de vida de snapshots

Use o [create-lifecycle-policy](#) comando e inclua os Scripts parâmetros em `CreateRule`. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte [Amazon Data Lifecycle Manager API Reference](#).

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "policy_description" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn iam_role_arn \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Em que `policyDetails.json` inclui um dos seguintes itens dependendo do caso de uso:

- Backup do VSS

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "tag_key",
    "Value": "tag_value"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "schedule_name",
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
      "Scripts": [{
```

```

        "ExecutionHandler": "AWS_VSS_BACKUP",
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)
    ]],
    },
    "RetainRule": {
        "Count": retention_count
    }
}

```

- Backup do SAP HANA

```

{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "Stages": ["PRE", "POST"],
                "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",
                "ExecutionHandler": "AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
                "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),
                "MaximumRetryCount": retries (0-3)
            }],
        },
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    ]
}

```

- Documento do SSM personalizado

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "tag_key",
    "Value": "tag_value"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "schedule_name",
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
      "Scripts": [{
        "Stages": ["PRE", "POST"],
        "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",
        "ExecutionHandler": "ssm_document_name/arn",
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
        "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)
      }]
    },
    "RetainRule": {
      "Count": retention_count
    }
  }]
}
```

Considerações sobre os backups do VSS com o Amazon Data Lifecycle Manager

Com o Amazon Data Lifecycle Manager, você pode fazer backup e restaurar aplicativos Windows habilitados para VSS (Volume Shadow Copy Service) executados em instâncias da Amazon. EC2 Se a aplicação tiver um gravador de VSS registrado no VSS do Windows, o Amazon Data Lifecycle Manager criará um snapshot que será consistente com a aplicação para essa aplicação.

Note

Atualmente, o Amazon Data Lifecycle Manager oferece suporte a snapshots consistentes com aplicativos de recursos executados EC2 somente na Amazon, especificamente para cenários de backup em que os dados do aplicativo podem ser restaurados substituindo

uma instância existente por uma nova instância criada a partir do backup. Nem todos os tipos de instância ou aplicação são compatíveis com os backups do VSS. Para obter mais informações, consulte [Snapshots do Windows VSS consistentes com aplicativos](#) no Guia do usuário da Amazon. EC2

Tipos de instâncias não compatíveis

Os seguintes tipos de EC2 instância da Amazon não são compatíveis com backups do VSS. Se sua política tiver como alvo um desses tipos de instância, o Amazon Data Lifecycle Manager ainda poderá criar backups do VSS, mas os snapshots talvez não estejam marcados com as tags de sistema necessárias. Sem essas tags, os snapshots não serão gerenciados pelo Amazon Data Lifecycle Manager após sua criação. Pode ser necessário excluir esses snapshots manualmente.

- T3: t3.nano | t3.micro
- T3a: t3a.nano | t3a.micro
- T2: t2.nano | t2.micro

Responsabilidade compartilhada pelos snapshots consistentes com a aplicação

Você deve garantir que:

- O Agente SSM está instalado e em execução nas instâncias de destino up-to-date
- O Systems Manager tenha permissões para executar as ações necessárias nas instâncias-alvo
- O Amazon Data Lifecycle Manager tenha permissões para realizar as ações do Systems Manager necessárias para executar scripts prévios e posteriores nas instâncias-alvo.
- Para cargas de trabalho personalizadas, como bancos de dados MySQL, PostgreSQL InterSystems ou IRIS autogerenciados, o documento SSM que você usa inclui as ações corretas e necessárias para congelar, limpar e descongelar a configuração do banco de dados. I/O
- Os horários de criação de snapshots estejam alinhados com sua agenda de workload. Por exemplo, tente agendar a criação de snapshots durante as janelas de manutenção agendadas.

O Amazon Data Lifecycle Manager garante que:

- A criação do snapshot seja iniciada dentro de 60 minutos a partir do horário agendado para criação do snapshot.

- Os scripts prévios sejam executados antes do início da criação do snapshot.
- Os scripts posteriores sejam executados após o script prévio ser bem-sucedido e a criação do snapshot ter sido iniciada. O Amazon Data Lifecycle Manager só execute o script posterior se o script prévio for bem-sucedido. Se o script prévio falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager não executará o script posterior.
- Os snapshots sejam marcados com as tags apropriadas na criação.
- CloudWatch métricas e eventos são emitidos quando os scripts são iniciados e quando falham ou são bem-sucedidos.

Outros casos de uso de pré-scripts e pós-scripts

Além de usar scripts prévios e posteriores para automatizar snapshots consistentes com a aplicação, você pode usar os scripts prévios e posteriores juntos ou individualmente para automatizar outras tarefas administrativas antes ou depois da criação do snapshot. Por exemplo:

- Usar um script prévio para aplicar patches antes de criar os snapshots. Isso pode ajudar você a criar snapshots depois de aplicar as atualizações regulares de software semanais ou mensais.

Note

Se você escolher executar somente um script prévio, a opção Usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha será habilitada por padrão.

- Usar um script posterior para aplicar patches após a criação de snapshots. Isso pode ajudar você a criar snapshots antes de aplicar suas atualizações regulares de software semanais ou mensais.

Introdução a outros casos de uso

Esta seção explica as etapas que você precisa realizar ao usar scripts de and/or pré-publicação para casos de uso que não sejam instantâneos consistentes com aplicativos.

Etapas 1: preparar as instâncias-alvo

Para preparar suas instâncias de destino para scripts and/or pré-publicação

1. Instale o SSM Agent nas instâncias-alvo, se ainda não estiver instalado. Se o SSM Agent já estiver instalado em suas instâncias-alvo, pule esta etapa.

- (Instâncias Linux) [Instalação manual do SSM Agent em EC2 instâncias para Linux](#)
 - (Instâncias do Windows) [Trabalhando com o SSM Agent em EC2 instâncias para Windows Server](#)
2. Certifique-se de que o SSM Agent esteja em execução. Para obter mais informações, consulte [Verificar o status do SSM Agent e iniciar o agente](#).
 3. Configure o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Configurando o Systems Manager para EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia AWS Systems Manager do usuário.

Etapa 2: preparar o documento do SSM

Você deve criar um documento de comando SSM que inclua os scripts de and/or pré-publicação com os comandos que você deseja executar.

Você pode criar um documento do SSM usando o modelo de documento do SSM em branco abaixo e adicionar os comandos de script prévio e posterior nas seções apropriadas do documento.

Observe o seguinte:

- É sua responsabilidade garantir que o documento do SSM realize as ações corretas e necessárias para a sua workload.
- O documento do SSM deve incluir os campos obrigatórios para allowedValues, incluindo pre-script, post-script e dry-run. O Amazon Data Lifecycle Manager executará os comandos na instância com base no conteúdo dessas seções. Se o documento do SSM não tiver essas seções, o Amazon Data Lifecycle Manager o tratará como uma execução que falhou.

```
###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```



```

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
  feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre and/
or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-
[a-fA-F0-9]{12})$
    command:
      # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions during
policy execution.
      # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
      # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to
successfully
      # trigger pre and post script actions.
      type: String
      default: 'dry-run'
      description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should be
executed.
      allowedValues:
        - pre-script
        - post-script
        - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:

```

```

runCommand:
- |
  #!/bin/bash

###=====###
  ### Error Codes

###=====###
  # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
  # and help guide handling of the error.
  # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the 'cause'
field.
  # 1 Pre-script failed during execution - 201
  # 2 Post-script failed during execution - 202
  # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
  # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
  # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
  # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

###=====###
  ### Global variables

###=====###
  START=$(date +%s)
  # For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
  OPERATION={{ command }}

  # Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
}

  # Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
}

  # Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId: ${EXECUTION_ID}"

  # Based on the command parameter value execute the function that supports

```

```

# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

Etapa 3: preparar o perfil do IAM do Amazon Data Lifecycle Manager

Note

Essa etapa é necessária se:

- Você cria ou atualiza uma política pre/post de snapshot habilitada por script que usa uma função personalizada do IAM.
- Você usa a linha de comando para criar ou atualizar uma política de snapshot pre/post habilitada por script que usa o padrão.

Se você usar o console para criar ou atualizar uma política de snapshot pre/post habilitada por script que usa a função padrão para gerenciar snapshots (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole), pule esta etapa. Nesse caso, anexamos automaticamente a política de AWSDataLifecycleManagerSSMFullacesso a essa função.

Você deve garantir que o perfil do IAM que você usa para a política conceda ao Amazon Data Lifecycle Manager permissão para realizar as ações do SSM necessárias para executar scripts prévios e posteriores nas instâncias-alvo da política.

O Amazon Data Lifecycle Manager fornece uma política gerenciada (AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess) que inclui as permissões necessárias. Você pode anexar essa política ao perfil do IAM para gerenciar snapshots e garantir que ela inclua as permissões.

 Important

A política gerenciada de AWSData LifecycleManager SSMFull acesso usa a chave de `aws:ResourceTag` condição para restringir o acesso a documentos SSM específicos ao usar scripts anteriores e posteriores. Para permitir que o Amazon Data Lifecycle Manager acesse os documentos do SSM, você deve garantir que eles estejam marcados com `DLMScriptsAccess:true`.

Ou então, você pode criar manualmente uma política personalizada ou atribuir as permissões necessárias diretamente ao perfil do IAM que você usa. Você pode usar as mesmas permissões definidas na política gerenciada do AWSData LifecycleManager SSMFull Access, no entanto, a chave de `aws:ResourceTag` condição é opcional. Se você decidir não usar essa chave de condição, não precisará marcar os documentos do SSM com `DLMScriptsAccess:true`.

Use um dos métodos a seguir para adicionar a política de AWSDataLifecycleManagerSSMFullacesso à sua função do IAM.

Console

Para anexar a política gerenciada ao seu perfil personalizado

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Roles (Funções).
3. Pesquise e selecione o perfil personalizado para gerenciar os snapshots.
4. Na guia Permissões, escolha Adicionar permissões, Anexar políticas.
5. Pesquise e selecione a política gerenciada do AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess e escolha Adicionar permissões.

AWS CLI

Para anexar a política gerenciada ao seu perfil personalizado

Use o comando [da attach-role-policy](#). Para `---role-name`, especifique o nome do seu perfil personalizado. Em `--policy-arn`, especifique `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`.

```
$ aws iam attach-role-policy \  
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess \  
--role-name your_role_name
```

Criar uma política de ciclo de vida de snapshots

Console

Para criar uma política de ciclo de vida de snapshots

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Lifecycle Manager ((Gerenciador de ciclo de vida) e Create snapshot lifecycle policy (Criar política de ciclo de vida de snapshot).
3. Na tela Select policy type (Selecionar tipo de política), escolha EBS snapshot policy (Política de snapshot do EBS) e depois Next (Próximo).
4. Na seção Target resources (Recursos de destino), faça o seguinte:
 - a. Para Tipos de recursos-alvo, escolha Instance.
 - b. Para Tags de recurso-alvo, especifique as tags de recurso que identificam as instâncias para backup. Só será feito backup dos recursos que têm as tags especificadas.
5. Para a função do IAM, escolha AWSDatalifecycleManagerDefaultRole(a função padrão para gerenciar instantâneos) ou escolha uma função personalizada que você criou e preparou para scripts anteriores e posteriores.
6. Configure as agendas e as opções adicionais conforme necessário. Recomendamos que você agende a criação dos snapshots para períodos que atendam à sua workload, como durante janelas de manutenção.
7. Na seção Scripts prévios e posteriores, selecione Habilitar scripts prévios e posteriores e depois faça o seguinte:

- a. Selecione Documento do SSM personalizado.
 - b. Para Opção de automatização, escolha a opção que corresponde aos scripts que você deseja executar.
 - c. Para Documento do SSM, selecione o documento do SSM que você preparou.
8. Configure as seguintes opções adicionais se necessário:
- Tempo limite do script: o período limite após o qual o Amazon Data Lifecycle Manager considera que a tentativa de execução do script falhou se ela não foi concluída. Se um script não for concluído dentro do período limite, o Amazon Data Lifecycle Manager considerará que a tentativa falhou. O período de tempo limite se aplica aos scripts prévios e posteriores individualmente. O limite de tempo mínimo e padrão é de 10 segundos. E o tempo limite máximo é de 120 segundos.
 - Tentar os scripts com falha novamente: selecione essa opção para fazer novas tentativas de executar os scripts que não forem concluídos dentro do período de tempo limite. Se o script prévio falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager tentará realizar novamente todo o processo de criação de snapshots, incluindo a execução dos scripts prévios e posteriores. Se o script posterior falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager fará nova tentativa de executar apenas o script posterior; nesse caso, o script prévio estará sido concluído e o snapshot poderá ter sido criado.
 - Usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha: selecione essa opção para usar padrão de snapshots consistentes em caso de falha se a execução do script prévio falhar. Esse é o comportamento padrão da criação de snapshots para o Amazon Data Lifecycle Manager se os scripts prévios e posteriores não estiverem habilitados. Se você habilitou novas tentativas, o Amazon Data Lifecycle Manager só usará o padrão de snapshots consistentes em caso de falha após esgotar todas as tentativas. Se o script prévio falhar e você não usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha, o Amazon Data Lifecycle Manager não criará snapshots para a instância durante da execução agendada.
9. Escolha Criar política padrão.

 Note

Se receber um erro `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists`, consulte

[Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

AWS CLI

Para criar uma política de ciclo de vida de snapshots

Use o [create-lifecycle-policy](#) comando e inclua os Scripts parâmetros em `CreateRule`. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte [Amazon Data Lifecycle Manager API Reference](#).

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "policy_description" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn iam_role_arn \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Em que `policyDetails.json` inclui o seguinte:

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "tag_key",
    "Value": "tag_value"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "schedule_name",
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
      "Scripts": [{
        "Stages": ["PRE" | "POST" | "PRE", "POST"],
        "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",
        "ExecutionHandler": "ssm_document_name|arn",
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
        "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)
      ]
    }
  ]
},
```


```

    "RetainRule": {
        "Count": retention_count
    }
}
}
}

```

Como funcionam os pré-scripts e pós-scripts do Amazon Data Lifecycle Manager

A imagem a seguir mostra o fluxograma dos scripts prévios e posteriores ao usar documentos do SSM personalizados. Isso não se aplica aos backups do VSS.



No horário agendado para a criação dos snapshots, as seguintes ações e interações entre serviços ocorrem.

1. O Amazon Data Lifecycle Manager inicia a ação de script prévio chamando o documento do SSM e passando o parâmetro pre-script.

Note

As etapas 1 a 3 só ocorrem se você executar os scripts prévios. Se você executar somente os scripts posteriores, as etapas 1 a 3 serão ignoradas.

2. O Systems Manager envia os comandos do script prévio para o SSM Agent em execução nas instâncias-alvo. O SSM Agent executa os comandos na instância e envia as informações de status de volta ao Systems Manager.

Por exemplo, se o documento SSM for usado para criar instantâneos consistentes com aplicativos, o pré-script poderá congelar e ser liberado I/O para garantir que todos os dados armazenados em buffer sejam gravados no volume antes que o instantâneo seja tirado.

3. O Systems Manager envia atualizações de status dos comandos do script prévio para o Amazon Data Lifecycle Manager. Se o script prévio falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager fará uma das seguintes ações, dependendo de como você configurar as opções de script prévio e posterior:

Repetições	Usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha	Ação
Habilitado com novas tentativas restantes	Habilitada	Fazer novas tentativas de executar o script até que ele seja bem-sucedido ou que as novas tentativas sejam esgotadas
Esgotadas sem conclusão bem-sucedida	Habilitada	Criar snapshots consistentes em caso de falha e não executar o script posterior.
Habilitado com novas tentativas restantes	Desabilitado	Fazer novas tentativas de executar o script até que ele seja bem-sucedido ou que as novas tentativas sejam esgotadas
Esgotadas sem conclusão bem-sucedida	Desabilitado	Ignorar a criação do snapshot para a instância-alvo e não executar o script posterior.
Desabilitado	Habilitada	Criar snapshots consistentes em caso de falha e não executar o script posterior.

Repetições	Usar o padrão de snapshots consistentes em caso de falha	Ação
Desabilitado	Desabilitado	Ignorar a criação do snapshot para a instância-alvo e não executar o script posterior.

- O Amazon Data Lifecycle Manager inicia a criação de snapshots.
- O Amazon Data Lifecycle Manager inicia a ação do script posterior chamando o documento do SSM e passando o parâmetro `post-script`.

 Note

As etapas 5 a 7 só ocorrem se você executar os scripts prévios. Se você executar somente os scripts posteriores, as etapas 1 a 3 serão ignoradas.

- O Systems Manager envia os comandos do script posterior para o SSM Agent em execução nas instâncias-alvo. O SSM Agent executa os comandos na instância e envia as informações de status de volta ao Systems Manager.

Por exemplo, se o documento SSM permitir instantâneos consistentes com aplicativos, esse pós-script poderá ser descongelado I/O para garantir que seus bancos de dados retomem as operações normais de E/S após a captura instantânea ter sido tirada.

- Se você executar um script posterior e o Systems Manager indicar que ele foi concluído com sucesso, o processo será concluído.

Se o script posterior falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager fará uma das seguintes ações, dependendo de como você configurar as opções de script prévio e posterior:

Repetições	Ação
Habilitado com novas tentativas restantes	Repita o script posterior até que ele seja bem-sucedido ou que as novas tentativas sejam esgotadas
Esgotado sem sucesso	Ignorar script posterior
Desabilitado	Ignorar script posterior

Lembre-se de que, se o script posterior falhar, o script prévio (se habilitado) será concluído com sucesso e os snapshots poderão ter sido criados. Talvez seja necessário realizar outras ações na instância para garantir que ela esteja operando como esperado. Por exemplo, se o pré-script foi pausado e I/O, but the post script failed to thaw I/O, you might need to configure your database to auto-thaw I/O or you need to manually thaw I/O descarregado.

8. O processo de criação do snapshot talvez seja concluído após a conclusão do script posterior. O tempo necessário para concluir o snapshot depende do tamanho do snapshot.

Identificar snapshots criados com pré-scripts e pós-scripts do Data Lifecycle Manager

O Amazon Data Lifecycle Manager atribui automaticamente as seguintes tags do sistema aos snapshots criados com scripts prévios e posteriores.

- Chave: `aws:dlm:pre-script`; valor: `SUCCESS|FAILED`

Um valor de tag de `SUCCESS` indica que o script prévio foi executado com sucesso. Um valor de tag de `FAILED` indica que o script prévio não foi executado com sucesso.

- Chave: `aws:dlm:post-script`; valor: `SUCCESS|FAILED`

Um valor de tag de `SUCCESS` indica que o script posterior foi executado com sucesso. Um valor de tag de `FAILED` indica que o script posterior não foi executado com sucesso.

Para documentos do SSM personalizados e backups do SAP HANA, você pode inferir a criação bem-sucedida de snapshots consistentes com a aplicação se o snapshot estiver marcado com `aws:dlm:pre-script:SUCCESS` e `aws:dlm:post-script:SUCCESS`.

Além disso, snapshots consistentes com a aplicação criados usando o backup do VSS são automaticamente marcados com:

- Chave: `AppConsistent` tag; valor: `true|false`

Um valor de tag de `true` indica que o backup do VSS foi bem-sucedido e que os snapshots são consistentes com a aplicação. Um valor de tag de `false` indica que o backup do VSS não foi bem-sucedido e que os snapshots não são consistentes com a aplicação.

Monitorar pré-scripts e pós-scripts do Amazon Data Lifecycle Manager

CloudWatch Métricas da Amazon

O Amazon Data Lifecycle Manager publica as seguintes CloudWatch métricas quando os scripts anteriores e posteriores falham e são bem-sucedidos e quando os backups do VSS falham e são bem-sucedidos.

- PreScriptStarted
- PreScriptCompleted
- PreScriptFailed
- PostScriptStarted
- PostScriptCompleted
- PostScriptFailed
- VSSBackupStarted
- VSSBackupCompleted
- VSSBackupFailed

Para obter mais informações, consulte [Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando CloudWatch](#).

Amazon EventBridge

O Amazon Data Lifecycle Manager emite o seguinte evento da EventBridge Amazon quando um script pré ou pós-script é iniciado, é bem-sucedido ou falha

- DLM Pre Post Script Notification

Para obter mais informações, consulte [Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando EventBridge](#).

Crie uma política personalizada do Amazon Data Lifecycle Manager para suporte do EBS AMIs

O procedimento a seguir mostra como usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar os ciclos de vida da AMI com suporte do EBS.

Tópicos

- [Criar uma política de ciclo de vida de AMI](#)
- [Considerações sobre políticas de ciclo de vida da AMI](#)
- [Recursos adicionais](#)

Criar uma política de ciclo de vida de AMI

Use os procedimentos a seguir para criar uma política de ciclo de vida de AMI.

Console

Para criar uma política de AMI

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Lifecycle Manager ((Gerenciador de ciclo de vida) e Create snapshot lifecycle policy (Criar política de ciclo de vida de snapshot).
3. Na tela Select policy type (Selecionar tipo de política), escolha EBS-backed AMI policy (Política de AMI com suporte do EBS) e depois Next (Próximo).
4. Na seção Target resources (Recursos de destino), em Target resource tags (Etiquetas de recurso de destino), escolha as etiquetas de recursos que identificam os volumes ou as instâncias dos quais deseja fazer backup. A política só oferece suporte aos recursos que tenham a chave de etiqueta e os pares de valor especificados.
5. Para Description (Descrição), insira uma breve descrição da rota.
6. Para a função do IAM, escolha a função do IAM que tem permissões para gerenciar AMIs , capturar imagens e descrever instâncias. Para usar a função padrão fornecida pelo Amazon Data Lifecycle Manager, escolha Default role (Função padrão). Se preferir, para usar uma função do IAM personalizada criada anteriormente, selecione Choose another role (Escolher outra função) e selecione a função a ser usada.
7. Em Policy tags (Etiquetas de políticas), adicione as etiquetas a serem aplicadas na política de ciclo de vida. É possível usar essas etiquetas para identificar e categorizar suas políticas.
8. Em Policy status after creation (Status da política após a criação), selecione Enable policy (Habilitar política) para iniciar as execuções da política no próximo horário agendado ou Disable policy (Desabilitar política) para impedir que a política seja executada. Se você não habilitar a política agora, ela não começará a ser criada AMIs até que você a habilite manualmente após a criação.

9. Na seção Instance reboot (Reinicialização da instância), indique se as instâncias devem ser reinicializadas antes da criação da AMI. Para evitar que as instâncias de destino sejam reinicializadas, escolha No (Não). Escolher No (Não) pode causar problemas de consistência de dados. Para reiniciar instâncias antes da criação da AMI, escolha Yes (Sim). Escolher isso garante a consistência dos dados, mas pode resultar na reinicialização de várias instâncias direcionadas simultaneamente.
10. Escolha Próximo.
11. Em Configure schedule (Configurar agendamento), configure os agendamentos de política. Uma política pode ter até quatro agendamentos. A Programação 1 é obrigatória. As Programações 2, 3 e 4 são opcionais. Para cada agendamento de política que você adicionar, faça o seguinte:

- a. Na seção Schedule details (Detalhes do agendamento), faça o seguinte:
 - i. Em Schedule name (Nome do agendamento), especifique um nome descritivo para o agendamento.
 - ii. Em Frequency (Frequência) e nos campos relacionados, configure o intervalo entre as execuções da política.

É possível configurar execuções de políticas com uma programação diária, semanal, mensal ou anual. Como opção, escolha Custom cron expression (Expressão cron personalizada) para especificar um intervalo de até 1 ano. Para obter mais informações, consulte [Cron e expressões de taxa](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

- iii. Em Starting at (Iniciando às), especifique a hora para iniciar as execuções da política. A primeira execução da política inicia uma hora depois do horário agendado. É necessário inserir a hora no formato hh:mm UTC.
- iv. Para Tipo de retenção, especifique a política de retenção AMIs criada pela agenda.

Você pode reter AMIs com base na contagem total ou na idade.

Para retenção baseada em contagem, o intervalo é de 1 a 1000. Quando a contagem máxima for atingida, a AMI mais antiga será excluída quando uma nova for criada.

Para retenção baseada na idade, o intervalo é de 1 dia a 100 anos. Depois que o período de retenção de cada AMI expirar, ela será excluída.

 Note

Todas as programações devem ter o mesmo tipo de retenção. É possível especificar o tipo de retenção somente para a Programação 1. As Programações 2, 3 e 4 herdam o tipo de retenção da Programação 1. Cada programação pode ter sua própria contagem ou período de retenção.

b. Configure a marcação para AMIs.

Na seção Tagging (Marcação), faça o seguinte:

- i. Para copiar todas as tags definidas pelo usuário da instância de origem para a AMIs criada pelo agendamento, selecione Copiar tags da fonte.
- ii. Por padrão, os AMIs criados pelo agendamento são automaticamente marcados com o ID da instância de origem. Para evitar que essa marcação automática ocorra, em Variable tags (Etiquetas de variáveis), remova o bloco `instance-id: $(instance-id)`.
- iii. Para especificar tags adicionais para atribuir às AMIs criadas por essa agenda, escolha Adicionar tags.

c. Configurar a suspensão de uso da AMI.

Para descontinuar AMIs quando elas não devem mais ser usadas, na seção Suspensão de uso da AMI, selecione Habilitar suspensão de uso da AMI para esse agendamento e, em seguida, especifique a regra de suspensão da AMI. A regra de suspensão de uso da AMI especifica quando devem ser AMIs descontinuadas.

Se o cronograma usar retenção de AMI com base na contagem, você deverá especificar o número de mais antigas a AMIs serem suspensas. A contagem de defasagem deve ser menor ou igual à contagem de retenção de AMI da programação e não pode ser maior que 1.000. Por exemplo, se o agendamento estiver configurado para reter no máximo 5 AMIs, você poderá configurar o agendado para descontinuar até os 5 mais antigos. AMIs

Se o cronograma usar a retenção de AMI com base na idade, você deverá especificar o período após o qual AMIs será descontinuado. A contagem de defasagem deve ser menor ou igual ao período de retenção da AMI da programação e não pode ser superior a 10 anos (120 meses, 520 semanas ou 3.650 dias). Por exemplo, se o

agendamento estiver configurado AMIs para ser retido por 10 dias, você poderá configurar o agendamento para ser suspenso AMIs após períodos de até 10 dias após a criação.

d. Configurar cópia entre regiões.

Para copiar a AMIs criação da agenda para diferentes regiões, na seção Cópia entre regiões, selecione Ativar cópia entre regiões. Você pode copiar AMIs para até três regiões adicionais em sua conta. Especifique uma regra de cópia entre regiões separada para cada região de destino.

Para cada região de destino, é possível especificar o seguinte:

- Uma política de retenção para a cópia AMI. Quando o período de retenção expirar, a cópia na região de destino será automaticamente cancelada.
- Status de criptografia para a cópia da AMI. Se a AMI de origem estiver criptografada ou se a criptografia por padrão estiver ativada, as copiadas serão sempre AMIs criptografadas. Se a AMI de origem não estiver criptografada e a criptografia por padrão estiver desabilitada, será possível habilitar a criptografia. Se você não especificar uma chave KMS, elas AMIs serão criptografadas usando a chave KMS padrão para criptografia do EBS em cada região de destino. Se você especificar uma Chave do KMS para a região de destino, a função do IAM selecionada deverá ter acesso à Chave do KMS.
- Uma regra de defasagem para a cópia da AMI. Quando o período de descontinuação expira, a cópia da AMI é automaticamente substituída. O período de defasagem deve ser menor ou igual ao período de retenção de cópias e não pode ser superior a 10 anos.
- Se deseja copiar todas as marcações ou nenhuma marcação da AMI de origem.

 Note

Não exceda o número de cópias de AMI simultâneas por região.

e. Para adicionar outros agendamentos, escolha Add another schedule (Adicionar outro agendamento), localizado na parte superior da tela. Para cada agendamento adicional, preencha os campos conforme descrito anteriormente neste tópico.

- f. Depois de adicionar os agendamentos necessárias, escolha Review policy (Revisar política).
12. Revise o resumo da política e escolha Create policy (Criar política).

 Note

Se receber um erro Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists, consulte [Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager](#) para obter mais informações.

Command line

Use o [create-lifecycle-policy](#) comando para criar uma política de ciclo de vida da AMI. Para PolicyType, especifique IMAGE_MANAGEMENT.

 Note

Para simplificar a sintaxe, os exemplos a seguir usam um arquivo JSON `policyDetails.json`, que inclui os detalhes da política.

Exemplo 1: retenção baseada em idade e defasagem de AMI

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida AMIs da AMI que cria todas as instâncias que têm uma chave de tag `purpose` com um valor de `production` sem reinicializar as instâncias de destino. A política inclui uma programação que cria uma AMI todos os dias às 01:00 UTC. A política é mantida AMIs por 2 dias e as suspende após dia. 1 Ele também copia as tags da instância de origem para a AMIs que ela cria.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \  
  --description "My AMI policy" \  
  --state ENABLED \  
  --execution-role-arn  
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \  
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "purpose",
    "Value": "production"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "DailyAMIs",
    "TagsToAdd": [{
      "Key": "type",
      "Value": "myDailyAMI"
    }],
    "CreateRule": {
      "Interval": 24,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times": [
        "01:00"
      ]
    },
    "RetainRule": {
      "Interval": 2,
      "IntervalUnit": "DAYS"
    },
    "DeprecateRule": {
      "Interval": 1,
      "IntervalUnit": "DAYS"
    },
    "CopyTags": true
  }
],
  "Parameters": {
    "NoReboot": true
  }
}
```

Se a solicitação for bem-sucedida, o comando retornará o ID da política recém-criada. O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
```

```
}
```

Exemplo 2: retenção baseada em contagem e defasagem de AMI com cópia entre regiões

Este exemplo cria uma política de ciclo de vida AMIs da AMI que cria todas as instâncias que têm uma chave de tag `purpose` com um valor de `production` e reinicializa as instâncias de destino. A política inclui uma programação que cria uma AMI a cada 6 horas a partir de 17:30 UTC. A política retém 3 AMIs e desaprova automaticamente a mais antiga. 2 AMIs Ela também tem uma regra de cópia entre regiões que copia AMIs para `us-east-1`, retém as cópias da 2 AMI e desaprova automaticamente a AMI mais antiga.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My AMI policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Este é um exemplo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes" : [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "purpose",
    "Value": "production"
  }],
  "Parameters" : {
    "NoReboot": true
  },
  "Schedules" : [{
    "Name" : "Schedule1",
    "CopyTags": true,
    "CreateRule" : {
      "Interval": 6,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times" : ["17:30"]
    },
    "RetainRule":{
      "Count" : 3
    }
  }]
```

```
    },
    "DeprecateRule":{
      "Count" : 2
    },
    "CrossRegionCopyRules": [{
      "TargetRegion": "us-east-1",
      "Encrypted": true,
      "RetainRule":{
        "IntervalUnit": "DAYS",
        "Interval": 2
      },
      "DeprecateRule":{
        "IntervalUnit": "DAYS",
        "Interval": 1
      },
      "CopyTags": true
    }]
  ]
}
```

Considerações sobre políticas de ciclo de vida da AMI

As seguintes considerações gerais se aplicam à criação de políticas de ciclo de vida de AMIs:

- As políticas de ciclo de vida da AMI visam somente instâncias que estão na mesma região que a política.
- A primeira operação de criação de AMI começa uma hora após o horário de início especificado. As operações de criação de AMI subsequentes começam uma hora após o horário programado.
- Quando o Amazon Data Lifecycle Manager cancela o registro de uma AMI, ele exclui automaticamente o backup de snapshots.
- Tags de recursos de destino diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
- Se você remover as tags de destino de uma instância que é alvo de uma política, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerencia mais as existentes AMIs no padrão; você deve excluí-las manualmente se elas não forem mais necessárias.
- É possível criar várias políticas para fazer backup de uma instância. Por exemplo, se uma instância tem duas tags, em que a tag A é a meta para a política A criar uma AMI a cada 12 horas e a tag B é a meta para a política B criar uma AMI a cada 24 horas, o Amazon Data Lifecycle Manager cria de AMIs acordo com os cronogramas de ambas as políticas. Como alternativa, é

possível obter o mesmo resultado criando uma única política que tenha várias programações. Por exemplo, é possível criar uma única política voltada apenas para tag A e especificar duas programações: uma para cada 12 horas e uma para cada 24 horas.

- Novos volumes associados a uma instância de destino após a criação da política são incluídos automaticamente no backup na próxima execução da política. Todos os volumes associados à instância no momento da execução da política são incluídos.
- Se você criar uma política com uma programação personalizada baseada em cron que esteja configurada para criar apenas uma AMI, a política não cancelará automaticamente o registro dessa AMI quando o limite de retenção for atingido. É necessário cancelar manualmente o registro da AMI caso ela não seja mais necessária.
- Se você criar uma política baseada na idade em que o período de retenção seja menor do que a frequência de criação, o Amazon Data Lifecycle Manager sempre reterá o última AMI até que a próxima seja criada. Por exemplo, se uma política baseada na idade criar uma AMI por mês com um período de retenção de sete dias, o Amazon Data Lifecycle Manager reterá cada AMI por um mês, mesmo que o período de retenção seja de sete dias.
- Para políticas baseadas em contagem, o Amazon Data Lifecycle Manager AMIs sempre cria de acordo com a frequência de criação antes de tentar cancelar o registro da AMI mais antiga de acordo com a política de retenção.
- Pode levar várias horas para cancelar com êxito o registro de uma AMI e excluir os snapshots de backup associados. Se o Amazon Data Lifecycle Manager criar a próxima AMI antes que o registro da AMI criada anteriormente seja cancelado com sucesso, você poderá reter temporariamente um número maior de AMIs que sua contagem de retenção.

Os seguintes fatores são aplicáveis ao encerramento de instâncias direcionado por uma política:

- Se você encerrar uma instância que foi alvo de uma política com um cronograma de retenção baseado em contagem, a política não gerenciará mais o AMIs que ela criou anteriormente a partir da instância encerrada. Você deve cancelar manualmente o registro deles mais cedo, AMIs caso não sejam mais necessários.
- Se você encerrar uma instância que foi alvo de uma política com um cronograma de retenção com base na idade, a política continuará cancelando o registro do AMIs que foi criado anteriormente a partir da instância encerrada no cronograma definido, até, mas não incluindo, a última AMI. É necessário cancelar manualmente o registro da última AMI caso ela não seja mais necessária.

As considerações a seguir se aplicam às políticas de AMI à descontinuação de AMIs:

- Se você aumentar a contagem de reprovação da AMI para uma agenda com retenção baseada na contagem, a alteração será aplicada a tudo AMIs (existente e novo) criado pelo cronograma.
- Se você aumentar o período de suspensão da AMI para um cronograma com retenção com base na idade, a alteração será aplicada somente aos novos. AMIs Os existentes não são afetados.
- Se você remover a regra de suspensão de uso da AMI de um cronograma, o Amazon Data Lifecycle Manager não cancelará a suspensão de uso das que foram anteriormente AMIs descontinuadas por esse cronograma.
- Se você diminuir a contagem ou o período de depreciação da AMI para um cronograma, o Amazon Data Lifecycle Manager não cancelará a suspensão de uso das que foram anteriormente AMIs descontinuadas por esse cronograma.
- Se você defasar manualmente uma AMI criada por uma política de AMI, o Amazon Data Lifecycle Manager não substituirá a defasagem.
- Se você cancelar manualmente a defasagem de uma AMI que foi anteriormente defasada por uma política de AMI, o Amazon Data Lifecycle Manager não substituirá o cancelamento.
- Se uma AMI for criada por várias programações conflitantes e uma ou mais dessas programações não tiverem uma regra de defasagem da AMI, o Amazon Data Lifecycle Manager não vai defasar essa AMI.
- Se uma AMI for criada por várias programações conflitantes e todas essas programações tiverem uma regra de descontinuação da AMI, o Amazon Data Lifecycle Manager usará a regra de descontinuação que resulte na data de descontinuação mais posterior.

As seguintes considerações se aplicam a políticas de AMI e à [Lixeira](#):

- Se o Amazon Data Lifecycle Manager cancelar o registro de uma AMI e enviá-la para a lixeira quando o limite de retenção da política for atingido e você restaurar manualmente essa AMI da lixeira, você deverá cancelar manualmente o registro dessa AMI quando ela não for mais necessária. O Amazon Data Lifecycle Manager não poderá mais gerenciar a AMI.
- Se você cancelar manualmente o registro uma AMI criada por uma política e essa AMI estiver na lixeira quando o limite de retenção da política for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não cancelará o registro da AMI. O Amazon Data Lifecycle Manager não gerencia AMIs enquanto eles estão na lixeira.

Se a AMI for restaurada da lixeira antes que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager cancelará o registro da AMI quando o limite de retenção da política for atingido.

Se a AMI for restaurada da lixeira depois que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não cancelará mais o registro da AMI. Exclua-a manualmente quando ela não for mais necessária.

As seguintes considerações se aplicam a políticas de AMI que estão no estado `error`:

- Para políticas com cronogramas de retenção com base na idade, AMIs que estão definidas para expirar enquanto a apólice estiver no `error` estado, são mantidas indefinidamente. Você deve cancelar o registro do AMIs manualmente. Quando você reativa a política, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma o cancelamento do registro à medida que seus períodos de retenção expiram AMIs .
- Para políticas com cronogramas de retenção baseados em contagem, a política interrompe a criação e o cancelamento do registro AMIs enquanto estiver no estado. `error` Quando você reativa a política, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma a AMIs criação e retoma o cancelamento do registro à medida que o AMIs limite de retenção é atingido.

As considerações a seguir se aplicam às políticas e à [desativação AMIs](#) da AMI:

- Se você desabilitar uma AMI criada pelo Amazon Data Lifecycle Manager, e essa AMI for desabilitada quando o limite de retenção for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager cancelará o registro da AMI e excluirá seus snapshots associados.
- Se você desabilitar uma AMI criada pelo Amazon Data Lifecycle Manager e arquivar manualmente seus snapshots associados, e esses snapshots forem arquivados quando seu limite de retenção for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá esses snapshots e não os gerenciará mais.

A consideração a seguir se aplica às políticas de AMIs e à [proteção contra cancelamento de registro de AMIs](#):

- Se você habilitar manualmente a proteção contra cancelamento de registro de uma AMI que foi criada pelo Amazon Data Lifecycle Manager e ela ainda estiver habilitada quando o limite de retenção da AMI for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não gerenciará mais essa AMI.

Você deverá cancelar manualmente o registro da AMI e excluir os snapshots subjacentes se ela não for mais necessária.

Recursos adicionais

Para obter mais informações, consulte o blog [Automatizando o snapshot e o gerenciamento de AMI do Amazon EBS usando o Amazon AWS Data Lifecycle Manager](#).

Automatizar cópias de snapshots entre contas com o Data Lifecycle Manager

A automatização de cópias de snapshots entre contas permite copiar seus snapshots do Amazon EBS para regiões específicas em uma conta isolada e criptografar esses snapshots com uma chave de criptografia. Isso permite que você se proteja contra perda de dados no caso de sua conta ser comprometida.

A automatização de cópias de snapshots entre contas envolve duas contas:

- **Conta de origem**—A conta de origem é a conta que cria e compartilha os snapshots com a conta de destino. Nessa conta, você deve criar uma política de instantâneos do EBS que crie instantâneos em intervalos definidos e depois os compartilhe com outras contas. AWS
- **Conta de destino**—A conta de destino é a conta com a qual os snapshots são compartilhados e é a conta que cria cópias dos instantâneos compartilhados. Nesta conta, crie uma política de eventos de cópia entre contas que copia automaticamente snapshots compartilhados com ela por uma ou mais contas de origem especificadas.

Tópicos

- [Criar políticas de cópia de snapshot entre contas](#)
- [Especificar filtros de descrição de snapshot](#)
- [Considerações sobre políticas de cópia de snapshot entre contas](#)
- [Recursos adicionais](#)

Criar políticas de cópia de snapshot entre contas

Para preparar as contas de origem e de destino para cópia de snapshot entre contas, você precisa executar as seguintes etapas:

Etapas 1: Criar a política de snapshot do EBS (conta de origem)

Na conta de origem, crie uma política de snapshot do EBS que criará os snapshots e os compartilhará com as contas de destino necessárias.

Ao criar a política, certifique-se de habilitar o compartilhamento entre contas e de especificar as AWS contas de destino com as quais compartilhar os instantâneos. Estas são as contas com as quais os snapshots devem ser compartilhados. Se você estiver compartilhando snapshots criptografados, deverá dar permissão às contas de destino selecionadas para usar a Chave do KMS usada para criptografar o volume de origem. Para obter mais informações, consulte [Etapa 2: Compartilhe a chave gerenciada pelo cliente \(Conta de origem\)](#).

Note

Você só pode compartilhar snapshots não criptografados ou criptografados usando uma chave gerenciada pelo cliente gerenciada pelo cliente. Você não pode compartilhar snapshots criptografados com a Chave do KMS de criptografia padrão do EBS. Se você compartilhar snapshots criptografados, também deverá compartilhar a Chave do KMS usada para criptografar o volume de origem com as contas de destino. Para obter mais informações, consulte [Como permitir que usuários em outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para obter mais informações sobre como criar um snapshot de política do EBS, consulte [Criar política padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots](#).

Use um dos métodos a seguir para criar a política de snapshot do EBS.

Etapas 2: Compartilhe a chave gerenciada pelo cliente (Conta de origem)

Se você estiver compartilhando snapshots criptografados, conceda a função do IAM e as contas da AWS de destino (que você selecionou na etapa anterior) permissões para usar a chave gerenciada pelo cliente que foi usada para criptografar o volume de origem.

 Note

Execute esta etapa apenas se você estiver compartilhando snapshots criptografados. Se você estiver compartilhando snapshots não criptografados, pule esta etapa.

Console

1. Abra o AWS KMS console em <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Para alterar o Região da AWS, use o seletor de região no canto superior direito da página.
3. No painel de navegação, escolha Customer managed key (Chave gerenciadas pelo cliente) e selecione a chave do KMS que você precisa compartilhar com as contas de destino.

Anote o ARN das Chave do KMS, você precisará disso mais tarde.

4. Na guia Key policy (Política de chaves), role para baixo até a seção Key users (Usuários chave). Escolha Add (Adicionar), insira o nome da função do IAM que você selecionou na etapa anterior e escolha Add (Adicionar).
5. Na guia Key policy (Política de chaves), role para a seção Other AWS accounts (Outras contas da). Escolha Adicionar outras AWS contas e, em seguida, adicione todas as AWS contas de destino com as quais você escolheu compartilhar os instantâneos na etapa anterior.
6. Escolha Salvar alterações.

Command line

Use o [get-key-policy](#) comando para recuperar a política de chaves atualmente anexada à chave KMS.

Por exemplo, o comando a seguir recupera a política de chaves para uma Chave do KMS com um ID de 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e e a grava em um arquivo chamado snapshotKey.json.

```
$ aws kms get-key-policy \
  --policy-name default \
  --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
  --query Policy \
```

```
--output text > snapshotKey.json
```

Abra a política de chaves usando seu editor de texto preferido. Adicione o ARN da função do IAM que você especificou ao criar a política de snapshot e as contas ARNs de destino com as quais compartilhar a chave KMS.

Por exemplo, na política a seguir, adicionamos o ARN da função padrão do IAM e o ARN da conta raiz da conta de destino 222222222222.

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
{
  "Sid" : "Allow use of the key",
  "Effect" : "Allow",
  "Principal" : {
    "AWS" : [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/  
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action" : [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource" : "*"
},
{
  "Sid" : "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect" : "Allow",
  "Principal" : {
```

```

    "AWS" : [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ],
    "Action" : [
      "kms:CreateGrant",
      "kms:ListGrants",
      "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "Bool" : {
        "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
      }
    }
  }
}

```

Salve e feche o arquivo. Em seguida, use o [put-key-policy](#) comando para anexar a política de chaves atualizada à chave KMS.

```

$ aws kms put-key-policy \
  --policy-name default \
  --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
  --policy file://snapshotKey.json

```

Etapa 3: criar política de eventos de cópia entre contas (conta de destino)

Na conta de destino, crie uma política de eventos de cópia entre contas que copiará automaticamente os snapshots compartilhados pelas contas de origem necessárias.

Essa política só é executada na conta de destino quando uma das contas de origem especificadas compartilha o snapshot com a conta.

Use um dos seguintes métodos para criar a política de eventos de cópia entre contas.

Console

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Lifecycle Manager ((Gerenciador de ciclo de vida) e Create snapshot lifecycle policy (Criar política de ciclo de vida de snapshot).
3. Na tela Select policy type (Selecionar tipo de política), escolha Cross-account copy event policy (Cópia de política de eventos entre contas) e depois Next (Próximo).
4. Em Policy description (Descrição da política), insira uma breve descrição da política.
5. Em Policy tags (Etiquetas de políticas), adicione as etiquetas a serem aplicadas na política de ciclo de vida. É possível usar essas etiquetas para identificar e categorizar suas políticas.
6. Na seção Event settings (Configurações de evento), defina o evento de compartilhamento de snapshots que fará com que a política seja executada. Faça o seguinte:
 - a. Em Contas de compartilhamento, especifique as AWS contas de origem das quais você deseja copiar os instantâneos compartilhados. Escolha Adicionar conta, insira o ID da AWS conta de 12 dígitos e escolha Adicionar.
 - b. Em Filter by description (Filtrar por descrição), insira a descrição necessária do snapshot usando uma expressão regular. Somente os snapshots que são compartilhados pelas contas de origem especificadas e que tenham descrições que correspondam ao filtro especificado são copiados pela política. Para obter mais informações, consulte [Especificar filtros de descrição de snapshot](#).
7. Para a IAM role (função do IAM), escolha a função do IAM que tem permissões para executar ações de cópia de snapshots. Para usar a função padrão fornecida pelo Amazon Data Lifecycle Manager, escolha Default role (Função padrão). Se preferir, para usar uma função do IAM personalizada criada anteriormente, selecione Choose another role (Escolher outra função) e selecione a função a ser usada.

Se você estiver copiando snapshots criptografados, conceda as permissões de função do IAM selecionadas para usar a Chave do KMS de criptografia usada para criptografar o volume de origem. Da mesma forma, se você estiver criptografando o snapshot na região de destino usando uma Chave do KMS diferente, deverá conceder a permissão de função do IAM para usar a Chave do KMS de destino. Para obter mais informações, consulte [Etapa 4: permitir que a função do IAM use as Chaves do KMS necessárias \(conta de destino\)](#).

8. Na seção Copy action (Copiar ação), defina as ações de cópia de snapshots que a política deve executar quando for ativada. A política pode copiar snapshots para até três regiões. Especifique uma regra de cópia separada para cada região de destino. Para cada regra que você adicionar, faça o seguinte:
 - a. Para Name (Nome), insira um nome descritivo para a ação de cópia.

- b. Em Target Region (Região de destino), selecione a região para a qual deseja copiar os snapshots.
 - c. Em Expire, especifique por quanto tempo manter as cópias de snapshot na região de destino após a criação.
 - d. Para criptografar a cópia do snapshot, Em Encryption (Criptografia), selecione Enable encryption (Habilitar criptografia). Se o snapshot de origem estiver criptografado ou se a criptografia por padrão estiver habilitada para a sua conta, a cópia do snapshot será sempre criptografada, mesmo que você não habilite a criptografia aqui. Se o snapshot de origem não estiver criptografado e a criptografia por padrão não estiver habilitada para sua conta, será possível optar por ativar ou desativar a criptografia. Se você habilitar a criptografia, mas não especificar uma Chave do KMS, os snapshots serão criptografados usando a Chave do KMS de criptografia padrão em cada região de destino. Se você especificar uma Chave do KMS para a região de destino, deverá ter acesso à Chave do KMS.
9. Para adicionar outras ações de cópia de snapshot, escolha Add New Regions (Adicionar novas regiões).
 10. Em Policy status after creation (Status da política após a criação), selecione Enable policy (Habilitar política) para iniciar as execuções da política no próximo horário agendado ou Disable policy (Desabilitar política) para impedir que a política seja executada. Se você não habilitar a política agora, ela não começará a copiar snapshots até que você a ative manualmente após a criação.
 11. Selecione Criar política.

Command line

Use o [create-lifecycle-policy](#) comando para criar uma política. Para criar uma política de eventos de cópia entre contas, para PolicyType, especifique EVENT_BASED_POLICY.

Por exemplo, o comando a seguir cria uma política de eventos de cópia entre contas na conta de destino 222222222222. A política copia snapshots que são compartilhados pela conta de origem 111111111111. A política copia snapshots para sa-east-1 e eu-west-2. Os snapshots copiados para sa-east-1 são criptografados e retidos por 3 dias. Os snapshots copiados para eu-west-2 são criptografados usando a Chave do KMS 8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7 e são retidos por 1 mês. A política usa a função padrão do IAM.

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
```

```
--description "Copy policy" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json
```

O exemplo a seguir mostra o conteúdo do arquivo `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType" : "EVENT_BASED_POLICY",
  "EventSource" : {
    "Type" : "MANAGED_CWE",
    "Parameters": {
      "EventType" : "shareSnapshot",
      "SnapshotOwner": ["111111111111"]
    }
  },
  "Actions" : [{
    "Name" : "Copy Snapshot to Sao Paulo and London",
    "CrossRegionCopy" : [{
      "Target" : "sa-east-1",
      "EncryptionConfiguration" : {
        "Encrypted" : false
      },
      "RetainRule" : {
        "Interval" : 3,
        "IntervalUnit" : "DAYS"
      }
    },
    {
      "Target" : "eu-west-2",
      "EncryptionConfiguration" : {
        "Encrypted" : true,
        "CmkArn" : "arn:aws:kms:eu-west-2:222222222222:key/8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7"
      },
      "RetainRule" : {
        "Interval" : 1,
        "IntervalUnit" : "MONTHS"
      }
    }
  ]
}
```

Se a solicitação for bem-sucedida, o comando retornará o ID da política recém-criada. O seguinte é um exemplo de saída.

```
{
  "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
}
```

Etapa 4: permitir que a função do IAM use as Chaves do KMS necessárias (conta de destino)

Se você estiver copiando snapshots criptografados, deverá conceder à função do IAM (que você selecionou na etapa anterior) permissões para usar a chave gerenciada pelo cliente que foi usada para criptografar o volume de origem.

 Note

Execute esta etapa somente se você estiver copiando snapshots criptografados. Se você estiver copiando snapshots não criptografados, ignore esta etapa.

Use um dos métodos a seguir para adicionar as políticas necessárias à função do IAM.

Console

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Settings (Configurações). Pesquise e selecione a função do IAM selecionada ao criar a política de eventos de cópia entre contas na etapa anterior. Se você optar por usar a função padrão, a função será nomeada `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole`.
3. Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha) e, em seguida, a guia JSON.
4. Substitua a política existente pela a seguir, e especifique o ARN da chave de KMS que foi usada para criptografar os volumes de origem e que foi compartilhado com você pela conta de origem na Etapa 2.

Note

Se você estiver copiando de várias contas de origem, deverá especificar o ARN da chave de KMS correspondente a partir de cada conta de origem.

No exemplo a seguir, a política concede a permissão de função do IAM para usar a Chave do KMS1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab, que foi compartilhada pela conta de origem 111111111111 e Chave do KMS4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz que existem na conta de destino 222222222222.

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Condition": {
            "Bool": {
                "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
                "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
            ]
        }
    ]
}

```

5. Escolha Review policy (Revisar política)
6. Para Name (Nome), insira um nome descritivo para a política e escolha Create policy (Criar política).

Command line

Usando seu editor de texto preferido, crie um novo arquivo JSON chamado `policyDetails.json`. Adicione a política a seguir e especifique o ARN da chave de KMS que foi usada para criptografar os volumes de origem e que foi compartilhada com você pela conta de origem na Etapa 2.

Note

Se você estiver copiando de várias contas de origem, deverá especificar o ARN da chave de KMS correspondente a partir de cada conta de origem.

No exemplo a seguir, a política concede a permissão de função do IAM para usar a Chave do KMS1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab, que foi compartilhada pela conta de origem 111111111111 e Chave do KMS4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz que existem na conta de destino 222222222222.

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
    ]
}
]
}

```

Salve e feche o arquivo. Em seguida, use o [put-role-policy](#) comando para adicionar a política à função do IAM.

Por exemplo

```

$ aws iam put-role-policy \
  --role-name AWSDatalifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-name CopyPolicy \
  --policy-document file://AdminPolicy.json

```

Especificar filtros de descrição de snapshot

Quando você cria a política de cópia de snapshot na conta de destino, especifique um filtro de descrição de snapshot. O filtro de descrição do snapshot permite especificar um nível adicional de filtragem que permite controlar quais snapshots são copiados pela política. Isso significa que um snapshot só será copiado pela política se for compartilhado por uma das contas de origem especificadas e tiver uma descrição de snapshot que corresponda ao filtro especificado. Em outras palavras, se um snapshot for compartilhado por uma das contas de curso especificadas, mas não tiver uma descrição que corresponda ao filtro especificado, ele não será copiado pela política.

A descrição do filtro de snapshot deve ser especificada usando uma expressão regular. É um campo obrigatório ao criar políticas de eventos de cópia entre contas usando o console e a linha de comando. A seguir estão exemplos de expressões regulares que podem ser usadas:

- `.*`—Esse filtro corresponde a todas as descrições de snapshot. Se você usar essa expressão, a política copiará todos os snapshots compartilhados por uma das contas de origem especificadas.
- `Created for policy: policy-0123456789abcdef0.*`—Este filtro corresponde apenas aos snapshots criados por uma política com um ID de `policy-0123456789abcdef0`. Se você usar uma expressão como esta, apenas snapshots que são compartilhados com sua conta por uma das contas de origem especificadas e que foram criados por uma política com o ID especificado serão copiados pela política.
- `.*production.*`—Esse filtro corresponde a qualquer snapshot que tenha a palavra `production` em qualquer lugar em sua descrição. Se você usar essa expressão, a política copiará todos os snapshots compartilhados por uma das contas de origem especificadas e que tenham o texto especificado em sua descrição.

Considerações sobre políticas de cópia de snapshot entre contas

As seguintes considerações se aplicam às políticas de eventos de cópia entre contas:

- Você só pode copiar snapshots não criptografados ou criptografados usando uma chave gerenciada pelo cliente.
- É possível criar uma política de eventos de cópia entre contas para copiar snapshots compartilhados fora do Amazon Data Lifecycle Manager.
- Se você quiser criptografar snapshots na conta de destino, a função do IAM selecionada para a política de eventos de cópia entre contas deve ter permissão para usar a Chave do KMS necessária.

Recursos adicionais

Para obter mais informações, consulte o blog [Automatizando a cópia de snapshots criptografados do Amazon EBS entre AWS contas](#). AWS

Modificar políticas do Amazon Data Lifecycle Manager

Lembre-se do seguinte quando modificar políticas do Amazon Data Lifecycle Manager:

- Se você modificar uma política de AMI ou snapshot removendo suas tags de destino, os volumes ou instâncias que possuam essas tags não serão mais gerenciados pela política.

- Se você modificar o nome de um agendamento, os instantâneos ou AMLs criados com o nome antigo do agendamento não serão mais gerenciados pela política.
- Se você modificar um cronograma de retenção com base na idade para usar um novo intervalo de tempo, o novo intervalo será usado somente para novos instantâneos ou AMLs criado após a alteração. O novo agendamento não afeta o cronograma de retenção de snapshots nem os AMLs criados antes da alteração.
- Não é possível alterar a programação de retenção de uma política de baseada em contagem para baseada no tempo após a criação. Para fazer essa alteração, crie uma nova política.
- Se você desabilitar uma política com um cronograma de retenção baseado na idade, os snapshots ou AMLs que estiverem configurados para expirar enquanto a política estiver desativada serão retidos indefinidamente. Você deve excluir os instantâneos ou cancelar o registro manualmente. AMLs Quando você reativa a política, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma a exclusão de snapshots ou o cancelamento do registro à medida que seus períodos de retenção expiram. AMLs
- Se você desabilitar uma política com um cronograma de retenção baseado em contagem, a política deixará de criar e excluir instantâneos ou. AMLs Quando você reativa a política, o Amazon Data Lifecycle Manager retoma a criação de snapshots AMLs e retoma a exclusão de snapshots ou quando o limite de retenção é atingido. AMLs
- Se você desabilitar uma política que tenha uma política habilitada para arquivamento de snapshots, os snapshots que estiverem no nível de arquivamento no momento da desabilitação da política não serão mais gerenciados pelo Amazon Data Lifecycle Manager. Você deve excluir manualmente os snapshots, caso eles não sejam mais necessários.
- Se você habilitar o arquivamento de snapshots segundo uma programação baseada em contagem, a regra de arquivamento se aplicará a todos os novos snapshots criados e arquivados segundo a programação e também aos snapshots existentes que foram criados e arquivados anteriormente segundo a programação.
- Se você habilitar o arquivamento de snapshots segundo uma programação baseada em idade, a regra de arquivamento só se aplicará aos novos snapshots criados após a habilitação do arquivamento de snapshots. Os snapshots existentes criados antes da habilitação do arquivamento de snapshots continuarão sendo excluídos dos respectivos níveis de armazenamento, de acordo com a programação definida quando esses snapshots foram originalmente criados e arquivados.
- Se você desabilitar o arquivamento de snapshots para uma programação baseada em contagem, a programação interromperá imediatamente o arquivamento de snapshots. Os snapshots que foram previamente arquivados de acordo com a programação permanecerão no nível de arquivamento e não serão excluídos pelo Amazon Data Lifecycle Manager.

- Se você desabilitar o arquivamento de snapshots segundo uma programação baseada em idade, os snapshots criados pela política e que estão programados para serem arquivados serão excluídos permanentemente na data e hora de arquivamento programadas, conforme indicado pela tag `aws:dlm:expirationTime` do sistema.
- Se você desabilitar o arquivamento de snapshots segundo uma programação, a programação interromperá imediatamente o arquivamento de snapshots. Os snapshots que foram previamente arquivados de acordo com a programação permanecerão no nível de arquivamento e não serão excluídos pelo Amazon Data Lifecycle Manager.
- Se você modificar a contagem de retenção de arquivamento para uma programação baseada em contagem, a nova contagem de retenção incluirá os snapshots existentes que foram previamente arquivados segundo a programação.
- Se você modificar o período de retenção no arquivamento para um uma programação baseada em idade, o novo período de retenção só se aplicará aos snapshots que forem arquivados após a modificação da regra de retenção.

Use um dos procedimentos a seguir para modificar uma política de ciclo de vida.

Console

Para modificar uma política de ciclo de vida

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Elastic Block Store e, depois, Lifecycle Manager (Gerenciador de ciclo de vida).
3. Selecione uma política de ciclo de vida na lista.
4. Escolha Ações, Modificar política de ciclo de vida.
5. Modifique as configurações da política, conforme necessário. Por exemplo, é possível modificar a programação, adicionar ou remover tags ou habilitar e desabilitar a política.
6. Escolha Modificar política.

Command line

Use o [update-lifecycle-policy](#) comando para modificar as informações em uma política de ciclo de vida. Para simplificar a sintaxe, este exemplo faz referência ao arquivo `policyDetailsUpdated.json` que inclui os detalhes da política.

```
aws dlm update-lifecycle-policy \  
  --state DISABLED \  
  --execution-role-arn  
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole" \  
  --policy-details file:///policyDetailsUpdated.json
```

Este é um exemplo do arquivo policyDetailsUpdated.json.

```
{  
  "ResourceTypes": [  
    "VOLUME"  
  ],  
  "TargetTags": [  
    {  
      "Key": "costcenter",  
      "Value": "120"  
    }  
  ],  
  "Schedules": [  
    {  
      "Name": "DailySnapshots",  
      "TagsToAdd": [  
        {  
          "Key": "type",  
          "Value": "myDailySnapshot"  
        }  
      ],  
      "CreateRule": {  
        "Interval": 12,  
        "IntervalUnit": "HOURS",  
        "Times": [  
          "15:00"  
        ]  
      },  
      "RetainRule": {  
        "Count": 5  
      },  
      "CopyTags": false  
    }  
  ]  
}
```


Para visualizar a política atualizada, use o comando `get-lifecycle-policy`. É possível ver que o estado, o valor da tag, o intervalo de snapshots e o horário de início do snapshot foram alterados.

Excluir políticas do Amazon Data Lifecycle Manager

Lembre-se do seguinte quando excluir políticas do Amazon Data Lifecycle Manager:

- Se você excluir uma política, os instantâneos ou AMIs criados por essa política não serão excluídos automaticamente. Se você não precisar mais dos instantâneos ou AMIs, deverá excluí-los manualmente.
- Se você excluir uma política que tenha uma política habilitada para arquivamento de snapshots, os snapshots que estiverem no nível de arquivamento no momento da exclusão da política não serão mais gerenciados pelo Amazon Data Lifecycle Manager. Você deve excluir manualmente os snapshots, caso eles não sejam mais necessários.
- Se você excluir uma política com uma programação baseada em idade e habilitada para arquivamento, os snapshots criados pela política e que estão programados para serem arquivados serão excluídos permanentemente na data e hora de arquivamento programadas, conforme indicado pela tag `aws:dlm:expirationtimed` do sistema.

Use um dos procedimentos a seguir para excluir uma política de ciclo de vida.

Console

Para excluir uma política de ciclo de vida

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Elastic Block Store e, depois, Lifecycle Manager (Gerenciador de ciclo de vida).
3. Selecione uma política de ciclo de vida na lista.
4. Escolha Ações, Excluir política de ciclo de vida.
5. Quando a confirmação for solicitada, escolha Excluir política.

Command line

Use o [delete-lifecycle-policy](#) comando para excluir uma política de ciclo de vida e liberar as tags de destino especificadas na política para reutilização.

Note

É possível excluir snapshots criados somente por Amazon Data Lifecycle Manager.

```
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

A [Referência de API do Amazon Data Lifecycle Manager](#) fornece as descrições e a sintaxe de cada uma das ações e dos tipos de dados para a API de consulta do Amazon Data Lifecycle Manager.

Como alternativa, você pode usar um deles AWS SDKs para acessar a API de uma forma adaptada à linguagem de programação ou plataforma que você está usando. Para obter mais informações, consulte [AWS SDKs](#).

Controlar o acesso ao Amazon Data Lifecycle Manager usando o IAM

O acesso ao Amazon Data Lifecycle Manager exige credenciais. Essas credenciais devem ter permissões para acessar AWS recursos, como instâncias, volumes, instantâneos e. AMIs

As permissões do IAM a seguir são necessárias para usar o Amazon Data Lifecycle Manager.

Note

- As permissões `ec2:DescribeAvailabilityZones`, `ec2:DescribeRegions`, `kms:ListAliases` e `kms:DescribeKey` são necessárias somente para usuários do console. Se o acesso ao console não for necessário, será possível remover as permissões.
- O formato ARN da `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` função difere dependendo se ela foi criada usando o console ou o. AWS CLI Se a função foi criada usando o console, o formato do ARN é `arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Se a função foi criada

usando o AWS CLI, o formato ARN é. `arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dlm:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
        "arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement",
        "arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
        "arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

Permissões para criptografia

Considere o seguinte ao trabalhar com o Amazon Data Lifecycle Manager e recursos criptografados.

- Se o volume de origem estiver criptografado, certifique-se de que as funções padrão do Amazon Data Lifecycle Manager (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole e AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement) tenham permissão para usar as chaves KMS usadas para criptografar o volume.
- Se você habilitar a cópia entre regiões para instantâneos não criptografados ou AMIs apoiada por instantâneos não criptografados e optar por ativar a criptografia na região de destino, certifique-se de que as funções padrão tenham permissão para usar a chave KMS necessária para realizar a criptografia na região de destino.
- Se você habilitar a cópia entre regiões para instantâneos criptografados ou AMIs apoiada por instantâneos criptografados, certifique-se de que as funções padrão tenham permissão para usar as chaves KMS de origem e de destino.
- Se você habilitar o arquivamento de snapshots para snapshots criptografados, certifique-se de que a AWSDataLifecycleManagerDefaultRole função padrão do Amazon Data Lifecycle Manager () tenha permissão para usar a chave KMS usada para criptografar o snapshot.

Para obter mais informações, consulte [Como permitir que usuários em outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para obter mais informações, consulte [Alteração de permissões para um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS políticas gerenciadas para o Amazon Data Lifecycle Manager

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns. AWS as políticas gerenciadas tornam mais eficiente a atribuição de permissões apropriadas a usuários, grupos e funções do que se você mesmo tivesse que escrever as políticas.

No entanto, você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. AWS ocasionalmente atualiza as permissões definidas em uma política AWS gerenciada. Quando isso

ocorre, a atualização afetará todas as entidades principais (usuários, grupos e perfis) às quais a política está anexada.

O Amazon Data Lifecycle Manager fornece políticas AWS gerenciadas para casos de uso comuns. Essas políticas tornam mais eficiente definir as permissões apropriadas e controlar o acesso aos seus recursos. As políticas AWS gerenciadas fornecidas pelo Amazon Data Lifecycle Manager foram projetadas para serem vinculadas às funções que você passa para o Amazon Data Lifecycle Manager.

Tópicos

- [AWSDataLifecycleManagerServiceRole](#)
- [AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement](#)
- [AWSDataLifecycleManagerSSMFullAcesso](#)
- [AWS atualizações de políticas gerenciadas](#)

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

A `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` política fornece permissões apropriadas ao Amazon Data Lifecycle Manager para criar e gerenciar políticas de snapshot do Amazon EBS e políticas de eventos de cópia entre contas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
```

```

        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutRule",
      "events>DeleteRule",
      "events:DescribeRule",
      "events:EnableRule",
      "events:DisableRule",
      "events:ListTargetsByRule",
      "events:PutTargets",
      "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*::rule/AwsDataLifecycleRule.managed-
cwe.*"
  }
]
}

```

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

A `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` política fornece permissões apropriadas ao Amazon Data Lifecycle Manager para criar e gerenciar políticas de AMI baseadas no Amazon EBS-Backed.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
}
]
}

```

AWSDatalifecycleManagerSSMFullAcesso

Fornece ao Amazon Data Lifecycle Manager permissão para realizar as ações do Systems Manager necessárias para executar scripts anteriores e posteriores em todas as instâncias da Amazon. EC2

Important

A política gerenciada usa a chave de condição `aws:ResourceTag` para restringir o acesso a documentos do SSM específicos ao usar scripts prévios e posteriores. Para permitir que o Amazon Data Lifecycle Manager acesse os documentos do SSM, você deve garantir que eles estejam marcados com `DLMScriptsAccess:true`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```



```

        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowAllEC2Instances",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:SendCommand"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ]
}
]
}

```

AWS atualizações de políticas gerenciadas

AWS os serviços mantêm e atualizam as políticas AWS gerenciadas. Você não pode alterar as permissões nas políticas AWS gerenciadas. Ocasionalmente, os serviços adicionam permissões adicionais a uma política AWS gerenciada para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É mais provável que os serviços atualizem uma política AWS gerenciada quando um novo recurso é lançado ou quando novas operações são disponibilizadas. Os serviços não removem as permissões de uma política AWS gerenciada, portanto, as atualizações de políticas não violarão suas permissões existentes.

A tabela a seguir fornece detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas do Amazon Data Lifecycle Manager desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed de RSS em [Histórico de documentos do Guia do usuário do Amazon EBS](#).

Alteração	Descrição	Data
AWSDataLifecycleManagerServiceRole— Atualizou as permissões da política.	O Amazon Data Lifecycle Manager adicionou a <code>ec2:DescribeAvailabilityZones</code> ação para conceder permissão às políticas de snapshot para obter informações sobre Zonas Locais.	16 de dezembro de 2024
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess —	Atualizada a política para garantir compatibilidade	17 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
Atualizou as permissões da política.	com snapshots consistentes com a aplicação para o SAP HANA usando o documento do SSM <code>AWSSystemManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA</code> .	
<code>AWSDatalifecycleManagerSSMFullAcesso</code> — Foi adicionada uma nova política AWS gerenciada.	O Amazon Data Lifecycle Manager adicionou a política gerenciada de acesso. <code>AWSDatalifecycleManagerSSMFull AWS</code>	7 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSDatalifecycleManagerServiceRole— Permissões adicionadas para oferecer suporte ao arquivamento de instantâneos.	O Amazon Data Lifecycle Manager adicionou as ações <code>ec2:ModifySnapshotTier</code> e <code>ec2:DescribeSnapshotTierStatus</code> para conceder permissão às políticas de snapshots para arquivar snapshots e verificar seu status de arquivamento.	30 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSDatalifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement— Permissões adicionadas para dar suporte à descontinuação da AMI.	O Amazon Data Lifecycle Manager adicionou as ações <code>ec2:EnableImageDeprecation</code> e <code>ec2:DisableImageDeprecation</code> para conceder permissão de políticas de AMI apoiadas pelo EBS para habilitar e desabilitar a defasagem da AMI.	23 de agosto de 2021
O Amazon Data Lifecycle Manager começou a monitorar alterações	O Amazon Data Lifecycle Manager começou a monitorar as alterações em suas políticas gerenciadas. AWS	23 de agosto de 2021

Perfis de serviço do IAM para o Amazon Data Lifecycle Manager

Uma função AWS Identity and Access Management (IAM) é semelhante à de um usuário, pois é uma AWS identidade com políticas de permissões que determinam o que a identidade pode ou não fazer AWS. No entanto, em vez de ser exclusivamente associada a uma pessoa, o propósito do perfil é ser assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Uma função de serviço é uma função que um AWS serviço assume para realizar ações em seu nome. Como um serviço que executa as operações de backup para você, o Amazon Data Lifecycle Manager exige que você atribua uma função a ele ao executar operações de política para você. Para obter mais informações sobre funções do IAM, consulte [Funções do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

A função que você passa para o Amazon Data Lifecycle Manager deve ter uma política do IAM com as permissões que permitam ao Amazon Data Lifecycle Manager realizar ações associadas às operações de política, como criar AMIs snapshots e copiar AMIs snapshots, excluir snapshots e cancelar o registro. AMIs Diferentes permissões são necessárias para cada um dos tipos de política do Amazon Data Lifecycle Manager. A função também deve ter o Amazon Data Lifecycle Manager listado como uma entidade confiável, o que permite que o Amazon Data Lifecycle Manager assuma a função.

Tópicos

- [Funções de serviço padrão para o Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Funções de serviço personalizadas para o Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Funções de serviço padrão para o Amazon Data Lifecycle Manager

O Amazon Data Lifecycle Manager usa as seguintes funções de serviço padrão:

- `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`—função padrão para gerenciar instantâneos. Ele confia apenas no serviço `d1m.amazonaws.com` para assumir a função e permite que o Amazon Data Lifecycle Manager execute as ações exigidas pelas políticas de cópia de snapshot e de snapshot entre contas em seu nome. Essa função usa a política `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` AWS gerenciada.

Note

O formato do ARN da função é diferente dependendo se ela foi criada usando o console ou a AWS CLI. Se a função foi criada usando o console, o formato do ARN é `arn:aws:iam::account_id:role/service-`

role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole. Se a função foi criada usando o AWS CLI, o formato ARN é. `arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`

- `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement`—função padrão para gerenciamento AMIs. Ela confia apenas no serviço `dlm.amazonaws.com` para assumir a função e permite que o Amazon Data Lifecycle Manager execute as ações exigidas pelas políticas de AMI apoiadas pelo EBS para você. Essa função usa a política `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` AWS gerenciada.

Se você estiver usando o console do Amazon Data Lifecycle Manager, o Amazon Data Lifecycle Manager `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` cria automaticamente a função de serviço na primeira vez que você cria uma política de cópia de snapshot ou de snapshot entre contas, e cria automaticamente a função de serviço na primeira vez que você `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` cria uma política de AMI apoiada pelo EBS.

Se você não estiver usando o console, poderá criar manualmente as funções de serviço usando o [create-default-role](#) comando. Para `--resource-type`, especifique `snapshot` para criar `AWSData LifecycleManagerDefaultRole` ou `image` para criar `AWSData LifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement`.

```
$ aws dlm create-default-role --resource-type snapshot|image
```

Se você excluir essa função de serviço padrão e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo processo para recriar a função em sua conta.

Funções de serviço personalizadas para o Amazon Data Lifecycle Manager

Como alternativa ao uso das funções de serviço padrão, é possível criar funções do IAM personalizadas com as permissões necessárias e selecioná-las ao criar uma política de ciclo de vida.

Para criar uma função do IAM personalizada

1. Crie funções com as seguintes permissões.

- Permissões necessárias para gerenciar políticas de ciclo de vida de snapshot

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutRule",
        "events>DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
```



```

        "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/
    AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:GetCommandInvocation",
      "ssm:ListCommands",
      "ssm:DescribeInstanceInformation"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:SendCommand",
      "ssm:DescribeDocument",
      "ssm:GetDocument"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:SendCommand",
      "ssm:DescribeDocument",
      "ssm:GetDocument"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

        "ssm:SendCommand"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringNotLike": {
            "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "false"
        }
    }
}
]
}

```

- Permissões necessárias para gerenciar políticas de ciclo de vida da AMI

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}

```

Para obter mais informações, consulte [Criar uma função](#) no Guia do usuário do IAM.

2. Adicione uma relação de confiança às funções.
 - a. No console do IAM, selecione Roles (Funções).
 - b. Selecione a função que você criou e, em seguida, escolha Relações de confiança.
 - c. Escolha Edit Trust Relationship (Editar relação de confiança), adicione a seguinte política e, em seguida, escolha Update Trust Policy (Atualizar política de confiança).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "d1m.amazonaws.com"
    },
  },

```

```
"Action": "sts:AssumeRole"
}]
}
```

Recomendamos o uso das chaves de condição `aws:SourceAccount` e `aws:SourceArn` para se proteger contra [O problema do agente confuso](#). Por exemplo, é possível adicionar o bloco de condições a seguir na política de confiança anterior. A `aws:SourceAccount` é a proprietária da política de ciclo de vida e o `aws:SourceArn` é o ARN da política de ciclo de vida. Se você não souber o ID da política de ciclo de vida, poderá substituir essa parte do ARN por um curinga (*) e atualizar a política após criar a política de ciclo de vida.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account_id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:partition:dlm:region:account_id:policy/policy_id"
  }
}
```

Monitorar políticas do Amazon Data Lifecycle Manager

Você pode usar os seguintes recursos para monitorar o ciclo de vida de seus instantâneos e AMIs

Atributos

- [Console e AWS CLI](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando EventBridge](#)
- [Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando CloudWatch](#)

Console e AWS CLI

Você pode visualizar suas políticas de ciclo de vida usando o EC2 console da Amazon ou o AWS CLI. Cada snapshot e AMI criada por uma política possui um timestamp e tags relacionadas à

política. Você pode filtrar instantâneos e AMIs usar essas tags para verificar se seus backups estão sendo criados conforme o esperado.

AWS CloudTrail

Com AWS CloudTrail, você pode monitorar a atividade do usuário e o uso da API para demonstrar conformidade com políticas internas e padrões regulatórios. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudTrail](#).

Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando EventBridge

O Amazon EBS e o Amazon Data Lifecycle Manager geram eventos relacionados às ações das políticas de ciclo de vida. Você pode usar o AWS Lambda Amazon CloudWatch Events para gerenciar notificações de eventos de forma programática. Os eventos são emitidos com base no melhor esforço. Para obter mais informações, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Os seguintes eventos estão disponíveis:

Note

Nenhum evento é emitido para ações de política de ciclo de vida da AMI.

- **createSnapshot**: um evento do Amazon EBS emitido quando uma ação CreateSnapshot é bem-sucedida ou falha. Para obter mais informações, consulte [EventBridge Eventos da Amazon para o Amazon EBS](#).
- **DLM Policy State Change**: um evento do Amazon Data Lifecycle Manager emitido quando uma política de ciclo de vida entra em um estado de erro. O evento contém uma descrição do que causou o erro.

O exemplo a seguir mostra um evento em que as permissões concedidas pela função do IAM não são suficientes.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "DLM Policy State Change",
  "source": "aws.dlm",
  "account": "123456789012",
```

```

    "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
    ],
    "detail": {
        "state": "ERROR",
        "cause": "Role provided does not have sufficient permissions",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
    }
}

```

O exemplo a seguir mostra um evento em que um limite é excedido.

```

{
    "version": "0",
    "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
    "detail-type": "DLM Policy State Change",
    "source": "aws.dlm",
    "account": "123456789012",
    "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
    ],
    "detail":{
        "state": "ERROR",
        "cause": "Maximum allowed active snapshot limit exceeded",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
    }
}

```

- **DLM Pre Post Script Notification:** um evento que é emitido quando um prévio ou posterior é iniciado, é bem-sucedido ou falha.

Veja a seguir um exemplo de evento quando um backup do VSS é bem-sucedido.

```

{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "DLM Pre Post Script Notification",

```

```

    "source": "aws.dlm",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-10-27T22:04:52Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef"],
    "detail": {
        "script_stage": "",
        "result": "success",
        "cause": "",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef",
        "execution_handler": "AWS_VSS_BACKUP",
        "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-01234567890abcdef",
        "resource_type": "EBS_SNAPSHOT",
        "resources": [{
            "status": "pending",
            "resource_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
            "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/
vol-01234567890abcdef"
        }],
        "request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6",
        "start_time": "2023-10-27T22:03:29.370Z",
        "end_time": "2023-10-27T22:04:51.370Z",
        "timeout_time": ""
    }
}

```

Monitore as políticas do Data Lifecycle Manager usando CloudWatch

Você pode monitorar suas políticas de ciclo de vida do Amazon Data Lifecycle Manager usando CloudWatch, que coleta dados brutos e os processa em métricas legíveis, quase em tempo real. Você pode usar essas métricas para ver exatamente quantos snapshots e snapshots do Amazon EBS baseados em EBS AMIs são criados, excluídos e copiados por suas políticas ao longo do tempo. Também é possível definir alarmes que observam determinados limites e enviam notificações ou realizam ações quando esses limites são atingidos.

As métricas ficam armazenadas por um período de 15 meses para que você possa acessar informações históricas e obter uma compreensão melhor sobre a performance de suas políticas de ciclo de vida em um período prolongado.

Para obter mais informações sobre a Amazon CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Tópicos

- [Métricas compatíveis](#)
- [Visualize CloudWatch métricas para suas políticas](#)
- [Métricas de gráfico para suas políticas](#)
- [Criar um CloudWatch alarme para uma política](#)
- [Exemplo de casos de uso](#)
- [Gerenciamento de políticas que relatam ações com falha](#)

Métricas compatíveis

As seguintes métricas do Amazon Data Lifecycle Manager estão incluídas no namespace. AWS/EBS
As métricas diferem de acordo com o tipo de política.

Todas as métricas podem ser medidas na dimensão do `DLMPolicyId`. As estatísticas mais úteis são `sum` e `average`, e a unidade de medida é `count`.

Escolha uma guia para visualizar as métricas compatíveis com esse tipo de política.

EBS snapshot policies

Métrica	Descrição
Resources Targeted	O número de recursos de destino das tags especificadas em um snapshot ou política de AMI baseada no EBS.
Snapshots CreateStarted	O número de ações de criação de snapshots iniciadas por uma política de snapshot. Toda ação é registrada apenas uma vez, mesmo que haja várias tentativas subsequentes. Se uma ação de criação de snapshots falhar, o Amazon Data Lifecycle Manager enviará uma métrica <code>SnapshotsCreateFailed</code>.

Métrica	Descrição
Snapshots CreateCompleted	O número snapshots criados por uma política de snapshot. Inclui novas tentativas bem-sucedidas em até 60 minutos do horário agendado.
Snapshots CreateFailed	O número snapshots que uma política de snapshot não conseguiu criar. Inclui novas tentativas malsucedidas em até 60 minutos do horário agendado.
Snapshots SharedCompleted	O número de snapshots compartilhados entre contas por uma política de snapshot.
Snapshots DeleteCompleted	O número de snapshots excluídos por um snapshot ou por uma política de AMI baseada no EBS. Essa métrica se aplica apenas aos snapshots criados pela política. Não se aplica a cópias de snapshots entre regiões criadas pela política. Essa métrica inclui instantâneos que são excluídos quando uma política de AMI apoiada pelo EBS é cancelada. AMIs
Snapshots DeleteFailed	O número de snapshots que o snapshot ou a política de AMI baseada no EBS não conseguiu excluir. Essa métrica se aplica apenas aos snapshots criados pela política. Não se aplica a cópias de snapshots entre regiões criadas pela política. Essa métrica inclui instantâneos que são excluídos quando uma política de AMI apoiada pelo EBS é cancelada. AMIs
Snapshots CopiedRegionStarted	O número de ações de cópia de snapshots entre regiões iniciadas por uma política de snapshot.
Snapshots CopiedRegionCompleted	O número de ações de cópias de snapshots entre regiões criadas por uma política de snapshot. Inclui novas tentativas bem-sucedidas em até 24 horas do horário agendado.

Métrica	Descrição
Snapshots CopiedRegionFailed	O número de cópias de snapshots entre regiões que não foi possível criar por meio de uma política de snapshot. Inclui tentativas malsucedidas num prazo de 24 horas a partir do horário agendado.
Snapshots CopiedRegionDeleteCompleted	O número de cópias de snapshots entre regiões excluídas, conforme designado pela regra de retenção, por uma política de snapshot.
Snapshots CopiedRegionDeleteFailed	O número de cópias de snapshots entre regiões que não foi possível excluir, conforme designado pela regra de retenção, por meio de uma política de snapshot.
snapshots ArchiveDeletionFailed	O número de snapshots arquivados que o não puderam ser excluídos do nível de arquivamento por uma política de snapshot.
snapshots ArchiveScheduled	O número de snapshots que foram programados para serem arquivados por uma política de snapshot.
snapshots ArchiveCompleted	O número de snapshots que foram arquivados com sucesso por uma política de snapshot.
snapshots ArchiveFailed	O número de snapshots que não puderam ser criados por uma política de snapshot.
snapshots ArchiveDeletionCompleted	O número de snapshots arquivados que foram excluídos com sucesso do nível de arquivamento por uma política de snapshot.

Métrica	Descrição
PreScript Started	O número de instâncias em que um script prévio foi iniciado com sucesso. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
PreScript Completed	O número de instâncias em que um script prévio foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o script prévio seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
PreScript Failed	O número de instâncias em que um script prévio não foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o script prévio seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
PostScript Started	O número de instâncias em que um script posterior foi iniciado com sucesso. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
PostScriptCompleted	O número de instâncias em que um script posterior foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o script posterior seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.

Métrica	Descrição
PostScriptFailed	O número de instâncias em que um script posterior não foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o script posterior seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
VSSBackup Started	O número de instâncias em que um script do VSS foi iniciado com sucesso. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
VSSBackup Completed	O número de instâncias em que um backup do VSS foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o backup do VSS seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.
VSSBackup Failed	O número de instâncias em que um backup do VSS não foi concluído com sucesso. A métrica é emitida mesmo que o backup do VSS seja concluído fora do período limite especificado. Se novas tentativas de script estiverem habilitadas, essa métrica poderá ser emitida várias vezes por execução de política.

EBS-backed AMI policies

As métricas a seguir podem ser usadas com políticas de AMI baseadas no EBS:

Métrica	Descrição
Resources Targeted	O número de recursos de destino das tags especificadas em um snapshot ou política de AMI baseada no EBS.

Métrica	Descrição
Snapshots DeleteCompleted	O número de snapshots excluídos por um snapshot ou por uma política de AMI baseada no EBS. Essa métrica se aplica apenas aos snapshots criados pela política. Não se aplica a cópias de snapshots entre regiões criadas pela política. Essa métrica inclui instantâneos que são excluídos quando uma política de AMI apoiada pelo EBS é cancelada. AMIs
Snapshots DeleteFailed	O número de snapshots que o snapshot ou a política de AMI baseada no EBS não conseguiu excluir. Essa métrica se aplica apenas aos snapshots criados pela política. Não se aplica a cópias de snapshots entre regiões criadas pela política. Essa métrica inclui instantâneos que são excluídos quando uma política de AMI apoiada pelo EBS é cancelada. AMIs
Snapshots CopiedRegionDeleteCompleted	O número de cópias de snapshots entre regiões excluídas, conforme designado pela regra de retenção, por uma política de snapshot.
Snapshots CopiedRegionDeleteFailed	O número de cópias de snapshots entre regiões que não foi possível excluir, conforme designado pela regra de retenção, por meio de uma política de snapshot.
ImagesCreateStarted	O número de CreateImageações iniciadas por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
ImagesCreateCompleted	O número de AMIs criados por uma política de AMI apoiada pelo EBS.

Métrica	Descrição
ImagesCreateFailed	O número AMIs disso não pôde ser criado por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
ImagesDeregisterCompleted	O número de registros cancelados AMIs por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
ImagesDeregisterFailed	O número AMIs disso não pôde ser cancelado por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
ImagesCopiedRegionStarted	O número de ações de cópia entre regiões iniciadas por uma política de AMI baseada no EBS.
ImagesCopiedRegionCompleted	O número de cópias de AMIs entre regiões criadas por uma política de AMI baseada no EBS.
ImagesCopiedRegionFailed	O número de cópias de AMIs entre regiões que não foi possível criar por meio de uma política de AMI baseada no EBS.
ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted	O número de cópias de AMIs entre regiões que tiveram o registro cancelado, conforme designado pela regra de retenção, por meio de uma política de AMI baseada no EBS.
ImagesCopiedRegionDeregisterFailed	O número de cópias de AMIs entre regiões cujo registro não foi possível cancelar, conforme designado pela regra de retenção, por meio de uma política de AMI baseada no EBS.

Métrica	Descrição
EnableImageDeprecationCompleted	O número deles AMIs foi marcado para suspensão de uso por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
EnableImageDeprecationFailed	AMIs Esse número não pôde ser marcado para suspensão de uso por uma política de AMI apoiada pelo EBS.
EnableCopiedImageDeprecationCompleted	O número de cópias AMI entre regiões que foram marcadas para defasagem por meio de uma política de AMI baseada no EBS.
EnableCopiedImageDeprecationFailed	O número de cópias AMI entre regiões que não puderam ser marcadas para defasagem por meio de uma política de AMI baseada no EBS.

Cross-account copy event policies

As seguintes métricas podem ser usadas com políticas de eventos de cópia entre contas:

Métrica	Descrição
Snapshots CopiedAccountStarted	O número de ações de cópia de snapshots entre contas iniciadas por uma política de eventos de cópia entre contas.
Snapshots CopiedAccountCompleted	O número de snapshots copiados de outra conta por uma política de eventos de cópia entre contas. Inclui novas tentativas bem-sucedidas em até 24 horas do horário agendado.

Métrica	Descrição
Snapshots CopiedAccountFailed	O número de snapshots que não foi possível copiar de outra conta por meio de uma política de eventos de cópia entre contas. Inclui tentativas malsucedidas num prazo de 24 horas do horário agendado.
Snapshots CopiedAccountDeletedCompleted	O número de cópias de snapshots entre regiões excluídas, conforme designado pela regra de retenção, por uma política de evento de cópia entre contas.
Snapshots CopiedAccountDeletedFailed	O número de cópias de snapshots entre regiões que não foi possível excluir, conforme designado pela regra de retenção, por meio de uma política de evento de cópia entre contas.

Visualize CloudWatch métricas para suas políticas

Você pode usar as ferramentas AWS Management Console ou a linha de comando para listar as métricas que o Amazon Data Lifecycle Manager envia para a Amazon CloudWatch

Amazon EC2 console

Para visualizar métricas usando o EC2 console da Amazon

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, escolha Gerenciador de ciclo de vida.
3. Selecione uma política na grade e, em seguida, escolha a guia Monitoramento.

CloudWatch console

Para visualizar métricas usando o CloudWatch console da Amazon

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação, selecione Métricas.
3. Selecione o namespace do EBS e selecione as métricas do Data Lifecycle Manager.

AWS CLI

Para listar todas as métricas disponíveis para o Amazon Data Lifecycle Manager

Use o comando [list-metrics](#).

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
    --namespace AWS/EBS
```

Para listar todas as métricas para uma política específica

Use o comando [list-metrics](#) e especifique a dimensão `DLMPolicyId`.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
    --namespace AWS/EBS \  
    --dimensions Name=DLMPolicyId,Value=policy-abcdef01234567890
```

Para listar uma métrica única em todas as políticas

Use o comando [list-metrics](#) e especifique a opção `--metric-name`.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
    --namespace AWS/EBS \  
    --metric-name SnapshotsCreateCompleted
```

Métricas de gráfico para suas políticas

Depois de criar uma política, você pode abrir o EC2 console da Amazon e visualizar os gráficos de monitoramento da política na guia Monitoramento. Cada gráfico é baseado em uma das EC2 métricas disponíveis da Amazon.

As métricas de gráficos a seguir estão disponíveis:

- Recursos direcionados (com base em `ResourcesTargeted`)
- Criação de snapshots iniciada (com base em `SnapshotsCreateStarted`)
- Criação de snapshots concluída (com base em `SnapshotsCreateCompleted`)
- Falha na criação de snapshots (com base em `SnapshotsCreateFailed`)
- Compartilhamento de snapshots concluído (com base em `SnapshotsSharedCompleted`)

- Exclusão de snapshot concluída (com base em `SnapshotsDeleteCompleted`)
- Falha na exclusão de snapshots (com base em `SnapshotsDeleteFailed`)
- Cópia de snapshots entre regiões iniciada (com base em `SnapshotsCopiedRegionStarted`)
- Cópia de snapshots entre regiões concluída (com base em `SnapshotsCopiedRegionCompleted`)
- Falha na cópia de snapshots entre regiões (com base em `SnapshotsCopiedRegionFailed`)
- Exclusão da cópia de snapshots entre regiões concluída (com base em `SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted`)
- Falha na exclusão da cópia de snapshots entre regiões (com base em `SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed`)
- Cópia de snapshots entre contas iniciada (com base em `SnapshotsCopiedAccountStarted`)
- Cópia de snapshots entre contas concluída (com base em `SnapshotsCopiedAccountCompleted`)
- Falha na cópia de snapshots entre contas (com base em `SnapshotsCopiedAccountFailed`)
- Exclusão de cópia de snapshots entre contas concluída (com base em `SnapshotsCopiedAccountDeleteCompleted`)
- Falha na exclusão de cópia de snapshots entre contas (com base em `SnapshotsCopiedAccountDeleteFailed`)
- Criação de AMI iniciada (com base em `ImagesCreateStarted`)
- Criação de AMI concluída (com base em `ImagesCreateCompleted`)
- Falha na criação de AMI (com base em `ImagesCreateFailed`)
- Cancelamento de registro de AMI concluído (com base em `ImagesDeregisterCompleted`)
- Falha no cancelamento do registro da AMI (com base em `ImagesDeregisterFailed`)
- Cópia de AMI entre regiões iniciada (com base em `ImagesCopiedRegionStarted`)
- Cópia de AMI entre regiões concluída (com base em `ImagesCopiedRegionCompleted`)
- Falha na cópia de AMI entre regiões (com base em `ImagesCopiedRegionFailed`)
- Cancelamento de registro de cópia de AMI entre regiões concluída (com base em `ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted`)
- Falha no cancelamento de registro da cópia de AMI entre regiões (com base em `ImagesCopiedRegionDeregisteredFailed`)
- AMI para habilitar defasagem concluído (com base em `EnableImageDeprecationCompleted`)

- Falha na AMI para habilitar defasagem (com base em `EnableImageDeprecationFailed`)
- Cópia da AMI para habilitar defasagem entre regiões concluída (com base em `EnableCopiedImageDeprecationCompleted`)
- Falha na cópia da AMI para habilitar defasagem entre regiões (com base em `EnableCopiedImageDeprecationFailed`)

Criar um CloudWatch alarme para uma política

Você pode criar um CloudWatch alarme que monitore CloudWatch as métricas de suas políticas. CloudWatch enviará automaticamente uma notificação quando a métrica atingir um limite especificado por você. Você pode criar um CloudWatch alarme usando o CloudWatch console.

Para obter mais informações sobre a criação de alarmes usando o CloudWatch console, consulte o tópico a seguir no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

- [Crie um CloudWatch alarme com base em um limite estático](#)
- [Crie um CloudWatch alarme com base na detecção de anomalias](#)

Exemplo de casos de uso

Veja a seguir exemplos de casos de uso:

Tópicos

- [Exemplo 1: `ResourcesTargeted` métrica](#)
- [Exemplo 2: `SnapshotDeleteFailed` métrica](#)
- [Exemplo 3: `SnapshotsCopiedRegionFailed` métrica](#)

Exemplo 1: `ResourcesTargeted` métrica

É possível usar a métrica `ResourcesTargeted` para monitorar o número total de recursos de destino de uma política específica toda vez que ela é executada. Isso permite acionar um alarme quando o número de recursos de destino estiver abaixo ou acima do limite esperado.

Por exemplo, se você espera que sua política diária crie backups de não mais do que 50 volumes, é possível criar um alarme que envia uma notificação por e-mail quando a soma de `ResourcesTargeted` for maior que 50 pelo período de 1 hora. Dessa forma, é possível garantir

que nenhum snapshot tenha sido criado inesperadamente de volumes que foram etiquetados de maneira incorreta.

É possível usar o seguinte comando para criar este alarme:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name resource-targeted-monitor \  
  --alarm-description "Alarm when policy targets more than 50 resources" \  
  --metric-name ResourcesTargeted \  
  --namespace AWS/EBS \  
  --statistic Sum \  
  --period 3600 \  
  --threshold 50 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions sns_topic_arn
```

Exemplo 2: SnapshotDeleteFailed métrica

É possível usar a métrica SnapshotDeleteFailed para monitorar falhas na exclusão de snapshots, conforme a regra de retenção de snapshots da política.

Por exemplo, se você tiver criado uma política que deve excluir snapshots automaticamente a cada 12 horas, será possível criar um alarme que notifique sua equipe de engenharia quando a soma de SnapshotDeletionFailed for maior que 0 pelo período de 1 hora. Isso pode ajudar a averiguar a retenção incorreta de snapshots e a garantir que os custos de armazenamento não aumentem por causa de snapshots desnecessários.

É possível usar o seguinte comando para criar este alarme:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name snapshot-deletion-failed-monitor \  
  --alarm-description "Alarm when snapshot deletions fail" \  
  --metric-name SnapshotsDeleteFailed \  
  --namespace AWS/EBS \  
  --statistic Sum \  
  --period 3600 \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
  --evaluation-periods 1 \  

```

```
--alarm-actions sns_topic_arn
```

Exemplo 3: SnapshotsCopiedRegionFailed métrica

Use a métrica SnapshotsCopiedRegionFailed para identificar quando suas políticas apresentam falha ao copiar snapshots para outras regiões.

Por exemplo, se sua política copia snapshots entre regiões diariamente, é possível criar um alarme que envia um SMS para sua equipe de engenharia quando a sum de SnapshotCrossRegionCopyFailed for maior que 0 pelo período de 1 hora. Isso pode ser útil para verificar se a política copiou corretamente os snapshots subsequentes na linhagem.

É possível usar o seguinte comando para criar este alarme:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name snapshot-copy-region-failed-monitor \  
  --alarm-description "Alarm when snapshot copy fails" \  
  --metric-name SnapshotsCopiedRegionFailed \  
  --namespace AWS/EBS \  
  --statistic Sum \  
  --period 3600 \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions sns_topic_arn
```

Gerenciamento de políticas que relatam ações com falha

Para obter mais informações sobre o que fazer quando uma de suas políticas relata um valor inesperado diferente de zero para uma métrica de ação falhada, consulte o artigo [O que devo fazer se o Amazon Data Lifecycle Manager reportar ações malsucedidas nas métricas? CloudWatch](#)

Endpoints de serviço para o Amazon Data Lifecycle Manager

Um endpoint é uma URL que serve como ponto de entrada para um serviço AWS web. O Amazon Data Lifecycle Manager oferece suporte aos seguintes tipos de endpoints:

- IPv4 endpoints
- Endpoints de pilha dupla que suportam e IPv4 IPv6
- Endpoints do FIPS

Ao fazer uma solicitação, você pode especificar o endpoint e a região a serem usados. Se você não especificar um endpoint, o IPv4 endpoint será usado por padrão. Para usar outro tipo de endpoint, você deve especificá-lo em sua solicitação. Para obter exemplos de como fazer isso, consulte [Especificar endpoints](#).

Para o Amazon Data Lifecycle Manager, consulte os endpoints do [Amazon Data Lifecycle Manager](#) no. Referência geral da Amazon Web Services

Tópicos

- [IPv4 endpoints](#)
- [Endpoints de pilha dupla \(IPv4 e\) IPv6](#)
- [Endpoints do FIPS](#)
- [Especificar endpoints](#)

IPv4 endpoints

IPv4 os endpoints oferecem suporte somente ao IPv4 tráfego. IPv4 os endpoints estão disponíveis para todas as regiões.

Você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoint usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- dlm. *region*.amazonaws.com

Por exemplo, o IPv4 endpoint para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é dlm.us-east-1.amazonaws.com.

Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6

Os endpoints de pilha dupla oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego. IPv4 IPv6 Os endpoints de pilha dupla estão disponíveis em todas as regiões.

Para usar IPv6, você deve usar um endpoint de pilha dupla. Quando você faz uma solicitação para um endpoint de pilha dupla, o URL do endpoint é resolvido para um IPv4 endereço IPv6 ou, dependendo do protocolo usado pela rede e pelo cliente.

Você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoints de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- `d1m.region.api.aws`

Por exemplo, o endpoint de pilha dupla para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é. `d1m.us-east-1.api.aws`

Endpoints do FIPS

O Amazon Data Lifecycle Manager fornece endpoints de pilha dupla (e) validados pelo FIPS para as seguintes regiões: IPv4 IPv6

- `us-east-1` - Leste dos EUA (Norte da Virgínia):
- `us-east-2` - Leste dos EUA (Ohio)
- `us-west-1` - Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
- `us-west-2` - Oeste dos EUA (Oregon):
- `ca-central-1` - Canadá (Central)
- `ca-west-1`— Oeste do Canadá (Calgary)

Os endpoints FIPS de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura: `d1m-fips.region.api.aws` Por exemplo, o endpoint de pilha dupla FIPS para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é. `d1m-fips.us-east-1.api.aws`

Especificar endpoints

Os exemplos a seguir mostram como especificar um endpoint para a região de `US East (N. Virginia)` usando o AWS CLI.

- Pilha dupla

```
aws dlm create-default-role \  
--resource-type snapshot \  
--endpoint-url https://d1m.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws dlm create-default-role \  
--resource-type snapshot \  
--endpoint-url https://d1m.us-east-2.amazonaws.com
```

Crie uma conexão privada entre uma VPC e o Amazon EBS

Você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e o Amazon EBS criando uma interface VPC endpoint, desenvolvida por [AWS PrivateLink](#). Você pode acessar o Amazon EBS como se estivesse em sua VPC, sem usar um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. AWS Direct Connect. As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com o Amazon EBS.

Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para o endpoint de interface.

Para obter mais informações, consulte [Acesso Serviços da AWS por meio AWS PrivateLink](#) do AWS PrivateLink Guia.

Note

O Amazon Data Lifecycle Manager oferece suporte a endpoints IPv4 VPC de interface para todas as regiões e comerciais AWS GovCloud (US), e a interface de IPv6 VPC endpoints somente para regiões comerciais.

Considerações sobre endpoints VPC do Amazon EBS

Antes de configurar uma interface VPC endpoint para o Amazon EBS, leia as [considerações](#) no guia AWS PrivateLink.

Por padrão, o acesso total ao Amazon EBS é permitido por meio do endpoint. Você pode controlar o acesso ao endpoint de interface usando as políticas de endpoint da VPC. Você pode anexar uma política de endpoint ao seu VPC endpoint que controla o acesso ao Amazon EBS. Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para o Amazon EBS. Quando anexada a um endpoint, essa política concede a todos os usuários permissão para obter informações resumidas sobre as políticas do Amazon Data Lifecycle Manager.

```
{
  "Statement": [{
    "Action": "dlm:GetLifecyclePolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Crie uma interface VPC endpoint para o Amazon EBS

Você pode criar um VPC endpoint para o Amazon EBS usando o console Amazon VPC ou o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Create a VPC endpoint](#) (Criar um endpoint da VPC) no Guia do AWS PrivateLink .

Crie um VPC endpoint para o Amazon EBS usando o seguinte nome de serviço:

- `com.amazonaws.region.dlm`

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API para o Amazon EBS usando seu nome DNS padrão para a região, por exemplo, `.dlm.us-east-1.amazonaws.com`

Solucionar problemas do Amazon Data Lifecycle Manager

A documentação a seguir pode ajudar a solucionar os problemas que você venha a encontrar.

Tópicos

- [Erro: Role with name already exists](#)

Erro: Role with name already exists

Descrição

Você recebe o erro `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` ou `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists` ao tentar criar uma política usando o console.

Causa

O formato do ARN do perfil padrão é diferente dependendo de ele ter sido criado usando o console ou a AWS CLI. Embora ARNs sejam diferentes, as funções usam o mesmo nome de função, o que resulta em um conflito de nomenclatura de função entre o console e o AWS CLI.

Solução

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

1. (Para políticas de snapshot habilitadas somente para scripts anteriores e posteriores) Anexe manualmente a política AWS gerenciada do `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` à função do `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleIAM`. Para obter mais informações, consulte [Adicionar permissões de identidade do IAM](#).
2. Ao criar sua política do Amazon Data Lifecycle Manager, para a função do IAM, selecione `Escolher outra função` e, em seguida, selecione `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` (para uma política de snapshot) ou (para uma política de `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagementAMI`).
3. Continue criando a política normalmente.

Use o EBS direct APIs para acessar o conteúdo de um snapshot do EBS

Você pode usar o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) APIs diretamente para criar snapshots do EBS, gravar dados diretamente em seus snapshots, ler dados em seus snapshots e identificar as diferenças ou mudanças entre dois snapshots. Se você é um fornecedor independente de software (ISV) que oferece serviços de backup para o Amazon EBS, o EBS Direct APIs torna mais eficiente e econômico rastrear alterações incrementais em seus volumes do EBS por meio de snapshots. Isso pode ser feito sem a necessidade de criar novos volumes a partir de snapshots e, em seguida, usar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon) para comparar as diferenças.

É possível criar snapshots incrementais diretamente de dados on-premises em volumes do EBS e na nuvem a ser usada para recuperação rápida de desastre. Com a capacidade de gravar e ler snapshots, é possível gravar seus dados on-premises em um snapshot do EBS durante um desastre. Depois da recuperação, você pode restaurá-lo novamente AWS ou localmente a partir do snapshot. Não é mais necessário criar e manter mecanismos complexos para copiar dados de e para o Amazon EBS.

Este guia do usuário fornece uma visão geral dos elementos que compõem o EBS Direct APIs e exemplos de como usá-los de forma eficaz. Para obter mais informações sobre as ações, tipos de dados, parâmetros e erros do APIs, consulte a [APIs referência direta do EBS](#). Para obter mais informações sobre as AWS regiões, endpoints e cotas de serviço compatíveis com o EBS Direct, APIs consulte os [endpoints e cotas do Amazon EBS](#) no. Referência geral da AWS

Tópicos

- [Preços do EBS direct APIs](#)
- [Conceitos para o EBS direct APIs](#)
- [Controle o acesso direto ao EBS APIs usando o IAM](#)
- [Leia os snapshots do Amazon EBS com o EBS direct APIs](#)
- [Escreva snapshots do Amazon EBS com o EBS direct APIs](#)
- [Resultados de criptografia para o EBS direct APIs](#)
- [Use APIs somas de verificação diretas do EBS para validar dados de snapshots](#)
- [Garanta a idempotência nas solicitações de API StartSnapshot](#)
- [Tentativas de erro para o EBS direct APIs](#)

- [Otimize o desempenho do EBS direct APIs](#)
- [Endpoints de serviço para EBS direct APIs](#)
- [AWS Exemplos de código SDK para EBS direct APIs](#)
- [Crie uma conexão privada entre uma VPC e o EBS direto APIs](#)
- [Registre APIs chamadas diretas do EBS usando AWS CloudTrail](#)
- [Perguntas frequentes sobre o EBS direct APIs](#)

Preços do EBS direct APIs

Preços para APIs

O preço que você paga para usar o EBS Direct APIs depende das solicitações que você faz. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

- ListChangedBlockse ListSnapshotBlocks APIs são cobrados por solicitação. Por exemplo, se você fizer 100.000 solicitações de ListSnapshotBlocks API em uma região que cobra 0,0006 USD por 1.000 solicitações, você será cobrado 0,06 USD (0,0006 USD por 1.000 solicitações x 100).
- GetSnapshotBlocké cobrado por bloco devolvido. Por exemplo, se você fizer 100.000 solicitações de GetSnapshotBlock API em uma região que cobra 0,003 USD por 1.000 blocos retornados, você será cobrado 0,30 USD (0,003 USD por 1.000 blocos retornados x 100).
- PutSnapshotBlocké cobrado por bloco gravado. Por exemplo, se você fizer 100.000 solicitações de PutSnapshotBlock API em uma região que cobra 0,006 USD por 1.000 blocos gravados, você será cobrado 0,60 USD (0,006 USD por 1.000 blocos gravados x 100).

Custos de rede

Custos de transferência de dados

Os dados transferidos diretamente entre EC2 instâncias diretas do EBS APIs e da Amazon na mesma AWS região são gratuitos ao usar endpoints [não FIPS](#). Para obter mais informações, consulte [Endpoints de serviço da AWS](#). Se outros AWS serviços estiverem no caminho de sua transferência de dados, você será cobrado pelos custos de processamento de dados associados. Esses serviços incluem, mas não estão limitados a, PrivateLink endpoints, NAT Gateway e Transit Gateway.

Endpoints de interface com VPC

Se você estiver usando o EBS diretamente APIs de EC2 instâncias ou AWS Lambda funções da Amazon em sub-redes privadas, poderá usar endpoints de interface VPC, em vez de usar gateways NAT, para reduzir os custos de transferência de dados da rede. Para obter mais informações, consulte [Crie uma conexão privada entre uma VPC e o EBS direto APIs](#).

Conceitos para o EBS direct APIs

A seguir estão os principais conceitos que você deve entender antes de começar a usar o EBS Direct APIs.

Snapshots

Os snapshots são o principal meio de fazer backup de dados de volumes do EBS. Com o EBS direct APIs, você também pode fazer backup de dados de seus discos locais em instantâneos. Para economizar custos de armazenamento, os snapshots sucessivos são incrementais, contendo apenas os dados do volume que mudaram desde o snapshot anterior. Para obter mais informações, consulte [Snapshots do Amazon EBS](#).

Note

O EBS direct APIs não suporta instantâneos públicos e instantâneos locais ativados. AWS Outposts

Blocos

Um bloco é um fragmento de dados dentro de um snapshot. Cada snapshot pode conter milhares de blocos. Todos os blocos em um snapshot são de tamanho fixo.

Índices de bloco

Um índice de blocos é um índice lógico em unidades de 512 blocos KiB. Para identificar o índice de bloco, divida o deslocamento lógico dos dados no volume lógico pelo tamanho do bloco (deslocamento lógico de dados/524288). O deslocamento lógico dos dados deve ser 512 KiB alinhado.

Tokens de bloco

Um token de bloco é o hash de identificação de um bloco dentro de um snapshot e é usado para localizar os dados do bloco. Os tokens de bloco retornados pelo EBS direct APIs são temporários. Eles mudam no timestamp de expiração especificado para eles, ou se você executar outro `ListSnapshotBlocks` ou `ListChangedBlocks` solicitar o mesmo snapshot.

Soma de verificação

Uma soma de verificação é um dado de tamanho pequeno derivado de um bloco de dados com a finalidade de detectar erros apresentados durante sua transmissão ou armazenamento. O EBS APIs usa somas de verificação diretas para validar a integridade dos dados. Quando você lê dados de um snapshot do EBS, o serviço fornece SHA256 somas de verificação codificadas em Base64 para cada bloco de dados transmitido, que você pode usar para validação. Ao gravar dados em um snapshot do EBS, você deve fornecer uma SHA256 soma de verificação codificada em Base64 para cada bloco de dados transmitido. O serviço valida os dados recebidos usando a soma de verificação fornecida. Para obter mais informações, consulte [Use APIs somas de verificação diretas do EBS para validar dados de snapshots](#) adiante neste guia.

Criptografia

A criptografia protege seus dados convertendo-os em código ilegível que só pode ser decifrado por pessoas que tiverem acesso à Chave do KMS usada para criptografá-los. Você pode usar o EBS Direct APIs para ler e gravar instantâneos criptografados, mas há algumas limitações. Para obter mais informações, consulte [Resultados de criptografia para o EBS direct APIs](#) adiante neste guia.

Ações da API

O EBS direct APIs consiste em seis ações. Há três ações de leitura e três ações de gravação. As ações de leitura são:

- `ListSnapshotBlocks`— retorna os índices de blocos e os tokens de blocos no instantâneo especificado
- `ListChangedBlocks`— retorna os índices de blocos e tokens de blocos que são diferentes entre dois instantâneos especificados do mesmo volume e linhagem de instantâneos.
- `GetSnapshotBlock`— retorna os dados em um bloco para o ID de instantâneo, índice de bloco e token de bloco especificados.

As ações de gravação são:

- **StartSnapshot**— inicia um instantâneo, seja como um instantâneo incremental de um existente ou como um novo instantâneo. O instantâneo iniciado permanece em um estado pendente até ser concluído usando a **CompleteSnapshot** ação.
- **PutSnapshotBlock**— adiciona dados a um instantâneo iniciado na forma de blocos individuais. Você deve especificar uma SHA256 soma de verificação codificada em Base64 para o bloco de dados transmitidos. O serviço valida a soma de verificação após a conclusão da transmissão. A solicitação falhará se a soma de verificação calculada pelo serviço não corresponder à que você especificou.
- **CompleteSnapshot**— conclui um snapshot iniciado que está em um estado pendente. Depois, os snapshots são alterados para um estado concluído.

Assinatura com o Signature versão 4

A versão 4 do Signature é o processo para adicionar informações de autenticação às AWS solicitações enviadas por HTTP. Por motivos de segurança, a maioria das solicitações AWS deve ser assinada com uma chave de acesso, que consiste em uma ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta. Essas duas chaves são comumente conhecidas como suas credenciais de segurança. Para obter informações sobre como obter credenciais para sua conta, consulte [Credenciais de segurança da AWS](#).

Caso pretenda criar solicitações HTTP manualmente, é necessário aprender a assiná-las. Quando você usa o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou um dos AWS SDKs para fazer solicitações AWS, essas ferramentas assinam automaticamente as solicitações para você com a chave de acesso que você especifica ao configurar as ferramentas. Se você usar essas ferramentas, não precisará saber como assinar solicitações por si mesmo.

Para obter mais informações, consulte [Solicitações de AWS API de assinatura](#) no Guia do usuário do IAM.

Controle o acesso direto ao EBS APIs usando o IAM

Um usuário deve ter as seguintes políticas para usar o EBS direct APIs. Para obter mais informações, consulte [Alterar permissões para um usuário](#).

Para obter mais informações sobre os APIs recursos diretos, ações e chaves de contexto de condição do EBS para uso nas políticas de permissão do IAM, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para o Amazon Elastic Block Store](#) na Referência de Autorização de Serviço.

Important

Tenha cuidado ao atribuir as seguintes políticas aos usuários do . Ao atribuir essas políticas, você pode conceder acesso a um usuário a quem foi negado o acesso ao mesmo recurso pela Amazon EC2 APIs, como as CreateVolume ações CopySnapshot ou.

Permissões para ler snapshots

A política a seguir permite que a leitura direta APIs do EBS seja usada em todos os snapshots em uma região específica AWS . Na política, *<Region>* substitua pela região do instantâneo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:<Region>::snapshot/*"
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que a leitura direta APIs do EBS seja usada em snapshots com uma tag de valor-chave específica. Na política, *<Key>* substitua pelo valor da chave da tag e *<Value>* pelo valor da tag.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que toda a leitura direta APIs do EBS seja usada em todos os snapshots da conta somente dentro de um intervalo de tempo específico. Essa política autoriza o uso direto do EBS APIs com base na chave de condição `aws:CurrentTime` global. Na política, substitua o intervalo de data e hora mostrado pelo intervalo de data e hora da sua política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
```

```

        "Condition": {
            "DateGreaterThan": {
                "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
            },
            "DateLessThan": {
                "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
            }
        }
    }
}

```

Para obter mais informações, consulte [Alteração de permissões para um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permissões para gravar snapshots

A política a seguir permite que a gravação direta APIs do EBS seja usada em todos os snapshots em uma região específica AWS . Na política, *<Region>* substitua pela região do instantâneo.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ebs:StartSnapshot",
                "ebs:PutSnapshotBlock",
                "ebs:CompleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:<Region>::snapshot/*"
        }
    ]
}

```

A política a seguir permite que a gravação direta APIs do EBS seja usada em snapshots com uma tag de valor-chave específica. Na política, *<Key>* substitua pelo valor da chave da tag e *<Value>* pelo valor da tag.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock",
        "ebs:CompleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que todo o EBS Direct APIs seja usado. Ela também permite a ação StartSnapshot somente se um ID de snapshot pai for especificado. Portanto, essa política bloqueia a capacidade de iniciar novos snapshots sem o uso de um snapshot pai.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ebs:ParentSnapshot": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

A política a seguir permite que todo o EBS Direct APIs seja usado. Ela também permite que apenas a chave de tag `user` seja criada para um novo snapshot. Essa política também garante que o usuário tenha acesso à criação de tags. A ação `StartSnapshot` é a única ação que pode especificar tags.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "user"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

A política a seguir permite que toda a gravação direta APIs do EBS seja usada em todos os snapshots da conta somente dentro de um intervalo de tempo específico. Essa política autoriza o uso direto do EBS APIs com base na chave de condição `aws:CurrentTime` global. Na política, substitua o intervalo de data e hora mostrado pelo intervalo de data e hora da sua política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock",
        "ebs:CompleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
        },
        "DateLessThan": {
          "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações, consulte [Alteração de permissões para um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permissões de uso AWS KMS keys

A política a seguir concede permissão para descriptografar um snapshot criptografado usando uma chave do KMS específica. Ela também concede permissão para criptografar novos snapshots usando a chave padrão do KMS para criptografia do EBS. Na política, *<Region>* substitua pela Região da chave KMS, *<AccountId>* pela ID da AWS conta da chave KMS e *<KeyId>* pela ID da chave KMS.

Note

Por padrão, todos os diretores da conta têm acesso à chave KMS AWS gerenciada padrão para a criptografia do Amazon EBS e podem usá-la para operações de criptografia e

descriptografia do EBS. Se você estiver usando uma chave gerenciada pelo cliente, deverá criar uma nova política de chaves ou modificar a política de chaves existente para a chave gerenciada pelo cliente para conceder ao principal acesso à chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, consulte [Políticas de chaves no AWS KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Tip

Para seguir o princípio de menor privilégio, não permita acesso total a `kms:CreateGrant`. Em vez disso, use a chave de `kms:GrantIsForAWSResource` condição para permitir que o usuário crie concessões na chave KMS somente quando a concessão for criada em nome do usuário por um AWS serviço, conforme mostrado no exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:CreateGrant",
        "ec2:CreateTags",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:<Region>:<AccountId>:key/<KeyId>",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
} ]
```

Para obter mais informações, consulte [Alteração de permissões para um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Leia os snapshots do Amazon EBS com o EBS direct APIs

As etapas a seguir descrevem como usar o EBS direct APIs para ler snapshots:

1. Use a ListSnapshotBlocks ação para visualizar todos os índices de blocos e tokens de blocos em um instantâneo. Ou use a ListChangedBlocks ação para visualizar somente os índices de blocos e os tokens de blocos que são diferentes entre dois instantâneos do mesmo volume e linhagem de instantâneos. Essas ações ajudam você a identificar os tokens e os índices de bloco dos blocos para os quais é possível querer obter dados.
2. Use a GetSnapshotBlock ação e especifique o índice do bloco e o token do bloco para o qual você deseja obter dados.

Note

Você não pode usar o EBS diretamente APIs com instantâneos arquivados.

Os exemplos a seguir mostram como ler instantâneos usando o EBS direct. APIs

Tópicos

- [Listar blocos em um snapshot](#)
- [Listar blocos diferentes entre dois snapshots](#)
- [Obter dados de bloco de um snapshot](#)

Listar blocos em um snapshot

AWS CLI

O comando de [list-snapshot-blocks](#) exemplo a seguir retorna os índices de blocos e os tokens de blocos que estão no snapshot snap-0987654321. O parâmetro --starting-block-index

limita os resultados para índices de bloco maiores que 1000, e o parâmetro `--max-results` limita os resultados aos primeiros 100 blocos.

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --max-results 100
```

A resposta de exemplo a seguir para o comando anterior lista os índices e os tokens de bloco no snapshot. Use o comando `get-snapshot-block` e especifique o índice e o token do bloco do qual você deseja obter dados. Os tokens de bloco são válidos até o tempo de expiração listado.

```
{
  "Blocks": [
    {
      "BlockIndex": 1001,
      "BlockToken": "AAABAV3/
PNhX0ynVdMYHUPsetaSvjLB1dtIGfbJv50J0sX855EzGTWos4a4"
    },
    {
      "BlockIndex": 1002,
      "BlockToken": "AAABATGQIgw0WwIuqIMjCA/Sy7e/
YoQFZsHejzGNvjKauzNgzeI13YHBfQB"
    },
    {
      "BlockIndex": 1007,
      "BlockToken": "AAABAZ9CTuQtUvp/
dXqRWw4d07e0gTZ3jvn6hiW30W9duM8MiMw6yQayzF2c"
    },
    {
      "BlockIndex": 1012,
      "BlockToken": "AAABAQdzxhw0rVV6PNmsfo/
YRIxo9JPR85XxPf1BLjg0Hec6pygYr6laE1p0"
    },
    {
      "BlockIndex": 1030,
      "BlockToken": "AAABAAyVpax6mv+iGWLdTUjQtFWouQ7Dqz6nSD9L
+CbXnvpkswA6iDID523d"
    },
    {
      "BlockIndex": 1031,
      "BlockToken": "AAABATgWZC0XcFwUKvTJbUXMiSPg59KVxJGL
+BWBC1kw6spzCxJVqDVaTskJ"
    }
  ]
}
```



```

    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1576287332.806,
  "VolumeSize": 32212254720,
  "BlockSize": 524288
}

```

AWS API

O [ListSnapshotBlocks](#) exemplo de solicitação a seguir retorna os índices de blocos e os tokens de bloco dos blocos que estão no snapshot `snap-0acEXAMPLEcf41648`. O parâmetro `startingBlockIndex` limita os resultados para índices de bloco maiores que 1000, e o parâmetro `maxResults` limita os resultados aos primeiros 100 blocos.

```

GET /snapshots/snap-0acEXAMPLEcf41648/blocks?maxResults=100&startingBlockIndex=1000
HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T231953Z
Authorization: <Authentication parameter>

```

A resposta de exemplo a seguir para a solicitação anterior lista os índices e os tokens de bloco no snapshot. Use a `GetSnapshotBlock` ação e especifique o índice do bloco e o token do bloco para o qual você deseja obter dados. Os tokens de bloco são válidos até o tempo de expiração listado.

```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: d6e5017c-70a8-4539-8830-57f5557f3f27
Content-Type: application/json
Content-Length: 2472
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:19:56 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "Blocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "BlockToken": "AAUBAcuWq0CnDNuK1e11s7IIX6jp6FYcC/q8oT93913HhvLvA
+3JRrSybp/0"
    },
    {

```

```

        "BlockIndex": 1536,
        "BlockToken":
"AAUBAWudwfmofcrQhGV1LwuRkm2b8ZXPiyrqoykTRC6IU1NbxKWDY1pPjvnV"
    },
    {
        "BlockIndex": 3072,
        "BlockToken":
"AAUBAV7p6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6YEXZ3MwRevBkDjmMx6iuA6tsBt"
    },
    {
        "BlockIndex": 3073,
        "BlockToken":
"AAUBAbqt9zpqBUEvt02HINaFfaWTo0w1PjbIsQ01x6JUN/0+iMQ10NtNbnX4"
    },
    ...
],
"ExpiryTime": 1.59298379649E9,
"VolumeSize": 3
}

```

Listar blocos diferentes entre dois snapshots

Lembre-se do seguinte ao fazer solicitações paginadas para listar os blocos alterados entre dois snapshots:

- A resposta pode incluir uma ou mais matrizes `ChangedBlocks` vazias. Por exemplo:
 - Snapshot 1: snapshot completo com 1000 blocos com índices de blocos 0 - 999.
 - Snapshot 2: snapshot incremental com apenas um bloco alterado com índice de bloco 999.

Listar os blocos alterados para esses snapshot com `StartingBlockIndex = 0` e `MaxResults = 100` retorna uma matriz vazia de `ChangedBlocks`. É necessário solicitar os resultados restantes usando `nextToken` até que o bloco alterado seja retornado no décimo conjunto de resultados, que inclui blocos com índices de blocos 900 - 999.

- A resposta pode ignorar blocos não escritos nos snapshots. Por exemplo:
 - Snapshot 1: snapshot completo com 1000 blocos com índices de blocos 2000 - 2999.
 - Snapshot 2: snapshot incremental com apenas um bloco alterado com índice de bloco 2000.

Listando os blocos alterados para esses snapshots com `StartingBlockIndex = 0` e `MaxResults = 100`, a resposta ignora os índices de blocos 0 - 1999 e inclui o índice de blocos 2000. A resposta não incluirá matrizes `ChangedBlocks` vazias.

AWS CLI

O comando de [list-changed-blocks](#) exemplo a seguir retorna os índices de blocos e os tokens de blocos que são diferentes entre instantâneos e. `snap-1234567890` `snap-0987654321` O parâmetro `--starting-block-index` limita os resultados para índices de bloco maiores que 0, e o parâmetro `--max-results` limita os resultados aos primeiros 500 blocos.

```
aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-1234567890 --second-snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 0 --max-results 500
```

A resposta de exemplo a seguir para o comando anterior mostra que os índices de bloco 0, 6000, 6001, 6002 e 6003 são diferentes entre os dois snapshots. Além disso, os índices de bloco 6001, 6002 e 6003 existem somente no primeiro ID de snapshot especificado, e não no segundo ID de snapshot, porque não há um segundo token de bloco listado na resposta.

Use o comando `get-snapshot-block` e especifique o índice e o token do bloco do qual você deseja obter dados. Os tokens de bloco são válidos até o tempo de expiração listado.

```
{
  "ChangedBlocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "FirstBlockToken": "AAABAVahm9S060Dyi00RySzn2ZjGjW/KN3uygG1S0Q0YWesbzBbDnX2dGpmC",
      "SecondBlockToken": "AAABAf8o0o6Ufi1rDbSZGIRaCEdDyBu9TlvtCQxxoKV8qrUPQP7vcM6iWGSr"
    },
    {
      "BlockIndex": 6000,
      "FirstBlockToken": "AAABAbYSiZvJ0/R9tz8suI8dSzecLjN4kkazK8inFXVintPkdaVFLfCMQsKe",
      "SecondBlockToken": "AAABAZnqTdzFmKRpsaMAsDxviVqEI/3jJzI2crq2eFDCgHmyNf777e1D9oVR"
    },
    {
      "BlockIndex": 6001,
```

```

      "FirstBlockToken": "AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/
T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR"
    },
    {
      "BlockIndex": 6002,
      "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMULjcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
    },
    {
      "BlockIndex": 6003,
      "FirstBlockToken":
      "AAABASmJ005JxA0ce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUK0f4PBR0uICb2A"
    },
    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1576308931.973,
  "VolumeSize": 32212254720,
  "BlockSize": 524288,
  "NextToken": "AAADARqElNng/sV98CYk/bJDCXeLJmLJHnNSkHvLzVa00zsPH/QM3Bi3zF//
06Mdi/BbJarBnp8h"
}

```

AWS API

O [ListChangedBlocks](#) exemplo de solicitação a seguir retorna os índices de blocos e os tokens de blocos que são diferentes entre instantâneos e. `snap-0acEXAMPLEcf41648` `snap-0c9EXAMPLE1b30e2f` O parâmetro `startingBlockIndex` limita os resultados para índices de bloco maiores que 0, e o parâmetro `maxResults` limita os resultados aos primeiros 500 blocos.

```

GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/changedblocks?
firstSnapshotId=snap-0acEXAMPLEcf41648&maxResults=500&startingBlockIndex=0 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232546Z
Authorization: <Authentication parameter>

```

A resposta de exemplo a seguir para a solicitação anterior mostra que os índices de bloco 0, 3072, 6002 e 6003 são diferentes entre os dois snapshots. Além disso, os índices de bloco 6002 e 6003 existem somente no primeiro ID de snapshot especificado, e não no segundo ID de snapshot, porque não há um segundo token de bloco listado na resposta.

Use a ação `GetSnapshotBlock` e especifique o índice e o token do bloco do qual você deseja obter dados. Os tokens de bloco são válidos até o tempo de expiração listado.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: fb0f6743-6d81-4be8-afbe-db11a5bb8a1f
Content-Type: application/json
Content-Length: 1456
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:25:47 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "FirstBlockToken": "AAUBAVaWq0CnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/
tJuVT1GgP23AuLntwiMdJ+OJkL",
      "SecondBlockToken": "AAUBASxzy0Y0b33JVRLoYm3N0resCxn5R0+HVFzXW3Y/
RwfFaPX2Edx8QHCh"
    },
    {
      "BlockIndex": 3072,
      "FirstBlockToken":
"AAUBAcHp6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6fxRfZ0LEmeXLmHBf2R/Yb24MaS",
      "SecondBlockToken":
"AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid"
    },
    {
      "BlockIndex": 6002,
      "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMULjcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
    },
    {
      "BlockIndex": 6003,
      "FirstBlockToken":
"AAABASmJ005JxA0ce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBR0uICb2A"
    },
    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1.592976647009E9,
  "VolumeSize": 3
}
```

Obter dados de bloco de um snapshot

AWS CLI

O comando de [get-snapshot-block](#) exemplo a seguir retorna os dados no índice do bloco 6001 com o token do bloco AAABASBP SJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR, em um instantâneo snap-1234567890. Os dados binários serão enviados para o arquivo data no diretório C:\Temp em um computador Windows. Se você executar o comando em um computador Linux ou Unix, substitua o caminho de saída por /tmp/data para enviar os dados ao arquivo data no diretório /tmp.

```
aws ebs get-snapshot-block --snapshot-id snap-1234567890 --block-index 6001 --block-token AAABASBP SJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR C:/Temp/data
```

A resposta de exemplo a seguir para o comando anterior mostra o tamanho dos dados retornados, a soma de verificação para validar os dados e o algoritmo da soma de verificação. Os dados binários são salvos automaticamente no diretório e no arquivo especificados no comando da solicitação.

```
{
  "DataLength": "524288",
  "Checksum": "cf0Y6/Fn0oFa4VyjQP0a/iD0zhTf1PTKzxGv20KowXc=",
  "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
}
```

AWS API

O [GetSnapshotBlock](#) exemplo de solicitação a seguir retorna os dados no índice do bloco 3072 com o token do bloco AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid, em um instantâneo snap-0c9EXAMPLE1b30e2f.

```
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/blocks/3072?
blockToken=AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232838Z
Authorization: <Authentication parameter>
```

A resposta de exemplo a seguir para a solicitação anterior mostra o tamanho dos dados retornados, a soma de verificação para validar os dados e o algoritmo usado para gerar a soma de verificação. Os dados binários são transmitidos no corpo da resposta e são representados como *BlockData* no exemplo a seguir.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 2d0db2fb-bd88-474d-a137-81c4e57d7b9f
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: Vc0yY2j3qg8bUL9I6GQuI2orTudrQRBDMIhcy7bdEsw=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 524288
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:28:38 GMT
Connection: keep-alive
```

BlockData


Escreva snapshots do Amazon EBS com o EBS direct APIs

As etapas a seguir descrevem como usar o EBS direct APIs para gravar instantâneos incrementais:

1. Use a StartSnapshot ação e especifique uma ID de instantâneo principal para iniciar um instantâneo como um instantâneo incremental de um existente ou omita a ID de instantâneo pai para iniciar um novo instantâneo. Essa ação retorna o novo ID de snapshot que está em estado pendente.
2. Use a PutSnapshotBlock ação e especifique a ID do instantâneo pendente para adicionar dados a ele na forma de blocos individuais. Você deve especificar uma SHA256 soma de verificação codificada em Base64 para o bloco de dados transmitidos. O serviço calcula a soma de verificação dos dados recebidos e os valida com relação à soma de verificação especificada. A ação falhará se as somas de verificação não corresponderem.
3. Quando terminar de adicionar dados ao instantâneo pendente, use a CompleteSnapshot ação para iniciar um fluxo de trabalho assíncrono que sela o instantâneo e o move para um estado concluído.

Repita essas etapas para criar um novo snapshot incremental usando o snapshot criado anteriormente como pai.

Por exemplo, no diagrama a seguir, o snapshot A é o primeiro novo snapshot iniciado. O snapshot A é usado como snapshot pai para iniciar o snapshot B. O snapshot B é usado como snapshot pai para iniciar e criar o snapshot C. Os snapshots A, B e C são snapshots incrementais. O snapshot A é usado para criar o volume 1 do EBS. O snapshot D é criado a partir do volume 1 do EBS. O snapshot D é um snapshot incremental de A; ele não é um snapshot incremental de B nem C.



Os exemplos a seguir mostram como gravar instantâneos usando o EBS direct. APIs

Tópicos

- [Iniciar um snapshot](#)
- [Inserir dados em um snapshot](#)
- [Concluir um snapshot](#)

Iniciar um snapshot

AWS CLI

O comando de exemplo [start-snapshot](#) a seguir inicia um snapshot 8 GiB usando o snapshot snap-123EXAMPLE1234567 como snapshot pai. O novo snapshot será um snapshot incremental do snapshot pai. O snapshot será movido para um estado de erro se não houver solicitações put ou complete feitas para o snapshot dentro do período limite especificado de 60 minutos. O token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 do cliente garante

idempotência para a solicitação. Se o token do cliente for omitido, o AWS SDK gerará automaticamente um para você. Para obter mais informações sobre idempotência, consulte [Garanta a idempotência nas solicitações de API StartSnapshot](#).

```
aws ebs start-snapshot --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --
timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

O exemplo de resposta a seguir para o comando anterior mostra o ID do snapshot, o ID da conta da AWS, o status, o tamanho do volume em GiB e o tamanho dos blocos no snapshot. O snapshot é iniciado em estado pending. Especifique o ID do snapshot nos comandos put-snapshot-block subsequentes para gravar dados no snapshot, depois, use o comando complete-snapshot para concluir o snapshot e alterar seu status para completed.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0aaEXAMPLEe306d62",
  "OwnerId": "111122223333",
  "Status": "pending",
  "VolumeSize": 8,
  "BlockSize": 524288
}
```

AWS API

O [StartSnapshot](#) exemplo de solicitação a seguir inicia um instantâneo de 8 GiB, usando o instantâneo snap-123EXAMPLE1234567 como o instantâneo pai. O novo snapshot será um snapshot incremental do snapshot pai. O snapshot será movido para um estado de erro se não houver solicitações put ou complete feitas para o snapshot dentro do período limite especificado de 60 minutos. O token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 do cliente garante idempotência para a solicitação. Se o token do cliente for omitido, o AWS SDK gerará automaticamente um para você. Para obter mais informações sobre idempotência, consulte [Garanta a idempotência nas solicitações de API StartSnapshot](#).

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
```

```

"VolumeSize": 8,
"ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
"ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"Timeout": 60
}

```

O exemplo de resposta a seguir para a solicitação anterior mostra o ID do snapshot, o ID da conta da AWS, o status, o tamanho do volume em GiB e o tamanho dos blocos no snapshot. O snapshot é iniciado em estado pendente. Especifique o ID do snapshot em uma solicitação `PutSnapshotBlocks` subsequente para gravar dados no snapshot.

```

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 929e6eb9-7183-405a-9502-5b7da37c1b18
Content-Type: application/json
Content-Length: 181
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:07:29 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "Description": null,
  "OwnerId": "138695307491",
  "Progress": null,
  "SnapshotId": "snap-052EXAMPLEc85d8dd",
  "StartTime": null,
  "Status": "pending",
  "Tags": null,
  "VolumeSize": 8
}

```

Inserir dados em um snapshot

AWS CLI

O comando de [put-snapshot-block](#) exemplo a seguir grava 524288 bytes de dados 1000 no índice de blocos no snapshot `snap-0aaEXAMPLEe306d62`. A soma de verificação `Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=` codificada pelo Base64 foi gerada com o uso do algoritmo SHA256. Os dados transmitidos ficam no arquivo `/tmp/data`.

```
aws ebs put-snapshot-block --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62
--block-index 1000 --data-length 524288 --block-data /tmp/data --
checksum Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM= --checksum-algorithm SHA256
```

A resposta de exemplo a seguir para o comando anterior confirma o comprimento dos dados, a soma de verificação e o algoritmo de soma de verificação para os dados recebidos pelo serviço.

```
{
  "DataLength": "524288",
  "Checksum": "Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=",
  "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
}
```

AWS API

O [PutSnapshot](#) exemplo a seguir grava 524288 bytes de dados 1000 no índice de blocos no snapshot *snap-052EXAMPLEc85d8dd*. A soma de verificação *Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=* codificada pelo Base64 foi gerada com o uso do algoritmo SHA256. Os dados são transmitidos no corpo da solicitação e são representados como *BlockData* no exemplo a seguir.

```
PUT /snapshots/snap-052EXAMPLEc85d8dd/blocks/1000 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T042215Z
X-Amz-Content-SHA256: UNSIGNED-PAYLOAD
Authorization: <Authentication parameter>
```

BlockData

Veja a seguir a resposta de exemplo para a solicitação anterior, que confirma o comprimento dos dados, a soma de verificação e o algoritmo de soma de verificação para os dados recebidos pelo serviço.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 643ac797-7e0c-4ad0-8417-97b77b43c57b
```

```
x-amz-Checksum: Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:22:12 GMT
Connection: keep-alive

{}
```

Concluir um snapshot

AWS CLI

O comando de exemplo [complete-snapshot](#) a seguir conclui o snapshot `snap-0aaEXAMPLEe306d62`. O comando especifica que 5 blocos foram gravados no snapshot. A soma de verificação `6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBFzDX8aacd0cA3KCM3c=` representa a soma de verificação para o conjunto completo de dados gravados em um snapshot. Para obter mais informações sobre somas de verificação, consulte [Use APIs somas de verificação diretas do EBS para validar dados de snapshots](#) anteriormente neste guia.

```
aws ebs complete-snapshot --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62 --changed-blocks-
count 5 --checksum 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBFzDX8aacd0cA3KCM3c= --checksum-
algorithm SHA256 --checksum-aggregation-method LINEAR
```

Veja a seguir um exemplo de resposta para o comando anterior.

```
{
  "Status": "pending"
}
```

AWS API

O [CompleteSnapshot](#) exemplo de solicitação a seguir conclui o `snap-052EXAMPLEc85d8dd`. O comando especifica que 5 blocos foram gravados no snapshot. A soma de verificação `6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBFzDX8aacd0cA3KCM3c=` representa a soma de verificação para o conjunto completo de dados gravados em um snapshot.

```
POST /snapshots/completion/snap-052EXAMPLEc85d8dd HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
```

```
Accept-Encoding: identity
x-amz-ChangedBlocksCount: 5
x-amz-Checksum: 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBfzDX8aacd0cA3KCM3c=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
x-amz-Checksum-Aggregation-Method: LINEAR
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T043158Z
Authorization: <Authentication parameter>
```

Veja a seguir um exemplo de resposta para a solicitação anterior.

```
HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: 06cba5b5-b731-49de-af40-80333ac3a117
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:31:50 GMT
Connection: keep-alive

{"Status":"pending"}
```

Resultados de criptografia para o EBS direct APIs

Quando você inicia um novo snapshot usando [StartSnapshot](#), o status da criptografia depende dos valores que você especifica para Criptografado, KmsKeyArn, e ParentSnapshotId, e se sua AWS conta está habilitada para [criptografia por padrão](#).

Note

- Talvez você precise de permissões adicionais do IAM para usar o EBS diretamente APIs com criptografia. Para obter mais informações, consulte [Permissões de uso AWS KMS keys](#).
- Se a criptografia do Amazon EBS estiver ativada por padrão em sua AWS conta, você não poderá criar snapshots não criptografados.
- Se a criptografia do Amazon EBS estiver habilitada por padrão em sua AWS conta, você não poderá iniciar um novo snapshot usando um snapshot principal não criptografado. Primeiro, será necessário criptografar o snapshot pai copiando-o. Para obter mais informações, consulte [Copiar um snapshot do Amazon EBS](#).

Tópicos

- [Resultados de criptografia: snapshot pai não criptografado](#)
- [Resultados de criptografia: snapshot pai criptografado](#)
- [Resultados de criptografia: nenhum snapshot pai](#)

Resultados de criptografia: snapshot pai não criptografado

A tabela a seguir descreve o resultado da criptografia para cada combinação possível de configurações ao especificar um snapshot pai não criptografado.

ParentSnapshotId	Criptografado	KmsKeyArn	Criptografia por padrão	Resultado
Não criptografado	Omitido	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	O snapshot não está criptografado.
			Habilitado	
			Desabilitado	
Não criptografado	Verdadeiro	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	
			Habilitado	
			Desabilitado	
Não criptografado	Falso	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	
			Habilitado	
			Desabilitado	

Resultados de criptografia: snapshot pai criptografado

A tabela a seguir descreve o resultado da criptografia para cada combinação possível de configurações ao especificar um snapshot pai criptografado.

ParentSnapshotId	Criptografado	KmsKeyArn	Criptografia por padrão	Resultado
Criptografado	Omitido	Omitido	Habilitada	O snapshot é criptografado usando a mesma chave do KMS do snapshot pai.
			Desabilitado	
		Especificado	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	
Criptografado	Verdadeiro	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	
		Especificado	Habilitado	
			Desabilitado	
Criptografado	Falso	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com <code>ValidationException</code> .
			Desabilitado	
		Especificado	Habilitado	
			Desabilitado	

Resultados de criptografia: nenhum snapshot pai

As tabelas a seguir descrevem o resultado da criptografia para cada combinação possível de configurações ao não usar um snapshot pai.

ParentSnapshotId	Criptografado	KmsKeyArn	Criptografia por padrão	Resultado
Omitido	Verdadeiro	Omitido	Habilitada	O snapshot é criptografado usando a chave KMS padrão para sua conta. *
			Desabilitado	
		Especificado	Habilitada	O snapshot é criptografado usando a chave KMS especificada para. KmsKeyArn
			Desabilitado	
Omitido	Falso	Omitido	Habilitada	Falha na solicitação com ValidationException .
			Desabilitado	O snapshot não está criptografado.
		Especificado	Habilitada	Falha na solicitação com ValidationException .
			Desabilitado	
Omitido	Omitido	Omitido	Habilitada	O snapshot é criptografado usando a chave KMS padrão para sua conta. *
			Desabilitado	O snapshot não está criptografado.
		Especificado	Habilitada	O snapshot é criptografado usando a chave KMS especificada para. KmsKeyArn
			Desabilitado	

* Essa chave KMS padrão pode ser uma chave gerenciada pelo cliente ou a chave KMS AWS gerenciada padrão para a criptografia do Amazon EBS.

Use APIs somas de verificação diretas do EBS para validar dados de snapshots

A `GetSnapshotBlock` ação retorna dados que estão em um bloco de um instantâneo, e a `PutSnapshotBlock` ação adiciona dados a um bloco em um instantâneo. Os dados de bloco transmitidos não são assinados como parte do processo de assinatura do Signature versão 4. Como resultado, as somas de verificação são usadas para validar a integridade dos dados da seguinte forma:

- Quando você usa a `GetSnapshotBlock` ação, a resposta fornece uma soma de SHA256 verificação codificada em Base64 para os dados do bloco usando o cabeçalho `X-AMZ-Checksum` e o algoritmo de soma de verificação usando o cabeçalho `X-AMZ-Checksum-Algorithm`. Use a soma de verificação retornada para validar a integridade dos dados. Se a soma de verificação gerada não corresponder à que o Amazon EBS forneceu, considere os dados não válidos e tente enviar sua solicitação novamente.
- Ao usar a `PutSnapshotBlock` ação, sua solicitação deve fornecer uma soma de SHA256 verificação codificada em Base64 para os dados do bloco usando o cabeçalho `X-Amz-Checksum` e o algoritmo de soma de verificação usando o cabeçalho `X-AMZ-Checksum-Algorithm`. A soma de verificação fornecida é validada com relação a uma soma de verificação gerada pelo Amazon EBS para validar a integridade dos dados. Se as somas de verificação não forem correspondentes, a solicitação falhará.
- Quando você usa a `CompleteSnapshot` ação, sua solicitação pode, opcionalmente, fornecer uma SHA256 soma de verificação agregada codificada em Base64 para o conjunto completo de dados adicionados ao snapshot. Forneça a soma de verificação usando o cabeçalho `x-amz-Checksum`, o algoritmo de soma de verificação usando o cabeçalho `x-amz-Checksum-Algorithm` e o método de agregação da soma de verificação usando o cabeçalho `x-amz-Checksum-Aggregation-Method`. Para gerar a soma de verificação agregada usando o método de agregação linear, organize as somas de verificação para cada bloco escrito em ordem crescente de seu índice de bloco, concatene-as para formar uma única string e, em seguida, gere a soma de verificação em toda a string usando o algoritmo. SHA256

As somas de verificação nessas ações fazem parte do processo de assinatura do Signature versão 4.

Garanta a idempotência nas solicitações de API StartSnapshot

A idempotência garante que uma solicitação de API seja concluída apenas uma vez. Com uma solicitação idempotente, se a solicitação original for concluída com êxito, as novas tentativas subsequentes retornam o resultado da solicitação original bem-sucedida e não terão efeito adicional.

A [StartSnapshot](#) API oferece suporte à idempotência usando um token de cliente. Um token de cliente é uma string exclusiva que você especifica ao fazer uma solicitação de API. Se você tentar refazer uma solicitação de API com o mesmo token de cliente e os mesmos parâmetros de solicitação depois de ela ter sido concluída com êxito, o resultado da solicitação original será retornado. Se você tentar refazer uma solicitação com o mesmo token de cliente, mas alterar um ou mais parâmetros de solicitação, o erro `ConflictException` será retornado.

Se você não especificar seu próprio token de cliente, ele AWS SDKs gerará automaticamente um token de cliente para a solicitação para garantir que ela seja idempotente.

Um token de cliente pode ser qualquer cadeia de caracteres contendo até 64 caracteres ASCII. Não reutilize os mesmos tokens de cliente para solicitações diferentes.

Para fazer uma StartSnapshot solicitação idempotente com seu próprio token de cliente usando a API

Especifique o parâmetro de solicitação `ClientToken`.

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
  "VolumeSize": 8,
  "ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
  "ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "Timeout": 60
}
```

Para fazer uma StartSnapshot solicitação idempotente com seu próprio token de cliente usando o AWS CLI

Especifique o parâmetro de solicitação `client-token`.

```
$ C:\> aws ebs start-snapshot --region us-east-2 --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Tentativas de erro para o EBS direct APIs

AWS SDKs Implemente a lógica de repetição automática para solicitações que retornam respostas de erro. Você pode definir as configurações de nova tentativa para o. AWS SDKs Para obter mais informações, consulte a documentação do SDK.

Você pode configurar a AWS CLI para fazer automaticamente novas tentativas para algumas solicitações com falha. Para obter mais informações sobre como configurar novas tentativas para o AWS CLI, consulte [AWS CLI novas tentativas no Guia](#) do AWS Command Line Interface usuário.

AAPI de consulta da AWS não oferece suporte à lógica de novas tentativas para solicitações com falha. Se você estiver usando solicitações HTTP ou HTTPS, deverá implementar a lógica de novas tentativas na aplicação do seu cliente.

A tabela a seguir mostra as possíveis respostas de erro da API. Alguns erros de API podem ser tentados novamente. A aplicação cliente deve sempre repetir solicitações com falha que recebam um erro que possa ser repetido.

Erro	Código de resposta	Descrição	Lançada por	Pode ser tentado novamente?
<code>InternalServerException</code>	500	A solicitação falhou devido a um problema na rede ou no AWS servidor.	Tudo APIs	Sim
<code>ThrottlingException</code>	400	O número de solicitações de API excedeu o limite máximo permitido do	Tudo APIs	Sim

Erro	Código de resposta	Descrição	Lançada por	Pode ser tentado novamente?
		controle de utilização de solicitações de API para a conta.		
RequestThrottledException	400	O número de solicitações de API excedeu o limite máximo permitido do controle de utilização de solicitações de API para o snapshot.	GetSnapshotBlock PutSnapshotBlock	Sim
ValidationException com mensagem "Failed to read block data"	400	O bloco de dados fornecido não era legível.	PutSnapshotBlock	Sim
ValidationException com qualquer outra mensagem	400	A sintaxe da solicitação está mal formada ou a entrada não satisfaz as restrições especificadas pelo AWS service (Serviço da AWS).	Tudo APIs	Não

Erro	Código de resposta	Descrição	Lançada por	Pode ser tentado novamente?
ResourceNotFoundException	404	A ID de snapshot especificada não existe.	Tudo APIs	Não
ConflictException	409	O token de cliente especificado foi usado anteriormente em uma solicitação semelhante e que tinha parâmetros de solicitação diferentes. Para obter mais informações, consulte Garantia idempotência nas solicitações de API StartSnapshot .	StartSnapshot	Não
AccessDeniedException	403	Você não tem a permissão para realizar a operação solicitada.	Tudo APIs	Não

Erro	Código de resposta	Descrição	Lançada por	Pode ser tentado novamente?
ServiceQuotaExceededException	402	A solicitação falhou porque o atendimento da solicitação excederia uma ou mais service quotas dependentes para sua conta.	Tudo APIs	Não
InvalidSignatureException	403	A assinatura de autorização da solicitação expirou. Você pode repetir a solicitação somente depois de atualizar a assinatura de autorização.	Tudo APIs	Não

Otimize o desempenho do EBS direct APIs

É possível executar solicitações de API simultaneamente. Supondo que a PutSnapshotBlock latência seja de 100 ms, um thread pode processar 10 solicitações em um segundo. Além disso, supondo que a aplicação do cliente crie vários threads e conexões (por exemplo, 100 conexões), ela poderá fazer 1000 (10 * 100) solicitações por segundo no total. Isso corresponde a uma throughput de cerca de 500 MB por segundo.

A lista a seguir contém alguns itens a serem observados na aplicação:

- Cada thread está usando uma conexão distinta? Se as conexões são limitadas na aplicação, vários threads aguardarão a disponibilidade da conexão e você perceberá uma throughput menor.

- Há algum tempo de espera na aplicação entre duas solicitações put? Isso reduzirá a throughput efetiva de um thread.
- O limite de largura de banda na instância — Se a largura de banda na instância for compartilhada por outros aplicativos, isso poderá limitar a taxa de transferência disponível para solicitações. PutSnapshotBlock

Para evitar gargalos, certifique-se de observar outras workloads que podem estar em execução na conta. Você também deve criar mecanismos de repetição em seus APIs fluxos de trabalho diretos do EBS para lidar com a limitação, os tempos limite e a indisponibilidade do serviço.

Analise as cotas de APIs serviço direto do EBS para determinar o máximo de solicitações de API que você pode executar por segundo. Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do Amazon Elastic Block Store](#) na Referência geral da AWS .

Endpoints de serviço para EBS direct APIs

Um endpoint é uma URL que serve como ponto de entrada para um serviço AWS web. O EBS direct é APIs compatível com os seguintes tipos de endpoints:

- IPv4 endpoints
- Endpoints de pilha dupla que suportam e IPv4 IPv6
- Endpoints do FIPS

Ao fazer uma solicitação, você pode especificar o endpoint e a região a serem usados. Se você não especificar um endpoint, o IPv4 endpoint será usado por padrão. Para usar outro tipo de endpoint, você deve especificá-lo em sua solicitação. Para obter exemplos de como fazer isso, consulte [Especificar endpoints](#).

Para obter mais informações sobre regiões, consulte [Regiões e zonas de disponibilidade](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon. Para obter uma lista de endpoints para o EBS direct APIs, consulte [Endpoints for the EBS](#) direct no. APIs Referência geral da Amazon Web Services

Tópicos

- [IPv4 endpoints](#)
- [Endpoints de pilha dupla \(IPv4 e\) IPv6](#)
- [Endpoints do FIPS](#)

- [Especificar endpoints](#)

IPv4 endpoints

IPv4 os endpoints oferecem suporte somente ao IPv4 tráfego. IPv4 os endpoints estão disponíveis para todas as regiões.

O EBS direct APIs suporta somente IPv4 endpoints regionais que você pode usar para fazer suas solicitações. Você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoint usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- `ebs.region.amazonaws.com`

Por exemplo, para direcionar suas solicitações para o `us-east-2` IPv4 endpoint, você deve especificar `ebs.us-east-2.amazonaws.com` como endpoint. Para obter uma lista de endpoints para o EBS direct APIs, consulte [Endpoints for the EBS](#) direct no. APIs Referência geral da Amazon Web Services

Preços

Você não é cobrado pelos dados transferidos diretamente entre as EC2 instâncias do EBS Direct APIs e da Amazon usando um IPv4 endpoint na mesma região. No entanto, se houver serviços intermediários, como AWS PrivateLink endpoints, NAT Gateway ou Amazon VPC Transit Gateways, você será cobrado pelos custos associados.

Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6

Os endpoints de pilha dupla oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego. IPv4 IPv6 Os endpoints de pilha dupla estão disponíveis em todas as regiões.

Para usar IPv6, você deve usar um endpoint de pilha dupla. Quando você faz uma solicitação para um endpoint de pilha dupla, o URL do endpoint é resolvido para um IPv4 endereço IPv6 ou, dependendo do protocolo usado pela rede e pelo cliente.

O EBS direct APIs suporta somente endpoints regionais de pilha dupla, o que significa que você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoints de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- `ebs.region.api.aws`

Por exemplo, o nome do endpoint de pilha dupla para a região eu-west-1 é ebs.eu-west-1.api.aws. Para obter uma lista de endpoints para o EBS direct APIs, consulte [Endpoints for the EBS](#) direct no. APIs Referência geral da Amazon Web Services

Preços

Você não é cobrado pelos dados transferidos diretamente entre as EC2 instâncias do EBS Direct APIs e da Amazon usando um endpoint de pilha dupla na mesma região. No entanto, se houver serviços intermediários, como AWS PrivateLink endpoints, NAT Gateway ou Amazon VPC Transit Gateways, você será cobrado pelos custos associados.

Endpoints do FIPS

O EBS direct APIs fornece endpoints validados por FIPS e de pilha dupla (IPv4 IPv4 e) para as seguintes regiões: IPv6

- us-east-1 - Leste dos EUA (Norte da Virgínia):
- us-east-2 - Leste dos EUA (Ohio)
- us-west-1 - Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
- us-west-2 - Oeste dos EUA (Oregon):
- ca-central-1 - Canadá (Central)
- ca-west-1— Oeste do Canadá (Calgary)

Os IPv4 endpoints FIPS usam a seguinte convenção de nomenclatura: ebs-fips.**region**.amazonaws.com Por exemplo, o IPv4 endpoint FIPS para us-east-1 é ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

Endpoints FIPS de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura: ebs-fips.**region**.api.aws. Por exemplo, o endpoint FIPS de pulha dupla para us-east-1 é ebs-fips.us-east-1.api.aws.

Para obter mais informações sobre endpoints do FIPS, consulte [Endpoints do FIPS](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

Especificar endpoints

Esta seção fornece alguns exemplos de como especificar um endpoint ao fazer uma solicitação.

AWS CLI

Os exemplos a seguir mostram como especificar um endpoint para a região deus-east-2 usando o AWS CLI.

- Pilha dupla

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.amazonaws.com
```

AWS SDK for Java 2.x

Os exemplos a seguir mostram como especificar um endpoint para a região deus-east-2 usando o AWS SDK for Java 2.x.

- Pilha dupla

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new  
    AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.api.aws", "us-east-2");  
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()  
    .withEndpointConfiguration(config)  
    .build();
```

- IPv4

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new  
    AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com", "us-east-2");  
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()  
    .withEndpointConfiguration(config)  
    .build();
```

AWS SDK for Go

Os exemplos a seguir mostram como especificar um endpoint para a região deus-east-2 usando o AWS SDK para Go.

- Pilha dupla

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.api.aws")
})
```

- IPv4

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com")
})
```

AWS Exemplos de código SDK para EBS direct APIs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o EBS diretamente APIs com um kit de desenvolvimento AWS de software (SDK).

Ações

- [Use StartSnapshot com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use PutSnapshotBlock com um AWS SDK ou CLI](#)
- [Use CompleteSnapshot com um AWS SDK ou CLI](#)

Use **StartSnapshot** com um AWS SDK ou CLI

O código de exemplo a seguir mostra como usar StartSnapshot.

Rust

SDK para Rust

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
async fn start(client: &Client, description: &str) -> Result<String, Error> {  
    let snapshot = client  
        .start_snapshot()  
        .description(description)  
        .encrypted(false)  
        .volume_size(1)  
        .send()  
        .await?;  
  
    Ok(snapshot.snapshot_id.unwrap())  
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [StartSnapshot](#) referência da API AWS SDK for Rust.

Use **PutSnapshotBlock** com um AWS SDK ou CLI

O código de exemplo a seguir mostra como usar PutSnapshotBlock.

Rust

SDK para Rust

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
async fn add_block(  

```

```

    client: &Client,
    id: &str,
    idx: usize,
    block: Vec<u8>,
    checksum: &str,
) -> Result<(), Error> {
    client
        .put_snapshot_block()
        .snapshot_id(id)
        .block_index(idx as i32)
        .block_data(ByteStream::from(block))
        .checksum(checksum)
        .checksum_algorithm(ChecksumAlgorithm::ChecksumAlgorithmSha256)
        .data_length(EBS_BLOCK_SIZE as i32)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}

```

- Para obter detalhes da API, consulte a [PutSnapshotBlock](#) referência da API AWS SDK for Rust.

Use **CompleteSnapshot** com um AWS SDK ou CLI

O código de exemplo a seguir mostra como usar CompleteSnapshot.

Rust

SDK para Rust

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```

async fn finish(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .complete_snapshot()

```

```
        .changed_blocks_count(2)
        .snapshot_id(id)
        .send()
        .await?;

println!("Snapshot ID {}", id);
println!("The state is 'completed' when all of the modified blocks have been
transferred to Amazon S3.");
println!("Use the get-snapshot-state code example to get the state of the
snapshot.");

    Ok(())
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a [CompleteSnapshot](#) referência da API AWS SDK for Rust.

Crie uma conexão privada entre uma VPC e o EBS direto APIs

Você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e o EBS diretamente criando uma interface VPC endpoint, desenvolvida APIs por. [AWS PrivateLink](#) Você pode acessar o EBS diretamente APIs como se estivesse em sua VPC, sem usar um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. AWS Direct Connect As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar diretamente com o EBS. APIs

Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para o endpoint de interface.

Para obter mais informações, consulte [Acesso Serviços da AWS por meio AWS PrivateLink](#) do AWS PrivateLink Guia.

Considerações sobre endpoints de APIs VPC diretos do EBS

Antes de configurar uma interface VPC endpoint para o EBS Direct APIs, analise as [considerações](#) no guia.AWS PrivateLink

Por padrão, o acesso total ao EBS Direct APIs é permitido por meio do endpoint. Você pode controlar o acesso ao endpoint de interface usando as políticas de endpoint da VPC. Você pode anexar uma política de endpoint ao seu VPC endpoint que controla o acesso direto ao EBS. APIs Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para o EBS direct APIs. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso a todas as APIs ações diretas do EBS em todos os recursos, exceto snapshots marcados com chave Environment e valor. Test

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ebs:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Environment": "Test"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Crie uma interface VPC endpoint para EBS direct APIs

Você pode criar um VPC endpoint direto para o EBS usando o console Amazon VPC APIs ou o (. AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Create a VPC endpoint](#) (Criar um endpoint da VPC) no Guia do AWS PrivateLink .

Crie um VPC endpoint para o EBS direct APIs usando um dos seguintes nomes de serviço:

- `com.amazonaws.region.ebs`
- `com.amazonaws.region.ebs-fips`— Criar uma interface VPC endpoint que esteja em conformidade com o padrão do governo dos EUA da publicação 140-2 do Federal Information Processing Standard (FIPS).

Note

Os endpoints VPC de interface compatível com FIPS podem ser criados para as seguintes regiões: `us-east-1`, `us-east-2`, `us-west-1`, `us-west-2`, `ca-central-1`, `ca-west-1`. Os endpoints VPC de interface compatível com FIPS oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego IPv4 IPv6.

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API diretamente ao EBS APIs usando seu nome DNS padrão para a região, por exemplo, `.ebs.us-east-1.amazonaws.com`.

Registre APIs chamadas diretas do EBS usando AWS CloudTrail

O EBS direct APIs é integrado AWS CloudTrail a um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço. CloudTrail captura chamadas feitas para o EBS diretamente APIs como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do AWS Management Console e chamadas de código para o EBS direto APIs. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita diretamente ao EBS APIs, o endereço IP a partir do qual a solicitação foi feita, quando foi feita e detalhes adicionais.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou credenciais de usuário.
- Se a solicitação foi feita em nome de um usuário do Centro de Identidade do IAM.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).

CloudTrail está ativo Conta da AWS quando você cria a conta e você tem acesso automático ao histórico de CloudTrail eventos. O histórico de CloudTrail eventos fornece um registro visível,

pesquisável, baixável e imutável dos últimos 90 dias de eventos de gerenciamento registrados em um. Região da AWS Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário. Não há CloudTrail cobrança pela visualização do histórico de eventos.

Para um registro contínuo dos eventos dos Conta da AWS últimos 90 dias, crie uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos do [CloudTrailLake](#).

CloudTrail trilhas

Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Todas as trilhas criadas usando o AWS Management Console são multirregionais. Só é possível criar uma trilha de região única ou de várias regiões usando a AWS CLI. É recomendável criar uma trilha multirregional porque você captura todas as atividades Regiões da AWS em sua conta. Ao criar uma trilha de região única, é possível visualizar somente os eventos registrados na Região da AWS da trilha. Para obter mais informações sobre trilhas, consulte [Criar uma trilha para a Conta da AWS](#) e [Criar uma trilha para uma organização](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail .

Você pode entregar uma cópia dos seus eventos de gerenciamento em andamento para o bucket do Amazon S3 sem nenhum custo CloudTrail criando uma trilha. No entanto, existem taxas de armazenamento do Amazon S3. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#). Para receber informações sobre a definição de preços do Amazon S3, consulte [Definição de preços do Amazon S3](#).

CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos em Lake

CloudTrail O Lake permite que você execute consultas baseadas em SQL em seus eventos. CloudTrail O Lake converte eventos existentes no formato JSON baseado em linhas para o formato [Apache](#) ORC. O ORC é um formato colunar de armazenamento otimizado para recuperação rápida de dados. Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos baseados nos critérios selecionados com a aplicação de [seletores de eventos avançados](#). Os seletores que aplicados a um armazenamento de dados de eventos controlam quais eventos persistem e estão disponíveis para consulta. Para obter mais informações sobre o CloudTrail Lake, consulte [Trabalhando com o AWS CloudTrail Lake](#) no Guia AWS CloudTrail do Usuário.

CloudTrail Os armazenamentos e consultas de dados de eventos em Lake incorrem em custos. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de

eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Eventos de APIs dados diretos do EBS em CloudTrail

Os [eventos de dados](#) fornecem informações sobre as operações aplicadas a um recurso ou realizadas em um recurso. Também são conhecidas como operações de plano de dados. Eventos de dados geralmente são atividades de alto volume. Por padrão, CloudTrail não registra eventos de dados. O histórico de CloudTrail eventos não registra eventos de dados.

Há cobranças adicionais para eventos de dados. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Você pode registrar eventos de dados para os tipos de APIs recursos diretos do EBS usando o CloudTrail console ou AWS CLI as operações CloudTrail da API. Para obter mais informações sobre como registrar eventos de dados em log, consulte [Registrar eventos de dados com o AWS Management Console](#) e [Registrar eventos de dados com a AWS Command Line Interface](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail .

Você pode registrar as seguintes APIs operações diretas do EBS como eventos de dados.

- [ListSnapshotBlocks](#)
- [ListChangedBlocks](#)
- [GetSnapshotBlock](#)
- [PutSnapshotBlock](#)

Note

Se você realizar uma ação em um snapshot compartilhado com você, os eventos de dados não serão enviados para a AWS conta proprietária do snapshot.

Eventos de APIs gerenciamento direto do EBS em CloudTrail

Os [eventos de gerenciamento](#) fornecem informações sobre as operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos do seu Conta da AWS. Também são conhecidas como operações de ambiente de gerenciamento. Por padrão, CloudTrail registra eventos de gerenciamento.

O API serviço direto do EBS registra as seguintes operações do plano de controle CloudTrail como eventos de gerenciamento.

- [StartSnapshot](#)
- [CompleteSnapshot](#)

Exemplos de APIs eventos diretos do EBS

Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a operação de API solicitada, a data e a hora da operação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, os eventos não aparecem em nenhuma ordem específica.

Veja a seguir exemplos de CloudTrail eventos para o EBS Direct APIs.

StartSnapshot

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2020-07-03T23:27:26Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "StartSnapshot",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
  "requestParameters": {
    "volumeSize": 8,
    "clientToken": "token",
    "encrypted": true
  },
  "responseElements": {
    "snapshotId": "snap-123456789012",
    "ownerId": "123456789012",
```

```
    "status": "pending",
    "startTime": "Jul 3, 2020 11:27:26 PM",
    "volumeSize": 8,
    "blockSize": 524288,
    "kmsKeyArn": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
  "eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

CompleteSnapshot

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2020-07-03T23:28:24Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteSnapshot",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
  "requestParameters": {
    "snapshotId": "snap-123456789012",
    "changedBlocksCount": 5
  },
  "responseElements": {
    "status": "completed"
  },
  "requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
  "eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

ListSnapshotBlocks

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-03T00:32:46Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "ListSnapshotBlocks",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {
    "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
    "maxResults": 100,
    "startingBlockIndex": 0
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "example6-0e12-4aa9-b923-1555eexample",
  "eventID": "example4-218b-4f69-a9e0-2357dexample",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Snapshot",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
    "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}
```

```
}
```

ListChangedBlocks

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-02T21:11:46Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "ListChangedBlocks",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {
    "firstSnapshotId": "snap-abcdef01234567890",
    "secondSnapshotId": "snap-9876543210abcdef0",
    "maxResults": 100,
    "startingBlockIndex": 0
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "example0-f4cb-4d64-8d84-72e1bexample",
  "eventID": "example3-fac4-4a78-8ebb-3e9d3example",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Snapshot",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
    },
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Snapshot",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-9876543210abcdef0"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
}
```

```

    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
      "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

GetSnapshotBlock

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-02T20:43:05Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "GetSnapshotBlock",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {
    "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
    "blockIndex": 1,
    "blockToken": "EXAMPLEiL5E3pMPFpaDWjExM2/mnSKh1mQfcbjwe2mM7EwhrgCdPAEXAMPLE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "examplea-6eca-4964-abfd-fd9f0example",
  "eventID": "example6-4048-4365-a275-42e94example",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Snapshot",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
      "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

PutSnapshotBlock

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-02T21:09:17Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "PutSnapshotBlock",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {
    "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
    "blockIndex": 1,
    "dataLength": 524288,
    "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgb0Q4TbzPurnsfVexample",
    "checksumAlgorithm": "SHA256"
  },
  "responseElements": {
    "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgb0Q4TbzPurnsfVexample",
    "checksumAlgorithm": "SHA256"
  },
  "requestID": "example3-d5e0-4167-8ee8-50845example",
  "eventID": "example8-4d9a-4aad-b71d-bb31fexample",
}

```



```
{
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Snapshot",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
    "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}
```

Para obter informações sobre o conteúdo do CloudTrail registro, consulte [o conteúdo do CloudTrail registro](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.

Perguntas frequentes sobre o EBS direct APIs

Um snapshot pode ser acessado usando o EBS Direct APIs se ele tiver um status pendente?

Não. O snapshot só poderá ser acessado se tiver um status concluído.

Os índices de blocos retornados pelo EBS são diretos APIs em ordem numérica?

Sim. Os índices de bloco retornados são exclusivos e em ordem numérica.

Posso enviar uma solicitação com um valor de MaxResults parâmetro abaixo de 100?

Não. O valor mínimo do MaxResult parâmetro que você pode usar é 100. Se você enviar uma solicitação com um valor de MaxResult parâmetro inferior a 100 e houver mais de 100 blocos no snapshot, a API retornará pelo menos 100 resultados.

Posso executar solicitações de API simultaneamente?

É possível executar solicitações de API simultaneamente. Para evitar gargalos, certifique-se de observar outras workloads que podem estar em execução na conta. Você também deve criar mecanismos de repetição em seus APIs fluxos de trabalho diretos do EBS para lidar com a

limitação, os tempos limite e a indisponibilidade do serviço. Para obter mais informações, consulte [Otimize o desempenho do EBS direct APIs](#).

Analise as cotas de APIs serviço direto do EBS para determinar as solicitações de API que você pode executar por segundo. Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas do Amazon Elastic Block Store](#) na Referência geral da AWS .

Ao executar a ListChangedBlocks ação, é possível obter uma resposta vazia mesmo que haja blocos no instantâneo?

Sim. Se os blocos alterados forem escassos no snapshot, a resposta poderá ser vazia, mas a API retornará um valor de token de próxima página. Use o valor de token de próxima página para continuar na próxima página de resultados. É possível confirmar que atingiu a última página de resultados quando a API retornar um valor nulo de token de próxima página.

Se o NextToken parâmetro for especificado junto com um StartingBlockIndex parâmetro, qual dos dois será usado?

O NextToken é usado e o StartingBlockIndex é ignorado.

Por quanto tempo os tokens de bloco e os próximos tokens são válidos?

Os tokens de bloco são válidos por sete dias e os próximos tokens são válidos por 60 minutos.

Há suporte para snapshots criptografados?

Sim. Os instantâneos criptografados podem ser acessados usando o EBS direct. APIs

Para acessar um instantâneo criptografado, o usuário deve ter acesso à chave KMS usada para criptografar o instantâneo e à ação de descriptografia. AWS KMS Consulte a [Controle o acesso direto ao EBS APIs usando o IAM](#) seção anterior neste guia para ver a AWS KMS política a ser atribuída a um usuário.

Há suporte para snapshots públicos?

Snapshots públicos não são compatíveis.

Os snapshots locais do Amazon EBS são compatíveis? AWS Outposts

Não há suporte para snapshots locais do Amazon EBS AWS Outposts ativados.

A listagem de blocos do snapshot retorna todos os índices e os tokens de bloco em um snapshot, ou somente aqueles que têm dados gravados neles?

Ela retorna somente os índices e os tokens de bloco que têm dados gravados neles.

Posso obter um histórico das chamadas de API feitas pelo EBS diretamente APIs na minha conta para fins de análise de segurança e solução de problemas operacionais?

Sim. Para receber um histórico das chamadas diretas de APIs API do EBS feitas AWS CloudTrail em sua conta, ative o. AWS Management Console Para obter mais informações, consulte [Registre APIs chamadas diretas do EBS usando AWS CloudTrail](#).

Recupere snapshots do Amazon EBS excluídos e apoiados pelo EBS AMIs com a lixeira

A Lixeira é um recurso de recuperação de dados que permite restaurar snapshots do Amazon EBS excluídos acidentalmente e respaldados pelo EBS. AMIs Ao usar a Recycle Bin (Lixeira), se seus recursos forem excluídos, eles serão retidos na Recycle Bin (Lixeira) por um período de tempo que você especifica antes de serem excluídos permanentemente.

É possível restaurar um recurso da Recycle Bin (Lixeira) a qualquer momento antes que o período de retenção expire. Depois que um recurso é restaurado da Recycle Bin (Lixeira), ele é removido da Recycle Bin (Lixeira) e é possível usá-lo como usa qualquer outro recurso do mesmo tipo em sua conta. Se o período de retenção expirar e o recurso não for restaurado, ele será excluído permanentemente da Recycle Bin (Lixeira) e não estará mais disponível para recuperação.

O uso da Recycle Bin (Lixeira) garante a continuidade dos negócios, protegendo os backups de dados críticos de negócios contra exclusão acidental.

Tópicos

- [Recursos compatíveis](#)
- [Como funciona a Lixeira?](#)
- [Considerações sobre a Lixeira](#)
- [Cotas](#)
- [Serviços relacionados](#)
- [Preços](#)
- [Controlar o acesso à Lixeira com o IAM](#)
- [Criar uma regra de retenção da Lixeira](#)
- [Atualizar uma regra de retenção da Lixeira já existente](#)
- [Bloquear uma regra de retenção da Lixeira para evitar que seja atualizada ou excluída](#)
- [Desbloquear uma regra de retenção da Lixeira para permitir que seja atualizada ou excluída](#)
- [Marcar uma regra de retenção da Lixeira](#)
- [Excluir uma regra de retenção de Lixeira para que ela não retenha recursos](#)
- [Recuperar snapshots excluídos da Lixeira](#)

- [Recuperar AMIs excluídos da Lixeira](#)
- [Monitore a lixeira usando a Amazon EventBridge](#)
- [Monitore a lixeira usando AWS CloudTrail](#)
- [Pontos finais de serviço para lixeira](#)
- [Criar uma conexão privada entre uma VPC e uma Lixeira](#)

Recursos compatíveis

A Recycle Bin (Lixeira) é compatível com os seguintes tipos de recurso:

- Snapshots do Amazon EBS

Important

As regras de retenção da Lixeira também se aplicam aos snapshots arquivados na camada de armazenamento de arquivamento. Se você excluir um snapshot arquivado que corresponda a uma regra de retenção, esse snapshot será retido na Lixeira pelo período de retenção definido na regra. Os snapshots arquivados são cobrados conforme a taxa para snapshots arquivados enquanto estão na lixeira.

- Amazon Machine Images com suporte do Amazon EBS () AMIs

Note

As regras de retenção também se aplicam a pessoas com deficiência AMIs.

Como funciona a Lixeira?

Para ativar e usar a Lixeira, você deve criar regras de retenção nas AWS regiões nas quais deseja proteger seus recursos. As regras de retenção especificam o seguinte:

- O tipo de recurso que você deseja proteger (instantâneos ou AMIs).
- O tipo de regra de retenção:
 - Regras de retenção em nível de tag — Essas regras de retenção usam tags de recursos para identificar os recursos a serem protegidos. Para cada regra de retenção, você especifica um ou

mais pares de chave e valor de tag. Os recursos (do tipo especificado) que têm pelo menos um desses pares de tag, chave e valor são automaticamente retidos na Lixeira após a exclusão. Use esse tipo de regra de retenção para proteger recursos específicos em sua conta com base em suas tags.

- Regras de retenção em nível regional — Essas regras de retenção, por padrão, se aplicam a todos os recursos (do tipo especificado) na região, mesmo que os recursos não estejam marcados. No entanto, você pode especificar tags de exclusão para excluir recursos que tenham tags específicas. Use esse tipo de regra de retenção para proteger todos os recursos de um tipo específico em uma região.
- O período de retenção para reter recursos depois que eles forem excluídos. Depois que esse período expirar, os recursos serão excluídos permanentemente da Lixeira.

Enquanto um recurso está na Recycle Bin (Lixeira), é possível restaurá-lo para uso a qualquer momento. O recurso permanece na Recycle Bin (Lixeira) até que um dos seguintes eventos ocorra:

- Você o restaura manualmente para uso. Quando você restaura um recurso da Recycle Bin (Lixeira), ele é removido da Recycle Bin (Lixeira) e fica imediatamente disponível para uso. É possível usar recursos restaurados da mesma forma que qualquer outro recurso desse tipo em sua conta.
- O período de retenção expira. Se o período de retenção expirar e o recurso não tiver sido restaurado da Recycle Bin (Lixeira), ele será excluído permanentemente e não poderá mais ser exibido nem restaurado.

Considerações sobre a Lixeira

As considerações a seguir se aplicam ao trabalhar com Recycle Bin (Lixeira) e regras de retenção.

Considerações gerais

- Os recursos excluídos são movidos para a Lixeira somente se corresponderem a uma regra de retenção existente. Se você excluir um recurso que não corresponda a uma regra de retenção, ou se você não tiver nenhuma regra de retenção no momento, esse recurso será excluído permanentemente; ele não será movido para a Lixeira.

-  **Important**
Quando você cria sua primeira regra de retenção, pode demorar até 30 minutos para que ela se torne ativa e comece a reter recursos. Depois de criar a primeira regra de retenção, as subsequentes se tornam ativas e começam a reter recursos quase que imediatamente.
- Se um snapshot corresponder a mais de uma regra de retenção no momento da exclusão, a regra de retenção com o período de retenção mais longo terá precedência.
- Não é possível excluir manualmente um recurso da Recycle Bin (Lixeira). O recurso será excluído automaticamente quando o período de retenção expirar.
- Enquanto um recurso está na Lixeira, só é possível exibi-lo, restaurá-lo ou modificar suas etiquetas. Para usar o recurso de qualquer outro modo, primeiro é necessário restaurá-lo.
- Se algum AWS service (Serviço da AWS), como o AWS Backup ou o Amazon Data Lifecycle Manager, excluir um recurso que corresponda a uma regra de retenção, esse recurso será automaticamente retido pela Lixeira. Se necessário, você pode impedir que esses recursos entrem na Lixeira após a exclusão marcando esses recursos e, em seguida, adicionando-os como tags de exclusão às suas regras de retenção.
- Quando um recurso é enviado para a Lixeira, a seguinte etiqueta gerada pelo sistema é atribuída a ele:
 - Chave de etiqueta: `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
 - Valor da etiqueta: `true`

Você não pode editar ou excluir essa etiqueta manualmente. Quando o recurso é restaurado da Lixeira, a etiqueta é removida automaticamente.

Considerações para snapshots

-  **Important**
Se você tiver regras de retenção para AMIs e para os instantâneos associados, faça com que o período de retenção dos instantâneos seja igual ou maior que o período de retenção do AMI. Isso garante que a Lixeira não exclua os snapshots associados a uma AMI antes de excluir a AMI em si, pois isso tornaria a AMI irrecoverável.

- Se um snapshot estiver habilitado para restauração rápida de snapshots quando for excluído, a restauração rápida de snapshots será desabilitada automaticamente logo após o snapshot ser enviado para a lixeira.
- Se você restaurar o snapshot antes que a restauração rápida de snapshots seja desabilitada para o snapshot, ela permanecerá habilitada.
- Se você restaurar o snapshot após a restauração rápida de snapshots ser desabilitada, ela permanecerá desabilitada. Se necessário, é necessário reabilitar manualmente a restauração rápida de snapshot.
- Se um snapshot for compartilhado quando for excluído, o compartilhamento será automaticamente cancelado quando ele for enviado para a Lixeira. Se você restaurar o snapshot, todas as permissões de compartilhamento anteriores serão restauradas automaticamente.
- Se um instantâneo criado por outro AWS serviço, como AWS Backup enviado para a Lixeira, e você posteriormente restaurar esse instantâneo da Lixeira, ele não será mais gerenciado pelo AWS serviço que o criou. Exclua manualmente o snapshot caso ele não seja mais necessário.

Considerações para AMIs

- Somente o suporte do Amazon EBS AMIs é suportado.

Important

Se você tiver regras de retenção para AMIs e para os instantâneos associados, faça com que o período de retenção dos instantâneos seja igual ou maior que o período de retenção do AMI. Isso garante que a Lixeira não exclua os snapshots associados a uma AMI antes de excluir a AMI em si, pois isso tornaria a AMI irrecuperável.

- Se uma AMI for compartilhada quando for excluída, o compartilhamento será automaticamente cancelado quando ela for enviada para a Lixeira. Se você restaurar a AMI, todas as permissões de compartilhamento anteriores serão restauradas automaticamente.
- Antes de restaurar uma AMI da Lixeira, é necessário primeiro restaurar todos os snapshots associados a ela da Lixeira e garantir que eles estejam no estado `available`.
- Se os snapshots associados à AMI forem excluídos da Lixeira, a AMI não será mais recuperável. A AMI será excluída quando o período de retenção expirar.
- Se uma AMI criada por outro AWS serviço, como AWS Backup, for enviada para a Lixeira e você posteriormente restaurar essa AMI a partir da Lixeira, ela não será mais gerenciada pelo AWS serviço que a criou. Exclua manualmente a AMI caso ela não seja mais necessária.

Considerações sobre as políticas de snapshot do Amazon Data Lifecycle Manager

- Se o Amazon Data Lifecycle Manager excluir um snapshot que corresponda a uma regra de retenção, esse snapshot será automaticamente retido pela Lixeira.
- Se o Amazon Data Lifecycle Manager excluir um snapshot e enviá-lo para a lixeira quando o limite de retenção da política for atingido e você restaurar manualmente o snapshot da lixeira, você deverá excluir manualmente esse snapshot quando ele não for mais necessário. O Amazon Data Lifecycle Manager não poderá mais gerenciar o snapshot.
- Se você excluir manualmente um snapshot criado por uma política e esse snapshot estiver na lixeira quando o limite de retenção da política for atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá o snapshot. O Amazon Data Lifecycle Manager não gerencia snapshots enquanto eles estão armazenados no nível de arquivamento.

Se o snapshot for restaurado da lixeira antes que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager excluirá o snapshot quando o limite de retenção da política for atingido.

Se o snapshot for restaurado da lixeira depois que o limite de retenção da política seja atingido, o Amazon Data Lifecycle Manager não excluirá mais o snapshot. Exclua manualmente o snapshot quando ele não for mais necessário.

Considerações sobre backup AWS

- Se o AWS Backup excluir um instantâneo que corresponda a uma regra de retenção, esse instantâneo será retido automaticamente pela Lixeira.

Considerações sobre snapshots arquivados

- As regras de retenção da Lixeira também se aplicam aos snapshots arquivados na camada de armazenamento de arquivamento. Se você excluir um snapshot arquivado que corresponda a uma regra de retenção, esse snapshot será retido na Lixeira pelo período de retenção definido na regra.

Os snapshots arquivados são cobrados conforme a taxa para snapshots arquivados enquanto estão na lixeira.

Em outras palavras, se uma regra de retenção excluir um snapshot arquivado da Lixeira antes do período mínimo de 90 dias, os dias restantes serão cobrados. Para obter mais informações, consulte [Archived snapshot pricing and billing](#).

Para usar um snapshot arquivado que esteja na Lixeira, primeiro é necessário recuperá-lo da Lixeira e depois restaurá-lo da camada de arquivamento para a camada padrão.

Cotas

As cotas a seguir se aplicam à lixeira.

Quota	Cota padrão			
Regras de retenção por região	250			
Aplicar tags em pares de chave e valor por regra de retenção	50			

Serviços relacionados

A lixeira funciona com os seguintes serviços:

- AWS CloudTrail: habilita o registro de eventos que ocorrem na lixeira. Para obter mais informações, consulte [Monitore a lixeira usando AWS CloudTrail](#).

Preços

Não há encargos adicionais pelo uso da lixeira e de regras de retenção. Para obter mais informações, consulte [Definição de preço do Amazon EBS](#).

- Snapshots do Amazon EBS: os snapshots que estão na Lixeira são cobrados à mesma taxa que os snapshots regulares que estão em sua conta.
- Apoiado pelo EBS AMIs — AMIs na Lixeira não incorre em nenhuma cobrança adicional.

 Note

Alguns recursos ainda podem aparecer no console da Lixeira ou na saída da AWS CLI API por um curto período após seus períodos de retenção terem expirado e terem sido excluídos permanentemente. Você não será cobrado por esses recursos. O faturamento é interrompido assim que o período de retenção expira.

Você pode usar as seguintes tags de alocação de custos AWS geradas para fins de rastreamento e alocação de custos ao usar Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

- Chave: `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
- Valor: `true`

Para obter mais informações, consulte [Tags de alocação de custos geradas pela AWS](#) no Guia do usuário do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

Controlar o acesso à Lixeira com o IAM

Por padrão, os usuários não têm permissão para trabalhar com a Lixeira, com as regras de retenção nem com os recursos que estão na Lixeira. Para permitir que os usuários trabalhem com esses recursos, você deve criar políticas do IAM que concedam permissão para o uso de recursos e ações de API específicos. Depois que as políticas forem criadas, você deverá adicionar permissões para os usuários, grupos ou perfis.

Tópicos

- [Permissões para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção](#)
- [Permissões para trabalhar com recursos na Lixeira](#)
- [Chaves de condição para a Recycle Bin \(Lixeira\)](#)

Permissões para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção

Para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção, os usuários precisam das permissões a seguir.

- `rbin:CreateRule`

- `rbn:UpdateRule`
- `rbn:GetRule`
- `rbn:ListRules`
- `rbn>DeleteRule`
- `rbn:TagResource`
- `rbn:UntagResource`
- `rbn:ListTagsForResource`
- `rbn:LockRule`
- `rbn:UnlockRule`

Para usar o console da Lixeira, os usuários precisam ter a permissão `tag:GetResources`.

A seguir está um exemplo de política do IAM que inclui a permissão `tag:GetResources` para usuários do console. Se algumas permissões não forem necessárias, você poderá removê-las da política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rbn:CreateRule",
      "rbn:UpdateRule",
      "rbn:GetRule",
      "rbn:ListRules",
      "rbn>DeleteRule",
      "rbn:TagResource",
      "rbn:UntagResource",
      "rbn:ListTagsForResource",
      "rbn:LockRule",
      "rbn:UnlockRule",
      "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

```
}
```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Permissões para trabalhar com recursos na Lixeira

Para obter mais informações sobre as permissões do IAM necessárias para trabalhar com recursos na Lixeira, veja as seguintes orientações:

- [Permissões para trabalhar com snapshots na lixeira](#)
- [Permissões para trabalhar AMIs na Lixeira](#)

Chaves de condição para a Recycle Bin (Lixeira)

A Recycle Bin (Lixeira) define as seguintes chaves de condição que você pode usar no elemento `Condition` de uma política do IAM para controlar as condições segundo as quais a declaração de política se aplica. Para obter mais informações, consulte [Elementos de política JSON do IAM: Condition](#) no Manual do usuário do IAM.

Tópicos

- [Chave da condição `rbin:Request/ResourceType`](#)

- [Chave da condição rbin:Attribute/ResourceType](#)

Chave da condição **rbin:Request/ResourceType**

A chave de `rbin:Request/ResourceType` condição pode ser usada para filtrar o acesso [CreateRule](#) e as [ListRules](#) solicitações com base no valor especificado para o parâmetro da `ResourceType` solicitação.

Exemplo 1 - CreateRule

O exemplo de política do IAM a seguir permite que os diretores do IAM façam `CreateRule` solicitações somente se o valor especificado para o parâmetro da `ResourceType` solicitação for `EBS_SNAPSHOT` ou `EC2_IMAGE`. Isso permite que o diretor crie novas regras de retenção AMIs somente para instantâneos.

JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rbin:CreateRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rbin:Request/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemplo 2 - ListRules

O exemplo de política do IAM a seguir permite que os diretores do IAM façam `ListRules` solicitações somente se o valor especificado para o parâmetro da `ResourceType` solicitação for `EBS_SNAPSHOT`.

Isso permite que a entidade principal liste regras de retenção somente para snapshots e impede que listem regras de retenção para qualquer outro tipo de recurso.

JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rbin:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rbin:Request/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Chave da condição **rbin:Attribute/ResourceType**

A chave de `rbin:Attribute/ResourceType` condição pode ser usada para filtrar o acesso em [DeleteRule](#), [GetRule](#), [UpdateRule](#), [LockRule](#), [UnlockRule](#), [TagResource](#), [UntagResource](#), e [ListTagsForResource](#) solicitações com base no valor do `ResourceType` atributo da regra de retenção.

Exemplo 1 - UpdateRule

O exemplo de política do IAM a seguir permite que os diretores do IAM façam `UpdateRules` solicitações somente se o `ResourceType` atributo da regra de retenção solicitada for `EBS_SNAPSHOT` ou `EC2_IMAGE`. Isso permite que o diretor atualize as regras de retenção AMIs somente para instantâneos.

JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rbin:UpdateRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rbin:Attribute/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemplo 2 - DeleteRule

O exemplo de política do IAM a seguir permite que os diretores do IAM façam DeleteRulesolicitações somente se o ResourceType atributo da regra de retenção solicitada forEBS_SNAPSHOT. Isso permite que a entidade principal exclua regras de retenção apenas para snapshots.

JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rbin>DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rbin:Attribute/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  }
}

```

Criar uma regra de retenção da Lixeira

Ao criar uma regra de retenção, você deve especificar os seguintes parâmetros obrigatórios:

- O tipo de recurso a ser protegido (instantâneos ou AMIs).
- O tipo de regra de retenção (nível de tag ou nível de região). As regras em nível de tag protegem somente recursos que tenham tags específicas. As regras em nível regional protegem todos os recursos na região, mas podem excluir recursos que tenham tags específicas.
- O período de retenção, que pode ser de até 1 ano (365 dias).

Opcionalmente, você também pode especificar um nome de regra e uma descrição de até 255 caracteres cada, além de tags para ajudá-lo a identificar e organizar suas regras. Recomendamos que você não inclua informações de identificação pessoal, confidenciais ou sigilosas no nome, na descrição ou nas etiquetas.

Você também pode bloquear, opcionalmente, as regras de retenção em nível de região na criação. Se você bloquear uma regra de retenção ao criá-la, também deverá especificar o período de espera para o desbloqueio, que pode ser de 7 a 30 dias. As regras de retenção permanecem desbloqueadas, por padrão, a menos que você as bloqueie explicitamente.

Note

As regras de retenção só funcionam nas regiões em que são criadas. Se você pretender usar a lixeira em outras regiões, deverá criar regras de retenção adicionais nessas regiões.

É possível criar uma regra de retenção da lixeira usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para criar uma regra de retenção em nível de tag

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, escolha Retention rules (Regras de retenção) e depois escolha Create retention rule (Criar regra de retenção).
3. (Opcional) Em Retention rule name (Nome da regra de retenção), insira um nome descritivo para a regra de retenção.
4. (Opcional) Em Retention rule description (Descrição da regra de retenção), insira uma breve descrição para a regra de retenção.
5. Em Tipo de recurso, selecione o tipo de recurso a ser protegido pela regra de retenção. A regra de retenção reterá somente recursos desse tipo na Lixeira.
6. Em Selecionar os recursos a serem retidos, escolha Reter recursos que tenham tags específicas.
7. Em Tags de recursos, insira os pares de chave e valor da tag a serem usados para identificar os recursos a serem retidos na lixeira. Somente recursos do tipo especificado que tenham pelo menos uma das tags especificadas serão retidos pela regra de retenção.
8. Em Período de retenção, insira o número de dias para reter os recursos excluídos na Lixeira.
9. Selecione Create retention rule (Criar regra de retenção).

Para criar uma regra de retenção em nível regional

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, escolha Retention rules (Regras de retenção) e depois escolha Create retention rule (Criar regra de retenção).
3. (Opcional) Em Retention rule name (Nome da regra de retenção), insira um nome descritivo para a regra de retenção.
4. (Opcional) Em Retention rule description (Descrição da regra de retenção), insira uma breve descrição para a regra de retenção.
5. Em Tipo de recurso, selecione o tipo de recurso a ser protegido pela regra de retenção. A regra de retenção reterá somente recursos desse tipo na Lixeira.
6. Em Selecionar os recursos a serem retidos, escolha Reter todos os recursos.

7. (Opcional) Para excluir recursos que tenham tags específicas, para tags de exclusão, insira até cinco pares de chave e valor de tag a serem usados para identificar os recursos a serem excluídos. Os recursos que têm qualquer uma dessas tags são ignorados pela regra de retenção.
8. Em Período de retenção, insira o número de dias para reter os recursos excluídos na Lixeira.
9. (Opcional) Para bloquear a regra de retenção, em Rule lock settings (Configurações de bloqueio da regra), selecione Lock (Bloquear) e, em seguida, para Unlock delay period (Período de espera para desbloqueio), especifique o período de espera para o desbloqueio em dias. Uma regra de retenção bloqueada não pode ser modificada nem excluída. Para modificar ou excluir a regra, você deve primeiro desbloqueá-la e depois aguardar que o período de espera para o desbloqueio expire. Para obter mais informações, consulte [Bloquear uma regra de retenção da Lixeira para evitar que seja atualizada ou excluída](#).

Para deixar a regra de retenção desbloqueada, em Rule lock settings (Configurações de bloqueio da regra), mantenha a opção Unlock (Desbloquear) selecionada. Uma regra de retenção desbloqueada pode ser modificada ou excluída a qualquer momento.

 Note

Você não pode bloquear regras de retenção em nível de região que tenham tags de exclusão.

10. Selecione Create retention rule (Criar regra de retenção).

AWS CLI

Para criar uma regra de retenção

Use o comando [create-rule](#) da AWS CLI . Em `--retention-period`, especifique o número de dias de retenção dos snapshots excluídos na lixeira. Para `--resource-type`, especifique `EBS_SNAPSHOT` para instantâneos ou `EC2_IMAGE` para AMIs. Para criar uma regra de retenção no nível da tag, para `--resource-tags`, especifique as tags a serem usadas para identificar os snapshots que devem ser retidos. Para criar uma regra de retenção em nível de região, omita `--resource-tags`, opcionalmente, especifique `--exclude-resource-tags`, para excluir recursos que tenham tags específicas. Para bloquear uma regra de retenção em nível regional-- `lock-configuration`, inclua e especifique o período de atraso de desbloqueio em dias.

```
aws rbin create-rule \
```

```
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description" \
--lock-configuration
'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=unlock_delay_in_days}' \
--resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value \
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value
```

Exemplo 1

O exemplo de comando a seguir cria uma regra de retenção desbloqueada no nível da região que retém todos os snapshots excluídos por um período de 7 dias.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots"
```

Exemplo 2

O exemplo de comando a seguir cria uma regra de retenção, no nível da tag, que retém todos os snapshots com tag de purpose=production aplicada por um período de 7 dias.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match snapshots with a specific tag" \
--resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=production
```

Exemplo 3

O exemplo de comando a seguir cria uma regra de retenção bloqueada no nível da região que retém todos os snapshots excluídos por um período de 7 dias. A regra de retenção é bloqueada com um período de espera para o desbloqueio de 7 dias.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots" \
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=7}'
```

Exemplo 4

O comando de exemplo a seguir cria uma regra de retenção em nível de região desbloqueada que retém todos os instantâneos excluídos, exceto os instantâneos marcados `compurpose:testing`, por um período de dias. 7

```
aws rbin create-rule \  
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \  
--resource-type EBS_SNAPSHOT \  
--description "Match only production snapshots" \  
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=testing
```

Atualizar uma regra de retenção da Lixeira já existente

Você pode atualizar a descrição, as etiquetas de recursos e o período de retenção de uma regra de retenção desbloqueada a qualquer momento após a criação. Você não pode atualizar o tipo de recurso nem o período de espera para o desbloqueio de uma regra de retenção, mesmo que a regra de retenção esteja desbloqueada.

Você não pode atualizar uma regra de retenção bloqueada de nenhuma maneira. Se precisar modificar uma regra de retenção bloqueada, deverá primeiro desbloqueá-la e aguardar até que o período de espera para o desbloqueio expire.

Se você precisar modificar o período de espera para o desbloqueio de uma regra de retenção bloqueada, [desbloqueie a regra de retenção](#) e aguarde até que o período atual de espera para o desbloqueio expire. Quando o período de espera para o desbloqueio expirar, você deve [bloquear a regra de retenção novamente](#) e especificar o novo período de espera para o desbloqueio.

Note

Recomendamos não incluir informações pessoais, confidenciais ou sigilosas na descrição da regra de retenção.

Depois que você atualiza uma regra de retenção, as alterações só se aplicam aos novos recursos que ela retém. As alterações não afetam os recursos enviados anteriormente para a Lixeira. Por exemplo, se você atualizar o período de retenção de uma regra de retenção, apenas os snapshots excluídos após a atualização serão retidos pelo novo período de retenção. Os snapshots enviados para a lixeira antes da atualização ainda serão retidos pelo período de retenção anterior (antigo).

É possível atualizar uma regra de retenção usando um dos seguintes métodos.

Recycle Bin console

Para atualizar uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Na grade, selecione a regra de retenção a ser atualizada e escolha Actions (Ações), Edit retention rule (Editar regra de retenção).
4. Na seção Rule details (Detalhes da regra), atualize Retention rule name (Nome da regra de retenção) e Retention rule description (Descrição da regra de retenção) conforme necessário.
5. Na seção Rule settings (Configurações de regra), atualize Resource type (Tipo de recurso) Resource tags to match (Etiquetas de recurso a corresponder) e Retention period (Período de retenção) conforme necessário.
6. Na seção Tags, adicione ou remova tags da regra de retenção conforme necessário.
7. Selecione Save retention rule (Salvar regra de retenção).

AWS CLI

Para atualizar uma regra de retenção

Use o comando [update-rule](#) da AWS CLI . Para `--identifier`, especifique o ID da regra de retenção a ser atualizada para `--resource-types`, especifique EBS_SNAPSHOT para instantâneos ou EC2_IMAGE para AMLs.

```
aws rbin update-rule \
--identifier rule_ID \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description"
```

Exemplo

O exemplo a seguir atualiza a regra de retenção 6lsJ2Fa9nh9 para reter todos os snapshots por 7 dias e atualiza sua descrição.

```
aws rbin update-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
```

```
--description "Retain for three weeks"
```

Bloquear uma regra de retenção da Lixeira para evitar que seja atualizada ou excluída

A Lixeira permite que você bloqueie as regras de retenção no nível regional a qualquer momento.

Uma regra de retenção bloqueada não pode ser modificada nem excluída, mesmo por usuários que tenham as permissões necessárias do IAM. Bloqueie as regras de retenção para ajudar a protegê-las contra modificações e exclusões acidentais ou maliciosas.

Quando você bloqueia uma regra de retenção, deve especificar um período de espera para o desbloqueio. Esse é o período de tempo que você deve esperar após desbloquear a regra de retenção para poder modificá-la ou excluí-la. Você não pode modificar nem excluir a regra de retenção durante o período de espera para o desbloqueio. Você só pode modificar ou excluir a regra de retenção após o período de espera para o desbloqueio.

Você não pode alterar o período de espera após o bloqueio da regra de retenção. Se as permissões da sua conta tiverem sido comprometidas, o período de espera para o desbloqueio dará a você mais tempo para detectar e responder às ameaças à segurança. A duração desse período deve ser maior do que o tempo necessário para identificar e responder às violações de segurança. Para definir a duração certa, você pode revisar os incidentes de segurança anteriores e o tempo necessário para identificar e solucionar uma violação de conta.

Recomendamos que você use EventBridge as regras da Amazon para notificá-lo sobre mudanças no estado de bloqueio da regra de retenção. Para obter mais informações, consulte [Monitore a lixeira usando a Amazon EventBridge](#).

Considerações

- Você não pode bloquear regras de retenção em nível de tag ou regras de retenção em nível de região que tenham tags de exclusão.
- Você pode bloquear uma regra de retenção desbloqueada a qualquer momento.
- O período de espera para o desbloqueio deve ser de 7 a 30 dias.
- Você pode bloquear novamente uma regra de retenção durante o período de espera para o desbloqueio. Bloquear a regra de retenção novamente redefine o período de espera para o desbloqueio.

Você pode bloquear uma regra de retenção no nível regional usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para bloquear uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Na grade, selecione a regra de retenção desbloqueada a ser bloqueada e escolha Actions (Ações), Edit retention rule (Editar regra de retenção).
4. Na tela Edit retention rule lock (Editar bloqueio da regra de retenção), escolha Lock (Bloquear) e, em Unlock delay period (Período de espera para o desbloqueio), especifique o período de espera para o desbloqueio em dias.
5. Marque a caixa de seleção I acknowledge that locking the retention rule will prevent it from being modified or deleted (Eu reconheço que bloquear a regra de retenção impedirá que ela seja modificada ou excluída) e escolha Save (Salvar).

AWS CLI

Para bloquear uma regra de retenção desbloqueada

Use o comando da AWS CLI [lock-rule](#). Em `--identifier`, especifique o ID da regra de retenção a ser bloqueada. Em `--lock-configuration`, especifique o período de espera para o desbloqueio em dias.

```
aws rbin lock-rule \
--identifier rule_ID \
--lock-configuration
'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=number_of_days}'
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir bloqueia a regra de retenção 6lsJ2Fa9nh9 e define o período de espera para o desbloqueio como 15 dias.

```
aws rbin lock-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=15}'
```


Desbloquear uma regra de retenção da Lixeira para permitir que seja atualizada ou excluída

Você não pode modificar nem excluir uma regra de retenção bloqueada. Se você precisar modificar uma regra de retenção bloqueada, deverá primeiro desbloqueá-la. Depois que você desbloqueou a regra de retenção, deve aguardar o período de espera de desbloqueio expirar antes de modificá-la ou excluí-la. Você não pode modificar nem excluir uma regra de retenção durante o período de espera para o desbloqueio.

Uma regra de retenção desbloqueada pode ser modificada e excluída a qualquer momento por um usuário que tenha as permissões necessárias do IAM. Deixar as regras de retenção desbloqueadas poderia expô-las a modificações e exclusões acidentais ou maliciosas.

Considerações

- Você pode bloquear novamente uma regra de retenção durante o período de espera para o desbloqueio.
- Você pode bloquear novamente uma regra de retenção após o período de espera para o desbloqueio expirar.
- Você não pode ignorar o período de espera para o desbloqueio.
- Você não pode alterar o período de espera para o desbloqueio após o bloqueio inicial.

Recomendamos que você use EventBridge as regras da Amazon para notificá-lo sobre mudanças no estado de bloqueio da regra de retenção. Para obter mais informações, consulte [Monitore a lixeira usando a Amazon EventBridge](#).

Você pode desbloquear uma regra de retenção bloqueada no nível regional usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para desbloquear uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Na grade, selecione a regra de retenção bloqueada a ser desbloqueada e escolha Actions (Ações), Edit retention rule (Editar regra de retenção).

4. Na tela Edit retention rule lock (Editar bloqueio da regra de retenção), escolha Unlock (Desbloquear) e depois escolha Save (Salvar).

AWS CLI

Para desbloquear uma regra de retenção bloqueada

Use o comando [unlock-rule](#) da AWS CLI . Em `--identifier`, especifique o ID da regra de retenção a ser desbloqueada.

```
aws rbin unlock-rule \  
--identifier rule_ID
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir desbloqueia a regra de retenção 6lsJ2Fa9nh9

```
aws rbin unlock-rule \  
--identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Marcar uma regra de retenção da Lixeira

É possível atribuir tags personalizadas às regras de retenção para categorizá-las de diferentes maneiras, por exemplo, por objetivo, proprietário ou ambiente. Isso ajuda a localizar de forma eficiente uma regra de retenção específica com base nas etiquetas personalizadas que foram atribuídas.

É possível atribuir uma tag a uma regra de retenção usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para aplicar tag em uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Selecione a regra de retenção para aplicar tag, escolha a guia Tags, e depois, escolha Manage tags (Gerenciar tags).

4. Escolha Adicionar Tag. Em Key (Chave), insira o nome da chave. Em Value (Valor), insira o valor da tag.
5. Escolha Save (Salvar).

AWS CLI

Para aplicar tag em uma regra de retenção

Use o comando [tag-resource](#) AWS CLI . Em `--resource-arn`, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) da regra de retenção a aplicar tag e, para `--tags`, especifique o par de chave e valor da tag.

```
aws rbin tag-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn \  
--tags key=tag_key,value=tag_value
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir narra a regra de retenção `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3` com a tag `purpose=production`.

```
aws rbin tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3 \  
--tags key=purpose,value=production
```

Exibir etiquetas de regras de retenção

É possível visualizar as tags atribuídas a uma regra de retenção usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para visualizar as tags para uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Selecione a regra de retenção para a qual deseja visualizar as etiquetas e escolha a guia Tags (Etiquetas).

AWS CLI

Para visualizar as tags atribuídas a uma regra de retenção

Use o comando [list-tags-for-resource](#). AWS CLI Em `--resource-arn`, especifique o ARN da regra de retenção.

```
aws rbin list-tags-for-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir lista as tags da regra de retenção `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3`.

```
aws rbin list-tags-for-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3
```

Remover etiquetas de uma regra de retenção

É possível remover tags de uma regra de retenção usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para remover uma tag de uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Selecione a regra de retenção da qual deseja remover a tag , escolha a guia Tags e, em seguida, escolha Manage tags (Gerenciar tags).
4. Escolha Remove (Remover) ao lado da tag a ser removida.
5. Escolha Save (Salvar).

AWS CLI

Para remover uma tag de uma regra de retenção

Use o comando [untag-resource](#) da AWS CLI . Em `--resource-arn`, especifique o ARN da regra de retenção. Em `--tagkeys`, especifique as chaves de tag das tags a serem removidas.

```
aws rbin untag-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn \  
--tagkeys tag_key
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir remove as tags que têm uma chave de tag de purpose da regra de retenção `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBbtItF3`.

```
aws rbin untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBbtItF3 \  
--tagkeys purpose
```

Excluir uma regra de retenção de Lixeira para que ela não retenha recursos

É possível excluir uma regra de retenção a qualquer momento. Quando você exclui uma regra de retenção, ela não retém mais os novos recursos na Recycle Bin (Lixeira) após serem excluídos. Os recursos enviados para a Lixeira antes da regra de retenção ser excluída continuam a ser retidos na Lixeira de acordo com o período de retenção definido na regra. Quando o período expira, o recurso é excluído permanentemente da Lixeira.

É possível excluir uma regra de retenção usando um dos seguintes métodos.

Recycle Bin console

Para excluir uma regra de retenção

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Retention rules (Regras de retenção).
3. Na grade, selecione a regra de retenção a ser excluída e escolha Actions (Ações), Delete retention rule (Excluir regra de retenção).
4. Quando solicitado, insira a mensagem de confirmação e escolha Delete retention rule (Excluir regra de retenção).

AWS CLI

Para excluir uma regra de retenção

Use o comando [delete-rule](#) da AWS CLI . Em `--identifier`, especifique o ID da regra de retenção a ser excluída.

```
aws rbin delete-rule --identifier rule_ID
```

Exemplo

O exemplo de comando a seguir exclui a regra de retenção 6lsJ2Fa9nh9.

```
aws rbin delete-rule --identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Recuperar snapshots excluídos da Lixeira

Tópicos

- [Permissões para trabalhar com snapshots na lixeira](#)
- [Exibir snapshots na lixeira](#)
- [Restaurar os snapshots da lixeira](#)

Permissões para trabalhar com snapshots na lixeira

Por padrão, os usuários do IAM não têm permissão para trabalhar com os snapshots que estão na Lixeira. Para permitir que os usuários trabalhem com esses recursos, você deve criar políticas do IAM que concedam permissão para o uso de recursos e ações de API específicos. Depois que as políticas forem criadas, você deverá adicionar permissões para os usuários, grupos ou perfis.

Para visualizar e recuperar snapshots que estão na Lixeira, os usuários precisam ter as seguintes permissões:

- `ec2:ListSnapshotsInRecycleBin`
- `ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin`

Para gerenciar etiquetas para snapshots na Lixeira, os usuários precisam das permissões adicionais a seguir.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Para usar o console da Lixeira, os usuários precisam ter a permissão `ec2:DescribeTags`.

A seguir está um exemplo de política do IAM. Ela inclui a permissão `ec2:DescribeTags` para usuários do console e inclui as permissões `ec2:CreateTags` e `ec2:DeleteTags` para gerenciar etiquetas. Se não forem necessárias permissões, será possível removê-las da política.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:Region:account-id:snapshot/*"
    }
  ]
}
```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:
 - Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
 - (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre permissões necessárias para usar a Lixeira, consulte [Permissões para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção](#).

Exibir snapshots na lixeira

Enquanto um snapshot estiver na lixeira, é possível visualizar informações limitadas sobre ele, incluindo:

- O ID do snapshot.
- A descrição do snapshot.
- O ID do volume do qual o snapshot foi criado.
- A data e a hora em que o snapshot foi excluído e entrou na lixeira.
- A data e a hora em que o período de retenção expira. O snapshot será excluído permanentemente da lixeira nessa hora.

É possível visualizar os snapshots na lixeira usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para visualizar os snapshots na lixeira usando o console

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Recycle Bin (Lixeira).
3. A grade lista todos os snapshots que estão atualmente na lixeira. Para visualizar os detalhes de um snapshot específico, selecione-o na grade e escolha Actions (Ações), View details (Exibir detalhes).

AWS CLI

Para visualizar instantâneos na Lixeira usando o AWS CLI

Use o AWS CLI comando [list-snapshots-in-recycle-bin](#). Inclua a opção `--snapshot-id` para visualizar um snapshot específico. Ou omita a opção `--snapshot-id` para visualizar todos os snapshots na lixeira.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Por exemplo, o comando a seguir retorna informações sobre o snapshot `snap-01234567890abcdef` na lixeira.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Resultado do exemplo:

```
{
  "SnapshotRecycleBinInfo": [
    {
      "Description": "Monthly data backup snapshot",
      "RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
      "RecycleBinExitTime": "2021-12-15T13:00:00.000Z",
      "VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
      "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
    }
  ]
}
```

Restaurar os snapshots da lixeira

Você não pode usar um snapshot de nenhum modo enquanto ele está na lixeira. Para usar o snapshot, é necessário primeiro restaurá-lo. Quando você restaura um snapshot da lixeira, ele fica imediatamente disponível para uso e é removido da lixeira. É possível usar um snapshot restaurado como usa qualquer outro snapshot em sua conta.

É possível restaurar um snapshot da lixeira usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para restaurar um snapshot da lixeira usando o console

1. [Abra o console da Lixeira em casa/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. No painel de navegação, selecione Recycle Bin (Lixeira).
3. A grade lista todos os snapshots que estão atualmente na lixeira. Selecione o snapshot a ser restaurado e escolha Recover (Recuperar).
4. Quando solicitado, escolha Recover (Recuperar).

AWS CLI

Para restaurar um instantâneo excluído da Lixeira usando o AWS CLI

Use o AWS CLI comando [restore-snapshot-from-recycle-bin](#). Em `--snapshot-id`, especifique o ID do snapshot a ser restaurado.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Por exemplo, o comando a seguir restaura o snapshot `snap-01234567890abcdef` da lixeira.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Resultado do exemplo:

```
{
  "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
  "Description": "Monthly data backup snapshot",
  "Encrypted": false,
  "OwnerId": "111122223333",
  "Progress": "100%",
  "StartTime": "2021-12-01T13:00:00.000000+00:00",
  "State": "recovering",
  "VolumeId": "vol-ffffffff",
  "VolumeSize": 30
}
```

Recuperar AMIs excluídos da Lixeira

Tópicos

- [Permissões para trabalhar AMIs na Lixeira](#)
- [Exibir AMIs na lixeira](#)
- [Restaurar AMIs a partir da lixeira](#)

Permissões para trabalhar AMIs na Lixeira

Por padrão, os usuários não têm permissão para trabalhar com os AMIs que estão na Lixeira. Para permitir que os usuários trabalhem com esses recursos, você deve criar políticas do IAM que concedam permissão para o uso de recursos e ações de API específicos. Depois que as políticas forem criadas, você deverá adicionar permissões para os usuários, grupos ou perfis.

Para visualizar e recuperar os AMIs que estão na Lixeira, os usuários devem ter as seguintes permissões:

- `ec2:ListImagesInRecycleBin`
- `ec2:RestoreImageFromRecycleBin`

Para gerenciar etiquetas AMIs na Lixeira, os usuários precisam das seguintes permissões adicionais.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2>DeleteTags`

Para usar o console da Lixeira, os usuários precisam ter a permissão `ec2:DescribeTags`.

A seguir está um exemplo de política do IAM. Ela inclui a permissão `ec2:DescribeTags` para usuários do console e inclui as permissões `ec2:CreateTags` e `ec2>DeleteTags` para gerenciar etiquetas. Se não forem necessárias permissões, será possível removê-las da política.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:RestoreImageFromRecycleBin"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2>DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:Region::image/*"
    }
  ]
}

```

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre permissões necessárias para usar a Lixeira, consulte [Permissões para trabalhar com a Lixeira e com regras de retenção](#).

Exibir AMIs na lixeira

Enquanto uma AMI está na Lixeira, é possível visualizar informações limitadas sobre ela, incluindo:

- O nome, a descrição e o ID exclusivo da AMI.
- A data e a hora em que a AMI foi excluída e entrou na Lixeira.
- A data e a hora em que o período de retenção expira. A AMI será excluída permanentemente nesse momento.

Você pode visualizar o AMIs na Lixeira usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para ver os excluídos AMIs na Lixeira usando o console

1. Abra o console da Lixeira em console.aws.amazon.com/rbin/home/.
2. No painel de navegação, selecione Recycle Bin (Lixeira).
3. A grade relaciona todos os recursos que estão atualmente na Lixeira. Para visualizar os detalhes de uma AMI específica, selecione-a na grade e escolha Actions (Ações), View details (Exibir detalhes).

AWS CLI

Para visualizar os excluídos AMIs na Lixeira usando o AWS CLI

Use o AWS CLI comando [list-images-in-recycle-bin](#). Para exibir uma visualização específica AMIs, inclua a `--image-id` opção e especifique AMIs a IDs da visualização. Você pode especificar até 20 IDs em uma única solicitação.

Para ver tudo AMIs na Lixeira, omita a `--image-id` opção. Se você não especificar um valor para `--max-items`, o comando retornará mil itens por página, por padrão. Para obter mais informações, consulte [Paginação](#) na Amazon EC2 API Reference.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami_id
```

Por exemplo, o comando a seguir retorna informações sobre a AMI `ami-01234567890abcdef` na Lixeira.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Resultado do exemplo:

```
{
  "Images": [
    {
      "ImageId": "ami-0f740206c743d75df",
      "Name": "My AL2 AMI",
      "Description": "My Amazon Linux 2 AMI",
      "RecycleBinEnterTime": "2021-11-26T21:04:50+00:00",
      "RecycleBinExitTime": "2022-03-06T21:04:50+00:00"
    }
  ]
}
```

Important

Se você receber o erro a seguir, talvez seja necessário atualizar sua AWS CLI versão. Para obter mais informações, consulte [Erros de comando não encontrados](#).

```
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
```

Restaurar AMIs a partir da lixeira

Você não pode usar uma AMI de nenhum modo enquanto ela está na Lixeira. Para usar a AMI, é necessário primeiro restaurá-la. Quando você restaura uma AMI da Lixeira, ela fica imediatamente disponível para uso e é removida da Lixeira. É possível usar uma AMI restaurada como usa qualquer outra AMI em sua conta.

É possível restaurar uma AMI da Lixeira usando um dos métodos a seguir.

Recycle Bin console

Para restaurar uma AMI da Lixeira usando o console

1. Abra o console da Lixeira em console.aws.amazon.com/rbin/home/.
2. No painel de navegação, selecione Recycle Bin (Lixeira).

3. A grade relaciona todos os recursos que estão atualmente na Lixeira. Selecione a AMI a ser restaurada e escolha Recover (Recuperar).
4. Quando solicitado, escolha Recover (Recuperar).

AWS CLI

Para restaurar uma AMI excluída da Lixeira usando o AWS CLI

Use o AWS CLI comando [restore-image-from-recycle-bin](#). Em `--image-id`, especifique o ID da AMI a ser restaurada.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami_id
```

Por exemplo, o comando a seguir restaura a AMI `ami-01234567890abcdef` da Lixeira.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Quando o comando tem êxito, não retorna nenhuma saída.

Important

Se você receber o erro a seguir, talvez seja necessário atualizar sua AWS CLI versão. Para obter mais informações, consulte [Erros de comando não encontrados](#).

```
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
```

Monitore a lixeira usando a Amazon EventBridge

A Lixeira envia eventos para a Amazon EventBridge para ações realizadas nas regras de retenção. Com EventBridge, você pode estabelecer regras que iniciem ações programáticas em resposta a esses eventos. Por exemplo, você pode criar uma EventBridge regra que envia uma notificação para seu e-mail quando uma regra de retenção é desbloqueada e ela entra no período de atraso de desbloqueio. Para obter mais informações, consulte [Criação de EventBridge regras da Amazon que reagem a eventos](#).

Os eventos em EventBridge são representados como objetos JSON. Os campos que são exclusivos do evento estão contidos na seção `detail` do objeto JSON. O campo `event` contém o nome do

evento. O campo `result` contém o status de concluído da ação que iniciou o evento. Para obter mais informações, consulte os [padrões de EventBridge eventos](#) da Amazon no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Para obter mais informações sobre a Amazon EventBridge, consulte [O que é a Amazon EventBridge?](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

Eventos

- [RuleLocked](#)
- [RuleChangeAttempted](#)
- [RuleUnlockScheduled](#)
- [RuleUnlockingNotice](#)
- [RuleUnlocked](#)

RuleLocked

Veja a seguir um exemplo de um evento que a Lixeira gera quando uma regra de retenção é bloqueada com êxito. Esse evento pode ser gerado por `CreateRuleLockRules` solicitações. A API que gerou o evento é anotada no campo `api-name`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Locked",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail": {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "api-name": "CreateRule"
  }
}
```



```
}
```

RuleChangeAttempted

Veja a seguir um exemplo de um evento que a Lixeira gera para tentativas de modificar ou excluir uma regra bloqueada sem êxito. Esse evento pode ser gerado por DeleteRuleUpdateRulesolicitações. A API que gerou o evento é anotada no campo `api-name`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Change Attempted",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail": {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "api-name": "DeleteRule"
  }
}
```

RuleUnlockScheduled

Veja a seguir um exemplo de um evento que a Lixeira gera quando uma regra de retenção é desbloqueada com êxito.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlock Scheduled",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
```

```
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
],
"detail":
{
  "detail-version": " 1.0.0",
  "rule-id": "a12345abcde",
  "rule-description": "locked account level rule",
  "unlock-delay-period": "30 days",
  "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z",
}
```

RuleUnlockingNotice

Veja a seguir um exemplo de um evento que a Lixeira gera diariamente enquanto uma regra de retenção está em seu período de espera para o desbloqueio, até o dia anterior à expiração do período de espera para o desbloqueio.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocking Notice",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail":
  {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
  }
}
```

RuleUnlocked

Veja a seguir um exemplo de um evento que a Lixeira gera quando o período de espera para o desbloqueio de uma regra de retenção expira e a regra de retenção pode ser modificada ou excluída.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocked",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail": {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
  }
}
```

Monitore a lixeira usando AWS CloudTrail

O serviço de lixeira é integrado ao AWS CloudTrail. CloudTrail é um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço. CloudTrail captura todas as chamadas de API realizadas na Lixeira como eventos. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos de gerenciamento mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Você pode usar as informações coletadas por CloudTrail para determinar a solicitação que foi feita para a Lixeira, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para obter mais informações sobre CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Informações sobre a lixeira em CloudTrail

CloudTrail é ativado em sua AWS conta quando você cria a conta. Quando uma atividade de evento suportada ocorre na Lixeira, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos de AWS serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, incluindo eventos da Lixeira, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, a trilha se aplica a todas as AWS regiões. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte [Visão geral da criação de uma trilha](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail .

Ações da API com suporte

Para a Lixeira, você pode usar CloudTrail para registrar as seguintes ações da API como eventos de gerenciamento.

- CreateRule
- UpdateRule
- GetRules
- ListRule
- DeleteRule
- TagResource
- UntagResource
- ListTagsForResource
- LockRule
- UnlockRule

Para obter mais informações sobre eventos de gerenciamento de registros, consulte [Registrar eventos de gerenciamento para trilhas](#) no Guia CloudTrail do usuário.

Informações de identidade

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou credenciais de usuário.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [CloudTrail userIdentityElement](#).

Compreender as entradas de arquivo de log da lixeira

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

Veja a seguir exemplos de entradas de CloudTrail registro.

CreateRule

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
    }
  },
  {
    "eventTime": "2021-08-02T21:45:22Z",
    "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateRule",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
    "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
    "requestParameters": {
      "retentionPeriod": {
        "retentionPeriodValue": 7,
        "retentionPeriodUnit": "DAYS"
      }
    },
    "description": "Match all snapshots",
    "resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
  },
  {
    "responseElements": {
      "identifier": "jkrnexample"
    }
  },
  "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
  "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}

```

GetRule

```
{
```

```

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "123456789012",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "123456789012",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
    }
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
},
"eventTime": "2021-08-02T21:45:33Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "GetRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.21.9",
"requestParameters": {
  "identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}

```

```
}
}
```

ListRules

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
      }
    },
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:44:37Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "ListRules",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
  "requestParameters": {
    "resourceTags": [
      {
        "resourceTagKey": "test",
        "resourceTagValue": "test"
      }
    ]
  },
}
```



```
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

UpdateRule

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:46:03Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateRule",
```

```

"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
  "identifier": "jkrnexample",
  "retentionPeriod": {
    "retentionPeriodValue": 365,
    "retentionPeriodUnit": "DAYS"
  },
  "description": "Match all snapshots",
  "resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

DeleteRule

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",

```

```

    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
},
{
  "eventTime": "2021-08-02T21:46:25Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
  "requestParameters": {
    "identifier": "jkrnexample"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
  "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}

```

TagResource

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",

```

```

"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
  }
},
"eventTime": "2021-10-22T21:43:15Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
"tags": [
  {
    "key": "purpose",
    "value": "production"
  }
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "examplee-7962-49ec-8633-795efexample",
"eventID": "example4-6826-4c0a-bdec-0bab1example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",

```

```

"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

UntagResource

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-10-22T21:44:16Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "UntagResource",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
  "requestParameters": {
    "resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
    "tagKeys": [
      "purpose"
    ]
  },
  "responseElements": null,

```

```

"requestID": "example7-6c1e-4f09-9e46-bb957example",
"eventID": "example6-75ff-4c94-a1cd-4d5f5example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

ListTagsForResource

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-10-22T21:42:31Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-west-2",

```

```

"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234"
},
"responseElements": null,
"requestID": "example8-10c7-43d4-b147-3d9d9example",
"eventID": "example2-24fc-4da7-a479-c9748example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

LockRule

```

{
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
}

```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2022-10-25T00:45:19Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "LockRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "python-requests/2.25.1",
"requestParameters": {
  "identifier": "jkrnexample",
  "lockConfiguration": {
    "unlockDelay": {
      "unlockDelayValue": 7,
      "unlockDelayUnit": "DAYS"
    }
  }
},
},
"responseElements": {
  "identifier": "jkrnexample",
  "description": "",
  "resourceType": "EBS_SNAPSHOT",
  "retentionPeriod": {
    "retentionPeriodValue": 7,
    "retentionPeriodUnit": "DAYS"
  },
  "resourceTags": [],
  "status": "available",
  "lockConfiguration": {
    "unlockDelay": {
      "unlockDelayValue": 7,
      "unlockDelayUnit": "DAYS"
    }
  },
},
"lockState": "locked"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {

```



```

"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

UnlockRule

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
  },
  "eventTime": "2022-10-25T00:46:17Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "UnlockRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "python-requests/2.25.1",
  "requestParameters": {
    "identifier": "jkrnexample"
  },
  "responseElements": {
    "identifier": "jkrnexample",
    "description": ""
  }
}

```

```
"resourceType": "EC2_IMAGE",
"retentionPeriod": {
  "retentionPeriodValue": 7,
  "retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"resourceTags": [],
"status": "available",
"lockConfiguration": {
  "unlockDelay": {
    "unlockDelayValue": 7,
    "unlockDelayUnit": "DAYS"
  }
},
"lockState": "pending_unlock",
"lockEndTime": "Nov 1, 2022, 12:46:17 AM"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
```

Pontos finais de serviço para lixeira

Um endpoint é uma URL que serve como ponto de entrada para um serviço AWS web. A Lixeira é compatível com os seguintes tipos de endpoints:

- IPv4 endpoints
- Endpoints de pilha dupla que suportam e IPv4 IPv6
- Endpoints do FIPS

Ao fazer uma solicitação, você pode especificar o endpoint e a região a serem usados. Se você não especificar um endpoint, o IPv4 endpoint será usado por padrão. Para usar outro tipo de endpoint, você deve especificá-lo em sua solicitação. Para obter exemplos de como fazer isso, consulte [Especificar endpoints](#).

Para a Lixeira, consulte [Pontos de extremidade da Lixeira](#) no. Referência geral da Amazon Web Services

Tópicos

- [IPv4 endpoints](#)
- [Endpoints de pilha dupla \(IPv4 e\) IPv6](#)
- [Endpoints do FIPS](#)
- [Especificar endpoints](#)

IPv4 endpoints

IPv4 os endpoints oferecem suporte somente ao IPv4 tráfego. IPv4 os endpoints estão disponíveis para todas as regiões.

Você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoint usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- costela. *region*.amazonaws.com

Por exemplo, o IPv4 endpoint para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é `us-east-1.amazonaws.com`.

Endpoints de pilha dupla (IPv4 e) IPv6

Os endpoints de pilha dupla oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego. IPv4 IPv6 Os endpoints de pilha dupla estão disponíveis em todas as regiões.

Para usar IPv6, você deve usar um endpoint de pilha dupla. Quando você faz uma solicitação para um endpoint de pilha dupla, o URL do endpoint é resolvido para um IPv4 endereço IPv6 ou, dependendo do protocolo usado pela rede e pelo cliente.

Você deve especificar a região como parte do nome do endpoint. Os nomes de endpoints de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura:

- `rbin.region.api.aws`

Por exemplo, o endpoint de pilha dupla para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é.
`rbin.us-east-1.api.aws`

Endpoints do FIPS

A Lixeira fornece endpoints validados por FIPS e de pilha dupla (IPv4 IPv4 e) para as seguintes regiões: IPv6

- `us-east-1` - Leste dos EUA (Norte da Virgínia):
- `us-east-2` - Leste dos EUA (Ohio)
- `us-west-1` - Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
- `us-west-2` - Oeste dos EUA (Oregon):
- `ca-central-1` - Canadá (Central)
- `ca-west-1`— Oeste do Canadá (Calgary)
- `us-gov-east-1`— AWS GovCloud (Leste dos EUA)
- `us-gov-west-1`— AWS GovCloud (Oeste dos EUA)

Os IPv4 endpoints FIPS usam a seguinte convenção de nomenclatura: `rbin-fips.region.amazonaws.com` Por exemplo, o IPv4 endpoint FIPS para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é `rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com`

Endpoints FIPS de pilha dupla usam a seguinte convenção de nomenclatura: `rbin-fips.region.api.aws`. Por exemplo, o endpoint de pilha dupla FIPS para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é `rbin-fips.us-east-1.api.aws`

Especificar endpoints

Os exemplos a seguir mostram como especificar um endpoint para a região `us-east-2` usando o AWS CLI.

- Pilha dupla

```
aws rbin get-rule \  
--identifier rule_id \  

```

```
--endpoint-url https://rbn.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws rbn get-rule \  
--identifier rule_id \  
--endpoint-url https://rbn.us-east-2.amazonaws.com
```

Criar uma conexão privada entre uma VPC e uma Lixeira

Você pode estabelecer uma conexão privada entre a VPC e a Lixeira criando um endpoint da VPC de interface, com tecnologia [AWS PrivateLink](#). Você pode acessar a Lixeira como se estivesse em sua VPC, sem usar um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. AWS Direct Connect As instâncias da VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com a Lixeira.

Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para o endpoint de interface.

Para obter mais informações, consulte [Acesse os AWS serviços AWS PrivateLink](#) no AWS PrivateLink Guia.

Criar um endpoint da VPC de interface para a Lixeira

Você pode criar um endpoint da VPC para a Lixeira usando o console da Amazon VPC ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [Create a VPC endpoint](#) (Criar um endpoint da VPC) no Guia do AWS PrivateLink .

Crie um endpoint da VPC para a Lixeira usando o seguinte nome de serviço:
`com.amazonaws.region.rbn`

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API à Lixeira usando seu nome do DNS padrão para a região, por exemplo, `rbn.us-east-1.amazonaws.com`.

Criar uma política de endpoint da VPC para a Lixeira

Por padrão, o acesso total à Lixeira é permitido através do endpoint. Você pode controlar o acesso ao endpoint de interface usando as políticas de endpoint da VPC. Você pode anexar uma política de

endpoint ao endpoint da VPC que controla o acesso à Lixeira. Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rbin:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "rbin:DeleteRule",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals" : {
          "rbin:Attribute/ResourceType": "EBS_SNAPSHOT"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Segurança no Amazon EBS

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de data centers e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços no Nuvem AWS. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores terceirizados testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao Amazon Elastic Block Store, consulte [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Amazon EBS. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Amazon EBS para atender aos seus objetivos de segurança e compatibilidade. Você também aprende a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos do Amazon EBS.

Tópicos

- [Proteção de dados no Amazon EBS](#)
- [Gerenciamento de identidade e acesso para o Amazon EBS](#)
- [Validação de conformidade do Amazon EBS](#)
- [Resiliência de dados no Amazon EBS](#)

Proteção de dados no Amazon EBS

O [modelo de responsabilidade AWS compartilhada](#) se aplica à proteção de dados no Amazon Elastic Block Store. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre

o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos. AWS Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com o Amazon EBS ou outro Serviços da AWS usando o console, a API ou AWS SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Tópicos

- [Segurança de dados do Amazon EBS](#)
- [Criptografia de dados em repouso e em trânsito](#)
- [Gerenciamento de chaves do KMS](#)

Segurança de dados do Amazon EBS

Os volumes do Amazon EBS são apresentados a você como dispositivos de bloco brutos e não formatados. Eles são dispositivos lógicos criados na infraestrutura do EBS, e o serviço Amazon EBS garante que os dispositivos estejam logicamente vazios (ou seja, os blocos brutos são zerados ou contêm dados pseudorandomizados criptograficamente) antes de qualquer uso ou reutilização por um cliente.

Se você tiver procedimentos que exigem que todos os dados sejam apagados usando um método específico, após ou antes do uso (ou ambos), como aqueles detalhados em DoD 5220,22-M (Manual Operacional do Programa Nacional de Segurança Industrial) ou em NIST 800-88 (Diretrizes para higienização de mídia), será possível fazer isso no Amazon EBS. Essa atividade em nível de bloco será refletida na mídia de armazenamento subjacente dentro do serviço do Amazon EBS.

Criptografia de dados em repouso e em trânsito

A criptografia do Amazon EBS é uma solução de criptografia que permite criptografar seus volumes e snapshots do Amazon EBS usando chaves criptográficas. AWS Key Management Service As operações de criptografia do EBS ocorrem nos servidores que hospedam EC2 instâncias da Amazon, garantindo a segurança de uma instância data-at-reste data-in-transit entre ela e seu volume anexado e quaisquer snapshots subsequentes. Para obter mais informações, consulte [Criptografia do Amazon EBS](#).

Gerenciamento de chaves do KMS

Ao criar um volume ou snapshot criptografado do Amazon EBS, você especifica uma AWS Key Management Service chave. Por padrão, o Amazon EBS usa a chave KMS AWS gerenciada para o Amazon EBS em sua conta e região (). `aws/ebs` No entanto, é possível especificar uma chave do KMS gerenciada pelo cliente que você cria e gerencia. Usar uma chave do KMS gerenciada pelo cliente oferece a você mais flexibilidade, incluindo a capacidade de criar, alternar e desabilitar chaves do KMS.

Para usar uma chave do KMS gerenciada pelo cliente, você deve conceder aos usuários permissão para usar a chave do KMS. Para obter mais informações, consulte [Permissões para usuário](#).

 Important

O Amazon EBS oferece suporte somente a [chaves do KMS simétricas](#). Não é possível usar [chaves do KMS assimétricas](#) para criptografar volumes e snapshots do Amazon EBS. Para obter ajuda para determinar se uma chave KMS é simétrica ou assimétrica, consulte [Identificar](#) chaves KMS assimétricas.

Para cada volume, o Amazon EBS solicita AWS KMS a geração de uma chave de dados exclusiva criptografada sob a chave KMS que você especificar. O Amazon EBS armazena a chave de dados criptografada com o volume. Então, quando você anexa o volume a uma EC2 instância da Amazon, o Amazon EBS liga AWS KMS para descriptografar a chave de dados. O Amazon EBS usa a chave de dados em texto simples na memória do hipervisor para criptografar toda a E/S no volume. Para obter mais informações, consulte [Como funciona a criptografia do Amazon EBS](#).

Gerenciamento de identidade e acesso para o Amazon EBS

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (iniciar sessão) e autorizado (receber permissões) para utilizar os recursos do Amazon EBS. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como o Amazon EBS funciona com o IAM](#)
- [Exemplos de políticas do IAM para o Amazon EBS](#)
- [Solucionar problemas de autorização do Amazon EBS](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere, dependendo do trabalho que você faz no Amazon EBS.

Usuário do serviço: se você usa o serviço do Amazon EBS para trabalhar, o administrador fornecerá as credenciais e as permissões necessárias. À medida que você usar mais recursos do Amazon EBS para trabalhar, poderá precisar de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado pode ajudar a solicitar as permissões corretas ao administrador. Caso não consiga acessar um recurso no Amazon EBS, consulte [Solucionar problemas de autorização do Amazon EBS](#).

Administrador do serviço: se você for o responsável pelos recursos do Amazon EBS em sua empresa, provavelmente terá acesso total ao Amazon EBS. Cabe a você determinar quais funcionalidades e recursos do Amazon EBS os usuários do serviço deverão acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a empresa pode usar o IAM com o Amazon EBS, consulte [Como o Amazon EBS funciona com o IAM](#).

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez deseje saber detalhes sobre como escrever políticas para gerenciar o acesso ao Amazon EBS. Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon EBS que podem ser usadas no IAM, consulte [Exemplos de políticas do IAM para o Amazon EBS](#).

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado (conectado AWS) como o Usuário raiz da conta da AWS, como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM.

Você pode entrar AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por meio de uma fonte de identidade. AWS IAM Identity Center Usuários (IAM Identity Center), a autenticação de login único da sua empresa e suas credenciais do Google ou do Facebook são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como identidade federada, o administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Ao acessar AWS usando a federação, você está assumindo indiretamente uma função.

Dependendo do tipo de usuário que você é, você pode entrar no AWS Management Console ou no portal de AWS acesso. Para obter mais informações sobre como fazer login AWS, consulte [Como fazer login Conta da AWS no](#) Guia do Início de Sessão da AWS usuário.

Se você acessar AWS programaticamente, AWS fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) e uma interface de linha de comando (CLI) para assinar criptograficamente suas solicitações usando suas credenciais. Se você não usa AWS ferramentas, você mesmo deve assinar as

solicitações. Para obter mais informações sobre como usar o método recomendado para designar solicitações por conta própria, consulte [Versão 4 do AWS Signature para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Independente do método de autenticação usado, também pode ser necessário fornecer informações adicionais de segurança. Por exemplo, AWS recomenda que você use a autenticação multifator (MFA) para aumentar a segurança da sua conta. Para saber mais, consulte [Autenticação multifator](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center e [Usar a autenticação multifator da AWS no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos da conta. Essa identidade é chamada de usuário Conta da AWS raiz e é acessada fazendo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do Usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que usuários humanos, incluindo usuários que precisam de acesso de administrador, usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório de usuários corporativo, de um provedor de identidade da web AWS Directory Service, do diretório do Identity Center ou de qualquer usuário que acesse usando credenciais fornecidas Serviços da AWS por meio de uma fonte de identidade. Quando as identidades federadas são acessadas Contas da AWS, elas assumem funções, e as funções fornecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, é recomendável usar o AWS IAM Identity Center. Você pode criar usuários e grupos no IAM Identity Center ou pode se conectar e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso em todos os seus Contas da AWS aplicativos. Para obter mais informações sobre o Centro de Identidade do IAM, consulte [O que é o Centro de Identidade do IAM?](#) no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas para uma única pessoa ou aplicativo. Sempre que possível, é recomendável contar com credenciais temporárias em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do IAM, é recomendável alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte [Alternar as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo](#) no Guia do Usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdminse conceder a esse grupo permissões para administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de perfis. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma aplicação, mas um perfil pode ser assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Os usuários têm credenciais permanentes de longo prazo, mas os perfis fornecem credenciais temporárias. Para saber mais, consulte [Casos de uso para usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [função do IAM](#) é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas. Ele é semelhante a um usuário do IAM, mas não está associado a uma pessoa específica. Para assumir temporariamente uma função do IAM no AWS Management Console, você pode [alternar de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#). Você pode assumir uma função chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou usando uma URL personalizada. Para obter mais informações sobre métodos para usar perfis, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

- **Acesso de usuário federado:** para atribuir permissões a identidades federadas, é possível criar um perfil e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, essa identidade é associada ao perfil e recebe as permissões definidas por ele. Para ter mais informações sobre perfis para federação, consulte [Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros \(federação\)](#) no Guia do usuário do IAM. Se usar o Centro de Identidade do IAM, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o conjunto de permissões a

um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte [Conjuntos de Permissões](#) no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

- Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode presumir um perfil do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
- Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (uma entidade principal confiável) em outra conta acesse recursos em sua conta. Os perfis são a principal forma de conceder acesso entre contas. No entanto, com alguns Serviços da AWS, você pode anexar uma política diretamente a um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Acesso entre serviços — Alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicativos na Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões da entidade principal da chamada, usando um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço.
- Sessões de acesso direto (FAS) — Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações AWS, você é considerado principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).
- Perfil de serviço: um perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Função vinculada ao serviço — Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados a serviço.
- Aplicativos em execução na Amazon EC2 — Você pode usar uma função do IAM para gerenciar credenciais temporárias para aplicativos que estão sendo executados em uma EC2 instância e

fazendo solicitações AWS CLI de AWS API. Isso é preferível a armazenar chaves de acesso na EC2 instância. Para atribuir uma AWS função a uma EC2 instância e disponibilizá-la para todos os aplicativos, você cria um perfil de instância anexado à instância. Um perfil de instância contém a função e permite que programas em execução na EC2 instância recebam credenciais temporárias. Para obter mais informações, consulte [Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política é um objeto AWS que, quando associada a uma identidade ou recurso, define suas permissões. AWS avalia essas políticas quando um principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para obter mais informações sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação independentemente do método usado para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação `iam:GetRole`. Um usuário com essa política pode obter informações de função da AWS Management Console AWS CLI, da ou da AWS API.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou perfil do IAM. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas como políticas em linha ou políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou perfil. As políticas gerenciadas são políticas autônomas que você pode associar a vários usuários, grupos e funções em seu Conta da AWS. As políticas AWS gerenciadas incluem políticas gerenciadas e políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a [visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

- Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM (usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade.

As permissões resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade com seus limites de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou o perfil no campo `Principal` não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Políticas de controle de serviço (SCPs) — SCPs são políticas JSON que especificam as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional (OU) em AWS Organizations. AWS Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS que sua empresa possui. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as suas contas. O SCP limita as permissões para entidades nas contas dos membros, incluindo cada um Usuário raiz da conta da AWS. Para obter mais informações sobre Organizations e SCPs, consulte [Políticas de controle de serviços](#) no Guia AWS Organizations do Usuário.
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — RCPs são políticas JSON que você pode usar para definir o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas sem atualizar as políticas do IAM anexadas a cada recurso que você possui. O RCP limita as permissões para recursos nas contas dos membros e pode afetar as permissões efetivas para identidades, incluindo a Usuário raiz da conta da AWS, independentemente de pertencerem à sua organização. Para obter mais informações sobre Organizations e RCPs, incluindo uma lista Serviços da AWS desse suporte RCPs, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de forma programática uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. As permissões da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou do perfil e das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em recursos. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como o Amazon EBS funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao Amazon EBS, saiba quais recursos do IAM estão disponíveis para uso com o Amazon EBS.

Recursos do IAM que você pode usar com o Amazon Elastic Block Store

Recurso do IAM	Suporte ao Amazon EBS
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de políticas	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial
Credenciais temporárias	Sim
Permissões de entidade principal	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não

Para ter uma visão de alto nível de como o Amazon EBS e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM](#).

Políticas baseadas em identidade do Amazon EBS

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas

políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário ou perfil ao qual ela está anexada. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon EBS

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon EBS, consulte [Exemplos de políticas do IAM para o Amazon EBS](#).

Políticas baseadas em recursos no Amazon EBS

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Adicionar uma entidade principal entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de confiança. Quando o principal e o recurso são diferentes Contas da AWS, um administrador do IAM na conta confiável também deve conceder permissão à entidade principal (usuário ou função) para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a uma entidade principal na mesma conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações de políticas para o Amazon EBS

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome da operação de AWS API associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma operação de API correspondente. Algumas operações também exigem várias ações em uma política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de ações do Amazon EBS, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para a Amazon EC2](#) e [Ações, recursos e chaves de condição para o Amazon EBS na Referência](#) de autorização de serviço.

As ações de política no Amazon EBS usam o `ebs` prefixo `ec2` ou o antes da ação.

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
  "ec2:action1",  
  "ec2:action2"  
]
```

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon EBS, consulte [Exemplos de políticas do IAM para o Amazon EBS](#).

Recursos de políticas para o Amazon EBS

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. As instruções devem incluir um elemento `Resource` ou `NotResource`. Como prática

recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Isso pode ser feito para ações que oferecem compatibilidade com um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível de recurso.

Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, como operações de listagem, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Algumas ações da API do Amazon EBS oferecem suporte a vários recursos. Para especificar vários recursos em uma única instrução, separe-os ARNs com vírgulas. Por exemplo, `DescribeVolumes` tem acesso a `vol-01234567890abcdef` e `vol-09876543210fedcba`, portanto, uma entidade principal deve ter permissões para acessar os dois recursos.

```
"Resource": [  
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-01234567890abcdef",  
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-09876543210fedcba"  
]
```

Chaves de condição de política para o Amazon EBS

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` (ou bloco `Condition`) permite que você especifique condições nas quais uma instrução estiver em vigor. O elemento `Condition` é opcional. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos de `Condition` em uma declaração ou várias chaves em um único elemento de `Condition`, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS avalia a condição usando uma OR operação lógica. Todas as condições devem ser atendidas antes que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, é possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver

marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elementos da política do IAM: variáveis e tags](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS suporta chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Por exemplo, a condição a seguir permitirá que a entidade principal execute uma ação em um volume somente se o tipo de volume for gp2.

```
"Condition":{
  "StringLikeIfExists":{
    "ec2:VolumeType":"gp2"
  }
}
```

Para visualizar uma lista de chaves de condição do Amazon EBS, consulte [Ações, recursos e chaves de condição](#) na Referência de autorização do serviço.

ACLs no Amazon EBS

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com o Amazon EBS

Compatível com ABAC (tags em políticas): parcial

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define as permissões com base em atributos. Em AWS, esses atributos são chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades do IAM (usuários ou funções) e a vários AWS recursos. Marcar de entidades e atributos é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela estiver tentando acessar.

O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso baseado em atributos \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Usar credenciais temporárias com o Amazon EBS

Compatível com credenciais temporárias: sim

Alguns Serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter informações adicionais, incluindo quais Serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte Serviços da AWS “[Trabalhe com o IAM](#)” no Guia do usuário do IAM.

Você está usando credenciais temporárias se fizer login AWS Management Console usando qualquer método, exceto um nome de usuário e senha. Por exemplo, quando você acessa AWS usando o link de login único (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console como usuário e, em seguida, alterna perfis. Para obter mais informações sobre como alternar funções, consulte [Alternar para um perfil do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar manualmente credenciais temporárias usando a AWS API AWS CLI ou. Em seguida, você pode usar essas credenciais temporárias para acessar AWS. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#).

Permissões de entidades principais entre serviços para o Amazon EBS

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações AWS, você é considerado principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma

solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Perfis de serviço para o Amazon EBS

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

A alteração das permissões de um perfil de serviço pode interromper a funcionalidade do Amazon EBS. Edite perfis de serviço somente quando o Amazon EBS fornecer orientações para fazê-lo.

Perfis vinculados ao serviço para o Amazon EBS

Compatível com perfis vinculados ao serviço: Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte [Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#). Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas do IAM para o Amazon EBS

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do Amazon EBS. Eles também não podem realizar tarefas usando a AWS API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou. Para conceder permissão aos usuários para executar

ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem presumir os perfis.

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de documento de política JSON, consulte [Criação de políticas do IAM](#) no Guia do Usuário do IAM.

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Permitir que usuários usem o console do Amazon EBS](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [Permitir que usuários trabalhem com volumes](#)
- [Permitir que usuários trabalhem com snapshots](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do Amazon EBS em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se

elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.

- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que usuários usem o console do Amazon EBS

Para acessar o console do Amazon Elastic Block Store, é necessário ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os recursos do Amazon EBS em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o console do Amazon EBS, anexe também o Amazon EBS *ConsoleAccess* ou a política *ReadOnly* AWS gerenciada às entidades. Para obter informações, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui

permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir que usuários trabalhem com volumes

Exemplos

- [Exemplo: anexar e desanexar volumes](#)
- [Exemplo: criar um volume](#)

- [Exemplo: criar um volume com tags](#)
- [Exemplo: trabalhar com volumes usando o EC2 console da Amazon](#)

Exemplo: anexar e desanexar volumes

Quando uma ação da API exige que um chamador especifique vários recursos, crie uma declaração de política que permita que os usuários acessem todos os recursos necessários. Se você precisar usar um elemento `Condition` com um ou mais desses recursos, deverá criar várias declarações conforme mostrado neste exemplo.

A política a seguir permite que os usuários anexem volumes com a tag `iam-user-name"volume_user="` às instâncias com a tag `"department=dev"` e desanexem esses volumes dessas instâncias. Se você anexar essa política a um grupo do IAM, a variável da política `aws:username` fornecerá a cada usuário no grupo permissão para anexar e desanexar volumes das instâncias com uma tag chamada `volume_user` que tem o nome do usuário como um valor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department": "dev"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
```

```

    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/volume_user": "${aws:username}"
      }
    }
  }
]
}

```

Exemplo: criar um volume

A política a seguir permite que os usuários usem a ação [CreateVolume](#) da API. O usuário terá permissão para criar um volume somente se o volume for criptografado e se seu tamanho for menor que 20 GiB.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "ec2:VolumeSize" : "20"
        },
        "Bool": {
          "ec2:Encrypted" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Exemplo: criar um volume com tags

As política a seguir inclui a chave de condição `aws:RequestTag` que requer que os usuários marquem todos os volumes que criarem com as tags `costcenter=115` e `stack=prod`. Se os usuários não passarem essas tags específicas ou não especificarem nenhuma tag, haverá talha na solicitação.

Para ações de criação de recursos que aplicam tags, os usuários também devem ter permissões para usar a ação `CreateTags`. A segunda declaração usa a chave de condição `ec2:CreateAction` para permitir que os usuários criem tags somente no contexto de `CreateVolume`. Os usuários não podem marcar volumes existentes ou quaisquer outros recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateTaggedVolumes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "115",
          "aws:RequestTag/stack": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

A política a seguir permite que os usuários criem um volume sem precisar especificar tags. A ação `CreateTags` só será avaliada se as tags forem especificadas na solicitação `CreateVolume`. Se os usuários especificam tags, a tag deverá ser `purpose=test`. Nenhuma outra tag é permitida na solicitação.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "purpose"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemplo: trabalhar com volumes usando o EC2 console da Amazon

A política a seguir concede aos usuários permissão para visualizar e criar volumes e anexar e separar volumes a instâncias específicas usando o EC2 console da Amazon.

Os usuários podem anexar um volume às instâncias que tenham a tag "purpose=test" e também desanexar volumes dessas instâncias. Para anexar um volume usando o EC2 console da Amazon, é útil que os usuários tenham permissão para usar a `ec2:DescribeInstances` ação, pois isso permite que eles selecionem uma instância em uma lista pré-preenchida na caixa de diálogo Anexar volume. No entanto, isso também permite que os usuários visualizem todas as instâncias na página Instances no console, portanto, é possível omitir essa ação.

Na primeira instrução, a ação `ec2:DescribeAvailabilityZones` é necessária para garantir que um usuário possa selecionar uma zona de disponibilidade ao criar um volume.

Os usuários não podem marcar os volumes que criam (durante ou após a criação do volume).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AttachVolume",
      "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:region:111122223333:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/purpose": "test"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
```



```

        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:region:111122223333:volume/*"
}
]
}

```

Permitir que usuários trabalhem com snapshots

A seguir estão exemplos de políticas para `CreateSnapshot` (point-in-time instantâneo de um volume do EBS) e `CreateSnapshots` (instantâneos de vários volumes).

Exemplos

- [Exemplo: criar um snapshot](#)
- [Exemplo: criar snapshots](#)
- [Exemplo: criar um snapshot com tags](#)
- [Exemplo: criar snapshots de vários volume com etiquetas](#)
- [Exemplo: Copiar snapshots](#)
- [Exemplo: modificar configurações de permissão para snapshots](#)

Exemplo: criar um snapshot

A política a seguir permite que os clientes usem a ação [CreateSnapshot](#) da API. O cliente poderá criar snapshots somente se o volume for criptografado e se seu tamanho for menor que 20 GiB.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": "ec2:CreateSnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
    "Condition": {
        "NumericLessThan": {
            "ec2:VolumeSize": "20"
        },
        "Bool": {
            "ec2:Encrypted": "true"
        }
    }
}
]
}

```

Exemplo: criar snapshots

A política a seguir permite que os clientes usem a ação [CreateSnapshots](#) da API. O cliente só pode criar instantâneos se todos os volumes na instância forem do tipo GP2.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "ec2:VolumeType": "gp2"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

Exemplo: criar um snapshot com tags

A política a seguir inclui a chave de condição `aws:RequestTag` que requer que o cliente aplique as tags `costcenter=115` e `stack=prod` a todos os novos snapshots. Se os usuários não passarem essas tags específicas ou não especificarem nenhuma tag, haverá talha na solicitação.

Para ações de criação de recursos que aplicam tags, os clientes também devem ter permissões para usar a ação `CreateTags`. A terceira declaração usa a chave de condição `ec2:CreateAction` para permitir que os clientes criem tags somente no contexto de `CreateSnapshot`. Os clientes não podem marcar volumes existentes nem quaisquer outros recursos.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateTaggedSnapshots",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "115",
          "aws:RequestTag/stack": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",

```

```

        "Condition":{
            "StringEquals":{
                "ec2:CreateAction":"CreateSnapshot"
            }
        }
    }
]
}

```

Exemplo: criar snapshots de vários volume com etiquetas

A política a seguir inclui a chave de condição `aws:RequestTag`, que exige que o cliente aplique as etiquetas `costcenter=115` e `stack=prod` ao criar um conjunto de snapshots de vários volumes. Se os usuários não passarem essas tags específicas ou não especificarem nenhuma tag, haverá falha na solicitação.

JSON

```

{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":"ec2:CreateSnapshots",
            "Resource":[
                "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        },
        {
            "Sid":"AllowCreateTaggedSnapshots",
            "Effect":"Allow",
            "Action":"ec2:CreateSnapshots",
            "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition":{
                "StringEquals":{
                    "aws:RequestTag/costcenter":"115",
                    "aws:RequestTag/stack":"prod"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:CreateAction": "CreateSnapshots"
      }
    }
  }
]
}

```

A política a seguir permite que os clientes criem um snapshot sem precisar especificar tags. A ação `CreateTags` só será avaliada se as tags forem especificadas na solicitação `CreateSnapshot` ou `CreateSnapshots`. Etiquetas podem ser omitidas na solicitação. Se uma tag for especificada, ela deverá ser `purpose=test`. Nenhuma outra tag é permitida na solicitação.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshot"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "purpose"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}

```

A política a seguir permite que os clientes criem conjuntos de snapshots de vários volumes sem precisar especificar etiquetas. A ação `CreateTags` só será avaliada se as tags forem especificadas na solicitação `CreateSnapshot` ou `CreateSnapshots`. Etiquetas podem ser omitidas na solicitação. Se uma tag for especificada, ela deverá ser `purpose=test`. Nenhuma outra tag é permitida na solicitação.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshots"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "purpose"
        }
      }
    }
  ]
}

```

As seguintes políticas só permitirão que snapshots sejam criados se o volume de origem for marcado com `User:username` para o cliente, e o snapshot em si for marcado com `Environment:Dev` e `User:username`. O cliente pode adicionar outras tags ao snapshot.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Dev",
          "aws:RequestTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
    }
  ]
}
```

A seguinte política de `CreateSnapshots` só permitirá que snapshots sejam criados se o volume de origem for marcado com `User:username` para o cliente e o snapshot em si for marcado com `Environment:Dev` e `User:username`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Dev",
          "aws:RequestTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
    }
  ]
}
```

A seguinte política só permitirá a exclusão de um snapshot se ele for marcado com o Usuário:usuário para o cliente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

A seguinte política permite que um cliente crie um snapshot mas negará a ação se o snapshot que está sendo criado tiver uma chave de tag `value=stack`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {

```

```

        "aws:TagKeys":"stack"
    }
}
]
}

```

A seguinte política permite que um cliente crie snapshots, mas negará a ação se o snapshot que está sendo criado tiver uma chave de tag `value=stack`.

JSON

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource":"*"
    },
    {
      "Effect":"Deny",
      "Action":"ec2:CreateSnapshots",
      "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition":{"
        "ForAnyValue:StringEquals":{"
          "aws:TagKeys":"stack"
        }
      }
    }
  ]
}

```

A política a seguir permite combinar várias ações em uma única política. Você só pode criar um snapshot (no contexto de `CreateSnapshots`) quando o snapshot é criado na região `us-east-1`.

Você só pode criar snapshots (no contexto de CreateSnapshots) quando os snapshots são criados na região us-east-1 e quando o tipo de instância é t2*.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        },
        "StringLikeIfExists": {
          "ec2:InstanceType": ["t2.*"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemplo: Copiar snapshots

As permissões em nível de recurso especificadas para a CopySnapshots se aplicam tanto ao novo instantâneo quanto ao instantâneo de origem.

A política de exemplo a seguir permite que as entidades copiem snapshots somente se o novo snapshot for criado com a chave de tag de purpose e um valor de tag de production (purpose=production).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCopySnapshotWithTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopySnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:account-id:snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

O exemplo de política a seguir permite que os diretores copiem instantâneos somente se o instantâneo de origem pertencer à conta. AWS 123456789012

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCopySnapshotByOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopySnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:account-id:snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Owner": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

O exemplo de política a seguir permite que os principais copiem instantâneos somente se o instantâneo de origem for criado com a chave de tag de. CSISnapshotName

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:CopySnapshot",
  "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/CSISnapshotName": "*"
    }
  }
},

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:CopySnapshot",
  "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
}
```

Exemplo: modificar configurações de permissão para snapshots

A política a seguir permite a modificação de um instantâneo somente se o instantâneo estiver marcado com `User: username`, onde *username* está o nome de usuário da AWS conta do cliente. A solicitação falhará se essa condição não for atendida.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:ModifySnapshotAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/user-name": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

Solucionar problemas de autorização do Amazon EBS

Use as informações a seguir para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você poderá enfrentar ao trabalhar com o Amazon EBS e o IAM.

Problemas

- [Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon EBS](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas de fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Amazon EBS](#)

Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon EBS

Se isso AWS Management Console indicar que você não está autorizado a realizar uma ação, entre em contato com o administrador para obter ajuda. Caso seu administrador seja a pessoa que forneceu suas credenciais de início de sessão.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um volume, mas não tem as permissões de `ec2:DescribeVolumes`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ec2:DescribeVolumes on resource: volume-id
```

Nesse caso, Mateo pede ao AWS administrador que permita que ele descreva o volume.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Caso receba uma mensagem de erro informando que você não tem autorização para executar a ação `iam:PassRole`, as políticas deverão ser atualizadas para permitir a transmissão de um perfil ao Amazon EBS.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro exemplificado a seguir ocorre quando um usuário do IAM chamado marymajor tenta usar o console para executar uma ação no Amazon EBS. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação iam:PassRole.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas de fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Amazon EBS

Você pode criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o Amazon EBS é compatível com esses recursos, consulte [Como o Amazon EBS funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todas as Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Validação de conformidade do Amazon EBS

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. AWS fornece os seguintes recursos para ajudar na conformidade:

- [Governança e conformidade de segurança](#): esses guias de implementação de solução abordam considerações sobre a arquitetura e fornecem etapas para implantar recursos de segurança e conformidade.
- [Referência de serviços qualificados para HIPAA](#): lista os serviços qualificados para HIPAA. Nem todos Serviços da AWS são elegíveis para a HIPAA.
- AWS Recursos de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformidade — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [AWS Guias de conformidade do cliente](#) — Entenda o modelo de responsabilidade compartilhada sob a ótica da conformidade. Os guias resumem as melhores práticas de proteção Serviços da AWS e mapeiam as diretrizes para controles de segurança em várias estruturas (incluindo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), o Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (PCI) e a Organização Internacional de Padronização (ISO)).
- [Avaliação de recursos com regras](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor — O AWS Config serviço avalia o quão bem suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno AWS. O Security Hub usa controles de segurança para avaliar os recursos da AWS e verificar a conformidade com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. Para obter uma lista dos serviços e controles aceitos, consulte a [Referência de controles do Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) detecta possíveis ameaças às suas cargas de trabalho Contas da AWS, contêineres e dados monitorando seu ambiente em busca

de atividades suspeitas e maliciosas. GuardDuty pode ajudá-lo a atender a vários requisitos de conformidade, como o PCI DSS, atendendo aos requisitos de detecção de intrusões exigidos por determinadas estruturas de conformidade.

- [AWS Audit Manager](#)— Isso AWS service (Serviço da AWS) ajuda você a auditar continuamente seu AWS uso para simplificar a forma como você gerencia o risco e a conformidade com as regulamentações e os padrões do setor.

Resiliência de dados no Amazon EBS

A infraestrutura AWS global é construída em torno Regiões da AWS de zonas de disponibilidade. Regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre zonas de disponibilidade Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Além da infraestrutura AWS global, o Amazon EBS oferece vários recursos para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência e backup de dados.

- Automatizar snapshots do EBS usando o Amazon Data Lifecycle Manager
- Copiar snapshots do EBS entre regiões

Ferramentas de monitoramento do Amazon ECS

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho do Amazon Elastic Block Store e de suas outras AWS soluções. AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para monitorar o Amazon EBS, relatar quando algo está errado e realizar ações automáticas quando apropriado:

- AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por você ou em seu nome Conta da AWS e entrega os arquivos de log em um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem a partir do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. O gerenciamento APIs de seus volumes e snapshots do EBS faz parte da API da Amazon EC2. Para obter mais informações sobre CloudTrail a EC2 API da Amazon, consulte [Registrar chamadas de EC2 API da Amazon usando AWS CloudTrail](#) o Guia EC2 do Usuário da Amazon.
- A Amazon CloudWatch monitora seus AWS recursos e os aplicativos em que você executa AWS em tempo real. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite definido. Por exemplo, você pode CloudWatch rastrear o uso da CPU ou outras métricas de suas EC2 instâncias da Amazon e iniciar automaticamente novas instâncias quando necessário. Para obter mais informações, consulte [the section called “Amazon CloudWatch”](#).
- A Amazon EventBridge pode ser usada para automatizar seus AWS serviços e responder automaticamente a eventos do sistema, como problemas de disponibilidade de aplicativos ou alterações de recursos. Os eventos dos AWS serviços são entregues quase EventBridge em tempo real. Você pode escrever regras simples para determinar quais eventos são do seu interesse, e as ações automatizadas a serem tomadas quando um evento corresponder à regra. Para obter mais informações, consulte [the section called “Amazon EventBridge”](#).
- As estatísticas de desempenho detalhadas do Amazon EBS fornecem estatísticas de I/O desempenho em tempo real para volumes do Amazon EBS anexados a instâncias da Amazon EC2 baseadas em Nitro. Para obter mais informações, [Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS](#).
- GuardDutyA Amazon ajuda a detectar atividades potencialmente maliciosas em suas EC2 instâncias. GuardDuty Proteção contra malware para EC2 escanear os volumes do EBS anexados às suas EC2 instâncias. Para obter mais informações, consulte [the section called “Amazon GuardDuty”](#).

CloudWatch Métricas da Amazon para Amazon EBS

As CloudWatch métricas da Amazon são dados estatísticos que você pode usar para visualizar, analisar e definir alarmes sobre o comportamento operacional de seus volumes.

Os dados são disponibilizados automaticamente em períodos de um minuto, sem custo adicional.

Ao obter dados de CloudWatch, você pode incluir um parâmetro de `Period` solicitação para especificar a granularidade dos dados retornados. Esse período é diferente do que usamos quando coletamos os dados (períodos de um minuto). Recomendamos que você especifique em sua solicitação um período que seja igual ou maior do que o período de coleta para garantir que os dados retornados sejam válidos.

Você pode obter os dados usando a CloudWatch API ou o EC2 console da Amazon. O console pega os dados brutos da CloudWatch API e exibe uma série de gráficos com base nos dados. Dependendo de suas necessidades, é possível preferir usar os dados da API ou os gráficos no console.

Tópicos

- [Métricas para volumes do Amazon EBS](#)
- [Métricas para snapshots do Amazon EBS](#)
- [Métricas para instâncias do Nitro](#)
- [Métricas para a restauração rápida do snapshot](#)
- [Gráficos EC2 do console Amazon](#)

Métricas para volumes do Amazon EBS

O namespace `AWS/EBS` inclui as métricas a seguir para volumes do EBS que estão anexados a todos os tipos de instância. Todos os tipos de volume do Amazon EBS enviam automaticamente métricas de 1 minuto para CloudWatch, mas somente quando o volume é anexado a uma instância.

Para obter informações sobre o espaço em disco disponível do sistema operacional em uma instância, consulte [Visualizar espaço livre em disco](#).

Note

Algumas métricas têm diferenças em instâncias criadas no sistema Nitro. Para obter uma lista desses tipos de instância, consulte [Instances built on the Nitro System](#).

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeAvgReadLatency	Note Compatível com todos os tipos de volume conectados às instâncias Nitro. Não publicado para volumes anexados ao Amazon ECS e AWS Fargate tarefas.	Milissegundos	VolumeId InstanceId	Minimum Maximum
O tempo médio necessário para concluir as operações de leitura em um minuto. Use essa métrica para monitorar a latência média de E/S dos volumes do EBS conectados às suas instâncias da Amazon. EC2 A média é calculada com base nas operações				

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	de E/S concluídas no último minuto. Se nenhuma operação for concluída no último minuto, o valor da métrica será zero.			
	Para volumes habilitados para Multi-Attach, use a InstanceId dimensão para visualizar a latência média de um anexo específico de instância de volume.			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeAvgWriteLatency	 Note Compatível com todos os tipos de volume conectados às instâncias Nitro. Não publicado para volumes anexados ao Amazon ECS e AWS Fargate tarefas. O tempo médio necessário para concluir as operações de gravação em um minuto. Use essa métrica para monitorar a latência média de E/S dos volumes do EBS conectados às suas instâncias da Amazon. EC2 A média é calculada com base nas operações de E/S concluídas no último minuto. Se nenhuma operação for concluída no último minuto, o valor da métrica será zero.	Milissegundos	VolumeId InstanceId	Minimum Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	Para volumes habilitados para Multi-Attach, use a InstanceId dimensão para visualizar a latência média de um anexo específico de instância de volume.			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeIOPSExceededCheck	 Note Compatível com todos os tipos de volume, exceto magnético (standard), conectado às instâncias Nitro. Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. Não publicado para volumes anexados ao Amazon ECS e AWS Fargate tarefas. Relata se um aplicativo tentou consistentemente gerar IOPS que excede o desempenho de IOPS provisionado do volume no último minuto. Essa métrica pode ser 0 (IOPS provisionado não excedido) ou 1 (IOPS provisionado excedido). Para obter	Nenhum	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum • Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	mais informações, consulte Monitore I/O as características usando CloudWatch .			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeThroughputExceededCheck	 Note Compatível com todos os tipos de volume, exceto magnético (standard), conectado às instâncias Nitro. Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. Não publicado para volumes anexados ao Amazon ECS e AWS Fargate tarefas. Relata se um aplicativo tentou consistentemente gerar uma taxa de transferência que excede o desempenho da taxa de transferência provisionada do volume no último minuto. Essa métrica pode ser 0 (taxa de transferência provisionada não	Nenhum	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	excedida) ou 1 (taxa de transferência provisionada excedida) .Para obter mais informações, consulte. Monitore I/O as características usando CloudWatch			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeReadBytes	Fornece informações sobre as operações de leitura em um período especificado. - A estatística Sum reporta o número total de bytes transferidos durante o período. - A Average estatística relata o número médio de bytes lidos durante o período especificado. - A SampleCount estatística representa o número de pontos de dados usados no cálculo estatístico.	Bytes	VolumeId	- Average - Sum - SampleCount - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

 Note

Para instâncias de Xen, os dados são informados apenas quando há atividades de leitura no volume.

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeWriteBytes	Fornecer informações sobre as operações de gravação em um período especificado. - A estatística Sum reporta o número total de bytes transferidos durante o período. - A Average estatística relata o número médio de bytes gravados durante o período especificado. - A SampleCount estatística representa o número de pontos de dados usados no cálculo estatístico.  Note Para instâncias de Xen, os dados são informados apenas quando há atividades de gravação no volume.	Bytes	VolumeId	- Average - Sum - SampleCount - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeReadOps	O número total de operações de leitura em um período especificado. As operações de leitura são contadas quando são concluídas. Para calcular a média de operações de leitura por segundo (IOPS de leitura) para o período, divida o total das operações de leitura pelo número de segundos no período em questão.	Contagem	VolumeId	• Average • Sum • Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro
VolumeWriteOps	O número total de operações de gravação em um período especificado. Observação: as operações de gravação são contadas quando são concluídas. Para calcular a média de operações de gravação por segundo (IOPS de gravação) para o período, divida o total das operações de gravação pelo número de segundos no período em questão.	Contagem	VolumeId	• Average • Sum • Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeTotalReadTime	 Note Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. Para instâncias de Xen, os dados são informados apenas quando há atividades de leitura no volume. O número total de segundos gastos por todas as operações de leitura que foram concluídas em um período especificado. Se várias solicitações são enviadas ao mesmo tempo, esse total pode ser maior do que a duração do período. Por exemplo, para um período de 1 minuto (60 segundos): se 150 operações foram concluídas durante esse período, e cada operação	Segundos	VolumeId	- Average: não é relevante para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro - Sum - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	levou 1 segundo, o valor seria 150 segundos.			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeTotalWriteTime	 Note Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. Para instâncias de Xen, os dados são informados apenas quando há atividades de gravação no volume. O número total de segundos gastos por todas as operações de gravação que foram concluídas em um período especificado. Se várias solicitações são enviadas ao mesmo tempo, esse total pode ser maior do que a duração do período. Por exemplo, para um período de 1 minuto (60 segundos): se 150 operações foram concluídas durante esse período, e cada operação	Segundos	VolumeId	- Average: não é relevante para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro - Sum - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	levou 1 segundo, o valor seria 150 segundos.			
VolumeIdleTime	 Note Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. O número total de segundos em um período de tempo especificado quando nenhuma operação de leitura ou de gravação foi enviada.	Segundos	VolumeId	- Average: não é relevante para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro - Sum - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias baseadas em Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeQueueLength	O número de solicitações de operação de leitura e gravação aguardando conclusão em um período de tempo especificado.	Contagem	VolumeId	- Average - Sum: não é relevante para volumes anexados a instâncias do Nitro - Minimum Maximum: somente para volumes anexados a instâncias do Nitro

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeStalledIOCheck	 Note Apenas para instâncias do Nitro. Não publicado para volumes anexados ao Amazon ECS e tarefas do AWS Fargate . Informa se um volume passou ou falhou em uma verificação de E/S paralisada no último minuto. Essa métrica pode ser 0 (aprovada) ou 1 (falhada). Para obter mais informações, consulte Monitore I/O as características usando CloudWatch.	Nenhum	VolumeId InstanceId	• Soma • Média • Mínimo • Máximo

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeThroughputPercentage	 Note Somente volumes SSD de IOPS provisionadas Não é compatível com volumes habilitados Multi-Attach. A porcentagem de operações de E/S por segundo (IOPS) entregues do total de IOPS provisionadas para um volume do Amazon EBS. Os volumes SSD de IOPS provisionadas fornecem a performance provisionada em 99,9% do tempo. Durante uma gravação, se não há outras solicitações pendentes de I/O em um minuto, o valor da métrica será 100%. Além disso, o desempenho de E/S de um volume pode se degradar temporariamente devido a uma ação tomada por você	Percentual	VolumeId	- Average - Minimum - Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	(por exemplo, criar um instantâneo de um volume durante o pico de uso, executar o volume em uma non-EBS-optimized instância ou acessar dados no volume pela primeira vez).			

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
VolumeConsumedReadWriteOps	 Note Somente volumes SSD de IOPS provisionadas A quantidade total de operações de leitura e gravação (normalizada para unidades de capacidade de 256 K) consumida em um período de tempo especificado. As operações de I/O menores que 256 K contam como 1 IOPS consumida. Operações de I/O maiores que 256 K são contadas em unidades de capacidade de 256 K. Por exemplo, uma I/O de 1.024 K seria computada como 4 IOPS consumidas.	Contagem	VolumeId	• Average • Sum • Minimum - Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
BurstBalance	 Note Apenas para os volumes gp2, st1 e sc1. Fornece informações sobre a porcentagem de créditos de E/S (para gp2) ou de créditos de throughput (para st1 e sc1) restante no bucket de intermitência. Os dados são reportados CloudWatch somente quando o volume está ativo. Se o volume não está conectado, nenhum dado é relatado. Se a performance basal do volume exceder a performance de expansão máxima, os créditos nunca serão gastos. Se o volume estiver anexado a uma instância criada no Sistema Nitro, o equilíbrio de expansão não será relatado. Para outras instâncias, o equilíbrio de	Percentual	VolumeId	- Average - Sum: não é relevante para volumes anexados a instâncias Nitro. - Minimum Maximum

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
	expansão relatado é de 100%. Para obter mais informações, consulte Performance do volume gp2 .			

Métricas para snapshots do Amazon EBS

O AWS/EBS namespace inclui as seguintes métricas para snapshots do Amazon EBS.

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
SnapshotCopyBytesTransferred	A quantidade de dados de instantâneos copiados para uma AWS região.	Bytes	sourceRegion	Sum

Métricas para instâncias do Nitro

O namespace AWS/EC2 inclui métricas adicionais do Amazon EBS para os volumes anexados a instâncias baseadas no Nitro que não são instâncias bare metal.

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
EBSReadOps	Operações de leitura concluídas de todos os volumes do Amazon EBS anexados à instância em um período especificado. Para calcular a média de operações de E/S de leitura por segundo (IOPS de leitura) para o período,	Contagem	- Soma - Média - Mínimo - Máximo

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
	divida o total das operações pelo número de segundos no período em questão. Se você estiver usando o monitoramento básico (5 minutos), divida esse número por 300 para calcular o IOPS de leitura. Se você estiver usando o monitoramento detalhado (1 minuto), divida o número por 60. Você também pode usar a função matemática CloudWatch métrica <code>DIFF_TIME</code> para encontrar as operações por segundo. Por exemplo, se você tiver representado graficamente <code>EBSReadOps</code> CloudWatch como <code>m1</code>, a fórmula matemática métrica <code>m1/(DIFF_TIME(m1))</code> retornará a métrica em operações/segundo. Para obter mais informações sobre <code>DIFF_TIME</code> e outras funções matemáticas métricas, consulte Usar matemática métrica no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.		

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
EBSWriteOps	Operações de gravação concluídas para todos os volumes do EBS anexados à instância em um período especificado. Para calcular a média de operações de E/S de gravação por segundo (IOPS de gravação) para o período, divida o total das operações pelo número de segundos no período em questão. Se você estiver usando o monitoramento básico (5 minutos), divida esse número por 300 para calcular o IOPS de gravação. Se você estiver usando o monitoramento detalhado (1 minuto), divida o número por 60. Você também pode usar a função matemática CloudWatch métrica DIFF_TIME para encontrar as operações por segundo. Por exemplo, se você tiver representado graficamente EBSWriteOps CloudWatch com <code>m1</code> , a fórmula matemática métrica <code>m1/(DIFF_TIME(m1))</code> retornará a métrica em operações/segundo. Para obter mais informações sobre DIFF_TIME e outras funções matemáticas métricas, consulte Usar matemática métrica no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.	Contagem	• Soma • Média • Mínimo • Máximo

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
EBSReadBytes	Bytes lidos de todos os volumes do EBS anexados à instância em um período especificado. O número relatado é o número de bytes lidos durante o período. Se você estiver usando o monitoramento básico (5 minutos), divida esse número por 300 para encontrar o número de bytes lidos/segundo. Se você estiver usando o monitoramento detalhado (1 minuto), divida o número por 60. Você também pode usar a função matemática CloudWatch métrica DIFF_TIME para encontrar os bytes por segundo. Por exemplo, se você tiver representado graficamente EBSReadBytes CloudWatch como m1, a fórmula matemática $\text{m1}/(\text{DIFF\_TIME}(\text{m1}))$ retornará a métrica em bytes/segundo. Para obter mais informações sobre DIFF_TIME e outras funções matemáticas métricas, consulte Usar matemática métrica no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.	Bytes	• Soma • Média • Mínimo • Máximo

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
EBSWriteBytes	Bytes gravados em todos os volumes do EBS anexados à instância em um período específico. O número relatado é o número de bytes gravados durante o período. Se você estiver usando o monitoramento básico (5 minutos), divida esse número por 300 para encontrar o número de bytes gravados/segundo. Se você estiver usando o monitoramento detalhado (1 minuto), divida o número por 60. Você também pode usar a função matemática CloudWatch métrica DIFF_TIME para encontrar os bytes por segundo. Por exemplo, se você tiver representado graficamente EBSWriteBytes CloudWatch como m1, a fórmula matemática $\text{m1}/(\text{DIFF\_TIME}(\text{m1}))$ retornará a métrica em bytes/segundo. Para obter mais informações sobre DIFF_TIME e outras funções matemáticas métricas, consulte Usar matemática métrica no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.	Bytes	• Soma • Média • Mínimo • Máximo

Métrica	Descrição	Unidade	Estatísticas significativas
EBSIOBalance%	Fornece informações sobre a porcentagem de créditos de E/S restantes no bucket de expansão. Essa métrica está disponível somente para monitoramento básico. Essa métrica está disponível apenas para alguns tamanhos de instância *.4xlarge e tamanhos menores que se expandam à performance máxima por apenas 30 minutos pelo menos uma vez a cada 24 horas. Para obter mais informações, consulte EBS otimizado por padrão. A estatística Sum não é aplicável a essa métrica.	Percentual	- Mínimo - Máximo
EBSByteBalance%	Fornece informações sobre a porcentagem de créditos de throughput restantes no bucket de expansão. Essa métrica está disponível somente para monitoramento básico. Essa métrica está disponível apenas para alguns tamanhos de instância *.4xlarge e tamanhos menores que se expandam à performance máxima por apenas 30 minutos pelo menos uma vez a cada 24 horas. Para obter mais informações, consulte EBS otimizado por padrão. A estatística Sum não é aplicável a essa métrica.	Percentual	- Mínimo - Máximo

Métricas para a restauração rápida do snapshot

O namespace AWS/EBS inclui as métricas a seguir para [restauração rápida de snapshots](#).

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
FastSnapshotRestoreCreditsBucketSize	O número máximo do volume cria créditos que podem ser acumulados. Essa métrica é informada por snapshot e por zona de disponibilidade.	Nenhum	SnapshotId AvailabilityZone	- Average - Minimum Maximum  Note A estatística mais significativa é Average. Os resultados das estatísticas de Minimum e Maximum são iguais aos de Average e podem ser usados no lugar.
FastSnapshotRestoreCreditsBalance	O número do volume cria créditos disponíveis. Essa métrica é informada por snapshot e por zona de disponibilidade.	Nenhum	SnapshotId AvailabilityZone	- Average - Minimum Maximum  Note A estatística mais significativa é Average. Os resultados das estatísticas de Minimum e Maximum são iguais aos de Average

Métrica	Descrição	Unidades	Dimensões	Estatísticas significativas
				e podem ser usados no lugar.

Gráficos EC2 do console Amazon

Depois de criar um volume, você pode visualizar os gráficos de monitoramento do volume no EC2 console da Amazon. Selecione um volume na página Volumes no console e escolha Monitoring. A tabela a seguir lista os gráficos exibidos. A coluna à direita descreve como as métricas de dados brutos da CloudWatch API são usadas para produzir cada gráfico. O período de todos os gráficos é de cinco minutos.

Gráfico	Descrição usando métricas brutas
Throughput de leitura (KiB/s)	$\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) / \text{Period} / 1024$
Throughput de gravação (KiB/s)	$\text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes}) / \text{Period} / 1024$
Operações de leitura (Ops/s)	$\text{Sum}(\text{VolumeReadOps}) / \text{Period}$
Operações de gravação (Ops/s)	$\text{Sum}(\text{VolumeWriteOps}) / \text{Period}$
Comprimento médio de fila (operações)	$\text{Avg}(\text{VolumeQueueLength})$
Tempo ocioso gasto (%)	$\text{Sum}(\text{VolumeIdleTime}) / \text{Period} \times 100$
Tamanho médio de leitura (KiB/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeReadBytes}) / 1024$ Para instâncias baseadas em Nitro, a fórmula a seguir deriva o tamanho médio de leitura usando CloudWatch Metric Math: $(\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) / \text{Sum}(\text{VolumeReadOps})) / 1024$

Gráfico	Descrição usando métricas brutas
	As VolumeReadOps métricas VolumeReadBytes e estão disponíveis no CloudWatch console do EBS.
Tamanho médio de gravação (KiB/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeWriteBytes}) / 1024$ Para instâncias baseadas em Nitro, a fórmula a seguir deriva o tamanho médio de gravação usando CloudWatch Metric Math: $(\text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes}) / \text{Sum}(\text{VolumeWriteOps})) / 1024$ As VolumeWriteOps métricas VolumeWriteBytes e estão disponíveis no CloudWatch console do EBS.
Latência média de leitura (ms/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeTotalReadTime}) \times 1000$ Para instâncias baseadas em Nitro, a fórmula a seguir deriva a latência média de leitura usando Metric Math: CloudWatch $(\text{Sum}(\text{VolumeTotalReadTime}) / \text{Sum}(\text{VolumeReadOps})) \times 1000$ As VolumeReadOps métricas VolumeTotalReadTime e estão disponíveis no CloudWatch console do EBS.
Latência média de gravação (ms/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeTotalWriteTime}) \times 1000$ Para instâncias baseadas em Nitro, a fórmula a seguir deriva a latência média de gravação usando Metric Math: CloudWatch $(\text{Sum}(\text{VolumeTotalWriteTime}) / \text{Sum}(\text{VolumeWriteOps})) * 1000$ As VolumeWriteOps métricas VolumeTotalWriteTime e estão disponíveis no CloudWatch console do EBS.

Para os gráficos de latência média e os gráficos de tamanho médio, a média é calculada em relação ao número total de operações (leitura ou gravação, a que for aplicável ao gráfico) concluídas durante o período.

EventBridge Eventos da Amazon para o Amazon EBS

O Amazon EBS envia eventos para a Amazon EventBridge para ações realizadas em volumes e snapshots. Com EventBridge, você pode estabelecer regras que acionam ações programáticas em resposta a esses eventos. Por exemplo, você pode criar uma regra que envia uma notificação para seu e-mail quando um snapshot é habilitado para restauração rápida de snapshot.

Os eventos em EventBridge são representados como objetos JSON. Os campos que são exclusivos do evento estão contidos na seção "detalhes" do objeto JSON. O campo "evento" contém o nome do evento. O campo "resultados" contém o status concluído da ação que acionou o evento. Para obter mais informações, consulte os [padrões de EventBridge eventos](#) da Amazon no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon EventBridge?](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

Eventos

- [Eventos de volume do EBS](#)
- [Evento de inicialização do volume do EBS](#)
- [Eventos de modificação de volume do EBS](#)
- [Eventos de snapshot do EBS](#)
- [Eventos de arquivo de snapshots do EBS](#)
- [Eventos de restauração rápida do snapshot do EBS](#)
- [Usando AWS Lambda para lidar com EventBridge eventos](#)

Eventos de volume do EBS

O Amazon EBS envia eventos para EventBridge quando os seguintes eventos de volume ocorrerem.

Eventos

- [Criar volume \(createVolume\)](#)

- [Excluir volume \(deleteVolume\)](#)
- [Anexar ou reanexar volumes \(attachVolume, reattachVolume\)](#)
- [Desanexar volume \(detachVolume\)](#)

Criar volume (createVolume)

O createVolume evento é enviado para sua AWS conta quando uma ação para criar um volume é concluída. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. Esse evento pode ter um resultado de available ou failed. A criação falhará se um AWS KMS key inválido for fornecido, conforme mostrado nos exemplos abaixo.

Dados de eventos

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS para um evento createVolume bem-sucedido.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
  ],
  "detail": {
    "result": "available",
    "cause": "",
    "event": "createVolume",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}
```

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS depois de um evento createVolume com falha. A causa da falha foi uma Chave do KMS desabilitada.

```
{
  "version": "0",
```

```

{id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "sa-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
],
"detail": {
  "event": "createVolume",
  "result": "failed",
  "cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is disabled.",
  "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
}
}

```

A lista a seguir é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS depois de um evento createVolume com falha. A causa da falha foi a importação pendente de uma Chave do KMS.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "sa-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  ],
  "detail": {
    "event": "createVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending import.",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  }
}

```

Excluir volume (deleteVolume)

O deleteVolume evento é enviado para sua AWS conta quando uma ação para excluir um volume é concluída. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. Esse evento tem o resultado deleted. Se a exclusão não for concluída, o evento nunca será enviado.

Dados de eventos

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS para um evento deleteVolume bem-sucedido.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
  ],
  "detail": {
    "result": "deleted",
    "cause": "",
    "event": "deleteVolume",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}
```

Anexar ou reanexar volumes (attachVolume, reattachVolume)

O reattachVolume evento attachVolume or é enviado para sua AWS conta quando um volume é anexado ou reconectado a uma instância. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. Se você usar uma Chave do KMS para criptografar um volume do EBS e a Chave do KMS se tornar inválida, o EBS emitirá um evento se a Chave do KMS for usada posteriormente para associar ou reassociar a uma instância, conforme mostrado nos exemplos abaixo.

Dados de eventos

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS depois de um evento attachVolume com falha. A causa da falha foi a exclusão pendente de uma Chave do KMS.

 Note

AWS pode tentar se reconectar a um volume após a manutenção de rotina do servidor.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
    "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ],
  "detail": {
    "event": "attachVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
    "request-id": ""
  }
}
```

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS depois de um evento `reattachVolume` com falha. A causa da falha foi a exclusão pendente de uma Chave do KMS.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
    "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ],
  "detail": {
```

```

    "event": "reattachVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
    "request-id": ""
  }
}

```

Desanexar volume (detachVolume)

O detachVolume evento é enviado para sua AWS conta quando um volume é separado de uma EC2 instância da Amazon.

Dados de eventos

O exemplo a seguir é um evento de detachVolume bem-sucedido.

```

{
  "version": "0",
  "id": "2ec37298-1234-e436-70fc-c96b1example",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-03-18T16:35:52Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIDAJT12345SQ2EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/administrator",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "AKIAJ67890A6EXAMPLE",
      "userName": "administrator"
    },
    "eventTime": "2024-03-18T16:35:52Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "DetachVolume",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "12.12.123.12",

```

```

    "userAgent": "aws-cli/2.7.12 Python/3.9.11 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/ec2.detach-volume",
    "requestParameters": {
        "volumeId": "vol-072577c46bexample",
        "force": false
    },
    "responseElements": {
        {
            "requestId": "1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
            "volumeId": "vol-072577c46bexample",
            "instanceId": "i-0217f7eb3dexample",
            "device": "/dev/sdb",
            "status": "detaching",
            "attachTime": 1710776815000
        },
        "requestID": "1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
        "eventID": "1234551d-a15a-43eb-9e69-c983aexample",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "managementEvent": true,
        "recipientAccountId": "123456789012",
        "eventCategory": "Management",
        "tlsDetails": {
            "tlsVersion": "TLSv1.3",
            "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
            "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

Evento de inicialização do volume do EBS

Quando você cria um volume do Amazon EBS com uma taxa de inicialização de volume, o `initializeVolume` evento é enviado para sua AWS conta em até cinco minutos após a conclusão da inicialização. Para obter mais informações, consulte [Use uma taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume](#).

⚠ Important

`completionTime`reflete quando geramos o evento. Como o evento é gerado em até 5 minutos após a conclusão da inicialização, `completionTime` pode ser até cinco minutos após a conclusão da inicialização.

O comando a seguir é um exemplo de evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": " initializeVolume",
    "result": "succeeded",
    "completionTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}
```

Eventos de modificação de volume do EBS

O Amazon EBS envia `modifyVolume` eventos para EventBridge quando um volume é modificado. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
```

```

"resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-03a55cf56513fa1b6"
],
"detail": {
  "result": "optimizing",
  "cause": "",
  "event": "modifyVolume",
  "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
}
}

```

Eventos de snapshot do EBS

O Amazon EBS envia eventos para EventBridge quando os seguintes eventos de volume ocorrerem.

Eventos

- [Criar snapshot \(createSnapshot\)](#)
- [Criar snapshots \(createSnapshots\)](#)
- [Copiar snapshot \(copySnapshot\)](#)
- [Compartilhar snapshot \(shareSnapshot\)](#)

Criar snapshot (createSnapshot)

O createSnapshot evento é enviado para sua AWS conta quando uma ação para criar um instantâneo é concluída. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. Esse evento pode ter um resultado de succeeded ou failed.

Dados de eventos

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS para um evento createSnapshot bem-sucedido. Na seção detail, o campo source contém o ARN do volume de origem. Os campos startTime e endTime indicam quando a criação do snapshot começou e foi concluída.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",

```

```

"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
  "event": "createSnapshot",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
  "source": "arn:aws:ec2::us-west-2:volume/vol-01234567",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ" }
}

```

Criar snapshots (createSnapshots)

O createSnapshots evento é enviado para sua AWS conta quando uma ação para criar um instantâneo de vários volumes é concluída. Esse evento pode ter um resultado de succeeded ou failed.

Dados de eventos

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS para um evento createSnapshots bem-sucedido. Na detail seção, o source campo contém os volumes ARNs de origem do conjunto de instantâneos de vários volumes. Os campos startTime e endTime indicam quando a criação do snapshot começou e foi concluída.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234568"
  ],
  "detail": {

```

```

    "event": "createSnapshots",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshots": [
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
        "status": "completed"
      },
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
        "status": "completed"
      }
    ]
  }
}

```

A lista abaixo é um exemplo de um objeto JSON emitido por EBS depois de um evento createSnapshots com falha. A causa da falha foi a impossibilidade de conclusão de um ou mais snapshots do conjunto de snapshots de múltiplos volumes. Os valores de snapshot_id são os ARNs dos instantâneos com falha. startTime e endTime representam quando a ação de criação de instantâneos começou e terminou.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshots",
    "result": "failed",
    "cause": "Snapshot snap-01234567 is in status error",
  }
}

```

```

"request-id": "",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"snapshots": [
  {
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
    "status": "error"
  },
  {
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
    "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
    "status": "error"
  }
]
}
}

```

Copiar snapshot (copySnapshot)

O copySnapshot evento é enviado para sua AWS conta quando uma ação para copiar um instantâneo é concluída. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. Esse evento pode ter um resultado de succeeded ou failed.

Na detail seção, source é o ARN do snapshot de origem e é o ARN snapshot_id da cópia do snapshot. startTime e endTime indique quando a operação de cópia começou e terminou. incremental indica se a cópia do instantâneo é um instantâneo incremental (true) ou um instantâneo completo (false). transferType indica se a operação de cópia instantânea foi uma operação de cópia padrão ou uma operação de cópia baseada em tempo. Para obter mais informações, consulte [Cópias baseadas em tempo para snapshots do Amazon EBS e com suporte do EBS AMIs](#).

Se você estiver copiando o snapshot entre regiões, o evento será emitido na região de destino.

Cenário 1: a operação de cópia de instantâneo padrão é concluída

Veja a seguir um exemplo de um evento que é enviado à sua conta quando uma operação padrão de cópia instantânea é concluída com êxito. Note que transferType é standard.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",

```

```

"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
  "event": "copySnapshot",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
  "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "incremental": "true",
  "transferType": "standard"
}
}

```

Cenário 2: a operação de cópia instantânea com base no tempo é concluída dentro do prazo de conclusão

Veja a seguir um exemplo de um evento que é enviado à sua conta quando uma operação de cópia instantânea com base no tempo é concluída dentro de sua duração de conclusão. Observe que `transferType` isso indica `time-based` que foi uma operação de cópia instantânea com base no tempo. `completionDurationStartTime` indica quando a duração da conclusão começou.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",

```

```

    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "incremental": "true",
    "completionDurationStartTime": "2024-11-16T06:27:33.816Z",
    "transferType": "time-based"
  }
}

```

Cenário 3: a operação de cópia instantânea com base no tempo é concluída, mas perde a duração de conclusão solicitada

Quando uma operação de cópia instantânea com base no tempo é concluída, mas não cumpre a duração de conclusão solicitada, CloudWatch envia dois eventos para sua conta. Veja a seguir exemplos desses eventos.

- O primeiro evento é enviado para sua conta assim que a duração da conclusão é perdida, mesmo que a operação de cópia ainda esteja em andamento. Para este evento, o `detail-type` é `EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration` e `missedCompletionDurationCause` fornece o motivo.

```

{
  "version": "0",
  "id": "fd90eb95-0938-e02c-cf55-b81363b8ac12",
  "detail-type": "EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-11-19T18:17:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcdef"],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "missedCompletionDurationCause": "Snapshot copy was not able to meet the specified completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was exceeded.",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-00987654321fedcba",

```

```

    "startTime": "Sun Nov 24 22:32:55 UTC 2024",
    "transferType": "time-based"
  }
}

```

- O segundo evento é enviado para sua conta somente quando o snapshot é concluído. O evento inclui `missedCompletionDurationCause`, que fornece o motivo.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "incremental": "true",
    "completionDurationStartTime": "2024-11-16T06:27:33.816Z",
    "missedCompletionDurationCause": "Snapshot copy was not able to meet the specified completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was exceeded.",
    "transferType": "time-based"
  }
}

```

Cenário 4: falha na operação de cópia instantânea

Veja a seguir um exemplo de um evento que é enviado à sua conta quando uma operação de cópia instantânea falha. Observe que `result` `failed` indica que a operação falhou.


```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Compartilhar snapshot (shareSnapshot)

O shareSnapshot evento é enviado para sua AWS conta quando outra conta compartilha um instantâneo com ela. No entanto, ele não é salvo, registrado ou arquivado. O resultado é sempre succeeded.

Dados de eventos

Veja a seguir um exemplo de um objeto JSON emitido pelo EBS depois de um evento shareSnapshot concluído. Na detail seção, o valor de source é o número da AWS conta do usuário que compartilhou o snapshot com você. startTime e endTime representam quando a ação de compartilhamento instantâneo começou e terminou. O evento shareSnapshot é emitido somente quando um snapshot privado é compartilhado com outro usuário. Compartilhar um snapshot público não aciona o evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
```

```

"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
  "event": "shareSnapshot",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
  "source": 012345678901,
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}
}

```

Eventos de arquivo de snapshots do EBS

O Amazon EBS emite eventos relacionados a ações de arquivamento de snapshots. Para obter mais informações, consulte [Monitore o arquivamento de snapshots do Amazon EBS usando Eventos CloudWatch](#).

Eventos de restauração rápida do snapshot do EBS

O Amazon EBS envia eventos para EventBridge quando o estado de restauração rápida de um snapshot é alterado. Os eventos são emitidos com base no melhor esforço.

A seguir estão dados de exemplo para esse evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Fast Snapshot Restore State-change Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-03a55cf56513fa1b6"
  ]
}

```

```
],  
  "detail": {  
    "snapshot-id": "snap-1234567890abcdef0",  
    "state": "optimizing",  
    "zone": "us-east-1a",  
    "message": "Client.UserInitiated - Lifecycle state transition",  
  }  
}
```

Os valores possíveis para state são enabling, optimizing, enabled, disabling e disabled.

Os valores possíveis para message são os seguintes:

`Client.InvalidSnapshot.InvalidState` - The requested snapshot transitioned to an invalid state (Error)

A solicitação para habilitar a restauração rápida do snapshot falhou e o estado mudou para disabling ou disabled. A restauração rápida do snapshot não pode ser habilitada para esse snapshot.

`Client.UserInitiated`

O estado fez a transição para enabling ou disabling.

`Client.UserInitiated - Lifecycle state transition`

O estado fez a transição para optimizing, enabled ou disabled.

`Server.InsufficientCapacity` - There was insufficient capacity available to satisfy the request

A solicitação para habilitar a restauração rápida do snapshot falhou por capacidade insuficiente, e o estado mudou para disabling ou disabled. Espere e tente novamente.

`Server.InternalError` - An internal error caused the operation to fail

A solicitação para habilitar a restauração rápida do snapshot falhou por erro interno, e o estado mudou para disabling ou disabled. Espere e tente novamente.

`Client.InvalidSnapshot.InvalidState` - The requested snapshot was deleted or access permissions were revoked

Foi feita a transição do estado de restauração rápida de snapshots para disabling ou disabled porque o snapshot foi excluído ou não compartilhado pelo proprietário do snapshot.

A restauração rápida de snapshots não pode ser habilitada para um snapshot que tenha sido excluído ou não seja mais compartilhado com você.

Usando AWS Lambda para lidar com EventBridge eventos

Você pode usar o Amazon EBS e a Amazon EventBridge para automatizar seu fluxo de trabalho de backup de dados. Isso exige que você crie uma política do IAM, uma AWS Lambda função para lidar com o evento e uma EventBridge regra que corresponda aos eventos recebidos e os encaminhe para a função Lambda.

O procedimento a seguir usa o evento `createSnapshot` para copiar automaticamente um snapshot concluído em outra região para recuperação de desastres.

Como copiar um snapshot concluído em outra região

1. Crie uma política do IAM, como a mostrada no exemplo a seguir, para fornecer permissões para usar a `CopySnapshot` ação e gravar no EventBridge registro. Atribua a política ao usuário que tratará do EventBridge evento.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

2. Defina uma função no Lambda que estará disponível no EventBridge console. O exemplo da função Lambda abaixo, escrito em Node.js, é invocado EventBridge quando um createSnapshot evento correspondente é emitido pelo Amazon EBS (significando que um snapshot foi concluído). Quando invocada, a função copia o snapshot de us-east-2 em us-east-1.

```
// Sample Lambda function to copy an EBS snapshot to a different Region

var AWS = require('aws-sdk');
var ec2 = new AWS.EC2();

// define variables
var destinationRegion = 'us-east-1';
var sourceRegion = 'us-east-2';
console.log ('Loading function');

//main function
exports.handler = (event, context, callback) => {

    // Get the EBS snapshot ID from the event details
    var snapshotArn = event.detail.snapshot_id.split('/');
    const snapshotId = snapshotArn[1];
    const description = `Snapshot copy from ${snapshotId} in ${sourceRegion}.`;
    console.log ("snapshotId:", snapshotId);

    // Load EC2 class and update the configuration to use destination Region to
    initiate the snapshot.
    AWS.config.update({region: destinationRegion});
    var ec2 = new AWS.EC2();

    // Prepare variables for ec2.modifySnapshotAttribute call
    const copySnapshotParams = {
        Description: description,
        DestinationRegion: destinationRegion,
        SourceRegion: sourceRegion,
        SourceSnapshotId: snapshotId
    };

    // Execute the copy snapshot and log any errors
    ec2.copySnapshot(copySnapshotParams, (err, data) => {
```

```
    if (err) {
        const errorMessage = `Error copying snapshot ${snapshotId} to Region
${destinationRegion}.`;
        console.log(errorMessage);
        console.log(err);
        callback(errorMessage);
    } else {
        const successMessage = `Successfully started copy of snapshot
${snapshotId} to Region ${destinationRegion}.`;
        console.log(successMessage);
        console.log(data);
        callback(null, successMessage);
    }
});
};
```

Para garantir que sua função Lambda esteja disponível no EventBridge console, crie-a na região em que o EventBridge evento ocorrerá. Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS Lambda](#).

3. Abra o EventBridge console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/events/>.
4. No painel de navegação, escolha Rules (Regras) e Create rule (Criar regras).
5. Em Step 1: Define rule detail (Etapa 1: definir detalhe da regra), faça o seguinte:
 - a. Insira valores para Name (Nome) e Description (Descrição).
 - b. Em Event bus (Barramento de eventos), mantenha o valor default (padrão).
 - c. Certifique-se de que Enable the rule on the selected event bus (Habilitar a regra nos barramentos de eventos selecionados) esteja ativada.
 - d. Em Rule type (Tipo de regra), escolha Rule with an event pattern (Regra com um padrão de evento).
 - e. Escolha Próximo.
6. Em Step 2: Build event pattern (Etapa 2: criar padrão de evento), faça o seguinte:
 - a. Em Origem do evento, selecione AWS eventos ou eventos de EventBridge parceiros.
 - b. Na seção Padrão do evento, em Origem do evento, verifique se o AWS serviço está selecionado e, para o AWS serviço, selecione EC2.
 - c. Em Event type (Tipo de evento), selecione EBS Snapshot Notification (Notificação de snapshot de EBS), selecione Specific event(s) (Eventos específicos) e, em seguida, selecione createSnapshot.

- d. Selecione Specific result(s) (Resultados específicos) e depois escolha succeeded (com êxito).
 - e. Escolha Próximo.
7. Em Etapa 3: Select targets (Etapa 3: selecionar destinos), faça o seguinte:
 - a. Em Tipos de destino, escolha Serviço da AWS .
 - b. Em Select target (Selecionar destino), escolha Lambda function (Função do Lambda) e, em Function (Função), selecione a função criada anteriormente.
 - c. Escolha Next (Avançar).
8. Em Step 4: Configure tags (Etapa 4: configurar etiquetas), especifique as etiquetas para a regra, se necessário e, em seguida, escolha Next (Avançar).
9. Em Step 5: Review and create (Etapa 5: revisar e criar), revise a regra e escolha Create rule (Criar regra).

A regra agora deve aparecer na guia Rules (Regras). No exemplo mostrado, o evento que você configurou deve ser emitido pelo EBS na próxima vez que você copiar um snapshot.

Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS

Os dispositivos de NVMe bloco do Amazon EBS fornecem estatísticas de desempenho de E/S em tempo real e de alta resolução para volumes do Amazon EBS anexados a instâncias da Amazon baseadas em Nitro. EC2 Essas estatísticas são apresentadas como contadores agregados que são retidos durante a vinculação do volume à instância. As estatísticas fornecem detalhes sobre o número cumulativo de operações, bytes enviados e recebidos e o tempo gasto em operações de E/S de leitura e gravação. Além disso, as estatísticas incluem histogramas de operações de E/S de leitura e gravação e o tempo total em que seu aplicativo excedeu o volume do EBS ou os limites de IOPS provisionados ou de taxa de transferência da instância conectada.

Você pode coletar essas estatísticas em uma granularidade de até 1 segundo em intervalos. Se as solicitações forem feitas com mais frequência do que intervalos de 1 segundo, o NVMe driver poderá colocar as solicitações na fila, junto com outros comandos administrativos, para serem processadas posteriormente.

Considerações

- As estatísticas são compatíveis com todos os tipos de volume do Amazon EBS.

- As estatísticas são suportadas somente para volumes anexados a [instâncias criadas no Sistema AWS Nitro](#).
- As estatísticas estão disponíveis para volumes habilitados para Multi-Attach. Ao visualizar as estatísticas de um volume habilitado para Multi-Attach, as estatísticas são específicas do anexo da instância e refletem somente o uso dessa instância.
- As estatísticas estão disponíveis sem custo adicional.

Statistics

O dispositivo de NVMe bloqueio Amazon EBS vende as seguintes estatísticas:

Nome da estatística	Nome completo	Tipo	Descrição
total_read_ops	Total de operações de leitura	Contador	O número total de operações de leitura concluídas.
total_write_ops	Total de operações de gravação	Contador	O número total de operações de gravação concluídas.
total_read_bytes	Total de bytes lidos	Contador	O número total de bytes de leitura transferidos.
total_write_bytes	Total de bytes de gravação	Contador	O número total de bytes de gravação transferidos.
total_read_time	Tempo total de leitura	Contador	O tempo total gasto, em microssegundos, por todas as operações de leitura concluídas.
total_write_time	Tempo total de gravação	Contador	O tempo total gasto, em microssegundos, por todas as operações de gravação concluídas.
ebs_volume_performance_exceeded	Tempo total em que a demanda excedeu o volume de IOPS provisionado	Contador	O tempo total, em microssegundos, em que a demanda de IOPS excedeu o desempenho de IOPS provisionado do volume.

Nome da estatística	Nome completo	Tipo	Descrição
dedicated_iops			
ebs_volume_performance_exceeded_time	O tempo total de demanda excedeu a taxa de transferência do volume provisionado	Contador	O tempo total, em microssegundos, em que a demanda de taxa de transferência excedeu o desempenho da taxa de transferência provisionada do volume.
ec2_instance_performance_exceeded_iops	A demanda total de tempo excedeu o desempenho de IOPS da EC2 instância	Contador	O tempo total, em microssegundos, em que o volume do EBS excedeu o desempenho máximo de IOPS da EC2 instância Amazon conectada.
ec2_instance_performance_exceeded_transfer_rate	A demanda total de tempo excedeu o desempenho da taxa de transferência da EC2 instância	Contador	O tempo total, em microssegundos, em que o volume do EBS excedeu o desempenho máximo de taxa de transferência da EC2 instância Amazon conectada.
volume_queue_length	Comprimento da fila de volume	Ponto de tempo	O número de operações de leitura e gravação esperando para serem concluídas.
read_io_latency_histogram	Leia o histograma de E/S	Histograma *	O número de operações de leitura concluídas em cada compartimento de latência, em microssegundos.
write_io_latency_histogram	Gravar histograma de E/S	Histograma *	O número de operações de gravação concluídas em cada compartimento de latência, em microssegundos.

Note

* As estatísticas do histograma representam somente as operações de E/S que foram concluídas com êxito. As operações de E/S paralisadas ou prejudicadas não estão incluídas, mas serão evidentes nas `volume_queue_length` estatísticas, que são apresentadas como uma point-in-time estatística.

Acessando as estatísticas

As estatísticas devem ser acessadas diretamente da instância à qual o volume do Amazon EBS está conectado. Você pode acessar as estatísticas usando um dos métodos a seguir.

Amazon CloudWatch

Você pode configurar o CloudWatch agente da Amazon para coletar as estatísticas da sua instância e disponibilizá-las como métricas personalizadas em CloudWatch. Em seguida, você pode usar as métricas CloudWatch para analisar padrões de E/S, acompanhar tendências de desempenho, criar painéis personalizados e configurar alarmes automatizados com base nos limites de desempenho.

Para obter mais informações sobre a configuração do CloudWatch agente, consulte o seguinte:

- [Crie o arquivo de configuração do CloudWatch agente](#)
- [Colete métricas de NVMe drivers do Amazon EBS](#)

Com a versão complementar do Amazon CloudWatch Observability EKS 4.1.0 e versões posteriores, as estatísticas são coletadas automaticamente quando as métricas do driver CSI do Amazon EBS são ativadas. Para obter mais informações, consulte as [métricas de NVMe drivers do Amazon EBS](#).

ebsnvme script

O ebsnvme script pode ser encontrado no repositório [amazon-ec2-utils](#) do Github.

Para acessar as estatísticas

1. Conecte-se à instância à qual o volume está conectado.
2. Baixe o ebsnvme script do amazon-ec2-utils repositório Github.

```
wget https://raw.githubusercontent.com/amazonlinux/amazon-ec2-utils/refs/heads/main/ebsnvme
```

3. Modifique as permissões do script para torná-lo executável.

```
sudo chmod +x ./ebsnvme
```

4. Execute o ebsnvme script e especifique o nome do dispositivo para o volume.

```
sudo ./ebsnvme stats /dev/nvme0n1
```

nvme-cli tool (Amazon Linux only)

Para acessar as estatísticas

1. Conecte-se à instância à qual o volume está conectado.
2. O Amazon Linux AMIs lançado após 12 de novembro de 2024 inclui a versão mais recente da nvme-cli ferramenta. Se você estiver usando uma Amazon Linux AMI mais antiga, atualize a nvme-cli ferramenta.

```
sudo yum install nvme-cli
```

3. Execute o comando a seguir e especifique o nome do dispositivo para o volume.

```
nvme amzn stats /dev/nvme0n1
```

Prometheus

Você pode monitorar as estatísticas com o Prometheus, um aplicativo de monitoramento de código aberto, e o Amazon Managed Service for Prometheus. Isso facilita o monitoramento dos volumes do Amazon EBS em ambientes de contêineres e Kubernetes em grande escala. Com a versão v1.37.0 e posterior do driver CSI do Amazon EBS, as estatísticas detalhadas de desempenho são expostas como um endpoint compatível com o Prometheus para exportação para o Prometheus/metrics.

Para obter mais informações, consulte [Métricas de ingestão para seu espaço de trabalho do Amazon Managed Service for Prometheus](#) no Guia do usuário do Amazon Managed Service for Prometheus.

Amazon GuardDuty para Amazon EBS

GuardDuty A Amazon é um serviço de detecção de ameaças que ajuda a proteger suas contas, contêineres, cargas de trabalho e os dados em seu AWS ambiente. Usando modelos de aprendizado de máquina (ML) e recursos de detecção de anomalias e ameaças, monitora GuardDuty continuamente diferentes fontes de log e atividades de tempo de execução para identificar e priorizar possíveis riscos de segurança e atividades maliciosas em seu ambiente.

O recurso de [proteção contra malware](#) incluído GuardDuty verifica os volumes do Amazon EBS associados às suas EC2 instâncias e cargas de trabalho de contêineres da Amazon para detectar possíveis ameaças. GuardDuty oferece duas maneiras de fazer isso:

- Ativar proteção contra malware — Quando GuardDuty gera uma descoberta indicativa da possível presença de malware em uma EC2 instância da Amazon ou em uma carga de trabalho de contêiner, ela iniciará automaticamente uma verificação de malware no recurso potencialmente comprometido.
- Use a verificação de malware sob demanda sem ativar a Proteção contra malware — Forneça o nome de recurso da Amazon (ARN) da sua instância da EC2 Amazon para iniciar uma verificação sob demanda.

Para obter mais informações, consulte o [Guia GuardDuty do usuário da Amazon](#).

Entenda os códigos do Amazon EBS nos relatórios de faturamento e uso

Quando você usa o Amazon EBS, incluímos códigos relacionados em seus relatórios de AWS faturamento e uso. A análise desses códigos ajuda você a entender seus custos e padrões de uso do Amazon EBS. Acompanhar e gerenciar suas despesas é essencial para otimizar seus custos.

As tabelas a seguir descrevem os códigos do Amazon EBS que aparecem em seus relatórios de faturamento e uso. Para obter uma lista dos códigos de região usados nos relatórios de faturamento e uso, consulte Códigos de [cobrança AWS da região](#).

Códigos de cobrança para:

- [Snapshots](#)
- [Armazenamento de volumes](#)
- [Desempenho provisionado](#)
- [EBS direto APIs](#)
- [Restauração rápida de instantâneos \(FSR\)](#)

Recursos relacionados

- [Preços do Amazon EBS](#)
- [the section called “Preços”](#)

Snapshots

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<i>region</i> - EBS:Snap shotUsage	Instantâneos de nível padrão (cópias incrementais).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> - EBS:Snap shotArch iveStorage	Instantâneos do nível de arquivamento (cópias completas).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> - EBS:Snap shotArch iveEarlyDe lete	Excluir instantâneos arquivados antes que o período mínimo de retenção termine.	GB	Por exclusão
<i>region</i> - EBS:Snap shotArch ive	Recuperando instantâneos arquivados.	GB	Por GB

Código	Descrição	Unidades	Granularity
veRetrieval			

Armazenamento de volumes

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<i>region</i> -EBS:VolumeUsage.gp3	Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp3).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> -EBS:VolumeUsage.gp2	Armazenamento para volumes SSD de uso geral (g2).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> -EBS:VolumeUsage.io2	Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io2).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> -EBS:VolumeUsage.piops	Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1).	GB por mês	Por hora
<i>region</i> -EBS:VolumeUsage.st1	Armazenamento para volumes de HDD com taxa de transferência otimizada.	GB por mês	Por hora
<i>region</i> -EBS:Volume	Armazenamento para volumes de disco rígido frio.	GB por mês	Por hora

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<code>meUsage.sc1</code>			
<i>region</i> - EBS:VolumeUsage	Armazenamento para volumes magnéticos.	GB por mês	Por hora

Desempenho provisionado

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<i>region</i> - EBS:VolumeP-Throughput.gp3	Taxa de transferência provisionada para volumes gp3 acima de 125 MB/s.	MB/s por mês	Por hora
<i>region</i> - EBS:VolumeP-IOPS.gp3	IOPS provisionado para volumes gp3 acima de 3.000.	Mês de IOPS	Por hora
<i>region</i> - EBS:VolumeP-IOPS.io2	IOPS provisionado para volumes io2 de até 32.000.	Mês de IOPS	Por hora
<i>region</i> - EBS:VolumeP-IOPS.io2.tier2	IOPS provisionado para volumes de io2 de 32.001 a 64.000.	Mês de IOPS	Por hora
<i>region</i> - EBS:VolumeP-IOPS.io2	IOPS provisionado para volumes de io2 maiores que 64.000.	Mês de IOPS	Por hora

Código	Descrição	Unidades	Granularity
meP-IOPS. io2.tier3			
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. piops	IOPS provisionado para volumes io1.	Mês de IOPS	Por hora
<i>region</i> - EBS:Volu meIOUsage	IOPS antigo.	Mês de IOPS	Por hora

EBS direto APIs

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<i>region</i> - EBS:dire ctAPI.sna pshot.List	Chamadas para as ações ListChangedBlocks e ListSnapshotBlocks da API.	Por 1.000 solicitações	Por solicitação
<i>region</i> - EBS:dire ctAPI.sna pshot.Get	Blocos retornados pela ação GetSnapshotBlock da API.	Por 1.000 blocos retornados	Por solicitação
<i>region</i> - EBS:dire ctAPI.sna pshot.Put	Blocos escritos pela ação PutSnapshotBlock da API.	Por 1.000 blocos escritos	Por solicitação

Restauração rápida de instantâneos (FSR)

Código	Descrição	Unidades	Granularity
<i>region-</i> EBS:Fast SnapshotR estore	Horas unitárias de serviços de dados (horas DSU) para instantâneos habilitados para restauração rápida de instantâneos (por AZ).	Horas do DSU	Por minuto (mínimo de uma hora)

Cotas do Amazon EBS

Você Conta da AWS tem cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada um. AWS service (Serviço da AWS) A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região . Você pode solicitar o aumento de algumas cotas, porém, algumas delas não podem ser aumentadas.

Para visualizar todas as cotas do Amazon EBS, abra o [console do Service Quotas](#). No painel de navegação, escolha Serviços da AWS e selecione Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Para solicitar o aumento da cota, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Você Conta da AWS tem as seguintes cotas relacionadas ao Amazon EBS.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots arquivados por volume	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de snapshots arquivados por volume.
CompleteSnapshot solicitações por conta	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de CompleteSnapshot solicitações permitidas por conta.
Cópias simultâneas de snapshot por região de destino	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de cópias simultâneas de snapshot para uma única região de destino.
Snapshots simultâneos por volume de disco rígido frio (sc1)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de disco rígido frio (sc1) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (gp2) de uso geral	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			por volume de SSD (gp2) de uso geral nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (gp3) de uso geral	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de SSD frio (gp3) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume magnético (padrão)	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume magnético (padrão) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (io1) de IOPS provisionadas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume SSD (io1) de IOPS provisionadas nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (io2) de IOPS provisionadas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume SSD (io2) de IOPS provisionadas nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de disco rígido (st1) otimizados para throughput	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de disco rígido (sc1) otimizados para throughput nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Restauração rápida de snapshots	us-east-1: 5	Sim	O número máximo de snapshots que podem ser habilitados para restauração rápida de snapshots nesta região.
	us-east-2: 5		
	us-west-1: 5		
	us-west-2: 5		
	af-south-1: 5		
	ap-east-1: 5		
	ap-northeast-1: 5		
	ap-northeast-2: 5		
	ap-northeast-3: 5		
	ap-south-1: 5		
	ap-southeast-1: 5		
	ap-southeast-2: 5		
	ap-southeast-3: 5		
	ca-central-1: 5		
	eu-central-1: 5		
	eu-north-1: 5		
	eu-south-1: 5		
	eu-west-1: 5		
	eu-west-2: 5		
	eu-west-3: 5		
	me-south-1: 5		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	sa-east-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5		
GetSnapshotBlock solicitações por conta	us-east-1: 5.000 por segundo us-east-2: 5.000 por segundo us-west-2: 5.000 por segundo ap-southeast-1: 5.000 por segundo eu-west-1: 5.000 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000 por segundo	Sim	O número máximo de GetSnapshotBlock solicitações permitidas por conta.
GetSnapshotBlock solicitações por snapshot	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de GetSnapshotBlock solicitações permitidas por snapshot.
IOPS para volumes SSD de IOPS provisionadas (io1)	Cada região compatível: 300.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser provisionado em volumes SDD de IOPS provisionados (io1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io2)	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser provisionado em volumes SDD de IOPS provisionados (io2) nesta região.
Modificações de IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io1)	Cada região compatível: 500.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser solicitado provisionado em volumes SSD de IOPS provisionados (io1) nesta região.
Modificações de IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io2)	Cada região compatível: 100.000	Sim	O máximo de IOPS atual (de) e solicitado (para) para solicitações de modificação de volume em volumes SSD de IOPS provisionadas (io2) nesta região.
Arquivos de snapshots simultâneos em andamento por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de arquivos de snapshots em andamento por conta.
Restaurações de arquivos de snapshots simultâneos em andamento por conta	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de restaurações de arquivos de snapshots em andamento por conta.
ListChangedBlocks solicitações por conta	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListChangedBlocks solicitações permitidas por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListSnapshotBlocks solicitações por conta	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListSnapshotBlocks solicitações permitidas por conta.
Taxa provisionada para inicialização de volume em solicitações simultâneas de criação de volumes por região	Cada região compatível: 5.000	Sim	A taxa máxima agregada provisionada para inicialização de volume, em MiB/s, que pode ser solicitada em solicitações simultâneas de criação de volumes nessa região.
PutSnapshotBlock solicitações por conta	us-east-1: 5.000 por segundo us-east-2: 5.000 por segundo us-west-2: 5.000 por segundo ap-southeast-1: 5.000 por segundo eu-west-1: 5.000 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000 por segundo	Sim	O número máximo de PutSnapshotBlock solicitações permitidas por conta.
PutSnapshotBlock solicitações por snapshot	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de PutSnapshotBlock solicitações permitidas por snapshot.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots por região	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de instantâneos por região.
StartSnapshot instantâneos pendentes por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de instantâneos pendentes por conta que podem ser criados usando a StartSnapshot API.
StartSnapshot solicitações por conta	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de StartSnapshot solicitações permitidas por conta.
Armazenamento de volume de disco rígido frio (sc1) em TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3: 300 ap-southeast-3: 300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes de disco rígido frio (sc1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp2), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp2) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp3), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp3) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes magnéticos (padrão), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes magnéticos (padrão) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		
Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de IOPS provisionados (io1) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io2), em TiB	Cada região compatível: 20	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de IOPS provisionados (io2) nesta região.
Armazenamento de volumes de disco rígido (st1) otimizados para throughput	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3: 300 ap-southeast-3: 300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes de disco rígido (sc1) otimizados para throughput nesta região.
Modificações de armazenamento de volume de disco rígido frio (sc1) em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de disco rígido frio (sc1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modificações de armazenamento para volumes SSD (gp2) de uso geral, em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de SSD (gp2) de uso geral nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes SSD (gp3) de uso geral, em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de SSD (gp3) de uso geral nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes magnéticos (padrão), em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes magnéticos (padrão) nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1), em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes SSD (io1) de IOPS provisionadas nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modificações de armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io2), em TiB	Cada região compatível: 20	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes SSD (io2) de IOPS provisionadas nesta região.
Modificações de armazenamento de volumes de disco rígido (st1) otimizados para throughput	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de disco rígido frio (sc1) otimizados para throughput nesta região.
Taxa de transferência de cópias instantâneas com base no tempo por região de destino	Cada região com suporte: 2.000	Sim	A taxa de transferência máxima em nível de conta, em MiB/seg, para operações de cópia instantânea com base no tempo por região de destino.

Considerações

- Suas cotas podem mudar ao longo do tempo. O Amazon EBS monitora constantemente seu armazenamento provisionado e o uso de IOPS em cada região e pode aumentar automaticamente suas cotas, por região, com base no seu uso. Mesmo que o Amazon EBS possa aumentar automaticamente suas cotas com base no uso, é possível solicitar um aumento de cota, se necessário. Por exemplo, se você pretender usar mais armazenamento gp3 no Leste dos EUA (Norte da Virgínia) do que o permitido por sua cota atual, poderá solicitar um aumento de cota para esse tipo de volume nessa região antes de iniciar o uso planejado.

- A cota para Cópias simultâneas de snapshots por região de destino não é ajustável usando Service Quotas. No entanto, você pode solicitar um aumento dessa cota entrando em contato com o AWS Support.
- As cotas de modificações de IOPS e de armazenamento se aplicam ao valor atual agregado (por tamanho ou IOPS, dependendo da cota) de volumes que podem sofrer modificações simultaneamente. Você pode fazer solicitações de modificação simultâneas para volumes que combinaram o valor atual (por tamanho ou IOPS) até a cota. Por exemplo, se sua cota de modificações de IOPS para volumes SSD (io1) de IOPS provisionadas for 50,000, você poderá fazer solicitações de modificações de IOPS simultâneas para qualquer número de io1 volumes, desde que o IOPS atual combinado seja igual ou menor que 50,000. Se você tiver três volumes io1 provisionados com IOPS 20,000 cada, poderá solicitar modificações de IOPS para dois volumes simultaneamente ($20,000 * 2 < 50,000$). Se você enviar uma solicitação simultânea de modificação de IOPS para o terceiro volume, excederá sua cota e a solicitação falhará ($20,000 * 3 > 50,000$).
- O Amazon EBS tem os seguintes limites não ajustáveis para o número de volumes do EBS por solicitação de inicialização de instância.
 - 2500: us-east-1, us-west-2, eu-west-1 e ap-northeast-1
 - 500: todas as outras regiões

Esse limite se aplica às solicitações de execução de instâncias que você faz e às solicitações de execução de instâncias feitas por AWS serviços, como o Amazon EMR, em seu nome. Se houver falha em sua solicitação de inicialização da instância porque esse limite é excedido, recomendamos que você ajuste a configuração de volumes do EBS na solicitação de inicialização para garantir que o número de volumes fique abaixo do limite, ou que trabalhe com o gerente técnico de contas (TAM) para explorar outras opções para iniciar o cluster sem exceder o limite.

Histórico de documentos do Guia do usuário do Amazon EBS

A tabela a seguir descreve as versões da documentação do Amazon EBS.

Alteração	Descrição	Data
Instantâneos locais em Locais Zonas	Agora você pode criar instantâneos locais em Locais Zonas.	15 de maio de 2025
Taxa provisionada do Amazon EBS para inicialização de volume	Agora você pode especificar uma taxa de inicialização de volume ao criar volumes do Amazon EBS para garantir que eles sejam totalmente inicializados em um período de tempo previsível.	6 de maio de 2025
Endpoints VPC do Amazon Data Lifecycle Manager	Agora você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e o Amazon Data Lifecycle Manager criando uma interface VPC endpoint.	28 de fevereiro de 2025
Cópias de AMI baseadas no tempo	Agora, você pode solicitar uma duração de conclusão para operações de cópia de AMI baseadas no EBS, para garantir que as cópias da AMI sejam concluídas em um prazo específico.	25 de fevereiro de 2025
Tamanho completo do instantâneo	Agora você pode visualizar o tamanho total de um snapshot do Amazon EBS usando o	11 de fevereiro de 2025

EC2 console da Amazon e.
AWS CLI

[Suporte ao Amazon Data Lifecycle Manager IPv6](#)

O Amazon Data Lifecycle Manager agora fornece endpoints de pilha dupla que oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego. IPv4 IPv6

7 de fevereiro de 2025

[Suporte para lixeira IPv6](#)

A Lixeira agora fornece endpoints de pilha dupla que oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao tráfego. IPv4 IPv6

19 de dezembro de 2024

[Instantâneos locais em Zonas Locais Dedicadas](#)

Agora você pode criar instantâneos locais em Zonas Locais Dedicadas.

16 de dezembro de 2024

[AWSDataLifecycleManagerServiceRole AWS política gerenciada atualizada](#)

A política AWSData Lifecycle ManagerServiceRole AWS gerenciada foi atualizada para incluir permissão para a `ec2:DescribeAvailabilityZones` ação.

16 de dezembro de 2024

[Políticas declarativas para bloquear o acesso público a snapshots do EBS](#)

Agora você pode usar políticas declarativas para aplicar configurações em nível de conta para bloquear o acesso público a instantâneos em várias regiões e contas simultaneamente. Para obter mais informações, consulte [Políticas declarativas](#) no Guia do Usuário do AWS Organizations .

1.º de dezembro de 2024

Cópias instantâneas com base no tempo	Agora você pode solicitar uma duração de conclusão das operações de cópia de instantâneo para garantir que as cópias de instantâneos sejam concluídas dentro de um prazo específico.	26 de novembro de 2024
Etiquetas de exclusão para a lixeira	Agora você pode adicionar tags de exclusão às regras de retenção em nível de região para excluir recursos que tenham tags específicas.	19 de novembro de 2024
AWS CloudFormation suporte para lixeira	Agora você pode criar e gerenciar regras de retenção da Lixeira usando AWS CloudFormation.	18 de novembro de 2024
Estatísticas detalhadas de desempenho do Amazon EBS	Os dispositivos de NVMe bloco do Amazon EBS fornecem estatísticas de desempenho de E/S em tempo real e de alta resolução para volumes do Amazon EBS anexados a instâncias da Amazon baseadas em Nitro. EC2	12 de novembro de 2024

[Novas CloudWatch métricas para volumes do Amazon EBS](#)

Agora você pode usar as CloudWatch métricas `VolumeAvgReadLatency`, `VolumeAvgWriteLatency`, `VolumeIOPSExceededCheck`, e `VolumeThroughputExceededCheck` da Amazon para monitorar o desempenho do volume.

30 de outubro de 2024

[Habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em várias contas](#)

Você pode usar AWS CloudFormation StackSets para habilitar as políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager em uma AWS organização ou em contas específicas. AWS

26 de abril de 2024

[AWSDataLifecycleManagerSSMFullPolítica AWS gerenciada de acesso](#)

Atualizada a política para garantir compatibilidade com snapshots consistentes com a aplicação para o SAP HANA usando o documento do SSM `AWSSystemsManagerAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA`.

17 de novembro de 2023

[VolumeStalledIOCheck métrica](#)

Você pode usar a métrica `VolumeStalledIOCheck` para verificar se um volume foi aprovado ou reprovado em uma verificação de E/S paralisada no último minuto.

16 de novembro de 2023

[Políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Agora você pode criar políticas padrão do Amazon Data Lifecycle Manager para snapshots do EBS e com suporte do EBS para fazer backup de todos os volumes e instâncias em AMIs uma região.

16 de novembro de 2023

[Bloqueio de snapshots do Amazon EBS](#)

Você pode bloquear os snapshots do Amazon EBS para protegê-los contra exclusões acidentais ou maliciosas, ou armazená-los no formato WORM por um período de tempo específico.

15 de novembro de 2023

[Bloquear acesso público a snapshots](#)

Agora você pode bloquear o acesso aos snapshots para evitar o compartilhamento público de seus snapshots.

9 de novembro de 2023

[Scripts prévios e posteriores do Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Agora você pode usar scripts prévios e posteriores em suas políticas de snapshot do Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar o ciclo de vida de snapshots consistentes com a aplicação.

7 de novembro de 2023

[NVMe reservas](#)

io2Os volumes habilitados para Multi-Attach oferecem suporte a NVMe reservas, que é um conjunto de protocolos de vedação de armazenamento padrão do setor.

18 de setembro de 2023

[Testes de falhas no Amazon EBS](#)

Use AWS FIS para interromper temporariamente a E/S entre um volume do EBS e as instâncias às quais ele está conectado para testar como suas cargas de trabalho lidam com interrupções de E/S.

27 de janeiro de 2023

[Bloqueio de regra de retenção da lixeira](#)

Você pode bloquear as regras de retenção para ajudar a protegê-las contra modificações e exclusões acidentais ou maliciosas.

23 de novembro de 2022

[Chaves de condição para a Recycle Bin \(Lixeira\)](#)

Você pode usar as chaves de condição `rbin:Request/ResourceType` e `rbin:Attribute/ResourceType` para filtrar o acesso nas solicitações da Recycle Bin (Lixeira).

14 de junho de 2022

[Volumes io2 do Block Express](#)

Você pode modificar o tamanho e as IOPS provisionadas dos volumes do io2 Block Express e pode habilitá-los para restauração rápida de snapshots.

31 de maio de 2022

[Lixeira para AMIs](#)

A Lixeira permite que você restaure excluídos acidentalmente. AMIs

3 de fevereiro de 2022

Lixeira de snapshots do Amazon EBS	A lixeira de snapshots do Amazon EBS é um recurso de recuperação de snapshots que permite restaurar snapshots excluídos acidentalmente.	29 de novembro de 2021
Arquivo de snapshots do Amazon EBS	O arquivo de snapshots do Amazon EBS é uma nova camada de armazenamento que é possível usar para armazenamento de baixo custo e longo prazo dos snapshots acessados com pouca frequência.	29 de novembro de 2021
Suporte de defasagem de AMI para Amazon Data Lifecycle Manager	As políticas de AMI apoiadas pelo EBS do Amazon Data Lifecycle Manager podem ser descontinuadas. AMIs A política AWSData Lifecycle ManagerServiceRoleFor AMIManagement AWS gerenciada foi atualizada para oferecer suporte a esse recurso.	23 de agosto de 2021
CloudWatch métricas para o Amazon Data Lifecycle Manager	Você pode monitorar suas políticas do Amazon Data Lifecycle Manager usando a Amazon. CloudWatch	28 de julho de 2021
CloudTrail eventos de dados para EBS direct APIs	O ListSnapshotBlocks , ListChangedBlocks, GetSnapshotBlock, e PutSnapshotBlock APIs pode ser registrado em CloudTrail eventos de dados.	27 de julho de 2021

Volumes io2 do Block Express	Os volumes io2 do Block Express agora estão disponíveis para o público em geral.	19 de julho de 2021
Snapshots locais do Amazon EBS no Outposts	Agora você pode usar os snapshots locais do Amazon EBS em Outposts para armazenar instantâneos de volumes em um Outpost localmente no Amazon S3 no Outpost em si.	4 de fevereiro de 2021
Suporte Multi-Attach a volumes io2	Agora é possível habilitar volumes SSD de IOPS provisionadas (io2) para o Amazon EBS Multi-Attach.	18 de dezembro de 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Use o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar o processo de compartilhar snapshots e copiá-los entre contas. AWS	17 de dezembro de 2020
volumes gp3	Um novo tipo de volume de Finalidade geral (SSD) do Amazon EBS. É possível especificar IOPS provisionadas e throughput ao criar ou modificar o volume.	1º de dezembro de 2020
Tamanhos de volume de disco rígido otimizado e disco rígido frio com throughput	Os volumes de disco rígido (st1) Optimized Throughput (Throughput otimizada) (sc1) e disco rígido frio podem variar em tamanho de 125 GiB a 16 TiB.	30 de novembro de 2020

Amazon Data Lifecycle Manager	Você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação, retenção e exclusão de dados baseados em EBS. AMIs	9 de novembro de 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	As políticas do Amazon Data Lifecycle Manager podem ser configuradas com até quatro programações.	17 de setembro de 2020
Volumes SSD (io2) com IOPS provisionadas para Amazon EBS	Volumes SSD de IOPS provisionadas (io2) são criados para fornecer 99,999% de durabilidade de volume com uma AFR até 0,001%.	24 de agosto de 2020
Restauração rápida de snapshots	Você pode habilitar a restauração rápida dos snapshots que são compartilhados com você.	21 de julho de 2020
Amazon EBS Multi-Attach	Agora é possível anexar um único volume SSD de IOPS provisionadas (io1) a até 16 instâncias baseadas em Nitro que estejam na mesma zona de disponibilidade.	14 de fevereiro de 2020

[Restaurações rápidas de snapshots do Amazon EBS](#)

É possível habilitar restaurações rápidas de snapshots em um snapshot do EBS para garantir que os volumes do EBS criados a partir de um snapshot sejam totalmente e inicializados na criação e entreguem instantaneamente toda a sua performance provisionada.

20 de novembro de 2019

[Snapshots de vários volumes do Amazon EBS](#)

Você pode obter instantâneos exatos point-in-time, coordenados com dados e consistentes em falhas em vários volumes do EBS conectados a uma instância. EC2

29 de maio de 2019

[Criptografia do Amazon EBS por padrão](#)

Depois de habilitar a criptografia por padrão em uma região, todos os novos volumes do EBS que você criar nessa região serão criptografados usando a Chave do KMS padrão para criptografia do EBS.

23 de maio de 2019

[Automatizar o ciclo de vida do snapshot](#)

É possível usar o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação e a exclusão de snapshots para seus volumes do EBS.

12 de julho de 2018

[Executar modificações em volumes do EBS anexados](#)

Com a maioria dos volumes do EBS conectados à maioria das EC2 instâncias, você pode modificar o tamanho, o tipo e o IOPS do volume sem desanexar o volume ou interromper a instância.

13 de fevereiro de 2017

[Copie snapshots criptografados do Amazon EBS entre Contas da AWS](#)

Agora é possível copiar snapshots do EBS criptografados entre Contas da AWS.

21 de junho de 2016

[Tipos de volumes HDD e HDD frio otimizados para throughput](#)

Agora é possível criar HDD otimizado para throughput (st1) e volumes de disco rígido frio (sc1).

19 de abril de 2016

[Tipo de volume SSD de uso geral](#)

Os volumes Finalidade geral (SSD) oferecem armazenamento econômico ideal para uma ampla variedade de workloads. Esses volumes proporcionam latências de milissegundos de um dígito, capacidade de expansão de 3.000 IOPS por períodos estendidos e uma performance básica de 3 IOPS/GiB. Os volumes SSD de uso geral podem variar de tamanho entre 1 GiB e 1 TiB.

16 de junho de 2014

[Criptografia do Amazon EBS](#)

O Criptografia de Amazon EBS oferece criptografia sem interrupção dos volumes de dados do EBS, bem como de snapshots, eliminando a necessidade de criar e manter uma infraestrutura de gerenciamento de chaves de segurança. A criptografia do EBS ativa a segurança dos dados em repouso, criptografando os dados usando as Chaves gerenciadas pela AWS. A criptografia ocorre nos servidores que hospedam as EC2 instâncias, fornecendo o criptografia dos dados à medida que eles se movem entre as EC2 instâncias e o armazenamento do EBS.

21 de maio de 2014

[Cópias incrementais de snapshots](#)

Agora é possível executar cópias incrementais de snapshot.

11 de junho de 2013

[Cópia de snapshots do EBS](#)

Você pode usar cópias instantâneas para criar backups de dados, criar novos volumes do Amazon EBS ou criar Amazon Machine Images (AMIs).

17 de dezembro de 2012

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.