사용자 가이드

Amazon DCV

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon DCV: 사용자 가이드

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 관련하여 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식이나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Amazon DCV란 무엇입니까? 1
지원 기능 2
시작하기 5
요구 사항 6
1단계: 세션 정보 가져오기 7
2단계: 클라이언트 선택 7
3단계: 세션에 연결 8
Windows 클라이언트를 사용하여 연결 8
웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 연결 10
Linux 클라이언트를 사용하여 연결 11
macOS 클라이언트를 사용하여 연결 13
URI를 사용하여 연결 14
4단계: 연결 파일 생성(선택 사항) 15
연결 파일 생성 15
지원되는 파라미터 17
연결 파일 실행 23
Amazon DCV 클라이언트 이해 24
Windows 클라이언트 24
설치 가능한 Windows 클라이언트 25
휴대용 Windows 클라이언트 26
웹 브라우저 클라이언트 27
Linux 클라이언트 28
macOS 클라이언트 29
Amazon DCV 사용 31
디스플레이 해상도 변경 32
시간대 설정 34
스트리밍 모드 관리 38
Windows, Linux, macOS 클라이언트의 스트리밍 모드 38
웹 브라우저 클라이언트의 스트리밍 모드 42
파일 전송 44
Windows, Linux, macOS 클라이언트를 사용하여 파일 전송 45
웹 브라우저를 사용하여 파일 전송 46
세션에서 인쇄 48
복사 및 붙여넣기 49

Windows, Linux, macOS 클라이언트 50
웹 브라우저 클라이언트 50
스크린샷 저장 51
세션 공동 작업 52
다중 모니터 사용 56
선택한 모니터에서 전체 화면 확장 57
선택한 모니터에서 전체 화면 확장 58
다중 모니터에서 전체 화면 종료 65
정확한 오디오/비디오 동기화 사용 66
높은 색상 정확도 사용 69
네이티브 클라이언트의 높은 색상 정확도 70
웹 브라우저 클라이언트의 높은 색상 정확도 72
스마트 카드 사용 73
스마트 카드 연결 74
Linux 서버에서 스마트 카드 사용 76
스마트 카드 해제 77
스마트 카드 데이터 캐싱(선택 사항) 77
USB 원격화 사용 78
Amazon DCV 서버에서 USB 디바이스 사용 79
웹캠 사용 80
Windows, Linux, macOS 클라이언트에서 웹캠 사용 81
웹 브라우저 클라이언트에서 웹캠 사용 84
인증서 검증 설정 87
WebAuthn 리디렉션 사용 87
Webauthn 리디렉션 사용자 인터페이스 88
문제 해결 90
로그 파일 사용 90
로그 파일에서 디버그 활성화 90
릴리스 정보 및 문서 기록 93
릴리스 정보 93
Amazon DCV 2024.0-19030 95
Amazon DCV 2024.0-19030 96
Amazon DCV 2024.0-19030 97
Amazon DCV 2024.0-18131 98
Amazon DCV 2024.0-17979 99
Amazon DCV 2023.1-17701 100

Amazon DCV 2023.1-17701 101
Amazon DCV 2023.1-16388 103
Amazon DCV 2023.1-16388 104
Amazon DCV 2023.1-16388 105
Amazon DCV 2023.1-16220 106
Amazon DCV 2023.0-15487 108
Amazon DCV 2023.0-15065 109
Amazon DCV 2023.0-15022 110
Amazon DCV 2023.0-14852 112
Amazon DCV 2022.2-14521 113
Amazon DCV 2022.2-14357 113
Amazon DCV 2022.2-14175 114
Amazon DCV 2022.2-14126 115
Amazon DCV 2022.2-13907 116
Amazon DCV 2022.1-13300 117
Amazon DCV 2022.1-13216 117
Amazon DCV 2022.1-13067 118
Amazon DCV 2022.0-12760 119
Amazon DCV 2022.0-12627 119
Amazon DCV 2022.0-12123 120
Amazon DCV 2022.0-11954 121
Amazon DCV 2021.3-11591 122
Amazon DCV 2021.2-11445 122
Amazon DCV 2021.2-11190 123
Amazon DCV 2021.2-11135 124
Amazon DCV 2021.2-11048 124
DCV 2021.1-10851 126
DCV 2021.1-10598 127
DCV 2021.1-10557 127
DCV 2021.0-10242 128
DCV 2020.2-9662 129
DCV 2020.2-9508 130
DCV 2020.1-9012 131
DCV 2020.1-9012 131
DCV 2020.1-8942 132
DCV 2020.0-8428 133

DCV 2019.1-7644 134
DCV 2019.1-7423 135
DCV 2019.0-7318 135
DCV 2017.4-6898 137
DCV 2017.3-6698 138
DCV 2017.2-6182 140
DCV 2017.1-5870 142
DCV 2017.1-5777 142
DCV 2017.0-5600 143
DCV 2017.0-5121 143
DCV 2017.0-4334 144
DCV 2017.0-4100 144
문서 기록 145
..... clii

Amazon DCV란 무엇입니까?

> **Note**
>
> Amazon DCV는 이전에 NICE DCV로 알려졌습니다.

Amazon DCV는 고성능 원격 디스플레이 프로토콜입니다. 이를 통해 다양한 네트워크 조건에서 클라우드 또는 데이터 센터에서 모든 디바이스로 원격 데스크톱 및 애플리케이션 스트리밍을 안전하게 제공할 수 있습니다. Amazon EC2와 함께 Amazon DCV를 사용하면 그래픽 집약적 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스에서 원격으로 실행할 수 있습니다. 그런 다음 결과를 적절한 클라이언트 머신으로 스트리밍할 수 있으므로 비용이 많이 드는 전용 워크스테이션이 필요하지 않습니다.

이 가이드에서 다루는 주제:

- Amazon DCV 지원 기능
- Amazon DCV 시작하기
- Amazon DCV 클라이언트 이해
- Amazon DCV 사용
- 문제 해결

지원 기능

Amazon DCV는 Windows 클라이언트, Linux 클라이언트, 웹 브라우저 클라이언트 및 macOS 클라이언트를 제공합니다. 이러한 클라이언트는 유사한 기능 세트를 제공하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 특정 요구 사항을 충족하는 Amazon DCV 클라이언트를 선택하세요.

다음 표에서는 Amazon DCV 클라이언트에서 지원하는 기능을 비교합니다.

Feature	Windows 클라이언트	웹 브라우저 클라이언트	Linux 클라이언트	macOS 클라이언트
Windows Amazon DCV 서버에 연결	✓	✓	✓	✓
Linux Amazon DCV 서버에 연결	✓	✓	✓	✓
QUI (UDP 전송 프로토콜	✓	✗	✓	✓
스트리밍 모드 관리	✓	✓	✓	✓
파일 전송	✓	✓	✓	✓
세션에서 인쇄	✓	✓[1]	✓	✓
복사 및 붙여넣기	✓	✓	✓	✓
스마트 카드 지원	✓	✗	✓	✓
USB 원격화 지원	✓ (설치 가능한 클라이언트)	✗	✗	✗
연결 파일 지원	✓	✗	✓	✓
스테레오 2.0 오디오 재생	✓	✓	✓	✓
서라운드 사운드 오디오 재생	✓ (최대 7.1)	✗	✓ (최대 5.1)	✗
스테레오 2.0 오디오 레코딩	✓	✓	✓	✓

Feature	Windows 클라이언트	웹 브라우저 클라이언트	Linux 클라이언트	macOS 클라이언트
터치스크린 지원	✓ (Windows 10 이상)	✓ [2]	✓	✗
스타일러스 지원	✓ (Windows 10 이상)	✓ [3]	✓	✓
게임패드 지원	✓ (Windows 10 이상)	✗	✗	✗
다중 모니터 지원	✓	✓ [4]	✓	✓
선택한 모니터에서 전체 화면 확장	✓	✓	✓	✓
웹캠 지원	✓	✓ [5]	✓	✓
시간대 설정	✓	✓	✓	✓
정확한 오디오/비디오 동기화 사용	✓	✗	✓	✓
Amazon DCV 확장	✓	✗	✓	✓
WebAuthN	✓	✗	✓	✓

[1] 이러한 클라이언트는 파일 인쇄만 지원합니다. 로컬 프린터로의 인쇄는 지원하지 않습니다.

[2] Firefox, Edge, Google Chrome에서 지원됩니다.

[3] Chromium 기반 브라우저에서만 지원됩니다. 여기에는 Google Chrome과 Microsoft Edge 버전 79 이상이 포함됩니다. 틸트 및 압력 이벤트는 다른 브라우저에서는 지원되지 않습니다.

[4] 최대 두 대의 모니터를 지원합니다.

[5] Chromium 기반 브라우저에서만 지원됩니다. 여기에는 Google Chrome과 Microsoft Edge 버전 79 이상이 포함됩니다. Firefox와 Safari는 여기에 포함되지 않습니다.

Amazon DCV 서버 기능에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 서버 기능을 참조하세요.

Amazon DCV 시작하기

Amazon DCV를 사용하려면 Amazon DCV 서버 소프트웨어를 서버에 설치합니다. Amazon DCV 서버 소프트웨어는 보안 세션을 생성하는 데 사용됩니다. 서버에 애플리케이션을 설치하고 실행합니다. 서버는 하드웨어를 사용하여 설치된 애플리케이션이 요구하는 고성능 처리를 수행합니다. 사용자는 Amazon DCV 클라이언트 애플리케이션을 사용해 세션에 원격으로 연결하여 애플리케이션에 액세스합니다. 연결이 설정되면 Amazon DCV 서버 소프트웨어는 애플리케이션의 시각적 출력을 압축한 다음 이를 암호화된 픽셀 스트림으로 다시 스트리밍합니다. 클라이언트 애플리케이션은 이렇게 압축된 픽셀 스트림을 받아 해독한 다음 로컬 디스플레이에 출력합니다.

Amazon DCV 클라이언트를 선택하여 연결하면 Amazon DCV 세션과 상호 작용할 수 있습니다. Amazon DCV 클라이언트를 사용하여 세션과 상호 작용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 사용 섹션을 참조하세요.

목차

- 요구 사항
- 1단계: Amazon DCV 세션 정보 가져오기
- 2단계: Amazon DCV 클라이언트 선택
- 3단계: Amazon DCV 세션에 연결
  - Windows 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
  - 웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
  - Linux 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
  - macOS 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
  - URI를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
- 4단계: 연결 파일 생성(선택 사항)
  - 연결 파일 생성
  - 지원되는 파라미터
    - [version] 파라미터
    - [connect] 파라미터
    - [options] 파라미터
  - 연결 파일 실행

요구 사항

Amazon DCV를 사용하려면 클라이언트 컴퓨터가 다음과 같은 최소 요구 사항을 충족해야 합니다. 사용자 경험은 Amazon DCV 서버에서 Amazon DCV 클라이언트로 스트리밍되는 픽셀 수에 좌우된다는 점에 유의하세요.

	Windows 클라이언트	웹 브라우저 클라이언트	Linux 클라이언트	macOS 클라이언트
소프트웨어	Windows 클라이언트는 다음 운영 체제의 32비트 및 64비트 버전에서 지원됩니다. • Windows 10 • Windows 11 클라이언트에는 다음과 같은 추가 소프트웨어가 필요합니다. • .NET Framework 4.6.2 • Visual Studio에 대해 재배포 가능한 Microsoft Visual C++. 자세한 내용 및 다운로드 지침은 Microsoft Support 웹 사이트를 참조하십시오.	웹 브라우저 클라이언트는 모든 주요 데스크톱 운영 체제(Windows, macOS, Linux) 에서 다음 브라우저의 최신 세 가지 주요 버전에서 지원됩니다. • Mozilla Firefox • Google Chrome • Microsoft Edge • Apple Safari 웹 브라우저 클라이언트에는 WebGL 및 asm.js도 필요합니다. Note 웹 브라우저 클라이언트는 Android 및 iOS 등의 모바일 운영 체제에서는	Linux 클라이언트는 다음의 최신 Linux 운영 체제에서 지원됩니다. • RHEL 8.x 및 Rocky Linux 8.5 이상(x86_64) • RHEL 9, CentOS Stream 9 및 Rocky Linux 9(x86_64) • SUSE Linux Enterprise 15.x • Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04	인텔 프로세서가 장착된 macOS 클라이언트에는 macOS Monterey(12) 이상이 필요합니다. Apple M1 프로세서가 장착된 macOS 클라이언트에는 macOS Monterey(12)가 필요합니다.

	Windows 클라이언트	웹 브라우저 클라이언트	Linux 클라이언트	macOS 클라이언트
		지원되지 않습니다.		
네트워크	클라이언트는 Amazon DCV 서버에 연결해야 하며 필요한 포트를 통해 통신해야 합니다. 기본적으로 이 포트는 8443입니다.			

> **Note**
>
> Amazon DCV는 수명 주기가 끝난 운영 체제는 지원하지 않습니다. 사용 중인 운영 체제에 대해서는 공급업체에 문의하세요.

Amazon DCV 서버 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 서버 요구 사항을 참조하세요.

1단계: Amazon DCV 세션 정보 가져오기

Amazon DCV 서버에서 Amazon DCV 세션을 실행한 후 연결하려면 특정 정보가 있어야 합니다. 다음 정보가 없는 경우 Amazon DCV 관리자에게 문의하세요.

- Amazon DCV 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름
- Amazon DCV 서버가 통신하도록 구성된 포트입니다. 기본적으로 포트 8443은 Amazon DCV 서버에서 사용됩니다.
- 세션 ID
- Amazon DCV 호스트 서버에 연결하기 위한 로그인 자격 증명

2단계: Amazon DCV 클라이언트 선택

다음으로 요건에 가장 적합한 Amazon DCV 클라이언트를 선택합니다. Amazon DCV는 다음 클라이언트를 제공합니다.

- Windows

- 웹 브라우저
- Linux
- MacOS

사용 가능한 클라이언트에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 클라이언트 이해 단원을 참조하십시오.

3단계: Amazon DCV 세션에 연결

Amazon DCV 서버에서 Amazon DCV 세션이 실행되기 시작한 후, 원하는 클라이언트를 사용하여 해당 세션에 연결할 수 있습니다. Amazon DCV 세션에 연결할 때 필요한 정보가 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 1단계: Amazon DCV 세션 정보 가져오기 단원을 참조하십시오.

콘솔 세션에 연결하는 경우 Amazon DCV 서버 관리자에게 문의하세요. 관리자와 함께 세션이 시작되었는지 확인하고 서버 및 세션 세부 정보를 확인하세요. Linux Amazon DCV 서버에서 가상 세션에 연결하는 경우, 자체 세션을 시작해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 세션 시작을 참조하세요.

주제

- Windows 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
- 웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
- Linux 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
- macOS 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결
- URI를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

Windows 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

Amazon DCV 세션에 연결하기 위한 단계는 Windows 클라이언트의 설치 가능한 버전 및 휴대용 버전과 동일합니다.

Windows 클라이언트를 사용하여 세션에 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. Windows 클라이언트를 시작합니다.
2. Connections Settings(연결 설정)을 선택하고, 다음과 같이 프록시 설정을 구성한 후, 확인을 선택합니다.
    - 프록시를 통한 연결을 방지하려면 Connect Directly(직접 연결)를 선택합니다.

- 미리 구성된 운영 체제 프록시 설정을 사용하여 Amazon DCV 서버에 연결하려면 시스템 프록시 사용을 선택합니다.
- 특정 HTTP 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 웹 프록시를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 및 통신 포트 또는 호스트 이름을 지정합니다. HTTP 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 특정 SOCKS5 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 SOCKSv5 프록시를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 및 통신 포트 또는 호스트 이름을 지정합니다. SOCKSv5 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 데이터 전송에 사용할 전송 프로토콜을 선택하려면 프로토콜 탭을 선택합니다. 기본적으로 클라이언트는 QUIC 프로토콜(UDP 기반)을 데이터 전송에 사용합니다 (사용 가능한 경우). 사용할 수 없는 경우 클라이언트는 WebSocket 프로토콜(TCP 기반)을 사용합니다. 이 옵션은 항상 사용할 수 있습니다.

  QUIC는 다음 두 조건이 충족되는 경우에만 사용할 수 있습니다. 먼저 Amazon DCV 서버가 이를 지원하도록 구성되어 있어야 합니다. 둘째로 네트워크 구성이 Amazon DCV 클라이언트와 Amazon DCV 서버 간의 UDP 통신을 지원해야 합니다. 또한 중간 프록시, 게이트웨이 또는 로드 밸런서가 없는 클라이언트-서버 간 직접 통신에만 지원됩니다.

  데이터 전송 프로토콜을 명시적으로 선택하여 클라이언트가 강제로 데이터 전송 프로토콜을 사용하도록 할 수 있습니다. 사용 중인 프로토콜을 확인하려면 스트리밍 모드 대화 상자를 확인하세요. 또한 QUIC 프로토콜을 사용 중인 경우 제목 표시줄에 “QUIC”가 나타납니다.

  자세한 내용 및 안내는 Amazon DCV 관리자 안내서의 QUIC UDP 전송 프로토콜 활성화를 참조하세요.

3. 다음 형식으로 세션 세부 정보를 지정합니다.

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

다음 예제에서는 이름이 `my-session`으로 지정된 세션에 명령이 연결됩니다. 이 세션은 호스트 이름이 `my-dcv-server.com`인 Amazon DCV 서버에서 호스팅됩니다. 8443 포트를 통해 연결되어 있습니다.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. 연결을 선택합니다.

5. 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

> **Note**
> 기본적으로 로그인 시도가 세 번 실패하면 연결이 종료됩니다. 다시 시도하려면 연결을 다시 시작합니다.

6. 서버의 인증서를 확인하라는 메시지가 나타나면 Amazon DCV 관리자에게 인증서의 지문을 확인합니다. 지문이 유효하면 신뢰하고 연결을 선택합니다.

웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

Amazon DCV 세션에 연결하기 위한 단계는 지원되는 모든 웹 브라우저에서 동일합니다. 클라이언트는 웹 브라우저의 프록시 설정을 사용하여 Amazon DCV 서버에 연결합니다. 다른 프록시 설정을 사용하여 연결하려면 사용 중인 웹 브라우저의 설명서를 참조하세요.

> **Note**
> 웹 브라우저 클라이언트는 QUIC(UDP) 전송 프로토콜을 지원하지 않습니다.

웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. 웹 브라우저를 열고 Amazon DCV 서버 URL을 다음 형식으로 입력합니다.

```
https://server_hostname_or_IP:port/#session_id
```

   다음 예제에서는 이름이 `my-session`으로 지정된 세션에 URL이 연결됩니다. 이 세션은 호스트 이름이 `my-dcv-server.com`인 Amazon DCV 서버에서 호스팅됩니다. 8443 포트를 통해 연결되어 있습니다.

```
https://my-dcv-server.com:8443/#my-session
```

2. 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

> **Note**
> 기본적으로 로그인 시도가 세 번 실패하면 연결이 종료됩니다. 다시 시도하려면 연결을 다시 시작합니다.

3. 웹 브라우저가 서버의 인증서를 신뢰할 수 없다고 경고할 수 있습니다. 인증서의 신뢰성에 대한 확신이 없는 경우, Amazon DCV 관리자에게 확인하세요. 그렇게 하는 것이 안전할 경우 진행합니다.

> **Note**
> 이 단계는 사용 중인 웹 브라우저에 따라 다릅니다.

Linux 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

Amazon DCV 세션에 연결하기 위한 단계는 모든 Linux 클라이언트에서 동일합니다.

Linux 클라이언트를 사용하여 세션에 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. Linux 클라이언트를 시작합니다.
2. Connections Settings(연결 설정)을 선택하고, 다음과 같이 프록시 설정을 구성한 후, 적용을 선택합니다.
   - 프록시를 통한 연결을 방지하려면 Connect Directly(직접 연결)를 선택합니다.
   - 미리 구성된 운영 체제 프록시 설정을 사용하여 Amazon DCV 서버에 연결하려면 시스템 프록시 사용을 선택합니다.
   - 특정 HTTP 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 웹 프록시(HTTP)를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름과 통신 포트를 지정합니다. HTTP 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   - 특정 HTTPS 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 웹 프록시(HTTPS)를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름과 통신 포트를 지정합니다. 웹 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   - 데이터 전송에 사용할 전송 프로토콜을 선택하려면 프로토콜 탭을 선택합니다. 기본적으로 클라이언트는 QUIC 프로토콜(UDP 기반)을 데이터 전송에 사용합니다 (사용 가능한 경우). 사용할

수 없는 경우 클라이언트는 WebSocket 프로토콜(TCP 기반)을 사용합니다. 이 옵션은 항상 사용할 수 있습니다.

QUIC는 다음 두 조건이 충족되는 경우에만 사용할 수 있습니다. 먼저 Amazon DCV 서버가 이를 지원하도록 구성되어 있어야 합니다. 둘째로 네트워크 구성이 Amazon DCV 클라이언트와 Amazon DCV 서버 간의 UDP 통신을 지원해야 합니다. 또한 중간 프록시, 게이트웨이 또는 로드 밸런서가 없는 클라이언트-서버 간 직접 통신에만 지원됩니다.

데이터 전송 프로토콜을 명시적으로 선택하여 클라이언트가 강제로 데이터 전송 프로토콜을 사용하도록 할 수 있습니다. 사용 중인 프로토콜을 확인하려면 스트리밍 모드 대화 상자를 확인하세요. 또한 QUIC 프로토콜을 사용 중인 경우 제목 표시줄에 “QUIC”가 나타납니다.

자세한 내용 및 안내는 Amazon DCV 관리자 안내서의 QUIC UDP 전송 프로토콜 활성화를 참조하세요.

3. 다음 형식으로 세션 세부 정보를 지정합니다.

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

다음 예제에서는 이름이 `my-session`으로 지정된 세션에 명령이 연결됩니다. 이 세션은 호스트 이름이 `my-dcv-server.com`인 Amazon DCV 서버에서 호스팅됩니다. 8443 포트를 통해 연결되어 있습니다.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. 연결을 선택합니다.
5. 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 로그인 시도가 세 번 실패하면 연결이 종료됩니다. 다시 시도하려면 연결을 다시 시작합니다.

6. 서버의 인증서를 확인하라는 메시지가 나타나면 Amazon DCV 관리자에게 인증서의 지문을 확인합니다. 지문이 유효하면 신뢰하고 연결을 선택합니다.

macOS 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

macOS 클라이언트를 사용하여 세션에 연결하려면 다음과 같이 하세요.

1. macOS 클라이언트를 시작합니다.

   알 수 없는 개발자의 애플리케이션이기 때문에 애플리케이션을 열 수 없다는 오류가 표시되는 경우 Mac에서 앱 안전하게 열기 웹 페이지를 참조하세요.

2. Connections Settings(연결 설정)을 선택하고, 다음과 같이 프록시 설정을 구성한 후, 적용을 선택합니다.

   - 프록시를 통한 연결을 방지하려면 Connect Directly(직접 연결)를 선택합니다.
   - 미리 구성된 운영 체제 프록시 설정을 사용하여 Amazon DCV 서버에 연결하려면 시스템 프록시 사용을 선택합니다.
   - 특정 HTTP 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 웹 프록시(HTTP)를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름과 통신 포트를 지정합니다. HTTP 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   - 특정 HTTPS 프록시 서버를 통해 Amazon DCV 서버에 연결하려면 웹 프록시(HTTPS)를 통해 가져오기를 선택합니다. 프록시 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름과 통신 포트를 지정합니다. 웹 프록시 서버에 인증이 필요한 경우, 프록시 서버에 암호 필요 확인란을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   - 데이터 전송에 사용할 전송 프로토콜을 선택하려면 프로토콜 탭을 선택합니다. 기본적으로 클라이언트는 QUIC 프로토콜(UDP 기반)을 데이터 전송에 사용합니다 (사용 가능한 경우). 사용할 수 없는 경우 클라이언트는 WebSocket 프로토콜(TCP 기반)을 사용합니다. 이 옵션은 항상 사용할 수 있습니다.

     QUIC는 다음 조건이 충족될 때만 사용 가능합니다. 먼저 Amazon DCV 서버가 이를 지원하도록 구성되어 있어야 합니다. 둘째로 네트워크 구성이 Amazon DCV 클라이언트와 Amazon DCV 서버 간의 UDP 통신을 지원해야 합니다. 또한 중간 프록시, 게이트웨이 또는 로드 밸런서가 없는 클라이언트-서버 간 직접 통신에만 지원됩니다.

     데이터 전송 프로토콜을 명시적으로 선택하여 클라이언트가 강제로 데이터 전송 프로토콜을 사용하도록 할 수 있습니다. 사용 중인 프로토콜을 확인하려면 스트리밍 모드 대화 상자를 확인하세요. 또한 QUIC 프로토콜을 사용 중인 경우 제목 표시줄에 “QUIC”가 나타납니다.

     자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 QUIC UDP 전송 프로토콜 활성화를 참조하세요.

3. 다음 형식으로 세션 세부 정보를 지정합니다.

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

다음 예제에서는 이름이 `my-session`으로 지정된 세션에 명령이 연결됩니다. 이 세션은 호스트 이름이 `my-dcv-server.com`인 Amazon DCV 서버에서 호스팅됩니다. 8443 포트를 통해 연결되어 있습니다.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

4. 연결을 선택합니다.
5. 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.

> **Note**
> 기본적으로 로그인 시도가 세 번 실패하면 연결이 종료됩니다. 다시 시도하려면 연결을 다시 시작합니다.

6. 서버의 인증서를 확인하라는 메시지가 나타나면 Amazon DCV 관리자에게 인증서의 지문을 확인합니다. 지문이 유효하면 신뢰하고 연결을 선택합니다.

URI를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결

URI를 사용하면 URI에서 전달된 정보와 함께 로컬에 설치된 Amazon DCV 클라이언트가 자동으로 열립니다.

인터넷 브라우저의 URL 필드에 `dcv://hostname[:port]/[?authToken][#sessionId]` 형식으로 URI를 입력합니다.

Example

예: `dcv://203.0.113.1:8443/?authToken=e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855#12345`

로컬에 설치된 클라이언트가 정보가 미리 채워진 상태로 열립니다.

자세한 내용은 Amazon DCV 세션 관리자 개발자 안내서의 GetSessionConnectionData를 참조하세요.

4단계: 연결 파일 생성(선택 사항)

Windows, Linux 또는 macOS 네이티브 클라이언트를 사용하면 Amazon DCV 세션에 즉시 연결하는 데 사용할 수 있는 연결 파일을 생성할 수 있습니다.

내용

- 연결 파일 생성
- 지원되는 파라미터
- 연결 파일 실행

연결 파일 생성

연결 파일은 `.dcv` 파일 확장자를 가진 텍스트 기반 파일입니다. `.dcv` 파일 형식은 `.ini` 파일 형식과 비슷합니다. 파일에는 `[groups]`와 함께 파라미터와 해당 값이 포함됩니다. 그룹 및 파라미터의 형식은 다음과 같습니다.

```
[group_name]
parameter_name=parameter_value
```

예시:

```
[options]
fullscreen=true
```

클라이언트에서 직접 특정 Amazon DCV 세션에 대한 연결 파일을 생성할 수 있습니다. 아니면 텍스트 편집기를 사용하여 연결 파일을 처음부터 생성할 수도 있습니다.

> **Note**
> 텍스트 편집기를 사용하여 처음부터 연결 파일을 만드는 절차는 Windows, Linux 및 macOS 클라이언트에서 동일합니다.

클라이언트에서 연결 파일을 생성하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트를 엽니다.
2. 파일을 생성하려는 서버와 세션에 연결합니다.
3. 오른쪽 상단에서 Amazon DCV 서버의 호스트 이름을 선택하고 연결을 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
4. 다른 이름으로 저장 창에서 파일 이름과 대상 폴더를 입력한 후, 저장을 선택합니다.

기본적으로 연결 파일을 생성하면 파일에는 `format`, `host`, `port`, `user`, `proxytype` 파라미터가 포함됩니다. 이러한 파라미터는 파일이 생성된 세션에 연결하는 데 필요합니다. 언제든 텍스트 편집기를 사용해 파일을 편집하여 파라미터를 수동으로 사용자 지정하거나 추가할 수 있습니다.

텍스트 편집기를 사용하여 처음부터 연결 파일을 만들려면

1. *`file_name`*`.dcv` 파일 이름 형식으로 `.dcv` 파일을 만듭니다.
2. 선호하는 텍스트 편집기를 사용하여 `.dcv` 파일을 엽니다.
3. `[version]` 그룹 및 `format` 파라미터를 파일 맨 위에 다음 형식으로 추가합니다.

```
[version]
format=1.0
```

> **Important**
>
> `.dcv` 파일에 `[version]` 그룹 및 `format` 파라미터가 포함되어 있지 않으면 구문 분석이 실패합니다.

4. 다음 형식을 사용하여 필요한 파라미터 그룹을 추가합니다.

```
[group_name]
```

   파라미터 그룹에 대한 자세한 내용은 지원되는 파라미터 단원을 참조하십시오.

5. 다음 형식을 사용하여 그룹 뒤에 파라미터와 파라미터 값을 추가합니다.

```
parameter_name=parameter_value
```

> **Note**
>
> - 파라미터 이름은 대/소문자를 구분합니다.
> - 문자열 파라미터 값을 인용 부호로 묶지 마세요.

파라미터 및 파라미터 값에 대한 자세한 내용은 지원되는 파라미터 단원을 참조하십시오.

6. 변경 내용을 저장하고 `.dcv` 파일을 닫습니다.

이 절차를 사용하여 언제든 기존 연결 파일에 추가 파라미터를 추가할 수도 있습니다.

지원되는 파라미터

현재 `.dcv` 파일은 `[version]`, `[connect]`, `[options]` 등 세 개의 파라미터 그룹에서 파라미터를 지원합니다. 다음 표에는 그룹과 사용 가능한 파라미터가 나와 있습니다.

Groups

- [version] 파라미터
- [connect] 파라미터
- [options] 파라미터

`[version]` 파라미터

> **Important**
>
> 필수 필드입니다. `.dcv` 파일에 이 그룹이 포함되어 있지 않으면 구문 분석이 실패합니다.

다음 표에는 `[version]` 그룹에서 지정할 수 있는 파라미터가 나와 있습니다.

파라미터	유형	기본값	설명
형식	문자열		**Important** 필수 파라미터입니다. 이 파라미터 값은 `1.0`이어야 합니다. `.dcv` 파일에 이 파라미터가 포함되어 있지 않으면 구문 분석이 실패합니다.

`[connect]` 파라미터

다음 표에는 `[connect]` 그룹에서 지정할 수 있는 파라미터가 나와 있습니다.

파라미터	유형	기본값	설명
host	String		세션을 호스팅하는 Amazon DCV 서버의 호스트 이름입니다.
포트	정수	8443	Amazon DCV 서버에 연결할 때 사용할 포트입니다.
weburlpath	String		연결을 위한 Amazon DCV 서

파라미터	유형	기본값	설명
			버의 사용자 지정 경로입니다. 예를 들어 `customPath` 를 지정하면 클라이언트가 `host:port/customPath` 에 연결을 시도합니다.
sessionid	String		연결할 Amazon DCV 세션의 ID입니다.
authtoken	String		연결에 사용할 인증 토큰입니다. `authtoken` 을 지정하면 `sessionid` 도 지정해야 합니다. `authtoken` 을 사용할 때 `user` 및 `password` 파라미터를 생략할 수 있습니다.
사용자	String		Amazon DCV 서버에 연결할 때 사용할 사용자 이름입니다.
비밀번호	String		Amazon DCV 서버에 연결할 때 사용할 암호입니다. 암호가 암호화되어 있지 않습니다.

파라미터	유형	기본값	설명
proxytype	String	SYSTEM	사용할 프록시 유형입니다. 유효한 값에는 `HTTPS`, `HTTP`, `SOCKS5|SOCKS` , `SYSTEM` 또는 `NONE|DIRECT` 등이 있습니다. `SYSTEM`을 지정하면 컴퓨터의 프록시 설정이 사용됩니다.
proxyhost	String		프록시 서버를 통해 연결하는 경우 사용할 프록시 서버의 주소입니다.
proxyport	Integer		프록시 서버를 통해 연결하는 경우 사용할 포트입니다.
proxyuser	String		프록시 인증에 사용할 사용자 이름입니다.
proxypassword	String		프록시 인증에 사용할 암호입니다. 암호가 암호화되어 있지 않습니다.

파라미터	유형	기본값	설명
운송	String	`auto`	데이터 전송에 사용할 프로토콜입니다. `auto`를 통해 클라이언트는 먼저 QUIC(UDP) 프로토콜을 사용하여 연결을 시도합니다. QUIC 연결이 실패하면 전송이 자동으로 `websocket` 으로 돌아갑니다. 데이터 전송에 WebSocket(TCP) 프로토콜을 사용하도록 `websocket` 을 지정하거나 데이터 전송에 QUIC(UDP) 프로토콜을 사용하도록 `quic`를 지정합니다. QUIC를 활성화하면 QUIC 프로토콜이 데이터 전송에 사용되고 WebSocket은 인증 트래픽에 사용됩니다. WebSocket을 활성화하면 WebSocket 프로토콜이 데이터 전송과 인증 트래픽에 모두 사용됩니다.

파라미터	유형	기본값	설명
webport	Integer	8443	WebSocket(TCP) 트래픽에 사용할 포트입니다.
quicport	Integer	8443	QUIC(UDP) 트래픽에 사용할 포트입니다.
certificatevalidationpolicy	String	ask-user	신뢰할 수 없는 인증서를 검증하기 위한 정책입니다. 값에는 `strict`, `accept-untrusted` 및 `ask-user`가 포함됩니다.

`[options]` 파라미터

다음 표에는 `[options]` 그룹에서 지정할 수 있는 파라미터가 나와 있습니다.

파라미터	유형	기본값	설명
fullscreen	불	false	클라이언트가 전체 화면 모드로 시작해야 하는지 여부를 나타냅니다.
useallmonitors	불	false	전체 화면 모드를 시작할 때 클라이언트가 모든 모니터를 사용해야 하는지 여부를 나타냅니다.

파라미터	유형	기본값	설명
promptreconnect	부울	true	세션에서 연결을 끊은 후 클라이언트가 다시 연결하라는 메시지를 표시해야 하는지 여부를 나타냅니다. 파라미터를 `true`로 설정하면 연결을 끊을 때 로그인 화면으로 리디렉션됩니다. 파라미터를 `false`로 설정하면 연결을 끊을 때 클라이언트가 닫힙니다.
enableyuv 444decoding	불	false	동적 비디오 콘텐츠를 인코딩할 때 높은 색상 정확도 (YUV 4:4:4)를 사용할지 여부를 나타냅니다.

연결 파일 실행

`.dcv` 연결 파일을 실행하려면 해당 파일을 찾아 두 번 클릭합니다.

또는 파일 경로를 `dcvviewer` 명령의 인수로 지정합니다.

- Windows 클라이언트

```
C:\> dcvviewer.exe path\connection_file_name.dcv
```

- Linux 및 macOS 클라이언트

```
$ dcvviewer path/connection_file_name.dcv
```

Amazon DCV 클라이언트 이해

Amazon DCV는 Windows 클라이언트, Linux 클라이언트, 웹 브라우저 클라이언트 및 macOS 클라이언트를 제공합니다. 이러한 클라이언트는 유사한 기능 세트를 제공하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 특정 요구 사항을 충족하는 Amazon DCV 클라이언트를 선택하세요.

Amazon DCV는 사용할 수 있는 다양한 클라이언트를 제공합니다. 각 클라이언트는 유사한 기능 세트를 제공하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 요구 사항에 가장 적합한 Amazon DCV 클라이언트를 선택할 때는 로컬 디바이스의 운영 체제, 필요한 특정 기능, 필요한 통합 수준 등의 요소를 고려하세요. 클라이언트는 유사한 기능 세트를 제공하지만 기능이나 사용자 인터페이스에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 요구 사항을 참조하세요.

Amazon DCV 클라이언트에는 다음이 포함됩니다.

- Windows 클라이언트 - Windows와의 원활한 통합을 제공하여 데스크톱 공유, 오디오 및 비디오 재생, USB 디바이스 리디렉션, 클립보드 통합 등의 기능을 지원합니다.
- 웹 브라우저 클라이언트 - 이 옵션은 전용 클라이언트 애플리케이션을 설치할 필요 없이 다양한 디바이스나 위치에서 원격 리소스에 액세스해야 하는 사용자에게 유용합니다.
- Linux 클라이언트 - Linux 사용자가 Windows 클라이언트와 동일한 수준의 성능 및 기능으로 원격 리소스에 액세스할 수 있도록 합니다.
- MacOS 클라이언트 - macOS 환경과 원활하게 통합되는 전용 클라이언트를 제공합니다. 이 클라이언트는 동일한 기능 집합을 제공합니다.

Windows 클라이언트

Amazon DCV Windows 클라이언트는 Windows 컴퓨터에서만 지원됩니다. Windows 클라이언트는 기본적으로 Windows 운영 체제에서만 실행되는 독립 실행형 애플리케이션입니다.

Windows 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결하는 방법에 대한 안내는 Windows 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결 섹션을 참조하세요.

Windows 클라이언트는 설치 가능 버전과 휴대용 버전의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 두 버전은 최소 시스템 요구 사항이 동일하며 동일한 기능을 제공합니다.

목차

- 설치 가능한 Windows 클라이언트
- 휴대용 Windows 클라이언트

설치 가능한 Windows 클라이언트

설치 마법사를 사용하여 클라이언트를 설치할 수 있습니다. 마법사는 클라이언트 설치를 사용자 지정할 수 있는 일련의 단계를 안내합니다. 아니면 명령줄을 사용하여 무인 설치를 수행할 수도 있습니다. 이 두 번째 방법을 사용하면 기본 설정을 사용하여 설치 절차를 자동화할 수 있습니다.

마법사나 명령줄을 사용하여 클라이언트를 설치하기 전에 컴퓨터에 필수 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 필수 소프트웨어의 전체 목록은 요구 사항 섹션을 참조하세요.

설치 마법사를 사용하여 Windows 클라이언트를 설치하려면 다음과 같이 하세요.

1. Windows 클라이언트 설치 관리자를 다운로드합니다.

   > **Tip**
   > 다운로드 웹사이트의 최신 패키지 페이지에는 항상 사용 가능한 최신 버전을 가리키는 링크가 있습니다. 이러한 링크를 사용하여 최신 Amazon DCV 패키지를 자동으로 찾을 수 있습니다.

2. 설치 관리자를 실행합니다.
3. 시작 화면에서 다음을 선택합니다.
4. 최종 사용자 라이선스 계약 화면에서 라이선스 계약을 읽습니다. 약관에 동의하는 경우 I accept the terms in the License Agreement(라이선스 계약의 약관에 동의합니다) 확인란을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
5. Destination Folder(대상 폴더) 화면에서 다음을 선택하여 기본 설치 폴더를 유지합니다. 다른 폴더에 클라이언트를 설치하려면 대상 경로를 변경한 후 다음을 선택합니다.
6. (선택 사항) 드라이버 선택 화면에서 USB 디바이스 원격화를 선택합니다. 그런 다음 로컬 하드 드라이브에 설치 예정, 다음을 선택합니다. 이렇게 하면 일부 특수 USB 디바이스를 지원하는 데 필요한 드라이버가 설치됩니다. 이러한 디바이스에는 3D 포인팅 장치와 그래픽 태블릿이 포함됩니다.

   > **Note**
   > 특수화된 USB 디바이스를 사용하려면 추가적인 클라이언트 및 서버 구성이 필요합니다. 지침은 USB 원격화 사용 섹션을 참조하세요.

7. Ready to install(설치 준비 완료) 화면에서 Install(설치)을 선택합니다.

무인 설치를 사용하여 Windows 클라이언트를 설치하려면 다음과 같이 하세요.

1. Windows 클라이언트 설치 관리자를 다운로드합니다.
2. 명령 프롬프트 창을 열고 설치 관리자를 다운로드한 폴더로 이동합니다.
3. 무인 설치 관리자를 실행합니다.

```
C:\> msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2024.0-9431.msi /quiet /norestart /l*v
 dcv_client_install_msi.log
```

USB 드라이버를 비롯한 모든 옵션 구성 요소를 설치하려면 명령에 `ADDLOCAL=ALL` 옵션을 포함하세요.

```
C:\>  msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2024.0-9431.msi ADDLOCAL=ALL /quiet /
norestart /l*v dcv_client_install_msi.log
```

휴대용 Windows 클라이언트

Windows 클라이언트는 휴대용 버전으로도 제공됩니다. 컴퓨터에 휴대용 버전을 설치할 필요가 없습니다. 클라이언트를 USB 드라이브에 복사한 후, 최소 요구 사항을 충족하는 Windows 컴퓨터를 사용하여 USB 드라이브에서 직접 실행할 수 있습니다.

휴대용 Windows 클라이언트를 사용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 휴대용 Windows 클라이언트 zip 파일을 다운로드합니다.

> **Tip**
>
> 다운로드 웹사이트의 최신 패키지 페이지에는 항상 사용 가능한 최신 버전을 가리키는 링크가 있습니다. 이러한 링크를 사용하여 최신 Amazon DCV 패키지를 자동으로 찾을 수 있습니다.

2. 압축 파일의 내용을 압축 해제합니다.
3. 클라이언트를 시작하려면 압축을 푼 폴더를 열고, `/bin/`으로 이동한 후, `dcvviewer.exe`를 두 번 클릭합니다.

웹 브라우저 클라이언트

Amazon DCV 웹 브라우저 클라이언트는 웹 브라우저 내에서 실행됩니다. 웹 클라이언트를 설치할 필요가 없습니다. 웹 브라우저 클라이언트는 모든 주요 데스크톱 운영 체제(Windows, macOS, Linux)의 다음 브라우저에서 지원됩니다.

브라우저	버전
Google Chrome	최신 3개 주요 버전
Mozilla Firefox	최신 3개 주요 버전
Microsoft Edge	최신 3개 주요 버전
Apple Safari	최신 3개 주요 버전

웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결하는 방법에 대한 안내는 웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결 섹션을 참조하세요.

WebCodecs

웹 브라우저 클라이언트는 WebCodecs를 사용하여 브라우저에 이미 있는 비디오 디코더를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 브라우저 구성 요소에서 패킷을 디코딩할 수 있으므로 프레임 속도가 향상될 수 있습니다. Amazon DCV 웹 브라우저 클라이언트는 브라우저에서 WebCodecs를 지원하는 경우 이를 자동으로 사용합니다.

WebCodecs는 다음 브라우저에서 사용할 수 있습니다.

- Google Chrome 버전 94 이상
- Microsoft Edge 버전 94 이상

모든 주요 운영 체제가 지원됩니다. 여기에는 Windows, macOS, Linux가 포함됩니다.

제한 사항

웹 브라우저 클라이언트에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 최대 해상도가 1,920x1,080인 화면을 최대 두 개 지원합니다. 최대 해상도는 서버 측에서 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 세션 디스플레이 레이아웃 관리를 참조하세요.
- 웹 브라우저의 프록시 구성을 사용합니다.

Linux 클라이언트

Linux 클라이언트는 운영 체제에서 기본적으로 실행됩니다. 이를 사용하여 Windows 및 Linux Amazon DCV 서버에서 호스팅되는 Amazon DCV 세션에 연결할 수 있습니다.

Linux 클라이언트는 소프트웨어 패키지를 사용하여 Linux 클라이언트 컴퓨터에 설치됩니다. 소프트웨어 패키지는 모든 필수 패키지와 종속 파일을 설치하고, 필요한 클라이언트 구성을 수행합니다.

Linux 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결하는 방법에 대한 안내는 Linux 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결 섹션을 참조하세요.

Linux 클라이언트를 설치하려면

1. 소프트웨어 패키지가 안전한 GPG 서명으로 디지털 서명됩니다. 패키지 관리자가 패키지 서명을 확인할 수 있도록 하려면 Amazon DCV GPG 키를 가져와야 합니다. 이렇게 하려면 터미널 창을 열고 Amazon DCV GPG 키를 가져옵니다.

   - RHEL, CentOS, Rocky Linux, SUSE Linux Enterprise 15

     ```
     $ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
     ```

   - Ubuntu

     GPG 키를 다운로드합니다.

     ```
     $ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
     ```

     GPG 키를 설치합니다.

     ```
     $ sudo apt-key add NICE-GPG-KEY
     ```

2. Amazon DCV 웹사이트에서 해당하는 운영 체제에 적합한 클라이언트 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

> **Tip**
>
> 다운로드 웹사이트의 최신 패키지 페이지에는 항상 사용 가능한 최신 버전을 가리키는 링크가 있습니다. 이러한 링크를 사용하여 최신 Amazon DCV 패키지를 자동으로 찾을 수 있습니다.

3. Linux 클라이언트를 설치합니다. 다운로드한 파일의 파일 이름을 입력하여 다음 명령을 완료합니다.

   - RHEL, CentOS, Rocky Linux

     ```
     $  sudo yum install the downloaded .rpm file
     ```

   - Ubuntu

     ```
     $  sudo dpkg --install the downloaded .deb file
     ```

   - SUSE Linux Enterprise

     ```
     $  sudo zypper install the downloaded .rpm file
     ```

macOS 클라이언트

Amazon DCV macOS 클라이언트는 Apple Mac 컴퓨터에서만 지원됩니다. macOS 클라이언트는 macOS 운영 체제에서 실행되는 독립 실행형 애플리케이션입니다.

macOS 클라이언트는 `.dmg` 소프트웨어 패키지를 사용하여 설치됩니다.

macOS 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결하는 방법에 대한 안내는 macOS 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션에 연결 섹션을 참조하세요.

macOS 클라이언트를 설치하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트 컴퓨터에 따라 올바른 macOS 클라이언트 설치 프로그램을 다운로드하세요.

   - 인텔 프로세서용 macOS 클라이언트
   - Apple M1 프로세서용 macOS 클라이언트

> **Tip**
>
> 다운로드 웹사이트의 최신 패키지 페이지에는 항상 사용 가능한 최신 버전을 가리키는 링크가 있습니다. 이러한 링크를 사용하여 최신 Amazon DCV 패키지를 자동으로 찾을 수 있습니다.

2. 다운로드된 `.dmg` 파일을 실행합니다.

   알 수 없는 개발자의 애플리케이션이기 때문에 애플리케이션을 설치할 수 없다는 오류가 표시되는 경우 Mac에서 앱 안전하게 열기 웹 페이지를 참조하세요.

3. `DCV.app` 파일을 클릭하고 Applications 폴더로 끌어 놓습니다.
4. (선택 사항) 쉽게 액세스할 수 있도록 바탕 화면 바로 가기를 만들거나 애플리케이션을 도크에 추가합니다.

Amazon DCV 사용

Amazon DCV 클라이언트를 선택한 후에는 이 클라이언트를 사용하여 Amazon DCV 세션과 상호 작용할 수 있습니다. 여기에서 설정을 변경하고, 기본 작업을 수행하고, 외부 디바이스를 관리할 수 있습니다. Amazon DCV에서 사용할 수 있는 일부 기능은 다음과 같습니다.

설정 변경

- 디스플레이 해상도 변경
- 시간대 설정
- 스트리밍 모드 관리

기본 기능 사용

- 파일 전송
- 세션에서 인쇄
- 복사 및 붙여넣기
- 스크린샷 저장
- Amazon DCV 세션에서 공동 작업

디스플레이 관리

- 다중 모니터 사용
- 정확한 오디오/비디오 동기화 사용
- 높은 색상 정확도 사용

외부 디바이스 관리

- 스마트 카드 사용
- USB 원격화 사용
- 웹캠 사용

네트워크에 연결

- 인증서 검증 정책 설정

- WebAuthn 리디렉션 사용

디스플레이 해상도 변경

기본적으로 Amazon DCV는 원격 시스템의 디스플레이 해상도를 클라이언트의 현재 크기에 맞게 자동으로 조정합니다. 클라이언트 창의 크기가 조정되면 DCV는 디스플레이 해상도를 클라이언트 창에 맞는 크기로 변경하도록 서버에 요청합니다.

Amazon DCV는 설정 및 서버 시스템 구성에 따라 해상도를 구성할 수 있습니다.

- 웹 클라이언트 해상도는 기본적으로 (Web-client-max-head-resolution 서버 설정에서) 1,920x1,080으로 제한됩니다.
- 네이티브 클라이언트는 기본적으로 (max-head-resolution에서) 4,096x2,160으로 제한됩니다.

사용 가능한 해상도와 모니터 수는 서버 구성에 따라 다르므로, 시스템 환경과 드라이버를 최적의 성능을 위해 올바르게 설정하려면 사전 조건 가이드를 따르세요.

> **Note**
>
> 지원되는 모니터당 최대 해상도는 최대 4개의 모니터에 대해 4,096x4,096입니다. 해상도가 더 높거나 모니터가 4개를 초과하는 경우, 어떤 구성에서도 지원되지 않습니다.

서버에서 클라이언트 창 크기를 조정해도 변경되지 않는 고정 해상도를 원하는 경우 디스플레이 해상도 메뉴를 선택하고 원하는 해상도를 지정하세요. 자동 크기 조정을 다시 활성화하려는 경우 자동으로 조정을 선택할 수 있습니다.

이 기능은 Windows 클라이언트, 웹 브라우저 클라이언트, Linux 클라이언트 및 macOS 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

Windows 클라이언트의 디스플레이 해상도 변경

1. 상단 메뉴에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 디스플레이 해상도를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 원하는 해상도를 선택합니다.

macOS 클라이언트의 디스플레이 해상도 변경

1. 상단 메뉴에서 DCV 뷰어 아이콘을 클릭합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
3. 디스플레이 탭으로 이동합니다.
4. 디스플레이 해상도 메뉴에서 원하는 해상도를 선택합니다.



Linux 클라이언트의 디스플레이 해상도 변경

1. 상단 메뉴에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
3. 디스플레이 탭으로 이동합니다.
4. 디스플레이 해상도 메뉴에서 원하는 해상도를 선택합니다.



시간대 설정

DCV를 사용하면 현재 시간대 또는 사용 중인 원격 데스크톱이 위치한 곳의 시간대를 표시하도록 세션의 시간대를 설정할 수 있습니다.

이를 시간대 리디렉션이라고 합니다.

이 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정하면 DCV 클라이언트는 사용자가 클라이언트에 로그인할 때마다 이 설정을 저장합니다.

세션을 공동 작업할 때 세션에 가장 먼저 연결하는 클라이언트(기본 연결이라고도 함)는 세션에서 기본 연결이 해제되어도 세션의 시간대를 설정합니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 세션에서 공동 작업 단원을 참조하십시오.

이 기능을 사용하려면 관리자가 이 기능을 사용 설정해야 합니다. 표시된 시간대를 변경할 수 있는 옵션이 없는 상황에서 시간대를 변경하려는 경우 관리자에게 문의하세요. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 구성 파라미터 수정을 참조하세요.

시간대를 설정하려면 클라이언트에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows의 경우
  1. 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 드롭다운 메뉴에서 시간대 리디렉션을 선택합니다.

> **Note**
>
> 메뉴 항목 아래에 기능이 활성화되었는지 비활성화되었는지 표시됩니다.



- macOS의 경우
  1. 상단의 도구 모음에서 DCV 뷰어 아이콘을 클릭합니다.
  2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
  3. 일반 탭을 선택합니다.
  4. 표준 시간대 리디렉션 사용 확인란을 선택합니다.



- Linux
  1. 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
  3. 기본 설정 창에서 일반 탭을 선택합니다.
  4. 시간대 리디렉션 확인란을 선택합니다.



- 웹 기반 클라이언트
  1. 기본 설정으로 이동합니다.
  2. 시간대 리디렉션 스위치를 클릭합니다.



스트리밍 모드 관리

Amazon DCV는 네트워크 기능에 따라 스트리밍 모드를 자동으로 최적화하는 가변 프로토콜을 사용합니다. 그러나 응답을 우선순위에 둘지, 이미지 품질을 우선순위에 둘지 지정할 수 있습니다.

- 응답을 우선순위에 두면(최상의 응답성) 이미지 품질이 저하되고 프레임 속도가 향상됩니다. 이 옵션은 더 빠른 응답 시간을 우선시하지만 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
- 이미지 품질을 우선순위에 두면(최고의 품질) 응답이 느려지고 이미지 품질이 한층 개선됩니다. 이 옵션은 높은 이미지 품질을 우선시합니다. 이로 인해 응답 시간이 길어질 수 있습니다.

이 기능은 Windows 클라이언트, 웹 브라우저 클라이언트, Linux 클라이언트 및 macOS 클라이언트에서 사용할 수 있습니다. 스트리밍 모드를 설정하는 단계는 사용하는 클라이언트에 따라 다릅니다.

주제

- Windows, Linux, macOS 클라이언트의 스트리밍 모드
- 웹 브라우저 클라이언트의 스트리밍 모드

Windows, Linux, macOS 클라이언트의 스트리밍 모드

Windows 클라이언트의 스트리밍 모드

1. 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 목록에서 스트리밍 모드를 선택합니다.
3. 스트리밍 모드 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 최상의 응답성
   - 최고의 품질
4. (선택 사항) 네트워크 성능에 대한 정보를 보려면 Display Streaming Metrics(스트리밍 측정치 표시)를 선택합니다. 자세한 내용은 스트리밍 지표 단원을 참조하십시오.



5. Streaming Mode(스트리밍 모드) 창을 닫습니다.

macOS 클라이언트의 스트리밍 모드

1. 창 상단에서 DCV 뷰어 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
3. 기본 설정 창에서 디스플레이 탭을 선택합니다.
4. 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
   - 최상의 응답성
   - 최고의 이미지 품질
5. (선택 사항) 네트워크 성능에 대한 정보를 보려면 Display Streaming Metrics(스트리밍 측정치 표시)를 선택합니다. 자세한 내용은 스트리밍 지표 단원을 참조하십시오.



6. 기본 설정 창을 닫습니다.

Linux 클라이언트의 스트리밍 모드

1. 창 상단에서 설정 아이콘을 선택합니다. 스트리밍 모드.
2. 기본 설정 창에서 디스플레이 탭을 선택합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
   - 최상의 응답성
   - 최고의 이미지 품질
4. (선택 사항) 네트워크 성능에 대한 정보를 보려면 Display Streaming Metrics(스트리밍 측정치 표시)를 선택합니다. 자세한 내용은 스트리밍 지표 단원을 참조하십시오.



5. 기본 설정 창을 닫습니다.

스트리밍 지표

스트리밍 지표를 사용하여 네트워크 성능을 평가하고 네트워크 상태에 적합한 스트리밍 모드를 결정할 수 있습니다. 스트리밍 측정치를 보려면 설정, Streaming Mode(스트리밍 모드), Display Streaming Metrics(스트리밍 측정치 표시)를 선택합니다.

스트리밍 측정치는 다음과 같은 실시간 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> 현재 Amazon DCV 세션 연결에 대한 지표가 표시됩니다.

- 프레임 속도 - Amazon DCV 서버에서 초당 수신한 프레임 수를 나타냅니다.
- 네트워크 지연 시간 - 데이터 패킷이 Amazon DCV 서버로 전송되었다가 클라이언트로 되돌아오는 데 걸리는 시간(밀리초 단위)을 나타냅니다.

- 대역폭 사용량 - 네트워크 연결을 통해 전송 및 수신되는 데이터의 양을 나타냅니다. 빨간색 선은 최대 네트워크 처리량을 나타냅니다. 노란색 선은 평균 처리량을 나타냅니다. 파란색 선은 현재(실시간) 처리량을 나타냅니다.

다음 이미지에 스트리밍 측정치 데이터 예가 나와 있습니다.



웹 브라우저 클라이언트의 스트리밍 모드

스트리밍 모드를 관리하는 단계는 지원되는 모든 웹 브라우저에서 동일합니다.

1. 클라이언트에서 세션, 기본 설정을 선택합니다.



2. 디스플레이 탭의 스트리밍 옵션 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   - 최상의 응답성

- 최고의 품질



3. (선택 사항) 네트워크 성능에 대한 정보를 보려면 Display Streaming Metrics(스트리밍 측정치 표시)를 선택합니다. 자세한 내용은 스트리밍 지표 단원을 참조하십시오.
4. 기본 설정 모달을 저장하고 닫습니다.

스트리밍 지표

스트리밍 지표를 사용하여 네트워크 성능을 평가하고 네트워크 상태에 적합한 스트리밍 모드를 결정할 수 있습니다.

스트리밍 측정치는 다음과 같은 실시간 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> 현재 Amazon DCV 세션 연결에 대한 지표가 표시됩니다.

- 프레임 속도 - Amazon DCV 서버에서 초당 수신한 프레임 수를 나타냅니다.
- 네트워크 지연 시간 - 데이터 패킷이 Amazon DCV 서버로 전송되었다가 클라이언트로 되돌아오는 데 걸리는 시간(밀리초 단위)을 나타냅니다.
- 대역폭 사용량 - 네트워크 연결을 통해 전송 및 수신되는 데이터의 양을 나타냅니다. 빨간색 선은 최대 네트워크 처리량을 나타냅니다. 노란색 선은 평균 처리량을 나타냅니다. 파란색 선은 현재(실시간) 처리량을 나타냅니다.

스트리밍 지표를 보려면

1. 클라이언트에서 세션, 기본 설정을 선택합니다.



2. 디스플레이 탭에서 토글을 활성화하여 도구 모음에 스트리밍 지표를 표시합니다.
3. 기본 설정 모달을 닫습니다.
4. 그러면 스트리밍 지표가 클라이언트 도구 모음 중앙에 표시됩니다.

5. 스트리밍 지표를 클릭하면 다음 예제와 같이 더 자세한 스트리밍 데이터를 볼 수 있습니다.



6. (선택 사항) 지표 모달을 닫습니다.

파일 전송

Amazon DCV를 사용하여 Amazon DCV 세션 스토리지에 파일을 업로드하고 다운로드할 수 있습니다. 세션 스토리지를 활성화하고 구성하는 방법에 대한 안내는 Amazon DCV 관리자 안내서의 세션 스토리지 활성화를 참조하세요.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

이 기능은 Windows, 웹 브라우저, Linux, macOS 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

주제

- Windows, Linux, macOS 클라이언트를 사용하여 파일 전송
- 웹 브라우저를 사용하여 파일 전송

Windows, Linux, macOS 클라이언트를 사용하여 파일 전송

파일 업로드, 다운로드 및 이름 변경 단계는 Windows, Linux, macOS 클라이언트에서 모두 비슷합니다.

파일 다운로드

Windows 클라이언트를 사용 중인 경우 파일이 데스크톱으로 다운로드됩니다. Linux 또는 macOS 클라이언트를 사용 중인 경우 파일이 기본 다운로드 폴더로 다운로드됩니다.

파일을 세션 스토리지에서 컴퓨터로 다운로드하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.



2. 파일 스토리지 창에서 다운로드할 파일을 선택하거나 파일 옆의 아래쪽 화살표를 선택한 후 다운로드를 선택합니다.

파일 업로드

세션에 업로드한 파일은 Amazon DCV 서버 관리자가 지정한 경로에 저장됩니다.

파일을 컴퓨터에서 Amazon DCV 세션 스토리지로 업로드하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 파일을 기존 폴더에 업로드하려면 다음과 같이 하세요.

     파일 스토리지 창 내에서 해당 폴더로 이동합니다.

- 파일을 새 폴더에 업로드하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 폴더 만들기를 선택합니다.
  2. 폴더 이름을 입력합니다.
  3. 새 폴더를 엽니다.

3. 파일 스토리지 창에서 파일 업로드를 선택합니다.
4. 업로드할 파일을 선택합니다.
5. Open을 선택합니다.

파일을 컴퓨터에서 Amazon DCV 세션 스토리지로 드래그 앤 드롭하려면 다음과 같이 하세요.

1. 파일을 업로드하려는 파일 스토리지, 폴더 또는 하위 폴더를 엽니다.
2. 로컬 컴퓨터에서 업로드하려는 파일 또는 폴더를 하나 이상 선택합니다.
3. 선택한 파일 또는 폴더를 Amazon DCV 세션 창으로 드래그합니다.

> **Note**
> 파일 스토리지 창이 닫힌 경우 자동으로 열립니다.

4. 파일 스토리지, 선택한 폴더 또는 선택한 하위 폴더 창에서 원하는 위치의 드롭 영역에 파일을 드롭합니다.

파일 이름 바꾸기

세션 스토리지에서 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

세션 스토리지에서 파일 이름을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.
2. 이름을 바꿀 파일 옆의 아래쪽 화살표를 선택하고 이름 바꾸기를 선택합니다.
3. 새 파일 이름을 입력하고 Enter를 누릅니다.

웹 브라우저를 사용하여 파일 전송

파일 업로드, 다운로드 및 이름 변경 단계는 지원되는 모든 웹 브라우저에서 동일합니다.

파일 다운로드

웹 브라우저 클라이언트에서 파일이 기본 다운로드 폴더로 다운로드됩니다.

파일을 세션 스토리지에서 컴퓨터로 다운로드하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.



2. 파일 스토리지 창에서 다운로드할 파일을 선택하거나 다운로드할 파일에 해당하는 테이블 행을 선택하고 작업 버튼과 다운로드 옵션을 클릭합니다. 파일 이름을 클릭하기만 해도 파일을 다운로드할 수 있습니다.

파일 업로드

세션에 업로드한 파일은 Amazon DCV 서버 관리자가 지정한 경로에 저장됩니다.

파일을 컴퓨터에서 DCV 세션으로 업로드하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기존 폴더에 파일을 업로드하려면 다음과 같이 하세요.

     파일 스토리지 창 내에서 해당 폴더로 이동합니다.
   - 새 폴더에 파일을 업로드하려면 다음과 같이 하세요.
     1. 폴더 만들기를 선택합니다.
     2. 폴더 이름을 입력합니다.
     3. 새 폴더를 엽니다.
3. 파일 스토리지 창에서 파일 업로드를 선택합니다.
4. 업로드할 파일을 선택합니다.
5. Open을 선택합니다.

파일을 컴퓨터에서 Amazon DCV 세션 스토리지로 드래그 앤 드롭하려면 다음과 같이 하세요.

1. 파일을 업로드하려는 파일 스토리지, 폴더 또는 하위 폴더를 엽니다.
2. 로컬 컴퓨터에서 업로드하려는 파일 또는 폴더를 하나 이상 선택합니다.
3. 선택한 파일 또는 폴더를 Amazon DCV 세션 창으로 드래그합니다.

> **Note**
>
> 파일 스토리지 창이 닫힌 경우 자동으로 열립니다.

4. 파일 스토리지, 선택한 폴더 또는 선택한 하위 폴더 창에서 원하는 위치의 드롭 영역에 파일을 드롭합니다.

파일 이름 바꾸기

세션 스토리지에서 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

세션 스토리지에서 파일 이름을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 스토리지를 선택합니다.
2. 이름을 바꿀 항목에 해당하는 테이블 행을 선택하고 작업 버튼을 클릭한 다음 거기에서 이름 바꾸기 옵션을 클릭합니다.
3. 새 파일 이름을 입력하고 Enter를 누릅니다.

세션에서 인쇄

Amazon DCV를 사용하여 Amazon DCV 세션의 내용을 인쇄할 수 있습니다. 사용 가능한 인쇄 디바이스는 사용 중인 클라이언트에 따라 다릅니다.

- Windows 클라이언트, Linux 클라이언트, macOS 클라이언트 - 클라이언트 컴퓨터에 연결된 실제 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 또는 Amazon DCV 가상 프린터를 사용하는 PDF 문서로 인쇄할 수 있습니다.
- 웹 브라우저 클라이언트 - Amazon DCV 가상 프린터를 사용하여 .PDF 문서로 인쇄할 수 있습니다.

Amazon DCV 가상 프린터로 인쇄하면 내용이 인쇄 가능한 파일로 내보내집니다. 클라이언트를 사용하여 로컬 컴퓨터에 파일을 다운로드한 다음 로컬 프린터를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

세션에서 콘텐츠를 인쇄하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트에서 인쇄 창을 엽니다.
2. 인쇄 창에서 다음 인쇄 디바이스 중 하나를 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.
   - (모든 클라이언트가 모든 Windows 및 Linux 서버에 연결된 경우) DCV 프린터 - Amazon DCV 가상 프린터로 인쇄
   - (Windows 클라이언트가 Windows 및 Linux 서버에 연결된 경우) ***<local-printer-name>***-리디렉션 — 로컬 프린터로 인쇄
3. Amazon DCV 가상 프린터로 인쇄하는 경우 파일을 다운로드할 준비가 되면 알림이 표시됩니다. 오른쪽 위 모서리에서 알림을 선택하고, 목록에서 인쇄 알림을 찾은 후, 다운로드를 선택합니다.
   - 웹 브라우저 클라이언트를 사용하는 경우 다운로드가 완료된 후 폴더에 표시를 선택합니다.
   - Windows 클라이언트를 사용하는 경우 파일을 다운로드할 때 프린터 대화 상자가 자동으로 열립니다.
   - Linux 또는 macOS 클라이언트를 사용하는 경우 다운로드된 파일이 기본 관련 애플리케이션과 함께 자동으로 열립니다.

> **Note**
>
> 파일을 다운로드한 후에는 Amazon DCV 서버에서 파일이 삭제되므로, 더 이상 다운로드할 수 없습니다.

복사 및 붙여넣기

Amazon DCV를 사용하여 로컬 컴퓨터와 Amazon DCV 세션 간에 텍스트를 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

복사 및 붙여 넣을 수 있는 콘텐츠 유형과 복사 및 붙여넣기 방법은 Windows 클라이언트, 웹 브라우저 클라이언트, Linux 클라이언트 및 macOS 클라이언트 간에 다릅니다.

주제

- Windows, Linux, macOS 클라이언트
- 웹 브라우저 클라이언트

Windows, Linux, macOS 클라이언트

Windows, Linux, macOS 클라이언트를 사용하여 로컬 컴퓨터와 Amazon DCV 세션 간에 텍스트와 이미지를 복사하고 붙여 넣을 수 있습니다. 키보드 단축키와 컨텍스트(마우스 오른쪽 클릭) 메뉴 바로 가기를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 복사하여 붙여 넣을 수 없는 경우 Amazon DCV 서버 관리자에게 문의하여 권한이 제대로 구성되었는지 확인하세요.

웹 브라우저 클라이언트

웹 브라우저 클라이언트를 사용하여 로컬 컴퓨터와 Amazon DCV 세션 간에 텍스트를 복사하고 붙여 넣을 수 있습니다. 키보드 단축키와 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 사용하여 Google Chrome 및 Microsoft Edge에서 텍스트와 이미지를 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다. Mozilla Firefox와 Apple Safari는 이미지 복사 및 붙여넣기를 지원하지 않으며, 텍스트를 복사하여 붙여넣으려면 다른 절차가 필요합니다.

Mozilla Firefox 또는 Apple Safari에서 세션의 텍스트를 복사하여 로컬 컴퓨터에 붙여 넣으려면

1. 웹 브라우저 클라이언트에서 복사할 텍스트를 강조 표시하고 Clipboard(클립보드), Copy to Local Device(로컬 디바이스에 복사)를 선택합니다.

   

   텍스트가 이제 컴퓨터의 클립보드에 배치됩니다.
2. 붙여넣기 키보드 단축키 또는 컨텍스트 메뉴 바로 가기를 사용하여 붙여 넣을 수 있습니다.

Mozilla Firefox 또는 Apple Safari에서 로컬 컴퓨터의 텍스트를 복사하여 세션에 붙여 넣으려면

1. 로컬 컴퓨터에서 복사 키보드 바로 가기 또는 컨텍스트 메뉴를 사용하여 텍스트를 복사합니다.
2. 웹 브라우저 클라이언트에서 Clipboard(클립보드), Paste to Remote Session(원격 세션에 붙여넣기)을 선택합니다.
3. 호스트 운영 체제의 붙여넣기 단축키를 사용하여 붙여 넣을 수 있습니다.

스크린샷 저장

Amazon DCV를 사용하여 Amazon DCV 세션의 스크린샷을 저장할 수 있습니다. 이 기능은 Windows, 웹 브라우저, Linux, macOS 클라이언트에서 사용할 수 있습니다. 스크린샷을 저장하는 단계는 모든 클라이언트에서 비슷합니다.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요. 스크린샷을 저장할 권한이 없는 경우 클라이언트는 클라이언트 컴퓨터에서 실행되는 외부 도구를 사용하지 않고 Amazon DCV 클라이언트의 스크린샷을 캡처합니다. 이러한 도구로 가져온 이미지는 Amazon DCV 클라이언트 창 대신 검은색 직사각형으로 표시되거나 데스크톱 바탕 화면만 표시됩니다. 이 기능은 Windows 및 macOS 클라이언트에서만 사용할 수 있습니다.

스크린샷을 저장하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 클라이언트에서 세션, 스크린샷 저장을 선택합니다.



3. 스크린샷 파일의 위치와 이름을 선택합니다.

Amazon DCV 세션에서 공동 작업

Amazon DCV 사용자는 동일한 세션에서 공동 작업하여 화면과 마우스를 공유할 수 있습니다. 사용자는 권한이 있는 세션에 참여할 수 있지만 세션 소유자는 모든 세션 공동 작업에서 사용자 연결을 끊을 수 있습니다. 이 기능을 이용하려면 사용자는 동일한 세션 ID로 식별되는 동일한 세션에 참여해야 합니다.

> **Note**
>
> Amazon DCV 세션에서 공동 작업할 때는 다중 모니터 기능이 비활성화됩니다.

요구 사항

기본적으로 Amazon DCV 세션에 연결할 수 있는 유일한 사용자는 해당 세션의 소유자입니다.

사용자가 동일한 세션에서 공동 작업하려면 세션에 적용된 활성 권한을 업데이트하여 `display` 파라미터를 포함해야 합니다. 권한 파일 편집에 대한 자세한 내용은 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 권한 파일을 편집하려면 관리자 권한이 필요합니다.

Windows 또는 Linux 기반 서버를 위한 Amazon DCV 세션에서 공동 작업하려면 다음과 같이 하세요.

1. DCV 도구 모음에 있는 Amazon DCV 클라이언트에서 공동 작업자 아이콘을 선택합니다.



   연결된 모든 Amazon DCV 세션을 볼 수 있는 공동 작업자 창이 열립니다.

2. 참여할 세션을 선택합니다.
3. DCV 세션에서 사용자 연결을 제외한 하나 또는 모든 클라이언트 연결을 제거하려면 연결 해제를 선택합니다.

   이 옵션은 세션 소유자만 사용할 수 있습니다.



4. 활성 세션에서 사용자를 제거하려면 연결 해제를 선택합니다.

macOS용 Amazon DCV 세션에서 공동 작업하려면 다음과 같이 하세요.

1. 상단 도구 모음에서 보기로 이동합니다.



2. 드롭다운 메뉴에서 공동 작업자를 선택합니다.

   연결된 모든 Amazon DCV 세션을 볼 수 있는 공동 작업자 창이 열립니다.



3. 참여할 세션을 선택합니다.

4. DCV 세션에서 사용자 연결을 제외한 하나 또는 모든 클라이언트 연결을 제거하려면 연결 해제를 선택합니다.

   이 옵션은 세션 소유자만 사용할 수 있습니다.

다중 모니터 사용

> **Note**
>
> Amazon DCV 세션에서 공동 작업할 때는 다중 모니터 기능이 비활성화됩니다.

Amazon DCV는 단일 모니터, 선택한 모니터 세트 또는 사용 가능한 모든 모니터에서 전체 화면 해상도를 확장할 수 있습니다.

요청한 레이아웃이 서버에서 지원되지 않는 경우 서버의 디스플레이 제한에 맞도록 레이아웃을 조정할 수 있습니다. 레이아웃을 조정할 수 없는 경우 요청이 실패하고 변경 사항이 적용되지 않습니다.

사용자 지정 디스플레이 레이아웃을 수동으로 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 세션 디스플레이 레이아웃 관리를 참조하세요.

Amazon DCV는 설정 및 서버 시스템 구성에 따라 해상도를 구성할 수 있습니다.

- 웹 클라이언트 해상도는 기본적으로 (Web-client-max-head-resolution 서버 설정에서) 1,920x1,080으로 제한됩니다.
- 네이티브 클라이언트는 기본적으로 (max-head-resolution에서) 4,096x2,160으로 제한됩니다.

> **Note**
>
> 지원되는 모니터당 최대 해상도는 최대 4개의 모니터에 대해 4,096x4,096입니다. 해상도가 더 높거나 모니터가 4개를 초과하는 경우, 어떤 구성에서도 지원되지 않습니다.

시스템 환경과 드라이버를 최적의 성능을 위해 올바르게 설정하려면 사전 조건 가이드를 따르세요.

주제

- 선택한 모니터에서 전체 화면 확장
- 선택한 모니터에서 전체 화면 확장

- 다중 모니터에서 전체 화면 종료

선택한 모니터에서 전체 화면 확장

Amazon DCV 클라이언트를 사용하여 전체 화면 해상도로 세션 디스플레이를 확장할 수 있습니다.

Windows, Linux 및 macOS 클라이언트에서 확장된 디스플레이는 실제 디스플레이 레이아웃 및 화면 해상도와 일치합니다.

웹 브라우저 클라이언트를 사용하면 세션 디스플레이를 1,920x1,080 화면 해상도의 최대 두 개의 화면으로 확장할 수 있습니다. 디스플레이가 확장되면 새 브라우저 창에서 추가 화면이 열립니다. 두 번째 화면은 디스플레이를 원래 화면의 오른쪽으로 확장합니다. 그에 따라 화면을 배치했는지 확인합니다.

Example

예를 들어, 세 개의 모니터가 로컬 컴퓨터에 연결된 상황입니다. 서버는 세션의 디스플레이를 세 모니터 모두로 확장하고 디스플레이의 특정 화면 해상도와 일치시킵니다.

이 기능을 사용하려면 클라이언트에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 클라이언트
  1. 창 상단에 표시된 도구 모음으로 이동합니다.
  2. 전체 화면 아이콘을 선택합니다.
  3. 드롭다운 메뉴에서 모든 모니터를 선택합니다.



- macOS 클라이언트

> **Note**
>
> 디스플레이에는 Mission Control 시스템 기본 설정에서 별도의 스페이스 옵션이 활성화되어 있어야 합니다.

1. 창 상단에 표시된 도구 모음으로 이동합니다.
2. 창 상단의 도구 모음에서 보기를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 전체 화면 모든 모니터를 선택합니다.



- Linux 클라이언트
  1. 창 상단에 표시된 도구 모음으로 이동합니다.
  2. 전체 화면 아이콘을 선택합니다.

- 웹 브라우저 클라이언트
  1. 창 상단에 표시된 도구 모음으로 이동합니다.
  2. 멀티스크린 아이콘을 선택합니다.



선택한 모니터에서 전체 화면 확장

세 개 이상의 모니터가 연결되어 있는 경우 DCV는 사용 가능한 일부 모니터로 전체 화면을 확장할 수도 있습니다. 선택한 모니터를 전체 화면으로 전환할 수 없는 경우 오류 메시지가 나타나므로 절차를 다시 수행해야 합니다.

선택한 모니터는 디스플레이 설정에서 서로 인접하거나 한 면을 공유하도록 설정해야 합니다.

인접 모니터 배치의 예제입니다.

> **Note**
>
> 파란색 상자는 DCV 지원 모니터입니다.
> 회색 상자는 다른 모니터입니다.



인접하지 않은 모니터 배치의 예제입니다.

Windows 디스플레이 구성에서 모니터가 인접하도록 설정되어 있지 않은 경우 DCV를 종료하고 로컬 컴퓨터의 디스플레이 설정을 변경해야 합니다.

- Windows 클라이언트
  1. 상단 메뉴로 이동합니다.
  2. 전체 화면 아이콘을 선택합니다.

> **Note**
>
> 전체 화면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.



  3. 드롭다운 메뉴에서 선택한 모니터를 선택합니다.

> **Note**
>
> 선택한 모니터 창에 현재 모니터 레이아웃이 표시됩니다.



4. DCV를 전체 화면으로 표시할 모니터를 선택합니다.
5. 적용를 클릭합니다.

- macOS 클라이언트
  1. 상단 메뉴로 이동합니다.
  2. 보기를 선택합니다.

> **Note**
>
> 보기 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.



3. 드롭다운 메뉴에서 전체 화면 선택한 모니터를 선택합니다.

> **Note**
>
> 전체 화면 선택한 모니터 창에 현재 모니터 레이아웃이 표시됩니다.



4. DCV를 전체 화면으로 표시할 모니터를 선택합니다.
5. 적용를 클릭합니다.

- Linux 클라이언트
  1. 상단 메뉴로 이동합니다.
  2. 전체 화면 아이콘을 선택합니다.

> **Note**
>
> 전체 화면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.



3. 드롭다운 메뉴에서 선택한 모니터를 선택합니다.

> **Note**
>
> 선택한 모니터 창에 현재 모니터 레이아웃이 표시됩니다.



4. DCV를 전체 화면으로 표시할 모니터를 선택합니다.
5. 적용를 클릭합니다.

다중 모니터에서 전체 화면 종료

디스플레이를 확장하거나 전체 화면 모드로 전환하면 화면의 상단 가운데 가장자리에 탭이 나타납니다. 전체 화면 모드를 종료하려면 탭을 클릭하고 전체 화면 종료를 선택합니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 DCV는 디스플레이 설정을 저장합니다. DCV가 다른 모니터 구성을 감지하면 디스플레이 설정이 재설정됩니다.

정확한 오디오/비디오 동기화 사용

정확한 오디오/비디오 동기화 설정은 오디오 및 비디오 재생의 시간 차이를 최소화하는 모드를 활성화합니다. 이 모드는 립싱크와 같이 비디오와 오디오를 정확하게 동기화해야 하는 워크로드에 유용합니다.

> **Note**
>
> 이 기능을 사용하면 원격 시스템의 인지된 응답 속도가 지연될 수 있습니다.

정확한 오디오/비디오 동기화 기능은 하드웨어 GPU 가속을 지원하는 Windows 및 Linux 서버와 콘솔 세션에서만 지원됩니다. 이 기능은 모든 네이티브 클라이언트에서 지원됩니다.

> **Note**
>
> 웹 기반 클라이언트에서는 정확한 오디오/비디오 동기화가 지원되지 않습니다.

오디오/비디오 동기화를 활성화 또는 비활성화하려면 다음과 같이 하세요.

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 클라이언트에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows 클라이언트
     1. 설정 아이콘을 선택합니다.
     2. 드롭다운 메뉴에서 정확한 오디오/비디오 동기화를 선택합니다.



- macOS 클라이언트
  1. DCV 뷰어 아이콘을 선택합니다.
  2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
  3. 정확한 오디오/비디오 동기화 확인란을 선택합니다.



- Linux 클라이언트
  1. 설정 아이콘을 선택합니다.
  2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
  3. 정확한 오디오/비디오 동기화 확인란을 선택합니다.



높은 색상 정확도 사용

기본적으로 Amazon DCV는 디스플레이 출력을 압축할 때 YUV 4:2:0 크로마 서브샘플링을 사용한 다음, 시간이 지나도 변하지 않는 화면 부분을 완전한 무손실 RGB 구현으로 업데이트합니다. 이 기본 동작은 크로마 아티팩트를 유발할 수 있지만 성능과 이미지 충실도 사이의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. 높은 색상 정확도 설정을 활성화하면 YUV 크로마 서브샘플링이 4:4:4로 설정되므로 색상 충실도가 향상됩니다. 하지만 YUV 4:4:4 를 사용할 경우, 대부분의 클라이언트 컴퓨터가 HW 가속 디코딩을 지원하지 않기 때문에 네트워크 대역폭이 증가하고, 특히 고해상도에서 클라이언트 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

높은 색상 정확도를 설정하는 단계는 사용하는 클라이언트에 따라 다릅니다.

주제

- 네이티브 클라이언트의 높은 색상 정확도
- 웹 브라우저 클라이언트의 높은 색상 정확도

네이티브 클라이언트의 높은 색상 정확도

버전 2022.0 이상의 Amazon DCV 서버와 Amazon DCV 클라이언트를 사용하는 경우 다음 단계에 따라 색상 정확도를 높일 수 있습니다.

Windows 클라이언트에서 높은 색상 정확도 설정

1. 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 스트리밍 모드를 선택합니다.



3. 스트리밍 모드 창에서 높은 색상 정확도(YUV 4:4:4) 확인란을 선택합니다.
4. Streaming Mode(스트리밍 모드) 창을 닫습니다.

macOS 클라이언트에서 높은 색상 정확도 설정

1. DCV 뷰어 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
3. 기본 설정 창에서 디스플레이 탭을 선택합니다.
4. 다음 확인란 중 하나 또는 두 개를 모두 선택합니다.
   - 높은 색상 정확도(YUV 4:4:4)
   - 높은 픽셀 밀도



5. 기본 설정 창을 닫습니다.

Linux 클라이언트에서 높은 색상 정확도 설정

1. 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
3. 기본 설정 창에서 디스플레이 탭을 선택합니다.
4. 높은 색상 정확도(YUV 4:4:4) 확인란을 선택합니다.



5. 기본 설정 창을 닫습니다.

웹 브라우저 클라이언트의 높은 색상 정확도

웹 브라우저 클라이언트에서 높은 색상 정확도를 사용하려면 버전 2022.0 이상의 Amazon DCV 서버와 웹 코덱 API의 VideoDecoder 인터페이스를 지원하는 브라우저가 필요합니다.

높은 색상 정확도를 활성화하는 단계는 지원되는 모든 웹 브라우저에서 동일합니다.

1. 클라이언트에서 세션, 기본 설정을 선택합니다.



2. 디스플레이 탭에서 높은 색상 정확도 기능을 사용할 수 있는 경우 해당 토글이 표시되며, 이를 통해 4:4:4로 설정된 YUV 크로마 서브샘플링을 활성화할지 비활성화할지 여부를 지정할 수 있습니다.



3. 기본 설정 모달을 저장하고 닫습니다.

스마트 카드 사용

Amazon DCV를 사용하여 클라이언트 컴퓨터에 연결된 하나 이상의 스마트 카드를 사용할 수 있습니다. Amazon DCV 세션에서 표준 개인용 컴퓨터 및 스마트 카드(PC/SC) 인터페이스를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 각 세션에서 연결된 클라이언트 하나에 대해서만 스마트 카드를 하나씩 연결할 수 있습니다. 이는 여러 클라이언트가 동일한 세션에 연결되어 있는 환경에서 특히 중요합니다.

스마트 카드 액세스는 Windows, Linux, macOS 클라이언트에서만 지원됩니다. 웹 브라우저 클라이언트에서는 지원되지 않습니다.

한 번에 하나의 클라이언트만 스마트 카드를 연결할 수 있습니다. 스마트 카드가 연결되어 있는 동안에는 세션에 연결된 다른 클라이언트는 스마트 카드를 연결할 수 없습니다.

Amazon DCV 세션에서 스마트 카드 사용을 완료한 후 스마트 카드를 해제합니다. 스마트 카드가 해제되면 세션에 연결된 다른 클라이언트가 스마트 카드를 제어할 수 있습니다. 세션에서 연결을 해제하면 스마트 카드가 자동으로 해제됩니다.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

스마트 카드 연결

Windows 클라이언트에 연결

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 설정 아이콘을 선택합니다.
3. 드롭다운 목록에서 이동식 디바이스를 선택합니다.
4. 스마트 카드 토글을 활성화합니다.



macOS 클라이언트에 연결

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. DCV 뷰어 아이콘을 선택합니다.
3. 기본 설정 창에서 일반 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 디바이스 리디렉션 확인란을 선택합니다.



Linux 클라이언트에 연결

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 설정 아이콘을 선택합니다.
3. 기본 설정 창에서 일반 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 디바이스 리디렉션 확인란을 선택합니다.



Linux 서버에서 스마트 카드 사용

- 터미널을 열고 `dcvscrun` 명령과 애플리케이션 이름 및 인수를 차례로 사용하여 애플리케이션을 시작합니다.

  Example

  예를 들어 스마트 카드 지원을 통해 `firefox`를 시작하려면 다음 명령을 사용합니다.

  ```
  $  dcvscrun firefox
  ```

  > **Important**
  >
  > 스마트 카드 캐싱을 활성화한 경우, `DCV_PCSC_ENABLE_CACHE` 환경 변수를 설정하고 내보낸 동일한 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

스마트 카드 해제

Windows 클라이언트에서 해제

1. 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 드롭다운 목록에서 이동식 디바이스를 선택합니다.
3. 스마트 카드 토글을 비활성화합니다.

macOS 및 Linux 클라이언트에서 해제

1. 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 기본 설정 창에서 일반 탭을 선택합니다.
3. 스마트 카드 디바이스 리디렉션 확인란을 선택 해제합니다.

스마트 카드 데이터 캐싱(선택 사항)

Amazon DCV 서버에서 스마트 카드 데이터를 캐싱하려면 스마트 카드 캐싱 기능을 활성화해야 합니다. 스마트 카드 캐싱은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 스마트 카드 캐싱을 활성화하면 서버가 최근 직접 호출의 결과를 클라이언트의 스마트 카드에 캐싱합니다. 이렇게 하면 클라이언트와 서버 간에 전송되는 트래픽 양을 감소시켜 성능을 개선할 수 있습니다.

서버에서 스마트 카드 캐싱을 비활성화한 경우 스마트 카드 캐싱을 활성화할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 스마트 카드 캐싱 구성을 참조하세요.

Windows 서버에서 스마트 카드 캐싱 활성화

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 터미널 창을 엽니다.
3. 다음 명령 중 하나를 실행합니다.
   - 현재 터미널 창에서 스마트 카드 캐싱을 활성화하려면 다음과 같이 하세요.

     ```
     C:\> set DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1
     ```

   - 서버의 모든 애플리케이션에 대해 스마트 카드 캐싱을 영구적으로 활성화하려면 다음과 같이 하세요.

```
C:\> setx DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 1
```

Linux 서버에서 스마트 카드 캐싱 활성화

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.

   > **Note**
   > 애플리케이션을 시작하려는 동일한 터미널에서 다음 명령을 실행해야 합니다.

2. `dcvscrun`으로 애플리케이션을 실행한 터미널 창을 엽니다.
3. 값이 1인 `DCV_PCSC_ENABLE_CACHE`를 내보냅니다.

   Example

   예를 들어 다음과 같은 명령을 실행할 수 있습니다.

   ```
   $  DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1 dcvscrun APPLICATION
   ```

   or

   ```
   $  DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1
   $  dcvscrun APPLICATION
   ```

USB 원격화 사용

> **Note**
> 이 기능은 설치 가능한 Windows 클라이언트에만 해당됩니다.

Amazon DCV를 사용하면 3D 포인팅 디바이스 및 2단계 인증 USB 동글과 같은 특수 USB 디바이스를 사용할 수 있습니다. Amazon DCV 서버에서 실행되는 애플리케이션과 상호 작용하려면 이러한 디바이스가 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.

> **Note**
>
> 그래픽 태블릿, 게임패드 및 스마트 카드 리더는 Amazon DCV에서 자동으로 지원되며 USB 원격화 기능을 사용할 필요가 없습니다.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

이 기능을 활성화한 후에는 가장 일반적으로 사용되는 USB 디바이스가 지원됩니다. 추가 구성 없이 USB 디바이스를 컴퓨터에 연결하여 서버에서 사용할 수 있습니다.

그러나 일부 특수화된 USB 디바이스는 기본 구성에서 지원되지 않습니다. 지원되지 않는 디바이스는 연결된 후에도 설정 메뉴에 나타나지 않습니다. 이러한 디바이스는 사용하기 전에 Amazon DCV 서버의 USB 디바이스 허용 목록에 추가해야 합니다. 디바이스가 허용 목록에 추가된 후에는 클라이언트의 설정 메뉴에 나타납니다.

이 구성 또는 Amazon DCV 서버에 필요할 수 있는 추가 구성에 대한 자세한 내용은 USB 원격화 활성화 및 Amazon DCV 관리자 안내서를 참조하세요.

Amazon DCV 서버에서 USB 디바이스 사용

1. 컴퓨터의 열려 있는 USB 슬롯에 USB 디바이스를 연결합니다.
2. DCV 클라이언트 세션으로 이동합니다.
3. 창 왼쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 선택합니다.

4. 드롭다운 메뉴에서 이동식 디바이스를 선택합니다.



5. 목록에서 USB 디바이스 옆의 슬라이더를 이동합니다.



이제 USB 디바이스를 사용할 준비가 되었습니다.

웹캠 사용

Amazon DCV를 사용하면 Amazon DCV 세션에서 실행되는 원격 애플리케이션에서 로컬 클라이언트 컴퓨터에 연결된 웹캠을 사용할 수 있습니다. 각 세션에서 연결된 클라이언트 하나에 대해서만 웹캠을 하나씩 사용할 수 있습니다. 이는 여러 클라이언트가 동일한 세션에 연결되어 있는 환경에서 특히 중요합니다.

웹캠 기능은 모든 Amazon DCV 클라이언트에서 지원됩니다. 그러나 웹 브라우저 클라이언트의 경우 웹캠 기능은 Google Chrome 또는 Microsoft Edge와 같은 Chromium 기반 브라우저에서만 지원됩니다. Mozilla Firefox 또는 Apple Safari에서는 지원되지 않습니다.

웹캠 기능은 Windows Amazon DCV 서버에서만 지원됩니다. Linux Amazon DCV 서버에서는 지원되지 않습니다.

이 기능을 사용하려면 권한이 있어야 합니다. 권한이 없는 경우에는 클라이언트에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

로컬 클라이언트 컴퓨터에 여러 웹캠이 연결되어 있는 경우 사용할 웹캠을 선택할 수 있습니다. 웹캠 도구 모음 아이콘을 사용하여 웹캠을 활성화하면 선택한 카메라가 자동으로 사용됩니다.

주제

- Windows, Linux, macOS 클라이언트에서 웹캠 사용
- 웹 브라우저 클라이언트에서 웹캠 사용

Windows, Linux, macOS 클라이언트에서 웹캠 사용

사용할 카메라를 선택하는 단계는 Windows, Linux, macOS 클라이언트에서 모두 비슷합니다.

사용할 웹캠을 선택하는 방법

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 클라이언트에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows 및 Linux 클라이언트
     1. 설정 아이콘을 선택합니다.
     2. 카메라를 선택합니다.
     3. 드롭다운 목록에서 카메라를 선택합니다.



- macOS 클라이언트
  1. DCV 뷰어 아이콘을 선택합니다.
  2. 일반 탭을 선택합니다.
  3. 카메라 선택: 필드에서 아래쪽 화살표를 선택하여 카메라의 드롭다운 목록을 엽니다.
  4. 드롭다운 목록에서 카메라를 선택합니다.



> **Note**
>
> - 카메라 메뉴 항목은 세션에서 웹캠 사용을 승인한 경우에만 나타납니다. 카메라 메뉴 항목이 보이지 않는 경우 웹캠 사용 권한이 없는 것일 수 있습니다.
> - 웹캠을 사용 중이거나 다른 클라이언트가 세션에서 웹캠을 활성화한 동안에는 웹캠 선택을 변경할 수 없습니다.

세션에서 웹캠 사용을 시작하려면 다음과 같이 하세요.

먼저 웹캠을 활성화해야 합니다. 도구 모음의 웹캠 아이콘을 사용하여 세션에서 사용할 수 있도록 웹캠을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 아이콘을 사용하여 웹캠의 현재 상태를 확인할 수도 있습니다. 웹캠 아이콘은 다음과 같은 경우에만 도구 모음에 나타납니다.

- 웹캠을 사용할 권한이 있는 경우
- 로컬 컴퓨터에 하나 이상의 웹캠이 연결되어 있는 경우
- 세션에서 웹캠을 사용하도록 설정한 다른 사용자가 없는 경우

도구 모음 아이콘	설명
	세션에서 웹캠이 비활성화된 상태입니다. 다른 클라이언트가 세션에서 사용할 웹캠을 활성화할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 활성화할 수 있습니다. 이전에 사용할 웹캠을 선택하지 않은 경우 기본 웹캠이 사용됩니다.
	세션에서 웹캠이 활성화되었지만 사용 중이 아닙니다. 웹캠이 활성화되어 있는 동안에는 세션에 연결된 다른 어떤 클라이언트도 웹캠을 사용할 수 없습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 비활성화할 수 있습니다.
	Amazon DCV 세션의 원격 애플리케이션에서 웹캠을 사용하고 있습니다. 웹캠을 사용하는 동안에는 다른 어떤 클라이언트도 웹캠을 활성화할 수 없습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 비활성화할 수 있습니다.

문제 해결

주제

- Windows 10에서는 웹캠이 작동하지 않습니다.
- 클라이언트 애플리케이션에서 웹캠이 사용 중이라고 표시되는 경우

Windows 10에서는 웹캠이 작동하지 않습니다.

Windows 10에는 디바이스 카메라에 대한 액세스를 관리하는 개인 정보 설정이 기본 제공됩니다. 클라이언트 컴퓨터에서 Windows 10을 실행하는 경우 이러한 개인 정보 설정으로 인해 웹캠 사용이 차단될 수 있습니다.

> **Note**
>
> Windows 2019 Amazon DCV 서버에 연결 중인 경우 Amazon DCV 서버에서도 이러한 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

컴퓨터의 개인 정보 설정을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 도구 모음에서 검색 아이콘을 선택합니다.
2. `Settings`를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
3. 왼쪽 패널에서 카메라를 선택합니다.
4. 앱이 카메라에 액세스하도록 허용하려면 토글을 켜기 위치로 전환하세요.
5. 변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수 있습니다.

클라이언트 애플리케이션에서 웹캠이 사용 중이라고 표시되는 경우

한 번에 하나의 애플리케이션만 웹캠을 사용할 수 있습니다. 여러 애플리케이션에서 웹캠을 사용하는 경우 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션을 먼저 닫으세요.

웹 브라우저 클라이언트에서 웹캠 사용

웹캠 기능은 Google Chrome 또는 Microsoft Edge와 같은 Chromium 기반 브라우저에서만 지원됩니다. Mozilla Firefox 또는 Apple Safari에서는 지원되지 않습니다.

사용할 카메라를 선택하는 단계는 지원되는 모든 웹 브라우저에서 동일합니다.

사용할 웹캠을 선택하는 방법

1. 클라이언트를 시작하고 Amazon DCV 세션에 연결합니다.
2. 클라이언트에서 세션, 기본 설정을 선택합니다.



3. 카메라 탭에서 사용할 카메라를 선택합니다.



4. 기본 설정 모달을 닫습니다.

> **Note**
>
> - 카메라 메뉴 항목은 세션에서 웹캠 사용을 승인한 경우에만 나타납니다. 카메라 메뉴 항목이 보이지 않는 경우 웹캠 사용 권한이 없는 것일 수 있습니다.
> - 웹캠을 사용 중이거나 다른 클라이언트가 세션에서 웹캠을 활성화한 동안에는 웹캠 선택을 변경할 수 없습니다.
> - 카메라 권한 설정을 사용자가 명시적으로 부여하거나 거부하지 않은 경우, 사용할 카메라를 선택하기 전에 카메라 감지를 허용하라는 메시지가 표시됩니다.
> - 카메라 권한 설정이 사용자에 의해 명시적으로 부여되거나 거부된 경우 다음 절차에 따라 해당 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 브라우저 창 왼쪽 상단에서 URL 왼쪽 주소 표시줄의 영역을 클릭합니다.
2. 열린 팝업 창에서 적용할 카메라 권한 설정을 선택합니다.

세션에서 웹캠 사용을 시작하려면 다음과 같이 하세요.

먼저 웹캠을 활성화해야 합니다. 도구 모음의 웹캠 아이콘을 사용하여 세션에서 사용할 수 있도록 웹캠을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 아이콘을 사용하여 웹캠의 현재 상태를 확인할 수도 있습니다. 웹캠 아이콘은 다음과 같은 경우에만 도구 모음에 나타납니다.

- 웹캠을 사용할 권한이 있는 경우
- 로컬 컴퓨터에 하나 이상의 웹캠이 연결되어 있는 경우
- 세션에서 웹캠을 사용하도록 설정한 다른 사용자가 없는 경우

도구 모음 아이콘	설명
	세션에서 웹캠이 비활성화된 상태입니다. 다른 클라이언트가 세션에서 사용할 웹캠을 활성화할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 활성화할 수 있습니다. 이전에 사용할 웹캠을 선택하지 않은 경우 기본 웹캠이 사용됩니다.
	세션에서 웹캠이 활성화되었지만 사용 중이 아닙니다. 웹캠이 활성화되어 있는 동안에는 세션에 연결된 다른 어떤 클라이언트도 웹캠을 사용할 수 없습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 비활성화할 수 있습니다.
	Amazon DCV 세션의 원격 애플리케이션에서 웹캠을 사용하고 있습니다. 웹캠을 사용하는 동안에는 다른 어떤 클라이언트도 웹캠을 활성화할 수 없습니다. 아이콘을 클릭하여 세션에서 웹캠을 비활성화할 수 있습니다.

문제 해결

클라이언트 애플리케이션에서 웹캠이 사용 중이라고 표시되는 경우

한 번에 하나의 애플리케이션만 웹캠을 사용할 수 있습니다. 여러 애플리케이션에서 웹캠을 사용하는 경우 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션을 먼저 닫으세요.

인증서 검증 정책 설정

Amazon DCV는 서버와 클라이언트 간의 통신을 위해 보안 TLS 연결을 사용합니다. 인증서 검증 정책은 인증서를 신뢰할 수 있는 것으로 확인할 수 없을 때 Amazon DCV 클라이언트가 응답하는 방식을 결정합니다. 연결 파일에서 다음 옵션 중 하나를 설정합니다.

- `Strict`: TLS 인증서를 검증하는 데 문제가 있는 경우 연결을 금지합니다.
- `Ask user`: 인증서를 확인할 수 없는 경우 사용자에게 인증서를 신뢰할 것인지 여부를 결정하라는 메시지를 표시합니다.
- `Accept untrusted`: TLS 인증서가 자체 서명되어 있고 클라이언트에서 유효성을 검사할 수 없는 경우에도 서버에 연결합니다.

연결 파일 편집에 대한 자세한 내용은 ??? 섹션을 참조하세요.

WebAuthn 리디렉션 사용

Amazon DCV는 Google Chrome 및 Microsoft Edge 브라우저와 함께 사용하도록 특별히 설계된 WebAuthn 리디렉션 기능을 제공합니다. 이 기능은 웹 애플리케이션에 대한 세션 인증을 활성화합니다. 이 기능은 전용 브라우저 확장 프로그램을 통해 작동하며, 이 확장 프로그램을 설치하면 웹 애플리케이션의 WebAuthn 요청을 DCV 클라이언트로 리디렉션합니다.

이 기능을 사용하려면 승인이 필요합니다. 그렇게 하지 않으면 클라이언트에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 권한 부여 구성을 참조하세요.

> **Note**
>
> WebAuthn 리디렉션은 Windows, Linux 및 macOS 클라이언트에서만 지원됩니다. 웹 브라우저 클라이언트에서는 지원되지 않습니다.

Webauthn 리디렉션 사용자 인터페이스

해당 확장 프로그램은 Webauthn 리디렉션 기능을 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 사용자 인터페이스를 엽니다.



- 확장 아이콘: 사용자 인터페이스의 본문에 있는 이 아이콘은 기능의 현재 상태를 표시합니다.

  이 아이콘은 다음 중 하나가 됩니다.

Icon	명칭	사용법
	비활성	리디렉션이 비활성 상태입니다. 이는 해당 확장 프로그램을 비활성화할 때 발생합니다.
	확인(활성)	리디렉션이 활성화되어 호스트의 기본 Amazon DCV 소프트웨어에 연결됩니다.
	처리	리디렉션이 진행 중인 작업을 실행하고 있거나 호스트의 기본 Amazon DCV 소프트웨어에 연결을 시도하고 있습니다.

Icon	명칭	사용법
	오류	호스트의 기본 Amazon DCV 소프트웨어에 연결하는 중에 오류가 발생했습니다.

- 상태 메시지: 사용자 인터페이스의 본문에 있는 메시지에서 현재 운영 상태를 설명합니다.
- 리디렉션 토글: 사용자 인터페이스 하단에 있는 이 스위치는 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
  - 리디렉션을 활성화하면 해당 확장 프로그램에서 WebAuthn 요청을 가로채서 클라이언트로 전달할 수 있습니다.
  - 리디렉션을 비활성화하면 브라우저에서 WebAuthn 요청을 로컬로 처리할 수 있습니다.

Amazon DCV 문제 해결

이 장에서는 Amazon DCV 클라이언트에서 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결하는 방법을 설명합니다.

주제

- 로그 파일 사용

추가 지원이 필요한 경우 다음 리소스를 사용하세요.

- Amazon DCV 온프레미스 고객이고 추가 지원이 필요한 경우 Amazon DCV 리셀러에게 문의하세요.
- Amazon EC2에서 Amazon DCV를 사용하는 경우 AWS 지원을 통해 지원 티켓을 기록할 수 있습니다.
- AWS 지원 플랜이 없는 경우 AWS re:Post에 질문을 게시하여 Amazon DCV 커뮤니티에 도움을 요청할 수 있습니다.

로그 파일 사용

Amazon DCV 클라이언트 로그 파일을 사용하여 Amazon DCV 클라이언트 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다. 로그는 Windows(2024.0 이후), Linux 및 macOS 클라이언트에서 기본적으로 활성화됩니다. 이전 Windows 클라이언트를 사용하는 경우 로그 파일을 제공해야 합니다(참조로그 파일에서 디버그 활성화).

- Windows 클라이언트

```
%localappdata%\Amazon\DCV\logs\client.log
```

- Linux/macOS 클라이언트:

```
~/.local/share/NICE/dcvviewer/log/viewer.log
```

로그 파일에서 디버그 활성화

문제를 해결하려면 Amazon DCV 디버그 로그를 명시적으로 활성화해야 합니다.

Windows 클라이언트의 경우

1. `dcvviewer.exe` 파일이 있는 폴더로 이동합니다. 기본 이름은 `C:\Program Files (x86)\NICE\DCV\Client\bin\`입니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 명령 프롬프트를 열고 다음을 입력합니다.

     ```
     dcvviewer --log-level debug --log-file-name C:/ProgramData/client.log
     ```

   - 연결 파일에 다음 구성을 추가하고 두 번 클릭하여 연결합니다.

     ```
     [debug]
     logfilename=C:/ProgramData/client.log
     loglevel=debug
     ```

> **Note**
>
> 기본 로그 수준을 변경하지 않고 Windows에서 로깅을 활성화하려면 값을 `info` 대신 로 설정합니다`debug`. 로그는 시스템의 지정된 로컬 파일에 저장됩니다.

macOS 클라이언트의 경우

1. 터미널을 엽니다.
2. `dcvviewer` 파일이 있는 폴더로 이동합니다. 일반적으로 위치는 입니다`/Applications/DCV\Viewer.app/Contents/MacOS/dcvviewer`.
3. 다음을 입력하여 Amazon DCV 클라이언트를 시작합니다.

   ```
   dcvviewer --log-level debug
   ```

클라이언트가 시작되면 터미널에 로그 파일이 나타납니다.

Linux 클라이언트의 경우

1. 터미널을 엽니다.
2. 다음을 입력하여 Amazon DCV 클라이언트를 시작합니다.

```
dcvviewer --log-level debug
```

클라이언트가 시작되면 터미널에 로그 파일이 나타납니다.

Amazon DCV에 대한 릴리스 정보 및 문서 기록

이 페이지에서는 Amazon DCV에 대한 릴리스 정보와 문서 기록을 제공합니다.

주제

- Amazon DCV 릴리스 정보
- 문서 기록

Amazon DCV 릴리스 정보

이 섹션에서는 Amazon DCV의 주요 업데이트, 기능 릴리스 정보 및 버그 수정에 대한 개요를 제공합니다. 모든 업데이트는 릴리스 데이터별로 정리되어 있습니다. 사용자로부터 받은 의견을 수렴하기 위해 설명서가 자주 업데이트됩니다.

주제

- DCV 2024.0-19030 — 2025년 6월 10일
- DCV 2024.0-19030 — 2025년 5월 16일
- DCV 2024.0-19030 — 2025년 3월 31일
- DCV 2024.0-18131 — 2024년 10월 31일
- DCV 2024.0-17979 - 2024년 10월 1일
- DCV 2023.1-17701 - 2024년 9월 10일
- DCV 2023.1-17701 - 2024년 8월 20일
- DCV 2023.1-16388 - 2024년 7월 3일
- DCV 2023.1-16388 - 2024년 3월 5일
- DCV 2023.1-16388 - 2023년 12월 19일
- DCV 2023.1-16220 — 2023년 11월 9일
- DCV 2023.0-15487 — 2023년 6월 29일
- DCV 2023.0-15065 — 2023년 5월 3일
- DCV 2023.0-15022 — 2023년 4월 21일
- DCV 2023.0-14852 — 2023년 3월 28일
- DCV 2022.2-14521 — 2023년 2월 17일

- DV 2022.2-14357 — 2023년 1월 18일
- DCV 2022.2-14175 — 2022년 12월 21일
- DCV 2022.2-14126 — 2022년 12월 9일
- DCV 2022.2-13907 — 2022년 11월 11일
- DCV 2022.1-13300 — 2022년 8월 4일
- DCV 2022.1-13216 — 2022년 7월 21일
- DCV 2022.1-13067 — 2022년 6월 29일
- DCV 2022.0-12760 — 2022년 5월 23일
- DCV 2022.0-12627 — 2022년 5월 19일
- DCV 2022.0-12123 — 2022년 3월 23일
- DCV 2022.0-11954 — 2022년 2월 23일
- DCV 2021.3-11591 — 2021년 12월 20일
- DCV 2021.2-11445 — 2021년 11월 18일
- DCV 2021.2-11190 — 2021년 10월 11일
- DCV 2021.2-11135 — 2021년 9월 24일
- DCV 2021.2-11048 — 2021년 9월 1일
- DCV 2021.1-10851 — 2021년 7월 30일
- DCV 2021.1-10598 — 2021년 6월 10일
- DCV 2021.1-10557 — 2021년 5월 31일
- DCV 2021.0-10242 — 2021년 4월 12일
- DCV 2020.2-9662 — 2020년 12월 4일
- DCV 2020.2-9508 — 2020년 11월 11일
- DCV 2020.1-9012 — 2020년 9월 30일
- DCV 2020.1-9012 — 2020년 8월 24일
- DCV 2020.1-8942 — 2020년 8월 3일
- DCV 2020.0-8428 — 2020년 4월 16일
- DCV 2019.1-7644 — 2019년 10월 24일
- DCV 2019.1-7423 — 2019년 9월 10일
- DCV 2019.0-7318 — 2019년 8월 5일
- DCV 2017.4-6898 — 2019년 4월 16일

- DCV 2017.3-6698 — 2019년 2월 24일
- DCV 2017.2-6182 — 2018년 10월 8일
- DCV 2017.1-5870 — 2018년 8월 6일
- DCV 2017.1-5777 — 2018년 6월 29일
- DCV 2017.0-5600 — 2018년 6월 4일
- DCV 2017.0-5121 — 2018년 3월 18일
- DCV 2017.0-4334 — 2018년 1월 24일
- DCV 2017.0-4100 — 2017년 12월 18일

DCV 2024.0-19030 — 2025년 6월 10일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 19030 • nice-dcv-client(Windows): 9431 • nice-dcv-viewer(macOS): 8004 • nice-dcv-viewer(Linux): 8004 • nice-dcv-web-viewer: 19030 • nice-xdcv: 654 • nice-dcv-gl: 1096	• SM 에이전트 설치 관리자 브랜드가 변경되었습니다. • 만료 전 인증서를 갱신했습니다. • Linux 및 MacOS 클라이언트의 데드 키에 대한 수정 사항입니다. • 액세스 콘솔을 업데이트하여 클레임 범위 지정과 다른 UUID를 사용합니다. • JDK 17로 마이그레이션.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-gltest: 352 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 266		

DCV 2024.0-19030 — 2025년 5월 16일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 19030 • nice-dcv-client(Windows): 9431 • nice-dcv-viewer(macOS): 8004 • nice-dcv-viewer(Linux): 8004 • nice-dcv-web-viewer: 19030 • nice-xdcv: 654 • nice-dcv-gl: 1096	• 확장 데이터를 퍼블릭 CLI 파라미터로 설정했습니다. • 가 연결 파일에서 로그 수준을 설정하도록 허용합니다. • Linux 및 MacOS 클라이언트의 데드 키에 대한 수정 사항입니다. • WebAuthn에 대한 수정 사항입니다. • MacOS 클라이언트용 디스플레이 스케일 팩터, 상대 마우스 및 여러 웹캠에 대한 수정 사항입니다. • Windows 및 MacOS 클라이언트의 클립보드 이미지 처리 개선. • 기타 수정 사항 및 성능 개선 사항.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-gltest: 352 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 266		

DCV 2024.0-19030 — 2025년 3월 31일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 19030 • nice-dcv-client(Windows): 9254 • nice-dcv-viewer(macOS): 7209 • nice-dcv-viewer(Linux): 7209 • nice-dcv-web-viewer: 19030 • nice-xdcv: 654 • nice-dcv-gl: 1096	• Amazon Linux 2023 지원. • 버그 수정 및 성능 향상.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-gltest: 352 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 266		

DCV 2024.0-18131 — 2024년 10월 31일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 18131 • nice-dcv-client(Windows): 9254 • nice-dcv-viewer(macOS): 7209 • nice-dcv-viewer(Linux): 7209 • nice-xdcv: 631 • nice-dcv-gl: 1078 • nice-dcv-gltest: 344	• Windows의 Amazon DCV 서버 설치 관리자에서 등록 해제가 실패할 수 있는 문제를 해결했습니다. • Linux의 Amazon DCV 서버에서 물리적 디스플레이가 연결될 때 마우스 커서가 숨겨지는 문제를 수정했습니다. • USB 리디렉션 기능을 사용할 때 로컬 USB 디바이스의 연결이 끊어질 수 있는 Windows 네이티브 클라이언트 문제를 해결했습니다. • 클립보드와 관련된 macOS의 충돌을 수정했습니다. • 여러 DCV 세션이 있는 시스템에 연결할 때 macOS 및 Linux 클라이언트의 충돌을 수정했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에서 DCV PDF 프린터를 통해 대용량 문서를 인쇄하지 못하는 문제를 해결했습니다. • Firefox 130 이상에서 웹 클라이언트의 렌더링 문제를 해결합니다.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-simple-external-authenticator: 259		

DCV 2024.0-17979 - 2024년 10월 1일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client(Windows): 9206 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6995 • nice-dcv-viewer(Linux): 6995 • nice-xdcv: 627	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • NICE DCV 제품의 이름이 Amazon DCV로 변경되었습니다. • Ubuntu 24 서버 및 클라이언트 지원. • Linux 네이티브 클라이언트에 대한 Wayland 지원. • Linux 서버의 콘솔 세션의 경우 DCV는 로컬 화면을 비우고 입력을 차단합니다. • macOS 의 웹 클라이언트에 대한 높은 픽셀 밀도. • Linux 및 macOS 클라이언트에서 에코 제거 기능 추가.	• QUIC UDP는 Amazon DCV 서버에서 기본적으로 활성화됩니다. • RHEL 7과 CentOS 7 및 8에 대한 지원이 중단되었습니다. • Amazon DCV 서버 및 클라이언트의 Windows 버전에는 Visual Studio 2017용 Microsoft Visual C++ 재배포 가능 대신 Visual Studio 2022용 Microsoft Visual C++ 재배포 가능이 필요합니다. • 웹 클라이언트에 대한 업로드 속도 제한을 10Mbps 및 100Mbps로 향상 • 웹 클라이언트에서 여러 디스플레이 간에 창을 끌어다 놓을 수 있는 기능 추가. • 네트워크 성능이 저하되면 웹 클라이언트에서 배너가 표시됩니다. • 보안 및 성능 개선

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-gl: 1073 • nice-dcv-gltest: 340 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 256		

DCV 2023.1-17701 - 2024년 9월 10일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client(Windows): 9210 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6809	• Windows 클라이언트의 DCV 확장 프로그램에서 창 핸들 검색을 지원합니다.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-viewer(Linux): 6809 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 228		

DCV 2023.1-17701 - 2024년 8월 20일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-	• 버그 수정 및 성능 향상.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
client(Windows): 9187 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6809 • nice-dcv-viewer(Linux): 6809 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 228		

DCV 2023.1-16388 - 2024년 7월 3일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client(Windows): 9127 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6703 • nice-dcv-viewer(Linux): 6703 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-	• 네이티브 클라이언트에 대한 버그 수정 및 성능 향상.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
external-authenticator: 228		

DCV 2023.1-16388 - 2024년 3월 5일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client(Windows): 8993 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6203 • nice-dcv-viewer(Linux): 6203 • nice-xdcv: 565	• 디스플레이 배율이 `100%`와 다른 값으로 설정된 경우, Windows 클라이언트의 확장 프로그램과 관련된 문제 수정 • Windows 클라이언트에서 상대 마우스 모드 및 높은 DPI 마우스와 관련된 문제 수정 • Windows 클라이언트에서 `Shift` 키를 사용하여 키보드 조합을 해제할 때 발생하는 문제 수정	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 228		

DCV 2023.1-16388 - 2023년 12월 19일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1(• nice-dcv-client(Windows): 8934 • nice-dcv-viewer(mcOS): 6203	• Windows에서 에이전트 시작 시 스트리밍 실패 및 과도한 로깅을 일으킬 수 있는 경합 문제를 해결했습니다. • 런타임 시 유휴 제한 시간 설정이 변경될 때 `dcv list-connections` 에 보고되는 마지막 상호 작용 시간을 수정했습니다. • Windows 서버에서 NVIDIA GRID 드라이버 528.89와의 호환성 문제를 해결했습니다. • 스트리밍 실패로 이어질 수 있는 웹 클라이언트의 비디오 디코딩 문제를 해결했습니다. • 서버에서 디스플레이 해상도 변경이 비활성화된 경우 Windows 클라이언트에서 여러 모니	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-viewer(Linux): 6203 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 228	터에 전체 화면이 표시되는 문제를 해결했습니다. • Linux 및 macOS 클라이언트의 웹캠 해상도 문제를 해결했습니다. • Linux 및 macOS 클라이언트에서 마우스를 두 번, 세 번 클릭할 때 발생하는 문제를 해결했습니다. • Linux 및 macOS 클라이언트에서 발생하는 WebAuthn 리디렉션 문제를 해결했습니다.	

DCV 2023.1-16220 — 2023년 11월 9일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • 원격 Google Chrome 또는 Microsoft Edge 브라우저에서 실행되는 웹 애플리케이션의 세션 내 WebAuthn 요청의 리디렉션을 지원합니다.	• Windows의 클립보드에 투명 이미지 지원이 추가되었습니다. • Windows에서 클립보드에 동시 액세스할 때 일부 애플리케이션에서 잘라내기 및 붙여넣기 작업

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
client (Wi : 8908 • nice-dcv-viewer (macOS) 6125 • nice-dcv-viewer (Linux): 6125 • nice-xdcv: 565 • nice-dcv-gl: 1047 • nice-dcv-gltest: 325 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 228	리디렉션된 요청은 클라이언트로 전달되므로 YubiKey 또는 Windows Hello와 같은 FIDO2 준수 인증자가 사용자 ID를 검증할 수 있습니다. • 새로운 Windows 호스트용 간접 디스플레이 드라이버(IDD)는 그래픽 파이프라인을 최적화하고 프로토콜별로 전체적인 CPU 사용량을 대폭 줄여 줍니다. • 이제 Windows 성능 카운터를 사용하여 프레임 속도, 네트워크 대역폭, CPU 사용량 등과 같은 다양한 DCV 프로토콜 지표를 추적할 수 있어 사용자가 네트워크 및 DCV 프로토콜의 성능을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.	이 제대로 이루어지지 않던 문제를 해결했습니다. • Windows에서 모니터 배율 인수가 100% Amazon DCV 서버로 재설정되는 문제가 해결되었습니다. • Windows 및 Linux의 콘솔 세션에서 사용자 로그아웃 및 화면 잠금 시 클라이언트 연결을 자동으로 끊는 설정을 추가했습니다. • 오디오 스택에서 잡음 및 사운드 아티팩트가 발생할 수 있는 문제를 해결했습니다. • 서버에서 애플리케이션을 종료하지 않고 다시 연결하면 웹캠 스트리밍을 재개할 수 있습니다. • Windows 네이티브 클라이언트에서 높은 dpi 마우스를 사용할 때의 상대적 마우스 동작이 개선되었습니다. • macOS 네이티브 클라이언트의 스마트 카드 지원 관련 문제가 해결되었습니다. • Linux 네이티브 클라이언트에서 높은 픽셀 밀도에 대한 지원이 수정되었습니다. • 웹 클라이언트 및 Windows 네이티브 클라이언트의 사용자 인터페이스 접근성이 향상되었습니다. • macOS에서 웹 클라이언트를 사용할 때 일부 키보드 레이아웃의 제한 사항을 수정했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		• 서드 파티 종속성을 최신 버전으로 업데이트했습니다. • Xdcv가 XServer 21.1.9 버전으로 업데이트되었습니다. • Windows Server 2012R2, Ubuntu 18.04 및 SUSE Enterprise Linux 15SP4 지원이 제거되었습니다. • 버그 수정 및 성능 향상

DCV 2023.0-15487 — 2023년 6월 29일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client (Wi : 8771 • nice-dcv-viewer (macOS) 5629 • nice-dcv-viewer (Linux): 5629	• Chrome 114 이상을 사용할 때 잘못된 색상이 표시될 수 있는 웹 클라이언트 문제를 해결했습니다. • 제거 시 오류가 발생하지 않도록 Amazon DCV 서버 및 Xdcv의 el7 rpm 패키지를 수정했습니다. • Windows 서버에서 NVIDIA GRID 드라이버 528.89와의 호환성 문제를 해결했습니다. • 일부 Windows 애플리케이션에서 클립보드가 제대로 작동하지 않을 수 있는 문제를 해결했습니다. • 이제 dcv-gl 패키지를 설치하거나 업데이트할 때 구성이 올바른지 확인하려면 최신 버전의 Amazon DCV 서버 패키지가 필요합니다. • Windows 클라이언트에서 크기 조정 후 잘못된 해상도가 사용될 수 있는 문제를 해결했습니다.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-xdcv: 551 • nice-dcv-gl: 1039 • nice-dcv-gltest: 318 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 208	• macOS 및 Linux 클라이언트에서 IPv6 주소에 대한 지원이 수정되었습니다. • 이제 macOS 클라이언트에서 Control + 클릭을 오른쪽 클릭으로 구성할 수 있습니다. • 이제 웹 클라이언트는 지원되는 브라우저에서 전체 화면일 때 특수 키와 조합을 사용할 수 있습니다. • OpenSSL 서드 파티 라이브러리를 업데이트 했습니다.	

DCV 2023.0-15065 — 2023년 5월 3일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client (Wi: 8671 • nice-dcv-viewer	• 라이선스 토큰이 릴리스되지 않을 수 있는 `close-session` 관련 문제를 해결했습니다. • BigSur의 macOS 네이티브 클라이언트에서 발생하는 충돌 문제를 해결했습니다.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
(macOS) 5483 • nice-dcv-viewer (Linux): 5483 • nice-xdcv: 547 • nice-dcv-gl: 1027 • nice-dcv-gltest: 318 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 208		

DCV 2023.0-15022 — 2023년 4월 21일

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-server: 1	• 화면 크기 조정 후 스트리밍이 제대로 작동하지 않는 동시성 문제를 해결했습니다.	

빌드 번호	변경 및 버그 수정	
• nice-dcv-client (Wi : 8671 • nice-dcv-viewer (macOS) 5456 • nice-dcv-viewer (Linux): 5456 • nice-xdcv: 547 • nice-dcv-gl: 1027 • nice-dcv-gltest: 318 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 206	• Amazon DCV 서버에서 QUIC 연결에 장애가 발생할 수 있는 경합 상태를 해결했습니다. • 숨겨진 커서가 있는 애플리케이션과 관련된 Amazon DCV 서버의 충돌을 해결했습니다. • Windows 서버의 일본어 키보드 입력 문제가 해결되었습니다. • 웹캠 스트림의 오디오/비디오 동기화가 개선되었습니다. • ICU 및 libxml2 서드 파티 라이브러리를 업데이트했습니다. • Xdcv를 XServer 21.1.8 버전으로 업데이트하고 가상 세션이 시작되지 않을 수 있는 XKB 관련 문제를 해결했습니다. • Windows, macOS 및 Linux 네이티브 클라이언트에서 비디오 디코딩 실패를 일으킬 수 있는 문제를 해결했습니다. • macOS 및 Linux 네이티브 클라이언트의 설정 관련 문제를 해결했습니다.	

DCV 2023.0-14852 — 2023년 3월 28일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client (Wi : 8655 • nice-dcv-viewer (macOS) 5388 • nice-dcv-viewer (Linux): 5388 • nice-xdcv: 527 • nice-dcv-gl: 1022 • nice-dcv-gltest: 318 • nice-dcv-simple-ex	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • macOS 및 Linux의 Amazon DCV 클라이언트에 대해 선택된 모니터에서 전체 화면에 대한 지원이 추가되었습니다. • 모든 클라이언트에 대해 드래그 앤 드롭으로 파일 업로드를 시작할 수 있는 지원이 추가되었습니다. • Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, CentOS Stream 9가 추가되었습니다. • Linux에서 Amazon DCV 서버의 시간대 리디렉션에 대한 지원이 추가되었습니다.	• 잘못된 대역폭 추정 및 시각적 아티팩트를 유발할 수 있는 QUIC 전송의 일부 문제를 해결했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트의 사용자 인터페이스가 업데이트되었습니다. • 이제 Windows 설치 프로그램에서 사용자가 볼 수 있는 애플리케이션 이름에 Amazon DCV를 일관되게 사용합니다. • 안정성을 높이기 위해 Windows의 클립보드 지원 구현을 재작업했습니다. • Windows에서 독일어 키보드 레이아웃을 사용할 때 Caps Lock 키와 관련된 문제를 해결했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
ternal-au thenticator: 206		

DCV 2022.2-14521 — 2023년 2월 17일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 14521 • nice-dcv-client (Windows): 8570 • nice-dcv-viewer (macOS): 5125 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 519 • nice-dcv-gl: 1012 • nice-dcv-gltest: 307 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 198	• macOS 클라이언트의 일본어 및 스페인어 키보드 문제를 해결했습니다. • Windows Amazon DCV 서버의 숫자 키패드 키와 관련된 문제를 해결했습니다. • QUIC 연결 시 발생하는 메모리 누수 문제를 해결했습니다. • 이전 비디오 드라이버 사용 시 Windows Amazon DCV 클라이언트의 안정성이 향상되었습니다. • OpenSSL 및 libsoup 서드 파티 라이브러리를 업데이트했습니다. • Xdcv가 XServer 21.1.7 버전으로 업데이트되었습니다.

DV 2022.2-14357 — 2023년 1월 18일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 14357 • nice-dcv-client (Windows): 8522 • nice-dcv-viewer (macOS): 4804 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804	• SUSE Linux 12의 가상 세션에서 발생하는 충돌이 SUSE 패키지의 최신 업데이트와 함께 발생하기 시작하던 문제를 해결했습니다. • X Pixmap 처리와 관련된 DCV-GL의 메모리 누수를 해결했습니다.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-xdcv: 487 • nice-dcv-gl: 1012 • nice-dcv-gltest: 307 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 198	• DCV-GL을 `xrestop` 도구와 통합하여 X Pixmap이 해당 프로세스에 연결되도록 했습니다. • Windows 서버의 웹캠 및 오디오 리디렉션을 Windows의 기본 동작과 더 일치하도록 개선했습니다. 즉, OS 이벤트가 발생해도 스트림이 중단되지 않습니다. • Windows Amazon DCV 클라이언트가 입력 방법을 처리하는 방식을 개선했습니다. • Windows Amazon DCV 클라이언트에서 캐리지 리턴 문자만 줄 구분자로 사용하는 텍스트와 관련된 클립보드 문제를 해결했습니다.

DCV 2022.2-14175 — 2022년 12월 21일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 14175 • nice-dcv-client (Windows): 8472 • nice-dcv-viewer (macOS): 4804 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 487 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv-gltest: 307 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 198	• WebSocket 연결을 사용할 때 서버에서 파일 설명자가 유출되는 문제를 해결했습니다. • Xdcv가 XServer 21.1.6 버전으로 업데이트되었습니다.

DCV 2022.2-14126 — 2022년 12월 9일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 14126 • nice-dcv-client (Windows): 8472 • nice-dcv-viewer (macOS): 4804 • nice-dcv-viewer (Linux): 4804 • nice-xdcv: 481 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv-gltest: 301 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 198	• Windows 서버에서 한국어 키보드를 사용할 때 발생하는 문제를 해결했습니다. • Windows 서버의 USB 리디렉션 관련 문제로 인해 Windows 11에서 작동이 중단될 수 있던 문제를 해결했습니다. • 'rotate' 파라미터가 0으로 설정된 경우 서버의 로그 순환 문제가 해결되었습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에서 특정 네트워크 조건하에 스트림이 정지되는 문제를 해결했습니다. • Windows 네이티브 클라이언트가 전체 화면으로 전환할 때 크기가 제대로 조정되지 않는 문제를 해결했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에서 파일 업로드 중에 충돌이 발생할 수 있는 문제를 해결했습니다. • macOS 클라이언트에서 오디오가 작동하지 않는 문제를 해결했습니다. • Linux 클라이언트에서 NVIDIA GPU를 사용할 때 충돌이 발생할 수 있는 문제를 해결했습니다. • 웹 클라이언트에서 시간대 리디렉션 UI가 서버와 동기화되지 않는 문제를 해결했습니다. • 세션 후 페이지가 로드되지 않는 웹 클라이언트 문제를 해결했습니다. • libTIFF 및 MIT-Kerberos 오픈 소스 종속성을 업데이트했습니다.

DCV 2022.2-13907 — 2022년 11월 11일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client (Wi : 8427 • nice-dcv-viewer (macOS) 4653 • nice-dcv-viewer (Linux): 4653 • nice-xdcv: 481 • nice-dcv-gl: 983 • nice-dcv-gltest: 301 • nice-dcv-simple-ex	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • Windows의 Amazon DCV 클라이언트에 대해 선택된 모니터에서 전체 화면에 대한 지원이 추가되었습니다. • macOS에서 높은 픽셀 밀도 디스플레이 네이티브 클라이언트에 대한 지원이 추가되었습니다. • macOS 및 Linux에 Amazon DCV 클라이언트를 위한 프린터 리디렉션을 추가했습니다. • Windows에서 Amazon DCV 서버의 시간대 리디렉션에 대한 지원이 추가되었습니다. • 콘솔 세션의 SSO(싱글 사인온)를 지원하는 Ubuntu 22.04용 Gnome-Shell 확장 프로그램을 추가했습니다. • 오픈 소스 드라이버 사용 시 AMD GPU에 VAAPI 기반 인코더가 추가되었습니다.	• 웹 클라이언트 사용자 인터페이스를 Cloudscape 디자인 스타일로 업데이트했습니다. • 클라이언트 재연결로 인한 에이전트 내부 메모리 누수를 해결했습니다. • Ubuntu 20.04에서 가상 세션을 사용할 때 GDM3를 사용하는 시스템에 대한 지원이 추가되었습니다. • Ubuntu 20.04의 가상 세션에서 간헐적으로 검은 화면이 나타나는 문제를 해결했습니다. • 웹 클라이언트에서 탭을 변경할 때 클립보드 업데이트가 누락되는 문제를 해결했습니다. • 숫자 키패드의 Enter 키 관련 문제를 해결했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
ternal-au thenticator: 198		

DCV 2022.1-13300 — 2022년 8월 4일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 13300 • nice-dcv-client (Windows): 8261 • nice-dcv-viewer (macOS): 4279 • nice-dcv-viewer (Linux): 4251 • nice-xdcv: 433 • nice-dcv-gl: 973 • nice-dcv-gltest: 295 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 193	• 한 세션에 둘 이상의 공동 작업자가 연결되어 있는 경우 Windows를 자동으로 잠금 해제하지 마세요. • 서버가 지정된 인증서 파일을 로드하지 못하는 문제가 해결되었습니다. • macOS 클라이언트에서 오디오 왜곡이 발생하는 문제를 해결했습니다.

DCV 2022.1-13216 — 2022년 7월 21일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 13216 • nice-dcv-client (Windows): 8261 • nice-dcv-viewer (macOS): 4251 • nice-dcv-viewer (Linux): 4251 • nice-xdcv: 433 • nice-dcv-gl: 966 • nice-dcv-gltest: 295 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 193	• 모든 클라이언트에서 Amazon DCV 서버 2019.1 및 이전 버전에 연결하지 못하는 문제를 해결했습니다. • Windows 서버의 스마트 카드 리디렉션 관련 문제를 해결했습니다. • GPU가 있는 호스트의 Amazon DCV 서버에 연결할 때 스트리밍이 실패하는 문제를 해결했습니다.

DCV 2022.1-13067 — 2022년 6월 29일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 1 • nice-dcv-client (Wi: 8248 • nice-dcv-viewer (macOS) 4241 • nice-dcv-viewer (Linux): 4241 • nice-xdcv: 433 • nice-dcv-gl: 966 • nice-dcv-gltest: 295 • nice-dcv-simple-ex	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • 서버에 Ubuntu 22.04와 Rocky Linux 8.5 이상에 대한 지원이 추가되었습니다. • 네이티브 클라이언트용 Ubuntu 22.04에 대한 지원이 추가되었습니다. • Windows, macOS 및 Linux 네이티브 클라이언트의 공동 작업 환경을 개선했습니다.	• 성능이 향상되어 비GPU 서버의 전체 CPU 사용량을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다. • 이제 시간 간격 또는 크기 제한을 지정하는 설정에서 로그 순환을 구성할 수 있습니다. • 초기 핸드셰이크가 실패할 수 있었던 QUIC 전송 문제를 해결했습니다. • 일부 애플리케이션에서 Linux 서버의 상대적 마우스 동작이 예상대로 작동하지 않는 문제를 해결했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
ternal-au thenticator: 193		

DCV 2022.0-12760 — 2022년 5월 23일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 12760 • nice-dcv-client (Windows): 8145 • nice-dcv-viewer (macOS): 4131 • nice-dcv-viewer (Linux): 4131 • nice-xdcv: 424 • nice-dcv-gl: 961 • nice-dcv-gltest: 291 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 188	변경 사항: web-url-path 옵션을 지정할 때 웹 클라이언트가 제대로 연결되지 않는 문제를 해결했습니다.

DCV 2022.0-12627 — 2022년 5월 19일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 12627 • nice-dcv-client (Windows): 8145 • nice-dcv-viewer (macOS): 4131 • nice-dcv-viewer (Linux): 4131 • nice-xdcv: 424 • nice-dcv-gl: 961 • nice-dcv-gltest: 291 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 188	변경 사항: • 잘못된 대역폭 추정 및 시각적 아티팩트를 유발할 수 있는 QUIC 전송의 일부 문제를 해결했습니다. • Windows 서버 설치 프로그램의 오디오 서비스 관련 문제로 인해 업데이트 프로세스가 실패할 수 있던 문제를 해결했습니다.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
	• Windows 클라이언트 설치 프로그램의 USB 처리 문제로 인해 제거 프로세스가 실패할 수 있었던 문제를 해결했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에서 스크린샷을 저장할 때 발생하는 문제를 해결했습니다. • OpenSSL, zlib, gdk-pixbuf 서드 파티 라이브러리를 업데이트했습니다.

DCV 2022.0-12123 — 2022년 3월 23일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 12123 • nice-dcv-client (Windows): 7920 • nice-dcv-viewer (macOS): 3973 • nice-dcv-viewer (Linux): 3973 • nice-xdcv: 424 • nice-dcv-gl: 961 • nice-dcv-gltest: 291 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 188	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에 높은 색상 정확도를 지원하는 옵션이 추가되었습니다.	변경 사항: • QUIC 전송을 사용할 때 대역폭 추정 및 이미지 품질이 개선되었습니다. 수정 사항: • NVIDIA 드라이버 510.xx 버전을 사용할 때 Linux의 콘솔 세션에서 발생하는 시각적 아티팩트를 수정했습니다. • Windows 네이티브 클라이언트에서 블루투스를 통해 연결된 DualShock 4 컨트롤러 관련 문제를 해결했습니다. • 웹캠을 활성화할 때 macOS 클라이언트에서 발생할 수 있는 충돌을 수정했습니다.

DCV 2022.0-11954 — 2022년 2월 23일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11954 • nice-dcv-client (Windows): 7866 • nice-dcv-viewer (macOS): 3929 • nice-dcv-viewer (Linux): 3929 • nice-xdcv: 424 • nice-dcv-gl: 961 • nice-dcv-gltest: 291 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 188	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • Windows Server 및 Windows 네이티브 클라이언트에 대한 게임 컨트롤러를 지원합니다. • 이제 Amazon DCV 웹 클라이언트는 이를 지원하는 브라우저에서 웹 코덱을 활용합니다. • Windows 및 웹 클라이언트에 높은 색상 정확도를 지원하는 옵션이 추가되었습니다. • 공동 작업 환경 개선: 누군가 세션에 참여하면 사용자에게 알림이 전송됩니다. • 지원되는 Linux 배포판 목록에 CentOS 8 Stream이 추가되었습니다.	변경 사항: • 이제 Amazon DCV 서버를 다시 시작하지 않고도 TLS 인증서를 업데이트할 수 있습니다. • 이제 특정 네트워크 인터페이스 또는 특정 IPv4 또는 IPv6 주소에서 수신하도록 Amazon DCV 서버를 구성할 수 있습니다. • 이제 Linux 시스템에서도 'DCV 프린터'가 자동으로 구성됩니다. • 이제 Windows의 Amazon DCV 프로세스가 더 높은 우선순위로 실행됩니다. 수정 사항: • Windows 2016에서 GPU가 있는 인스턴스 사용 시 에이전트를 다시 시작할 때 발생하는 충돌을 수정했습니다. • 일부 USB 디바이스가 Amazon DCV 클라이언트에서 리디렉션되는 동안 세션에서 로그아웃할 때 Windows에서 충돌이 발생하는 문제를 해결했습니다. • 권한 검사를 수행할 때 Windows 도메인이 포함된

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		사용자 이름을 정규화합니다. • Windows 클라이언트의 상대 마우스 모드를 개선했습니다. • CapsLock 키 동기화 관련 문제를 해결했습니다.

DCV 2021.3-11591 — 2021년 12월 20일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11591 • nice-dcv-client (Windows): 7801 • nice-dcv-viewer (macOS): 3829 • nice-dcv-viewer (Linux): 3829 • nice-xdcv: 415 • nice-dcv-gl: 952 • nice-dcv-gltest: 284 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 176	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다. • 웹 클라이언트의 사용자 인터페이스가 업데이트되었습니다. • 이제 EC2 G5 및 G5g 인스턴스가 지원됩니다. • 이제 Windows Server 2022와 Windows 11 운영 체제가 지원됩니다.	• Linux 가상 세션용 init 스크립트는 더 이상 사용자의 bash 프로파일을 로드하지 않으므로 시스템 기본값을 재정의하는 환경 변수와 관련된 문제가 반복되지 않습니다. • 이제 nice-dcv-ext-authenticator를 사용하려면 Python 3이 필요합니다.

DCV 2021.2-11445 — 2021년 11월 18일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11445 • nice-dcv-client (Windows): 7792	수정 사항:

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-viewer (macOS): 3797 • nice-dcv-viewer (Linux): 3797 • nice-xdcv: 411 • nice-dcv-gl: 946 • nice-dcv-gltest: 279 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 160	• macOS Monterey에서 클라이언트가 제대로 작동하지 않는 문제를 해결했습니다. • Windows에서 서버에 대한 보안을 개선했습니다. • 특히 웹 클라이언트를 사용할 때 다중 모니터 레이아웃이 제대로 적용되지 않는 버그가 수정되었습니다. • 일부 Windows 애플리케이션에서 `Delete` 키가 제대로 작동하지 않는 문제를 해결했습니다. • Linux의 웹 클라이언트 패키지를 웹 클라이언트 자체가 포함된 이전 버전의 서버 패키지와 상호 배타적인 것으로 표시했습니다.

DCV 2021.2-11190 — 2021년 10월 11일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11190 • nice-dcv-client (Windows): 7788 • nice-dcv-viewer (macOS): 3776 • nice-dcv-viewer (Linux): 3776 • nice-xdcv: 411 • nice-dcv-gl: 946 • nice-dcv-gltest: 279 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 160	수정 사항: • 만료된 인증서로 서버에 연결할 때 사용자가 인증서 유효성 검사 대화 상자를 닫지 못하던 Windows 클라이언트 문제를 해결했습니다. • 네이티브 클라이언트에서 스타일러스 펜의 가운데 클릭 버튼이 예상대로 작동하지 않는 문제를 해결했습니다. • Xdcv에서 레거시 X11 글꼴을 로드할 수 없었던 회귀 현상을 해결했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트에서 데드 키를 사용하는 키보드 레이아웃 사용 시 키보드 조합이 제대로 작동하지 않는 문제를 해결했습니다.

DCV 2021.2-11135 — 2021년 9월 24일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11135 • nice-dcv-client (Windows): 7781 • nice-dcv-viewer (macOS): 3740 • nice-dcv-viewer (Linux): 3740 • nice-xdcv: 408 • nice-dcv-gl: 944 • nice-dcv-gltest: 279 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 160	수정 사항: • 2021.2 클라이언트를 사용하여 이전 서버에 연결할 때 연결 및 성능 문제를 일으킬 수 있는 QUIC 패킷 크기 협상 문제를 해결했습니다. • NVENC 인코더가 실패할 수 있는 NVIDIA 디바이스 선택 관련 버그가 수정되었습니다. • Windows 및 NVIDIA GPU가 설치된 시스템에서 압축 아티팩트와 색상 정확도 아티팩트가 발생할 수 있는 문제를 해결했습니다. • 일부 키보드 조합이 예상대로 작동하지 않을 수 있는 Linux 서버의 보조 키 관련 버그가 수정되었습니다. • M1 CPU가 설치된 컴퓨터에서 macOS 클라이언트의 성능 저하를 해결했습니다. • 일부 키보드 조합이 예상대로 작동하지 않는 macOS 클라이언트의 버그가 수정되었습니다. • Linux 가상 세션에서 터치 이벤트가 처리되는 방식으로 인해 세션이 종료될 수 있었던 문제를 해결했습니다.

DCV 2021.2-11048 — 2021년 9월 1일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 11048 • nice-dcv-client (Windows): 7774	Amazon DCV에 다음 기능이 추가되었습니다.	변경 사항: • Amazon DCV 웹 클라이언트는 이제 Linux에서는 별도의

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-viewer (macOS): 3690 • nice-dcv-viewer (Linux): 3690 • nice-xdcv: 406 • nice-dcv-gl: 944 • nice-dcv-gltest: 279 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 160	• 웹 클라이언트 클립보드 개선. 이러한 개선 사항으로 이제 Google Chrome과 Microsoft Edge에서 Amazon DCV 웹 클라이언트를 사용하여 PNG 형식 이미지를 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다. • Windows 및 macOS 클라이언트를 위한 스크린샷 차단 기능. 이 기능은 사용자가 Amazon DCV 세션 콘텐츠의 스크린샷을 찍지 못하도록 하여 보안을 한층 더 강화합니다. 이 기능을 활성화하면 사용자가 캡처한 모든 스크린샷은 빈 화면이 됩니다. • 스트리밍 품질 개선. 특히 QUIC 프로토콜을 사용할 때 “무손실 빌드(build-to-lossless)” 성능이 향상되어 스트리밍 품질이 개선되었습니다. • 클라이언트의 동작을 지정하는 `certificate-validation-policy` 옵션이 추가되었습니다. 서버가 신뢰할 수 없는 X.509 인증서(예: 자체 서명된 인증서)를 제공할 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다. • 런타임 시 오디오 드라이버에 구성된 채널 수를 변경할 수 있습니다.	패키지이며 Windows 설치 프로그램에서는 선택적 구성 요소입니다. 이번 변경으로 고객은 웹 클라이언트를 배포할지 여부를 결정할 수 있습니다. • 이제 NVENC 인코더를 사용할 때 H.264 High Profile이 지원됩니다. NVIDIA GPU와 함께 NVENC 인코더를 사용하면 동일한 이미지 품질을 유지하면서 대역폭 사용량을 줄일 수 있습니다. • Amazon DCV 서버는 이제 GPU가 두 개 이상인 시스템에서 압축에 사용 가능한 모든 GPU를 사용합니다. • Amazon DCV와 함께 제공되는 모든 Windows 드라이버는 이제 WHQL 인증을 받았습니다. • OpenSSL이 1.1.1 버전으로 업데이트되었습니다. • Xdcv가 XServer 1.20.13 버전으로 업데이트되었습니다. 수정 사항: • macOS 클라이언트의 숫자 키패드 키 관련 문제를 해결했습니다. • 일부 USB 디바이스(예: 게임 패드)가 Windows 서버로 제

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
	• Pressure2K 옵션이 `dcvinput` Xorg 모듈에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하여 스타일러스의 압력 민감도 범위를 0~65335에서 0~2048로 변경하여 Mari 및 Nuke와 같은 애플리케이션과의 호환성을 유지할 수 있습니다. • Google Chrome과 Microsoft Edge의 실험용 WebCodecs API에 대한 지원이 추가되었습니다. 브라우저에서 이 API를 활성화하면 Amazon DCV 웹 클라이언트가 이를 사용하여 비디오 디코딩을 가속화하고 더 높은 프레임 속도를 제공할 수 있습니다.	대로 리디렉션되지 않던 문제를 해결했습니다. • 연결이 끊겼을 때 보조 키를 제대로 해제할 수 없는 버그가 수정되었습니다. • Ubuntu 20.04와 인텔 GPU를 사용할 때 Linux 네이티브 클라이언트에서 충돌이 발생하는 문제를 해결했습니다.

DCV 2021.1-10851 — 2021년 7월 30일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 10851 • nice-dcv-client (Windows): 7744 • nice-dcv-viewer (macOS): 3590 • nice-dcv-viewer (Linux): 3560 • nice-xdcv: 392 • nice-dcv-gl: 937 • nice-dcv-gltest: 275 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 154	변경 사항: • Windows, Linux, macOS 클라이언트의 안정성을 개선했습니다. 수정 사항: • Windows 서버에서 AMD 및 NVIDIA 그래픽 어댑터를 사용할 때 화면이 깜박이는 버그가 수정되었습니다.

빌드 번호	변경 및 버그 수정
	• 여러 세션을 실행하는 Linux 서버에 연결할 때 간헐적으로 발생하는 문제를 해결했습니다. • Linux 서버에서 서양어가 아닌 키보드 레이아웃 처리와 관련된 버그가 수정되었습니다. • Windows 클라이언트의 연결 창에서 나타나는 시각적 아티팩트를 수정했습니다. • Windows용 USB 리디렉션 드라이버의 여러 버그를 수정하고 디바이스 호환성을 개선했습니다.

DCV 2021.1-10598 — 2021년 6월 10일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 10598 • nice-dcv-client (Windows): 7713 • nice-dcv-viewer (macOS): 3473 • nice-dcv-viewer (Linux): 3473 • nice-xdcv: 392 • nice-dcv-gl: 937 • nice-dcv-gltest: 275 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 154	• 서버의 Windows 설치 프로그램에서 `session owner` 필드를 현재 사용자로 미리 채우는 문제를 해결했습니다. • macOS 및 Linux 클라이언트의 전반적인 안정성을 개선했습니다.

DCV 2021.1-10557 — 2021년 5월 31일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 10557 • nice-dcv-client (Windows): 7713	• Amazon DCV에 GPU로 서버에 연결할 때 정확한 오디오 및 비디오 동기화가 가능	• GPU가 없는 Windows 서버 호스트에서 CPU 사용량을 줄였습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-viewer (macOS): 3450 • nice-dcv-viewer (Linux): 3454 • nice-xdcv: 392 • nice-dcv-gl: 937 • nice-dcv-gltest: 275 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 154	하도록 클라이언트 옵션을 추가했습니다. • Amazon DCV에 Linux 콘솔 세션의 마이크에 대한 지원을 추가했습니다.	• macOS 및 Linux 클라이언트에서 `.dcv` 연결 파일을 읽을 때 발생하는 문제를 해결했습니다. • 하드웨어 가속 디코딩을 지원하지 않는 macOS 시스템의 소프트웨어 디코딩에 대한 폴백을 추가했습니다. • macOS 클라이언트가 시스템 키체인에 저장된 CA 인증서를 읽을 수 있도록 지원이 추가되었습니다.

DCV 2021.0-10242 — 2021년 4월 12일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 10242 • nice-dcv-client (Windows): 7643 • nice-dcv-viewer (macOS): 3186 • nice-dcv-viewer (Linux): 3294 • nice-xdcv: 380 • nice-dcv-gl: 912 • nice-dcv-gltest: 266 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 134	• Windows Amazon DCV 서버에 대한 웹캠 리디렉션 지원이 추가되었습니다. • Linux Amazon DCV 서버에 대한 프린터 리디렉션 지원이 추가되었습니다. • macOS 클라이언트에 M1 프로세서 지원이 추가되었습니다. • macOS 클라이언트를 위한 다중 모니터 디스플레이 지원이 추가되었습니다.	• NVIDIA GPU를 사용하는 Linux 서버 및 Amazon EC2 인스턴스에서 GPU 및 CPU 리소스 사용을 최적화했습니다. • Linux Amazon DCV 서버용 Amazon EC2 G4ad 인스턴스에서 AMD GPU를 사용한 GPU 가속 비디오 인코딩에 대한 지원이 추가되었습니다. • 오디오 처리를 최적화하여 오디오 지연 시간을 줄였습니다. • 서버에서 프로토콜이 활성화된 경우 클라이언트의 기본

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		값을 QUIC 프로토콜로 변경했습니다. • DCV 명령줄 도구에 새로운 get-screenshot 명령을 추가했습니다. • `close-session` 명령의 `--logout-user` 옵션을 사용하는 강제 로그아웃 옵션을 추가했습니다. 콘솔 세션을 종료할 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

DCV 2020.2-9662 — 2020년 12월 4일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 9662 • nice-dcv-client (Windows): 7490 • nice-dcv-viewer (macOS): 2117 • nice-dcv-viewer (Linux): 3007 • nice-xdcv: 359 • nice-dcv-gl: 881 • nice-dcv-gltest: 259 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 125	• 웹 브라우저 클라이언트에서 사용되는 보안 프로토콜을 개선했습니다. • Windows 클라이언트와 함께 사용되는 Amazon EC2 G4ad 인스턴스의 성능과 안정성이 향상되었습니다. • Windows 클라이언트의 연결 설정 대화 상자에서 포트를 선택할 때 발생하는 문제를 해결했습니다.

DCV 2020.2-9508 — 2020년 11월 11일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 9508 • nice-dcv-client (Windows): 7459 • nice-dcv-viewer (macOS): 2078 • nice-dcv-viewer (Linux): 1737 • nice-xdcv: 359 • nice-dcv-gl: 881 • nice-dcv-gltest: 259 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 125	• QUIC(UDP 기반) 전송 프로토콜에 대한 지원이 추가되었습니다. • SLES 15 및 Ubuntu 20.4에 대한 지원이 추가되었습니다. • Windows Amazon DCV 서버에 대한 스마트 카드 지원이 추가되었습니다.	• NVIDIA GPU를 사용하는 서버 및 EC2 인스턴스에서 호스팅되는 콘솔 세션의 Amazon DCV 프레임 속도 제한 기본값을 60FPS로 변경했습니다. • NVIDIA GPU가 있는 EC2 인스턴스에 호스팅되는 Windows Amazon DCV 서버의 GPU 및 CPU 리소스를 최적화했습니다. • `list-endpoints` Amazon DCV CLI 명령이 추가되었습니다. 여기에는 현재 활성 엔드포인트가 나열됩니다. • `version` Amazon DCV CLI 명령은 `--json` 옵션을 지원합니다. • 이제 Linux 서버에서 `create-session` Amazon DCV CLI 명령이 `--disable-login-monitor` 옵션을 지원합니다. • Linux Amazon DCV 서버의 다양한 디스플레이 관리자와의 호환성이 향상되었습니다. • 키보드 입력 처리 시 발생하는 몇 가지 문제를 해결했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		• 이제 USB 디바이스 허용 목록 파일이 동적으로 다시 로드됩니다.

DCV 2020.1-9012 — 2020년 9월 30일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 9012 • nice-dcv-client (Windows): 7342 • nice-dcv-viewer (macOS): 1986 • nice-dcv-viewer (Linux): 1545 • nice-xdcv: 338 • nice-dcv-gl: 840 • nice-dcv-gltest: 246 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 111	• 누락된 macOS 클라이언트 아이콘을 추가했습니다.

DCV 2020.1-9012 — 2020년 8월 24일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 9012 • nice-dcv-client (Windows): 7342 • nice-dcv-viewer (macOS): 1910 • nice-dcv-viewer (Linux): 1545 • nice-xdcv: 338 • nice-dcv-gl: 840 • nice-dcv-gltest: 246 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 111	• AWS GovCloud 리전의 Amazon S3 액세스 수정 • 웹 기반 클라이언트 개선 사항

DCV 2020.1-8942 — 2020년 8월 3일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 8942 • nice-dcv-client (Windows): 7342 • nice-dcv-viewer (macOS): 1910 • nice-dcv-viewer (Linux): 1545 • nice-xdcv: 338 • nice-dcv-gl: 840 • nice-dcv-gltest: 246 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 111	• Linux Amazon DCV 서버는 이제 M6g, C6g 및 R6g와 같은 AWS Graviton2-based Arm 인스턴스를 지원합니다. R6g 자세한 내용은 AWS Graviton 프로세서를 참조하세요. • Linux Amazon DCV 서버에서 RHEL 8.x 및 CentOS 8.x에 대한 지원이 추가되었습니다. • Windows Amazon DCV 서버 및 Windows Amazon DCV 클라이언트 사용 시 프린터 리디렉션에 대한 지원이 추가되었습니다. • macOS 및 Linux 네이티브 Amazon DCV 클라이언트에서 압력 감지 기능을 갖춘 스타일러스 지원이 추가되었습니다. • Linux Amazon DCV 서버 및 Linux Amazon DCV 클라이언트에 대한 서라운드 사운드 5.1 지원이 추가되었습니다. • Linux Amazon DCV 네이티브 클라이언트에 대한 터치스크린 지원이 추가되었습니다.	• GPU가 없는 Amazon EC2 인스턴스에 새로운 Amazon DCV 가상 디스플레이 드라이버에 대한 지원이 추가되었습니다. • NVENC 인코더를 사용할 때 색 공간 변환으로 인해 시각적 아티팩트가 발생하는 문제가 해결되었습니다. • 이제 `dcv list-sessions` 명령에는 콘솔 세션(있는 경우)이 항상 포함됩니다. • 이제 최신 Linux 배포판에서 콘솔 세션용 에이전트가 데스크톱 세션의 일부로 시작되어 GDM3와 같은 최신 디스플레이 관리자 지원이 향상되었습니다. • 이제 `dcv://` 스키마를 사용하여 URL을 활성화하면 네이티브 클라이언트가 자동으로 열립니다. • macOS 네이티브 클라이언트와 웹 클라이언트가 키보드 보조 키를 처리하는 방식을 개선했습니다. • DCV-GL의 시각적 및 fbconfig 선택을 개선하여 일부 애플리케이션에 대한 지원을 개선했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
	• 이제 사용자 지정 이름을 Amazon DCV 세션에 연결할 수 있습니다. • macOS 네이티브 Amazon DCV 클라이언트에서 하드웨어 가속 디코딩 및 렌더링을 지원합니다.	• 파일 전송 중 CPU 사용량을 줄였습니다. • 웹 브라우저 클라이언트의 WebGL 렌더링을 개선하여 리소스 사용량을 줄였습니다.

DCV 2020.0-8428 — 2020년 4월 16일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 8428 • nice-dcv-client(Windows): 7238 • nice-dcv-viewer(MacOS): 1716 • nice-dcv-viewer(Linux): 1358 • nice-xdcv: 296 • nice-dcv-gl: 759 • nice-dcv-gltest: 229 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 87	• Linux 서버에 온스크린 스타일러스 및 터치 지원을 추가했습니다. • Windows 서버의 서라운드 사운드 7.1 재생 지원을 Windows 네이티브 클라이언트에 추가했습니다. • Linux 네이티브 클라이언트에 하드웨어 가속 및 스타일러스 지원을 추가했습니다. • 서버 측에서 디스플레이 레이아웃을 설정하는 새로운 API 명령을 추가했습니다. • Microsoft Edge 브라우저(79.0.309 버전 이상)에 다중 모니터 웹 클라이언트 디스플레이 지원을 추가했습니다.	• 이제 전체 화면 모드에서 Windows 클라이언트의 도구 모음 그립을 숨길 수 있습니다. • Windows 네이티브 클라이언트에 NTLM 프록시 지원을 추가했습니다. • NVIDIA 어댑터를 사용하여 Windows 헤드리스 물리적 호스트에 대한 지원을 개선했습니다. • 레거시 NVIDIA NvIFR 라이브러리에 대한 지원을 없앴습니다. • 최신 Windows 10에서 Windows 그래픽 캡처 API에 대한 지원을 추가했습니다. • Amazon EC2 지원이 추가되었습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		EC2 인스턴스의 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS) v2. • DCV CLI는 클라이언트가 세션에 연결되거나 연결 해제되는 시점을 감지하는 새로운 `on-client-connected /disconnected` 명령을 제공합니다. • 외부 인증자에 대한 인증서를 바인딩하기 위해 호스트 이름을 지정하는 지원을 추가했습니다. • DCV-GL이 이제 GLvnd(GL Vendor-Neutral Dispatch library)를 지원하는 시스템에서 이를 사용합니다.

DCV 2019.1-7644 — 2019년 10월 24일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 7644 • nice-dcv-client(Windows): 7114 • nice-dcv-viewer(MacOS): 1535 • nice-dcv-viewer(Linux): 1124 • nice-xdcv: 226 • nice-dcv-gl: 544 • nice-dcv-gltest: 220 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 77	• NICE EnginFrame 및 다른 세션 관리자가 사용하는 통합 API의 문제를 해결했습니다. • 32비트 버전의 Windows 네이티브 클라이언트 문제를 해결했습니다.

DCV 2019.1-7423 — 2019년 9월 10일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 7423 • nice-dcv-client(Windows): 7087 • nice-dcv-viewer(MacOS): 1535 • nice-dcv-viewer(Linux): 1124 • nice-xdcv: 226 • nice-dcv-gl: 544 • nice-dcv-gltest: 220 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 77	• Windows에서 DCV 서버에 대한 보안을 개선했습니다. • Linux에서 Autodesk Maya의 렌더링 문제를 해결했습니다. • 키보드 처리와 관련된 개선 사항 및 버그 수정을 추가했습니다.

DCV 2019.0-7318 — 2019년 8월 5일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 7318 • nice-dcv-client(Windows): 7059 • nice-dcv-viewer(MacOS): 1530 • nice-dcv-viewer(Linux): 968 • nice-xdcv: 224 • nice-dcv-gl: 529 • nice-dcv-gltest: 218 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 72	• 웹 클라이언트에서 다중 모니터 지원. • Windows Server 2019에서 스타일러스 입력 지원. • MacOS 및 Linux 네이티브 클라이언트에서 오디오 입/출력. • Linux 서버에서 클립보드 기능 개선(가운데 클릭 붙여넣기).	• Windows 터치 입력의 압력 감지 호환성을 개선했습니다. • Windows에서 이기종 그래픽 어댑터가 있는 시스템의 동작을 개선했습니다. • 비활성 연결을 감지하는 데 필요한 시간을 줄였습니다(예: 클라이언트에서 유선에서 Wi-Fi 네트워크로의 변경에 대한 대응). • Linux에서 커서 아이콘을 캡처할 수 없는 경우 로깅을 줄였습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		• 가상 세션 Xdcv 구성 요소에서 Composite 확장 비활성화를 지원합니다. • 동시 가상 세션 수에 대한 제한을 설정할 수 있는 옵션을 추가했습니다. • Bash 5가 설치된 시스템과의 스크립트 호환성을 개선했습니다. • Linux 클라이언트에서 OpenGL 및 GLES를 자동으로 감지하여 렌더링에 사용하도록 기본값을 변경했습니다. • GL 창의 가시성이 바뀔 때 DCV-GL 화면 버퍼를 업데이트했습니다. • Windows 7의 Windows 클라이언트에서 마우스 휠 감지를 수정했습니다. • 일부 Windows 7 시스템에서 라이브러리를 로드할 때 Windows 클라이언트가 실패하는 문제를 해결했습니다. • 가로 방향으로 문서를 인쇄할 때 Windows 클라이언트의 인쇄 기능을 개선했습니다.

DCV 2017.4-6898 — 2019년 4월 16일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 6898 • nice-dcv-client(Windows): 6969 • nice-dcv-viewer(MacOS): 1376 • nice-dcv-viewer(Linux): 804 • nice-xdcv: 210 • nice-dcv-gl: 490 • nice-dcv-gltest: 216 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 70	• MacOS를 위한 새로운 네이티브 클라이언트.	• Windows 네이티브 클라이언트가 이제 디코딩 및 렌더링에 하드웨어 가속을 사용합니다(시스템에서 사용할 수 있는 경우). • `dcv` 명령줄 도구가 이제 Windows와 Linux 모두에서 동일한 옵션과 출력 형식을 사용합니다. • `dcv` 명령줄 도구가 이제 라이선스에 대한 정보를 보고합니다. • 클라이언트가 이제 비활성으로 인해 연결을 끊기 전에 사용자에게 경고를 표시합니다. • 여러 한정자를 사용하는 키보드 조합에 대한 지원을 개선했습니다. • 통신 실패에 대한 Reprise License Manager와의 상호작용의 견고성을 개선했습니다. • `dcvusers` 명령줄 도구가 이제 기본적으로 Linux의 `dcv` 사용자 홈 디렉터리에 데이터를 저장합니다. • Linux에서 여러 GPU와 함께 NVENC 하드웨어 인코더를 사용할 때 `nvidia-smi` 도

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		구에서 사용하는 것과 동일한 순서를 따랐습니다. • Linux 클라이언트가 이제 Windows DCV 프린터에서 인쇄된 파일을 수신하고 처리합니다.

DCV 2017.3-6698 — 2019년 2월 24일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 6698 • nice-dcv-client: 5946 • nice-dcv-viewer(Linux): 683 • nice-xdcv: 207 • nice-dcv-gl: 471 • nice-dcv-gltest: 210 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 66	• Kerberos(GSSAPI) 인증에 대한 지원을 추가했습니다. • 터치 이벤트를 지원하는 Windows 버전에서 터치 이벤트에 대한 지원을 추가했습니다. • 시스템 인증(Windows 자격 증명 공급자)을 사용할 때 Windows 세션을 자동으로 잠금 해제합니다.	• Y'UV444 인코딩을 옵트인하는 옵션을 추가했습니다. • EL6 RPM에 이제 NVENC 인코더 모듈이 포함됩니다. • Windows 시스템 인증에서 이제 `name@domain` 형식을 수락합니다. • Yubikey USB 디바이스가 이제 허용 목록에 추가됩니다. • 일본어 키보드 지원을 개선했습니다. • 입력 권한 부여 권한이 보다 세분화됩니다. 가상 커서를 처리할 수 있는 `pointer` 권한을 추가했습니다. 상대 마우스 모드는 마우스(모션 삽입)와 포인터(모션 피드백)에 따라 달라집니다. Windows에서 SAS를 처리할 `keyboard-sas` 권한을 추가했습니다(Control+Alt + Del). `keyboardsas` 는

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		keyboard 권한에 따라 달라집니다. • 비동기 클립보드 API를 지원하는 브라우저의 웹 클라이언트에서 빈 클립보드 이벤트 문제를 해결했습니다. • 캡처 모듈에서 클라이언트가 첫 번째 프레임을 수신하지 못하는 경합 상태를 수정했습니다. • 동시 파일 스토리지 전송 처리를 개선했습니다. • 최신 NVIDIA 드라이버가 장착된 Windows에서 NvIFR을 수정했습니다. 새 드라이버가 동작을 변경했습니다. 드라이버 버전이 이제 자동으로 감지되고 그에 따라 메모리 처리가 수행됩니다. • RLM 라이선스 토큰을 다시 획득하려는 재시도를 중지하지 마세요. 이렇게 하면 연장된 기간이 지난 후에도 licensing error 상태에서 복구할 수 있습니다. • Windows 클라이언트에서 전체 화면 바로 가기 키보드 단축키를 설정하는 옵션을 추가했습니다. • Windows 클라이언트에서 여러 모니터에 걸쳐 창을 드래그할 때의 자동 맞춤 논리를 개선했습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		• Windows 클라이언트에서 UI에 의해 연결 해제가 트리거되지 않을 때 프롬프트 다시 연결 옵션을 수정했습니다. • NVIDIA 드라이버 410.xx와의 DCV-GL 비호환성을 수정했습니다. • Matlab 및 Blender 애플리케이션에서 DCV-GL의 회귀를 수정했습니다.

DCV 2017.2-6182 — 2018년 10월 8일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 6182 • nice-dcv-client: 5890 • nice-dcv-viewer(Linux): 503 • nice-xdcv: 180 • nice-dcv-gl: 427 • nice-dcv-gltest: 201 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 58	• Linux 가상 세션에 오디오 재생 지원을 추가했습니다. • 스마트 카드 성능을 개선했습니다. • Linux 클라이언트에서 파일 전송 지원을 추가했습니다.	• 키보드 처리와 관련된 개선 및 버그 수정. • 구성에서 로그 수준을 변경할 때 더 이상 서버를 다시 시작할 필요가 없습니다. • 이제 Windows 서버 설치 프로그램이 Microsoft C 런타임 재배포 가능 패키지가 이미 설치되어 있는 경우 패키지 설치를 건너뜁니다. • EC2에서 실행할 때 라이선스의 S3 액세스가 실패하면 사용자 인터페이스에 알림이 표시됩니다. • Linux `dcv` 명령줄 도구가 이제 `list-connections` 및 `describe-session` 하위 명령을 지원하며 JSON

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		출력을 내보내는 옵션을 포함합니다. • `display` 섹션에 `cuda-devices` 설정을 추가했습니다. 이를 통해 NVENC 인코딩을 서로 다른 CUDA 디바이스에 배포하도록 서버를 구성할 수 있습니다. • 여러 개의 동시 명령을 처리할 때 세션 생성 코드의 견고성을 개선했습니다. • 기본 클립보드 제한을 20MB로 늘렸습니다. • Windows 클라이언트가 이제 레거시 `.dcv` 파일을 검색하고 DCV 2016 Endstation(설치된 경우)을 시작합니다. • DCV 단순 외부 인증자가 이제 환경에 설정된 것 대신에 항상 시스템 Python 인터프리터를 사용합니다. • DCV-GL의 다시 읽기 전략을 개선하여 성능 및 견고성을 개선했습니다. • DCV-GL이 이제 전면 버퍼 다시 읽기 후 창의 크기가 변경되었는지 확인합니다. 이렇게 하면 Coot 애플리케이션의 렌더링 문제가 수정됩니다.

DCV 2017.1-5870 — 2018년 8월 6일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 5870 • nice-dcv-client: 5813 • nice-dcv-viewer(Linux): 450 • nice-xdcv: 170 • nice-dcv-gl: 366 • nice-dcv-gltest: 198 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 53	Ubuntu 18.04용 패키지를 릴리스했습니다. 콘솔 모드에서 작업하는 경우 GDM은 필요한 X11 디스플레이 정보를 노출하지 않기 때문에 LightDM 또는 사용자가 선택한 다른 디스플레이 관리자를 사용하도록 시스템을 구성해야 합니다. 가상 세션은 이 제한의 영향을 받지 않습니다.	• 이제 세션이 생성되면 라이선스 설정을 읽을 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 서버를 다시 시작하지 않고도 이 설정을 변경할 수 있습니다. • 일부 시스템에서 프로그램이 예기치 않게 종료되는 Windows 클라이언트의 안정성 문제를 해결했습니다. • 가능한 오류 조건에서 로깅을 줄였습니다.

DCV 2017.1-5777 — 2018년 6월 29일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 5777 • nice-dcv-client: 5777 • nice-dcv-viewer(Linux): 438 • nice-xdcv: 166 • nice-dcv-gl: 366 • nice-dcv-gltest: 189 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 51	• Linux 네이티브 클라이언트를 추가했습니다. • 3DConnexion 마우스 및 USB 스토리지 디바이스에 대한 지원을 추가했습니다. • 마지막 클라이언트의 연결이 끊어지면 Windows 세션이 자동으로 잠깁니다.	• Linux 버전의 성능 개선. • 새 NVIDIA 드라이버에서 NvIFR 문제를 방지하기 위해 NVIDIA 디바이스의 기본 HW 인코더를 NVENC로 변경했습니다. • Linux에서 스마트 카드 지원을 개선했습니다. • Linux 콘솔 세션을 사용할 때 업로드된 파일에 대한 파일 권한을 수정했습니다.

DCV 2017.0-5600 — 2018년 6월 4일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 5600 • nice-dcv-client: 5600 • nice-xdcv: 160 • nice-dcv-gl: 279 • nice-dcv-gltest: 184 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 48	• Linux에서 여러 모니터에 대한 지원을 추가했습니다. • Windows 클라이언트 성능 개선. • Chrome 66 이상에서 새로운 클립보드 API를 사용했습니다. • Windows용 NVENC 인코더를 추가했습니다.	• 이제 EC2를 사용하려면 DCV 서버를 실행하는 인스턴스에서 S3에 도달할 수 있어야 합니다. • 서버 프레임 처리 및 Windows 클라이언트 디코딩의 성능을 개선했습니다. • NumPad 및 차단된 한정자와 관련된 키보드 문제를 해결했습니다. • Linux에서 외부 인증자를 사용할 때 파일 설명자 누출을 방지합니다. • 스마트 카드 연결에서 발생할 수 있는 오류를 수정했습니다.

DCV 2017.0-5121 — 2018년 3월 18일

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 5121 • nice-dcv-client: 5121 • nice-xdcv: 146 • nice-dcv-gl: 270 • nice-dcv-gltest: 184 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 46	• Windows 네이티브 클라이언트가 이제 DPI를 인식합니다. • 상대 마우스 이동 모드에 대한 지원을 추가했습니다.	• Linux에서 Ansys cfx5solve가 중단되지 않도록 조치했습니다. • Windows 10에서 에이전트가 중단될 수 있는 문제를 해결했습니다. • 웹 클라이언트 사용자 인터페이스가 개선되었습니다.

빌드 번호	새로운 특성	변경 및 버그 수정
		• 도메인이 지정될 때 Windows 사용자 이름을 정규화했습니다. • RHEL6에서 외부 인증자를 수정했습니다.

DCV 2017.0-4334 — 2018년 1월 24일

빌드 번호	변경 및 버그 수정
• nice-dcv-server: 4334 • nice-dcv-client: 4334 • nice-xdcv: 137 • nice-dcv-gl: 254 • nice-dcv-gltest: 184 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 45	• 키보드 처리를 개선했습니다. • 세션을 닫으면 새 세션을 만들 수 없는 RHEL6의 DBus 문제를 해결했습니다. • 기본 클라이언트에서 SOCKS5 프록시에 대한 지원을 개선했습니다. • Headwave 및 Chimera를 가상 세션에서 실행할 때 충돌을 일으키는 버그가 수정되었습니다. • 가상 세션에서 글꼴 지원을 개선했습니다.

DCV 2017.0-4100 — 2017년 12월 18일

빌드 번호
• nice-dcv-server: 4100 • nice-dcv-client: 4100 • nice-xdcv: 118 • nice-dcv-gl: 229 • nice-dcv-gltest: 158 • nice-dcv-simple-external-authenticator: 35

문서 기록

다음 표는 본 Amazon DCV 릴리스 관련 설명서를 소개합니다.

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 버전 2024.0	Amazon DCV는 2024.0을 수정했습니다. 자세한 내용은 ??? 단원을 참조하십시오.	2025년 6월 10일
Amazon DCV 버전 2024.0	Amazon DCV는 2024.0을 수정했습니다. 자세한 내용은 DCV 2024.0-19030 — 2025년 6월 10일 단원을 참조하십시오.	2025년 5월 16일
Amazon DCV 버전 2024.0	Amazon DCV는 2024.0을 수정했습니다. 자세한 내용은 DCV 2024.0-19030 — 2025년 3월 31일 단원을 참조하십시오.	2025년 3월 31일
Amazon DCV 버전 2024.0	Amazon DCV는 2024.0을 수정했습니다. 자세한 내용은 DCV 2024.0-18131 — 2024년 10월 31일 단원을 참조하십시오.	2024년 10월 31일
Amazon DCV 버전 2024.0	이제 Amazon DCV 2024.0 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2024.0-17979 - 2024년 10월 1일 단원을 참조하십시오.	2024년 10월 1일
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV가 2023.1 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-17701 - 2024년 9월 10일 단원을 참조하십시오.	2024년 9월 10일

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV가 2023.1 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-17701 - 2024년 8월 20일 단원을 참조하십시오.	2024년 8월 20일
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV가 Windows, macOS 및 Linux Client 2023.1 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-16388 - 2024년 7월 3일 단원을 참조하십시오.	2024년 7월 3일
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV가 Windows Client 2023.1 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-16388 - 2024년 3월 5일 단원을 참조하십시오.	2024년 3월 5일
Amazon DCV 버전 2023.1	Amazon DCV가 2023.1 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-16388 - 2023년 12월 19일 단원을 참조하십시오.	2023년 12월 19일
Amazon DCV 버전 2023.1	이제 Amazon DCV 2023.1 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.1-16220 — 2023년 11월 9일 단원을 참조하십시오.	2023년 11월 9일
Amazon DCV 버전 2023.0	Amazon DCV는 수명이 종료된 운영 체제를 더 이상 지원하지 않습니다.	2023년 6월 30일

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 버전 2023.0	Amazon DCV가 2023.0 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.0-15487 — 2023년 6월 29일 단원을 참조하십시오.	2023년 6월 29일
Amazon DCV 버전 2023.0	Amazon DCV가 2023.0 버전으로 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.0-15065 — 2023년 5월 3일 단원을 참조하십시오.	2023년 5월 3일
Amazon DCV 버전 2023.0	Amazon DCV가 2023.0 버전으로 업데이트 및 수정되었습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.0-15022 — 2023년 4월 21일 단원을 참조하십시오.	2023년 4월 21일
Amazon DCV 버전 2023.0	이제 Amazon DCV 2023.0 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2023.0-14852 — 2023년 3월 28일 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 28일
Amazon DCV 버전 2022.2	이제 Amazon DCV 2022.2 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2022.2-13907 — 2022년 11월 11일 단원을 참조하십시오.	2022년 11월 11일
Amazon DCV 버전 2022.1	이제 Amazon DCV 2022.1 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2022.1-13067 — 2022년 6월 29일 단원을 참조하십시오.	2022년 6월 29일

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 버전 2022.0	이제 Amazon DCV 2022.0 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2022.0-11954 — 2022년 2월 23일 단원을 참조하십시오.	2022년 2월 23일
Amazon DCV 버전 2021.3	이제 Amazon DCV 2021.3 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2021.3-11591 — 2021년 12월 20일 단원을 참조하십시오.	2021년 12월 20일
Amazon DCV 버전 2021.2	이제 Amazon DCV 2021.2 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2021.2-11048 — 2021년 9월 1일 단원을 참조하십시오.	2021년 9월 1일
Amazon DCV 버전 2021.1	이제 Amazon DCV 2021.1 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2021.1-10557 — 2021년 5월 31일 단원을 참조하십시오.	2021년 5월 31일
Amazon DCV 버전 2021.0	이제 Amazon DCV 2021.0 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2021.0-10242 — 2021년 4월 12일 단원을 참조하십시오.	2021년 4월 12일

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 웹 클라이언트 SDK	이제 Amazon DCV 웹 클라이언트 SDK를 사용할 수 있습니다. Amazon DCV 웹 클라이언트 SDK는 최종 사용자가 실행 중인 Amazon DCV 세션에 연결하고 상호 작용하는 데 사용할 수 있는 자체 Amazon DCV 웹 브라우저 클라이언트 애플리케이션을 개발하는 데 사용 가능한 JavaScript 라이브러리입니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 웹 클라이언트 SDK 개발자 안내서를 참조하세요.	2021년 3월 24일
Amazon DCV 버전 2020.2	이제 Amazon DCV 2020.2 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2020.2-9508 — 2020년 11월 11일 단원을 참조하십시오.	2020년 11월 11일
Amazon DCV 버전 2020.1	이제 Amazon DCV 2020.1 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 DCV 2020.1-8942 — 2020년 8월 3일 단원을 참조하십시오.	2020년 8월 3일

변경 사항	설명	날짜
Amazon DCV 버전 2020.0	Amazon DCV 2020.0 버전에는 새로운 Microsoft Edge 브라우저를 사용하는 서라운드 사운드 7.1, 터치 및 스타일러스, 다중 모니터에 대한 지원이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 서버 설치를 참조하세요.	2020년 4월 16일
HTTP 응답 헤더	추가 HTTP 응답 헤더를 보내도록 Amazon DCV를 구성할 수 있습니다.	2019년 8월 26일
macOS 클라이언트	이제 Amazon DCV에서 macOS 클라이언트를 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 사용 설명서의 macOS 클라이언트를 참조하세요.	2019년 4월 18일
스마트 카드 캐싱	이제 Amazon DCV 서버가 클라이언트로부터 수신한 스마트 카드 데이터를 캐싱하여 성능을 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 스마트 카드 캐싱 구성을 참조하세요.	2018년 10월 8일
Linux 클라이언트	Amazon DCV는 RHEL 7, CentOS 7, SLES 12 및 Ubuntu 16.04/18.04용 Linux 클라이언트를 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 사용 설명서의 Linux 클라이언트를 참조하세요.	2018년 8월 29일

변경 사항	설명	날짜
업데이트된 파라미터 참조	파라미터 참조가 업데이트 되었습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 Amazon DCV 서버 파라미터 참조를 참조하세요.	2018년 8월 7일
USB 원격화	Amazon DCV를 통해 클라이언트가 3D 포인팅 디바이스 또는 그래픽 태블릿 등 특수화된 USB 디바이스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DCV 관리자 안내서의 USB 원격화 활성화를 참조하세요.	2018년 8월 7일
Amazon DCV의 초기 릴리스	이 내용의 첫 번째 발행입니다.	2018년 6월 05일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.