

Panduan Pengguna

Amazon DCV



Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon DCV: Panduan Pengguna

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon DCV?	1
Fitur yang didukung	2
Memulai	5
Persyaratan	6
Langkah 1: Dapatkan informasi sesi	7
Langkah 2: Pilih klien	7
Langkah 3: Connect ke sesi	8
Menghubungkan menggunakan klien Windows	8
Menghubungkan menggunakan klien browser web	10
Menghubungkan menggunakan klien Linux	11
Menghubungkan menggunakan klien macOS	13
Menghubungkan menggunakan URI	14
Langkah 4: Buat file koneksi (opsional)	15
Membuat file koneksi	15
Parameter yang didukung	. 17
Menjalankan file koneksi	. 25
Memahami klien Amazon DCV	26
Klien Windows	. 26
Klien Windows yang dapat diinstal	27
Klien Windows portabel	28
Klien browser web	29
Klien Linux	. 30
Klien macOS	31
Menggunakan Amazon DCV	33
Mengubah resolusi tampilan	. 34
Mengatur zona waktu	36
Mengelola mode streaming	40
Mode streaming pada klien Windows, Linux, dan macOS	40
Mode streaming pada klien browser Web	44
Mentransfer file	46
Mentransfer file menggunakan klien Windows, Linux dan macOS	47
Mentransfer file menggunakan browser web	. 49
Mencetak dari sesi	. 50
Menyalin dan menempelkan	. 52

Klien Windows, Linux, dan macOS	
Klien browser web	
Menyimpan tangkapan layar	
Sesi kolaborasi	
Menggunakan beberapa monitor	
Memperluas layar penuh di semua monitor	59
Memperluas layar penuh di seluruh monitor yang dipilih	
Keluar dari layar penuh di beberapa monitor	
Menggunakan audio/video sinkronisasi yang akurat	
Menggunakan akurasi warna yang tinggi	
Akurasi warna tinggi pada klien asli	
Akurasi warna tinggi pada klien browser Web	
Menggunakan kartu pintar	
Menghubungkan kartu pintar	
Menggunakan kartu pintar di server Linux	
Melepaskan kartu pintar	80
Caching data kartu pintar (opsional)	
Menggunakan remotisasi USB	
Menggunakan perangkat USB di server Amazon DCV	
Menggunakan webcam	
Menggunakan webcam di klien Windows, Linux dan macOS .	
Menggunakan webcam pada klien browser web	
Mengatur validasi sertifikat	
Menggunakan WebAuthn pengalihan	
Antarmuka pengguna Webauthn Redirection	
Pemecahan Masalah	
Menggunakan File Log	
Mengaktifkan debug dalam file log	
Catatan rilis dan riwayat dokumen	
Catatan Rilis	
Amazon DCV 2024.0-19030	
Amazon DCV 2024.0-19030	
Amazon DCV 2024.0-19030	100
Amazon DCV 2024.0-18131	101
Amazon DCV 2024.0-17979	
Amazon DCV 2023.1-17701	

Amazon DCV 2023.1-17701	105
Amazon DCV 2023.1-16388	106
Amazon DCV 2023.1-16388	108
Amazon DCV 2023.1-16388	109
Amazon DCV 2023.1-16220	110
Amazon DCV 2023.0-15487	112
Amazon DCV 2023.0-15065	114
Amazon DCV 2023.0-15022	115
Amazon DCV 2023.0-14852	116
Amazon DCV 2022.2-14521	118
Amazon DCV 2022.2-14357	118
Amazon DCV 2022.2-14175	119
Amazon DCV 2022.2-14126	119
Amazon DCV 2022.2-13907	120
Amazon DCV 2022.1-13300	122
Amazon DCV 2022.1-13216	122
Amazon DCV 2022.1-13067	123
Amazon DCV 2022.0-12760	124
Amazon DCV 2022.0-12627	124
Amazon DCV 2022.0-12123	125
Amazon DCV 2022.0-11954	126
Amazon DCV 2021.3-11591	127
Amazon DCV 2021.2-11445	128
Amazon DCV 2021.2-11190	129
Amazon DCV 2021.2-11135	129
Amazon DCV 2021.2-11048	130
DCV 2021.1-10851	132
DCV 2021.1-10598	133
DCV 2021.1-10557	134
DCV 2021.0-10242	134
DCV 2020.2-9662	135
DCV 2020.2-9508	136
DCV 2020.1-9012	137
DCV 2020.1-9012	137
DCV 2020.1-8942	138
DCV 2020.0-8428	139

	DCV 2019.1-7644	. 141
	DCV 2019.1-7423	. 141
	DCV 2019.0-7318	. 141
	DCV 2017.4-6898	. 143
	DCV 2017.3-6698	. 145
	DCV 2017.2-6182	. 147
	DCV 2017.1-5870	. 149
	DCV 2017.1-5777	. 150
	DCV 2017.0-5600	. 150
	DCV 2017.0-5121	. 151
	DCV 2017.0-4334	. 151
	DCV 2017.0-4100	. 152
I	Riwayat dokumen	. 152
		clx

Apa itu Amazon DCV?

1 Note

Amazon DCV sebelumnya dikenal sebagai NICE DCV.

Amazon DCV adalah protokol tampilan jarak jauh berkinerja tinggi. Ini memungkinkan Anda mengirimkan desktop jarak jauh dan streaming aplikasi dengan aman dari cloud atau pusat data apa pun ke perangkat apa pun, dalam berbagai kondisi jaringan. Dengan menggunakan Amazon DCV dengan Amazon EC2, Anda dapat menjalankan aplikasi grafis intensif dari jarak jauh di instans Amazon. EC2 Anda kemudian dapat mengalirkan hasilnya ke mesin klien yang lebih sederhana, yang menghilangkan kebutuhan akan workstation khusus yang mahal.

Topik yang dibahas dalam panduan ini:

- Fitur yang didukung Amazon DCV
- Memulai dengan Amazon DCV
- <u>Memahami klien Amazon DCV</u>
- Menggunakan Amazon DCV
- Pemecahan Masalah

Fitur yang didukung

Amazon DCV menawarkan klien Windows, klien Linux, klien browser web, dan klien macOS. Klien menawarkan set fitur serupa, tetapi ada beberapa perbedaan. Pilih klien Amazon DCV yang memenuhi persyaratan spesifik Anda.

Tabel berikut membandingkan fitur yang didukung oleh klien Amazon DCV.

Fitur	<u>Klien</u> Windows	<u>Klien</u> browser web	<u>Klien Linux</u>	<u>klien</u> macOS
Connect ke server Windows Amazon DCV	1	1	1	\checkmark
Connect ke server Linux Amazon DCV	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Protokol transportasi QUIC UDP	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark
Kelola mode streaming	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Transfer file	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cetak dari sesi	\checkmark	\checkmark ¹	\checkmark	\checkmark
Salin dan tempel	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Dukungan kartu pintar	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
Dukungan remotisasi USB	 ✓ (klien yang dapat diinstal) 	X	X	x
Dukungan file koneksi	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
Pemutaran audio stereo 2.0	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pemutaran audio suara surround	✓ (hingga 7,1)	x	✓ (hingga 5.1)	x

Fitur	<u>Klien</u> Windows	<u>Klien</u> browser web	<u>Klien Linux</u>	<u>klien</u> macOS
Perekaman audio stereo 2.0	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Dukungan layar sentuh	✓ (Windows 10 dan yang lebih baru)	✓ ²	✓	X
Dukungan stylus	✓ (Windows 10 dan yang lebih baru)	✓ ³	✓	✓
Dukungan Gamepad	✓ (Windows 10 dan yang lebih baru)	X	X	X
Dukungan beberapa monitor	\checkmark	\checkmark ⁴	\checkmark	\checkmark
<u>Memperluas layar penuh di seluruh</u> monitor yang dipilih	✓	✓	✓	\checkmark
Dukungan webcam	\checkmark	✓ ⁵	\checkmark	\checkmark
Mengatur zona waktu	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
<u>Menggunakan sinkronisasi audio/video</u> yang akurat	✓	x	\checkmark	\checkmark
Ekstensi Amazon DCV	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
WebAuthN	\checkmark	X	\checkmark	1

¹ Klien ini mendukung pencetakan ke file saja. Mereka tidak mendukung pencetakan ke printer lokal.

² Didukung oleh Firefox, Edge, dan Google Chrome.

^{3 Hanya} didukung di browser berbasis Chromium. Ini termasuk Google Chrome dan Microsoft Edge versi 79 dan yang lebih baru. Peristiwa kemiringan dan tekanan tidak didukung di browser lain.

⁴ Support hingga dua monitor.

^{5 Hanya} didukung di browser berbasis Chromium. Ini termasuk Google Chrome dan Microsoft Edge versi 79 dan yang lebih baru. Ini tidak termasuk Firefox dan Safari.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur server Amazon DCV, lihat <u>fitur server Amazon DCV di</u> <u>Panduan</u> Administrator Amazon DCV.

Memulai dengan Amazon DCV

Untuk menggunakan Amazon DCV, instal perangkat lunak server Amazon DCV di server. Perangkat lunak server Amazon DCV digunakan untuk membuat <u>sesi</u> yang aman. Anda menginstal dan menjalankan aplikasi Anda di server. Server menggunakan perangkat kerasnya untuk melakukan pemrosesan kinerja tinggi yang dibutuhkan aplikasi yang diinstal. Pengguna Anda mengakses aplikasi dengan menghubungkan jarak jauh ke sesi menggunakan aplikasi klien Amazon DCV. Ketika koneksi dibuat, perangkat lunak server Amazon DCV memampatkan output visual aplikasi dan mengalirkannya kembali ke aplikasi klien dalam aliran piksel terenkripsi. Aplikasi klien menerima aliran piksel terkompresi, mendekripsi, dan kemudian mengeluarkannya ke tampilan lokal.

Setelah Anda memilih klien Amazon DCV dan menghubungkannya, Anda dapat berinteraksi dengan sesi Amazon DCV. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan klien Amazon DCV untuk berinteraksi dengan sesi, lihatMenggunakan Amazon DCV.

Daftar Isi

- Persyaratan
- Langkah 1: Dapatkan informasi sesi Amazon DCV
- Langkah 2: Pilih klien Amazon DCV
- Langkah 3: Connect ke sesi Amazon DCV
 - Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Windows
 - Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien browser web
 - Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Linux
 - Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien macOS
 - Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan URI
- Langkah 4: Buat file koneksi (opsional)
 - Membuat file koneksi
 - Parameter yang didukung
 - Parameter [version]
 - Parameter [connect]
 - Parameter [options]
 - Menjalankan file koneksi

Persyaratan

Untuk menggunakan Amazon DCV, pastikan komputer klien memenuhi persyaratan minimum berikut. Ingatlah bahwa pengalaman Anda bergantung pada jumlah piksel yang dialirkan dari server Amazon DCV ke klien Amazon DCV.

	Klien Windows	Klien browser web	Klien Linux	Klien macOS
Perang	Klien Windows didukung pada versi 32-bit dan 64-bit dari sistem operasi berikut: • Windows 10 • Windows 11 Klien memerluka n perangkat lunak tambahan berikut: • .NET Kerangka 4.6.2 • Microsoft Visual C ++ Dapat Didistribusikan Ulang untuk Visual Studio. Untuk informasi selengkapnya dan petunjuk unduhan, lihat situs web Dukungan Microsoft.	Klien browser web didukung pada tiga versi utama terbaru dari browser berikut, di semua sistem operasi desktop utama (Windows, macOS, dan Linux): • Mozilla Firefox • Google Chrome • Microsoft Edge • Apple Safari Klien browser web juga membutuhkan WebGL dan asm.js. (Note Klien browser web tidak didukung pada sistem operasi seluler, seperti	 Klien Linux didukung pada sistem operasi Linux modern berikut: RHEL 8.x dan Rocky Linux 8.5 atau yang lebih baru (x86_64) RHEL 9, CentOS Stream 9, dan Rocky Linux 9 (x86_64) SUSE Linux Perusahaan 15.x Ubuntu 20.04, 22.04, dan 24.04 	Klien macOS dengan prosesor Intel memerlukan macOS Monterey (12) atau lebih baru. Klien macOS dengan prosesor Apple M1 memerlukan macOS Monterey (12).

Klien Windows	Klien browser web	Klien Linux	Klien macOS
	Android dan iOS.		

Jaring Klien harus terhubung ke server Amazon DCV, dan harus berkomunikasi melalui port yang diperlukan. Secara default, ini adalah port 8443.

Note

Amazon DCV tidak mendukung sistem operasi yang telah mencapai akhir masa pakai. Hubungi vendor Anda mengenai sistem operasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan server Amazon DCV, lihat Persyaratan server Amazon DCV di Panduan Administrator Amazon DCV.

Langkah 1: Dapatkan informasi sesi Amazon DCV

Setelah sesi Amazon DCV berjalan di server Amazon DCV, Anda harus memiliki informasi spesifik untuk menghubungkannya. Hubungi administrator Amazon DCV Anda jika Anda tidak memiliki informasi berikut:

- Alamat IP atau nama host server Amazon DCV
- Port tempat server Amazon DCV dikonfigurasi untuk berkomunikasi. Secara default, port 8443 digunakan oleh server Amazon DCV.
- ID sesi
- Kredensi masuk untuk terhubung ke server host Amazon DCV

Langkah 2: Pilih klien Amazon DCV

Selanjutnya, pilih klien Amazon DCV yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Amazon DCV menawarkan klien berikut:

Windows

- Browser web
- Linux
- macOS

Untuk informasi lebih lanjut tentang klien yang tersedia, lihatMemahami klien Amazon DCV.

Langkah 3: Connect ke sesi Amazon DCV

Setelah sesi Amazon DCV mulai berjalan di server Amazon DCV, Anda dapat menghubungkannya menggunakan klien pilihan Anda. Pastikan Anda memiliki informasi yang diperlukan saat menghubungkan ke sesi Amazon DCV Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 1: Dapatkan informasi sesi Amazon DCV.

Jika Anda terhubung ke sesi konsol, hubungi administrator server Amazon DCV Anda. Dengan mereka, pastikan bahwa sesi dimulai dan konfirmasikan server dan detail sesi. Jika Anda terhubung ke sesi virtual di server DCV Amazon Linux, Anda mungkin perlu memulai sesi Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Memulai Sesi Amazon DCV</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.

Topik

- Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Windows
- Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien browser web
- Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Linux
- Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien macOS
- Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan URI

Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Windows

Langkah-langkah untuk menghubungkan ke sesi Amazon DCV sama untuk versi klien Windows yang dapat diinstal dan portabel.

Untuk terhubung ke sesi menggunakan klien Windows

- 1. Luncurkan klien Windows.
- 2. Pilih Pengaturan Koneksi, konfigurasikan pengaturan proxy Anda sebagai berikut, lalu pilih OK.
 - Untuk menghindari koneksi melalui proxy, pilih Connect Directly.

- Untuk menyambung ke server Amazon DCV menggunakan pengaturan proxy sistem operasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya, pilih Gunakan proxy sistem.
- Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server proxy HTTP tertentu, pilih Dapatkan melalui proxy web. Tentukan alamat IP dan port komunikasi atau nama host server proxy. Jika server proxy HTTP memerlukan otentikasi, pilih kotak centang Server proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.
- Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server SOCKS5 proxy tertentu, pilih Dapatkan melalui SOCKSv5 proxy. Tentukan alamat IP dan port komunikasi atau nama host server proxy. Jika server SOCKSv5 proxy memerlukan otentikasi, pilih kotak centang Server proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.
- Untuk memilih protokol transport yang akan digunakan untuk transportasi data, pilih tab Protocol. Secara default, klien menggunakan protokol QUIC (berdasarkan UDP) untuk transportasi data jika tersedia. Jika tidak tersedia, klien menggunakan WebSocket protokol (berdasarkan TCP). Opsi ini selalu tersedia.

QUIC hanya tersedia jika dua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, server Amazon DCV dikonfigurasi untuk mendukungnya. Kedua, konfigurasi jaringan Anda mendukung komunikasi UDP antara klien Amazon DCV dan server Amazon DCV. Selain itu, ini hanya didukung untuk komunikasi client-server langsung di mana tidak ada proxy perantara, gateway, atau penyeimbang beban.

Anda dapat memaksa klien untuk menggunakan protokol transportasi data dengan memilihnya secara eksplisit. Untuk memverifikasi protokol mana yang sedang digunakan, periksa dialog Mode Streaming. Selain itu, jika protokol QUIC sedang digunakan, "QUIC" muncul di bilah judul.

Untuk informasi dan petunjuk selengkapnya, lihat <u>Mengaktifkan protokol transport QUIC UDP</u> <u>di Panduan</u> Administrator Amazon DCV.

3. Tentukan detail sesi dalam format berikut:

server_hostname_or_IP:port#session_id

Dalam contoh berikut, perintah terhubung ke sesi yang diberi namamy-session. Sesi ini dihost di server Amazon DCV dengan nama hostmy-dcv-server.com. Ini terhubung melalui port8443. my-dcv-server.com:8443#my-session

- 4. Pilih Hubungkan.
- 5. Masukkan kredensi masuk dan pilih Login.

Note

Secara default, koneksi dihentikan setelah tiga upaya login yang gagal. Untuk mencoba lagi, restart koneksi.

6. Jika Anda diminta untuk memverifikasi sertifikat server, konfirmasikan sidik jari sertifikat dengan administrator Amazon DCV Anda. Jika sidik jari valid, pilih Trust & Connect.

Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien browser web

Langkah-langkah untuk menghubungkan ke sesi Amazon DCV adalah sama di semua browser web yang didukung. Klien terhubung ke server Amazon DCV menggunakan pengaturan proxy browser web Anda. Untuk terhubung menggunakan pengaturan proxy yang berbeda, lihat dokumentasi untuk browser web spesifik Anda.

Note

Klien browser web tidak mendukung protokol transport QUIC (UDP).

Untuk terhubung ke sesi Amazon DCV Anda menggunakan klien browser web

1. Buka browser web dan masukkan URL server Amazon DCV dalam format berikut:

https://server_hostname_or_IP:port/#session_id

Dalam contoh berikut, URL terhubung ke sesi yang diberi namamy-session. Sesi ini di-host di server Amazon DCV dengan nama hostmy-dcv-server.com. Ini terhubung melalui port8443.

https://my-dcv-server.com:8443/#my-session

2. Masukkan kredensi masuk Anda dan pilih Login.

Note

Secara default, koneksi dihentikan setelah tiga upaya login yang gagal. Untuk mencoba lagi, restart koneksi.

 Browser web Anda mungkin memperingatkan Anda bahwa sertifikat server tidak dipercaya. Jika Anda tidak yakin tentang keaslian sertifikat, konfirmasikan dengan administrator Amazon DCV Anda. Lanjutkan jika aman untuk melakukannya.

Note

Langkah ini bervariasi tergantung pada browser web yang Anda gunakan.

Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Linux

Langkah-langkah untuk menghubungkan ke sesi Amazon DCV adalah sama di semua klien Linux.

Untuk terhubung ke sesi menggunakan klien Linux

- 1. Luncurkan klien Linux.
- 2. Pilih Pengaturan Koneksi, konfigurasikan pengaturan proxy Anda sebagai berikut, lalu pilih Terapkan.
 - Untuk menghindari koneksi melalui proxy, pilih Connect secara langsung.
 - Untuk menyambung ke server Amazon DCV menggunakan pengaturan proxy sistem operasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya, pilih Gunakan proxy sistem.
 - Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server proxy HTTP tertentu, pilih Dapatkan melalui proxy web (HTTP). Tentukan alamat IP atau nama host dari server proxy, serta port komunikasi. Jika server proxy HTTP memerlukan otentikasi, pilih kotak centang server Proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.
 - Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server proxy HTTPS tertentu, pilih Dapatkan melalui proxy web (HTTPS). Tentukan alamat IP atau nama host dari server proxy, serta port komunikasi. Jika server proxy web memerlukan otentikasi, pilih kotak centang Server proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.

 Untuk memilih protokol transport yang akan digunakan untuk transportasi data, pilih tab Protocol. Secara default, klien menggunakan protokol QUIC (berdasarkan UDP) untuk transportasi data jika tersedia. Jika tidak tersedia, klien menggunakan WebSocket protokol (berdasarkan TCP). Opsi ini selalu tersedia.

QUIC hanya tersedia jika dua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, server Amazon DCV dikonfigurasi untuk mendukungnya. Kedua, konfigurasi jaringan Anda mendukung komunikasi UDP antara klien Amazon DCV dan server Amazon DCV. Selain itu, ini hanya didukung untuk komunikasi client-server langsung di mana tidak ada proxy perantara, gateway, atau penyeimbang beban.

Anda dapat memaksa klien untuk menggunakan protokol transportasi data dengan memilihnya secara eksplisit. Untuk memverifikasi protokol mana yang sedang digunakan, periksa dialog Mode Streaming. Selain itu, jika protokol QUIC sedang digunakan, "QUIC" muncul di bilah judul.

Untuk informasi dan petunjuk selengkapnya, lihat <u>Mengaktifkan protokol transport QUIC UDP</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.

3. Tentukan detail sesi dalam format berikut:

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

Dalam contoh berikut, perintah terhubung ke sesi yang diberi namamy-session. Sesi ini dihost di server Amazon DCV dengan nama hostmy-dcv-server.com. Ini terhubung melalui port8443.

```
my-dcv-server.com:8443#my-session
```

- 4. Pilih Hubungkan.
- 5. Masukkan kredensi masuk Anda dan pilih Login.

Secara default, koneksi dihentikan setelah tiga upaya login yang gagal. Untuk mencoba lagi, restart koneksi.

6. Jika Anda diminta untuk memverifikasi sertifikat di server, konfirmasikan sidik jari sertifikat dengan administrator Amazon DCV Anda. Jika sidik jari valid, pilih Trust & Connect.

Note

Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien macOS

Untuk terhubung ke sesi menggunakan klien macOS

1. Luncurkan klien macOS.

Jika Anda mendapatkan kesalahan yang menyatakan bahwa aplikasi tidak dapat dibuka karena berasal dari pengembang yang tidak dikenal, lihat <u>Buka aplikasi dengan aman di halaman web</u> <u>Mac Anda</u>.

- 2. Pilih Pengaturan Koneksi, konfigurasikan pengaturan proxy Anda sebagai berikut, lalu pilih Terapkan.
 - Untuk menghindari koneksi melalui proxy, pilih Connect secara langsung.
 - Untuk menyambung ke server Amazon DCV menggunakan pengaturan proxy sistem operasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya, pilih Gunakan proxy sistem.
 - Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server proxy HTTP tertentu, pilih Dapatkan melalui proxy web (HTTP). Tentukan alamat IP atau nama host dari server proxy serta port komunikasi. Jika server proxy HTTP memerlukan otentikasi, pilih kotak centang Server proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.
 - Untuk terhubung ke server Amazon DCV melalui server proxy HTTPS tertentu, pilih Dapatkan melalui proxy web (HTTPS). Tentukan alamat IP atau nama host dari server proxy serta port komunikasi. Jika server proxy web memerlukan otentikasi, pilih kotak centang Server proxy yang memerlukan kata sandi dan masukkan kredenal masuk Anda.
 - Untuk memilih protokol transport yang akan digunakan untuk transportasi data, pilih tab Protocol. Secara default, klien menggunakan protokol QUIC (berdasarkan UDP) untuk transportasi data jika tersedia. Jika tidak tersedia, klien menggunakan WebSocket protokol (berdasarkan TCP). Opsi ini selalu tersedia.

QUIC hanya tersedia jika kondisi berikut terpenuhi. Pertama, server Amazon DCV dikonfigurasi untuk mendukungnya. Kedua, konfigurasi jaringan Anda mendukung komunikasi UDP antara klien Amazon DCV dan server Amazon DCV. Selain itu, ini hanya didukung untuk komunikasi client-server langsung di mana tidak ada proxy perantara, gateway, atau penyeimbang beban.

Anda dapat memaksa klien untuk menggunakan protokol transportasi data dengan memilihnya secara eksplisit. Untuk memverifikasi protokol mana yang sedang digunakan, periksa dialog

Mode Streaming. Selain itu, jika protokol QUIC sedang digunakan, "QUIC" muncul di bilah judul.

Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengaktifkan protokol transport QUIC UDP di Panduan</u> Administrator Amazon DCV.

3. Tentukan detail sesi dalam format berikut:

```
server_hostname_or_IP:port#session_id
```

Dalam contoh berikut, perintah terhubung ke sesi yang diberi namamy-session. Sesi ini dihost di server Amazon DCV dengan nama my-dcv-server.com host. Ini terhubung melalui port8443.

my-dcv-server.com:8443#my-session

- 4. Pilih Hubungkan.
- 5. Masukkan kredensi masuk Anda dan pilih Login.

Note

Secara default, koneksi dihentikan setelah tiga upaya login yang gagal. Untuk mencoba lagi, restart koneksi.

6. Jika Anda diminta untuk memverifikasi sertifikat server, konfirmasikan sidik jari sertifikat dengan administrator Amazon DCV Anda. Jika sidik jari valid, pilih Trust & Connect.

Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan URI

Menggunakan URI secara otomatis membuka klien Amazon DCV yang diinstal secara lokal dengan informasi yang diteruskan dari URI.

Dalam bidang URL browser internet Anda, masukkan URI dalam format ini: dcv:// hostname[:port]/[?authToken][#sessionId]

Example

```
Sebagai contoh, dcv://203.0.113.1:8443/?
authToken=e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855#12345
```

Klien Anda yang diinstal secara lokal akan terbuka dengan informasi yang telah diisi sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>GetSessionConnectionData</u>di Panduan <u>Pengembang Manajer</u> Sesi Amazon DCV

Langkah 4: Buat file koneksi (opsional)

Menggunakan klien asli Windows, Linux, atau macOS, Anda dapat membuat file koneksi yang dapat Anda gunakan untuk langsung terhubung ke sesi Amazon DCV.

Daftar Isi

- Membuat file koneksi
- Parameter yang didukung
- Menjalankan file koneksi

Membuat file koneksi

File koneksi adalah file berbasis teks dengan ekstensi .dcv file. Format .dcv file mirip dengan .ini file. File termasuk [groups] diikuti oleh parameter dan nilainya. Grup dan parameter mengambil format berikut:

[group_name] parameter_name=parameter_value

Misalnya:

[options] fullscreen=true

Anda dapat membuat file koneksi untuk sesi Amazon DCV tertentu langsung dari klien. Atau, sebagai alternatif, Anda dapat membuat file koneksi dari awal menggunakan editor teks.

Note

Prosedur untuk membuat file koneksi dari awal menggunakan editor teks sama untuk klien Windows, Linux, dan macOS.

Untuk membuat file koneksi dari klien

- 1. Buka klien.
- 2. Connect ke server dan sesi di mana Anda membuat file.
- 3. Pilih nama host untuk server Amazon DCV di pojok kanan atas dan pilih Save Connection As.
- 4. Di jendela Save As, masukkan nama file dan folder tujuan, dan pilih Simpan.

Secara default, saat Anda membuat file koneksi, file tersebut menyertakanformat,host,port,user, dan proxytype parameter. Parameter ini diperlukan untuk terhubung ke sesi tempat file dibuat. Anda dapat menyesuaikan atau menambahkan parameter secara manual kapan saja dengan mengedit file menggunakan editor teks.

Untuk membuat file koneksi dari awal menggunakan editor teks

- 1. Buat .dcv file dengan format nama file berikut: *file_name*.dcv
- 2. Buka dcv file menggunakan editor teks pilihan Anda.
- 3. Tambahkan [version] grup dan format parameter ke bagian atas file dalam format berikut:

```
[version]
format=1.0
```

A Important

Jika .dcv file tidak menyertakan [version] grup dan format parameter, penguraian gagal.

4. Tambahkan grup parameter yang diperlukan menggunakan format berikut:

[group_name]

Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter, lihatParameter yang didukung.

5. Tambahkan parameter dan nilai parameter setelah grup menggunakan format berikut:

parameter_name=parameter_value

Note

- · Nama parameter peka huruf besar/kecil.
- Jangan lampirkan nilai parameter string dalam tanda kutip.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter dan nilai parameter, lihat<u>Parameter yang</u> didukung.

6. Simpan perubahan Anda dan tutup file . dcv.

Anda juga dapat menggunakan prosedur ini untuk menambahkan parameter tambahan ke file koneksi yang ada kapan saja.

Parameter yang didukung

Saat ini, .dcv file mendukung parameter dalam tiga kelompok parameter—[version],[connect], dan[options]. Tabel berikut mencantumkan grup dan parameternya yang tersedia.

Grup

- Parameter [version]
- Parameter [connect]
- Parameter [options]

Parameter [version]

🛕 Important

Ini adalah kelompok yang diperlukan. Jika .dc∨ file Anda tidak menyertakan grup ini, penguraian gagal.

Tabel berikut mencantumkan parameter yang dapat ditentukan dalam [version] grup.

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
format	string		Market Important Ini adalah parameter yang diperluka n. Nilai parameter harus1.0. Jika.dc∨ file Anda tidak menyertak an parameter ini, penguraian gagal.	

Parameter [connect]

Tabel berikut mencantumkan parameter yang dapat ditentukan dalam [connect] grup.

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
host	String		Nama host dari server Amazon DCV yang menghosting sesi tersebut.	

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
port	Bilangan Bulat	8443	Port yang akan digunakan saat menghubungkan ke server Amazon DCV.	
weburlpath	String		Jalur khusus di server Amazon DCV untuk koneksi. Misalnya, jika Anda menentuka ncustomPath , klien mencoba untuk terhubung kehost:port/ customPath .	
sessionid	String		ID sesi Amazon DCV untuk terhubung.	

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi
authtoken	String		Token otentikas i yang akan digunakan untuk koneksi. Jika Anda menentuka nauthtoken , Anda juga harus menentuka nsessionid . Saat menggunak anauthtoken , Anda dapat menghilangkan password parameter user dan.
user	String		Nama pengguna yang akan digunakan saat menghubungkan ke server Amazon DCV.
password	String		Kata sandi yang digunakan saat menghubungkan ke server Amazon DCV. Kata sandi tidak dienkripsi.

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
proksitipe	String	SISTEM	Jenis proxy yang akan digunakan . Nilai yang valid termasukHTTPS,HTT SOCKS ,SYSTEM, atauNONE DIRE CT . Jika Anda menentuka nSYSTEM, pengaturan proxy komputer Anda digunakan.	P,SOCKS5
proxyhost	String		Alamat server proxy yang akan digunakan jika terhubung melalui server proxy.	
proksiport	Bilangan Bulat		Port yang akan digunakan jika terhubung melalui server proxy.	
proksiuser	String		Nama pengguna yang akan digunakan untuk otentikasi proxy.	
proxypassword	String		Kata sandi yang akan digunakan untuk otentikasi proxy. Kata sandi tidak dienkripsi.	

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
transport	String	auto	Protokol yang digunakan untuk transportasi data. Dengan klien auto pertama mencoba untuk terhubung menggunakan protokol QUIC (UDP). Jika koneksi QUIC gagal, transport secara otomatis jatuh kembali kewebsocket . Tentukan	
			websocket untuk menggunak an protokol WebSocket (TCP) untuk transport asi data, atau tentukan quic untuk menggunak an protokol QUIC (UDP) untuk transportasi data. Jika Anda mengaktifkan QUIC, protokol QUIC digunakan untuk transport asi data dan WebSocket	

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi
			digunakan untuk Ialu lintas otentikas i. Jika Anda mengaktifkan WebSocket , WebSocket protokol digunakan untuk transportasi data dan lalu lintas otentikasi.
webport	Bilangan Bulat	8443	Port yang digunakan untuk lalu lintas WebSocket (TCP).
quicport	Bilangan Bulat	8443	Port yang digunakan untuk lalu lintas QUIC (UDP).
Certificatevalidat ionpolicy	String	tanya- pen gguna	Kebijakan untuk memvalidasi sertifikat yang tidak tepercaya . Nilai mencakup strict, accept- untrusted , dan ask-user.

Parameter [options]

Tabel berikut mencantumkan parameter yang dapat ditentukan dalam [options] grup.

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi
layar penuh	Boolean	false	Menunjukkan apakah klien memulai dalam mode layar penuh.
digunakanmonitor	Boolean	false	Menunjukkan apakah klien menggunakan semua monitor saat memulai mode layar penuh.
promptreconnect	Boolean	true	Menunjukkan apakah klien meminta Anda untuk menyambun g kembali setelah Anda memutuska n sambungan dari sesi. Jika parameter disetel ketrue, Anda akan diarahkan ke layar masuk saat Anda memutuska n sambungan. Jika parameter diatur kefalse, klien menutup ketika Anda memutuskan sambungan.

Parameter	Tipe	Nilai default	Deskripsi	
mengaktif kanyuv444 decoding	Boolean	false	Menunjukkan apakah akan mengaktifkan <u>akurasi warna</u> <u>Tinggi (YUV 4:4:</u> <u>4)</u> saat menyandik an konten video dinamis.	

Menjalankan file koneksi

Untuk menjalankan file .dcv koneksi, navigasikan ke file dan klik dua kali.

Atau, tentukan path file sebagai argumen untuk dcvviewer perintah.

Klien Windows

C:\> dcvviewer.exe path\connection_file_name.dcv

• Klien Linux dan macOS

\$ dcvviewer path/connection_file_name.dcv

Memahami klien Amazon DCV

Amazon DCV menawarkan klien Windows, klien Linux, klien browser web, dan klien macOS. Klien menawarkan set fitur serupa, tetapi ada beberapa perbedaan. Pilih klien Amazon DCV yang memenuhi persyaratan spesifik Anda.

Amazon DCV menawarkan berbagai klien yang dapat Anda gunakan. Setiap klien menawarkan set fitur yang serupa, tetapi ada beberapa perbedaan. Saat memilih klien Amazon DCV yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, pertimbangkan faktor-faktor seperti sistem operasi perangkat lokal Anda, fitur dan fungsionalitas spesifik yang diperlukan, dan tingkat integrasi yang diperlukan. Klien menawarkan serangkaian fitur yang serupa, tetapi mungkin ada sedikit variasi dalam kemampuan atau antarmuka pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Persyaratan</u>.

Klien Amazon DCV meliputi:

- <u>Klien Windows</u> Menyediakan integrasi tanpa batas dengan Windows, fitur pendukung seperti berbagi desktop, pemutaran audio/video, pengalihan perangkat USB, dan integrasi clipboard.
- <u>Klien browser web</u> Opsi ini berguna bagi mereka yang perlu mengakses sumber daya jarak jauh dari berbagai perangkat atau lokasi tanpa perlu menginstal aplikasi klien khusus.
- <u>Klien Linux</u> Memungkinkan pengguna Linux untuk mengakses sumber daya jarak jauh mereka dengan tingkat kinerja dan fungsionalitas yang sama dengan klien Windows.
- klien <u>macOS</u> <u>Menyediakan klien</u> khusus yang terintegrasi secara mulus dengan lingkungan macOS. Klien ini menawarkan set fitur yang sama.

Klien Windows

Klien Amazon DCV Windows hanya didukung di komputer Windows. Klien Windows adalah aplikasi mandiri yang berjalan pada sistem operasi Windows.

Untuk petunjuk tentang cara menyambung ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Windows, lihatMenghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Windows.

Klien Windows tersedia dalam dua versi: versi yang dapat diinstal dan versi portabel. Kedua versi memiliki persyaratan sistem minimum yang sama dan memiliki fitur yang sama.

Daftar Isi

- Klien Windows yang dapat diinstal
- Klien Windows portabel

Klien Windows yang dapat diinstal

Anda dapat menggunakan wizard instalasi untuk menginstal klien. Wizard membawa Anda melalui serangkaian langkah di mana Anda dapat menyesuaikan instalasi klien Anda. Atau, Anda dapat menggunakan baris perintah untuk melakukan instalasi tanpa pengawasan. Metode kedua ini menggunakan pengaturan default untuk mengotomatiskan prosedur instalasi.

Sebelum menggunakan wizard atau baris perintah untuk menginstal klien, pastikan komputer Anda memiliki perangkat lunak yang diperlukan. Untuk daftar lengkap perangkat lunak yang diperlukan, lihat<u>Persyaratan</u>.

Untuk menginstal klien Windows menggunakan wizard instalasi

1. Unduh penginstal klien Windows.

🚺 Tip

Halaman <u>paket terbaru</u> dari situs web unduhan berisi tautan yang selalu mengarah ke versi terbaru yang tersedia. Anda dapat menggunakan tautan ini untuk secara otomatis mengambil paket Amazon DCV terbaru.

- 2. Jalankan pemasang.
- 3. Pada layar Selamat Datang, pilih Berikutnya.
- 4. Pada layar Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, baca perjanjian lisensi. Jika Anda menerima persyaratan, pilih kotak centang Saya menerima persyaratan di Perjanjian Lisensi. Pilih Berikutnya.
- 5. Pada Folder Tujuan layar, pilih Berikutnya untuk menyimpan folder instalasi default. Untuk menginstal klien di folder yang berbeda, ubah jalur tujuan, lalu pilih Berikutnya.
- (Opsional) Pada Pemilihan Driver layar, pilih remotisasi perangkat USB. Kemudian, pilih Akan diinstal pada hard drive lokal, Berikutnya. Ini menginstal driver yang diperlukan untuk mendukung beberapa perangkat USB khusus. Perangkat ini termasuk perangkat penunjuk 3D dan tablet grafis.

Note

Menggunakan perangkat USB khusus memerlukan konfigurasi klien dan server tambahan. Untuk petunjuk, lihat Menggunakan remotisasi USB.

7. Pada layar Siap untuk menginstal, pilih Instal.

Untuk menginstal klien Windows menggunakan instalasi tanpa pengawasan

- 1. Unduh penginstal klien Windows.
- 2. Buka jendela prompt perintah dan arahkan ke folder tempat Anda mengunduh penginstal.
- 3. Jalankan installer tanpa pengawasan.

```
C:\> msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2024.0-9431.msi /quiet /norestart /l*v dcv_client_install_msi.log
```

Untuk menginstal semua komponen opsional, termasuk driver USB, sertakan ADDL0CAL=ALL opsi dalam perintah.

C:\> msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2024.0-9431.msi ADDLOCAL=ALL /quiet / norestart /l*v dcv_client_install_msi.log

Klien Windows portabel

Klien Windows juga tersedia dalam versi portabel. Anda tidak perlu menginstal versi portabel di komputer Anda. Anda dapat menyalinnya ke drive USB dan menjalankannya langsung dari drive USB di komputer Windows mana pun yang memenuhi persyaratan minimum.

Untuk menggunakan klien Windows portabel

1. Unduh file zip klien Windows portabel.

🚺 Tip

Halaman <u>paket terbaru</u> dari situs web unduhan berisi tautan yang selalu mengarah ke versi terbaru yang tersedia. Anda dapat menggunakan tautan ini untuk secara otomatis mengambil paket Amazon DCV terbaru.

- 2. Ekstrak isi file zip.
- 3. Untuk meluncurkan klien, buka folder yang diekstrak, navigasikan ke/bin/, dan klik dua kalidcvviewer.exe.

Klien browser web

Klien browser web Amazon DCV berjalan di dalam browser web. Anda tidak perlu menginstal klien web. Klien browser web didukung pada browser berikut di semua sistem operasi desktop utama (termasuk Windows, macOS, dan Linux):

Peramban	Versi
Google Chrome	Tiga versi utama terbaru
Mozilla Firefox	Tiga versi utama terbaru
Microsoft Edge	Tiga versi utama terbaru
Apple Safari	Tiga versi utama terbaru

Untuk petunjuk tentang cara menyambung ke sesi Amazon DCV menggunakan klien browser web, lihatMenghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien browser web.

WebCodecs

Klien browser web dapat digunakan WebCodecs untuk menggunakan dekoder video yang sudah ada di browser. Ini dapat meningkatkan frame rate, karena paket dapat diterjemahkan oleh komponen browser. Klien browser web Amazon DCV akan secara otomatis menggunakannya jika didukung oleh browser.

Penggunaan WebCodecs tersedia di browser berikut:

- Google Chrome versi 94 dan yang lebih baru
- Microsoft Edge versi 94 dan yang lebih baru

Semua sistem operasi utama didukung. Ini termasuk Windows, macOS, dan Linux.

Batasan

Klien browser web memiliki batasan berikut:

- Ini mendukung hingga dua layar dengan resolusi maksimum 1920x1080. Resolusi maksimum dapat diganti di sisi server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengelola Tata Letak Tampilan</u> Sesi Amazon DCV di Panduan Administrator Amazon DCV.
- Ini menggunakan konfigurasi proxy browser web.

Klien Linux

Klien Linux berjalan secara native pada sistem operasi. Anda dapat menggunakannya untuk terhubung ke sesi Amazon DCV yang di-host di server Windows dan Linux Amazon DCV.

Anda menginstal klien Linux pada komputer klien Linux menggunakan paket perangkat lunak. Paket perangkat lunak menginstal semua paket yang diperlukan dan dependensinya, dan melakukan konfigurasi klien yang diperlukan.

Untuk petunjuk tentang cara menyambung ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Linux, lihatMenghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien Linux.

Untuk menginstal klien Linux

- Paket perangkat lunak ditandatangani secara digital dengan tanda tangan GPG yang aman. Untuk mengizinkan pengelola paket memverifikasi tanda tangan paket, impor kunci Amazon DCV GPG. Untuk melakukan ini, buka jendela terminal dan impor kunci Amazon DCV GPG.
 - RHEL, CentOS, Rocky Linux, dan SUSE Linux Enterprise 15

```
$ sudo rpm --import https://dluj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

Ubuntu

Unduh tombol GPG.
\$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY

Instal kunci GPG.

```
$ sudo apt-key add NICE-GPG-KEY
```

 Unduh paket perangkat lunak klien yang sesuai untuk sistem operasi target Anda dari situs web Amazon DCV.

🚺 Tip

Halaman <u>paket terbaru</u> dari situs web unduhan berisi tautan yang selalu mengarah ke versi terbaru yang tersedia. Anda dapat menggunakan tautan ini untuk secara otomatis mengambil paket Amazon DCV terbaru.

- 3. Instal klien Linux. Masukkan nama file file yang diunduh untuk menyelesaikan perintah berikut.
 - RHEL, CentOS, dan Rocky Linux

\$ sudo yum install the downloaded .rpm file

Ubuntu

\$ sudo dpkg --install the downloaded .deb file

SUSE Linux Enterprise

\$ sudo zypper install the downloaded .rpm file

Klien macOS

Klien macOS Amazon DCV hanya didukung di komputer Apple Mac. Klien macOS adalah aplikasi mandiri yang berjalan pada sistem operasi macOS.

Klien macOS diinstal menggunakan paket . dmg perangkat lunak.

Untuk petunjuk tentang cara menyambung ke sesi Amazon DCV menggunakan klien macOS, lihat. Menghubungkan ke sesi Amazon DCV menggunakan klien macOS

Untuk menginstal klien macOS

- 1. Unduh penginstal klien macOS yang benar tergantung pada komputer klien Anda.
 - klien macOS untuk prosesor Intel
 - Klien macOS untuk prosesor Apple M1

🚺 Tip

Halaman <u>paket terbaru</u> dari situs web unduhan berisi tautan yang selalu mengarah ke versi terbaru yang tersedia. Anda dapat menggunakan tautan ini untuk secara otomatis mengambil paket Amazon DCV terbaru.

2. Jalankan . dmg file yang diunduh.

Jika Anda mendapatkan kesalahan yang menyatakan bahwa aplikasi tidak dapat diinstal karena berasal dari pengembang yang tidak dikenal, lihat <u>Buka aplikasi dengan aman di halaman web</u> Mac Anda.

- 3. Klik dan seret DCV. app file ke folder Aplikasi.
- 4. (Opsional) Untuk akses mudah, buat pintasan desktop atau tambahkan aplikasi ke dok.

Menggunakan Amazon DCV

Setelah Anda memilih klien Amazon DCV, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan sesi Amazon DCV. Dari sini, Anda dapat mengubah pengaturan, melakukan tugas dasar, dan mengelola perangkat eksternal. Beberapa fungsi yang mampu dimiliki Amazon DCV adalah:

Mengubah pengaturan

- Mengubah resolusi tampilan
- Mengatur zona waktu
- Mengelola mode streaming

Menggunakan fungsi dasar

- Mentransfer file
- Mencetak dari sesi
- Menyalin dan menempelkan
- Menyimpan tangkapan layar
- Berkolaborasi dalam sesi Amazon DCV

Mengelola tampilan

- Menggunakan beberapa monitor
- Menggunakan audio/video sinkronisasi yang akurat
- Menggunakan akurasi warna yang tinggi

Mengelola perangkat eksternal

- Menggunakan kartu pintar
- Menggunakan remotisasi USB
- Menggunakan webcam

Menghubungkan ke jaringan

Tetapkan kebijakan validasi sertifikat

Menggunakan WebAuthn pengalihan

Mengubah resolusi tampilan

Secara default, Amazon DCV secara otomatis menyesuaikan resolusi tampilan mesin jarak jauh agar sesuai dengan ukuran klien saat ini. Ketika jendela klien diubah ukurannya, DCV meminta server untuk mengubah resolusi tampilan ke ukuran yang sesuai dengan jendela klien.

Amazon DCV dapat mengonfigurasi resolusi sesuai dengan pengaturan dan konfigurasi sistem server.

- Resolusi klien web dibatasi secara default ke 1920x1080 (dari pengaturan web-client-max-head server resolusi).
- Klien asli dibatasi secara default ke 4096x2160 (dari). max-head-resolution

Perhatikan bahwa resolusi dan jumlah monitor yang tersedia bergantung pada konfigurasi server, pastikan untuk mengikuti <u>panduan prasyarat</u> untuk mengatur lingkungan sistem dan driver dengan benar untuk kinerja terbaik.

Note

Resolusi per-monitor maksimum yang didukung adalah 4096x4096 hingga 4 monitor. Resolusi yang lebih tinggi atau lebih dari 4 monitor tidak didukung dalam konfigurasi apa pun.

Jika Anda lebih suka resolusi tetap di server, yang tidak berubah bahkan ketika jendela klien diubah ukurannya, pilih menu Resolusi Tampilan dan tentukan resolusi yang diinginkan. Jika Anda memutuskan untuk mengaktifkan kembali pengubahan ukuran otomatis, Anda dapat memilih Adaptasi secara otomatis.

Fungsionalitas ini tersedia di klien Windows, klien browser web, klien Linux, dan klien macOS.

Mengubah resolusi tampilan pada klien Windows

- 1. Klik ikon Pengaturan dari menu di bagian atas.
- 2. Pilih Resolusi Tampilan dari menu.
- 3. Pilih resolusi pilihan Anda dari menu tarik-turun.

Mengubah resolusi tampilan pada klien macOS

- 1. Klik ikon DCV Viewer dari menu di bagian atas.
- 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
- 3. Buka tab Tampilan.
- 4. Pilih resolusi yang Anda inginkan dari menu Resolusi Tampilan.

	Preferences
General Display Keyboard	
 Streaming mode Best responsiveness Provides most fluid experience Best image quality Provides best image quality High color accuracy (YUV 4:4:4) Streaming performance could be affect High pixel density 	Display resolution Adapt Automatically 2560×1386 - Current 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600
Display streaming metrics in the toolb	ar

Mengubah resolusi tampilan pada klien Linux

- 1. Klik ikon Pengaturan dari menu di bagian atas.
- 2. Pilih Preferensi dari menu.
- 3. Buka tab Tampilan.
- 4. Pilih resolusi yang Anda inginkan dari menu Resolusi Tampilan.

Close



Display streaming metrics in the toolbar

Mengatur zona waktu

DCV memungkinkan Anda untuk mengatur zona waktu untuk sesi Anda untuk menampilkan zona waktu Anda saat ini atau zona waktu di mana desktop jarak jauh yang Anda gunakan berada.

Ini disebut sebagai pengalihan zona waktu.

Setelah fitur ini diaktifkan atau dinonaktifkan, klien DCV akan menyimpan penyelesaian ini untuk setiap kali pengguna masuk ke klien.

Saat sesi berkolaborasi, klien pertama yang terhubung ke sesi, yang dikenal sebagai koneksi utama, akan mengatur zona waktu untuk sesi meskipun koneksi utama meninggalkan sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Berkolaborasi dalam sesi Amazon DCV.

Untuk menggunakan fitur ini, administrator Anda harus mengaktifkannya. Jika Anda tidak memiliki opsi untuk mengubah zona waktu yang ditampilkan dan ingin melakukannya, hubungi administrator Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Memodifikasi Parameter Konfigurasi</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.

Untuk mengatur zona waktu Anda, lakukan salah satu hal berikut tergantung pada klien Anda:

- Untuk Windows
 - 1. Buka ikon Pengaturan.
 - 2. Pilih Pengalihan Zona Waktu dari menu tarik-turun.

Note

Ini akan menunjukkan apakah fitur tersebut Diaktifkan atau Dinonaktifkan di bawah item menu.



- Untuk macOS
 - 1. Buka ikon DCV Viewer dari toolbar di bagian atas.
 - 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
 - 3. Pilih tab Umum.
 - 4. Centang kotak untuk Aktifkan pengalihan zona waktu.



Close

- Untuk Linux
 - 1. Buka ikon Pengaturan.
 - 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
 - 3. Pilih tab Umum di jendela Preferensi.
 - 4. Centang kotak untuk Timezone Redirection.

	Preferences	8
General	Display	
Enabl	le timezone redirection rect smartcard devices	

- · Untuk klien berbasis web
 - 1. Pergi ke Preferensi.
 - 2. Klik pada sakelar untuk Pengalihan Zona Waktu.



Mengelola mode streaming

Amazon DCV menggunakan protokol adaptif yang secara otomatis mengoptimalkan mode streaming tergantung pada kemampuan jaringan. Namun, Anda dapat menentukan apakah Anda lebih suka memprioritaskan respons atau kualitas gambar.

- Memprioritaskan responsivitas (Responsivitas terbaik) mengurangi kualitas gambar untuk meningkatkan frame rate. Opsi ini memprioritaskan waktu respons yang lebih cepat meskipun Ini mungkin menghasilkan kualitas gambar yang lebih rendah.
- Memprioritaskan kualitas gambar (Kualitas terbaik) mengurangi daya tanggap untuk memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Opsi ini memprioritaskan kualitas gambar yang lebih tinggi. Ini mungkin menghasilkan waktu respons yang lebih lama.

Fungsionalitas ini tersedia di klien Windows, klien browser web, klien Linux, dan klien macOS. Langkah-langkah untuk mengatur mode streaming tergantung pada klien yang digunakan.

Topik

- Mode streaming pada klien Windows, Linux, dan macOS
- Mode streaming pada klien browser Web

Mode streaming pada klien Windows, Linux, dan macOS

Mode streaming pada klien Windows

- 1. Pilih ikon Pengaturan.
- 2. Pilih Mode Streaming dari daftar drop-down.
- 3. Di jendela Mode Streaming, pilih salah satu opsi berikut:
 - Responsif terbaik
 - Kualitas terbaik
- 4. (Opsional) Untuk informasi tentang kinerja jaringan, pilih Metrik Streaming Tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik streaming.



5. Tutup jendela Mode Streaming.

Mode streaming pada klien macOS

- 1. Pilih ikon DCV Viewer di bagian atas jendela.
- 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
- 3. Pilih tab Tampilan di jendela Preferensi.
- 4. Pilih salah satu opsi berikut:
 - Responsif terbaik
 - Kualitas gambar terbaik
- 5. (Opsional) Untuk informasi tentang kinerja jaringan, pilih Metrik Streaming Tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik streaming.



6. Tutup jendela Preferensi.

Mode streaming pada klien Linux

- 1. Pilih ikon Pengaturan di bagian atas jendela. Mode Streaming.
- 2. Pilih tab Tampilan di jendela Preferensi.
- 3. Pilih salah satu opsi berikut:
 - Responsif terbaik
 - Kualitas gambar terbaik
- 4. (Opsional) Untuk informasi tentang kinerja jaringan, pilih Metrik Streaming Tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik streaming.



Display streaming metrics in the toolbar

5. Tutup jendela Preferensi.

Metrik streaming

Metrik streaming dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja jaringan Anda dan menentukan mode streaming mana yang cocok untuk kondisi jaringan Anda. Untuk melihat metrik streaming, pilih Pengaturan, Mode Streaming, Metrik Streaming Tampilan.

Metrik streaming memberikan informasi real-time berikut:

Note

Metrik ditampilkan untuk koneksi sesi Amazon DCV saat ini.

- Framerate Menunjukkan jumlah frame yang diterima dari server Amazon DCV setiap detik.
- Latensi jaringan —Menunjukkan jumlah waktu (dalam milidetik) yang diperlukan untuk paket data yang akan dikirim ke server Amazon DCV dan kembali ke klien.

 Penggunaan bandwidth — Menunjukkan jumlah data yang dikirim dan diterima melalui koneksi jaringan. Garis merah menunjukkan throughput jaringan puncak. Garis kuning menunjukkan throughput rata-rata. Garis biru menunjukkan throughput saat ini (real-time).

Gambar berikut menunjukkan contoh streaming data metrik.



Mode streaming pada klien browser Web

Langkah-langkah untuk mengelola mode streaming adalah sama di semua browser web yang didukung.

1. Di klien, pilih Sesi, Preferensi.

SESSION A
Use relative mouse [Ctrl + Shift + F8]
Send Ctrl + Alt + Del
Save Screenshot
Preferences
About NICE DCV
Disconnect

- 2. Di bawah tab Tampilan, pilih salah satu opsi berikut dari bagian Opsi streaming:
 - Responsif terbaik

· Kualitas terbaik

Telefences		~
General Display Camera		
Streaming mode	Display resolution	
 Best responsiveness 	 Adapt automatically 	
Provide most fluid experience.	 1920x1080 (Current) 	
 Best quality 	1440x900	
Provide best image quality.	1024x768	
Streaming metrics in the toolbar	O 800×600	
Disabled		

- 3. (Opsional) Untuk informasi tentang kinerja jaringan, pilih Metrik Streaming Tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik streaming.
- 4. Simpan dan tutup modal Preferensi.

Metrik streaming

Metrik streaming dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja jaringan Anda dan menentukan mode streaming mana yang cocok untuk kondisi jaringan Anda.

Metrik streaming memberikan informasi real-time berikut:

Note

Metrik ditampilkan untuk koneksi sesi Amazon DCV saat ini.

- Framerate Menunjukkan jumlah frame yang diterima dari server Amazon DCV setiap detik.
- Latensi jaringan —Menunjukkan jumlah waktu (dalam milidetik) yang diperlukan untuk paket data yang akan dikirim ke server Amazon DCV dan kembali ke klien.
- Penggunaan bandwidth Menunjukkan jumlah data yang dikirim dan diterima melalui koneksi jaringan. Garis merah menunjukkan throughput jaringan puncak. Garis kuning menunjukkan throughput rata-rata. Garis biru menunjukkan throughput saat ini (real-time).

Untuk melihat metrik streaming:

1. Di klien, pilih Sesi, Preferensi.

0	SESSION A
Use relative mouse [Ctr	1 + Shift + F8]
Send Ctrl + Alt + Del	
Save Screenshot	
Preferences	
About NICE DCV	
Disconnect	

- 2. Di bawah tab Tampilan, aktifkan sakelar untuk menampilkan metrik Streaming di bilah alat.
- 3. Tutup modal Preferensi.
- 4. Metrik streaming kemudian ditampilkan di tengah toolbar klien.



5. Klik metrik streaming untuk melihat data streaming yang lebih detail seperti pada contoh berikut.



6. (Opsional) Tutup modal Metrik.

Mentransfer file

Anda dapat menggunakan Amazon DCV untuk mengunggah file ke dan mengunduh file dari penyimpanan sesi Amazon DCV. Untuk petunjuk tentang cara mengaktifkan dan mengonfigurasi penyimpanan sesi, lihat <u>Mengaktifkan Penyimpanan Sesi</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di</u> Panduan Administrator Amazon DCV.

Fungsionalitas ini tersedia di klien Windows, browser web, Linux, dan macOS.

Topik

- Mentransfer file menggunakan klien Windows, Linux dan macOS
- Mentransfer file menggunakan browser web

Mentransfer file menggunakan klien Windows, Linux dan macOS

Langkah-langkah untuk mengunggah, mengunduh, dan mengganti nama file serupa di seluruh klien Windows, Linux, dan macOS.

Mengunduh file

Jika Anda menggunakan klien Windows, file tersebut diunduh ke desktop Anda. Jika Anda menggunakan Linux, atau klien macOS, file tersebut diunduh ke folder Unduhan default Anda.

Untuk mengunduh file dari penyimpanan sesi ke komputer Anda

1. Di klien, pilih Penyimpanan.

(A) (A)	<u>8</u>	ζŀ	\boxtimes	<u>ک</u>	~

2. Di jendela Penyimpanan File, pilih file yang akan diunduh, atau pilih panah bawah di sebelah file dan kemudian pilih Unduh.

Mengunggah file

File yang Anda unggah ke sesi disimpan ke jalur yang ditentukan oleh administrator server Amazon DCV.

Untuk mengunggah file dari komputer Anda ke penyimpanan sesi Amazon DCV

- 1. Pilih Penyimpanan di klien.
- 2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengunggah file ke folder yang ada:

Arahkan ke folder di dalam jendela Penyimpanan File.

- Untuk mengunggah file ke folder baru
 - 1. Pilih Buat Folder.
 - 2. Masukkan nama folder.
 - 3. Buka folder baru.
- 3. Pilih Unggah File di jendela Penyimpanan File.
- 4. Pilih file yang akan diunggah.
- 5. Pilih Buka.

Untuk menyeret dan melepas file dari komputer Anda ke penyimpanan sesi Amazon DCV

- 1. Arahkan ke File Storage, folder, atau subfolder yang ingin Anda unggah file dan buka.
- 2. Di komputer lokal Anda, pilih satu atau beberapa file atau folder yang ingin Anda unggah.
- 3. Seret file atau folder yang dipilih ke jendela sesi Amazon DCV.

Note

Jika jendela File Storage ditutup, maka secara otomatis akan terbuka.

4. Jatuhkan file Anda dalam area drop dari lokasi yang Anda inginkan di Penyimpanan File, folder yang dipilih, atau jendela subfolder yang dipilih.

Mengganti nama file

Anda dapat mengubah nama file di penyimpanan sesi.

Untuk mengubah nama file dalam penyimpanan sesi

- 1. Di klien, pilih Penyimpanan.
- 2. Pilih panah bawah yang ada di sebelah file yang akan diganti namanya, dan pilih Ganti nama.
- 3. Masukkan nama file baru dan tekan Enter.

Mentransfer file menggunakan browser web

Langkah-langkah untuk mengunggah, mengunduh, dan mengganti nama file sama di semua browser web yang didukung.

Mengunduh file

Di klien browser web, file diunduh ke folder Unduhan default Anda.

Untuk mengunduh file dari penyimpanan sesi ke komputer Anda

1. Di klien, pilih Penyimpanan.



2. Di jendela Penyimpanan File, pilih file yang akan diunduh, atau pilih baris tabel yang sesuai dengan file yang akan diunduh dan klik tombol Tindakan dan opsi Unduh dari sana. Anda juga dapat mengklik nama file untuk mengunduhnya.

Mengunggah file

File yang Anda unggah ke sesi disimpan ke jalur yang ditentukan oleh administrator server Amazon DCV.

Untuk mengunggah file dari komputer Anda ke sesi DCV

- 1. Pilih Penyimpanan di klien.
- 2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Unggah file ke folder yang ada:

Arahkan ke folder di dalam jendela Penyimpanan File.

- Unggah file ke folder baru
 - 1. Pilih Buat Folder.
 - 2. Masukkan nama folder.
 - 3. Buka folder baru.
- 3. Pilih Unggah File di jendela Penyimpanan File.

- 4. Pilih file yang akan diunggah.
- 5. Pilih Buka.

Untuk menyeret dan melepas file dari komputer Anda ke penyimpanan sesi Amazon DCV

- 1. Arahkan ke File Storage, folder, atau subfolder yang ingin Anda unggah file dan buka.
- 2. Di komputer lokal Anda, pilih satu atau beberapa file atau folder yang ingin Anda unggah.
- 3. Seret file atau folder yang dipilih ke jendela sesi Amazon DCV.

1 Note

Jika jendela File Storage ditutup, maka secara otomatis akan terbuka.

4. Jatuhkan file Anda dalam area drop dari lokasi yang Anda inginkan di Penyimpanan File, folder yang dipilih, atau jendela subfolder yang dipilih.

Mengganti nama file

Anda dapat mengubah nama file di penyimpanan sesi.

Untuk mengubah nama file dalam penyimpanan sesi

- 1. Di klien, pilih Penyimpanan.
- 2. Pilih baris tabel yang sesuai dengan item yang akan diganti namanya dan klik tombol Tindakan dan opsi Ganti nama dari sana.
- 3. Masukkan nama file baru dan tekan Enter.

Mencetak dari sesi

Anda dapat menggunakan Amazon DCV untuk mencetak konten dari sesi Amazon DCV. Perangkat pencetakan yang tersedia tergantung pada klien yang Anda gunakan.

 Klien Windows, klien Linux, dan klien macOS — Anda dapat mencetak ke printer fisik yang terhubung ke komputer klien Anda. Atau, Anda dapat mencetak ke PDF dokumen yang menggunakan printer virtual Amazon DCV. Klien browser web — Anda dapat mencetak ke . PDF dokumen menggunakan printer virtual Amazon DCV.

Saat Anda mencetak ke printer virtual Amazon DCV, konten diekspor ke file yang dapat dicetak. Anda dapat mengunduhnya ke komputer lokal Anda menggunakan klien dan kemudian mencetaknya menggunakan printer lokal Anda.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di</u> <u>Panduan</u> Administrator Amazon DCV.

Untuk mencetak konten dari sesi

- 1. Di klien, buka jendela Cetak.
- 2. Di jendela Cetak, pilih salah satu perangkat pencetakan berikut dan kemudian pilih Cetak.
 - (Semua klien terhubung ke semua server Windows dan Linux) Printer DCV Mencetak ke printer virtual Amazon DCV
 - (Klien Windows terhubung ke server Windows dan Linux) <local-printer-name>-Dialihkan - Mencetak ke printer lokal
- 3. Jika Anda mencetak ke printer virtual Amazon DCV, pemberitahuan muncul saat file siap diunduh. Di pojok kanan atas, pilih Notifikasi, cari notifikasi Cetak dalam daftar, lalu pilih Unduh.
 - Jika Anda menggunakan klien browser web, setelah unduhan selesai, pilih Tampilkan di folder.
 - Jika Anda menggunakan klien Windows, dialog printer secara otomatis dibuka saat file diunduh.
 - Jika Anda menggunakan klien Linux atau macOS, file yang diunduh secara otomatis dibuka dengan aplikasi terkait default.

Note

File dihapus dari server Amazon DCV setelah Anda mengunduhnya, dan tidak lagi tersedia untuk diunduh.

Menyalin dan menempelkan

Anda dapat menggunakan Amazon DCV untuk menyalin dan menempelkan teks antara komputer lokal Anda dan sesi Amazon DCV. Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di Panduan Administrator Amazon DCV.

Jenis konten yang dapat disalin dan ditempel, dan metode untuk menyalin dan menempel berbeda antara klien Windows, klien browser web, klien Linux, dan klien macOS.

Topik

- Klien Windows, Linux, dan macOS
- Klien browser web

Klien Windows, Linux, dan macOS

Anda dapat menggunakan klien Windows, Linux, dan macOS untuk menyalin dan menempelkan teks dan gambar antara komputer lokal Anda dan sesi Amazon DCV. Anda dapat melakukan ini menggunakan pintasan keyboard dan pintasan menu konteks (klik kanan). Jika Anda tidak dapat menyalin dan menempel, hubungi administrator server Amazon DCV Anda untuk memastikan bahwa izin dikonfigurasi dengan benar.

Klien browser web

Anda dapat menggunakan klien browser web untuk menyalin dan menempelkan teks dan gambar antara komputer lokal Anda dan sesi Amazon DCV. Gunakan pintasan keyboard dan menu konteks (klik kanan) untuk menyalin dan menempelkan teks dan gambar di Google Chrome dan Microsoft Edge. Mozilla Firefox dan Apple Safari tidak mendukung menyalin dan menempelkan gambar, dan memerlukan prosedur yang berbeda untuk menyalin dan menempelkan teks.

Untuk menyalin teks dari sesi di Mozilla Firefox atau Apple Safari dan tempel di komputer lokal Anda

1. Di klien browser web, sorot teks untuk disalin dan pilih Clipboard, Salin ke Perangkat Lokal.



Teks sekarang ditempatkan di clipboard komputer Anda.

2. Rekatkan teks menggunakan pintasan keyboard tempel atau pintasan menu konteks.

Untuk menyalin teks dari komputer lokal Anda dan menempelkan sesi di Mozilla Firefox atau Apple Safari

- 1. Di komputer lokal Anda, salin teks menggunakan pintasan keyboard salin atau menu konteks.
- 2. Di klien browser web, pilih Clipboard, Tempel ke Sesi Jarak Jauh.
- 3. Tempel teks menggunakan pintasan tempel sistem operasi host.

Menyimpan tangkapan layar

Anda dapat menggunakan Amazon DCV untuk menyimpan tangkapan layar sesi Amazon DCV. Fungsionalitas ini tersedia di klien Windows, browser web, Linux, dan macOS. Langkah-langkah untuk menyimpan tangkapan layar serupa pada semua klien.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak diotorisasi, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV</u> <u>di Panduan</u> Administrator Amazon DCV. Jika Anda tidak berwenang untuk menyimpan tangkapan layar, klien juga menghindari alat eksternal yang berjalan di komputer klien Anda untuk menangkap tangkapan layar klien Amazon DCV. Gambar yang diperoleh oleh alat ini menunjukkan persegi panjang hitam alih-alih jendela klien Amazon DCV atau hanya menampilkan desktop latar belakang. Fungsionalitas ini hanya tersedia di klien Windows dan macOS.

Untuk menyimpan tangkapan layar

- 1. Luncurkan klien, dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Di klien, pilih Sesi, Simpan Screenshot.



3. Pilih lokasi dan nama untuk file tangkapan layar.

Berkolaborasi dalam sesi Amazon DCV

Pengguna Amazon DCV dapat berkolaborasi pada sesi yang sama, memungkinkan berbagi layar dan mouse. Pengguna dapat bergabung dengan sesi resmi sementara pemilik sesi dapat memutuskan pengguna dari kolaborasi sesi apa pun. Untuk memanfaatkan fitur ini, pengguna harus bergabung dengan sesi yang sama yang diidentifikasi oleh ID sesi yang sama.

Note

Saat berkolaborasi di sesi Amazon DCV, fungsi beberapa monitor dinonaktifkan.

Persyaratan

Secara default, satu-satunya pengguna yang dapat terhubung ke sesi Amazon DCV adalah pemilik sesi itu.

Agar pengguna dapat berkolaborasi pada sesi yang sama, izin aktif yang diterapkan ke sesi perlu diperbarui untuk menyertakan parameter. display Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit file izin, lihat Mengonfigurasi otorisasi Amazon DCV.

Note

Hak istimewa administrator diperlukan untuk mengedit file izin.

Untuk berkolaborasi pada sesi Amazon DCV untuk server berbasis Windows atau Linux:

1. Pilih ikon Kolaborator di klien Amazon DCV yang terletak di bilah alat DCV.



Jendela Kolaborator akan terbuka menampilkan semua sesi DCV Amazon yang terhubung yang tersedia.

- 2. Pilih sesi untuk bergabung.
- 3. Pilih Putuskan sambungan, untuk menghapus satu atau semua koneksi klien, kecuali milik Anda, dari sesi DCV.

Opsi ini hanya tersedia untuk pemilik sesi.



4. Pilih Putuskan sambungan untuk menghapus pengguna dari sesi aktif.

Untuk berkolaborasi di sesi Amazon DCV untuk macOS:

1. Pergi ke Lihat di bilah alat atas.



2. Pilih Kolaborator dari menu tarik-turun.

Jendela Kolaborator akan terbuka menampilkan semua sesi DCV Amazon yang terhubung yang tersedia.



3. Pilih sesi untuk bergabung.

4. Pilih Putuskan sambungan untuk menghapus satu atau semua koneksi klien, kecuali koneksi Anda, dari sesi DCV.

Opsi ini hanya tersedia untuk pemilik sesi.

Menggunakan beberapa monitor

Note

Saat berkolaborasi di sesi Amazon DCV, fungsi beberapa monitor dinonaktifkan.

Amazon DCV mampu memperluas resolusi layar penuh di satu monitor, satu set monitor yang dipilih, atau semua monitor yang tersedia.

Jika tata letak yang diminta tidak didukung oleh server, tata letak mungkin disesuaikan agar sesuai dengan batas tampilan server Anda. Jika tata letak tidak dapat disesuaikan, permintaan gagal dan perubahan tidak diterapkan.

Anda juga dapat menentukan tata letak tampilan kustom secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengelola Tata Letak Tampilan Sesi Amazon DCV</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.

Amazon DCV dapat mengonfigurasi resolusi sesuai dengan pengaturan dan konfigurasi sistem server.

- Resolusi klien web dibatasi secara default ke 1920x1080 (dari pengaturan web-client-max-head server resolusi).
- Klien asli dibatasi secara default ke 4096x2160 (dari). max-head-resolution

Note

Resolusi per-monitor maksimum yang didukung adalah 4096x4096 hingga 4 monitor. Resolusi yang lebih tinggi atau lebih dari 4 monitor tidak didukung dalam konfigurasi apa pun.

Pastikan untuk mengikuti <u>panduan prasyarat</u> untuk mengatur lingkungan sistem dan driver dengan benar untuk kinerja terbaik.

Topik

- Memperluas layar penuh di semua monitor
- Memperluas layar penuh di seluruh monitor yang dipilih
- Keluar dari layar penuh di beberapa monitor

Memperluas layar penuh di semua monitor

Anda dapat menggunakan klien Amazon DCV untuk memperluas tampilan untuk sesi di semua pada resolusi layar penuh.

Dengan klien Windows, Linux, dan macOS, tampilan yang diperluas cocok dengan tata letak tampilan fisik dan resolusi layar Anda.

Dengan klien browser web, tampilan sesi dapat diperluas hingga dua layar dengan resolusi layar 1920x1080. Ketika tampilan diperpanjang, layar tambahan dibuka di jendela browser baru. Yang kedua memperluas tampilan di sebelah kanan layar asli. Pastikan Anda memposisikan layar sesuai.

Example

Misalnya, tiga monitor terhubung ke komputer lokal Anda. Server memperluas tampilan untuk sesi di ketiga monitor dan cocok dengan resolusi layar tertentu dari tampilan Anda.

Untuk mengaktifkan fitur ini, lakukan salah satu hal berikut tergantung pada klien Anda.

- · Klien Windows
 - 1. Buka bilah alat di bagian atas jendela.
 - 2. Pilih ikon Layar Penuh.
 - 3. Pilih Di semua monitor dari menu tarik-turun.



klien macOS

Note

Displays memiliki opsi Spaces terpisah dalam preferensi sistem Mission Control harus diaktifkan.

- 1. Buka bilah alat di bagian atas jendela.
- 2. Pilih Lihat dari bilah alat di bagian atas jendela.
- 3. Pilih Layar Penuh Semua Monitor dari menu tarik-turun.

Ś	DCV Viewer	Connection	View		
	•		Full Scr	een Current Monitor	
			Full Screen All Monitors		
			Notifica	tions	

- Klien Linux
 - 1. Buka bilah alat di bagian atas jendela.
 - 2. Pilih ikon Layar Penuh.



- · Klien browser web
 - 1. Buka bilah alat di bagian atas jendela.
 - 2. Pilih ikon Multiscreen.

↓ ↑	ð	@ ×	⊈ י∿	×	0	-	▼

Memperluas layar penuh di seluruh monitor yang dipilih

Jika ada tiga atau lebih monitor yang terhubung, DCV juga dapat memperluas layar penuh di seluruh pilihan monitor yang tersedia. Jika monitor yang Anda pilih tidak dapat masuk layar penuh, pesan kesalahan akan muncul dan Anda harus melakukan prosedur lagi.

Monitor yang dipilih harus disetel berdekatan, atau berbagi sisi satu sama lain, dalam pengaturan tampilan Anda.

Contoh penempatan monitor yang berdekatan.

Note

Kotak biru adalah monitor berkemampuan DCV. Kotak abu-abu adalah monitor lainnya.



Contoh penempatan monitor yang tidak berdekatan.



Jika monitor Anda tidak disetel berdekatan dalam konfigurasi tampilan Windows Anda, Anda harus keluar dari DCV dan mengubah pengaturan Display di komputer lokal Anda.

• Klien Windows

- 1. Pergi ke menu atas.
- 2. Pilih ikon Layar Penuh.

Note

Menu drop-down Layar Penuh akan muncul.



3. Pilih Di seluruh monitor yang dipilih dari menu tarik-turun.

Note

Jendela Across selected monitor akan muncul menampilkan tata letak monitor Anda saat ini.

Full Screen Across Selected Monitors

 \times

Select the monitors you wish to make full screen.

Please note, selected monitors must be configured adjacent to each other. For example, an unused monitor cannot be configured between two selected monitors.

2	3	4
1 Internal Disp	olay (1920x1080)	

Apply

- 4. Pilih monitor mana yang Anda inginkan DCV ditampilkan layar penuh.
- 5. Klik Terapkan.
- klien macOS
 - 1. Pergi ke menu atas.
 - 2. Pilih Lihat.



Menu drop-down View akan muncul.



3. Pilih Monitor Terpilih Layar Penuh dari menu tarik-turun.

Note

Jendela Full Screen Selected Monitors akan muncul menampilkan tata letak monitor Anda saat ini.



- 4. Pilih monitor mana yang Anda inginkan DCV ditampilkan layar penuh.
- 5. Klik Terapkan.
- Klien Linux
 - 1. Pergi ke menu atas.
 - 2. Pilih ikon Layar Penuh.



Menu drop-down Layar Penuh akan muncul.


3. Pilih Di seluruh monitor yang dipilih dari menu tarik-turun.

Note

Jendela Across selected monitor akan muncul menampilkan tata letak monitor Anda saat ini.



- 4. Pilih monitor mana yang Anda inginkan DCV ditampilkan layar penuh.
- 5. Klik Terapkan.

Keluar dari layar penuh di beberapa monitor

Setelah Anda memperpanjang tampilan atau masuk ke mode layar penuh, sebuah tab muncul di tepi tengah atas layar. Untuk keluar dari mode layar penuh, pilih tab dan kemudian pilih Keluar dari layar penuh.

Note

Secara default, DCV akan menyimpan pengaturan tampilan Anda. Jika DCV mendeteksi konfigurasi monitor yang berbeda, pengaturan tampilan akan diatur ulang.

Menggunakan audio/video sinkronisasi yang akurat

Pengaturan Audio/Video sinkronisasi Akurat memungkinkan mode yang meminimalkan perbedaan waktu dalam pemutaran audio dan video. Mode ini berguna dalam beban kerja yang mengharuskan video dan audio disinkronkan secara akurat, seperti sinkronisasi bibir.

Note

Fitur ini dapat menghasilkan lag dalam respons yang dirasakan dari sistem jarak jauh.

Fungsionalitas Audio/Video Sinkronisasi Akurat didukung pada server Windows dan Linux dengan akselerasi GPU perangkat keras, dan hanya untuk sesi konsol. Ini didukung pada semua klien asli.

Note

Audio/Video Sinkronisasi Akurat tidak didukung pada klien berbasis web.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Audio/Video Sinkronisasi

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Lakukan salah satu hal berikut tergantung pada klien Anda.
 - Klien Windows
 - 1. Pilih ikon Pengaturan.
 - 2. Pilih Audio/Video Sinkronisasi Akurat dari menu tarik-turun.

 Display Resolution 1280 x 720 Streaming Mode Best Responsiveness Removable Devices Relative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8] Accurate Audio/Video Synchronization 	Ø	<u>&</u> ⊲⊧ ∑	
 Streaming Mode Best Responsiveness Removable Devices Relative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8] Accurate Audio/Video Synchronization 	Ţ	Display Resolution 1280 x 720	>
 Generative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8] Image: Accurate Audio/Video Synchronization 	l	Streaming Mode Best Responsiveness	
 Relative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8] Accurate Audio/Video Synchronization 	°	Removable Devices	
Accurate Audio/Video Synchronization	0	Relative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8]	
	Ţ	Accurate Audio/Video Synchronization	

- Klien macOS
 - 1. Pilih ikon DCV Viewer.
 - 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
 - 3. Centang kotak untuk Audio/Video Sinkronisasi Akurat.

	Pre	ferences
General Display	Keyboard	
Streaming mode Best responsivene Provides most fluid Best image quality Provides best image High color accurate Streaming perform Accurate Audio/Vid High pixel density	ss d experience ge quality sy (YUV 4:4:4) ance could be affected deo Synchronization	Display resolution Adapt Automatically 10240×1600 - Current 2560×1600 @0,0 - Display 1 2560×1600 @2560,0 - Display 2 2560×1600 @5120,0 - Display 3 2560×1600 @7680,0 - Display 4 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600
Display streaming	metrics in the toolbar	
		Close

- Klien Linux
 - 1. Pilih ikon Pengaturan.
 - 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
 - 3. Centang kotak untuk Audio/Video Sinkronisasi Akurat.

		Prefe	erences	×
General	Display			
Streaming Best re Provide Best im Provide High co Stream	mode sponsivene es most flui age quality es best image lor accurac ing perforr te Audio/Vi	ss d experience ge quality y (YUV 4:4:4) pance could be affected deo Synchronization	Display resolution Adapt Automatically 10240×1600 - Current 2560×1600 @0,0 - Display 1 2560×1600 @2560,0 - Display 2 2560×1600 @5120,0 - Display 3 2560×1600 @7680,0 - Display 4 1920x1080 1280x720 1024x768 800x600	
Display	streaming	metrics in the toolbar		

Menggunakan akurasi warna yang tinggi

Secara default, Amazon DCV menggunakan subsampling chroma YUV 4:2:0 saat mengompresi output tampilan dan kemudian memperbarui bagian-bagian layar yang tidak berubah dari waktu ke waktu ke implementasi RGB lossless penuh. Perilaku default ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kinerja dan kesetiaan gambar, meskipun mungkin memperkenalkan artefak kroma. Dengan mengaktifkan pengaturan akurasi warna Tinggi, subsampling kroma YUV akan diatur ke 4:4: 4, sehingga meningkatkan kesetiaan warna. Namun ini akan meningkatkan bandwidth jaringan dan dapat mempengaruhi kinerja klien, terutama pada resolusi tinggi, karena sebagian besar mesin klien tidak mendukung decoding dipercepat HW saat menggunakan YUV 4:4: 4.

Langkah-langkah untuk mengatur akurasi warna yang tinggi tergantung pada klien yang digunakan.

Topik

- Akurasi warna tinggi pada klien asli
- Akurasi warna tinggi pada klien browser Web

Akurasi warna tinggi pada klien asli

Selama Anda menggunakan Amazon DCV Server dan Amazon DCV Client keduanya memiliki versi 2022.0 atau yang lebih baru, ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan akurasi warna yang tinggi:

Mengaktifkan akurasi warna tinggi pada klien Windows

- 1. Pilih ikon Pengaturan.
- 2. Pilih Mode Streaming dari menu tarik-turun.



- 3. Centang kotak Akurasi warna tinggi (YUV 4:4: 4) di jendela Mode Streaming.
- 4. Tutup jendela Mode Streaming.

Mengaktifkan akurasi warna tinggi pada klien macOS

- 1. Pilih ikon DCV Viewer.
- 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
- 3. Pilih tab Tampilan di jendela Preferensi.
- 4. Centang salah satu atau kedua kotak centang berikut:
 - Akurasi warna tinggi (YUV 4:4: 4)
 - Kerapatan piksel tinggi

			Prefere	nces	
General	Display	Keyboard			
Streaming mo Best resp Provides Best imag Provides High colo Streamin High pixe	ode consivenes most fluid ge quality best image or accuracy ig performa	s experience e quality (YUV 4:4:4) ince could be af	fected	Display resolution Adapt Automatically 2560×1386 - Current 1920×1080 1280×720 1024×768 800×600	
Display s	streaming r	netrics in the too	lbar		
					Close

5. Tutup jendela Preferensi.

Mengaktifkan akurasi warna tinggi pada klien Linux

- 1. Pilih ikon Pengaturan.
- 2. Pilih Preferensi dari menu tarik-turun.
- 3. Pilih tab Tampilan di jendela Preferensi.
- 4. Centang kotak centang untuk akurasi warna tinggi (YUV 4:4: 4).



- 5. Tutup jendela Preferensi.

Akurasi warna tinggi pada klien browser Web

Untuk menggunakan akurasi warna tinggi pada klien browser Web, Anda memerlukan Server DCV Amazon dengan versi 2022.0 atau yang lebih baru, serta browser yang mendukung VideoDecoderantarmuka API Codec Web.

Langkah-langkah untuk mengaktifkan akurasi warna yang tinggi adalah sama di semua browser web yang didukung.

1. Di klien, pilih Sesi, Preferensi.



 Di bawah tab Tampilan, jika fitur akurasi warna tinggi tersedia, sakelar yang sesuai akan terlihat dan memungkinkan untuk menentukan apakah akan mengaktifkan atau menonaktifkan subsampling kroma YUV yang disetel ke 4:4: 4:

General Display Keyboard Came	ra	
Streaming mode	Display resolution	
 Best responsiveness Provide most fluid experience. Best quality Provide best image quality. 	 Adapt automatically 1378x906 (Current) 1920x1080 1440x900 1024x768 	
High color accuracy (YUV 4:4:4) Enabled Streaming performance could be affected.	1024X708800x600	
Streaming metrics in the toolbar		
C Enabled		

3. Simpan dan tutup modal Preferensi.

Menggunakan kartu pintar

Anda dapat menggunakan Amazon DCV untuk menggunakan satu atau lebih kartu pintar yang terhubung ke komputer klien Anda. Anda dapat melakukan ini menggunakan antarmuka Computer/ Smart Kartu Pribadi (PC/SC) standar, dalam sesi Amazon DCV. Untuk setiap sesi, hanya satu klien yang terhubung yang dapat menghubungkan kartu pintar sekaligus. Ini sangat penting dalam lingkungan di mana beberapa klien terhubung ke sesi yang sama.

Akses kartu pintar hanya didukung dengan klien Windows, Linux, dan macOS. Ini tidak didukung dengan klien browser web.

Hanya satu klien yang dapat menghubungkan kartu pintar pada satu waktu. Saat kartu pintar Anda terhubung, tidak ada klien lain yang terhubung ke sesi dapat menghubungkan kartu pintar.

Setelah Anda selesai menggunakan kartu pintar di sesi Amazon DCV, lepaskan. Setelah dirilis, klien lain yang terhubung ke sesi dapat menghubungkan kartu pintar. Kartu pintar dilepaskan secara otomatis saat Anda memutuskan sambungan dari sesi.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di</u> Panduan Administrator Amazon DCV.

Menghubungkan kartu pintar

Menghubungkan ke klien Windows

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Pilih ikon Pengaturan.
- 3. Pilih Perangkat yang Dapat Dilepas dari daftar drop-down.
- 4. Aktifkan sakelar Smart Card.

夺	Ø		ゆ くう くう くう ひょう くう ひょう しょう ひょう しょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひ
	Ģ	Display Resolution > 1600 x 900	
	.all	Streaming Mode Best Responsiveness	Removable Devices ×
	e → a	Removable Devices	Connected Devices
	0	Relative Mouse Position [Ctrl + Shift + F8]	No Device to Share

Menghubungkan ke klien macOS

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Pilih ikon DCV Viewer.
- 3. Pilih tab Umum di jendela Preferensi.
- 4. Centang kotak centang Redirect smartcard devices.



Menghubungkan ke klien Linux

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Pilih ikon Pengaturan.
- 3. Pilih tab Umum di jendela Preferensi.
- 4. Centang kotak centang Redirect smartcard devices.

	Prefere	nces	×
General	Display		
Enable Redire	e timezone redirection ect smartcard devices		

Menggunakan kartu pintar di server Linux

 Buka terminal dan luncurkan aplikasi menggunakan dcvscrun perintah diikuti dengan nama aplikasi dan argumen.

Example

Misalnya, untuk meluncurkan firefox dengan dukungan kartu pintar, gunakan perintah berikut:

\$ dcvscrun firefox

▲ Important

Jika Anda mengaktifkan caching kartu pintar, jalankan perintah berikut di terminal yang sama dengan yang Anda atur dan ekspor variabel DCV_PCSC_ENABLE_CACHE lingkungan.

Melepaskan kartu pintar

Melepaskan dari klien Windows

- 1. Pilih ikon Pengaturan.
- 2. Pilih Perangkat yang Dapat Dilepas dari daftar drop-down.
- 3. Nonaktifkan sakelar Smart Card.

Melepaskan dari klien macOS dan Linux

- 1. Pilih ikon Pengaturan.
- 2. Pilih tab Umum di jendela Preferensi.
- 3. Hapus centang pada kotak centang Redirect smartcard devices.

Caching data kartu pintar (opsional)

Untuk memiliki data kartu pintar cache server Amazon DCV, Anda harus mengaktifkan fitur caching kartu pintar. Secara default, caching kartu pintar dinonaktifkan. Dengan caching kartu pintar diaktifkan, server menyimpan hasil panggilan terbaru ke kartu pintar klien. Ini membantu mengurangi jumlah lalu lintas yang ditransfer antara klien dan server dan meningkatkan kinerja.

Anda tidak dapat mengaktifkan caching kartu pintar jika dinonaktifkan di server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Caching Kartu Cerdas di Panduan Administrator Amazon DCV

Mengaktifkan caching kartu pintar di server Windows

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Buka jendela terminal.
- 3. Jalankan salah satu perintah berikut ini:
 - Untuk mengaktifkan caching kartu pintar untuk jendela terminal saat ini:

C:\> set DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1

• Untuk mengaktifkan caching kartu pintar secara permanen untuk semua aplikasi di server:

C:\> setx DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 1

Mengaktifkan caching kartu pintar di server Linux

1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.

1 Note

Pastikan untuk menjalankan perintah berikut di terminal yang sama dengan yang Anda inginkan untuk meluncurkan aplikasi.

- 2. Buka jendela terminal tempat Anda menjalankan applicaiton. dcvscrun
- 3. Ekspor DCV_PCSC_ENABLE_CACHE dengan nilai1.

Example

Misalnya, Anda dapat menjalankan perintah:

\$ DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1 dcvscrun APPLICATION

atau

```
$ DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1
```

\$ dcvscrun APPLICATION

Menggunakan remotisasi USB

Note

Fitur ini hanya untuk klien Windows yang dapat diinstal.

Dengan Amazon DCV Anda dapat menggunakan perangkat USB khusus seperti perangkat penunjuk 3D dan dongle USB otentikasi dua faktor. Perangkat ini harus terhubung ke komputer Anda agar dapat berinteraksi dengan aplikasi yang berjalan di server Amazon DCV.

Note

Tablet grafis, gamepad, dan pembaca kartu pintar secara otomatis didukung oleh Amazon DCV dan tidak memerlukan remotisasi USB untuk digunakan.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di</u> Panduan Administrator Amazon DCV.

Setelah fitur ini diaktifkan, perangkat USB yang paling umum digunakan didukung. Anda dapat menghubungkannya ke komputer Anda dan menggunakannya di server tanpa konfigurasi tambahan yang diperlukan.

Namun, beberapa perangkat USB khusus tidak didukung dalam konfigurasi default. Perangkat yang tidak didukung tidak muncul di menu Pengaturan setelah tersambung. Perangkat ini harus ditambahkan ke Daftar Izinkan Perangkat USB di Server DCV Amazon sebelum dapat digunakan. Setelah ditambahkan ke daftar ini, mereka akan muncul di menu Pengaturan pada klien.

Untuk informasi tentang ini atau konfigurasi tambahan apa pun yang mungkin diperlukan di server Amazon DCV, lihat Mengaktifkan Remotisasi USB dan di Panduan Administrator Amazon DCV.

Menggunakan perangkat USB di server Amazon DCV

- 1. Hubungkan perangkat USB di slot USB terbuka apa pun di komputer Anda.
- 2. Pergi ke sesi klien DCV Anda.
- 3. Pilih ikon Pengaturan yang terletak di kiri atas jendela.



4. Pilih Perangkat yang Dapat Dilepas... dari menu dropdown.



5. Pindahkan slider di sebelah perangkat USB dalam daftar.



Perangkat USB Anda siap digunakan sekarang.

Menggunakan webcam

Dengan Amazon DCV, Anda dapat menggunakan webcam yang terhubung ke komputer klien lokal Anda dalam aplikasi jarak jauh yang berjalan dalam sesi Amazon DCV. Untuk setiap sesi, hanya satu klien yang terhubung yang dapat menggunakan webcam sekaligus. Ini sangat penting dalam lingkungan di mana beberapa klien terhubung ke sesi yang sama. Fungsionalitas webcam didukung dengan semua klien Amazon DCV. Namun, dengan klien browser web, fungsionalitas webcam hanya didukung dengan browser berbasis Chromium, seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Ini tidak didukung di Mozilla Firefox atau Apple Safari.

Fungsionalitas webcam hanya didukung pada server Windows Amazon DCV. Ini tidak didukung di server Linux Amazon DCV.

Anda harus diberi wewenang untuk menggunakan fitur ini. Jika Anda tidak berwenang, fungsionalitas tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di</u> <u>Panduan</u> Administrator Amazon DCV.

Jika Anda memiliki beberapa webcam yang terhubung ke komputer klien lokal Anda, Anda dapat memilih webcam yang ingin Anda gunakan. Kamera yang dipilih digunakan secara otomatis saat webcam diaktifkan menggunakan ikon toolbar webcam.

Topik

- Menggunakan webcam di klien Windows, Linux dan macOS
- Menggunakan webcam pada klien browser web

Menggunakan webcam di klien Windows, Linux dan macOS

Langkah-langkah untuk memilih kamera yang akan digunakan serupa di seluruh klien Windows, Linux, dan macOS.

Untuk memilih webcam yang akan digunakan

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Lakukan salah satu hal berikut tergantung pada klien Anda.
 - Klien Windows dan Linux
 - 1. Pilih ikon Pengaturan.
 - 2. Pilih Kamera.
 - 3. Pilih kamera dari daftar drop-down



- Klien macOS
 - 1. Pilih ikon DCV Viewer.
 - 2. Pilih tab Umum.
 - 3. Pilih panah ke bawah di bidang Pilih Kamera: untuk membuka daftar drop-down kamera.
 - 4. Pilih kamera dari daftar drop-down

			Preferences	
General	Display	Keyboard		
Enabl Redire Select Car FaceTim	e timezone re ect smartcard nera: le HD Camera	direction devices (Built-in)		
				Close

Note

- Item menu kamera hanya muncul jika Anda berwenang untuk menggunakan webcam dalam sesi. Jika Anda tidak melihat item menu kamera, Anda mungkin tidak diizinkan untuk menggunakan webcam.
- Anda tidak dapat mengubah pilihan webcam saat webcam sedang digunakan, atau saat klien lain mengaktifkan webcam dalam sesi tersebut.

Untuk mulai menggunakan webcam Anda dalam satu sesi

Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Gunakan ikon webcam pada bilah alat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan webcam Anda untuk digunakan dalam sesi. Anda juga dapat menggunakan ikon untuk menentukan keadaan saat ini. Ikon webcam muncul di bilah alat hanya jika berikut ini masalahnya:

- Anda diberi wewenang untuk menggunakan webcam.
- Anda memiliki setidaknya satu webcam yang terhubung ke komputer lokal Anda.
- Tidak ada pengguna lain yang mengaktifkan webcam untuk digunakan dalam sesi.

Ikon Toolbar	Deskripsi
\mathbf{k}	Webcam Anda dinonaktifkan dalam sesi. Klien lain dapat mengaktifkan webcam untuk digunakan dalam sesi. Klik ikon untuk mengaktifkan webcam Anda di sesi. Jika sebelumny a Anda tidak memilih webcam untuk digunakan, webcam default digunakan.
	Webcam Anda diaktifkan dalam sesi, tetapi tidak digunakan. Sementara webcam Anda diaktifkan, tidak ada klien lain yang terhubung ke sesi dapat menggunakan webcam. Klik ikon untuk menonaktifkan webcam Anda di sesi.

Ikon Toolbar	Deskripsi
	Webcam Anda digunakan oleh aplikasi jarak jauh di sesi Amazon DCV. Tidak ada klien lain yang dapat mengaktifkan webcam saat webcam Anda sedang digunakan.
	Klik ikon untuk menonaktifkan webcam Anda di sesi.

Pemecahan Masalah

Topik

- Webcam tidak berfungsi pada Windows 10
- Aplikasi klien mengatakan bahwa webcam sedang digunakan

Webcam tidak berfungsi pada Windows 10

Windows 10 menyediakan pengaturan privasi bawaan yang mengelola akses ke kamera perangkat. Jika Anda menjalankan Windows 10 di komputer klien Anda, pengaturan privasi ini mungkin mencegah penggunaan webcam.

Note

Jika Anda terhubung ke server DCV Amazon Windows 2019, Anda mungkin perlu melakukan langkah-langkah ini di server Amazon DCV juga.

Untuk mengubah pengaturan privasi di komputer Anda, lakukan hal berikut:

- 1. Pilih ikon pencarian di bilah alat.
- 2. Masuk Settings dan tekan Enter.
- 3. Di panel sebelah kiri, pilih Kamera.
- 4. Untuk Izinkan aplikasi mengakses kamera Anda, alihkan sakelar ke posisi Aktif.
- 5. Anda mungkin perlu me-restart komputer Anda agar perubahan diterapkan.

Aplikasi klien mengatakan bahwa webcam sedang digunakan

Hanya satu aplikasi yang dapat menggunakan webcam sekaligus. Jika Anda menggunakan webcam di beberapa aplikasi, pertama-tama tutup aplikasi yang tidak lagi diperlukan.

Menggunakan webcam pada klien browser web

Fungsionalitas webcam hanya didukung dengan browser berbasis Chromium, seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Ini tidak didukung di Mozilla Firefox atau Apple Safari.

Langkah-langkah untuk memilih kamera yang akan digunakan adalah sama di semua browser web yang didukung..

Untuk memilih webcam yang akan digunakan

- 1. Luncurkan klien dan sambungkan ke sesi Amazon DCV.
- 2. Di klien, pilih Sesi, Preferensi.

SESSION A
Use relative mouse [Ctrl + Shift + F8]
Send Ctrl + Alt + Del
Save Screenshot
Preferences
About NICE DCV
Disconnect

3. Di bawah tab Kamera, pilih kamera yang akan digunakan.

Preferences	×
General Display Keyboard Camera	
Camera available. Check the browser settings to change this site's camera permission. Camera Select which camera to activate.	Read more 🖄
FaceTime HD Camera (Built-in) (05ac:8514)	
OBS Virtual Camera (m-de:vice)	
FaceTime HD Camera (Built-in) (05ac:8514)	
	Cancel Save

4. Tutup modal Preferensi.

1 Note

- Item menu kamera hanya muncul jika Anda berwenang untuk menggunakan webcam dalam sesi. Jika Anda tidak melihat item menu kamera, Anda mungkin tidak diizinkan untuk menggunakan webcam.
- Anda tidak dapat mengubah pilihan webcam saat webcam sedang digunakan, atau saat klien lain mengaktifkan webcam dalam sesi tersebut.
- Jika pengaturan izin kamera belum secara tegas diberikan atau ditolak oleh pengguna, Anda diminta untuk mengizinkan deteksi kamera sebelum dapat memilih kamera yang akan digunakan.
- Jika pengaturan izin kamera telah secara tegas diberikan atau ditolak oleh pengguna, Anda akan dapat mengubah pengaturan tersebut mengikuti prosedur ini:
 - 1. Di kiri atas jendela browser Anda, klik area di bilah alamat di sebelah kiri URL.
 - 2. Di jendela popup yang terbuka, pilih pengaturan izin kamera yang diinginkan untuk diterapkan.

Untuk mulai menggunakan webcam Anda dalam satu sesi

Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Gunakan ikon webcam pada bilah alat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan webcam Anda untuk digunakan dalam sesi. Anda juga dapat menggunakan ikon untuk menentukan keadaan saat ini. Ikon webcam muncul di bilah alat hanya jika berikut ini masalahnya:

- Anda diberi wewenang untuk menggunakan webcam.
- Anda memiliki setidaknya satu webcam yang terhubung ke komputer lokal Anda.
- Tidak ada pengguna lain yang mengaktifkan webcam untuk digunakan dalam sesi.

Ikon Toolbar	Deskripsi
<u>®</u>	Webcam Anda dinonaktifkan dalam sesi. Klien lain dapat mengaktifkan webcam untuk digunakan dalam sesi.

Ikon Toolbar	Deskripsi
	Klik ikon untuk mengaktifkan webcam Anda di sesi. Jika sebelumny a Anda tidak memilih webcam untuk digunakan, webcam default digunakan.
Q	Webcam Anda diaktifkan dalam sesi, tetapi tidak digunakan. Sementara webcam Anda diaktifkan, tidak ada klien lain yang terhubung ke sesi dapat menggunakan webcam. Klik ikon untuk menonaktifkan webcam Anda di sesi.
Q	Webcam Anda digunakan oleh aplikasi jarak jauh di sesi Amazon DCV. Tidak ada klien lain yang dapat mengaktifkan webcam saat webcam Anda sedang digunakan. Klik ikon untuk menonaktifkan webcam Anda di sesi.

Pemecahan Masalah

Aplikasi klien mengatakan bahwa webcam sedang digunakan

Hanya satu aplikasi yang dapat menggunakan webcam sekaligus. Jika Anda menggunakan webcam di beberapa aplikasi, pertama-tama tutup aplikasi yang tidak lagi diperlukan.

Tetapkan kebijakan validasi sertifikat

Amazon DCV menggunakan koneksi TLS yang aman untuk komunikasi antara server dan klien. Kebijakan validasi sertifikat menentukan bagaimana klien Amazon DCV merespons ketika sertifikat tidak dapat diverifikasi sebagai dapat dipercaya. Tetapkan salah satu opsi berikut dalam file koneksi:

- Strict: Melarang koneksi jika ada masalah dalam memvalidasi sertifikat TLS.
- Ask user: Meminta pengguna untuk menentukan apakah akan mempercayai sertifikat ketika sertifikat tidak dapat diverifikasi.
- Accept untrusted: Terhubung ke server meskipun sertifikat TLS ditandatangani sendiri dan tidak dapat divalidasi oleh klien.

Untuk informasi tentang mengedit file koneksi, lihat???.

Menggunakan WebAuthn pengalihan

Amazon DCV menawarkan fitur WebAuthn Redirection, yang dirancang khusus untuk digunakan dengan browser Google Chrome dan Microsoft Edge. Fungsi ini memungkinkan otentikasi dalam sesi untuk aplikasi web. Fitur ini beroperasi melalui ekstensi browser khusus yang, setelah diinstal, mengalihkan WebAuthn permintaan dari aplikasi web ke klien DCV.

Otorisasi diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Jika tidak, itu tidak tersedia di klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Otorisasi Amazon DCV di Panduan Administrator Amazon DCV.

Note

WebAuthn pengalihan hanya didukung pada klien Windows, Linux, dan macOS. Itu tidak didukung pada klien browser web.

Antarmuka pengguna Webauthn Redirection

Ekstensi membuka antarmuka pengguna yang digunakan untuk memantau dan mengontrol fitur Pengalihan Webauthn.



 Ikon Ekstensi: Terletak di bagian utama antarmuka pengguna, ikon ini menampilkan status fitur saat ini.

Ikon akan menjadi salah satu dari yang berikut:

lkon	Nama	Penggunaan
<i>⁶</i>	Nonaktif	Pengalihan tidak aktif. Ini terjadi ketika Anda menonaktifkan ekstensi.
	Ok (Aktif)	Pengalihan aktif dan terhubung ke perangkat lunak Amazon DCV yang mendasarinya di host.
	Pemrosesan	Pengalihan sedang menjalankan operasi yang sedang berlangsu ng atau sedang mencoba untuk terhubung ke perangkat lunak Amazon DCV yang mendasarinya di host.
	Kesalahan	Ada kesalahan saat menghubun gkan ke perangkat lunak Amazon DCV yang mendasarinya pada host.

- Pesan Status: Terletak di badan utama antarmuka pengguna, pesan akan menjelaskan status operasional saat ini.
- Pengalihan Toggle: Terletak di bagian bawah antarmuka pengguna, sakelar ini mengaktifkan atau menonaktifkan fitur.
 - Mengaktifkan pengalihan memungkinkan WebAuthn permintaan untuk dicegat oleh ekstensi dan diteruskan ke klien.
 - Menonaktifkan pengalihan memungkinkan WebAuthn permintaan diproses secara lokal oleh browser.

Memecahkan Masalah Amazon DCV

Bab ini menjelaskan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mungkin Anda miliki dengan klien Amazon DCV.

Topik

Menggunakan File Log

Untuk dukungan tambahan, gunakan salah satu sumber daya berikut.

- Jika Anda adalah pelanggan lokal Amazon DCV dan Anda memerlukan bantuan tambahan, hubungi pengecer Amazon DCV Anda.
- Jika Anda menggunakan Amazon DCV di Amazon EC2, Anda dapat mencatat tiket dukungan dengan AWS dukungan.
- Jika Anda tidak memiliki rencana AWS dukungan, Anda dapat mencari bantuan dari komunitas Amazon DCV dengan memposting pertanyaan Anda di AWS re:post.

Menggunakan File Log

Gunakan file log klien Amazon DCV untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan klien Amazon DCV Anda. Log diaktifkan secara default di Windows (sejak 2024.0), klien Linux dan macOS. Saat menggunakan klien Windows yang lebih lama, file log harus disediakan (lihat<u>Mengaktifkan debug dalam file log</u>).

Klien Windows

%localappdata%\Amazon\DCV\logs\client.log

• Klien Linux atau macOS

~/.local/share/NICE/dcvviewer/log/viewer.log

Mengaktifkan debug dalam file log

Untuk memecahkan masalah, log debug Amazon DCV harus diaktifkan secara eksplisit.

Untuk klien Windows

- Arahkan ke folder tempat dcvviewer.exe file berada. Secara default, ini adalahC:\Program Files (x86)\NICE\DCV\Client\bin\.
- 2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Buka prompt perintah dan masukkan yang berikut ini:

```
dcvviewer --log-level debug --log-file-name C:/ProgramData/client.log
```

• Tambahkan konfigurasi berikut ke file koneksi dan klik dua kali untuk menghubungkan:

```
[debug]
logfilename=C:/ProgramData/client.log
loglevel=debug
```

1 Note

Untuk mengaktifkan logging pada Windows tanpa mengubah tingkat log default, atur nilainya info sebagai gantidebug. Log disimpan dalam file lokal yang ditentukan pada mesin Anda.

Untuk klien macOS

- 1. Buka terminal.
- Arahkan ke folder tempat dcvviewer file berada. Biasanya terletak di sini:/Applications/ DCV\ Viewer.app/Contents/MacOS/dcvviewer.
- 3. Masukkan yang berikut ini untuk meluncurkan klien Amazon DCV:

dcvviewer --log-level debug

Saat klien diluncurkan, file log muncul di terminal.

Untuk klien Linux

- 1. Buka terminal.
- 2. Masukkan yang berikut ini untuk meluncurkan klien Amazon DCV:

Panduan Pengguna

```
dcvviewer --log-level debug
```

Saat klien diluncurkan, file log muncul di terminal.

Catatan rilis dan riwayat dokumen untuk Amazon DCV

Halaman ini menyediakan catatan rilis dan riwayat dokumen untuk Amazon DCV.

Topik

- Catatan rilis Amazon DCV
- Riwayat dokumen

Catatan rilis Amazon DCV

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang pembaruan utama, rilis fitur, dan perbaikan bug untuk Amazon DCV. Semua pembaruan diatur oleh data rilis. Kami sering memperbarui dokumentasi untuk mengatasi umpan balik yang Anda kirimkan kepada kami.

Topik

- <u>DCV 2024.0-19030 10 Juni 2025</u>
- DCV 2024.0-19030 16 Mei 2025
- DCV 2024.0-19030 31 Maret 2025
- DCV 2024.0-18131 31 Oktober 2024
- DCV 2024.0-17979 1 Oktober 2024
- DCV 2023.1-17701 September 10, 2024
- DCV 2023.1-17701 Agustus 20, 2024
- DCV 2023.1-16388 3 Juli 2024
- DCV 2023.1-16388 5 Maret 2024
- DCV 2023.1-16388 19 Desember 2023
- <u>DCV 2023.1-16220 9 November 2023</u>
- DCV 2023.0-15487 29 Juni 2023
- DCV 2023.0-15065 3 Mei 2023
- DCV 2023.0-15022 21 April 2023
- <u>DCV 2023.0-14852 28 Maret 2023</u>
- DCV 2022.2-14521 17 Februari 2023

- DCV 2022.2-14357 18 Januari 2023
- DCV 2022.2-14175 Desember 21, 2022
- DCV 2022.2-14126 Desember 9, 2022
- DCV 2022.2-13907 November 11, 2022
- DCV 2022.1-13300 Agustus 4, 2022
- DCV 2022.1-13216 Juli 21, 2022
- DCV 2022.1-13067 Juni 29, 2022
- DCV 2022.0-12760 23 Mei 2022
- DCV 2022.0-12627 19 Mei 2022
- DCV 2022.0-12123 23 Maret, 2022
- DCV 2022.0-11954 Februari 23, 2022
- DCV 2021.3-11591 Desember 20, 2021
- DCV 2021.2-11445 November 18, 2021
- DCV 2021.2-11190 11 Oktober 2021
- DCV 2021.2-11135 September 24, 2021
- DCV 2021.2-11048 September 01, 2021
- DCV 2021.1-10851 30 Juli 2021
- DCV 2021.1-10598 Juni 10, 2021
- DCV 2021.1-10557 31 Mei 2021
- DCV 2021.0-10242 12 April 2021
- DCV 2020.2-9662 04 Desember 2020
- DCV 2020.2-9508 11 November 2020
- DCV 2020.1-9012 September 30, 2020
- DCV 2020.1-9012 Agustus 24, 2020
- DCV 2020.1-8942 Agustus 03, 2020
- DCV 2020.0-8428 April 16, 2020
- DCV 2019.1-7644 Oktober 24, 2019
- DCV 2019.1-7423 September 10, 2019
- DCV 2019.0-7318 Agustus 5, 2019

- DCV 2017.4-6898 April 16, 2019
- DCV 2017.3-6698 Februari 24, 2019
- DCV 2017.2-6182 8 Oktober 2018
- DCV 2017.1-5870 Agustus 6, 2018
- DCV 2017.1-5777 29 Juni 2018
- DCV 2017.0-5600 4 Juni 2018
- DCV 2017.0-5121 18 Maret 2018
- DCV 2017.0-4334 24 Januari 2018
- DCV 2017.0-4100 18 Desember 2017

DCV 2024.0-19030 — 10 Juni 2025

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv- server: 19030 nice-dcv- client(Wi ndows): 9431 	 Penginstal agen SM yang berganti nama. Sertifikat yang diperbarui sebelum kedaluwarsa. Perbaikan untuk kunci mati untuk Klien Linux dan macOS. Perbarui konsol akses untuk menggunakan UUID yang berbeda dari pelingkupan klaim. Migrasi ke JDK 17. 	
 nice-dcv- viewer (macOS): 8004 		
 nice-dcv- viewer (Linux): 8004 		
 nice-dcv- web-viewe r: 19030 		

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 bagus-xdc v: 654 		
 nice-dcv-gl: 1096 		
 nice-dcv- gltest: 352 		
 nice-dcv- simple-ex ternal-au tentikator: 266 		

DCV 2024.0-19030 — 16 Mei 2025

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 19030 nice-dcv-client(Windows): 9431 nice-dcv-viewer (macOS): 8004 nice-dcv- 	 Menjadikan data ekstensi sebagai parameter CLI publik. Izinkan untuk mengatur level log dari file koneksi. Perbaikan untuk kunci mati untuk Klien Linux dan macOS. Perbaikan untuk WebAuthn. Perbaikan untuk faktor skala tampilan, mouse relatif, dan beberapa webcam untuk Klien macOS. Peningkatan penanganan gambar clipboard untuk Klien Windows dan macOS. Perbaikan dan peningkatan kinerja lainnya.
viewer (Linux): 8004	

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv- web-viewe r: 19030 		
 bagus-xdc v: 654 		
 nice-dcv-gl: 1096 		
 nice-dcv- gltest: 352 		
 nice-dcv- simple-ex ternal-au tentikator: 266 		

DCV 2024.0-19030 — 31 Maret 2025

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv- server: 19030 	Dukungan untuk Amazon Linux 2023.Perbaikan bug dan peningkatan performa.	
 nice-dcv- client(Wi ndows): 9254 		
 nice-dcv- viewer (macOS): 7209 		

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv- viewer (Linux): 7209 	
 nice-dcv- web-viewe r: 19030 	
 bagus-xdc v: 654 	
 nice-dcv-gl: 1096 	
 nice-dcv- gltest: 352 	
 nice-dcv- simple-ex ternal-au tentikator: 266 	

DCV 2024.0-18131 — 31 Oktober 2024

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv- server: 18131 nice-dcv- client(Wi ndows): 9254 	 Memperbaiki masalah dengan penginstal server Amazon DCV di Windows yang dapat menyebabkan unistallation gagal. Memperbaiki masalah di server Amazon DCV di Linux yang mengakibatkan kursor mouse disembunyikan saat tampilan fisik terhubung. Memperbaiki masalah pada klien asli Windows yang dapat mengakibatkan perangkat USB lokal terputus saat menggunakan fitur pengalihan USB. 	

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv-viewer (macOS): 7209 nice-dcv-viewer (Linux): 7209 bagus-xdc v: 631 nice-dcv-gl: 1078 nice-dcv-gl: 1078 nice-dcv-gltest: 344 nice-dcv-simple-external-autentikator: 259 	 Memperbaiki kerusakan di macOS yang terkait dengan clipboard. Memperbaiki kerusakan pada klien macOS dan Linux saat menghubungkan ke mesin dengan beberapa sesi DCV. Memperbaiki masalah pada klien macOS dan Linux yang mencegah pencetakan dokumen besar melalui printer DCV PDF. Perbaiki masalah rendering di Web Client dengan Firefox 130 dan yang lebih baru. 	

DCV 2024.0-17979 — 1 Oktober 2024

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 17979 nice- dcv- client(Wi 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Produk NICE DCV berganti nama menjadi Amazon DCV. Support untuk server dan klien Ubuntu 24. Dukungan Wayland untuk klien asli Linux. 	 QUIC UDP diaktifkan secara default di Amazon DCV Server. Support untuk RHEL 7 dan CentOS 7 dan 8 dihentikan. Versi Windows dari server dan klien Amazon DCV memiliki
Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
---	--	--
ndows): 9206 • nice- dcv- viewer (macOS) 6995 • nice- dcv- viewer (Linux): 6995 • bagus- xdcv: 627 • nice- dcv-gl: 1073 • nice- dcv-gl: 1073 • nice- dcv- gltest: 340 • nice- dcv- simple- ex	 Untuk sesi Konsol di server Linux, DCV mengosongkan layar lokal dan memblokir input. Kepadatan piksel tinggi untuk klien Web di macOS. Menambahkan pembatalan gema pada klien Linux dan macOS. 	 ++ Redistributable untuk Visual Studio 2022 alih-alih Microsoft Visual C ++ Redistributable untuk Visual Studio 2017. Peningkatan batas kecepatan unggah hingga 10 Mbps dan 100 Mbps untuk klien web Menambahkan kemampuan untuk menyeret dan melepas jendela di antara beberapa tampilan di klien web. Klien web akan menampilkan spanduk jika ada penurunan kinerja jaringan. Peningkatan keamanan dan kinerja
ternal- au tentikato		
r: 256		

DCV 2023.1-17701 — September 10, 2024

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 17701 nice- dcv- client(Wi ndows): 9210 	 Support untuk mengambil pegangan Window di ekstensi DCV pada klien Windows. 	
 nice- dcv- viewer (macOS) 6809 		
 nice- dcv- viewer (Linux): 6809 		
 bagus- xdcv: 565 		
 nice- dcv-gl: 1047 		
 nice- dcv- gltest: 325 		

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 228 		

DCV 2023.1-17701 - Agustus 20, 2024

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 17701 	 Perbaikan bug dan peningkatan performa. 	
 nice- dcv- client(Je ndela): 9187 		
 nice- dcv- viewer (macOS) 6809 		
 nice- dcv- viewer 		

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
(Linux): 6809		
 bagus- xdcv: 565 		
 nice- dcv-gl: 1047 		
 nice- dcv- gltest: 325 		
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 228 		

DCV 2023.1-16388 — 3 Juli 2024

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 16388 nice- dcv- 	 Perbaikan bug dan peningkatan kinerja untuk klien asli.

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
client(Wi ndows): 9127		
 nice- dcv- viewer (macOS) 6703 		
 nice- dcv- viewer (Linux): 6703 		
 bagus- xdcv: 565 		
 nice- dcv-gl: 1047 		
 nice- dcv- gltest: 325 		
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 228 		

DCV 2023.1-16388 — 5 Maret 2024

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 16388 nice- dcv- client(Wi ndows): 8993 nice- dcv- viewer (macOS) 6203 	 Memperbaiki masalah dengan ekstensi di Klien Windows saat penskalaan tampilan diatur ke nilai yang berbeda dari100%. Memperbaiki masalah dengan mode mouse relatif dan mouse DPI Tinggi di Klien Windows. Memperbaiki masalah dengan rilis kombinasi keyboard menggunakan Shift tombol di Klien Windows. 	
 nice- dcv- viewer (Linux): 6203 		
 bagus- xdcv: 565 		
 nice- dcv-gl: 1047 		
 nice- dcv- gltest: 325 		

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 228 	

DCV 2023.1-16388 — 19 Desember 2023

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 16388 nice- dcv- client(Wi ndows): 8934 nice- dcv- dcv- 	 Memperbaiki kondisi balapan di startup agen di Windows yang dapat menyebabk an kegagalan streaming dan logging yang berlebihan. Memperbaiki waktu interaksi terakhir yang dilaporkan dcv list-connections saat pengaturan batas waktu idle diubah saat runtime. Memperbaiki masalah kompatibilitas dengan driver NVIDIA GRID 528.89 di server Windows. 	
viewer (macOS) 6203 • nice- dcv- viewer	 Memperbaiki masalah decoding video di Klien Web yang dapat mengakibatkan kegagalan streaming. Memperbaiki masalah dengan layar penuh pada beberapa monitor pada klien Windows saat perubahan resolusi tampilan dinonakti fkan di server. 	

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
(Linux): 6203	 Memperbaiki masalah dengan resolusi webcam pada klien Linux dan macOS. 	
 bagus- xdcv: 565 	 Memperbaiki masalah dengan klik mouse ganda dan tiga kali lipat pada klien Linux dan macOS. 	
 nice- dcv-gl: 1047 	 Memperbaiki masalah pengalihan WebAuth N pada klien Linux dan macOS. 	
 nice- dcv- gltest: 325 		
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato 		

DCV 2023.1-16220 — 9 November 2023

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 16220 nice- dcv- 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Support untuk pengalihan permintaan WebAuth N dalam sesi dari aplikasi web yang berjalan di browser Google Chrome atau Microsoft Edge jarak jauh. Permintaa 	 Ditambahkan dukungan gambar transparan ke clipboard pada Windows. Memperbaiki masalah dengan akses bersamaan ke clipboard pada Windows yang mencegah

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 client(Wi ndows): 8908 nice- dcv- viewer (macOS) 6125 nice- dcv- viewer (Linux): 6125 bagus- xdcv: 565 bagus- xdcv: 565 nice- dcv-gl: 1047 nice- dcv-gl: 1047 nice- dcv-gl: 1047 nice- dcv-gl: 1047 nice- dcv-gl: 1047 nice- dcv- simple- ex ternal- au 	 n yang diarahkan disalurkan ke klien, memungkinkan autentikator yang FIDO2 sesuai seperti YubiKey atau Windows Hello untuk memvalidasi identitas pengguna. Indirect Display Driver (IDD) baru untuk host Windows mengoptimalkan pipeline grafis dan secara signifikan mengurangi penggunaa n CPU secara keseluruhan berdasarkan protokol. Windows Performance Counters sekarang dapat digunakan untuk melacak berbagai metrik protokol DCV seperti frame rate, bandwidth jaringan, penggunaan CPU, dan banyak lagi, yang dapat membantu pengguna untuk memahami kinerja jaringan dan protokol DCV mereka. 	 operasi potong dan tempel agar berhasil dengan beberapa aplikasi. Memperbaiki masalah yang dapat mengakibatkan faktor penskalaan monitor disetel ulang ke 100% Amazon DCV Server di Windows Menambahkan pengatura n untuk secara otomatis memutuskan klien pada logout pengguna dan pada kunci layar untuk sesi konsol di Windows dan Linux Memperbaiki masalah di tumpukan audio yang dapat mengakibatkan suara dan artefak suara. Streaming webcam dapat dilanjutkan saat menghubun gkan kembali tanpa menutup aplikasi di server Peningkatan perilaku mouse relatif dengan mouse dpi tinggi pada klien asli Windows Memperbaiki masalah dengan SmartCard dukungan di klien asli macOS Dukungan tetap untuk kerapatan
r: 228		piksel tinggi pada klien asli LinuxPeningkatan aksesibilitas antarmuka pengguna pada

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 klien Web dan pada klien asli Windows Batasan tetap dengan beberapa tata letak keyboard saat menggunakan klien Web di macOS Dependensi pihak ketiga yang diperbarui ke versi terbaru Xdcv telah diperbarui ke versi 21.1.9 dari XServer Dihapus dukungan untuk Windows Server 2012R2, Ubuntu 18.04 dan Suse Enterprise Linux 15 SP4 Perbaikan bug dan peningkatan kinerja

DCV 2023.0-15487 — 29 Juni 2023

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 15487 	 Memperbaiki masalah di klien Web yang dapat menyebabkan warna yang salah saat menggunakan Chrome 114 atau yang lebih baru. 	
 nice- dcv- client(Wi ndows): 8771 	 Memperbaiki paket el7 rpm server Amazon DCV dan Xdcv untuk menghindari kesalahan saat uninstall. Memperbaiki masalah kompatibilitas dengan driver NVIDIA GRID 528.89 di server Windows. 	

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- viewer (macOS) 5629 nice- dcv- viewer (Linux): 5629 bagus- xdcv: 551 nice- dcv-gl: 1039 	 Memperbaiki masalah yang dapat mencegah clipboard bekerja dengan benar pada beberapa aplikasi Windows. Paket dcv-gl sekarang memerlukan versi terbaru dari paket server Amazon DCV untuk memastikan konfigurasi sudah benar ketika paket diinstal atau diperbarui. Memperbaiki masalah pada klien Windows yang dapat mengakibatkan resolusi yang salah digunakan setelah mengubah ukuran. Dukungan tetap untuk IPv6 alamat di klien macOS dan Linux. Klien macOS sekarang memungkinkan untuk mengkonfigurasi Control+klik sebagai klik kanan. Klien Web sekarang memungkinkan penggunaan tombol dan kombinasi khusus saat berada di layar penuh pada browser yang didukung. Memperbarui pustaka pihak ketiga OpenSSL. 	
r: 208		

DCV 2023.0-15065 - 3 Mei 2023

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice- dcv- server: 15065 nice- dcv- client(Wi ndows): 8671 nice- dcv- viewer (macOS) 	 Memperbaiki masalah close-session yang dapat mencegah rilis token lisensi. Memperbaiki kerusakan di klien asli macOS aktif. BigSur 	
5483 • nice- dcv- viewer (Linux): 5483 • bagus- xdcv: 547		
 nice- dcv-gl: 1027 nice- dcv- gltest: 318 		

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- 	
dcv-	
simple-	
ex	
ternal-	
au	
tentikato	
r: 208	

DCV 2023.0-15022 — 21 April 2023

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 15022 nice- dcv- client(Wi ndows): 8671 	 Memperbaiki masalah konkurensi yang dapat mencegah streaming berfungsi dengan benar setelah mengubah ukuran layar. Memperbaiki kondisi balapan di server Amazon DCV yang dapat menyebabkan kegagalan dalam koneksi QUIC. Memperbaiki kerusakan di server Amazon DCV yang terkait dengan aplikasi dengan kursor tersembunyi.
 nice- dcv- viewer (macOS) 5456 nice- dcv- viewer 	 Memperbaiki masalah dengan input keyboard Jepang di server Windows. Peningkatan audio/video sinkronisasi untuk aliran Webcam. Memperbarui perpustakaan pihak ketiga ICU dan libxml2. Memperbarui Xdcv ke versi 21.1.8 XServer dan memperbaiki masalah XKB yang dapat mencegah sesi virtual dimulai

Membangu angka	Perubahan dan perbaikan bug	
 (Linux): 5456 bagus- xdcv: 547 nice- dcv-gl: 1027 nice- dcv- gltest: 318 	 Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan kegagalan decoding video pada klien asli Windows, macOS, dan Linux. Memperbaiki masalah dengan pengaturan pada klien asli macOS dan Linux. 	
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 206 		

DCV 2023.0-14852 — 28 Maret 2023

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 14852 nice- dcv- 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Menambahkan dukungan untuk layar penuh pada monitor yang dipilih untuk klien Amazon DCV di macOS dan Linux. 	 Memperbaiki beberapa masalah dalam transportasi QUIC yang dapat menyebabkan estimasi bandwidth dan artefak visual yang salah.

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 client(Wi ndows): 8655 nice- dcv- viewer (macOS) 5388 nice- dcv- viewer (Linux): 5388 bagus- xdcv: 527 nice- dcv-gl: 1022 nice- dcv-gl: 1022 nice- dcv-gl: 318 nice- dcv- gltest: 318 nice- dcv- gltest: 318 nice- dcv- gltest: 318 nice- dcv- gltest: 318 nice- dcv- gltest: 318 nice- dcv- gltest: 318 	 Menambahkan dukungan untuk memulai upload file dengan drag and drop untuk semua klien. Menambahkan Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, dan CentOS Stream 9. Menambahkan dukungan untuk pengaliha n zona waktu untuk Amazon DCV Server di Linux. 	 Pembaruan untuk antarmuka pengguna klien macOS dan Linux. Penginstal Windows sekarang secara konsisten menggunak an Amazon DCV dalam nama aplikasi yang terlihat pengguna. Implementasi ulang dukungan clipboard pada Windows untuk meningkatkan ketahanan. Memperbaiki masalah dengan tombol Caps Lock saat menggunakan tata letak keyboard Jerman di Windows.

DCV 2022.2-14521 — 17 Februari 2023

Membangun angka

- nice-dcv-server: 14521
- nice-dcv-client(Windows): 8570
- nice-dcv-viewer (macOS): 5125
- nice-dcv-viewer (Linux): 4804
- bagus-xdcv: 519
- nice-dcv-gl: 1012
- nice-dcv-gltest: 307
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 198

Perubahan dan perbaikan bug

- Memperbaiki masalah dengan keyboard Jepang dan Spanyol pada klien macOS.
- Memperbaiki masalah dengan tombol numpad di Windows Amazon DCV Server.
- Memperbaiki kebocoran memori dengan koneksi QUIC.
- Peningkatan stabilitas Windows Amazon DCV Client saat menggunakan driver video lama.
- Memperbarui perpustakaan pihak ketiga OpenSSL dan libsoup.
- Diperbarui Xdcv ke versi 21.1.7 dari. XServer

DCV 2022.2-14357 — 18 Januari 2023

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 14357 nice-dcv-client(Jendela): 8522 nice-dcv-viewer (macOS): 4804 nice-dcv-viewer (Linux): 4804 bagus-xdcv: 487 nice-dcv-gl: 1012 nice-dcv-gltest: 307 nice-dcv-simple-external-autentikator: 198 	 Memperbaiki crash dengan sesi virtual di Suse Linux 12 yang mulai terjadi dengan pembaruan terbaru untuk paket Suse. Memperbaiki kebocoran memori di DCV-GL terkait dengan penanganan X Pixmaps. Integrasikan DCV-GL dengan xrestop alat, sehingga X Pixmaps terkait dengan proses yang sesuai. Tingkatkan pengalihan webcam dan audio di server Windows agar lebih konsisten dengan perilaku asli Windows: aliran tidak terganggu jika terjadi peristiwa OS.

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
	 Tingkatkan cara Windows Amazon DCV Client menangani metode input.
	 Memperbaiki masalah dengan clipboard di Klien DCV Amazon Windows yang terkait dengan teks hanya menggunakan karakter carriage return sebagai pemisah garis.

DCV 2022.2-14175 — Desember 21, 2022

DCV 2022.2-14126 — Desember 9, 2022

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 14126 nice-dcv-client(Windows): 8472 nice-dcv-viewer (macOS): 4804 nice-dcv-viewer (Linux): 4804 bagus-xdcv: 481 	 Memperbaiki masalah di server Windows saat menggunakan keyboard Korea. Memperbaiki masalah dengan pengaliha n USB di server Windows yang dapat menyebabkan macet pada Windows 11.
 nice-dcv-gl: 983 	 Memperbaiki masalah dengan rotasi log di server saat parameter 'putar' diatur ke 0.

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-gltest: 301 nice-dcv-simple-external-autentikator: 198 	 Memperbaiki masalah di klien macOS dan Linux yang dapat menyebabkan aliran membeku dalam kondisi jaringan tertentu.
	 Memperbaiki masalah di klien asli Windows yang tidak mengubah ukuran dengan benar saat menggunakan layar penuh.
	 Memperbaiki masalah di klien macOS dan Linux yang dapat menyebabkan crash saat mengunggah file.
	 Memperbaiki masalah di klien macOS yang dapat menyebabkan audio berhenti bekerja.
	 Memperbaiki masalah di klien Linux yang dapat menyebabkan crash saat menggunak an GPU NVIDIA.
	 Memperbaiki masalah di Klien Web yang dapat menyebabkan UI pengalihan Zona Waktu keluar dari sinkronisasi dengan server.
	 Memperbaiki masalah di Klien Web yang dapat mencegah halaman pasca-sesi dimuat.
	 Memperbarui dependensi open source libTIFF dan MIT-KerberOS.

DCV 2022.2-13907 — November 11, 2022

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 13907 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Menambahkan dukungan untuk layar penuh pada monitor yang dipilih untuk klien Amazon DCV di Windows. 	 Antarmuka pengguna klien Web yang diperbarui ke gaya desain Cloudscape.

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- client(Wi ndows): 8427 nice- dcv- viewer 	 Menambahkan dukungan untuk kerapatan piksel tinggi menampilkan klien asli di macOS. Menambahkan pengalihan printer untuk klien Amazon DCV di macOS dan Linux. Menambahkan dukungan untuk pengaliha n zona waktu untuk Amazon DCV Server di Windows. 	 Kebocoran memori tetap di dalam agen yang dipicu oleh koneksi ulang klien. Menambahkan dukungan untuk sistem yang menggunakan GDM3 saat menggunakan sesi virtual di Ubuntu 20.04. Memperbaiki masalah sebentar-
(macOS) 4653 • nice- dcv- viewer	 Menambahkan ekstensi GNOME-shell untuk Ubuntu 22.04 untuk mendukung single sign on untuk sesi konsol. Menambahkan encoder berbasis VAAPI 	 sebentar menyebabkan layar hitam dalam sesi virtual di Ubuntu 20.04. Memperbaiki masalah di klien Web yang menyebabkan
(Linux): 4653	pada AMD GPUs saat menggunakan driver open source.	pembaruan clipboard hilang saat mengubah tab.
xdcv: 481		 Memperbaiki masalah dengan tombol Enter dari keypad numerik.
 dcv-gl: 983 		
 nice- dcv- gltest: 301 		
 nice- dcv- simple- ex ternal- au 		

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
tentikato r: 198		

DCV 2022.1-13300 — Agustus 4, 2022

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 13300 nice-dcv-client(Windows): 8261 nice-dcv-viewer (macOS): 4279 nice-dcv-viewer (Linux): 4251 bagus-xdcv: 433 nice-dcv-gl: 973 nice-dcv-gltest: 295 nice-dcv-simple-external-autentikator: 193 	 Jangan membuka kunci Windows secara otomatis ketika lebih dari kolaborator terhubung ke sesi. Memperbaiki masalah saat server gagal memuat file sertifikat yang ditentukan. Memperbaiki masalah yang menyebabkan distorsi audio pada klien macOS.

DCV 2022.1-13216 — Juli 21, 2022

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 13216 nice-dcv-client(Windows): 8261 nice-dcv-viewer (macOS): 4251 nice-dcv-viewer (Linux): 4251 bagus-xdcv: 433 nice-dcv-gl: 966 nice-dcv-gltest: 295 nice-dcv-simple-external-autentikator: 193 	 Memperbaiki masalah di semua klien yang mengakibatkan kegagalan untuk terhubung ke server Amazon DCV 2019.1 dan yang lebih lama. Memperbaiki masalah dengan SmartCard pengalihan pada server Windows. Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan streaming gagal saat menghubungkan ke server Amazon DCV
	pada host dengan GPU.

DCV 2022.1-13067 — Juni 29, 2022

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- server: 13067 nice- dcv- client(Wi ndows): 8248 nice- dcv- viewer (macOS) 4241 nice- dcv- viewer (Linux): 4241 bagus- xdcv: viewer (Linux): 4241 bagus- xdcv: 433 nice- dcv-gl: 966 nice- dcv- gltest: 295 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Menambahkan dukungan untuk Ubuntu 22.04 dan Rocky Linux 8.5 dan lebih tinggi untuk server. Menambahkan dukungan untuk Ubuntu 22.04 untuk klien asli. Pengalaman kolaborasi yang ditingkatkan untuk klien asli Windows, macOS, dan Linux. 	 Peningkatan kinerja, hingga 30% pengurangan konsumsi CPU secara keseluruhan pada server non-GPU. Rotasi log sekarang dapat dikonfigurasi dalam pengaturan yang menentukan interval waktu atau batas ukuran. Memperbaiki masalah dalam transportasi QUIC yang dapat menyebabkan jabat tangan awal gagal. Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan gerakan mouse relatif di server Linux tidak berfungsi seperti yang diharapkan untuk beberapa aplikasi.

Membangu angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice- dcv- simple- ex ternal- au tentikato r: 193 		

DCV 2022.0-12760 — 23 Mei 2022

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
nice-dcv-server: 12760	Perubahan:
 nice-dcv-client(Jendela): 8145 	Memperhaiki masalah yang mencegah koneksi
 nice-dcv-viewer (macOS): 4131 	yang berhasil dari Klien Web saat menentukan
 nice-dcv-viewer (Linux): 4131 	web-url-path opsi.
 bagus-xdcv: 424 	
 nice-dcv-gl: 961 	
 nice-dcv-gltest: 291 	
 nice-dcv-simple-external-autentikator: 188 	

DCV 2022.0-12627 — 19 Mei 2022

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 12627 nice-dcv-client(Jendela): 8145 nice-dcv-viewer (macOS): 4131 nice-dcv-viewer (Linux): 4131 	 Perubahan: Memperbaiki beberapa masalah dalam transportasi QUIC yang dapat menyebabkan

Perubahan dan perbaikan bug
estimasi bandwidth dan artefak visual yang
salah.
Memperbaiki masalah dengan layanan Audio
di penginstal server Windows yang dapat menyebabkan proses pembaruan gagal.
 Memperbaiki masalah dengan penanganan USB di installer klien Windows yang dapat menyebabkan proses uninstall gagal.
 Memperbaiki masalah saat menyimpan tangkapan layar di klien macOS dan Linux.
 Memperbarui perpustakaan pihak ketiga OpenSSL, zlib dan gdk-pixbuf.

DCV 2022.0-12123 — 23 Maret, 2022

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 12123 nice-dcv-client(Windows): 7920 nice-dcv-viewer (macOS): 3973 nice-dcv-viewer (Linux): 3973 bagus-xdcv: 424 nice-dcv-gl: 961 nice-dcv-gltest: 291 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 188 	Amazon DCV menambahkan fitur berikut: • Menambahkan opsi untuk mengaktifkan akurasi warna tinggi ke klien macOS dan Linux.	 Perubahan: Peningkatan estimasi bandwidth dan kualitas gambar saat menggunakan transportasi QUIC. Perbaikan: Memperbaiki artefak visual dalam sesi konsol di Linux saat menggunakan driver NVIDIA 510.xx. Memperbaiki masalah dengan DualShock 4 pengontrol yang terhubung

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		melalui Bluetooth di klien asli Windows.
		 Memperbaiki kemungkinan crash di klien macOS saat mengaktifkan webcam.

DCV 2022.0-11954 — Februari 23, 2022

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 11954 nice-dcv-client(Windows): 7866 nice-dcv-viewer (macOS): 3929 nice-dcv-viewer (Linux): 3929 bagus-xdcv: 424 nice-dcv-gl: 961 nice-dcv-gltest: 291 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 188 	 Amazon DCV menambahkan fitur berikut: Dukungan pengontrol game untuk Windows Server dan klien asli Windows. Amazon DCV Web Client sekarang memanfaatkan browser yang WebCodecs mendukungnya. Ditambahkan pilihan untuk mengaktifkan akurasi warna yang tinggi untuk Windows dan Web klien. Pengalaman kolaboras i yang ditingkatkan: pengguna mendapatk an pemberitahuan saat seseorang bergabung dengan sesi 	 Perubahan: Sertifikat TLS sekarang dapat diperbarui tanpa memulai ulang Amazon DCV Server. Sekarang dimungkinkan untuk mengkonfigurasi Amazon DCV Server untuk mendengarkan pada antarmuka jaringan tertentu atau pada IPv6 alamat tertentu IPv4 . 'Printer DCV' sekarang secara otomatis dikonfigu rasi juga pada sistem Linux. Proses Amazon DCV pada Windows sekarang dijalanka n pada prioritas yang lebih tinggi.
	 Menambahkan CentOS 8 Stream ke daftar distribusi Linux yang didukung. 	Perbaikan:

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 Memperbaiki kerusakan pada agen restart pada Windows 2016 saat menggunakan instance dengan GPU.
		 Memperbaiki kerusakan pada Windows saat keluar dari sesi sementara beberapa perangkat USB dialihkan dari Klien Amazon DCV.
		 Normalisasi nama pengguna yang berisi domain Windows saat melakukan pemeriksaan otorisasi.
		 Mode mouse relatif yang ditingkatkan di Klien Windows.
		 Memperbaiki masalah dengan sinkronisasi CapsLock kunci.

DCV 2021.3-11591 — Desember 20, 2021

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 11591 nice-dcv-client(Windows): 7801 nice-dcv-viewer (macOS): 3829 	Amazon DCV menambahkan fitur berikut:Antarmuka pengguna Klien Web telah diperbarui.	 Skrip init untuk sesi virtual Linux tidak memuat profil bash pengguna lagi, sehingga menghindari masalah berulang dengan variabel lingkungan yang

tentikator: 176

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-viewer (Linux): 3829 	 EC2 Instans G5 dan G5G sekarang didukung. 	mengesampingkan nilai default sistem.
 bagus-xdcv: 415 nice-dcv-gl: 952 nice-dcv-gltest: 284 	 Windows Server 2022 dan Windows 11 sekarang didukung sistem operasi. 	 nice-dcv-ext-authenticatorS ekarang membutuhkan Python 3.
 nice-dcv-simple-external-au 		

DCV 2021.2-11445 — November 18, 2021

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 11445 nice-dcv-client(Windows): 7792 nice-dcv-viewer (macOS): 3797 nice-dcv-viewer (Linux): 3797 bagus-xdcv: 411 nice-dcv-gl: 946 nice-dcv-gltest: 279 nice-dcv-simple-external-autentikator: 160 	 Perbaikan: Memperbaiki masalah yang mencegah klien bekerja dengan benar di macOS Monterey. Peningkatan keamanan di server pada Windows. Memperbaiki bug yang dapat menyebabk an tata letak multi-monitor tidak diterapkan dengan benar, khususnya saat menggunak an Klien Web.
	 Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan Delete kunci tidak berfungsi dengan benar dengan beberapa aplikasi Windows. Menandai paket klien Web di Linux sebagai saling eksklusif dengan versi lama dari paket

server, yang termasuk klien Web itu sendiri.

DCV 2021.2-11190 — 11 Oktober 2021

Membangun angka

- nice-dcv-server: 11190
- nice-dcv-client(Windows): 7788
- nice-dcv-viewer (macOS): 3776
- nice-dcv-viewer (Linux): 3776
- bagus-xdcv: 411
- nice-dcv-gl: 946
- nice-dcv-gltest: 279
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 160

Perubahan dan perbaikan bug

Perbaikan:

- Memperbaiki masalah di klien Windows yang mencegah pengguna mengabaikan dialog validasi sertifikat saat menghubungkan ke server dengan sertifikat kedaluwarsa.
- Memperbaiki masalah dengan tombol klik tengah pada pena Stylus yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan pada klien asli.
- Memperbaiki regresi di Xdcv yang mencegah font X11 lama dimuat.
- Memperbaiki masalah di klien macOS dan Linux dengan kombinasi keyboard yang tidak berfungsi dengan benar saat menggunak an tata letak keyboard yang menggunakan tombol mati.

DCV 2021.2-11135 — September 24, 2021

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 11135 nice-dcv-client(Windows): 7781 nice-dcv-viewer (macOS): 3740 nice-dcv-viewer (Linux): 3740 bagus-xdcv: 408 nice-dcv-gl: 944 nice-dcv-gltest: 279 nice-dcv simple external autoptikator: 160 	 Perbaikan: Memperbaiki masalah dengan negosiasi ukuran paket QUIC yang dapat menyebabk an masalah konektivitas dan kinerja saat menggunakan klien 2021.2 untuk terhubung dengan server yang lebih lama.
• Ince-ucv-simple-external-autentikator. 100	

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
	 Memperbaiki bug dengan pemilihan perangkat NVIDIA yang dapat menyebabkan encoder NVENC gagal.
	 Memperbaiki masalah pada mesin dengan Windows dan GPU NVIDIA yang dapat menyebabkan artefak kompresi dan artefak akurasi warna.
	 Memperbaiki bug dengan tombol pengubah di server Linux yang dapat menyebabkan beberapa kombinasi keyboard tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
	 Memperbaiki regresi kinerja untuk klien macOS pada mesin dengan CPU M1.
	 Memperbaiki bug di klien macOS yang akan menyebabkan beberapa kombinasi keyboard tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
	 Memperbaiki masalah dengan bagaimana peristiwa sentuh ditangani dalam sesi virtual Linux yang dapat menyebabkan penghentian sesi.

DCV 2021.2-11048 — September 01, 2021

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 11048 nice-dcv-client(Windows): 7774 	Amazon DCV menambahkan fitur berikut:	Perubahan:Klien web Amazon DCVsekarang merupakan
 nice-dcv-viewer (macOS):	web. Dengan peningkatan	paket terpisah di Linux
3690	ini, Anda sekarang dapat	dan komponen opsional
 nice-dcv-viewer (Linux):	menyalin dan menempelk	di penginstal Windows.
3690	an gambar format PNG	Dengan perubahan

Membangun angka

- bagus-xdcv: 406
- nice-dcv-gl: 944
- nice-dcv-gltest: 279
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 160

Fitur baru

menggunakan klien web Amazon DCV di Google Chrome dan Microsoft Edge.

- Fitur pemblokiran tangkapan layar untuk klien Windows dan macOS. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan mencegah pengguna mengambil tangkapan layar konten sesi Amazon DCV. Saat diaktifka n, tangkapan layar apa pun yang diambil pengguna menghasilkan layar kosong.
- Peningkatan kualitas streaming. Kualitas streaming ditingkatkan secara khusus melalui kinerja "build-to-lossless " yang lebih baik saat menggunakan protokol QUIC.
- certificate-valida tion-policy Opsi untuk menentukan perilaku klien Anda ditambahkan. Anda dapat menggunakannya ketika server menyajikan sertifikat X.509 yang tidak tepercaya, seperti sertifikat yang ditandatangani sendiri.

Perubahan dan perbaikan bug

ini, pelanggan dapat memutuskan apakah akan menggunakan klien web.

- Profil Tinggi H.264 sekarang didukung saat encoder NVENC digunakan.
 Menggunakan encoder NVENC dengan NVIDIA
 GPUs, Anda dapat mengurangi penggunaa n bandwidth sambil mempertahankan kualitas gambar yang sama.
- Server Amazon DCV sekarang menggunakan semua yang tersedia GPUs untuk kompresi pada mesin dengan lebih dari satu GPU.
- Semua driver Windows yang dikirimkan dengan Amazon DCV sekarang bersertifikat WHQL.
- OpenSSL telah diperbarui ke versi 1.1.1.
- Xdcv telah diperbarui ke versi 1.20.13 dari. XServer

Perbaikan:

- Memperbaiki masalah dengan tombol numpad pada klien macOS.
- Memperbaiki masalah yang mencegah beberapa

Membangun angkaFitur baruPerubahan dan perbaikan bug• Jumlah saluran yang dikonfigurasi dalam Driver Audio saat berjalan dapat diubah.• gamepad) diarahkan dengan benar ke server Windows.• Opsi Pressure2K ditambahk an ke modul Xorg. dcvinput Anda dapat menggunakan ini untuk mengubah rentang sensitivi tas tekanan stylus dari 0-65335 menjadi 0-2048, untuk kompatibilitas dengan aplikasi, seperti Mari dan Nuke• Memperbaiki bug di mana kunci pengubah tidak dapat dilepaskan dengan benar saat pemutusan.• Memperbaiki kerusakan pada klien asli Linux saat menggunakan Nuke• Memperbaiki kerusakan pada klien asli Linux saat menggunakan Ubuntu 20.04 dan Intel GPUs.• Support untuk WebCodecs API eksperimental di Google Chrome dan Microsoft Edge telah ditambahkan. Saat Anda mengatifkan API ini di browser, klien web Amazon DCV dapat menggunakannya untuk mempercepat decoding video dan memberikan frame rate yang lebih tinggi.			
 Jumlah saluran yang dikonfigurasi dalam Driver Audio saat berjalan dapat diubah. Opsi Pressure2K ditambahk an ke modul Xorg. dcvinput Anda dapat menggunakan ini untuk mengubah rentang sensitivi tas tekanan stylus dari 0-65335 menjadi 0-2048, untuk kompatibilitas dengan aplikasi, seperti Mari dan Nuke Support untuk WebCodecs API eksperimental di Google Chrome dan Microsoft Edge telah ditambahkan. Saat Anda mengaktifkan API ini di browser, klien web Amazon DCV dapat menggunakannya untuk mempercepat decoding video dan memberikan frame rate yang lebih tinggi. 	Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
API ini di browser, klien web Amazon DCV dapat menggunakannya untuk mempercepat decoding video dan memberikan frame rate yang lebih tinggi.	Membangun angka	 Fitur baru Jumlah saluran yang dikonfigurasi dalam Driver Audio saat berjalan dapat diubah. Opsi Pressure2K ditambahk an ke modul Xorg. dcvinput Anda dapat menggunakan ini untuk mengubah rentang sensitivi tas tekanan stylus dari 0-65335 menjadi 0-2048, untuk kompatibilitas dengan aplikasi, seperti Mari dan Nuke Support untuk WebCodecs API eksperimental di Google Chrome dan Microsoft Edge telah ditambahkan. Saat Anda mengaktifkan 	 Perubahan dan perbaikan bug perangkat USB (misalnya , gamepad) diarahkan dengan benar ke server Windows. Memperbaiki bug di mana kunci pengubah tidak dapat dilepaskan dengan benar saat pemutusan. Memperbaiki kerusakan pada klien asli Linux saat menggunakan Ubuntu 20.04 dan Intel GPUs.
frame rate yang lebih tinggi.		API ini di browser, klien web Amazon DCV dapat menggunakannya untuk mempercepat decoding video dan memberikan	
		name rate yang lebin unggi.	

DCV 2021.1-10851 — 30 Juli 2021

Membangun a	angka
-------------	-------

- nice-dcv-server: 10851
- nice-dcv-client(Windows): 7744
- nice-dcv-viewer(macOS): 3590

Perubahan dan perbaikan bug

Perubahan:

• Kami meningkatkan stabilitas pada klien Windows, Linux, dan macOS.

Membangun angka

- nice-dcv-viewer(Linux): 3560
- bagus-xdcv: 392
- nice-dcv-gl: 937
- nice-dcv-gltest: 275
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 154

Perubahan dan perbaikan bug

Perbaikan:

- Memperbaiki bug yang menyebabkan layar berkedip-kedip dengan adaptor grafis AMD dan NVIDIA di server Windows.
- Memperbaiki masalah sporadis saat menghubungkan ke server Linux yang menjalankan beberapa sesi.
- Memperbaiki bug yang terkait dengan penanganan tata letak keyboard non-barat di server Linux.
- Memperbaiki artefak visual pada jendela koneksi di klien Windows.
- Memperbaiki beberapa bug dan meningkat kan kompatibilitas perangkat pada driver pengalihan USB di Windows.

DCV 2021.1-10598 — Juni 10, 2021

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 10598 nice-dcv-client(Windows): 7713 nice-dcv-viewer(macOS): 3473 nice-dcv-viewer(Linux): 3473 bagus-xdcv: 392 nice-dcv-gl: 937 nice-dcv-gltest: 275 nice-dcv-simple-external-autentikator: 154 	 Memperbaiki masalah di penginstal Windows server untuk mengisi session owner bidang dengan pengguna saat ini. Meningkatkan stabilitas keseluruhan klien macOS dan Linux.

DCV 2021.1-10557 — 31 Mei 2021

Membangun angka

- nice-dcv-server: 10557
- nice-dcv-client(Windows): 7713
- nice-dcv-viewer (macOS): 3450
- nice-dcv-viewer (Linux): 3454
- bagus-xdcv: 392
- nice-dcv-gl: 937
- nice-dcv-gltest: 275
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 154

Fitur baru

- Amazon DCV menambahk an opsi klien untuk mengaktifkan Audio/Video sinkronisasi yang akurat saat menghubungkan ke server dengan GPU.
- Amazon DCV menambahk an dukungan untuk mikrofon pada sesi konsol Linux.

Perubahan dan perbaikan bug

- Mengurangi penggunaa n CPU pada host server Windows tanpa GPU.
- Memperbaiki masalah dengan membaca file .dcv koneksi di klien macOS dan Linux.
- Menambahkan fallback ke decoding perangkat lunak untuk mesin macOS yang tidak mendukung decoding akselerasi perangkat keras.
- Menambahkan dukungan untuk klien macOS untuk membaca sertifikat CA yang disimpan di gantungan kunci sistem.

DCV 2021.0-10242 — 12 April 2021

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug	
 nice-dcv-server: 10242 nice-dcv-client(Jendela): 7643 nice-dcv-viewer (macOS): 3186 	 Menambahkan dukungan pengalihan webcam untuk server Windows Amazon DCV. Menambahkan dukungan 	 Penggunaan sumber daya GPU dan CPU yang dioptimalkan di server Linux dan di EC2 instans Amazon dengan GPU NVIDIA. 	
 nice-dcv-viewer (Linux): 3294 bagus-xdcv: 380 	pengalihan printer untuk server Linux Amazon DCV.	pengalihan printer untuk server Linux Amazon DCV. Akselerasi GPU an AMD pada in	 Menambahkan dukungan untuk pengkodean video akselerasi GPU menggunak an AMD pada instans GPUs

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-gltest: 266 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 134 	 Menambankan dukungan untuk prosesor M1 pada klien macOS. Menambahkan dukungan tampilan multi-monitor untuk klien macOS. 	 Amazon EC2 G4ad untuk server Linux Amazon DCV. Pemrosesan audio yang dioptimalkan untuk mengurangi latensi audio Mengubah default untuk klien ke protokol QUIC jika protokol diaktifkan di server. Menambahkan perintah get-screenshot baru ke alat baris perintah DCV. Menambahkan opsi force logout yang menggunak anlogout-user opsi close-session perintah. Anda dapat menggunakan opsi ini saat menutup sesi konsol.

DCV 2020.2-9662 — 04 Desember 2020

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 9662 nice-dcv-client(Jendela): 7490 nice-dcv-viewer (macOS): 2117 nice-dcv-viewer (Linux): 3007 bagus-xdcv: 359 nice-dcv-gl: 881 nice-dcv-gltest: 259 nice-dcv-simple-external-autentikator: 125 	 Meningkatkan protokol keamanan yang digunakan dalam klien browser web. Peningkatan kinerja dan kekokohan instans Amazon EC2 G4ad yang digunakan dengan klien Windows. Memperbaiki masalah dengan pemilihan port dalam dialog pengaturan koneksi klien Windows.

DCV 2020.2-9508 — 11 November 2020

Membangun angka

- nice-dcv-server: 9508
- nice-dcv-client(Windows): 7459
- nice-dcv-viewer (macOS): 2078
- nice-dcv-viewer (Linux): 1737
- bagus-xdcv: 359
- nice-dcv-gl: 881
- nice-dcv-gltest: 259
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 125

Fitur baru

- Menambahkan dukungan untuk protokol transportasi QUIC (berbasis UDP).
- Menambahkan dukungan untuk SLES 15 dan Ubuntu 20.4.
- Menambahkan dukungan kartu pintar untuk server Windows Amazon DCV.

Perubahan dan perbaikan bug

- Mengubah default pembatas frame rate Amazon DCV menjadi 60 FPS untuk sesi konsol yang di-host di server dan EC2 instance dengan GPU NVIDIA.
- Mengoptimalkan sumber daya GPU dan CPU yang digunakan pada server Windows Amazon DCV yang di-host pada EC2 instance dengan GPU NVIDIA.
- Menambahkan perintah list-endpoints Amazon DCV CLI. Ini mencantumkan titik akhir aktif saat ini.
- Perintah version Amazon DCV CLI mendukung -json opsi ini.
- Di server Linux, perintah create-session Amazon DCV CLI sekarang mendukung --disable -login-monitor opsi tersebut.
- Peningkatan kompatibilitas dengan pengelola tampilan yang berbeda di server Linux Amazon DCV.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 Memperbaiki beberapa masalah dalam penanganan input keyboard. Perangkat USB memungkin kan file daftar sekarang dimuat ulang secara dinamis.

DCV 2020.1-9012 - September 30, 2020

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 9012 nice-dcv-client (Windows): 7342 nice-dcv-viewer (macOS): 1986 nice-dcv-viewer (Linux): 1545 bagus-xdcv: 338 nice-dcv-gl: 840 nice-dcv-gltest: 246 nice-dcv-simple-external-autentikator: 111 	 Menambahkan ikon klien macOS yang hilang.

DCV 2020.1-9012 - Agustus 24, 2020

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 9012 nice-dcv-client (Windows): 7342 nice-dcv-viewer (macOS): 1910 nice-dcv-viewer (Linux): 1545 bagus-xdcv: 338 	 Memperbaiki akses Amazon S3 di Wilayah AWS GovCloud Peningkatan klien berbasis web

Membangun angka

- nice-dcv-gl: 840
- nice-dcv-gltest: 246
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 111

DCV 2020.1-8942 - Agustus 03, 2020

Membangun angka

Fitur baru

- nice-dcv-server: 8942
- nice-dcv-client (Windows): 7342
- nice-dcv-viewer (macOS): 1910
- nice-dcv-viewer (Linux): 1545
- bagus-xdcv: 338
- nice-dcv-gl: 840
- nice-dcv-gltest: 246
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 111

 Server Linux Amazon DCV sekarang mendukung instance Arm AWS berbasis Graviton2, seperti m6g, C6g, dan R6g. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Prosesor AWS Graviton.

- Menambahkan dukungan untuk RHEL 8.x dan CentOS 8.x di server Linux Amazon DCV.
- Menambahkan dukungan untuk pengalihan printer saat menggunakan server Windows Amazon DCV dan klien Windows Amazon DCV.
- Menambahkan dukungan stylus dengan sensitivitas tekanan pada macOS dan klien Amazon DCV asli Linux.
- Menambahkan dukungan surround sound 5.1 untuk server Linux Amazon DCV

Perubahan dan perbaikan bug

Perubahan dan perbaikan bug

- Menambahkan dukungan untuk driver Tampilan Virtual Amazon DCV baru di EC2 instans Amazon yang tidak memiliki GPU.
- Menyelesaikan masalah yang menyebabkan artefak visual sebagai akibat dari konversi ruang warna saat menggunakan encoder NVENC.
- dcv list-sess
 ions Perintah sekarang
 selalu menyertakan sesi
 konsol, jika ada
- Pada distribusi Linux yang lebih baru, agen untuk sesi konsol sekarang dimulai sebagai bagian dari sesi desktop untuk lebih mendukung manajer tampilan yang lebih baru, seperti. GDM3
- Klien asli sekarang secara otomatis terbuka saat
| Membangun angka | Fitur baru | Perubahan dan perbaikan bug |
|-----------------|---|---|
| | dan klien Linux Amazon
DCV. Menambahkan dukungan
layar sentuh untuk klien asli
Amazon DCV Linux. Anda sekarang dapat
mengaitkan nama kustom
ke sesi Amazon DCV. Support untuk decoding dan
rendering yang dipercepat
perangkat keras pada klien
DCV Amazon asli macOS. | mengaktifkan URL dengan
dcv:// skema. Memperbaiki cara klien
asli macOS dan klien web
menangani pengubah
keyboard. Peningkatan pemilihan
visual dan fbconfig di DCV-
GL untuk meningkatkan
dukungan untuk beberapa
aplikasi. Mengurangi penggunaan
CPU selama transfer file Peningkatan rendering
WebGL di klien browser
web untuk mengurangi
penggunaan sumber daya. |

DCV 2020.0-8428 - April 16, 2020

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 8428 nice-dcv-client (Windows): 7238 	 Menambahkan stylus di layar dan dukungan sentuh di server Linux. 	 Pegangan toolbar pada klien Windows sekarang dapat disembunyikan saat
 nice-dcv-viewer (macOS): 1716 nice-dcv-viewer (Linux): 1358 	 Menambahkan dukungan pemutaran suara surround 7.1 di server Windows ke klien asli Windows. 	 dalam mode layar penuh. Menambahkan dukungan proxy NTLM pada klien asli Windows.
 bagus-xdcv: 296 nice-dcv-gl: 759 nice-dcv-gltest: 229 	 Menambahkan akseleras i perangkat keras dan dukungan stylus pada klien asli Linux. 	 Peningkatan dukungan untuk host fisik tanpa kepala Windows menggunakan adaptor NVIDIA.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 87 	 Menambahkan perintah API baru untuk mengatur tata letak tampilan di sisi server. Menambahkan dukungan tampilan klien web multi- monitor di browser Microsoft Edge (versi 79.0.309 atau yang lebih baru). 	 Dihapus dukungan untuk perpustakaan NVIFR NVIFR lama. Menambahkan dukungan untuk Windows Graphic Capture API pada Windows 10 terbaru. Menambahkan dukungan untuk Amazon EC2 Layanan Metadata Instance (IMDS) v2 pada instance. EC2 DCV CLI menyediakan on-client-connected disconnected perintah/baru untuk mendeteksi ketika klien terhubung atau terputus dari sesi. Menambahkan dukungan untuk menentukan nama host untuk mengikat sertifikat untuk autentikator eksternal. DCV-GL sekarang menggunakan pustaka GL Vendor-Neutral Dispatch () pada sistem yang mendukungnya. GLvnd

DCV 2019.1-7644 - Oktober 24, 2019

Membangun angka

- nice-dcv-server: 7644
- nice-dcv-client (Windows): 7114
- nice-dcv-viewer (macOS): 1535
- nice-dcv-viewer (Linux): 1124
- bagus-xdcv: 226
- nice-dcv-gl: 544
- nice-dcv-gltest: 220
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 77

Perubahan dan perbaikan bug

- Memperbaiki masalah dalam API integrasi yang digunakan oleh NICE EnginFrame dan manajer sesi lainnya.
- Memperbaiki masalah dengan versi 32-bit dari klien asli Windows.

DCV 2019.1-7423 - September 10, 2019

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 7423 nice-dcv-client (Windows): 7087 nice-dcv-viewer (macOS): 1535 nice-dcv-viewer (Linux): 1124 bagus-xdcv: 226 nice-dcv-gl: 544 nice-dcv-gltest: 220 nice-dcv-simple-external-autentikator: 77 	 Peningkatan keamanan untuk server DCV di Windows. Memperbaiki masalah rendering dengan Autodesk Maya di Linux. Menambahkan perbaikan dan perbaikan bug yang terkait dengan penanganan keyboard.

DCV 2019.0-7318 - Agustus 5, 2019

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
nice-dcv-server: 7318	 Beberapa dukungan monitor pada klien Web. 	 Menambahkan kompatibi litas yang ditingkatkan untuk

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-client (Windows): 7059 	 Dukungan masukan Stylus pada Windows Server 2019. 	sensitivitas tekanan untuk input sentuh Windows.
 nice-dcv-viewer (macOS): 1530 	 Audio in/out pada klien asli macOS dan Linux. 	 Perilaku yang ditingkatkan pada sistem yang memiliki
nice-dcv-viewer (Linux): 968bagus-xdcv: 224	Kemampuan clipboard yang ditingkatkan di server Linux	adaptor grafis heterogen pada Windows.
	(tompol klik tongoh)	 Mangurangi waktu yang

nice-dcv-gltest: 218

nice-dcv-gl: 529

- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 72
- (tempel klik tengan).

Mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendeteks i koneksi tidak aktif (misalnya, sebagai respons terhadap perubahan dari jaringan kabel ke Wi-Fi pada klien).

- Mengurangi logging saat ikon kursor tidak dapat ditangkap di Linux.
- Support untuk menonakti fkan ekstensi Komposit dalam komponen Xdcv sesi virtual.
- Menambahkan opsi ke batas jumlah sesi virtual bersamaan.
- Kompatibilitas skrip yang ditingkatkan untuk sistem dengan Bash 5 diinstal.
- Berubah default untuk OpenGL dan GLES untuk dideteksi dan digunakan secara otomatis untuk rendering pada klien Linux.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 Memperbarui buffer di layar DCV-GL saat visibilitas jendela GL berubah.
		 Memperbaiki deteksi roda mouse di klien Windows pada Windows 7.
		 Memperbaiki masalah yang menyebabkan klien Windows gagal saat memuat pustaka pada beberapa sistem Windows 7. Peningkatan pencetakan pada klien Windows saat
		mencetak dokumen dengan orientasi lanskap.

DCV 2017.4-6898 - April 16, 2019

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 6898 nice-dcv-client (Windows): 6969 	 Klien asli baru untuk macOS. 	 Klien asli Windows sekarang menggunak an akselerasi perangkat
 nice-dcv-viewer (macOS): 1376 		keras untuk decoding dan rendering, jika tersedia dalam sistem.
 nice-dcv-viewer (Linux): 804 		 Alat baris dcv perintab
 bagus-xdcv: 210 		sekarang menggunakan
 nice-dcv-gl: 490 		opsi dan format output yang
 nice-dcv-gltest: 216 		sama pada Windows dan
 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 70 		Linux.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 Alat baris dcv perintah sekarang melaporkan informasi tentang lisensi. Klien sekarang menunjukk an peringatan kepada pengguna sebelum pemutusan karena tidak aktif. Peningkatan dukungan untuk kombinasi keyboard yang menggunakan beberapa pengubah. Peningkatan ketahanan interaksi dengan Reprise License Manager untuk kegagalan komunikasi. Alat baris dcvusers perintah sekarang default untuk menyimpan data ke direktori home dcv pengguna di Linux. Mengikuti urutan yang sama yang digunakan oleh nvidia-smi alat saat menggunakan encoder perangkat keras NVENC dengan beberapa di Linux. GPUs Klien Linux sekarang menerima dan menangani file yang dicetak dari printer Windows DCV.

DCV 2017.3-6698 - Februari 24, 2019

Membangun angka

- nice-dcv-server: 6698
- nice-dcv-client: 5946
- nice-dcv-viewer (Linux): 683
- bagus-xdcv: 207
- nice-dcv-gl: 471
- nice-dcv-gltest: 210
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 66

Fitur baru

- Menambahkan dukungan untuk otentikasi Kerberos (GSSAPI).
- Menambahkan dukungan untuk acara sentuh pada versi Windows yang mendukungnya.
- Secara otomatis membuka sesi Windows saat menggunakan otentikasi sistem (Windows Credential Provider).

Perubahan dan perbaikan bug

- Menambahkan opsi untuk ikut serta dalam UV444 pengkodean Y.
- EL6 RPM sekarang termasuk modul encoder NVENC.
- Otentikasi sistem Windows sekarang menerima format. name@domain
- Perangkat USB Yubikey sekarang ditambahkan ke daftar izinkan.
- Dukungan keyboard Jepang yang ditingkatkan.
- Izin otorisasi input lebih halus. Menambahkan pointer izin untuk menangani kursor virtual. Mode mouse relatif tergantung pada mouse (untuk injeksi gerakan) dan pointer (untuk umpan balik gerakan). Menambahk an keyboard-sas izin untuk menangani SAS pada Windows (Control+Alt+Del). keyboardsas tergantung pada keyboard izin.
- Memperbaiki masalah dengan peristiwa clipboard kosong di klien Web pada

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 browser yang mendukung API clipboard async. Memperbaiki perlombaa n pada modul penangkap an yang mencegah klien menerima frame pertama. Perbaikan penanganan transfer penyimpanan file bersamaan. Memperbaiki NviFr pada Windows dengan driver NVIDIA yang lebih baru. Driver baru mengubah perilaku. Versi driver sekarang terdeteksi secara otomatis dan penangana n memori dilakukan sesuai dengan itu. Jangan pernah berhenti mencoba kembali memperoleh token lisensi RLM. Ini memungkinkan Anda untuk pulih dari suatu licensing error keadaan bahkan setelah periode waktu yang lama. Menambahkan opsi untuk mengatur pintasan keyboard layar penuh di klien Windows. Peningkatan logika auto- fit saat menyeret jendela di beberapa monitor di klien Windows.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 Memperbaiki opsi prompt- reconnect saat pemutusan tidak dipicu oleh Ulin klien Windows.
		 Memperbaiki ketidakco cokan DCV-GL dengan driver NVIDIA 410.xx. Regresi tetap di DCV-GL dengan aplikasi Matlab dan Blender.

DCV 2017.2-6182 - 8 Oktober 2018

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 6182 nice-dcv-client: 5890 nice-dcv-viewer (Linux): 503 bagus-xdcv: 180 nice-dcv-gl: 427 nice-dcv-gltest: 201 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 58 	 Menambahkan dukungan pemutaran audio pada sesi virtual Linux. Peningkatan kinerja kartu pintar. Menambahkan dukungan transfer file pada klien Linux. 	 Perbaikan dan perbaikan bug yang terkait dengan penanganan keyboard. Mengubah level log dalam konfigurasi tidak lagi memerlukan restart server. Penginstal server Windows sekarang melewatkan instalasi Microsoft C runtime redistributable jika sudah diinstal. Saat berjalan EC2, jika mengakses S3 untuk lisensi gagal, pemberitahuan ditampilkan di antarmuka

 Alat baris dcv perintah Linux sekarang mendukung

pengguna.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		list-connections dan describe-session sub- perintah dan menyertakan opsi untuk memancarkan output JSON.
		 Ditambahkan cuda- devices pengaturan di display bagian. Ini mengkonfigurasi server untuk mendistribusikan pengkodean NVENC melalui perangkat CUDA yang berbeda.
		 Peningkatan ketahanan kode pembuatan sesi saat menangani beberapa perintah bersamaan.
		 Meningkatkan batas clipboard default menjadi 20 MB.
		 Klien Windows sekarang mendeteksi .dcv file lama dan meluncurkan DCV 2016 Endstation (jika diinstal).
		 Authenticator eksternal sederhana DCV sekarang selalu menggunakan interpreter Python sistem, bukan yang ditetapkan di lingkungan.
		 Meningkatkan strategi baca-balik DCV-GL untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan.

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		 DCV-GL sekarang memeriksa apakah jendela berubah ukuran setelah pembacaan buffer depan. Ini memperbaiki masalah rendering dengan aplikasi Coot.

DCV 2017.1-5870 - Agustus 6, 2018

Membangun angka

Fitur baru

- nice-dcv-server: 5870
- nice-dcv-client: 5813
- nice-dcv-viewer (Linux): 450
- bagus-xdcv: 170
- nice-dcv-gl: 366
- nice-dcv-gltest: 198
- nice-dcv-simple-external-au tentikator: 53

Paket yang dirilis untuk Ubuntu 18.04. Saat bekerja dalam mode konsol, sistem harus dikonfigurasi untuk menggunakan LightDM atau pengelola tampilan lain pilihan Anda karena GDM tidak mengekspos informasi tampilan X11 yang diperlukan. Sesi virtual tidak terpengaruh oleh batasan ini. Perubahan dan perbaikan bug

- Pengaturan lisensi sekarang dibaca ketika sesi dibuat.
 Ini memungkinkan administr ator untuk mengubah pengaturan ini tanpa memulai ulang server.
- Masalah stabilitas yang diselesaikan di klien
 Windows yang menyebabk an program keluar secara tak terduga pada beberapa sistem.
- Mengurangi logging dalam kondisi kesalahan yang mungkin.

DCV 2017.1-5777 - 29 Juni 2018

Amazon DCV

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 5777 nice-dcv-client: 5777 nice-dcv-viewer (Linux): 438 bagus-xdcv: 166 nice-dcv-gl: 366 nice-dcv-gltest: 189 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 51 	 Menambahkan klien asli Linux. Menambahkan dukungan untuk 3 DConnexion mouse dan perangkat penyimpanan USB. Sesi Windows terkunci secara otomatis ketika klien terakhir terputus. 	 Peningkatan kinerja dalam versi Linux. Mengubah encoder HW default pada perangkat NVIDIA ke NVENC untuk menghindari masalah dengan NVIFR di driver NVIDIA baru. Peningkatan dukungan kartu pintar di Linux. Memperbaiki izin file untuk file yang diunggah saat menggunakan sesi konsol Linux.

DCV 2017.0-5600 - 4 Juni 2018

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 5600 nice-dcv-client: 5600 bagus-xdcv: 160 nice-dcv-gl: 279 nice-dcv-gltest: 184 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 48 	 Menambahkan dukungan untuk beberapa monitor di Linux. Peningkatan kinerja klien Windows. Menggunakan Clipboard API baru di Chrome 66+. Menambahkan encoder NVENC untuk Windows. 	 Penggunaan EC2 sekarang membutuhkan kemampuan untuk mencapai S3 dari instance yang menjalankan server DCV. Peningkatan kinerja untuk pemrosesan bingkai server dan decoding klien Windows. Memperbaiki masalah keyboard yang terkait

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
		dengan NumPad dan pengubah yang diblokir.
		 Mencegah kebocoran deskriptor file saat menggunakan autentikator eksternal di Linux.
		 Memperbaiki kemungkinan kesalahan dalam koneksi kartu pintar.

DCV 2017.0-5121 - 18 Maret 2018

Membangun angka	Fitur baru	Perubahan dan perbaikan bug
 nice-dcv-server: 5121 nice-dcv-client: 5121 bagus-xdcv: 146 nice-dcv-gl: 270 nice-dcv-gltest: 184 nice-dcv-simple-external-au tentikator: 46 	 Klien asli Windows sekarang sadar DPI. Ditambahkan dukungan untuk modus gerakan mouse relatif. 	 Mencegah hang di Ansys cfx5solve di Linux. Memperbaiki kemungkinan agen hang pada Windows 10. Meningkatkan antarmuka pengguna Web Client. Nama pengguna Windows yang dinormalisasi saat domain ditentukan. Memperbaiki autentikator

DCV 2017.0-4334 - 24 Januari 2018

Membangun angka	Perubahan dan perbaikan bug
nice-dcv-server: 4334	 Penanganan keyboard yang ditingkatkan.

eksternal pada RHEL6.

Membangun angka

- nice-dcv-client: 4334
- bagus-xdcv: 137
- nice-dcv-gl: 254
- nice-dcv-gltest: 184
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 45

Perubahan dan perbaikan bug

- Memperbaiki DBus masalah di RHEL6 mana penutupan sesi tidak memungkinkan yang baru dibuat.
- Peningkatan dukungan untuk SOCKS5 proxy pada klien asli.
- Mengatasi bug yang menyebabkan crash pada Headwave saat berjalan di sesi virtual dan di Chimera saat berjalan di sesi virtual.
- · Peningkatan dukungan font pada sesi virtual.

DCV 2017.0-4100 — 18 Desember 2017

Membangun angka

- nice-dcv-server: 4100
- nice-dcv-client: 4100
- bagus-xdcv: 118
- nice-dcv-gl: 229
- nice-dcv-gltest: 158
- nice-dcv-simple-external-autentikator: 35

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan dokumentasi untuk rilis Amazon DCV ini.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2024.0	Amazon DCV perbaikan untuk 2024.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>???</u> .	Juni 10, 2025

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2024.0	Amazon DCV perbaikan untuk 2024.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2024.0-19030 — 10 Juni</u> <u>2025</u> .	16 Mei 2025
Amazon DCV Versi 2024.0	Amazon DCV perbaikan untuk 2024.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2024.0-19030 — 31 Maret</u> <u>2025</u> .	Maret 31, 2025
Amazon DCV Versi 2024.0	Amazon DCV perbaikan untuk 2024.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2024.0-18131 — 31 Oktober</u> <u>2024</u> .	Oktober 31, 2024
Amazon DCV Versi 2024.0	Amazon DCV 2024.0 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2024.0-17979 — 1</u> <u>Oktober 2024</u> .	Oktober 1, 2024
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV perbaikan untuk 2023.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2023.1-17701 — September</u> <u>10, 2024</u> .	September 10, 2024
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV perbaikan untuk 2023.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2023.1-17701 - Agustus 20,</u> <u>2024</u> .	Agustus 20, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV memperbaiki Windows, macOS, dan Linux Client 2023.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2023.1-16388 — 3 Juli 2024.	Juli 3, 2024
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV memperbaiki Windows Client 2023.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2023.1-16388 — 5 Maret 2024.	Maret 5, 2024
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV diperbaiki ke 2023.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2023.1-16388 — 19</u> <u>Desember 2023</u> .	Desember 19, 2023
Amazon DCV Versi 2023.1	Amazon DCV 2023.1 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2023.1-16220 — 9</u> <u>November 2023</u> .	9 November 2023
Amazon DCV Versi 2023.0	Amazon DCV tidak lagi mendukung sistem operasi akhir masa pakai.	Juni 30, 2023
Amazon DCV Versi 2023.0	Amazon DCV diperbaiki ke 2023.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> <u>2023.0-15487 — 29 Juni</u> 2023.	29 Juni 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2023.0	Amazon DCV diperbaiki ke 2023.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV</u> 2023.0-15065 - 3 Mei 2023.	3 Mei 2023
Amazon DCV Versi 2023.0	Pembaruan dan perbaikan Amazon DCV ke 2023.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2023.0-15022 — 21</u> <u>April 2023</u> .	April 21, 2023
Amazon DCV Versi 2023.0	Amazon DCV 2023.0 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2023.0-14852 — 28 Maret 2023.	Maret 28, 2023
Amazon DCV Versi 2022.2	Amazon DCV 2022.2 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2022.2-13907 —</u> <u>November 11, 2022</u> .	11 November 2022
Amazon DCV Versi 2022.1	Amazon DCV 2022.1 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2022.1-13067 — Juni 29, 2022.	Juni 29, 2022
Amazon DCV Versi 2022.0	Amazon DCV 2022.0 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2022.0-11954 —</u> Februari 23, 2022.	Februari 23, 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2021.3	Amazon DCV 2021.3 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2021.3-11591 —</u> <u>Desember 20, 2021</u> .	Desember 20, 2021
Amazon DCV Versi 2021.2	Amazon DCV 2021.2 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2021.2-11048</u> <u>September 01, 2021</u> .	September 01, 2021
Amazon DCV Versi 2021.1	Amazon DCV 2021.1 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2021.1-10557 — 31 Mei 2021.	Mei 31, 2021
Amazon DCV Versi 2021.0	Amazon DCV 2021.0 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2021.0-10242 — 12 April 2021.	12 April 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
SDK Klien Web Amazon DCV	Amazon DCV Web Client SDK sekarang tersedia. Amazon DCV Web Client SDK adalah JavaScript pustaka yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan aplikasi klien browser web Amazon DCV Anda sendiri yang dapat digunakan pengguna akhir Anda untuk terhubung dan berinteraksi dengan sesi Amazon DCV yang sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengembang SDK Klien Web Amazon DCV.	24 Maret 2021
Amazon DCV Versi 2020.2	Amazon DCV 2020.2 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>DCV 2020.2-9508 — 11</u> <u>November 2020</u> .	11 November 2020
Amazon DCV Versi 2020.1	Amazon DCV 2020.1 sekarang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat DCV 2020.1-8942 - Agustus 03, 2020.	Agustus 03, 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon DCV Versi 2020.0	Amazon DCV 2020.0 mencakup dukungan untuk surround sound 7.1, touch dan stylus, dan multi-mon itor menggunakan browser Microsoft Edge baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Menginstal Server DCV</u> <u>Amazon</u> di Panduan Administr ator Amazon DCV.	16 April 2020
Header respons HTTP	Server Amazon DCV dapat dikonfigurasi untuk mengirim header respons HTTP tambahan.	26 Agustus 2019
Klien macOS	Amazon DCV sekarang menawarkan klien macOS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Klien macOS</u> di Panduan Pengguna Amazon DCV.	18 April 2019
Caching kartu pintar	Server Amazon DCV sekarang dapat menyimpan data kartu pintar yang diterima dari klien untuk membantu meningkat kan kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengonfig</u> <u>urasi Caching Kartu Cerdas</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.	Oktober 08, 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Klien Linux	Amazon DCV menawarka n klien Linux untuk RHEL 7, CentOS 7, SLES 12, dan Ubuntu 16.04/18.04. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Klien Linux</u> di Panduan Pengguna Amazon DCV.	29 Agustus 2018
Referensi Parameter Diperbarui	Referensi parameter telah diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Referensi</u> <u>Parameter Server Amazon</u> <u>DCV</u> di Panduan Administrator Amazon DCV.	Agustus 07, 2018
Remotisasi USB	Amazon DCV memungkin kan klien untuk menggunak an perangkat USB khusus, seperti perangkat penunjuk 3D atau tablet grafis. Untuk informasi selengkapnya, lihat <u>Mengaktifkan Remotisasi USB</u> <u>di Panduan</u> Administrator Amazon DCV.	Agustus 07, 2018
Rilis awal Amazon DCV	Publikasi pertama dari konten ini.	05 Juni 2018

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.