



Guide du développeur

Amazon Kinesis Video Streams



Amazon Kinesis Video Streams: Guide du développeur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon Kinesis Video Streams ?	1
Disponibilité dans les Régions	2
Comment ça marche	3
Bibliothèques d'API et de producteurs	4
Modèle de données	8
Configuration système requise	17
Exigences relatives à la caméra	18
Systèmes d'exploitation testés	19
Exigences de stockage du SDK	19
Quotas	19
Quotas de service API du plan de contrôle	19
Quotas de service d'API pour les médias et les médias archivés	23
Quotas de métadonnées et de médias fragmentés	29
Quotas du service de métadonnées en streaming	32
Quotas du SDK pour les producteurs	32
Configuré un compte	36
Inscrivez-vous pour un Compte AWS	36
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif	37
Création d'une Compte AWS clé	38
Avantages	39
Premiers pas	41
Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis	41
Création d'un flux vidéo à l'aide de la console	42
Créez un flux vidéo à l'aide du AWS CLI	42
Envoyer des données vers un flux vidéo Amazon Kinesis	42
Compiler le SDK et les exemples	43
Exécutez les exemples pour télécharger du contenu multimédia sur Kinesis Video Streams	46
Examiner les objets d'accusé de réception	48
Consommez des données multimédia	49
Afficher le contenu multimédia dans la console	49
Consommez des données multimédia à l'aide du protocole HLS	49
Transférer vers Kinesis Video Streams	50
Client producteur Kinesis Video Streams	50

Bibliothèque destinée aux producteurs de Kinesis Video Streams	51
Découvrez ce que sont les bibliothèques destinées aux producteurs	52
Java	52
Procédure : utiliser le SDK Java Producer	53
Prérequis	53
Téléchargez et configurez le code	54
Écrire et examiner le code	55
Nettoyage des ressources	57
Exécutez et vérifiez le code	57
Android	58
Procédure : utilisez le SDK Android Producer	59
Prérequis	59
Téléchargez et configurez le code	63
Examinez le code	64
Exécutez et vérifiez le code	66
C++	68
Modèle d'objet	68
Insérez du contenu multimédia dans le stream	68
Interfaces de rappel	68
Procédure : Utiliser le SDK du producteur C++	69
Prérequis	69
Téléchargez et configurez le code	70
Rédiger et examiner le code	76
Exécutez et vérifiez le code	83
Utiliser le SDK en tant que plugin GStreamer	83
Utiliser le SDK C++ Producer comme GStreamer plugin dans un conteneur Docker	83
Utiliser la journalisation	84
Producteur C	84
Modèle d'objet	85
Insérez du contenu multimédia dans le stream	86
Procédure : utiliser le SDK du producteur C	86
Prérequis	86
Téléchargez le code	87
Rédiger et examiner le code	88
Exécutez et vérifiez le code	91
C++ sur Raspberry Pi	92

Prérequis	93
Créez un utilisateur	93
Joignez-vous à votre réseau	95
Connect à distance	96
Configuration de la caméra	96
Installation des prérequis logiciels	99
Téléchargez et compilez le SDK C++ Producer	100
Diffusez une diffusion en direct	103
Lire du contenu multimédia	112
Résolution des problèmes	115
Référence du code d'erreur	120
Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - Code indépendant de la plate- forme (PIC)	120
Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - bibliothèque C Producer	173
drapeaux d'adaptation NAL	180
Structures des producteurs	182
DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider	182
StorageInfo	183
Structures fluviales	184
StreamDefinition/StreamInfo	184
ClientMetrics	202
StreamMetrics	203
Rappels	205
ClientCallbackProvider	206
StreamCallbackProvider	206
ClientCallbacks	207
Implémentations de callback pour réessayer le streaming	212
Utilisation des métadonnées de streaming	213
Ajouter des métadonnées à un flux vidéo Kinesis	214
Lecture vidéo	217
Exigences relatives à la lecture	218
GetClip	218
Obtenir l'URL de DASHStreaming la session	219
Obtenir l'URL de HLSStreaming la session	220
GetImages	222
Lecture avec HLS	222

Utilisez le AWS CLI pour récupérer l'URL d'une session de streaming HLS	223
Exemple : utilisez HLS en HTML et JavaScript	226
Résolution des problèmes rencontrés avec HLS	231
Lecture avec MPEG-DASH	233
Exemple : utilisation de MPEG-DASH en HTML et JavaScript	234
Configurer les notifications	238
Gérer les configurations de notifications	238
UpdateNotificationConfiguration	238
DescribeNotificationConfiguration	239
À propos des tags MKV du producteur	239
Syntaxe pour les tags MKV du producteur	239
Limites de balises MKV	239
Messages Amazon SNS	240
Charge utile de la rubrique Amazon SNS	240
Afficher vos messages Amazon SNS	241
Extraire des images à partir de flux vidéo	243
Génération d'images en temps réel	243
Ajouter des balises de génération d'images aux fragments	246
Chemin d'accès à l'objet Amazon S3 (image)	249
Récupération des métadonnées d'image	249
Recommandations relatives aux URI Amazon S3 pour se protéger contre le ralentissement	250
Résolution des problèmes	251
Accédez à l'analyse vidéo	254
Consommer des métadonnées	254
Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs	255
Prérequis	256
Téléchargez le code	256
Examinez le code	257
Exécutez le code	264
Surveillance	264
Surveillez les métriques avec CloudWatch	265
Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch	285
Enregistrez les appels d'API avec CloudTrail	290
Limites de métadonnées de diffusion	296
Planifier l'enregistrement et le stockage vidéo	297

Opérations de l'API Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent	298
Surveillance de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge	298
Déploiement en AWS IoT Greengrass mode non	298
Installation des dépendances	299
Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs	301
Création d'une politique d'autorisations IAM	303
Créer un rôle IAM	305
Création de l'alias de AWS IoT rôle	306
Créez la AWS IoT politique	307
Créez AWS IoT quelque chose et obtenez des AWS IoT Core informations d'identification ..	309
Création de l'agent Edge	312
Installation de l' CloudWatch agent	323
Exécuter Edge Agent en tant que processus natif	326
Déployer vers AWS IoT Greengrass	328
Création d'une instance Ubuntu	329
Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal	331
Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs	332
Ajouter des autorisations au rôle TES	334
Installation du composant Secret Manager	337
Déployer l'agent Edge sur l'appareil	340
Installation du composant du gestionnaire de AWS IoT Greengrass journaux	349
FAQ	353
Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent ?	353
L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est-il compatible avec le format H.265 ?	354
L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge AL2 fonctionne-t-il avec ?	354
Comment puis-je exécuter plusieurs flux au sein d'un AWS IoT objet ou d'un appareil ?	354
Comment puis-je modifier un document une StartEdgeConfigurationUpdate fois qu'il a été envoyé ?	354
Avez-vous des exemples courants ScheduleConfigs ?	354
Y a-t-il une limite de diffusion maximale ?	355
Comment puis-je redémarrer une tâche qui a donné lieu à une erreur ?	355
Comment puis-je surveiller l'état de santé de mon agent Amazon Kinesis Video Streams Edge ?	356
Diffusez des vidéos via un VPC	357
Informations supplémentaires	357

Procédures relatives aux points de terminaison VPC	358
Exemples	360
Exemples : envoi de données vers Kinesis Video Streams	360
Exemples : extraction de données depuis Kinesis Video Streams	360
Exemples : lecture de données vidéo	360
Prérequis	360
GStreamer Module - kvssink	361
Téléchargez, créez et configurez l' GStreamer élément	362
Exécutez l' GStreamer élément	362
Commandes de lancement	363
Exécuter l' GStreamer élément dans un conteneur Docker	365
Référence de paramètre	368
PutMedia API	383
Téléchargez et configurez le code	384
Rédiger et examiner le code	385
Exécutez et vérifiez le code	387
RTSP et Docker	388
Didacticiels vidéo	388
Prérequis	389
Créez l'image Docker	389
Exécutez l'exemple d'application RTSP	390
Moteur de rendu	391
Prérequis	392
Exemple d'exécution du moteur de rendu	392
Comment ça marche	393
Référence d'API	395
Actions	395
Amazon Kinesis Video Streams	397
Amazon Kinesis Video Streams Media	522
Amazon Kinesis Video Streams : contenu multimédia archivé	540
Canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis	590
Stockage WebRTC d'Amazon Kinesis Video	599
Types de données	609
Amazon Kinesis Video Streams	610
Amazon Kinesis Video Streams Media	652
Amazon Kinesis Video Streams : contenu multimédia archivé	655

Canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis	673
Stockage WebRTC d'Amazon Kinesis Video	675
Erreurs courantes	675
Paramètres communs	677
Sécurité	680
Protection des données	681
Qu'est-ce que le chiffrement côté serveur pour Kinesis Video Streams ?	681
Considérations relatives aux coûts, aux régions et aux performances	681
Comment démarrer avec le chiffrement côté serveur ?	682
Création et utilisation d'une clé gérée par le client	683
Autorisations d'utilisation d'une clé gérée par le client	684
Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide d'IAM	685
Syntaxe d'une politique	686
Actions relatives à Kinesis Video Streams	687
Amazon Resource Names (ARNs) pour Kinesis Video Streams	687
Autoriser d'autres comptes IAM à accéder à un flux vidéo Kinesis	688
Exemples de stratégies	691
Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT	694
AWS IoT ThingName en tant que nom de flux	695
AWS IoT CertificateId en tant que nom de flux	701
Utiliser les AWS IoT informations d'identification pour diffuser vers un nom de flux codé en dur	703
Validation de la conformité	704
Résilience	705
Sécurité de l'infrastructure	706
Bonnes pratiques de sécurité	706
Implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège	706
Utilisation des rôles IAM	707
CloudTrail À utiliser pour surveiller les appels d'API	707
Résolution des problèmes	709
Problèmes généraux	709
Latence trop élevée	709
Problèmes liés à l'API	710
Erreur : « Options inconnues »	710
Erreur : « Unable to determine service/operation name to be authorized » (Impossible de déterminer le nom de service/d'opération à autoriser)	710

Erreur : « Failed to put a frame in the stream » (Échec du placement d'une trame dans le flux)	711
Erreur : « Le service AckEvent a fermé la connexion avant la réception de la version finale »	711
Erreur : « STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY »	712
Erreur : « Les informations d'identification doivent être limitées à une région valide. »	712
Problèmes liés au HLS	712
Problèmes liés à Java	712
Activation des journaux Java	713
Problèmes liés à la bibliothèque des producteurs	713
Impossible de compiler le SDK du producteur	714
Un flux vidéo n'apparaît pas dans la console	714
Erreur : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide » lors du streaming de données à l'aide de l'application de GStreamer démonstration	715
Erreur : « Failed to submit frame to Kinesis Video client » (Échec d'envoi d'image au client Kinesis Video)	716
GStreamer l'application s'arrête avec le message « diffusion interrompue, raison non négociée » sous OS X	716
Erreur : « Impossible d'allouer le tas » lors de la création du client Kinesis Video GStreamer en démo sur Raspberry Pi	717
Erreur : « Instruction illégale » lors de l'exécution de la GStreamer démo sur Raspberry Pi .	717
Le chargement de la caméra échoue sur Raspberry Pi	717
La caméra n'est pas trouvée sur macOS High Sierra	718
Fichier jni.h introuvable lors de la compilation sur macOS High Sierra	718
Erreurs de curl lors de l'exécution de l'application de GStreamer démonstration	718
Horodatage/assertion de plage lors de l'exécution sur Raspberry Pi	718
Assertion sur gst_value_set_fraction_range_full sur Raspberry Pi	718
0x3200000d STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA (erreur sur Android)	719
La durée maximale du fragment a été atteinte (erreur)	719
Message d'erreur « Invalid thing name passed » (Nom d'objet non valide attribué) lors de l'utilisation d'une autorisation IoT	720
Problèmes liés à la bibliothèque d'analyseurs de flux	720
Impossible d'accéder à une seule image depuis le flux	720
Erreur de décodage de fragment	720
Problèmes liés au réseau	721

Historique de la documentation	722
.....	dccxxvii

Qu'est-ce qu'Amazon Kinesis Video Streams ?

Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Video Streams, une solution entièrement Service AWS gérée, pour diffuser des vidéos en direct depuis des appareils vers AWS Cloud le, ou créer des applications pour le traitement vidéo en temps réel ou l'analyse vidéo par lots.

Kinesis Video Streams ne se limite pas au stockage de données vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour surveiller vos flux vidéo en temps réel au fur et à mesure de leur réception dans le cloud. Vous pouvez soit surveiller vos diffusions en direct dans le AWS Management Console, soit développer votre propre application de surveillance qui utilise la bibliothèque d'API Kinesis Video Streams pour afficher des vidéos en direct.

Vous pouvez utiliser Kinesis Video Streams pour capturer d'énormes quantités de données vidéo en direct provenant de millions de sources, notamment des smartphones, des caméras de sécurité, des webcams, des caméras embarquées dans des voitures, des drones et d'autres sources. Vous pouvez également envoyer des données chronologiques non vidéo, telles que des données audio, des images thermiques, des données de profondeur et des données RADAR. Lorsque vous diffusez des vidéos en direct depuis ces sources vers un flux vidéo Kinesis, vous pouvez créer des applications permettant d'accéder aux données en temps réel pour un traitement à faible latence. frame-by-frame Kinesis Video Streams fonctionne indépendamment de la source. Vous pouvez diffuser des vidéos à partir de la webcam d'un ordinateur à l'aide de la [GStreamer Module - kvssink](#) bibliothèque ou à partir d'une caméra de votre réseau à l'aide du protocole de diffusion en temps réel (RTSP).

Vous pouvez également configurer votre flux vidéo Kinesis pour stocker durablement les données multimédia pendant la période de conservation spécifiée. Kinesis Video Streams stocke automatiquement ces données et les chiffre au repos. En outre, Kinesis Video Streams indexe temporellement les données stockées en fonction à la fois de l'horodatage du producteur et de l'horodatage d'ingestion. Vous pouvez créer des applications qui traitent régulièrement les données vidéo par lots, ou vous pouvez créer des applications qui nécessitent un accès unique aux données historiques pour différents cas d'utilisation.

Vos applications personnalisées, en temps réel ou orientées par lots, peuvent s'exécuter sur des instances Amazon EC2 . Ces applications peuvent traiter les données à l'aide d'algorithmes d'apprentissage en profondeur open source ou utiliser des applications tierces intégrées à Kinesis Video Streams.

Disponibilité dans les Régions

Amazon Kinesis Video Streams est disponible dans les régions suivantes :

Nom de la région	AWS Code de région
USA Est (Ohio)	us-east-2
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1
USA Ouest (Oregon)	us-west-2
AWS GovCloud (USA Est)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (US-Ouest)	us-gov-west-1
Afrique (Le Cap)	af-south-1
Asie-Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1
Canada (Central)	ca-central-1
China (Beijing)	cn-north-1
Europe (Francfort)	eu-central-1
Europe (Irlande)	eu-west-1
Europe (Londres)	eu-west-2
Europe (Paris)	eu-west-3

Nom de la région	AWS Code de région
Amérique du Sud (Sao Paulo)	sa-east-1

Kinesis Video Streams : comment ça marche

Rubriques

- [API Kinesis Video Streams et prise en charge des bibliothèques de production](#)
- [Modèle de données Kinesis Video Streams](#)

Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Video Streams, une solution entièrement Service AWS gérée, pour diffuser des vidéos en direct depuis des appareils et AWS Cloud les stocker de manière durable. Vous pouvez ensuite créer vos propres applications de traitement vidéo en temps réel ou effectuer des analyses vidéo de traitement par lot.

Le schéma suivant donne un aperçu du fonctionnement de Kinesis Video Streams.

Le diagramme montre l'interaction entre les composants suivants :

- **Producteur** : toute source qui insère des données dans un flux vidéo Kinesis. Un producteur peut être n'importe quel appareil de génération vidéo, tel qu'une caméra de sécurité, une caméra portée sur le corps, une caméra pour smartphone ou une caméra de tableau de bord. Un producteur peut également envoyer des données non vidéo, par exemple du contenu audio, des images, ou des données RADAR.

Un même producteur peut générer plusieurs flux de données vidéo. Par exemple, une caméra vidéo peut transférer des données vidéo vers un flux vidéo Kinesis et des données audio vers un autre.

- **Bibliothèques de production Kinesis Video Streams** : ensemble de logiciels et de bibliothèques que vous pouvez installer et configurer sur vos appareils. Vous pouvez utiliser ces bibliothèques pour vous connecter en toute sécurité et diffuser des vidéos de manière fiable de différentes manières, notamment en temps réel, après l'avoir mise en mémoire tampon pendant quelques secondes ou sous forme de téléchargement after-the-fact multimédia.

- **Kinesis Video Stream** : ressource que vous pouvez utiliser pour transporter des données vidéo en direct, les stocker éventuellement et les mettre à disposition pour qu'elles soient consommées en temps réel, par lots ou en une seule fois. Dans une configuration classique, un seul producteur publie des données dans un flux vidéo Kinesis.

Le flux peut porter de l'audio, de la vidéo et des flux de données avec un timecode similaire, par exemple des flux de détection de profondeur, des flux RADAR et bien plus encore. Vous créez un flux vidéo Kinesis à l'aide du AWS Management Console ou par programmation à l'aide du AWS SDKs

Plusieurs applications indépendantes peuvent consommer un flux vidéo Kinesis en parallèle.

- **Consommateur** : obtient des données, telles que des fragments et des images, à partir d'un flux vidéo Kinesis pour les visualiser, les traiter ou les analyser. Ces consommateurs sont généralement appelés applications Kinesis Video Streams. Vous pouvez écrire des applications qui consomment et traitent des données dans Kinesis Video Streams en temps réel, ou une fois les données stockées et indexées dans le temps lorsqu'un traitement à faible latence n'est pas nécessaire. Vous pouvez créer ces applications grand public à exécuter sur des EC2 instances Amazon.
- [Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#)— Permet aux applications Kinesis Video Streams d'obtenir du contenu multimédia de manière fiable à partir du flux vidéo Kinesis avec une faible latence. De plus, elle analyse les limites de l'image dans les médias afin que les applications puissent se concentrer sur le traitement et l'analyse des images elles-mêmes.

API Kinesis Video Streams et prise en charge des bibliothèques de production

Kinesis Video Streams vous APIs permet de créer et de gérer des flux et de lire ou d'écrire des données multimédia depuis et vers un flux. Outre les fonctionnalités d'administration, la console Kinesis Video Streams prend également en charge la diffusion en direct video-on-demand et la lecture. Kinesis Video Streams fournit également un ensemble de bibliothèques de production que vous pouvez utiliser dans le code de votre application pour extraire des données de vos sources multimédia et les télécharger sur votre flux vidéo Kinesis.

Rubriques

- [API Kinesis Video Streams](#)

- [Modèle de découverte des terminaux](#)
- [Bibliothèques pour producteurs](#)

API Kinesis Video Streams

Kinesis Video Streams APIs permet de créer et de gérer des Kinesis Video Streams. Il permet également APIs de lire et d'écrire des données multimédia dans un flux, comme suit :

- **API Producer** — Kinesis Video Streams fournit PutMedia une API permettant d'écrire des données multimédia dans un flux vidéo Kinesis. Dans une requête PutMedia, le producteur envoie un flux de fragments média. Un fragment est une séquence d'images autonomes. Les images appartenant à un fragment ne doivent avoir aucune dépendance vis-à-vis des images provenant d'autres fragments. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [PutMedia](#).

Au fur et à mesure que les fragments arrivent, Kinesis Video Streams attribue un numéro de fragment unique, par ordre croissant. Il stocke également les horodatages côté producteur et côté serveur pour chaque fragment, sous forme de métadonnées spécifiques à Kinesis Video Streams.

- **Consommateur APIs** — Les consommateurs peuvent utiliser les éléments suivants APIs pour obtenir des données à partir d'un flux :
 - **GetMedia** - Lors de l'utilisation de cet API, les consommateurs doivent identifier le fragment de départ. L'API renvoie ensuite les fragments dans leur ordre d'ajout au flux (en ordre croissant par numéro de fragment). Les données médias dans les fragments sont compressées dans un format structuré, comme le format [Matroska \(MKV\)](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [GetMedia](#).

Note

GetMedia connaît l'emplacement des fragments (archivés dans le magasin de données ou disponibles en temps réel). Par exemple, si GetMedia détermine que le fragment de départ est archivé, il commence à renvoyer des fragments à partir du magasin de données. Lorsqu'il doit renvoyer des fragments plus récents qui ne sont pas encore archivés, GetMedia passe à la lecture de fragments depuis une mémoire tampon de flux en mémoire.

Ceci est un exemple d'un consommateur continue qui traite les fragments dans l'ordre dans lequel ils sont assimilés par le flux.

GetMedia permet aux applications de traitement vidéo d'échouer ou de prendre du retard, puis de rattraper sans aucun effort supplémentaire. Par l'utilisation de GetMedia, les applications peuvent traiter les données archivées dans le magasin de données et lorsque l'application rattrape les tâches, GetMedia continue d'alimenter les données média en temps réel à leur arrivée.

- GetMediaFromFragmentList (et ListFragments) - Les applications de traitement par lot sont considérées comme consommateurs hors ligne. Les consommateurs hors ligne peuvent choisir de récupérer explicitement des fragments multimédia ou des séries de vidéos spécifiques en combinant ListFragments les GetMediaFromFragmentList APIs ListFragmentset GetMediaFromFragmentList permettre à une application d'identifier des segments vidéo pour une plage de temps ou de fragments donnée, puis de récupérer ces fragments séquentiellement ou en parallèle pour les traiter. Cette approche convient aux gammes d'application MapReduce, qui doit traiter rapidement de grandes quantités de données en parallèle.

Par exemple, supposons qu'un client souhaite traiter les fragments de vidéos d'une journée. Le consommateur doit procéder comme suit :

1. Obtenez une liste des fragments en appelant l'API ListFragments et en spécifiant une période pour sélectionner la collection de fragments souhaitée.

L'API renvoie les métadonnées à partir de tous les fragments dans la période spécifiée. Les métadonnées fournissent des informations telles que le numéro du fragment, les horodatages côté producteur et côté serveur, etc.

2. Prenez la liste de métadonnées de fragment et récupérez les fragments, dans n'importe quel ordre. Par exemple, pour traiter tous les fragments de la journée, le consommateur peut choisir de diviser la liste en sous-listes et de demander aux employés (par exemple, plusieurs EC2 instances Amazon) de récupérer les fragments en parallèle à l'aide duGetMediaFromFragmentList, et de les traiter en parallèle.

Le schéma suivant illustre le flux de données pour des fragments et fragments au cours de ces appels d'API.

Lorsqu'un producteur envoie une requête PutMedia, il envoie les métadonnées média dans la charge utile, puis envoie une séquence de fragments de données média. Dès réception des données,

Kinesis Video Streams stocke les données multimédia entrantes sous forme de fragments Kinesis Video Streams. Chaque morceau se compose des éléments suivants :

- Une copie des métadonnées média
- Un fragment
- Métadonnées spécifiques à Kinesis Video Streams ; par exemple, le numéro du fragment et les horodatages côté serveur et côté producteur

Lorsqu'un consommateur demande des métadonnées multimédia, Kinesis Video Streams renvoie un flux de fragments, en commençant par le numéro de fragment que vous spécifiez dans la demande.

Si vous activez la persistance des données pour le flux, après avoir reçu un fragment dans le flux, Kinesis Video Streams enregistre également une copie du fragment dans le magasin de données.

Modèle de découverte des terminaux

Plan de contrôle REST APIs

Pour accéder aux APIs REST du [plan de contrôle Kinesis Video Streams](#), utilisez les points de terminaison [du service Kinesis Video](#) Streams.

Plan de données REST APIs

Kinesis Video Streams repose sur une architecture [cellulaire afin de garantir une](#) meilleure évolutivité et de meilleures propriétés d'isolation du trafic. Chaque flux étant mappé à une cellule spécifique d'une région, votre application doit utiliser les points de terminaison spécifiques à la cellule auxquels votre flux a été mappé. Lorsque vous accédez aux Data Plane REST APIs, vous devez gérer et cartographier vous-même les points de terminaison appropriés. Ce processus, le modèle de découverte des terminaux, est décrit ci-dessous :

1. Le modèle de découverte des terminaux commence par un appel à l'une des `GetEndpoints` actions. Ces actions appartiennent au plan de contrôle.
 1. Si vous récupérez les points de terminaison pour les [the section called “Amazon Kinesis Video Streams : contenu multimédia archivé”](#) services [the section called “Amazon Kinesis Video Streams Media”](#) or, utilisez. [the section called “GetDataEndpoint”](#)
 2. Si vous recherchez les points de terminaison pour [the section called “Canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis”](#) [the section called “Stockage WebRTC d'Amazon Kinesis Video”](#), ou pour [Kinesis Video](#) Signaling, utilisez. [the section called “GetSignalingChannelEndpoint”](#)

2. Mettez en cache et réutilisez le point de terminaison.
3. Si le point de terminaison mis en cache ne fonctionne plus, effectuez un nouvel appel pour `GetEndpoints` actualiser le point de terminaison.

Bibliothèques pour producteurs

Après avoir créé un flux vidéo Kinesis, vous pouvez commencer à lui envoyer des données. Dans le code de votre application, vous pouvez utiliser ces bibliothèques pour extraire des données de vos sources multimédia et les télécharger dans votre flux vidéo Kinesis. Pour plus d'informations sur les bibliothèques producteur disponibles, consultez [Transférer vers Kinesis Video Streams](#).

Modèle de données Kinesis Video Streams

Les [Transférer vers Kinesis Video Streams](#) et [the section called “Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs”](#) envoient et reçoivent des données vidéo dans un format prenant en charge les informations d'incorporation avec les données vidéo. Ce format repose sur la spécification Matroska (MKV).

Le [Format MKV](#) est une spécification ouverte de données média. Toutes les bibliothèques et tous les exemples de code du guide du développeur Amazon Kinesis Video Streams envoient ou reçoivent des données au format MKV.

Il [Transférer vers Kinesis Video Streams](#) utilise les Frame types `StreamDefinition` et pour produire des en-têtes de flux MKV, des en-têtes de cadre et des données d'image.

Pour obtenir des informations sur la spécification MKV, consultez [Spécifications Matroska](#).

Les sections suivantes décrivent les composants de données au format MKV générées par le [C++](#).

Rubriques

- [Diffuser des éléments d'en-tête](#)
- [Diffusez les données de suivi](#)
- [Éléments d'en-tête du cadre](#)
- [Données de trame MKV](#)

Diffuser des éléments d'en-tête

Les éléments d'en-tête MKV suivants sont utilisés par `StreamDefinition` (défini dans `StreamDefinition.h`).

Element	Description	Valeurs typiques
<code>stream_name</code>	Correspond au nom du flux vidéo Kinesis.	mon-flux
<code>retention_period</code>	Durée, en heures, pendant laquelle les données de streaming sont conservées par Kinesis Video Streams. Spécifiez 0 pour un flux qui ne conserve pas de données.	24
<code>tags</code>	Une collection clé-valeur de données utilisateur. Ces données sont affichées dans la AWS Management Console et peuvent être lues par les applications client afin de filtrer ou d'obtenir des informations sur un flux.	
<code>kms_key_id</code>	Si elle est présente, la AWS KMS clé définie par l'utilisateur est utilisée pour chiffrer les données du flux. En cas d'absence, les données sont cryptées à l'aide de la clé fournie par Kinesis (). <code>aws/kinesisvideo</code>	01234567-89ab-cdef-0123-456789ab
<code>streaming_type</code>	Actuellement, le seul type de flux valide est <code>STREAMING_TYPE_REALTIME</code> .	<code>STREAMING_TYPE_REALTIME</code>

Element	Description	Valeurs typiques
content_type	Le type de contenu défini par l'utilisateur. Pour le streaming de données vidéo que la console va lire, le contenu doit être de type video/h264 .	video/h264
max_latency	Cette valeur n'est pas utilisée actuellement et doit être définie sur 0.	0
fragment_duration	L'estimation de la durée de vos fragments, utile à l'optimisation. La durée de fragment réelle est déterminée par les données de streaming.	2
timecode_scale	Indique l'échelle utilisée par les horodatages des images. La valeur par défaut est 1 millisecondes. Spécifier 0 attribue également la valeur par défaut d'1 milliseconde. La valeur peut être comprise entre 100 nanosecondes et 1 seconde. Pour plus d'informations, consultez TimecodeScale la documentation de Matroska.	
key_frame_fragmentation	S'il est défini sur true, le flux démarre un nouveau cluster lorsqu'une image clé est reçue.	true

Element	Description	Valeurs typiques
frame_timecodes	Si <code>true</code> , Kinesis Video Streams utilise les valeurs d'horodatage de présentation (pts) et d'horodatage de décodage (dts) des images reçues. Si <code>false</code> , Kinesis Video Streams tamponne les images lorsqu'elles sont reçues avec des valeurs temporelles générées par le système.	<code>true</code>
absolute_fragment_time	Si ce paramètre est défini sur <code>true</code> , les codes horaires du cluster sont interprétés comme utilisant l'heure absolue (par exemple, selon l'horloge système du producteur). Si <code>false</code> , les timescodes du cluster sont interprétés comme étant relatifs à l'heure de début du flux.	<code>true</code>
fragment_acks	Si <code>true</code> , des accusés de réception (ACKs) sont envoyés lorsque Kinesis Video Streams reçoit les données. Ils ACKs peuvent être reçus à l'aide des <code>KinesisVideoStream ParseFragmentAck</code> rappels <code>KinesisVideoStreamFragmentAck</code> ou.	<code>true</code>

Element	Description	Valeurs typiques
restart_on_error	Indique si le flux doit reprendre la transmission après le signalement d'une erreur de flux.	true
nal_adaptation_flags	Indique si l'adaptation NAL (Network Abstraction Layer) ou les données privées codec sont présentes dans le contenu. Les indicateurs valides comprennent NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS et NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS .	NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS
frame_rate	Une estimation du taux d'image du contenu. Cette valeur est utilisée pour l'optimisation ; le taux réel d'image est déterminé par le taux des données entrantes. Spécifier 0 attribue la valeur par défaut 24.	24

Element	Description	Valeurs typiques
avg_bandwidth_bps	Estimation de la bande passante du contenu, en Mbits/s. Cette valeur est utilisée pour l'optimisation ; le taux réel est déterminé par la bande passante des données entrantes. Par exemple, pour un flux vidéo d'une résolution de 720 p s'exécutant à 25 FPS, vous pouvez vous attendre à une bande passante moyenne de 5 Mbit/s.	5
buffer_duration	La durée de mise en tampon du contenu sur le producteur. Si la latence du réseau est faible, cette valeur peut être réduite. Si la latence du réseau est élevée, l'augmentation de cette valeur empêche les trames d'être supprimées avant de pouvoir être envoyées, car l'allocation ne permet pas de placer les trames dans la plus petite mémoire tampon.	

Element	Description	Valeurs typiques
replay_duration	Durée pendant laquelle le flux de données vidéo est « rembobiné » en cas de perte de connexion. Cette valeur peut être nulle si la perte d'images due à une perte de connexion n'est pas un problème. La valeur peut être augmentée si l'application utilisatrice parvient à supprimer les trames redondantes. Cette valeur doit être inférieure à la durée de la mémoire tampon, sinon la durée de la mémoire tampon est utilisée.	
connection_staleness	La durée pendant laquelle une connexion est maintenue quand aucune donnée n'est reçue.	
codec_id	Le codec utilisé par le contenu. Pour plus d'informations, consultez CodecID dans la spécification Matroska.	V_MPEG2
track_name	Le nom défini par l'utilisateur de la piste.	ma_piste

Element	Description	Valeurs typiques
codecPrivateData	Les données fournies par l'encodeur utilisées pour coder les données d'image, notamment la largeur et la hauteur de l'image en pixels, nécessaires à de nombreux consommateurs en aval. Dans la bibliothèque C++ Producer , le gMkvTrackVideoBits tableau MkvStatics.cpp inclut la largeur et la hauteur en pixels du cadre.	
codecPrivateDataTaille	La taille des données dans le paramètre codecPrivateData .	
track_type	Type de piste pour le flux.	MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO ou MKV_TRACK_INFO_TYPE_VIDEO
segment_uuid	uuid de segment défini par l'utilisateur (16 octets).	
default_track_id	Numéro unique différent de zéro pour la piste.	1

Diffusez les données de suivi

Les éléments de piste MKV suivants sont utilisés par StreamDefinition (défini dans StreamDefinition.h).

Element	Description	Valeurs typiques
track_name	Nom de piste défini par l'utilisateur. Par exemple, « audio » pour la piste audio.	audio
codec_id	ID de codec de la piste Par exemple, « A_AAC » pour une piste audio.	A_AAC
cpd	Données fournies par l'encodeur, utilisées pour décoder les données de trame. Ces données peuvent inclure la largeur et la hauteur de trame en pixels, qui sont requis par de nombreux consommateurs en aval. Dans la bibliothèque C++ Producer , le gMkvTrack VideoBits tableau du MkvStatics fichier .cpp inclut la largeur et la hauteur en pixels du cadre.	
cpd_size	Taille des données contenues dans le codecPrivateData paramètre.	
track_type	Type de la piste. Par exemple, vous pouvez utiliser la valeur enum MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO pour l'audio.	MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO

Éléments d'en-tête du cadre

Les éléments d'en-tête MKV suivants sont utilisés par `Frame` (défini dans le package `KinesisVideoPic`, dans `mkvgen/Include.h`) :

- Index d'image : Une valeur en croissance monotone.
- Indicateurs : Le type d'image. Les valeurs valides sont notamment les suivantes :
 - `FRAME_FLAGS_NONE`
 - `FRAME_FLAG_KEY_FRAME` : Si `key_frame_fragmentation` est définie sur le flux, les images clés commencent un nouveau fragment.
 - `FRAME_FLAG_DISCARDABLE_FRAME` : Indique au décodeur qu'il peut ignorer cette image si le décodage est lent.
 - `FRAME_FLAG_INVISIBLE_FRAME` : La durée de ce bloc est de 0.
- Horodatage du décodage : date à laquelle cette image a été décodée. Si les images précédentes dépendent de cette image pour le décodage, cet horodatage peut être antérieur à celui des images précédentes. Cette valeur est appliquée par rapport au début du fragment.
- Horodatage de la présentation : horodatage de l'affichage de ce cadre. Cette valeur est appliquée par rapport au début du fragment.
- Durée : La durée de lecture de l'image.
- Taille : La taille des données de l'image en octets

Données de trame MKV

Selon le schéma de codage utilisé, les données de `frame.frameData` peuvent uniquement contenir les données médias de l'image ou contenir des informations d'en-tête imbriquées. Pour être affichées dans le AWS Management Console, les données doivent être codées dans le codec [H.264](#), mais Kinesis Video Streams peut recevoir des flux de données sérialisés dans le temps dans n'importe quel format.

Configuration système requise pour Amazon Kinesis Video Streams

Les sections suivantes décrivent les exigences matérielles, logicielles et de stockage pour Amazon Kinesis Video Streams.

Rubriques

- [Exigences relatives à la caméra](#)
- [Systèmes d'exploitation testés](#)
- [Exigences de stockage du SDK](#)

Exigences relatives à la caméra

Les caméras utilisées pour exécuter le kit de développement logiciel Kinesis Video Streams Producer et les exemples présentent les exigences de mémoire suivantes :

- L'affichage de contenu SDK nécessite 16 Mo de mémoire.
- La configuration par défaut de l'exemple d'application est de 512 Mo. Cette valeur convient pour les producteurs qui ont une bonne connectivité réseau et aucune des exigences relatives au tampon supplémentaire. Si la connectivité réseau est faible et si davantage de mémoire tampon est requise, vous pouvez calculer la mémoire requise par seconde de mise en mémoire tampon en multipliant la fréquence de trames par seconde par la taille de la mémoire de trame. Pour plus d'informations sur l'allocation de mémoire, consultez [StorageInfo](#).

Nous vous recommandons d'utiliser des caméras USB ou RTSP (Real Time Streaming Protocol) qui encodent les données avec H.264, car cela supprime la charge de travail d'encodage de l'UC.

Actuellement, l'application de démonstration ne prend pas en charge le protocole UDP (User Datagram Protocol) pour le streaming RTSP. Cette capacité sera ajoutée ultérieurement.

Le SDK du fabricant prend en charge les types de caméras suivants :

- Caméras Web.
- Caméras USB.
- Caméras avec encodage H.264 (de préférence).
- Caméras sans encodage H.264.
- Module caméra Raspberry Pi. Cette solution est préférable pour les appareils Raspberry Pi, car elle permet la connexion à GPU pour le transfert de données vidéo et, par conséquent, il n'y a pas de frais généraux pour le traitement de l'UC.
- Caméras (réseau) RTSP. Ces caméras sont préférables car les flux vidéo sont déjà codés avec H.264.

Systèmes d'exploitation testés

Nous avons testé les caméras Web et les caméras RTSP avec les appareils et systèmes d'exploitation suivants :

- Mac mini
 - High Sierra
- MacBook Ordinateurs portables Pro
 - Sierra (10.12)
 - El Capitan (10.11)
- Ordinateurs portables HP exécutant Ubuntu 16.04
- Ubuntu 17.10 (conteneur Docker)
- Raspberry Pi 3

Exigences de stockage du SDK

L'installation de [Transférer vers Kinesis Video Streams](#) requiert un espace de stockage minimal de 170 Mo et un espace de 512 Mo est recommandé.

Quotas du service Amazon Kinesis Video Streams

Kinesis Video Streams dispose des quotas de service suivants :

Important

Les quotas de service suivants sont soit souples [s], qui peuvent être améliorés en soumettant un ticket d'assistance, soit stricts [h], qui ne peuvent pas être augmentés. Vous verrez [s] et [h] à côté du quota de service individuel dans les tableaux ci-dessous.

Quotas de service API du plan de contrôle

La section suivante décrit les quotas de service pour le plan de contrôle APIs. TPS représente le nombre de transactions par seconde.

Lorsqu'une limite de demandes au niveau du compte ou au niveau des ressources est atteinte, un est émis. `ClientLimitExceededException`

« Hello, World! »	Limite de compte : demande	Limite du compte : Streams	Limite au niveau du flux	Exceptions et remarques pertinentes
CreateStream	50 TPS [s]	10 000 streams par compte [s] dans toutes les régions prises en charge.		Les appareils CLIs, l'accès piloté par le SDK et la console peuvent tous invoquer cette API. Un seul appel d'API réussit si le flux n'existe pas encore.
		 Note Cette limite peut être augmenté jusqu'à 100 000 flux (ou plus) par compte(s). Connectez-vous à l'AWS Management Console adresse https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home		

« Hello, World! »	Limite de compte : demande	Limite du compte : Streams	Limite au niveau du flux	Exceptions et remarques pertinentes
		console.aws.amazon.com/ et demandez une augmentation de cette limite.		
DeleteEdgeConfiguration	10 TPS [h]	N/A	1 TPS [h]	
DeleteStream	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
DescribeEdgeConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
DescribeImageGenerationConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
DescribeMappedResourceConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	

« Hello, World! »	Limite de compte : demande	Limite du compte : Streams	Limite au niveau du flux	Exceptions et remarques pertinentes
DescribeNotificationConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
DescribeStream	300 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
GetDataEndpoint	300 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	Appelée toutes les 45 minutes pour actualiser le jeton de streaming pour la plupart des cas d'utilisation PutMedia/GetMedia. La mise en cache des points de terminaison de données est sécurisée si l'application les recharge en cas d'échec.
ListEdgeAgentConfigurations	50 TPS [h]	N/A	N/A	
ListStreams	50 TPS [h]	N/A		
ListTagsForStream	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
StartEdgeConfigurationUpdate	10 TPS [h]	N/A	1 TPS [h]	
TagStream	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
UntagStream	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	

« Hello, World! »	Limite de compte : demande	Limite du compte : Streams	Limite au niveau du flux	Exceptions et remarques pertinentes
UpdateDataRetention	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
UpdateImageGenerationConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
UpdateNotificationConfiguration	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	
UpdateStream	50 TPS [h]	N/A	5 TPS [h]	

Quotas de service d'API pour les médias et les médias archivés

La section suivante décrit les quotas de service pour les médias et les médias archivés APIs.

Lorsqu'une limite de demandes au niveau du compte ou au niveau des ressources est atteinte, un est émis. `ClientLimitExceededException`

Lorsqu'une limite au niveau de la connexion est atteinte, une exception `ConnectionLimitExceededException` est déclenchée.

Les erreurs ou accusés de réception suivants sont déclenchés lorsqu'une limite au niveau du fragment est atteinte :

- Un accusé de réception `MIN_FRAGMENT_DURATION_REACHED` est renvoyé pour un fragment inférieur à la durée minimale.
- Un accusé de réception `MAX_FRAGMENT_DURATION_REACHED` est renvoyé pour un fragment supérieur à la durée maximale.
- Un accusé de réception `MAX_FRAGMENT_SIZE` est renvoyé pour un fragment supérieur à la taille de données maximale.

- Une exception `FragmentLimitExceeded` est déclenchée si une limite de fragment est atteinte dans une opération `GetMediaForFragmentList`.

Quotas de service d'API de plan de données

« Hello, World! »	Limite au niveau du flux	Limite au niveau de la connexion	Limite de bande passante	Limite au niveau du fragment	Exceptions et remarques pertinentes
PutMedia	5 TPS [h]	1 [h]	12,5 Mo/second e, ou 100 Mbps [s] par flux	• Durée minimale d'un fragment : 1 seconde • Durée maximale du fragment : 20 secondes [h] • Taille maximale d'un fragment : 50 Mo [h] • Nombre maximal de pistes : 3 [s] • Nombre maximum de	PutMedia les demandes sont des connexion s en streaming et de longue durée. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle connexion pour chaque élément de données, car vous pouvez envoyer plusieurs fragments au cours d'une seule connexion persistante. Si vous tentez plusieurs PutMedia connexion s simultanées, Kinesis Video Streams limite les dernières connexion s en affichant un message d'Connectio nLimitExc eededExce ption erreur.

« Hello, World! »	Limite au niveau du flux	Limite au niveau de la connexion	Limite de bande passante	Limite au niveau du fragment	Exceptions et remarques pertinentes
				fragments envoyés par seconde : 5 [h] • Limite maximale de métadonnées de fragments : 10 balises [h]	
GetClip	N/A	N/A	Limite de taille de 100 Mo [h]	Nombre maximal de fragments : 200 [h]	
Obtenir l'URL de DASHStreaming la session	25 TPS [h]	N/A	N/A	N/A	
Obtenir l'URL de HLSStreaming la session	25 TPS [h]	N/A	N/A	N/A	

« Hello, World! »	Limite au niveau du flux	Limite au niveau de la connexion	Limite de bande passante	Limite au niveau du fragment	Exceptions et remarques pertinentes
GetImages	N/A	N/A	100 Mo [h]	N/A	Le nombre maximum d'images par demande est de 100 [h].  Note La valeur minimale pour <code>SamplingInterval</code> est de 200 millisecondes (ms), soit 5 images par seconde.

« Hello, World! »	Limite au niveau du flux	Limite au niveau de la connexion	Limite de bande passante	Limite au niveau du fragment	Exceptions et remarques pertinentes
GetMedia	5 TPS [h]	3 [h]	25 MB/s ou 200 Mbits/s [s]	Maximum de 5 fragments envoyés par seconde [h]	GetMedia les demandes sont des connexion s en streaming et de longue durée. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle connexion pour chaque élément de données, car vous pouvez envoyer plusieurs fragments au cours d'une seule connexion persistante. Si vous tentez plus de trois GetMedia connexion s simultanées, Kinesis Video Streams limite les dernières connexion s en affichant un message d'Connectio nLimitExc eededExce ption erreur. Si la taille d'un fragment typique est d'environ 5 Mo, cette limite correspon d à environ 75 MBps Mo par flux vidéo Kinesis. Un tel flux aurait un débit binaire sortant égal à 2 fois le débit binaire entrant maximal des flux.

« Hello, World! »	Limite au niveau du flux	Limite au niveau de la connexion	Limite de bande passante	Limite au niveau du fragment	Exceptions et remarques pertinentes
					 Note GetMedian'est pas utilisé pour HLS/DASH la lecture.
GetMediaForFragmentList	N/A	5 [s]	25 MB/s ou 200 Mbits/s [s]	Nombre maximal de fragments : 1000 [h]	Cinq applications consommatrices basées sur des fragments peuvent être invoquées simultanément. GetMediaForFragmentList Les autres connexions sont rejetées.

Quotas de service API du protocole de lecture vidéo

« Hello, World! »	Limite au niveau de la session	Limite au niveau du fragment
Obtenir une DASHManifest playlist	5 TPS [h]	Nombre maximum de fragments par playlist : 5 000 [h]
Obtenir une HLSMaster playlist	5 TPS [h]	N/A
Obtenir une HLSMedia playlist	5 TPS [h]	Nombre maximum de fragments par playlist : 5 000 [h]

« Hello, World! »	Limite au niveau de la session	Limite au niveau du fragment
Obtenez MP4 InitFragment	5 TPS [h]	N/A
Obtenez MP4 MediaFragment	20 TPS [h]	N/A
Obtenez TSFragment	20 TPS [h]	N/A

Quotas de métadonnées et de médias fragmentés

Les Kinesis Video [APIs Streams permettant d'accéder aux médias archivés](#) sont limités en fonction du nombre de fragments demandés plutôt que du nombre d'appels d'API. APIs sont limités en débit à la fois par le nombre de métadonnées des fragments et par le nombre de fragments multimédias demandés. Les métadonnées des fragments et les quotas de fragments multimédias sont appliqués par flux. En d'autres termes, les demandes de métadonnées fragmentées ou de contenu multimédia dans un flux ne s'appliquent pas aux quotas d'un autre flux. Cependant, au sein d'un flux donné, chaque quota est partagé entre plusieurs APIs. Cela signifie que, pour un flux donné, les demandes de fragments provenant de différents types APIs consomment le même quota. Lorsque les métadonnées du fragment ou le quota multimédia du fragment pour un flux sont dépassés, l'API renvoie un `ClientLimitExceededException`. Les tableaux suivants montrent comment APIs ils consomment chacun des deux types de quotas. Pour la deuxième colonne de ces tableaux, supposons que si un flux a un quota de N, cela signifie qu'il APIs a N points à consommer pour ce type de quota pour ce flux. L'`GetClipAPI` apparaît dans les deux tableaux.

Consommation de quotas de métadonnées fragmentées

« Hello, World! »	Nombre de points de quota consommés par demande	Quota partagé (N)
ListFragments	Valeur du <code>MaxResults</code> paramètre	10 000 points de quota par seconde, par stream [h]
GetClip	Nombre de fragments dans le clip obtenu	

« Hello, World! »	Nombre de points de quota consommés par demande	Quota partagé (N)
GetHLSMediaPlaylist	Valeur du MaxMediaPlaylistFragmentResults paramètre	
GetDASHManifest	Valeur du MaxManifestFragmentResults paramètre	
GetImages	Valeur de 400 + nombre maximum d'images demandées	

Consommation de quotas de médias fragmentés

« Hello, World! »	Nombre de points de quota consommés par demande	Quota partagé (N)
GetMediaForFragmentList	Nombre de fragments dans le paramètre Fragments	500 points de quota par seconde, par stream [h]
GetClip	Nombre de fragments dans le clip obtenu	
GetMP4MediaFragment	1	
GetTSFragment	1	
GetImages	Nombre maximum d'images demandées	

Par exemple, avec un quota de 500 fragments de média par seconde, les modèles d'appel suivants sont pris en charge pour un flux donné :

- 5 requêtes par seconde GetClip avec 100 fragments dans chaque clip.

- 100 requêtes par seconde `GetClip` avec 5 fragments dans chaque clip.
- 2 requêtes par seconde pour `GetClip` 100 fragments par clip et 3 requêtes par seconde pour `GetMediaForFragmentList` chaque clip.
- 400 demandes par seconde vers `GetMP4MediaFragment` et 100 demandes par seconde vers `GetTSFragment`.

Ces quotas ont une incidence importante sur le nombre de sessions HLS et MPEG-DASH qui peuvent être prises en charge par flux. Il n'y a pas de limite au nombre de sessions HLS et DASH pouvant être utilisées par les lecteurs multimédias à un moment donné. Il est donc important que l'application de lecture n'autorise pas l'utilisation simultanée d'un trop grand nombre de sessions. Les deux exemples suivants décrivent comment déterminer le nombre de sessions de lecture simultanées pouvant être prises en charge :

Exemple 1 : diffusion en direct

Dans un scénario de diffusion en direct avec HLS avec des fragments d'une durée d'une seconde, une piste audio et vidéo, et `MaxMediaPlaylistFragmentResults` réglé sur cinq, un lecteur multimédia effectue généralement deux appels `GetHLSMediaPlaylist` par seconde. Un appel porte sur les dernières métadonnées vidéo et un autre sur les métadonnées audio correspondantes. Les deux appels consomment chacun cinq points de quota de métadonnées de fragments. Il effectue également deux appels `GetMP4MediaFragment` par seconde : un appel pour la dernière vidéo et un autre pour le son correspondant. Chaque appel consomme un seul fragment de jeton multimédia, donc deux jetons sont consommés au total.

Dans ce scénario, jusqu'à 250 sessions de lecture simultanées peuvent être prises en charge. Avec 250 sessions, ce scénario consomme 2 500 points de quota de métadonnées de fragments par seconde (bien en deçà du quota de 10 000) et 500 points de quota de fragments de média par seconde.

Exemple 2 : lecture à la demande

Dans un scénario de lecture à la demande d'un événement passé avec MPEG-DASH, une piste audio et vidéo `MaxManifestFragmentResults` réglée sur 1 000, un lecteur multimédia appelle généralement une `GetDASHManifest` fois au début de la session (consommation de 1 000 points de quota de métadonnées de fragments) et il appelle jusqu'à `GetMP4MediaFragment` à 5 fois par seconde (consommation de 5 points de quota de fragments de contenu multimédia) jusqu'à ce que tous les fragments soient chargés. Dans ce scénario, jusqu'à 10 nouvelles sessions peuvent être démarrées par seconde (juste au quota de 10 000 fragments de métadonnées par seconde), et

jusqu'à 100 sessions peuvent charger activement des fragments de média à un rythme de 5 par seconde (juste au quota de 500 fragments de média par seconde).

Vous pouvez utiliser `ArchivedFragmentsConsumed.Metadata` et `ArchivedFragmentsConsumed.Media` surveiller la consommation de métadonnées de fragments et de points de quota de fragments de média, respectivement. Pour plus d'informations sur la surveillance, consultez [the section called "Surveillance"](#).

Quotas du service de métadonnées en streaming

Les quotas de service suivants s'appliquent à l'ajout de métadonnées de streaming à un flux vidéo Kinesis :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 éléments de métadonnées à un fragment.
- La longueur d'un nom de métadonnées de fragment ne doit pas dépasser 128 octets.
- La longueur d'une valeur de métadonnées de fragment ne doit pas dépasser 256 octets.
- Le nom des métadonnées d'un fragment ne peut pas commencer par la chaîne « AWS ». Si un tel élément de métadonnées est ajouté, la méthode `putFragmentMetadata` du PIC renvoie une erreur `STATUS_INVALID_METADATA_NAME` (code d'erreur `0x52000077`). Votre application peut alors ignorer l'erreur (le PIC n'ajoute pas l'élément de métadonnées), ou répondre à l'erreur.

Quotas du SDK pour les producteurs

Le tableau suivant contient les quotas actuels pour les valeurs du SDK. Pour plus d'informations, consultez [Transférer vers Kinesis Video Streams](#).

Note

Avant de définir ces valeurs, vous devez valider vos entrées. Le kit SDK ne valide pas ces limites et une erreur d'exécution se produit en cas de dépassement des limites.

Valeur	Limite	Remarques
Nombre max. de flux	128	Nombre maximal de flux qu'un objet producteur peut créer. Il s'agit d'une limite flexible

Valeur	Limite	Remarques
		(vous pouvez demander une augmentation). Cela garantit que le producteur ne crée pas accidentellement des flux de manière récursive.
Longueur max. du nom de l'appareil	128 caractères	
Nombre max. de balises	50 par flux	
Longueur max. de nom de flux	256 caractères	
Taille de stockage min.	10 Mio = $10 * 1024 * 1024$ octets	
Taille de stockage max.	10 Gio = $10 * 1024 * 1024 * 1024$ octets	
Longueur max. du chemin du répertoire racine	4,096 caractères	
Longueur max. des infos d'authentification	10 000 octets	
Longueur max. de chaîne d'URI	10 000 caractères	
Longueur max. de nom de balise	128 caractères	
Longueur max. de valeur de balise	1,024 caractères	
Période min. de jeton de sécurité	30 secondes	

Valeur	Limite	Remarques
Période de grâce de jeton de sécurité	40 minutes	Si la durée spécifiée est plus longue, elle est limitée à cette valeur.
Période de conservation	0 ou supérieure à une heure	0 indique l'absence de conservation.
Durée de cluster min.	1 seconde	La valeur est spécifiée en unités de 100 ns, ce qui est le standard du kit SDK.
Durée de cluster max.	30 secondes	La valeur est spécifiée en unités de 100 ns, ce qui est le standard du kit SDK. L'API principale peut imposer une durée de cluster plus courte.
Taille de fragment max.	50 Mo	Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du service Amazon Kinesis Video Streams .
Durée de fragment max.	20 secondes	Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du service Amazon Kinesis Video Streams .
Durée de connexion max.	45 minutes	Le backend ferme la connexion après cette période. Le kit SDK effectue une rotation du jeton et établit une nouvelle connexion au cours de cette période.

Valeur	Limite	Remarques
Longueur max. de segment ACK	1,024 caractères	Longueur max. de segment de la confirmation envoyée à la fonction d'analyseur ACK.
Longueur max. de chaîne de type de contenu	128 caractères	
Longueur max. de chaîne d'ID de codec	32 caractères	
Longueur max. de chaîne de nom de piste	32 caractères	
Longueur max. des données privées codec	1 Mio = 1 * 1024 * 1024 octets	
Longueur min. de valeur d'échelle de code horaire	100 ns	La valeur minimale d'échelle de code horaire pour représenter les horodatages des images dans le cluster MKV obtenu. Cette valeur est spécifiée sous forme d'incréments de 100 ns, ce qui est le standard du kit SDK.
Longueur max. de valeur d'échelle de code horaire	1 seconde	La valeur maximale d'échelle de code horaire pour représenter les horodatages des images dans le cluster MKV obtenu. Cette valeur est spécifiée sous forme d'incréments de 100 ns, ce qui est le standard du kit SDK.
Nombre min. d'éléments d'affichage de contenu	10	

Valeur	Limite	Remarques
Durée min. de mise en tampon	20 secondes	Cette valeur est spécifiée sous forme d'incréments de 100 ns, ce qui est le standard du kit SDK.
Longueur max. de version de mise à jour	128 caractères	
Longueur max. de nom ARN	1024 caractères	
Longueur max. de séquence de fragment	128 caractères	
Période de conservation maximale	10 Ans	

Configuré un compte .

Avant d'utiliser Amazon Kinesis Video Streams pour la première fois, effectuez les tâches suivantes.

Rubriques

- [Inscrivez-vous pour un Compte AWS](#)
- [Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif](#)
- [Création d'une Compte AWS clé](#)

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Une partie de la procédure d'inscription consiste à recevoir un appel téléphonique ou un message texte et à saisir un code de vérification sur le clavier du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez l'utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Création d'une Compte AWS clé

Vous aurez besoin d'une Compte AWS clé pour accéder à Amazon Kinesis Video Streams par programmation.

Pour créer une Compte AWS clé, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Choisissez Utilisateurs dans la barre de navigation, puis choisissez l'utilisateur administrateur.

3. Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis Créer une clé d'accès.
4. Enregistrez l'ID de clé d'accès. Choisissez Afficher sous Clé d'accès secrète. Enregistrez la clé d'accès secrète.

Avantages

Les avantages de l'utilisation de Kinesis Video Streams sont les suivants :

- Connectez-vous et diffusez depuis des millions d'appareils : vous pouvez utiliser Kinesis Video Streams pour connecter et diffuser des données vidéo, audio et autres provenant de millions d'appareils, tels que des smartphones grand public, des drones et des caméras embarquées. Vous pouvez utiliser les bibliothèques de production de Kinesis Video Streams pour configurer vos appareils et diffuser de manière fiable en temps réel ou after-the-fact sous forme de téléchargements multimédia.
- Stockez, chiffrez et indexez les données de manière durable : vous pouvez configurer votre flux vidéo Kinesis pour stocker durablement les données multimédia pendant des périodes de conservation personnalisées. Kinesis Video Streams génère également un index des données stockées en fonction des horodatages générés par le producteur ou du côté du service. Vos applications peuvent récupérer des données spécifiées dans un flux à l'aide de l'index temporel.
- Concentrez-vous sur la gestion des applications plutôt que sur l'infrastructure : Kinesis Video Streams fonctionne sans serveur, il n'y a donc aucune infrastructure à configurer ou à gérer. Vous n'avez pas à vous soucier du déploiement, de la configuration ou de la mise à l'échelle élastique de l'infrastructure sous-jacente, car vos flux de données et le nombre d'applications consommatrices augmentent et diminuent. Kinesis Video Streams effectue automatiquement toutes les tâches d'administration et de maintenance nécessaires à la gestion des flux, afin que vous puissiez vous concentrer sur les applications, et non sur l'infrastructure.
- Créez des applications en temps réel et par lots sur des flux de données : vous pouvez utiliser Kinesis Video Streams pour créer des applications personnalisées en temps réel qui fonctionnent sur des flux de données en direct, et créer des applications par lots ou ponctuelles qui fonctionnent sur des données persistantes de manière durable sans exigences de latence strictes. Vous pouvez créer, déployer et gérer des applications personnalisées : solutions open source (Apache MXNet, OpenCV), locales ou tierces en utilisant AWS Marketplace le pour traiter et analyser vos flux. Vous pouvez utiliser Kinesis Video Get APIs Streams pour créer plusieurs applications simultanées traitant des données en temps réel ou par lots.

- Diffusez des données de manière plus sécurisée : Kinesis Video Streams chiffre toutes les données lorsqu'elles transitent par le service et lorsqu'elles sont conservées. Kinesis Video Streams applique le chiffrement basé sur le protocole TLS (Transport Layer Security) aux données diffusées en continu depuis les appareils, et chiffre toutes les données inactives à l'aide de (). AWS Key Management Service AWS KMS En outre, vous pouvez gérer l'accès à vos données à l'aide de AWS Identity and Access Management (IAM).
- Payez au fur et à mesure — Pour plus d'informations, consultez [Calculateur de tarification AWS](#).

Commencer à utiliser Amazon Kinesis Video Streams

Cette section explique comment effectuer les tâches suivantes dans Amazon Kinesis Video Streams :

- Configurez votre Compte AWS compte et créez-en un administrateur, si ce n'est déjà fait.
- Créez un flux vidéo Kinesis.
- Envoyez des données vers le flux vidéo Kinesis depuis votre caméra et visionnez le contenu multimédia dans la console.

Si vous utilisez Amazon Kinesis Video Streams pour la première fois, nous vous recommandons de [Kinesis Video Streams : comment ça marche](#) lire d'abord.

Note

Le fait de suivre l'exemple de mise en route ne vous facturera aucun frais. Compte AWS Pour connaître les coûts liés aux données dans votre région, consultez la [tarification d'Amazon Kinesis Video Streams](#).

Rubriques

- [Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis](#)
- [Envoyer des données vers un flux vidéo Amazon Kinesis](#)
- [Consommez des données multimédia](#)

Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis

Cette section explique comment créer un flux vidéo Kinesis.

Cette section contient les procédures suivantes :

- [the section called “Création d'un flux vidéo à l'aide de la console”](#)
- [the section called “Créez un flux vidéo à l'aide du AWS CLI”](#)

Création d'un flux vidéo à l'aide de la console

1. Ouvrez la console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home>.
2. Sur la page Video streams (Flux vidéo) choisissez Create video stream (Créer un flux vidéo).
3. Sur la page Créer un nouveau flux vidéo, saisissez *YourStreamName* le nom du flux. Laissez le bouton de configuration par défaut sélectionné.
4. Choisissez Create video stream (Créer un flux vidéo).
5. Une fois qu'Amazon Kinesis Video Streams a créé le flux, consultez les informations sur YourStreamName la page.

Créez un flux vidéo à l'aide du AWS CLI

1. Vérifiez que vous les avez AWS CLI installés et configurés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la documentation [AWS Command Line Interface](#).
2. Exécutez la commande Create-Stream suivante dans l' AWS CLI :

```
aws kinesisvideo create-stream --stream-name "YourStreamName" --data-retention-in-hours 24
```

La réponse se présente comme suit :

```
{
  "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-
west-2:123456789012:stream/YourStreamName/123456789012"
}
```

Envoyer des données vers un flux vidéo Amazon Kinesis

Cette section décrit comment envoyer des données multimédia depuis une caméra vers le flux vidéo Kinesis que vous avez créé dans la section précédente. Cette section utilise le kit [Utiliser la bibliothèque de production C++](#) en tant que plugin [Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink](#).

Pour envoyer du contenu multimédia depuis différents appareils sur différents systèmes d'exploitation, ce didacticiel utilise la bibliothèque de production Kinesis Video Streams C++

[GStreamer](#) est un framework multimédia open source qui normalise l'accès aux caméras et aux autres sources multimédia.

Rubriques

- [Compiler le SDK et les exemples](#)
- [Exécutez les exemples pour télécharger du contenu multimédia sur Kinesis Video Streams](#)
- [Examiner les objets d'accusé de réception](#)

Compiler le SDK et les exemples

Vous pouvez créer le SDK et les exemples sur votre ordinateur ou dans AWS Cloud9. Suivez les procédures appropriées ci-dessous.

Build on your computer

Utilisez les instructions du [fichier readme](#) pour créer la bibliothèque du producteur et un exemple d'application.

Cela consiste notamment à :

- Installation des dépendances
- Clonage du référentiel
- Utilisation CMake pour générer des makefiles
- Création des fichiers binaires à l'aide de make

Build in AWS Cloud9

Suivez ces procédures pour effectuer le téléchargement sur Kinesis Video Streams AWS Cloud9 in. Vous n'aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur votre ordinateur.

1. Dans le AWS Management Console, ouvrez [AWS Cloud9](#).

Sélectionnez Créer un environnement.

2. Sur l'écran Créer un environnement, effectuez les opérations suivantes :
 - Nom : saisissez le nom de votre nouvel environnement.
 - Plateforme - Sélectionnez Ubuntu Server 22.04 LTS.

Vous pouvez conserver les autres champs avec les sélections par défaut.

3. Lorsque l'environnement a été créé, sélectionnez Ouvrir dans la colonne Cloud9 IDE.

Dans la partie inférieure centrale de l'écran, vous voyez `Admin:~/environment $`. Il s'agit du terminal AWS Cloud9 (Amazon EC2).

 Note

Si vous fermez accidentellement le terminal, sélectionnez Fenêtre, Nouveau terminal.

Exécutez les commandes suivantes dans le terminal pour régler le volume à 20 GiB.

- a. Téléchargez le script .

```
wget https://awsj-iot-handson.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/kvs-workshop/
resize_volume.sh
```

- b. Donnez des autorisations d'exécution au script.

```
chmod +x resize_volume.sh
```

- c. Exécutez le script.

```
./resize_volume.sh
```

4. Accédez aux informations les plus récentes sur tous les logiciels que vous pouvez installer ou mettre à jour à l'aide de l'Advanced Packaging Tool (APT).

Cette commande ne met pas à jour le logiciel lui-même, mais permet de s'assurer que votre système connaît les dernières versions disponibles.

```
sudo apt-get update
```

5. Installez les dépendances du SDK C++ Producer.

```
sudo apt-get install -y cmake m4 git build-essential pkg-config libssl-dev  
libcurl4-openssl-dev \  
liblog4cplus-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \  
libxapian-dev
```

```
gststreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-good \  
gststreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-tools
```

6. Utilisez git pour cloner le SDK du producteur C++.

```
git clone https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp.git
```

7. Préparez un répertoire de compilation.

```
cd amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp  
mkdir build  
cd build
```

8. CMake À utiliser pour générer des makefiles.

```
cmake .. -DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=TRUE -DBUILD_DEPENDENCIES=OFF
```

La fin de la sortie attendue se présente comme suit :

```
-- Build files have been written to: /home/ubuntu/environment/amazon-kinesis-  
video-streams-producer-sdk-cpp/build
```

9. Utilisez make pour compiler le SDK et les exemples d'applications, ainsi que pour créer les exécutables finaux.

```
make
```

La fin de la sortie attendue se présente comme suit :

```
[100%] Linking CXX executable kvs_gstreamer_file_uploader_sample  
[100%] Built target kvs_gstreamer_file_uploader_sample
```

10. Vérifiez que les fichiers d'exemple ont été créés. Répertoriez les fichiers du répertoire en cours :

```
ls
```

Vérifiez que les fichiers suivants sont présents :

- kvs_gstreamer_sample
- libgstkvssink.so

11. (Facultatif) Vous pouvez ajouter le réglage de la variable d'environnement `GST_PLUGIN_PATH` au script de démarrage de votre shell. Cela garantit que `GST_PLUGIN_PATH` est correctement défini lors d'une nouvelle session de terminal. Dans AWS Cloud9, le script de démarrage du shell est `~/ .bashrc`.

Exécutez la commande suivante pour ajouter la commande à la fin du script de démarrage du shell.

```
echo "export GST_PLUGIN_PATH=~/.environment/amazon-kinesis-video-streams-
producer-sdk-cpp/build" >> ~/.bashrc
```

Tapez ce qui suit pour exécuter le script de démarrage du shell :

```
source ~/.bashrc
```

Vérifiez que `GST_PLUGIN_PATH` est défini.

```
echo $GST_PLUGIN_PATH
```

Si vous réglez correctement la sortie, vous verrez la sortie suivante. Si la sortie est vide, la variable d'environnement n'est pas définie correctement.

```
/home/ubuntu/environment/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/build
```

Exécutez les exemples pour télécharger du contenu multimédia sur Kinesis Video Streams

L'exemple d'application ne prend pas en charge les informations d'identification IMDS. Dans votre terminal, exportez les AWS informations d'identification de votre utilisateur ou de votre rôle IAM et de la région dans laquelle se trouve votre diffusion.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=YourAccessKey
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecretKey
```

```
export AWS_DEFAULT_REGION=YourAWSRegion
```

Si vous utilisez des AWS informations d'identification temporaires, exportez également votre jeton de session :

```
export AWS_SESSION_TOKEN=YourSessionToken
```

.mp4 files

Téléchargez un exemple de vidéo .mp4 à télécharger sur Kinesis Video Streams.

```
wget https://awsj-iot-handson.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/kvs-workshop/sample.mp4
```

Caractéristiques de la vidéo :

- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Fréquence d'images - 30 images par seconde
- Durée - 14,0 secondes
- Encodage vidéo - H.264, dans la piste 1
- Images-clés : toutes les 3 secondes, ce qui donne une durée de fragment (également connue sous le nom de taille d'un groupe d'images (GoP)) de 3 secondes, le fragment final étant de 2 secondes.

Exécutez la commande suivante avec le nom du flux que vous avez créé précédemment. Si vous n'avez pas encore créé de stream, consultez [the section called “Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis”](#).

```
./kvs_gstreamer_sample YourStreamName ./sample.mp4
```

Sample video from GStreamer

Utilisez la commande suivante pour générer une vidéo à l'aide de GStreamer.

Indiquez GStreamer où se trouve le kvssink GStreamer plugin. Dans votre répertoire de construction, spécifiez le chemin d'accès au dossier contenant le `libgstkvssink.so` fichier.

À partir de votre répertoire de compilation, exécutez la commande suivante :

```
export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`
```

Ce GStreamer pipeline génère un flux vidéo de test en direct avec un modèle de test standard qui s'exécute à 10 images par seconde avec une résolution de 640 x 480 pixels. Une superposition est ajoutée pour afficher l'heure et la date actuelles du système. La vidéo est ensuite codée au format H.264 et des images-clés sont générées au maximum toutes les 10 images, ce qui donne une durée de fragment (également connue sous le nom de taille d'un groupe d'images (GoP)) d'une seconde. kvssink prend le flux vidéo encodé H.264, l'empaquette dans le format conteneur Matroska (MKV) et le télécharge sur votre flux vidéo Kinesis.

Exécutez la commande suivante :

```
gst-launch-1.0 -v videotestsrc is-live=true \  
! video/x-raw,framerate=10/1,width=640,height=480 \  
! clockoverlay time-format="%a %B %d, %Y %I:%M:%S %p" \  
! x264enc bframes=0 key-int-max=10 \  
! h264parse \  
! kvssink stream-name="YourStreamName"
```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL+C.

Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation du GStreamer plug-in pour diffuser des vidéos depuis un flux RTSP depuis une caméra ou depuis une caméra USB, consultez [Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink](#).

Examiner les objets d'accusé de réception

Pendant le téléchargement, Kinesis Video Streams renvoie des objets d'accusé de réception au client effectuant le téléchargement. Vous devriez les voir imprimés dans la sortie de commande. Voici un exemple :

```
{"EventType":"PERSISTED","FragmentTimecode":1711124585823,"FragmentNumber":"1234567890123456789"}
```

Si l'accusé de réception l'EventType est PERSISTED, cela signifie que Kinesis Video Streams a stocké et crypté de manière durable cette partie du contenu multimédia à des fins de récupération, d'analyse et de stockage à long terme.

Pour plus d'informations sur les remerciements, consultez [the section called “PutMedia”](#)

Consommez des données multimédia

Vous pouvez consommer des données multimédia soit en les visualisant dans la console, soit en créant une application qui lit les données multimédia d'un flux à l'aide du protocole HLS (Hypertext Live Streaming).

Afficher le contenu multimédia dans la console

Dans un autre onglet du navigateur, ouvrez le AWS Management Console. Dans le tableau de bord Kinesis Video Streams, [sélectionnez Streams vidéo](#).

Sélectionnez le nom de votre stream dans la liste des streams. Utilisez la barre de recherche, si nécessaire.

Développez la section Lecture multimédia. Si la vidéo est toujours en cours de téléchargement, elle sera affichée. Si le téléchargement est terminé, sélectionnez la double flèche gauche.

Consommez des données multimédia à l'aide du protocole HLS

Vous pouvez créer une application cliente qui consomme les données d'un flux vidéo Kinesis à l'aide du protocole HLS. Pour plus d'informations sur la création d'une application consommant des données média via HLS, consultez [Lecture vidéo](#).

Transférer vers Kinesis Video Streams

Les bibliothèques de production Amazon Kinesis Video Streams sont un ensemble de bibliothèques du SDK de production Kinesis Video Streams. Le client utilise les bibliothèques et le SDK pour créer l'application intégrée à l'appareil afin de se connecter en toute sécurité à Kinesis Video Streams et de diffuser des données multimédia à visualiser sur la console ou dans les applications clientes en temps réel.

Les données média peuvent être diffusées en continu des manières suivantes :

- En temps réel
- Après l'avoir mis en mémoire tampon pendant quelques secondes
- Après le téléchargement des médias

Après avoir créé un flux Kinesis Video Streams, vous pouvez commencer à y envoyer des données. Vous pouvez utiliser le SDK pour créer un code d'application qui extrait les données vidéo, appelées images, de la source multimédia et les télécharge sur Kinesis Video Streams. Ces applications sont également désignées comme applications producteur.

Les bibliothèques du producteur contiennent les composants suivants :

- [Client producteur Kinesis Video Streams](#)
- [Bibliothèque destinée aux producteurs de Kinesis Video Streams](#)

Client producteur Kinesis Video Streams

Le client Kinesis Video Streams Producer inclut une `KinesisVideoClient` seule classe. Cette classe gère les sources multimédia, reçoit les données des sources et gère le cycle de vie des flux lorsque les données circulent d'une source multimédia vers Kinesis Video Streams. Il fournit également une `MediaSource` interface permettant de définir l'interaction entre Kinesis Video Streams et votre matériel et logiciels propriétaires.

Une source média peut être constituée de presque tout élément. Par exemple, vous pouvez utiliser une source média sous la forme d'une caméra ou d'un microphone. Les sources média ne se limitent pas aux sources audio et vidéo. Par exemple, les journaux de données peuvent être des fichiers texte mais ils peuvent tout de même être envoyés comme flux de données. Vous pourriez également avoir plusieurs appareils photo sur votre téléphone diffusant les données simultanément.

Pour obtenir des données à partir de l'une de ces sources, vous pouvez implémenter l'interface `MediaSource`. Cette interface permet d'autres scénarios pour lesquels nous ne proposons aucune prise en charge intégrée. Par exemple, vous pouvez choisir d'envoyer ce qui suit à Kinesis Video Streams :

- Un flux de données de diagnostic (par exemple, des journaux d'application et des événements)
- Données provenant de caméras infrarouges ou de caméras de profondeur RADARs

Kinesis Video Streams ne fournit pas d'implémentations intégrées pour les appareils de production multimédia tels que les caméras. Pour extraire les données de ces appareils, vous devez mettre en place le code, créant ainsi votre propre implémentation de source média personnalisée. Vous pouvez ensuite enregistrer explicitement vos sources multimédia personnalisées auprès de laquelle `KinesisVideoClient` les données sont transférées vers Kinesis Video Streams.

Le client Kinesis Video Streams Producer est disponible pour les applications Java et Android. Pour plus d'informations, consultez [Utiliser la bibliothèque Java Producer](#) et [Utiliser la bibliothèque du producteur Android](#).

Bibliothèque destinée aux producteurs de Kinesis Video Streams

La bibliothèque de production Kinesis Video Streams est contenue dans le client de production Kinesis Video Streams. La bibliothèque peut également être utilisée directement par ceux qui souhaitent une intégration plus poussée avec Kinesis Video Streams. Il permet l'intégration à partir d'appareils avec des systèmes d'exploitation brevetés, des piles de réseau ou des ressources limitées sur l'appareil.

La bibliothèque de production Kinesis Video Streams implémente la machine à états pour le streaming vers Kinesis Video Streams. Elle fournit des hooks de rappel, qui nécessitent que vous fournissiez votre propre implémentation de transport et que vous traitiez explicitement entrant et sortant du service.

Vous pouvez choisir d'utiliser directement la bibliothèque de production Kinesis Video Streams pour les raisons suivantes :

- Le périphérique sur lequel vous souhaitez exécuter l'application ne dispose d'aucune machine virtuelle Java.
- Vous souhaitez écrire le code d'application dans d'autres langages que celle de Java.

- Vous souhaitez réduire la surcharge de votre code et la limiter au strict minimum d'abstraction, en raison de limitations telles que la mémoire et la puissance de traitement.

Actuellement, la bibliothèque de production Kinesis Video Streams est disponible pour les applications Android, C, C++ et Java. Pour plus d'informations, consultez les langues prises en charge dans les rubriques connexes suivantes.

Découvrez ce que sont les bibliothèques destinées aux producteurs

[Utiliser la bibliothèque Java Producer](#)

[Utiliser la bibliothèque du producteur Android](#)

[Utiliser la bibliothèque de production C++](#)

[Utiliser la bibliothèque C Producer](#)

[Utiliser le SDK du producteur C++ sur le Raspberry Pi](#)

Utiliser la bibliothèque Java Producer

Vous pouvez utiliser la bibliothèque de production Java fournie par Amazon Kinesis Video Streams pour écrire du code d'application avec une configuration minimale, afin d'envoyer des données multimédia d'un appareil vers un flux vidéo Kinesis.

Procédez comme suit pour intégrer votre code à Kinesis Video Streams afin que votre application puisse commencer à diffuser des données vers votre flux vidéo Kinesis :

1. Créez une instance de l'objet `KinesisVideoClient`.
2. Créez un objet `MediaSource` en fournissant les informations de la source média. Par exemple, lors de la création d'une caméra en tant que source média, vous fournissez des informations permettant d'identifier la caméra et de spécifier le codage utilisé par la caméra.

Lorsque vous souhaitez commencer le streaming, vous devez créer une source média personnalisée.

3. Inscrivez la source média avec `KinesisVideoClient`.

Après avoir inscrit la source média avec `KinesisVideoClient`, chaque fois que les données deviennent disponibles avec la source média, il invoque `KinesisVideoClient` avec les données.

Procédure : utiliser le SDK Java Producer

Cette procédure explique comment utiliser le client Kinesis Video Streams Java Producer dans votre application Java pour envoyer des données à votre flux vidéo Kinesis.

Ces étapes n'exigent pas que vous disposez d'une source média telle qu'une caméra ou un microphone. Par ailleurs, à des fins de test, le code génère des exemples d'images qui comprennent une série d'octets. Vous pouvez utiliser le même modèle de codage lorsque vous envoyez des données média provenant de sources réelles, par exemple des appareils photos ou des microphones.

La procédure comprend les étapes suivantes :

- [Téléchargez et configurez le code](#)
- [Écrire et examiner le code](#)
- [Exécutez et vérifiez le code](#)

Prérequis

Avant de configurer le SDK Java Producer, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

- Dans l'exemple de code, vous fournissez des informations d'identification en spécifiant un profil que vous avez configuré dans votre fichier de profil AWS d'informations d'identification. Si vous n'y avez pas encore procédé, commencez par définir votre profil à informations d'identification. Pour plus d'informations, voir [Configurer les AWS informations d'identification et la région pour le développement](#) dans le AWS SDK pour Java.

Note

L'exemple Java utilise un `SystemPropertiesCredentialsProvider` objet pour obtenir vos informations d'identification. Le fournisseur extrait ces informations d'identification à partir des propriétés système Java `aws.accessKeyId` et `aws.secretKey`. Vous

définissez ces propriétés système dans votre environnement de développement Java. Pour plus d'informations sur la manière de définir les propriétés du système Java, consultez la documentation relative à votre environnement de développement intégré (IDE).

- Vous `NativeLibraryPath` devez contenir votre `KinesisVideoProducerJNI` fichier, disponible à l'adresse <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp>. L'extension du nom de fichier de ce fichier dépend de votre système d'exploitation :
 - `KinesisVideoProducerJni.so` pour Linux
 - `KinesisVideoProducerJNI.dylib` pour macOS
 - `KinesisVideoProducerJNI.dll` pour Windows

Note

Les bibliothèques prédéfinies pour macOS, Ubuntu, Windows et Raspbian sont disponibles `src/main/resources/lib` à l'adresse <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java> .git. Pour les autres environnements, compilez le [C++](#).

Téléchargez et configurez le code de la bibliothèque Java Producer

Dans cette section de la procédure de bibliothèque Java Producer, vous allez télécharger l'exemple de code Java, importer le projet dans votre IDE Java et configurer les emplacements des bibliothèques.

Pour les prérequis et d'autres informations sur cet exemple, consultez la section [Utilisation de la bibliothèque Java Producer](#).

1. Créez un répertoire, puis clonez l'exemple de code source à partir du GitHub référentiel.

```
git clone https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java
```

2. Ouvrez l'environnement de développement intégré (IDE) Java que vous utilisez (par exemple, [Eclipse](#) ou [JetBrains IntelliJ IDEA](#)) et importez le projet Apache Maven que vous avez téléchargé :
 - Dans IntelliJ IDEA : Choisissez Importer. Naviguez vers le fichier `pom.xml` dans la racine du package téléchargé.

- Dans Eclipse : Choisissez Fichier, Importer, Maven, Projets Maven existants. Puis, accédez au répertoire `kinesis-video-java-demo`.

Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à votre IDE.

3. L'exemple de code Java utilise les AWS informations d'identification actuelles. Pour utiliser un autre profil à informations d'identification, recherchez le code suivant dans `DemoAppMain.java` :

```
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
    .createKinesisVideoClient(
        Regions.US_WEST_2,
        AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());
```

Modifiez le code comme suit :

```
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
    .createKinesisVideoClient(
        Regions.US_WEST_2,
        new ProfileCredentialsProvider("credentials-profile-name));
```

Pour plus d'informations, voir [ProfileCredentialsProvider](#) dans la référence AWS SDK pour Java.

Écrire et examiner le code

Dans cette section de la [procédure de la bibliothèque Java Producer](#), vous allez écrire et examiner l'exemple de code Java que vous avez téléchargé dans la section précédente.

L'application de test Java ([DemoAppMain](#)) présente le modèle de codage suivant :

- Créez une instance de `KinesisVideoClient`.
- Créez une instance de `MediaSource`.
- Inscrivez la `MediaSource` avec le client.
- Démarrez le streaming. Démarrez le `MediaSource` et il commence à envoyer des données au client.

Consultez les sections suivantes pour obtenir des détails.

Créez une instance de KinesisVideoClient

Vous créez l'objet `KinesisVideoClient` en appelant l'opération `createKinesisVideoClient`.

```
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
    .createKinesisVideoClient(
        Regions.US_WEST_2,
        AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());
```

Pour que `KinesisVideoClient` passe des appels au réseau, il a besoin des informations d'identification. Vous transmettez une instance de `SystemPropertiesCredentialsProvider`, qui lit `AWSCredentials` pour le profil par défaut dans le fichier d'informations d'identification :

```
[default]
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
aws_secret_access_key = AbCd1234EfGh5678IjKl9012MnOp3456QrSt7890
```

Créez une instance de MediaSource

Pour envoyer des octets à votre flux vidéo Kinesis, vous devez produire les données. Amazon Kinesis Video Streams fournit `MediaSource` l'interface, qui représente la source de données.

Par exemple, la bibliothèque Java Kinesis Video Streams fournit `ImageFileMediaSource` l'implémentation de `MediaSource` l'interface. Cette classe lit uniquement les données d'une série de fichiers multimédia plutôt que d'un flux vidéo Kinesis, mais vous pouvez l'utiliser pour tester le code.

```
final MediaSource bytesMediaSource = createImageFileMediaSource();
```

Enregistrez le MediaSource auprès du client

Inscrivez la source média que vous avez créée avec le `KinesisVideoClient` afin qu'elle prenne connaissance du client (et puisse ensuite envoyer des données au client).

```
kinesisVideoClient.registerMediaSource(mediaSource);
```

Démarrez la source multimédia

Démarrez la source multimédia afin qu'elle puisse commencer à générer des données et à les envoyer au client.

```
bytesMediaSource.start();
```

Nettoyage des ressources

Pour éviter les fuites de mémoire, procédez comme suit pour annuler l'enregistrement d'une source multimédia auprès du client et libérer le client.

```
try {
    kinesisVideoClient.unregisterMediaSource(mediaSource);
    kinesisVideoClient.free();
} catch (final KinesisVideoException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
```

Si vous avez ajouté des éléments au cache en utilisant [CachedInfoMultiAuthServiceCallbacks](#), par exemple :

```
serviceCallbacks.addStreamInfoToCache(streamName, streamInfo);
serviceCallbacks.addStreamingEndpointToCache(streamName, dataEndpoint);
```

Videz le cache lorsque vous avez terminé :

```
serviceCallbacks.removeStreamFromCache(streamName);
```

Exécutez et vérifiez le code

Pour exécuter le harnais de test Java pour la [bibliothèque Java Producer](#), procédez comme suit.

1. Sélectionnez DemoAppMain.
2. Choisissez Exécuter, Exécuter « DemoAppMain ».
3. Ajoutez vos informations d'identification aux arguments JVM pour l'application :

- Pour les informations d' AWS identification non temporaires : "-
`Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} -Daws.secretKey={YourAwsSecretKey}`
`-Djava.library.path={NativeLibraryPath}"`
 - Pour les AWS informations d'identification temporaires : "-
`Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} -Daws.secretKey={YourAwsSecretKey}`
`-Daws.sessionToken={YourAwsSessionToken} -`
`Djava.library.path={NativeLibraryPath}"`
4. Connectez-vous à la console [Kinesis Video Streams AWS Management Console](#) et ouvrez-la.
- Sur la page Gérer les flux, choisissez votre flux.
5. L'échantillon vidéo sera lu dans le lecteur intégré. Vous devrez peut-être patienter un court instant (jusqu'à dix secondes dans des conditions de processeur et de bande passante classiques) pendant que les images s'accumulent avant l'affichage de la vidéo.

L'exemple de code crée un flux. Lorsque l'élément `MediaSource` du code démarre, il commence à envoyer des échantillons d'images à `KinesisVideoClient`. Le client envoie ensuite les données vers votre flux vidéo Kinesis.

Utiliser la bibliothèque du producteur Android

Vous pouvez utiliser la bibliothèque de production Android fournie par Amazon Kinesis Video Streams pour écrire du code d'application, avec une configuration minimale, afin d'envoyer des données multimédia d'un appareil Android vers un flux vidéo Kinesis.

Procédez comme suit pour intégrer votre code à Kinesis Video Streams afin que votre application puisse commencer à diffuser des données vers votre flux vidéo Kinesis :

1. Créez une instance de l'objet `KinesisVideoClient`.
2. Créez un objet `MediaSource` en fournissant les informations de la source média. Par exemple, lors de la création d'une caméra en tant que source média, vous fournissez des informations permettant d'identifier la caméra et de spécifier le codage utilisé par la caméra.

Lorsque vous souhaitez commencer le streaming, vous devez créer une source média personnalisée.

Procédure : utilisez le SDK Android Producer

Cette procédure explique comment utiliser le client Kinesis Video Streams Android Producer dans votre application Android pour envoyer des données vers votre flux vidéo Kinesis.

La procédure comprend les étapes suivantes :

- [the section called “Prérequis”](#)
- [the section called “Téléchargez et configurez le code”](#)
- [the section called “Examinez le code”](#)
- [the section called “Exécutez et vérifiez le code”](#)

Prérequis

Nous vous recommandons [Android Studio](#) pour la vérification, la modification et l'exécution du code de l'application. Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version stable.

Dans l'exemple de code, vous fournissez les informations d'identification Amazon Cognito.

Suivez ces procédures pour configurer un groupe d'utilisateurs et un pool d'identités Amazon Cognito.

- [Configuration d'un groupe d'utilisateurs](#)
- [Configuration d'un pool d'identités](#)

Configuration d'un groupe d'utilisateurs

Pour configurer un groupe d'utilisateurs

1. Connectez-vous à la [console Amazon Cognito](#) et vérifiez que la région est correcte.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Groupes d'utilisateurs.
3. Dans la section Groupes d'utilisateurs, choisissez Créer un groupe d'utilisateurs.
4. Complétez les sections suivantes :
 - a. Étape 1 : Configuration de l'expérience de connexion - Dans la section des options de connexion au groupe d'utilisateurs de Cognito, sélectionnez les options appropriées.

Sélectionnez Suivant.

- b. Étape 2 : Configuration des exigences de sécurité - Sélectionnez les options appropriées.

Sélectionnez Suivant.

- c. Étape 3 : Configuration de l'expérience d'inscription - Sélectionnez les options appropriées.

Sélectionnez Suivant.

- d. Étape 4 : Configuration de la livraison des messages - Sélectionnez les options appropriées.

Dans le champ de sélection du rôle IAM, sélectionnez un rôle existant ou créez-en un nouveau.

Sélectionnez Suivant.

- e. Étape 5 : Intégrez votre application - Sélectionnez les options appropriées.

Dans le champ Client initial de l'application, sélectionnez Client confidentiel.

Sélectionnez Suivant.

- f. Étape 6 : révision et création : passez en revue les sélections des sections précédentes, puis choisissez Créer un groupe d'utilisateurs.

- 5. Sur la page Groupes d'utilisateurs, sélectionnez le pool que vous venez de créer.

Copiez l'ID du groupe d'utilisateurs et notez-le pour plus tard. Dans le `awsconfiguration.json` dossier, c'est `CognitoUserPool.Default.PoolId`.

- 6. Sélectionnez l'onglet Intégration des applications et rendez-vous au bas de la page.

- 7. Dans la section Liste des clients de l'application, choisissez le nom du client de l'application que vous venez de créer.

Copiez l'ID client et notez-le pour plus tard. Dans le `awsconfiguration.json` dossier, c'est `CognitoUserPool.Default.AppClientId`.

- 8. Affichez le secret du client et notez-le pour plus tard. Dans le `awsconfiguration.json` dossier, c'est `CognitoUserPool.Default.AppClientSecret`.

Configuration d'un pool d'identités

Pour configurer un pool d'identités

- 1. Connectez-vous à la [console Amazon Cognito](#) et vérifiez que la région est correcte.

2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Identity pools.
3. Choisissez Créer un groupe d'identités.
4. Configurez le pool d'identités.
 - a. Étape 1 : Configurer la confiance du pool d'identités - Complétez les sections suivantes :
 - Accès utilisateur : sélectionnez Accès authentifié
 - Sources d'identité authentifiées : sélectionnez le groupe d'utilisateurs Amazon Cognito

Sélectionnez Suivant.

- b. Étape 2 : Configuration des autorisations - Dans la section Rôle authentifié, renseignez les champs suivants :
 - Rôle IAM - Sélectionnez Créer un nouveau rôle IAM
 - Nom du rôle IAM : entrez un nom et notez-le pour une étape ultérieure.

Sélectionnez Suivant.

- c. Étape 3 : Connecter les fournisseurs d'identité - Dans la section Détails du groupe d'utilisateurs, complétez les champs suivants :
 - ID du groupe d'utilisateurs : sélectionnez le groupe d'utilisateurs que vous avez créé précédemment.
 - ID du client de l'application : sélectionnez l'ID du client de l'application que vous avez créé précédemment.

Sélectionnez Suivant.

- d. Étape 4 : Configuration des propriétés - Entrez un nom dans le champ Nom du pool d'identités.

Sélectionnez Suivant.

- e. Étape 5 : révision et création : passez en revue vos sélections dans chacune des sections, puis sélectionnez Créer un pool d'identités.
5. Sur la page Groupes d'identités, sélectionnez votre nouveau pool d'identités.

Copiez l'ID du pool d'identités et notez-le pour plus tard. Dans le `awsconfiguration.json` dossier, c'est `CredentialsProvider.CognitoIdentity.Default.PoolId`.

6. Mettez à jour les autorisations pour le rôle IAM.

- a. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
- b. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Rôles.
- c. Recherchez et sélectionnez le rôle que vous avez créé ci-dessus.

 Note

Utilisez la barre de recherche, si nécessaire.

- d. Sélectionnez la politique d'autorisation jointe.

Tâche de sélection Modifier.

- e. Sélectionnez l'onglet JSON et remplacez la politique par la suivante :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-identity:*",
        "kinesisvideo:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Sélectionnez Suivant.

- f. Cochez la case à côté de Définir cette nouvelle version comme version par défaut si elle n'est pas déjà sélectionnée.

Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Téléchargez et configurez le code de la bibliothèque du producteur Android

Dans cette section de la procédure de la bibliothèque Android Producer, vous allez télécharger l'exemple de code Android et ouvrir le projet dans Android Studio.

Pour les prérequis et d'autres informations concernant cet exemple, consultez la section [Utilisation de la bibliothèque du producteur Android](#).

1. Créez un répertoire, puis clonez-le AWS Mobile SDK for Android à partir du GitHub référentiel.

```
git clone https://github.com/aws-labs/aws-sdk-android-samples
```

2. Ouvrez [Android Studio](#).
3. Dans l'écran qui s'affiche, choisissez Open an existing Android Studio project.
4. Accédez au répertoire `aws-sdk-android-samples/AmazonKinesisVideoDemoApp` et choisissez OK.
5. Ouvrez le fichier `AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/res/raw/awsconfiguration.json`.

Dans le `CredentialsProvider` nœud, indiquez l'ID du pool d'identités indiqué dans la procédure Pour configurer un pool d'identités de la section [Conditions préalables](#), ainsi que le votre Région AWS (par exemple, **us-west-2**).

Dans le `CognitoUserPool` nœud, indiquez le secret du client de l'application, l'identifiant du client de l'application et l'identifiant du pool indiqués dans la procédure Pour configurer un groupe d'utilisateurs de la section [Conditions préalables](#), et indiquez le votre Région AWS (par exemple, **us-west-2**).

6. Votre fichier `awsconfiguration.json` est alors similaire à ce qui suit :

```
{
  "Version": "1.0",
  "CredentialsProvider": {
    "CognitoIdentity": {
```

```

        "Default": {
            "PoolId": "us-west-2:01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
            "Region": "us-west-2"
        }
    },
    "IdentityManager": {
        "Default": {}
    },
    "CognitoUserPool": {
        "Default": {
            "AppClientSecret": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
            "AppClientId": "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
            "PoolId": "us-west-2_qRsTuVwXy",
            "Region": "us-west-2"
        }
    }
}

```

7. Mettez-la à jour `AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/java/com/amazonaws/kinesisvideo/demoapp/KinesisVideoDemoApp.java` avec votre région (dans l'exemple suivant, elle est définie sur `US_WEST_2`) :

```

public class KinesisVideoDemoApp extends Application {
    public static final String TAG = KinesisVideoDemoApp.class.getSimpleName();
    public static Regions KINESIS_VIDEO_REGION = Regions.US_WEST_2;
}

```

Pour plus d'informations sur les Région AWS constantes, reportez-vous à la section [Régions](#).

Examinez le code

Dans cette section de la [procédure de la bibliothèque Android Producer](#), vous allez examiner l'exemple de code.

L'application de test Android (`AmazonKinesisVideoDemoApp`) présente le modèle de codage suivant :

- Créez une instance de `KinesisVideoClient`.
- Créez une instance de `MediaSource`.

- Démarrez le streaming. Démarrez le `MediaSource`, et il commence à envoyer des données au client.

Consultez les sections suivantes pour obtenir des détails.

Créez une instance de `KinesisVideoClient`

Vous créez l'objet [KinesisVideoClient](#) en appelant l'opération [createKinesisVideoClient](#).

```
mKinesisVideoClient = KinesisVideoAndroidClientFactory.createKinesisVideoClient(  
    getActivity(),  
    KinesisVideoDemoApp.KINESIS_VIDEO_REGION,  
    KinesisVideoDemoApp.getCredentialsProvider());
```

Pour que `KinesisVideoClient` passe des appels au réseau, il a besoin des informations d'identification. Vous transmettez une instance de `AWSCredentialsProvider`, qui lit vos informations d'identification Amazon Cognito dans le `awsconfiguration.json` fichier que vous avez modifié dans la section précédente.

Créez une instance de `MediaSource`

Pour envoyer des octets à votre flux vidéo Kinesis, vous devez produire les données. Amazon Kinesis Video Streams fournit [MediaSource](#) l'interface, qui représente la source de données.

Par exemple, la bibliothèque Android Kinesis Video Streams fournit [AndroidCameraMediaSource](#) l'implémentation de `MediaSource` l'interface. Cette classe lit des données à partir de l'une des caméras de l'appareil.

Dans l'exemple de code suivant (provenant du fichier [fragment/StreamConfigurationFragment.java](#)), la configuration de la source multimédia est créée :

```
private AndroidCameraMediaSourceConfiguration getCurrentConfiguration() {  
    return new AndroidCameraMediaSourceConfiguration(  
        AndroidCameraMediaSourceConfiguration.builder()  
            .withCameraId(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraId())  
  
        .withEncodingMimeType(mMimeTypeDropdown.getSelectedItem().getMimeType())  
  
        .withHorizontalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getWidth())  
  
        .withVerticalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getHeight())  
    );  
}
```

```

        .withCameraFacing(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraFacing())
        .withIsEncoderHardwareAccelerated(

mCamerasDropdown.getSelectedItem().isEncoderHardwareAccelerated())
        .withFrameRate(FRAME_RATE_20)
        .withRetentionPeriodInHours(RETENTION_PERIOD_48_HOURS)
        .withEncodingBitRate(BITRATE_384_KBPS)
        .withCameraOrientation(-
mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraOrientation())

        .withNalAdaptationFlags(StreamInfo.NalAdaptationFlags.NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALS
        .withIsAbsoluteTimecode(false));
    }

```

Dans l'exemple de code suivant (provenant du fichier [fragment/StreamingFragment.java](#)), la source multimédia est créée :

```

mCameraMediaSource = (AndroidCameraMediaSource) mKinesisVideoClient
    .createMediaSource(mStreamName, mConfiguration);

```

Démarrez la source multimédia

Démarrez la source média afin qu'elle puisse commencer à générer des données et les envoyer au client. L'exemple de code suivant provient du fichier [fragment/StreamingFragment.java](#) :

```

mCameraMediaSource.start();

```

Exécutez et vérifiez le code

Pour exécuter l'exemple d'application Android pour la [bibliothèque du producteur Android](#), procédez comme suit.

1. Connectez-vous à un appareil Android.
2. Choisissez Run, Run..., puis Edit configurations
3. Choisissez l'icône plus (+), application Android. Dans le champ Nom, saisissez **AmazonKinesisVideoDemoApp**. Dans le menu déroulant Module, choisissez AmazonKinesisVideoDemoApp Choisissez OK.
4. Choisissez Run, Run.

5. Dans l'écran Select Deployment Target, sélectionnez votre appareil connecté, puis choisissez OK.
6. Dans l'AWSKinesisVideoDemoAppapplication de l'appareil, choisissez Créer un nouveau compte.
7. Entrez les valeurs de USERNAME, Password, Given name, Email address et Phone number, puis choisissez Sign up.

 Note

Ces valeurs sont soumises aux contraintes suivantes :

- Password : Doit contenir des lettres en majuscules et minuscules, des nombres et des caractères spéciaux. Vous pouvez modifier ces contraintes sur la page de votre groupe d'utilisateurs sur la console [Amazon Cognito](#).
- Email address : Doit être une adresse valide afin que vous puissiez recevoir un code de confirmation.
- Numéro de téléphone : Doit être au format suivant : **+<Country code><Number>**, par exemple, **+12065551212**.

8. Entrez le code que vous recevez par e-mail, puis cliquez sur Confirmer. Choisissez OK.
9. Sur la page suivante, conservez les valeurs par défaut et choisissez Stream.
10. Connectez-vous à la console [Kinesis Video Streams AWS Management Console](#) et ouvrez-la dans la région USA Ouest (Oregon).

Dans la page Manage Streams, choisissez demo-stream.

11. La vidéo en streaming est lue dans le lecteur intégré. Vous devrez peut-être patienter un court instant (jusqu'à dix secondes dans des conditions de processeur et de bande passante classiques) pendant que les images s'accumulent avant l'affichage de la vidéo.

 Note

Si l'écran de l'appareil effectue une rotation (par exemple, de portrait à paysage), l'application cesse la diffusion en continu de la vidéo.

L'exemple de code crée un flux. Lorsque l'élément `MediaSource` démarre dans le code, il commence à envoyer des images de la caméra vers le `KinesisVideoClient`. Le client envoie ensuite les données vers un flux vidéo Kinesis nommé `demo-stream`.

Utiliser la bibliothèque de production C++

Vous pouvez utiliser la bibliothèque de production C++ fournie par Amazon Kinesis Video Streams pour écrire du code d'application afin d'envoyer des données multimédia d'un appareil vers un flux vidéo Kinesis.

Modèle d'objet

La bibliothèque C++ fournit les objets suivants pour gérer l'envoi de données vers un flux vidéo Kinesis :

- `KinesisVideoProducer`: contient des informations sur votre source multimédia et vos AWS informations d'identification, et gère des rappels pour signaler les événements liés à Kinesis Video Streams.
- `KinesisVideoStream`: représente le flux vidéo Kinesis. Contient des informations sur les paramètres du flux vidéo, tels que le nom, la durée de conservation des données et le type de contenu multimédia.

Insérez du contenu multimédia dans le stream

Vous pouvez utiliser les méthodes fournies par la bibliothèque C++ (par exemple, `PutFrame`) pour insérer des données dans l'`KinesisVideoStream` objet. La bibliothèque gère ensuite l'état interne des données, ce qui peut inclure les tâches suivantes :

- Réalisation de l'authentification.
- Supervision de la latence du réseau. Si la latence est trop élevée, la bibliothèque peut choisir d'abandonner des images.
- Suivi de l'état du streaming en cours.

Interfaces de rappel

Cette couche propose un ensemble d'interfaces de rappel, ce qui lui permet de consulter la couche d'application. Parmi ces interfaces de rappel, on trouve :

- Interface de rappel de service (**CallbackProvider**) : la bibliothèque invoque les événements obtenus via cette interface lorsqu'elle crée un flux, obtient une description de flux et supprime un flux.
- État prêt pour le client ou interface d'événements à faible capacité de stockage (**ClientCallbackProvider**) : la bibliothèque invoque des événements sur cette interface lorsque le client est prêt ou lorsqu'elle détecte qu'il n'y a peut-être plus de stockage ou de mémoire disponible.
- Interface de rappel des événements de flux (**StreamCallbackProvider**) : la bibliothèque invoque des événements sur cette interface lorsque des événements de flux se produisent, tels que l'entrée du flux dans l'état prêt, la perte d'images ou des erreurs de flux.

Kinesis Video Streams fournit des implémentations par défaut pour ces interfaces. Vous pouvez également fournir votre propre implémentation personnalisée, par exemple, si vous avez besoin d'une logique réseau personnalisée ou si vous souhaitez exposer l'interface utilisateur à un faible niveau de stockage.

Pour plus d'informations sur les rappels dans les bibliothèques du producteur, consultez [Rappels du SDK pour les producteurs](#).

Procédure : Utiliser le SDK du producteur C++

Cette procédure explique comment utiliser le client Kinesis Video Streams et les sources multimédia dans une application C++ pour envoyer des données à votre flux vidéo Kinesis.

La procédure comprend les étapes suivantes :

Prérequis

Avant de configurer le SDK C++ Producer, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

- Informations d'identification : dans l'exemple de code, vous fournissez des informations d'identification en spécifiant un profil que vous avez configuré dans votre fichier de profil AWS d'informations d'identification. Si vous n'y avez pas encore procédé, commencez par définir votre profil à informations d'identification.

Pour plus d'informations, voir [Configurer les AWS informations d'identification et la région pour le développement](#).

- Intégration du magasin de certificats : la bibliothèque du producteur Kinesis Video Streams doit établir un lien de confiance avec le service qu'elle appelle. Cela se fait en validant les autorités de certification (CAs) dans le magasin de certificats public. Sur les modèles basés sur Linux, ce magasin est localisé dans le répertoire `/etc/ssl/`.

Télécharger le certificat depuis l'emplacement suivant vers votre magasin de certificats :

<https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem>

- Installez les dépendances de build suivantes pour macOS :
 - [Autoconf 2.69](#) (Licence GPLv3 +/-Autoconf : GNU GPL version 3 ou ultérieure)
 - [CMake 3.7 ou 3.8](#)
 - [Pkg-Config](#)
 - xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select version 2347)
 - Kit de développement Java (JDK) (pour compilation Java JNI)
 - [Lib-Pkg](#)
- Installez les dépendances de build suivantes pour Ubuntu :
 - Git : `sudo apt install git`
 - [CMake](#) : `sudo apt install cmake`
 - G++ : `sudo apt install g++`
 - configuration du fichier : `sudo apt install pkg-config`
 - OpenJDK : `sudo apt install openjdk-8-jdk`

 Note

Cela n'est nécessaire que si vous créez une interface native Java (JNI).

- Définissez la variable d'environnement : `JAVA_HOME export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/`

Téléchargez et configurez le code de la bibliothèque C++ Producer

Pour plus d'informations sur le téléchargement et la configuration de la bibliothèque de production C++, consultez [Amazon Kinesis Video Streams CPP Producer GStreamer , Plugin](#) and JNI.

Pour les prérequis et plus d'informations sur cet exemple, consultez [the section called "C++"](#).

CMake arguments

Vous trouverez ci-dessous un tableau de référence pour les arguments spécifiques au SDK CMake C++ Producer. Vous pouvez également transmettre les [CMake options CMake standard](#) à.

Important

Elles sont toutes facultatives.

Drapeaux pour inclure ou exclure certaines fonctionnalités

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
BUILD_DEPENDENCIES	Booléen	ON	Créez des dépendances à partir de la source. Sinon, utilisez les dépendances déjà installées sur le système. Si l'une des dépendances requises est introuvable, une erreur sera renvoyée.
BUILD_GSTREAMER_PLUGIN	Booléen	OFF	Construit le kvssink GStreamer plugin.
BUILD_JNI	Booléen	OFF	Construit l'interface native Java (JNI) pour pouvoir appeler ce code depuis un environnement d'exécution Java.
ALIGNED_MEMORY_MODEL	Booléen	OFF	Si les allocations de mémoire doivent être alignées sur des

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
			limites de 8 octets. Certaines architectures n'autorisent pas l'accès à la mémoire non aligné.
CONSTRAINED_DEVICE	Booléen	OFF	Uniquement pour les appareils autres que Windows. Lorsque cette option est activée, définit la taille de la pile de threads sur 0.5 MiB. Nécessaire pour les versions d' Alpine Linux . Dans le cas contraire, c'est le système d'exploitation par défaut qui est utilisé.
BUILD_STATIC	Booléen	OFF	Créez des bibliothèques et des exécutables partagés (OFF) ou statiques (ON).
ADD_UCLIBC	Booléen	OFF	Lien vers UCLIBC au lieu de la bibliothèque C standard, qui est une bibliothèque standard C plus petite conçue pour les systèmes embarqués.

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
OPEN_SRC_ INSTALL_PREFIX	Chaîne	.. /open-source/local	Emplacement où installer les dépendances open source, si vous créez à partir des sources.

Drapeaux pour la compilation croisée

Important

Définissez ces paramètres si les architectures de processeur de votre machine cible et de votre machine hôte sont différentes.

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
BUILD_LOG 4CPLUS_HOST	Chaîne	""	Créez la log4cplus dépendance pour l'architecture de processeur spécifiée . S'il n'est pas défini, log4cplus il détectera automatiquement et utilisera l'architecture du processeur de la machine hôte.
BUILD_OPENSSL_PLATFORM	Chaîne	""	Créez la OpenSSL dépendance pour l'architecture de processeur spécifiée . S'il n'est pas défini, OpenSSL il détectera

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
			automatiquement et utilisera l'architecture du processeur de la machine hôte.

Drapeaux liés aux tests

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
BUILD_TEST	Booléen	OFF	Créez les tests unitaires et d'intégration. Pour exécuter tous les tests, exécutez-les <code>./tst/producerTest</code> depuis le répertoire de construction. AWS Des informations d'identification sont nécessaires pour exécuter les tests.
CODE_COVERAGE	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Activez la collecte de la couverture du code avec gcov et la génération de rapports.
COMPILER_WARNINGS	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Activez tous les

CMake argument	Type	Par défaut	Explication
			avertissements du compilateur.
ADDRESS_SANITIZER	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Construisez avec AddressSanitizer .
MEMORY_SANITIZER	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Construisez avec MemorySanitizer .
THREAD_SANITIZER	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Construisez avec ThreadSanitizer .
UNDEFINED_BEHAVIOR_SANITIZER	Booléen	OFF	Disponible uniquement pour les compilateurs GNU/Clang. Construisez avec UndefinedBehaviorSanitizer .

Pour utiliser ces CMake arguments, transmettez-les sous forme de liste de `-Dkey=value` paires séparées par des espaces après la `cmake ..` commande. Par exemple :

```
cmake .. -DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=ON -DBUILD_DEPENDENCIES=OFF -
DALIGNED_MEMORY_MODEL=ON
```

CMake recherchera la chaîne d'outils du compilateur en suivant la `$PATH` variable. Avant l'exécution CMake, définissez les variables d'XXenvironnement CC et pour définir explicitement la chaîne d'outils à utiliser pour la compilation croisée.

Rédiger et examiner le code

Dans cette section du [the section called “C++”](#), vous examinez le code du harnais de test C++ (`tst/ProducerTestFixture.h` et d'autres fichiers). Vous avez téléchargé ce code dans la section précédente.

L'exemple de Plateforme indépendante C++ suivant illustre le modèle de codage suivant :

- Créez une instance de `KinesisVideoProducer` pour accéder à Kinesis Video Streams.
- Créez une instance de `KinesisVideoStream`. Cela crée un flux vidéo Kinesis dans votre Compte AWS si aucun flux du même nom n'existe déjà.
- Appelez `putFrame` sur le `KinesisVideoStream` pour chaque image de données à mesure de sa disponibilité, pour l'envoyer au flux.

Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur ce modèle de codage.

Créez une instance de `KinesisVideoProducer`

Vous créez l'objet `KinesisVideoProducer` en appelant la méthode `KinesisVideoProducer::createSync`. L'exemple suivant crée l'`KinesisVideoProducer` dans le fichier `ProducerTestFixture.h` :

```
kinesis_video_producer_ = KinesisVideoProducer::createSync(move(device_provider_),
    move(client_callback_provider_),
    move(stream_callback_provider_),
    move(credential_provider_),
    defaultRegion_);
```

La méthode `createSync` prend les paramètres suivants :

- Un objet `DeviceInfoProvider` qui renvoie un objet `DeviceInfo` contenant des informations relatives à la configuration de l'appareil ou du stockage.

 Note

Vous configurez la taille de votre magasin de contenu à l'aide du paramètre `deviceInfo.storageInfo.storageSize`. Vos flux de contenu partagent le magasin de contenu. Pour déterminer les exigences en termes de taille de stockage, multipliez la taille d'image moyenne par le nombre d'images stockées pendant la durée maximale pour tous les flux. Ensuite, multipliez le résultat par 1,2 pour prendre en compte la défragmentation. Par exemple, supposez que votre application a la configuration suivante :

- Trois flux
- 3 minutes de durée maximale
- Chaque flux comprend 30 images par seconde (FPS)
- Chaque image a une taille de 10 000 Ko

L'exigence de stockage de contenu pour cette application est de $3 \text{ (flux)} * 3 \text{ (minutes)} * 60 \text{ (secondes par minute)} * 10000 \text{ (ko)} * 1,2 \text{ (tolérance de défragmentation)} = 194,4 \text{ Mo} \sim 200 \text{ Mo}$.

- Un objet `ClientCallbackProvider` objet qui renvoie les pointeurs de fonction rapportant les événements spécifiques au client.
- Un objet `StreamCallbackProvider` qui renvoie les pointeurs de fonction qui sont appelés lors d'événements spécifiques au flux.
- Un `CredentialProvider` objet qui donne accès aux variables d'environnement AWS d'identification.
- Le Région AWS (« us-west-2 »). Le point de terminaison de service est déterminé selon la région.

Créez une instance de `KinesisVideoStream`

Vous créez l'objet `KinesisVideoStream` en appelant la méthode `KinesisVideoProducer::CreateStream` avec un paramètre `StreamDefinition`. L'exemple crée le flux `KinesisVideoStream` dans le fichier `ProducerTestFixture.h` avec le type de piste vidéo et l'ID de piste 1 :

```
auto stream_definition = make_unique<StreamDefinition>(stream_name,
                                                         hours(2),
                                                         tags,
                                                         "",
```



```
        STREAMING_TYPE_REALTIME,  
        "video/h264",  
        milliseconds::zero(),  
        seconds(2),  
        milliseconds(1),  
        true,  
        true,  
        true);  
return kinesis_video_producer_->createStream(move(stream_definition));
```

L'objet `StreamDefinition` comporte les champs suivants :

- Nom du flux.
- Durée de conservation.
- Balises pour le flux. Ces balises peuvent être utilisées par des applications de consommateurs pour trouver le bon flux ou pour obtenir plus d'informations sur le flux. Les balises peuvent également être affichés dans la AWS Management Console.
- AWS KMS clé de chiffrement pour le flux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Protection des données"](#).
- Type de streaming. Actuellement, la seule valeur valide est `STREAMING_TYPE_REALTIME`.
- Type de contenu média.
- Latence de média. Cette valeur n'est pas utilisée actuellement et doit être définie sur 0.
- Durée de lecture de chaque fragment.
- Mise à l'échelle du timecode média.
- Si le média utilise la fragmentation des images de la clé.
- Si le média utilise des timecodes.
- Si le média utilise des fragments absolus.

Ajouter une piste audio au flux vidéo Kinesis

Vous pouvez ajouter les détails d'une piste audio à la définition d'un flux de piste vidéo en utilisant la `addTrack` méthode suivante `StreamDefinition` :

```
stream_definition->addTrack(DEFAULT_AUDIO_TRACKID, DEFAULT_AUDIO_TRACK_NAME,  
    DEFAULT_AUDIO_CODEC_ID, MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO);
```

La `addTrack` méthode nécessite les paramètres suivants :

- Identifiant de piste (identique à celui de l'audio). Il doit s'agir d'une valeur unique différente de zéro.
- Nom de piste défini par l'utilisateur (par exemple, « audio » pour la piste audio).
- Identifiant du codec pour cette piste (par exemple, pour la piste audio « A_AAC »).
- Type de piste (par exemple, utilisez la valeur enum de `MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO` pour l'audio).

Si vous avez des données privées codec pour la piste audio, vous pouvez les transmettre lors de l'appel de la fonction `addTrack`. Vous pouvez également envoyer les données privées du codec après avoir créé l' `KinesisVideoStream` objet lors de l'appel de la méthode `start` in `KinesisVideoStream`.

Insérer une image dans le flux vidéo Kinesis

Vous insérez du contenu multimédia dans le flux vidéo Kinesis en utilisant `KinesisVideoStream::putFrame`, en transmettant un `Frame` objet contenant l'en-tête et les données multimédia. L'exemple appelle `putFrame` dans le fichier `ProducerApiTest.cpp` :

```
frame.duration = FRAME_DURATION_IN_MICROS * HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_MICROSECOND;
frame.size = sizeof(frameBuffer_);
frame.frameData = frameBuffer_;
memset(frame.frameData, 0x55, frame.size);

while (!stop_producer_) {
    // Produce frames
    timestamp = std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(
        std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count() /
    DEFAULT_TIME_UNIT_IN_NANOS;
    frame.index = index++;
    frame.decodingTs = timestamp;
    frame.presentationTs = timestamp;

    // Key frame every 50th
    frame.flags = (frame.index % 50 == 0) ? FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE;
    ...

    EXPECT_TRUE(kinesis_video_stream->putFrame(frame));
}
```

 Note

L'exemple de producteur C++ précédent envoie une mémoire tampon de données de test. Dans une application réelle, vous devez obtenir le tampon et la taille de l'image depuis les données de l'image à partir d'une source média (par exemple, une caméra).

L'objet `Frame` comporte les champs suivants :

- Index d'image. Ce doit être une valeur croissante de manière monotone.
- Indicateurs associés à l'image. Par exemple, si l'encodeur a été configuré pour produire un image de clé, cette image sera attribuée à l'indicateur `FRAME_FLAG_KEY_FRAME`.
- Horodatage de décodage.
- Horodatage de la présentation.
- Durée de l'image (jusqu'à 100 unités ns).
- Taille de l'image, en octets.
- Données de l'image.

Pour plus d'informations sur le format du cadre, consultez [the section called “Modèle de données”](#).

Placer un `KinesisVideoFrame` dans une piste spécifique de `KinesisVideoStream`

Vous pouvez utiliser la `PutFrameHelper` classe pour placer des données de trame dans une piste spécifique. Tout d'abord, appelez le `getFrameDataBuffer` pour obtenir un pointeur vers l'un des tampons préalloués afin de renseigner les `KinesisVideoFrame` données. Ensuite, vous pouvez appeler le `putFrameMultiTrack` pour envoyer le `KinesisVideoFrame` avec la valeur booléenne pour indiquer le type de données de trame. Utilisez la valeur `true` s'il s'agit de données vidéo ou `false` si la trame contient des données audio. La `putFrameMultiTrack` méthode utilise un mécanisme de mise en file d'attente pour garantir que les fragments MKV conservent des horodatages d'image qui augmentent de façon monotone et que deux fragments ne se chevauchent pas. Par exemple, l'horodatage MKV de la première image d'un fragment doit toujours être supérieur à l'horodatage MKV de la dernière image du fragment précédent.

`PutFrameHelper` comporte les champs suivants :

- Nombre maximal d'images audio dans la file d'attente.
- Nombre maximum d'images vidéo dans la file d'attente.

- Taille à allouer pour une seule image audio.
- Taille à allouer pour une seule image vidéo.

Métriques d'accès et journalisation des métriques

Le SDK C++ Producer inclut des fonctionnalités pour les métriques et la journalisation des métriques.

Vous pouvez utiliser les opérations `getKinesisVideoMetrics` et `getKinesisVideoStreamMetrics` API pour récupérer des informations sur Kinesis Video Streams et vos flux actifs.

Le code suivant provient du fichier `kinesis-video-pic/src/client/include/com/amazonaws/kinesis/video/client/Include.h`.

```
/**
 * Gets information about the storage availability.
 *
 * @param 1 CLIENT_HANDLE - the client object handle.
 * @param 2 PKinesisVideoMetrics - OUT - Kinesis Video metrics to be filled.
 *
 * @return Status of the function call.
 */
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoMetrics(CLIENT_HANDLE, PKinesisVideoMetrics);

/**
 * Gets information about the stream content view.
 *
 * @param 1 STREAM_HANDLE - the stream object handle.
 * @param 2 PStreamMetrics - Stream metrics to fill.
 *
 * @return Status of the function call.
 */
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoStreamMetrics(STREAM_HANDLE, PStreamMetrics);
```

L'objet `PClientMetrics` rempli par `getKinesisVideoMetrics` contient les informations suivantes :

- `contentStoreSize`: taille globale en octets du magasin de contenu (mémoire utilisée pour stocker les données de streaming).
- `contentStoreAvailableTaille` : mémoire disponible dans le magasin de contenu, en octets.

- `contentStoreAllocatedTaille` : mémoire allouée dans le magasin de contenu.
- `totalContentViewsTaille` : mémoire totale utilisée pour l'affichage du contenu. L'affichage du contenu est une série d'indices d'informations dans le magasin de contenu.
- `totalFrameRate`: le nombre total d'images par seconde pour tous les flux actifs.
- `totalTransferRate`: le nombre total de bits par seconde (bps) envoyés dans tous les flux.

L'objet `PStreamMetrics` rempli par `getKinesisVideoStreamMetrics` contient les informations suivantes :

- `currentViewDuration`: différence en unités de 100 ns entre la tête de la vue du contenu (lorsque les images sont codées) et la position actuelle (lorsque les données d'image sont envoyées à Kinesis Video Streams).
- `overallViewDuration`: différence en unités de 100 ns entre la tête de la vue du contenu (lorsque les images sont codées) et la fin (lorsque les images sont vidées de la mémoire, soit parce que l'espace total alloué à l'affichage du contenu est dépassé, soit parce qu'un `PersistedAck` message est reçu de Kinesis Video Streams et que les images connues pour être persistantes sont vidées).
- `currentViewSize`: taille en octets du contenu affiché entre la tête (lorsque les images sont codées) et la position actuelle (lorsque les images sont envoyées à Kinesis Video Streams).
- `overallViewSize`: taille totale en octets de l'affichage du contenu.
- `currentFrameRate`: dernière fréquence mesurée du flux, en images par seconde.
- `currentTransferRate`: dernier débit mesuré du flux, en octets par seconde.

Démontage

Si vous souhaitez envoyer les octets restants dans un tampon et attendre le ACK, vous pouvez utiliser `stopSync` :

```
kinesis_video_stream->stopSync();
```

Vous pouvez également appeler `stop` pour mettre fin au streaming :

```
kinesis_video_stream->stop();
```

Après avoir arrêté le flux, vous pouvez le libérer en appelant l'API suivante :

```
kinesis_video_producer_ ->freeStream(kinesis_video_stream);
```

Exécutez et vérifiez le code

Pour exécuter et vérifier le code du [the section called “C++”](#), consultez les instructions spécifiques au système d'exploitation suivantes :

- [Linux](#)
- [macOS](#)
- [Windows](#)
- [OS Raspberry Pi](#)

Vous pouvez surveiller le trafic sur votre stream en observant les métriques associées à votre stream dans la CloudWatch console Amazon, telles que `PutMedia.IncomingBytes`.

Utiliser le SDK C++ Producer en tant que plugin GStreamer

[GStreamer](#) est un framework multimédia populaire utilisé par plusieurs caméras et sources vidéo pour créer des pipelines multimédias personnalisés en combinant des plugins modulaires. Le plugin Kinesis Video GStreamer Streams rationalise l'intégration de votre pipeline multimédia GStreamer existant à Kinesis Video Streams.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK C++ Producer en tant que GStreamer plug-in, consultez [Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink](#).

Utiliser le SDK C++ Producer comme GStreamer plugin dans un conteneur Docker

[GStreamer](#) est un framework multimédia populaire utilisé par plusieurs caméras et sources vidéo pour créer des pipelines multimédias personnalisés en combinant des plugins modulaires. Le plugin Kinesis Video GStreamer Streams rationalise l'intégration de votre pipeline multimédia GStreamer existant à Kinesis Video Streams.

En outre, l'utilisation de [Docker](#) pour créer le GStreamer pipeline normalise l'environnement d'exploitation de Kinesis Video Streams, ce qui rationalise la création et l'exécution de l'application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK C++ Producer en tant que GStreamer plug-in dans un conteneur Docker, consultez. [Exécuter l' GStreamer élément dans un conteneur Docker](#)

Utiliser la journalisation avec le SDK C++ Producer

Vous configurez la journalisation pour les applications du SDK C++ Producer dans le `kvs_log_configuration` fichier du `kinesis-video-native-build` dossier.

L'exemple suivant montre la première ligne du fichier de configuration par défaut, qui configure l'application pour écrire les entrées de journal de niveau DEBUG dans la AWS Management Console:

```
log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender
```

Vous pouvez définir le niveau de journalisation sur INFO pour une journalisation avec moins de commentaires.

Pour configurer l'application afin qu'elle écrive des entrées de journal dans un fichier journal, mettez à jour la première ligne du fichier comme suit :

```
log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender, KvsFileAppender
```

Cela configure l'application pour écrire les entrées de journal dans `kvs.log`, dans le dossier `kinesis-video-native-build/log`.

Pour modifier l'emplacement du fichier journal, mettez à jour la ligne suivante avec le nouveau chemin d'accès :

```
log4cplus.appender.KvsFileAppender.File=../log/kvs.log
```

Note

Si la journalisation de niveau DEBUG s'effectue dans un fichier, le fichier journal peut rapidement utiliser tout l'espace de stockage disponible sur l'appareil.

Utiliser la bibliothèque C Producer

Vous pouvez utiliser la bibliothèque C Producer fournie par Amazon Kinesis Video Streams pour écrire le code d'application permettant d'envoyer des données multimédia d'un appareil vers un flux vidéo Kinesis.

Modèle d'objet

[La bibliothèque de production Kinesis Video Streams C](https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-pic/) est basée sur un composant commun appelé [Platform Independent Codebase \(PIC\)](https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-pic/), disponible GitHub sur <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-pic/>. Le PIC contient une logique métier indépendante de la plate-forme pour les composants de base. La bibliothèque de production Kinesis Video Streams C intègre à PIC une couche supplémentaire d'API qui permet des rappels et des événements spécifiques au scénario et à la plate-forme. La bibliothèque de production Kinesis Video Streams C comprend les composants suivants basés sur PIC :

- Fournisseurs d'informations sur les appareils : expose la `DeviceInfo` structure qui peut être directement fournie à l'API PIC. Vous pouvez configurer un ensemble de fournisseurs, y compris un fournisseur optimisé pour les scénarios d'application qui peut optimiser le magasin de contenu en fonction du nombre et des types de flux gérés par votre application et de la quantité de mémoire tampon requise configurée en fonction de la quantité de RAM disponible.
- Fournisseur d'informations de flux — Expose la `StreamInfo` structure qui peut être directement fournie à l'API PIC. Il existe un ensemble de fournisseurs spécifiques aux types d'applications et aux types courants de scénarios de streaming. Il s'agit notamment de fournisseurs tels que la vidéo, l'audio et le multipiste audio et vidéo. Chacun de ces scénarios comporte des paramètres par défaut que vous pouvez personnaliser en fonction des exigences de votre application.
- Fournisseur de rappel — Expose la `ClientCallbacks` structure qui peut être directement fournie à l'API PIC. Cela inclut un ensemble de fournisseurs de rappels pour la mise en réseau (rappels d'API basés sur CURL), l'autorisation (API d'AWS identification) et le rappel des tentatives de streaming en cas d'erreur. L'API Callback Provider utilise un certain nombre d'arguments pour être configurée, tels que les informations d'autorisation Région AWS et. Cela se fait en utilisant des certificats IoT ou en utilisant AWS AccessKeyId SecretKey, ou SessionToken. Vous pouvez améliorer le fournisseur de rappel avec des rappels personnalisés si votre application a besoin du traitement ultérieur d'un rappel particulier pour répondre à une logique spécifique à une application.
- `FrameOrderCoordinator`— Permet de gérer la synchronisation audio et vidéo pour les scénarios multipistes. Il possède un comportement par défaut, que vous pouvez personnaliser pour gérer la logique spécifique de votre application. Il rationalise également l'empaquetage des métadonnées de trame dans la structure PIC Frame avant de le soumettre à l'API PIC de couche inférieure. Pour les scénarios non multipistes, ce composant est une passerelle vers l'API `putFrame` PIC.

La bibliothèque C fournit les objets suivants pour gérer l'envoi de données vers un flux vidéo Kinesis :

- **KinesisVideoClient**— Contient des informations sur votre appareil et gère des rappels pour signaler les événements liés à Kinesis Video Streams.
- **KinesisVideoStream**— Représente des informations sur les paramètres du flux vidéo, tels que le nom, la durée de conservation des données et le type de contenu multimédia.

Insérez du contenu multimédia dans le stream

Vous pouvez utiliser les méthodes fournies par la bibliothèque C (par exemple, `PutKinesisVideoFrame`) pour insérer des données dans l'`KinesisVideoStream` objet. La bibliothèque gère ensuite l'état interne des données, ce qui peut inclure les tâches suivantes :

- Réalisation de l'authentification.
- Supervision de la latence du réseau. Si la latence est trop élevée, la bibliothèque peut choisir d'abandonner des images.
- Suivi de l'état du streaming en cours.

Procédure : utiliser le SDK du producteur C

Cette procédure explique comment utiliser le client Kinesis Video Streams et les sources multimédia dans une application C pour envoyer des images vidéo codées en H.264 vers votre flux vidéo Kinesis.

La procédure comprend les étapes suivantes :

- [Téléchargez le code de la bibliothèque C Producer](#)
- [Rédiger et examiner le code](#)
- [Exécutez et vérifiez le code](#)

Prérequis

Avant de configurer le SDK C Producer, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

- Informations d'identification — Dans l'exemple de code, vous fournissez des informations d'identification en spécifiant un profil que vous avez configuré dans votre fichier de profil AWS d'informations d'identification. Si vous n'y avez pas encore procédé, commencez par définir votre profil à informations d'identification.

Pour plus d'informations, voir [Configurer les AWS informations d'identification et la région pour le développement](#).

- Intégration du magasin de certificats — La bibliothèque du producteur Kinesis Video Streams doit établir un lien de confiance avec le service qu'elle appelle. Cela se fait en validant les autorités de certification (CAs) dans le magasin de certificats public. Sur les modèles basés sur Linux, ce magasin est localisé dans le répertoire `/etc/ssl/`.

Télécharger le certificat depuis l'emplacement suivant vers votre magasin de certificats :

<https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem>

- Installez les dépendances de build suivantes pour macOS :
 - [Autoconf 2.69](#) (Licence GPLv3 +/Autoconf : GNU GPL version 3 ou ultérieure)
 - [CMake 3.7 ou 3.8](#)
 - [Pkg-Config](#)
 - xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select version 2347)
 - Kit de développement Java (JDK) (pour compilation Java JNI)
 - [Lib-Pkg](#)
- Installez les dépendances de build suivantes pour Ubuntu :
 - Git : `sudo apt install git`
 - [CMake](#) : `sudo apt install cmake`
 - G++ : `sudo apt install g++`
 - configuration du fichier : `sudo apt install pkg-config`
 - OpenJDK : `sudo apt install openjdk-8-jdk`
 - Définissez la variable d'environnement : `JAVA_HOME export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/`

Téléchargez le code de la bibliothèque C Producer

Dans cette section, vous téléchargez les bibliothèques de bas niveau. Pour les conditions préalables et autres informations concernant cet exemple, consultez [the section called "C++"](#).

1. Créez un répertoire, puis clonez l'exemple de code source à partir du GitHub référentiel.

```
git clone --recursive https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c.git
```

Note

Si vous n'exécutez pas la commande `git clone` avec `--recursive`, exécutez `git submodule update --init` dans le répertoire `amazon-kinesis-video-streams-producer-c/open-source`. Vous devez également installer `pkg-config` et un CMake environnement de construction.

Pour plus d'informations, consultez le fichier `README.md` in <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c.git>.

2. Ouvrez le code dans l'environnement de développement intégré (IDE) de votre choix (par exemple, [Eclipse](#)).

Rédiger et examiner le code

Dans cette section, vous allez examiner le code de l'exemple d'application `KvsVideoOnlyStreamingSample.c` dans le `samples` dossier du dépôt <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c> on. GitHub Vous avez téléchargé ce code lors de l'étape précédente. Cet exemple montre comment utiliser la bibliothèque C Producer pour envoyer des images vidéo codées H.264 à l'intérieur du dossier vers `samples/h264SampleFrames` votre flux vidéo Kinesis.

Cet exemple d'application contient trois sections :

- Initialisation et configuration :
 - Initialisation et configuration du pipeline de médias spécifique à la plateforme.
 - Initialisation et configuration `KinesisVideoClient` et `KinesisVideoStream` pour le pipeline, définition des rappels, intégration de l'authentification spécifique au scénario, extraction et soumission des données privées du codec et mise du flux à l'état `READY`.
- Boucle principale :
 - Obtention de l'image de la part du pipeline multimédias avec les horodatages et les balises.
 - Soumission du cadre au `KinesisVideoStream`.
- Démontage :

- Arrêt (synchronisation) KinesisVideoStream, libération KinesisVideoStream, libération KinesisVideoClient.

Cet exemple d'application exécute les tâches suivantes :

- Appelez l'API `createDefaultDeviceInfo` pour créer l'objet `deviceInfo` qui contient des informations sur le périphérique ou la configuration du stockage.

```
// default storage size is 128MB. Use setDeviceInfoStorageSize after create to change
// storage size.
CHK_STATUS(createDefaultDeviceInfo(&pDeviceInfo));
// adjust members of pDeviceInfo here if needed
pDeviceInfo->clientInfo.loggerLogLevel = LOG_LEVEL_DEBUG;
```

- Appelez l'API `createRealtimeVideoStreamInfoProvider` pour créer l'objet `StreamInfo`.

```
CHK_STATUS(createRealtimeVideoStreamInfoProvider(streamName,
    DEFAULT_RETENTION_PERIOD, DEFAULT_BUFFER_DURATION, &pStreamInfo));
// adjust members of pStreamInfo here if needed
```

- Appelez l'API `createDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentials` pour créer le fournisseur de rappels par défaut sur la base d'AWS informations d'identification statiques.

```
CHK_STATUS(createDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentials(accessKey,
    secretKey,
    sessionToken,
    MAX_UINT64,
    region,
    cacertPath,
    NULL,
    NULL,
    FALSE,
    &pClientCallbacks));
```

- Appelez l'API `createKinesisVideoClient` pour créer l'objet `KinesisVideoClient` qui contient des informations sur le stockage de votre appareil et gère les rappels pour signaler les événements Kinesis Video Streams.

```
CHK_STATUS(createKinesisVideoClient(pDeviceInfo, pClientCallbacks, &clientHandle));
```

- Appelez l'API `createKinesisVideoStreamSync` pour créer l'objet `KinesisVideoStream`.

```
CHK_STATUS(createKinesisVideoStreamSync(clientHandle, pStreamInfo, &streamHandle));
```

- Configurez un exemple d'image et appelez l'API `PutKinesisVideoFrame` pour envoyer cette image à l'objet `KinesisVideoStream`.

```
// setup sample frame
memset(frameBuffer, 0x00, frameSize);
frame.frameData = frameBuffer;
frame.version = FRAME_CURRENT_VERSION;
frame.trackId = DEFAULT_VIDEO_TRACK_ID;
frame.duration = HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_SECOND / DEFAULT_FPS_VALUE;
frame.decodingTs = defaultGetTime(); // current time
frame.presentationTs = frame.decodingTs;

while(defaultGetTime() > streamStopTime) {
    frame.index = frameIndex;
    frame.flags = fileIndex % DEFAULT_KEY_FRAME_INTERVAL == 0 ?
FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE;
    frame.size = sizeof(frameBuffer);

    CHK_STATUS(readFrameData(&frame, frameFilePath));

    CHK_STATUS(putKinesisVideoFrame(streamHandle, &frame));
    defaultThreadSleep(frame.duration);

    frame.decodingTs += frame.duration;
    frame.presentationTs = frame.decodingTs;
    frameIndex++;
    fileIndex++;
    fileIndex = fileIndex % NUMBER_OF_FRAME_FILES;
}
```

- Démontage :

```
CHK_STATUS(stopKinesisVideoStreamSync(streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoStream(&streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoClient(&clientHandle));
```

Exécutez et vérifiez le code

Pour exécuter et vérifier le code du [the section called “C++”](#), procédez comme suit :

1. Exécutez les commandes suivantes pour créer un build répertoire dans le [SDK C que vous avez téléchargé](#), puis cmake lancez-le :

```
mkdir -p amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;  
cd amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;  
cmake ..
```

Vous pouvez transmettre les options suivantes à cmake ..

- -DBUILD_DEPENDENCIES- s'il faut construire des bibliothèques dépendantes à partir des sources.
- -DBUILD_TEST=TRUE- construire des tests unitaires et d'intégration. Cela peut être utile pour confirmer que votre appareil est compatible.

./tst/webrtc_client_test

- -DCODE_COVERAGE- activer les rapports de couverture.
- -DCOMPILER_WARNINGS- active tous les avertissements du compilateur.
- -DADDRESS_SANITIZER- construire avec AddressSanitizer.
- -DMEMORY_SANITIZER- construire avec MemorySanitizer.
- -DTHREAD_SANITIZER- construire avec ThreadSanitizer.
- -DUNDEFINED_BEHAVIOR_SANITIZER- construire avec UndefinedBehaviorSanitizer.
- -DALIGNED_MEMORY_MODEL - créer pour les appareils avec modèle de mémoire alignés uniquement. La valeur par défaut est OFF.

2. Accédez au build répertoire que vous venez de créer à l'étape précédente et lancez-le make pour créer le SDK WebRTC C et les exemples fournis.

```
make
```

3. L'exemple d'application kinesis_video_cproducer_video_only_sample envoie à Kinesis Video Streams des images vidéo codées en H.264 contenues dans samples/h264SampleFrames le dossier. La commande suivante envoie les images vidéo en boucle pendant dix secondes à Kinesis Video Streams :

```
./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10
```

Si vous souhaitez envoyer des images codées en H.264 depuis un autre dossier (par exemple, `MyH264FramesFolder`), exécutez l'exemple avec les arguments suivants :

```
./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10 MyH264FramesFolder
```

4. Pour activer les journaux commentés, définissez les C-défini `HEAP_DEBUG` et `LOG_STREAMING` en supprimant les commentaires des lignes appropriées dans `CMakeList.txt`.

Vous pouvez surveiller la progression de la gamme de test dans la sortie de débogage dans votre IDE. Vous pouvez également surveiller le trafic sur votre stream en regardant les métriques associées à votre stream dans la CloudWatch console Amazon, telles que `PutMedia.IncomingBytes`.

Note

La console n'affiche pas les données sous forme de flux vidéo, dans la mesure où le harnais de test envoie uniquement des images vides en octets

Utiliser le SDK du producteur C++ sur le Raspberry Pi

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur peu onéreux qui peut être utilisé pour enseigner et apprendre des compétences élémentaires de programmation d'ordinateur. Ce didacticiel explique comment configurer et utiliser le SDK de production Amazon Kinesis Video Streams C++ sur un appareil Raspberry Pi. Les étapes incluent également comment vérifier l'installation à l'aide de l'application de GStreamer démonstration.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Création d'un utilisateur IAM autorisé à écrire sur Kinesis Video Streams](#)
- [Connectez votre Raspberry Pi à votre réseau Wi-Fi](#)
- [Connectez-vous à distance à votre Raspberry Pi](#)
- [Configuration de la caméra Raspberry Pi](#)

- [Installation des prérequis logiciels](#)
- [Téléchargez et créez le SDK Kinesis Video Streams C++ pour le producteur](#)
- [Diffusez de la vidéo sur votre flux vidéo Kinesis](#)
- [Lire le contenu multimédia de votre flux vidéo Kinesis](#)
- [Résolution des problèmes de compilation sur le SDK C++ Producer pour Raspberry Pi](#)

Prérequis

Avant de configurer le SDK du producteur C++ sur votre Raspberry Pi, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

- Un appareil Raspberry Pi doté de la configuration suivante :
 - Version de carte : Modèle 3 B ou version ultérieure.
 - Un [module de caméra](#) connecté ou une caméra USB connectée (webcam).
 - Une carte SD d'une capacité d'au moins 8 Go.
 - Le système d'exploitation Raspbian (version de noyau 4.9 ou ultérieure) installé. Vous pouvez télécharger la dernière image du système d'exploitation Raspberry Pi (précédemment appelé Raspbian) sur le [site Web du Raspberry Pi](#). Suivez les instructions de Raspberry Pi pour [installer l'image téléchargée sur une carte SD](#).
- Et Compte AWS avec un flux vidéo Kinesis. Pour plus d'informations, consultez [Démarez avec Flux vidéo Kinesis](#).

Création d'un utilisateur IAM autorisé à écrire sur Kinesis Video Streams

Si ce n'est pas déjà fait, configurez un utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) autorisé à écrire sur un flux vidéo Kinesis.

Ces procédures ont pour but de vous aider à commencer rapidement à utiliser une paire de clés d' AWS accès. Les appareils peuvent utiliser des certificats X.509 pour se connecter à AWS IoT. Consultez [the section called “Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT”](#) pour plus d'informations sur la façon de configurer votre appareil pour utiliser l'authentification basée sur des certificats.

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.

2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs.
3. Pour créer un nouvel utilisateur, choisissez Add user (Ajouter un utilisateur).
4. Choisissez un nom d'utilisateur descriptif pour l'utilisateur, par exemple **kinesis-video-raspberry-pi-producer**.
5. Sous Access type (Type d'accès), choisissez Programmatic access (Accès par programme).
6. Choisissez Suivant : Autorisations.
7. Sous Définir les autorisations pour kinesis-video-raspberry-pi -producer, choisissez Joindre directement les politiques existantes.
8. Choisissez Create Policy (Créer une politique). La page Create policy (Créer la stratégie) s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur web.
9. Choisissez l'onglet JSON.
10. Copiez la stratégie JSON suivante et collez-la dans la zone de texte. Cette politique autorise votre utilisateur à créer et à écrire des données dans les flux vidéo Kinesis.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:DescribeStream",
      "kinesisvideo:CreateStream",
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:PutMedia"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }]
}
```

11. Choisissez Examiner une politique.
12. Attribuez un nom à votre stratégie, par exemple **kinesis-video-stream-write-policy**.
13. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
14. Revenez à l'onglet Add user (Ajouter un utilisateur) dans votre navigateur, puis choisissez Refresh (Actualiser).

15. Dans la zone de recherche, saisissez le nom de la stratégie que vous avez créée.
16. Cochez la case en regard de la nouvelle stratégie dans la liste.
17. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
18. Choisissez Create user.
19. La console affiche l'ID de clé d'accès pour votre nouvel utilisateur. Choisissez Afficher pour afficher la clé d'accès secrète. Enregistrez ces valeurs ; elles sont nécessaires lorsque vous configurez l'application.

Connectez votre Raspberry Pi à votre réseau Wi-Fi

Si vous utilisez un clavier et un moniteur connectés, passez à [Configuration de la caméra Raspberry Pi](#).

Ces instructions sont écrites pour vous aider à configurer votre Raspberry Pi lorsqu'il est exécuté en mode headless, c'est-à-dire sans clavier, moniteur ou câble réseau connecté. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer votre Raspberry Pi afin qu'il tente automatiquement de se connecter au réseau spécifié, permettant ainsi à votre machine hôte de s'y connecter par SSH.

1. Sur votre ordinateur, créez un dossier nommé `wpa_supplicant.conf`.
2. Copiez le texte suivant et collez-le dans le `wpa_supplicant.conf` fichier :

```
country=US
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
  ssid="Your Wi-Fi SSID"
  scan_ssid=1
  key_mgmt=WPA-PSK
  psk="Your Wi-Fi Password"
}
```

Remplacez les valeurs `ssid` et `psk` par les informations relatives à votre réseau Wi-Fi.

3. Copiez le fichier `wpa_supplicant.conf` dans la carte SD. Il doit être copié à la racine du volume boot.
4. Insérez la carte SD dans l'appareil Raspberry Pi et allumez ce dernier. Il accède à votre réseau Wi-Fi et la fonctionnalité SSH est activée.

Connectez-vous à distance à votre Raspberry Pi

Si vous utilisez un clavier et un moniteur connectés, passez à [Configuration de la caméra Raspberry Pi](#).

Ces instructions sont écrites pour vous aider à configurer votre Raspberry Pi lorsqu'il est exécuté en mode headless, c'est-à-dire sans clavier, moniteur ou câble réseau connecté. Suivez les instructions ci-dessous pour localiser votre Raspberry Pi sur votre réseau et y accéder par SSH depuis votre machine hôte.

1. Avant de vous connecter à distance à votre appareil Raspberry Pi, effectuez l'une des actions suivantes pour déterminer son adresse IP :
 - Si vous avez accès au routeur Wi-Fi de votre réseau, regardez les appareils Wi-Fi connectés. Recherchez l'appareil nommé `Raspberry Pi` pour trouver l'adresse IP de votre appareil.
 - Si vous n'avez pas accès au routeur Wi-Fi de votre réseau, vous pouvez utiliser d'autres logiciels pour trouver les appareils sur votre réseau. [Fing](#) est une application populaire disponible à la fois pour les appareils Android et iOS. Vous pouvez utiliser la version gratuite de cette application pour trouver les adresses IP des appareils figurant sur votre réseau.
2. Lorsque vous connaissez l'adresse IP de l'appareil Raspberry Pi, vous pouvez utiliser n'importe quelle application de terminal pour vous connecter.
 - Sur macOS ou Linux, utilisez `ssh` :

```
ssh pi@<IP address>
```

- Sur Windows, utilisez [PuTTY](#), un client SSH gratuit pour Windows.

Pour une nouvelle installation de Raspbian, le nom d'utilisateur est **pi** et le mot de passe est **raspberrypi**. Nous vous recommandons de [changer le mot de passe par défaut](#).

Configuration de la caméra Raspberry Pi

Procédez comme suit pour configurer le [module de caméra Raspberry Pi](#) afin qu'il envoie de la vidéo depuis l'appareil vers un flux vidéo Kinesis.

 Note

Si vous utilisez une webcam USB, passez directement à [the section called “Installation des prérequis logiciels”](#).

Camera module 1

Suivez ces instructions pour mettre à jour le fichier des modules, activer l'interface de la caméra et vérifier le fonctionnement de votre caméra. La mise à jour du fichier de modules indique au Raspberry Pi quels modules du noyau charger au moment du démarrage. Le pilote de caméra n'est pas chargé par défaut afin de préserver les ressources du système sur les appareils Raspberry Pi qui n'utilisent pas de caméra.

1. Ouvrez un éditeur pour apporter des modifications au fichier des modules. Ouvrez le terminal et utilisez la commande suivante pour modifier le fichier à l'aide de l'éditeur nano :

```
sudo nano /etc/modules
```

2. Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier, si ce n'est pas déjà fait :

```
bcm2835-v4l2
```

3. Enregistrez le fichier et quittez l'éditeur. Pour enregistrer et quitter à l'aide de l'éditeur nano, utilisez Ctrl+X.
4. Redémarrez l'appareil Raspberry Pi :

```
sudo reboot
```

5. Lorsque l'appareil redémarre, connectez-vous y à nouveau par le biais de votre application de terminal si vous vous connectez à distance.
6. Ouvrir `raspi-config`:

```
sudo raspi-config
```

7. Choisissez Options d'interfaçage, Legacy Camera. Dans les anciennes versions du système d'exploitation Raspbian, cette option de menu peut se trouver sous Options d'interfaçage, Caméra.

Activez la caméra si elle n'est pas déjà activée, et redémarrez si vous y êtes invité.

8. Vérifiez que la caméra fonctionne en tapant la commande suivante :

```
raspistill -v -o test.jpg
```

Si votre appareil photo est correctement configuré, cette commande capture une image de l'appareil photo, l'enregistre dans un fichier nommé `test.jpg` et affiche des messages d'information.

Camera module 2 or 3

Si vous utilisez un module de caméra 2, vous utilisez soit `bcm2835-v4l2` (ancien) soit `libcamera` (moderne). Cependant, la `libcamera` pile est recommandée pour un meilleur support et de meilleures fonctionnalités. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier que cela `libcamera` se trouve up-to-date sur votre système.

1. [libcamera](#) devrait être préinstallé sur votre Raspberry Pi. Vérifiez les mises à jour éventuelles et mettez à jour la dernière version pour les corrections de bogues et les mises à jour de sécurité. Ouvrez le terminal et saisissez les commandes suivantes :

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

2. Redémarrez votre système pour que les mises à jour prennent effet.

```
sudo reboot
```

3. Testez votre appareil photo. Cette application lance un flux d'aperçu de la caméra et l'affiche à l'écran.

```
libcamera-hello
```

Si vous rencontrez des problèmes avec votre module de caméra, consultez la [documentation du Raspberry Pi](#) pour le dépannage.

Installation des prérequis logiciels

Le SDK C++ Producer nécessite que vous installiez les prérequis logiciels suivants sur le Raspberry Pi.

1. Mettez à jour la liste des packages et installez les bibliothèques nécessaires à la création du SDK. Ouvrez le terminal et saisissez les commandes suivantes :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
    automake \
    build-essential \
    cmake \
    git \
    gstreamer1.0-plugins-base-apps \
    gstreamer1.0-plugins-bad \
    gstreamer1.0-plugins-good \
    gstreamer1.0-plugins-ugly \
    gstreamer1.0-tools \
    gstreamer1.0-omx-generic \
    libcurl4-openssl-dev \
    libgstreamer1.0-dev \
    libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
    liblog4cplus-dev \
    libssl-dev \
    pkg-config
```

2. Si vous utilisez la `libcamera` pile, installez également le `libcamerasrc` GStreamer plugin. Ce GStreamer plugin n'est pas installé par défaut.

```
sudo apt-get install gstreamer1.0-libcamera
```

3. Copiez le fichier PEM suivant dans `/etc/ssl/cert.pem`:

```
sudo curl https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem -o /etc/ssl/
AmazonRootCA1.pem
sudo chmod 644 /etc/ssl/AmazonRootCA1.pem
```

Téléchargez et créez le SDK Kinesis Video Streams C++ pour le producteur

Suivez les procédures ci-dessous pour télécharger et créer le SDK [Kinesis Video Streams C++ + Producer](#). Assurez-vous d'avoir installé les prérequis logiciels ; consultez [the section called "Installation des prérequis logiciels"](#) ces étapes.

1. Accédez au répertoire de téléchargement. Ouvrez un terminal et accédez à votre répertoire de téléchargement préféré.

Par exemple :

```
cd ~/Downloads
```

2. Clonez le référentiel du SDK. Utilisez la `git clone` commande pour télécharger le SDK depuis le GitHub référentiel. Type :

```
git clone https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp.git --single-branch -b master kvs-producer-sdk-cpp
```

Cette commande ne clone qu'une seule branche (la `master` branche), réduisant ainsi la taille et la durée du téléchargement. Il place également le contenu téléchargé dans un dossier appelé `kvs-producer-sdk-cpp` dans le répertoire actuel.

3. Vérifiez le téléchargement. Une fois le processus de clonage terminé, listez le contenu du `kvs-producer-sdk-cpp` dossier pour vérifier que le SDK a été téléchargé.

```
ls kvs-producer-sdk-cpp
```

4. Préparez un répertoire de compilation. Type :

```
mkdir -p kvs-producer-sdk-cpp/build  
cd kvs-producer-sdk-cpp/build
```

5. Configurez le build. Exécutez la `cmake` commande suivante pour configurer l'environnement de génération avec des options spécifiques :

```
cmake .. -DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=ON -DBUILD_DEPENDENCIES=OFF -  
DALIGNED_MEMORY_MODEL=ON
```

[CMake](#) utilise les options suivantes pour générer le fichier approprié `Makefiles` :

- Utiliser le dossier du projet (. .) comme répertoire source.
- Utilisation du répertoire actuel (.) (build/) pour la sortie de compilation.
- -DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=ON permet de créer le GStreamer plugin kvssink.
- -DBUILD_DEPENDENCIES=OFF désactive la création de dépendances externes à partir de la source. Le projet trouvera et utilisera les dépendances externes installées lors d'une étape précédente.
- -DALIGNED_MEMORY_MODEL=ON désactive le modèle de mémoire non aligné. L'accès à la mémoire non aligné n'est pas pris en charge par certains appareils Raspberry Pi.

 Note

Pour une liste complète des CMake arguments, voir [the section called “Téléchargez et configurez le code”](#).

6. Générez le projet. Après avoir configuré le build, utilisez la make commande pour compiler à l'aide de la commande Makefile générée par cmake.

```
make -j$(nproc)
```

L'-j argument to make lui permet d'exécuter plusieurs tâches de compilation en parallèle. Pour réduire les temps de construction, utilisez la nproc commande pour calculer dynamiquement le nombre de cœurs de processeur de votre Raspberry Pi.

7. Confirmez que c'libgstkvssink.so est bien le cas.

Répertoriez les fichiers du répertoire en cours.

Prompt :

```
ls
```

Réponse :

CMakeCache.txt	dependency	kvs_gstreamer_sample
CMakeFiles	kvs_gstreamer_audio_video_sample	kvssink_gstreamer_sample
Makefile	kvs_gstreamer_file_uploader_sample	libKinesisVideoProducer.so


```
cmake_install.cmake kvs_gstreamer_multistream_sample libgstkvssink.so
```

8. Confirmez que cela GStreamer peut se charger `kvssink`.

Définissez la variable d'`GST_PLUGIN_PATH` environnement sur le répertoire contenant `libgstkvssink.so`.

```
export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`
```

Avoir une GStreamer charge `kvssink` :

```
gst-inspect-1.0 kvssink
```

Vous devriez voir de la documentation sur `kvssink`. Utilisez les touches fléchées pour naviguer et appuyez `q` pour quitter.

9. (Facultatif) Mettez à jour le script de démarrage de votre shell pour inclure la définition de la variable d'`GST_PLUGIN_PATH` environnement. Cela garantit `GST_PLUGIN_PATH` un réglage correct lors d'une nouvelle session de terminal. Sur les appareils Raspberry Pi, le script de démarrage du shell est `~/ .bashrc`.

Exécutez la commande suivante pour ajouter la commande à la fin du script de démarrage du shell.

```
echo "export GST_PLUGIN_PATH=~/Downloads/kvs-producer-sdk-cpp/build" >> ~/.bashrc
```

Tapez ce qui suit pour exécuter le script de démarrage du shell ou fermer le shell actuel et en ouvrir un nouveau.

```
source ~/.bashrc
```

Confirmez que le `GST_PLUGIN_PATH` paramètre est réglé et que vous pouvez charger `kvssink`.

```
echo $GST_PLUGIN_PATH
```

```
gst-inspect-1.0 kvssink
```

Diffusez de la vidéo sur votre flux vidéo Kinesis

Pour exécuter cet exemple d'application, vous avez besoin des informations suivantes :

- Le nom du flux que vous avez créé dans la section [Prérequis](#).
- Les informations d'identification de compte (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète) que vous avez créées dans [Création d'un utilisateur IAM autorisé à écrire sur Kinesis Video Streams](#).
- GStreamer est capable de localiser le kvssink plugin. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Téléchargez et compilez le SDK C++ Producer"](#).

1. Définissez les informations d'identification et la région.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=YourAccessKey
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecretKey
export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2
```

Pour les autres méthodes d'authentification, consultez [the section called "Fournissez des informations d'identification à kvssink"](#).

Note

Le SDK C++ Producer utilise par défaut la région USA Ouest (Oregonus-west-2) (). Pour utiliser la valeur par défaut, Région AWS créez votre flux vidéo Kinesis dans la région USA Ouest (Oregon).

Pour utiliser une autre région pour votre flux vidéo Kinesis, définissez la variable d'environnement suivante sur votre région (par exemple, *us-east-1*) :

```
export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
```

2. En fonction de votre support d'entrée, choisissez l'une des options suivantes :

Sample GStreamer video

Ce GStreamer pipeline génère un flux vidéo de test en direct avec un modèle de test standard qui s'exécute à 10 images par seconde avec une résolution de 640 x 480 pixels. Une superposition est ajoutée pour afficher l'heure et la date actuelles du système. La vidéo est ensuite encodée au format H.264 et des images-clés sont générées au maximum toutes

les 10 images, ce qui se traduit par une durée de fragment (également appelée taille d'un groupe d'images (GoP)) de 1 seconde. kvssink prend le flux vidéo encodé en H.264, le conditionne dans le format conteneur Matroska (MKV) et le télécharge sur votre flux vidéo Kinesis.

Exécutez la commande suivante :

```
gst-launch-1.0 -v videotestsrc is-live=true \  
! video/x-raw,framerate=10/1,width=640,height=480 \  
! clockoverlay time-format="%a %B %d, %Y %I:%M:%S %p" \  
! x264enc bframes=0 key-int-max=10 \  
! h264parse \  
! kvssink stream-name="YourStreamName"
```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL +C.

L'exemple de GStreamer pipeline vidéo ressemble à ceci :

USB web cam

Exécutez la commande suivante pour GStreamer détecter automatiquement votre caméra USB :

```
gst-launch-1.0 autovideosrc \  
! videoconvert \  
! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480 \  
! x264enc bframes=0 key-int-max=45 tune=zerolatency byte-stream=true speed-  
preset=ultrafast \  
! h264parse \  
! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline \  
! kvssink stream-name="YourStreamname"
```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL +C.

Plutôt que de laisser la GStreamer détection automatique, vous pouvez utiliser v4l2src un identifiant d'appareil spécifique. Exécutez la commande suivante :

```
gst-device-monitor-1.0
```

Dans le résultat, vous verrez certains appareils et le début d'un GStreamer pipeline expliquant comment utiliser l'appareil :

Device found:

```

    name  : H264 USB Camera: USB Camera
    class : Video/Source
    caps  : video/x-h264, stream-format=(string)byte-stream,
    alignment=(string)au, width=(int)1920, height=(int)1080, pixel-aspect-
    ratio=(fraction)1/1, colorimetry=(string){ 2:4:7:1 }, framerate=(fraction)
    { 30/1, 25/1, 15/1 };
    ...
    properties:
        device.path = /dev/video4
        udev-probed = false
        device.api = v4l2
        v4l2.device.driver = uvcvideo
        v4l2.device.card = "H264\ USB\ Camera:\ USB\ Camera"
        v4l2.device.bus_info = usb-3f980000.usb-1.3
        v4l2.device.version = 265767 (0x00040e27)
        v4l2.device.capabilities = 2216689665 (0x84200001)
        v4l2.device.device_caps = 69206017 (0x04200001)
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video4 ! ...

```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL +C.

Raspberry Pi camera module 1

Si vous utilisez le module de caméra Pi 1 ou le module de caméra Pi 2 avec bcm2835-v4l2, utilisez ce qui suit :

```

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 \
! videoconvert \
! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480 \
! x264enc bframes=0 key-int-max=45 bitrate=500 tune=zerolatency \
! h264parse ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline \
! kvssink stream-name="YourStreamname"

```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL +C.

Raspberry Pi camera module 2 or 3

Si vous utilisez la libcamera pile moderne, utilisez le GStreamer pipeline suivant :

```
gst-launch-1.0 libcamerasrc \  
  ! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=30/1,format=I420 \  
  ! videoconvert \  
  ! x264enc speed-preset=ultrafast tune=zerolatency byte-stream=true key-int-  
max=75 \  
  ! video/x-h264,level=(string)4 \  
  ! h264parse \  
  ! video/x-h264,stream-  
format=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1 \  
  ! kvssink stream-name="YourStreamname"
```

Pour arrêter le GStreamer pipeline, sélectionnez la fenêtre du terminal et appuyez sur CTRL +C.

Utiliser du matériel

Certains modèles de Raspberry Pi sont équipés d'encodeurs H.264 accélérés par matériel. Vous pouvez les utiliser à la place x264enc d'un encodeur logiciel.

1. Assurez-vous que les GStreamer plugins sont installés :

```
sudo apt-get install gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-bad
```

2. Type :

```
gst-inspect-1.0 | grep h264
```

Déterminez si les éléments suivants sont disponibles :

- omxh264enc
- v4l2h264enc

S'ils sont disponibles, vous pouvez les utiliser. Voici quelques exemples de pipelines utilisant ces éléments :

omxh264enc:

```
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 \
! videoconvert \
! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480 \
! omxh264enc control-rate=2 target-bitrate=512000 periodicity-idr=45 inline-
header=FALSE \
! h264parse ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline \
! kvssink stream-name="raspberry"
```

v4l2h264encet v4l2convert :

```
gst-launch-1.0 libcamerasrc \
! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=30/1,format=I420 \
! v4l2convert \
! v4l2h264enc extra-controls="controls,repeat_sequence_header=1" \
! video/x-h264,level='(string)4' \
! h264parse \
! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1
\
! kvssink stream-name="test-stream"
```

Problèmes d'exécution

Vous trouverez ci-dessous certains problèmes d'exécution fréquemment rencontrés et la manière de les résoudre.

Aucun élément de ce type « xxxxxxxxx »

Si vous recevez un message d'erreur comme celui-ci, cela signifie qu'il vous manque un GStreamer plugin :

```
WARNING: erroneous pipeline: no element "videoconvert"
```

Résolution :

En fonction de l'élément manquant, déterminez l'action appropriée :

- `kvssink`: Voir [the section called “Téléchargez et compilez le SDK C++ Producer”](#).
- `libcamerasrc`: Voir [the section called “Erreur « Échec de l'activation du pool de mémoire tampon »”](#) pour installer l'`libcamerasrc` GStreamer élément.
- `omxh264enc` v4l2h264enc :

Suivez [the section called “Installation des prérequis logiciels”](#) pour installer toutes les GStreamer bibliothèques. Si vous les avez tous installés et que ces éléments n'apparaissent pas, cela signifie que votre Raspberry Pi n'a pas le matériel nécessaire. Utilisez `x264enc` plutôt l'encodeur logiciel.

- Autre : suivez [the section called “Installation des prérequis logiciels”](#) pour installer toutes les GStreamer bibliothèques. Différents GStreamer éléments se trouvent dans les différents groupes de GStreamer plugins (bons, mauvais, moches), alors assurez-vous de tous les installer.

Erreur « Échec de l'activation du pool de mémoire tampon »

Si vous recevez une erreur comme celle-ci, cela signifie que le pipeline utilisé est en cours d'utilisation `v4l2src`, mais qu'il devrait l'utiliser à la `libcamerasrc` place.

```
ERROR bufferpool gstbufferpool.c:572:gst_buffer_pool_set_active:source:pool0:src start
failed
WARN v4l2src gstv4l2src.c:976:gst_v4l2src_decide_allocation: error: Failed to allocate
required memory.
WARN v4l2src gstv4l2src.c:976:gst_v4l2src_decide_allocation: error: Buffer pool
activation failed
WARN basesrc gstbasesrc.c:3352:gst_base_src_prepare_allocation: Subclass failed to
decide allocation
Error received from element source: Failed to allocate required memory.
WARN basesrc gstbasesrc.c:3132:gst_base_src_loop: error: Internal data stream error.
Debugging information: ../sys/v4l2/gstv4l2src.c(976): gst_v4l2src_decide_allocation
(): /GstPipeline:live-kinesis-pipeline/GstV4l2Src:source:
Buffer pool activation failed
WARN basesrc gstbasesrc.c:3132:gst_base_src_loop: error: streaming stopped, reason not-
negotiated (-4)
```

Par exemple, si vous utilisez le pipeline suivant alors que le module de caméra 2 n' GStreamer est pas `libcamerasrc` installé, vous risquez de rencontrer cette erreur lorsque vous essayez de détecter automatiquement les éléments à utiliser.

```
gst-launch-1.0 autovideosrc ! videoconvert ! autovideosink
```

Résolution :

Assurez-vous qu'il `libcamerasrc` est installé et utilisez-le comme élément source plutôt que `dev4l2src`. Tapez ce qui suit pour installer l'`libcamerasrc` GStreamer élément :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gstreamer1.0-libcamera
```

Une fois `libcamerasrc` installé, si vous utilisez l'`autovideosrc` élément, vous GStreamer devriez automatiquement passer à la bonne source `libcamerasrc` au lieu `dev4l2src`.

Erreur de bus

Si vous recevez une erreur de bus peu après le démarrage `kvssink` (généralement, au moment de la `PutMedia` fin de l'appel HTTP), cela signifie que votre Raspberry Pi ne prend pas en charge l'accès à la mémoire non aligné. Les journaux ressembleront à ce qui suit :

```
INFO Camera camera.cpp:1197 configuring streams: (0) 640x480-YUV420
INFO RPI pisp.cpp:1450 Sensor: /base/axi/pcie@120000/rp1/i2c@88000/imx708@1a - Selected
  sensor format: 1536x864-SBGGR10_1X10 - Selected CFE format: 1536x864-PC1B
[INFO ] kinesisVideoStreamFormatChanged(): Stream format changed.
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: user-agent -> AWS-SDK-KVS-CPP-
CLIENT/3.4.2/1.5.3 GCC/12.2.0 Linux/6.6.51+rpt-rpi-v8 aarch64 CPPSDK
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: x-amzn-stream-name -> demo-
stream
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: x-amzn-producer-start-
timestamp -> 1732012345.678
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: x-amzn-fragment-
acknowledgment-required -> 1
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: x-amzn-fragment-timecode-type
-> ABSOLUTE
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: transfer-encoding -> chunked
[DEBUG] setRequestHeader(): Appending header to request: connection -> keep-alive
[INFO ] putStreamResultEvent(): Put stream result event. New upload handle 0
[WARN ] notifyDataAvailable(): [demo-stream] Failed to un-pause curl with error: 43.
  Curl object 0xe2f6f418
Bus error
```


Kinesis Video Streams PIC utilise un accès mémoire non aligné pour optimiser l'utilisation de la mémoire, ce qui n'est pas pris en charge par tous les appareils.

Résolution :

Pour utiliser le SDK en mode d'accès à la mémoire aligné, vous devez définir explicitement l'`ALIGNED_MEMORY_MODEL` CMake indicateur sur `ON` lors de la compilation `kvssink`, car il est défini par défaut sur `OFF`. Voir [the section called “Téléchargez et compilez le SDK C++ Producer”](#) pour des instructions plus détaillées.

L'horodatage se bloque et le pipeline s'arrête

Lors de l'utilisation `x264enc` dans un GStreamer pipeline, vous pouvez rencontrer des situations où la chronologie du pipeline ralentit considérablement ou s'arrête complètement en quelques secondes.

Cela se produit parce que les paramètres `x264enc` par défaut peuvent introduire une latence de codage élevée, qui dépasse la capacité de la mémoire tampon d'entrée par défaut. Par conséquent, la mémoire tampon d'entrée se remplit, ce qui provoque le blocage des éléments en amont et le blocage du pipeline.

Pour plus d'informations, consultez la [documentation GStreamer](#).

Résolution :

Configurez `x264enc` avec l'option de `zerolatency` réglage. Cela réduit considérablement la latence d'encodage en optimisant les scénarios en temps réel, garantissant ainsi un traitement et une sortie plus rapides des images.

Exemple de configuration :

```
... ! x264enc tune=zerolatency byte-stream=true speed-preset=ultrafast bframes=0 key-int-max=60 ! ...
```

Note

Bien que cette solution empêche efficacement le blocage du pipeline, elle peut avoir un impact sur l'efficacité et la qualité de l'encodage. Pour les scénarios nécessitant à la fois une faible latence et une haute qualité, envisagez d'autres approches, telles que l'utilisation d'optimisations matérielles ou la recherche d'une webcam produisant directement du H.264, en sautant cette étape de codage.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Utiliser du matériel”](#).

Impossible d'exécuter plusieurs pipelines à partir du même **v4l2** appareil en même temps

Les appareils tels que `/dev/video0` ceux-ci ne sont accessibles que par un seul processus à la fois. Si plusieurs processus tentent d'y accéder en même temps, le second attend que le premier soit terminé.

Résolution :

Créez un dispositif de bouclage permettant à plusieurs processus d'utiliser l'interface de bouclage en même temps. Pour plus d'informations, consultez [Stack Exchange](#).

Erreur de flux de données interne

Lorsque vous créez un GStreamer pipeline, vous connectez des éléments en reliant le bloc source d'un élément au bloc récepteur d'un autre élément. Ce processus de liaison permet le flux de données de l'élément source vers l'élément récepteur, formant ainsi un pipeline de données.

Le message d'erreur « La connexion au pad a échoué » dans le journal indique qu'un problème GStreamer a été rencontré lors de la tentative d'établissement d'une connexion (lien) entre les pads de deux éléments de votre pipeline.

```
Pad link failed
Error received from element udpsrc0: Internal data stream error.
```

Résolution :

Déterminez quels éléments ne sont pas liés les uns aux autres. Pour réduire la portée du pipeline, supprimez des éléments du pipeline. Remplacez l'élément le plus à droite par `fakesink` des éléments et supprimez-les un par un.

Vous devrez peut-être ajuster les éléments [capsfilter](#), and/or modifier les éléments utilisés par votre pipeline.

Les cas courants demandent un `framerate` ou `resolution` que l'appareil photo ne prend pas en charge. `gst-device-monitor-1.0` à utiliser dans le terminal pour obtenir les valeurs prises en charge `framerates`, `resolutions`, et `formats`. Vous pouvez utiliser l' GStreamer élément [Videoscale](#) pour régler la résolution vidéo et [Videorate pour ajuster la fréquence](#) d'images vidéo.

Pour vérifier les formats pris en charge pour un GStreamer élément individuel, saisissez `gst-inspect-1.0 element-name` le terminal.

Lire le contenu multimédia de votre flux vidéo Kinesis

Ouvrez la console [Kinesis Video Streams](#) et sélectionnez le nom du flux que vous avez créé.

Le flux vidéo qui est envoyé à partir de l'appareil Raspberry Pi apparaît dans la console.

Note

Quelques secondes peuvent s'écouler avant que la vidéo n'apparaisse dans la console.

Une fois le stream diffusé, vous pouvez tester les fonctionnalités suivantes dans la console :

- Dans la section Video preview (Aperçu vidéo), utilisez les contrôles de navigation pour revenir en arrière et avancer rapidement dans le flux.
- Dans la section Informations sur le flux, passez en revue le codec, la résolution et le débit du flux. Les valeurs de résolution et de débit sont délibérément définies à un niveau bas sur le Raspberry Pi afin de minimiser l'utilisation de la bande passante pour ce didacticiel.

Pour consulter les CloudWatch métriques Amazon créées pour votre stream, sélectionnez Afficher les métriques du stream dans CloudWatch.

- Sous Durée de conservation, notez que le flux vidéo est conservé une journée. Vous pouvez modifier cette valeur en spécifiant No data retention (Pas de rétention des données) ou une valeur pouvant aller d'une journée jusqu'à plusieurs années.
- Dans la section Chiffrement côté serveur, notez que vos données sont chiffrées au repos à l'aide d'une clé gérée par le AWS Key Management Service (AWS KMS).

Problèmes de lecture

Vous trouverez ci-dessous certains problèmes de lecture fréquemment rencontrés et la procédure à suivre pour les résoudre.

Aucun média, mais les logs contiennent des Acks persistants

Si vous voyez PERSISTED Acks dans les journaux, cela signifie que Kinesis Video Streams a correctement ingéré et stocké le contenu multimédia chargé par. kvssink Les acks reçus de Kinesis Video Streams ressemblent à ceci. Dans le JSON, examinez la valeur de la "EventType" clé.

```
{"EventType": "RECEIVED", "FragmentTimecode": 252200, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}, {"EventType": "BUFFERING", "FragmentTimecode": 252467, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}, {"EventType": "RECEIVED", "FragmentTimecode": 252467, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}, {"EventType": "BUFFERING", "FragmentTimecode": 253000, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}, {"EventType": "PERSISTED", "FragmentTimecode": 252200, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}, {"EventType": "PERSISTED", "FragmentTimecode": 252467, "FragmentNumber": "1234567890123456789012345678901234567890"}]
```

Résolution :

Patiencez une minute ou deux dans la console Kinesis Video Streams, puis utilisez la double flèche droite. Si aucun média n'apparaît, vérifiez que votre stream est envoyé vers la bonne région et vérifiez l'orthographe du nom du stream. Vous pouvez trouver ces informations dans les journaux.

Consultez [the section called “Indiquez une région pour kvssink”](#) pour plus d'informations sur la façon dont kvssink détermine la région à utiliser.

Le contenu multimédia met beaucoup de temps à se charger dans le AWS Management Console

 Important

L'expérience de lecture sur console est différente de l'expérience de lecture HLS et DASH. Utilisez également l'exemple de [page Web hébergée par](#) le lecteur multimédia GitHub pour tester la lecture. Le code source de la page Web se trouve [ici](#).

Le contenu multimédia peut se charger lentement dans la console en raison d'une faible bande passante réseau ou d'un périphérique restreint, mais cela peut également être dû à l'encodage vidéo et à la fragmentation.

Principes de base de l'encodage vidéo :

- Les codeurs H.264 et H.265 utilisent des images clés (images I) et des images prédites (images P) pour une compression efficace.
- Les images-clés contiennent des données d'image complètes, tandis que les images P contiennent uniquement les modifications par rapport aux images précédentes.

- L' « intervalle entre images clés » détermine la fréquence à laquelle les images-clés apparaissent dans le flux vidéo.

Fragmentation dans le streaming :

- Dans Kinesis Video Streams, les nouveaux fragments commencent par chaque image-clé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Modèle de données”](#).
- La longueur du fragment (en secondes) peut être estimée comme suit : intervalle entre images clé ÷ fréquence d'images

Exemple :

Pour un flux avec un intervalle d'images clé de 30 et une fréquence d'images de 15 images par seconde :

Longueur du fragment = $30 \div 15 = 2$ secondes

En raison de l'allongement des intervalles entre les images-clés, les fragments plus longs augmentent la latence dans le streaming multimédia.

Résolution :

Pour améliorer les temps de chargement, pensez à réduire l'intervalle entre les images-clés. Cela créera des fragments plus courts, diminuera la latence, mais augmentera également la taille du fichier vidéo.

Pour l'`x264enc` GStreamer élément, vous pouvez définir explicitement l'intervalle entre les images-clés via la `key-int-max` propriété :

```
x264enc bframes=0 key-int-max=60
```

Lorsque vous examinez les résultats du journal, notez la fréquence à laquelle le client de téléchargement reçoit des messages ACKs de Kinesis Video Streams. Plus le nombre d'images-clés générées est élevé, plus le nombre d'images ACKs renvoyées est élevé.

Le média est déformé ou contient des artefacts

Pour résoudre ce problème, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés. Vérifiez la sortie `libcamera-hello` (ou `raspistill` pour les anciennes caméras Pi) des modules de caméra.

Dans votre GStreamer pipeline, remplacez `kvssink` par `autovideosink` ou `matroskamux` `etfilesink`. Par exemple :

```
... x264enc tune=zerolatency speed-preset=ultrafast bframes=0 key-int-max=60 byte-
stream=true ! h264parse ! matroskamux ! filesink location=output.mkv
```

Vérifiez le fichier de sortie `filesink` ou le lecteur multimédia qui s'ouvre lors de l'utilisation `autovideosink` pour voir si les artefacts sont également présents.

Passez également en revue le résultat du pipeline suivant :

```
gst-launch-1.0 autovideosrc ! videoconvert ! autovideosink
```

L'ajout d'éléments à votre pipeline, tels que le [dewarp](#), peut corriger les résultats des caméras Fish Eye.

Passez en revue les codecs de sortie pris en charge par votre caméra et ajustez les éléments selon vos besoins.

Par exemple, si votre caméra USB ne prend en charge que la sortie JPEG, vous devrez utiliser les `jpegdec` éléments `jpegparse` et pour transformer le support avant de l'encoder en H.264 à l'aide `x264enc` de. Recherchez de l'aide sur les GStreamer forums pour d'autres utilisateurs utilisant des pipelines et/ou des configurations de webcam similaires.

Résolution des problèmes de compilation sur le SDK C++ Producer pour Raspberry Pi

Si vous rencontrez un problème de compilation et que vous souhaitez essayer différents CMake arguments, veillez à effectuer une nouvelle génération. Supprimez les build dossiers `open-sourcedependency`, et avant de réessayer.

Problèmes de création avec OpenSSL

Si vous recevez un résultat similaire à ce qui suit, cela indique qu'OpenSSL a mal détecté l'architecture de votre système.

```
crypto/md5/md5-aarch64.S: Assembler messages:
crypto/md5/md5-aarch64.S:3: Error: unrecognized symbol type ""
crypto/md5/md5-aarch64.S:6: Error: bad instruction `stp x19,x20,[sp,#-80]!'
crypto/md5/md5-aarch64.S:7: Error: bad instruction `stp x21,x22,[sp,#16]'
```

```
crypto/md5/md5-aarch64.S:8: Error: bad instruction `stp x23,x24,[sp,#32]`
crypto/md5/md5-aarch64.S:9: Error: bad instruction `stp x25,x26,[sp,#48]`
```

Dans cet exemple, il tente de créer une version 64 bits (`linux-aarch64`) alors que ce Raspberry Pi est en réalité 32 bits. Certains appareils Raspberry Pi ont un noyau 64 bits, mais un espace utilisateur 32 bits.

Déterminez l'architecture pour laquelle OpenSSL essaie de créer. Vous pouvez trouver la ligne de journal lors de l'étape de configuration pour OpenSSL :

```
[ 33%] Performing update step for 'project_libopenssl'
-- Already at requested tag: OpenSSL_1_1_1t
[ 44%] No patch step for 'project_libopenssl'
[ 55%] Performing configure step for 'project_libopenssl'
Operating system: x86_64-whatever-linux2
Configuring OpenSSL version 1.1.1t (0x1010114fL) for linux-x86_64
Using os-specific seed configuration
Creating configdata.pm
Creating Makefile
```

Vérifiez l'architecture de votre système :

- Vérifiez le nombre de bits du noyau : exécutez `uname -m`
- Vérifiez le nombre de bits de l'espace utilisateur : exécuter `getconf LONG_BIT`

Vous pouvez également consulter les informations relatives à votre processeur à l'aide des commandes `lscpu` ou `cat /proc/cpuinfo`.

Résolution :

Pour résoudre ce problème, ajoutez l'argument CMake suivant lors de la création, afin de vous assurer qu'OpenSSL se construit correctement pour l'architecture ARM 32 bits :

```
-DBUILD_OPENSSL_PLATFORM=linux-armv4
```

Résoudre les problèmes **kvssink** de chargement dans GStreamer

Confirmer `GST_PLUGIN_PATH`

Assurez-vous que la variable d'environnement `GST_PLUGIN_PATH` de votre session shell en cours pointe vers le répertoire contenant `kvssink`. Les variables d'environnement étant spécifiques à

une session, vous devez les définir pour chaque nouvelle session. Pour rendre cette modification permanente, consultez « Mettre à jour le script de démarrage de votre shell pour inclure la définition de la variable d'environnement GST_PLUGIN_PATH ».

Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier objet partagé : aucun fichier ou répertoire de ce type

Si le message d'erreur s'affiche `Cannot open shared object file: No such file or directory`, exécutez la commande suivante :

```
gst-inspect-1.0 /path/to/libgstkvssink.so
```

Si vous recevez le résultat suivant, cela indique que l'éditeur de liens dynamiques ne parvient pas à localiser les bibliothèques requises pour `kvssink`. Cela se produit généralement pour les raisons suivantes :

- Déménagement `kvssink` vers un endroit différent de celui où il a été construit.
- Compilation croisée pour une architecture de processeur incorrecte.
- Une dépendance requise est manquante.

Sortie :

```
WARNING: erroneous pipeline: no element "kvssink"  
error while loading shared libraries: libcproducer.so: cannot open shared object file:  
No such file or directory
```

Résolution :

Pour les bibliothèques déplacées, ajoutez le répertoire contenant les bibliothèques manquantes à `LD_LIBRARY_PATH`.

À partir du répertoire racine du dépôt d'origine, vous pouvez localiser la bibliothèque manquante à l'aide de l'utilitaire. Dans le terminal, tapez :

```
find . -name "*libcproducer*"
```

Sortie :

```
./build/dependency/libkvsproducer/kvsproducer-src/libcproducer.so
```


Le séparateur de chemin de fichier sur les appareils Linux est : . La commande ci-dessous ajoute un nouveau chemin de dossier à la variable d'environnement `LD_LIBRARY_PATH` existante, en préservant les valeurs précédentes.

Dans votre terminal, saisissez :

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/path/to/build/dependency/libkvsproducer/
kvsproducer-src
```

Important

Les variables d'environnement sont spécifiques à la session. Pour conserver les modifications d'une session à l'autre, modifiez le script de démarrage de votre shell.

Vous devrez peut-être également ajouter le `open-source/local/lib` à votre `$LD_LIBRARY_PATH`.

Erreur : `./path/to/libcproducer.so.1` : en-tête ELF non valide

Si vous recevez cette erreur lors du chargement des bibliothèques partagées, cela peut être dû à des liens symboliques rompus (`symlinks`). Les liens symboliques peuvent être interrompus si le système d'exploitation de la machine hôte ne correspond pas à celui de la machine cible. Par exemple, la compilation croisée sur un MacBook pour un Raspberry Pi.

Une autre cause possible est que les fichiers binaires créés étaient destinés à la mauvaise architecture. Par exemple, si les fichiers binaires ont été conçus pour x86 (le Raspberry Pi utilise ARM CPUs).

Accédez à l'emplacement de bibliothèque spécifié dans l'erreur et tapez : `ls -la` pour inspecter la bibliothèque `symlinks`.

Réponse :

```
drwxr-xr-x 16 me staff 512 Sep 10 17:16 .
drwxr-xr-x 7 me staff 224 Jan 6 23:46 ..
drwxr-xr-x 4 me staff 128 Sep 10 17:16 engines-1.1
-rwxr-xr-x 1 me staff 2294496 Sep 10 17:16 libcrypto.1.1.so
-rw-r--r-- 1 me staff 4002848 Sep 10 17:16 libcrypto.a
lrwxr-xr-x 1 me staff 19 Sep 10 17:16 libcrypto.so -> libcrypto.1.1.so
```

```

-rwxr-xr-x  1 me  staff  631176 Sep 10 17:12 liblog4cplus-2.0.3.so
lrwxr-xr-x  1 me  staff      24 Sep 10 17:12 liblog4cplus.so -> liblog4cplus-2.0.3.so
-rwxr-xr-x  1 me  staff   1012 Sep 10 17:12 liblog4cplus.a
-rwxr-xr-x  1 me  staff  694328 Sep 10 17:12 liblog4cplusU-2.0.3.so
lrwxr-xr-x  1 me  staff      25 Sep 10 17:12 liblog4cplusU.dylib ->
liblog4cplusU-2.0.3.so
-rwxr-xr-x  1 me  staff   1017 Sep 10 17:12 liblog4cplusU.a
-rwxr-xr-x  1 me  staff  536416 Sep 10 17:16 libssl.1.1.1.so
-rw-r--r--  1 me  staff  795184 Sep 10 17:16 libssl.a
lrwxr-xr-x  1 me  staff      16 Sep 10 17:16 libssl.so -> libssl.1.1.1.so
drwxr-xr-x  6 me  staff    192 Sep 10 17:16 pkgconfig

```

Dans l'exemple de sortie ci-dessus, `symlinks` ils ne sont pas cassés. Les Broken n'symlinksauront pas de flèches pointant vers leurs cibles.

Résolution :

Il existe deux options pour corriger les liens symboliques :

- Recommandé : Recréez le à l'symlinkaide de la `ln` commande. Type :

```
ln -s /path/to/actual/library /path/to/symlink
```

- Copiez le fichier de bibliothèque actuel et renommez-le pour qu'il corresponde ausymlink.

Note

Cette option entraîne une augmentation de l'utilisation du stockage.

La meilleure pratique consiste à compiler sur le même système d'exploitation à l'aide d'outils tels que Docker pour éviter les problèmes de compilation croisée.

Dépendances manquantes :

Si le nom de bibliothèque manquant commence par `libkvs`, consultez la section « bibliothèques déplacées » ci-dessus pour installer les bibliothèques Kinesis Video Streams de l'appareil hôte vers l'appareil cible.

Dans le cas [the section called “Installation des prérequis logiciels”](#) contraire, assurez-vous que tous les logiciels open source requis sont installés sur l'appareil cible.

Référence du code d'erreur

Cette section contient des informations relatives aux erreurs et codes d'état pour le [Transférer vers Kinesis Video Streams](#).

Pour obtenir plus d'informations sur les solutions concernant des problèmes courants, consultez [Résolution des problèmes](#).

Rubriques

- [Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - Code indépendant de la plate-forme \(PIC\)](#)
- [Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - bibliothèque C Producer](#)

Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - Code indépendant de la plate-forme (PIC)

Les sections suivantes contiennent des informations d'erreur et d'état renvoyées par des rappels pour l'PutFrameopération dans le code PIC (Platform Independent Code).

Rubriques

- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque cliente](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque de durées](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque commune](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque heap](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la MKVGen bibliothèque](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque Trace](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque Utils](#)
- [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque View](#)

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque cliente

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la bibliothèque Kinesis Video Client Streams.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000001	STATUS_MAX_STREAM_COUNT	Le nombre maximal de flux a été atteint.	Spécifiez un plus grand nombre max. de flux dans DeviceInfo que le nombre spécifié dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x52000002	STATUS_MIN_STREAM_COUNT	Erreur relative au nombre minimal de flux.	Spécifiez le nombre maximum de flux entrants supérieurs à zeroDeviceInfo .
0x52000003	STATUS_INVALID_DEVICE_NAME_LENGTH	La longueur du nom de périphérique n'est pas valide.	Reportez-vous à la longueur maximale du nom de l'appareil en caractères spécifiée dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x52000004	STATUS_INVALID_DEVICE_INFO_VERSION	La version de la structure DeviceInfo est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x52000005	STATUS_MAX_TAG_COUNT	Le nombre maximal de balises a été atteint.	Reportez-vous au nombre maximal de balises actuel spécifié dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x52000006	STATUS_DEVICE_FINGERPRINT_LENGTH		
0x52000007	STATUS_INVALID_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.

Code	Message	Description	Action recommandée
		Callbacks est non valide.	
0x52000008	STATUS_INVALID_STRUCTURE_INFO_VERSION	La version de la structure StreamInfo est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x52000009	STATUS_INVALID_NAME_LENGTH	La longueur du nom de flux n'est pas valide.	Reportez-vous à la longueur maximale du nom du flux en caractères spécifiée dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x5200000a	STATUS_INVALID_STORAGE_SIZE	Une taille de stockage non valide a été spécifiée.	La taille de stockage en octets doit être comprise dans les limites spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x5200000b	STATUS_INVALID_ROOT_DIRECTORY_LENGTH	La longueur de chaîne du répertoire racine est non valide.	Reportez-vous à la longueur maximale du chemin du répertoire racine spécifiée dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x5200000c	STATUS_INVALID_SPILL_RATIO	Taux de déversement non valide.	Exprimez le taux de déversement sous forme de pourcentage compris entre 0 et 100.
0x5200000d	STATUS_INVALID_STORAGE_INFO_VERSION	La version de la structure StorageInfo est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200000e	STATUS_INVALID_STREAM_STATE	Le flux est dans un état qui ne permet pas d'effectuer l'opération actuelle.	Le plus souvent, cette erreur se produit lorsque le SDK n'atteint pas l'état requis pour effectuer l'opération demandée. Par exemple, elle se produit si l'appel de l'API <code>GetStreamingEndpoint</code> échoue et que l'application cliente l'ignore et continue de placer des images dans le flux.
0x5200000f	STATUS_SERVICE_CALLBACKS_MISSING	La structure <code>Callbacks</code> a des points d'entrée de fonction manquants pour certaines fonctions obligatoires.	Vérifiez que les rappels obligatoires sont implémentés dans l'application cliente. Cette erreur n'est visible que pour les clients PIC (Platform Independent Code). C++ et d'autres wrappers de plus haut niveau satisfont à ces appels.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000010	STATUS_SERVICE_CALL_NOT_AUTHORIZED_ERROR	Non autorisé.	Vérifiez le jeton de sécurité, le certificat, l'intégration du jeton de sécurité et l'expiration. Vérifiez que le jeton possède les droits appropriés associés. Pour les exemples d'applications Kinesis Video Streams, vérifiez que la variable d'environnement est correctement définie.
0x52000011	STATUS_DESCRIBE_STREAM_CALL_FAILED	Échec de l'API <code>DescribeStream</code> .	Cette erreur est renvoyée après l'échec de la nouvelle tentative d'exécution de l'API <code>DescribeStream</code> . Le client PIC renvoie cette erreur après avoir arrêté de réessayer.
0x52000012	STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RESPONSE	La structure <code>DescribeStreamResponse</code> est non valide.	La structure qui a été transmise à <code>DescribeStreamResultEvent</code> a pour valeur NULL ou contient des éléments non valides, tels qu'un nom Amazon Resource Name (ARN) de valeur NULL.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000013	STATUS_STREAM_IS_BEING_DELETED_ERROR	Le flux est en cours de suppression.	Un échec d'API a été causé par le flux en cours de suppression. Vérifiez qu'aucun autre processus n'essaie de supprimer le flux lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
0x52000014	STATUS_SERVICE_CALL_INVALID_ARG_ERROR	Des arguments non valides ont été spécifiés pour l'appel de service.	Le backend renvoie cette erreur lorsqu'un argument d'appel de service n'est pas valide ou lorsque le SDK rencontre une erreur qu'il ne peut pas interpréter.
0x52000015	STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_FOUND_ERROR	L'appareil est introuvable.	Vérifiez que l'appareil n'est pas supprimé pendant son utilisation.
0x52000016	STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_PROVISIONED_ERROR	L'appareil n'a pas été mis en service.	Vérifiez que l'appareil a été approvisionné.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000017	STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_NOT_FOUND_ERROR	Une ressource générique introuvable a été renvoyée du service.	Cette erreur se produit lorsque le service ne peut pas localiser la ressource (par exemple, un flux). Cela peut signifier différentes choses selon les contextes, mais la cause probable est l'utilisation de APIs avant la création du flux. L'utilisation du SDK confirme que le flux a été créé en premier.
0x52000018	STATUS_INVALID_AUTH_LEN	Longueur non valide des infos d'authentification.	Reportez-vous aux valeurs actuelles spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x52000019	STATUS_CREATE_STREAM_CALL_FAILED	L'appel de l'API <code>CreateStream</code> a échoué.	Reportez-vous à la chaîne d'erreur pour obtenir de plus amples informations sur la raison pour laquelle l'opération a échoué.
0x5200002a	STATUS_GET_STREAMING_TOKEN_CALL_FAILED	L'appel de <code>GetStreamingToken</code> a échoué.	Reportez-vous à la chaîne d'erreur pour obtenir de plus amples informations sur la raison pour laquelle l'opération a échoué.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200002b	STATUS_GET_STREAMING_ENDPOINT_CALL_FAILED	L'appel de l'API <code>GetStreamingEndpoint</code> a échoué.	Reportez-vous à la chaîne d'erreur pour obtenir de plus amples informations sur la raison pour laquelle l'opération a échoué.
0x5200002c	STATUS_INVALID_URI_LEN	Un URI d'une longueur de chaîne non valide a été renvoyé de l'API <code>GetStreamingEndpoint</code> .	Reportez-vous aux valeurs maximales actuelles spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x5200002d	STATUS_PUT_STREAM_CALL_FAILED	L'appel de l'API <code>PutMedia</code> a échoué.	Reportez-vous à la chaîne d'erreur pour obtenir de plus amples informations sur la raison pour laquelle l'opération a échoué.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200002e	STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY	Le magasin de contenu manque de mémoire.	Le magasin de contenu est partagé entre les flux et doit avoir une capacité suffisante pour stocker les durées maximales pour tous les flux + ~20 % (pour tenir compte de la défragmentation). Il est important de ne pas saturer l'espace de stockage. Choisissez des valeurs pour la durée maximale par flux qui correspondent aux tolérances cumulées de la taille de stockage et de la latence. Nous recommandons de supprimer les cadres lorsqu'ils sortent de la fenêtre d'affichage du contenu plutôt que d'être simplement placés (pression sur la mémoire du magasin de contenu). Cela est dû au fait que la suppression des cadres déclenche les rappels de notification de la pression du cours d'eau. Ensuite, l'application peut ajuster les composants multimédias en amont (comme l'encodeur) pour fluidifier la vitesse de transmission,

Code	Message	Description	Action recommandée
			supprimer des images ou agir en conséquence.
0x5200002f	STATUS_NO_MORE_DATA_AVAILABLE	Aucune donnée n'est plus disponible actuellement pour un flux.	Il s'agit d'un résultat valide potentiel lorsque le pipeline média produit plus lentement que le thread de mise en réseau consomme les images à envoyer au service. Les clients de niveau supérieur (par exemple, C++, Java ou Android) ne voient pas cet avertissement car il est géré en interne.
0x52000030	STATUS_INVALID_TAG_VERSION	La version de la structure Tag est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x52000031	STATUS_SERVICE_CALL_UNKNOWN_ERROR	Une erreur inconnue ou générique a été renvoyée à partir de la pile de mise en réseau.	Consultez les journaux pour obtenir des informations plus détaillées.
0x52000032	STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_IN_USE_ERROR	Ressource en cours d'utilisation.	Renvoyée du service. Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000033	STATUS_SERVICE_CLIENT_LIMIT_ERROR	Limite du client.	Renvoyée du service. Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams.
0x52000034	STATUS_SERVICE_DEVICE_LIMIT_ERROR	Limite de l'appareil.	Renvoyée du service. Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams.
0x52000035	STATUS_SERVICE_STREAM_LIMIT_ERROR	Limite du flux.	Renvoyée du service. Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams.
0x52000036	STATUS_SERVICE_RESOURCE_DELETED_ERROR	La ressource a été supprimée ou est en cours de suppression.	Renvoyée du service. Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams.
0x52000037	STATUS_SERVICE_TIMEOUT_ERROR	L'appel du service a expiré.	L'appel d'une API de service particulière a entraîné le dépassement d'un délai d'attente. Vérifiez que vous disposez d'une connexion réseau valide. Le code PIC retente automatiquement l'opération.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000038	STATUS_STREAM_READY_CALLBACK_FAILED	Notification de préparation de flux.	Cette notification est envoyée à partir du code PIC au client pour indiquer que le flux asynchrone a été créé.
0x52000039	STATUS_DEVICE_TAGSCOUNT_NON_ZERO_TAGSNONE	Des balises non valides ont été spécifiées.	Le nombre de balises n'est pas nul, mais les balises sont vides. Vérifiez que les balises sont spécifiées ou que le nombre est égal à zéro.
0x5200003a	STATUS_INVALID_STREAM_DESCRIPTION_VERSION	La version de la structure StreamDescription est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x5200003b	STATUS_INVALID_TAG_NAME_LEN	La longueur du nom de balise n'est pas valide.	Reportez-vous aux limites pour le nom de balise qui sont spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x5200003c	STATUS_INVALID_TAG_VALUE_LEN	La longueur de la valeur de balise n'est pas valide.	Reportez-vous aux limites pour la valeur de balise qui sont spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200003d	STATUS_TAG_STREAM_CALL_FAILED	L'API TagResource a échoué.	L'appel de l'API TagResource a échoué. Recherchez une connexion réseau valide. Consultez les journaux pour obtenir plus d'informations sur l'échec.
0x5200003e	STATUS_INVALID_CUSTOM_DATA	Données personnalisées non valides lors de l'appel PIC APIs.	Des données personnalisées non valides ont été spécifiées lors d'un appel au PIC APIs. Cela peut se produire uniquement dans les clients qui utilisent directement le code PIC.
0x5200003f	STATUS_INVALID_CREATE_STREAM_RESPONSE	La structure CreateStreamResponse est non valide.	La structure ou ses champs membres ne sont pas valides (c'est-à-dire que le nom ARN est null ou plus grand que ce qui est spécifié dans Quotas du SDK pour les producteurs).

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000040	STATUS_CLIENT_AUTH_CALL_FAILED	L'authentification du client a échoué.	Le PIC n'a pas réussi à obtenir les informations d'authentification appropriées (AccessKeyId ou SecretAccessKey) après plusieurs tentatives. Vérifiez l'intégration de l'authentification. Les exemples d'application utilisent des variables d'environnement pour transmettre des informations d'identification à la bibliothèque Producteur C++.
0x52000041	STATUS_GET_CLIENT_TOKEN_CALL_FAILED	L'appel pour obtenir le jeton de sécurité a échoué.	Cela peut se produire uniquement pour les clients qui utilisent directement le code PIC. Après un certain nombre de tentatives, l'appel échoue avec cette erreur.
0x52000042	STATUS_CLIENT_PROVISION_CALL_FAILED	Erreur de mise en service.	Le provisionnement n'est pas implémenté.
0x52000043	STATUS_CREATE_CLIENT_CALL_FAILED	Impossible de créer le client producteur.	Une erreur générique a été renvoyée par le code PIC après un certain nombre de tentatives lors de l'échec de la création du client.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000044	STATUS_CLIENT_READY_CALLBACK_FAILED	Impossible d'obtenir le client producteur à l'état READY.	Erreur renvoyée par la machine d'état PIC si le code PIC ne passe pas à l'état READY. Consultez les journaux pour obtenir plus d'informations sur la cause principale.
0x52000045	STATUS_TAG_CLIENT_CALL_FAILED	Échec de TagResource pour le client producteur.	L'appel de l'API TagResource a échoué pour le client producteur. Consultez les journaux pour obtenir plus d'informations sur la cause principale.
0x52000046	STATUS_INVALID_CREATE_DEVICE_RESPONSE	La création de l'appareil/producteur a échoué.	Les niveaux supérieurs SDKs (par exemple, C++ ou Java) n'implémentent pas encore l'API de création d'appareils ou de producteurs. Les clients qui utilisent le code PIC directement peuvent indiquer un échec en utilisant la notification des résultats.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000047	STATUS_ACK_TIMESTAMP_NOT_IN_VIEW_WINDOW	L'horodatage de l'ACK reçu n'est pas dans la vue.	Cette erreur se produit si l'image correspondant à l'ACK reçu sort de la fenêtre d'affichage de contenu. En règle générale, cela se produit si la livraison ACK est lente. Cela peut être interprété comme un avertissement et une indication que la liaison descendante est lente.
0x52000048	STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_VERSION	La version de la structure FragmentAck est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure FragmentAck .
0x52000049	STATUS_INVALID_TOKEN_EXPIRATION	Expiration non valide du jeton de sécurité.	À l'avenir, l'expiration du jeton de sécurité devrait avoir un horodatage absolu supérieur à l'horodatage actuel, avec un délai de grâce. Pour les limites de la période de grâce, reportez-vous à Quotas du SDK pour les producteurs .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200004a	STATUS_END_OF_STREAM	Indicateur de fin de flux (EOS).	Dans l'appel de l'API <code>GetStreamData</code> , indique que la session de la poignée de chargement en cours est terminée. Cela se produit si la session se termine ou présente des erreurs, ou si le jeton de session a expiré et que la session est en cours de rotation.
0x5200004b	STATUS_DUPLICATE_STREAM_NAME	Nom de flux en double.	Plusieurs flux ne peuvent pas avoir le même nom de flux. Choisissez un nom unique pour le flux.
0x5200004c	STATUS_INVALID_RETENTION_PERIOD	Période de conservation non valide.	Une période de conservation non valide est spécifiée dans la structure <code>StreamInfo</code> . Pour plus d'informations sur la plage de valeurs valides pour la période de conservation, reportez-vous à Quotas du SDK pour les producteurs .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200004d	STATUS_IN VALID_ACK _KEY_START	Non valide FragmentAck .	Impossible d'analyser la chaîne ACK de fragment. Indicateur de début de clé non valide. La chaîne ACK de fragment peut être endommagée. Elle peut se corriger automatiquement et cette erreur peut être traitée comme un avertissement.
0x5200004e	STATUS_IN VALID_ACK _DUPLICAT E_KEY_NAME	Non valide FragmentAck .	Impossible d'analyser la chaîne ACK de fragment. Plusieurs clés ont le même nom. La chaîne ACK de fragment peut être endommagée. Elle peut se corriger automatiquement et cette erreur peut être traitée comme un avertissement.
0x5200004f	STATUS_IN VALID_ACK _INVALID_ VALUE_START	Non valide FragmentAck .	Impossible d'analyser la chaîne ACK de fragment en raison d'un indicateur de début de valeur de clé non valide. La chaîne ACK de fragment peut être endommagée. Elle peut se corriger automatiquement, et cette erreur peut être traitée comme un avertissement.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000050	STATUS_INVALID_ACK_VALUE_END	Non valide FragmentAck .	Impossible d'analyser la chaîne ACK de fragment en raison d'un indicateur de fin de valeur de clé non valide. La chaîne ACK de fragment peut être endommagée. Elle peut se corriger automatiquement et cette erreur peut être traitée comme un avertissement.
0x52000051	STATUS_INVALID_PARSED_ACK_TYPE	Non valide FragmentAck .	Impossible d'analyser la chaîne ACK de fragment car un type ACK non valide a été spécifié.
0x52000052	STATUS_STREAM_HAS_BEEN_STOPPED	Le flux a été arrêté.	Le flux a été arrêté, mais une image est encore en train d'être placée dans le flux.
0x52000053	STATUS_INVALID_STREAM_METRICS_VERSION	La version de la structure StreamMetrics est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure StreamMetrics .
0x52000054	STATUS_INVALID_CLIENT_METRICS_VERSION	La version de la structure ClientMetrics est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure ClientMetrics .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000055	STATUS_INVALID_CLIENT_READY_STATE	L'initialisation du producteur n'a pas atteint un état READY.	Impossible d'atteindre l'état READY lors de l'initialisation du client producteur. Consultez les journaux pour en savoir plus.
0x52000056	STATUS_STATE_MACHINE_STATE_NOT_FOUND	Erreur interne de machine d'état.	Erreur qui n'est pas visible publiquement.
0x52000057	STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_TYPE	Un type ACK non valide est spécifié dans la structure <code>FragmentAck</code> .	La structure <code>FragmentAck</code> doit contenir les types ACK définis dans l'en-tête public.
0x52000058	STATUS_INVALID_STREAM_READY_STATE	Erreur de transition de machine d'état interne.	Erreur qui n'est pas visible publiquement.
0x52000059	STATUS_CLIENT_FREED_BEFORE_STREAM	L'objet de flux a été libéré après la libération du producteur.	Il y a eu une tentative pour libérer un objet de flux après la libération de l'objet producteur. Cela peut se produire uniquement dans des clients qui utilisent directement PIC.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200005a	STATUS_ALLOCATION_SIZE_SMALLER_THAN_REQUESTED	Erreur interne de stockage.	Une erreur interne indiquant que la taille d'allocation réelle provenant du magasin de contenu est inférieure à la taille du cadre et du fragment empaquetés.
0x5200005b	STATUS_VIEW_ITEM_SIZE_GREATER_THAN_ALLOCATION	Erreur interne de stockage.	La taille stockée de l'allocation dans l'affichage du contenu est supérieure à la taille d'allocation dans le magasin de contenu.
0x5200005c	STATUS_ACK_ERROR_STREAM_READ_ERROR	Erreur de lecture de flux ACK.	Une erreur renvoyée par l'ACK depuis le backend indiquant une erreur de lecture ou d'analyse du flux. Elle se produit généralement lorsque le backend ne parvient pas à récupérer le flux. Un restreaming automatique peut généralement corriger cette erreur.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200005d	STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_SIZE_REACHED	La taille maximale de fragment a été atteinte.	La taille maximale de fragment en octets est définie dans Quotas du SDK pour les producteurs . Cette erreur indique la présence d'images très volumineuses ou l'absence d'images clés pour créer des fragments de taille gérable. Vérifiez les paramètres de l'encodeur et vérifiez que les images clés sont produites correctement. Pour les flux à très haute densité, configurez l'encodeur pour produire des fragments de plus petites durées pour gérer la taille maximale.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200005e	STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_DURATION_REACHED	La durée maximale de fragment a été atteinte.	La durée maximale de fragment est définie dans Quotas du SDK pour les producteurs . Cette erreur indique une très faible fréquence d'images par seconde ou l'absence d'images clés pour créer des fragments de durée gérable. Vérifiez les paramètres de l'encodeur et vérifiez que les images clés sont produites correctement à intervalles réguliers.
0x5200005f	STATUS_ACK_ERR_CONNECTION_DURATION_REACHED	La durée maximale de connexion a été atteinte.	Kinesis Video Streams applique la durée maximale de connexion spécifiée dans le Quotas du SDK pour les producteurs . Le SDK Producer fait automatiquement pivoter le flux ou le jeton avant que le maximum ne soit atteint. Les clients utilisant le SDK ne devraient pas recevoir cette erreur.
0x52000060	STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_TIMESTAMP_NOT_MONOTONIC	Les codes horaires n'augmentent pas de façon monotone.	Le SDK Producer applique les horodatages, de sorte que les clients utilisant le SDK ne devraient pas recevoir cette erreur.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000061	STATUS_AC K_ERR_MUL TI_TRACK_MKV	Pistes multiples dans le MKV.	Le SDK Producer applique les flux à piste unique, de sorte que les clients utilisant le SDK ne devraient pas recevoir cette erreur.
0x52000062	STATUS_AC K_ERR_INV ALID_MKV_DATA	Données MKV non valides.	L'analyseur MKV du backend a rencontré une erreur lors de l'analyse du flux. Les clients utilisant le SDK peuvent rencontrer cette erreur si le flux est endommagé pendant la transition. Cela peut également se produire si les pressions de la zone tampon obligent le SDK à abandonner les châssis partiellement transmis. Dans ce dernier cas, nous vous recommandons de réduire le nombre d'images par seconde et la résolution, d'augmenter le taux de compression ou (s'il s'agit d'un réseau « surchargé ») d'augmenter la durée du stockage du contenu et de la mémoire tampon pour faire face aux pressions temporaires.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000063	STATUS_ACK_ERR_INVALID_PRODUCER_TIMESTAMP	Horodatage non valide du kit Producer.	Le service renvoie cet ACK d'erreur si l'horloge du producteur présente une grande dérive dans l'avenir. Les niveaux supérieurs SDKs (par exemple, Java ou C++) utilisent une version de l'horloge système pour satisfaire le rappel horaire actuel du PIC. Vérifiez que l'horloge du système est correctement réglée. Les clients utilisant directement le PIC doivent vérifier que leurs fonctions de rappel renvoient l'horodatage correct.
0x52000064	STATUS_ACK_ERROR_STREAM_NOT_ACTIVE	Flux inactif.	Un appel à une API de backend a été effectué pendant que le flux n'était pas dans un état « Actif ». Cela se produit lorsque le client crée le flux et continue immédiatement à lui transmettre (push) des images. Le kit SDK gère ce scénario via la machine d'état et le mécanisme de récupération.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000065	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_ACCESS_DENIED	AWS KMS erreur d'accès refusé.	Erreur renvoyée lorsque le compte n'a pas accès à la clé spécifiée.
0x52000066	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_DISABLED	AWS KMS la touche est désactivée.	La clé spécifiée a été désactivée.
0x52000067	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_VALIDATION_ERROR	AWS KMS erreur de validation des clés.	Erreur de validation générique. Pour plus d'informations, consultez la page Référence de l'API AWS Key Management Service .
0x52000068	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_UNAVAILABLE	AWS KMS key indisponible.	La clé est indisponible. Pour plus d'informations, consultez la page Référence de l'API AWS Key Management Service .
0x52000069	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_INVALID_USAGE	Utilisation non valide de la clé KMS.	Le n' AWS KMS key est pas configuré pour être utilisé dans ce contexte. Pour plus d'informations, consultez la page Référence de l'API AWS Key Management Service .
0x5200006a	STATUS_AK_ERR_KMS_KEY_INVALID_STATE	AWS KMS état non valide.	Pour plus d'informations, consultez la page Référence de l'API AWS Key Management Service .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200006b	STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_NOT_FOUND	La clé KMS est introuvable.	La clé est introuvable. Pour plus d'informations, consultez la page Référence de l'API AWS Key Management Service .
0x5200006c	STATUS_ACK_ERR_STREAM_DELETED	Le flux a été ou est en cours de suppression.	Le flux est en cours de suppression par une autre application ou via la AWS Management Console.
0x5200006d	STATUS_ACK_ERR_INTERNAL_ERROR	Erreur interne.	Erreur interne du service générique.
0x5200006e	STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_ARCHIVAL_ERROR	Erreur d'archivage du fragment.	Erreur renvoyée lorsque le service ne parvient pas à indexer et conserver durablement le fragment. Bien que rare, elle peut se produire pour diverses raisons. Par défaut, le kit SDK tente d'envoyer à nouveau le fragment.
0x5200006f	STATUS_ACK_ERR_UNKNOWN_ACK_ERROR	Erreur inconnue.	Le service a renvoyé une erreur inconnue.
0x52000070	STATUS_MISSING_ERR_ACK_ID	Informations ACK manquantes.	L'analyseur ACK a terminé l'analyse, mais les informations FragmentAck sont manquantes.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000071	STATUS_INVALID_ACK_SEGMENT_LEN	Longueur non valide de segment ACK.	Une chaîne de segment ACK d'une longueur non valide a été spécifiée pour l'analyseur ACK. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x52000074	STATUS_MAX_FRAGMENT_METADATA_COUNT	Le nombre maximal d'éléments de métadonnées a été ajouté à un fragment.	Un flux vidéo Kinesis peut ajouter jusqu'à 10 éléments de métadonnées à un fragment, soit en ajoutant un élément non persistant à un fragment, soit en ajoutant un élément persistant à la file d'attente de métadonnées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des métadonnées de streaming avec Kinesis Video Streams .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000075	STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACHED	Une limite (nombre maximal de métadonnées, longueur de nom de métadonnées ou longueur de valeur de métadonnées) a été atteinte.	Le kit SDK Producer limite le nombre et la taille des éléments de métadonnées. Cette erreur ne se produit que si les limites du code du SDK du producteur sont modifiées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des métadonnées de streaming avec Kinesis Video Streams .
0x52000076	STATUS_BLOCKING_PUT_INTERRUPTED_STREAM_TERMINATED	Non implémenté.	
0x52000077	STATUS_INVALID_METADATA_NAME	Le nom des métadonnées n'est pas valide.	Le nom des métadonnées ne peut pas commencer par la chaîne « AWS ». Si cette erreur se produit, l'élément de métadonnées n'est pas ajouté au fragment ou à la file d'attente de métadonnées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des métadonnées de streaming avec Kinesis Video Streams .

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000078	STATUS_END_OF_FRAGMENT_FRAME_INVALID_STATE	La fin d'une trame de fragment est à un état non valide.	La fin du fragment ne doit pas être envoyée dans un flux non-key-frame fragmenté.
0x52000079	STATUS_TRACK_INFO_MISSING	Il manque les informations de piste.	Le numéro de piste doit être supérieur à zéro et correspondre à l'identifiant de piste.
0x5200007a	STATUS_MAX_TRACK_COUNT_EXCEEDED	Le nombre maximum de pistes est dépassé.	Vous pouvez avoir un maximum de trois titres par stream.
0x5200007b	STATUS_OFFLINE_MODE_WITH_ZERO_RETENTION	La durée de conservation du mode de streaming hors ligne est définie sur zéro.	La durée de rétention du mode streaming hors ligne ne doit pas être fixée à zéro.
0x5200007c	STATUS_ACK_ERROR_TRACK_NUMBER_MISMATCH	Le numéro de piste de l'erreur ACK ne correspond pas.	
0x5200007d	STATUS_ACK_ERROR_FRAMES_MISSING_FOR_TRACK	Trames manquantes pour une piste.	
0x5200007e	STATUS_ACK_ERROR_MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUND	Le nombre maximal de pistes autorisé est dépassé.	

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200007f	STATUS_UP LOAD_HAND LE_ABORTED	La poignée de chargement est abandonnée.	
0x52000080	STATUS_IN VALID_CER T_PATH_LENGTH	Longueur de chemin de certificat non valide.	
0x52000081	STATUS_DU PLICATE_T RACK_ID_FOUND	ID de piste en double trouvé.	
0x52000082	STATUS_IN VALID_CLI ENT_INFO_VERSION		
0x52000083	STATUS_IN VALID_CLI ENT_ID_ST RING_LENGTH		
0x52000084	STATUS_SE TTING_KEY _FRAME_FL AG_WHILE_ USING_EOFR		
0x52000085	STATUS_MA X_FRAME_T IMESTAMP_ DELTA_BET WEEN_TRAC KS_EXCEEDED		

Code	Message	Description	Action recommandée
0x52000086	STATUS_STREAM_SHUTTING_DOWN		
0x52000087	STATUS_CLIENT_SHUTTING_DOWN		
0x52000088	STATUS_PUT_MEDIA_LAST_PERSISTENT_ACK_NOT_RECEIVED		
0x52000089	STATUS_NON_ALIGNED_HEAP_WITHIN_CONTENT_STORE_ALLOCATORS		
0x5200008a	STATUS_MULTIPLE_CONSECUTIVE_EOF		
0x5200008b	STATUS_DUPLICATE_STREAM_EVENT_TYPE		
0x5200008c	STATUS_STREAM_NOT_STARTED		
0x5200008d	STATUS_INVALID_IMAGE_PREFIX_LENGTH		

Code	Message	Description	Action recommandée
0x5200008e	STATUS_IN VALID_IMA GE_METADA TA_KEY_LENGTH		
0x5200008f	STATUS_IN VALID_IMA GE_METADA TA_VALUE_LENGTH		

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque de durées

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la `Duration` bibliothèque.

Code	Message
0xFFFFFFFFFFFFFFFF	INVALID_DURATION_VALUE

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque commune

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la `Common` bibliothèque.

Note

Ces codes d'informations d'erreur et d'état sont communs à de nombreuses personnes APIs.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x00000001	0x1	STATUS_NULL_ARG	La valeur NULL a été transmise pour un argument obligatoire.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x00000002	0x2	STATUS_INVALID_ARG	Une valeur non valide a été spécifiée pour un argument.
0x00000003	0x3	STATUS_INVALID_ARG_LEN	Une longueur d'argument non valide a été spécifiée.
0x00000004	0x4	STATUS_NOT_ENOUGH_MEMORY	Impossible d'allouer suffisamment de mémoire.
0x00000005	0x5	STATUS_BUFFER_TOO_SMALL	La taille de tampon spécifiée est trop petite.
0x00000006	0x6	STATUS_UNEXPECTED_EOF	Une fin de fichier inattendue a été atteinte.
0x00000007	0x7	STATUS_FORMAT_ERROR	Un format non valide a été rencontré.
0x00000008	0 x 8	STATUS_INVALID_HANDLE_ERROR	Valeur de handle non valide.
0x00000009	0x9	STATUS_OPEN_FILE_FAILED	Échec d'ouverture d'un fichier.
0x0000000a	0xa	STATUS_READ_FILE_FAILED	Impossible de lire à partir d'un fichier.
0x0000000b	0xb	STATUS_WRITE_TO_FILE_FAILED	Impossible d'écrire dans un fichier.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x0000000c	0xc	STATUS_INTERNAL_ERROR	Erreur interne qui ne se produit normalement pas et qui peut indiquer un bogue au niveau de l'API du service ou du kit SDK.
0x0000000d	0xd	STATUS_INVALID_OPERATION	Une opération non valide a eu lieu ou l'opération n'est pas autorisée.
0x0000000e	0xe	STATUS_NOT_IMPLEMENTED	La fonctionnalité n'est pas mise en œuvre.
0x0000000f	0xf	STATUS_OPERATION_TIMED_OUT	L'opération a expiré.
0x00000010	0 x 10	STATUS_NOT_FOUND	Une ressource requise est introuvable.
0x00000011	0 x 11	STATUS_CREATE_THREAD_FAILED	Impossible de créer un fil de discussion.
0x00000012	0 x 12	STATUS_THREAD_NOT_ENOUGH_RESOURCES	Des ressources insuffisantes pour créer un autre thread ou une limite du nombre de threads imposée par le système a été rencontrée.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x00000013	0x13	STATUS_THREAD_READ_INVALID_ARG	Attributs de thread spécifiés non valides, ou un autre thread attend déjà de rejoindre ce thread.
0x00000014	0x14	STATUS_THREAD_READ_PERMISSIONS	Aucune autorisation pour définir la politique de planification et les paramètres spécifiés dans les attributs du thread.
0x00000015	0 x 15	STATUS_THREAD_READ_DEADLOCKED	Un blocage a été détecté ou le thread de jonction indique le thread appelant.
0x00000016	0 x 16	STATUS_THREAD_READ_DOES_NOT_EXIST	Impossible de trouver le thread avec l'ID de thread spécifié.
0x00000017	0x17	STATUS_JOIN_THREAD_FAILED	Une erreur inconnue ou générique a été renvoyée lors de l'opération de jointure des threads.
0x00000018	0 x 18	STATUS_WAIT_FAILED	Le temps d'attente maximal pour la variable conditionnelle a été dépassé.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x00000019	0x19	STATUS_CANCEL_THREAD_FAILED	Une erreur inconnue ou générique a été renvoyée par l'opération d'annulation du thread.
0x0000001a	0 x 1 a	STATUS_THREAD_NOT_JOINABLE	L'opération de jointure de thread est demandée sur un thread non joignable.
0x0000001b	0x1b	STATUS_DETACH_THREAD_FAILED	Une erreur inconnue ou générique a été renvoyée lors de l'opération de détachement du thread.
0x0000001c	0 x 1 c	STATUS_THREAD_ATTR_INIT_FAILED	Impossible d'initialiser l'objet des attributs du thread.
0x0000001d	0x1d	STATUS_THREAD_ATTR_SET_STACK_SIZE_FAILED	Impossible de définir la taille de pile pour l'objet des attributs de thread.
0x0000001e	0x1e	STATUS_MEMORY_NOT_FREED	Utilisé uniquement dans les tests. Indique que toute la mémoire demandée n'a pas été libérée.

Code	Code sans 0 en début	Message	Description
0x0000001f	0x1f	STATUS_INVALID_THREAD_PARAM_VERSION	Version de structure ThreadParams « » non valide. Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque heap

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la Heap bibliothèque.

Code	Message	Description
0x10000001	STATUS_HEAP_FLAGS_ERROR	Une combinaison non valide d'indicateurs a été spécifiée.
0x10000002	STATUS_HEAP_NOT_INITIALIZED	Une opération a été tentée avant l'initialisation du segment de mémoire.
0x10000003	STATUS_HEAP_CORRUPTED	Le segment de mémoire a été corrompu ou la bande de garde (en mode de débogage) a été remplacée. Un dépassement de mémoire tampon dans le code client peut conduire à la corruption d'un segment de mémoire.
0x10000004	STATUS_HEAP_VRAM_LIB_MISSING	L'utilisateur VRAM (RAM vidéo) ou la bibliothèque en mode noyau ne peuvent pas être chargés ou sont absents. Vérifiez si la plateforme sous-

Code	Message	Description
		jacente prend en charge les allocations de VRAM.
0x10000005	STATUS_HEAP_VRAM_L IB_REOPEN	Impossible d'ouvrir la bibliothèque VRAM.
0x10000006	STATUS_HEAP_VRAM_I NIT_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction INIT.
0x10000007	STATUS_HEAP_VRAM_A LLOC_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction ALLOC.
0x10000008	STATUS_HEAP_VRAM_F REE_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction FREE.
0x10000009	STATUS_HEAP_VRAM_L OCK_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction LOCK.
0x1000000a	STATUS_HEAP_VRAM_U NLOCK_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction UNLOCK.
0x1000000b	STATUS_HEAP_VRAM_U NINIT_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction UNINIT.
0x1000000c	STATUS_HEAP_VRAM_G ETMAX_FUNC_SYMBOL	Impossible de charger l'exportation de la fonction GETMAX.

Code	Message	Description
0x1000000d	STATUS_HEAP_DIRECT_MEM_INIT	Impossible d'initialiser le pool de segments de mémoire principal dans le segment de mémoire hybride.
0x1000000e	STATUS_HEAP_VRAM_INIT_FAILED	Échec de l'initialisation dynamique de VRAM.
0x1000000f	STATUS_HEAP_LIBRARY_FREE_FAILED	Impossible de désallouer et de libérer la bibliothèque VRAM.
0x10000010	STATUS_HEAP_VRAM_ALLOC_FAILED	Échec de l'allocation de VRAM.
0x10000011	STATUS_HEAP_VRAM_FREE_FAILED	Échec de la libération de VRAM.
0x10000012	STATUS_HEAP_VRAM_MAP_FAILED	Échec du mappage de VRAM.
0x10000013	STATUS_HEAP_VRAM_UNMAP_FAILED	Échec de l'annulation du mappage de VRAM.
0x10000014	STATUS_HEAP_VRAM_UNINIT_FAILED	Échec de la désinitialisation de VRAM.
0x10000015	STATUS_INVALID_ALLOCATION_SIZE	
0x10000016	STATUS_HEAP_REALLOC_ERROR	
0x10000017	STATUS_HEAP_FILE_HEAP_FILE_CORRUPT	

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la MKVGen bibliothèque

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la MKVGen bibliothèque.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x32000001	STATUS_MKV_INVALID_FRAME_DATA	Membres non valides de la structure de données Frame. Assurez-vous que la durée, la taille et les données de trame sont valides et respectent les limites spécifiées dans Quotas du SDK pour les producteurs .
0x32000002	STATUS_MKV_INVALID_FRAME_TIMESTAMP	Horodatage d'image non valide. Les valeurs calculées de PTS (horodatage de présentation) et DTS (horodatage de décodage) sont supérieures ou égales à l'horodatage de l'image de début du fragment. Ceci indique un redémarrage potentiel de pipeline média ou un problème de stabilité d'encodeur. Pour plus d'informations sur le dépannage, consultez Erreur : « Failed to submit frame to Kinesis Video client » (Échec d'envoi d'image au client Kinesis Video)
0x32000003	STATUS_MKV_INVALID_CLUSTER_DURATION	Une durée de fragment non valide a été spécifiée. Pour de plus amples informations,

Code	Message	Description/Action recommandée
		veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x32000004	STATUS_MKV_INVALID_CONTENT_TYPE_LENGTH	Longueur non valide de chaîne de type de contenu. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x32000005	STATUS_MKV_NUMBER_TOO_BIG	Une tentative a eu lieu d'encoder un nombre trop grand pour être représenté dans le format EBML (Extensible Binary Meta Language). Cela ne doit pas être exposé aux clients du kit SDK.
0x32000006	STATUS_MKV_INVALID_CODEC_ID_LENGTH	Longueur non valide de chaîne d'ID de codec. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x32000007	STATUS_MKV_INVALID_TRACK_NAME_LENGTH	Longueur non valide de chaîne de nom de piste. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x32000008	STATUS_MKV_INVALID_CODEC_PRIVATE_LENGTH	Longueur non valide des données privées codec. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .

Code	Message	Description/Action recommandée
0x32000009	STATUS_MKV_CODEC_PRIVATE_NULL	Les données privées du codec (CPD) sont NULL, alors que la taille du CPD est supérieure à zéro.
0x3200000a	STATUS_MKV_INVALID_TIMECODE_SCALE	Valeur d'échelle de code horaire non valide. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x3200000b	STATUS_MKV_MAX_FRAME_TIMECODE	Le code horaire d'image est supérieur au maximum. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x3200000c	STATUS_MKV_LARGE_FRAME_TIMECODE	Le code horaire d'image maximal a été atteint. Le format MKV utilise 16 bits signés pour représenter le code horaire relatif de l'image au début du cluster. L'erreur est générée si le code temporel de l'image ne peut pas être représenté. Cette erreur indique une mauvaise sélection de l'échelle du code horaire ou une durée de cluster trop longue, de sorte que la représentation du code horaire de l'image sature l'espace des 16 bits signés.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x3200000d	STATUS_MKV_INVALID _ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA	Un code de démarrage Annex B non valide a été rencontré. Par exemple, l'indicateur d'adaptation Annex-B a été spécifié et le code rencontre une séquence de démarrage non valide de plus de trois zéros. Un format Annex-B valide doit avoir une séquence de « prévention d'émulation » pour échapper une séquence de trois zéros ou plus dans le flux d'octets. Pour plus d'informations, consultez la norme MPEG. Pour plus d'informations sur cette erreur sur Android, consultez 0x3200000d STATUS_MKV_INVALID _ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA (erreur sur Android) .
0x3200000e	STATUS_MKV_INVALID _AVCC_NALU_IN_FRAME_DATA	Packaging AVCC NALU non valide lorsque l'indicateur AVCC d'adaptation est spécifié. Vérifiez que le flux d'octets est au format AVCC valide. Pour plus d'informations, consultez la norme MPEG.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x3200000f	STATUS_MKV_BOTH_ANNEXB_AND_AVCC_SPECIFIED	L'adaptation de l'AVCC et de l'annexe B a été NALUs spécifiée. N'en spécifiez qu'un ou n'en spécifiez aucun.
0x32000010	STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_CPD	Format Annex-B non valide des CPD lorsque l'indicateur Annex-B d'adaptation est spécifié. Vérifiez que le CPD est dans un format d'annexe B valide. Si ce n'est pas le cas, supprimez l'indicateur d'adaptation CPD Annex-B.
0x32000011	STATUS_MKV_PTS_DTS_ARE_NOT_SAME	Kinesis Video Streams impose que le PTS (horodatage de présentation) et le DTS (horodatage de décodage) soient identiques pour les images de début du fragment. Il s'agit des images clés qui démarrent le fragment.
0x32000012	STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_CPD	Impossible d'analyser les données privées codec H264/H265.
0x32000013	STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_WIDTH	Impossible d'extraire la largeur des données privées codec.
0x32000014	STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_HEIGHT	Impossible d'extraire la hauteur des données privées codec.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x32000015	STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_NALU	NALU SPS H264/H265 non valide.
0x32000016	STATUS_MKV_INVALID_BIH_CPD	Format non valide d'en-tête d'informations de bitmap dans les données privées codec.
0x32000017	STATUS_MKV_INVALID_HEVC_NALU_COUNT	Nombre d'unités NALU (Network Abstraction Layer units) HEVC (High Efficiency Video Coding) non valide.
0x32000018	STATUS_MKV_INVALID_HEVC_FORMAT	Format HEVC non valide.
0x32000019	STATUS_MKV_HEVC_SPS_NALU_MISSING	HEVC manquant NALUs dans le jeu de paramètres de séquence (SPS).
0x3200001a	STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_NALU_SIZE	Taille NALU SPS HEVC non valide.
0x3200001b	STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_CHROMA_FORMAT_IDC	IDC de format Chroma non valide.
0x3200001c	STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_RESERVED	SPS réservé HEVC non valide.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x3200001d	STATUS_MKV_MIN_ANNEX_B_CPD_SIZE	Taille minimale de la valeur bêta privée du AnnexBb codec. Pour H264, cette valeur doit être supérieure ou égale à 11. Pour H265, cette valeur doit être supérieure ou égale à 15.
0x3200001e	STATUS_MKV_ANNEXB_CPD_MISSING_NALUS	Données privées du codec manquantes dans l'annexe B. NALUs
0x3200001f	STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_CPD_NALUS	Bêta privée du codec non valide dans l'annexe B. NALUs
0x32000020	STATUS_MKV_INVALID_TAG_NAME_LENGTH	La longueur du nom de balise n'est pas valide. La valeur valide est supérieure à zéro et inférieure à 128.
0x32000021	STATUS_MKV_INVALID_TAG_VALUE_LENGTH	La longueur de la valeur de balise n'est pas valide. La valeur valide est supérieure à zéro et inférieure à 256.
0x32000022	STATUS_MKV_INVALID_GENERATOR_STATE_TAGS	Balises d'état de générateur non valides.
0x32000023	STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_SAMPLING_FREQUENCY_INDEX	Index de fréquence d'échantillonnage des données privées codec AAC non valide.

Code	Message	Description/Action recommandée
0x32000024	STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_CHANNEL_CONFIG	Configuration de canal de données privées codec AAC non valide.
0x32000025	STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD	Données privées codec AAC non valides
0x32000026	STATUS_MKV_TRACK_INFO_NOT_FOUND	Informations de piste introuvables.
0x32000027	STATUS_MKV_INVALID_SEGMENT_UUID	UUID de segment non valide.
0x32000028	STATUS_MKV_INVALID_TRACK_UID	UID de piste non valide.
0x32000029	STATUS_MKV_INVALID_CLIENT_ID_LENGTH	
0x3200002a	STATUS_MKV_INVALID_AMS_ACM_CPD	
0x3200002b	STATUS_MKV_MISSING_SPS_FROM_H264_CPD	
0x3200002c	STATUS_MKV_MISSING_PPS_FROM_H264_CPD	
0x3200002d	STATUS_MKV_INVALID_PARENT_TYPE	

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque Trace

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la Trace bibliothèque.

Code	Message
0x10100001	STATUS_MIN_PROFILER_BUFFER

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque Utils

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la `Utils` bibliothèque.

Code	Message
0x40000001	STATUS_INVALID_BASE64_ENCODE
0x40000002	STATUS_INVALID_BASE
0x40000003	STATUS_INVALID_DIGIT
0x40000004	STATUS_INT_OVERFLOW
0x40000005	STATUS_EMPTY_STRING
0x40000006	STATUS_DIRECTORY_OPEN_FAILED
0x40000007	STATUS_PATH_TOO_LONG
0x40000008	STATUS_UNKNOWN_DIR_ENTRY_TYPE
0x40000009	STATUS_REMOVE_DIRECTORY_FAILED
0x4000000a	STATUS_REMOVE_FILE_FAILED
0x4000000b	STATUS_REMOVE_LINK_FAILED
0x4000000c	STATUS_DIRECTORY_ACCESS_DENIED
0x4000000d	STATUS_DIRECTORY_MISSING_PATH
0x4000000e	STATUS_DIRECTORY_ENTRY_STAT_ERROR

Code	Message
0x4000000f	STATUS_STRFTIME_FALIED
0x40000010	STATUS_MAX_TIMESTAMP_FORMAT_STR_LEN_EXCEEDED
0x40000011	STATUS_UTIL_MAX_TAG_COUNT
0x40000012	STATUS_UTIL_INVALID_TAG_VERSION
0x40000013	STATUS_UTIL_TAGS_COUNT_NON_ZERO_TAGS_NULL
0x40000014	STATUS_UTIL_INVALID_TAG_NAME_LEN
0x40000015	STATUS_UTIL_INVALID_TAG_VALUE_LEN
0x4000002a	STATUS_EXPONENTIAL_BACKOFF_INVALID_STATE
0x4000002b	STATUS_EXPONENTIAL_BACKOFF_RETRIES_EXHAUSTED
0x4000002c	STATUS_THREADPOOL_MAX_COUNT
0x4000002d	STATUS_THREADPOOL_INTERNAL_ERROR
0x40100001	STATUS_HASH_KEY_NOT_PRESENT
0x40100002	STATUS_HASH_KEY_ALREADY_PRESENT
0x40100003	STATUS_HASH_ENTRY_ITERATION_ABORT
0x41000001	STATUS_BIT_READER_OUT_OF_RANGE
0x41000002	STATUS_BIT_READER_INVALID_SIZE

Code	Message
0x41100001	STATUS_TIMER_QUEUE_STOP_SCHEDULING
0x41100002	STATUS_INVALID_TIMER_COUNT_VALUE
0x41100003	STATUS_INVALID_TIMER_PERIOD_VALUE
0x41100004	STATUS_MAX_TIMER_COUNT_REACHED
0x41100005	STATUS_TIMER_QUEUE_SHUTDOWN
0x41200001	STATUS_SEMAPHORE_OPERATION_AFTER_SHUTDOWN
0x41200002	STATUS_SEMAPHORE_ACQUIRE_WHEN_LOCKED
0x41300001	STATUS_FILE_LOGGER_INDEX_FILE_INVALID_SIZE

Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque View

Le tableau suivant contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les méthodes de la View bibliothèque.

Code	Message	Description
0x30000001	STATUS_MIN_CONTENT_VIEW_ITEMS	Un nombre non valide d'éléments d'affichage de contenu a été spécifié. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x30000002	STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_DURATION	Une durée non valide d'affichage de contenu a été spécifiée.

Code	Message	Description
		Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .
0x30000003	STATUS_CONTENT_VIEW_NO_MORE_ITEMS	Une tentative a été effectuée pour dépasser la position de tête.
0x30000004	STATUS_CONTENT_VIEW_INVALID_INDEX	Un index non valide est spécifié.

Code	Message	Description
0x30000005	STATUS_CONTENT_VI W_INVALID_TIMESTAMP	Il y a eu un horodatage non valide ou un chevauchement d'horodatages. L'horodatage du décodage d'image doit être supérieur ou égal à l'horodatage de l'image précédente, plus la durée de l'image précédente : $\text{DTS}(n) \geq \text{DTS}(n-1) + \text{Duration}(n-1)$. Cette erreur indique souvent une « instabilité » de l'encodeur. L'encodeur produit un pic d'images encodées et leurs horodatages sont plus petits que les durées intra-image. Ou le flux est configuré pour utiliser les horodatages du kit SDK et les images sont envoyées plus rapidement que les durées des images. Pour aider avec une certaine « instabilité » dans l'encodeur, spécifiez une durée d'image plus petite dans la structure <code>StreamInfo.StreamCaps</code>. Par exemple, si le flux est de 25 images par seconde, la durée de chaque image est de 40 ms. Cependant, pour gérer la « gigue » de l'encodeur, nous vous recommandons d'utiliser la moitié de cette durée d'image (20 ms). Certains flux requièrent un

Code	Message	Description
		contrôle de temporisation plus précis pour la détection des erreurs.
0x30000006	STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_LENGTH	Une longueur non valide des données d'éléments d'affichage de contenu a été spécifiée.

Erreurs et codes d'état renvoyés par les PutFrame rappels - bibliothèque C Producer

La section suivante contient les informations d'erreur et d'état renvoyées par les rappels pour l'PutFrameopération dans la bibliothèque du producteur C.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x15000001	STATUS_STOP_CALLBACK_CHAIN	La chaîne de rappel a été arrêtée.	
0x15000002	STATUS_MAX_CALLBACK_CHAIN	La chaîne de rappel maximum a été atteinte.	
0x15000003	STATUS_INVALID_PLATFORM_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure PlatformC allbacks est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x15000004	STATUS_INVALID_PRODUCER_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure ProducerC allbacks est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x15000005	STATUS_INVALID_STREAM_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure StreamCallbacks est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x15000006	STATUS_INVALID_AUTH_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure AuthCallbacks est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x15000007	STATUS_INVALID_API_CALLBACKS_VERSION	La version de la structure ApiCallbacks est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x15000008	STATUS_INVALID_AWS_CREDENTIALS_VERSION	La version de la structure AwsCredentials est non valide.	Spécifiez la version actuelle correcte de la structure.
0x15000009	STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_COUNT	Le nombre maximal d'en-têtes de demande a été atteint.	
0x1500000a	STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_NAME_LEN	La longueur maximale du nom d'en-tête de demande a été atteint.	

Code	Message	Description	Action recommandée
0x1500000b	STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_VALUE_LEN	La longueur maximale de la valeur d'en-tête de demande a été atteinte.	
0x1500000c	STATUS_INVALID_API_CALL_RETURN_JSON	Retour JSON non valide pour un appel d'API.	
0x1500000d	STATUS_CURL_INIT_FAILED	L'initialisation de Curl a échoué.	
0x1500000e	STATUS_CURL_LIBRARY_INIT_FAILED	L'initialisation de la bibliothèque Curl a échoué.	
0x1500000f	STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RETURN_JSON	JSON de retour non valide pour DescribeStream.	
0x15000010	STATUS_HMAC_GENERATION_ERROR	Erreur de génération HMAC.	
0x15000011	STATUS_IOT_FAILED	L'autorisation IoT a échoué.	
0x15000012	STATUS_MAX_ROLE_ALIAS_LEN_EXCEEDED	La longueur maximale d'alias de rôle a été atteinte.	Spécifiez une longueur d'alias plus courte.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x15000013	STATUS_MAX_USER_AGENT_POSTFIX_LENGTH_EXCEEDED	La longueur maximale de postfix du nom d'agent a été atteinte.	
0x15000014	STATUS_MAX_CUSTOM_USER_AGENT_LENGTH_EXCEEDED	La longueur maximale de l'agent utilisateur du client a été atteinte.	
0x15000015	STATUS_INVALID_USER_AGENT_LENGTH	Longueur d'agent utilisateur non valide.	
0x15000016	STATUS_INVALID_ENDPOINT_CACHING_PERIOD	Période de mise en cache de point de terminaison non valide.	Spécifiez une période de mise en cache inférieure à 24 heures.
0x15000017	STATUS_IOT_EXPIRATION_OCCURRED_IN_PAST	L'horodatage d'expiration de l'IoT se produit dans le passé.	
0x15000018	STATUS_IOT_EXPIRATION_PARSING_FAILED	L'analyse de l'expiration de l'IoT a échoué.	
0x15000019	STATUS_DUPLICATE_PRODUCER_CALLBACK_FREE_FUNC		

Code	Message	Description	Action recommandée
0x1500001a	STATUS_DUPLICATE_STREAM_CALLBACK_FUNC		
0x1500001b	STATUS_DUPLICATE_AUTH_CALLBACK_FREE_FUNC		
0x1500001c	STATUS_DUPLICATE_API_CALLBACK_FREE_FUNC		
0x1500001d	STATUS_FILE_LOGGER_INDEX_FILE_TOO_LARGE		
0x1500001e	STATUS_MAX_IOT_THING_NAME_LENGTH		
0x1500001f	STATUS_IOT_CREATE_LWS_CONTEXT_FAILED		
0x15000020	STATUS_INVALID_CERT_PATH		

Code	Message	Description	Action recommandée
0x15000022	STATUS_FILE_CREDENTIAL_PROVIDER_OPEN_FILE_FAILED		
0x15000023	STATUS_FILE_CREDENTIAL_PROVIDER_INVALID_FILE_LENGTH		
0x15000024	STATUS_FILE_CREDENTIAL_PROVIDER_INVALID_FILE_FORMAT		
0x15000026	STATUS_STREAM_BEING_SHUTDOWN		
0x15000027	STATUS_CLIENT_BEING_SHUTDOWN		
0x15000028	STATUS_CONTINUOUS_RETRY_RETRY_FAILED		

Code	Message	Description	Action recommandée
0x16000001	STATUS_CURL_PERFORM_FAILED	CURL a renvoyé un code de non-réussite.	Consultez les journaux pour plus d'informations. Une erreur CURL courante est « Impossible de résoudre le nom d'hôte. », vérifiez la connectivité Internet de l'appareil. Une autre erreur courante est le code d'erreur 403. Cela indique que les certificats IoT ne sont pas créés ou spécifiés correctement. Vérifiez que les chemins d'accès aux certificats IoT sont correctement définis et que les autorisations sont correctement définies. Pour plus d'informations, consultez the section called “Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT”.
0x16000002	STATUS_IOT_INVALID_RESPONSE_LENGTH	J'ai reçu une réponse de longueur nulle lors de la récupération des informations d'identification IoT.	Consultez le tableau AWS de bord de santé et réessayez ultérieurement.

Code	Message	Description	Action recommandée
0x16000003	STATUS_IOT_NULL_AWS_CREDS	Le JSON renvoyé par le point de terminaison des informations d'identification IoT ne contenait pas l'objet des informations d'identification.	Consultez l'élément « message » dans le JSON pour plus d'informations.
0x16000004	STATUS_IOT_INVALID_URI_LEN	L'URL transmise à la fonction de récupération des informations d'identification IoT n'a pas une longueur comprise entre 1 et 10 000.	Vérifiez l'URL transmise à cette fonction.
0x16000005	STATUS_TIMESTAMP_STRING_UNRECOGNIZED_FORMAT	L'élément « expiration » du JSON provenant de la récupération des informations d'identification IoT n'est pas au format :YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ .	Consultez le tableau AWS de bord de santé et réessayez ultérieurement.

Référence concernant les indicateurs d'adaptation NAL (Network Abstraction Layer)

Cette section contient des informations sur les indicateurs disponibles pour l'énumération `StreamInfo.NalAdaptationFlags`.

Le [flux élémentaire](#) dans une application peut être au format Annex-B ou AVCC :

- Le format Annex-B délimite [NALUs \(unités de couche d'abstraction du réseau\)](#) par deux octets de zéros, suivis d'un ou trois octets de zéros, suivis du chiffre 1 (appelé code de démarrage, par exemple, 00000001).
- Le format AVCC est également encapsulé NALUs, mais chaque NALU est précédée d'une valeur indiquant la taille du NALU (généralement quatre octets).

De nombreux encodeurs produisent le format de bitstream Annex-B. Certains processeurs de flux binaire de niveau supérieur (tels qu'un moteur de lecture ou le lecteur [Media Source Extensions \(MSE\) intégré au AWS Management Console](#)) utilisent le format AVCC pour leurs images.

Les données privées du codec (CPD), qui sont SPS/PPS (Sequence Parameter Set/Picture Parameter Set) pour le codec H.264, peuvent également être au format Annex-B ou AVCC. Cependant, pour les CPD, les formats sont différents de ceux décrits précédemment.

Les indicateurs indiquent au SDK de l'adapter à l'AVCC ou NALUs à l'annex-B pour les données de trame et le CPD comme suit :

Indicateur	Adaptation	
NAL_ADAPTATION_FLANG_NONE	Aucune adaptation.	
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS	Adaptez l'annexe B à l'AVCC NALUs . NALUs	
NAL_ADAPTATION_AVC_C_NALS	Adaptez l'AVCC NALUs à l'annexe B. NALUs	
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS	Adaptez l'annexe B NALUs pour les données privées du codec au format AVCC. NALUs	
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALS	Adaptez l'annexe B NALUs pour le codec et encadrez les	

Indicateur	Adaptation	
	données privées au format AVCC. NALUs	

Pour plus d'informations sur les types d'unités NALU, consultez [Section 1.3: Network Abstraction Layer Unit Types](#) dans [RFC 3984](#).

Structures du SDK pour les producteurs

Cette section contient des informations sur les structures que vous pouvez utiliser pour fournir des données à l'objet Kinesis Video Streams Producer.

Rubriques

- [DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider](#)
- [StorageInfo](#)

DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider

Les `DefaultDeviceInfoProvider` objets `DeviceInfo` et contrôlent le comportement de l'objet Kinesis Video Streams Producer.

Champs réservés aux membres

- `version` — Valeur entière utilisée pour s'assurer que la version correcte de la structure est utilisée avec la version actuelle de la base de code. La version actuelle est spécifiée à l'aide de la macro `DEVICE_INFO_CURRENT_VERSION`.
- `name` — Le nom lisible par l'homme du périphérique.
- `TagCount/tags` — Non utilisé actuellement.
- `StreamCount` — Le nombre maximum de flux que l'appareil peut gérer. Il pré-alloue initialement le stockage des pointeurs vers les objets de flux, mais les objets de flux réels sont créés ultérieurement. La valeur par défaut est de 16 flux, mais vous pouvez la modifier dans le fichier `DefaultDeviceInfoProvider.cpp`.
- `storageInfo` : Un objet décrivant la configuration du stockage principal. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [StorageInfo](#).

StorageInfo

Spécifie la configuration du stockage principal pour Kinesis Video Streams.

L'implémentation par défaut est basée sur une implémentation de tas rapide à fragmentation faible, optimisée pour le streaming. Elle utilise l'allocateur MEMALLOC, qui peut être remplacé sur une plateforme donnée. Certaines plates-formes ont une allocation de mémoire virtuelle sans renforcement d'allocation par des pages physiques. À mesure que la mémoire est utilisée, les pages virtuelles sont renforcées par les pages physiques. Cela entraîne une sollicitation moindre de la mémoire sur l'ensemble du système lorsque le stockage est sous-utilisé.

Calculez le volume de stockage par défaut selon la formule suivante. Le paramètre `DefragmentationFactor` doit être défini sur 1.2 (20 pour cent).

```
Size = NumberOfStreams * AverageFrameSize * FramesPerSecond * BufferDurationInSeconds *  
DefragmentationFactor
```

Dans l'exemple suivant, un appareil dispose de flux audio et vidéo. Le flux audio possède 512 échantillons par seconde avec un échantillon moyen de 100 octets. Le flux vidéo possède 25 images par seconde avec une moyenne de 10 000 octets. Chaque flux comporte 3 minutes de durée de mise en tampon.

```
Size = (512 * 100 * (3 * 60) + 25 * 10000 * (3 * 60)) * 1.2 = (9216000 + 45000000) *  
1.2 = 65059200 = ~ 66MB.
```

Si le périphérique dispose de plus de mémoire disponible, nous vous recommandons d'ajouter de la mémoire au stockage afin d'éviter une fragmentation importante.

Vérifiez que la taille de stockage est suffisante pour accueillir les tampons complets pour tous les flux présentant une complexité de codage élevée (lorsque la taille d'image est plus grande en raison de mouvements élevés) ou lorsque la bande passante est faible. Si le producteur atteint une pression de mémoire, il émet des rappels de pression de dépassement de capacité de stockage (`StorageOverflowPressureFunc`). Toutefois, lorsqu'aucune mémoire n'est disponible dans le magasin de contenu, l'image envoyée dans Kinesis Video Streams est supprimée avec une erreur `STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY = 0x5200002e` (`STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY`). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Codes d'erreur et d'état renvoyés par la bibliothèque cliente](#). Cela peut également se produire si les accusés de réception de l'application (ACKs) ne sont pas disponibles ou si les confirmations persistantes ACKs sont retardées. Dans ce cas, les tampons se remplissent jusqu'à la « durée de la mémoire tampon » avant que les images précédentes ne commencent à disparaître.

Champs réservés aux membres

- `version` — Valeur entière utilisée pour s'assurer que la version correcte de la structure est utilisée avec la version actuelle de la base de code.
- `StorageType` : `DEVICE_STORAGE_TYPE` énumération qui indique le support sous-jacent et l'implémentation du stockage. Actuellement, la seule valeur prise en charge est `DEVICE_STORAGE_TYPE_IN_MEM`. `DEVICE_STORAGE_TYPE_HYBRID_FILE` sera prise en charge dans une prochaine implémentation, ce qui indique que le stockage revient au magasin de contenu basé sur les fichiers.
- `StorageSize` — Taille de stockage en octets à préallouer. L'allocation minimum est 10 Mo et l'allocation maximum est 10 Go. (Cela évoluera avec la prochaine implémentation du magasin de contenu basé sur les fichiers.)
- `SpillRatio` — Valeur entière qui représente le pourcentage de stockage à allouer à partir du type de stockage de mémoire directe (RAM), par opposition au stockage secondaire par débordement (stockage de fichiers). Non utilisé actuellement.
- `rootDirectory` : Le chemin d'accès au répertoire où se situe le magasin de contenu basé sur les fichiers. Non utilisé actuellement.

Structures de flux vidéo Kinesis

Vous pouvez utiliser les structures suivantes pour fournir des données à une instance d'un flux vidéo Kinesis.

Rubriques

- [StreamDefinition/StreamInfo](#)
- [ClientMetrics](#)
- [StreamMetrics](#)

StreamDefinition/StreamInfo

L'objet `StreamDefinition` dans la couche C++ englobe l'objet `StreamInfo` dans le code indépendant de la plateforme et fournit des valeurs par défaut dans le constructeur.

Champs réservés aux membres

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
stream_name	string	Nom de flux facultatif. Pour plus d'informations sur la longueur du nom de flux, consultez Quotas du SDK pour les producteurs . Chaque flux doit avoir un nom unique.	Si aucun nom n'est spécifié, un nom est généré de façon aléatoire.
retention_period	duration<uint64_t, ratio<3600>>	La période de conservation du flux en secondes. 0 indique l'absence de conservation.	3600 (Une heure)
tags	const map<string, string>*	Un mappage de paires clé-valeur contenant les informations d'utilisateur. Si le flux possède déjà un ensemble de balises, les nouvelles balises sont ajoutées à l'ensemble existant.	Pas de balise
kms_key_id	string	L'ID de AWS KMS clé à utiliser pour chiffrer le flux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Protection des	Clé KMS par défaut (aws/kinesisvideo .)

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		données dans Kinesis Video Streams.	
streaming_type	Énumération STREAMING_TYPE	La seule valeur prise en charge est STREAMING_TYPE_REALTIME .	
content_type	string	Format du contenu du flux. La console Kinesis Video Streams peut lire du contenu dans ce formatvideo/h264 .	video/h264
max_latency	duration< uint64_t, milli>	Latence maximale en millisecondes pour le flux. Le rappel de sollicitation de latence de flux (si spécifié) est appelé lorsque la durée de mise en tampon dépasse cette durée. 0 indique qu'aucun rappel de sollicitation de latence de flux ne sera appelé.	milliseconds::zero()

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
fragment_duration	duration<uint64_t>	La durée de fragment souhaitée en secondes. Cette valeur est utilisée en combinaison avec la valeur <code>key_frame_fragmentation</code> . Si cette valeur est définie <code>false</code>, Kinesis Video Streams génère des fragments sur une image clé une fois cette durée écoulée. Par exemple, un flux audio Advanced Audio Coding (AAC) utilise chaque image en tant qu'image clé. La spécification de <code>key_frame_fragmentation = false</code> entraîne une fragmentation sur une image clé lorsque cette durée arrive à expiration, ce qui se traduit par des fragments de 2 secondes.	2

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
timecode_scale	duration<uint64_t, milli>	L'échelle de code horaire MKV en millisecondes qui spécifie la granularité des codes horaires pour les images au sein du cluster MKV. Le code horaire d'image MKV est toujours relatif par rapport au démarrage du cluster. MKV utilise une valeur 16 bits signée (0-32767) pour représenter le code horaire au sein du cluster (fragment). Vérifiez que le code temporel de l'image peut être représenté avec l'échelle de code temporel donnée. La valeur d'échelle de code horaire par défaut de 1 ms garantit la représentation de la plus grande image en 32767 ms ~ = 32 secondes. Cela dépasse la durée de fragment maximum spécifiée dans Quotas du service	1

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		Amazon Kinesis Video Streams qui est de 10 secondes.	
key_frame_fragmentation	bool	Indique s'il faut générer des fragments sur une image clé. Si la valeur est <code>true</code> , le kit SDK génère un début de fragment à chaque image clé. Si <code>false</code> , Kinesis Video Streams attend <code>fragment_duration</code> au moins et produit un nouveau fragment sur l'image clé qui le suit.	<code>true</code>

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
frame_timecodes	bool	Indique s'il faut utiliser codes horaires d'image ou générer des horodatages à l'aide du rappel actuel. De nombreux encodeurs ne génèrent pas d'horodatages avec les images. La spécification false de ce paramètre garantit donc que les images sont horodatées lorsqu'elles sont placées dans Kinesis Video Streams.	true

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
<code>absolute_fragment_times</code>	<code>bool</code>	Kinesis Video Streams utilise MKV comme mécanisme d'empaquetage sous-jacent. La spécification MKV est stricte en ce qui concerne l'aspect relatif du code horaire d'image par rapport au début du cluster (fragment). Toutefois, les codes horaires de cluster peuvent être absolus ou relatifs par rapport à l'heure de démarrage du flux. Si les horodatages sont relatifs, l'appel de l'API de service PutMedia utilisera l'horodatage de démarrage de flux facultatif et ajustera les horodatages de cluster. Le service stocke toujours les fragments avec leurs horodatages absolus.	<code>true</code>

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
fragment_acks	bool	S'il faut recevoir un fragment au niveau de l'application ACKs (accusés de réception).	true, ce qui signifie que le SDK les recevra ACKs et agira en conséquence.
restart_on_error	bool	Indique s'il faut redémarrer en cas d'erreurs spécifiques.	La valeur true signifie que le kit SDK essaie de redémarrer le streaming en cas d'erreur.
recalculate_metrics	bool	Indique s'il faut recalculer les métriques. Chaque appel à extraire les métriques peut recalculer celles qui permettent d'obtenir la dernière valeur « en cours », ce qui peut avoir un léger impact sur le processeur. Il se peut que vous deviez définir cette valeur sur false pour les périphériques à très faible consommation / couverture afin d'économiser les cycles de processeur. Dans le cas contraire, nous vous déconseillons false d'utiliser cette valeur.	true

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
<code>nal_adaptation_flags</code>	<code>uint32_t</code>	Spécifie les indicateurs d'adaptation d'unité Network Abstraction Layer (NAL). Si le flux binaire est codé en H.264, il peut ensuite être traité comme brut ou empaqueté . NALUs Ils sont au format Annex-B ou AVCC. La plupart des producteurs et consommateurs de flux élémentaires (encodeurs de lecture et décodeurs) utilisent le format Annex-B car il présente des avantages, tels que la récupération des erreurs. Les systèmes de niveau supérieur utilisent le format AVCC qui est le format par défaut pour MPEG, HLS, DASH, etc. La lecture de console utilise les extensions MSE (media source extensions) du navigateur pour décoder et lire le flux utilisant le format	La valeur par défaut consiste à adapter le format Annex-B au format AVCC pour les données d'image et les données privées codec.

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		AVCC. Pour H.264 (et pour M-JPEG et H.265), le kit SDK fournit des capacités d'adaptation. De nombreux flux élémentaires sont au format suivant. Dans cet exemple, Ab est le code de démarrage Annex-B (001 ou 0001). <pre>Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame) ... Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame)</pre> Dans le cas du H.264, les données privées du codec (CPD) se trouvent dans les paramètres SPS (ensemble de paramètres de séquence) et PPS (ensemble de paramètres d'image) et peuvent être adaptées au format	

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		AVCC. L'application peut extraire les CPD de l'image, sauf si le pipeline multimédia les fournit séparément. Il peut le faire en recherchant la première trame IDR (qui doit contenir le SPS et le PPS), en extrayant les deux NALUs (qui sont <code>Ab(Sps)Ab(Pps)</code>) et en la définissant dans le CPD in. <code>StreamDefinition</code> Pour de plus amples informations, veuillez consulter the section called “drapeaux d'adaptation NAL”.	
<code>frame_rate</code>	<code>uint32_t</code>	Débit d'images attendu. Cette valeur est utilisée pour mieux calculer les besoins de mise en mémoire tampon.	25

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
avg_bandwidth_bps	uint32_t	Bande passante moyenne attendue pour le flux. Cette valeur est utilisée pour mieux calculer les besoins de mise en mémoire tampon.	4 * 1024 * 1024

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
buffer_duration	duration<uint64_t>	Durée de la mémoire tampon de flux en secondes. Le SDK conserve les cadres du magasin de contenu pendant une durée maximale de <code>buffer_duration</code> , après quoi les cadres précédents sont supprimés au fur et à mesure que la fenêtre avance. Si le cadre supprimé n'a pas été envoyé au backend, le rappel du cadre supprimé est appelé. Si la durée de mise en tampon actuelle est supérieure à <code>max_latency</code> , le rappel de sollicitation de latence de flux est appelé. La mémoire tampon est tronquée au début du fragment suivant lorsque l'accusé de réception de conservation de ce dernier est reçu. Cela indique que le contenu a été conservé durablement.	120

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		nt dans le cloud, afin de le stockage du contenu sur l'appareil local ne soit plus nécessaire.	

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
replay_duration	duration<uint64_t>	Durée, en secondes, nécessaire pour faire reculer le lecteur actuel pour le rejouer en cas d'erreur si le redémarrage est activé. La restauration s'arrête au début du tampon (si le streaming vient de commencer ou si l'accusé de réception de conservation est arrivé). La restauration essaie de se poser sur une image clé qui indique un début de fragment. Si l'erreur « à l'origine du redémarrage » n'indique pas un hôte mort (l'hôte est toujours en vie et contient les données de trame dans ses tampons internes), le rollback s'arrête à la dernière trame ACK reçue. Ensuite, la restauration se poursuit jusqu'à l'image clé suivante, car l'ensemble du fragment est déjà	40

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
		stocké dans la mémoire hôte.	
connection_staleness	duration<uint64_t>	Durée, en secondes, après laquelle le rappel de stagnation du flux est appelé si le SDK ne reçoit pas l'ACK de mise en mémoire tampon. Cela indique que les images sont envoyées depuis l'appareil, mais le backend ne les accuse pas de réception. Cet état indique une connexion coupée au niveau du saut intermédiaire ou de l'équilibreur de charge.	30
codec_id	string	ID de codec de la piste MKV.	V_MPEG4/ISO/AVC
track_name	string	Nom de la piste MKV.	kinesis_video

Champ	Type de données	Description	Valeur par défaut
codecPrivateData	unsigned char*	La mémoire tampon des données privées codec (CPD). Si le pipeline média contient les informations sur les données de type CPD avant que le flux démarre, elle peut être définie dans <code>StreamDefinition.codecPrivateData</code> . Les bits sont copiés et la mémoire tampon peut être réutilisée ou libérée après l'appel pour créer le flux. Toutefois, si les données ne sont pas disponibles lors de la création du flux, elles peuvent être définies dans l'une des surcharges de la <code>KinesisVideoStream.start(cpd)</code> fonction.	null
codecPrivateDataTaille	uint32_t	La taille de la mémoire tampon des données privées codec.	0

ClientMetrics

L'`ClientMetrics` objet est rempli en appelant `getKinesisVideoMetrics`.

Champs réservés aux membres

Champ	Type de données	Description
Version	UINT32	Version de la structure, définie dans la macro <code>CLIENT_METRICS_CURRENT_VERSION</code> .
contentStoreSize	UINT64	Taille du magasin de contenu global, en octets. Il s'agit de la valeur spécifiée dans <code>DeviceInfo.StorageInfo.storageSize</code> .
contentStoreAvailableTaille	UINT64	Taille de stockage actuellement disponible en octets.
contentStoreAllocatedTaille	UINT64	Taille actuellement allouée. Le total de la taille allouée et de la taille disponible doit être légèrement inférieur à la taille de stockage globale, en raison des données comptables internes et de l'implémentation du magasin de contenu.
totalContentViewsTaille	UINT64	Taille de la mémoire allouée pour l'ensemble des affichages de contenu pour tous les flux. Cela n'est pas pris en compte dans la taille de stockage. Cette mémoire est allouée à l'aide de la macro

Champ	Type de données	Description
		MEMALLOC, qui peut être remplacée pour fournir un allocateur personnalisé.
totalFrameRate	UINT64	Débit d'images total observé pour tous les flux.
totalTransferRate	UINT64	Débit de flux total observé, en octets par seconde, pour tous les flux.

StreamMetrics

L'`StreamMetrics` objet est rempli en appelant `getKinesisVideoMetrics`.

Champs réservés aux membres

Champ	Type de données	Description
Version	UINT32	Version de la structure, définie dans la macro <code>STREAM_METRICS_CURRENT_VERSION</code> .
currentViewDuration	UINT64	Durée des images accumulées. Dans le cas d'un réseau rapide, cette durée est soit nulle, soit la durée de la trame (lorsque la trame est transmise). Si la durée devient plus longue que celle <code>max_latency</code> spécifiée dans <code>StreamDefinition</code> , le rappel de latence du flux est appelé s'il est spécifié. La durée est spécifiée en unités

Champ	Type de données	Description
		de 100ns, qui constitue l'unité de temps par défaut pour la couche PIC.
overallViewDuration	UINT64	Durée d'affichage globale. Si le flux est configuré avec absence ACKs ou persistance, cette valeur augmente au fur et à mesure que les images sont insérées dans le flux vidéo Kinesis et devient égale à celle de <code>dubuffer_duration</code> de <code>StreamDefinition</code> . Lorsque ACKs sont activés et que l'ACK persistant est reçu, la mémoire tampon est réduite à l'image clé suivante. Cela est dû au fait que l'horodatage ACK indique le début de l'ensemble du fragment. La durée est spécifiée en unités de 100-ns qui constitue l'unité de temps par défaut pour la couche PIC.
currentViewSize	UINT64	Taille, en octets, de la mémoire tampon actuelle.
overallViewSize	UINT64	Taille de l'affichage global, en octets.
currentFrameRate	UINT64	Débit d'images observé pour le flux actuel.

Champ	Type de données	Description
currentTransferRate	UINT64	Débit de transfert observé, en octets par seconde, pour le flux actuel.

Rappels du SDK pour les producteurs

Les classes et les méthodes du SDK Amazon Kinesis Video Streams Producer ne gèrent pas leurs propres processus. À la place, elles utilisent les appels et les événements entrants de la fonction afin de planifier les rappels pour communiquer avec l'application.

Il existe deux schémas de rappel que l'application peut utiliser pour interagir avec le kit SDK :

- **CallbackProvider**— Cet objet expose tous les rappels du composant de code indépendant de la plate-forme (PIC) à l'application. Ce schéma permet des fonctionnalités complètes, mais cela signifie également que l'implémentation doit gérer toutes les méthodes d'API publique et les signatures dans la couche C++.
- [StreamCallbackProvider](#) et [ClientCallbackProvider](#) — Ces objets exposent les rappels spécifiques au flux et au client, et la couche C++ du SDK expose le reste des rappels. Il s'agit du schéma de rappel préféré pour interagir avec le kit SDK Producteur.

Le diagramme suivant illustre le modèle d'objet des objets de rappel :

Dans le diagramme précédent, `DefaultCallbackProvider` dérive de `CallbackProvider` (qui expose tous les rappels dans le PIC) et contient `StreamCallbackProvider` et `ClientCallbackProvider`.

Cette rubrique contient les sections suivantes :

- [ClientCallbackProvider](#)
- [StreamCallbackProvider](#)
- [ClientCallbacks structure](#)
- [Implémentations de callback pour réessayer le streaming](#)

ClientCallbackProvider

L'objet `ClientCallbackProvider` expose des fonctions de rappel au niveau du client. Les détails des fonctions sont décrites dans la section [the section called “ClientCallbacks”](#).

Méthodes de rappel :

- `getClientReadyCallback`— Signale un état de préparation pour le client.
- `getStorageOverflowPressureCallback`— Signale un débordement ou une pression de stockage. Ce rappel est appelé lorsque l'utilisation du stockage est inférieure à la valeur `STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD`, qui correspond à 5 pour cent du volume de stockage global. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [StorageInfo](#).

StreamCallbackProvider

L'objet `StreamCallbackProvider` expose des fonctions de rappel au niveau du flux.

Méthodes de rappel :

- `getDroppedFragmentReportCallback` : Signale un fragment abandonné.
- `getDroppedFrameReportCallback`— Signale la perte d'une image.
- `getFragmentAckReceivedCallback`— Signale qu'un fragment ACK a été reçu pour le flux.
- `getStreamClosedCallback`— Signale une condition de fermeture d'un cours d'eau.
- `getStreamConnectionStaleCallback`— Signale un état de connexion périmé. Dans cette situation, le producteur envoie des données au service mais ne reçoit aucun accusé de réception.
- `getStreamDataAvailableCallback`— Indique que les données sont disponibles dans le flux.
- `getStreamErrorReportCallback`— Signale une condition d'erreur de flux.
- `getStreamLatencyPressureCallback`— Signale une condition de latence du flux, c'est-à-dire lorsque la taille de la mémoire tampon cumulée est supérieure à la `max_latency` valeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [StreamDefinition/StreamInfo](#).
- `getStreamReadyCallback`: —Signale une condition de disponibilité du flux.
- `getStreamUnderflowReportCallback`— Signale un état de sous-débit d'un cours d'eau. Cette fonction n'est pas utilisée actuellement et est réservée pour une utilisation future.

Pour le code source de `StreamCallbackProvider`, voir [StreamCallbackProvider.h](#).

ClientCallbacks structure

La structure `ClientCallbacks` contient les points d'entrée de la fonction de rappel que le PIC appelle en cas d'événements spécifiques. La structure contient également des informations de version dans le champ `CALLBACKS_CURRENT_VERSION` ainsi qu'un champ `customData` pour les données définies par l'utilisateur et renvoyées avec les fonctions de rappel individuelles.

L'application client peut utiliser un pointeur `this` pour le champ `custom_data` afin de mapper les fonctions de membre vers les fonctions `ClientCallback` statiques lors de l'exécution, comme illustré dans l'exemple de code suivant :

```
STATUS TestStreamCallbackProvider::streamClosedHandler(UINT64 custom_data,
STREAM_HANDLE stream_handle, UINT64 stream_upload_handle) {
    LOG_INFO("Reporting stream stopped.");

    TestStreamCallbackProvider* streamCallbackProvider =
        reinterpret_cast<TestStreamCallbackProvider*> (custom_data);
    streamCallbackProvider->streamClosedHandler(...);
```

Événements

Fonction	Description	Type
CreateDeviceFunc	Pas implémenté actuellement sur le backend. Cet appel échoue lorsque appelé à partir de Java ou C++. Les autres clients effectuent une initialisation propre à la plateforme.	API de backend
CreateStreamFunc	Appelé lors de la création du flux.	API de backend
DescribeStreamFunc	Appelé lorsque <code>DescribeStream</code> est appelé.	API de backend
GetStreamingEndpointFunc	Appelé lorsque <code>GetStreamingEndpoint</code> est appelé.	API de backend

Fonction	Description	Type
GetStreamingTokenFunc	Appelé lorsque GetStreamingToken est appelé.	API de backend
PutStreamFunc	Appelé lorsque PutStream est appelé.	API de backend
TagResourceFunc	Appelé lorsque TagResource est appelé.	API de backend
CreateMutexFunc	Crée un mutex de synchronisation.	Synchronisation
FreeMutexFunc	Libère les mutex.	Synchronisation
LockMutexFunc	Verrouille le mutex de synchronisation.	Synchronisation
TryLockMutexFunc	Essaie de verrouiller les mutex. Pas implémenté actuellement.	Synchronisation
UnlockMutexFunc	Déverrouille le mutex.	Synchronisation
ClientReadyFunc	Appelé lorsque le client passe en l'état prêt.	Notification
DroppedFrameReportFunc	Signale lorsqu'une image est abandonnée.	Notification
DroppedFragmentReportFunc	Signale lorsqu'un fragment est abandonné. Cette fonction n'est pas utilisée actuellement et est réservée pour une utilisation future.	Notification

Fonction	Description	Type
FragmentAckReceiveFunc	Appelé lorsqu'un accusé de réception de fragment (mise en mémoire tampon, réception, conservation et erreur) est reçu.	Notification
StorageOverflowPressureFunc	Appelé lorsque l'utilisation du stockage est inférieure à la valeur STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD qui correspond à 5 pour cent du volume de stockage global.	Notification
StreamClosedFunc	Appelé lorsque les derniers bits des images restantes sont diffusés en continu.	Notification
StreamConnectionStaleFunc	Appelé lorsque le flux passe en état de connexion obsolète. Dans cet état, l'application Producteur envoie des données vers le service, mais ne reçoit pas d'accusés de réception.	Notification
StreamDataAvailableFunc	Appelé lorsque les données de flux sont disponibles.	Notification
StreamErrorReportFunc	Appelé en cas d'erreur de flux. Dans cet état, le PIC ferme automatiquement le flux.	Notification

Fonction	Description	Type
<code>StreamLatencyPressureFunc</code>	Appelé lorsque le flux passe en état de latence qui correspond au moment où la taille de la mémoire tampon accumulée est supérieure à la valeur <code>max_latency</code> . Pour de plus amples informations, veuillez consulter StreamDefinition/StreamInfo .	Notification
<code>StreamReadyFunc</code>	Appelé lorsque le flux passe en état prêt.	Notification
<code>StreamUnderflowReportFunc</code>	Cette fonction n'est pas utilisée actuellement et est réservée pour une utilisation future.	Notification
<code>DeviceCertToTokenFunc</code>	Renvoie le certificat de connexion sous la forme d'un jeton.	Intégration de plateforme
<code>GetCurrentTimeFunc</code>	Renvoie l'heure actuelle.	Intégration de plateforme
<code>GetDeviceCertificateFunc</code>	Renvoie le certificat de l'appareil. Cette fonction n'est pas utilisée actuellement et est réservée pour une utilisation future.	Intégration de plateforme

Fonction	Description	Type
<code>GetDeviceFingerprintFunc</code>	Renvoie l'empreinte de l'appareil. Cette fonction n'est pas utilisée actuellement et est réservée pour une utilisation future.	Intégration de plateforme
<code>GetRandomNumberFunc</code>	Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et <code>RAND_MAX</code> .	Intégration de plateforme
<code>GetSecurityTokenFunc</code>	Renvoie le jeton de sécurité transmis aux fonctions qui communiquent avec l'API principale. L'implémentation peut spécifier les <code>AccessKeyId</code> , <code>SecretKeyId</code> sérialisés et le jeton de session.	Intégration de plateforme
<code>LogPrintFunc</code>	Consigne une ligne de texte avec la balise et le niveau de journalisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <code>PlatformUtils.h</code> .	Intégration de plateforme

Pour les fonctions d'intégration de plateforme dans le tableau précédent, le dernier paramètre est une structure `ServiceCallContext` qui comporte les champs suivants :

- `version` : La version de la structure.
- `callAfter` : Un délai absolu après lequel appeler la fonction.
- `timeout` : Le délai d'expiration de l'opération en unités de 100 nanosecondes.
- `customData` : Une valeur définie par l'utilisateur à retransmettre au client.
- `pAuthInfo` : les informations d'identification pour l'appel. Pour plus d'informations, consultez la structure (`__AuthInfo`) suivante.

Les informations d'autorisation sont fournies à l'aide de la structure `__AuthInfo` sous la forme d'informations d'identification sérialisées ou de jeton d'authentification propre au fournisseur. Cette structure possède les champs suivants :

- `version` : La version de la structure `__AuthInfo`.
- `type` : Une valeur `AUTH_INFO_TYPE` définissant le type d'informations d'identification (certificat ou jeton de sécurité).
- `data` : Une matrice à octets contenant les informations d'authentification.
- `size` : La taille du paramètre `data`.
- `expiration` : Le délai d'expiration des informations d'identification en unités de 100 nanosecondes.

Implémentations de callback pour réessayer le streaming

Le kit SDK Kinesis Video Producer fournit le statut de diffusion en continu par le biais de fonctions de rappel. Nous vous recommandons de mettre en œuvre les mécanismes de rappel suivants pour remédier à tout problème réseau momentanément rencontré pendant le streaming.

- **Rappel de la pression de latence du flux** : ce mécanisme de rappel est lancé lorsque le SDK rencontre une condition de latence du flux. Cela se produit lorsque la taille de mémoire tampon accumulée est supérieure à la valeur `MAX_LATENCY`. Lorsque le flux est créé, l'application de diffusion en continu définit une valeur par défaut de 60 secondes pour `MAX_LATENCY`. L'implémentation standard pour ce rappel est de réinitialiser la connexion. Vous pouvez utiliser l'exemple d'implémentation à l'adresse <https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/blob/master/kinesis-video-c-producer/src/source/StreamLatencyStateMachine.c> selon vos besoins. Notez qu'il n'est pas possible de stocker les trames non livrées en raison d'une panne du réseau dans un stockage secondaire à des fins de remblayage.
- **Rappel de temporisation des flux** : ce rappel est lancé lorsque le producteur peut envoyer des données au service Amazon Kinesis Data Streams (liaison montante) mais qu'il n'est pas en mesure de récupérer les accusés de réception (ACK mis en mémoire tampon) à temps (la valeur par défaut est de 60 secondes). Selon les paramètres du réseau, le rappel de la pression de latence du flux ou le rappel de l'obsolescence du flux, ou les deux, peuvent être initiés. À l'image de l'implémentation d'un nouveau rappel de sollicitation de latence de flux, l'implémentation standard consiste à réinitialiser la connexion et à en démarrer une nouvelle pour la diffusion en continu. Vous pouvez utiliser l'exemple d'implémentation disponible sur

<https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer- c/blob/master/src/source/ConnectionStateStateMachine .c> selon vos besoins.

- Rappel d'erreur de flux : ce rappel est lancé lorsque le SDK rencontre un délai d'expiration sur la connexion réseau ou d'autres erreurs lors de l'appel aux appels du service API KVS.
- Rappel de trame supprimé : ce rappel est lancé lorsque la taille de stockage est pleine, soit en raison d'une lenteur du réseau, soit d'une erreur de flux. Si la vitesse du réseau entraîne des pertes d'images, vous pouvez augmenter la taille de stockage, réduire la taille des images vidéo ou la fréquence d'images pour qu'elle corresponde à la vitesse du réseau.

Utilisation des métadonnées de streaming avec Kinesis Video Streams

Vous pouvez utiliser le SDK Amazon Kinesis Video Streams Producer pour intégrer des métadonnées au niveau du fragment individuel dans un flux vidéo Kinesis. Dans Kinesis Video Streams, les métadonnées sont une paire clé-valeur modifiable. Vous pouvez l'utiliser pour décrire le contenu du fragment, intégrer les mesures de capteur associées qui doivent être transférées avec le fragment lui-même ou répondre à d'autres besoins personnalisés. Les métadonnées sont mises à disposition dans le cadre des opérations d'API [the section called “GetMedia”](#) ou [the section called “GetMediaForFragmentList”](#). Il est stocké avec les fragments pendant toute la durée de conservation du stream. Vos applications consommatrices peuvent lire, traiter et réagir en fonction des métadonnées à l'aide du [Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#).

Il existe deux modes dans lequel les métadonnées peuvent être intégrées à des fragments dans un flux :

- Non persistant : vous pouvez apposer des métadonnées de manière ponctuelle ou ad hoc sur des fragments d'un flux, en fonction de critères spécifiques à l'entreprise qui se sont produits. Par exemple, une caméra intelligente détecte un mouvement et ajoute des métadonnées aux fragments correspondants contenant le mouvement avant de les envoyer vers son flux vidéo Kinesis. Vous pouvez appliquer les métadonnées au fragment selon le format suivant : `Motion = true`.
- Persistant : vous pouvez apposer des métadonnées sur des fragments consécutifs et successifs d'un flux en fonction d'un besoin continu. Par exemple, une caméra intelligente envoie les coordonnées de latitude et de longitude actuelles associées à tous les fragments qu'elle envoie

à son flux vidéo Kinesis. Vous pouvez appliquer les métadonnées à tous les fragments selon le format suivant : Lat = 47.608013N , Long = -122.335167W.

Vous pouvez associer simultanément les métadonnées au même fragment dans ces deux modes, en fonction des besoins de votre application. Les métadonnées intégrées peuvent inclure les objets détectés, l'activité suivie, les coordonnées GPS ou d'autres données personnalisées que vous souhaitez associer aux fragments du flux. Les métadonnées sont codées sous forme de paires de chaînes clé-valeur.

Ajouter des métadonnées à un flux vidéo Kinesis

Les métadonnées que vous ajoutez à un flux vidéo Kinesis sont modélisées sous forme de balises MKV, qui sont implémentées sous forme de paires clé-valeur.

Les métadonnées peuvent être transitoires, pour marquer un événement dans le flux par exemple, ou persistantes, pour identifier les fragments dans lesquels un événement donné est en cours par exemple. Un élément de métadonnées persistant est conservé et est appliqué à chaque fragment consécutif jusqu'à son annulation.

Note

Les éléments de métadonnées ajoutés à l'aide de [Transférer vers Kinesis Video Streams](#) sont distincts du balisage au niveau du flux APIs implémenté avec [the section called “TagStream”](#), et [the section called “UntagStream”](#). [the section called “ListTagsForStream”](#)

API de métadonnées de streaming

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes dans le SDK du producteur pour implémenter les métadonnées de streaming.

Rubriques

- [PIC](#)
- [SDK pour le producteur de C++](#)
- [SDK pour le producteur Java](#)
- [Métadonnées persistantes et non persistantes](#)

PIC

```
PUBLIC_API STATUS putKinesisVideoFragmentMetadata(STREAM_HANDLE streamHandle,
    PCHAR name,
    PCHAR value,
    BOOL persistent);
```

SDK pour le producteur de C++

```
/**
 * Appends a "tag" or metadata - a key/value string pair into the stream.
 */
bool putFragmentMetadata(const std::string& name, const std::string& value, bool
    persistent = true);
```

SDK pour le producteur Java

Vous pouvez utiliser le SDK Java Producer pour ajouter des métadonnées à un utilisateur `MediaSource` : `MediaSourceSink.onCodecPrivateData`

```
void onFragmentMetadata(final @NonNull String metadataName, final @NonNull String
    metadataValue, final boolean persistent)
    throws KinesisVideoException;
```

Métadonnées persistantes et non persistantes

Pour les métadonnées non persistantes, vous pouvez ajouter plusieurs éléments de métadonnées portant le même nom. Le SDK du producteur collecte les éléments de métadonnées dans la file d'attente de métadonnées jusqu'à ce qu'ils soient ajoutés au fragment suivant. La file d'attente des métadonnées est effacée lorsque les éléments de métadonnées sont appliqués au flux. Pour reproduire les métadonnées, appelez à nouveau `putKinesisVideoFragmentMetadata` ou `putFragmentMetadata`.

Pour les métadonnées persistantes, le SDK du producteur collecte les éléments de métadonnées dans la file d'attente de métadonnées de la même manière que pour les métadonnées non persistantes. Toutefois, les éléments de métadonnées ne sont pas supprimés de la file d'attente lorsqu'ils sont ajoutés au fragment suivant.

L'appel de `putKinesisVideoFragmentMetadata` ou `putFragmentMetadata` avec `persistent` défini sur `true` a le comportement suivant :

- L'appel de l'API place l'élément des métadonnées dans la file d'attente. Les métadonnées sont ajoutées sous la forme d'une balise MVK à chaque fragment tandis que l'élément se trouve dans la file d'attente.
- L'appel de l'API avec le même nom et une autre valeur en tant qu'élément de métadonnées précédemment ajouté remplace l'élément.
- L'appel de l'API avec une valeur vide supprime (annule) l'élément de métadonnées de la file d'attente des métadonnées.

Lecture de Kinesis Video Streams

Vous pouvez visionner un flux vidéo Kinesis en utilisant les méthodes suivantes :

- **GetMedia**— Vous pouvez utiliser l'GetMediaAPI pour créer vos propres applications afin de traiter Kinesis Video Streams. GetMedia est une API en temps réel à faible latence. Pour créer un joueur qui l'utilise GetMedia, vous devez le créer vous-même. Pour plus d'informations sur le développement d'une application qui affiche un flux vidéo Kinesis à l'aide GetMedia de. [Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#)
- **HLS** — [HTTP Live Streaming \(HLS\)](#) est un protocole de communication en streaming multimédia basé sur le protocole HTTP standard du secteur. Vous pouvez utiliser le HLS pour visionner un flux vidéo Kinesis, que ce soit pour le visionner en direct ou pour visionner une vidéo archivée.

Vous pouvez utiliser HLS pour la lecture en direct. La latence est généralement comprise entre 3 et 5 secondes, mais elle peut être comprise entre 1 et 10 secondes, selon le cas d'utilisation, le lecteur et les conditions du réseau. Vous pouvez utiliser un lecteur tiers (tel que [Video.js](#) ou [Google Shaka Player](#)) pour afficher le flux vidéo en fournissant l'URL de la session de streaming HLS, soit par programmation, soit manuellement. Vous pouvez également lire une vidéo en saisissant l'URL de la session de streaming HLS dans la barre d'adresse des navigateurs [Apple Safari](#) ou [Microsoft Edge](#).

- **MPEG-DASH** — Le [streaming adaptatif dynamique sur HTTP \(DASH\)](#), également connu sous le nom de MPEG-DASH, est un protocole de streaming à débit adaptatif qui permet de diffuser du contenu multimédia de haute qualité sur Internet à partir de serveurs Web HTTP conventionnels.

Vous pouvez utiliser MPEG-DASH pour la lecture en direct. La latence est généralement comprise entre 3 et 5 secondes, mais elle peut être comprise entre 1 et 10 secondes, selon le cas d'utilisation, le lecteur et les conditions du réseau. Vous pouvez utiliser un lecteur tiers (tel que [dash.js](#) ou [Google Shaka Player](#)) pour afficher le flux vidéo en fournissant l'URL de la session de streaming MPEG-DASH, par programmation ou manuellement.

- **GetClip**— Vous pouvez utiliser l'GetClipAPI pour télécharger un clip (dans un MP4 fichier) contenant le contenu multimédia archivé à la demande à partir du flux vidéo spécifié pendant la période spécifiée. Pour plus d'informations, consultez la référence de l'API [GetClip](#).

Rubriques

- [Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo](#)

- [Lecture vidéo avec HLS](#)
- [Lecture vidéo avec MPEG-DASH](#)

Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo

Amazon Kinesis Video Streams prend en charge le contenu multimédia encodé dans plusieurs formats. Si votre flux vidéo Kinesis utilise un format qui n'est pas pris en charge par l'un des quatre formats APIs répertoriés ci-dessous, utilisez [GetMedia](#) ou [GetMediaForFragmentList](#), car ils ne sont pas limités par type de piste.

Rubriques

- [GetClip exigences](#)
- [Obtenir les exigences relatives DASHStreaming à l'URL de session](#)
- [Obtenir les exigences relatives HLSStreaming à l'URL de session](#)
- [GetImages exigences](#)

GetClip exigences

Pour plus d'informations sur cette API, consultez [GetClip](#).

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	N/A	N/A
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	Audio AAC	A_AAC
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	G.711 audio (A-Law uniquement)	A_MS/ACM
Vidéo H.265	V_ MPEGH/ISO/HEVC	N/A	N/A
Vidéo H.265	V_ MPEGH/ISO/HEVC	Audio AAC	A_AAC

⚠ Important

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Les modifications du CPD ne sont pas prises en charge entre les fragments cibles du clip obtenu. Le CPD doit rester cohérent sur le support demandé, sinon une erreur sera renvoyée.

⚠ Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Une erreur est renvoyée si les fragments du flux ne contiennent plus que de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

Obtenir les exigences relatives DASHStreaming à l'URL de session

Pour plus d'informations sur cette API, consultez [GetDASHStreamingSessionURL](#).

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	N/A	N/A
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	Audio AAC	A_AAC
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	G.711 audio (A-Law uniquement)	A_MS/ACM
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	G.711 audio (U-Law uniquement)	A_MS/ACM
Audio AAC	A_AAC	N/A	N/A
Vidéo H.265	V_ MPEGH/ISO/HEVC	N/A	N/A

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.265	V_ MPEGH/ISO/HEVC	Audio AAC	A_AAC

Important

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Les modifications du CPD ne sont pas prises en charge pendant une session de streaming. Le CPD doit rester cohérent à travers les médias interrogés.

Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Le streaming échouera si les fragments du flux ne contiennent plus uniquement de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

Obtenir les exigences relatives HLSStreaming à l'URL de session

Pour plus d'informations sur cette API, consultez [GetHLSStreamingSessionURL](#).

HLS Mp4

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	N/A	N/A
Vidéo H.264	V_ MPEG/ISO/AVC	Audio AAC	A_AAC
Audio AAC	A_AAC	N/A	N/A

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.265	V_MPEGH/ISO/HEVC	N/A	N/A
Vidéo H.265	V_MPEGH/ISO/HEVC	Audio AAC	A_AAC

HLS TS

Description de la piste 1	ID du codec Track 1	Description de la piste 2	ID du codec Track 2
Vidéo H.264	V_MPEG/ISO/AVC	N/A	N/A
Vidéo H.264	V_MPEG/ISO/AVC	Audio AAC	A_AAC
Audio AAC	A_AAC	N/A	N/A

 Note

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Pour TS et CPD MP4, les modifications sont prises en charge lors d'une session de streaming. Par conséquent, les fragments d'une session peuvent avoir des informations différentes dans le CPD sans interrompre la lecture. Pour chaque session de streaming, seules 500 modifications du CPD sont autorisées.

 Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Le streaming échouera si les fragments du flux ne

contiennent plus uniquement de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

GetImages exigences

Pour plus d'informations sur cette API, consultez [GetImages](#).

Note

Le `GetImages` média doit contenir une piste vidéo dans la piste 1.

Lecture vidéo avec HLS

Le [HTTP Live Streaming \(HLS\)](#) est un protocole de communication en streaming multimédia basé sur le protocole HTTP standard du secteur. Vous pouvez utiliser le HLS pour visionner un flux vidéo Kinesis, que ce soit pour le visionner en direct ou pour visionner une vidéo archivée.

Vous pouvez utiliser HLS pour la lecture en direct. La latence est généralement comprise entre 3 et 5 secondes, mais elle peut être comprise entre 1 et 10 secondes, selon le cas d'utilisation, le lecteur et les conditions du réseau. Vous pouvez utiliser un lecteur tiers (tel que [Video.js](#) ou [Google Shaka Player](#)) pour afficher le flux vidéo en fournissant l'URL de la session de streaming HLS, soit par programmation, soit manuellement. Vous pouvez également lire une vidéo en saisissant l'URL de la session de streaming HLS dans la barre d'adresse des navigateurs [Apple Safari](#) ou [Microsoft Edge](#).

[Pour visionner un flux vidéo Kinesis à l'aide du protocole HLS, créez d'abord une session de streaming à l'aide de `GetSessionURL`. `HLSStreaming`](#) Cette action renvoie une URL (contenant un jeton de session) permettant d'accéder à la session HLS. Vous pouvez alors utiliser cette URL dans un lecteur multimédia ou une application autonome pour afficher le flux.

Important

Les contenus multimédias envoyés à Kinesis Video Streams ne peuvent pas tous être lus via le protocole HLS. Consultez [the section called “GetHLSStreamingSessionURL”](#) les exigences spécifiques en matière de téléchargement.

Rubriques

- [Utilisez le AWS CLI pour récupérer l'URL d'une session de streaming HLS](#)
- [Exemple : utilisez HLS en HTML et JavaScript](#)
- [Résolution des problèmes rencontrés avec HLS](#)

Utilisez le AWS CLI pour récupérer l'URL d'une session de streaming HLS

La procédure suivante explique comment utiliser le AWS CLI pour générer une URL de session de streaming HLS pour un flux vidéo Kinesis.

Pour les instructions d'installation, consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#). Après l'installation, [configurez le AWS CLI avec les](#) informations d'identification et la région.

Vous pouvez également ouvrir le AWS CloudShell terminal sur lequel ils AWS CLI sont installés et configurés. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS CloudShell](#).

Récupérez le point de terminaison URL HLS pour votre flux vidéo Kinesis.

1. Tapez ce qui suit dans le terminal :

```
aws kinesisanalytics get-data-endpoint \  
  --api-name GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL \  
  --stream-name YourStreamName
```

Vous recevrez une réponse qui ressemble à ce qui suit :

```
{  
  "DataEndpoint": "https://b-1234abcd.kinesisvideo.aws-region.amazonaws.com"  
}
```

2. Envoyez la demande d'URL de session de streaming HLS à ce point de terminaison renvoyé.

Live

Pour la lecture en direct, la liste de lecture multimédia HLS est continuellement mise à jour avec les derniers médias dès qu'ils sont disponibles. Lorsque vous jouez ce type de session dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une notification « en direct », sans aucune commande permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Assurez-vous que vous téléchargez du contenu multimédia sur ce flux lorsque vous exécutez cette commande.

```
aws kinesis-video-archived-media get-hls-streaming-session-url \  
  --endpoint-url https://b-1234abcd.kinesisvideo.aws-region.amazonaws.com \  
  --stream-name YourStreamName \  
  --playback-mode LIVE
```

Live replay

Pour la rediffusion en direct, la lecture commence à partir d'une heure de début spécifiée. La liste de lecture multimédia HLS est également continuellement mise à jour avec les derniers médias dès qu'ils sont disponibles. La session continuera à inclure les médias nouvellement ingérés jusqu'à son expiration ou jusqu'à l'heure de fin spécifiée, selon la première éventualité. Ce mode est utile pour démarrer la lecture dès qu'un événement est détecté et continuer à diffuser en direct du contenu multimédia qui n'a pas encore été ingéré au moment de la création de la session.

Déterminez un horodatage de début.

Pour cet exemple, nous utilisons le format Unix Epoch en secondes. Reportez-vous à la section [Horodatages](#) du guide de l' AWS Command Line Interface utilisateur pour plus d'informations sur le formatage des horodatages.

Voir [UnixTime.org](https://unixtime.org) pour un outil de conversion.

- 1708471800 est égal au 20 février 2024 15:30:00 GMT- 08:00

Dans cet exemple, nous ne spécifions pas d'horodatage de fin, ce qui signifie que la session continuera à inclure le contenu multimédia récemment ingéré jusqu'à son expiration.

Appelez l'GetHLSStreamingSessionURLAPI avec le mode LIVE_REPLAY de lecture et un [sélecteur de fragments HLS](#) spécifié.

```
aws kinesis-video-archived-media get-hls-streaming-session-url \  
  --endpoint-url https://b-1234abcd.kinesisvideo.aws-region.amazonaws.com \  
  --stream-name YourStreamName \  
  --playback-mode LIVE_REPLAY \  
  --hls-fragment-selector \  
  --hls-fragment-selector
```

```
"FragmentSelectorType=SERVER_TIMESTAMP, TimestampRange={StartTimeStamp=1708471800}"
```

On-demand

Pour la lecture à la demande, la liste de lecture multimédia HLS contient le contenu multimédia spécifié par le sélecteur de fragments HLS. Lorsque ce type de session est lu dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une commande de nettoyage permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Pour créer une URL pour une certaine section du flux, déterminez d'abord les horodatages de début et de fin.

Pour cet exemple, nous utilisons le format Unix Epoch en secondes. Reportez-vous à la section [Horodatages](#) du guide de l' AWS Command Line Interface utilisateur pour plus d'informations sur le formatage des horodatages.

Voir [UnixTime.org](https://unixtime.org) pour un outil de conversion.

- 1708471800 est égal au 20 février 2024 15:30:00 GMT- 08:00
- 1708471860 est égal au 20 février 2024 15:31:00 GMT- 08:00

Appelez l'GetHLSStreamingSessionURLAPI avec le mode ON_DEMAND de lecture et un [sélecteur de fragments HLS](#) spécifié.

```
aws kinesis-video-archived-media get-hls-streaming-session-url \  
  --endpoint-url https://b-1234abcd.kinesisvideo.aws-region.amazonaws.com \  
  --stream-name YourStreamName \  
  --playback-mode ON_DEMAND \  
  --hls-fragment-selector \  
    "FragmentSelectorType=SERVER_TIMESTAMP, TimestampRange={StartTimeStamp=1708471800, EndTimestamp=1708471860}"
```

Note

Les horodatages doivent être espacés de 24 heures l'un de l'autre, comme indiqué dans la documentation. [the section called “HLSTimestampRange”](#)

Vous recevrez une réponse qui ressemble à ce qui suit :

```
{
  "HLSStreamingSessionURL": "https://b-1234abcd.kinesisvideo.aws-  
region.amazonaws.com/hls/v1/getHLSMasterPlaylist.m3u8?SessionToken=CiAz...DkRE6M~"
}
```

Important

Ne partagez pas et ne stockez pas ce jeton dans un endroit où une entité non autorisée pourrait y accéder. Le jeton donne accès au contenu du flux. Protégez le jeton avec les mêmes mesures que celles que vous utiliseriez avec vos AWS informations d'identification.

Vous pouvez utiliser cette URL et n'importe quel lecteur HLS pour afficher le flux HLS.

Par exemple, utilisez le lecteur multimédia VLC.

Vous pouvez également écouter le HLS Stream en saisissant l'URL de la session de streaming HLS dans la barre d'adresse des navigateurs Apple Safari ou Microsoft Edge.

Exemple : utilisez HLS en HTML et JavaScript

L'exemple suivant montre comment utiliser le AWS SDK pour la JavaScript version 2 afin de récupérer une session de streaming HLS pour un flux vidéo Kinesis et de la lire sur une page Web. Cet exemple montre comment lire la vidéo dans les lecteurs suivants :

- [Video.js](#)
- [Google Shaka Player](#)
- [hls.js](#)

Consultez l'[exemple de code complet](#) et la [page Web hébergée](#) dans GitHub. Cette page Web statique simplifie les tests et les expérimentations avec les sorties HLS et MPEG-DASH à partir du flux vidéo Amazon Kinesis. La page d'exemple fournit des champs de saisie pour les paramètres suivants :

- Région AWS: Région dans laquelle se trouve votre flux vidéo Kinesis
- Nom de flux vidéo Kinesis
- Mode de lecture : mode de lecture HLS (LIVE, LIVE_REPLAY ou ON_DEMAND)
- Type de sélecteur de fragment : méthode utilisée pour sélectionner des fragments (SERVER_TIMESTAMP ou PRODUCER_TIMESTAMP)
- Numéro de fragment : numéro de fragment de départ (le cas échéant)
- Format du conteneur : format du conteneur multimédia (FRAGMENTED_ ou MP4 MPEG_TS)

L'application récupère ces valeurs dans les zones de saisie de la page HTML et les utilise pour créer la demande d'une session de streaming HLS qui s'affiche sur la page.

Sujets de présentation du code :

- [Importer le AWS SDK JavaScript pour les navigateurs](#)
- [Configuration du client Kinesis Video Streams](#)
- [Récupérez le point de terminaison pour la lecture HLS](#)
- [Configuration du client multimédia archivé Kinesis Video Streams](#)
- [Récupérez l'URL de la session de streaming HLS](#)
- [Afficher le flux HLS sur la page Web](#)

Importer le AWS SDK JavaScript pour les navigateurs

Dans la page Web, incluez la balise de script suivante pour importer le AWS SDK pour la JavaScript version 2 dans le projet.

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aws-sdk/2.490.0/aws-sdk.min.js"></script>
```

Pour plus d'informations, reportez-vous à la JavaScript documentation du [AWS SDK](#).

Configuration du client Kinesis Video Streams

Pour accéder au streaming vidéo avec HLS, créez et configurez d'abord le client Kinesis Video Streams. Voir [Configuration des informations d'identification dans un navigateur Web](#) pour d'autres méthodes d'authentification.

```
const clientConfig = {
```

```
accessKeyId: 'YourAccessKey',
secretAccessKey: 'YourSecretKey',
region: 'us-west-2'
};
const kinesisVideoClient = new AWS.KinesisVideo(clientConfig);
```

L'application récupère les valeurs nécessaires à partir des zones de saisie sur la page HTML.

Récupérez le point de terminaison pour la lecture HLS

Utilisez le client Kinesis Video Streams pour appeler [the section called “GetDataEndpoint”](#) l'API afin de récupérer le point de terminaison.

```
const getDataEndpointOptions = {
  StreamName: 'YourStreamName',
  APIName: 'GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL'
};
const getDataEndpointResponse = await kinesisVideoClient
  .getDataEndpoint(getDataEndpointOptions)
  .promise();
const hlsDataEndpoint = getDataEndpointResponse.DataEndpoint;
```

Ce code stocke le point de terminaison dans la `hlsDataEndpoint` variable.

Configuration du client multimédia archivé Kinesis Video Streams

Dans la configuration du client multimédia archivé Kinesis Video Streams, spécifiez le point de terminaison que vous avez obtenu à l'étape précédente.

```
const archivedMediaClientConfig = {
  accessKeyId: 'YourAccessKey',
  secretAccessKey: 'YourSecretKey',
  region: 'us-west-2',
  endpoint: hlsDataEndpoint
};
const kinesisVideoArchivedMediaClient = new
  AWS.KinesisVideoArchivedMedia(archivedMediaClientConfig);
```

Récupérez l'URL de la session de streaming HLS

Utilisez le client multimédia archivé Kinesis Video Streams pour appeler [the section called “GetHLSStreamingSessionURL”](#) l'API afin de récupérer l'URL de lecture HLS.

```
const getHLSStreamingSessionURLOptions = {
  StreamName: 'YourStreamName',
  PlaybackMode: 'LIVE'
};
const getHLSStreamingSessionURLResponse = await kinesisisVideoArchivedMediaClient
  .getHLSStreamingSessionURL(getHLSStreamingSessionURLOptions)
  .promise();
const hlsUrl = getHLSStreamingSessionURLResponse.HLSStreamingSessionURL;
```

Afficher le flux HLS sur la page Web

Lorsque vous disposez de l'URL de la session de streaming HLS, fournissez-la au lecteur vidéo. La méthode pour fournir l'URL au lecteur vidéo est spécifique au lecteur utilisé.

Video.js

Procédez comme suit pour importer [Video.js](#) et ses classes CSS dans le script de votre navigateur :

```
<link rel="stylesheet" href="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video-js.css">
<script src="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-contrib-hls/5.14.1/
videojs-contrib-hls.js"></script>
```

Créez un élément video HTML pour afficher la vidéo :

```
<video id="videojs" class="player video-js vjs-default-skin" controls autoplay></
video>
```

Définissez l'URL HLS comme source de l'élément vidéo HTML :

```
const playerElement = document.getElementById('videojs');
const player = videojs(playerElement);
player.src({
  src: hlsUrl,
  type: 'application/x-mpegURL'
});
player.play();
```


Shaka

Procédez comme suit pour importer le [lecteur Google Shaka](#) dans le script de notre navigateur :

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shaka-player.compiled.js"></script>
```

Créez un élément video HTML pour afficher la vidéo :

```
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
```

Créez un lecteur Shaka en spécifiant l'élément vidéo et appelez la méthode de chargement :

```
const playerElement = document.getElementById('shaka');  
const player = new shaka.Player(playerElement);  
player.load(hlsUrl);
```

hls.js

Procédez comme suit pour importer le [fichier hls.js](#) dans le script de votre navigateur :

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>
```

Créez un élément video HTML pour afficher la vidéo :

```
<video id="hlsjs" class="player" controls autoplay></video>
```

Créez un lecteur hls.js, donnez-lui l'URL HLS et dites-lui de jouer :

```
const playerElement = document.getElementById('hlsjs');  
const player = new Hls();  
player.loadSource(hlsUrl);  
player.attachMedia(playerElement);  
player.on(Hls.Events.MANIFEST_PARSED, function() {  
    video.play();  
});
```

Résolution des problèmes rencontrés avec HLS

Cette section décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du protocole HTTP Live Streaming (HLS) avec Kinesis Video Streams.

Problèmes

- [Succès de la récupération de l'URL de la session de streaming HLS, mais échec de la lecture dans le lecteur vidéo](#)
- [Latence trop élevée entre producteur et lecteur](#)

Succès de la récupération de l'URL de la session de streaming HLS, mais échec de la lecture dans le lecteur vidéo

Cette situation se produit lorsque l'URL d'une session de streaming HLS peut être récupérée avec succès avec `GetHLSStreamingSessionURL`, mais que la vidéo ne peut pas être lue lorsque l'URL est fournie à un lecteur vidéo.

Pour résoudre ce problème, essayez l'une des actions suivantes :

- Déterminez si le flux vidéo est lu dans la console Kinesis Video Streams. Prenez en compte toutes les erreurs que la console affiche.
- Si la durée de fragment est inférieure à une seconde, augmentez-la à une seconde. Si la durée du fragment est trop courte, le service peut ralentir le lecteur car il demande trop fréquemment des fragments vidéo.
- Vérifiez que chaque URL de session de streaming HLS est utilisée par un seul lecteur. Si plusieurs lecteurs utilisent une même URL de session de streaming HLS, le service peut recevoir un trop grand nombre de demandes et peut les limiter.
- Vérifiez que votre lecteur prend en charge toutes les options que vous définissez pour la session de streaming HLS. Essayez des combinaisons différentes de valeurs pour les paramètres suivants :
 - `ContainerFormat`
 - `PlaybackMode`
 - `FragmentSelectorType`
 - `DiscontinuityMode`
 - `MaxMediaPlaylistFragmentResults`

Certains lecteurs multimédias (tels que HTML5 les lecteurs mobiles) ne prennent généralement en charge le HLS qu'avec le format de MP4 conteneur f. Les autres lecteurs multimédias (tels que Flash et les lecteurs personnalisés) peuvent uniquement prendre en charge le HLS avec le format de conteneur MPEG TS. Nous vous recommandons de tester le `ContainerFormat` paramètre pour commencer à résoudre les problèmes.

- Vérifiez que chaque fragment possède un nombre de pistes cohérent. Vérifiez que les fragments du flux ne changent pas entre une piste audio et vidéo et une piste vidéo uniquement. Vérifiez également que les paramètres de l'encodeur (résolution et fréquence d'images) ne changent pas entre les fragments de chaque piste.

Latence trop élevée entre producteur et lecteur

Cette situation se produit lorsque la latence est trop élevée entre le moment où la vidéo est capturée et le moment où elle est lue dans le lecteur vidéo.

La vidéo est relue via HLS par fragment. Par conséquent, la latence ne peut pas être inférieure à la durée du fragment. La latence inclut également le temps nécessaire à la mise en tampon et au transfert des données. Si votre solution nécessite une latence inférieure à une seconde, envisagez d'utiliser l'API `GetMedia` à la place.

Les paramètres suivants peuvent être ajustés pour réduire la latence globale, mais l'ajustement de ces paramètres peut également réduire la qualité de la vidéo ou augmenter le taux de remise en tampon.

- **Durée du fragment** : la durée du fragment est la quantité de vidéo entre les divisions du flux, contrôlée par la fréquence des images-clés générées par l'encodeur vidéo. La valeur recommandée est d'une seconde. Le fait d'avoir une durée de fragment plus courte signifie que moins de temps s'écoule à attendre la fin du fragment avant de transmettre les données vidéo au service. Les fragments plus courts sont également plus rapides à traiter par le service. Toutefois, si la durée de fragment est trop courte, la probabilité augmente que le lecteur viendra à manquer de contenu et devra s'arrêter et mettre en tampon du contenu. Si la durée de fragment est inférieure à 500 millisecondes, le producteur peut créer un trop grand nombre de demandes, obligeant ainsi le service à les limiter.
- **Débit** — Un flux vidéo avec un débit inférieur prend moins de temps à lire, à écrire et à transmettre. Toutefois, un flux vidéo avec une vitesse de transmission plus faible a généralement une plus faible qualité vidéo.

- Nombre de fragments dans les listes de lecture multimédia : un lecteur sensible à la latence ne doit charger que les fragments les plus récents d'une liste de lecture multimédia. La plupart des joueurs commencent plutôt par le premier fragment. En réduisant le nombre de fragments dans la liste de lecture, vous réduisez l'intervalle de temps entre les fragments précédents et les nouveaux fragments. Avec une taille de playlist plus petite, il est possible qu'un fragment soit ignoré pendant la lecture si l'ajout de nouveaux fragments à la liste de lecture est retardé ou si le lecteur tarde à obtenir une liste de lecture mise à jour. Nous vous recommandons d'utiliser 3 à 5 fragments et d'utiliser un lecteur configuré pour charger uniquement les derniers fragments d'une playlist.
- Taille de la mémoire tampon du lecteur — La plupart des lecteurs vidéo ont une durée de mémoire tampon minimale configurable, généralement de 10 secondes par défaut. Pour la latence la plus faible, vous pouvez définir cette valeur sur 0 seconde. Cependant, cela signifie que le joueur rebuffera en cas de retard de production de fragments, car le joueur n'aura pas de mémoire tampon pour absorber le retard.
- Lecteur « catch up » : les lecteurs vidéo ne reprennent généralement pas automatiquement la lecture jusqu'au début de la mémoire tampon lorsque celle-ci est pleine, par exemple lorsqu'un fragment retardé entraîne un retard de lecture de fragments. Un lecteur personnalisé peut éviter ce problème en supprimant des trames ou en augmentant la vitesse de lecture (par exemple, à 1,1x) pour rattraper l'avant du tampon. Cela entraîne des saccades ou des accélérations de la lecture lorsque le lecteur rattrape son retard, et une remise en tampon peut être plus fréquente lorsque la taille du tampon est maintenue courte.

Lecture vidéo avec MPEG-DASH

[Pour visionner un flux vidéo Kinesis à l'aide de MPEG-DASH, vous devez d'abord créer une session de streaming à l'aide de `GetSessionURL`. `DASHStreaming`](#) Cette action renvoie une URL (contenant un jeton de session) qui permet d'accéder à la session MPEG-DASH. Vous pouvez alors utiliser cette URL dans un lecteur multimédia ou une application autonome pour afficher le flux.

Un flux vidéo Amazon Kinesis doit répondre aux exigences suivantes pour fournir de la vidéo via MPEG-DASH :

- Pour connaître les exigences relatives à la lecture de pistes de lecture vidéo en streaming, voir [the section called “Obtenir l'URL de `DASHStreaming` la session”](#).
- La conservation des données doit être supérieure à 0.
- La piste vidéo de chaque fragment doit contenir des données privées de codec en Advanced Video Coding (AVC) pour le format H.264 et en HEVC pour le format H.265. Pour plus d'informations,

consultez la section [MPEG-4 spécification ISO/CEI 14496-15](#). Pour plus d'informations sur l'adaptation des données de flux à un format donné, voir [Indicateurs d'adaptation NAL](#).

- Le cas échéant, la piste audio de chaque fragment doit contenir des données privées de codec au format AAC ([AAC specification ISO/IEC 13818-7](#)) ou [MS Wave](#).

Exemple : utilisation de MPEG-DASH en HTML et JavaScript

L'exemple suivant montre comment récupérer une session de streaming MPEG-DASH pour un flux vidéo Kinesis et la lire sur une page Web. Cet exemple montre comment lire la vidéo dans les lecteurs suivants :

- [Google Shaka Player](#)
- [dash.js](#)

Rubriques

- [Configuration du client Kinesis Video Streams pour la lecture MPEG-DASH](#)
- [Récupérez le point de terminaison de contenu archivé Kinesis Video Streams pour le lire au format MPEG-DASH](#)
- [Récupérez l'URL de la session de streaming MPEG-DASH](#)
- [Afficher la vidéo en streaming avec lecture MPEG-DASH](#)
- [Exemple terminé](#)

Configuration du client Kinesis Video Streams pour la lecture MPEG-DASH

Pour accéder au streaming vidéo avec MPEG-DASH, créez et configurez d'abord le client Kinesis Video Streams (pour récupérer le point de terminaison du service) et le client multimédia archivé (pour récupérer la session de streaming MPEG-DASH). L'application récupère les valeurs nécessaires à partir des zones de saisie sur la page HTML.

```
var streamName = $('#streamName').val();

// Step 1: Configure SDK Clients
var options = {
    accessKeyId: $('#accessKeyId').val(),
    secretAccessKey: $('#secretAccessKey').val(),
```

```

    sessionToken: $('#sessionToken').val() || undefined,
    region: $('#region').val(),
    endpoint: $('#endpoint').val() || undefined
  }
var kinesisVideo = new AWS.KinesisVideo(options);
var kinesisVideoArchivedContent = new AWS.KinesisVideoArchivedMedia(options);

```

Récupérez le point de terminaison de contenu archivé Kinesis Video Streams pour le lire au format MPEG-DASH

Une fois les clients initialisés, récupérez le point de terminaison de contenu archivé Kinesis Video Streams afin de pouvoir récupérer l'URL de la session de streaming MPEG-DASH comme suit :

```

// Step 2: Get a data endpoint for the stream
console.log('Fetching data endpoint');
kinesisVideo.getDataEndpoint({
  StreamName: streamName,
  APIName: "GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL"
}, function(err, response) {
  if (err) { return console.error(err); }
  console.log('Data endpoint: ' + response.DataEndpoint);
  kinesisVideoArchivedContent.endpoint = new AWS.Endpoint(response.DataEndpoint);
}

```

Récupérez l'URL de la session de streaming MPEG-DASH

Lorsque vous disposez du point de terminaison du contenu archivé, appelez l'API [Get DASHStreaming SessionURL](#) pour récupérer l'URL de la session de streaming MPEG-DASH comme suit :

```

// Step 3: Get a Streaming Session URL
var consoleInfo = 'Fetching ' + protocol + ' Streaming Session URL';
console.log(consoleInfo);

if (protocol === 'DASH') {
  kinesisVideoArchivedContent.getDASHStreamingSessionURL({
    StreamName: streamName,
    PlaybackMode: $('#playbackMode').val(),
    DASHFragmentSelector: {
      FragmentSelectorType: $('#fragmentSelectorType').val(),

```

```

        TimestampRange: $('#playbackMode').val() === "LIVE" ? undefined : {
            StartTimestamp: new Date($('#startTimestamp').val()),
            EndTimestamp: new Date($('#endTimestamp').val())
        },
    },
    DisplayFragmentTimestamp: $('#displayFragmentTimestamp').val(),
    DisplayFragmentNumber: $('#displayFragmentNumber').val(),
    MaxManifestFragmentResults: parseInt($('#maxResults').val()),
    Expires: parseInt($('#expires').val())
}, function(err, response) {
    if (err) { return console.error(err); }
    console.log('DASH Streaming Session URL: ' + response.DASHStreamingSessionURL);
}

```

Afficher la vidéo en streaming avec lecture MPEG-DASH

Lorsque vous disposez de l'URL de la session de streaming MPEG-DASH, indiquez-la au lecteur vidéo. La méthode pour fournir l'URL au lecteur vidéo est spécifique au lecteur utilisé.

L'exemple de code suivant montre comment fournir l'URL de la session de streaming à un lecteur [Google Shaka Player](#) :

```

// Step 4: Give the URL to the video player.

//Shaka Player elements
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shaka-
player.compiled.js">
</script>
...

var playerName = $('#player').val();

if (playerName === 'Shaka Player') {
    var playerElement = $('#shaka');
    playerElement.show();

    var player = new shaka.Player(playerElement[0]);
    console.log('Created Shaka Player');

    player.load(response.DASHStreamingSessionURL).then(function() {
        console.log('Starting playback');
    });
}

```

```
});  
console.log('Set player source');  
}
```

L'exemple de code suivant montre comment fournir l'URL de session de streaming à un lecteur [dash.js](#) :

```
<!-- dash.js Player elements -->  
<video id="dashjs" class="player" controls autoplay=""></video>  
<script src="https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js"></script>  
  
...  
  
var playerElement = $('#dashjs');  
playerElement.show();  
  
var player = dashjs.MediaPlayer().create();  
console.log('Created DASH.js Player');  
  
player.initialize(document.querySelector('#dashjs'), response.DASHStreamingSessionURL,  
    true);  
console.log('Starting playback');  
console.log('Set player source');  
}
```

Exemple terminé

Vous pouvez [télécharger ou consulter l'exemple de code complet](#) sur GitHub.

Configuration des notifications dans Kinesis Video Streams

Lorsqu'un fragment multimédia est disponible pour consommation, Kinesis Video Streams en informe les clients à Amazon Simple Notification Service l'aide de notifications (Amazon SNS).

Note

Amazon Kinesis Video Streams utilise les rubriques standard d'Amazon SNS pour la communication. Les sujets FIFO ne sont pas pris en charge actuellement.

Les rubriques suivantes expliquent comment démarrer avec les notifications.

Rubriques

- [Gérer les configurations de notifications](#)
- [À propos des tags MKV du producteur](#)
- [Messages Amazon SNS](#)

Gérer les configurations de notifications

Pour gérer les configurations de notification, utilisez `UpdateNotificationConfiguration` et `DescribeNotificationConfiguration`. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

UpdateNotificationConfiguration

Utilisez cette opération d'API pour mettre à jour les informations de notification d'un flux. Pour plus d'informations sur `UpdateNotificationConfiguration` cette fonctionnalité, consultez [UpdateNotificationConfiguration](#) le manuel Amazon Kinesis Video Streams Developer Guide.

Note

Le lancement de la notification prend au moins une minute après la mise à jour de la configuration des notifications. Patientez au moins une minute avant d'appeler `PutMedia` après l'appel de mise à jour.

DescribeNotificationConfiguration

Utilisez cette API pour décrire une configuration de notification attachée à un flux. Pour plus d'informations sur `DescribeNotificationConfiguration` cette fonctionnalité, consultez [DescribeNotificationConfiguration](#) le manuel Amazon Kinesis Video Streams Developer Guide.

À propos des tags MKV du producteur

Vous pouvez utiliser le SDK Kinesis Video Streams Producer pour baliser des fragments spécifiques présentant un intérêt en exposant une opération d'API dans le SDK. Vous trouverez un exemple de ce fonctionnement [dans cette section de code](#). Lors de l'appel de cette API, le SDK ajoutera un ensemble de balises MKV prédéfinies ainsi que les données du fragment. Kinesis Video Streams reconnaîtra ces balises MKV spéciales et lancera des notifications pour les fragments balisés.

Toutes les métadonnées de fragment fournies avec les balises Notification MKV seront publiées dans le cadre de la charge utile de la rubrique Amazon SNS.

Syntaxe pour les tags MKV du producteur

```
|+ Tags
| + Tag
|   // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger the notification for the fragment
|   + Simple
|     + Name: AWS_KINESISVIDEO_NOTIFICATION
|     + String
|   // OPTIONAL: Key value pairs that will be sent as part of the Notification payload
|   + Simple
|     + Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
|     + String: CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
|   + Simple
|     + Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
|     + String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes
```

Limites de balises MKV

Le tableau suivant répertorie les limites associées aux balises de métadonnées. Si la limite de balises de métadonnées est ajustable, vous pouvez demander une augmentation auprès de votre responsable de compte.

Limite	Valeur maximale	Ajustable
Longueur de clé de métadonnées facultative	128	Non
Longueur de valeur des métadonnées facultative	256	Non
Nombre maximum de métadonnées facultatives	10	Oui

Messages Amazon SNS

Cette rubrique contient plus d'informations sur les messages Amazon SNS et les charges utiles.

Rubriques

- [Charge utile de la rubrique Amazon SNS](#)
- [Afficher vos messages Amazon SNS](#)

Charge utile de la rubrique Amazon SNS

Toute notification initiée par le biais du flux de travail précédent fournira la charge utile du sujet Amazon SNS, comme indiqué dans l'exemple suivant. Cet exemple est un message Amazon SNS qui apparaît après avoir consommé les données de notification d'une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : Message ID,
  "TopicArn" : SNS ARN,
  "Subject" : "Kinesis Video Streams Notification",
  "Message" : "{\"StreamArn\": \"Stream Arn\", \"FragmentNumber\": \"Fragment Number\",
    \"FragmentStartProducerTimestamp\": FragmentStartProducerTimestamp,
    \"FragmentStartServerTimestamp\": FragmentStartServerTimestamp,
    \"NotificationType\": \"PERSISTED\", \"NotificationPayload\": {\" CUSTOM_KEY_1:
    \"CUSTOM_VALUE_1\",
    \"CUSTOM_KEY_2: \"CUSTOM_VALUE_2\"}}\",
```

```
"Timestamp" : "2022-04-25T18:36:29.194Z",
"SignatureVersion" : Signature Version,
"Signature" : Signature,
"SigningCertURL" : Signing Cert URL,
"UnsubscribeURL" : Unsubscribe URL
}
```

```
Subject: "Kinesis Video Streams Notification"
Message:
{
  "StreamArn":Stream Arn,
  "FragmentNumber":Fragment Number,
  "FragmentStartProducerTimestamp":Fragment Start Producer Timestamp,
  "FragmentStartServerTimestamp":Fragment Start Server Timestamp,
  "NotificationType":"PERSISTED",
  "NotificationPayload":{
    CUSTOM_KEY_1:CUSTOM_VALUE_1,
    CUSTOM_KEY_2:CUSTOM_VALUE_2
  }
}
```

Afficher vos messages Amazon SNS

Vous ne pouvez pas lire les messages directement depuis une rubrique Amazon SNS car il n'existe aucune API pour le faire. Pour consulter les messages, abonnez une file d'attente SQS à la rubrique SNS ou choisissez une autre destination prise en charge par [Amazon SNS](#). Cependant, l'option la plus efficace pour afficher les messages est d'utiliser Amazon SQS.

Pour consulter vos messages Amazon SNS à l'aide d'Amazon SQS

1. Créez une file d'[attente Amazon SQS](#).
2. À partir du AWS Management Console, ouvrez la rubrique Amazon SNS définie comme destination sous. NotificationConfiguration
3. Choisissez Create Subscription, puis choisissez la file d'attente Amazon SQS créée lors de la première étape.
4. Lancez une PutMedia session avec la configuration de notification activée et avec les balises de notification MKV ajoutées aux fragments.
5. Choisissez la file d'attente Amazon SQS dans la console Amazon SQS, puis sélectionnez Envoyer et recevoir des messages pour la file d'attente Amazon SQS.

6. Sondage pour les messages. Cette commande doit afficher toutes les notifications générées par la PutMedia session. Pour plus d'informations sur le sondage, consultez le sondage [court et long d'Amazon SQS](#).

Extraire des images à partir de flux vidéo

Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Video APIs Streams SDKs pour effectuer des extractions d'images à la demande et des extractions d'images automatisées en temps réel à partir de vos flux vidéo Kinesis. Vous pouvez utiliser ces images pour des applications de lecture améliorées telles que les vignettes ou le nettoyage amélioré, ou pour les utiliser dans des flux de travail d'apprentissage automatique.

Kinesis Video Streams permet d'extraire des images à partir de flux vidéo de deux manières :

- [Génération d'images à la demande](#) : utilisez l'[the section called “GetImages”](#) API pour extraire une ou plusieurs images d'une vidéo stockée dans Kinesis Video Streams.
- [the section called “Génération d'images en temps réel”](#) - Configurez Kinesis Video Streams pour extraire automatiquement les images des données vidéo en temps réel en fonction des balises de fragments de la vidéo au fur et à mesure de leur ingestion, et pour envoyer les images dans un compartiment S3.

Génération automatique d'images en temps réel

Amazon Kinesis Video Streams permet de transcoder et de diffuser des images. Kinesis Video Streams extrait automatiquement les images des données vidéo en temps réel et les diffuse dans le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié. La mise en œuvre de l'extraction automatique d'images en temps réel implique les étapes suivantes :

- Création d'un compartiment S3 pour recevoir les images générées.
- Configuration de la propriété [ImageGenerationConfiguration](#) stream qui indique à Kinesis Video Streams comment créer les images et où les envoyer.
- Ajouter des balises de génération d'images : Kinesis Video Streams génère uniquement des images à l'aide de fragments dotés de la balise de génération d'image. Ces balises sont ajoutées lors du téléchargement d'une vidéo à l'aide du SDK Kinesis Video Streams Producer associé à la méthode `putKinesisVideoEventMetadata`

Les procédures suivantes fournissent des instructions pour effectuer chacune de ces étapes.

Si vous utilisez une clé gérée par le client, assurez-vous que le rôle effectuant les PutMedia appels (uploader) dispose des autorisations suivantes qui sont requises pour chiffrer et déchiffrer les données, ainsi que pour accéder au compartiment Amazon S3.

- kms:Encrypt
- kms:GenerateDataKey
- kms:Decrypt
- s3:PutObject

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Comment démarrer avec le chiffrement côté serveur ?”](#).

Pour configurer la destination des images générées

1. Créez un compartiment de destination S3 dans lequel les images seront envoyées.

Suivez le [guide de l'utilisateur Amazon S3](#) pour créer un compartiment Amazon S3.

Notez l'URI du bucket, dont vous aurez besoin à l'étape suivante lors de la mise à jour de la configuration de génération d'images du flux.

2. Vérifiez que vous les avez AWS CLI installés et configurés. Pour plus d'informations, consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur de la version 2](#).
3. Créez un nouveau fichier appelé `update-image-generation-input.json` avec le contenu suivant en entrée. Mettez à jour les valeurs de l'espace réservé avec les valeurs que vous souhaitez utiliser. Pour connaître les valeurs maximales et minimales prises en charge, consultez l'[UpdateImageGenerationConfiguration API](#).

```
{
  "StreamName": "demo-stream",
  "ImageGenerationConfiguration": {
    "Status": "ENABLED",
    "DestinationConfig": {
      "DestinationRegion": "us-east-1",
      "Uri": "s3://my-bucket-name"
    },
    "SamplingInterval": 200,
    "ImageSelectorType": "PRODUCER_TIMESTAMP",
    "Format": "JPEG",
    "FormatConfig": {
```

```
    "JPEGQuality": "80"  
  },  
  "WidthPixels": 320,  
  "HeightPixels": 240  
}  
}
```

4. Mettez à jour la configuration de génération d'images du flux à l'aide de l'[the section called "UpdateImageGenerationConfiguration"](#) API et en joignant le fichier JSON en entrée, comme indiqué dans la commande suivante. Notez que le chemin du fichier pointe vers le fichier du répertoire en cours.

```
aws kinesisanalytics update-image-generation-configuration \  
  --cli-input-json file://./update-image-generation-input.json
```

5. En cas de succès, une réponse vide est renvoyée et rien n'est imprimé dans votre terminal.

Note

Le lancement du flux de production d'images prend au moins 1 minute après la mise à jour de la configuration de génération d'images. Patientez au moins 1 minute avant de télécharger la vidéo sur votre stream.

6. Vérifiez les paramètres de configuration. Utilisez le AWS CLI pour appeler l'[the section called "DescribeImageGenerationConfiguration"](#) API de votre flux.

```
aws kinesisanalytics describe-image-generation-configuration \  
  --stream-name "demo-stream"
```

Kinesis Video Streams génère et diffuse des images uniquement pour les fragments dotés de la balise de génération d'image. Toutes les métadonnées de fragment supplémentaires fournies avec les balises de génération d'images Amazon S3 seront enregistrées en tant que métadonnées Amazon S3.

Note

Les balises de génération d'images font référence à des balises de métadonnées de fragments et non à des balises au niveau du flux.

⚠ Important

Les balises de génération d'images sont prises en compte dans le calcul de la limite de balises de métadonnées relatives aux fragments. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Quotas du service de métadonnées en streaming”](#).

Voici un exemple de ce à quoi ressemble la structure des balises de métadonnées des fragments à l'aide de l'`mkvinfoutilitaire`. La balise de génération d'image est une balise MKV simple avec une clé de `AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_GENERATION` et aucune valeur. Pour plus d'informations, consultez l'[exemple de balises vidéo](#) dans la documentation de Matroska.

```
|+ Tags
| + Tag
|   // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger image generation for the fragment
|   + Simple
|     + Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_GENERATION

|   // OPTIONAL: S3 prefix which will be set as prefix for generated image.
|   + Simple
|     + Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX
|     + String: image_prefix_in_s3 // 256 bytes max

|   // OPTIONAL: Key value pairs that will be persisted as S3 Image object metadata.
|   + Simple
|     + Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
|     + String: CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
|   + Simple
|     + Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
|     + String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes
```

Ajouter des balises de génération d'images aux fragments

Kinesis Video Streams génère et diffuse des images uniquement pour les fragments dotés de la balise de génération d'image. Kinesis Video Streams reconnaît ces balises MKV spéciales et lance le flux de production d'images en fonction de la configuration de traitement d'image du flux.

Lorsque vous utilisez le SDK Kinesis Video Streams Producer pour télécharger du contenu multimédia, vous utilisez cette méthode pour ajouter `putKinesisVideoEventMetadata` la

balise de génération d'image à chaque fragment que vous souhaitez baliser. Un nouveau fragment commence lorsqu'il `putFrame` est appelé par un cadre contenant le `keyframe` drapeau.

Si vous mettez en ligne une vidéo préenregistrée, elle peut être mise en ligne à une vitesse différente de celle à laquelle elle a été enregistrée, en fonction de la vitesse de votre réseau. Nous vous recommandons d'utiliser l'horodatage du producteur pour configurer la génération d'images si vous souhaitez générer des images à intervalles réguliers en fonction des horodatages d'origine de la vidéo, et de ne pas utiliser les horodatages du serveur générés en fonction de la fréquence à laquelle Amazon Kinesis Video Streams a reçu votre vidéo.

Pour voir un exemple complet de ce code, consultez l'exemple de [VideoOnlyRealtimeStreamingSample](#)code dans GitHub.

```
// Setup sample frame
memset(frameBuffer, 0x00, frameSize);
frame.frameData = frameBuffer;
frame.version = FRAME_CURRENT_VERSION;
frame.trackId = DEFAULT_VIDEO_TRACK_ID;
frame.duration = HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_SECOND / DEFAULT_FPS_VALUE;
frame.decodingTs = defaultGetTime(); // current time
frame.presentationTs = frame.decodingTs;

Frame eofr = EOFR_FRAME_INITIALIZER;

while(defaultGetTime() > streamStopTime) {
    frame.index = frameIndex;
    frame.flags = fileIndex % DEFAULT_KEY_FRAME_INTERVAL == 0 ? FRAME_FLAG_KEY_FRAME :
FRAME_FLAG_NONE;
    frame.size = sizeof(frameBuffer);

    CHK_STATUS(readFrameData(&frame, frameFilePath));

    // 1. End the previous fragment
    if (frame.flags == FRAME_FLAG_KEY_FRAME && !firstFrame) {
        putKinesisVideoFrame(streamHandle, &eofr);
    }

    // 2. putFrame call
    CHK_STATUS(putKinesisVideoFrame(streamHandle, &frame));

    if (frame.flags == FRAME_FLAG_KEY_FRAME) {
        // 3. Adding the image generation tag
```

```

        CHK_STATUS(putKinesisVideoEventMetadata(streamHandle,
        STREAM_EVENT_TYPE_IMAGE_GENERATION, NULL));

        // 4. Adding fragment metadata
        for (n = 1; n <= 5; n++) {
            SNPRINTF(metadataKey, METADATA_MAX_KEY_LENGTH, "SAMPLE_KEY_%d", n);
            SNPRINTF(metadataValue, METADATA_MAX_VALUE_LENGTH, "SAMPLE_VALUE_%d",
            frame.index + n);
            CHK_STATUS(putKinesisVideoFragmentMetadata(streamHandle, metadataKey,
            metadataValue, FALSE));
        }
    }
    defaultThreadSleep(frame.duration);

    frame.decodingTs += frame.duration;
    frame.presentationTs = frame.decodingTs;
    frameIndex++;
    fileIndex++;
    fileIndex = fileIndex % NUMBER_OF_FRAME_FILES;
    firstFrame = TRUE;
}

// 5. End the final fragment
putKinesisVideoFrame(streamHandle, &eofr);

```

Les éléments de l'exemple de code pour configurer des exemples de cadres sont expliqués comme suit :

1. Chaque fragment doit se terminer par une fin de fragment (`eofr`). Cette instruction indique que chaque fois qu'une nouvelle image-clé est reçue, signalant le début de l'image suivante, placez un `eofr` avant d'ajouter l'image suivante dans le flux.
2. Insérez l'image actuelle dans le flux.
3. Ajoutez la balise de génération d'image. La `putKinesisVideoEventMetadata` méthode peut être appelée à tout moment après l'`putFrame(keyFrame)` appel et avant le `putFrame(eofr)`. Il ne doit être appelé qu'une seule fois par fragment. Comme chaque fragment ne comportera qu'une seule image-clé, nous l'appelons actuellement pour des raisons de simplicité. La valeur renvoyée pour `putKinesisVideoEventMetadata` est vérifiée pour un code de réussite (0).
4. Ajoutez d'autres métadonnées de fragments personnalisées, que Kinesis Video Streams transformera en métadonnées d'objets Amazon S3.
5. Terminez le dernier fragment de cette session de téléchargement.

Utilisation des exemples pour ajouter des balises de génération d'images

Vous pouvez utiliser le `kvs_gstreamer_audio_video_sample` SDK C++ Producer si vous souhaitez une option de ligne de commande pour ajouter des balises de génération d'images. Activez cette fonctionnalité en ajoutant l'option `-e both` ou, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
./kvs_gstreamer_audio_video_sample stream-name \  
-f video-to-upload.mp4 \  
-e both
```

Pour plus d'informations sur cet exemple d'application, consultez le logiciel [Amazon Kinesis Video Streams CPP Producer GStreamer](#), le [plugin et le fichier JNI](#) README dans. GitHub

Chemin d'accès à l'objet Amazon S3 (image)

Le chemin de l'objet S3 décrit l'emplacement dans le compartiment S3 configuré où l'image générée sera livrée. Il utilise le format suivant :

```
ImagePrefix_AccountID_StreamName_ImageTimecode_RandomID.file-extension
```

Les éléments du chemin de l'objet sont définis comme suit :

- `ImagePrefix`- Valeur de `AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX` s'il est présent.
- `AccountID`- L'ID du compte AWS identifiant sous lequel le flux est créé.
- `StreamName`- Nom du flux à partir duquel l'image est générée.
- `ImageTimecode`- Code temporel d'époque (en millisecondes) dans le fragment dans lequel l'image est générée.
- `RandomID`- GUID aléatoire.
- `file-extension`- JPG ou PNG selon le format d'image demandé.

Dans cet exemple, le chemin de l'objet pour les images générées sera le suivant :

```
111122223333_demo-stream_16907729324_f20f9add-75e7-4399-a30f-fc7aefb1bab7.jpg
```

Récupération des métadonnées d'image

Vous pouvez utiliser la console S3 ou la CLI pour récupérer les métadonnées des images générées.

Kinesis Video Streams définit le numéro du fragment, l'horodatage du producteur et du serveur, ainsi que les métadonnées du type de contenu de l'image générée, le tout formaté en tant que métadonnées d'objet Amazon S3. Si des balises MKV supplémentaires sont présentes, elles seront également ajoutées en tant que métadonnées d'objet Amazon S3. L'exemple suivant montre comment utiliser la commande API `head-object` d'Amazon S3 pour récupérer les métadonnées de l'objet. La réponse inclut les métadonnées créées par Kinesis Video Streams.

```
aws s3api head-object --bucket my-bucket-name --key 111122223333_demo-  
stream_1690707290324_f20f9add-7e57-4399-a30f-fc7aefb1bab7.jpg  
{  
  "AcceptRanges": "bytes",  
  "LastModified": "2023-07-30T08:54:51+00:00",  
  "ContentLength": 22693,  
  "ETag": "\"63e03cb6d57f77e2db984c1d344b1083\"",  
  "ContentType": "image/jpeg",  
  "ServerSideEncryption": "AES256",  
  "Metadata": {  
    "aws_kinesisvideo_producer_timestamp": "1690707290324",  
    "aws_kinesisvideo_server_timestamp": "1690707289209",  
    "aws_kinesisvideo_fragment_number":  
    "91343852333182036507421233921329142742245756394"  
  }  
}
```

Pour plus d'informations sur les métadonnées des objets S3, consultez <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingMetadata.html>.

Recommandations relatives aux URI Amazon S3 pour se protéger contre le ralentissement

Si vous écrivez des milliers d'images sur Amazon S3, il existe un risque de limitation. Pour plus d'informations, consultez [Limites de demande de publication du préfixe S3](#).

Un préfixe Amazon S3 commence par une limite de 3 500 requêtes PUT par seconde, puis augmentera progressivement au fil du temps pour les préfixes uniques. Évitez d'utiliser des dates et des heures comme préfixes Amazon S3. Les données à code temporel auront un impact sur un préfixe à la fois et changeront également régulièrement, invalidant ainsi les mises à l'échelle des préfixes précédentes.

Pour permettre un dimensionnement Amazon S3 plus rapide et cohérent, nous vous recommandons d'ajouter un préfixe aléatoire, tel qu'un code hexadécimal ou un UUID, à l'URI de destination Amazon S3. Par exemple, les préfixes de code hexadécimal répartiront naturellement vos demandes de manière aléatoire entre 16 préfixes différents (un préfixe pour chaque caractère hexadécimal unique), ce qui autorisera 56 000 requêtes PUT par seconde après le redimensionnement automatique d'Amazon S3.

Résolution des problèmes

Images non livrées dans le compartiment Amazon S3

Pour résoudre ce problème, il y a quelques points à prendre en compte :

1. Missing permissions (Autorisations manquantes)
2. La configuration de génération d'image est incorrecte
3. La balise n'a pas été ajoutée au fragment

Missing permissions (Autorisations manquantes)

Si vous utilisez une clé KMS gérée par le client, assurez-vous que le rôle effectuant les PutMedia appels (téléchargeur) dispose des autorisations de chiffrement et de déchiffrement appropriées et qu'il a accès au compartiment Amazon S3, comme suit :

- kms:Encrypt
- kms:GenerateDataKey
- kms:Decrypt
- s3:PutObject

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Comment démarrer avec le chiffrement côté serveur ?”](#).

Vérifiez la destination

Utilisez le AWS CLI pour appeler l' DescribeImageGenerationConfiguration API de votre flux.

```
aws kinesisvideo describe-image-generation-configuration \  
  --stream-name "demo-stream"
```

Vérifiez le contenu `DestinationConfig` de la réponse et confirmez qu'il semble correct.

Vérifiez que la balise de génération d'image a été ajoutée au fragment

1. Vérifiez que `putKinesisVideoEventMetadata` a réussi.

La `putKinesisVideoEventMetadata` méthode renvoie un code d'état 0 en cas de succès. Nous recommandons de vérifier les valeurs renvoyées par les fonctions pour 0. Si un code d'état différent de zéro est renvoyé, convertissez-le en hexadécimal et vérifiez le [the section called "Référence du code d'erreur"](#) pour plus d'informations.

Assurez-vous que les journaux d'erreurs sont activés et examinez-les pour détecter toute autre erreur dans l'application. Passez en revue et comparez le modèle d'appel de soumission de cadres de votre application par rapport à l'implémentation recommandée : [Ajouter des balises de génération d'images aux fragments](#).

2. Vérifiez le fichier MKV généré localement

Vérifiez que le SDK du producteur ou l'exemple d'application ont correctement ajouté les balises.

- a. Définissez la variable d'environnement `KVS_DEBUG_DUMP_DATA_FILE_DIR`. Si cette valeur est définie, le SDK Producer écrit les fichiers multimédia qu'il aurait envoyés à Kinesis Video Streams à l'emplacement spécifié.

```
export KVS_DEBUG_DUMP_DATA_FILE_DIR=/path/to/output/directory
```

 Note

Le SDK ne créera pas de nouveau répertoire si le chemin n'existe pas. Créez le dossier si nécessaire.

- b. Lancez à nouveau l'application. Vous devriez voir `.mkv` des fichiers être écrits dans le répertoire de sortie spécifié.
- c. Vérifiez le contenu pour vous assurer que le tag est présent à l'aide de `MKVTool Nix` ou d'un autre logiciel.
 - i. Installez `MKVTool Nix` : `brew install mkvtoolnix`
 - ii. Exécutez `MKVTool Nix` avec l'un des `.mkv` fichiers du répertoire de sortie.

```
mkvinfo -v ./path/to/video/file
```

- iii. Vérifiez la sortie MKVTool Nix. Si la méthode du SDK du `KinesisVideoStream::PutFragmentMetadata` producteur a été invoquée correctement, vous devriez voir la balise MKV suivante.

```
|+ Tags
| + Tag
|   + Simple
|     + Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_GENERATION
```

 Note

Les balises appartiennent au cluster qui le précède.

- d. Si la balise MKV n'est pas présente, assurez-vous que la méthode SDK du `KinesisVideoStream::PutEventMetadata` producteur a été appelée avec l'`STREAM_EVENT_TYPE_IMAGE_GENERATION` argument et qu'elle a renvoyé un code de réussite (0).

Accédez à l'analyse vidéo

Cette section contient des informations sur la manière d'accéder à l'analyse vidéo à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs et d'Amazon CloudWatch.

Rubriques

- [Utiliser les métadonnées intégrées dans un flux vidéo Kinesis](#)
- [Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#)
- [Surveillance d'Amazon Kinesis Video Streams](#)
- [Limites de métadonnées de diffusion](#)

Utiliser les métadonnées intégrées dans un flux vidéo Kinesis

Pour utiliser les métadonnées d'un flux vidéo Kinesis, utilisez une implémentation de : `MkvTagProcessor`

```
public interface MkvTagProcessor {
    default void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata>
currentFragmentMetadata) {
        throw new NotImplementedException("Default
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor");
    }
    default void clear() {
        throw new NotImplementedException("Default
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor");
    }
}
```

Cette interface se trouve dans la classe [FragmentMetadataVisitor](#) de la [Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#).

La classe `FragmentMetadataVisitor` contient une implémentation de `MkvTagProcessor` :

```
public static final class BasicMkvTagProcessor implements
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor {
    @Getter
    private List<MkvTag> tags = new ArrayList<>();
}
```

```
@Override
public void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata>
currentFragmentMetadata) {
    tags.add(mkvTag);
}

@Override
public void clear() {
    tags.clear();
}
}
```

La classe `KinesisVideoRendererExample` contient un exemple d'utilisation de `BasicMkvTagProcessor`. Dans l'exemple suivant, une `BasicMkvTagProcessor` est ajoutée au lien `MediaProcessingArguments` d'une application :

```
if (renderFragmentMetadata) {
    getMediaProcessingArguments =
    KinesisVideoRendererExample.GetMediaProcessingArguments.create(
        Optional.of(new FragmentMetadataVisitor.BasicMkvTagProcessor()));
}
```

La méthode `BasicMkvTagProcessor.process` est appelée lorsque les métadonnées de fragment arrivent. Vous pouvez récupérer les métadonnées accumulées avec `GetTags`. Pour récupérer un seul élément de métadonnées, appelez `clear` d'abord pour effacer les métadonnées collectées, puis récupérez à nouveau les éléments de métadonnées.

Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs

La bibliothèque d'analyseurs de flux vidéo Kinesis est un ensemble d'outils que vous pouvez utiliser dans les applications Java pour consommer les données MKV d'un flux vidéo Kinesis.

La bibliothèque comporte les outils suivants :

- [StreamingMkvReader](#) : Cette classe lit les éléments spécifiés MKV à partir d'un flux vidéo.
- [FragmentMetadataVisitor](#) : Cette classe récupère les métadonnées pour les fragments (éléments média) et contrôle (flux de données individuels contenant des informations média, par exemple l'audio ou les sous-titres).

- [OutputSegmentMerger](#) : Cette classe fusionne les fragments ou les blocs consécutifs dans un flux vidéo.
- [KinesisVideoExample](#): il s'agit d'un exemple d'application qui montre comment utiliser la bibliothèque d'analyseurs de flux vidéo Kinesis.

La bibliothèque comprend également des tests qui montrent la façon dont les outils sont utilisés.

Prérequis

Vous devez disposer des éléments suivants pour examiner et utiliser la bibliothèque d'analyseur de flux vidéo Kinesis :

- Un compte Amazon Web Services (AWS). Si vous n'en avez pas déjà un Compte AWS, consultez [the section called “Inscrivez-vous pour un Compte AWS”](#).
- Un environnement de développement intégré (IDE) Java, tel qu'[Eclipse Java Neon](#) ou [JetBrains IntelliJ](#) Idea.
- Java 11, tel qu'[Amazon Corretto](#) 11.

Téléchargez le code

Dans cette section, vous téléchargez la bibliothèque Java et le code test, et importez le projet dans votre IDE Java.

Pour les conditions préalables et autres informations concernant cette procédure, consultez [the section called “Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs”](#).

1. Créez un répertoire et clonez le code source de la bibliothèque à partir du GitHub référentiel (<https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library>).

```
git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library
```

2. Ouvrez l'IDE Java que vous utilisez (par exemple, [Eclipse](#) ou [IntelliJ IDEA](#)) et importez le projet Apache Maven que vous avez téléchargé :
 - Dans Eclipse : Choisissez Fichier, Importer..., Maven, Projets Maven existants et accédez au dossier `kinesis-video-streams-parser-lib`.
 - Dans IntelliJ Idea : Choisissez Importer. Naviguez vers le fichier `pom.xml` dans la racine du package téléchargé.

Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à IDE.

Examinez le code

Dans cette section, vous examinez la bibliothèque Java et le code test et apprenez à utiliser les outils de la bibliothèque dans votre propre code.

La bibliothèque d'analyseurs de flux vidéo Kinesis contient les outils suivants :

- [StreamingMkvReader](#)
- [FragmentMetadataVisitor](#)
- [OutputSegmentMerger](#)
- [KinesisVideoExample](#)

StreamingMkvReader

Cette classe lit les éléments spécifiés MKV à partir d'un flux sans blocage.

L'exemple de code suivant (à partir de `FragmentMetadataVisitorTest`) illustre comment créer et utiliser un `StreamingMkvReader` pour récupérer des objets `MkvElement` à partir d'un flux d'entrée appelé `inputStream` :

```
StreamingMkvReader mkvStreamReader =
    StreamingMkvReader.createDefault(new
InputStreamParserByteSource(inputStream));
while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
    Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
    if (mkvElement.isPresent()) {
        mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);
        ...
    }
}
```

FragmentMetadataVisitor

Cette classe récupère les métadonnées des fragments (éléments multimédias) et suit les flux de données individuels contenant des informations multimédia, telles que les données privées du codec, la largeur des pixels ou la hauteur des pixels.

L'exemple de code suivant (à partir du fichier `FragmentMetadataVisitorTest`) illustre comment utiliser `FragmentMetadataVisitor` pour récupérer des données à partir d'un objet `MkvElement` :

```
FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();
StreamingMkvReader mkvStreamReader =
    StreamingMkvReader.createDefault(new InputSteamParserByteSource(in));
int segmentCount = 0;
while(mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
    Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
    if (mkvElement.isPresent()) {
        mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);
        if
(MkvTypeInfoos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo()))
{
            MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get();
            Frame frame =
((MkvValue<Frame>)dataElement.getValueCopy()).getVal();
            MkvTrackMetadata trackMetadata =
fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber());
            assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata);
        }
        if
(MkvTypeInfoos.SEGMENT.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) {
            if (mkvElement.get() instanceof MkvEndMasterElement) {
                if (segmentCount < continuationTokens.size()) {
                    Optional<String> continuationToken =
fragmentVisitor.getContinuationToken();
                    Assert.assertTrue(continuationToken.isPresent());
                    Assert.assertEquals(continuationTokens.get(segmentCount),
continuationToken.get());
                }
                segmentCount++;
            }
        }
    }
}
```

L'exemple précédent présente le modèle de codage suivant :

- Créez un `FragmentMetadataVisitor` pour analyser les données et un [StreamingMkvReader](#) pour fournir les données.
- Pour chaque `MkvElement` dans le flux, testez si ses métadonnées sont de type `SIMPLEBLOCK`.
- Si c'est le cas, récupérez le `MkvDataElement` à partir de `MkvElement`.
- Récupérez le `Frame` (données média) à partir de `MkvDataElement`.
- Récupérez les `MkvTrackMetadata` pour le `Frame` à partir de `FragmentMetadataVisitor`.
- Récupérez et vérifiez les données suivantes à partir du `Frame` et des objets `MkvTrackMetadata` :
 - Le numéro de suivi.
 - La hauteur de l'image en pixels.
 - La largeur de l'image en pixels.
 - L'ID du codec utilisé pour coder l'image.
 - Cette structure est arrivée en ordre. Vérifiez que le numéro de piste de l'image précédente, s'il est présent, est inférieur à celui de l'image actuelle.

Pour utiliser `FragmentMetadataVisitor` dans votre projet, transmettez les objets `MkvElement` au visiteur à l'aide de leur méthode `accept` :

```
mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);
```

OutputSegmentMerger

Cette classe fusionne des métadonnées à partir de différentes pistes du flux dans un flux avec un seul segment.

L'exemple de code suivant (à partir du fichier `FragmentMetadataVisitorTest`) illustre comment utiliser `OutputSegmentMerger` pour fusionner les métadonnées de suivi à partir d'une matrice à octets appelée `inputBytes` :

```
FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();

ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();

OutputSegmentMerger outputSegmentMerger =
    OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream);
```

```
CompositeMkvElementVisitor compositeVisitor =
    new TestCompositeVisitor(fragmentVisitor, outputSegmentMerger);

final InputStream in = TestResourceUtil.getTestInputStream("output_get_media.mkv");

StreamingMkvReader mkvStreamReader =
    StreamingMkvReader.createDefault(new InputStreamParserByteSource(in));

while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
    Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
    if (mkvElement.isPresent()) {
        mkvElement.get().accept(compositeVisitor);
    }
    if (MkvTypeInfoos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetadata().getTypeInfo()))
    {
        MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get();
        Frame frame = ((MkvValue<Frame>) dataElement.getValueCopy()).getVal();
        Assert.assertTrue(frame.getFrameData().limit() > 0);
        MkvTrackMetadata trackMetadata =
            fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber());
        assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata);
    }
}
```

L'exemple précédent présente le modèle de codage suivant :

- Créez un [FragmentMetadataVisitor](#) pour extraire les métadonnées du flux.
- Créer un flux de sortie pour recevoir les métadonnées fusionnées.
- Créez un `OutputSegmentMerger` en passant dans le `ByteArrayOutputStream`.
- Créez un `CompositeMkvElementVisitor` qui contient les deux visiteurs.
- Créez un `InputStream` qui pointe vers le fichier spécifié.
- Fusionnez chaque élément des données d'entrée dans le flux de sortie.

KinesisVideoExample

Il s'agit d'un exemple d'application qui montre comment utiliser la bibliothèque d'analyseur de flux vidéo Kinesis.

Cette classe effectue les opérations suivantes :

- Crée un flux vidéo Kinesis. S'il existe déjà un flux portant ce nom, le flux est supprimé et recréé.
- Appels [PutMedia](#) pour diffuser des fragments vidéo dans le flux vidéo Kinesis.
- Appels [GetMedia](#) pour diffuser des fragments vidéo à partir du flux vidéo Kinesis.
- Elle utilise un [StreamingMkvReader](#) pour analyser les fragments renvoyés sur le flux et utilise une [FragmentMetadataVisitor](#) pour consigner les fragments.

Supprimer et recréer le flux

L'exemple de code suivant (extrait du `StreamOps.java` fichier) supprime un flux vidéo Kinesis donné :

```
//Delete the stream
amazonKinesisVideo.deleteStream(new
    DeleteStreamRequest().withStreamARN(streamInfo.get().getStreamARN()));
```

L'exemple de code suivant (extrait du `StreamOps.java` fichier) crée un flux vidéo Kinesis portant le nom spécifié :

```
amazonKinesisVideo.createStream(new CreateStreamRequest().withStreamName(streamName)
    .withDataRetentionInHours(DATA_RETENTION_IN_HOURS)
    .withMediaType("video/h264"));
```

Appel PutMedia

L'exemple de code suivant (extrait du `PutMediaWorker.java` fichier) appelle [PutMedia](#) le flux :

```
putMedia.putMedia(new PutMediaRequest().withStreamName(streamName)
    .withFragmentTimecodeType(FragmentTimecodeType.RELATIVE)
    .withProducerStartTimestamp(new Date())
    .withPayload(inputStream), new PutMediaAckResponseHandler() {
    ...
});
```

Appel GetMedia

L'exemple de code suivant (extrait du `GetMediaWorker.java` fichier) appelle [GetMedia](#) le flux :


```
GetMediaResult result = videoMedia.getMedia(new  
    GetMediaRequest().withStreamName(streamName).withStartSelector(startSelector));
```

Analyser le résultat GetMedia

Cette section décrit comment utiliser [StreamingMkvReader](#), [FragmentMetadataVisitor](#) et [CompositeMkvElementVisitor](#) pour analyser, enregistrer dans un fichier et consigner les données renvoyées par GetMedia.

Lisez le résultat de GetMedia with StreamingMkvReader

L'exemple de code suivant (extrait du `GetMediaWorker.java` fichier) crée un [StreamingMkvReader](#) et l'utilise pour analyser le résultat de l'[GetMedia](#) opération :

```
StreamingMkvReader mkvStreamReader = StreamingMkvReader.createDefault(new  
    InputStreamParserByteSource(result.getPayload()));  
log.info("StreamingMkvReader created for stream {} ", streamName);  
try {  
    mkvStreamReader.apply(this.elementVisitor);  
} catch (MkvElementVisitException e) {  
    log.error("Exception while accepting visitor {}", e);  
}
```

Dans l'exemple de code précédent, l'élément [StreamingMkvReader](#) extrait des objets `MkvElement` à partir de la charge utile du résultat de GetMedia. Dans la section suivante, les éléments sont transmis à un élément [FragmentMetadataVisitor](#).

Récupérez des fragments avec FragmentMetadataVisitor

Les exemples de code suivants (en provenance des fichiers `KinesisVideoExample.java` et `StreamingMkvReader.java` files) créent un élément [FragmentMetadataVisitor](#). Les objets `MkvElement` itérés par l'élément [StreamingMkvReader](#) sont ensuite transmis au visiteur à l'aide de la méthode `accept`.

À partir de `KinesisVideoExample.java` :

```
FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();
```

À partir de *StreamingMkvReader.java* :

```
if (mkvElementOptional.isPresent()) {
    //Apply the MkvElement to the visitor
    mkvElementOptional.get().accept(elementVisitor);
}
```

Consigner les éléments et les écrire dans un fichier

L'exemple de code suivant (en provenance du fichier *KinesisVideoExample.java*) crée les objets suivants et les renvoie dans le cadre de la valeur renvoyée par la fonction *GetMediaProcessingArguments* :

- Un élément *LogVisitor* (une extension de *MkvElementVisitor*) qui écrit des données dans le journal système.
- Un élément *OutputStream* qui copie les données entrantes dans un fichier MKV.
- Un élément *BufferedOutputStream* qui met en mémoire tampon les données de *OutputStream*.
- Un élément [the section called “OutputSegmentMerger”](#) qui fusionne les éléments consécutifs dans le résultat de *GetMedia* avec les mêmes données de suivi et EBML.
- Un *CompositeMkvElementVisitor* qui compose le [FragmentMetadataVisitor](#) [the section called “OutputSegmentMerger”](#), et *LogVisitor* en un seul élément visiteur.

```
//A visitor used to log as the GetMedia stream is processed.
LogVisitor logVisitor = new LogVisitor(fragmentMetadataVisitor);

//An OutputSegmentMerger to combine multiple segments that share track and ebml
metadata into one
//mkv segment.
OutputStream fileOutputStream =
Files.newOutputStream(Paths.get("kinesis_video_example_merged_output2.mkv"),
    StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE);
BufferedOutputStream outputStream = new BufferedOutputStream(fileOutputStream);
OutputSegmentMerger outputSegmentMerger =
OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream);

//A composite visitor to encapsulate the three visitors.
CompositeMkvElementVisitor mkvElementVisitor =
```

```
        new CompositeMkvElementVisitor(fragmentMetadataVisitor,  
        outputSegmentMerger, logVisitor);  
  
        return new GetMediaProcessingArguments(outputStream, logVisitor,  
        mkvElementVisitor);
```

Les arguments du traitement multimédia sont ensuite transmis au `GetMediaWorker`, qui est à son tour transmis au `ExecutorService`, qui exécute le travailleur sur un thread distinct :

```
GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(),  
        getCredentialsProvider(),  
        getStreamName(),  
        new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST),  
        amazonKinesisVideo,  
        getMediaProcessingArgumentsLocal.getMkvElementVisitor());  
executorService.submit(getMediaWorker);
```

Exécutez le code

La bibliothèque d'analyseurs de flux vidéo Kinesis contient des outils que vous pouvez utiliser dans vos propres projets. Le projet contient des tests d'unité pour les outils que vous pouvez exécuter pour vérifier votre installation.

Les tests d'unité suivants sont inclus dans la bibliothèque :

- `mkv`
 - `ElementSizeAndOffsetVisitorTest`
 - `MkvValueTest`
 - `StreamingMkvReaderTest`
- `utilitaires`
 - `FragmentMetadataVisitorTest`
 - `OutputSegmentMergerTest`

Surveillance d'Amazon Kinesis Video Streams

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances d'Amazon Kinesis Video Streams et de AWS vos solutions. Nous vous recommandons

de collecter des données de surveillance provenant de toutes les parties de votre AWS solution afin de vous aider à corriger une défaillance multipoint, le cas échéant. Avant de commencer à surveiller Amazon Kinesis Video Streams, nous vous recommandons de créer un plan de surveillance incluant les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

Après avoir défini vos objectifs de surveillance et créé votre plan de surveillance, l'étape suivante consiste à établir une base de référence pour les performances normales d'Amazon Kinesis Video Streams dans votre environnement. Vous devez mesurer les performances d'Amazon Kinesis Video Streams à différents moments et dans différentes conditions de charge. Lorsque vous surveillez Amazon Kinesis Video Streams, enregistrez l'historique des données de surveillance que vous avez collectées. Vous pouvez comparer les performances actuelles d'Amazon Kinesis Video Streams à ces données historiques pour vous aider à identifier les modèles de performances normaux et les anomalies de performances, et à concevoir des méthodes pour résoudre les problèmes susceptibles de survenir.

Rubriques

- [Surveillez les statistiques d'Amazon Kinesis Video Streams avec CloudWatch](#)
- [Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch](#)
- [Enregistrez les appels d'API Amazon Kinesis Video Streams avec AWS CloudTrail](#)

Surveillez les statistiques d'Amazon Kinesis Video Streams avec CloudWatch

Vous pouvez surveiller un flux vidéo Kinesis à l'aide d'Amazon CloudWatch, qui collecte et traite les données brutes d'Amazon Kinesis Video Streams pour en faire des indicateurs lisibles en temps quasi réel. Ces statistiques sont enregistrées pendant une période de 15 mois afin que vous puissiez accéder aux informations historiques et avoir une meilleure idée des performances de votre application ou service Web.

Dans la console [Amazon Kinesis Video Streams](#), vous pouvez CloudWatch consulter les statistiques d'un flux vidéo Amazon Kinesis de deux manières :

- Dans la page Dashboard (Tableau de bord) choisissez l'onglet Video streams (Flux vidéo) dans la section Account-level metrics for Current Region (Métriques au niveau du compte pour la région actuelle).
- Choisissez l'onglet Monitoring (Surveillance) dans la page de détails du flux vidéo.

Amazon Kinesis Video Streams fournit les statistiques suivantes :

Métrique	Description
ArchivedFragmentsConsumed.Media	Nombre de points de quota de fragments multimédias consommés par tous les APIs. Pour une explication du concept de points de quota, voir the section called “Quotas de métadonnées et de médias fragmentés”. Unités : nombre
ArchivedFragmentsConsumed.Metadata	Nombre de points de quota de métadonnées de fragments consommés par tous les APIs. Pour une explication du concept de points de quota, voir the section called “Quotas de métadonnées et de médias fragmentés”. Unités : nombre
PutMedia.Requests	Le nombre de demandes d'PutMediaAPI pour un flux donné. Unités : nombre
PutMedia.IncomingBytes	Le nombre d'octets reçus dans le PutMedia cadre du flux. Unités : octets

Métrique	Description
<code>PutMedia.IncomingFragments</code>	Le nombre de fragments complets reçus dans le <code>PutMedia</code> cadre du flux. Unités : nombre
<code>PutMedia.IncomingFrames</code>	Le nombre d'images complètes reçues dans le <code>PutMedia</code> cadre du flux. Unités : nombre
<code>PutMedia.ActiveConnections</code>	Nombre total de connexions à l'hôte de service. Unités : nombre
<code>PutMedia.ConnectionErrors</code>	Les erreurs lors de l'établissement de la <code>PutMedia</code> connexion pour le flux. Unités : nombre
<code>PutMedia.FragmentIngestionLatency</code>	Décalage horaire entre le moment où le premier et le dernier octet d'un fragment sont reçus par Amazon Kinesis Video Streams. Unités : millisecondes
<code>PutMedia.FragmentPersistLatency</code>	Temps écoulé entre la réception et l'archivage de l'intégralité des données du fragment. Unités : nombre
<code>PutMedia.Latency</code>	La différence de temps entre la demande et la réponse HTTP <code>InletService</code> pendant l'établissement de la connexion. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>PutMedia.BufferingAckLatency</code>	Décalage horaire entre le moment où le premier octet d'un nouveau fragment est reçu par Amazon Kinesis Video Streams et le moment où le Buffering ACK est envoyé pour le fragment. Unités : millisecondes
<code>PutMedia.ReceivedAckLatency</code>	Décalage horaire entre le moment où le dernier octet d'un nouveau fragment est reçu par Amazon Kinesis Video Streams et le moment où l'ACK reçu est envoyé pour le fragment. Unités : millisecondes
<code>PutMedia.PersistedAckLatency</code>	Décalage horaire entre le moment où le dernier octet d'un nouveau fragment est reçu par Amazon Kinesis Video Streams et le moment où le Persisted ACK est envoyé pour le fragment. Unités : millisecondes
<code>PutMedia.ErrorAckCount</code>	Le nombre d'erreurs ACKs envoyées lors de l'exécution du flux. Unités : nombre
<code>PutMedia.Success</code>	1 pour chaque fragment écrit avec succès ; 0 pour chaque fragment ayant échoué. La valeur moyenne de cette métrique indique le nombre de fragments valides complets envoyé. Unités : nombre
<code>GetMedia.Requests</code>	Le nombre de demandes d'GetMediaAPI pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetMedia.OutgoingBytes</code>	Nombre total d'octets envoyés par le service dans le cadre de l'GetMediaAPI pour un flux donné. Unités : octets
<code>GetMedia.OutgoingFragments</code>	Le nombre de fragments envoyés lors de l'GetMediaexécution du flux. Unités : nombre
<code>GetMedia.OutgoingFrames</code>	Le nombre de trames envoyées pendant GetMedia le flux donné. Unités : nombre
<code>GetMedia.MillisBehindNow</code>	La différence de temps entre l'horodatage actuel du serveur et l'horodatage du dernier fragment envoyé. Unités : millisecondes
<code>GetMedia.ConnectionErrors</code>	Nombre de connexions qui n'ont pas été correctement établies. Unités : nombre

Métrique	Description
GetMedia.Success	1 pour chaque fragment envoyé avec succès ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes	Nombre total d'octets envoyés par le service dans le cadre de l'GetMediaForFragmentList API pour un flux donné. Unités : octets
GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments	Nombre total de fragments envoyés par le service dans le cadre de l'GetMediaForFragmentList API pour un flux donné. Unités : nombre
GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames	Nombre total de trames envoyées par le service dans le cadre de l'GetMediaForFragmentList API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetMediaForFragmentList.Requests</code>	Le nombre de demandes d'<code>GetMediaForFragmentList</code> API pour un flux donné. Unités : nombre
<code>GetMediaForFragmentList.Success</code>	1 pour chaque fragment envoyé avec succès ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>ListFragments.Latency</code>	La latence de l'<code>ListFragments</code> API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>ListFragments.Requests</code>	Le nombre de demandes d'<code>ListFragments</code> API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>ListFragments.Success</code>	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>GetHLSStreamingSessionURL.Latency</code>	La latence de l'GetHLSStreamingSessionURL API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>GetHLSStreamingSessionURL.Requests</code>	Le nombre de demandes d'GetHLSStreamingSessionURL API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetHLSStreamingSessionURL.Success</code>	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>GetHLSMasterPlaylist.Latency</code>	La latence de l'GetHLSMasterPlaylist API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>GetHLSMasterPlaylist.Requests</code>	Le nombre de demandes d'GetHLSMasterPlaylist API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
GetHLSMasterPlaylist.Success	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetHLSMediaPlaylist.Latency	La latence de l'GetHLSMediaPlaylist API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
GetHLSMediaPlaylist.Requests	Le nombre de demandes d'GetHLSMediaPlaylis t API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetHLSMediaPlaylist.Success</code>	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>GetMP4InitFragment.Latency</code>	La latence de l'GetMP4InitFragment API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>GetMP4InitFragment.Requests</code>	Le nombre de demandes d'GetMP4InitFragment API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetMP4InitFragment.Success</code>	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>GetMP4MediaFragment.Latency</code>	La latence de l'<code>GetMP4MediaFragment</code> API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>GetMP4MediaFragment.Requests</code>	Le nombre de demandes d'<code>GetMP4MediaFragment</code> API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
<code>GetMP4MediaFragment.Success</code>	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
<code>GetMP4MediaFragment.OutgoingBytes</code>	Nombre total d'octets envoyés par le service dans le cadre de l'GetMP4MediaFragment API pour un flux donné. Unités : octets
<code>GetTSFragment.Latency</code>	La latence de l'GetTSFragment API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
<code>GetTSFragment.Requests</code>	Le nombre de demandes d'GetTSFragment API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
GetTSFragment.Success	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetTSFragment.OutgoingBytes	Nombre total d'octets envoyés par le service dans le cadre de l'GetTSFragment API pour un flux donné. Unités : octets
GetDASHStreamingSessionURL.Latency	La latence de l'GetDASHStreamingSessionURL API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
GetDASHStreamingSessionURL.Requests	Le nombre de demandes d'GetDASHStreamingSessionURL API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
GetDASHStreamingSessionURL. Success	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetDASHManifest.Latency	La latence de l'GetDASHManifest API appelle le nom de flux donné. Unités : millisecondes
GetDASHManifest.Requests	Le nombre de demandes d'GetDASHManifest API pour un flux donné. Unités : nombre

Métrique	Description
GetDASHManifest.Success	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetClip.Latency	La latence de l' GetClip API nécessite le nom du flux vidéo donné. Unités : millisecondes
GetClip.Requests	Le nombre de demandes d' GetClip API pour un flux vidéo donné. Unités : nombre

Métrique	Description
GetClip.Success	1 pour chaque demande ayant abouti ; 0 pour chaque échec. La valeur moyenne indique le taux de réussite.  Note Les échecs incluent à la fois 400 erreurs (utilisateur) et 500 erreurs (système). Pour plus d'informations sur l'activation d'un résumé des demandes et des réponses, y compris les AWS demandes IDs, consultez la section Enregistrement du résumé des demandes/réponses. Unités : nombre
GetClip.OutgoingBytes	Nombre total d'octets envoyés par le service dans le cadre de l' GetClip API pour un flux vidéo donné. Unités : octets

CloudWatch conseils sur les métriques

CloudWatch les métriques peuvent aider à trouver des réponses aux questions suivantes :

Rubriques

- [Les données parviennent-elles au service Amazon Kinesis Video Streams ?](#)
- [Pourquoi les données ne sont-elles pas correctement ingérées par le service Amazon Kinesis Video Streams ?](#)
- [Pourquoi les données ne peuvent-elles pas être lues à partir du service Amazon Kinesis Video Streams au même rythme que celles envoyées par le producteur ?](#)
- [Pourquoi la console ne lit-elle aucune vidéo, ou pourquoi la vidéo est-elle lue avec un retard ?](#)

- [Quel est le retard dans la lecture des données en temps réel et pourquoi le client est-il en retard par rapport à la tête du flux ?](#)
- [Le client lise-t-il les données du flux vidéo Kinesis, et à quel rythme ?](#)
- [Pourquoi le client ne peut-il pas lire les données du flux vidéo Kinesis ?](#)

Les données parviennent-elles au service Amazon Kinesis Video Streams ?

Métriques pertinentes :

- `PutMedia.IncomingBytes`
- `PutMedia.IncomingFragments`
- `PutMedia.IncomingFrames`

Éléments d'action :

- En cas de baisse de ces statistiques, vérifiez si votre application envoie toujours des données au service.
- Vérifiez la bande passante réseau. Si votre bande passante réseau est insuffisante, cela peut ralentir la vitesse de réception des données par le service.

Pourquoi les données ne sont-elles pas correctement ingérées par le service Amazon Kinesis Video Streams ?

Métriques pertinentes :

- `PutMedia.Requests`
- `PutMedia.ConnectionErrors`
- `PutMedia.Success`
- `PutMedia.ErrorAckCount`

Éléments d'action :

- En cas d'augmentation `PutMedia.ConnectionErrors`, examinez la réponse HTTP et les codes d'erreur reçus par le client producteur pour voir quelles erreurs se produisent lors de l'établissement de la connexion.

- En cas de baisse `PutMedia.Success` ou d'augmentation `PutMedia.ErrorAckCount`, examinez le code d'erreur ack dans les réponses ack envoyées par le service pour voir pourquoi l'ingestion des données échoue. Pour plus d'informations, consultez [AckErrorCode.Values](#).

Pourquoi les données ne peuvent-elles pas être lues à partir du service Amazon Kinesis Video Streams au même rythme que celles envoyées par le producteur ?

Métriques pertinentes :

- `PutMedia.FragmentIngestionLatency`
- `PutMedia.IncomingBytes`

Éléments d'action :

- En cas de baisse de ces indicateurs, vérifiez la bande passante réseau de vos connexions. Les connexions à bande passante faible peuvent entraîner des ralentissements de débit dans la transmission des données vers le service.

Pourquoi la console ne lit-elle aucune vidéo, ou pourquoi la vidéo est-elle lue avec un retard ?

Métriques pertinentes :

- `PutMedia.FragmentIngestionLatency`
- `PutMedia.FragmentPersistLatency`
- `PutMedia.Success`
- `ListFragments.Latency`
- `PutMedia.IncomingFragments`

Éléments d'action :

- En cas d'augmentation `PutMedia.FragmentIngestionLatency` ou de baisse `PutMedia.IncomingFragments`, vérifiez la bande passante du réseau et vérifiez si les données sont toujours envoyées.
- En cas de baisse `PutMedia.Success`, vérifiez les codes d'erreur du pack. Pour plus d'informations, consultez [AckErrorCode.Values](#).

- S'il y a une augmentation de `PutMedia.FragmentPersistLatency` ou `ListFragments.Latency` si vous rencontrez probablement un problème de service. Si le problème persiste pendant une période prolongée, contactez votre service client pour savoir s'il y a un problème avec votre service.

Quel est le retard dans la lecture des données en temps réel et pourquoi le client est-il en retard par rapport à la tête du flux ?

Métriques pertinentes :

- `GetMedia.MillisBehindNow`
- `GetMedia.ConnectionErrors`
- `GetMedia.Success`

Éléments d'action :

- En cas d'augmentation `GetMedia.ConnectionErrors`, le consommateur risque de prendre du retard dans la lecture du stream, en raison des fréquentes tentatives de reconnexion au stream. Examinez les réponses HTTP/codes d'erreur renvoyés pour la `GetMedia` requête.
- En cas de baisse `GetMedia.Success`, cela est probablement dû au fait que le service n'est pas en mesure d'envoyer les données au consommateur, ce qui entraînerait une interruption de la connexion, et la reconnexion avec les clients, ce qui entraînerait un retard par rapport à la tête du stream.
- En cas d'augmentation `GetMedia.MillisBehindNow`, examinez vos limites de bande passante pour voir si vous recevez les données plus lentement en raison d'une bande passante plus faible.

Le client lise-t-il les données du flux vidéo Kinesis, et à quel rythme ?

Métriques pertinentes :

- `GetMedia.OutgoingBytes`
- `GetMedia.OutgoingFragments`
- `GetMedia.OutgoingFrames`
- `GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes`
- `GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments`

- `GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames`

Éléments d'action :

- Ces indicateurs indiquent le taux de lecture des données en temps réel et archivées.

Pourquoi le client ne peut-il pas lire les données du flux vidéo Kinesis ?

Métriques pertinentes :

- `GetMedia.ConnectionErrors`
- `GetMedia.Success`
- `GetMediaForFragmentList.Success`
- `PutMedia.IncomingBytes`

Éléments d'action :

- En cas d'augmentation `GetMedia.ConnectionErrors`, examinez la réponse HTTP et les codes d'erreur renvoyés par la `GetMedia` requête. Pour plus d'informations, consultez [AckErrorCode.Values](#).
- Si vous essayez de lire les données les plus récentes ou en temps réel, vérifiez `PutMedia.IncomingBytes` si des données entrent dans le flux pour que le service les envoie aux clients.
- En `GetMedia.Success` cas de baisse `GetMediaForFragmentList.Success`, cela est probablement dû au fait que le service n'est pas en mesure d'envoyer les données au consommateur. Si le problème persiste pendant une période prolongée, contactez votre service client pour savoir s'il y a un problème avec votre service.

Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch

Vous pouvez surveiller l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge à l'aide d' `CloudWatchAmazon`, qui collecte et traite les données brutes pour en faire des indicateurs lisibles en temps quasi réel. Ces statistiques sont enregistrées pour une période de 15 mois. Grâce à ces informations historiques, vous pouvez avoir une meilleure idée des performances de votre application Web ou du service Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent.

Pour consulter les statistiques, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la CloudWatch console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Mesures, sélectionnez Toutes les mesures.
3. Choisissez l'onglet Parcourir, puis sélectionnez l'espace de noms EdgeRuntimeAgentpersonnalisé.

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge publie les statistiques suivantes sous l'EdgeRuntimeAgentespace de noms :

Dimension s	État	Description
Nom du flux, RecordJob	En cours d'exécution	Publie en continu lorsque le RecordJob est en cours d'exécution. Unités : Aucune. « 1 » est publié tant qu'RecordJob il reste dans cet état.
	FatalError	Publie en cas d'erreur RecordJob fatale. Unités : Aucune. « 1 » n'est publié qu'une seule fois, lorsque cet événement se produit.  Note Consultez les journaux pour plus d'informations.
	Terminé	Publie lorsqu'un RecordJob est terminé. Unités : Aucune. « 1 » n'est publié qu'une seule fois, lorsque cet événement se produit.
Nom du flux, UploadJob	En cours d'exécution	Publie en continu lorsque le UploadJob est en cours d'exécution. Unités : Aucune. « 1 » est publié tant qu'UploadJob il reste dans cet état.

Dimension s	État	Description
	FatalError	Publie en cas d'erreur UploadJob fatale. Unités : Aucune. « 1 » n'est publié qu'une seule fois, lorsque cet événement se produit.  Note Consultez les journaux pour plus d'informations.
	Terminé	Publie lorsque le UploadJob est terminé. Unités : Aucune. « 1 » n'est publié qu'une seule fois, lorsque cet événement se produit.
Nom du flux	PercentageSpaceUsed	Il s'agit du pourcentage utilisé par rapport à l'espace total alloué dans les configurations de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge pour l'enregistrement de supports. Pour plus d'informations, consultez the section called "LocalSizeConfig". Unités : pourcentage (échelle de 0 à 1).
Nom de l'objet	Vivant	Publie chaque minute depuis l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, quelles que soient les configurations exécutées sur celui-ci. Cela peut être utilisé pour déterminer si l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est actif et prêt à accepter des configurations. Unités : Aucune. « 1 » est publié toutes les minutes.
	RecordJobs.HealthyJobCount	Nombre total de tâches d'enregistrement en cours et planifiées sur Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent. Unités : Nombre.

Dimension s	État	Description
	UploadJobs.HealthyJobCount	Nombre total de tâches de téléchargement en cours et planifiées sur Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent. Unités : Nombre.
	RecordJobs.UnhealthyJobCount	Nombre total de tâches d'enregistrement actuellement erronées. Unités : Nombre.
	UploadJobs.UnhealthyJobCount	Nombre total de tâches de téléchargement actuellement erronées. Unités : Nombre.
	RecordJobs.RunningJobCount	Nombre total de tâches d'enregistrement en cours d'exécution active. Unités : Nombre.
	UploadJobs.RunningJobCount	Nombre total de tâches de téléchargement en cours d'exécution. Unités : Nombre.
	RecordJobs.EdgeConfigCount	Nombre total de configurations d'enregistrement en cours de traitement sur Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent. Unités : Nombre.
	UploadJobs.EdgeConfigCount	Nombre total de configurations de téléchargement en cours sur Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent. Unités : Nombre.

CloudWatch conseils relatifs aux métriques pour Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent

CloudWatch les métriques peuvent être utiles pour trouver des réponses aux questions suivantes :

Rubriques

- [L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge dispose-t-il de suffisamment d'espace pour enregistrer ?](#)
- [L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est-il actif ?](#)
- [Y a-t-il des emplois insalubres ?](#)
- [Certains emplois nécessitent-ils une intervention extérieure ?](#)

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge dispose-t-il de suffisamment d'espace pour enregistrer ?

Indicateurs pertinents : `PercentageSpaceUsed`

Action : Aucune action n'est requise.

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est-il actif ?

Indicateurs pertinents : `Alive`

Action : Si, à un moment donné, vous ne recevez plus cette métrique, cela signifie que l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge a rencontré un ou plusieurs des problèmes suivants :

- Un problème d'exécution de l'application : contrainte de mémoire ou autre contrainte de ressources, bogue, etc.
- L' AWS IoT appareil sur lequel l'agent est en cours d'exécution lors de l'arrêt, s'est écrasé ou s'est arrêté
- L' AWS IoT appareil n'est pas connecté au réseau

Y a-t-il des emplois insalubres ?

Métriques pertinentes :

- `RecordJobs.UnhealthyJobCount`
- `UploadJobs.UnhealthyJobCount`

Action : Inspectez les journaux et recherchez la `FatalError` métrique.

- Si la `FatalError` métrique est présente, une erreur fatale s'est produite et vous devez redémarrer le travail manuellement. Inspectez les journaux et corrigez le problème avant `StartEdgeConfigurationUpdate` de recommencer manuellement le travail.
- Si la `FatalError` métrique n'est pas présente, une erreur passagère (non fatale) s'est produite et l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge tente à nouveau la tâche.

 Note

Pour que l'agent tente à nouveau une tâche fatalement erronée, utilisez. [the section called "StartEdgeConfigurationUpdate"](#)

Certains emplois nécessitent-ils une intervention extérieure ?

Métriques pertinentes :

- `PercentageSpaceUsed`— Si cette valeur dépasse une certaine valeur, le travail d'enregistrement est suspendu et ne reprend que lorsque l'espace est disponible (lorsque le support n'est plus conservé). Vous pouvez envoyer une configuration mise à jour avec une valeur supérieure `MaxLocalMediaSizeInMB` pour mettre à jour la tâche immédiatement.
- `RecordJob.FatalError/UploadJob.FatalError`— Examinez les journaux de l'agent et renvoyez la configuration pour que le travail reprenne.

Action : effectuez un appel d'API avec la configuration pour redémarrer les tâches qui rencontrent ce problème.

Enregistrez les appels d'API Amazon Kinesis Video Streams avec AWS CloudTrail

Amazon Kinesis Video Streams fonctionne AWS CloudTrail avec un service qui fournit un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou Service AWS un utilisateur dans Amazon Kinesis Video Streams. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Amazon Kinesis Video Streams sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la console Amazon Kinesis Video Streams et des appels de code vers les opérations de l'API Amazon Kinesis Video Streams. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d'

CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour Amazon Kinesis Video Streams. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande envoyée à Amazon Kinesis Video Streams, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, notamment comment le configurer et l'activer, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

Amazon Kinesis Video Streams et CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité événementielle prise en charge se produit dans Amazon Kinesis Video Streams, cette activité est enregistrée dans CloudTrail un événement avec AWS d'autres événements de service dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris les événements relatifs à Amazon Kinesis Video Streams, créez une trace. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez en configurer d'autres Services AWS pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Amazon Kinesis Video Streams prend en charge l'enregistrement des actions suivantes sous forme d'événements CloudTrail dans des fichiers journaux :

- [CreateStream](#)

- [DeleteStream](#)
- [DescribeStream](#)
- [GetDataEndpoint](#)
- [ListStreams](#)
- [ListTagsForStream](#)
- [TagStream](#)
- [UntagStream](#)
- [UpdateDataRetention](#)
- [UpdateStream](#)

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou
- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré
- Si la requête a été effectuée par un autre Service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#).

Exemple : entrées du fichier journal Amazon Kinesis Video Streams

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande individuelle à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action demandée, sur tous les paramètres, les paramètres de la demande, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne sont pas des séries ordonnées retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'[CreateStream](#) action.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
```

```

        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2018-05-25T00:16:31Z",
    "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateStream",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIpAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
        "streamName": "VideoStream",
        "dataRetentionInHours": 2,
        "mediaType": "mediaType",
        "kmsKeyId": "arn:aws:kms::us-east-1:123456789012:alias",
        "deviceName": "my-device"
    },
    "responseElements": {
        "streamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456789012:stream/VideoStream/12345"
    },
    "requestID": "db6c59f8-c757-11e3-bc3b-57923b443c1c",
    "eventID": "b7acfc0d-6ca9-4ee1-a3d7-c4e8d420d99b"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2018-05-25:17:06Z",
    "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteStream",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIpAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {

```



```

        "streamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:012345678910:stream/
VideoStream/12345",
        "currentVersion": "keqrjeqkj9"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f0944d86-c757-11e3-b4ae-25654b1d3136",
    "eventID": "0b2f1396-88af-4561-b16f-398f8eaea596"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:15:02Z",
    "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeStream",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
    "requestParameters": {
        "streamName": "VideoStream"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a68541ca-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
    "eventID": "22a5fb8f-4e61-4bee-a8ad-3b72046b4c4d"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2014-04-19T00:15:03Z",
    "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
    "eventName": "GetDataEndpoint",

```

```

        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
        "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
        "requestParameters": {
            "streamName": "VideoStream",
            "aPName": "LIST_FRAGMENTS"
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "a6e6e9cd-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
        "eventID": "dcd2126f-c8d2-4186-b32a-192dd48d7e33"
    },
    {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "type": "IAMUser",
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId": "123456789012",
            "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
            "userName": "Alice"
        },
        "eventTime": "2018-05-25T00:16:56Z",
        "eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
        "eventName": "ListStreams",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
        "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
        "requestParameters": {
            "maxResults": 100,
            "streamNameCondition": {"comparisonValue": "MyVideoStream"
comparisonOperator": "BEGINS_WITH"}}
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "e9f9c8eb-c757-11e3-bf1d-6948db3cd570",
        "eventID": "77cf0d06-ce90-42da-9576-71986fec411f"
    }
]
}

```

Limites de métadonnées de diffusion

Consultez [the section called “Quotas du service de métadonnées en streaming”](#) pour plus d'informations sur les limites applicables à l'ajout de métadonnées de streaming à un flux vidéo Kinesis.

Planifiez l'enregistrement et le stockage vidéo avec Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent

Amazon Kinesis Video Streams offre un moyen efficace et économique de se connecter aux caméras IP dans les locaux du client. Avec l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, vous pouvez enregistrer et stocker localement des vidéos à partir des caméras et diffuser des vidéos vers le cloud selon un calendrier défini par le client pour un stockage, une lecture et un traitement analytique à long terme.

Note

Pour accéder à l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, complétez [ce bref formulaire](#).

Vous pouvez télécharger l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge et le déployer sur vos appareils informatiques de pointe sur site. Vous pouvez également les déployer facilement dans des conteneurs Docker exécutés sur des EC2 instances Amazon. Après le déploiement, vous pouvez utiliser l'API Amazon Kinesis Video Streams pour mettre à jour les configurations d'enregistrement vidéo et de téléchargement dans le cloud. Cette fonctionnalité fonctionne avec n'importe quelle caméra IP capable de diffuser via le protocole RTSP. Il ne nécessite aucun déploiement de microprogramme supplémentaire sur les caméras.

Nous proposons les installations suivantes pour l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge :

- En tant que AWS IoT Greengrass V2 composant : vous pouvez installer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en AWS IoT Greengrass tant que composant sur AWS IoT Greengrass n'importe quel appareil certifié. Pour en savoir plus AWS IoT Greengrass, consultez le [guide du AWS IoT Greengrass Version 2 développeur](#).
- Activé AWS Snowball Edge : vous pouvez exécuter l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge sur les appareils Snowball Edge. Pour en savoir plus, consultez le [guide du développeur AWS Snowball Edge Edge](#).
- Dans le cadre d'un AWS IoT déploiement natif : vous pouvez installer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge de manière native sur n'importe quelle instance de calcul. Le SDK Edge est utilisé [AWS IoT Core](#) pour gérer Edge via le [the section called “Amazon Kinesis Video Streams”](#).

Pour commencer à utiliser Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent, suivez les procédures appropriées ci-dessous.

Rubriques

- [Opérations de l'API Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent](#)
- [Surveillance de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge](#)
- [Déploiement en AWS IoT Greengrass mode non](#)
- [Déployez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge pour AWS IoT Greengrass](#)
- [FAQ sur l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge](#)

Opérations de l'API Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent

Utilisez les opérations d'API suivantes pour configurer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge :

- [the section called “StartEdgeConfigurationUpdate”](#)
- [the section called “DescribeEdgeConfiguration”](#)
- [the section called “DeleteEdgeConfiguration”](#)
- [the section called “ListEdgeAgentConfigurations”](#)

Surveillance de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge

Pour surveiller votre agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, [the section called “Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch”](#) consultez.

Déploiement en AWS IoT Greengrass mode non

Cette section fournit un guide complet sur l'utilisation d'Amazon Kinesis Video Streams en dehors de AWS IoT Greengrass l'environnement. Que vous travailliez avec des appareils périphériques ou d'autres plateformes, ces informations vous aideront à configurer et à utiliser Kinesis Video Streams de manière efficace.

Vous trouverez des informations détaillées sur :

- Configuration de votre environnement de développement

- Création d'un flux vidéo Kinesis
- Téléchargement et compilation du SDK Kinesis Video Streams Producer
- Rédaction et examen d'un exemple de candidature
- Exécution de l'exemple d'application

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT avec MQTT en tant que déploiement autonome.

Rubriques

- [Installation des dépendances](#)
- [Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs](#)
- [Création d'une politique d'autorisations IAM](#)
- [Créer un rôle IAM](#)
- [Création de l'alias de AWS IoT rôle](#)
- [Créez la AWS IoT politique](#)
- [Créez AWS IoT quelque chose et obtenez des AWS IoT Core informations d'identification](#)
- [Création de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge](#)
- [Installation de l' CloudWatch agent sur l'appareil](#)
- [Exécutez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en tant que processus natif](#)

Installation des dépendances

Avant de commencer à utiliser le SDK Amazon Kinesis Video Streams Producer, vous devez configurer votre environnement de développement avec les dépendances nécessaires. Cette page vous guide tout au long du processus d'installation des composants logiciels et des bibliothèques requis sur votre système.

Note

Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez [the section called “Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent ?”](#).

Installer les dépendances sur l'appareil

1. Pour exécuter l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, installez les bibliothèques appropriées suivantes sur votre appareil :

Ubuntu

Type :

```
wget -O- https://apt.corretto.aws/corretto.key | sudo apt-key add -  
sudo add-apt-repository 'deb https://apt.corretto.aws stable main'  
sudo apt-get update  
  
sudo apt-get install -y gcc libssl-dev libcurl4-openssl-dev liblog4cplus-dev \  
libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \  
gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-bad \  
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-tools \  
unzip java-11-amazon-corretto-jdk maven
```

Amazon Linux 2

Type :

```
sudo yum update -y && sudo yum upgrade -y && sudo yum clean all -y  
sudo yum install -y gcc-c++ openssl-devel libcurl-devel gstreamer1* wget \  
java-11-amazon-corretto tar
```

Installez log4cplus-2.1.0 à partir de la source.

```
wget https://github.com/log4cplus/log4cplus/releases/download/REL_2_1_0/  
log4cplus-2.1.0.tar.gz  
tar -xzf log4cplus-2.1.0.tar.gz  
cd log4cplus-2.1.0 && \  
mkdir build && \  
cd build && \  
cmake .. && \  
sudo make && \  
sudo make install
```

Installez apache-maven-3.9.2 à partir de la source.

```
wget https://d1cdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.2/binaries/apache-maven-3.9.2-  
bin.tar.gz  
RUN tar -xzf apache-maven-3.9.2-bin.tar.gz -C /opt
```

Important

Si un écran vous indique que certains services doivent être redémarrés, appuyez sur Entrée pour sélectionner OK.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur [d'Amazon Corretto 11](#).

2. Installez le AWS Command Line Interface. Reportez-vous à la section [Installation ou mise à jour de la dernière version AWS CLI](#) des procédures dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs

Suivez ces procédures pour créer les flux et les secrets nécessaires dans AWS Secrets Manager. Effectuez d'abord cette étape, car vous avez besoin ARNs des ressources créées dans les politiques.

Création d'Amazon Kinesis Video Streams

Créez Amazon Kinesis Video Streams à l'aide AWS Management Console de l' AWS CLI API, ou.

Dans le AWS Management Console, ouvrez la console [Amazon Kinesis Video Streams](#). Choisissez Streams vidéo dans le menu de navigation de gauche.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis”](#).

Créez des secrets dans AWS Secrets Manager

Dans le AWS Management Console, ouvrez la [AWS Secrets Manager console](#). Choisissez Secrets dans le menu de navigation de gauche.

Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.

1. Choisissez Store a new secret (Stocker un nouveau secret).

a. Étape 1 : Choisissez le type de secret

- Sélectionnez Autre type de secret.
- Dans la section Paires clé/valeur, ajoutez une paire clé-valeur.

Clé : MediaURI

 Note

La clé doit être MediaURI. Cela distingue les majuscules et minuscules. Si vous ne le saisissez pas correctement, l'application ne fonctionne pas.

Valeur : *Your MediaURI*.

Exemple

Exemple : `rtsp://<YourCameraIPAddress>:<YourCameraRTSPPort>/
YourCameraMediaURI`.

- b. Étape 2 : configurer le secret. Donnez un nom à ce secret. Nomme-le comme tu veux.
 - c. Étape 3 : Configuration de la rotation (facultatif). Choisissez Suivant.
 - d. Étape 4 : Révision. Choisissez Stocker.
2. Si votre secret ne s'affiche pas immédiatement, sélectionnez le bouton d'actualisation.

Choisissez le nom de votre secret. Prenez note de l'ARN secret.

3. Répétez ce processus pour chaque MediaURI à partir duquel vous souhaitez diffuser.

 Note

Le AWS réseau bloque certaines sources RTSP publiques. Vous ne pouvez pas y accéder depuis l' EC2 instance Amazon ou si vous les exécutez de manière non gérée lorsque vous êtes connecté au VPN.

 Important

L'URL RTSP de votre caméra doit diffuser de la vidéo au format h.264. La durée du fragment ne doit pas dépasser la limite mentionnée dans [the section called "Quotas du SDK pour les producteurs"](#).

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge prend uniquement en charge la vidéo.

Exécutez `gst-discoverer-1.0 Your RtspUrl` pour vous assurer que votre caméra est accessible depuis votre appareil.

Enregistrez le ARNs pour tous les flux et secrets que vous avez créés. Vous en aurez besoin pour la prochaine étape.

Création d'une politique d'autorisations IAM

Suivez ces procédures pour créer une politique IAM. Cette politique d'autorisation permet un contrôle d'accès sélectif (un sous-ensemble des opérations prises en charge) pour une AWS ressource. Dans ce cas, les AWS ressources sont les flux vidéo vers lesquels vous souhaitez que l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge diffuse. Les ressources incluent également les AWS Secrets Manager secrets que l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge peut récupérer. Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques IAM](#).

Créez une politique à l'aide de l'éditeur de stratégie JSON

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées s'affiche. Sélectionnez Mise en route.

3. En haut de la page, sélectionnez Créer une politique.
4. Dans la section Éditeur de politique, choisissez l'option JSON.
5. Entrez le document de politique JSON suivant :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData",
            "kinesisvideo:ListStreams",
            "iot:Connect",
            "iot:Publish",
            "iot:Subscribe",
            "iot:Receive"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kinesisvideo:DescribeStream",
            "kinesisvideo:PutMedia",
            "kinesisvideo:TagStream",
            "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*",
            "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
        "Resource": [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
        ]
    }
]
}

```

Note

Remplacez `arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*` et `arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/*` par les ARNs pour les flux vidéo, et remplacez-le `arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*` par ARNs celui qui contient les secrets MediaURI que vous avez créés dans [the section called “Créez](#)

[des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs](#)” Utilisez le ARNs pour les secrets auxquels vous souhaitez que l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge accède.

6. Choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour plus d'informations, consultez la section [Restructuration des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

7. Sur la page Réviser et créer, entrez le nom de la politique et une description facultative pour la stratégie que vous créez. Vérifiez les Autorisations définies dans cette politique pour voir les autorisations accordées par votre politique.
8. Choisissez Create policy (Créer une politique) pour enregistrer votre nouvelle politique.

Créer un rôle IAM

Le rôle que vous créez au cours de cette étape peut être assumé par AWS IoT afin d'obtenir des informations d'identification temporaires auprès de AWS Security Token Service (AWS STS). Cela est effectué lorsque vous effectuez des demandes d'autorisation d'identification depuis l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge.

Création du rôle de service pour Amazon Kinesis Video Streams (console IAM)

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le volet de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer un rôle).
3. Choisissez le type de rôle de politique de confiance personnalisée et collez la politique suivante :

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "credentials.iot.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

4. Cochez la case à côté de la politique IAM que vous avez créée dans [the section called “Création d'une politique d'autorisations IAM”](#).
5. Choisissez Suivant.
6. Entrez un nom de rôle ou un suffixe de nom de rôle pour vous aider à identifier l'objectif de ce rôle.

Exemple

Exemple : KvsEdgeAgentRole

7. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
8. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en attachant des balises sous forme de paires clé/valeur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la section [Balisage des ressources IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

9. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Création de l'alias de AWS IoT rôle

Suivez ces procédures pour créer un alias de AWS IoT rôle pour le rôle IAM que vous avez créé dans [the section called “Créer un rôle IAM”](#). Un alias de rôle est un modèle de données alternatif qui pointe vers le rôle IAM. Une demande de fournisseur AWS IoT d'informations d'identification doit inclure un alias de rôle indiquant le rôle IAM à assumer afin d'obtenir des informations d'identification temporaires auprès de AWS Security Token Service (AWS STS). Pour plus d'informations, consultez [Comment utiliser un certificat pour obtenir un jeton de sécurité](#).

Création de l'alias de AWS IoT rôle

1. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>.

2. Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.
3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Sécurité, puis cliquez sur Alias de rôle.
4. Choisissez Créer un alias de rôle.
5. Entrez un nom pour votre alias de rôle.

Exemple

Exemple : KvsEdgeAgentRoleAlias

6. Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé dans. [the section called “Créer un rôle IAM”](#)
7. Choisissez Créer. Sur la page suivante, vous pouvez voir une note indiquant que votre alias de rôle a été créé avec succès.
8. Recherchez et sélectionnez le nouvel alias de rôle. Prenez note de l'alias ARN du rôle. Vous en aurez besoin pour la AWS IoT politique à l'étape suivante.

Créez la AWS IoT politique

Suivez ces procédures pour créer une AWS IoT politique qui sera attachée au certificat de l'appareil. Cela donne des autorisations sur les AWS IoT fonctionnalités et permet d'assumer l'alias de rôle à l'aide du certificat.

AWS IoT Core Les politiques vous permettent de contrôler l'accès au plan AWS IoT Core de données. Le plan de AWS IoT Core données comprend des opérations que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

- Connectez-vous au courtier de AWS IoT Core messages
- Envoyer et recevoir des messages MQTT
- Obtenir ou mettre à jour l'ombre de l'appareil d'un objet

Pour plus d'informations, consultez [AWS IoT Core Stratégies](#) .

Utiliser l'éditeur de AWS IoT stratégie pour créer une AWS IoT stratégie

1. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Sécurité, puis Politiques.

3. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
4. Entrez un nom pour votre politique.

Exemple

Un exemple de nom de politique est KvsEdgeAccessIoTPolicy.

5. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clé-valeur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la section [Marquage de vos AWS IoT ressources](#) dans le Guide du AWS IoT Core développeur.

6. Choisissez l'onglet JSON.
7. Collez le document de politique JSON suivant :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iot:AssumeRoleWithCertificate"
      ],
      "Resource": "your-role-alias-arn"
    }
  ]
}
```

 Note

`your-role-alias-arn` Remplacez-le par l'ARN de l'alias de rôle que vous avez créé dans [the section called “Création de l'alias de AWS IoT rôle”](#).

8. Choisissez Créer pour enregistrer votre travail.

Créez AWS IoT quelque chose et obtenez des AWS IoT Core informations d'identification

À ce stade, vous avez créé :

- Une politique d'autorisations IAM. Consultez [the section called “Création d'une politique d'autorisations IAM”](#).
- Un rôle IAM, auquel est attachée la politique d'autorisation. Consultez [the section called “Créer un rôle IAM”](#).
- Alias de AWS IoT rôle pour le rôle IAM. Consultez [the section called “Création de l'alias de AWS IoT rôle”](#).
- Une AWS IoT politique qui n'est actuellement liée à aucune AWS ressource. Consultez [the section called “Créez la AWS IoT politique”](#).

Pour créer et enregistrer un AWS IoT objet et obtenir des identifiants d' AWS IoT Core accès

1. Enregistrez l'appareil en tant qu' AWS IoT objet et générez le certificat X.509 pour l'appareil.
 - a. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>.
 - b. Sélectionnez la région appropriée.
 - c. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Tous les appareils, puis Objets.
 - d. Choisissez Create things.
 - e. Sélectionnez Créer un objet unique, puis Suivant.
 1. Étape 1. Spécifier les propriétés de l'objet

Tapez un nom pour votre objet, puis choisissez Next.

2. Étape 2. Configurer le certificat de l'appareil

Sélectionnez Générer automatiquement un nouveau certificat (recommandé), puis cliquez sur Suivant.

3. Étape 3. Joindre des politiques au certificat

Recherchez la politique d'autorisation que vous avez créée dans [the section called “Créez la AWS IoT politique”](#).

Cochez la case à côté de votre politique et choisissez Create thing.

f. Dans la fenêtre qui apparaît, téléchargez les fichiers suivants :

- Certificat de l'appareil. Il s'agit du certificat X.509.
- Fichier de clé publique
- Fichier de clé privée
- Point de terminaison Amazon Trust Services (clé RSA 2048 bits : Amazon Root CA 1)

Notez l'emplacement de chacun de ces fichiers pour une étape ultérieure.

- g. Sélectionnez Exécuté. Sur la page suivante, vous voyez une note indiquant que votre objet a été créé avec succès.
- h. Transférez les fichiers téléchargés ci-dessus sur votre appareil AWS IoT , s'ils ne s'y trouvent pas déjà.

2. Obtenez le point de terminaison du fournisseur d'informations d'identification pour votre AWS compte.

AWS CLI

Exécutez la commande suivante :

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

AWS Management Console

Dans [AWS CloudShell](#), exécutez la commande suivante :

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Prenez note de ces informations pour une étape ultérieure.

3. Obtenez le point de terminaison des données de l'appareil associé à votre AWS compte.

AWS CLI

Exécutez la commande suivante :

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

AWS Management Console

Procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Réglages.
3. Localisez le point de terminaison des données de l'appareil.

Prenez note de ces informations pour une étape ultérieure.

4. (Facultatif) Vérifiez que vos certificats ont été générés correctement.

Exécutez la commande suivante pour vérifier que vos articles ont été générés correctement.

```
curl --header "x-amzn-iot-thingname:your-thing-name" \  
  --cert /path/to/certificateID-certificate.pem.crt \  
  --key /path/to/certificateID-private.pem.key \  
  --cacert /path/to/AmazonRootCA1.pem \  
  https://your-credential-provider-endpoint/role-aliases/your-role-alias-name/  
  credentials
```

Pour plus d'informations, consultez [Comment utiliser un certificat pour obtenir un jeton de sécurité](#).

Création de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge

Création de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge

1. Téléchargez le tar fichier en utilisant le lien qui vous a été fourni.

Si vous avez rempli le formulaire d'intérêt pour Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent, consultez vos e-mails pour trouver le lien de téléchargement. Si vous n'avez pas rempli le formulaire, complétez-le [ici](#).

2. Vérifiez le checksum.
3. Extrayez les fichiers binaires et le fichier jar de votre appareil.

Type : `tar -xvf kvs-edge-agent.tar.gz`.

Après l'extraction, la structure de vos dossiers ressemblera à ce qui suit :

```
kvs-edge-agent/LICENSE
kvs-edge-agent/THIRD-PARTY-LICENSES
kvs-edge-agent/pom.xml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/recipe.yaml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/edge_log_config
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/kvs-edge-agent.jar
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/libgstkvssink.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/libIngestorPipelineJNI.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib/libcproducer.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib/libKinesisVideoProducer.so
```

Note

Le nom du dossier de version doit être configuré de manière à refléter le dernier numéro de version binaire. Par exemple, le nom du dossier d'une version 1.0.0 sera défini comme 1.0.0.

4. Créez le fichier jar de dépendances.

Note

Le fichier jar inclus avec le `kvs-edge-agent.tar.gz` ne contient pas les dépendances. Suivez les étapes ci-dessous pour créer ces bibliothèques.

Accédez au `kvs-edge-agent` dossier qui contient `pom.xml`.

Tapez `mvn clean package`.

Cela génère un fichier jar contenant les dépendances requises par l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge. `kvs-edge-agent/target/libs.jar`

5. `libs.jar` Placez-le dans le dossier contenant les artefacts du composant.

Tapez `mv ./target/libs.jar ./KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/`.

6. Définissez les variables d'environnement à l'aide des valeurs des étapes précédentes. Le tableau suivant décrit les variables.

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
<code>AWS_REGION</code>	Oui	Région utilisée. Exemple : us-west-2
<code>AWS_IOT_CA_CERT</code>	Oui	Chemin du fichier vers le certificat CA utilisé pour

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
		établir la confiance avec le service principal via TLS. Exemple : <i>/file/path/to/AmazonRootCA1.pem</i>
AWS_IOT_CORE_CERT	Oui	Chemin du fichier vers le certificat X.509. Exemple : <i>/file/path/to/certificateID-certificate.pem.crt</i>
AWS_IOT_CORE_CREDENTIAL_ENDPOINT	Oui	Le point de terminaison AWS IoT Core du fournisseur d'informations d'identification pour votre AWS compte. Exemple : <i>credential-account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com</i>
AWS_IOT_CORE_DATA_ATS_ENDPOINT	Oui	Le point de terminaison du plan de AWS IoT Core données de votre AWS compte. Exemple : <i>data-account-specific-prefix.iot.aws-region.amazonaws.com</i>

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_IOT_CORE_PRIVATE_KEY	Oui	Chemin du fichier vers la clé privée utilisée dans la paire de clés publique/privée. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des clés dans AWS IoT. Exemple : <pre>/file/path/to/certificateID-private.pem.key</pre>
AWS_IOT_CORE_ROLE_ALIAS	Oui	Nom de l'alias de rôle pointant vers le rôle AWS IAM à utiliser lors de la connexion. AWS IoT Core Exemple : kvs-edge-role-alias
AWS_IOT_CORE_THING_NAME	Oui	Nom de l'AWS IoT objet sur lequel l'application est exécutée. Exemple : my-edge-device-thing

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
GST_PLUGIN_PATH	Oui	Chemin du fichier pointant vers le dossier contenant les bibliothèques dépendantes de la IngestorPipelineJNI plate-forme gstkvssink et de celle-ci. GStreamer Charge ces plugins. Pour de plus amples informations, veuillez consulter the section called “Téléchargez, créez et configurez l' GStreamer élément”. Exemple : <i>/download-location /kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/ EdgeAgent Version /</i>

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
LD_LIBRARY_PATH	Oui	Chemin du fichier pointant vers le répertoire contenant les bibliothèques cproducer dépendant es de la KinesisVideoProducer plate-forme et Exemple : <i>/download-location /kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/ EdgeAgent Version /lib/</i>
AWS_KVS_EDGE_CLOUDWATCH_ENABLED	Non	Détermine si l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge publiera les indicateurs Amazon CloudWatch de santé au travail sur. Valeurs acceptées : TRUE/FALSE(sans distinction majuscules/minuscules). La valeur par défaut est FALSE si elle n'est pas fournie. Exemple : FAUX

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_KVS_EDGE_LOG_LEVEL	Non	Niveau de journalisation des sorties de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge. Valeurs acceptées : • OFF • ALL • FATAL • ERROR • WARN • INFO, par défaut, s'il n'est pas fourni • DEBUG • TRACE Exemple : INFO
AWS_KVS_EDGE_LOG_MAX_FILE_SIZE	Non	Une fois que le fichier journal atteint cette taille, un roulement se produit. • Minimum : 0 • Maximum : 10000 • Par défaut : 20, s'il n'est pas fourni • Unités : mégaoctets (Mo) Exemple : 5

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_KVS_EDGE_LOG_OUTPUT_DIRECTORY	Non	Le chemin du fichier pointant vers le répertoire dans lequel les journaux de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge sont générés. La valeur par défaut est <code>./log</code> si elle n'est pas fournie. Exemple : <code>./file/path/</code>
AWS_KVS_EDGE_LOG_ROLLOVER_COUNT	Non	Le nombre de journaux reportés à conserver avant de les supprimer. • Minimum : 1 • Maximum : 100 • Par défaut : 10, s'il n'est pas fourni Exemple : 20
AWS_KVS_EDGE_RECORDING_DIRECTORY	Non	Le chemin du fichier pointant vers le répertoire dans lequel le support enregistré sera écrit. La valeur par défaut est le répertoire actuel s'il n'est pas fourni. Exemple : <code>./file/path/</code>

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
GST_DEBUG	Non	Spécifie le niveau des GStreamer journaux à générer. Pour plus d'informations, consultez la documentation GStreamer . Exemple : 0
GST_DEBUG_FILE	Non	Spécifie le fichier de sortie des journaux de GStreamer débogage. S'ils ne sont pas définis, les journaux de débogage sont renvoyés à une erreur standard. Pour plus d'informations, consultez la documentation GStreamer . Exemple : <i>/tmp/gstreamer-logging.log</i>

7. GStreamer Videz le cache. Type :

```
rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.your-os-architecture.bin
```

Pour plus d'informations, consultez la [documentation GStreamer du registre](#).

8. Préparez et exécutez la commande Java. L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge accepte les arguments suivants :

Nom de propriété Java	Obligatoire	Description
java.library.path	Non	Chemin du fichier pointant vers le dossier contenant les bibliothèques gstkvssink

Nom de propriété Java	Obligatoire	Description
		et IngestorPipelineJNI dépendantes. S'ils ne sont pas fournis, l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge les recherchera dans le répertoire actuel.

**Important**

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge ne fonctionnera pas correctement s'il ne parvient pas à localiser ces fichiers.

Exemple : `/file/path/`

Pour les définir, ajoutez `-Djava-property-name=value` à la commande java utilisée pour exécuter le fichier jar.

Par exemple :

```
java -Djava.library.path=/download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion \  
--add-opens java.base/jdk.internal.misc=ALL-UNNAMED \  
-Dio.netty.tryReflectionSetAccessible=true \  
-cp kvs-edge-agent.jar:libs.jar \  
com.amazonaws.kinesisvideo.edge.controller.ControllerApp
```

⚠ Important

Exécutez la commande java ci-dessus depuis le même répertoire que *download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion*.

9. Envoyez les configurations à l'application à l'aide du AWS CLI.

a. Créez un nouveau fichier, *example-edge-configuration.json*.

Collez le code suivant dans le fichier. Il s'agit d'un exemple de configuration qui enregistre tous les jours de 9 h 00 à 16 h 59 min 59 s (en fonction de l'heure système de votre appareil). AWS IoT II télécharge également les médias enregistrés tous les jours de 19 h 00 à 21 h 59 min 59 s.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "StartEdgeConfigurationUpdate"](#).

```
{
  "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:your-region:your-account-id:stream/your-stream/0123456789012",
  "EdgeConfig": {
    "HubDeviceArn": "arn:aws:iot:your-region:your-account-id:thing/kvs-edge-agent-demo",
    "RecorderConfig": {
      "MediaSourceConfig": {
        "MediaUriSecretArn": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:your-secret-dRbHJQ",
        "MediaUriType": "RTSP_URI"
      },
      "ScheduleConfig": {
        "ScheduleExpression": "0 0 9,10,11,12,13,14,15,16 ? * * *",
        "DurationInSeconds": 3599
      }
    },
    "UploaderConfig": {
      "ScheduleConfig": {
        "ScheduleExpression": "0 0 19,20,21 ? * * *",
        "DurationInSeconds": 3599
      }
    }
  }
}
```

```
"DeletionConfig": {  
  "EdgeRetentionInHours": 15,  
  "LocalSizeConfig": {  
    "MaxLocalMediaSizeInMB": 2800,  
    "StrategyOnFullSize": "DELETE_OLDEST_MEDIA"  
  },  
  "DeleteAfterUpload": true  
},  
}  
}
```

- b. Pour envoyer le fichier à l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge, saisissez ce qui suit dans AWS CLI le champ :

```
aws kinesishvideo start-edge-configuration-update --cli-input-json  
"file://example-edge-configuration.json"
```

10. Répétez l'étape précédente pour chaque flux pour l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge.

Installation de l' CloudWatch agent sur l'appareil

Note

Soyez conscient des [CloudWatchquotas](#).

Suivez ces procédures pour installer et configurer l' CloudWatch agent afin qu'il télécharge automatiquement les journaux générés par l'agent CloudWatch Amazon Kinesis Video Streams Edge vers. Il s'agit d'une étape facultative.

Pour connaître [les procédures](#) d'installation de l' CloudWatch agent sur votre appareil, consultez le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Lorsque vous êtes invité à saisir la configuration, sélectionnez l'une des configurations suivantes.

Important

Les `file_path` configurations suivantes supposent que l'emplacement de sortie de journalisation par défaut est utilisé.

Le chemin de fichier utilisé suppose que vous exécutez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge à partir de l'emplacement :*download-location*/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/*version*.

- Pour configurer l' CloudWatch agent afin qu'il télécharge les journaux et publie les métriques relatives à la RAM et au processeur de l'appareil, collez ce qui suit dans le fichier de configuration.

```
{
  "agent": {
    "run_as_user": "ubuntu",
    "metrics_collection_interval": 60
  },
  "metrics": {
    "metrics_collected": {
      "mem": {
        "measurement": [
          "mem_used_percent"
        ],
        "append_dimensions": {
          "IotThing": "YourIotThingName"
        }
      },
      "cpu": {
        "resources": [
          "*"
        ],
        "measurement": [
          "usage_active"
        ],
        "totalcpu": true,
        "append_dimensions": {
          "IotThing": "YourIotThingName"
        }
      }
    }
  },
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
```

```

        "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/java_kvs.log",
        "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
        "log_stream_name": "YourIotThingName-java_kvs.log"
    },
    {
        "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvs_edge.log*",
        "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
        "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvs_edge.log"
    },
    {
        "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvs_streams.log*",
        "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
        "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvs_streams.log"
    },
    {
        "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvssink.log*",
        "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
        "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvssink.log"
    }
]
}
}
}
}
}

```

- Pour télécharger uniquement les journaux et ne pas collecter la RAM et le processeur de l'appareil, utilisez la configuration suivante :

```

{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/java_kvs.log",
            "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
            "log_stream_name": "YourIotThingName-java_kvs.log"
          },

```



```

    {
      "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvs_edge.log*",
      "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
      "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvs_edge.log"
    },
    {
      "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvs_streams.log*",
      "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
      "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvs_streams.log"
    },
    {
      "file_path": "download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/version/log/cpp_kvssink.log*",
      "log_group_name": "/aws/kinesisvideo/EdgeRuntimeAgent",
      "log_stream_name": "YourIotThingName-cpp_kvssink.log"
    }
  ]
}
}
}
}

```

Exécutez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en tant que processus natif

Configurez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en tant que service systemd. Il s'agit d'une étape facultative.

systemd est un gestionnaire de systèmes et de services sur les appareils Linux. systemd est la méthode recommandée pour gérer le processus, car elle redémarrera l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en cas d'erreur ou en cas de panne d'alimentation de l'appareil exécutant l'application.

Procédez comme suit :

Exécutez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge en tant que processus natif

1. Créez un nouveau fichier `/etc/systemd/system` et nommez-le `aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.

Collez ce qui suit :

```
[Unit]
Description=AWS Kinesis Video Streams edge agent
After=network.target
StartLimitBurst=3
StartLimitInterval=30

[Service]
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=10
WorkingDirectory=/download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion
Environment="GST_PLUGIN_PATH=/download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion"
Environment="LD_LIBRARY_PATH=/download-location/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/
artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib"
...
Environment="AWS_IOT_CORE_DATA_ATS_ENDPOINT=data-account-specific-prefix.iot.aws-
region.amazonaws.com"
ExecStart=/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto/bin/java --add-opens java.base/
jdk.internal.misc=ALL-UNNAMED -Dio.netty.tryReflectionSetAccessible=true -cp kvs-
edge-agent.jar:libs.jar com.amazonaws.kinesisvideo.edge.controller.ControllerApp

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Pour plus d'informations sur les paramètres acceptés par le fichier de configuration du `systemd` service, consultez la [documentation](#).

Note

Ajoutez les variables d'environnement requises à l'... emplacement, comme indiqué dans [the section called “Création de l'agent Edge”](#).

2. Rechargez les fichiers de service pour inclure le nouveau service.

Tapez `sudo systemctl daemon-reload`.

3. Lancez le service .

Tapez `sudo systemctl start aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.

4. Vérifiez l'état du service Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent pour vérifier qu'il fonctionne.

Tapez `sudo systemctl status aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.

Voici un exemple du résultat que vous allez voir.

```
aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service - AWS Kinesis Video Streams edge agent
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2023-06-08 19:15:02 UTC; 6s ago
    Main PID: 506483 (java)
      Tasks: 23 (limit: 9518)
     Memory: 77.5M
        CPU: 4.214s
    CGroup: /system.slice/aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service
            ##506483 /usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto/bin/java -cp kvs-edge-agent.jar:libs.jar com.amazonaws.kinesisvideo.edge.controller.ControllerApp
```

5. Inspectez les journaux pour détecter toute erreur.

Tapez `journalctl -e -u aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.

6. Entrez `systemctl --help` la liste complète des options à utiliser pour gérer le processus `systemctl`.

Voici quelques commandes courantes pour gérer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge :

- Pour redémarrer, tapez `sudo systemctl restart aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.
- Pour arrêter, tapez `sudo systemctl stop aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.
- Pour démarrer automatiquement à chaque redémarrage de l'appareil, tapez `sudo systemctl enable aws.kinesisvideo.edge-runtime-agent.service`.

Déployez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge pour AWS IoT Greengrass

Cette section fournit un guide complet sur l'utilisation d'Amazon Kinesis Video Streams AWS IoT Greengrass avec. En combinant ces services, vous pouvez diffuser efficacement des vidéos depuis des appareils de pointe vers le cloud, permettant ainsi un large éventail d'applications dans les domaines de l'IoT, de la surveillance, etc.

Vous trouverez des informations détaillées sur :

- Configuration de votre environnement de développement
- Création d'un flux vidéo Kinesis
- Création et empaquetage d'une fonction Lambda
- Configuration de l'appareil principal Kinesis Video Streams
- Déploiement sur le périphérique principal
- Vérification de votre stream

Suivez ces étapes pour déployer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT Greengrass afin d'enregistrer et de télécharger du contenu multimédia à partir de caméras IP.

Rubriques

- [Création d'une EC2 instance Amazon Ubuntu](#)
- [Configurer le périphérique AWS IoT Greengrass V2 principal sur l'appareil](#)
- [Créez les Amazon Kinesis Video Streams AWS Secrets Manager et les ressources pour votre caméra IP RTSP URLs](#)
- [Ajouter des autorisations au rôle de service d'échange de jetons \(TES\)](#)
- [Installez le composant AWS IoT Greengrass Secret Manager sur l'appareil](#)
- [Déployez le composant Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT Greengrass Agent sur l'appareil](#)
- [Installez le composant du gestionnaire de AWS IoT Greengrass journaux sur l'appareil](#)

Création d'une EC2 instance Amazon Ubuntu

Procédez comme suit pour créer une EC2 instance Amazon Ubuntu.

Création d'une EC2 instance Amazon Ubuntu

1. Connectez-vous à la EC2 console Amazon AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.

2. Choisissez Launch Instances (Lancer les instances).

Renseignez les champs suivants :

- Nom — Entrez le nom de l'instance.
- Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image) : sélectionnez Ubuntu.
- Type d'instance — Sélectionnez t2.large.
- Connexion par paire de clés — Créez votre propre paire de clés.
- Paramètres réseau : conservez les paramètres par défaut.
- Configuration du stockage : augmentez le volume à 256 GiB.
- Paramètres avancés : conservez les paramètres par défaut.

3. Lancez l'instance et utilisez-la en SSH.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Instances dans le menu de navigation de gauche, puis sélectionnez l'ID de l'instance.
 2. Choisissez Connect en haut à droite.
 3. Choisissez le client SSH et suivez les instructions affichées à l'écran.
 4. Ouvrez un terminal et naviguez jusqu'au .pem fichier téléchargé (probablement dans~/Downloads).
 5. La première fois que vous suivez ces procédures, vous recevrez le message « L'authenticité de l'hôte (...) ne peut pas être établie ». Tapez « oui ».
4. Installez les bibliothèques système pour intégrer l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge sur l'instance.

```
wget -O- https://apt.corretto.aws/corretto.key | sudo apt-key add -  
sudo add-apt-repository 'deb https://apt.corretto.aws stable main'  
  
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y gcc libssl-dev libcurl4-openssl-dev liblog4cplus-dev \
libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-tools \
unzip java-11-amazon-corretto-jdk maven
```

Important

Si un écran vous indique que certains services doivent être redémarrés, appuyez sur Entrée pour sélectionner OK.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur [d'Amazon Corretto 11](#).

Configurer le périphérique AWS IoT Greengrass V2 principal sur l'appareil

Suivez ces procédures pour installer le logiciel Nucleus AWS IoT Greengrass principal sur l'EC2instance Amazon.

Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal

1. Connectez-vous au AWS Management Console, <https://console.aws.amazon.com/iot/>.

Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.

2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Appareils Greengrass, Appareils Core.
3. Choisissez Configurer un appareil principal.
4. Effectuez les étapes affichées à l'écran.
 - Étape 1 : Enregistrez un appareil principal Greengrass. Entrez le nom de l'appareil.
 - Étape 2 : ajouter à un groupe d'objets pour appliquer un déploiement continu. Sélectionnez Aucun groupe.
 - Étape 3 : installez le logiciel Greengrass Core. Sélectionnez Linux.
 - Étape 3.1 : Installation de Java sur l'appareil

Java est installé dans le cadre de [the section called "Création d'une instance Ubuntu"](#).

Revenez à cette étape si Java n'est pas encore installé.

- Étape 3.2 : Copier les AWS informations d'identification sur l'appareil

Ouvrez l'bash/zshoption et collez les commandes d'exportation dans l' EC2 instance Amazon.

- Étape 3.3 : Exécuter le programme d'installation

1. Copiez et exécutez les commandes Télécharger le programme d'installation et Exécuter le programme d'installation dans l' EC2instance Amazon Ubuntu.

 Note

La commande Exécuter le programme d'installation sera automatiquement mise à jour en fonction du nom que vous avez choisi à l'étape précédente.

2. Notez le rôle de service d'échange de jetons (TES) créé. Vous en aurez besoin ultérieurement.

 Note

Par défaut, le rôle créé s'appelle GreengrassV2 TokenExchangeRole.

Créez les Amazon Kinesis Video Streams AWS Secrets Manager et les ressources pour votre caméra IP RTSP URLs

Suivez ces procédures pour créer les flux et les secrets nécessaires dans AWS Secrets Manager. Effectuez d'abord cette étape, car vous avez besoin ARNs des ressources créées dans les politiques.

Création d'Amazon Kinesis Video Streams

Créez Amazon Kinesis Video Streams à l'aide AWS Management Console de l' AWS CLI API, ou.

Dans le AWS Management Console, ouvrez la console [Amazon Kinesis Video Streams](#). Choisissez Streams vidéo dans le menu de navigation de gauche.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Création d'un flux vidéo Amazon Kinesis”](#).

Créez des secrets dans AWS Secrets Manager

Dans le AWS Management Console, ouvrez la [AWS Secrets Manager console](#). Choisissez Secrets dans le menu de navigation de gauche.

Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.

1. Choisissez Store a new secret (Stocker un nouveau secret).

a. Étape 1 : Choisissez le type de secret

- Sélectionnez Autre type de secret.
- Dans la section Paires clé/valeur, ajoutez une paire clé-valeur.

Clé : MediaURI

Note

La clé doit être MediaURI. Cela distingue les majuscules et minuscules. Si vous ne le saisissez pas correctement, l'application ne fonctionne pas.

Valeur : *Your MediaURI*.

Exemple

Exemple : `rtsp://<YourCameraIPAddress>:<YourCameraRTSPPort>/
YourCameraMediaURI.`

- b. Étape 2 : configurer le secret. Donnez un nom à ce secret. Nomme-le comme tu veux.
- c. Étape 3 : Configuration de la rotation (facultatif). Choisissez Suivant.
- d. Étape 4 : Révision. Choisissez Stocker.

2. Si votre secret ne s'affiche pas immédiatement, sélectionnez le bouton d'actualisation.

Choisissez le nom de votre secret. Prenez note de l'ARN secret.

3. Répétez ce processus pour chaque MediaURI à partir duquel vous souhaitez diffuser.

 Note

Le AWS réseau bloque certaines sources RTSP publiques. Vous ne pouvez pas y accéder depuis l' EC2 instance Amazon ou si vous les exécutez de manière non gérée lorsque vous êtes connecté au VPN.

 Important

L'URL RTSP de votre caméra doit diffuser de la vidéo au format h.264. La durée du fragment ne doit pas dépasser la limite mentionnée dans [the section called “Quotas du SDK pour les producteurs”](#).

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge prend uniquement en charge la vidéo.

Exécutez `gst-discoverer-1.0 Your RtspUrl` pour vous assurer que votre caméra est accessible depuis votre appareil.

Enregistrez le ARNs pour tous les flux et secrets que vous avez créés. Vous en aurez besoin pour la prochaine étape.

Ajouter des autorisations au rôle de service d'échange de jetons (TES)

Accordez le rôle de service d'échange de jetons (TES) à l'appareil autorisé à consulter les secrets. Cela est nécessaire pour que le AWS Secrets Manager AWS IoT Greengrass composant fonctionne correctement.

Ajouter des autorisations au rôle TES

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Choisissez Rôles dans le menu de navigation de gauche et recherchez le rôle TES que vous avez créé plus tôt dans le processus.
3. Dans le menu déroulant Ajouter des autorisations, sélectionnez Joindre des politiques.
4. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez Modifier.
6. Dans l'éditeur de stratégie, choisissez JSON et modifiez la politique.

Remplacez la politique par la suivante :

 Note

Remplacez `arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*` et `arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/*` par le ARNs pour les flux que vous avez créés à l'étape précédente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName1/*",
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/streamName2/*"
      ]
    }
  ]
}
```

7. Sur la page Add tags (Ajouter des identifications), choisissez Next: Review (Suivant : Révision).
8. Donnez un nom à votre politique, puis choisissez Créer une politique.

Un exemple de nom de politique est KvsEdgeAccessPolicy.

9. Fermez l'onglet et revenez à l'onglet dans lequel vous associez une politique au rôle TES.

Cliquez sur le bouton d'actualisation, puis recherchez la politique nouvellement créée.

Cochez la case et choisissez Joindre les politiques.

Sur l'écran suivant, vous voyez une note indiquant que la politique a été correctement attachée au rôle.

10. Créez et joignez une autre politique, cette fois pour vos secrets.

Remplacez la politique par la suivante :

 Note

arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:* Remplacez-le par celui ARNs contenant les secrets MediaURI que vous avez créés dans. [the section called “Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs”](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    }
  ]
}
```

11. Créez et attachez une autre politique, cette fois pour les Amazon CloudWatch métriques.

Remplacez la politique par la suivante :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Installez le composant AWS IoT Greengrass Secret Manager sur l'appareil

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge nécessite que AWS IoT Greengrass le composant Secret Manager soit d'abord installé sur l'appareil.

Installation du composant Secret Manager

1. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>. Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Appareils Greengrass, Déploiements.

Choisissez le déploiement avec le même objectif que celui dans lequel nous l'avons créé [the section called "Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal"](#).

3. Dans le menu déroulant Actions en haut à droite, sélectionnez Réviser.

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, choisissez Revise le déploiement.

4. Complétez les sections suivantes :
 - Étape 1 : Spécifiez la cible. Choisissez Suivant.
 - Étape 2 : Sélectionnez les composants.

- Vérifiez que le composant AWS.Greengrass.cli est sélectionné. Ne désinstallez pas ce composant.
- Activez le bouton Afficher uniquement les composants sélectionnés et recherchez aws.greengrass. SecretManager.
- Cochez la case à côté de aws.greengrass. SecretManager, puis choisissez Next.
- Étape 3 : Configuration des composants. Configurez le composant AWS IoT Greengrass Secret Manager pour télécharger les secrets depuis l' AWS IoT Greengrass environnement.

Sélectionnez aws.greengrass. SecretManagercomposant, puis choisissez Configurer le composant.

Dans l'écran qui apparaît, mettez à jour le AWS Secrets Manager ARNs dans la zone Configuration pour fusionner.

 Note

arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*Remplacez-le par ARNs les secrets que vous avez créés dans [the section called “Créez des ressources pour votre caméra IP RTSP URLs”](#).

```
{
  "cloudSecrets": [
    {
      "arn": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    }
  ]
}
```

 Note

cloudSecrets est une liste d'objets avec la clé arn. Pour plus d'informations, consultez la section relative à la [configuration du gestionnaire secret](#) dans le guide du AWS IoT Greengrass Version 2 développeur.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Confirmer, puis Suivant.

- Étape 4 : configurer les paramètres avancés Sélectionnez Suivant.
- Étape 5 : Révision. Sélectionnez Deploy (Déployer).

5. Vérifiez que le AWS Secrets Manager composant et les autorisations ont été correctement installés.

Sur l' EC2 instance Amazon Ubuntu, tapez `sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli component details --name aws.greengrass.SecretManager` pour vérifier que le composant a reçu la configuration mise à jour.

6. Inspectez les AWS IoT Greengrass principaux journaux.

Tapez `sudo less /greengrass/v2/logs/greengrass.log`.

Vérifiez les erreurs de déploiement.

En cas d'erreur, revoyez le déploiement pour supprimer le `aws.greengrass.SecretManager` composant.

Tapez `sudo service greengrass restart` pour redémarrer le service AWS IoT Greengrass principal.

Si l'erreur de déploiement est liée à des autorisations manquantes, consultez la [the section called “Ajouter des autorisations au rôle TES”](#) section pour vous assurer que le rôle TES dispose des autorisations appropriées. Répétez ensuite cette section.

Mettre à jour les secrets du composant AWS IoT Greengrass Secret Manager

Important

Le composant AWS IoT Greengrass Secret Manager récupère et met en cache les secrets uniquement lorsque le déploiement est mis à jour.

Pour mettre à jour les secrets du composant AWS IoT Greengrass Secret Manager, suivez les étapes 1 à 6 précédentes, avec les modifications suivantes.

Étape 3 : Configuration des composants. Configurez le composant AWS IoT Greengrass Secret Manager pour télécharger les secrets depuis l' AWS IoT Greengrass environnement.

Sélectionnez `aws.greengrass.SecretManager` composant, puis choisissez Configurer le composant.

Dans l'écran qui apparaît, collez [""] la zone Réinitialiser les chemins et mettez-la à jour AWS Secrets Manager ARNs dans la zone Configuration pour fusionner.

Pour plus d'informations, voir [Réinitialiser les mises à jour](#).

Déployez le composant Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT Greengrass Agent sur l'appareil

Procédez comme suit pour déployer le composant Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT Greengrass Agent sur l'appareil :

Déployer le composant

1. Téléchargez le tar fichier à l'aide du lien fourni.

Si vous avez rempli le formulaire d'intérêt pour Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent, consultez vos e-mails pour trouver le lien de téléchargement. Si vous n'avez pas rempli le formulaire, complétez-le [ici](#).

2. Vérifiez le checksum.
3. Extrayez les fichiers binaires et le fichier jar de votre appareil.

Type : `tar -xvf kvs-edge-agent.tar.gz`.

Après l'extraction, la structure de vos dossiers ressemblera à ce qui suit :

```
kvs-edge-agent/LICENSE
kvs-edge-agent/THIRD-PARTY-LICENSES
kvs-edge-agent/pom.xml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/recipe.yaml
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent
```

```

kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/edge_log_config

kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/kvs-edge-agent.jar
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/libgstkvssink.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/libIngestorPipelineJNI.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib/libcproducer.so
kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/lib/libKinesisVideoProducer.so

```

Note

Le nom du dossier de version doit être configuré de manière à refléter le dernier numéro de version binaire. Par exemple, le nom du dossier d'une version 1.0.0 sera défini comme 1.0.0.

4. Créez le fichier jar de dépendances.

Note

Le fichier jar inclus dans le kvs-edge-agent fichier .tar.gz ne contient pas les dépendances. Suivez les étapes ci-dessous pour créer ces bibliothèques.

Accédez au kvs-edge-agent dossier qui contient pom.xml.

Tapez `mvn clean package`.

Cela générera un fichier jar contenant les dépendances requises par l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge. kvs-edge-agent/target/libs.jar

5. Placez le fichier libs.jar dans le dossier contenant les artefacts du composant.

Tapez `mv ./target/libs.jar ./KvsEdgeComponent/artifacts/`
`aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/EdgeAgentVersion/`.

6. Facultatif. Configurez les propriétés. L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge accepte les variables d'environnement suivantes AWS IoT Greengrass en mode :

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_REGION	Oui	Région utilisée. Exemple : us-west-2 AWS IoT Greengrass Le logiciel de base définit automatiquement cette valeur pour vous. Pour plus d'informations, consultez la rubrique de référence sur les variables d'environnement des composant s dans le Guide du AWS IoT Greengrass Version 2 développeur.
GST_PLUGIN_PATH	Oui	Chemin du fichier pointant vers le dossier contenant les bibliothèques gstreamer dépendantes de la IngesterPipelineJNI plate-forme et Cela permet de GStreamer charger ces plugins. Pour de plus amples informations, veuillez consulter the section called "Téléchargez, créez et

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
		configurez l' GStreamer élément". Exemple : <code>/download-location /kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/ <i>EdgeAgent Version</i> /</code>
LD_LIBRARY_PATH	Oui	Chemin du fichier pointant vers le répertoire contenant les bibliothèques cproducer dépendant es de la KinesisVideoProducer plate-forme et Exemple : <code>/download-location /kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/ <i>EdgeAgent Version</i> /lib/</code>

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_KVS_EDGE_CLOUDWATCH_ENABLED	Non	Détermine si l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge publiera les indicateurs Amazon CloudWatch de santé au travail sur. Valeurs acceptées : TRUE/FALSE (sans distinction majuscules/minuscules). La valeur par défaut est FALSE si elle n'est pas fournie. Exemple : FAUX
AWS_KVS_EDGE_LOG_LEVEL	Non	Niveau de journalisation des sorties de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge. Valeurs acceptées : • OFF • ALL • FATAL • ERROR • WARN • INFO, par défaut, s'il n'est pas fourni • DEBUG • TRACE Exemple : INFO

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_KVS_EDGE_LOG_MAX_FILE_SIZE	Non	Une fois que le fichier journal atteint cette taille, un roulement se produit. • Minimum : 1 • Maximum : 100 • Par défaut : 20, s'il n'est pas fourni • Unités : mégaoctets (Mo) Exemple : 5
AWS_KVS_EDGE_LOG_OUTPUT_DIRECTORY	Non	Le chemin du fichier pointant vers le répertoire dans lequel les journaux de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge sont générés. La valeur par défaut est <code>./log</code> si elle n'est pas fournie. Exemple : <code>/file/path/</code>
AWS_KVS_EDGE_LOG_ROTATION_COUNT	Non	Le nombre de journaux reportés à conserver avant de les supprimer. • Minimum : 1 • Maximum : 100 • Par défaut : 10, s'il n'est pas fourni Exemple : 20

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_KVS_EDGE_RECORDING_DIRECTORY	Non	Le chemin du fichier pointant vers le répertoire dans lequel le support enregistré sera écrit. La valeur par défaut est le répertoire actuel s'il n'est pas fourni. Exemple : <i>/file/path/</i>
GREENGRASS_ROOT_DIRECTORY	Non	Le chemin du fichier vers le répertoire AWS IoT Greengrass racine. Ce paramètre est défini par défaut <i>/greengrass/v2/</i> s'il n'est pas fourni. Exemple : <i>/file/path/</i>
GST_DEBUG	Non	Spécifie le niveau des GStreamer journaux à générer. Pour plus d'informations, consultez la documentation GStreamer. Exemple : 0

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
GST_DEBUG_FILE	Non	Spécifie le fichier de sortie des journaux de GStreamer débogage. S'ils ne sont pas définis, les journaux de débogage sont renvoyés à une erreur standard. Pour plus d'informations, consultez la documentation GStreamer. Exemple : <pre><i>/tmp/gstreamer-logging.log</i></pre>

Ouvrez `kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/recipe.yaml` et modifiez le script d'exécution pour ajouter l'une des variables d'environnement précédentes.

Important

Assurez-vous que le script d'exécution modifié ne contient aucun caractère de tabulation. Le logiciel AWS IoT Greengrass principal ne pourra pas lire la recette.

- Déployez le composant Amazon Kinesis Video Streams Edge AWS IoT Greengrass Agent.

Type :

```
sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli deployment create \
  --recipeDir <download location>/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/recipes/ \
  --artifactDir <download location>/kvs-edge-agent/KvsEdgeComponent/artifacts/ \
  --merge "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent=EdgeAgentVersion"
```

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes du guide du AWS IoT Greengrass Version 2 développeur :

- [AWS IoT Greengrass Commandes CLI](#)

- [Déployer AWS IoT Greengrass des composants sur des appareils](#)

8. Envoyez les configurations à l'application à l'aide du AWS CLI.

- Créez un nouveau fichier, *example-edge-configuration.json*.

Collez le code suivant dans le fichier. Il s'agit d'un exemple de configuration qui enregistre tous les jours de 9 h 00 à 16 h 59 min 59 s (en fonction de l'heure système de votre appareil). AWS IoT II télécharge également les médias enregistrés tous les jours de 19 h 00 à 21 h 59 min 59 s.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "StartEdgeConfigurationUpdate"](#).

```
{
  "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:your-region:your-account-id:stream/your-stream/0123456789012",
  "EdgeConfig": {
    "HubDeviceArn": "arn:aws:iot:your-region:your-account-id:thing/kvs-edge-agent-demo",
    "RecorderConfig": {
      "MediaSourceConfig": {
        "MediaUriSecretArn": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:your-secret-dRbHJQ",
        "MediaUriType": "RTSP_URI"
      },
      "ScheduleConfig": {
        "ScheduleExpression": "0 0 9,10,11,12,13,14,15,16 ? * * **",
        "DurationInSeconds": 3599
      }
    },
    "UploaderConfig": {
      "ScheduleConfig": {
        "ScheduleExpression": "0 0 19,20,21 ? * * **",
        "DurationInSeconds": 3599
      }
    },
    "DeletionConfig": {
      "EdgeRetentionInHours": 15,
      "LocalSizeConfig": {
        "MaxLocalMediaSizeInMB": 2800,
        "StrategyOnFullSize": "DELETE_OLDEST_MEDIA"
      }
    }
  }
}
```

```
        "DeleteAfterUpload": true
    }
}
```

- b. Entrez ce qui suit AWS CLI pour envoyer le fichier à l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge :

```
aws kinesismedia start-edge-configuration-update --cli-input-json
"file:///example-edge-configuration.json"
```

9. Répétez l'étape précédente pour chaque flux pour l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge.

Installez le composant du gestionnaire de AWS IoT Greengrass journaux sur l'appareil

Note

Soyez conscient des [CloudWatchquotas](#).

Suivez ces procédures pour configurer les journaux de l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge afin qu'ils soient automatiquement téléchargés CloudWatch à l'aide AWS IoT Greengrass du composant du gestionnaire de journaux. Il s'agit d'une étape facultative.

Installation du composant du gestionnaire de AWS IoT Greengrass journaux

1. Vérifiez que le rôle de l' AWS IoT Greengrass appareil dispose des [autorisations appropriées](#).
 - a. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
 - b. Cliquez sur Rôles dans le menu de navigation de gauche.
 - c. Choisissez le nom du rôle TES créé dans [the section called "Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal"](#). Utilisez la barre de recherche si nécessaire.
 - d. Sélectionnez la GreengrassV2TokenExchangeRoleAccess politique.
 - e. Sélectionnez l'onglet JSON et vérifiez que la politique ressemble à ce qui suit :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- f. Si la `GreengrassV2TokenExchangeRoleAccess` politique n'existe pas ou si certaines autorisations requises sont manquantes, créez une nouvelle stratégie IAM avec ces autorisations et associez-la au rôle TES créé dans [the section called "Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal"](#).
2. Connectez-vous à la AWS IoT Core console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iot/>. Vérifiez que la région appropriée est sélectionnée.
3. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Appareils Greengrass, Déploiements.

Choisissez le déploiement avec le même objectif que celui dans lequel vous l'avez créé [the section called "Configuration de l'appareil AWS IoT Greengrass principal"](#).
4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Réviser.

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, choisissez Revise le déploiement.
5. Complétez les sections suivantes :
 - a. Étape 1 : Spécifiez la cible. Choisissez Suivant.
 - b. Étape 2 : Sélectionnez les composants.

- i. Vérifiez que le composant AWS.Greengrass.cli et aws.greengrass. SecretManagerles composants sont toujours sélectionnés.

⚠ Important

Ne désinstallez pas ces composants.

- ii. Activez le bouton Afficher uniquement les composants sélectionnés et recherchez aws.greengrass. LogManager.
 - iii. Cochez la case à côté de aws.greengrass. LogManager, puis choisissez Next.
- c. Étape 3 : Configuration des composants. Configurez le composant du gestionnaire de AWS IoT Greengrass journaux pour télécharger les journaux générés par l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge.

Sélectionnez aws.greengrass. LogManagercomposant, puis choisissez Configurer le composant.

Dans l'écran qui apparaît, collez la configuration suivante du gestionnaire de journaux dans la zone Configuration à fusionner.

```
{
  "logsUploaderConfiguration": {
    "componentLogsConfigurationMap": {
      "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/java_kvs.log": {
        "diskSpaceLimit": "100",
        "diskSpaceLimitUnit": "MB",
        "logFileDirectoryPath": "/greengrass/v2/work/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/log",
        "logFileRegex": "java_kvs.log\\w*"
      },
      "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/cpp_kvs_edge.log": {
        "diskSpaceLimit": "100",
        "diskSpaceLimitUnit": "MB",
        "logFileDirectoryPath": "/greengrass/v2/work/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/log",
        "logFileRegex": "cpp_kvs_edge.log\\w*"
      },
      "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/cpp_kvssink.log": {
        "diskSpaceLimit": "100",
        "diskSpaceLimitUnit": "MB",
```

```

        "logFileDirectoryPath": "/greengrass/v2/work/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/log",
        "logFileRegex": "cpp_kvssink.log\\w*"
    },
    "aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/cpp_kvs_streams.log": {
        "diskSpaceLimit": "100",
        "diskSpaceLimitUnit": "MB",
        "logFileDirectoryPath": "/greengrass/v2/work/
aws.kinesisvideo.KvsEdgeComponent/log",
        "logFileRegex": "cpp_kvs_streams.log\\w*"
    }
},
"periodicUploadIntervalSec": "1"
}

```

Important

logFileDirectoryPath Dans la configuration précédente, on suppose que l'emplacement de sortie de journalisation par défaut est utilisé.

Note

Pour plus d'informations sur chacun des paramètres de configuration du gestionnaire de journaux, consultez la section [Gestionnaire de journaux](#) du guide du AWS IoT Greengrass Version 2 développeur.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Confirmer, puis Suivant.

- d. Étape 4 : configurer les paramètres avancés Sélectionnez Suivant.
- e. Étape 5 : Révision. Sélectionnez Deploy (Déployer).
6. Vérifiez que le composant du gestionnaire de AWS journaux et les autorisations ont été correctement installés.
7. Sur l' EC2 instance Amazon Ubuntu, tapez `sudo /greengrass/v2/bin/greengrass-cli component details --name aws.greengrass.LogManager` pour vérifier que le composant a reçu la configuration mise à jour.
8. Inspectez les AWS IoT Greengrass principaux journaux.

Tapez `sudo less /greengrass/v2/logs/greengrass.log`.

Vérifiez les erreurs de déploiement.

En cas d'erreur, revoyez le déploiement pour supprimer le `aws.greengrass.LogManager` composant.

Tapez `sudo service greengrass restart` pour redémarrer le service AWS IoT Greengrass principal.

Si l'erreur de déploiement est liée à des autorisations manquantes, vérifiez [the section called “Ajouter des autorisations au rôle TES”](#) que le rôle TES dispose des autorisations appropriées. Répétez ensuite cette section.

FAQ sur l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge

Voici quelques questions fréquemment posées au sujet du service Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent.

Quels sont les systèmes d'exploitation pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent ?

Amazon Kinesis Video Streams Edge Agent prend actuellement en charge les systèmes d'exploitation suivants :

Ubuntu

- 22.x
 - AMD64
- 18.x
 - ARM

AL2

- amzn2
 - AMD64 amazonlinux:2.0.20210219.0-amd64 (Snowball)

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est-il compatible avec le format H.265 ?

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge prend uniquement en charge les flux élémentaires H.264.

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge AL2 fonctionne-t-il avec ?

Oui.

Comment puis-je exécuter plusieurs flux au sein d'un AWS IoT objet ou d'un appareil ?

Envoyez-en un autre [the section called "StartEdgeConfigurationUpdate"](#) vers Amazon Kinesis Video AWS Secrets Manager ARNs Streams/HubDeviceArn, identique mais différent.

Comment puis-je modifier un document une **StartEdgeConfigurationUpdate** fois qu'il a été envoyé ?

Envoyez une mise [the section called "StartEdgeConfigurationUpdate"](#) à jour HubDeviceArn avec le même ARN Amazon Kinesis Video Streams. Lorsque l'application reçoit le message d'Amazon Kinesis Video Streams, elle remplace la configuration précédente pour ce flux. Des modifications auront alors lieu.

Avez-vous des exemples courants **ScheduleConfigs** ?

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge utilise l'heure système de l'appareil sur lequel il s'exécute.

Description	ScheduleExpression	DurationInSeconds
Enregistrement 24 h/24, 7 j/7, téléchargement toutes les heures	(null ScheduleConfig)	
9 h 00 à 16 h 59 min 59 s tous les jours	0 0 9-16 * * ? *	3599

Description	ScheduleExpression	DurationInSeconds
9 h 00 à 16 h 59 min 59 s en semaine	0 0 9-16 ? * 2-6 *	3599
	0 0 9-16 ? * 2,3,4,5,6 *	3599
	0 0 9-16 ? * MON-FRI *	3599
	0 0 9-16 ? * MON,TUE,WED,THU,FRI *	3599
De 9 h 00 à 16 h 59 min 59 s les fins de semaine	0 0 9-16 ? * SAT,SUN *	3599
22 h 00 - 23 h 59 min 59 s en semaine	0 0 22,23 ? * MON-FRI *	3599
9 h 00 à 10 h 00 tous les jours	0 0 9 * * ? *	3600
16 h 00 à 17 h 59 min 59 s tous les jours	0 0 16-17 * * ? *	3599

Pour plus d'exemples, consultez la [documentation de Quartz](#).

Y a-t-il une limite de diffusion maximale ?

L'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge est actuellement soumis à une limite stricte de 16 flux par appareil. Utilisez l'[the section called “DeleteEdgeConfiguration”](#) API pour supprimer les flux d'un appareil. La mise à jour d'une configuration pour le même flux à l'aide du [the section called “StartEdgeConfigurationUpdate”](#) n'augmente pas le nombre de flux de l'appareil.

Comment puis-je redémarrer une tâche qui a donné lieu à une erreur ?

En cas d'erreur, l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge tentera de redémarrer la tâche. Toutefois, en cas d'erreurs (telles que des erreurs de configuration), vous devez redémarrer le travail manuellement.

Pour déterminer les tâches qui doivent être redémarrées manuellement, consultez la FatalError métrique dans [the section called “Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch”](#).

Renvoyez-le [the section called “StartEdgeConfigurationUpdate”](#) pour redémarrer le travail pour le stream.

Comment puis-je surveiller l'état de santé de mon agent Amazon Kinesis Video Streams Edge ?

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Surveillez l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge avec CloudWatch”](#).

Diffusez des vidéos via un VPC

Cette version bêta est disponible en avant-première dans la région Europe (Paris), eu-west-3. Pour accéder à ces composants et à notre guide de démarrage, [envoyez-nous un e-mail](#).

Le service de point de terminaison Amazon Kinesis Video Streams VPC vous permet de diffuser et de consommer des vidéos via le réseau Amazon sans qu'aucune donnée ne transite par l'Internet public.

Pour demander l'accès, [envoyez-nous les informations suivantes par e-mail](#) :

- ID de compte
- Stream ARNs
- ID du VPC

Note

Cela peut prendre jusqu'à une semaine pour que nous vous ajoutions au service.

Si vous n'avez jamais utilisé de points de terminaison VPC par le passé, consultez les informations suivantes pour vous familiariser avec le concept :

- [AWS PrivateLink arrière-plan](#)
- [Guide de démarrage en VPC](#)

Informations supplémentaires

Une fois que vous aurez été ajouté à la version bêta, nous vous enverrons par e-mail un lien vers des informations supplémentaires sur cette fonctionnalité.

Procédures relatives aux points de terminaison VPC

Quotas

Les principales différences de quotas sont les suivantes :

- Quota inférieur pour toute la bande passante APIs (2 Mbits/s) :
 - PutMedia
 - GetMedia
 - GetMediaForFragmentList
- 10 streams autorisés par client

Créer un point de terminaison

Une fois que vous serez autorisé dans la liste, vous recevrez le nom du service de point de terminaison VPC pour Amazon Kinesis Video Streams. Cela ressemblera à `com.amazonaws.region.kinesisvideo`.

Créez un point de [terminaison VPC d'interface](#) pour Amazon Kinesis Video Streams à l'aide de la console Amazon VPC ou du (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Dans le AWS CLI, saisissez ce qui suit :

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \  
--vpc-id customer-provided-vpc-id \  
--service-name com.amazonaws.eu-west-2.kinesisvideo \  
--private-dns-enabled
```

Important

Le trafic au sein de votre VPC utilisera un DNS privé pour passer par le point de terminaison. Si vous ne l'activez pas, vous devrez implémenter votre propre logique DNS. Pour plus d'informations sur le DNS privé, consultez [AWS PrivateLink la documentation](#).

Pour plus d'informations sur AWS CLI cette option, consultez [create-vpc-endpoint](#).

Contrôlez l'accès aux terminaux

Vous pouvez associer une politique de point de terminaison à votre point de terminaison VPC qui contrôle l'accès à Amazon Kinesis Video Streams. La politique spécifie les informations suivantes :

- le principal qui peut effectuer des actions,
- les actions qui peuvent être effectuées, et
- les ressources sur lesquelles les actions peuvent être effectuées.

Pour plus d'informations, consultez la section [Contrôle de l'accès aux services avec des points de terminaison VPC à l'aide de politiques relatives aux points de terminaison dans le Guide](#). AWS PrivateLink

Voici un exemple de politique relative aux terminaux pour Amazon Kinesis Video Streams. Lorsqu'elle est attachée à un point de terminaison, cette politique refuse l'accès aux PutMedia actions répertoriées pour tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemples d'Amazon Kinesis Video Streams

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser l'API Kinesis Video Streams :

Exemples : envoi de données vers Kinesis Video Streams

- [Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink](#): montre comment créer le SDK Kinesis Video Streams Producer à utiliser comme GStreamer destination.
- [Exécuter l' GStreamer élément dans un conteneur Docker](#): montre comment utiliser une image Docker prédéfinie pour envoyer une vidéo RTSP (Real-Time Streaming Protocol) depuis une caméra IP vers Kinesis Video Streams.
- [Exemple : Streaming depuis une source RTSP](#): montre comment créer votre propre image Docker et envoyer une vidéo RTSP depuis une caméra IP vers Kinesis Video Streams.
- [Exemple : envoi de données à Kinesis Video Streams à l'aide PutMedia de l'API](#): montre comment utiliser le pour envoyer [Utiliser la bibliothèque Java Producer](#) à Kinesis Video Streams des données déjà au format conteneur (MKV) à l'aide [PutMedia](#) de l'API.

Exemples : extraction de données depuis Kinesis Video Streams

- [KinesisVideoExample](#): montre comment analyser et enregistrer des fragments vidéo à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs Kinesis Video Streams.
- [Exemple : analyse et rendu de fragments Kinesis Video Streams](#): montre comment analyser et afficher des fragments [JCodec](#) de flux vidéo Kinesis à l'aide de et. [JFrame](#)

Exemples : lecture de données vidéo

- [Exemple : utilisez HLS en HTML et JavaScript](#): montre comment récupérer une session de streaming HLS pour un flux vidéo Kinesis et la lire sur une page Web.

Prérequis

- Dans l'exemple de code, vous fournissez des informations d'identification en spécifiant un profil que vous définissez dans votre fichier de profil AWS d'informations d'identification ou en fournissant

des informations d'identification dans les propriétés du système Java de votre environnement de développement intégré (IDE). Si ce n'est pas déjà fait, configurez d'abord vos informations d'identification. Pour plus d'informations, voir [Configurer les AWS informations d'identification et la région pour le développement](#).

- Nous vous recommandons d'utiliser un IDE Java pour afficher et exécuter le code, par exemple :
 - [Eclipse Java Néon](#)
 - [JetBrains IntelliJ IDEA](#)

Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink

Cette rubrique explique comment créer le SDK Amazon Kinesis Video Streams Producer à utiliser en tant que GStreamer plugin.

Rubriques

- [Téléchargez, créez et configurez l' GStreamer élément](#)
- [Exécutez l' GStreamer élément](#)
- [Exemples de commandes GStreamer de lancement](#)
- [Exécuter l' GStreamer élément dans un conteneur Docker](#)
- [GStreamer référence de paramètre d'élément](#)

[GStreamer](#) est un framework multimédia populaire utilisé par plusieurs caméras et sources vidéo pour créer des pipelines multimédias personnalisés en combinant des plugins modulaires. Le plugin Kinesis Video GStreamer Streams rationalise l'intégration de votre pipeline multimédia GStreamer existant à Kinesis Video Streams. Après l'intégration GStreamer, vous pouvez diffuser des vidéos depuis une webcam ou une caméra RTSP (Real Time Streaming Protocol) vers Kinesis Video Streams pour une lecture, un stockage et une analyse plus approfondie en temps réel ou ultérieurement.

Le GStreamer plugin gère automatiquement le transfert de votre flux vidéo vers Kinesis Video Streams en encapsulant les fonctionnalités fournies par le SDK GStreamer du producteur Kinesis Video Streams dans un élément récepteur, `kvssink`. Le GStreamer framework fournit un environnement géré standard pour créer un flux multimédia à partir d'un périphérique tel qu'une caméra ou une autre source vidéo pour un traitement, un rendu ou un stockage ultérieurs.

Le GStreamer pipeline consiste généralement en un lien entre une source (caméra vidéo) et l'élément récepteur (soit un lecteur pour le rendu de la vidéo, soit un stockage pour la récupération hors ligne). Dans cet exemple, vous utilisez le kit SDK Producteur en tant que récepteur ou une destination multimédia pour votre source vidéo (webcam ou caméra IP). L'élément du plugin qui encapsule le SDK envoie ensuite le flux vidéo à Kinesis Video Streams.

Cette rubrique explique comment créer un pipeline GStreamer multimédia capable de diffuser des vidéos à partir d'une source vidéo, telle qu'une caméra Web ou un flux RTSP, généralement connectée via des étapes de codage intermédiaires (à l'aide du codage H.264) à Kinesis Video Streams. Lorsque votre flux vidéo est disponible sous forme de flux vidéo Kinesis, vous pouvez l'utiliser [the section called “Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs”](#) pour poursuivre le traitement, la lecture, le stockage ou l'analyse de votre flux vidéo.

Téléchargez, créez et configurez l' GStreamer élément

L'exemple de GStreamer plugin est inclus dans le SDK Kinesis Video Streams C++ Producer. Pour plus d'informations sur les prérequis et le téléchargement du kit SDK, consultez [Téléchargez et configurez le code de la bibliothèque C++ Producer](#).

Vous pouvez créer le GStreamer récepteur du SDK du producteur sous forme de bibliothèque dynamique sur macOS, Ubuntu, Raspberry Pi ou Windows. Le GStreamer plugin se trouve dans votre build répertoire. Pour charger ce plugin, il doit se trouver dans votre GST_PLUGIN_PATH. Exécutez la commande suivante :

```
export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`/build
```

Note

Sur macOS, vous ne pouvez diffuser de la vidéo à partir d'une caméra réseau que si vous l'exécutez GStreamer dans un conteneur Docker. Le streaming de contenu vidéo à partir d'une caméra USB sur macOS dans un conteneur Docker n'est pas pris en charge.

Exécutez l' GStreamer élément

Pour fonctionner GStreamer avec l'élément SDK du producteur Kinesis Video Streams comme récepteur, utilisez `gst-launch-1.0` la commande. Utilisez des éléments en amont adaptés à

l'utilisation du GStreamer plugin. Par exemple, [v4l2src](#) pour les appareils v4l2 sur les systèmes Linux ou [rtspsrc](#) pour les appareils RTSP. Spécifiez kvssink en tant qu'élément récepteur (destination finale du pipeline) pour envoyer des vidéos au kit SDK Producteur.

En plus de [fournir des informations d'identification](#) et [une région](#), l'kvssink élément possède le paramètre obligatoire suivant :

- `stream-name`— Le nom du Kinesis Video Streams de destination.

Pour plus d'informations sur les paramètres facultatifs kvssink, consultez [GStreamer référence de paramètre d'élément](#).

Pour obtenir les dernières informations sur les GStreamer plug-ins et les paramètres, consultez la section [GStreamer Plug-ins](#). Vous pouvez également utiliser le `gst-inspect-1.0` suivi du nom d'un GStreamer élément ou d'un plugin pour imprimer ses informations et vérifier qu'il est disponible sur votre appareil :

```
gst-inspect-1.0 kvssink
```

Si la construction kvssink échoue ou si GST_PLUGIN_PATH n'est pas correctement défini, votre sortie ressemblera à ceci :

```
No such element or plugin 'kvssink'
```

Exemples de commandes GStreamer de lancement

Les exemples suivants montrent comment utiliser le kvssink GStreamer plugin pour diffuser des vidéos à partir de différents types d'appareils.

Exemple 1 : Diffuser une vidéo depuis une caméra RTSP sur Ubuntu

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sur Ubuntu qui diffuse à partir d'une caméra réseau RTSP, à l'aide du plugin [GStreamer rtspsrc](#) :

```
gst-launch-1.0 -v rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE !  
rtph264depay ! h264parse ! kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=128
```

Exemple 2 : Encoder et diffuser une vidéo à partir d'une caméra USB sur Ubuntu

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sur Ubuntu qui encode le flux depuis une caméra USB au format H.264 et le diffuse vers Kinesis Video Streams. Cet exemple utilise le plugin [GStreamer v4l2src](#).

```
gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! x264enc bframes=0 key-int-max=45 bitrate=500 ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline ! kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"
```

Exemple 3 : Diffuser une vidéo pré-encodée à partir d'une caméra USB sur Ubuntu

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sur Ubuntu qui diffuse des vidéos déjà codées par la caméra au format H.264 vers Kinesis Video Streams. Cet exemple utilise le plugin [GStreamer v4l2src](#).

```
gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au ! kvssink stream-name="plugin" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"
```

Exemple 4 : Diffuser une vidéo depuis une caméra réseau sous macOS

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sur macOS qui diffuse des vidéos vers Kinesis Video Streams à partir d'une caméra réseau. Cet exemple utilise le plugin [rtspsrc](#) GStreamer .

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE ! rtph264depay ! h264parse ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"
```

Exemple 5 : Diffuser une vidéo à partir d'une caméra réseau sous Windows

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sous Windows qui diffuse des vidéos vers Kinesis Video Streams à partir d'une caméra réseau. Cet exemple utilise le plugin [rtspsrc](#) GStreamer .

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE ! rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink stream-
```

```
name="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secret-  
key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"
```

Exemple 6 : Diffuser une vidéo depuis une caméra sur un Raspberry Pi

La commande suivante crée un GStreamer pipeline sur le Raspberry Pi qui diffuse des vidéos vers Kinesis Video Streams. Cet exemple utilise le plugin [GStreamer v4l2src](#).

```
gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert !  
video/x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 !  
omxh264enc control-rate=1 target-bitrate=5120000 periodicity-  
idr=45 inline-header=FALSE ! h264parse ! video/x-h264,stream-  
format=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1,profile=baseline ! kvssink  
stream-name="YourStreamName" access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey"  
aws-region="YourAWSRegion"
```

Exemple 7 : Diffuser de l'audio et de la vidéo dans Raspberry Pi et Ubuntu

Découvrez comment [exécuter la commande gst-launch-1.0 pour commencer à diffuser en streaming du contenu audio et vidéo dans Raspberry-Pi et Ubuntu](#).

Exemple 8 : Diffuser du son et de la vidéo à partir des sources de l'appareil sous macOS

Découvrez comment [exécuter la commande gst-launch-1.0 pour commencer à diffuser en streaming du contenu audio et vidéo dans MacOS](#).

Exemple 9 : télécharger un fichier MKV contenant à la fois de l'audio et de la vidéo

Découvrez comment [exécuter la commande gst-launch-1.0 pour télécharger le fichier MKV ayant du contenu audio et vidéo](#). Vous aurez besoin d'un fichier de test MKV avec des supports codés H.264 et AAC.

Exécuter l' GStreamer élément dans un conteneur Docker

Docker est une plateforme permettant de développer, de déployer et d'exécuter des applications à l'aide de conteneurs. L'utilisation de Docker pour créer le GStreamer pipeline normalise l'environnement d'exploitation de Kinesis Video Streams, ce qui rationalise la création et l'utilisation de l'application.

Pour installer et configurer Docker, consultez les éléments suivants :

- [Instructions pour télécharger Docker](#)
- [Démarrez avec Docker](#)

Après avoir installé Docker, vous pouvez télécharger le SDK (GStreamer et le plugin) Kinesis Video Streams C++ Producer depuis Amazon Elastic Container Registry à l'aide de l'une des commandes ci-dessous. `docker pull`

Pour exécuter GStreamer l'élément du SDK Kinesis Video Streams Producer en tant que récepteur dans un conteneur Docker, procédez comme suit :

Rubriques

- [Authentifiez votre client Docker](#)
- [Téléchargez l'image Docker pour Ubuntu, macOS, Windows ou Raspberry Pi](#)
- [Exécutez l'image Docker](#)

Authentifiez votre client Docker

Authentifiez votre client Docker auprès du registre Amazon ECR à partir duquel l'image doit être extraite. Vous devez obtenir des jetons d'authentification pour chaque registre utilisé. Les jetons sont valides pendant 12 heures. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Authentification de registre](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.

Exemple Authentification avec Amazon ECR

Pour vous authentifier auprès d'Amazon ECR, copiez et collez la commande suivante comme indiqué.

```
sudo aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login -u AWS --password-stdin https://546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

En cas de succès, la sortie imprime `Login Succeeded`.

Téléchargez l'image Docker pour Ubuntu, macOS, Windows ou Raspberry Pi

Téléchargez l'image Docker dans votre environnement Docker à l'aide d'une des commandes suivantes en fonction de votre système d'exploitation :

Téléchargez l'image Docker pour Ubuntu

```
sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux:latest
```

Téléchargez l'image Docker pour macOS

```
docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux:latest
```

Téléchargez l'image Docker pour Windows

```
docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-windows:latest
```

Téléchargez l'image Docker pour Raspberry Pi

```
sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-raspberry-pi:latest
```

Pour vérifier que l'image a été ajoutée avec succès, utilisez la commande suivante :

```
docker images
```

Exécutez l'image Docker

Utilisez l'une des commandes suivantes pour exécuter l'image Docker en fonction de votre système d'exploitation :

Exécutez l'image Docker sur Ubuntu

```
sudo docker run -it --network="host" --device=/dev/video0 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash
```

Exécutez l'image Docker sur macOS

```
sudo docker run -it --network="host" 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash
```

Exécutez l'image Docker sous Windows

```
docker run -it 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-windows AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY RTSP_URL STREAM_NAME
```

Exécutez l'image Docker sur Raspberry Pi

```
sudo docker run -it --device=/dev/video0 --device=/dev/vchiq -v /opt/vc:/opt/vc 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-raspberry-pi /bin/bash
```

Docker lance le conteneur et vous présente une invite de commande pour utiliser les commandes dans le conteneur.

Dans le conteneur, définissez les variables d'environnement à l'aide de la commande suivante :

```
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/bin:$PATH
export GST_PLUGIN_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:$GST_PLUGIN_PATH
```

Commencez à diffuser en kvssink utilisant le `gst-launch-1.0` pour exécuter un pipeline adapté à votre appareil et à votre source vidéo. Par exemple, les pipelines, voir [Exemples de commandes GStreamer de lancement](#).

GStreamer référence de paramètre d'élément

Pour envoyer une vidéo au SDK C++ Amazon Kinesis Video Streams Producer, vous devez le `kvssink` spécifier comme récepteur ou destination finale du pipeline. Cette référence fournit des informations sur les paramètres obligatoires et facultatifs de l'élément `kvssink`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “GStreamer Module - kvssink”](#).

Rubriques

- [the section called “Fournissez des informations d'identification à kvssink”](#)
- [the section called “Indiquez une région pour kvssink”](#)
- [the section called “kvssinkparamètres facultatifs”](#)

Fournissez des informations d'identification à **kvssink**

Pour autoriser l'kvssink GStreamer élément à envoyer des demandes AWS, fournissez des AWS informations d'identification à utiliser lorsqu'il appelle le service Amazon Kinesis Video Streams. La chaîne de fournisseurs d'informations d'identification recherche les informations d'identification dans l'ordre suivant :

1. AWS IoT informations d'identification

Pour configurer les AWS IoT informations d'identification, voir [the section called “Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT”](#).

La valeur du `iot-credentials` paramètre doit commencer par `iot-certificate`, et être suivie d'une liste séparée par des virgules des paires *key = value* suivantes.

Clé	Obligatoire	Description
<code>ca-path</code>	Oui	Chemin du fichier vers le certificat CA utilisé pour établir la confiance avec le service principal via TLS. Exemple Exemple : <code>/file/path/to/certificate.pem</code>
<code>cert-path</code>	Oui	Chemin du fichier vers le certificat X.509. Exemple Exemple : <code>/file/path/to/certificateID -certificate.pem.crt</code>
<code>endpoint</code>	Oui	Le point de terminaison du fournisseur d' AWS IoT Core

Clé	Obligatoire	Description
		identifiants pour votre AWS compte. Consultez le guide AWS IoT du développeur. Exemple Exemple : <i>credential-account-specific-prefix</i> .credentials.iot. <i>aws-region</i> .amazonaws.com
key-path	Oui	Chemin du fichier vers la clé privée utilisée dans la paire de public/private clés. Exemple Exemple : <i>/file/path/to/certificateID</i> -private.pem.key
role-aliases	Oui	Nom de l'alias de rôle pointant vers le rôle AWS IAM à utiliser lors de la connexion. AWS IoT Core Exemple Exemple : <i>KvsCameraIoTRoleAlias</i>

Clé	Obligatoire	Description
iot-thing-name	Non	iot-thing-name C'est facultatif. Si iot-thing-name ce n'est pas le cas, la valeur du stream-name paramètre est utilisée. Exemple Exemple : <i>kvs_exemple_camera</i>

Exemple

Exemple :

```
gst-launch-1.0 -v ... ! kvssink stream-name="YourStream" aws-region="YourRegion"
  iot-certificate="iot-certificate,endpoint=credential-account-specific-
  prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com,cert-path=certificateID-
  certificate.pem.crt,key-path=certificateID-private.pem.key,ca-
  path=certificate.pem,role-aliases=YourRoleAlias,iot-thing-name=YourThingName"
```

2. Variables d'environnement

Pour kvssink utiliser les informations d'identification de l'environnement, définissez les variables d'environnement suivantes :

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_ACCESS_KEY_ID	Oui	La clé AWS d'accès utilisée pour accéder à Amazon Kinesis Video Streams.
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Oui	La clé AWS secrète associée à la clé d'accès.

Nom de la variable d'environnement	Obligatoire	Description
AWS_SESSION_TOKEN	Non	Spécifie la valeur du jeton de session requis si vous utilisez des informations d'identification de sécurité temporaires provenant directement AWS STS des opérations.

La définition de la variable d'environnement permet de modifier la valeur utilisée jusqu'à la fin de votre session shell, ou jusqu'à ce que vous définissiez la variable sur une autre valeur. Pour que les variables soient persistantes au cours des futures sessions, définissez-les dans le script de démarrage de votre shell.

3. **access-key**, **secret-key** paramètres

Pour spécifier les informations d'identification directement en tant que **kvssink** paramètre, définissez les paramètres suivants :

kvssink Nom du paramètre	Obligatoire	Description
access-key	Oui	La clé AWS d'accès utilisée pour accéder à Amazon Kinesis Video Streams.
secret-key	Oui	La clé AWS secrète associée à la clé d'accès.
session-token	Non	Spécifie la valeur du jeton de session requis si vous utilisez des informations d'identification de sécurité temporaires provenant directement AWS STS des opérations.

Exemple

À l'aide d'informations d'identification statiques :

```
gst-launch-1.0 -v ... ! kvssink stream-name="YourStream" aws-region="YourRegion"
access-key="AKIDEXAMPLE" secret-key="SKEYEXAMPLE"
```

Exemple

À l'aide d'informations d'identification temporaires :

```
gst-launch-1.0 -v ... ! kvssink stream-name="YourStream" aws-region="YourRegion"
access-key="AKIDEXAMPLE" secret-key="SKEYEXAMPLE" session-token="STEXAMPLE"
```

4. Fichier d'informations d'identification

Important

Si vous avez sélectionné l'une des méthodes précédentes, vous ne pouvez pas utiliser le `credential-path` kvssink paramètre.

kvssinkNom du paramètre	Obligatoire	Description
<code>credential-path</code>	Oui	Chemin d'accès au fichier texte contenant les informations d'identification dans un format spécifique.

Le fichier texte doit contenir des informations d'identification dans l'un des formats suivants :

- INFORMATIONS D'IDENTIFICATION *YourAccessKey YourSecretKey*
- INFORMATIONS D'IDENTIFICATION *YourAccessKey Expiration YourSecretKey SessionToken*

Exemple

Exemple : votre *credentials.txt* fichier se trouve à l'adresse suivante `/home/ubuntu` et contient les éléments suivants :

```
CREDENTIALS AKIDEXAMPLE 2023-08-10T22:43:00Z SKEXAMPLE STEXAMPLE
```

Pour l'utiliser dans `kvssink`, tapez :

```
gst-launch-1.0 -v ... ! kvssink stream-name="YourStream" aws-region="YourRegion"
credential-path="/home/ubuntu/credentials.txt"
```

Note

Le délai d'expiration doit être d'au moins $5 + 30 + 3 = 38$ secondes dans le futur. Le délai de grâce est défini comme la `IOT_CREDENTIAL_FETCH_GRACE_PERIOD` variable dans [IotCredentialProvider.h](#). Si les informations d'identification sont trop proches de leur date d'expiration lorsque vous démarrez `kvssink`, le code d'erreur s'affiche `0x52000049 - STATUS_INVALID_TOKEN_EXPIRATION`.

Important

`kvssink` ne modifie pas le fichier d'informations d'identification. Si vous utilisez des informations d'identification temporaires, le fichier d'informations d'identification doit être mis à jour par une source externe avant la date d'expiration, déduction faite du délai de grâce.

Indiquez une région pour **kvssink**

L'ordre de recherche des régions est le suivant :

1. `AWS_DEFAULT_REGION`La variable d'environnement est examinée en premier. Si elle est définie, cette région est utilisée pour configurer le client.
2. `aws-region`le paramètre est ensuite revu. Si elle est définie, cette région est utilisée pour configurer le client.
3. Si aucune des méthodes précédentes n'a été utilisée, la `kvssink` valeur par défaut est `us-west-2`

kvssinkparamètres facultatifs

Les paramètres facultatifs pour l'élément kvssink sont les suivants. Pour obtenir plus d'informations sur ces paramètres, consultez [Structures de flux vidéo Kinesis](#).

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
stream-name	Nom du flux vidéo Amazon Kinesis de destination.  Important Si aucun nom de flux n'est spécifié, le nom de flux par défaut sera utilisé : « DEFAULT_STREAM ». Si un flux portant ce nom par défaut n'existe pas déjà, il sera créé.		
absolute-fragment-times	Indique s'il faut utiliser des fragments absolus.	Booléen	true
access-key	La clé AWS d'accès utilisée pour accéder à Kinesis Video Streams. Vous devez soit avoir défini les AWS		

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
	informations d'identification, soit fournir ce paramètre. Pour fournir ces informations, saisissez ce qui suit : export AWS_ACCESS_KEY_ID=		
avg-bandwidth-bps	Bande passante moyenne attendue pour le flux.	Bits par seconde	4194304

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
aws-region	Le Région AWS à utiliser.  Note Vous pouvez également fournir la variable d'AWS_DEFAULT_REGION environnement à la région. Les variables d'environnement sont prioritaires si la variable d'environnement et les paramètres kvssink sont définis.  Important La région sera définie par us-west-2 défaut sur sauf indication contraire.	Chaîne	"us-west-2"

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
buffer-duration	Durée de la mémoire tampon du flux.	Secondes	120
codec-id	L'ID de codec du flux.	Chaîne	"V_MPEG4/ISO/AVC"
connection-staleness	Le délai après lequel le rappel de l'obsolescence du flux est appelé.	Secondes	60
content-type	Le type de contenu du flux.	Chaîne	"video/h264"
fragment-acks	S'il faut utiliser un fragment ACKs.	Booléen	true
fragment-duration	La durée de fragment souhaitée.	Millisecondes	2000
framerate	Débit d'images attendu.	Images par seconde	25
frame-timecodes	Indique s'il faut utiliser codes horaires d'image ou générer des horodatages à l'aide du rappel actuel.	Booléen	true
key-frame-fragmentation	Indique s'il faut générer des fragments sur une image clé.	Booléen	true

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
log-config	Le chemin d'accès de configuration du journal.	Chaîne	"../kvs_log_configuration"
max-latency	La latence maximum pour le flux.	Secondes	60
recalculate-metrics	Indique s'il faut recalculer les métriques.	Booléen	true
replay-duration	La durée de restauration du lecteur actuel pour relire en cas d'erreur si le redémarrage est activé.	Secondes	40
restart-on-error	Indique s'il faut redémarrer en cas d'erreur.	Booléen	true
retention-period	La durée pendant laquelle le flux est conservé.	heures	2
rotation-period	La période de rotation des clés d'accès. Pour plus d'informations, voir Rotation AWS KMS des touches .	Secondes	3600

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
secret-key	La clé AWS secrète utilisée pour accéder à Kinesis Video Streams. Vous devez soit avoir défini les AWS informations d'identification, soit fournir ce paramètre. <pre>export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=</pre>		
session-token	Spécifie la valeur du jeton de session requis si vous utilisez des informations d'identification de sécurité temporaires provenant directement AWS STS des opérations.		
storage-size	Taille de stockage de l'appareil en mébioctet (MiB). Pour plus d'informations sur la configuration du stockage de l'appareil, consultez StorageInfo.	Mebiocet (MiB)	128

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
streaming-type	Le type de streaming . Les valeurs valides sont les suivantes : • 0 : temps réel • 1 : temps quasi réel (non pris en charge actuellement) • 2 : hors ligne	Enum GstKvsSinkStreamingType	0 : temps réel
timecode-scale	L'échelle de code horaire MKV.	Millisecondes	1
track-name	Nom de la piste MKV.	Chaîne	"kinesis_video"

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
iot-certificate	AWS IoT informations d'identification à utiliser dans l'kvssinkélément. iot-certificate accepte les clés et valeurs suivantes :  Note iot-thing-name C'est facultatif. Si iot-thing-name ce n'est pas le cas, la valeur du stream-name paramètre est utilisée. • endpoint=iotcredentialsproviderendpoint • cert-path=/localdirectorypath/to/certificate • key-path=/localdir	Chaîne	Aucun

Paramètre	Description	Unité / Type	Par défaut
	ectorypath / to/private/ key • ca-path=/ localdir ectorypath/ to/ca-cert • role-alia ses =role-alia ses • iot-thing- name=YourIotTh ingName		

Exemple : envoi de données à Kinesis Video Streams à l'aide PutMedia de l'API

Cet exemple montre comment utiliser l'[PutMedia](#) API. Il montre comment envoyer des données déjà au format conteneur (MKV). Si vos données doivent être assemblées dans un format conteneur avant d'être envoyées (par exemple, si vous assemblez les données vidéo de la caméra en images), voir [Transférer vers Kinesis Video Streams](#).

Note

L'PutMedia opération n'est disponible qu'en C++ et en Java SDKs. Cela est dû à la gestion en duplex intégral des connexions, du flux de données et des accusés de réception. Il n'est pas pris en charge dans les autres langues.

Cet exemple comprend les étapes suivantes :

- [Téléchargez et configurez le code](#)
- [Rédiger et examiner le code](#)
- [Exécutez et vérifiez le code](#)

Téléchargez et configurez le code

Suivez les étapes pour télécharger l'exemple de code Java, importer le projet dans votre IDE Java, configurer les emplacements des bibliothèques et configurer le code pour utiliser vos AWS informations d'identification.

1. Créez un répertoire et clonez l'exemple de code source à partir du GitHub référentiel. L'exemple PutMedia fait partit de [Java](#).

```
git clone https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java
```

2. Ouvrez l'IDE Java que vous utilisez (par exemple, [Eclipse](#) ou [IntelliJ IDEA](#)) et importez le projet Apache Maven que vous avez téléchargé :
 - Dans Eclipse : Choisissez Fichier, Importer, Maven, Projets Maven existants et accédez à la racine du package téléchargé. Sélectionnez le fichier pom.xml.
 - Dans IntelliJ Idea : Choisissez Importer. Naviguez vers le fichier pom.xml dans la racine du package téléchargé.

Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à IDE.

3. Mettez à jour le projet de manière à ce que IDE trouve l'emplacement des bibliothèques que vous avez importées.
 - Pour IntelliJ IDEA, procédez comme suit :
 - a. Ouvrez le menu contextuel (via un clic droit) du répertoire lib du projet, puis choisissez Ajouter en tant que bibliothèque.
 - b. Choisissez Fichier, puis Structure du projet.
 - c. Sous Paramètres du projet, choisissez Modules.
 - d. Dans l'onglet Sources, définissez Niveau de langue sur **7** ou une valeur supérieure.
 - Pour Eclipse, procédez comme suit :
 - a. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) du projet et choisissez Propriétés, Chemin de création Java, Source. Ensuite, procédez comme suit :
 1. Sur l'onglet Source, double-cliquez sur Emplacement de la bibliothèque native.
 2. Dans l'assistant Configuration du dossier de la bibliothèque Native, choisissez Workspace.

3. Dans la sélection Dossier de la bibliothèque native, choisissez le répertoire lib dans le projet.
- b. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le projet et choisissez Propriétés. Ensuite, procédez comme suit :
 1. Dans l'onglet Bibliothèques, choisissez Ajouter Jars.
 2. Dans l'assistant Sélection JAR, choisissez tous les fichiers .jars dans le répertoire lib du projet.

Rédiger et examiner le code

L'exemple d'API PutMedia () présente le modèle de codage suivant :PutMediaDemo

Rubriques

- [Créez le PutMediaClient](#)
- [Diffuser du média et interrompre le thread](#)

Les exemples de code de cette section proviennent de la classe PutMediaDemo.

Créez le PutMediaClient

La création de PutMediaClient l'objet nécessite les paramètres suivants :

- L'URI pour le point de terminaison PutMedia.
- Un InputStream indiquant le fichier MKV à diffuser.
- Nom du flux. Cet exemple utilise le flux qui a été créé dans [Utiliser la bibliothèque Java Producer](#) (my-stream). Pour utiliser un flux différent, modifiez le paramètre suivant :

```
private static final String STREAM_NAME="my-stream";
```

Note

L'exemple PutMedia d'API ne crée pas de flux. Vous devez créer un flux soit à l'aide de l'application de test pour la [Utiliser la bibliothèque Java Producer](#) console Kinesis Video Streams, soit AWS CLI à l'aide du.

- L'horodatage actuel.
- Le type de time code. L'exemple utilise RELATIVE, indiquant que l'horodatage est relatif au début du conteneur.
- Un objet `AWSKinesisVideoV4Signer` qui vérifie que les paquets reçus ont été envoyés par l'expéditeur autorisé.
- Le montant maximum de la bande passante en Kbps.
- Un objet `AckConsumer` pour recevoir les accusés de réception des paquets reçus.

Le code suivant crée l'objet `PutMediaClient` :

```
/* actually URI to send PutMedia request */
final URI uri = URI.create(KINESIS_VIDEO_DATA_ENDPOINT + PUT_MEDIA_API);

/* input stream for sample MKV file */
final InputStream inputStream = new FileInputStream(MKV_FILE_PATH);

/* use a latch for main thread to wait for response to complete */
final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

/* a consumer for PutMedia ACK events */
final AckConsumer ackConsumer = new AckConsumer(latch);

/* client configuration used for AWS SigV4 signer */
final ClientConfiguration configuration = getClientConfiguration(uri);

/* PutMedia client */
final PutMediaClient client = PutMediaClient.builder()
    .putMediaDestinationUri(uri)
    .mkvStream(inputStream)
    .streamName(STREAM_NAME)
    .timestamp(System.currentTimeMillis())
    .fragmentTimeCodeType("RELATIVE")
    .signWith(getKinesisVideoSigner(configuration))
    .upstreamKbps(MAX_BANDWIDTH_KBPS)
    .receiveAcks(ackConsumer)
    .build();
```

Diffuser du média et interrompre le thread

Une fois le client créé, l'échantillon commence la diffusion asynchrone avec `putMediaInBackground`. Le thread principal est alors interrompu avec `latch.await` jusqu'au retour de `AckConsumer`, le client est alors fermé.

```
/* start streaming video in a background thread */
    client.putMediaInBackground();

    /* wait for request/response to complete */
    latch.await();

    /* close the client */
    client.close();
```

Exécutez et vérifiez le code

Pour exécuter l'exemple d'API `PutMedia`, procédez comme suit :

1. Créez un flux nommé `my-stream` dans la console Kinesis Video Streams ou à l'aide AWS CLI du.
2. Remplacez votre répertoire de travail par le répertoire du kit SDK Producteur Java :

```
cd /<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesis-video-streams-
producer-sdk-java/
```

3. Compilez le kit SDK Java et l'application de démonstration :

```
mvn package
```

4. Créez un nom de fichier temporaire dans le répertoire `/tmp` :

```
jar_files=$(mktemp)
```

5. Créez une chaîne de chemin de classe de dépendances à partir du référentiel local vers un fichier :

```
mvn -Dmdep.outputFile=$jar_files dependency:build-classpath
```

6. Définissez la valeur de la variable d'environnement `LD_LIBRARY_PATH` comme suit :

```
export LD_LIBRARY_PATH=/<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesis-  
video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:  
$LD_LIBRARY_PATH  
$ classpath_values=$(cat $jar_files)
```

7. Exécutez la démo depuis la ligne de commande comme suit, en fournissant vos AWS informations d'identification :

```
java -classpath target/kinesisvideo-java-demo-1.0-SNAPSHOT.jar:$classpath_values -  
Daws.accessKeyId=${ACCESS_KEY} -Daws.secretKey=${SECRET_KEY} -Djava.library.path=/  
opt/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build  
com.amazonaws.kinesisvideo.demoapp.DemoAppMain
```

8. Ouvrez la console [Kinesis Video Streams](#) et choisissez votre flux sur la page Gérer les flux. La vidéo est lue dans le volet Aperçu vidéo.

Exemple : Streaming depuis une source RTSP

[C++](#)Il contient la définition d'un conteneur [Docker](#) qui se connecte à une caméra réseau RTSP (Real-Time Streaming Protocol). L'utilisation de Docker normalise l'environnement d'exploitation de Kinesis Video Streams, ce qui rationalise la création et l'utilisation de l'application.

La procédure suivante illustre comment configurer et utiliser l'application de démonstration RTSP.

Rubriques

- [Didacticiels vidéo](#)
- [Prérequis](#)
- [Créez l'image Docker](#)
- [Exécutez l'exemple d'application RTSP](#)

Didacticiels vidéo

Cette vidéo explique comment configurer un Raspberry Pi pour envoyer des flux RTSP vers le AWS cloud et Amazon Kinesis Video Streams. Il s'agit d'une end-to-end démonstration.

Cette vidéo montre comment capturer des images à partir d'un flux pour utiliser la vision par ordinateur et Amazon Rekognition pour traiter les images et envoyer des alertes.

Prérequis

Pour exécuter l'exemple d'application Kinesis Video Streams RTSP, vous devez disposer des éléments suivants :

- Docker : Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Docker, consultez les liens suivants :
 - [Instructions pour télécharger Docker](#)
 - [Démarrez avec Docker](#)
- Source de la caméra RTSP en réseau : Pour plus d'informations sur les caméras recommandées, consultez [Configuration système requise](#).

Créez l'image Docker

Créez d'abord l'image Docker dans laquelle l'application de démonstration sera exécutée.

1. Clonez le référentiel de démos d'Amazon Kinesis Video Streams.

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-kinesis-video-streams-demos.git
```

2. Accédez au répertoire contenant le Dockerfile. Dans ce cas, il s'agit du répertoire [docker-rtsp](#).

```
cd amazon-kinesis-video-streams-demos/producer-cpp/docker-rtsp/
```

3. Utilisez la commande suivante pour créer l'image Docker. Cette commande crée l'image et la balise rtspdockertest.

```
docker build -t rtspdockertest .
```

4. Exécutez `docker images` et recherchez l'identifiant de l'image marqué avec `rtspdockertest`.

Par exemple, dans l'exemple de sortie ci-dessous, le `IMAGE ID` est `54f0d65f69b2`.

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	PLATFORM	SIZE
rtspdockertest	latest	54f0d65f69b2	10 minutes ago	linux/arm64	653.1 MiB

Vous en aurez besoin ultérieurement.

Exécutez l'exemple d'application RTSP

Vous pouvez exécuter l'exemple d'application RTSP à l'intérieur ou à l'extérieur du conteneur Docker. Suivez les instructions appropriées ci-dessous.

Rubriques

- [Dans le conteneur Docker](#)
- [À l'extérieur du conteneur Docker](#)

Dans le conteneur Docker

Exécutez l'exemple d'application RTSP

1. Démarrez le conteneur Docker Amazon Kinesis Video Streams à l'aide de la commande suivante :

```
docker run -it YourImageId /bin/bash
```

2. Pour démarrer l'exemple d'application, entrez vos informations AWS d'identification, le nom du flux vidéo Amazon Kinesis et l'URL de la caméra réseau RTSP.

Important

Si vous utilisez des informations d'identification temporaires, vous devrez également fournir votre `AWS_SESSION_TOKEN`. Voir le deuxième exemple ci-dessous.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=YourAccessKeyId  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecretKeyId  
export AWS_DEFAULT_REGION=YourAWSRegion  
./kvs_gstreamer_sample YourStreamName YourRtspUrl
```

Informations d'identification temporaires :

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=YourAccessKeyId
```

```
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecretKeyId
export AWS_SESSION_TOKEN=YourSessionToken
export AWS_DEFAULT_REGION=YourAWSRegion
./kvs_gstreamer_sample YourStreamName YourRtspUrl
```

3. Connectez-vous à la console [Kinesis Video Streams AWS Management Console](#) et ouvrez-la.

Visionnez le stream.

4. Pour quitter le conteneur Docker, fermez la fenêtre du terminal ou tapez `exit`.

À l'extérieur du conteneur Docker

Depuis l'extérieur du conteneur Docker, utilisez la commande suivante :

```
docker run -it YourImageId /bin/bash -c "export AWS_ACCESS_KEY_ID=YourAccessKeyId;  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecretKeyId; export  
AWS_SESSION_TOKEN=YourSessionToken; export AWS_DEFAULT_REGION=Your AWS Region; ./  
kvs_gstreamer_sample YourStreamName YourRtspUrl"
```

Exemple : analyse et rendu de fragments Kinesis Video Streams

[Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#) Il contient une application de démonstration nommée `KinesisVideoRendererExample` qui explique l'analyse et le rendu de fragments de flux vidéo Amazon Kinesis. L'exemple permet [JCodec](#) de décoder les trames codées H.264 qui sont ingérées à l'aide de l'application. [Exemple : plugin GStreamer SDK Kinesis Video Streams Producer - kvssink](#) Une fois le cadre décodé à l'aide `JCodec`, l'image visible est rendue à l'aide [JFramede](#).

Cet exemple montre comment effectuer les opérations suivantes :

- Récupérez des images d'un flux vidéo Kinesis à l'aide de `GetMediaAPI` et restituez le flux pour le visionner.
- Affichez le contenu vidéo des flux dans une application personnalisée au lieu d'utiliser la console Kinesis Video Streams.

Vous pouvez également utiliser les classes de cet exemple pour afficher le contenu d'un flux vidéo Kinesis qui n'est pas codé au format H.264, tel qu'un flux de fichiers JPEG qui ne nécessitent pas de décodage avant d'être affichés.

La procédure suivante montre comment configurer et utiliser la démonstration du moteur de rendu.

Prérequis

Pour examiner et utiliser l'exemple de bibliothèque de moteur de rendu, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un compte Amazon Web Services (AWS). Si vous n'avez pas encore de AWS compte, consultez [Getting Started with Kinesis Video Streams](#).
- Un environnement de développement intégré (IDE) Java, tel qu'[Eclipse Java Neon](#) ou [JetBrains IntelliJ Idea](#).

Exemple d'exécution du moteur de rendu

1. Créez un répertoire, puis clonez l'exemple de code source à partir du GitHub référentiel.

```
git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library
```

2. Ouvrez l'IDE Java que vous utilisez (par exemple, [Eclipse](#) ou [IntelliJ IDEA](#)) et importez le projet Apache Maven que vous avez téléchargé :
 - Dans Eclipse : Choisissez Fichier, Importer, Maven, Projets Maven existants. Accédez au répertoire `kinesis-video-streams-parser-lib`.
 - Dans IntelliJ Idea : Choisissez Importer. Naviguez vers le fichier `pom.xml` dans la racine du package téléchargé.

Note

Si IntelliJ ne parvient pas à trouver vos dépendances, vous pourriez avoir à exécuter les tâches suivantes :

- Nettoyage de build : Choisissez File (Fichier), Settings (Paramètre), Build, Execution, Deployment (Génération, exécution, déploiement), Compiler (Compilateur). Vérifiez que l'option Effacer le répertoire de sortie lors de la reconstruction est sélectionnée, puis choisissez Build, Build Project.
- Réimportation du projet : Ouvrez le menu contextuel (clic droit) du projet, puis choisissez Maven, Reimport (Réimporter).

Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à IDE.

3. À partir de votre IDE Java, ouvrez `src/test/java/com.amazonaws.kinesisvideo.parser/examples/KinesisVideoRendererExampleTest`.
4. Supprimez la directive `@Ignore` du fichier.
5. Mettez à jour le `.stream` paramètre avec le nom de votre flux vidéo Kinesis.
6. Exécutez le test `KinesisVideoRendererExample`.

Comment ça marche

L'exemple d'application illustre les éléments suivants :

- [Envoi des données MKV](#)
- [Analyse de fragments MKV en cadres](#)
- [Décodage et affichage du cadre](#)

Envoi des données MKV

L'exemple envoie des exemples de données MKV à partir du `rendering_example_video.mkv` fichier, en les utilisant `PutMedia` pour envoyer des données vidéo à un flux nommé `render-example-stream`.

L'application crée un objet `PutMediaWorker` :

```
PutMediaWorker putMediaWorker = PutMediaWorker.create(getRegion(),
    getCredentialsProvider(),
    getStreamName(),
    inputStream,
    streamOps.amazonKinesisVideo);
executorService.submit(putMediaWorker);
```

Pour obtenir des informations sur la classe `PutMediaWorker`, consultez [Appel PutMedia](#) dans la documentation de [Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#).

Analyse de fragments MKV en cadres

Cet exemple récupère et analyse ensuite les fragments MKV depuis le flux à l'aide d'un objet `GetMediaWorker` :

```
GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(),
    getCredentialsProvider(),
    getStreamName(),
    new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST),
    streamOps.amazonKinesisVideo,
    getMediaProcessingArgumentsLocal().getFrameVisitor());
executorService.submit(getMediaWorker);
```

Pour plus d'informations sur la classe `GetMediaWorker`, consultez [Appel GetMedia](#) dans la documentation de [Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#).

Décodage et affichage du cadre

L'exemple décode et affiche ensuite le cadre à l'aide [JFramede](#).

L'exemple de code suivant provient de la classe `KinesisVideoFrameViewer`, qui étend `JFrame` :

```
public void setImage(BufferedImage bufferedImage) {
    image = bufferedImage;
    repaint();
}
```

L'image est affichée en tant qu'instance de [java.awt.image. BufferedImage](#). Pour obtenir des exemples montrant comment utiliser `BufferedImage`, consultez [Lecture/Chargement d'une image](#).

Référence d'API

Les sections situées sous ce nœud contiennent la documentation de référence de l'API. Utilisez la table des matières dans le volet de gauche pour accéder aux différentes sections de référence de l'API.

Actions

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams :

- [CreateSignalingChannel](#)
- [CreateStream](#)
- [DeleteEdgeConfiguration](#)
- [DeleteSignalingChannel](#)
- [DeleteStream](#)
- [DescribeEdgeConfiguration](#)
- [DescribeImageGenerationConfiguration](#)
- [DescribeMappedResourceConfiguration](#)
- [DescribeMediaStorageConfiguration](#)
- [DescribeNotificationConfiguration](#)
- [DescribeSignalingChannel](#)
- [DescribeStream](#)
- [GetDataEndpoint](#)
- [GetSignalingChannelEndpoint](#)
- [ListEdgeAgentConfigurations](#)
- [ListSignalingChannels](#)
- [ListStreams](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListTagsForStream](#)
- [StartEdgeConfigurationUpdate](#)
- [TagResource](#)

- [TagStream](#)
- [UntagResource](#)
- [UntagStream](#)
- [UpdateDataRetention](#)
- [UpdateImageGenerationConfiguration](#)
- [UpdateMediaStorageConfiguration](#)
- [UpdateNotificationConfiguration](#)
- [UpdateSignalingChannel](#)
- [UpdateStream](#)

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams Media :

- [GetMedia](#)
- [PutMedia](#)

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams Archived Media :

- [GetClip](#)
- [GetDASHStreamingSessionURL](#)
- [GetHLSStreamingSessionURL](#)
- [GetImages](#)
- [GetMediaForFragmentList](#)
- [ListFragments](#)

Les actions suivantes sont prises en charge par les canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis :

- [GetIceServerConfig](#)
- [SendAlexaOfferToMaster](#)

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video WebRTC Storage :

- [JoinStorageSession](#)
- [JoinStorageSessionAsViewer](#)

Amazon Kinesis Video Streams

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams :

- [CreateSignalingChannel](#)
- [CreateStream](#)
- [DeleteEdgeConfiguration](#)
- [DeleteSignalingChannel](#)
- [DeleteStream](#)
- [DescribeEdgeConfiguration](#)
- [DescribeImageGenerationConfiguration](#)
- [DescribeMappedResourceConfiguration](#)
- [DescribeMediaStorageConfiguration](#)
- [DescribeNotificationConfiguration](#)
- [DescribeSignalingChannel](#)
- [DescribeStream](#)
- [GetDataEndpoint](#)
- [GetSignalingChannelEndpoint](#)
- [ListEdgeAgentConfigurations](#)
- [ListSignalingChannels](#)
- [ListStreams](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListTagsForStream](#)
- [StartEdgeConfigurationUpdate](#)
- [TagResource](#)
- [TagStream](#)
- [UntagResource](#)
- [UntagStream](#)
- [UpdateDataRetention](#)
- [UpdateImageGenerationConfiguration](#)
- [UpdateMediaStorageConfiguration](#)

- [UpdateNotificationConfiguration](#)
- [UpdateSignalingChannel](#)
- [UpdateStream](#)

CreateSignalingChannel

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Crée un canal de signalisation.

CreateSignalingChannel est une opération asynchrone.

Syntaxe de la demande

```
POST /createSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "ChannelName": "string",
  "ChannelType": "string",
  "SingleMasterConfiguration": {
    "MessageTtlSeconds": number
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelName

Un nom pour le canal de signalisation que vous êtes en train de créer. Il doit être unique pour chacun Compte AWS et Région AWS.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : oui

[ChannelType](#)

Un type du canal de signalisation que vous êtes en train de créer. Actuellement, le seul type de canal pris en charge est SINGLE_MASTER.

Type : String

Valeurs valides : SINGLE_MASTER | FULL_MESH

Obligatoire : non

[SingleMasterConfiguration](#)

Structure contenant la configuration pour le type de SINGLE_MASTER canal. La configuration par défaut pour la durée de diffusion du message du canal est de 60 secondes (1 minute).

Type : objet [SingleMasterConfiguration](#)

Obligatoire : non

[Tags](#)

Ensemble de balises (paires clé-valeur) que vous souhaitez associer à ce canal.

Type : tableau d'objets [Tag](#)

Membres du tableau : nombre minimum de 0 élément. Nombre maximal de 50 éléments.

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal créé.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

AccountChannelLimitExceededException

Vous avez atteint la limite maximale de canaux de signalisation actifs pour ce Compte AWS dans cette région.

Code d'état HTTP : 400

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

TagsPerResourceExceededLimitException

Vous avez dépassé le nombre limite de balises que vous pouvez associer à la ressource. Un flux vidéo Kinesis peut prendre en charge jusqu'à 50 balises.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

CreateStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Crée un nouveau flux vidéo Kinesis.

Lorsque vous créez un flux, Kinesis Video Streams lui attribue un numéro de version. Lorsque vous modifiez les métadonnées du flux, Kinesis Video Streams met à jour la version.

CreateStream est une opération asynchrone.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement du service, veuillez consulter la rubrique [Fonctionnement](#).

Vous devez disposer d'autorisations pour l'action KinesisVideo:CreateStream.

Syntaxe de la demande

```
POST /createStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "DataRetentionInHours": number,
  "DeviceName": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "MediaType": "string",
  "StreamName": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[DataRetentionInHours](#)

Le nombre d'heures pendant lesquelles vous souhaitez conserver les données dans le flux. Kinesis Video Streams conserve les données dans un magasin de données associé au flux.

La valeur par défaut est 0, indiquant que le flux ne conserve pas les données. Le minimum est d'une heure.

Lorsque la `DataRetentionInHours` valeur est 0, les consommateurs peuvent toujours consommer les fragments qui restent dans la mémoire tampon de l'hôte du service, dont la durée de rétention est limitée à 5 minutes et la limite de mémoire de rétention à 200 Mo. Les fragments sont retirés de la mémoire tampon lorsque l'une des limites est atteinte.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 0.

Obligatoire : non

DeviceName

Nom du périphérique qui écrit dans le flux.

Note

Dans l'implémentation actuelle, Kinesis Video Streams n'utilise pas ce nom.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

KmsKeyId

L'ID de la clé AWS Key Management Service (AWS KMS) que vous souhaitez que Kinesis Video Streams utilise pour chiffrer les données du flux.

Si aucun identifiant de clé n'est spécifié, la clé gérée par Kinesis Video () `aws/kinesisvideo` par défaut est utilisée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [DescribeKey](#).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 2048.

Modèle : .+

Obligatoire : non

MediaType

Type de média du flux. Les consommateurs du flux peuvent utiliser ces informations lors du traitement du flux. Pour plus d'informations sur les types de médias, consultez la section [Types de médias](#). Si vous choisissez de les spécifier `MediaType`, reportez-vous à la section [Exigences de dénomination](#) pour les directives.

Les exemples de valeurs valides incluent « video/h264 » and "video/h264,audio/aac ».

Ce paramètre est facultatif ; la valeur par défaut est `null` (ou vide en JSON).

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux que vous créez.

Le nom du flux est un identifiant du flux et doit être unique pour chaque compte et chaque région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

Tags

Liste de balises à associer au flux spécifié. Chaque balise est une paire clé-valeur (la valeur est facultative).

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum de 50 éléments.

Contraintes de longueur de clé : longueur minimale de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle de clé : `^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-@]*)$`

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : `[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-@]*`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "StreamARN": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[StreamARN](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccountStreamLimitExceededException

Le nombre de streams créés pour le compte est trop élevé.

Code d'état HTTP : 400

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

DeviceStreamLimitExceededException

Non implémenté.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

InvalidDeviceException

Non implémenté.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

TagsPerResourceExceededLimitException

Vous avez dépassé la limite de balises que vous pouvez associer à la ressource. Un flux vidéo Kinesis peut prendre en charge jusqu'à 50 balises.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DeleteEdgeConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

API asynchrone qui supprime la configuration périphérique existante d'un flux, ainsi que le média correspondant, de l'agent Edge.

Lorsque vous appelez cette API, le statut de synchronisation est défini sur `DELETING`. Un processus de suppression démarre, au cours duquel les tâches Edge actives sont arrêtées et tous les médias sont supprimés du périphérique Edge. Le délai de suppression varie en fonction de la quantité totale de supports stockés. Si le processus de suppression échoue, l'état de synchronisation passe à `DELETE_FAILED`. Vous devrez réessayer de procéder à la suppression.

Lorsque le processus de suppression est terminé avec succès, la configuration Edge n'est plus accessible.

Note

Cette API n'est pas disponible dans la région AWS Afrique (Le Cap), `af-south-1`.

Syntaxe de la demande

```
POST /deleteEdgeConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux. Spécifiez le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel la configuration Edge doit être supprimée. Spécifiez le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

StreamEdgeConfigurationNotFoundException

L'exception s'est produite lorsque le flux vidéo Amazon Kinesis ne trouve pas la configuration périphérique d'un flux que vous avez spécifiée.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DeleteSignalingChannel

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Supprime un canal de signalisation spécifié. DeleteSignalingChannel est une opération asynchrone. Si vous ne spécifiez pas la version actuelle de la chaîne, la version la plus récente est supprimée.

Syntaxe de la demande

```
POST /deleteSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "CurrentVersion": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal de signalisation que vous souhaitez supprimer.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

CurrentVersion

Version actuelle du canal de signalisation que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez obtenir la version actuelle en invoquant les opérations de l'ListSignalingChannelsAPI DescribeSignalingChannel or.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'`DescribeMediaStorageConfigurationAPI` permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'`DescribeMappedResourceConfigurationAPI` permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'`DescribeSignalingChannelAPI` `DescribeStream` or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

`ResourceNotFoundException`

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

`VersionMismatchException`

La version de diffusion que vous avez spécifiée n'est pas la dernière version. Pour obtenir la dernière version, utilisez l'[DescribeStreamAPI](#).

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DeleteStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Supprime un flux vidéo Kinesis et les données qu'il contient.

Cette méthode marque le flux à supprimer et rend les données du flux immédiatement inaccessibles.

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version du flux avant de le supprimer, vous pouvez spécifier la version du flux. Kinesis Video Streams attribue une version à chaque flux. Lorsque vous mettez à jour un flux, Kinesis Video Streams attribue un nouveau numéro de version. Pour obtenir la dernière version du stream, utilisez l'`DescribeStreamAPI`.

Cette opération nécessite une autorisation pour l'action `KinesisVideo:DeleteStream`.

Syntaxe de la demande

```
POST /deleteStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "CurrentVersion": "string",
  "StreamARN": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

CurrentVersion

Facultatif : version du flux que vous souhaitez supprimer.

Spécifiez la version à titre de sauvegarde pour vous assurer que vous supprimez le flux correct. Pour obtenir la version du stream, utilisez l'`DescribeStreamAPI`.

Si ce n'est pas spécifié, seul le `CreationTime` est vérifié avant de supprimer le flux.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : non

[StreamARN](#)

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux que vous souhaitez supprimer.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

VersionMismatchException

La version de diffusion que vous avez spécifiée n'est pas la dernière version. Pour obtenir la dernière version, utilisez l'[DescribeStreamAPI](#).

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeEdgeConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Décrit la configuration périphérique d'un flux définie à l'aide de l'`StartEdgeConfigurationUpdateAPI` et le dernier état des tâches d'enregistrement et de téléchargement de l'agent Edge. Utilisez cette API pour obtenir l'état de la configuration afin de déterminer si celle-ci est synchronisée avec l'agent Edge. Utilisez cette API pour évaluer l'état de santé de l'agent Edge.

Note

Cette API n'est pas disponible dans la région AWS Afrique (Le Cap), `af-south-1`.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeEdgeConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux. Spécifiez le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux dont vous souhaitez mettre à jour la configuration périphérique. Spécifiez le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "CreationTime": number,
  "EdgeAgentStatus": {
    "LastRecorderStatus": {
      "JobStatusDetails": "string",
      "LastCollectedTime": number,
      "LastUpdatedTime": number,
      "RecorderStatus": "string"
    },
    "LastUploaderStatus": {
      "JobStatusDetails": "string",
      "LastCollectedTime": number,
      "LastUpdatedTime": number,
      "UploaderStatus": "string"
    }
  },
  "EdgeConfig": {
    "DeletionConfig": {
      "DeleteAfterUpload": boolean,
      "EdgeRetentionInHours": number,
      "LocalSizeConfig": {
        "MaxLocalMediaSizeInMB": number,
        "StrategyOnFullSize": "string"
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  "HubDeviceArn": "string",
  "RecorderConfig": {
    "MediaSourceConfig": {
      "MediaUriSecretArn": "string",
      "MediaUriType": "string"
    },
    "ScheduleConfig": {
      "DurationInSeconds": number,
      "ScheduleExpression": "string"
    }
  },
  "UploaderConfig": {
    "ScheduleConfig": {
      "DurationInSeconds": number,
      "ScheduleExpression": "string"
    }
  }
},
"FailedStatusDetails": "string",
"LastUpdatedTime": number,
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"SyncStatus": "string"
}

```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

CreationTime

Horodatage auquel la configuration périphérique d'un flux a été créée pour la première fois.

Type : Timestamp

EdgeAgentStatus

Objet contenant les derniers détails d'état relatifs aux tâches d'enregistrement et de téléchargement d'un agent Edge. Utilisez ces informations pour déterminer l'état actuel d'un agent Edge.

Type : objet [EdgeAgentStatus](#)

[EdgeConfig](#)

Description de la configuration périphérique du flux qui sera utilisée pour la synchronisation avec le composant Edge Agent IoT Greengrass. Le composant Edge Agent s'exécutera sur un appareil IoT Hub configuré dans vos locaux.

Type : objet [EdgeConfig](#)

[FailedStatusDetails](#)

Description de l'état de défaillance généré.

Type : String

[LastUpdatedTime](#)

Horodatage auquel la configuration périphérique d'un flux a été mise à jour pour la dernière fois.

Type : Timestamp

[StreamARN](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

[StreamName](#)

Nom du flux à partir duquel la configuration Edge a été mise à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

[SyncStatus](#)

État le plus récent de la mise à jour de la configuration Edge.

Type : String

Valeurs valides : SYNCING | ACKNOWLEDGED | IN_SYNC | SYNC_FAILED | DELETING | DELETE_FAILED | DELETING_ACKNOWLEDGED

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

StreamEdgeConfigurationNotFoundException

L'exception s'est produite lorsque le flux vidéo Amazon Kinesis ne trouve pas la configuration périphérique d'un flux que vous avez spécifiée.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeImageGenerationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Obtient le ImageGenerationConfiguration pour un flux vidéo Kinesis donné.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux vidéo Kinesis à partir duquel récupérer la configuration de génération d'images. Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel récupérer la configuration de génération d'image. Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ImageGenerationConfiguration": {
    "DestinationConfig": {
      "DestinationRegion": "string",
      "Uri": "string"
    },
    "Format": "string",
    "FormatConfig": {
      "string": "string"
    },
    "HeightPixels": number,
    "ImageSelectorType": "string",
    "SamplingInterval": number,
    "Status": "string",
    "WidthPixels": number
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ImageGenerationConfiguration

Structure contenant les informations requises pour la diffusion des images KVS (Kinesis Video Stream). Si cette structure est nulle, la configuration sera supprimée du flux.

Type : objet ImageGenerationConfiguration

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)

- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeMappedResourceConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie les informations les plus récentes sur le flux. Le `streamName` ou `streamARN` doit être fourni dans l'entrée.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeMappedResourceConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre maximum de résultats à renvoyer dans la réponse.

Type : entier

Plage valide : valeur fixe de 1.

Obligatoire : non

NextToken

Le jeton à fournir lors de votre prochaine demande, pour obtenir un autre lot de résultats.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatoire : non

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux .

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "MappedResourceConfigurationList": [
    {
      "ARN": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[MappedResourceConfigurationList](#)

Structure qui encapsule ou contient les propriétés de configuration du stockage multimédia.

Type : tableau d'objets [MappedResourceConfigurationListItem](#)

Membres du tableau : nombre minimum de 0 élément. Nombre maximum de 1 élément.

[NextToken](#)

Le jeton utilisé dans la NextToken demande pour récupérer le prochain ensemble de résultats.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : [a-zA-Z0-9+/=]*

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeMediaStorageConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie les informations les plus récentes sur le canal. Spécifiez le `ChannelName` ou `ChannelARN` dans l'entrée.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeMediaStorageConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "ChannelName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[ChannelARN](#)

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

[ChannelName](#)

Nom du canal.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "MediaStorageConfiguration": {
    "Status": "string",
    "StreamARN": "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[MediaStorageConfiguration](#)

Structure qui encapsule ou contient les propriétés de configuration du stockage multimédia.

Type : objet [MediaStorageConfiguration](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeNotificationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Obtient le NotificationConfiguration pour un flux vidéo Kinesis donné.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux vidéo Kinesis à partir duquel vous souhaitez récupérer la configuration des notifications. Vous devez spécifier soit le StreamArn, StreamName soit le StreamArn.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel récupérer la configuration des notifications. Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NotificationConfiguration": {
    "DestinationConfig": {
      "Uri": "string"
    },
    "Status": "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[NotificationConfiguration](#)

Structure qui contient les informations requises pour les notifications. Si la structure est nulle, la configuration sera supprimée du flux.

Type : objet [NotificationConfiguration](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeSignalingChannel

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie les informations les plus récentes sur le canal de signalisation. Vous devez spécifier le nom ou l'Amazon Resource Name (ARN) du canal que vous souhaitez décrire.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "ChannelName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[ChannelARN](#)

L'ARN du canal de signalisation que vous souhaitez décrire.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

[ChannelName](#)

Nom du canal de signalisation que vous souhaitez décrire.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ChannelInfo": {
    "ChannelARN": "string",
    "ChannelName": "string",
    "ChannelStatus": "string",
    "ChannelType": "string",
    "CreationTime": number,
    "SingleMasterConfiguration": {
      "MessageTtlSeconds": number
    },
    "Version": "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ChannelInfo

Structure qui encapsule les métadonnées et les propriétés du canal de signalisation spécifié.

Type : objet [ChannelInfo](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DescribeStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie les informations les plus récentes sur le flux spécifié. Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Syntaxe de la demande

```
POST /describeStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[StreamARN](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

[StreamName](#)

Nom du flux .

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "StreamInfo": {
    "CreationTime": number,
    "DataRetentionInHours": number,
    "DeviceName": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MediaType": "string",
    "Status": "string",
    "StreamARN": "string",
    "StreamName": "string",
    "Version": "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

StreamInfo

Un objet qui décrit le flux.

Type : objet [StreamInfo](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetDataEndpoint

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Obtient un point de terminaison pour un flux spécifié en lecture ou en écriture. Utilisez ce point de terminaison dans votre application pour lire le flux spécifié (à l'aide `GetMediaForFragmentList` des opérations `GetMedia` ou) ou pour y écrire (à l'aide de l'`PutMedia` opération).

Note

Le nom de l'API n'est pas ajouté au point de terminaison renvoyé. Le client doit ajouter le nom de l'API au point de terminaison renvoyé.

Dans la demande, spécifiez le flux par `StreamName` ou `StreamARN`.

Syntaxe de la demande

```
POST /getDataEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "APIName": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

APIName

Nom de l'action d'API pour laquelle vous souhaitez obtenir un point de terminaison.

Type : String

Valeurs valides : PUT_MEDIA | GET_MEDIA | LIST_FRAGMENTS |
GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST | GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL |
GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL | GET_CLIP | GET_IMAGES

Obligatoire : oui

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux pour lequel vous souhaitez obtenir le point de terminaison. Vous devez spécifier soit ce paramètre, soit a StreamName dans la demande.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+

Obligatoire : non

StreamName

Le nom du flux pour lequel vous souhaitez obtenir le point de terminaison. Vous devez spécifier soit ce paramètre, soit a StreamARN dans la demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "DataEndpoint": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

DataEndpoint

La valeur du point final. Pour lire les données du flux ou y écrire des données, spécifiez ce point de terminaison dans votre application.

Type : String

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetSignalingChannelEndpoint

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Fournit un point de terminaison pour le canal de signalisation spécifié pour envoyer et recevoir des messages. Cette API utilise le paramètre `SingleMasterChannelEndpointConfiguration` d'entrée, qui comprend les `Role` propriétés `Protocols` et.

`Protocol` est utilisé pour déterminer le mécanisme de communication. Par exemple, si vous le spécifiez `WSS` comme protocole, cette API produit un point de terminaison Websocket sécurisé. Si vous le spécifiez `HTTPS` comme protocole, cette API génère un point de terminaison `HTTPS`. Si vous le spécifiez `WEBRTC` comme protocole, mais que le canal de signalisation n'est pas configuré pour l'ingestion, vous recevrez le message d'erreur `InvalidArgumentException`.

`Role` détermine les autorisations de messagerie. Un `MASTER` rôle permet à cette API de générer un point de terminaison qu'un client peut utiliser pour communiquer avec tous les spectateurs de la chaîne. Un `VIEWER` rôle permet à cette API de générer un point de terminaison qu'un client peut utiliser pour communiquer uniquement avec un `MASTER`.

Syntaxe de la demande

```
POST /getSignalingChannelEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "SingleMasterChannelEndpointConfiguration": {
    "Protocols": [ "string" ],
    "Role": "string"
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal de signalisation pour lequel vous souhaitez obtenir un point de terminaison.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

SingleMasterChannelEndpointConfiguration

Structure contenant la configuration du point de terminaison pour le type de SINGLE_MASTER canal.

Type : objet [SingleMasterChannelEndpointConfiguration](#)

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ResourceEndpointList": [
    {
      "Protocol": "string",
      "ResourceEndpoint": "string"
    }
  ]
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[ResourceEndpointList](#)

Liste des points de terminaison pour le canal de signalisation spécifié.

Type : tableau d'objets [ResourceEndpointListItem](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListEdgeAgentConfigurations

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie un tableau de configurations Edge associées à l'agent Edge spécifié.

Dans la demande, vous devez spécifier l'agent EdgeHubDeviceArn.

Note

Cette API n'est pas disponible dans la région AWS Afrique (Le Cap), af-south-1.

Syntaxe de la demande

```
POST /listEdgeAgentConfigurations HTTP/1.1
```

```
Content-type: application/json
```

```
{
  "HubDeviceArn": "string",
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

HubDeviceArn

L' « Internet des objets (IoT) », Arn de l'agent périphérique.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:iot:[a-z0-9-]+:[0-9]+:thing/[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

MaxResults

Le nombre maximal de configurations de bord à renvoyer dans la réponse. La valeur par défaut est 5.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 1. Valeur maximum de 10.

Obligatoire : non

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre, lorsque le résultat d'une `ListEdgeAgentConfigurations` opération est tronqué, l'appel renvoie le `NextToken` dans la réponse. Pour obtenir un autre lot de configurations Edge, fournissez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "EdgeConfigs": [
    {
      "CreationTime": number,
      "EdgeConfig": {
        "DeletionConfig": {
          "DeleteAfterUpload": boolean,
          "EdgeRetentionInHours": number,
          "LocalSizeConfig": {
            "MaxLocalMediaSizeInMB": number,
            "StrategyOnFullSize": "string"
          }
        }
      }
    },
  ],
}
```

```

    "HubDeviceArn": "string",
    "RecorderConfig": {
      "MediaSourceConfig": {
        "MediaUriSecretArn": "string",
        "MediaUriType": "string"
      },
      "ScheduleConfig": {
        "DurationInSeconds": number,
        "ScheduleExpression": "string"
      }
    },
    "UploaderConfig": {
      "ScheduleConfig": {
        "DurationInSeconds": number,
        "ScheduleExpression": "string"
      }
    },
    "FailedStatusDetails": "string",
    "LastUpdatedTime": number,
    "StreamARN": "string",
    "StreamName": "string",
    "SyncStatus": "string"
  },
  "NextToken": "string"
}

```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[EdgeConfigs](#)

Description de la configuration périphérique d'un flux unique.

Type : tableau d'objets [ListEdgeAgentConfigurationsEdgeConfig](#)

[NextToken](#)

Si la réponse est tronquée, l'appel renvoie cet élément avec un jeton donné. Pour obtenir le prochain lot de configurations Edge, utilisez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : [a-zA-Z0-9+/=]*

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)

- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListSignalingChannels

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie un tableau d'`ChannelInfo`objets. Chaque objet décrit un canal de signalisation. Pour récupérer uniquement les canaux qui répondent à une condition spécifique, vous pouvez spécifier un `ChannelNameCondition`.

Syntaxe de la demande

```
POST /listSignalingChannels HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "ChannelNameCondition": {
    "ComparisonOperator": "string",
    "ComparisonValue": "string"
  },
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[ChannelNameCondition](#)

Facultatif : renvoie uniquement les canaux qui répondent à une condition spécifique.

Type : objet [ChannelNameCondition](#)

Obligatoire : non

[MaxResults](#)

Le nombre maximum de canaux à renvoyer dans la réponse. La valeur par défaut est 500.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 1. Valeur maximum de 10 000.

Obligatoire : non

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre, lorsque le résultat d'une `ListSignalingChannels` opération est tronqué, l'appel renvoie le `NextToken` dans la réponse. Pour obtenir un autre lot de chaînes, fournissez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ChannelInfoList": [
    {
      "ChannelARN": "string",
      "ChannelName": "string",
      "ChannelStatus": "string",
      "ChannelType": "string",
      "CreationTime": number,
      "SingleMasterConfiguration": {
        "MessageTtlSeconds": number
      },
      "Version": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[ChannelInfoList](#)

Tableau d'objets `ChannelInfo`.

Type : tableau d'objets [ChannelInfo](#)

[NextToken](#)

Si la réponse est tronquée, l'appel renvoie cet élément avec un jeton. Pour obtenir le prochain lot de streams, utilisez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

`AccessDeniedException`

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

`ClientLimitExceededException`

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

`InvalidArgumentException`

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListStreams

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie un tableau d'`StreamInfo` objets. Chaque objet décrit un flux. Pour récupérer uniquement les flux qui répondent à une condition spécifique, vous pouvez spécifier un `StreamNameCondition`.

Syntaxe de la demande

```
POST /listStreams HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "StreamNameCondition": {
    "ComparisonOperator": "string",
    "ComparisonValue": "string"
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre maximum de flux à renvoyer dans la réponse. La valeur par défaut est 10 000.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 1. Valeur maximum de 10 000.

Obligatoire : non

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre, lorsque le résultat d'une `ListStreams` opération est tronqué, l'appel renvoie le `NextToken` dans la réponse. Pour obtenir un autre lot de streams, fournissez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : [a-zA-Z0-9+/=]*

Obligatoire : non

StreamNameCondition

Facultatif : renvoie uniquement les flux qui répondent à une condition spécifique. Actuellement, vous ne pouvez spécifier que le préfixe du nom d'un flux comme condition.

Type : objet [StreamNameCondition](#)

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NextToken": "string",
  "StreamInfoList": [
    {
      "CreationTime": number,
      "DataRetentionInHours": number,
      "DeviceName": "string",
      "KmsKeyId": "string",
      "MediaType": "string",
      "Status": "string",
      "StreamARN": "string",
      "StreamName": "string",
      "Version": "string"
    }
  ]
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[NextToken](#)

Si la réponse est tronquée, l'appel renvoie cet élément avec un jeton. Pour obtenir le prochain lot de streams, utilisez ce jeton dans votre prochaine demande.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

[StreamInfoList](#)

Tableau d'objets StreamInfo.

Type : tableau d'objets [StreamInfo](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)

- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListTagsForResource

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie une liste de balises associées au canal de signalisation spécifié.

Syntaxe de la demande

```
POST /ListTagsForResource HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "NextToken": "string",
  "ResourceARN": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre et que le résultat d'un `ListTagsForResource` appel est tronqué, la réponse inclut un jeton que vous pouvez utiliser dans la prochaine demande pour récupérer le prochain lot de balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Obligatoire : non

ResourceARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal de signalisation pour lequel vous souhaitez répertorier les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NextToken": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[NextToken](#)

Si vous spécifiez ce paramètre et que le résultat d'un `ListTagsForResource` appel est tronqué, la réponse inclut un jeton que vous pouvez utiliser dans la demande suivante pour récupérer le prochain ensemble de balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

[Tags](#)

Carte des clés de balise et des valeurs associées au canal de signalisation spécifié.

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum de 50 éléments.

Contraintes de longueur de clé : longueur minimale de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle de clé : $^{\wedge}([\backslash p\{L\}\backslash p\{Z\}\backslash p\{N\}_\cdot : / = + \backslash - @] ^ *) \$$

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : $[\backslash p\{L\}\backslash p\{Z\}\backslash p\{N\}_\cdot : / = + \backslash - @] ^ *$

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListTagsForStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Renvoie une liste de balises associées au flux spécifié.

Dans la demande, vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Syntaxe de la demande

```
POST /listTagsForStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "NextToken": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre et que le résultat d'un `ListTagsForStream` appel est tronqué, la réponse inclut un jeton que vous pouvez utiliser dans la prochaine demande pour récupérer le prochain lot de balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Obligatoire : non

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux pour lequel vous souhaitez répertorier les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux pour lequel vous souhaitez répertorier les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NextToken": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

NextToken

Si vous spécifiez ce paramètre et que le résultat d'un `ListTags` appel est tronqué, la réponse inclut un jeton que vous pouvez utiliser dans la prochaine demande pour récupérer le prochain ensemble de balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 0. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Tags

Carte des clés de balise et des valeurs associées au flux spécifié.

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum de 50 éléments.

Contraintes de longueur de clé : longueur minimale de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle de clé : `^([\p{L}\p{Z}\p{N}_ : / = + \ - @] *)$`

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : `[\p{L}\p{Z}\p{N}_ : / = + \ - @]*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceFormatException

Le format du `StreamARN` n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

StartEdgeConfigurationUpdate

Service : Amazon Kinesis Video Streams

API asynchrone qui met à jour la configuration périphérique existante d'un flux. Le Kinesis Video Stream synchronisera la configuration périphérique du flux avec le composant Edge Agent IoT Greengrass qui s'exécute sur un appareil IoT Hub, configuré dans vos locaux. Le temps de synchronisation peut varier et dépend de la connectivité du périphérique Hub. Il SyncStatus sera mis à jour au fur et à mesure que la configuration Edge sera reconnue et synchronisée avec l'agent Edge.

Si cette API est invoquée pour la première fois, une nouvelle configuration périphérique sera créée pour le flux et le statut de synchronisation sera défini sur SYNCING. Vous devrez attendre que l'état de synchronisation atteigne un état de terminal tel que : IN_SYNC, ou SYNC_FAILED, avant de réutiliser cette API. Si vous invoquez cette API pendant le processus de synchronisation, une ResourceInUseException sera émise. La connectivité de la configuration périphérique du flux et de l'agent Edge sera réessayée pendant 15 minutes. Après 15 minutes, le statut passera à l'IN_SYNC_FAILED état actuel.

Pour déplacer une configuration Edge d'un appareil à un autre, utilisez cette [DeleteEdgeConfiguration](#) option pour supprimer la configuration Edge actuelle. Vous pouvez ensuite appeler StartEdgeConfigurationUpdate avec un ARN du périphérique Hub mis à jour.

Note

Cette API n'est pas disponible dans la région AWS Afrique (Le Cap), af-south-1.

Syntaxe de la demande

```
POST /startEdgeConfigurationUpdate HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "EdgeConfig": {
    "DeletionConfig": {
      "DeleteAfterUpload": boolean,
      "EdgeRetentionInHours": number,
      "LocalSizeConfig": {
        "MaxLocalMediaSizeInMB": number,
        "StrategyOnFullSize": "string"
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  "HubDeviceArn": "string",
  "RecorderConfig": {
    "MediaSourceConfig": {
      "MediaUriSecretArn": "string",
      "MediaUriType": "string"
    },
    "ScheduleConfig": {
      "DurationInSeconds": number,
      "ScheduleExpression": "string"
    }
  },
  "UploaderConfig": {
    "ScheduleConfig": {
      "DurationInSeconds": number,
      "ScheduleExpression": "string"
    }
  }
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"
}

```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

EdgeConfig

Les détails de configuration Edge requis pour appeler le processus de mise à jour.

Type : objet EdgeConfig

Obligatoire : oui

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux. Spécifiez le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux dont vous souhaitez mettre à jour la configuration périphérique. Spécifiez le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "CreationTime": number,
  "EdgeConfig": {
    "DeletionConfig": {
      "DeleteAfterUpload": boolean,
      "EdgeRetentionInHours": number,
      "LocalSizeConfig": {
        "MaxLocalMediaSizeInMB": number,
        "StrategyOnFullSize": "string"
      }
    },
    "HubDeviceArn": "string",
    "RecorderConfig": {
      "MediaSourceConfig": {
        "MediaUriSecretArn": "string",
        "MediaUriType": "string"
      },
      "ScheduleConfig": {
        "DurationInSeconds": number,
```

```
        "ScheduleExpression": "string"
      },
    },
    "UploaderConfig": {
      "ScheduleConfig": {
        "DurationInSeconds": number,
        "ScheduleExpression": "string"
      }
    }
  },
  "FailedStatusDetails": "string",
  "LastUpdatedTime": number,
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string",
  "SyncStatus": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

CreationTime

Horodatage auquel la configuration périphérique d'un flux a été créée pour la première fois.

Type : Timestamp

EdgeConfig

Description de la configuration périphérique du flux qui sera utilisée pour la synchronisation avec le composant Edge Agent IoT Greengrass. Le composant Edge Agent s'exécutera sur un appareil IoT Hub configuré dans vos locaux.

Type : objet [EdgeConfig](#)

FailedStatusDetails

Description de l'état de défaillance généré.

Type : String

LastUpdatedTime

Horodatage auquel la configuration périphérique d'un flux a été mise à jour pour la dernière fois.

Type : Timestamp

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

StreamName

Nom du flux à partir duquel la configuration Edge a été mise à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

SyncStatus

État de synchronisation actuel de la configuration périphérique du flux. Lorsque vous appelez cette API, le statut de synchronisation est défini sur l'`SYNCING` état. Utilisez l'`DescribeEdgeConfigurationAPI` pour obtenir le dernier état de la configuration Edge.

Type : String

Valeurs valides : `SYNCING | ACKNOWLEDGED | IN_SYNC | SYNC_FAILED | DELETING | DELETE_FAILED | DELETING_ACKNOWLEDGED`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

La durée de conservation des données Stream en heures est égale à zéro.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

TagResource

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Ajoute une ou plusieurs balises à un canal de signalisation. Une balise est une paire clé-valeur (la valeur est facultative) que vous pouvez définir et attribuer aux AWS ressources. Si vous spécifiez une balise qui existe déjà, la valeur de la balise est remplacée par la valeur que vous spécifiez dans la requête. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des balises de répartition des coûts](#) dans le Guide de l'utilisateur de AWS Billing and Cost Management and Cost Management.

Syntaxe de la demande

```
POST /TagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ResourceARN": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ResourceARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation auquel vous souhaitez ajouter des balises.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

[Tags](#)

Liste de balises à associer au canal de signalisation spécifié. Chaque balise est une paire clés-valeurs.

Type : tableau d'objets [Tag](#)

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximal de 50 éléments.

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

TagsPerResourceExceededLimitException

Vous avez dépassé le nombre limite de balises que vous pouvez associer à la ressource. Un flux vidéo Kinesis peut prendre en charge jusqu'à 50 balises.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

TagStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Ajoute une ou plusieurs balises à un flux. Une balise est une paire clé-valeur (la valeur est facultative) que vous pouvez définir et attribuer aux AWS ressources. Si vous spécifiez une balise qui existe déjà, la valeur de la balise est remplacée par la valeur que vous spécifiez dans la requête. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des balises de répartition des coûts](#) dans le Guide de l'utilisateur de AWS Billing and Cost Management and Cost Management.

Vous devez fournir le StreamName ou leStreamARN.

Cette opération nécessite une autorisation pour l'action KinesisVideo:TagStream.

Un flux vidéo Kinesis peut prendre en charge jusqu'à 50 balises.

Syntaxe de la demande

```
POST /tagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) de la ressource à laquelle vous souhaitez ajouter le ou les tags.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux auquel vous souhaitez ajouter le ou les tags.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Tags

Liste de balises à associer au flux spécifié. Chaque balise est une paire clé-valeur (la valeur est facultative).

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum de 50 éléments.

Contraintes de longueur de clé : longueur minimale de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle de clé : `^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.: /+=\ -@]*)$`

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : `[\p{L}\p{Z}\p{N}_.: /+=\ -@]*`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceFormatException

Le format du `StreamARN` n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

TagsPerResourceExceededLimitException

Vous avez dépassé la limite de balises que vous pouvez associer à la ressource. Un flux vidéo Kinesis peut prendre en charge jusqu'à 50 balises.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UntagResource

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Supprime une ou plusieurs balises d'un canal de signalisation. Dans la demande, spécifiez uniquement une ou plusieurs clés de balise ; ne spécifiez pas la valeur. Si vous spécifiez une clé de balise qui n'existe pas, elle est ignorée.

Syntaxe de la demande

```
POST /UntagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ResourceARN": "string",
  "TagKeyList": [ "string" ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ResourceARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation dont vous souhaitez supprimer les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

TagKeyList

Liste des clés des balises que vous souhaitez supprimer.

Type : tableau de chaînes

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximal de 50 éléments.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : $^{\wedge}([\backslash p\{L\}\backslash p\{Z\}\backslash p\{N\}_\cdot : / = + \backslash - @]^*)\$$

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UntagStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Supprime une ou plusieurs balises d'un flux. Dans la demande, spécifiez uniquement une ou plusieurs clés de balise ; ne spécifiez pas la valeur. Si vous spécifiez une clé de balise qui n'existe pas, elle est ignorée.

Dans la demande, vous devez fournir le `StreamName` ou `StreamARN`.

Syntaxe de la demande

```
POST /untagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string",
  "TagKeyList": [ "string" ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux dont vous souhaitez supprimer les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux dont vous souhaitez supprimer les balises.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

[TagKeyList](#)

Liste des clés des balises que vous souhaitez supprimer.

Type : tableau de chaînes

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximal de 50 éléments.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.: /+=\ -@]*)\$

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

`InvalidResourceFormatException`

Le format du `StreamARN` n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

`NotAuthorizedException`

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

`ResourceNotFoundException`

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateDataRetention

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Augmente ou diminue la durée de conservation des données du flux selon la valeur que vous spécifiez. Pour indiquer si vous souhaitez augmenter ou diminuer la durée de conservation des données, spécifiez le `Operation` paramètre dans le corps de la demande. Dans la demande, vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Cette opération nécessite une autorisation pour l'action `KinesisVideo:UpdateDataRetention`.

La modification de la période de conservation des données affecte les données du flux comme suit :

- Si la période de conservation des données est prolongée, les données existantes sont conservées pendant la nouvelle période de conservation. Par exemple, si la durée de conservation des données passe d'une heure à sept heures, toutes les données existantes sont conservées pendant sept heures.
- Si la période de conservation des données est réduite, les données existantes sont conservées pendant la nouvelle période de conservation. Par exemple, si la période de conservation des données est réduite de sept heures à une heure, toutes les données existantes sont conservées pendant une heure et toutes les données datant de plus d'une heure sont immédiatement supprimées.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateDataRetention HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "CurrentVersion": "string",
  "DataRetentionChangeInHours": number,
  "Operation": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

CurrentVersion

Version du flux dont vous souhaitez modifier la période de conservation. Pour obtenir la version, appelez l'API `DescribeStream` ou l'`ListStreamsAPI`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : `[a-zA-Z0-9]+`

Obligatoire : oui

DataRetentionChangeInHours

Le nombre d'heures nécessaires pour ajuster la rétention actuelle. La valeur que vous spécifiez est ajoutée ou soustraite de la valeur actuelle, selon `leoperation`.

La valeur minimale pour la conservation des données est 0 et la valeur maximale est de 87 600 (dix ans).

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 1.

Obligatoire : oui

Operation

Indique si vous souhaitez augmenter ou diminuer la période de rétention.

Type : String

Valeurs valides : `INCREASE_DATA_RETENTION` | `DECREASE_DATA_RETENTION`

Obligatoire : oui

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux dont vous souhaitez modifier la période de rétention.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Le nom du flux dont vous souhaitez modifier la période de rétention.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

VersionMismatchException

La version de diffusion que vous avez spécifiée n'est pas la dernière version. Pour obtenir la dernière version, utilisez l'[DescribeStreamAPI](#).

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateImageGenerationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

StreamInfoMet à jour les ImageProcessingConfiguration champs et.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "ImageGenerationConfiguration": {
    "DestinationConfig": {
      "DestinationRegion": "string",
      "Uri": "string"
    },
    "Format": "string",
    "FormatConfig": {
      "string" : "string"
    },
    "HeightPixels": number,
    "ImageSelectorType": "string",
    "SamplingInterval": number,
    "Status": "string",
    "WidthPixels": number
  },
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ImageGenerationConfiguration

Structure contenant les informations requises pour la livraison des images KVS. Si la structure est nulle, la configuration sera supprimée du flux.

Type : objet [ImageGenerationConfiguration](#)

Obligatoire : non

[StreamARN](#)

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux vidéo Kinesis à partir duquel vous souhaitez mettre à jour la configuration de génération d'images. Vous devez spécifier le `StreamName` ou `leStreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

[StreamName](#)

Nom du flux à partir duquel mettre à jour la configuration de génération d'images. Vous devez spécifier le `StreamName` ou `leStreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

La durée de conservation des données Stream en heures est égale à zéro.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateMediaStorageConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Associe a `SignalingChannel` à un flux pour stocker le contenu multimédia. Il existe deux modes de signalisation que vous pouvez définir :

- Si cette option `StorageStatus` est activée, les données seront stockées dans le fichier `StreamARN` fourni. Pour que l'ingestion du WebRTC fonctionne, la conservation des données doit être activée dans le flux.
- Si `StorageStatus` cette option est désactivée, aucune donnée ne sera stockée et le `StreamARN` paramètre ne sera pas nécessaire.

Important

Si cette option `StorageStatus` est activée, les connexions directes peer-to-peer (maître-visualiseur) ne se produisent plus. Les pairs se connectent directement à la session de stockage. Vous devez appeler l'`JoinStorageSessionAPI` pour déclencher l'envoi d'une offre SDP et établir une connexion entre un homologue et la session de stockage.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateMediaStorageConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "MediaStorageConfiguration": {
    "Status": "string",
    "StreamARN": "string"
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

MediaStorageConfiguration

Structure qui encapsule ou contient les propriétés de configuration du stockage multimédia.

Type : objet [MediaStorageConfiguration](#)

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

La durée de conservation des données Stream en heures est égale à zéro.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN l'entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateNotificationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Met à jour les informations de notification pour un flux.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "NotificationConfiguration": {
    "DestinationConfig": {
      "Uri": "string"
    },
    "Status": "string"
  },
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

NotificationConfiguration

Structure contenant les informations requises pour les notifications. Si la structure est nulle, la configuration sera supprimée du flux.

Type : objet [NotificationConfiguration](#)

Obligatoire : non

StreamARN

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux vidéo Kinesis à partir duquel vous souhaitez mettre à jour la configuration des notifications. Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel mettre à jour la configuration des notifications. Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

La durée de conservation des données Stream en heures est égale à zéro.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateSignalingChannel

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Met à jour le canal de signalisation existant. Il s'agit d'une opération asynchrone dont l'exécution prend du temps.

Si la `MessageTtlSeconds` valeur est mise à jour (augmentée ou réduite), elle ne s'applique qu'aux nouveaux messages envoyés via ce canal après sa mise à jour. Les messages existants sont toujours expirés conformément à la `MessageTtlSeconds` valeur précédente.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "CurrentVersion": "string",
  "SingleMasterConfiguration": {
    "MessageTtlSeconds": number
  }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal de signalisation que vous souhaitez mettre à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

CurrentVersion

Version actuelle du canal de signalisation que vous souhaitez mettre à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : oui

SingleMasterConfiguration

Structure contenant la configuration du SINGLE_MASTER type de canal de signalisation que vous souhaitez mettre à jour. Ce paramètre et le message du canal time-to-live sont obligatoires pour les canaux du type de SINGLE_MASTER canal.

Type : objet [SingleMasterConfiguration](#)

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARNentrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

VersionMismatchException

La version de diffusion que vous avez spécifiée n'est pas la dernière version. Pour obtenir la dernière version, utilisez l'[DescribeStreamAPI](#).

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UpdateStream

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Met à jour les métadonnées du flux, telles que le nom de l'appareil et le type de média.

Vous devez fournir le nom du flux ou l'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version du flux avant de le mettre à jour, vous pouvez spécifier la version du flux. Kinesis Video Streams attribue une version à chaque flux.

Lorsque vous mettez à jour un flux, Kinesis Video Streams attribue un nouveau numéro de version.

Pour obtenir la dernière version du stream, utilisez l'`DescribeStreamAPI`.

`UpdateStream` est une opération asynchrone dont l'exécution prend du temps.

Syntaxe de la demande

```
POST /updateStream HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "CurrentVersion": "string",
  "DeviceName": "string",
  "MediaType": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

CurrentVersion

Version du flux dont vous souhaitez mettre à jour les métadonnées.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : oui

DeviceName

Nom de l'appareil qui écrit dans le flux.

Note

Dans l'implémentation actuelle, Kinesis Video Streams n'utilise pas ce nom.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

MediaType

Type de média du flux. `MediaType` À utiliser pour spécifier le type de contenu que le flux contient pour les consommateurs du flux. Pour plus d'informations sur les types de médias, consultez la section [Types de médias](#). Si vous choisissez de les spécifier `MediaType`, consultez la section [Exigences en matière de dénomination](#).

Pour lire une vidéo sur la console, vous devez spécifier le type de vidéo correct. Par exemple, si la vidéo du flux est au format H.264, spécifiez `video/h264` comme `MediaType`

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*

Obligatoire : non

StreamARN

L'ARN du flux dont vous souhaitez mettre à jour les métadonnées.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Le nom du flux dont vous souhaitez mettre à jour les métadonnées.

Le nom du flux est un identifiant du flux et doit être unique pour chaque compte et chaque région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceInUseException

Lorsque l'entrée StreamARN ou ChannelARN l'entrée CLOUD_STORAGE_MODE est déjà mappée à une autre ressource Kinesis Video Stream, ou si l'StreamARN entrée ChannelARN fournie n'est pas active, essayez l'une des solutions suivantes :

1. L'DescribeMediaStorageConfigurationAPI permettant de déterminer à quoi le canal donné est mappé.
2. L'DescribeMappedResourceConfigurationAPI permettant de déterminer le canal auquel le flux donné est mappé.
3. L'DescribeSignalingChannelAPI DescribeStream or pour déterminer le statut de la ressource.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

Amazon Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

Code d'état HTTP : 404

VersionMismatchException

La version de diffusion que vous avez spécifiée n'est pas la dernière version. Pour obtenir la dernière version, utilisez l'[DescribeStreamAPI](#).

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Amazon Kinesis Video Streams Media

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams Media :

- [GetMedia](#)
- [PutMedia](#)

GetMedia

Service : Amazon Kinesis Video Streams Media

Utilisez cette API pour récupérer du contenu multimédia à partir d'un flux vidéo Kinesis. Dans la demande, vous identifiez le nom du flux ou le nom Amazon Resource Name (ARN) du flux, ainsi que le segment de départ. Kinesis Video Streams renvoie ensuite un flux de segments classés par numéro de fragment.

Note

Vous devez d'abord appeler l'`GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `GetMedia` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.

Lorsque vous insérez des données multimédia (fragments) dans un flux, Kinesis Video Streams stocke chaque fragment entrant et les métadonnées associées dans ce que l'on appelle un « fragment ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter [PutMedia](#). L'`GetMediaAPI` renvoie un flux de ces fragments à partir du segment que vous spécifiez dans la demande.

L'`GetMediaAPI` est conçue pour fonctionner comme une API de streaming sur une connexion de longue durée. Il n'est pas destiné à être utilisé de RESTful manière traditionnelle, où une nouvelle connexion HTTP est établie et fermée pour chaque fragment. Lorsque vous appelez l'`GetMediaAPI`, Kinesis Video Streams diffuse des fragments en continu via une connexion persistante de longue durée à l'aide du codage de transfert par segments HTTP.

Les limites suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de l'`GetMediaAPI` :

- Un client peut appeler `GetMedia` jusqu'à cinq fois par seconde et par flux.
- Kinesis Video Streams envoie des données multimédia à un débit pouvant atteindre 25 mégaoctets par seconde (ou 200 mégabits par seconde) au cours d'une session. `GetMedia`

Note

Utilisez-le comme connexion de streaming de longue durée pour récupérer plusieurs fragments dans une seule connexion persistante. N'utilisez pas l'`GetMediaAPI` de RESTful manière traditionnelle lorsque vous établissez et fermez une nouvelle connexion HTTP pour chaque fragment. Si vous tentez plus de trois `GetMedia` connexions

simultanées, Kinesis Video Streams limite les dernières connexions avec une erreur. `ConnectionLimitExceededException`

Note

Le code d'état de la réponse `GetMedia` HTTP sera renvoyé immédiatement, mais la lecture de la charge utile de la réponse HTTP expirera au bout de 3 secondes si aucun fragment ingéré n'est disponible pour la lecture.

Note

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType` En-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.
- `x-amz-RequestId` En-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS, l'équipe d'assistance pourra mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /getMedia HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "StartSelector": {
    "AfterFragmentNumber": "string",
```

```
  "ContinuationToken": "string",
  "StartSelectorType": "string",
  "StartTimestamp": number
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

StartSelector

Identifie le segment de départ à obtenir à partir du flux spécifié.

Type : objet [StartSelector](#)

Obligatoire : oui

StreamARN

L'ARN du flux à partir duquel vous souhaitez obtenir le contenu multimédia. Si vous ne spécifiez pas `streamARN`, vous devez spécifier `streamName`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Le nom du flux vidéo Kinesis d'où vous souhaitez obtenir le contenu multimédia. Si vous ne spécifiez pas `streamName`, vous devez spécifier `streamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType

Payload
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

La réponse renvoie les en-têtes HTTP suivants.

ContentType

Type de contenu du média demandé.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : ^[a-zA-Z0-9_\.\\-]+\$

La réponse renvoie ce qui suit en tant que corps HTTP.

Payload

La charge utile renvoyée par Kinesis Video Streams est une séquence de segments provenant du flux spécifié. Pour plus d'informations sur les segments, consultez [PutMedia](#). Les segments renvoyés par Kinesis Video Streams lors de GetMedia l'appel incluent également les balises Matroska (MKV) supplémentaires suivantes :

- AWS_KINESISVIDEO_CONTINUATION_TOKEN (Chaîne UTF-8) - Si votre GetMedia appel prend fin, vous pouvez utiliser ce jeton de continuation dans votre prochaine demande pour obtenir le segment suivant où la dernière demande s'est terminée.
- AWS_KINESISVIDEO_MILLIS_BEHIND_NOW (chaîne UTF-8) - Les applications clientes peuvent utiliser cette valeur de balise pour déterminer la distance entre le segment renvoyé dans la réponse et le dernier segment du flux.

- `AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER` - Numéro du fragment renvoyé dans le bloc.
- `AWS_KINESISVIDEO_SERVER_TIMESTAMP` - Horodatage du fragment par le serveur.
- `AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_TIMESTAMP` - Horodatage du producteur du fragment.

Les balises suivantes seront présentes en cas d'erreur :

- `AWS_KINESISVIDEO_ERROR_CODE` - Description sous forme de chaîne d'une erreur à l'origine GetMedia de l'arrêt.
- `AWS_KINESISVIDEO_ERROR_ID` : code entier de l'erreur.

Les codes d'erreur sont les suivants :

- 3002 - Erreur lors de l'écriture dans le flux
- 4000 - Le fragment demandé est introuvable
- 4500 - Accès refusé pour la clé KMS du flux
- 4501 - La clé KMS de Stream est désactivée
- 4502 - Erreur de validation sur la clé KMS du flux
- 4503 - La clé KMS spécifiée dans le flux n'est pas disponible
- 4504 - Utilisation non valide de la clé KMS spécifiée dans le flux
- 4505 - État non valide de la clé KMS spécifiée dans le flux
- 4506 - Impossible de trouver la clé KMS spécifiée dans le flux
- 5000 - Erreur interne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

ConnectionLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre limite de connexions client autorisées.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

InvalidEndpointException

L'appelant a utilisé le mauvais point de terminaison pour écrire des données dans un flux. À la réception d'une telle exception, l'utilisateur doit appeler `GetDataEndpoint` avec `APIName` set to `PUT_MEDIA` et utiliser le point de terminaison de la réponse pour appeler le prochain `PutMedia` appel.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

Code d'état : 404, le flux portant le nom donné n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)

- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

PutMedia

Service : Amazon Kinesis Video Streams Media

Utilisez cette API pour envoyer des données multimédia vers un flux vidéo Kinesis.

Note

Vous devez d'abord appeler l'`GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `PutMedia` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.

Dans la demande, vous utilisez les en-têtes HTTP pour fournir des informations sur les paramètres, par exemple le nom du flux, l'horodatage et si la valeur de l'horodatage est absolue ou relative à la date à laquelle le producteur a commencé à enregistrer. Vous utilisez le corps de la demande pour envoyer les données multimédia. Kinesis Video Streams prend uniquement en charge le format de conteneur Matroska (MKV) pour l'envoi de données multimédia à l'aide de cette API.

Vous disposez des options suivantes pour envoyer des données à l'aide de cette API :

- Envoyez des données multimédia en temps réel : par exemple, une caméra de sécurité peut envoyer des images en temps réel au fur et à mesure qu'elle les génère. Cette approche minimise le temps de latence entre l'enregistrement vidéo et les données envoyées sur le fil. C'est ce qu'on appelle un producteur continu. Dans ce cas, une application grand public peut lire le flux en temps réel ou en cas de besoin.
- Envoyer des données multimédia hors ligne (par lots) : par exemple, une caméra corporelle peut enregistrer des vidéos pendant des heures et les stocker sur l'appareil. Plus tard, lorsque vous connectez la caméra au port d'accueil, elle peut démarrer une `PutMedia` session pour envoyer des données vers un flux vidéo Kinesis. Dans ce scénario, la latence n'est pas un problème.

Lorsque vous utilisez cette API, tenez compte des considérations suivantes :

- Vous devez spécifier `streamName` ou `streamARN`, mais pas les deux.
- Pour pouvoir lire le contenu multimédia sur console ou via HLS, la piste 1 de chaque fragment doit contenir une vidéo encodée en H.264, le code dans les métadonnées du fragment doit être « `V_MPEG/ISO/AVC` » et les métadonnées du fragment doivent inclure les données privées du codec h.264 au format AVCC. Facultativement, la piste 2 de chaque fragment doit contenir du son

codé au format AAC, le codecID dans les métadonnées du fragment doit être « A_AAC » et les métadonnées du fragment doivent inclure les données privées du codec AAC.

- L'PutMediaAPI est conçue pour fonctionner comme une API de streaming sur une connexion de longue durée. Il n'est pas destiné à être utilisé de RESTful manière traditionnelle, où une nouvelle connexion HTTP est établie et fermée pour chaque fragment. Lorsque vous utilisez l'PutMediaAPI, utilisez le codage de transfert par segments HTTP pour envoyer des fragments en continu via une connexion persistante.
- Pour chaque fragment reçu au PutMedia cours d'une session, Kinesis Video Streams envoie un ou plusieurs accusés de réception. Des considérations potentielles liées au réseau côté client peuvent vous empêcher de recevoir tous ces accusés de réception au fur et à mesure qu'ils sont générés.

 Note

Utilisez-le comme connexion de streaming de longue durée pour envoyer plusieurs fragments en une seule connexion persistante. Si vous tentez plusieurs PutMedia connexions simultanées, Kinesis Video Streams limite les dernières connexions avec une erreur. `ConnectionLimitExceededException`

Les limites suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de l'PutMediaAPI :

- Un client peut appeler PutMedia jusqu'à cinq fois par seconde et par flux.
- Un client peut envoyer jusqu'à cinq fragments par seconde et par flux.
- Kinesis Video Streams lit les données multimédia à un débit pouvant atteindre 12,5 Mo/seconde, soit 100 Mbits/s au cours d'une session. PutMedia

Notez les contraintes suivantes. Dans ces cas, Kinesis Video Streams envoie l'accusé de réception de l'erreur dans la réponse.

- Les fragments dont les codes temporels dépassent la limite maximale autorisée et qui contiennent plus de 50 Mo de données ne sont pas autorisés.
- Les fragments contenant plus de trois pistes ne sont pas autorisés. Chaque image de chaque fragment doit avoir le même numéro de piste que l'une des pistes définies dans l'en-tête du fragment. En outre, chaque fragment doit contenir au moins une image pour chaque piste définie dans l'en-tête du fragment.

- Chaque fragment doit contenir au moins une image pour chaque piste définie dans les métadonnées du fragment.
- L'horodatage d'image le plus ancien d'un fragment doit être postérieur au dernier horodatage d'image du fragment précédent.
- Un flux MKV contenant plusieurs segments MKV ou contenant des éléments MKV interdits (tels que `track*`) entraîne également un accusé de réception d'erreur.

Kinesis Video Streams stocke chaque fragment entrant et les métadonnées associées dans ce que l'on appelle un « morceau ». Les métadonnées du fragment incluent les éléments suivants :

- Les en-têtes MKV fournis au début de la demande `PutMedia`
- Les métadonnées spécifiques à Kinesis Video Streams suivantes pour le fragment :
 - `server_timestamp`- Horodatage auquel Kinesis Video Streams a commencé à recevoir le fragment.
 - `producer_timestamp`- Horodatage, date à laquelle le producteur a commencé à enregistrer le fragment. Kinesis Video Streams utilise trois informations reçues dans la demande pour calculer cette valeur.
 - La valeur du code temporel du fragment reçue dans le corps de la demande avec le fragment.
 - Deux en-têtes de requête : `producerStartTimestamp` (quand le producteur a commencé à enregistrer) et `fragmentTimeCodeType` (si le code temporel du fragment dans la charge utile est absolu ou relatif).

Kinesis Video Streams calcule ensuite `producer_timestamp` le pour le fragment comme suit :

Si `fragmentTimeCodeType` c'est relatif, alors

`producer_timestamp` = `producerStartTimestamp` + code temporel du fragment

Si `fragmentTimeCodeType` c'est absolu, alors

`producer_timestamp` = code temporel du fragment (converti en millisecondes)

- Numéro de fragment unique attribué par Kinesis Video Streams.

 Note

Lorsque vous faites la GetMedia demande, Kinesis Video Streams renvoie un flux de ces segments. Le client peut traiter les métadonnées selon ses besoins.

 Note

Cette opération n'est disponible que pour le AWS SDK for Java. Il n'est pas pris en charge dans AWS SDKs les autres langues.

 Note

Kinesis Video Streams n'analyse ni ne valide les données privées du codec lors de l'ingestion et de l'archivage via l'API. PutMedia KVS extrait et valide les informations nécessaires à partir des données privées du codec pour le MPEG-TS et le conditionnement de MP4 fragments lors de la consommation du flux via le HLS. APIs

 Note

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType` En-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.
- `x-amz-RequestId` En-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS, l'équipe d'assistance pourra mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /putMedia HTTP/1.1
x-amzn-stream-name: StreamName
x-amzn-stream-arn: StreamARN
x-amzn-fragment-timecode-type: FragmentTimecodeType
x-amzn-producer-start-timestamp: ProducerStartTimestamp
```

Payload

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

[FragmentTimecodeType](#)

Vous transmettez cette valeur comme en-tête `x-amzn-fragment-timecode-type` HTTP.

Indique si les codes temporels des fragments (charge utile, corps de requête HTTP) sont absolus ou relatifs à `producerStartTimestamp`. Kinesis Video Streams utilise ces informations pour calculer `producer_timestamp` le fragment reçu dans la demande, comme décrit dans la présentation de l'API.

Valeurs valides : ABSOLUTE | RELATIVE

Obligatoire : oui

[ProducerStartTimestamp](#)

Vous transmettez cette valeur comme en-tête `x-amzn-producer-start-timestamp` HTTP.

Il s'agit de l'horodatage du producteur auquel le producteur a commencé à enregistrer le média (et non de l'horodatage des fragments spécifiques de la demande).

[StreamARN](#)

Vous transmettez cette valeur comme en-tête `x-amzn-stream-arn` HTTP.

Amazon Resource Name (ARN) du flux vidéo Kinesis dans lequel vous souhaitez écrire le contenu multimédia. Si vous ne spécifiez pas `streamARN`, vous devez spécifier `streamName`.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

StreamName

Vous transmettez cette valeur comme en-tête `x-amzn-stream-name` HTTP.

Nom du flux vidéo Kinesis dans lequel vous souhaitez écrire le contenu multimédia. Si vous ne spécifiez pas `streamName`, vous devez spécifier `streamARN`.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Corps de la demande

La demande accepte les données binaires suivantes.

Payload

Le contenu multimédia à écrire dans le flux vidéo Kinesis. Dans l'implémentation actuelle, Kinesis Video Streams ne prend en charge que le format conteneur Matroska (MKV) avec un seul segment MKV. Un segment peut contenir un ou plusieurs clusters.

Note

Chaque cluster MKV est mappé sur un fragment de flux vidéo Kinesis. Quelle que soit la durée du cluster que vous choisissiez, elle devient la durée du fragment.

Syntaxe de la réponse

HTTP/1.1 200

Payload

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

La réponse renvoie ce qui suit en tant que corps HTTP.

Payload

Une fois que Kinesis Video Streams a reçu PutMedia une demande avec succès, le service valide les en-têtes de la demande. Le service commence ensuite à lire la charge utile et envoie d'abord une réponse HTTP 200.

Le service renvoie ensuite un flux contenant une série d'objets JSON (`Acknowledgement` objets) séparés par des nouvelles lignes. Les accusés de réception sont reçus sur la même connexion que celle par laquelle les données multimédia sont envoyées. Il peut y avoir de nombreux accusés de réception pour une PutMedia demande. Chacune `Acknowledgement` comprend les paires clé-valeur suivantes :

- `AckEventType`- Type d'événement représenté par l'accusé de réception.
 - Mise en mémoire tampon : Kinesis Video Streams a commencé à recevoir le fragment. Kinesis Video Streams envoie le premier accusé de réception de la mise en mémoire tampon lorsque le premier octet de données de fragment est reçu.
 - Reçu : Kinesis Video Streams a reçu l'intégralité du fragment. Si vous n'avez pas configuré le flux pour conserver les données, le producteur peut arrêter de mettre le fragment en mémoire tampon dès réception de cet accusé de réception.
 - Persistant : Kinesis Video Streams a conservé le fragment (par exemple, vers Amazon S3). Vous obtenez cet accusé de réception si vous avez configuré le flux pour qu'il conserve les données. Après avoir reçu cet accusé de réception, le producteur peut arrêter de mettre le fragment en mémoire tampon.
 - Erreur : Kinesis Video Streams a rencontré une erreur lors du traitement du fragment. Vous pouvez consulter le code d'erreur et déterminer la marche à suivre.
 - Inactif : la PutMedia session est en cours. Cependant, Kinesis Video Streams ne reçoit actuellement aucune donnée. Kinesis Video Streams envoie cet accusé de réception régulièrement pendant 30 secondes maximum après la dernière réception des données. Si aucune donnée n'est reçue dans les 30 secondes, Kinesis Video Streams ferme la demande.

Note

Cet accusé de réception peut aider le producteur à déterminer si la PutMedia connexion est active, même s'il n'envoie aucune donnée.

- **FragmentTimecode**- Fragment le code temporel pour lequel un accusé de réception est envoyé.

L'élément peut être absent s'il **AckEventType** est inactif.

- **FragmentNumber**- Numéro du fragment généré par Kinesis Video Streams pour lequel l'accusé de réception est envoyé.
- **ErrorId** et **ErrorCode** - Si tel **AckEventType** est le cas **Error**, ce champ fournit le code d'erreur correspondant. Voici la liste des erreurs IDs ainsi que les codes d'erreur et messages d'erreur correspondants :
 - 4000 - **STREAM_READ_ERROR** - Erreur lors de la lecture du flux de données.
 - 4001 - **MAX_FRAGMENT_SIZE_REACHED** - La taille du fragment est supérieure à la limite maximale autorisée (50 Mo).
 - 4002 - **MAX_FRAGMENT_DURATION_REACHED** - La durée du fragment est supérieure à la limite maximale autorisée.
 - 4003 - **MAX_CONNECTION_DURATION_REACHED** - La durée de connexion est supérieure au seuil maximum autorisé.
 - 4004 - **FRAGMENT_TIMECODE_LESSER_THAN_PREVIOUS** - Le code temporel du fragment est inférieur au code temporel précédent (au cours d'un appel, vous ne pouvez pas envoyer de fragments dans le désordre). **PutMedia**
 - 4005 - **MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUND** - Plusieurs pistes sont trouvées dans MKV. (obsolète)
 - 4006 - **INVALID_MKV_DATA** - Impossible d'analyser le flux d'entrée en tant que format MKV valide.
 - 4007 - **INVALID_PRODUCER_TIMESTAMP** - Horodatage du producteur non valide.
 - 4008 - **STREAM_NOT_ACTIVE** - Le flux n'existe plus (supprimé).
 - 4009 - **FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACHED** - La limite de métadonnées des fragments est atteinte. Consultez la section [Limites](#) du guide du développeur.
 - 4010 - **TRACK_NUMBER_MISMATCH** - Le numéro de piste d'une image MKV ne correspond pas à celui des pistes de l'en-tête MKV.
 - 4011 - **FRAMES_MISSING_FOR_TRACK** - Le fragment ne contenait aucune image pour au moins une des pistes de l'en-tête MKV.
 - 4012 - **INVALID_FRAGMENT_METADATA** - Le nom des métadonnées du fragment ne peut pas commencer par la chaîne. **AWS_**
 - 4500 - **KMS_KEY_ACCESS_DENIED** - L'accès à la clé KMS spécifiée pour le flux est refusé.

- 4501 - KMS_KEY_DISABLED - La clé KMS spécifiée pour le flux est désactivée.
- 4502 - KMS_KEY_VALIDATION_ERROR - La validation de la clé KMS spécifiée pour le flux a échoué.
- 4503 - KMS_KEY_UNAVAILABLE - La clé KMS spécifiée pour le flux n'est pas disponible.
- 4504 - KMS_KEY_INVALID_USAGE - Utilisation non valide de la clé KMS spécifiée pour le flux.
- 4505 - KMS_KEY_INVALID_STATE - La clé KMS spécifiée pour le flux n'est pas valide.
- 4506 - KMS_KEY_NOT_FOUND - La clé KMS spécifiée pour le flux est introuvable.
- 5000 - INTERNAL_ERROR - Erreur de service interne.
- 5001 - ARCHIVAL_ERROR - Kinesis Video Streams n'a pas réussi à conserver les fragments dans le magasin de données.

Note

Le producteur, lorsqu'il envoie la charge utile pour une PutMedia demande de longue durée, doit lire la réponse pour obtenir des accusés de réception. Un producteur peut recevoir de nombreux accusés de réception en même temps, en raison de la mise en mémoire tampon sur un serveur proxy intermédiaire. Un producteur qui souhaite recevoir des accusés de réception en temps opportun peut envoyer moins de fragments à chaque PutMedia demande.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

ConnectionLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé le nombre limite de connexions client autorisées.

Code d'état HTTP : 400

`InvalidArgumentException`

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

`InvalidEndpointException`

L'appelant a utilisé le mauvais point de terminaison pour écrire des données dans un flux. À la réception d'une telle exception, l'utilisateur doit appeler `GetDataEndpoint` avec `APIName` set to `PUT_MEDIA` et utiliser le point de terminaison de la réponse pour appeler le prochain `PutMedia` appel.

Code d'état HTTP : 400

`NotAuthorizedException`

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

`ResourceNotFoundException`

Code d'état : 404, le flux portant le nom donné n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

Exemples

Format d'accusé de réception

Le format de l'accusé de réception est le suivant :

```
{
  Acknowledgement : {
    "EventType": enum
    "FragmentTimecode": Long,
    "FragmentNumber": Long,
    "ErrorId" : String
  }
}
```

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Amazon Kinesis Video Streams : contenu multimédia archivé

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video Streams Archived Media :

- [GetClip](#)
- [GetDASHStreamingSessionURL](#)
- [GetHLSStreamingSessionURL](#)
- [GetImages](#)
- [GetMediaForFragmentList](#)
- [ListFragments](#)

GetClip

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Télécharge un MP4 fichier (clip) contenant le contenu multimédia archivé à la demande à partir du flux vidéo spécifié pendant la période spécifiée.

Les paramètres StreamName et StreamArn sont facultatifs, mais vous devez spécifier le StreamName ou le StreamArn lorsque vous appelez cette opération d'API.

Note

Vous devez d'abord appeler l'GetDataEndpointAPI pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les GetClip demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre [--endpoint-url](#).

Un flux vidéo Amazon Kinesis doit répondre aux exigences suivantes pour fournir des données via : MP4

- [Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo](#).
- La conservation des données doit être supérieure à 0.
- La piste vidéo de chaque fragment doit contenir des données privées de codec en Advanced Video Coding (AVC) pour le format H.264 et en HEVC pour le format H.265. Pour plus d'informations, consultez la section [MPEG-4 spécification ISO/CEI 14496-15](#). Pour plus d'informations sur l'adaptation des données de flux à un format donné, voir [Indicateurs d'adaptation NAL](#).
- Le cas échéant, la piste audio de chaque fragment doit contenir des données privées de codec au format AAC ([AAC specification ISO/IEC 13818-7](#)) ou [MS Wave](#).

Vous pouvez contrôler la quantité de données sortantes en surveillant la CloudWatch métrique GetClip.OutgoingBytes Amazon. Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudWatch de Kinesis Video Streams pour surveiller les Kinesis Video Streams, [consultez la section Surveillance des Kinesis Video Streams](#). Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification [AWS et tarification d'Amazon Kinesis Video Streams](#). Des frais s'appliquent pour AWS les données sortantes.

⚠ Important

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Les modifications du CPD ne sont pas prises en charge entre les fragments cibles du clip obtenu. Le CPD doit rester cohérent sur le support demandé, sinon une erreur sera renvoyée.

⚠ Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Une erreur est renvoyée si les fragments du flux ne contiennent plus que de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

Syntaxe de la demande

```
POST /getClip HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ClipFragmentSelector": {
    "FragmentSelectorType": "string",
    "TimestampRange": {
      "EndTimeStamp": number,
      "StartTimeStamp": number
    }
  },
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ClipFragmentSelector

La plage horaire du clip demandé et la source des horodatages.

Type : objet [ClipFragmentSelector](#)

Obligatoire : oui

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux pour lequel vous souhaitez récupérer le clip multimédia.

Vous devez spécifier soit le StreamArn, StreamName soit le StreamArn.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux pour lequel vous souhaitez récupérer le clip multimédia.

Vous devez spécifier soit le StreamArn, StreamName soit le StreamArn.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType
```

Payload

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

La réponse renvoie les en-têtes HTTP suivants.

ContentType

Type de contenu du média contenu dans le clip demandé.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$`

La réponse renvoie ce qui suit en tant que corps HTTP.

Payload

MP4 Fichier traditionnel contenant le clip multimédia du flux vidéo spécifié. La sortie contiendra les 100 premiers Mo ou les 200 premiers fragments de l'horodatage de début spécifié. Pour plus d'informations, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

InvalidCodecPrivateDataException

Les données privées du codec contenues dans au moins une des pistes du flux vidéo ne sont pas valides pour cette opération.

Code d'état HTTP : 400

InvalidMediaFrameException

Une ou plusieurs images du clip demandé n'ont pas pu être analysées en fonction du codec spécifié.

Code d'état HTTP : 400

MissingCodecPrivateDataException

Aucune donnée privée du codec n'a été trouvée dans au moins une des pistes du flux vidéo.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

GetImages a été demandé pour un flux qui ne conserve pas de données (c'est-à-dire dont la valeur est `DataRetentionInHours` égale à 0).

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

GetImages génère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURL et GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un `PlaybackMode` de `ON_DEMAND` ou `LIVE_REPLAY` est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un `PlaybackMode` de `LIVE` est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

UnsupportedStreamMediaTypeException

Le type de média (par exemple, vidéo h.264 ou h.265 ou audio AAC ou G.711) n'a pas pu être déterminé à partir du codec IDs des pistes du premier fragment d'une session de lecture. L'identifiant du codec pour la piste 1 doit être V_MPEG/ISO/AVC et, éventuellement, l'identifiant du codec pour la piste 2 doit être. A_AAC

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetDASHStreamingSessionURL

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Récupère une URL MPEG Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) pour le flux. Vous pouvez ensuite ouvrir l'URL dans un lecteur multimédia pour afficher le contenu du flux.

Les StreamARN paramètres StreamName et sont facultatifs, mais vous devez spécifier le StreamName ou le StreamARN lorsque vous appelez cette opération d'API.

Un flux vidéo Amazon Kinesis doit répondre aux exigences suivantes pour fournir des données via MPEG-DASH :

- [Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo](#).
- La conservation des données doit être supérieure à 0.
- La piste vidéo de chaque fragment doit contenir des données privées de codec en Advanced Video Coding (AVC) pour le format H.264 et en HEVC pour le format H.265. Pour plus d'informations, consultez la section [MPEG-4 spécification ISO/CEI 14496-15](#). Pour plus d'informations sur l'adaptation des données de flux à un format donné, voir [Indicateurs d'adaptation NAL](#).
- Le cas échéant, la piste audio de chaque fragment doit contenir des données privées de codec au format AAC ([AAC specification ISO/IEC 13818-7](#)) ou [MS Wave](#).

La procédure suivante montre comment utiliser le MPEG-DASH avec Kinesis Video Streams :

1. Appelez l'GetDataEndpointAPI pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les GetDASHStreamingSessionURL demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.
2. Récupérez l'URL MPEG-DASH à l'aide de. GetDASHStreamingSessionURL Kinesis Video Streams crée une session de streaming MPEG-DASH à utiliser pour accéder au contenu d'un flux à l'aide du protocole MPEG-DASH. GetDASHStreamingSessionURL renvoie une URL authentifiée (qui inclut un jeton de session crypté) pour le manifeste MPEG-DASH de la session (la ressource racine nécessaire au streaming avec MPEG-DASH).

Note

Ne partagez pas et ne stockez pas ce jeton dans un endroit où une entité non autorisée peut y accéder. Le jeton donne accès au contenu du flux. Protégez le jeton avec les mêmes mesures que celles que vous utilisez avec vos AWS informations d'identification.

Le média mis à disposition via le manifeste comprend uniquement le flux, la plage horaire et le format demandés. Aucune autre donnée multimédia (telles que les trames situées en dehors de la fenêtre demandée ou les débits binaires alternatifs) n'est mise à disposition.

3. Fournissez l'URL (contenant le jeton de session crypté) du manifeste MPEG-DASH à un lecteur multimédia compatible avec le protocole MPEG-DASH. Kinesis Video Streams met le fragment d'initialisation et les fragments multimédia à disposition via l'URL du manifeste. Le fragment d'initialisation contient les données privées du codec pour le flux, ainsi que les autres données nécessaires à la configuration du décodeur et du rendu vidéo ou audio. Les fragments multimédia contiennent des images vidéo codées ou des échantillons audio codés.
4. Le lecteur multimédia reçoit l'URL authentifiée et demande les métadonnées du flux et les données multimédia normalement. Lorsque le lecteur multimédia demande des données, il lance les actions suivantes :
 - Obtenir DASHManifest : récupère un manifeste MPEG DASH, qui contient les métadonnées du média que vous souhaitez lire.
 - Obtenir MP4 InitFragment : récupère le fragment d' MP4initialisation. Le lecteur multimédia charge généralement le fragment d'initialisation avant de charger tout fragment multimédia. Ce fragment contient les MP4 atomes « fytp » et « moov », ainsi que les atomes enfants nécessaires à l'initialisation du décodeur du lecteur multimédia.

Le fragment d'initialisation ne correspond à aucun fragment d'un flux vidéo Kinesis. Il contient uniquement les données privées du codec pour le flux et la piste correspondante, dont le lecteur multimédia a besoin pour décoder les images multimédia.

- Obtenir MP4 MediaFragment : récupère des fragments MP4 multimédia. Ces fragments contiennent les atomes « moof » et « mdat » et leurs MP4 atomes enfants, contenant les images multimédia du fragment codé et leurs horodatages.

Important

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Les modifications du CPD ne sont pas prises en charge pendant une session de streaming. Le CPD doit rester cohérent à travers les médias interrogés.

 Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Le streaming échouera si les fragments du flux ne contiennent plus uniquement de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

Les données récupérées à l'aide de cette action sont facturables. Consultez les [tarifs](#) pour plus de détails.

 Note

Pour connaître les restrictions applicables aux sessions MPEG-DASH, consultez la section Quotas [Kinesis](#) Video Streams.

Vous pouvez contrôler la quantité de données consommée par le lecteur multimédia en surveillant la CloudWatch métrique `GetMP4MediaFragment.OutgoingBytes` Amazon. Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudWatch de Kinesis Video Streams pour surveiller les Kinesis Video Streams, [consultez la section Surveillance des Kinesis](#) Video Streams. Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification [AWS et](#) tarification d'[Amazon Kinesis Video Streams](#). Des frais s'appliquent aux sessions HLS et aux AWS données sortantes.

Pour plus d'informations sur le HLS, consultez la section [HTTP Live Streaming](#) sur le [site Apple Developer](#).

 Important

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia archivée Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType` En-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.

- `x-amz-RequestId` en-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS l'équipe d'assistance, vous pouvez mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /getDASHStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "DASHFragmentSelector": {
    "FragmentSelectorType": "string",
    "TimestampRange": {
      "EndTimeStamp": number,
      "StartTimeStamp": number
    }
  },
  "DisplayFragmentNumber": "string",
  "DisplayFragmentTimestamp": "string",
  "Expires": number,
  "MaxManifestFragmentResults": number,
  "PlaybackMode": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[DASHFragmentSelector](#)

La plage horaire du fragment demandé et la source des horodatages.

Ce paramètre est obligatoire si c'PlaybackMode est le cas ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY. Ce paramètre est facultatif si tel PlaybackMode est le cas LIVE. Si PlaybackMode tel est le cas LIVE, le FragmentSelectorType peut être défini, mais ne TimestampRange doit pas être défini. Si PlaybackMode c'est le cas ON_DEMAND ou les deux LIVE_REPLAY, FragmentSelectorType et cela TimestampRange doit être défini.

Type : objet [DASHFragmentSelector](#)

Obligatoire : non

[DisplayFragmentNumber](#)

Les fragments sont identifiés dans le fichier manifeste en fonction de leur numéro de séquence dans la session. Si DisplayFragmentNumber cette valeur est définie sur ALWAYS, le numéro de fragment Kinesis Video Streams est ajouté à chaque élément S du fichier manifeste avec le nom d'attribut « kvs:fn ». Ces numéros de fragments peuvent être utilisés pour la journalisation ou pour être utilisés avec d'autres APIs (par exemple GetMedia et GetMediaForFragmentList). Un lecteur multimédia MPEG-DASH personnalisé est nécessaire pour tirer parti de cet attribut personnalisé.

La valeur par défaut est NEVER.

Type : String

Valeurs valides : ALWAYS | NEVER

Obligatoire : non

[DisplayFragmentTimestamp](#)

Selon la spécification MPEG-DASH, l'heure d'horloge murale des fragments du fichier manifeste peut être dérivée à l'aide des attributs du manifeste lui-même. Cependant, les lecteurs multimédias compatibles MPEG-DASH ne gèrent généralement pas correctement les lacunes de la chronologie multimédia. Kinesis Video Streams ajuste la chronologie multimédia dans le fichier manifeste pour permettre la lecture de fichiers multimédias présentant des discontinuités. Par conséquent, l'heure de l'horloge murale dérivée du fichier manifeste peut être inexacte. Si DisplayFragmentTimestamp cette valeur est définie sur ALWAYS, l'horodatage exact du fragment

est ajouté à chaque élément S du fichier manifeste avec le nom d'attribut « kvs:ts ». Un lecteur multimédia MPEG-DASH personnalisé est nécessaire pour tirer parti de cet attribut personnalisé.

La valeur par défaut est NEVER. Dans [DASHFragmentSelector](#) ce casSERVER_TIMESTAMP, les horodatages seront les horodatages de début du serveur. De même, lorsque [DASHFragmentSelector](#) c'est le casPRODUCER_TIMESTAMP, les horodatages seront les horodatages de début du producteur.

Type : String

Valeurs valides : ALWAYS | NEVER

Obligatoire : non

[Expires](#)

Durée en secondes avant l'expiration de la session demandée. Cette valeur peut être comprise entre 300 (5 minutes) et 43200 (12 heures).

Lorsqu'une session expire, aucun nouvel appel ne GetMP4MediaFragment peut être effectué ou effectué pour cette session. GetDashManifest GetMP4InitFragment

La valeur par défaut est 300 (5 minutes).

Type : entier

Plage valide : valeur minimale de 300. Valeur maximale fixée à 43200.

Obligatoire : non

[MaxManifestFragmentResults](#)

Nombre maximal de fragments renvoyés dans le manifeste MPEG-DASH.

Lorsque PlaybackMode c'est le casLIVE, les fragments les plus récents sont renvoyés jusqu'à cette valeur. Lorsque PlaybackMode c'est le casON_DEMAND, les fragments les plus anciens sont renvoyés, jusqu'à ce nombre maximum.

Lorsqu'un manifeste MPEG-DASH en direct contient un plus grand nombre de fragments, les lecteurs vidéo mettent souvent le contenu en mémoire tampon avant de commencer la lecture. L'augmentation de la taille de la mémoire tampon augmente la latence de lecture, mais réduit le risque de rebuffering pendant la lecture. Nous recommandons qu'un manifeste MPEG-DASH actif contienne un minimum de 3 fragments et un maximum de 10 fragments.

La valeur par défaut est de 5 fragments si PlaybackMode c'est LIVE ou LIVE_REPLAY, et de 1 000 si PlaybackMode c'est le cas ON_DEMAND.

La valeur maximale de 1 000 fragments correspond à plus de 16 minutes de vidéo sur des flux contenant des fragments d'une seconde, et à plus de 2 heures et demie de vidéo sur des flux contenant des fragments de 10 secondes.

Type : long

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 5 000.

Obligatoire : non

PlaybackMode

Qu'il s'agisse de récupérer des données en direct, des rediffusions en direct ou des données archivées à la demande.

Les caractéristiques des trois types de sessions sont les suivantes :

- **LIVE**: Pour les sessions de ce type, le manifeste MPEG-DASH est continuellement mis à jour avec les derniers fragments dès qu'ils sont disponibles. Nous recommandons que le lecteur multimédia récupère un nouveau manifeste à une seconde d'intervalle. Lorsque ce type de session est lu dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une notification « en direct », sans aucune commande permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Note

En LIVE mode, les fragments disponibles les plus récents sont inclus dans un manifeste MPEG-DASH, même s'il existe un écart entre les fragments (c'est-à-dire s'il en manque un). Un tel écart peut provoquer l'arrêt d'un lecteur multimédia ou une interruption de la lecture. Dans ce mode, les fragments ne sont pas ajoutés au manifeste MPEG-DASH s'ils sont plus anciens que le fragment le plus récent de la liste de lecture. Si le fragment manquant devient disponible après l'ajout d'un fragment suivant au manifeste, le fragment le plus ancien n'est pas ajouté et le vide n'est pas comblé.

- **LIVE_REPLAY**: Pour les sessions de ce type, le manifeste MPEG-DASH est mis à jour de la même manière qu'il est mis à jour pour le LIVE mode, sauf qu'il commence par inclure des fragments à partir d'une heure de début donnée. Au lieu d'ajouter des fragments au fur et

à mesure de leur ingestion, des fragments sont ajoutés au fur et à mesure que la durée du fragment suivant s'écoule. Par exemple, si les fragments de la session durent deux secondes, un nouveau fragment est ajouté au manifeste toutes les deux secondes. Ce mode est utile pour démarrer la lecture dès qu'un événement est détecté et continuer à diffuser en direct du contenu multimédia qui n'a pas encore été ingéré au moment de la création de la session. Ce mode est également utile pour diffuser du contenu multimédia précédemment archivé sans être limité par la limite de 1 000 fragments du ON_DEMAND mode.

- **ON_DEMAND**: pour les sessions de ce type, le manifeste MPEG-DASH contient tous les fragments de la session, jusqu'au nombre spécifié dans `MaxManifestFragmentResults`. Le manifeste ne doit être récupéré qu'une seule fois par session. Lorsque ce type de session est lu dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une commande de nettoyage permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Dans tous les modes de lecture, si `FragmentSelectorType` tel est le `casPRODUCER_TIMESTAMP`, et s'il existe plusieurs fragments portant le même horodatage de début, le fragment dont le numéro de fragment est le plus élevé (c'est-à-dire le fragment le plus récent) est inclus dans le manifeste MPEG-DASH. Les autres fragments ne sont pas inclus. Les fragments qui ont des horodatages différents mais dont les durées se chevauchent sont toujours inclus dans le manifeste MPEG-DASH. Cela peut entraîner un comportement inattendu dans le lecteur multimédia.

L'argument par défaut est `LIVE`.

Type : String

Valeurs valides : `LIVE` | `LIVE_REPLAY` | `ON_DEMAND`

Obligatoire : non

StreamARN

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux pour lequel vous souhaitez récupérer l'URL du manifeste MPEG-DASH.

Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux pour lequel l'URL du manifeste MPEG-DASH doit être récupérée.

Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "DASHStreamingSessionURL": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

DASHStreamingSessionURL

URL (contenant le jeton de session) qu'un lecteur multimédia peut utiliser pour récupérer le manifeste MPEG-DASH.

Type : String

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

InvalidCodecPrivateDataException

Les données privées du codec contenues dans au moins une des pistes du flux vidéo ne sont pas valides pour cette opération.

Code d'état HTTP : 400

MissingCodecPrivateDataException

Aucune donnée privée du codec n'a été trouvée dans au moins une des pistes du flux vidéo.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

GetImages a été demandé pour un flux qui ne conserve pas de données (c'est-à-dire dont la valeur est `DataRetentionInHours` égale à 0).

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

GetImages génère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURL et GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un PlaybackMode de ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un PlaybackMode of LIVE est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

UnsupportedStreamMediaTypeException

Le type de média (par exemple, vidéo h.264 ou h.265 ou audio AAC ou G.711) n'a pas pu être déterminé à partir du codec IDs des pistes du premier fragment d'une session de lecture. L'identifiant du codec pour la piste 1 doit être V_MPEG/ISO/AVC et, éventuellement, l'identifiant du codec pour la piste 2 doit être. A_AAC

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetHLSStreamingSessionURL

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Récupère une URL HTTP Live Streaming (HLS) pour le flux. Vous pouvez ensuite ouvrir l'URL dans un navigateur ou un lecteur multimédia pour afficher le contenu du flux.

Les `StreamARN` paramètres `StreamName` et sont facultatifs, mais vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN` lorsque vous appelez cette opération d'API.

Un flux vidéo Amazon Kinesis doit répondre aux exigences suivantes pour fournir des données via HLS :

- [Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo](#).
- La conservation des données doit être supérieure à 0.
- La piste vidéo de chaque fragment doit contenir des données privées du codec au format AVC (Advanced Video Coding) pour le format H.264 ou HEVC pour le format H.265 (spécification [MPEG-4 ISO/IEC 14496-15](#)). Pour plus d'informations sur l'adaptation des données de flux à un format donné, voir [Indicateurs d'adaptation NAL](#).
- La piste audio (le cas échéant) de chaque fragment doit contenir des données privées du codec au format AAC ([spécification AAC ISO/IEC 13818-7](#)).

Les sessions HLS Kinesis Video Streams contiennent des fragments au format MPEG-4 fragmenté (également appelé MP4 f ou CMAF) ou au format MPEG-2 (également appelés fragments TS, également pris en charge par la spécification HLS). Pour plus d'informations sur les types de fragments HLS, consultez la spécification [HLS](#).

La procédure suivante explique comment utiliser le HLS avec Kinesis Video Streams :

1. Appelez l'`GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `GetHLSStreamingSessionURL` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.
2. Récupérez l'URL HLS à l'aide `GetHLSStreamingSessionURL` de. Kinesis Video Streams crée une session de streaming HLS à utiliser pour accéder au contenu d'un flux à l'aide du protocole HLS. `GetHLSStreamingSessionURL` renvoie une URL authentifiée (qui inclut un jeton de session crypté) pour la playlist principale HLS de la session (la ressource racine nécessaire au streaming avec HLS).

 Note

Ne partagez pas et ne stockez pas ce jeton dans un endroit où une entité non autorisée pourrait y accéder. Le jeton donne accès au contenu du flux. Protégez le jeton avec les mêmes mesures que celles que vous utiliseriez avec vos AWS informations d'identification.

Le contenu multimédia mis à disposition via la liste de lecture comprend uniquement le flux, la plage horaire et le format demandés. Aucune autre donnée multimédia (telles que les trames situées en dehors de la fenêtre demandée ou les débits binaires alternatifs) n'est mise à disposition.

3. Fournissez l'URL (contenant le jeton de session crypté) de la liste de lecture principale HLS à un lecteur multimédia compatible avec le protocole HLS. Kinesis Video Streams met à disposition la liste de lecture multimédia HLS, le fragment d'initialisation et les fragments multimédia via l'URL de la playlist principale. Le fragment d'initialisation contient les données privées du codec pour le flux, ainsi que les autres données nécessaires à la configuration du décodeur et du rendu vidéo ou audio. Les fragments multimédia contiennent des images vidéo codées H.264 ou des échantillons audio codés au format AAC.
4. Le lecteur multimédia reçoit l'URL authentifiée et demande les métadonnées du flux et les données multimédia normalement. Lorsque le lecteur multimédia demande des données, il lance les actions suivantes :
 - Obtenir une HLSMaster playlist : récupère une playlist principale HLS, qui contient l'URL de l'GetHLSMediaPlaylistaction pour chaque piste, ainsi que des métadonnées supplémentaires pour le lecteur multimédia, y compris le débit et la résolution estimés.
 - Obtenir une liste de HLSMedia lecture : récupère une liste de lecture multimédia HLS, qui contient une URL permettant d'accéder au fragment d' MP4 initialisation avec l'GetMP4InitFragmentaction, et URLs pour accéder aux fragments MP4 multimédia avec les actions. GetMP4MediaFragment La liste de lecture multimédia HLS contient également des métadonnées concernant le flux dont le lecteur a besoin pour le lire, par exemple s'il PlaybackMode est LIVE ouON_DEMAND. La liste de lecture multimédia HLS est généralement statique pour les sessions avec un PlaybackType deON_DEMAND. La liste de lecture multimédia HLS est continuellement mise à jour avec de nouveaux fragments pour les sessions avec un PlaybackType deLIVE. Il existe une liste de lecture multimédia HLS distincte pour la piste vidéo et pour la piste audio (le cas échéant) contenant le contenu MP4 multimédia URLs de la piste spécifique.

- Obtenir MP4 InitFragment : récupère le fragment d' MP4initialisation. Le lecteur multimédia charge généralement le fragment d'initialisation avant de charger tout fragment multimédia. Ce fragment contient les MP4 atomes « fytp » et « moov », ainsi que les atomes enfants nécessaires à l'initialisation du décodeur du lecteur multimédia.

Le fragment d'initialisation ne correspond à aucun fragment d'un flux vidéo Kinesis. Il contient uniquement les données privées du codec pour le flux et la piste correspondante, dont le lecteur multimédia a besoin pour décoder les images multimédia.

- Obtenir MP4 MediaFragment : récupère des fragments MP4 multimédia. Ces fragments contiennent les atomes « moof » et « mdat » et leurs MP4 atomes enfants, contenant les images multimédia du fragment codé et leurs horodatages.

Note

Les données privées du codec (CPD) contenues dans chaque fragment contiennent des informations d'initialisation spécifiques au codec, telles que la fréquence d'images, la résolution et le profil de codage, qui sont nécessaires pour décoder correctement le fragment. Pour TS et CPD MP4, les modifications sont prises en charge pendant une session de streaming. Par conséquent, les fragments d'une session peuvent avoir des informations différentes dans le CPD sans interrompre la lecture. Pour chaque session de streaming, seules 500 modifications du CPD sont autorisées.

Important

Le suivi des modifications n'est pas pris en charge. Les pistes doivent rester cohérentes sur l'ensemble du support demandé. Le streaming échouera si les fragments du flux ne contiennent plus uniquement de la vidéo mais contiennent à la fois du son et de la vidéo, ou si une piste audio AAC est remplacée par une piste audio A-Law.

Les données récupérées à l'aide de cette action sont facturables. Pour de plus amples informations, consultez [Tarification](#).

- Obtenir TSFragment : récupère les fragments MPEG TS contenant à la fois les données d'initialisation et les données multimédia pour toutes les pistes du flux.

 Note

Dans l'`ContainerFormat` `affirmativeMPEG_TS`, cette API est utilisée à la place de `GetMP4InitFragment` et `GetMP4MediaFragment` pour récupérer le contenu multimédia du flux.

Les données récupérées à l'aide de cette action sont facturables. Pour plus d'informations, consultez les tarifs de [Kinesis Video Streams](#).

L'URL d'une session de streaming ne doit pas être partagée entre les joueurs. Le service peut ralentir une session si plusieurs lecteurs multimédias la partagent. Pour connaître les limites de connexion, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Vous pouvez contrôler la quantité de données consommée par le lecteur multimédia en surveillant la CloudWatch métrique `GetMP4MediaFragment.OutgoingBytes` Amazon. Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudWatch de Kinesis Video Streams pour surveiller les Kinesis Video Streams, [consultez la section Surveillance des Kinesis](#) Video Streams. Pour plus d'informations sur les tarifs, consultez la section Tarification [AWS et](#) tarification d'[Amazon Kinesis Video Streams](#). Des frais s'appliquent aux sessions HLS et aux AWS données sortantes.

Consultez les exemples de lecture vidéo dans le guide de documentation : [Utilisez le AWS CLI pour récupérer l'URL d'une session de streaming HLS](#) et [Exemple : utilisez HLS en HTML et JavaScript](#).

Pour plus d'informations sur le HLS, consultez la section [HTTP Live Streaming](#) sur le [site Apple Developer](#).

 Important

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia archivée Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType` En-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.

- `x-amz-RequestId` en-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS, l'équipe d'assistance pourra mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /getHLSStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ContainerFormat": "string",
  "DiscontinuityMode": "string",
  "DisplayFragmentTimestamp": "string",
  "Expires": number,
  "HLSFragmentSelector": {
    "FragmentSelectorType": "string",
    "TimestampRange": {
      "EndTimestamp": number,
      "StartTimestamp": number
    }
  },
  "MaxMediaPlaylistFragmentResults": number,
  "PlaybackMode": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ContainerFormat

Spécifie le format à utiliser pour emballer le support. La spécification du format du FRAGMENTED_MP4 conteneur permet de regrouper le média en MP4 fragments (f MP4 ou CMAF). Il s'agit de l'emballage recommandé car les frais d'emballage sont minimes. L'autre option de format de conteneur est MPEG_TS. Le HLS prend en charge les segments MPEG TS depuis sa sortie et est parfois le seul package pris en charge sur les anciens lecteurs HLS. MPEG TS implique généralement une surcharge d'emballage de 5 à 25 %. Cela signifie que le MPEG TS nécessite généralement 5 à 25 % de bande passante et de coût supplémentaires par rapport à f. MP4

L'argument par défaut est FRAGMENTED_MP4.

Type : String

Valeurs valides : FRAGMENTED_MP4 | MPEG_TS

Obligatoire : non

DiscontinuityMode

Spécifie le moment où des indicateurs signalant les discontinuités entre les fragments sont ajoutés aux listes de lecture multimédia.

Les lecteurs multimédias établissent généralement une chronologie du contenu multimédia à lire, en fonction des horodatages de chaque fragment. Cela signifie qu'en cas de chevauchement ou d'écart entre les fragments (comme c'est généralement le cas si cette valeur [HLSFragmentSelector](#) est définie sur SERVER_TIMESTAMP), la chronologie du lecteur multimédia présentera également de petits espaces entre les fragments à certains endroits et remplacera les images à d'autres endroits. Des lacunes dans la chronologie du lecteur multimédia peuvent entraîner un blocage de la lecture et les chevauchements peuvent provoquer des perturbations lors de la lecture. Lorsque des indicateurs de discontinuité apparaissent entre les fragments, le lecteur multimédia est censé réinitialiser la chronologie, ce qui permet de lire le fragment suivant immédiatement après le fragment précédent.

Les modes suivants sont pris en charge :

- **ALWAYS**: un marqueur de discontinuité est placé entre chaque fragment de la playlist multimédia HLS. Il est recommandé d'utiliser une valeur de ALWAYS si les horodatages des fragments ne sont pas exacts.
- **NEVER**: aucun marqueur de discontinuité n'est placé nulle part. Il est recommandé d'utiliser une valeur de NEVER pour garantir que la chronologie du lecteur multimédia correspond le plus précisément possible aux horodatages du producteur.
- **ON_DISCONTINUITY**: un marqueur de discontinuité est placé entre les fragments présentant un écart ou un chevauchement de plus de 50 millisecondes. Pour la plupart des scénarios de lecture, il est recommandé d'utiliser une valeur égale à ON_DISCONTINUITY afin que la chronologie du lecteur multimédia ne soit réinitialisée qu'en cas de problème important avec la chronologie multimédia (par exemple, un fragment manquant).

La valeur par défaut [HLSFragmentSelector](#) est le ALWAYS moment défini sur SERVER_TIMESTAMP et le NEVER moment où il est défini sur PRODUCER_TIMESTAMP.

Type : String

Valeurs valides : ALWAYS | NEVER | ON_DISCONTINUITY

Obligatoire : non

[DisplayFragmentTimestamp](#)

Spécifie le moment où les horodatages de début du fragment doivent être inclus dans la liste de lecture multimédia HLS. Généralement, les lecteurs multimédias indiquent la position de la tête de lecture sous forme de temps par rapport au début du premier fragment de la session de lecture. Toutefois, lorsque les horodatages de début sont inclus dans la liste de lecture multimédia HLS, certains lecteurs multimédias peuvent indiquer la tête de lecture actuelle sous forme d'heure absolue sur la base des horodatages des fragments. Cela peut être utile pour créer une expérience de lecture qui indique aux spectateurs l'heure du média à l'horloge murale.

L'argument par défaut est NEVER. Dans [HLSFragmentSelector](#) ce cas SERVER_TIMESTAMP, les horodatages seront les horodatages de début du serveur. De même, quand [HLSFragmentSelector](#) c'est le cas PRODUCER_TIMESTAMP, les horodatages seront les horodatages de début du producteur.

Type : String

Valeurs valides : ALWAYS | NEVER

Obligatoire : non

Expires

Durée en secondes avant l'expiration de la session demandée. Cette valeur peut être comprise entre 300 (5 minutes) et 43200 (12 heures).

Lorsqu'une session expire, aucun nouvel appel vers `GetHLSMasterPlaylist`, `GetHLSMediaPlaylist`, `GetMP4InitFragment`, `GetMP4MediaFragment`, ou `GetTSFragment` ne peut être effectué pour cette session.

La valeur par défaut est 300 (5 minutes).

Type : entier

Plage valide : valeur minimale de 300. Valeur maximale fixée à 43200.

Obligatoire : non

HLSFragmentSelector

La plage horaire du fragment demandé et la source des horodatages.

Ce paramètre est obligatoire si `PlaybackMode` est le cas `ON_DEMAND` ou `LIVE_REPLAY`. Ce paramètre est facultatif si tel `PlaybackMode` est le cas `LIVE`. Si `PlaybackMode` tel est le cas `LIVE`, le `FragmentSelectorType` peut être défini, mais ne `TimestampRange` doit pas être défini. Si `PlaybackMode` c'est le cas `ON_DEMAND` ou les deux `LIVE_REPLAY`, `FragmentSelectorType` et cela `TimestampRange` doit être défini.

Type : objet [HLSFragmentSelector](#)

Obligatoire : non

MaxMediaPlaylistFragmentResults

Nombre maximal de fragments renvoyés dans les listes de lecture multimédia HLS.

Lorsque `PlaybackMode` c'est le cas `LIVE`, les fragments les plus récents sont renvoyés jusqu'à cette valeur. Lorsque `PlaybackMode` c'est le cas `ON_DEMAND`, les fragments les plus anciens sont renvoyés, jusqu'à ce nombre maximum.

Lorsqu'un plus grand nombre de fragments sont disponibles dans une playlist multimédia HLS en direct, les lecteurs vidéo mettent souvent le contenu en mémoire tampon avant de commencer la lecture. L'augmentation de la taille de la mémoire tampon augmente la latence de lecture, mais

réduit le risque de rebuffering pendant la lecture. Nous recommandons qu'une playlist multimédia HLS en direct contienne un minimum de 3 fragments et un maximum de 10 fragments.

La valeur par défaut est de 5 fragments si `PlaybackMode` c'est `LIVE` ou `LIVE_REPLAY`, et de 1 000 si `PlaybackMode` c'est le cas `ON_DEMAND`.

La valeur maximale de 5 000 fragments correspond à plus de 80 minutes de vidéo sur des flux contenant des fragments d'une seconde, et à plus de 13 heures de vidéo sur des flux contenant des fragments de 10 secondes.

Type : long

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 5 000.

Obligatoire : non

PlaybackMode

Qu'il s'agisse de récupérer des données en direct, des rediffusions en direct ou des données archivées à la demande.

Les caractéristiques des trois types de sessions sont les suivantes :

- **LIVE**: Pour les sessions de ce type, la liste de lecture multimédia HLS est continuellement mise à jour avec les derniers fragments dès qu'ils sont disponibles. Nous recommandons que le lecteur multimédia récupère une nouvelle liste de lecture à une seconde d'intervalle. Lorsque ce type de session est lu dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une notification « en direct », sans aucune commande permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Note

En `LIVE` mode, les fragments disponibles les plus récents sont inclus dans une liste de lecture multimédia HLS, même s'il existe un écart entre les fragments (c'est-à-dire s'il en manque un). Un tel écart peut provoquer l'arrêt d'un lecteur multimédia ou une interruption de la lecture. Dans ce mode, les fragments ne sont pas ajoutés à la liste de lecture multimédia HLS s'ils sont plus anciens que le fragment le plus récent de la liste de lecture. Si le fragment manquant devient disponible après l'ajout d'un fragment suivant à la liste de lecture, le fragment le plus ancien n'est pas ajouté et le vide n'est pas comblé.

- **LIVE_REPLAY**: pour les sessions de ce type, la liste de lecture multimédia HLS est mise à jour de la même manière qu'elle est mise à jour pour le LIVE mode, sauf qu'elle commence par inclure des fragments à partir d'une heure de début donnée. Au lieu d'ajouter des fragments au fur et à mesure de leur ingestion, des fragments sont ajoutés au fur et à mesure que la durée du fragment suivant s'écoule. Par exemple, si les fragments de la session durent deux secondes, un nouveau fragment est ajouté à la liste de lecture multimédia toutes les deux secondes. Ce mode est utile pour démarrer la lecture dès qu'un événement est détecté et continuer à diffuser en direct du contenu multimédia qui n'a pas encore été ingéré au moment de la création de la session. Ce mode est également utile pour diffuser du contenu multimédia précédemment archivé sans être limité par la limite de 1 000 fragments du ON_DEMAND mode.
- **ON_DEMAND**: pour les sessions de ce type, la liste de lecture multimédia HLS contient tous les fragments de la session, jusqu'au nombre spécifié dans `MaxMediaPlaylistFragmentResults`. La playlist ne doit être récupérée qu'une seule fois par session. Lorsque ce type de session est lu dans un lecteur multimédia, l'interface utilisateur affiche généralement une commande de nettoyage permettant de choisir la position à afficher dans la fenêtre de lecture.

Dans tous les modes de lecture, si `FragmentSelectorType` tel est le cas `PRODUCER_TIMESTAMP`, et s'il existe plusieurs fragments portant le même horodatage de début, le fragment dont le numéro de fragment est le plus élevé (c'est-à-dire le fragment le plus récent) est inclus dans la liste de lecture multimédia HLS. Les autres fragments ne sont pas inclus. Les fragments qui ont des horodatages différents mais dont les durées se chevauchent sont toujours inclus dans la liste de lecture multimédia HLS. Cela peut entraîner un comportement inattendu dans le lecteur multimédia.

L'argument par défaut est LIVE.

Type : String

Valeurs valides : LIVE | LIVE_REPLAY | ON_DEMAND

Obligatoire : non

[StreamARN](#)

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux pour lequel vous souhaitez récupérer l'URL de la playlist principale HLS.

Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux pour lequel l'URL de la playlist principale HLS doit être récupérée.

Vous devez spécifier le StreamName ou leStreamARN.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "HLSStreamingSessionURL": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

HLSStreamingSessionURL

URL (contenant le jeton de session) qu'un lecteur multimédia peut utiliser pour récupérer la playlist principale HLS.

Type : String

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

InvalidCodecPrivateDataException

Les données privées du codec contenues dans au moins une des pistes du flux vidéo ne sont pas valides pour cette opération.

Code d'état HTTP : 400

MissingCodecPrivateDataException

Aucune donnée privée du codec n'a été trouvée dans au moins une des pistes du flux vidéo.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

GetImages a été demandé pour un flux qui ne conserve pas de données (c'est-à-dire qui a une `DataRetentionInHours` valeur de 0).

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

GetImages génère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURL et GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un PlaybackMode de ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un PlaybackMode of LIVE est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

UnsupportedStreamMediaTypeException

Le type de média (par exemple, vidéo h.264 ou h.265 ou audio AAC ou G.711) n'a pas pu être déterminé à partir du codec IDs des pistes du premier fragment d'une session de lecture. L'identifiant du codec pour la piste 1 doit être V_MPEG/ISO/AVC et, éventuellement, l'identifiant du codec pour la piste 2 doit être. A_AAC

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetImages

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Le support géré pour les images fournit un moyen entièrement géré d'obtenir des images à partir des données vidéo diffusées et stockées dans Kinesis Video Streams. Vous pouvez utiliser des images pour exécuter des charges de travail d'apprentissage automatique (ML) telles que la détection de personnes, d'animaux de compagnie ou de véhicules. Les images peuvent également être utilisées pour ajouter des éléments interactifs à la lecture, tels que des aperçus d'images pour des événements animés ou le nettoyage d'un clip vidéo.

GetImages récupère également une liste d'images correspondant à chaque horodatage pour une plage de temps, un intervalle d'échantillonnage et une configuration de format d'image donnés.

Note

Vous devez d'abord appeler l'`GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `GetImages` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre [`--endpoint-url`](#).

[Exigences relatives aux pistes de lecture vidéo.](#)

Syntaxe de la demande

```
POST /getImages HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "EndTimeStamp": number,
  "Format": "string",
  "FormatConfig": {
    "string" : "string"
  },
  "HeightPixels": number,
  "ImageSelectorType": "string",
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "SamplingInterval": number,
  "StartTimestamp": number,
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string",
```

```
"WidthPixels": number
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

EndTimeStamp

Horodatage de fin de la plage d'images à générer. Si l'intervalle de temps entre `StartTimeStamp` et `EndTimeStamp` est supérieur à 300 secondes `StartTimeStamp`, vous recevrez un `IllegalArgumentException`.

Type : `Timestamp`

Obligatoire : oui

Format

Format qui sera utilisé pour encoder l'image.

Type : `String`

Valeurs valides : `JPEG` | `PNG`

Obligatoire : oui

FormatConfig

Liste d'une structure de paire clé-valeur contenant des paramètres supplémentaires pouvant être appliqués lors de la génération de l'image. La `FormatConfig` clé est le `JPEGQuality`, qui indique la clé de qualité JPEG à utiliser pour générer l'image. La `FormatConfig` valeur accepte des entiers compris entre 1 et 100. Si la valeur est 1, l'image sera générée avec une qualité inférieure et une compression optimale. Si la valeur est de 100, l'image sera générée avec la meilleure qualité et avec moins de compression. Si aucune valeur n'est fournie, la valeur par défaut de la `JPEGQuality` clé sera fixée à 80.

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum d'un élément.

Clés valides : `JPEGQuality`

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : `^[a-zA-Z_0-9]+`

Obligatoire : non

[HeightPixels](#)

Hauteur de l'image de sortie utilisée conjointement avec le `WidthPixels` paramètre. Lorsque les deux `WidthPixels` paramètres `HeightPixels` et sont fournis, l'image est étirée pour s'adapter au rapport hauteur/largeur spécifié. Si seul le `HeightPixels` paramètre est fourni, son rapport hauteur/largeur d'origine sera utilisé pour calculer le `WidthPixels` rapport. Si aucun paramètre n'est fourni, la taille de l'image d'origine sera renvoyée.

Type : entier

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 2160.

Obligatoire : non

[ImageSelectorType](#)

Origine des horodatages du serveur ou du producteur à utiliser pour générer les images.

Type : String

Valeurs valides : `PRODUCER_TIMESTAMP` | `SERVER_TIMESTAMP`

Obligatoire : oui

[MaxResults](#)

Le nombre maximum d'images à renvoyer par l'API.

Note

La limite par défaut est de 25 images par réponse d'API. Si vous fournissez une valeur `MaxResults` supérieure à cette valeur, le format de page sera de 25. Tous les résultats supplémentaires seront paginés.

Type : long

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire : non

[NextToken](#)

Un jeton qui indique où commencer à paginer le prochain ensemble d'images. Il s'agit du `GetImages:NextToken` résultat d'une réponse tronquée précédemment.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 4096.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/\]{0,2}`

Obligatoire : non

[SamplingInterval](#)

Intervalle de temps en millisecondes (ms) auquel les images doivent être générées à partir du flux. La valeur minimale pouvant être fournie est de 200 ms (5 images par seconde). Si la plage d'horodatage est inférieure à l'intervalle d'échantillonnage, l'image provenant du `startTimestamp` sera renvoyée si elle est disponible.

Type : entier

Obligatoire : non

[StartTimestamp](#)

Point de départ à partir duquel les images doivent être générées. Cela `StartTimestamp` doit se situer dans une plage d'horodatages incluse pour qu'une image soit renvoyée.

Type : Timestamp

Obligatoire : oui

[StreamARN](#)

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux à partir duquel les images doivent être récupérées. Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel les images doivent être récupérées. Vous devez spécifier le `StreamName` ou le `StreamARN`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

WidthPixels

Largeur de l'image de sortie utilisée conjointement avec le `HeightPixels` paramètre. Lorsque les deux `HeightPixels` paramètres `WidthPixels` et sont fournis, l'image est étirée pour s'adapter au rapport hauteur/largeur spécifié. Si seul le `WidthPixels` paramètre est fourni ou si seul le paramètre `HeightPixels` est fourni, un `ValidationException` sera émis. Si aucun paramètre n'est fourni, la taille d'image d'origine du flux sera renvoyée.

Type : entier

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 3840.

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Images": [
    {
      "Error": "string",
      "ImageContent": "string",
      "TimeStamp": number
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "NextToken": "string"  
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

Images

Liste des images générées à partir du flux vidéo. Si aucun média n'est disponible pour l'horodatage donné, l'NO_MEDIAerreur sera répertoriée dans la sortie. Si une erreur se produit lors de la génération de l'image, elle MEDIA_ERROR sera répertoriée dans la sortie comme la cause de l'image manquante.

Type : tableau d'objets [Image](#)

NextToken

Le jeton crypté qui a été utilisé dans la demande pour obtenir plus d'images.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 4096.

Modèle : [a-zA-Z0-9+/-]{0,2}

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

NoDataRetentionException

GetImagesa été demandé pour un flux qui ne conserve pas de données (c'est-à-dire dont la valeur est DataRetentionInHours égale à 0).

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

GetImagesgénère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURLet GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un PlaybackMode de ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un PlaybackMode of LIVE est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

GetMediaForFragmentList

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Obtient le contenu multimédia d'une liste de fragments (spécifiée par numéro de fragment) à partir des données archivées d'un flux vidéo Amazon Kinesis.

Note

Vous devez d'abord appeler l'`GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `GetMediaForFragmentList` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.

Pour connaître les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Important

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia archivée Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType` en-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.
- `x-amz-RequestId` en-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS, l'équipe d'assistance pourra mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /getMediaForFragmentList HTTP/1.1
```

Content-type: application/json

```
{
  "Fragments": [ "string" ],
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

Fragments

Liste du nombre de fragments pour lesquels vous souhaitez récupérer le contenu multimédia. Vous pouvez récupérer ces valeurs avec [ListFragments](#).

Type : tableau de chaînes

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximum de 1 000 éléments.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^[0-9]+$`

Obligatoire : oui

StreamARN

Nom de ressource Amazon (ARN) du flux à partir duquel récupérer le fragment multimédia. Spécifiez ce paramètre ou le StreamName paramètre.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel récupérer le fragment multimédia. Spécifiez ce paramètre ou le `StreamARN` paramètre.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType

Payload
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

La réponse renvoie les en-têtes HTTP suivants.

ContentType

Type de contenu du média demandé.

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^[a-zA-Z0-9_\.\\-]+$`

La réponse renvoie ce qui suit en tant que corps HTTP.

Payload

La charge utile renvoyée par Kinesis Video Streams est une séquence de segments provenant du flux spécifié. Pour plus d'informations sur les segments, consultez [PutMedia](#). Les segments renvoyés par Kinesis Video Streams lors de `GetMediaForFragmentList` l'appel incluent également les balises Matroska (MKV) supplémentaires suivantes :

- `AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER` - Numéro du fragment renvoyé dans le bloc.
- `AWS_KINESISVIDEO_SERVER_SIDE_TIMESTAMP` - Horodatage du fragment côté serveur.
- `AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_SIDE_TIMESTAMP` - Horodatage du fragment côté producteur.

Les balises suivantes seront incluses en cas d'exception :

- `AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER` - Le numéro du fragment à l'origine de l'exception.
- `AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_ERROR_CODE` - Le code entier de l'erreur.
- `AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_MESSAGE` - Une description textuelle de l'exception.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

`GetImages` génère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURL et GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un PlaybackMode de ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un PlaybackMode of LIVE est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListFragments

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Renvoie une liste d'[Fragment](#)objets du flux et de la plage d'horodatage spécifiés dans les données archivées.

La liste des fragments est finalement cohérente. Cela signifie que même si le producteur reçoit un accusé de réception indiquant qu'un fragment est persistant, le résultat risque de ne pas être renvoyé immédiatement à la suite d'une demande adressée à `ListFragments`. Cependant, les résultats sont généralement disponibles en moins d'une seconde.

Note

Vous devez d'abord appeler `GetDataEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Envoyez ensuite les `ListFragments` demandes à ce point de terminaison à l'aide du paramètre `--endpoint-url`.

Important

Si une erreur est générée après avoir appelé une API multimédia archivée Kinesis Video Streams, outre le code d'état HTTP et le corps de la réponse, elle inclut les informations suivantes :

- `x-amz-ErrorType`En-tête HTTP : contient un type d'erreur plus spécifique en plus de ce que fournit le code d'état HTTP.
- `x-amz-RequestId`En-tête HTTP : si vous souhaitez signaler un problème à AWS, l'équipe d'assistance pourra mieux diagnostiquer le problème si vous lui donnez l'ID de demande.

Le code d'état HTTP et l' `ErrorType` en-tête peuvent être utilisés pour prendre des décisions programmatiques quant à savoir si les erreurs peuvent être réessayées et dans quelles conditions, ainsi que pour fournir des informations sur les actions que le programmeur client devra peut-être entreprendre pour réessayer avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section Erreurs au bas de cette rubrique, ainsi que [les erreurs courantes](#).

Syntaxe de la demande

```
POST /listFragments HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "FragmentSelector": {
    "FragmentSelectorType": "string",
    "TimestampRange": {
      "EndTimeStamp": number,
      "StartTimeStamp": number
    }
  },
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "StreamARN": "string",
  "StreamName": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

FragmentSelector

Décrit la plage d'horodatage et l'origine de l'horodatage de la plage de fragments à renvoyer.

Note

Cela n'est requis que lorsque le `NextToken` n'est pas transmis dans l'API.

Type : objet [FragmentSelector](#)

Obligatoire : non

MaxResults

Nombre total de fragments à renvoyer. Si le nombre total de fragments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée dans `max-results`, un [ListFragments: NextToken](#) est fourni dans la sortie que vous pouvez utiliser pour reprendre la pagination.

La valeur par défaut est 100.

Type : long

Plage valide : valeur minimum de 1. La valeur maximale est 1 000.

Obligatoire : non

NextToken

Jeton permettant de spécifier où commencer la pagination. Il s'agit du [ListFragments: NextToken](#) d'une réponse précédemment tronquée.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 4096.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/-]{0,2}`

Obligatoire : non

StreamARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du flux à partir duquel récupérer une liste de fragments. Spécifiez ce paramètre ou le `StreamName` paramètre.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux à partir duquel récupérer une liste de fragments. Spécifiez ce paramètre ou le `StreamARN` paramètre.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Fragments": [
    {
      "FragmentLengthInMilliseconds": number,
      "FragmentNumber": "string",
      "FragmentSizeInBytes": number,
      "ProducerTimestamp": number,
      "ServerTimestamp": number
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[Fragments](#)

Liste des [Fragment](#) objets archivés du flux qui répondent aux critères de sélection. Les résultats ne sont pas présentés dans un ordre précis, même sur plusieurs pages.

Si aucun fragment du flux ne répond aux critères de sélection, une liste vide est renvoyée.

Type : tableau d'objets [Fragment](#)

[NextToken](#)

Si la liste renvoyée est tronquée, l'opération renvoie ce jeton à utiliser pour récupérer la page de résultats suivante. Cette valeur est indiquée null lorsqu'il n'y a plus de résultats à renvoyer.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 4096.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/\]{0,2}`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité la demande car vous avez dépassé une limite. Essayez de passer l'appel plus tard. Pour plus d'informations sur les limites, consultez la section [Quotas Kinesis Video Streams](#).

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

Un paramètre spécifié dépasse ses restrictions, n'est pas pris en charge ou ne peut pas être utilisé.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

Code d'état : 403, l'appelant n'est pas autorisé à effectuer une opération sur le flux donné, ou le jeton a expiré.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

GetImages génère cette erreur lorsque Kinesis Video Streams ne trouve pas le flux que vous avez spécifié.

GetHLSStreamingSessionURL et GetDASHStreamingSessionURL génère cette erreur si une session avec un PlaybackMode de ON_DEMAND ou LIVE_REPLAY est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment dans la plage de temps demandée, ou si une session avec un PlaybackMode of LIVE est demandée pour un flux qui ne contient aucun fragment au cours des 30 dernières secondes.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis

Les actions suivantes sont prises en charge par les canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis :

- [GetIceServerConfig](#)
- [SendAlexaOfferToMaster](#)

GetIceServerConfig

Service : Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Remarque : Avant d'utiliser cette API, vous devez appeler l'`GetSignalingChannelEndpointAPI` pour demander le point de terminaison HTTPS. Vous spécifiez ensuite le point de terminaison et la région dans votre demande d'`GetIceServerConfigAPI`.

Obtient les informations de configuration du serveur ICE (Interactive Connectivity Establishment) URIs, notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe qui peuvent être utilisés pour configurer la connexion WebRTC. Le composant ICE utilise ces informations de configuration pour configurer la connexion WebRTC, notamment pour s'authentifier auprès du serveur relais Traversal Using Relays around NAT (TURN).

TURN est un protocole utilisé pour améliorer la connectivité des peer-to-peer applications. En fournissant un service de relais basé sur le cloud, TURN garantit qu'une connexion peut être établie même lorsqu'un ou plusieurs pairs sont incapables d'établir une peer-to-peer connexion directe. Pour plus d'informations, consultez [Une API REST pour accéder aux services TURN](#).

Vous pouvez invoquer cette API pour établir un mécanisme de secours au cas où l'un des pairs ne parviendrait pas à établir une peer-to-peer connexion directe via un canal de signalisation. Vous devez spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) de votre canal de signalisation afin d'appeler cette API.

Syntaxe de la demande

```
POST /v1/get-ice-server-config HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "ClientId": "string",
  "Service": "string",
  "Username": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

L'ARN du canal de signalisation à utiliser pour la peer-to-peer connexion entre les homologues configurés.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

ClientId

Identifiant unique pour le spectateur. Doit être unique dans le canal de signalisation.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Service

Spécifie le service souhaité. Actuellement, TURN est la seule valeur valide.

Type : String

Valeurs valides : TURN

Obligatoire : non

Username

Un ID utilisateur facultatif à associer aux informations d'identification.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "IceServerList": [
    {
      "Password": "string",
      "Ttl": number,
      "Uris": [ "string" ],
      "Username": "string"
    }
  ]
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

[IceServerList](#)

Liste des objets d'information du serveur ICE.

Type : tableau d'objets [IceServer](#)

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Votre demande a été limitée car vous avez dépassé la limite d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

InvalidClientException

Le client spécifié n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

La ressource spécifiée est introuvable.

Code d'état HTTP : 404

SessionExpiredException

Si la session client est expirée. Une fois le client connecté, la session est valide pendant 45 minutes. Le client doit se reconnecter au canal pour continuer à envoyer/recevoir des messages.

Code d'état HTTP : 400

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)

- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

SendAlexaOfferToMaster

Service : Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Note

Avant d'utiliser cette API, vous devez appeler l'`GetSignalingChannelEndpointAPI` pour obtenir un point de terminaison. Vous spécifiez ensuite le point de terminaison et la région dans votre demande d'`SendAlexaOfferToMasterAPI`.

Cette API vous permet de connecter des appareils compatibles WebRTC à des appareils d'affichage Alexa. Lorsqu'il est invoqué, il envoie l'offre du protocole de description de session Alexa (SDP) à l'homologue principal. L'offre est délivrée dès que le master est connecté au canal de signalisation spécifié. Cette API renvoie la réponse SDP du maître connecté. Si le maître n'est pas connecté au canal de signalisation, les demandes de retransmission sont effectuées jusqu'à l'expiration du message.

Syntaxe de la demande

```
POST /v1/send-alexa-offer-to-master HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "ChannelARN": "string",
  "MessagePayload": "string",
  "SenderClientId": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ChannelARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) du canal de signalisation par lequel Alexa et le pair principal communiquent.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

MessagePayload

Le contenu de l'offre SDP codé en base64.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 10 000.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]+`

Obligatoire : oui

SenderClientId

Identifiant unique du client expéditeur.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Answer": "string"
}
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

Answer

Le contenu de la réponse SDP codé en base64.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 10 000.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

ClientLimitExceededException

Votre demande a été limitée car vous avez dépassé la limite d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

NotAuthorizedException

L'appelant n'est pas autorisé à effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 401

ResourceNotFoundException

La ressource spécifiée est introuvable.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Stockage WebRTC d'Amazon Kinesis Video

Les actions suivantes sont prises en charge par Amazon Kinesis Video WebRTC Storage :

- [JoinStorageSession](#)
- [JoinStorageSessionAsViewer](#)

JoinStorageSession

Service : Amazon Kinesis Video WebRTC Storage

Note

Avant d'utiliser cette API, vous devez appeler l'`GetSignalingChannelEndpointAPI` pour demander le point de terminaison WebRTC. Vous spécifiez ensuite le point de terminaison et la région dans votre demande d'`JoinStorageSessionAPI`.

Participez à la session WebRTC and/or audio multidirectionnelle en cours en tant que périphérique de production vidéo pour un canal d'entrée. S'il n'existe pas de session pour le canal, créez une nouvelle session de streaming et fournissez l'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation.

Actuellement, pour `SINGLE_MASTER` ce type, un appareil de production vidéo est capable d'ingérer à la fois du contenu audio et vidéo dans un flux. Seuls les appareils de production vidéo peuvent rejoindre la session et enregistrer du contenu multimédia.

Important

Des pistes audio et vidéo sont actuellement requises pour l'ingestion du WebRTC.

Exigences actuelles :

- Piste vidéo : H.264
- Piste audio : Opus

La vidéo ingérée qui en résulte dans le flux vidéo Kinesis comportera les paramètres suivants : vidéo H.264 et audio AAC.

Une fois qu'un participant principal a négocié une connexion via WebRTC, la session multimédia ingérée est enregistrée dans le flux vidéo Kinesis. Plusieurs spectateurs peuvent ensuite lire du contenu multimédia en temps réel via notre fonction `Playback APIs`.

Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités existantes de Kinesis Video Streams, HLS telles que DASH la lecture, la génération d'images [GetImages](#) via, etc., avec du contenu WebRTC ingéré.

Note

La livraison d'images et les notifications S3 ne sont actuellement pas prises en charge.

Note

Supposons qu'un seul appareil de production vidéo client puisse être associé à une session pour le canal. Si plusieurs clients rejoignent la session d'une chaîne spécifique en tant que périphérique de production vidéo, la demande la plus récente du client a priorité.

Informations supplémentaires

- Idempotent - Cette API n'est pas idempotente.
- Comportement des nouvelles tentatives : cela est considéré comme un nouvel appel d'API.
- Appels simultanés - Les appels simultanés sont autorisés. Une offre est envoyée une fois par appel.

Syntaxe de la demande

```
POST /joinStorageSession HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "channelArn": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

channelArn

L'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation.

 Important

Notez la capitalisation de ce paramètre d'entrée.

Type : String

Modèle : `arn:(aws[a-zA-Z-]*):kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 403

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

La ressource spécifiée est introuvable.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

JoinStorageSessionAsViewer

Service : Amazon Kinesis Video WebRTC Storage

Note

L'ingestion du WebRTC avec prise en charge de plusieurs visionneurs (version préliminaire) est fournie en version préliminaire conformément aux conditions de service et est AWS sujette à modification. Il n'est actuellement disponible que dans us-east-1 (IAD). Pour participer à l'avant-première, envoyez-nous un e-mail à kvs-webrtc-multi-view-preview@amazon.com.

Note

Avant d'utiliser cette API, vous devez appeler l'GetSignalingChannelEndpointAPI pour demander le point de terminaison WEBRTC. Vous spécifiez ensuite le point de terminaison et la région dans votre demande d'JoinStorageSessionAsViewerAPI.

JoinStorageSessionAsViewer permet à un utilisateur de rejoindre une session de streaming WebRTC en cours enregistrée dans le cloud. Cette API établit une connexion WebRTC en envoyant une offre SDP et des candidats ICE entre le spectateur et l'agent d'enregistrement, permettant au spectateur de recevoir une vidéo en temps réel du maître via l'agent d'enregistrement et de participer à une communication audio bidirectionnelle via l'agent d'enregistrement. Une fois connecté, le son du spectateur, s'il est fourni, est transmis à tous les autres pairs connectés, y compris le participant principal, et est intégré au flux WebRTC enregistré dans le flux Kinesis Video.

Important

Les spectateurs ne peuvent actuellement pas envoyer de pistes vidéo. Les spectateurs peuvent envoyer une piste audio facultative ou ne pas envoyer de piste du tout. Exigences actuelles relatives à l'envoi des spectateurs par les participants :

- Piste vidéo : non prise en charge
- Piste audio (en option) : Opus

Si le participant principal est actuellement connecté à l'appareil de production vidéo, la vidéo ingérée qui en résulte dans le flux vidéo Kinesis comportera les paramètres suivants : vidéo H.264 et audio AAC.

 Note

Les participants spectateurs se connectent directement à la session de stockage et non directement au participant principal. La session de stockage se charge du mixage, de la duplication et du routage du média vers la destination appropriée.

 Note

Si le participant principal n'est pas présent, les spectateurs ne pourront pas s'entendre.

Une fois que le participant téléspectateur a négocié une connexion via WebRTC, la session audio ingérée est stockée dans le flux vidéo Kinesis tant que le participant principal est également connecté à la session de stockage.

Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités existantes de Kinesis Video Streams, HLS telles que DASH la lecture, la génération d'images [GetImages](#) via, etc., avec du contenu WebRTC ingéré.

 Note

La livraison d'images et les notifications S3 ne sont actuellement pas prises en charge.

 Note

Supposons qu'un seul appareil de production vidéo client puisse être associé à une session pour le canal. Si plusieurs clients rejoignent la session d'une chaîne spécifique en tant que périphérique de production vidéo, la demande la plus récente du client a priorité.

Restrictions

Les limites actuelles sont en place :

- Nombre maximum de spectateurs : 3
- Durée maximale pendant laquelle les spectateurs restent connectés à la session de stockage en l'absence d'un participant principal : 3 minutes

Important

Si un utilisateur se déconnecte de la session de stockage (ferme la connexion homologue), son quota (limite de spectateurs) reste consommé pendant 1 minute. Pendant cette période d'une minute, le spectateur peut invoquer cette API avec le même ID client pour rejoindre la session sans consommer un quota de spectateurs supplémentaire. Au bout d'une minute, le quota de spectateurs est dépassé et les autres spectateurs peuvent s'y joindre.

Informations supplémentaires

- Idempotent - Cette API n'est pas idempotente.
- Comportement des nouvelles tentatives : cela est considéré comme un nouvel appel d'API.
- Appels simultanés - Les appels simultanés sont autorisés. Une offre est envoyée une fois par appel.

Syntaxe de la demande

```
POST /joinStorageSessionAsViewer HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "channelArn": "string",
  "clientId": "string"
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

[channelArn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation.

Important

Notez la capitalisation de ce paramètre d'entrée.

Type : String

Modèle : `arn:(aws[a-zA-Z-]*):kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : oui

[clientId](#)

Identifiant unique du client expéditeur.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs courantes pour toutes les actions, consultez [Erreurs courantes](#).

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas des autorisations requises pour effectuer cette opération.

Code d'état HTTP : 403

ClientLimitExceededException

Kinesis Video Streams a limité le nombre de demandes car vous avez dépassé le nombre maximal d'appels clients autorisés. Essayez de passer l'appel plus tard.

Code d'état HTTP : 400

InvalidArgumentException

La valeur de ce paramètre d'entrée n'est pas valide.

Code d'état HTTP : 400

ResourceNotFoundException

La ressource spécifiée est introuvable.

Code d'état HTTP : 404

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [Interface de ligne de commande AWS](#)
- [AWS SDK pour .NET](#)
- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Go v2](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK pour Kotlin](#)
- [AWS SDK pour PHP V3](#)
- [AWS SDK pour Python](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Types de données

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams :

- [ChannelInfo](#)
- [ChannelNameCondition](#)
- [DeletionConfig](#)
- [EdgeAgentStatus](#)
- [EdgeConfig](#)
- [ImageGenerationConfiguration](#)
- [ImageGenerationDestinationConfig](#)
- [LastRecorderStatus](#)
- [LastUploaderStatus](#)
- [ListEdgeAgentConfigurationsEdgeConfig](#)
- [LocalSizeConfig](#)
- [MappedResourceConfigurationListItem](#)
- [MediaSourceConfig](#)
- [MediaStorageConfiguration](#)
- [NotificationConfiguration](#)
- [NotificationDestinationConfig](#)
- [RecorderConfig](#)
- [ResourceEndpointListItem](#)
- [ScheduleConfig](#)
- [SingleMasterChannelEndpointConfiguration](#)
- [SingleMasterConfiguration](#)
- [StreamInfo](#)
- [StreamNameCondition](#)
- [Tag](#)
- [UploaderConfig](#)

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Media :

- [StartSelector](#)

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Archived Media :

- [ClipFragmentSelector](#)
- [ClipTimestampRange](#)
- [DASHFragmentSelector](#)
- [DASHTimestampRange](#)
- [Fragment](#)
- [FragmentSelector](#)
- [HLSFragmentSelector](#)
- [HLSTimestampRange](#)
- [Image](#)
- [TimestampRange](#)

Les types de données suivants sont pris en charge par les canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis :

- [IceServer](#)

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video WebRTC Storage :

Amazon Kinesis Video Streams

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams :

- [ChannelInfo](#)
- [ChannelNameCondition](#)
- [DeletionConfig](#)
- [EdgeAgentStatus](#)
- [EdgeConfig](#)
- [ImageGenerationConfiguration](#)
- [ImageGenerationDestinationConfig](#)

- [LastRecorderStatus](#)
- [LastUploaderStatus](#)
- [ListEdgeAgentConfigurationsEdgeConfig](#)
- [LocalSizeConfig](#)
- [MappedResourceConfigurationListItem](#)
- [MediaSourceConfig](#)
- [MediaStorageConfiguration](#)
- [NotificationConfiguration](#)
- [NotificationDestinationConfig](#)
- [RecorderConfig](#)
- [ResourceEndpointListItem](#)
- [ScheduleConfig](#)
- [SingleMasterChannelEndpointConfiguration](#)
- [SingleMasterConfiguration](#)
- [StreamInfo](#)
- [StreamNameCondition](#)
- [Tag](#)
- [UploaderConfig](#)

ChannelInfo

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure qui encapsule les métadonnées et les propriétés d'un canal de signalisation.

Table des matières

ChannelARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du canal de signalisation.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

ChannelName

Nom du canal de signalisation.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

ChannelStatus

État actuel du canal de signalisation.

Type : String

Valeurs valides : `CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING`

Obligatoire : non

ChannelType

Type de canal de signalisation.

Type : String

Valeurs valides : SINGLE_MASTER | FULL_MESH

Obligatoire : non

CreationTime

Heure à laquelle le canal de signalisation a été créé.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

SingleMasterConfiguration

Structure contenant la configuration du type de SINGLE_MASTER canal.

Type : objet [SingleMasterConfiguration](#)

Obligatoire : non

Version

Version actuelle du canal de signalisation.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ChannelNameCondition

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Paramètre d'entrée facultatif pour l'`ListSignalingChannelsAPI`. Lorsque ce paramètre est spécifié lors de l'appel `ListSignalingChannels`, l'API renvoie uniquement les canaux qui répondent à une condition spécifiée dans `ChannelNameCondition`.

Table des matières

ComparisonOperator

Un opérateur de comparaison. Actuellement, vous ne pouvez spécifier que l'`BEGINS_WITH` opérateur, qui recherche les canaux de signalisation dont le nom commence par un préfixe donné.

Type : String

Valeurs valides : `BEGINS_WITH`

Obligatoire : non

ComparisonValue

Une valeur à comparer.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DeletionConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Les détails de configuration requis pour supprimer la connexion du flux à partir de l'agent Edge.

Table des matières

DeleteAfterUpload

`booleanValeur` utilisée pour indiquer si vous souhaitez ou non marquer le média pour suppression, une fois qu'il a été chargé sur le cloud Kinesis Video Stream. Les fichiers multimédias peuvent être supprimés si l'une des valeurs de configuration de suppression est définie sur `true`, par exemple lorsque la limite `deEdgeRetentionInHours`, ou `deMaxLocalMediaSizeInMB`, est atteinte.

La valeur par défaut étant définie sur `true`, configurez le calendrier de téléchargement de telle sorte que les fichiers multimédias ne soient pas supprimés avant leur téléchargement initial sur le AWS cloud.

Type : booléen

Obligatoire : non

EdgeRetentionInHours

Le nombre d'heures pendant lesquelles vous souhaitez conserver les données du flux sur l'agent Edge. La valeur par défaut de la durée de rétention est de 720 heures, soit 30 jours.

Type : entier

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 720.

Obligatoire : non

LocalSizeConfig

La valeur de la taille locale requise pour supprimer la configuration Edge.

Type : objet [LocalSizeConfig](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

EdgeAgentStatus

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Objet contenant les derniers détails d'état relatifs aux tâches d'enregistrement et de téléchargement d'un agent Edge. Utilisez ces informations pour déterminer l'état actuel d'un agent Edge.

Table des matières

LastRecorderStatus

État le plus récent de la tâche d'enregistrement périphérique d'un stream.

Type : objet [LastRecorderStatus](#)

Obligatoire : non

LastUploaderStatus

État le plus récent de la tâche de mise en ligne d'un stream de la périphérie vers le cloud.

Type : objet [LastUploaderStatus](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

EdgeConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Description de la configuration périphérique du flux qui sera utilisée pour la synchronisation avec le composant Edge Agent IoT Greengrass. Le composant Edge Agent s'exécutera sur un appareil IoT Hub configuré dans vos locaux.

Table des matières

HubDeviceArn

L'objet « Internet des objets (IoT) » du stream.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:iot:[a-z0-9-]+:[0-9]+:thing/[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

RecorderConfig

La configuration de l'enregistreur comprend les `MediaSourceConfig` informations locales, qui sont utilisées comme informations d'identification pour accéder aux fichiers multimédia locaux diffusés sur la caméra.

Type : objet [RecorderConfig](#)

Obligatoire : oui

DeletionConfig

La configuration de suppression est composée des détails de la durée de rétention (`EdgeRetentionInHours`) et de la configuration de taille locale (`LocalSizeConfig`) utilisés pour effectuer la suppression.

Type : objet [DeletionConfig](#)

Obligatoire : non

UploaderConfig

La configuration du téléchargeur contient les `ScheduleExpression` informations qui sont utilisées pour planifier les tâches de téléchargement des fichiers multimédia enregistrés depuis l'agent Edge vers un flux vidéo Kinesis.

Type : objet [UploaderConfig](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ImageGenerationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure contenant les informations requises pour la livraison des images KVS. Si la valeur est nulle, la configuration sera supprimée du flux.

Table des matières

DestinationConfig

Structure qui contient les informations requises pour fournir des images à un client.

Type : objet [ImageGenerationDestinationConfig](#)

Obligatoire : oui

Format

Format d'image accepté.

Type : String

Valeurs valides : JPEG | PNG

Obligatoire : oui

ImageSelectorType

Origine des horodatages du serveur ou du producteur à utiliser pour générer les images.

Type : String

Valeurs valides : SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP

Obligatoire : oui

SamplingInterval

Intervalle de temps en millisecondes (ms) auquel les images doivent être générées à partir du flux. La valeur minimale pouvant être fournie est de 200 ms. Si la plage d'horodatage est inférieure à l'intervalle d'échantillonnage, l'image de `StartTimeStamp` sera renvoyée si elle est disponible.

Type : entier

Obligatoire : oui

Status

Indique si l'ContinuousImageGenerationConfigurationsAPI est activée ou désactivée.

Type : String

Valeurs valides : ENABLED | DISABLED

Obligatoire : oui

FormatConfig

Liste d'une structure de paire clé-valeur contenant des paramètres supplémentaires pouvant être appliqués lors de la génération de l'image. La FormatConfig clé est le JPEGQuality, qui indique la clé de qualité JPEG à utiliser pour générer l'image. La FormatConfig valeur accepte des entiers compris entre 1 et 100. Si la valeur est 1, l'image sera générée avec une qualité inférieure et une compression optimale. Si la valeur est 100, l'image sera générée avec la meilleure qualité et avec moins de compression. Si aucune valeur n'est fournie, la valeur par défaut de la JPEGQuality clé sera fixée à 80.

Type : mappage chaîne/chaîne

Entrées cartographiques : nombre maximum d'un élément.

Clés valides : JPEGQuality

Contraintes de longueur de valeur : longueur minimale de 0. Longueur maximale de 256.

Modèle de valeur : `^[a-zA-Z_0-9]+`

Obligatoire : non

HeightPixels

Hauteur de l'image de sortie utilisée conjointement avec le WidthPixels paramètre. Lorsque HeightPixels les deux WidthPixels paramètres sont fournis, l'image est étirée pour s'adapter au rapport hauteur/largeur spécifié. Si seul le HeightPixels paramètre est fourni, son rapport hauteur/largeur d'origine sera utilisé pour calculer le WidthPixels rapport. Si aucun paramètre n'est fourni, la taille de l'image d'origine sera renvoyée.

Type : entier

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 2160.

Obligatoire : non

WidthPixels

Largeur de l'image de sortie utilisée conjointement avec le HeightPixels paramètre. Lorsque WidthPixels les deux HeightPixels paramètres sont fournis, l'image est étirée pour s'adapter au rapport hauteur/largeur spécifié. Si seul le WidthPixels paramètre est fourni, son rapport hauteur/largeur d'origine sera utilisé pour calculer le HeightPixels rapport. Si aucun paramètre n'est fourni, la taille de l'image d'origine sera renvoyée.

Type : entier

Plage valide : valeur minimum de 1. Valeur maximale de 3840.

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ImageGenerationDestinationConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure qui contient les informations requises pour fournir des images à un client.

Table des matières

DestinationRegion

AWS Région du compartiment S3 où les images seront livrées. Cela DestinationRegion doit correspondre à la région où se trouve le flux.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimale de 9. Longueur maximale de 14

Modèle : `^[a-z]+(-[a-z]+)?-[a-z]+-[0-9]$`

Obligatoire : oui

Uri

L'identifiant de ressource uniforme (URI) qui identifie l'endroit où les images seront livrées.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 255.

Modèle : `^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?( [/]+ )/?([ ^* ]*)$`

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

LastRecorderStatus

Service : Amazon Kinesis Video Streams

État le plus récent de la tâche d'enregistrement périphérique d'un stream.

Table des matières

JobStatusDetails

Description du dernier statut d'une tâche d'enregistreur.

Type : chaîne

Obligatoire : non

LastCollectedTime

Horodatage auquel la tâche d'enregistrement a été exécutée pour la dernière fois et le support enregistré sur le disque local.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

LastUpdatedTime

Horodatage auquel l'état de l'enregistreur a été mis à jour pour la dernière fois.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

RecorderStatus

État de la dernière tâche d'enregistrement.

Type : String

Valeurs valides : SUCCESS | USER_ERROR | SYSTEM_ERROR

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

LastUploaderStatus

Service : Amazon Kinesis Video Streams

État le plus récent de la tâche de mise en ligne d'un stream de la périphérie vers le cloud.

Table des matières

JobStatusDetails

Description du dernier statut d'une tâche de mise en ligne.

Type : chaîne

Obligatoire : non

LastCollectedTime

Horodatage auquel la tâche de téléchargement a été exécutée pour la dernière fois et le contenu multimédia collecté dans le cloud.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

LastUpdatedTime

Horodatage auquel le statut de l'uploader a été mis à jour pour la dernière fois.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

UploaderStatus

État de la dernière tâche de téléchargement.

Type : String

Valeurs valides : SUCCESS | USER_ERROR | SYSTEM_ERROR

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ListEdgeAgentConfigurationsEdgeConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Description de la configuration périphérique d'un flux unique.

Table des matières

CreationTime

L'horodatage auquel le flux a créé la configuration Edge pour la première fois.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

EdgeConfig

Description de la configuration périphérique du flux qui sera utilisée pour la synchronisation avec le composant Edge Agent IoT Greengrass. Le composant Edge Agent s'exécutera sur un appareil IoT Hub configuré dans vos locaux.

Type : objet [EdgeConfig](#)

Obligatoire : non

FailedStatusDetails

Description de l'état de défaillance généré.

Type : chaîne

Obligatoire : non

LastUpdatedTime

Horodatage de la dernière mise à jour de la configuration Edge par le flux.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux .

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

SyncStatus

État de synchronisation actuel de la configuration périphérique du flux.

Type : String

Valeurs valides : SYNCING | ACKNOWLEDGED | IN_SYNC | SYNC_FAILED | DELETING | DELETE_FAILED | DELETING_ACKNOWLEDGED

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

LocalSizeConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Les détails de configuration qui incluent la taille maximale du média (MaxLocalMediaSizeInMB) que vous souhaitez stocker pour un flux sur l'agent Edge, ainsi que la stratégie à utiliser (StrategyOnFullSize) lorsque la taille maximale d'un flux est atteinte.

Table des matières

MaxLocalMediaSizeInMB

Taille maximale globale du média que vous souhaitez stocker pour un flux sur l'agent Edge.

Type : entier

Plage valide : valeur minimale de 64. Valeur maximale de 2 000 000.

Obligatoire : non

StrategyOnFullSize

Stratégie à exécuter lorsque la MaxLocalMediaSizeInMB limite d'un stream est atteinte.

Type : String

Valeurs valides : DELETE_OLDEST_MEDIA | DENY_NEW_MEDIA

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

MappedResourceConfigurationListItem

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure qui encapsule ou contient les propriétés de configuration du stockage multimédia.

Table des matières

ARN

Le nom de ressource Amazon (ARN) de la ressource Kinesis Video Stream, associée au flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

Type

Type de ressource associée au flux vidéo Kinesis.

Type : chaîne

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

MediaSourceConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Les détails de configuration qui comprennent les informations d'identification requises (MediaUriSecretArn et MediaUriType) pour accéder aux fichiers multimédia transmis à la caméra.

Table des matières

MediaUriSecretArn

L'ARN du AWS Secrets Manager pour le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra, ou l'emplacement d'un fichier multimédia local.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimale de 20. Longueur maximale de 2048.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:secretsmanager:[a-z0-9-]+:[0-9]+:secret:[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : oui

MediaUriType

Type d'identifiant de ressource uniforme (URI). La FILE_URI valeur peut être utilisée pour diffuser des fichiers multimédia locaux.

Note

L'aperçu ne prend en charge que le format URI de la source RTSP_URI multimédia.

Type : String

Valeurs valides : RTSP_URI | FILE_URI

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

MediaStorageConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure qui encapsule ou contient les propriétés de configuration du stockage multimédia.

- Si cette option `StorageStatus` est activée, les données seront stockées dans le fichier `StreamARN` fourni. Pour que l'ingestion du WebRTC fonctionne, la conservation des données doit être activée dans le flux.
- Si `StorageStatus` cette option est désactivée, aucune donnée ne sera stockée et le `StreamARN` paramètre ne sera pas nécessaire.

Table des matières

Status

État de la configuration du stockage multimédia.

Type : String

Valeurs valides : ENABLED | DISABLED

Obligatoire : oui

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)

- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

NotificationConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Utilisez cette API pour configurer les notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) lorsque des fragments sont disponibles dans un flux. Si ce paramètre est nul, la configuration sera supprimée du flux.

Consultez la section [Notifications dans Kinesis Video Streams](#) pour plus d'informations.

Table des matières

DestinationConfig

Les informations de destination requises pour envoyer une notification à un client.

Type : objet [NotificationDestinationConfig](#)

Obligatoire : oui

Status

Indique si une configuration de notification est activée ou désactivée.

Type : String

Valeurs valides : ENABLED | DISABLED

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

NotificationDestinationConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure qui contient les informations requises pour envoyer une notification à un client.

Table des matières

Uri

L'identifiant de ressource uniforme (URI) qui identifie l'endroit où les images seront livrées.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 255.

Modèle : `^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?( [/]+ )/?([ ^* ]*)$`

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

RecorderConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

La configuration de l'enregistreur comprend les `MediaSourceConfig` informations locales qui sont utilisées comme informations d'identification pour accéder aux fichiers multimédia locaux diffusés sur la caméra.

Table des matières

MediaSourceConfig

Les détails de configuration qui comprennent les informations d'identification requises (`MediaUriSecretArnetMediaUriType`) pour accéder aux fichiers multimédia transmis à la caméra.

Type : objet [MediaSourceConfig](#)

Obligatoire : oui

ScheduleConfig

La configuration qui comprend `ScheduleExpression` les `DurationInMinutes` détails qui spécifient la planification de l'enregistrement à partir d'une caméra, ou d'un fichier multimédia local, sur l'agent Edge. Si l'`ScheduleExpression`attribut n'est pas fourni, l'agent Edge sera toujours configuré en mode enregistrement.

Type : objet [ScheduleConfig](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ResourceEndpointListItem

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Objet qui décrit le point final du canal de signalisation renvoyé par l'GetSignalingChannelEndpointAPI.

Le point de terminaison du serveur multimédia correspondra au WebRTC protocole.

Table des matières

Protocol

Protocole du canal de signalisation renvoyé par l'GetSignalingChannelEndpointAPI.

Type : String

Valeurs valides : WSS | HTTPS | WebRTC

Obligatoire : non

ResourceEndpoint

Point de terminaison du canal de signalisation renvoyé par l'GetSignalingChannelEndpointAPI.

Type : chaîne

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ScheduleConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Cette API vous permet de spécifier la durée pendant laquelle la caméra, ou le fichier multimédia local, doit enregistrer sur l'agent Edge. Le ScheduleConfig comprend les DurationInMinutes attributs ScheduleExpression et.

Si le n'ScheduleConfigest pas fourni dans leRecorderConfig, l'agent Edge sera toujours réglé en mode enregistrement.

Si le n'ScheduleConfigest pas fourni dans leUploaderConfig, l'agent Edge téléchargera le fichier à intervalles réguliers (toutes les 1 heure).

Table des matières

DurationInSeconds

Durée totale d'enregistrement du média. Si l'ScheduleExpressionattribut est fourni, il doit également être spécifié. DurationInSeconds

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 60. Valeur maximale de 3 600.

Obligatoire : oui

ScheduleExpression

L'expression Quartz cron qui prend en charge la planification des tâches à enregistrer à partir de la caméra, ou d'un fichier multimédia local, sur l'agent Edge. Si le n'ScheduleExpressionest pas fourni pour leRecorderConfig, l'agent Edge sera toujours réglé en mode enregistrement.

Pour plus d'informations sur Quartz, reportez-vous à la page du [didacticiel Cron Trigger](#) pour comprendre les expressions valides et leur utilisation.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimale de 11. Longueur maximum de 100.

Modèle : [^\n]{11,100}

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

SingleMasterChannelEndpointConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Objet contenant la configuration du point de terminaison pour le type de SINGLE_MASTER canal.

Table des matières

Protocols

Cette propriété est utilisée pour déterminer la nature de la communication sur ce canal SINGLE_MASTER de signalisation. Si elle WSS est spécifiée, cette API renvoie un point de terminaison websocket. Si elle HTTPS est spécifiée, cette API renvoie un HTTPS point de terminaison.

Type : tableau de chaînes

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximum de 5 éléments.

Valeurs valides : WSS | HTTPS | WEBRTC

Obligatoire : non

Role

Cette propriété est utilisée pour déterminer les autorisations de messagerie dans ce canal SINGLE_MASTER de signalisation. Si elle MASTER est spécifiée, cette API renvoie un point de terminaison qu'un client peut utiliser pour recevoir des offres et envoyer des réponses à tous les spectateurs de ce canal de signalisation. Si elle VIEWER est spécifiée, cette API renvoie un point de terminaison qu'un client ne peut utiliser que pour envoyer des offres à un autre MASTER client sur ce canal de signalisation.

Type : String

Valeurs valides : MASTER | VIEWER

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

SingleMasterConfiguration

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Structure contenant la configuration du type de SINGLE_MASTER canal.

Table des matières

MessageTtlSeconds

Durée (en secondes) pendant laquelle un canal de signalisation conserve les messages non livrés avant qu'ils ne soient supprimés. [UpdateSignalingChannel](#) À utiliser pour mettre à jour cette valeur.

Type : entier

Plage valide : valeur minimale de 5. Valeur maximale de 120.

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

StreamInfo

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Objet décrivant un flux vidéo Kinesis.

Table des matières

CreationTime

Horodatage qui indique la date de création du flux.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

DataRetentionInHours

Durée pendant laquelle le flux conserve les données, en heures.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 0.

Obligatoire : non

DeviceName

Le nom de l'appareil associé au flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

KmsKeyId

ID de la clé AWS Key Management Service (AWS KMS) utilisée par Kinesis Video Streams pour chiffrer les données du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 2048.

Modèle : .+

Obligatoire : non

MediaType

Le MediaType du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*`

Obligatoire : non

Status

État du flux.

Type : String

Valeurs valides : CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING

Obligatoire : non

StreamARN

L'Amazon Resource Name (ARN) du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/[0-9]+`

Obligatoire : non

StreamName

Nom du flux .

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Version

Version du flux.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : [a-zA-Z0-9]+

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

StreamNameCondition

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Spécifie la condition à laquelle les flux doivent satisfaire pour être renvoyés lorsque vous listez des flux (voir l'`ListStreamsAPI`). Une condition comporte une opération de comparaison et une valeur. Actuellement, vous ne pouvez spécifier que l'`BEGINS_WITH`opérateur, qui recherche les flux dont le nom commence par un préfixe donné.

Table des matières

ComparisonOperator

Un opérateur de comparaison. Actuellement, vous ne pouvez spécifier que l'`BEGINS_WITH`opérateur, qui recherche les flux dont le nom commence par un préfixe donné.

Type : String

Valeurs valides : `BEGINS_WITH`

Obligatoire : non

ComparisonValue

Une valeur à comparer.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[a-zA-Z0-9_.-]+`

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Tag

Service : Amazon Kinesis Video Streams

Paire clé/valeur associée au canal de signalisation spécifié.

Table des matières

Key

La clé de l'étiquette associée au canal de signalisation spécifié.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.: /+=\ -@]*)$`

Obligatoire : oui

Value

La valeur de l'étiquette associée au canal de signalisation spécifié.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 0. Longueur maximum de 256.

Modèle : `[\p{L}\p{Z}\p{N}_.: /+=\ -@]*`

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

UploaderConfig

Service : Amazon Kinesis Video Streams

La configuration qui comprend `ScheduleExpression` les `DurationInMinutes` détails qui spécifient la planification de l'enregistrement à partir d'une caméra, ou d'un fichier multimédia local, sur l'agent Edge. Si le `n'ScheduleConfig` est pas fourni dans le `UploaderConfig`, l'agent Edge téléchargera le fichier à intervalles réguliers (toutes les 1 heure).

Table des matières

ScheduleConfig

La configuration qui comprend `ScheduleExpression` les `DurationInMinutes` détails qui spécifient la planification de l'enregistrement à partir d'une caméra, ou d'un fichier multimédia local, sur l'agent Edge. Si ce `n'ScheduleConfig` est pas le cas `UploaderConfig`, l'agent Edge téléchargera le fichier à intervalles réguliers (toutes les 1 heure).

Type : objet [ScheduleConfig](#)

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Amazon Kinesis Video Streams Media

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Media :

- [StartSelector](#)

StartSelector

Service : Amazon Kinesis Video Streams Media

Identifie le segment du flux vidéo Kinesis où vous souhaitez que GetMedia l'API commence à renvoyer des données multimédia. Vous disposez des options suivantes pour identifier le segment de départ :

- Choisissez le morceau le plus récent (ou le plus ancien).
- Identifiez un morceau spécifique. Vous pouvez identifier un fragment spécifique en fournissant un numéro de fragment ou un horodatage (serveur ou producteur).
- Les métadonnées de chaque morceau incluent un jeton de continuation sous forme de balise Matroska (MKV) (). `AWS_KINESISVIDEO_CONTINUATION_TOKEN` Si votre GetMedia demande précédente a pris fin, vous pouvez utiliser cette valeur de balise dans votre prochaine GetMedia demande. L'API commence alors à renvoyer des fragments en commençant là où la dernière API s'est terminée.

Table des matières

StartSelectorType

Identifie le fragment du flux vidéo Kinesis à partir duquel vous souhaitez commencer à obtenir les données.

- **MAINTENANT** - Commencez par le dernier extrait du stream.
- **LE PLUS TÔT** : commencez par le premier extrait disponible sur le stream.
- **FRAGMENT_NUMBER** - Commencez par le morceau situé après un fragment spécifique. Vous devez également spécifier le paramètre `AfterFragmentNumber`.
- **PRODUCER_TIMESTAMP** ou **SERVER_TIMESTAMP** : commencez par le morceau contenant un fragment avec l'horodatage du producteur ou du serveur spécifié. Vous spécifiez l'horodatage en ajoutant. `StartTimeStamp`
- **CONTINUATION_TOKEN** - Lisez en utilisant le jeton de continuation spécifié.

Note

Si vous choisissez `NOW`, `EARLIEST` ou `CONTINUATION_TOKEN` comme valeur `startSelectorType`, vous ne fournissez aucune information supplémentaire dans le `startSelector`

Type : String

Valeurs valides : `FRAGMENT_NUMBER` | `SERVER_TIMESTAMP` | `PRODUCER_TIMESTAMP` | `NOW` | `EARLIEST` | `CONTINUATION_TOKEN`

Obligatoire : oui

AfterFragmentNumber

Spécifie le numéro de fragment à partir duquel vous souhaitez que l'GetMediaAPI commence à renvoyer les fragments.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^[0-9]+$`

Obligatoire : non

ContinuationToken

Jeton de continuation renvoyé par Kinesis Video Streams dans la réponse GetMedia précédente. L'GetMediaAPI commence ensuite par le segment identifié par le jeton de continuation.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : `^[a-zA-Z0-9_\.\\-]+$`

Obligatoire : non

StartTimestamp

Une valeur d'horodatage. Cette valeur est obligatoire si vous choisissez le `PRODUCER_TIMESTAMP` ou le `SERVER_TIMESTAMP` comme `startSelectorType`. L'GetMediaAPI commence ensuite par le morceau contenant le fragment dont l'horodatage est spécifié.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Amazon Kinesis Video Streams : contenu multimédia archivé

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video Streams Archived Media :

- [ClipFragmentSelector](#)
- [ClipTimestampRange](#)
- [DASHFragmentSelector](#)
- [DASHTimestampRange](#)
- [Fragment](#)
- [FragmentSelector](#)
- [HLSFragmentSelector](#)
- [HLSTimestampRange](#)
- [Image](#)
- [TimestampRange](#)

ClipFragmentSelector

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Décrit la plage d'horodatage et l'origine de l'horodatage d'une plage de fragments.

Les fragments dont l'horodatage du producteur est dupliqué sont dédupliqués. Cela signifie que si les producteurs produisent un flux de fragments dont les horodatages sont approximativement égaux à l'heure réelle, le clip contiendra tous les fragments dans la plage d'horodatage demandée. Si certains fragments sont ingérés dans le même intervalle de temps et à des moments très différents, seule la collection de fragments ingérée la plus ancienne est renvoyée.

Table des matières

FragmentSelectorType

Origine des horodatages à utiliser (serveur ou producteur).

Type : String

Valeurs valides : PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatoire : oui

TimestampRange

La plage d'horodatages à renvoyer.

Type : objet [ClipTimestampRange](#)

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

ClipTimestampRange

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

La plage d'horodatages pour laquelle les fragments doivent être renvoyés.

Table des matières

EndTimeStamp

Fin de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Cette valeur doit se situer dans les 24 heures suivant la valeur spécifiée `StartTimeStamp`, et elle doit être postérieure à cette `StartTimeStamp` valeur. Si `FragmentSelectorType` c'est le cas de la demande `SERVER_TIMESTAMP`, cette valeur doit appartenir au passé.

Cette valeur est inclusive. Le `EndTimeStamp` est comparé à l'horodatage (de départ) du fragment. Les fragments qui commencent avant la `EndTimeStamp` valeur et continuent après celle-ci sont inclus dans la session.

Type : Timestamp

Obligatoire : oui

StartTimeStamp

L'horodatage de départ dans la plage d'horodatages pour laquelle les fragments doivent être renvoyés.

Seuls les fragments qui commencent exactement à ou après `StartTimeStamp` sont inclus dans la session. Les fragments qui commencent avant `StartTimeStamp` et se poursuivent après ne sont pas inclus dans la session. Si tel `FragmentSelectorType` est le cas `SERVER_TIMESTAMP`, `StartTimeStamp` il doit être postérieur à la tête du cours d'eau.

Type : Timestamp

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DASHFragmentSelector

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Contient la plage d'horodatages pour le média demandé, ainsi que la source des horodatages.

Table des matières

FragmentSelectorType

Source des horodatages pour le média demandé.

Quand `FragmentSelectorType` est défini sur `PRODUCER_TIMESTAMP` et [Get DASHStreaming SessionURL : PlaybackMode](#) est `ON_DEMAND` ou `LIVE_REPLAY`, le premier fragment ingéré avec un horodatage du producteur dans les limites spécifiées [FragmentSelector: TimestampRange](#) est inclus dans la liste de lecture multimédia. De plus, les fragments dont l'horodatage du producteur est compris dans le délai `TimestampRange` ingéré immédiatement après le premier fragment (jusqu'à la valeur [Get DASHStreaming SessionURL : MaxManifestFragmentResults](#)) sont inclus.

Les fragments dont l'horodatage du producteur est dupliqué sont dédupliqués. Cela signifie que si les producteurs produisent un flux de fragments dont les horodatages sont approximativement égaux à l'heure réelle, le manifeste MPEG-DASH contiendra tous les fragments dans la plage d'horodatage demandée. Si certains fragments sont ingérés dans le même intervalle de temps et à des moments très différents, seule la collection de fragments ingérée la plus ancienne est renvoyée.

Lorsque le `FragmentSelectorType` paramètre est défini sur `PRODUCER_TIMESTAMP` et que [Get DASHStreaming SessionURL : PlaybackMode](#) est défini `LIVE`, les horodatages du producteur sont utilisés dans les MP4 fragments et pour la déduplication. Mais les derniers fragments ingérés basés sur les horodatages du serveur sont inclus dans le manifeste MPEG-DASH. Cela signifie que même si les fragments ingérés dans le passé sont horodatés par le producteur avec des valeurs actuelles, ils ne sont pas inclus dans la liste de lecture multimédia HLS.

L'argument par défaut est `SERVER_TIMESTAMP`.

Type : String

Valeurs valides : `PRODUCER_TIMESTAMP` | `SERVER_TIMESTAMP`

Obligatoire : non

TimestampRange

Début et fin de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Cette valeur ne doit pas être présente si PlaybackType c'est le casLIVE.

Type : objet [DASHTimestampRange](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

DASHTimestampRange

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Début et fin de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Cette valeur ne doit pas être présente si PlaybackType c'est le casLIVE.

Les valeurs indiquées DASHTimestampRange sont inclusives. Les fragments qui commencent exactement à l'heure de début ou après sont inclus dans la session. Les fragments qui commencent avant l'heure de début et se poursuivent après celle-ci ne sont pas inclus dans la session.

Table des matières

EndTimeStamp

Fin de la plage d'horodatage pour le média demandé. Cette valeur doit se situer dans les 24 heures suivant la valeur spécifiéeStartTimeStamp, et elle doit être postérieure à cette StartTimeStamp valeur.

Si FragmentSelectorType c'est le cas de la demandeSERVER_TIMESTAMP, cette valeur doit appartenir au passé.

La EndTimeStamp valeur est obligatoire pour le ON_DEMAND mode, mais facultative pour LIVE_REPLAY le mode. Si le LIVE_REPLAY mode n'EndTimeStamp pas défini, la session continuera à inclure les fragments récemment ingérés jusqu'à son expiration.

Note

Cette valeur est inclusive. Le EndTimeStamp est comparé à l'horodatage (de départ) du fragment. Les fragments qui commencent avant la EndTimeStamp valeur et continuent après celle-ci sont inclus dans la session.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

StartTimeStamp

Début de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Si la DASHTimestampRange valeur est spécifiée, elle est obligatoire. StartTimeStamp

Seuls les fragments qui commencent exactement à ou après `StartTimeStamp` sont inclus dans la session. Les fragments qui commencent avant `StartTimeStamp` et se poursuivent après ne sont pas inclus dans la session. Si tel `FragmentSelectorType` est le cas `SERVER_TIMESTAMP`, `StartTimeStamp` il doit être postérieur à la tête du cours d'eau.

Type : `Timestamp`

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Fragment

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Représente un segment de vidéo ou d'autres données délimitées dans le temps.

Table des matières

FragmentLengthInMilliseconds

Durée de lecture ou autre valeur temporelle associée au fragment.

Type : long

Obligatoire : non

FragmentNumber

Identifiant unique du fragment. Cette valeur augmente de façon monotone en fonction de l'ordre d'ingestion.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximale de 128.

Modèle : $^[0-9]+\$$

Obligatoire : non

FragmentSizeInBytes

Taille totale du fragment, y compris les informations relatives au fragment et aux données multimédia contenues.

Type : long

Obligatoire : non

ProducerTimestamp

L'horodatage du producteur correspondant au fragment, en millisecondes.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

ServerTimestamp

L'horodatage du AWS serveur correspondant au fragment, en millisecondes.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

FragmentSelector

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Décrit la plage d'horodatage et l'origine de l'horodatage d'une plage de fragments.

Seuls les fragments dont l'horodatage de début est supérieur ou égal à l'heure de début donnée et inférieur ou égal à l'heure de fin sont renvoyés. Par exemple, si un flux contient des fragments avec les horodatages de début suivants :

- 00:00:00
- 00:00:02
- 00:00:04
- 00:00:06

Une plage de sélecteurs de fragments avec une heure de début de 00:00:01 et une heure de fin de 00:00:04 renverrait les fragments avec des heures de début de 00:00:02 et 00:00:04.

Table des matières

FragmentSelectorType

Origine des horodatages à utiliser (serveur ou producteur).

Type : String

Valeurs valides : PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP

Obligatoire : oui

TimestampRange

La plage d'horodatages à renvoyer.

Type : objet [TimestampRange](#)

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

HLSFragmentSelector

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Contient la plage d'horodatages pour le média demandé, ainsi que la source des horodatages.

Table des matières

FragmentSelectorType

Source des horodatages pour le média demandé.

Quand `FragmentSelectorType` est défini sur `PRODUCER_TIMESTAMP` et [Get HLSStreaming SessionURL : PlaybackMode](#) est `ON_DEMAND` ou `LIVE_REPLAY`, le premier fragment ingéré avec un horodatage du producteur dans les limites spécifiées [FragmentSelector: TimestampRange](#) est inclus dans la liste de lecture multimédia. De plus, les fragments dont l'horodatage du producteur est compris dans le délai `TimestampRange` ingéré immédiatement après le premier fragment (jusqu'à la valeur [Get HLSStreaming SessionURL : MaxMediaPlaylistFragmentResults](#)) sont inclus.

Les fragments dont l'horodatage du producteur est dupliqué sont dédupliqués. Cela signifie que si les producteurs produisent un flux de fragments dont les horodatages sont approximativement égaux à l'heure réelle, les listes de lecture multimédia HLS contiendront tous les fragments dans la plage d'horodatage demandée. Si certains fragments sont ingérés dans le même intervalle de temps et à des moments très différents, seule la collection de fragments ingérée la plus ancienne est renvoyée.

Lorsque le `FragmentSelectorType` paramètre est défini sur `PRODUCER_TIMESTAMP` et que [Get HLSStreaming SessionURL : PlaybackMode](#) est défini `LIVE`, les horodatages du producteur sont utilisés dans les MP4 fragments et pour la déduplication. Mais les derniers fragments ingérés basés sur les horodatages du serveur sont inclus dans la liste de lecture multimédia HLS. Cela signifie que même si les fragments ingérés dans le passé sont horodatés par le producteur avec des valeurs actuelles, ils ne sont pas inclus dans la liste de lecture multimédia HLS.

L'argument par défaut est `SERVER_TIMESTAMP`.

Type : String

Valeurs valides : `PRODUCER_TIMESTAMP` | `SERVER_TIMESTAMP`

Obligatoire : non

TimestampRange

Début et fin de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Cette valeur ne doit pas être présente si PlaybackType c'est le casLIVE.

Type : objet [HLSTimestampRange](#)

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

HLSTimestampRange

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Début et fin de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Cette valeur ne doit pas être présente si PlaybackType c'est le casLIVE.

Table des matières

EndTimeStamp

Fin de la plage d'horodatage pour le média demandé. Cette valeur doit se situer dans les 24 heures suivant la valeur spécifiéeStartTimeStamp, et elle doit être postérieure à cette StartTimeStamp valeur.

Si FragmentSelectorType c'est le cas de la demandeSERVER_TIMESTAMP, cette valeur doit appartenir au passé.

La EndTimeStamp valeur est obligatoire pour le ON_DEMAND mode, mais facultative pour LIVE_REPLAY le mode. Si le LIVE_REPLAY mode n'EndTimeStamp pas défini, la session continuera à inclure les fragments récemment ingérés jusqu'à son expiration.

Note

Cette valeur est inclusive. Le EndTimeStamp est comparé à l'horodatage (de départ) du fragment. Les fragments qui commencent avant la EndTimeStamp valeur et continuent après celle-ci sont inclus dans la session.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

StartTimeStamp

Début de la plage d'horodatage pour le média demandé.

Si la HLSTimestampRange valeur est spécifiée, elle est obligatoire. StartTimeStamp

Seuls les fragments qui commencent exactement à ou après StartTimeStamp sont inclus dans la session. Les fragments qui commencent avant StartTimeStamp et se poursuivent après ne

sont pas inclus dans la session. Si tel `FragmentSelectorType` est le `casSERVER_TIMESTAMP`, `StartTimeStamp` il doit être postérieur à la tête du cours d'eau.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Image

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

Structure contenant les éléments `TimestampError`, et `ImageContent`.

Table des matières

Error

Le message d'erreur affiché lorsque l'image correspondant à l'horodatage fourni n'a pas été extraite en raison d'une erreur impossible à essayer. Une erreur sera renvoyée si :

- Il n'existe aucun support pour le fichier spécifié `Timestamp`.
- Le support utilisé pendant la durée spécifiée ne permet pas d'extraire une image. Dans ce cas, le support est uniquement audio ou le support incorrect a été ingéré.

Type : String

Valeurs valides : `NO_MEDIA` | `MEDIA_ERROR`

Obligatoire : non

ImageContent

Attribut de l'Imageobjet codé en Base64.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 6291456.

Obligatoire : non

TimeStamp

Attribut de l'Imageobjet utilisé pour extraire une image du flux vidéo. Ce champ est utilisé pour gérer les lacunes sur les images ou pour mieux comprendre la fenêtre de pagination.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

TimestampRange

Service : Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

La plage d'horodatages pour laquelle les fragments doivent être renvoyés.

Table des matières

EndTimeStamp

Horodatage de fin dans la plage d'horodatages pour laquelle des fragments doivent être renvoyés.

Type : Timestamp

Obligatoire : oui

StartTimeStamp

L'horodatage de départ dans la plage d'horodatages pour laquelle les fragments doivent être renvoyés.

Type : Timestamp

Obligatoire : oui

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des langages spécifiques AWS SDKs, consultez ce qui suit :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis

Les types de données suivants sont pris en charge par les canaux de signalisation vidéo Amazon Kinesis :

- [IceServer](#)

IceServer

Service : Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Structure pour les données de connexion au serveur ICE.

Table des matières

Password

Un mot de passe pour se connecter au serveur ICE.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

Ttl

La quantité de temps, en secondes, durant laquelle chaque cookie est valide.

Type : entier

Valeur maximum de 300.

Obligatoire : non

Uris

Un tableau de URIs, sous la forme spécifiée dans l'[I-D. petithuguenin-behave-turn-uri](#) spécification. Ils URIs fournissent les différentes adresses et/ou protocoles qui peuvent être utilisés pour atteindre le serveur TURN.

Type : tableau de chaînes

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximale de 256.

Obligatoire : non

Username

Nom d'utilisateur pour se connecter au serveur ICE.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur minimum de 1. Longueur maximum de 256.

Modèle : [a-zA-Z0-9_.-]+

Obligatoire : non

consultez aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK spécifiques au langage AWS SDKs, consultez la ressource suivante :

- [AWS SDK pour C++](#)
- [AWS SDK pour Java V2](#)
- [AWS SDK pour Ruby V3](#)

Stockage WebRTC d'Amazon Kinesis Video

Les types de données suivants sont pris en charge par Amazon Kinesis Video WebRTC Storage :

Erreurs courantes

Cette section répertorie les erreurs communes aux actions d'API de tous les AWS services. Pour les erreurs spécifiques à une action d'API pour ce service, consultez la rubrique pour cette action d'API.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 400

IncompleteSignature

La signature de la demande n'est pas conforme aux AWS normes.

Code d'état HTTP : 400

InternalFailure

Le traitement de la demande a échoué en raison d'une erreur, d'une exception ou d'un échec inconnu.

Code d'état HTTP : 500

InvalidAction

L'action ou l'opération demandée n'est pas valide. Vérifiez que l'action est entrée correctement.

Code d'état HTTP : 400

InvalidClientId

Le certificat X.509 ou AWS l'ID de clé d'accès fourni n'existe pas dans nos archives.

Code d'état HTTP : 403

NotAuthorized

Vous ne disposez pas de l'autorisation nécessaire pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 400

OptInRequired

L'ID de clé d' AWS accès nécessite un abonnement au service.

Code d'état HTTP : 403

RequestExpired

La demande est parvenue au service plus de 15 minutes après l'horodatage sur la demande ou plus de 15 minutes après la date d'expiration de la demande (par exemple pour les demandes pré-signées URLs), ou le horodatage sur la demande est daté dans plus de 15 minutes dans le futur.

Code d'état HTTP : 400

ServiceUnavailable

La requête a échoué en raison d'une défaillance temporaire du serveur.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 400

ValidationError

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par un AWS service.

Code d'état HTTP : 400

Paramètres communs

La liste suivante contient les paramètres que toutes les actions utilisent pour signer les demandes Signature Version 4 à l'aide d'une chaîne de requête. Tous les paramètres spécifiques d'une action particulière sont énumérées dans le sujet consacré à cette action. Pour plus d'informations sur la version 4 de Signature, consultez [la section Signing AWS API](#) du guide de l'utilisateur IAM.

Action

Action à effectuer.

Type : chaîne

Obligatoire : oui

Version

Version de l'API pour laquelle la demande est écrite, exprimée dans le format YYYY-MM-DD.

Type : chaîne

Obligatoire : oui

X-Amz-Algorithm

Algorithme de hachage que vous avez utilisé pour créer la signature de la demande.

Condition : spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Valeurs valides : AWS4-HMAC-SHA256

Obligatoire : Conditionnelle

X-Amz-Credential

Valeur de la portée des informations d'identification, qui est une chaîne incluant votre clé d'accès, la date, la région cible, le service demandé et une chaîne de terminaison (« aws4_request »).

Spécifiez la valeur au format suivant : access_key/AAAAMMJJ/région/service/aws4_request.

Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'une demande d' AWS API signée](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Condition : spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire : Conditionnelle

X-Amz-Date

La date utilisée pour créer la signature. Le format doit être au format de base ISO 8601 (AAAAMMJJ'T'HHMMSS'Z'). Par exemple, la date et l'heure suivantes sont une X-Amz-Date valeur valide :20120325T120000Z.

Condition : X-Amz-Date est un en-tête facultatif pour toutes les demandes. Il peut être utilisé pour signer les demandes. Si l'en-tête Date est spécifié au format de base ISO 8601, X-Amz-Date il n'est pas obligatoire. Lorsqu'il X-Amz-Date est utilisé, il remplace toujours la valeur de l'en-tête Date. Pour plus d'informations, consultez la section [Éléments d'une signature de demande d' AWS API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Type : chaîne

Obligatoire : Conditionnelle

X-Amz-Security-Token

Le jeton de sécurité temporaire obtenu par un appel à AWS Security Token Service (AWS STS). Pour obtenir la liste des services prenant en charge les informations d'identification de sécurité temporaires d' AWS STS, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Condition : Si vous utilisez des informations d'identification de sécurité temporaires provenant de AWS STS, vous devez inclure le jeton de sécurité.

Type : chaîne

Obligatoire : Conditionnelle

X-Amz-Signature

Spécifie la signature codée en hexadécimal qui a été calculée à partir de la chaîne à signer et de la clé de signature dérivée.

Condition : spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire : Conditionnelle

X-Amz-SignedHeaders

Spécifie tous les en-têtes HTTP qui ont été inclus dans la demande canonique. Pour plus d'informations sur la spécification d'en-têtes signés, consultez la section [Créer une demande d'AWS API signée](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Condition : spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire : Conditionnelle

Sécurité dans Amazon Kinesis Video Streams

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficierez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Kinesis Video Streams, [AWS consultez la section Services concernés par programme de conformité](#).
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation ainsi que les lois et réglementations applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de Kinesis Video Streams. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer Kinesis Video Streams pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui peuvent vous aider à surveiller et à sécuriser vos ressources Kinesis Video Streams.

Rubriques

- [Protection des données dans Kinesis Video Streams](#)
- [Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide d'IAM](#)
- [Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT](#)
- [Validation de conformité pour Amazon Kinesis Video Streams](#)
- [Résilience dans Amazon Kinesis Video Streams](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans Kinesis Video Streams](#)
- [Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Kinesis Video Streams](#)

Protection des données dans Kinesis Video Streams

Vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur (SSE) à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) pour répondre à des exigences strictes en matière de gestion des données en chiffrant vos données au repos dans Amazon Kinesis Video Streams.

Rubriques

- [Qu'est-ce que le chiffrement côté serveur pour Kinesis Video Streams ?](#)
- [Considérations relatives aux coûts, aux régions et aux performances](#)
- [Comment démarrer avec le chiffrement côté serveur ?](#)
- [Création et utilisation d'une clé gérée par le client](#)
- [Autorisations d'utilisation d'une clé gérée par le client](#)

Qu'est-ce que le chiffrement côté serveur pour Kinesis Video Streams ?

Le chiffrement côté serveur est une fonctionnalité de Kinesis Video Streams qui chiffre automatiquement les données avant qu'elles ne soient stockées au repos à l'aide d'une AWS KMS clé que vous spécifiez. Les données sont chiffrées avant d'être écrites dans la couche de stockage des flux Kinesis Video Streams, et elles sont déchiffrées une fois extraites du stockage. Par conséquent, vos données sont toujours chiffrées au repos dans le service Kinesis Video Streams.

Grâce au chiffrement côté serveur, les producteurs et les consommateurs de vos flux vidéo Kinesis n'ont pas besoin de gérer les clés KMS ou les opérations cryptographiques. Si la conservation des données est activée, vos données sont automatiquement cryptées lorsqu'elles entrent dans Kinesis Video Streams et en sortent. Vos données inactives sont donc cryptées. AWS KMS fournit toutes les clés utilisées par la fonction de chiffrement côté serveur. AWS KMS rationalise l'utilisation d'une clé KMS pour Kinesis Video Streams gérée AWS par une clé AWS KMS spécifiée par l'utilisateur importée dans le service. AWS KMS

Considérations relatives aux coûts, aux régions et aux performances

Lorsque vous appliquez le chiffrement côté serveur, vous êtes soumis à l'utilisation de AWS KMS l'API et au coût des clés. Contrairement aux AWS KMS clés personnalisées, la clé `aws/kinesisvideo` KMS par défaut est proposée gratuitement. Cependant, vous devez toujours payer les frais d'utilisation de l'API engagés par Kinesis Video Streams en votre nom.

Les coûts d'utilisation de l'API s'appliquent à chaque clé KMS, y compris les clés personnalisées. Les AWS KMS coûts varient en fonction du nombre d'informations d'identification utilisateur que vous utilisez pour vos producteurs et consommateurs de données, car chaque identifiant d'utilisateur nécessite un appel d' AWS KMS API unique.

Voici une description des coûts par ressource :

Clés

- La clé KMS pour Kinesis Video Streams gérée AWS par (alias aws/kinesisvideo =) est gratuite.
- Les clés KMS générées par l'utilisateur sont soumises à des AWS KMS key frais. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS Key Management Service](#).

AWS KMS Utilisation de l'API

Les demandes d'API pour générer de nouvelles clés de chiffrement de données ou pour récupérer des clés de chiffrement existantes augmentent à mesure que le trafic augmente, et sont soumises à des coûts AWS KMS d'utilisation. Pour plus d'informations, voir [AWS Key Management Service Tarification : utilisation](#).

Kinesis Video Streams génère des demandes clés même lorsque la rétention est définie sur 0 (aucune rétention).

Disponibilité du chiffrement côté serveur par région

Le chiffrement des flux vidéo Kinesis côté serveur est disponible partout où Kinesis Régions AWS Video Streams est disponible.

Comment démarrer avec le chiffrement côté serveur ?

Le chiffrement côté serveur est toujours activé sur Kinesis Video Streams. Si aucune clé fournie par l'utilisateur n'est spécifiée lors de la création du flux, la Clé gérée par AWS (fournie par Kinesis Video Streams) est utilisée.

Une clé KMS fournie par l'utilisateur doit être attribuée à un flux vidéo Kinesis lors de sa création. Vous ne pourrez pas attribuer une clé différente à un flux à l'aide de l'[UpdateStream](#) API ultérieurement.

Vous pouvez attribuer une clé KMS fournie par l'utilisateur à un flux vidéo Kinesis de deux manières :

- Lorsque vous créez un flux vidéo Kinesis dans le AWS Management Console, spécifiez la clé KMS dans l'onglet Chiffrement de la page Créer un nouveau flux vidéo.
- Lorsque vous créez un flux vidéo Kinesis à l'aide de l'[CreateStream](#) API, spécifiez l'ID de clé dans le `KmsKeyId` paramètre.

Création et utilisation d'une clé gérée par le client

Cette section explique comment créer et utiliser vos propres clés KMS au lieu d'utiliser la clé administrée par Amazon Kinesis Video Streams.

Création d'une clé gérée par le client

Pour plus d'informations sur la création de vos propres clés, consultez la section [Création de clés](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur. Une fois que vous avez créé les clés de votre compte, le service Kinesis Video Streams les renvoie dans la liste des clés gérées par le client.

Utilisation d'une clé gérée par le client

Une fois que les autorisations appropriées ont été appliquées à vos consommateurs, producteurs et administrateurs, vous pouvez utiliser des clés KMS personnalisées, que ce Compte AWS soit vous-même ou une autre Compte AWS. Toutes les clés KMS de votre compte apparaissent dans la liste des clés gérées par le client sur la console.

Pour utiliser des clés KMS personnalisées situées dans un autre compte, vous devez être autorisé à utiliser ces clés. Vous devez également créer le flux à l'aide de l'API `CreateStream`. Vous ne pouvez pas utiliser les clés KMS de différents comptes dans les flux créés dans la console.

Note

La clé KMS n'est pas accessible tant que l'opération `PutMedia` ou n'est pas effectuée. Ceci génère les résultats suivants :

- Si la clé que vous spécifiez n'existe pas, l'opération `CreateStream` réussit, mais les opérations `PutMedia` et `GetMedia` sur le flux échouent.
- Si vous utilisez la clé fournie (`aws/kinesisvideo`), elle n'est pas présente dans votre compte tant que la première opération `PutMedia` ou `GetMedia` n'est pas effectuée.

Autorisations d'utilisation d'une clé gérée par le client

Avant de pouvoir utiliser le chiffrement côté serveur avec une clé gérée par le client, vous devez configurer les politiques relatives aux clés KMS pour autoriser le chiffrement des flux ainsi que le chiffrement et le déchiffrement des enregistrements des flux. Pour des exemples et plus d'informations sur AWS KMS les autorisations, voir [Permissions AWS KMS d'API : référence sur les actions et les ressources](#).

Note

L'utilisation de la clé de service par défaut pour le chiffrement ne nécessite pas l'application d'autorisations IAM personnalisées.

Avant d'utiliser une clé gérée par le client, vérifiez que les producteurs et les consommateurs de vos flux vidéo Kinesis (principaux IAM) sont des utilisateurs conformément à la AWS KMS politique de clé par défaut. Si ce n'est pas le cas, les écritures et les lectures à partir d'un flux échoueront, ce qui pourrait entraîner la perte de données, des retards de traitement ou la suspension d'applications. Vous pouvez gérer les autorisations pour les clés KMS à l'aide de politiques IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des politiques IAM avec AWS KMS](#).

Exemple d'autorisations pour les producteurs

Les producteurs de vos flux vidéo Kinesis doivent être autorisés à : `kms:GenerateDataKey`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis-video:PutMedia",
```

```
    ],  
    "Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream"  
  }  
]  
}
```

Exemples d'autorisations accordées aux consommateurs

Les utilisateurs de votre flux vidéo Kinesis doivent être autorisés à : `kms:Decrypt`

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:Decrypt"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kinesis-video:GetMedia",  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream"  
    }  
  ]  
}
```

Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide d'IAM

Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) avec Amazon Kinesis Video Streams pour contrôler si les utilisateurs de votre organisation peuvent effectuer une tâche à l'aide d'opérations spécifiques de l'API Kinesis Video Streams et s'ils peuvent utiliser des ressources spécifiques. AWS

Pour plus d'informations sur IAM, consultez les ressources suivantes :

- [AWS Identity and Access Management \(JE SUIS\)](#)
- [Premiers pas](#)
- [Guide de l'utilisateur IAM](#)

Table des matières

- [Syntaxe d'une politique](#)
- [Actions relatives à Kinesis Video Streams](#)
- [Amazon Resource Names \(ARNs\) pour Kinesis Video Streams](#)
- [Autoriser d'autres comptes IAM à accéder à un flux vidéo Kinesis](#)
- [Exemples de politiques pour Kinesis Video Streams](#)

Syntaxe d'une politique

Une politique IAM est un document JSON qui se compose d'une ou de plusieurs déclarations. Chaque déclaration est structurée comme suit :

```
{
  "Statement": [{
    "Effect": "effect",
    "Action": "action",
    "Resource": "arn",
    "Condition": {
      "condition": {
        "key": "value"
      }
    }
  ]
}
```

Une déclaration se compose de différents éléments :

- Effet — L'effet peut être Allow ou Deny. Comme, par défaut, les utilisateurs n'ont pas la permission d'utiliser les ressources et les actions d'API, toutes les demandes sont refusées. Une autorisation explicite remplace l'autorisation par défaut. Un refus explicite remplace toute autorisation.
- Action : il s'agit de l'action d'API spécifique pour laquelle vous accordez ou refusez l'autorisation.

- Ressource : ressource affectée par l'action. Pour spécifier une ressource dans la déclaration, vous devez utiliser son Amazon Resource Name (ARN).
- État — Les conditions sont facultatives. Elles permettent de contrôler à quel moment votre politique est effective.

Lorsque vous créez et gérez des politiques IAM, nous vous recommandons d'utiliser le [générateur de politiques IAM et le simulateur de politiques IAM](#).

Actions relatives à Kinesis Video Streams

Dans une déclaration de politique IAM, vous pouvez spécifier une action d'API à partir de n'importe quel service prenant en charge IAM. Pour Kinesis Video Streams, utilisez le préfixe suivant avec le nom de l'action d'API : `kinesisvideo:` Par exemple : `kinesisvideo:CreateStream`, `kinesisvideo:ListStreams` et `kinesisvideo:DescribeStream`.

Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :

```
"Action": ["kinesisvideo:action1", "kinesisvideo:action2"]
```

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques. Par exemple, vous pouvez spécifier toutes les actions dont le nom commence par le mot « Get » comme suit :

```
"Action": "kinesisvideo:Get*"
```

Pour spécifier toutes les opérations Kinesis Video Streams, utilisez le caractère générique astérisque (*) comme suit :

```
"Action": "kinesisvideo:*"
```

Pour obtenir la liste complète des actions de l'API Kinesis Video Streams, consultez [le manuel de référence de l'API Kinesis Video Streams](#).

Amazon Resource Names (ARNs) pour Kinesis Video Streams

Chaque déclaration de politique IAM s'applique aux ressources que vous spécifiez à l'aide de leur ARNs

Utilisez le format de ressource ARN suivant pour Kinesis Video Streams :

```
arn:aws:kinesisvideo:region:account-id:stream/stream-name/code
```

Par exemple :

```
"Resource": arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/my-stream/0123456789012
```

Vous pouvez obtenir l'ARN d'un flux en utilisant [DescribeStream](#).

Autoriser d'autres comptes IAM à accéder à un flux vidéo Kinesis

Vous devrez peut-être autoriser d'autres comptes IAM à effectuer des opérations sur des flux dans Kinesis Video Streams. La présentation suivante décrit les étapes générales pour accorder l'accès à des flux vidéo parmi les comptes :

1. Obtenez l'identifiant de compte à 12 chiffres du compte auquel vous souhaitez accorder l'autorisation d'effectuer des opérations sur la ressource de streaming créée dans votre compte.

Exemple : Dans les étapes suivantes, nous utiliserons 111111111111 comme identifiant de compte pour le compte auquel vous souhaitez accorder l'autorisation, et 999999999999 comme identifiant pour vos Kinesis Video Streams

2. Créez une politique gérée par IAM dans le compte propriétaire du flux (999999999999) qui autorise le niveau d'accès que vous souhaitez accorder.

Exemple de politique :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:999999999999:stream/custom-stream-name/1613732218179"
```

```
}  
]  
}
```

Pour d'autres exemples de politiques relatives aux ressources Kinesis Video Streams, [Exemples de stratégies](#) reportez-vous à la section suivante.

3. Créez un rôle dans le compte propriétaire du flux (999999999999) et spécifiez le compte pour lequel vous souhaitez accorder des autorisations (111111111111). Cela ajoutera une entité de confiance au rôle.

Exemple de politique fiable :

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

Associez à ce rôle la politique que vous avez créée à l'étape précédente.

Vous avez maintenant créé un rôle dans le compte 999999999999 qui est autorisé à effectuer des opérations telles que `DescribeStreamGetDataEndpoint`, et sur `PutMedia` un ARN de ressource de flux dans la politique gérée. Ce nouveau rôle fait également confiance à l'autre compte, 111111111111, pour assumer ce rôle.

Important

Notez l'ARN du rôle, vous en aurez besoin à l'étape suivante.

4. Créez une politique gérée dans l'autre compte, 111111111111, qui autorise l'AssumeRole action sur le rôle que vous avez créé dans le compte 999999999999 à l'étape précédente. Vous devrez mentionner l'ARN du rôle indiqué à l'étape précédente.

Exemple de politique :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::999999999999:role/CustomRoleName"
  }
}
```

5. Attachez la politique créée à l'étape précédente à une entité IAM, telle qu'un rôle ou un utilisateur dans le compte 111111111111. Cet utilisateur est désormais autorisé à assumer le rôle CustomRoleName dans le compte 999999999999.

Les informations d'identification de cet utilisateur appellent l' AWS STS AssumeRole API pour obtenir les informations d'identification de session, qui sont ensuite utilisées pour appeler Kinesis Video Streams sur le stream créé dans le compte APIs 999999999999.

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/CustomRoleName" --
role-session-name "kvs-cross-account-assume-role"
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "",
    "SecretAccessKey": "",
    "SessionToken": "",
    "Expiration": ""
  },
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "",
    "Arn": ""
  }
}
```

6. Définissez la clé d'accès, la clé secrète et les informations d'identification de session en fonction de la configuration précédente dans l'environnement.

```
set AWS_ACCESS_KEY_ID=  
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=  
set AWS_SESSION_TOKEN=
```

7. Exécutez Kinesis Video APIs Streams pour décrire et obtenir le point de terminaison de données du flux dans le compte 999999999999.

```
aws kinesisvideo describe-stream --stream-arn "arn:aws:kinesisvideo:us-  
west-2:999999999999:stream/custom-stream-name/1613732218179"  
{  
  "StreamInfo": {  
    "StreamName": "custom-stream-name",  
    "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:999999999999:stream/custom-  
stream-name/1613732218179",  
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:999999999999:alias/aws/kinesisvideo",  
    "Version": "abcd",  
    "Status": "ACTIVE",  
    "CreationTime": "2018-02-19T10:56:58.179000+00:00",  
    "DataRetentionInHours": 24  
  }  
}  
  
aws kinesisvideo get-data-endpoint --stream-arn "arn:aws:kinesisvideo:us-  
west-2:999999999999:stream/custom-stream-name/1613732218179" --api-name "PUT_MEDIA"  
{  
  "DataEndpoint": "https://s-b12345.kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com"  
}
```

Pour step-by-step obtenir des instructions générales sur l'octroi d'un accès entre comptes, consultez la section [Accès délégué à Comptes AWS l'aide de rôles IAM](#).

Exemples de politiques pour Kinesis Video Streams

Les exemples de règles suivants montrent comment vous pouvez contrôler l'accès des utilisateurs à vos Kinesis Video Streams.

Exemple 1 : Autoriser les utilisateurs à obtenir des données à partir de n'importe quel flux vidéo Kinesis

Cette politique permet à un utilisateur ou à un groupe d'effectuer les `ListTagsForStream`, `DescribeStreamGetDataEndpoint`, `GetMedia`, `ListStreams`, et sur n'importe quel flux vidéo Kinesis. Cette stratégie est adaptée aux utilisateurs qui peuvent obtenir des données depuis n'importe quel flux vidéo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple 2 : Autoriser un utilisateur à créer un flux vidéo Kinesis et à y écrire des données

Cette stratégie permet à un utilisateur ou groupe d'effectuer les opérations `CreateStream` et `PutMedia`. Cette stratégie est adaptée à une caméra de sécurité pouvant créer un flux vidéo et y envoyer des données.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

Exemple 3 : Autoriser un utilisateur à accéder pleinement à toutes les ressources Kinesis Video Streams

Cette politique permet à un utilisateur ou à un groupe d'effectuer n'importe quelle opération Kinesis Video Streams sur n'importe quelle ressource. Cette stratégie est adaptée aux administrateurs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesisvideo:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple 4 : Autoriser un utilisateur à écrire des données dans un flux vidéo Kinesis spécifique

Cette stratégie permet à un utilisateur ou groupe d'écrire des données sur un flux vidéo spécifique. Cette stratégie est adaptée à un appareil pouvant envoyer des données vers un même flux.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesisvideo:PutMedia",
      "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/your_stream/0123456789012"
    }
  ]
}
```



```
}  
  ]  
}
```

Contrôle de l'accès aux ressources Kinesis Video Streams à l'aide de AWS IoT

Cette section explique comment permettre à un appareil (par exemple, une caméra) d'envoyer des données audio et vidéo à un seul flux vidéo Kinesis en particulier. Vous pouvez le faire en utilisant le fournisseur AWS IoT d'informations d'identification et un rôle AWS Identity and Access Management (IAM).

Les appareils peuvent utiliser des certificats X.509 pour se connecter à AWS IoT l'aide des protocoles d'authentification mutuelle TLS. D'autres Services AWS (par exemple, Kinesis Video Streams) ne prennent pas en charge l'authentification basée sur des certificats, mais peuvent être appelés à l'aide d'informations d'identification AWS au format Signature Version 4. L'algorithme Signature Version 4 exige généralement que l'appelant dispose d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. AWS IoT dispose d'un fournisseur d'informations d'identification qui vous permet d'utiliser le certificat X.509 intégré comme identité unique de l'appareil pour authentifier les AWS demandes (par exemple, les demandes adressées à Kinesis Video Streams). Il n'est donc plus nécessaire de stocker un identifiant de clé d'accès et une clé d'accès secrète sur votre appareil.

Le fournisseur d'informations d'identification authentifie un client (dans ce cas, un SDK Kinesis Video Streams exécuté sur la caméra à laquelle vous souhaitez envoyer des données vers un flux vidéo) à l'aide d'un certificat X.509 et émet un jeton de sécurité temporaire à privilèges limités. Vous pouvez utiliser le jeton pour signer et authentifier n'importe quelle AWS demande (dans ce cas, un appel aux Kinesis Video Streams). Pour plus d'informations, consultez la section [Autorisation des appels directs vers les AWS services](#).

Pour authentifier les demandes de votre caméra adressées à Kinesis Video Streams, vous devez créer et configurer un rôle IAM et associer les politiques IAM appropriées au rôle afin que le fournisseur d'informations d'identification puisse assumer AWS IoT le rôle en votre nom.

Pour plus d'informations AWS IoT, consultez [AWS IoT Core la documentation](#). Pour plus d'informations sur (IAM), consultez [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#).

Rubriques

- [AWS IoT ThingName en tant que nom de flux](#)
- [AWS IoT CertificateId en tant que nom de flux](#)
- [Utiliser les AWS IoT informations d'identification pour diffuser vers un nom de flux codé en dur](#)

AWS IoT ThingName en tant que nom de flux

Rubriques

- [Étape 1 : Création d'un type d' AWS IoT objet et d'un AWS IoT objet](#)
- [Étape 2 : Création d'un rôle IAM à assumer par AWS IoT](#)
- [Étape 3 : créer et configurer le certificat X.509](#)
- [Étape 4 : tester les AWS IoT informations d'identification avec votre flux vidéo Kinesis](#)
- [Étape 5 : Déploiement de AWS IoT certificats et d'informations d'identification sur le système de fichiers de votre caméra et diffusion de données sur votre flux vidéo](#)

Étape 1 : Création d'un type d' AWS IoT objet et d'un AWS IoT objet

Dans AWS IoT, un objet est la représentation d'un périphérique ou d'une entité logique spécifique. Dans ce cas, un AWS IoT objet représente le flux vidéo Kinesis pour lequel vous souhaitez configurer le contrôle d'accès au niveau des ressources. Pour créer un objet, vous devez d'abord créer un type d' AWS IoT objet. Vous pouvez utiliser des types d' AWS IoT objet pour stocker des informations de description et de configuration communes à tous les éléments associés au même type d'objet.

1. L'exemple de commande suivant crée un type d'objet `kvs_example_camera` :

```
aws --profile default iot create-thing-type --thing-type-name kvs_example_camera >
iot-thing-type.json
```

2. Cet exemple de commande crée l'`kvs_example_camera_stream` objet du type `kvs_example_camera` :

```
aws --profile default iot create-thing --thing-name kvs_example_camera_stream --
thing-type-name kvs_example_camera > iot-thing.json
```

Étape 2 : Création d'un rôle IAM à assumer par AWS IoT

Les rôles IAM sont similaires aux utilisateurs, dans la mesure où un rôle est une AWS identité dotée de politiques d'autorisation qui déterminent ce que l'identité peut et ne peut pas faire. AWS Un rôle peut être assumé par toute personne qui en a besoin. Lorsque vous assumez un rôle, il vous fournit des informations d'identification de sécurité temporaires pour votre session de rôle.

Le rôle que vous créez au cours de cette étape peut être assumé AWS IoT pour obtenir des informations d'identification temporaires auprès du service de jetons de sécurité (STS) lors de l'exécution de demandes d'autorisation d'informations d'identification auprès du client. Dans ce cas, le client est le SDK Kinesis Video Streams qui s'exécute sur votre caméra.

Effectuez les étapes suivantes pour créer et configurer ce rôle IAM :

1. Créez un rôle IAM.

L'exemple de commande suivant crée un rôle IAM KVSCameraCertificateBasedIAMRole :

```
aws --profile default iam create-role --role-name KVSCameraCertificateBasedIAMRole
--assume-role-policy-document 'file://iam-policy-document.json' > iam-role.json
```

Vous pouvez utiliser le fichier JSON de stratégie d'approbation suivant pour iam-policy-document.json :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "credentials.iot.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Ensuite, associez une politique d'autorisation au rôle IAM que vous avez créé précédemment. Cette politique d'autorisation permet un contrôle d'accès sélectif (un sous-ensemble des

opérations prises en charge) pour une AWS ressource. Dans ce cas, la AWS ressource est le flux vidéo auquel vous souhaitez que votre caméra envoie des données. En d'autres termes, une fois toutes les étapes de configuration terminées, cette caméra sera en mesure d'envoyer des données uniquement à ce flux vidéo.

```
aws --profile default iam put-role-policy --role-name
KVSCameraCertificateBasedIAMRole --policy-name KVSCameraIAMPolicy --policy-
document 'file://iam-permission-document.json'
```

Vous pouvez utiliser le JSON de politique IAM suivant pour : `iam-permission-document.json`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentials-
iot:ThingName}/*"
    }
  ]
}
```

Notez que cette règle autorise les actions spécifiées uniquement sur un flux vidéo (AWS ressource) spécifié par l'espace réservé (`${credentials-iot:ThingName}`). Cet espace réservé prend la valeur de l'attribut AWS IoT thing `ThingName` lorsque le fournisseur AWS IoT d'informations d'identification envoie le nom du flux vidéo dans la demande.

3. Créez ensuite un alias de rôle pour votre rôle IAM. L'alias de rôle est un autre modèle de données qui pointe vers le rôle IAM. Une demande de fournisseur AWS IoT d'informations

d'identification doit inclure un alias de rôle indiquant le rôle IAM à assumer pour obtenir les informations d'identification temporaires auprès du STS.

L'exemple de commande suivant crée un alias de rôle appelé `KvsCameraIoTRoleAlias`,

```
aws --profile default iot create-role-alias --role-alias KvsCameraIoTRoleAlias --  
role-arn $(jq --raw-output '.Role.Arn' iam-role.json) --credential-duration-seconds  
3600 > iot-role-alias.json
```

4. Vous pouvez maintenant créer la politique qui permettra AWS IoT de jouer un rôle avec le certificat (une fois qu'il est attaché) en utilisant l'alias de rôle.

L'exemple de commande suivant crée une politique pour AWS IoT
called `KvsCameraIoTPolicy`.

```
aws --profile default iot create-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --policy-  
document 'file://iot-policy-document.json'
```

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour créer le `iot-policy-document.json`
document JSON :

```
cat > iot-policy-document.json <<EOF  
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "iot:AssumeRoleWithCertificate"  
      ],  
      "Resource": "$(jq --raw-output '.roleAliasArn' iot-role-alias.json)"  
    }  
  ]  
}  
EOF
```

Étape 3 : créer et configurer le certificat X.509

La communication entre un appareil (votre flux vidéo) AWS IoT est protégée par l'utilisation de certificats X.509.

1. Créez le certificat auquel vous devez joindre la politique AWS IoT que vous avez créée précédemment.

```
aws --profile default iot create-keys-and-certificate --set-as-active --
certificate-pem-outfile certificate.pem --public-key-outfile public.pem.key --
private-key-outfile private.pem.key > certificate
```

2. Joignez la politique pour AWS IoT (KvsCameraIoTPolicy créée précédemment) à ce certificat.

```
aws --profile default iot attach-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --target
$(jq --raw-output '.certificateArn' certificate)
```

3. Joignez votre AWS IoT objet (kvs_example_camera_stream) au certificat que vous venez de créer :

```
aws --profile default iot attach-thing-principal --thing-name
kvs_example_camera_stream --principal $(jq --raw-output '.certificateArn'
certificate)
```

4. Pour autoriser les demandes via le fournisseur AWS IoT d'informations d'identification, vous avez besoin du point de terminaison des AWS IoT informations d'identification, qui est unique à votre Compte AWS identifiant. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour obtenir le point de terminaison des AWS IoT informations d'identification.

```
aws --profile default iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
--output text > iot-credential-provider.txt
```

5. Outre le certificat X.509 créé précédemment, vous devez également disposer d'un certificat CA pour établir la confiance avec le service principal via TLS. Vous pouvez obtenir le certificat CA à l'aide de la commande suivante :

```
curl --silent 'https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem' --output
cacert.pem
```

Étape 4 : tester les AWS IoT informations d'identification avec votre flux vidéo Kinesis

Vous pouvez maintenant tester les AWS IoT informations d'identification que vous avez configurées jusqu'à présent.

1. Tout d'abord, créez un flux vidéo Kinesis avec lequel vous souhaitez tester cette configuration.

 Important

Créez un flux vidéo avec un nom identique au nom de l' AWS IoT objet que vous avez créé à l'étape précédente (kvs_example_camera_stream).

```
aws kinesisanalytics create-stream --data-retention-in-hours 24 --stream-name
kvs_example_camera_stream
```

2. Appelez ensuite le fournisseur AWS IoT d'informations d'identification pour obtenir les informations d'identification temporaires :

```
curl --silent -H "x-amzn-iot-thingname:kvs_example_camera_stream" --cert
certificate.pem --key private.pem.key https://IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT/role-
aliases/KvsCameraIoTRoleAlias/credentials --cacert ./cacert.pem > token.json
```

 Note

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour obtenir IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT :

```
IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT=`cat iot-credential-provider.txt`
```

Le JSON de sortie contient le accessKeysecretKey, et lesessionToken, que vous pouvez utiliser pour accéder aux Kinesis Video Streams.

3. Pour votre test, vous pouvez utiliser ces informations d'identification pour appeler l'API Kinesis Video DescribeStream Streams pour l'kvs_example_camera_streamexemple de flux vidéo.

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json)
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json)
AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws
kinesisvideo describe-stream --stream-name kvs_example_camera_stream
```

Étape 5 : Déploiement de AWS IoT certificats et d'informations d'identification sur le système de fichiers de votre caméra et diffusion de données sur votre flux vidéo

Note

Les étapes décrites dans cette section décrivent l'envoi de contenu multimédia vers un flux vidéo Kinesis à partir d'une caméra utilisant le [the section called "C++"](#)

1. Copiez le certificat X.509, la clé privée et le certificat CA générés lors des étapes précédentes dans le système de fichiers de votre caméra. Spécifiez les chemins où ces fichiers sont stockés, le nom de l'alias du rôle et le point de terminaison des AWS IoT informations d'identification pour exécuter la `gst-launch-1.0` commande ou votre exemple d'application.
2. L'exemple de commande suivant utilise l'autorisation de AWS IoT certificat pour envoyer une vidéo à Kinesis Video Streams :

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://YourCameraRtspUrl short-header=TRUE !
  rtph264depay ! video/x-h264,format=avc,alignment=au ! h264parse ! kvssink stream-
  name="kvs_example_camera_stream" aws-region="YourAWSRegion" iot-certificate="iot-
  certificate,endpoint=credential-account-specific-prefix.credentials.iot.aws-
  region.amazonaws.com,cert-path=/path/to/certificate.pem,key-path=/path/to/
  private.pem.key,ca-path=/path/to/cacert.pem,role-aliases=KvsCameraIoTRoleAlias"
```

AWS IoT CertificateId en tant que nom de flux

Pour représenter votre appareil (par exemple, votre caméra) par le biais d'un AWS IoT objet, tout en autorisant un autre nom de flux, vous pouvez utiliser l' `AWS IoT certificateId` attribut comme nom de votre flux et fournir des autorisations Kinesis Video Streams sur le flux AWS IoT en utilisant. Les étapes pour y parvenir sont similaires à celles décrites précédemment, avec quelques modifications.

- Modifiez la politique d'autorisations pour votre rôle IAM (`iam-permission-document.json`) comme suit :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentials-
iot:AwsCertificateId}/*"
    }
  ]
}

```

Note

L'ARN de ressource utilise l'ID de certificat comme espace réservé pour le nom de flux. L'autorisation IAM fonctionne lorsque vous utilisez l'ID du certificat comme nom de flux. Obtenez l'ID du certificat à partir du certificat afin de pouvoir l'utiliser comme nom de flux dans l'appel d'API de description du flux suivant.

```
export CERTIFICATE_ID=`cat certificate | jq --raw-output '.certificateId'`
```

- Vérifiez cette modification à l'aide de la commande CLI Kinesis Video Streams `describe-stream` :

```

AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json)
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json)
AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws
kinesisvideo describe-stream --stream-name ${CERTIFICATE_ID}

```

- Transmettez le `CertificateId` au fournisseur d'informations d'identification dans AWS IoT l'[exemple d'application du SDK](#) Kinesis Video Streams C++ :

```

credential_provider =
  make_unique<IoTCertCredentialProvider>(iot_get_credential_endpoint,
    cert_path,
    private_key_path,
    role_alias,
    ca_cert_path,
    certificateId);

```

 Note

Notez que vous transmettez le `thingname` au fournisseur AWS IoT d'informations d'identification. Vous pouvez l'utiliser `getenv` pour transmettre le nom de l'objet à l'application de démonstration de la même manière que pour les autres AWS IoT attributs. Utilisez l'ID de certificat comme nom de flux dans les paramètres de ligne de commande lorsque vous exécutez l'exemple d'application.

Utiliser les AWS IoT informations d'identification pour diffuser vers un nom de flux codé en dur

Pour représenter votre appareil (par exemple, votre caméra) à travers un AWS IoT objet, mais autoriser le streaming vers un flux vidéo Amazon Kinesis spécifique, accordez des autorisations Amazon Kinesis Video Streams sur le flux à l'aide de. AWS IoT Le processus est similaire aux sections précédentes, avec quelques modifications.

Modifiez la politique d'autorisations pour votre rôle IAM (`iam-permission-document.json`) comme suit :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/YourStreamName/*"
    }
  ]
}
```

Copiez le certificat X.509, la clé privée et le certificat CA générés lors des étapes précédentes dans le système de fichiers de votre caméra.

Spécifiez les chemins où ces fichiers sont stockés, le nom de l'alias du rôle, le nom de l' AWS IoT objet et le point de terminaison des AWS IoT informations d'identification pour exécuter la `gst-launch-1.0` commande ou votre exemple d'application.

L'exemple de commande suivant utilise l'autorisation de AWS IoT certificat pour envoyer une vidéo à Amazon Kinesis Video Streams :

```
gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://YourCameraRtspUrl short-header=TRUE !
rtph264depay ! video/x-h264,format=avc,alignment=au ! h264parse ! kvssink
stream-name="YourStreamName" aws-region="YourAWSRegion" iot-certificate="iot-
certificate,endpoint=credential-account-specific-prefix.credentials.iot.aws-
region.amazonaws.com,cert-path=/path/to/certificate.pem,key-path=/path/to/
private.pem.key,ca-path=/path/to/cacert.pem,role-aliases=KvsCameraIoTRoleAlias,iot-
thing-name=YourThingName"
```

Validation de conformité pour Amazon Kinesis Video Streams

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Conformité et gouvernance de la sécurité](#) : ces guides de mise en œuvre de solutions traitent des considérations architecturales et fournissent les étapes à suivre afin de déployer des fonctionnalités de sécurité et de conformité.
- [Référence des services éligibles HIPAA](#) : liste les services éligibles HIPAA. Tous ne Services AWS sont pas éligibles à la loi HIPAA.

- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et décrivent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Cela Service AWS détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité, telles que la norme PCI DSS, en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.
- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous Service AWS permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans Amazon Kinesis Video Streams

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

Sécurité de l'infrastructure dans Kinesis Video Streams

En tant que service géré, Amazon Kinesis Video Streams est protégé par AWS les procédures de sécurité du réseau mondial décrites dans [le livre blanc Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité](#).

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder à Kinesis Video Streams via le réseau. Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes telles que Java 7 et versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associés à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Kinesis Video Streams

Amazon Kinesis Video Streams propose un certain nombre de fonctionnalités de sécurité à prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Pour découvrir les bonnes pratiques de sécurité applicables à vos appareils à distance, consultez [Bonnes pratiques de sécurité pour les agents d'appareil](#).

Implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège

Lorsque vous accordez des autorisations, vous décidez qui obtient quelles autorisations à quelles ressources Kinesis Video Streams. Vous activez des actions spécifiques que vous souhaitez

autoriser sur ces ressources. Par conséquent, vous devez accorder uniquement les autorisations qui sont requises pour exécuter une tâche. L'implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège est fondamentale pour réduire les risques en matière de sécurité et l'impact que pourraient avoir des d'erreurs ou des actes de malveillance.

Par exemple, un producteur qui envoie des données à Kinesis Video Streams a PutMedia uniquement besoin de GetStreamingEndpoint, DescribeStream et. N'octroyez pas aux applications de type producteur des autorisations pour toutes les actions (*), ou pour d'autres actions du type GetMedia.

Pour plus d'informations, consultez la section [En quoi consiste le principe de moindre privilège et pourquoi est-il nécessaire ?](#)

Utilisation des rôles IAM

Les applications productrices et clientes doivent disposer d'informations d'identification valides pour accéder à Kinesis Video Streams. Vous ne devez pas stocker les informations d'identification AWS directement dans une application client ni dans un compartiment Amazon S3. Il s'agit d'informations d'identification à long terme qui ne font pas l'objet d'une rotation automatique et qui pourraient avoir un impact commercial significatif si elles sont compromises.

Vous devez plutôt utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires permettant à vos applications productrices et clientes d'accéder à Kinesis Video Streams. Lorsque vous utilisez un rôle, vous n'avez pas besoin d'utiliser des informations d'identification à long terme (telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe ou des clés d'accès) pour accéder à d'autres ressources.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur IAM :

- [Rôles IAM](#)
- [Scénarios courants pour les rôles : utilisateurs, applications et services.](#)

CloudTrail À utiliser pour surveiller les appels d'API

Kinesis Video Streams fonctionne AWS CloudTrail avec un service qui fournit un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou Service AWS un utilisateur dans Kinesis Video Streams.

Vous pouvez utiliser les informations collectées CloudTrail pour déterminer la demande envoyée à Kinesis Video Streams, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Enregistrez les appels d'API avec CloudTrail”](#).

Résolution des problèmes liés à Kinesis Video Streams

Utilisez les informations suivantes pour résoudre les problèmes courants rencontrés avec Amazon Kinesis Video Streams.

Rubriques

- [Problèmes généraux](#)
- [Problèmes liés à l'API](#)
- [Problèmes liés au HLS](#)
- [Problèmes liés à Java](#)
- [Problèmes liés à la bibliothèque des producteurs](#)
- [Problèmes liés à la bibliothèque d'analyseurs de flux](#)
- [Problèmes liés au réseau](#)

Problèmes généraux

Cette section décrit les problèmes généraux que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Kinesis Video Streams.

Problèmes

- [Latence trop élevée](#)

Latence trop élevée

La latence peut être due à la durée des fragments envoyés au service Kinesis Video Streams. Une solution pour réduire la latence entre le producteur et le service consiste à configurer le pipeline média pour produire des durées de fragment plus courtes.

Pour réduire le nombre d'images envoyées dans chaque fragment, réduisez la valeur suivante dans `kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp` :

```
g_object_set(G_OBJECT (data.encoder), "bframes", 0, "key-int-max", 45, "bitrate", 512,
NULL);
```


Note

Les latences sont plus élevées dans le navigateur Mozilla Firefox en raison de l'implémentation interne du rendu vidéo.

Problèmes liés à l'API

Cette section décrit les problèmes d'API que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec Kinesis Video Streams.

Problèmes

- [Erreur : « Options inconnues »](#)
- [Erreur : « Unable to determine service/operation name to be authorized » \(Impossible de déterminer le nom de service/d'opération à autoriser\)](#)
- [Erreur : « Failed to put a frame in the stream » \(Échec du placement d'une trame dans le flux\)](#)
- [Erreur : « Le service AckEvent a fermé la connexion avant la réception de la version finale »](#)
- [Erreur : « STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY »](#)
- [Erreur : « Les informations d'identification doivent être limitées à une région valide. »](#)

Erreur : « Options inconnues »

GetMedia et GetMediaForFragmentList peuvent échouer avec l'erreur suivante :

```
Unknown options: <filename>.mkv
```

Cette erreur se produit si vous avez configuré le AWS CLI avec un output type de json. Reconfigurez le AWS CLI avec le type de sortie par défaut (none). Pour plus d'informations sur la configuration du AWS CLI, voir [configure](#) dans le manuel de référence des AWS CLI commandes.

Erreur : « Unable to determine service/operation name to be authorized » (Impossible de déterminer le nom de service/d'opération à autoriser)

GetMedia peut échouer avec l'erreur suivante :

```
Unable to determine service/operation name to be authorized
```

Cette erreur peut se produire si le point de terminaison n'est pas correctement spécifié. Lorsque vous obtenez le point de terminaison, veuillez à inclure le paramètre suivant dans l'`GetDataEndpoint` appel, en fonction de l'API à appeler :

```
--api-name GET_MEDIA
--api-name PUT_MEDIA
--api-name GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST
--api-name LIST_FRAGMENTS
```

Erreur : « Failed to put a frame in the stream » (Échec du placement d'une trame dans le flux)

PutMedia peut échouer avec l'erreur suivante :

```
Failed to put a frame in the stream
```

Cette erreur peut se produire si la connectivité ou les autorisations ne sont pas disponibles pour le service. Exécutez ce qui suit dans le AWS CLI, et vérifiez que les informations du flux peuvent être récupérées :

```
aws kinesisisvideo describe-stream --stream-name StreamName --endpoint https://ServiceEndpoint.kinesisvideo.region.amazonaws.com
```

Si l'appel échoue, voir [Résolution AWS CLI des erreurs](#) pour plus d'informations.

Erreur : « Le service AckEvent a fermé la connexion avant la réception de la version finale »

PutMedia peut échouer avec l'erreur suivante :

```
com.amazonaws.SdkClientException: Service closed connection before final AckEvent was received
```

Cette erreur peut se produire si `PushbackInputStream` n'est pas correctement implémenté. Vérifiez que les `unread()` méthodes sont correctement mises en œuvre.

Erreur : « STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY »

PutMedia peut échouer avec l'erreur suivante :

The content store is out of memory.

Cette erreur se produit lorsque le magasin de contenu n'est pas alloué avec une taille suffisante. Pour augmenter la taille du magasin de contenu, augmentez la valeur de `StorageInfo.storageSize`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [StorageInfo](#).

Erreur : « Les informations d'identification doivent être limitées à une région valide. »

Cette erreur se produit si la région de signature ne correspond pas à la région du point de terminaison.

Par exemple, si vous spécifiez `us-west-2` comme région de signature, mais que vous essayez de vous connecter au point de terminaison `kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com` (`us-east-1`), vous recevrez cette erreur.

Dans certaines applications, comme [kvssink](#), la chaîne de repli des régions est définie par défaut sur `us-west-2`. Vérifiez que vous avez correctement défini votre région en fonction de l'application que vous utilisez.

Problèmes liés au HLS

Si la lecture de votre flux vidéo n'est pas correcte, consultez [the section called “Résolution des problèmes rencontrés avec HLS”](#).

Problèmes liés à Java

Cette section explique comment résoudre les problèmes Java courants rencontrés lors de l'utilisation de Kinesis Video Streams.

Problèmes

- [Activation des journaux Java](#)

Activation des journaux Java

Pour résoudre les problèmes liés aux exemples et aux bibliothèques Java, il est utile d'activer et d'examiner les journaux de débogage. Pour activer les journaux de débogage, procédez comme suit :

1. Ajoutez log4j au fichier pom.xml dans le nœud dependencies :

```
<dependency>
  <groupId>log4j</groupId>
  <artifactId>log4j</artifactId>
  <version>1.2.17</version>
</dependency>
```

2. Dans le répertoire target/classes, créez un fichier nommé log4j.properties avec les contenus suivants :

```
# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout

# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:
%L - %m%n

log4j.logger.org.apache.http.wire=DEBUG
```

Les journaux de débogage s'impriment ensuite dans la console IDE.

Problèmes liés à la bibliothèque des producteurs

Cette section décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation des [Transférer vers Kinesis Video Streams](#).

Problèmes

- [Impossible de compiler le SDK du producteur](#)
- [Un flux vidéo n'apparaît pas dans la console](#)

- [Erreur : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide » lors du streaming de données à l'aide de l'application de GStreamer démonstration](#)
- [Erreur : « Failed to submit frame to Kinesis Video client » \(Échec d'envoi d'image au client Kinesis Video\)](#)
- [GStreamer l'application s'arrête avec le message « diffusion interrompue, raison non négociée » sous OS X](#)
- [Erreur : « Impossible d'allouer le tas » lors de la création du client Kinesis Video GStreamer en démo sur Raspberry Pi](#)
- [Erreur : « Instruction illégale » lors de l'exécution de la GStreamer démo sur Raspberry Pi](#)
- [Le chargement de la caméra échoue sur Raspberry Pi](#)
- [La caméra n'est pas trouvée sur macOS High Sierra](#)
- [Fichier jni.h introuvable lors de la compilation sur macOS High Sierra](#)
- [Erreurs de curl lors de l'exécution de l'application de GStreamer démonstration](#)
- [Horodatage/assertion de plage lors de l'exécution sur Raspberry Pi](#)
- [Assertion sur `gst\_value\_set\_fraction\_range\_full` sur Raspberry Pi](#)
- [0x3200000d STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA \(erreur sur Android\)](#)
- [La durée maximale du fragment a été atteinte \(erreur\)](#)
- [Message d'erreur « Invalid thing name passed » \(Nom d'objet non valide attribué\) lors de l'utilisation d'une autorisation IoT](#)

Impossible de compiler le SDK du producteur

Vérifiez que les bibliothèques requises se trouvent dans votre chemin d'accès. Pour le vérifier, utilisez la commande suivante :

```
env | grep LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/home/local/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/
kinesis-video-native-build/downloads/local/lib
```

Un flux vidéo n'apparaît pas dans la console

Pour afficher votre flux vidéo dans la console, celui-ci doit être encodé H.264 au format AvCC. Si votre flux ne s'affiche pas, vérifiez les points suivants :

- Vos [drapeaux d'adaptation NAL](#) sont définis sur `NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS` | `NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS` si le flux d'origine est au format Annex B. Il s'agit de la valeur par défaut dans le constructeur `StreamDefinition`.
- Vous fournissez correctement les données privées codec. Pour H.264, il s'agit de l'ensemble de paramètres de séquence (SPS) et l'ensemble de paramètres d'image (PPS). En fonction de votre source média, ces données peuvent être extraites de la source média séparément ou codées dans l'image.

De nombreux flux élémentaires sont au format suivant, où Ab correspond au code de démarrage Annex B (001 ou 0001) :

```
Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame)... Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame)
```

Le CPD (Codec Private Data), si le H.264 est dans le flux en tant que SPS et PPS, peut être adapté au format aVCC. À moins que le pipeline multimédia ne fournisse le CPD séparément, l'application peut extraire le CPD du cadre en recherchant la première trame Idr (qui doit contenir le SPS et le PPS), en extraire les deux NALUs (qui seront Ab (Sps) Ab (Pps)) et en le configurant dans le CPD in. `StreamDefinition`

Erreur : « Le jeton de sécurité inclus dans la demande n'est pas valide » lors du streaming de données à l'aide de l'application de GStreamer démonstration

Si cette erreur se produit, il y a un problème avec vos informations d'identification. Vérifiez les paramètres suivants :

- Si vous utilisez des informations d'identification temporaires, vous devez spécifier le jeton de session.
- Vérifiez que vos informations d'identification temporaires ne sont pas arrivées à expiration.
- Vérifiez que vous disposez des droits appropriés.
- Sur macOS, vérifiez que vous n'avez pas d'informations d'identification mises en cache dans Keychain.

Erreur : « Failed to submit frame to Kinesis Video client » (Échec d'envoi d'image au client Kinesis Video)

Si cette erreur se produit, les horodatages ne sont pas correctement définis dans le flux source. Essayez les éléments suivants :

- Utilisez le dernier exemple de kit SDK qui peut avoir une mise à jour qui corrige votre problème.
- Réglez le flux de haute qualité sur un débit plus élevé et corrigez toute instabilité dans le flux source si la caméra le permet.

GStreamer l'application s'arrête avec le message « diffusion interrompue, raison non négociée » sous OS X

Le streaming peut s'interrompre sur OS X avec le message suivant :

```
Debugging information: gstbasesrc.c(2939): void gst_base_src_loop(GstPad *) (): /
GstPipeline:test-pipeline/GstAutoVideoSrc:source/GstAVFVideoSrc:source-actual-src-
avfvide:
streaming stopped, reason not-negotiated (-4)
```

Une solution possible consiste à supprimer les paramètres de fréquence d'images de l'`gst_caps_new_simple` dans `kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp` :

```
GstCaps *h264_caps = gst_caps_new_simple("video/x-h264",
                                         "profile", G_TYPE_STRING, "baseline",
                                         "stream-format", G_TYPE_STRING, "avc",
                                         "alignment", G_TYPE_STRING, "au",
                                         "width", GST_TYPE_INT_RANGE, 320, 1920,
                                         "height", GST_TYPE_INT_RANGE, 240, 1080,
                                         "framerate", GST_TYPE_FRACTION_RANGE, 0,
                                         1, 30, 1,
                                         NULL);
```

Erreur : « Impossible d'allouer le tas » lors de la création du client Kinesis Video GStreamer en démo sur Raspberry Pi

L' GStreamer exemple d'application essaie d'allouer 512 Mo de RAM, ce qui n'est peut-être pas disponible sur votre système. Vous pouvez réduire cette allocation en réduisant la valeur suivante dans `KinesisVideoProducer.cpp` :

```
device_info.storageInfo.storageSize = 512 * 1024 * 1024;
```

Erreur : « Instruction illégale » lors de l'exécution de la GStreamer démo sur Raspberry Pi

Si vous rencontrez l'erreur suivante lors de l'exécution de la GStreamer démo, vérifiez que vous avez compilé l'application pour la bonne version de votre appareil. (Par exemple, vérifiez que vous n'êtes pas en train de compiler pour Raspberry Pi 3 lorsque vous utilisez Raspberry Pi 2.)

```
INFO - Initializing curl.  
Illegal instruction
```

Le chargement de la caméra échoue sur Raspberry Pi

Pour vérifier si la caméra est chargée, procédez comme suit :

```
ls /dev/video*
```

Si rien n'est trouvé, procédez comme suit :

```
vcgencmd get_camera
```

La sortie doit ressembler à ce qui suit :

```
supported=1 detected=1
```

Si le pilote ne détecte pas la caméra, procédez comme suit :

1. Vérifiez la configuration de la caméra physique et vérifiez qu'elle est connectée correctement.
2. Effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour le micrologiciel :


```
sudo rpi-update
```

3. Redémarrez le périphérique.
4. Effectuez les étapes suivantes pour charger le pilote :

```
sudo modprobe bcm2835-v4l2
```

5. Vérifiez que la caméra a été détectée :

```
ls /dev/video*
```

La caméra n'est pas trouvée sur macOS High Sierra

Sur macOS High Sierra, l'application de démonstration ne trouve pas la caméra si plus d'une caméra est disponible.

Fichier jni.h introuvable lors de la compilation sur macOS High Sierra

Pour résoudre cette erreur, mettez à jour votre installation de Xcode vers la version la plus récente.

Erreurs de curl lors de l'exécution de l'application de GStreamer démonstration

Pour résoudre les erreurs de curl lorsque vous exécutez l'application de GStreamer démonstration, copiez [ce fichier de certificat](#) dans `/etc/ssl/cert.pem`.

Horodatage/assertion de plage lors de l'exécution sur Raspberry Pi

Si une assertion de plage d'horodatage se produit lors de l'exécution, mettez à jour le micrologiciel et redémarrez le périphérique :

```
sudo rpi-update  
$ sudo reboot
```

Assertion sur `gst_value_set_fraction_range_full` sur Raspberry Pi

L'assertion suivante s'affiche si le service `uv4l` est en cours d'exécution :

```
gst_util_fraction_compare (numerator_start, denominator_start, numerator_end,  
denominator_end) < 0' failed
```

Si cela se produit, arrêtez le service uv4l et redémarrez l'application.

0x3200000d STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA (erreur sur Android)

L'erreur suivante s'affiche si les [drapeaux d'adaptation NAL](#) sont incorrects pour la diffusion multimédia :

```
putKinesisVideoFrame(): Failed to put a frame with status code 0x3200000d
```

Si cette erreur se produit, fournissez le bon indicateur `.withNalAdaptationFlags` pour votre média (par exemple, `NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS`). Fournissez cet indicateur dans la ligne suivante [Android](#) :

<https://github.com/aws-labs/aws-sdk-android-samples/blob/master/AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/java/com/amazonaws/kinesisvideo/demoapp/fragment/StreamConfigurationFragment.java#L169>

La durée maximale du fragment a été atteinte (erreur)

Cette erreur se produit lorsqu'un fragment de média dans un flux dépasse la limite maximale de durée de fragment. Consultez la limite de durée maximale des fragments dans la [the section called "Quotas de service d'API pour les médias et les médias archivés"](#) section.

Pour résoudre ce problème, essayez ce qui suit :

- Si vous utilisez une caméra USB/webcam, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez la fragmentation basée sur les images clés, configurez l'encodeur pour qu'il fournisse des images clés dans les 10 secondes.
 - Si vous n'utilisez pas la fragmentation basée sur des images clés, lors de la définition du flux [Rédiger et examiner le code](#) entrant, définissez la limite de durée maximale du fragment sur une valeur inférieure à 10 secondes.
- Si vous utilisez des encodeurs logiciels (tels que x264) dans le GStreamer pipeline, vous pouvez définir une valeur pour l'attribut `key-int-max` en 10 secondes. Par exemple, réglez `key-int-max` sur 60, avec des images par seconde sur 30, pour activer les images clés toutes les 2 secondes.

- Si vous utilisez une caméra RPI, définissez l'attribut `keyframe-interval` sur une valeur inférieure à 10 secondes.
- Si vous utilisez une caméra IP (RTSP), réglez la taille du GOP sur 60.

Message d'erreur « Invalid thing name passed » (Nom d'objet non valide attribué) lors de l'utilisation d'une autorisation IoT

Pour éviter cette erreur (HTTP Error 403: Response: {"message":"Invalid thing name passed"}) lorsque vous utilisez des informations d'identification IoT pour l'autorisation, assurez-vous que la valeur de `stream-name` (paramètre obligatoire de l'kvssinkélément) est identique à la valeur de `deiot-thingname`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [GStreamer référence de paramètre d'élément](#).

Problèmes liés à la bibliothèque d'analyseurs de flux

Cette section décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation des [Diffuser à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs](#).

Problèmes

- [Impossible d'accéder à une seule image depuis le flux](#)
- [Erreur de décodage de fragment](#)

Impossible d'accéder à une seule image depuis le flux

Pour accéder à une seule image depuis une source de streaming dans votre application grand public, vérifiez que votre flux contient les bonnes données privées du codec. Pour en savoir plus sur le format des données dans le flux, consultez [Modèle de données](#).

[Pour savoir comment utiliser les données privées d'un codec pour accéder à un cadre, consultez le fichier de test suivant sur le GitHub site Web : KinesisVideoRendererExampleTest.java](#)

Erreur de décodage de fragment

Si vos fragments ne sont pas codés correctement dans un format et un niveau H.264 pris en charge par le navigateur, vous pouvez voir le message d'erreur suivant lors de la lecture de votre flux dans la console :

Fragment Decoding Error

There was an error decoding the video data. Verify that the stream contains valid H.264 content

Si cela se produit, vérifiez les points suivants :

- La résolution des images correspond à la résolution spécifiée dans les données privées codec.
- Le profil H.264 et le niveau des images codées correspondent au profil et au niveau spécifiés dans les données privées codec.
- Le navigateur prend en charge la combinaison profil/niveau combinaison. La plupart des navigateurs actuels prennent en charge toutes les combinaisons de profil et de niveau.
- Les horodatages sont exacts et dans le bon ordre, et aucun horodatage en double n'est créé.
- Votre application code les données d'image à l'aide du format H.264.

Problèmes liés au réseau

Si vous constatez des erreurs de connexion, telles que « Expiration de la connexion » ou « Échec de la connexion », lorsque vous tentez de vous connecter à Kinesis Video Streams, cela peut être dû à des restrictions de plage d'adresses IP dans votre configuration réseau.

Si votre configuration comporte des restrictions de plage d'adresses IP pour Kinesis Video Streams, mettez à jour votre configuration réseau pour autoriser la liste des plages d'adresses IP Kinesis [Video Streams](#).

** Important**

La liste des plages d'adresses IP n'est pas une liste exhaustive des adresses IP Kinesis Video Streams. Incluez les plages d'adresses IP que vous voyez et sachez que les adresses IP peuvent changer au fil du temps.

Pour plus d'informations, consultez la section [Plages d'AWS adresses IP](#). Pour être averti lorsque les plages d'adresses IP changent, suivez la [procédure d'abonnement](#).

Historique du document pour Amazon Kinesis Video Streams

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation depuis la dernière version d'Amazon Kinesis Video Streams.

- Dernière version d'API : 29-11-2017
- Dernière mise à jour de la documentation : 6 janvier 2025

Modification	Description	Date
C++ sur Raspberry Pi	Documentation actualisée pour l'utilisation du SDK C++ Producer sur Raspberry Pi.	6 janvier 2025
Connexion à l'agent Amazon Kinesis Video Streams Edge Edge-to-Cloud	Nouvelle version de fonctionnalité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Planifier l'enregistrement et le stockage vidéo .	27 juin 2023
Mise en route : envoyer des données vers un flux vidéo Kinesis	Tutoriel de base pour envoyer des données multimédia d'une caméra vers un flux vidéo Kinesis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Envoyer des données vers un flux vidéo Amazon Kinesis .	21 janvier 2019
Métadonnées de streaming	Vous pouvez utiliser le SDK Producer pour intégrer des métadonnées dans un flux vidéo Kinesis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation des	28 septembre 2018

Modification	Description	Date
	métadonnées de streaming avec Kinesis Video Streams.	
Journalisation du kit SDK C++ Producer	Vous pouvez configurer la journalisation pour les applications du kit SDK C++ Producer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utiliser la journalisation avec le SDK C++ Producer.	18 juillet 2018
Streaming vidéo HLS	Vous pouvez désormais visionner un flux vidéo Kinesis à l'aide du protocole HTTP Live Streaming. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Lecture de Kinesis Video Streams.	13 juillet 2018
Streaming à partir d'une source RTSP	Exemple d'application pour Kinesis Video Streams qui s'exécute dans un conteneur Docker et diffuse des vidéos à partir d'une source RTSP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter RTSP et Docker.	le 20 juin 2018
Plug-in SDK GStreamer C++ Producer	Montre comment créer le C++ à utiliser comme GStreamer destination. Pour de plus amples informations, veuillez consulter GStreamer Module - kvssink.	15 juin 2018

Modification	Description	Date
Documentation de référence sur les rappels du kit SDK Producteur	Documentation de référence sur les rappels utilisés par le Transférer vers Kinesis Video Streams . Pour de plus amples informations, veuillez consulter Rappels du SDK pour les producteurs .	12 juin 2018
Configuration système requise	Documentation relative aux exigences en termes de mémoire et de stockage pour les appareils de producteurs et le kit SDK. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration système requise pour Amazon Kinesis Video Streams .	30 mai 2018
CloudTrail soutien	Documentation CloudTrail à utiliser pour surveiller l'utilisation de l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Enregistrez les appels d'API Amazon Kinesis Video Streams avec AWS CloudTrail .	24 mai 2018
Documentation de référence sur les structures du kit SDK Producteur	Documentation de référence sur les structures utilisées par le Transférer vers Kinesis Video Streams . Pour plus d'informations, consultez Structures du SDK pour les producteurs et Structures de flux vidéo Kinesis .	7 mai 2018

Modification	Description	Date
Documentation relative à l'exemple de moteur de rendu	Documentation relative à l'exemple d'application <code>Render</code> , qui montre comment décoder et afficher les images d'un flux vidéo Kinesis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Exemple : analyse et rendu de fragments Kinesis Video Streams .	15 mars 2018
Documentation de référence sur les limites du kit SDK Producteur	Informations sur les limites des opérations dans le C++ . Pour de plus amples informations, veuillez consulter Quotas du SDK pour les producteurs .	13 mars 2018
Surveillance	Informations sur la surveillance des métriques et des appels d'API Kinesis Video Streams à l'aide d' <code>CloudWatch</code> et <code>Amazon AWS CloudTrail</code> et. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Surveillance d'Amazon Kinesis Video Streams .	5 février 2018
Référence concernant les indicateurs d'adaptation NAL (Network Abstraction Layer)	Informations sur la configuration des indicateurs d'adaptation NAL lors de la consommation de vidéo en streaming. Pour de plus amples informations, veuillez consulter drapeaux d'adaptation NAL .	15 janvier 2018

Modification	Description	Date
Prise en charge Android de la vidéo en streaming	Kinesis Video Streams prend désormais en charge le streaming vidéo à partir d'appareils Android. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Android .	12 janvier 2018
Documentation sur l'exemple d'application Kinesis Video	Documentation relative à l'exemple d'application Kinesis Video, qui montre comment l'utiliser Regardez le résultat des caméras à l'aide de la bibliothèque d'analyseurs dans une application. Pour de plus amples informations, veuillez consulter KinesisVideoExample .	9 janvier 2018
Documentation publiée pour Kinesis Video Streams	Il s'agit de la première version du Manuel du développeur Amazon Kinesis Video.	29 novembre 2017

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.