



개발자 가이드

Amazon Chime SDK



Amazon Chime SDK: 개발자 가이드

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Amazon Chime SDK란 무엇인가요?	1
요금	1
리소스	1
Amazon Chime SDK 사용	3
Amazon Chime SDK 사용을 위한 사전 조건	3
Amazon Chime SDK의 개념	4
Amazon Chime SDK 아키텍처	4
Amazon Chime SDK 할당량	6
Amazon Chime SDK 시스템 요구 사항	6
사용 가능한 AWS 리전	8
콘솔 리전	8
통화 분석 리전	9
회의 리전	9
미디어 파이프라인 리전	12
메시징 리전	13
음성 리전	14
클라이언트 라이브러리에 대해 알아보기	15
SIP 통합 이해	15
이벤트 알림 이해	18
EventBridge에 알림 전송	18
Amazon SQS 및 Amazon SNS로 알림 전송	18
Amazon Chime SDK에 Amazon SQS 및 Amazon SNS에 대한 액세스 권한 부여	19
Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션	22
엔드포인트, 네임스페이스, CLI 명령	23
각 서비스의 마이그레이션 도움말	23
API 매핑	24
Amazon Chime SDK 회의 사용	33
Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션	33
마이그레이션하는 이유	34
마이그레이션하기 전	34
네임스페이스 간 차이점	36
회의 리전 사용	38
컨트롤 리전 선택	39
미디어 리전 선택	40

가장 가까운 미디어 리전 찾기	41
nearest AWS GovCloud(미국) 미디어 리전 찾기	41
JavaScript 예제	41
리전 상태 확인	43
회의 생성	44
회의 기능 선택	46
Audio.EchoReduction 사용	46
Video.MaxResolution 사용	47
Content.MaxResolution 사용	47
Attendees.MaxCount 사용	49
클라이언트 앱에서 회의 기능 사용	49
Amazon Chime SDK 회의에서 WebRTC 미디어를 사용하는 방법	50
오디오	50
비디오	51
콘텐츠 공유	51
데이터 메시지	52
비디오 코덱 구성	53
비디오 코덱 기본 설정 지정	53
네트워크 구성	54
미디어 및 신호 구성	55
Amazon Voice Focus 구성	55
울림 감소 구성	56
배경 교체 및 흐림 구성	56
브라우저 콘텐츠 보안 정책 구성	57
AppKey 및 TenantID 사용	57
회의 수명 주기 이벤트 이해	61
CloudWatch 지표 이해	75
서비스 지표	75
API 사용량 지표	76
미디어 파이프라인 생성	77
미디어 파이프라인 생성 시 고려 사항	78
활성 미디어 파이프라인의 한도 이해	79
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스로 마이그레이션	80
미디어 파이프라인 생성 이해	84
미디어 캡처 파이프라인 생성	85
미디어 연결 파이프라인 생성	96

미디어 라이브 커넥터 파이프라인 생성	102
미디어 스트림 파이프라인 생성	103
오디오와 비디오를 단일 뷰로 합성	122
미디어 파이프라인의 서비스 연결 역할 생성	136
미디어 파이프라인 이벤트 사용	138
미디어 파이프라인 중지 모범 사례	144
Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 사용	145
시스템 아키텍처	146
청구 및 사용량	147
계정 구성	147
트랜스크립션 옵션 선택	147
트랜스크립션 시작 및 중지	151
라이브 트랜스크립션 파라미터	155
라이브 트랜스크립션 이벤트 이해	155
라이브 트랜스크립션 메시지 이해	159
수신된 라이브 트랜스크립트 이벤트 처리	164
대화 기록 파싱	167
미디어 복제 사용	167
대화형 참가자	168
글로벌 참가자	169
세션 수명 주기	169
Amazon Chime SDK 회의 문제 해결 및 디버깅	171
시스템 요구 사항 이해	171
로깅 및 모니터링 설정	171
Amazon Chime SDK 회의 문제 해결	173
일반적인 문제 이해	176
Amazon Chime SDK 메시징 사용	179
Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션	179
마이그레이션하는 이유	180
마이그레이션하기 전	180
네임스페이스 간 차이점	181
Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스로 마이그레이션	183
마이그레이션하는 이유	34
마이그레이션하기 전	34
네임스페이스 간 차이점	36
메시징 사전 조건 이해	186

메시징 개념 이해	186
메시징 아키텍처 이해	188
메시지 유형 이해	188
시작	189
ApplInstance 생성	189
백엔드 서비스에서 SDK 호출	190
최종 사용자 클라이언트 애플리케이션 인증	193
채널 생성	197
메시지 보내기	197
ExpirationSettings 사용하기	197
WebSocket을 사용하여 메시지 수신	200
첨부 파일 구성	211
시스템 메시지 이해	211
IAM 역할 예시	212
역할별 권한 부여 이해	216
ApplInstanceAdmin	216
ChannelModerator	219
Member	223
비멤버	226
메시징 데이터 스트리밍	229
엘라스틱 채널을 사용하여 라이브 이벤트 주최	233
사전 조건	234
엘라스틱 채널의 개념	234
지원되는 추가 기능	236
엘라스틱 채널 생성	236
엘라스틱 채널 멤버 관리	236
엘라스틱 채널 메시지 전송	237
엘라스틱 채널의 WebSocket 시스템 메시지 이해	238
Kinesis 스트림을 사용하여 시스템 메시지 수신	238
데모 앱에서 엘라스틱 채널 테스트	239
모바일 푸시 알림을 사용하여 메시지 수신	239
Amazon Pinpoint 애플리케이션 생성	240
서비스 역할 생성	240
모바일 디바이스 엔드포인트를 앱 인스턴스 사용자로 등록	242
알림이 활성화된 상태로 채널 메시지 보내기	243
푸시 알림 수신	243

푸시 알림 실패 디버깅	244
필터 규칙을 사용하여 메시지 필터링	245
서비스 연결 역할 사용	250
데이터 스트리밍에 서비스 연결 역할 사용	251
채널 흐름을 사용하여 메시지 처리	253
채널 프로세서 설정하기	255
채널 흐름 생성하기	258
채널 흐름 연결 및 연결 해제하기	258
메시지 보내기	259
EventBridge를 통한 자동화를 통한 장애 경고 생성	261
봇을 채널 에이전트로 사용하기	262
Amazon Lex V2 봇 생성하기	263
AppInstance 봇 설정 설정하기	265
AppInstanceBot의 채널 멤버십	266
AppInstanceBot에 메시지 전송	267
Amazon Lex 메시지 처리하기	267
AppInstanceBot의 응답 처리	267
규칙을 사용하여 Amazon EventBridge에 이벤트 전송하기	270
AppInstanceBots 문제 해결하기	271
메시지 보존 관리	272
CLI 보존 명령의 예	272
메시지 보존 활성화	273
채팅 메시지 복원 및 삭제	273
메시징용 사용자 인터페이스 구성 요소	273
클라이언트 라이브러리와 통합	273
JavaScript와 함께 Amazon Chime SDK 메시징 사용	274
Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 사용	275
Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션	276
마이그레이션하는 이유	276
마이그레이션하기 전	276
네임스페이스 간 차이점	278
전화번호, SIP 규칙, SIP 미디어 애플리케이션 및 AWS Lambda 함수에 대한 이해	279
PSTN 오디오 서비스 프로그래밍 모델 이해	280
AWS Lambda 함수로 호출 및 이벤트 라우팅	282
AWS Lambda 함수로 호출 라우팅(AWS CLI)	286
사전 조건	286

비용 고려 사항	287
전화번호 검색 및 프로비저닝	287
통화 처리를 위한 Lambda 함수 생성	288
SIP 미디어 애플리케이션 생성	291
SIP 규칙을 사용하여 통화 라우팅 설정	292
여러 SIP 미디어 애플리케이션을 사용하여 중복 설정	293
아웃바운드 통화 생성	295
활성 통화 중에 Lambda 트리거	296
리소스 정리	296
프로덕션으로 이동	297
다음 단계	298
PSTN 오디오 서비스 통화 레그 사용에 대한 정보	299
통화 흐름 이해	301
PSTN 오디오 서비스를 위한 AWS Lambda 함수 빌드	303
텔레포니 이벤트 이해	304
PSTN 오디오 서비스 작업 이해	309
Lambda 함수를 간접 호출하는 텔레포니 이벤트에 대해 알아봅니다.	309
작업 목록을 통한 간접 호출에 대한 응답	334
PSTN 오디오 서비스에 지원되는 작업	335
SIP 헤더 사용	434
통화 세부 정보 기록 사용	437
제한 시간 및 재시도 이해	439
디버깅 및 문제 해결	439
VoiceFocus 이해	449
Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 용어집	454
통화에서 인사이트 생성	460
통화 분석이란	461
통화 분석 용어 이해	462
통화 분석 구성 생성	464
사전 조건 이해	465
콘솔을 사용하여 구성 생성	466
API를 사용하여 통화 분석 구성 생성	473
구성을 음성 커넥터와 연결	474
통화 분석 구성 사용	474
통화 녹음 워크플로 이해	475
기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해	482

통화 분석 파이프라인 관리	488
통화 분석 파이프라인 일시 중지 및 다시 시작	488
통화 분석 리소스 액세스 역할 사용	489
통화 분석 상태 이해	497
Amazon CloudWatch를 통한 통화 분석 파이프라인 모니터링	499
사전 조건	500
통화 분석 지표	500
파이프라인 지표에 대한 CloudWatch 차원	501
통화 분석 프로세서 및 출력 대상	501
트랜스크립션과 레코딩 싱크의 결합	522
Amazon EventBridge 알림 사용	524
Amazon Chime SDK 데이터 레이크 생성	543
QuickSight 대시보드 구성	551
통화 분석 데이터 모델	556
AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 구조 이해	556
AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 이해	558
데이터 카탈로그에서 AWS Glue 데이터 추출	587
Amazon Chime SDK 음성 분석 사용	592
음성 분석 아키텍처 이해	593
화자 검색 워크플로 이해	595
샘플 음성 톤 분석 워크플로	597
작업 결과 폴링	600
알림에 대한 이해	601
데이터 스토리지, 옵트아웃, 데이터 보존 정책 이해	611
음성 API를 사용하여 음성 분석 실행	613
통화 분석 서비스 할당량	619
Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용	621
iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용	622
JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용	623
구성 요소 이해	623
주요 개념 이해	624
서비스 아키텍처 이해	625
웹 애플리케이션 아키텍처 이해	626
서버 애플리케이션 아키텍처 이해	626
미디어 컨트롤 플레인 이해	626
미디어 데이터 플레인 이해	627

웹 애플리케이션 구성 요소 아키텍처 이해	627
서버 애플리케이션 구축	629
IAM 사용자 또는 역할 생성	629
APIs를 호출하도록 AWS SDK 구성	630
회의 생성	630
참석자 생성	631
클라이언트에 응답 전송	632
클라이언트 애플리케이션 빌드	632
배경 필터를 클라이언트 애플리케이션에 통합	632
배경 필터 사용에 대한 정보	633
content-security policy 사용	635
애플리케이션에 배경 필터 추가	638
배경 필터 예시	645
Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용	648
자주 묻는 질문(FAQ)	649
회의 FAQ	649
참석자	649
보안 및 암호화	651
오디오/비디오	651
라이브 트랜스크립션	654
Service quotas	655
네임스페이스 마이그레이션	656
모니터링	656
로깅	658
오류 메시지	658
미디어 파이프라인 FAQ	660
PSTN 오디오 FAQ	661
문서 기록	662
.....	dclxx

Amazon Chime SDK란 무엇인가요?

Amazon Chime SDK는 웹 또는 모바일 애플리케이션에 메시지 전송, 오디오, 비디오 및 화면 공유 기능을 신속하게 추가하는 데 사용할 수 있는 실시간 통신 구성 요소 세트입니다.

Amazon Chime SDK를 사용하여 오디오와 비디오를 송수신하고 콘텐츠 공유를 허용하는 실시간 미디어 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Amazon Chime SDK API 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK API 참조](#)를 참조하세요.

요금

Amazon Chime SDK는 선결제 요금 없이 사용한 만큼 지불하는 요금을 제공합니다. 단일 요율로 사용 가능한 미디어 방식(오디오, 비디오 및 화면 공유)의 일부 또는 전체를 구현하도록 선택할 수 있습니다. 메시지 전송, 미디어 파이프라인, 음성 향상, PSTN 오디오 기능도 사용한 만큼 지불하는 요금제로 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금](#)을 참조하세요.

리소스

다음의 관련 리소스는 이 서비스 사용 시 도움이 될 수 있습니다.

- [클래스 및 워크숍](#) - AWS 기술을 연마하고 실용적인 경험을 얻는 데 도움이 되는 자기 주도형 랩 외에도 역할 기반 및 특수 과정으로 연결되는 링크입니다.
- [AWS 개발자 센터](#) - 자습서를 살펴보고, 도구를 다운로드하고, AWS 개발자 이벤트에 대해 알아봅니다.
- [AWS 개발자 도구](#) - AWS 애플리케이션 개발 및 관리를 위한 개발자 도구, SDKs, IDE 도구 키트 및 명령줄 도구에 대한 링크입니다.
- [리소스 센터 시작하기](#) - AWS 계정을 설정하고, AWS 커뮤니티에 가입하고, 첫 번째 애플리케이션을 시작하는 방법을 알아봅니다.
- [실습 튜토리얼](#) - 단계별 튜토리얼에 따라 AWS에서 첫 번째 애플리케이션을 시작합니다.
- [AWS 백서](#) - 아키텍처, 보안 및 경제와 같은 주제를 다루고 Solutions Architects 또는 기타 기술 전문가가 작성한 AWS 포괄적인 기술 AWS 백서 목록으로 연결되는 링크입니다.
- [AWS Support 센터](#) - AWS Support 사례를 생성하고 관리하기 위한 허브입니다. 포럼, 기술 FAQs, 서비스 상태 및 같은 기타 유용한 리소스에 대한 링크도 포함되어 있습니다 AWS Trusted Advisor.
- [지원](#) - 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 실행하는 데 도움이 지원되는 one-on-one 빠른 응답 지원 채널에 대한 정보를 제공하는 기본 웹 페이지입니다.

- [Contact Us\(문의처\)](#) - AWS 결제, 계정, 이벤트, 침해 및 기타 문제에 대해 문의할 수 있는 중앙 연락 창구입니다.
- [AWS 사이트 약관](#) - 저작권 및 상표, 계정, 라이선스 및 사이트 액세스, 기타 주제에 대한 자세한 정보입니다.

Amazon Chime SDK 사용

Amazon Chime SDK를 사용하여 오디오와 비디오를 송수신하고 콘텐츠 공유를 허용하는 실시간 미디어 애플리케이션을 구축합니다. Amazon Chime SDK는 모든 Amazon Chime 관리자 계정과 독립적으로 작동하며, Amazon Chime에서 호스팅되는 회의에는 영향을 주지 않습니다. 대신 Amazon Chime SDK는 자체 회의 애플리케이션을 구축하는 데 사용할 수 있는 빌더 도구를 제공합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 사용을 위한 사전 조건](#)
- [Amazon Chime SDK의 개념](#)
- [Amazon Chime SDK 아키텍처](#)
- [Amazon Chime SDK 할당량](#)
- [Amazon Chime SDK 시스템 요구 사항](#)
- [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)
- [Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에 대해 알아보기](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 커넥터를 사용한 SIP 통합 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 이벤트 알림 이해](#)
- [Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션](#)

Amazon Chime SDK 사용을 위한 사전 조건

Amazon Chime SDK를 사용하려면 다음 사항이 필요합니다.

- 프로그래밍 능력.
- AWS 계정.
- AWS 관리형 AmazonChimeSDK 정책과 같이 Amazon Chime SDK에서 사용하는 Amazon Chime API 작업에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 정책이 있는 IAM 역할입니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime에서 IAM을 사용하는 방법](#) 및 [사용자가 Amazon Chime SDK 작업에 액세스하도록 허용](#)을 참조하세요.
- 대부분의 사용 사례에는 다음도 필요합니다.
 - 서버 애플리케이션 - 회의 및 참석자 리소스를 관리하고 이러한 리소스를 클라이언트 애플리케이션에 제공합니다. 서버 애플리케이션은 AWS 계정에 생성되며 앞서 언급한 IAM 역할에 액세스할 수 있어야 합니다.

- 클라이언트 애플리케이션 - 서버 애플리케이션으로부터 회의 및 참석자 정보를 수신하고 이 정보를 사용하여 미디어 연결을 설정합니다.

Amazon Chime SDK의 개념

다음 용어 및 개념은 Amazon Chime SDK를 이해하고 사용하는 데 있어 매우 중요합니다.

회의

고유한 MeetingId로 식별되는 임시 리소스입니다. MeetingId는 진행 중인 회의를 주최하는 미디어 서비스 그룹에 배치됩니다.

미디어 서비스 그룹

진행 중인 회의를 주최하는 미디어 서비스 그룹입니다.

미디어 배치

미디어 서비스 그룹을 나타내는 리전화된 URL 세트입니다. 참석자는 클라이언트와 함께 미디어 서비스 그룹에 연결하여 실시간 오디오 및 비디오를 송수신하고 화면을 공유합니다.

참석자

고유한 AttendeeId로 식별되는 회의 참석자입니다. 참석자는 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리로 구축된 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 자유롭게 회의에 참여하고 나갈 수 있습니다.

참여 토큰

각 참석자에게 할당되는 고유한 토큰입니다. 참석자는 참여 토큰을 사용하여 미디어 서비스 그룹에 인증합니다.

Amazon Chime SDK 아키텍처

다음 목록은 Amazon Chime SDK 아키텍처의 다양한 구성 요소가 함께 작동하여 회의 및 참석자, 오디오, 비디오, 콘텐츠 공유를 지원하는 방법을 설명합니다.

회의 및 참석자

서버 애플리케이션이 Amazon Chime SDK 회의를 생성하면 회의가 리전별 미디어 서비스에 배치됩니다. 서비스 호스트는 참석자 클라이언트 간에 실시간 미디어를 안전하게 전송할 책임이 있습니다.

다. 생성된 각 참석자에게는 고유한 참여 토큰이 할당되는데, 이는 서버 애플리케이션이 참석자를 대신하여 회의에 참여할 권한이 있는 클라이언트에게 안전하게 전송해야 하는 불투명한 비밀 키입니다. 각 클라이언트는 참여 토큰을 사용하여 미디어 서비스 그룹에 인증합니다. 클라이언트는 보안 WebSocket과 데이터그램 전송 계층 보안(DTLS)을 함께 사용하여 미디어 서비스 그룹에 안전하게 신호를 보내고 미디어 서비스 그룹을 통해 다른 참석자와 미디어를 주고 받습니다.

오디오

미디어 서비스는 각 참석자의 오디오를 믹싱하여 각 수신자의 오디오를 믹싱하고 각 수신자에게 믹스를 전송합니다. Amazon Chime SDK는 디바이스 및 브라우저에서 지원하는 최고 속도(최대 48kHz)로 오디오를 샘플링합니다. Opus 코덱을 사용하여 오디오를 인코딩합니다. 기본 비트레이트는 32kbps이며, 최대 128kbps 스테레오 및 64kbps 모노까지 늘릴 수 있습니다.

비디오

미디어 서비스는 게시 및 구독 모델을 사용하는 선택적 전달 디바이스(SFU) 역할을 합니다. 각 참석자는 하나의 비디오 소스를 게시할 수 있으며, 회의당 최대 25개의 동시 비디오를 게시할 수 있습니다. JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 동시 방송이 없는 경우 초당 30 프레임, 동시 방송의 경우 초당 15프레임으로 최대 1280x720의 비디오 해상도를 지원합니다. [iOS](#), [Android](#), [Windows](#)용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 최대 1280x720 및 초당 30프레임의 비디오 해상도를 지원하지만 실제 프레임 속도와 해상도는 Amazon Chime SDK에서 자동으로 관리합니다.

활성화되면 비디오 동시 방송은 각 비디오 스트림을 서로 다른 두 가지 해상도와 비트레이트로 전송합니다. 대역폭 제약이 있는 클라이언트는 더 낮은 비트레이트 스트림을 자동으로 구독합니다. 비디오 인코딩 및 디코딩은 성능 향상을 위해 가능한 경우 하드웨어 가속을 사용합니다.

데이터 메시지

오디오 및 비디오 콘텐츠 외에도 회의 참석자는 각각 최대 2KB의 실시간 데이터 메시지를 서로 전송할 수 있습니다. 메시지를 사용하여 화이트보드, 채팅, 실시간 이모티콘 반응, 애플리케이션별 플로어 컨트롤 신호 등 사용자 지정 회의 기능을 구현할 수 있습니다.

콘텐츠 공유

클라이언트 애플리케이션은 화면 캡처 또는 미디어 파일과 같은 오디오 및 비디오 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 콘텐츠 공유는 사전 녹화된 콘텐츠 비디오를 초당 15프레임으로 최대 1280x720까지 지원하고 64kbps에서 최대 48kHz의 오디오를 지원합니다. 콘텐츠 공유를 위한 화면 캡처는 초당 최대 15프레임까지 지원되지만 디바이스 및 브라우저의 기능에 따라 제한될 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 할당량

Amazon Chime SDK 서비스의 할당량은 AWS 일반 참조에 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [Amazon Chime SDK endpoints and quotas](#)를 참조하세요.

Note

서비스 할당량은 API 엔드포인트를 기준으로 합니다. 서비스 할당량 증가를 요청할 때는 애플리케이션이 사용하는 모든 API 엔드포인트에서 증가를 요청해야 합니다.

Amazon Chime SDK 시스템 요구 사항

Amazon Chime SDK로 생성한 애플리케이션에는 다음과 같은 시스템 요구 사항이 적용됩니다.

지원되는 브라우저, JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리

운영 체제	브라우저	지원되는 버전	Notes
Windows	Mozilla Firefox	75 이상	
	Google Chrome	78 이상	
	Chromium 기반 Edge	79 이상	
	Chromium 기반 Electron	7 이상	Chrome 버전 78 이상.
	Opera	66 이상	
macOS	Mozilla Firefox	75 이상	
	Google Chrome	78 이상	
	Chromium 기반 Edge	79 이상	
	Chromium 기반 Electron		
	Safari	13 이상	

운영 체제	브라우저	지원되는 버전	Notes
	Opera	66 이상	
iOS	Mozilla Firefox	10 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
	Google Chrome	78 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
	Safari	13 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
	WKWebView	14.3 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
Android	Google Chrome	10 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
	삼성	12 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
	Chromium WebView	5 이상	오디오 및 비디오만 지원되며 콘텐츠 공유는 불가능합니다.
Ubuntu LTS 16.04 이상	Google Chrome	78 이상	

iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리

- iOS 버전 13 이상

Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리

- Android OS 버전 5 이상, ARM 및 ARM64 아키텍처

Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전

다음 표에는 Amazon Chime SDK 서비스의 기능과 각 서비스를 제공하는 AWS 리전이 나열되어 있습니다.

Note

별표(*)로 표시된 리전은 AWS 계정에서 활성화해야 합니다.는 기본적으로 해당 리전을 AWS 차단합니다. 리전 활성화에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 관리 참조의 [계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정](#)을 참조하세요.

주제

- [콘솔 리전](#)
- [통화 분석 리전](#)
- [회의 리전](#)
- [미디어 파이프라인 리전](#)
- [메시징 리전](#)
- [음성 리전](#)

콘솔 리전

Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 리소스를 구성하고 Amazon Chime SDK 서비스에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

AWS 리전	콘솔
아시아 태평양(서울)	예
아시아 태평양(싱가포르)	

AWS 리전	콘솔
아시아 태평양(시드니)	예
아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1)	예
캐나다(중부)(ca-central-1)	예
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	예
유럽(아일랜드)(eu-west-1)	예
유럽(런던)(eu-west-2)	예
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예
미국 서부(오레곤)(us-west-2)	예

통화 분석 리전

다음 표에는 분석, 트랜스크립션 및 통화 녹음에 사용할 수 있는 AWS 리전이 나열되어 있습니다.

AWS 리전	음성 분석	트랜스크립션	통화 레코딩
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예	예	예
미국 서부(오레곤)(us-west-2)	예	예	예
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	아니요	예	예

회의 리전

Amazon Chime SDK 회의에는 컨트롤 리전 및 미디어 리전이 있습니다. 컨트롤 리전은 회의를 생성, 업데이트, 삭제하는 데 사용되는 API 엔드포인트를 제공합니다. 컨트롤 리전은 [Amazon Chime SDK 회의 수명 주기 이벤트 이해](#)도 수신하고 처리합니다.

미디어 리전은 실제 회의를 주최하고 클라이언트는 미디어 리전에 연결합니다. [CreateMeeting](#) API를 직접 호출할 때 미디어 리전을 지정합니다.

제어 리전은 동일한 AWS 파티션의 모든 미디어 리전에서 회의를 생성할 수 있습니다. 하지만 회의를 만드는 데 사용된 컨트롤 리전에서만 회의를 업데이트할 수 있습니다.

컨트롤 및 미디어 리전 선택에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 회의에 회의 리전 사용](#) 항목을 참조하세요.

아래 표에 컨트롤, 미디어 또는 두 가지 모두를 제공하는 리전이 나열되어 있습니다.

AWS 리전	회의 컨트롤	회의 미디어
아프리카(케이프타운)(af-south-1)*	예**	예
아시아 태평양(뭄바이)(ap-south-1)	예	예
아시아 태평양(서울)(ap-northeast-2)	예	예
아시아 태평양(싱가포르)(ap-southeast-1)	예	예
아시아 태평양(시드니)(ap-southeast-2)	예	예
아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1)	예	예
캐나다(중부)(ca-central-1)	예	예
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	예	예
유럽(아일랜드)(eu-west-1)		예
유럽(런던)(eu-west-2)	예	예
유럽(밀라노)(eu-south-1)*		예

AWS 리전	회의 컨트롤	회의 미디어
유럽(파리)(eu-west-3)		예
유럽(스톡홀름)(eu-north-1)		예
이스라엘(텔아비브)(il-central-1)*	예**	예
남아메리카(상파울루)(sa-east-1)		예
미국 동부(오하이오)(us-east-2)		예
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예	예
미국 서부(캘리포니아 북부)(us-west-1)		예
미국 서부(오레곤)(us-west-2)	예	예
AWS GovCloud(미국 동부)(us-gov-east-1)	예	예
AWS GovCloud(미국 서부)(us-gov-west-1)	예	예

* AWS 계정에서 이러한 리전을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [리전 활성화](#)를 참조하세요.

**이 리전의 회의 컨트롤을 사용하는 회의는 해당 리전의 미디어만 호스팅할 수 있습니다.

Note

AWS GovCloud(미국) 리전에서 회의를 생성하려면 GovCloud에서 제어 리전을 사용해야 합니다. 또한 GovCloud의 리전 제어는 AWS GovCloud(미국) 리전에서만 회의를 수행할 수 있습니다.

미디어 파이프라인 리전

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에는 컨트롤 리전과 미디어 리전이 있습니다. 컨트롤 리전은 미디어 파이프라인을 생성 및 삭제하는 데 사용되는 미디어 파이프라인 API 엔드포인트를 제공합니다. 또한 컨트롤 리전을 사용하여 [미디어 파이프라인 이벤트](#)를 수신하고 처리할 수 있습니다.

미디어 리전은 미디어 파이프라인을 실행하며, 시스템은 회의와 동일한 미디어 리전을 자동으로 선택합니다.

컨트롤 리전을 사용하여 모든 데이터 리전에 미디어 파이프라인을 만들 수 있습니다. 미디어 파이프라인은 모든 회의 미디어 리전의 회의에 참여할 수 있습니다.

AWS 리전	컨트롤	미디어
아프리카(케이프타운)(af-south-1)*		예
아시아 태평양(뭄바이)(ap-south-1)	예	예
아시아 태평양(서울)(ap-northeast-2)	예	예
아시아 태평양(싱가포르)(ap-southeast-1)	예	예
아시아 태평양(시드니)(ap-southeast-2)	예	예
아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1)	예	예
캐나다(중부)(ca-central-1)	예	예
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	예	예
유럽(아일랜드)(eu-west-1)		예
유럽(런던)(eu-west-2)	예	예

AWS 리전	컨트롤	미디어
유럽(밀라노)(eu-south-1)*		예
유럽(파리)(eu-west-3)		예
유럽(스톡홀름)(eu-north-1)		예
남아메리카(상파울루)(sa-east-1)		예
미국 동부(오하이오)(us-east-2)		예
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예	예
미국 서부(캘리포니아 북부)(us-west-1)		예
미국 서부(오레곤)(us-west-2)	예	예

* AWS 계정에서 이러한 리전을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [리전 활성화](#)를 참조하세요.

메시징 리전

Amazon Chime SDK 메시징에는 컨트롤 리전과 데이터 리전이 있습니다. 컨트롤 리전은 메시징 API 엔드포인트를 노출하고, 데이터 리전은 메시지를 저장합니다. Amazon Kinesis를 사용하여 메시징 데이터 또는 채널 흐름 AWS Lambda 함수를 스트리밍하는 경우 제어 리전에 있어야 합니다.

AWS 리전	컨트롤	데이터
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	예	예
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예	예

음성 리전

Amazon Chime SDK SIP(세션 개시 프로토콜) 기능은 API 리전, 미디어 리전, PSTN 리전으로 구성되어 있습니다. API 리전은 SIP 기능을 생성하고 구성하기 위한 API 엔드포인트를 제공합니다. 미디어 리전에는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 및 SIP 미디어 애플리케이션이 포함됩니다. PSTN 리전을 통해 고객은 온프레미스 전화 시스템을 공중 전화 네트워크에 연결할 수 있습니다. 또한 PSTN 리전은 전화번호 프로비저닝 및 관리를 지원합니다.

AWS 리전	API	미디어	PSTN
아시아 태평양(서울)(ap-northeast-2)	예	예	
아시아 태평양(싱가포르)(ap-southeast-1)	예	예	
아시아 태평양(시드니)(ap-southeast-2)	예	예	
아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1)	예	예	
캐나다(중부)(ca-central-1)	예	예	
유럽(프랑크푸르트)(eu-central-1)	예	예	
유럽(아일랜드)(eu-west-1)	예	예	
유럽(런던)(eu-west-2)	예	예	
미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)	예	예	예*
미국 서부(오레곤)(us-west-2)	예	예	예*

*특정 AWS 리전의 전화번호 가용성에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금](#) 페이지를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에 대해 알아보기

Amazon Chime SDK로 실시간 회의 클라이언트를 구축하려면 먼저 클라이언트 애플리케이션을 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리와 통합해야 합니다. 다음과 같은 클라이언트 라이브러리를 사용할 수 있습니다.

- [Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#) – 지원되는 Android 디바이스에서 Amazon Chime SDK 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 Kotlin 라이브러리입니다.
- [C++용 Amazon Chime SDK 시그널링 클라이언트 라이브러리](#) – 임베디드 디바이스에서 Amazon Chime SDK 회의에 대한 시그널링 연결을 설정하는 데 도움이 되는 C++ 라이브러리입니다.
- [iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#) – 지원되는 iOS 디바이스에서 Amazon Chime SDK 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 스위프트 라이브러리입니다.
- [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리\(NPM\)](#) – WebRTC 지원 브라우저에서 Amazon Chime SDK 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 TypeScript 유형 정의가 포함된 JavaScript 라이브러리입니다.
- [Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#)입니다. 지원되는 디바이스에서 Amazon Chime SDK 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 C++ 라이브러리입니다.

클라이언트 애플리케이션을 Amazon Chime SDK와 통합하는 방법을 알아보려면 클라이언트 라이브러리 README.md 파일의 작업을 참조하세요. 데모를 통해 애플리케이션용 특정 미디어 구성 요소를 구축하는 방법을 알아봅니다.

Amazon Chime SDK 음성 커넥터를 사용한 SIP 통합 이해

SIP 호환 음성 인프라를 Amazon Chime SDK 음성 커넥터와 통합하여 SIP 음성 통화를 할 수 있습니다. us-east-1 또는 us-east-2 리전을 사용해야 합니다. SIP(세션 시작 프로토콜)을 지원하는 인터넷에 액세스할 수 있는 PBX(IP Private Branch Exchange), Session SBC(Border Controller) 또는 기타 음성 인프라가 있어야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [시작하기 전에](#)를 참조하세요.

음성 인프라를 통합하려면

1. AWS 계정에서 Amazon Chime SDK Voice Connector를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 생성](#)을 참조하세요.

2. 음성 인프라에서 AWS로 전화를 걸 수 있도록 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 설정을 편집하세요. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 설정 편집](#)을 참조하세요.
 - a. 종료 설정을 선택하고 활성화됨을 선택합니다.
 - b. 허용 목록에서 신규를 선택합니다.
 - c. 내부 SIP 인프라 IP 주소의 CIDR 표기법을 입력합니다. 이렇게 하면 인프라에서 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 IP 주소 10.24.34.0로부터의 트래픽을 허용하려면 CIDR 표기법 10.24.34.0/32를 허용 목록에 추가합니다.
 - d. 추가를 선택합니다.
 - e. 통화 계획에서 통화 계획에 추가할 국가를 하나 이상 선택합니다.
 - f. 필요에 따라 다른 설정을 편집하고 저장을 선택합니다.
3. Amazon Chime SDK 콘솔의 음성 커넥터에서 Amazon Chime SDK 음성 커넥터의 아웃바운드 호스트 이름을 확인합니다. 이름의 예는 *abcdefghijklmno3pqr4*.voiceconnector.chime.aws와 같습니다.
4. Amazon Chime SDK를 사용하여 회의에 참여하려면 SIP URI를 사용하여 Amazon Chime SDK 음성 커넥터의 아웃바운드 호스트 이름에 SIP 요청을 보냅니다. SIP URI에 있는 전화번호 **+17035550122**를 사용합니다. TLS 프로토콜을 사용하여 transport 파라미터를 설정합니다. 마지막으로 [CreateAttendee](#) API 작업을 직접 호출하여 생성된 고유한 참여 토큰을 사용합니다. 자세한 내용은 다음 예제를 참조하세요.

Example 예: SIP 요청

다음 예제는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 SIP 요청을 보내는 데 사용되는 SIP URI의 콘텐츠를 보여줍니다.

```
sip:+17035550122@abcdefghijklmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-chime-join-token=join-token
```

다음 예제는 Amazon Chime SDK 회의에 참여하기 위한 샘플 SIP 초대 메시지를 보여줍니다.

```
INVITE sip:
+17035550122@abcdefghijklmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-chime-join-token=join-token SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS IPaddress:12345;rport;branch=branch;alias
Max-Forwards: 70
From: sip:+12065550100@IPaddress;tag=tag
```

```
To: sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;X-chime-join-  
token=join-token  
Contact: <sip:+12065550100@IPaddress:54321;transport=TLS;ob>  
Call-ID: a1234567-89b0-1c2d-e34f-5gh678j9k2lm  
CSeq: 6214 INVITE  
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER,  
MESSAGE, OPTIONS  
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub  
Session-Expires: 1800  
Min-SE: 90  
Content-Type: application/sdp  
Content-Length: 991  
  
v=0  
o=- 3775321410 3775321410 IN IP4 IPaddress  
s=pjmedia  
b=AS:117  
t=0 0  
a=X-nat:0  
m=audio 4000 RTP/SAVP 0 3 8 9 125 101  
c=IN IP4 IPaddress  
b=TIAS:96000  
a=rtcp:4001 IN IP4 IPaddress  
a=sendrecv  
a=rtpmap:0 PCMU/8000  
a=rtpmap:3 GSM/8000  
a=rtpmap:8 PCMA/8000  
a=rtpmap:9 G722/8000  
a=rtpmap:125 opus/48000/2  
a=fmtp:125 useinbandfec=1  
a=rtpmap:101 telephone-event/8000  
a=fmtp:101 0-16  
a=crypto:1 AEAD_AES_256_GCM inline:EXAMPLE  
a=crypto:2 AEAD_AES_256_GCM_8 inline:EXAMPLE  
a=crypto:3 AES_256_CM_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE  
a=crypto:4 AES_256_CM_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE  
a=crypto:5 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE  
a=crypto:6 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE
```

Note

Amazon Chime SDK는 E.164 형식의 전화번호만 인식합니다. From 헤더에 E.164 전화번호가 있는지 확인하세요.

Amazon Chime SDK 이벤트 알림 이해

Amazon Chime SDK는 Amazon EventBridge, Amazon Simple Queue Service(SQS), Amazon Simple Notification Service(SNS)에 회의 이벤트 알림을 전송하는 것을 지원합니다.

Note

기본 Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스는 ChimeSDKMeetings 엔드포인트를 사용합니다. 레거시 Chime 네임스페이스는 단일 엔드포인트를 사용합니다. 네임스페이스와 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션](#) 단원을 참조하세요.

EventBridge에 알림 전송

Amazon Chime SDK 이벤트 알림을 EventBridge에 전송할 수 있습니다. Amazon Chime SDK를 EventBridge와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [EventBridge를 사용한 Amazon Chime SDK 자동화](#)를 참조하세요. EventBridge에 대한 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서 <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/>를 참조하세요.

Amazon SQS 및 Amazon SNS로 알림 전송

Amazon Chime SDK API 참조의 [CreateMeeting](#) API를 사용하여 Amazon Chime SDK 회의 이벤트 알림을 회의당 하나의 Amazon SQS 대기열과 하나의 Amazon SNS 주제로 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 알림 지연 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. Amazon SQS에 대한 자세한 설명은 [Amazon Simple Queue Service 개발자 안내서](#)를 참조하세요. Amazon SNS에 대한 자세한 내용은 [Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

Amazon SNS 및 Amazon SQS로 전송되는 알림에는 Amazon Chime SDK가 EventBridge에 전송하는 알림과 동일한 정보가 포함되어 있습니다. Amazon Chime SDK는 회의를 생성하는 데 사용된 API 리

전의 대기열 및 주제에 회의 이벤트 알림을 전송하는 것을 지원합니다. 이벤트 알림은 발생 순서와 다르게 전달될 수 있습니다.

Amazon Chime SDK에 Amazon SQS 및 Amazon SNS에 대한 액세스 권한 부여

Amazon Chime SDK가 Amazon SQS 대기열 또는 Amazon SNS 주제를 통해 알림을 보내려면 먼저 대기열 또는 주제의 Amazon 리소스 이름(ARN)에 메시지를 게시할 권한을 Amazon Chime SDK에 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 Amazon Chime SDK에 적절한 권한을 부여하는 AWS Identity and Access Management (IAM) 정책을 대기열 또는 주제에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Queue Service 개발자 안내서의 [Amazon SQS의 ID 및 액세스 관리](#) 및 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서의 [Amazon SNS 액세스 제어의 사례 예시](#)를 참조하세요.

Note

Amazon SQS 대기열 또는 Amazon SNS 주제는 Amazon Chime SDK API 엔드포인트와 동일한 AWS 리전을 사용해야 합니다.

Example Amazon Chime SDK가 Amazon SQS 대기열에 이벤트를 게시하도록 허용

다음 예제 IAM 정책은 회의 이벤트 알림을 지정된 Amazon SQS 대기열에 게시할 수 있는 권한을 Amazon Chime SDK에 부여합니다. `aws:SourceArn` 및 `aws:SourceAccount`에 대한 조건문을 참고하세요. 여기에서는 발생할 수 있는 [혼동된 대리자](#) 문제를 다룹니다.

Note

- 아래 정책을 만들 때 `aws:SourceArn` 또는 `aws:SourceAccount`를 사용할 수 있습니다. 두 가지 모두를 사용할 필요는 없습니다.
- 이러한 예시에서는 `ChimeSDKMeetings` 네임스페이스와 해당 엔드포인트를 사용합니다. Chime 네임스페이스를 사용하는 경우 `chime.amazonaws.com` 엔드포인트를 사용해야 합니다.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "example-ID",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "example-statement-ID",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "sqs:SendMessage",
      "sqs:GetQueueUrl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:eu-central-1:111122223333:queueName",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:partition:chime::111122223333:*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
]
}

```

이 예제는 Amazon Chime SDK가 회의 이벤트 알림을 SNS 주제에 전송할 수 있도록 허용하는 Amazon SNS 정책을 보여줍니다.

```

{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:eu-central-1:111122223333:topicName",
      "Condition": {
        "ArnLike": {

```

```

        "aws:SourceArn": "arn:partition:chime::111122223333:*"
    },
    "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
    }
}
]
}

```

Amazon SQS 대기열이 서버 측 암호화(SSE)에 대해 활성화된 경우 추가 단계를 수행해야 합니다. 대기열에 추가된 데이터를 암호화하는 데 필요한 AWS KMS 작업에 Amazon Chime SDK 권한을 부여하는 연결된 AWS KMS 키에 IAM 정책을 연결합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "example-statement-ID",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Example Amazon Chime SDK가 Amazon SNS 주제에 이벤트를 게시하도록 허용

다음 예제 IAM 정책은 회의 이벤트 알림을 지정된 Amazon SNS 주제에 게시할 수 있는 권한을 Amazon Chime SDK에 부여합니다.

```

{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "example-ID",
  "Statement": [

```

```

{
  "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "SNS:Publish"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sns:eu-central-1:111122223333:topicName",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:partition:chime::111122223333:*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "111122223333"
    }
  }
}
]
}

```

Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션

Amazon Chime SDK는 엔드포인트 세트에 API를 노출합니다. 엔드포인트에 직접 HTTPS 요청을 할 수 있지만 많은 고객이 애플리케이션에서 AWS SDK를 사용하여 서비스 API를 직접 호출합니다. AWS SDK는 다양한 언어로 제공되며 요청 서명 및 재시도 로직을 캡슐화하여 API 호출을 간소화합니다. AWS SDK에는 각 서비스 엔드포인트에 대한 네임스페이스가 포함되어 있습니다.

처음 출시되었을 때 Amazon Chime SDK는 Amazon Chime 애플리케이션과 단일 엔드포인트를 공유했습니다. 따라서 솔루션은 AWS SDK의 Chime 네임스페이스를 사용하여 Amazon Chime 애플리케이션과 Amazon Chime SDK APIs.

Amazon Chime SDK는 이제 회의 및 PSTN 오디오 등의 각 하위 서비스에 전용 엔드포인트를 제공합니다. 각 엔드포인트는 AWS SDK의 전용 네임스페이스를 통해 주소를 지정할 수 있습니다.

다음 주제에서는 서비스, 네임스페이스 및 엔드포인트를 나열하고 코드 및 AWS CLI에서 서비스, 네임스페이스 및 엔드포인트를 사용하는 방법을 설명합니다.

주제

- [엔드포인트, 네임스페이스, CLI 명령](#)

- [각 서비스의 마이그레이션 도움말](#)
- [API 매핑](#)

엔드포인트, 네임스페이스, CLI 명령

다음 표에는 전용 Amazon Chime SDK 네임스페이스, 엔드포인트 및 CLI 명령이 나열되어 있습니다. 링크를 클릭하면 각 서비스에 대한 자세한 정보로 이동할 수 있습니다.

엔드포인트	AWS SDK 네임스페이스	AWS SDK CLI
identity-chime	ChimeSDKIdentity	chime-sdk-identity
media-pipelines-chime	ChimeSDKMediaPipelines	chime-sdk-media-pipelines
meetings-chime	ChimeSDKMeetings	chime-sdk-meetings
messaging-chime	ChimeSDKMessaging	chime-sdk-messaging
voice-chime	ChimeSDKVoice	chime-sdk-voice

각 서비스의 마이그레이션 도움말

모든 고객은 전용 Amazon Chime SDK 엔드포인트를 사용하여 최신 Amazon Chime SDK 기능, APIs 및 AWS 리전에 액세스하는 것을 고려해야 합니다. Chime 네임스페이스와 함께 공유 엔드포인트를 사용하는 경우, 마이그레이션하기 전에 다음 마이그레이션 안내서가 기술적 차이를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- [Amazon Chime SDKIdentity 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDKMediaPipelines 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDKMeetings 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDKMessaging 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션](#)

API 매핑

다음 표에는 Chime 네임스페이스의 API와 해당 전용 네임스페이스 및 API가 나열되어 있습니다. 일부 전용 API는 Chime API와 다르며, 표에는 이러한 인스턴스가 나와 있습니다.

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector	voice-chime	AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup	voice-chime	AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup
BatchCreateAttendee	meetings-chime	BatchCreateAttendee
BatchCreateChannelMembership	messaging-chime	BatchCreateChannelMembership
CreateAppInstance	identity-chime	CreateAppInstance
CreateAppInstanceAdmin	identity-chime	CreateAppInstanceAdmin
CreateAppInstanceUser	identity-chime	CreateAppInstanceUser
CreateAttendee	meetings-chime	CreateAttendee
CreateChannel	messaging-chime	CreateChannel
CreateChannelBan	messaging-chime	CreateChannelBan
CreateChannelMembership	messaging-chime	CreateChannelMembership
CreateChannelModerator	messaging-chime	CreateChannelModerator
CreateMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	CreateMediaCapturePipeline
CreateMeeting	meetings-chime	CreateMeeting
CreateMeetingWithAttendees	meetings-chime	CreateMeetingWithAttendees
CreateMeetingDialOut*	해당 사항 없음	

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
CreateProxySession	voice-chime	CreateProxySession
CreateSipMediaApplication	voice-chime	CreateSipMediaApplication
CreateSipMediaApplicationCa ll	voice-chime	CreateSipMediaApplicationCa ll
CreateSipRule	voice-chime	CreateSipRule
CreateVoiceConnector	voice-chime	CreateVoiceConnector
CreateVoiceConnectorGroup	voice-chime	CreateVoiceConnectorGroup
DeleteAppInstance	identity-chime	DeleteAppInstance
DeleteAppInstanceAdmin	identity-chime	DeleteAppInstanceAdmin
DeleteAppInstanceS treamingConfigurations	messaging-chime	DeleteAppInstanceS treamingConfigurations
DeleteAppInstanceUser	identity-chime	DeleteAppInstanceUser
DeleteAttendee	meetings-chime	DeleteAttendee
DeleteChannel	messaging-chime	DeleteChannel
DeleteChannelBan	messaging-chime	DeleteChannelBan
DeleteChannelMembership	messaging-chime	DeleteChannelMembership
DeleteChannelMessage	messaging-chime	DeleteChannelMessage
DeleteChannelModerator	messaging-chime	DeleteChannelModerator
DeleteMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	DeleteMediaCapturePipeline
DeleteMeeting	meetings-chime	DeleteMeeting
DeleteProxySession	voice-chime	DeleteProxySession

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
DeleteSipMediaApplication	voice-chime	DeleteSipMediaApplication
DeleteSipRule	voice-chime	DeleteSipRule
DeleteVoiceConnector	voice-chime	DeleteVoiceConnector
DeleteVoiceConnect orEmergencyCallingConfigura tion	voice-chime	DeleteVoiceConnect orEmergencyCallingConfigura tion
DeleteVoiceConnectorGroup	voice-chime	DeleteVoiceConnectorGroup
DeleteVoiceConnectorOrigina tion	voice-chime	DeleteVoiceConnectorOrigina tion
DeleteVoiceConnectorProxy	voice-chime	DeleteVoiceConnectorProxy
DeleteVoiceConnectorStreami ngConfiguration	voice-chime	DeleteVoiceConnectorStreami ngConfiguration
DeleteVoiceConnectorTermina tion	voice-chime	DeleteVoiceConnectorTermina tion
DeleteVoiceConnectorTermina tionCredentials	voice-chime	DeleteVoiceConnectorTermina tionCredentials
DescribeApplInstance	identity-chime	DescribeApplInstance
DescribeApplInstanceAdmin	identity-chime	DescribeApplInstanceAdmin
DescribeApplInstanceUser	identity-chime	DescribeApplInstanceUser
DescribeChannel	messaging-chime	DescribeChannel
DescribeChannelBan	messaging-chime	DescribeChannelBan
DescribeChannelMembership	messaging-chime	DescribeChannelMembership

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	messaging-chime	DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	messaging-chime	DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser
DescribeChannelModerator	messaging-chime	DescribeChannelModerator
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector	voice-chime	DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup	voice-chime	DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup
GetAppInstanceRetentionSettings	identity-chime	GetAppInstanceRetentionSettings
GetAppInstanceStreamingConfigurations	messaging-chime	GetMessagingStreamingConfigurations
GetAttendee	meetings-chime	GetAttendee
GetChannelMessage	messaging-chime	GetChannelMessage
GetMediaCapturePipeline	media-pipelines-chime	GetMediaCapturePipeline
GetMeeting	meetings-chime	GetMeeting
GetMessagingSessionEndpoint	messaging-chime	GetMessagingSessionEndpoint
GetProxySession	voice-chime	GetProxySession
GetSipMediaApplication	voice-chime	GetSipMediaApplication
GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration	voice-chime	GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
GetSipRule	voice-chime	GetSipRule
GetVoiceConnector	voice-chime	GetVoiceConnector
GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
GetVoiceConnectorGroup	voice-chime	GetVoiceConnectorGroup
GetVoiceConnectorLoggingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorLoggingConfiguration
GetVoiceConnectorOrigination	voice-chime	GetVoiceConnectorOrigination
GetVoiceConnectorProxy	voice-chime	GetVoiceConnectorProxy
GetVoiceConnectorStreamingConfiguration	voice-chime	GetVoiceConnectorStreamingConfiguration
GetVoiceConnectorTermination	voice-chime	GetVoiceConnectorTermination
GetVoiceConnectorTerminationHealth	voice-chime	GetVoiceConnectorTerminationHealth
ListAppInstanceAdmins	identity-chime	ListAppInstanceAdmins
ListAppInstances	identity-chime	ListAppInstances
ListAppInstanceUsers	identity-chime	ListAppInstanceUsers
ListAttendees	meetings-chime	ListAttendees
ListAttendeeTags*	해당 사항 없음	
ListChannelBans	messaging-chime	ListChannelBans
ListChannelMemberships	messaging-chime	ListChannelMemberships

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	messaging-chime	ListChannelMembershipsForAppInstanceUser
ListChannelMessages	messaging-chime	ListChannelMessages
ListChannelModerators	messaging-chime	ListChannelModerators
ListChannels	messaging-chime	ListChannels
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	messaging-chime	ListChannelsModeratedByAppInstanceUser
ListMediaCapturePipelines	media-pipelines-chime	ListMediaCapturePipelines
ListMeetings*	해당 사항 없음	
ListMeetingTags+	meetings-chime	ListTagsForResource
ListProxySessions	voice-chime	ListProxySessions
ListSipMediaApplications	voice-chime	ListSipMediaApplications
ListSipRules	voice-chime	ListSipRules
ListTagsForResource	identity-chime	ListTagsForResource
ListVoiceConnectorGroups	voice-chime	ListVoiceConnectorGroups
ListVoiceConnectors	voice-chime	ListVoiceConnectors
ListVoiceConnectorTerminationCredentials	voice-chime	ListVoiceConnectorTerminationCredentials
PutAppInstanceRetentionSettings	identity-chime	PutAppInstanceRetentionSettings
PutAppInstanceStreamingConfigurations	messaging-chime	PutMessagingStreamingConfigurations

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration	voice-chime	PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration
PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration	voice-chime	PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
PutVoiceConnectorLoggingConfiguration	voice-chime	PutVoiceConnectorLoggingConfiguration
PutVoiceConnectorOrigination	voice-chime	PutVoiceConnectorOrigination
PutVoiceConnectorProxy	voice-chime	PutVoiceConnectorProxy
PutVoiceConnectorStreamingConfiguration	voice-chime	PutVoiceConnectorStreamingConfiguration
PutVoiceConnectorTermination	voice-chime	PutVoiceConnectorTermination
PutVoiceConnectorTerminationCredentials	voice-chime	PutVoiceConnectorTerminationCredentials
RedactChannelMessage	messaging-chime	RedactChannelMessage
SendChannelMessage	messaging-chime	SendChannelMessage
StartMeetingTranscription	meetings-chime	StartMeetingTranscription
StopMeetingTranscription	meetings-chime	StopMeetingTranscription
TagAttendee*	해당 사항 없음	
TagMeeting+	meetings-chime	TagResource
TagResource	identity-chime	TagResource
	media-pipelines-chime	TagResource
	meetings-chime	TagResource

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
	messaging-chime	TagResource
	voice-chime	TagResource
UntagAttendee*	해당 사항 없음	
UntagMeeting+	meetings-chime	UntagResource
UntagResource	identity-chime	UntagResource
	media-pipelines-chime	UntagResource
	meetings-chime	UntagResource
	messaging-chime	UntagResource
	voice-chime	UntagResource
UpdateAppInstance	identity-chime	UpdateAppInstance
UpdateAppInstanceUser	identity-chime	UpdateAppInstanceUser
UpdateChannel	messaging-chime	UpdateChannel
UpdateChannelMessage	messaging-chime	UpdateChannelMessage
UpdateChannelReadMarker	messaging-chime	UpdateChannelReadMarker
UpdateProxySession	voice-chime	UpdateProxySession
UpdateSipMediaApplication	voice-chime	UpdateSipMediaApplication
UpdateSipMediaApplicationCa ll	voice-chime	UpdateSipMediaApplicationCa ll
UpdateSipRule	voice-chime	UpdateSipRule
UpdateVoiceConnector	voice-chime	UpdateVoiceConnector
UpdateVoiceConnectorGroup	voice-chime	UpdateVoiceConnectorGroup

Chime 네임스페이스 API	전용 네임스페이스	전용 네임스페이스 API
ValidateE911Address	voice-chime	ValidateE911Address

+ API가 다른 이름의 API로 대체되었습니다.

* API를 더 이상 사용할 수 없습니다.

Amazon Chime SDK 회의 사용

이 섹션의 주제에서는 Amazon Chime SDK 회의를 사용하여 사용자 지정 회의 애플리케이션을 생성하는 방법을 설명합니다. 다음 주제를 나열된 순서대로 따르는 것이 좋습니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 회의 리전 사용](#)
- [Amazon Chime SDK를 사용하여 회의 생성](#)
- [Amazon Chime SDK를 사용하여 회의 기능 선택](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에서 WebRTC 미디어를 사용하는 방법](#)
- [Amazon Chime SDK 회의를 위한 비디오 코덱 구성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의를 위한 네트워크 구성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 수명 주기 이벤트 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 대한 Amazon CloudWatch 지표 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 사용](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 미디어 복제 사용](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 문제 해결 및 디버깅](#)

Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 Amazon Chime SDK 회의 리소스를 생성하고 관리하는 API의 전용 공간입니다. 네임스페이스를 사용하여 Amazon Chime SDK 회의 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 모든 AWS 리전에서 이를 다룹니다. Amazon Chime SDK를 막 사용하기 시작한 경우 이 네임스페이스를 사용하세요. 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하는 기존 애플리케이션은 최신 API 및 기능을 사용하기 위해 전용 네임스페이스로의 마이그레이션을 계획해야 합니다.

주제

- [마이그레이션하는 이유](#)
- [마이그레이션하기 전](#)

- [네임스페이스 간 차이점](#)

마이그레이션하는 이유

다음과 같은 이유로 [Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

API 엔드포인트 선택

Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스는 [API 엔드포인트를 사용할 수 있는 리전](#) 모두에서 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 유일한 API 네임스페이스입니다. us-east-1 이외의 API 엔드포인트를 사용하는 경우 Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스를 사용해야 합니다.

Amazon Chime SDK 회의가 AWS 리전을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 [회의 리전](#)을 참조하세요.

업데이트된 회의 API 및 새 회의 API

Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스에서만 회의 API를 추가하거나 업데이트합니다.

마이그레이션하기 전

마이그레이션하기 전에 네임스페이스 간 차이점에 유의해야 합니다. 다음 표는 네임스페이스를 나열하고 설명합니다.

	Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
AWS SDK 네임스페이스	ChimeSDKMeetings	Chime
리전	다양함	us-east-1 전용
엔드포인트	https://meetings-chime.region.amazonaws.com	https://service.chime.amazonaws.com
서비스 보안 주체	meetings.chime.amazonaws.com	chime.amazonaws.com
API	회의용 API 전용	회의 및 Amazon Chime의 기타 부분을 위한 API

	Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
CreateMeeting	ExternalMeetingId 및 MediaRegion 은 필수 사항	ExternalMeetingId 및 MediaRegion 은 선택 사항
CreateMeetingWithAttendees	ExternalMeetingId 및 MediaRegion 은 필수 사항	ExternalMeetingId 및 MediaRegion 은 선택 사항
ListMeetings	사용할 수 없음	사용 가능
ExternalMeetingId	검증에 패턴 일치 포함	Available
ExternalUserId	검증에 패턴 일치 포함	Available
회의 태그 API	TagResource , UntagResource , ListTagsForResource	TagMeeting , UntagMeeting , ListMeetingTags
참석자 태그	사용할 수 없음	사용 가능
울림 감소	Available	사용할 수 없음
라이브 트랜스크립션 언어 식별	Available	사용할 수 없음
참석자 기능	Available	사용할 수 없음
미디어 복제	Available	사용할 수 없음
AppKey 및 TenantId	Available	사용할 수 없음
미디어 파이프라인	미디어 파이프라인은 Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스의 여러 리전을 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스로 마이그레이션 을 참조하세요.	us-east-1 엔드포인트를 통해 사용 가능

	Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
SIP 미디어 애플리케이션	JoinChimeMeeting 작업은 MeetingId 필요	JoinChimeMeeting 작업은 MeetingId 불필요
직접 SIP 통합	사용할 수 없음	사용 가능

네임스페이스 간 차이점

다음 섹션에서는 Amazon Chime 네임스페이스와 Amazon Chime SDK Meetings 네임스페이스의 차이점을 설명합니다.

AWS SDK 네임스페이스

Amazon Chime SDK 네임스페이스는 Chime 공식 이름을 사용합니다. Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스는 ChimeSDKMeetings 공식 이름을 사용합니다. 이름의 정확한 형식은 플랫폼마다 다릅니다.

예를 들어 Node.js의 AWS SDK를 사용하여 회의를 생성하는 경우 코드 줄을 사용하여 네임스페이스를 처리합니다.

```
const chimeMeetings = AWS.Chime();
```

Amazon Chime 회의 SDK 네임스페이스로 마이그레이션하려면 새 네임스페이스와 엔드포인트 리전으로 아래 코드를 업데이트합니다.

```
const chimeMeetings = AWS.ChimeSDKMeetings({ region: "eu-central-1" });
```

리전

[Amazon Chime](#) 네임스페이스는 us-east-1 리전의 API 엔드포인트만 다릅니다. [Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 Amazon Chime SDK 회의 API 엔드포인트를 사용 가능한 모든 리전에서 이를 다룰 수 있습니다. 현재 회의 리전의 목록은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

엔드포인트

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스와는 다른 API 엔드포인트를 사용합니다.

회의를 생성하는 데 사용된 엔드포인트만 회의를 수정하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, EU-CENTRAL-1에서 엔드포인트를 통해 생성된 회의는 EU-CENTRAL-1을 통해서만 수정할 수 있습니다. 또한 Chime 네임스페이스를 통해 생성된 회의를 US-EAST-1의 ChimeSDKMeetings 네임스페이스로 다룰 수 없습니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 보안 주체

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 새로운 서비스 보안 주체인 `meetings.chime.amazonaws.com`을 사용합니다. 서비스에 액세스 권한을 부여하는 SQS, SNS 또는 기타 IAM 액세스 정책이 있는 경우, 새 서비스 보안 주체에 대한 액세스 권한을 부여하도록 해당 정책을 업데이트해야 합니다.

API

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스에는 회의를 생성하고 관리하기 위한 API만 포함되어 있습니다. [Amazon Chime](#) 네임스페이스에는 회의 및 Amazon Chime 서비스의 기타 부분을 위한 API가 포함되어 있습니다.

CreateMeeting에 필요한 필드

Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스에서 [CreateMeeting](#) 및 [CreateMeetingWithAttendees](#) API를 사용하려면 `ExternalMeetingId` 및 `MediaRegion` 필드를 지정해야 합니다.

외부 ID 값

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 `ExternalMeetingId` 및 `ExternalUserId`에 사용할 수 있는 값에 대한 추가 검증을 시행합니다.

울림 감소

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 기계 학습 기반 울림 감소를 제공하여 로컬 스피커의 소음과 소리가 다시 회의로 들어가는 것을 막는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 GitHub의 설명서를 참조하세요.

참석자 기능

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스에서는 회의 내 참석자가 오디오, 비디오 및 콘텐츠를 보내고 받을 수 있는 기능을 세부적으로 제어할 수 있습니다.

미디어 복제

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 미디어 복제를 제공하여 기본 회의를 복제 회의에 연결하고 실시간 세션에 최대 10,000명을 모을 수 있습니다. 복제 세션에 연결된 참가자는 기본 세션에 연결된 발표자의 미디어를 수신하지만 기본 회의로 승격될 수는 있습니다. 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK 회의에 미디어 복제 사용](#)을 참조하세요.

AppKey 및 TenantId

[Amazon Chime SDK 회의](#) 네임스페이스는 네트워크에서 특정 Amazon Chime SDK 회의로의 액세스를 제한하는 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 AppKey 및 TenantID 사용](#)을 참조하세요.

미디어 파이프라인

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인은 [Amazon Chime SDK 회의](#) 또는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하여 모든 회의 엔드포인트에서 생성한 회의와 작동합니다. 미디어 파이프라인 리전의 최신 목록은 [사용 가능한 리전](#)을 참조하세요.

SIP 미디어 애플리케이션

Amazon Chime SDK SIP 미디어 애플리케이션은 [Amazon Chime SDK 회의](#) 또는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하여 모든 회의 엔드포인트에서 생성한 회의와 작동합니다. Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스를 통해 회의를 생성한 SIP 미디어 애플리케이션을 사용하는 경우, [JoinChimeMeeting](#) 작업에 MeetingId 파라미터가 필요합니다.

추가 API

회의 네임스페이스에는 Chime 네임스페이스에 없는 API 목록이 점점 늘어나고 있습니다. Amazon Chime SDK를 시작하는 경우 회의 네임스페이스를 사용하여 최신 기능에 액세스하세요.

Amazon Chime SDK 회의에 회의 리전 사용

Amazon Chime SDK 회의에는 컨트롤 리전 및 미디어 리전이 있습니다. 컨트롤 리전에는 회의를 생성, 업데이트 및 삭제하는 데 사용되는 API 엔드포인트가 있습니다. 미디어 리전은 실제 회의를 호스팅합니다.


일반적으로 애플리케이션 서비스는 [AWS SDK](#)를 사용하여 컨트롤 리전의 API를 [서명 및 직접 호출](#)합니다. 애플리케이션 클라이언트는 [JavaScript](#), [iOS](#) 또는 [Android](#)용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용하여 미디어 리전의 회의에 연결합니다.

제어 리전은 동일한 AWS 파티션의 모든 미디어 리전에서 회의를 생성할 수 있습니다. 하지만 회의를 만드는 데 사용된 컨트롤 리전에서만 회의를 업데이트할 수 있습니다. 고객과 가장 가까운 미디어 리전을 찾으려면 <https://nearest-media-region.l.chime.aws>를 직접 호출합니다.

AttendeeJoined와 같은 회의 [이벤트](#)는 회의 컨트롤 리전에서 [EventBridge](#), [Amazon Simple Queue Service\(Amazon SQS\)](#) 또는 [Amazon Simple Notification Service\(SNS\)](#)를 직접 호출합니다.

사용 가능한 Amazon Chime SDK 회의 컨트롤 및 미디어 리전 목록은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

이 다이어그램은 컨트롤 및 미디어 리전을 통한 일반적인 데이터 흐름을 보여줍니다.



컨트롤 리전 선택

Amazon Chime SDK 회의를 위한 컨트롤 리전을 선택할 때는 다음 요소를 명심합니다.

- 규제 요구 사항. 애플리케이션이 지정학적 경계 내에 있어야 하는지, 아니면 FIPS 140-2 검증 암호화 모듈이 있는 엔드포인트를 사용해야 하는지입니다.

- API 지연 시간. 애플리케이션 서비스의 리전에 가장 가까운 제어 AWS 리전을 사용하면 APIs의 네트워크 지연 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 결과적으로 회의를 만드는 데 필요한 시간을 줄이고 사용자를 회의에 더 빨리 참여하도록 할 수 있습니다.
- 고가용성. 여러 컨트롤 리전을 사용하여 고가용성 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 하지만 각 컨트롤 리전은 독립적으로 운영됩니다. 또한 회의를 만드는 데 사용된 컨트롤 리전에서만 회의를 업데이트할 수 있습니다. 게다가 [EventBridge](#), [Amazon Simple Queue Service\(Amazon SQS\)](#) 또는 [Amazon Simple Notification Service\(SNS\)](#)로 회의 이벤트를 사용할 때는 동일한 리전을 사용해야 합니다.

미디어 리전 선택

Note

[CreateMeeting](#) API 작업의 MediaRegion 파라미터에는 항상 값을 지정하는 것이 좋습니다. 리전에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의에 사용할 미디어 리전을 선택할 때는 다음과 같은 공통 요소를 고려하세요.

규제 요구 사항

Amazon Chime SDK 회의를 지정학적 경계 내에서 호스팅해야 하는 규정이 적용되는 경우 고정된 애플리케이션 로직을 기반으로 회의 리전을 하드 코딩하는 것을 고려합니다.

예를 들어, 원격 진료 애플리케이션에서는 모든 회의를 의료 종사자의 관할 구역 내에서 호스팅하도록 요구할 수 있습니다. 애플리케이션이 유럽과 미국에 위치한 클리닉을 지원하는 경우 각 클리닉의 주소를 사용하여 해당 관할권 내의 리전을 선택할 수 있습니다.

회의 품질

Amazon Chime SDK 회의가 미디어 리전에서 호스팅되면 각 참석자의 오디오 및 비디오가 해당 리전에서 전송 및 수신됩니다. 참석자와 리전 간의 거리가 멀어질수록 네트워크 지연 시간으로 인해 회의 품질이 영향을 받을 수 있습니다. Amazon Chime SDK 회의를 위한 리전을 지정하면 참석자가 서로 가까이 있든 지리적으로 분산되어 있든 관계없이 참석자의 회의 품질을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 Amazon Chime SDK 회의를 위한 미디어 리전을 선택할 수 있습니다.

미디어 리전 하드 코딩

Amazon Chime SDK 회의가 모두 특정 AWS 리전 내에서 호스팅되는 경우 권장됩니다.

가장 가까운 미디어 리전 선택

Amazon Chime SDK 회의 참석자가 같은 AWS 리전에 있지만 회의를 호스팅하는 리전이 다른 경우 권장됩니다.

가장 가까운 미디어 리전 찾기

Amazon Chime SDK 회의를 호스팅할 수 있는 가장 가까운 미디어 리전을 찾으려면 <https://nearest-media-region.l.chime.aws>를 직접 호출합니다. 이 엔드포인트는 {"region": "us-west-2"}와 같은 단일 리전을 반환합니다. 클라이언트 애플리케이션에서 URL을 직접 호출하여 사용자와 가장 가까운 리전을 식별한 다음 그 결과를 [CreateMeeting](#) API의 MediaRegion 파라미터에 사용하여 해당 리전에 회의를 생성합니다.

일반적으로 클라이언트 애플리케이션이 시작되거나 해당 네트워크 연결이 변경될 때 URL을 직접 호출합니다. 가장 가까운 리전을 미리 결정하면 회의를 만들 때 직접 호출 지연 시간이 추가되지 않습니다.

nearest AWS GovCloud(미국) 미디어 리전 찾기

Amazon Chime SDK 회의를 주최할 수 있는 가장 가까운 AWS GovCloud(미국) 리전을 찾으려면 <https://nearest-us-gov-media-region.l.chime.aws> 전화하세요. 이 엔드포인트는 {"region": "us-gov-west-1"}과 같은 가장 가까운 리전을 반환합니다. 클라이언트 애플리케이션에서 URL을 호출하여 사용자에게 가장 가까운 AWS GovCloud(미국)를 식별하고 [CreateMeeting](#) API의 MediaRegion 파라미터에 있는 결과를 사용하여 해당 리전에서 회의를 생성합니다.

일반적으로 클라이언트 애플리케이션이 시작되거나 해당 네트워크 연결이 변경될 때 URL을 직접 호출합니다. 가장 가까운 리전을 미리 결정하면 회의를 만들 때 직접 호출 지연 시간이 추가되지 않습니다.

JavaScript 예제

다음 예제에서는 HTML 및 JavaScript를 사용하여 가장 가까운 미디어 리전 및 AWS GovCloud(미국) 미디어 리전을 반환합니다.

```
<html>
<head>
  <title>Amazon Chime SDK - Nearest Media Region</title>
```

```

<script>

async function getNearestMediaRegion(partition) {

    console.log('Nearest media region partition: ' + partition);

    const url = ('aws-us-gov' == partition) ? 'https://nearest-us-gov-media-region.1.chime.aws' : 'https://nearest-media-region.1.chime.aws';
    let result = ('aws-us-gov' == partition) ? 'us-gov-west-1' : 'us-west-2';

    try { //Find the nearest media region
        console.log('Nearest media region URL: ' + url);
        const response = await fetch(url, {method: 'GET'} );
        const body = await response.json();
        result = body.region;
    } catch (error) {
        console.log(error.message);
    } finally {
        console.log('Nearest media region found: ' + result);
        return result;
    }
}

async function findRegions(partition) {
    aws.innerText = await getNearestMediaRegion();
    awsusgov.innerText = await getNearestMediaRegion('aws-us-gov');
}

</script>
</head>
<body>
    <h3>Nearest media region, by AWS partition</h3>
    <table>
        <tr><th>Partition</th><th>Media Region</th></tr>
        <tr><td>aws</td><td id="aws">Finding...</td></tr>
        <tr><td>aws-us-gov</td><td id="awsusgov">Finding...</td></tr>
    </table>
    <script>
        findRegions();
    </script>
</body>
</html>

```

리전 상태 확인

<https://region.status.chime.aws/>를 직접 호출하여 각 리전의 Amazon Chime SDK 서비스 상태를 가져옵니다. 결과에는 권장 리전이 표시됩니다. 미디어 리전이 recommended 상태가 아닌 경우 가장 가까운 미디어 리전 엔드포인트는 해당 리전을 반환하지 않습니다.

다음 예제는 일반적인 결과를 보여줍니다.

```
{
  "MeetingsControlRegions": {
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "il-central-1": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended",
    "af-south-1": "recommended"
  },
  "MeetingsMediaRegions": {
    "af-south-1": "recommended",
    "ap-northeast-1": "recommended",
    "ap-northeast-2": "recommended",
    "ap-south-1": "recommended",
    "ap-southeast-1": "recommended",
    "ap-southeast-2": "recommended",
    "ca-central-1": "recommended",
    "eu-central-1": "recommended",
    "eu-north-1": "recommended",
    "eu-south-1": "recommended",
    "eu-west-1": "recommended",
    "eu-west-2": "recommended",
    "eu-west-3": "recommended",
    "sa-east-1": "recommended",
    "us-east-1": "recommended",
    "us-west-2": "recommended",
    "us-east-2": "recommended",
    "us-west-1": "recommended",
    "il-central-1": "recommended"
  }
}
```

```
},
"MediaPipelineControlRegions": {
  "us-east-1": "recommended",
  "us-west-2": "recommended",
  "eu-central-1": "recommended",
  "eu-west-2": "recommended",
  "ap-south-1": "recommended",
  "ap-southeast-1": "recommended",
  "ap-southeast-2": "recommended",
  "ap-northeast-1": "recommended",
  "ap-northeast-2": "recommended",
  "ca-central-1": "recommended"
},
"MediaPipelineDataRegions": {
  "af-south-1": "recommended",
  "ap-northeast-1": "recommended",
  "ap-northeast-2": "recommended",
  "ap-south-1": "recommended",
  "ap-southeast-1": "recommended",
  "ap-southeast-2": "recommended",
  "ca-central-1": "recommended",
  "eu-central-1": "recommended",
  "eu-north-1": "recommended",
  "eu-south-1": "recommended",
  "eu-west-1": "recommended",
  "eu-west-2": "recommended",
  "eu-west-3": "recommended",
  "sa-east-1": "recommended",
  "us-east-1": "recommended",
  "us-west-2": "recommended",
  "us-east-2": "recommended",
  "us-west-1": "recommended"
}
}
```

Amazon Chime SDK를 사용하여 회의 생성

다음 절차는 서버 및 클라이언트 애플리케이션에 오디오 및 비디오가 포함된 회의를 생성하는 방법을 보여줍니다. 시작하기 전에 클라이언트 애플리케이션을 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리와 통합해야 합니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에 대해 알아보기](#)를 참조하세요.

오디오 및 비디오가 포함된 회의 생성 방법

1. 서버 애플리케이션에서 다음 단계를 완료합니다.
 - a. Amazon Chime SDK API 참조의 [CreateMeeting](#) API 작업을 사용하여 회의를 생성합니다. MediaRegion 파라미터를 사용하여 AWS 리전을 지정합니다. 회의 리전 선택에 대한 자세한 내용은 [회의 리전](#)을 참조하세요.
 - b. [CreateAttendee](#) API 작업 또는 [BatchCreateAttendee](#) API 작업을 사용하여 회의에 참석자를 추가합니다. 서버 애플리케이션에서 각 참석자로 승인된 클라이언트로 회의와 참석자를 안전하게 전송합니다. 회의 및 참석자에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조에서 [Meeting](#) 및 [Attendee](#)를 참조하세요.
2. 클라이언트 애플리케이션에서 다음 단계를 완료합니다.
 - a. Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용하여 MeetingSessionConfiguration 객체를 구성합니다. 이전 단계의 회의 및 참석자 정보를 사용합니다.
 - b. AudioVideoObserver 인터페이스를 구현합니다.
 - c. MeetingSessionConfiguration을 사용하여 MeetingSession을 생성합니다.
 - d. MeetingSession에서 AudioVideoFacade를 사용하여 실시간 미디어를 제어합니다.
 - i. AudioVideoObserver 인터페이스의 인스턴스를 등록합니다. 이렇게 하면 회의 상태가 변경될 때 이벤트를 수신할 수 있습니다.
 - ii. 오디오 입력, 오디오 출력 및 비디오 입력을 위한 초기 디바이스를 선택합니다.
 - iii. 시청각 세션을 시작합니다.
 - iv. 사용자가 비디오를 공유하고 싶을 때 로컬 비디오 캡처를 시작합니다.
 - v. 비디오 타일을 표시하려면 비디오 타일 이벤트를 관리하고 타일을 클라이언트 애플리케이션의 비디오 표면에 바인딩합니다.
 - vi. 음소거 및 음소거 해제나 로컬 비디오 캡처 시작 및 종지와 같은 다른 사용자 상호 작용을 관리합니다.
 - vii. 미팅에서 나가려면 시청각 세션을 중단합니다.
 - e. (선택 사항) MeetingSession에서 AudioVideoFacade를 사용하여 화면 캡처와 같은 미디어 콘텐츠를 다른 클라이언트와 공유할 수 있습니다.
 - i. 화면 공유 세션을 시작합니다. 콘텐츠는 추가 참석자로 회의에 참여합니다.

- ii. 공유 콘텐츠를 표시하려면 비디오 타일 이벤트를 관리하고 타일을 클라이언트 애플리케이션의 표면에 바인딩합니다.
- iii. 콘텐츠 공유의 일시 중지, 재시작 또는 중단과 같은 다른 상호 작용을 관리합니다.

회의는 [DeleteMeeting](#) API 작업을 실행하면 종료됩니다. 또한 다음과 같은 경우 회의가 자동으로 종료됩니다.

- 회의 시간이 24시간을 초과한 경우
- 회의가 [복제 회의](#)이며 기본 회의가 종료된 경우
- 복제본이 아닌 회의에서 5분 동안 지속해서 참석자가 연결되지 않은 경우

Amazon Chime SDK를 사용하여 회의 기능 선택

[CreateMeeting](#) API를 직접 호출하는 경우 세션에 참여하는 클라이언트가 사용할 수 있는 기능을 지정할 수 있습니다. 일부 기능 옵션에는 추가 요금이 부과된다는 점에 유의하세요.

세션에 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

- `Audio.EchoReduction` - 기계 학습 에코 감소
- `Video.MaxResolution` - 최대 웹캠 비디오 해상도
- `Content.MaxResolution` - 최대 콘텐츠 공유 해상도
- `Attendees.MaxCount` - 최대 참석자 수

주제

- [Audio.EchoReduction 사용](#)
- [Video.MaxResolution 사용](#)
- [Content.MaxResolution 사용](#)
- [Attendees.MaxCount 사용](#)
- [클라이언트 앱에서 회의 기능 사용](#)

Audio.EchoReduction 사용

`Audio.EchoReduction`을 사용하여 사용자의 스피커에서 나오는 소리가 다시 회의로 들어가지 않도록 합니다.

에코 감소는 사용자의 스피커가 회의 오디오의 기본 출력 디바이스가 되는 상황에 적합합니다. 예를 들어, 여러 사용자가 회의실에서 동일한 디바이스로 회의에 참석하거나 개별 원격 참석자가 헤드폰을 착용하지 않은 경우입니다.

에코 감소는 JavaScript 및 React 클라이언트 라이브러리에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GitHub의 설명서](#)를 참조하세요. 추가 비용이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금 페이지](#)를 참조하세요.

Video.MaxResolution 사용

Video.MaxResolution을 사용하여 회의의 최대 웹캠 비디오 해상도를 지정합니다. 이 기능은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- None: 카메라 비디오가 허용되지 않음
- HD: 고화질 카메라 비디오(1280x720p)
- FHD: FHD 카메라 비디오(1920x1080)

FHD(1080p) 비디오를 요청하는 경우 고화질 WebRTC 세션이 생성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금 페이지](#)를 참조하세요.

클라이언트가 지정된 최대값을 초과하여 웹캠 비디오를 전송하려고 하면 서비스에서 비디오를 거부하고 다음 오류를 보냅니다.

```
Disabled video/content send capability, reason: Video resolution is above limit of current meeting feature selection.
```

Content.MaxResolution 사용

Content.MaxResolution을 사용하여 회의의 최대 콘텐츠 공유 해상도를 지정합니다. 이 기능은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- None: 콘텐츠 공유가 허용되지 않음
- FHD: FHD 콘텐츠 공유(1920x1080)
- UHD: UHD 콘텐츠 공유(3840x2160)

UHD(4K) 콘텐츠를 요청하는 경우 고화질 WebRTC 세션이 생성됩니다.

클라이언트가 최대 해상도를 초과하여 콘텐츠 공유를 전송하려고 하면 해당 해상도가 지정된 최대값으로 스케일 다운됩니다. 콘텐츠 공유 트랙에 `MediaTrackConstraints`를 적용하여 규모를 조정할 수 있습니다. 다음 예는 공유 트랙의 규모를 조정하는 방법을 보여줍니다.

```
const constraint: MediaTrackConstraints = {
  width: { ideal: videoQualitySettings.videoWidth },
  height: { ideal: videoQualitySettings.videoHeight },
  frameRate: { ideal: videoQualitySettings.videoFrameRate },
};
this.context.logger.info(
  `Video track (content = ${isContentAttendee}) with constraint: ${JSON.stringify(
    constraint
  )}, trackSettings: ${JSON.stringify(trackSettings)}`
);
try {
  await mediaStreamTrack.applyConstraints(constraint);
} catch (error) {
  this.context.logger.info(
    `Could not apply constraint for video track (content = ${isContentAttendee})`
  );
}
```

다음 표에는 예상 콘텐츠 공유 동작이 나와 있습니다.

콘텐츠 기능	콘텐츠 공유 기본 해상도	스케일링	콘텐츠 코딩 해상도
FHD	1280x720	아니요	1280x720
FHD	1920x1080	아니요	1920x1080
FHD	3840x2160	예	1920x1080
UHD	1920x1080	아니요	1920x1080
UHD	3840x2160	아니요	3840x2160
UHD	4200x2400	예	3780x2160

Attendees.MaxCount 사용

Attendee.MaxCount를 사용하여 회의에 허용되는 최대 참석자 수를 지정합니다.

Attendee.MaxCount의 상한은 세션 유형에 따라 다릅니다. 표준 세션의 경우 최대 250명의 참석자를 선택할 수 있습니다. 고화질 세션의 경우 최대 25명의 참석자 값을 선택해야 합니다.

FHD(1080p) 비디오 또는 UHD(4K) 콘텐츠를 요청하면 세션이 고화질 세션이 됩니다.

고화질 세션에는 참석자 수용 인원 비용이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금 페이지](#)를 참조하세요.

클라이언트 앱에서 회의 기능 사용

지정된 기능을 갖춘 회의 생성

회의를 생성하려면 [CreateMeeting](#) API를 직접적으로 호출하고 원하는 회의 기능을 지정합니다. 다음 코드 예제는 모든 기능을 지정하는 방법을 보여줍니다.

```
// You must migrate to the Amazon Chime SDK Meetings namespace.
const chime = AWS.ChimeSDKMeetings({ region: "eu-central-1" });

// Create meeting
const meetingInfo = await chime.createMeeting({
  ...
  MeetingFeatures: {
    Audio: {
      EchoReduction: 'AVAILABLE'
    },
    Video: {
      MaxResolution: 'FHD'
    },
    Content: {
      MaxResolution: 'UHD'
    },
    Attendee: {
      MaxCount: 25
    },
  },
}).promise();
```

클라이언트에서 회의 기능 사용

원하는 기능을 갖춘 회의를 생성한 후에는 `MeetingSessionConfiguration` 객체를 생성할 때 `joinInfo`를 전달할 수 있습니다. 회의 기능은 `meetingSession` 생성 시 웹캠 비디오 해상도 및 비트 전송률과 콘텐츠 공유 해상도 및 비트 전송률을 설정하는 데 사용됩니다.

```
const configuration = new MeetingSessionConfiguration(this.joinInfo.Meeting,
  this.joinInfo.Attendee);

this.meetingSession = new DefaultMeetingSession(
  configuration,
  this.meetingLogger,
  this.deviceController,
  new DefaultEventController(configuration, this.meetingLogger, this.eventReporter)
);
```

Amazon Chime SDK 회의에서 WebRTC 미디어를 사용하는 방법

Amazon Chime SDK는 표준과 고화질이라는 두 가지 유형의 WebRTC 세션을 지원합니다. 다음 주제에서는 JavaScript, React, iOS 및 Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용할 때 각 세션 유형에서 사용할 수 있는 미디어를 설명합니다.

주제

- [오디오](#)
- [비디오](#)
- [콘텐츠 공유](#)
- [데이터 메시지](#)

오디오

각 Amazon Chime 클라이언트는 세션에 하나의 오디오 스트림을 전송하고 세션에서 하나의 오디오 스트림을 수신합니다. 일반적으로 로컬 디바이스의 마이크가 오디오를 생성합니다. 수신된 오디오는 다른 세션 클라이언트에서 전송된 오디오의 믹스입니다.

두 가지 세션 유형 모두 Opus 코덱을 사용하여 최대 48kHz의 샘플 속도와 최대 2개의 채널(스테레오)을 지원하며 최대 128kbps의 비트 전송률로 인코딩됩니다. 하지만 송수신되는 오디오 스트림은 클라이언트 라이브러리 유형에 따라 다릅니다.

- JavaScript 및 React용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 디바이스 및 브라우저에서 지원하는 최대 샘플 속도(최대 48kHz)로 모노 및 스테레오 오디오의 송수신을 지원합니다.
- iOS 및 안드로이드용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 최대 48kHz의 모노 오디오 전송과 48kHz의 스테레오 오디오 수신을 지원합니다.

비디오

각 Amazon Chime 클라이언트는 세션에 하나의 비디오 스트림을 전송하고 세션에서 최대 25개의 비디오 스트림을 수신합니다. 전송된 비디오는 일반적으로 로컬 디바이스의 웹캠에서 제공됩니다. 각 클라이언트는 수신할 비디오 스트림을 최대 25개까지 선택하고 세션 중에 언제든지 선택 항목을 변경할 수 있습니다.

표준 세션은 H.264, VP8, VP9 및 AV1을 사용하여 최대 1,500kbps의 비트 전송률로 인코딩된 초당 30프레임으로 비디오 해상도를 최대 1280x720까지 지원합니다.

고화질 세션은 H.264, VP8, VP9 및 AV1을 사용하여 최대 2,500kbps의 비트 전송률로 인코딩된 초당 30프레임으로 비디오 해상도를 최대 1920x1080까지 지원합니다.

JavaScript 및 React용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 초당 15프레임의 동시 방송 또는 확장 가능한 비디오 코딩(SVC)으로 비디오를 전송할 수 있도록 지원합니다. SVC는 세 개의 공간 레이어와 세 개의 시간 레이어로 구성된 단일 비디오 스트림을 목표 값의 100%, 50%, 25%로 인코딩합니다. 이 서비스는 뷰어의 가용 대역폭을 기반으로 각 뷰어에게 전송할 레이어를 자동으로 선택합니다.

iOS 및 안드로이드용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 초당 최대 15프레임의 전송을 지원합니다. 하지만 실제 프레임 속도와 해상도는 Amazon Chime SDK에서 자동으로 관리합니다.

비디오 인코딩 및 디코딩은 성능 향상을 위해 가능한 경우 하드웨어 가속을 사용합니다.

클라이언트가 최대 허용 비트 전송률을 초과하여 비디오를 전송하는 경우 세션은 먼저 실시간 제어 프로토콜을 통해 클라이언트에게 수신자 예상 최대 비트 전송률 메시지를 보내기 시작합니다. 클라이언트가 최대 허용 비트 전송률을 초과하여 비디오를 계속 전송하는 경우 세션에서는 들어오는 비디오 스트림 패킷을 폐기합니다.

콘텐츠 공유

최대 2개의 클라이언트에서 세션에 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 콘텐츠 공유에는 비디오 트랙, 오디오 트랙 또는 둘 다 포함될 수 있습니다. 콘텐츠 공유의 일반적인 예로는 화면 캡처를 콘텐츠 원본으로 사용하는 화면 공유가 있습니다. 또 다른 예로 사전 녹화된 콘텐츠를 비디오 및 오디오 트랙과 공유하는 경우가 있습니다.

콘텐츠 오디오는 세션에서 전송된 오디오 스트림에 믹싱됩니다. 콘텐츠 오디오는 Opus 코덱을 사용하여 최대 48kHz의 샘플 속도와 최대 2개의 채널(스테레오)을 지원하며 최대 128kbps의 비트 전송률로 인코딩됩니다.

비디오 콘텐츠는 세션으로 전송되고 별도의 비디오 스트림에서 클라이언트에 전달됩니다. 표준 세션은 초당 30프레임으로 최대 1920x1080의 콘텐츠 비디오를 지원합니다. 고화질 세션은 초당 30프레임으로 최대 3840 x 2160의 콘텐츠 비디오를 지원합니다.

콘텐츠 공유를 위한 화면 캡처는 캡처되는 화면 또는 창의 해상도를 사용하며 세션 유형에 맞는 최대 콘텐츠 해상도, 초당 최대 30프레임을 지원합니다. 하지만 디바이스 및 브라우저 기능에 따라 이러한 값이 제한될 수 있습니다.

JavaScript 및 React용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 화면 캡처 및 기타 소스를 사용한 콘텐츠 공유를 지원합니다.

iOS 및 Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 화면 캡처를 사용한 콘텐츠 공유를 지원합니다.

데이터 메시지

데이터 메시지는 클라이언트가 세션 중인 다른 클라이언트에게 정보를 브로드캐스트할 수 있는 방법을 제공합니다. 예를 들어 애플리케이션은 데이터 메시지를 사용하여 세션 중에 이모티콘 반응을 공유할 수 있습니다.

각 데이터 메시지는 다음을 포함합니다.

- 주제, 최대 64자의 문자열
- 주제를 포함한 최대 2KB의 데이터

클라이언트는 세션에 데이터 메시지를 보내고 세션은 연결된 모든 클라이언트에게 데이터 메시지를 보냅니다.

세션은 선택적으로 데이터 메시지를 최대 5분 동안 캐시할 수 있습니다. 클라이언트가 세션에 참여하거나 다시 연결하는 경우 세션은 이전에 전송되지 않은 캐시된 데이터 메시지를 클라이언트에게 자동으로 보냅니다. 세션 캐시는 최대 1,024개의 데이터 메시지를 저장합니다.

세션은 초당 최대 100개의 데이터 메시지 전송을 지원합니다. [라이브 트랜스크립션](#)을 사용하는 경우 각 클라이언트는 데이터 메시지를 통해 [트랜스크립션 메시지](#)를 수신하며, 데이터 메시지는 초당 전송된 총 메시지 수에 포함됩니다.

Amazon Chime SDK 회의를 위한 비디오 코덱 구성

클라이언트 디바이스는 비디오 코덱을 사용하여 원시 비디오를 서비스로 전송하기 전에 압축하고, 렌더링되기 전에 수신된 비디오를 압축 해제합니다.

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용하는 경우 비디오 전송을 위한 코덱 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

iOS 및 Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 디바이스의 기능에 따라 자동으로 코덱을 선택합니다.

비디오 코덱 기본 설정 지정

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에서 웹캠 및 콘텐츠 비디오에 대한 독립적인 비디오 코덱 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

[AudioVideoControllerFacade.setVideoCodecSendPreferences](#) 함수를 사용하여 웹캠 비디오 전송을 위한 코덱 기본 설정을 지정합니다. 이 링크를 클릭하면 GitHub로 이동합니다.

기본 설정은 순서가 지정된 배열로 전달되며 가장 선호하는 코덱이 첫 번째에, 가장 선호하지 않는 코덱이 마지막에 옵니다.

여러 코덱 기본 설정을 제공하는 경우 모든 세션 참석자가 디코딩할 수 있는 가장 선호하는 코덱이 자동으로 선택됩니다.

다음 예에서는 VP8의 폴백 옵션을 사용하여 VP9에 대한 비디오 코덱 기본 설정을 지정하는 방법을 보여줍니다.

```
// A meeting session has already been created and stored in `this.meetingSession`
this.meetingSession.audioVideo.setVideoCodecSendPreferences(
  [
    VideoCodecCapability.vp9(),
    VideoCodecCapability.vp8()
  ]
);
```

기본 설정에는 다음과 같은 시나리오가 적용됩니다.

- 최적 - 클라이언트가 VP9 코덱을 사용하여 비디오를 인코딩합니다.
- 로컬 폴백 - 클라이언트가 VP9 인코딩을 지원하지 않는 경우 VP8 인코딩으로 대체됩니다. 클라이언트가 VP8 인코딩을 지원하지 않는 경우 브라우저와 서비스에서 지원하는 코덱으로 대체됩니다.

- 원격 폴백 - 세션의 다른 클라이언트에 VP9 디코더가 없는 경우 이 클라이언트는 VP8 인코딩으로 대체됩니다.
- 로컬 오류 - 클라이언트가 VP9 또는 VP8 인코딩을 지원하지 않는 경우 비디오를 전송하지 않습니다.

콘텐츠 공유에 대한 기본 설정을 지정하려면

[ContentShareControllerFacade.setContentShareVideoCodecPreferences](#) 함수를 사용하여 콘텐츠 비디오 전송을 위한 코덱 기본 설정을 지정합니다. 이 링크를 클릭하면 GitHub로 이동합니다.

다음 예에서는 VP8의 폴백 옵션을 사용하여 VP9에 대한 콘텐츠 비디오 코덱 기본 설정을 지정합니다.

```
// A meeting session has already been created and stored in `this.meetingSession`
this.meetingSession.audioVideo.setContentShareVideoCodecPreferences(
[
VideoCodecCapability.vp9(),
VideoCodecCapability.vp8()
]
);
```

Amazon Chime SDK 회의를 위한 네트워크 구성

Amazon Chime SDK를 클라이언트 애플리케이션에 통합하는 경우 SDK는 백엔드 서비스에 연결하여 오디오, 비디오, 콘텐츠 공유 및 데이터 메시지를 보내고 받습니다. 사용자 네트워크가 Amazon Chime SDK 서비스로의 트래픽을 차단하면 서비스 사용 능력이 저하됩니다. 네트워크 관리자는 이 정보를 사용하여 Amazon Chime SDK 서비스에 대한 액세스를 허용하도록 네트워크를 재구성할 수 있습니다.

Note

네트워크를 구성할 때 기본적으로 DNS용 확장 메커니즘(EDNS0)을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 호스트 정보가 UDP 패킷에 적합한 크기인지 확인하여 애플리케이션이 Amazon Chime SDK 서비스에 연결할 수 있습니다.

주제


- [미디어 및 신호 구성](#)
- [Amazon Voice Focus 구성](#)
- [울림 감소 구성](#)

- [배경 교체 및 흐림 구성](#)
- [브라우저 콘텐츠 보안 정책 구성](#)
- [Amazon Chime SDK에 AppKey 및 TenantID 사용](#)

미디어 및 신호 구성

Amazon Chime SDK 오디오, 비디오 및 콘텐츠는 가능할 때마다 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP) 전송을 사용합니다. UDP가 차단된 경우 Amazon Chime SDK는 양방향 미디어 전송을 위한 전송 계층 보안(TLS) 연결을 설정하려고 합니다. Amazon Chime SDK 신호 및 데이터 메시지는 전송 제어 프로토콜(TCP) 및 WebSocket 연결을 사용합니다.

다음 다이어그램은 Amazon Chime SDK를 실행하는 애플리케이션이 있는 일반적인 네트워크를 보여줍니다.



Amazon Chime SDK는 미디어 및 신호에 다음과 같은 대상 및 포트를 사용합니다.

도메인	서브넷	포트
*.chime.aws	99.77.128.0/18	TCP:443
		UDP:3478

이 서브넷은 [AWS IP 주소 범위](#)의 CHIME_MEETINGS 서비스입니다.

Amazon Voice Focus 구성

iOS 및 안드로이드용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에는 Amazon Voice Focus 모듈이 포함되어 있습니다. JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 Amazon CloudFront

에서 Amazon Voice Focus 모듈을 다운로드합니다. Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 Voice Focus를 지원하지 않습니다.

Amazon Voice Focus는 다음 대상과 포트를 사용합니다.

도메인	포트
*.sdkassets.chime.aws	TCP:443

이 서브넷은 [AWS IP 주소 범위](#)의 CLOUDFRONT 서비스입니다.

올림 감소 구성

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 Amazon CloudFront에서 올림 감소 모듈을 다운로드합니다.

올림 감소는 다음 대상과 포트를 사용합니다.

도메인	포트
*.sdkassets.chime.aws	TCP:443

이 서브넷은 [AWS IP 주소 범위](#)의 CLOUDFRONT 서비스입니다.

배경 교체 및 흐림 구성

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 Amazon CloudFront에서 배경 교체 및 흐림 모듈을 다운로드합니다.

배경 교체 및 흐림에는 다음 대상과 포트가 사용됩니다.

도메인	포트
*.sdkassets.chime.aws	TCP:443

이 서브넷은 [AWS IP 주소 범위](#)의 CLOUDFRONT 서비스입니다.

브라우저 콘텐츠 보안 정책 구성

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리로 애플리케이션을 구축할 때는 애플리케이션에 브라우저 콘텐츠 보안 정책을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 GitHub의 [콘텐츠 보안 정책 가이드](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK에 AppKey 및 TenantID 사용

AppKey 및 TenantID를 사용하여 네트워크에서 특정 애플리케이션의 Amazon Chime SDK WebRTC 미디어 세션에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

개발자는 Amazon Chime SDK를 사용하여 UDP를 통해 실시간 비디오를 보내고 받는 애플리케이션을 만듭니다. 애플리케이션 사용자는 [CHIME_MEETINGS](#) 서브넷에 대한 UDP 액세스가 필요합니다. 조직(네트워크 소유자)은 AppKey 및 TenantID를 사용하여 네트워크에서 특정 애플리케이션의 WebRTC 미디어 세션으로만 액세스를 제한할 수 있습니다.


예제 1: AppKey 사용

App-A와 App-B가 Amazon Chime SDK를 사용하는 경우 조직은 App-A가 네트워크에서 WebRTC 미디어 세션에 액세스하도록 허용할 수 있지만, Amazon Chime SDK를 사용하는 App-B 및 기타 애플리케이션은 차단할 수 있습니다. 조직은 App-A의 AppKey와 HTTPS 프록시를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 주제의 뒷부분에서 [특정 애플리케이션에 대한 액세스 제한](#) 항목을 참조하세요.

예 2: AppKey 및 TenantID 사용

App-A를 공개적으로 사용할 수 있고 많은 고객이 사용하는 경우, 조직은 사용자가 세션에 속한 경우에만 App-A가 네트워크에서 WebRTC 미디어 세션에 액세스하도록 허용하고 다른 모든 App-A 세션에 대한 액세스를 차단할 수 있습니다. 조직은 애플리케이션의 AppKey, 조직의 TenantID 및 HTTPS 프록시를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 주제의 뒷부분에서 [특정 테넌트에 대한 액세스 제한](#) 항목을 참조하세요.

AppKey 및 TenantID를 사용하려면 요청에 HTTPS 헤더를 추가할 수 있는 HTTPS 프록시 서버가 있어야 합니다. 다음 다이어그램은 AppKey와 TenantID의 작동 방식을 보여줍니다.



이미지에서 App-A에는 테넌트 A-1과 A-2가 있고, App-B에는 테넌트 B-1과 B-2가 있습니다. 이 경우 AppKey는 App-A만 WebRTC 미디어 세션에 연결할 수 있도록 허용하고 테넌트 ID는 테넌트 A-1만 세션에 연결할 수 있도록 합니다.

주제

- [특정 애플리케이션에 대한 액세스 제한](#)
- [특정 테넌트에 대한 액세스 제한](#)
- [HTTPS 헤더 예제](#)

특정 애플리케이션에 대한 액세스 제한

AppKey는 Amazon Chime이 각 AWS 계정에 대해 생성하는 일관되고 고유한 256비트 값입니다. AppKey가 없는 경우에는 Amazon Support에 요청할 수 있습니다. AWS 계정이 여러 개인 경우 모든 계정에 대해 공통 AppKey를 요청할 수 있습니다.

Note

AppKey를 공개적으로 안전하게 공유하고 다른 조직이 네트워크에서의 액세스를 제한하도록 할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK는 세션을 생성하는 데 사용된 AWS 계정 ID를 기반으로 각 WebRTC 미디어 세션을 AppKey와 자동으로 연결합니다. 네트워크에서 특정 애플리케이션으로의 액세스를 제한하려면 다음과 같이 하세요.

1. HTTPS 프록시 서버를 통해 모든 아웃바운드 요청을 CHIME_MEETINGS 서브넷으로 라우팅합니다.
2. CHIME_MEETINGS 서브넷에 대한 모든 아웃바운드 요청에 다음 헤더를 추가하도록 프록시 서버를 구성합니다.

X-Amzn-Chime-App-Keys: *### AppKey# ### ### #####*.

예를 들어, X-Amzn-Chime-App-Keys:*AppKey-A, AppKey-B, AppKey-C*는 AppKey와 연결된 앱이 서브넷에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

Amazon Chime SDK는 X-Amzn-Chime-App-Keys 헤더에 대한 인바운드 WebRTC 미디어 세션 연결을 검사하고 다음 로직을 적용합니다.

1. X-Amzn-Chime-App-Keys 헤더가 있고 세션의 AppKey를 포함하는 경우 연결을 수락합니다.
2. X-Amzn-Chime-App-Keys 헤더가 있지만 세션의 AppKey를 포함하지 않는 경우 403 오류로 연결을 거부합니다.
3. X-Amzn-Chime-App-Keys 헤더가 없는 경우 연결을 수락합니다. 사용자는 조직의 네트워크 외부에서 애플리케이션에 액세스할 수 있는 경우 세션에도 액세스할 수 있습니다.

특정 테넌트에 대한 액세스 제한

TenantID는 개발자가 만든 불투명한 식별자입니다. TenantID에 대한 다음 사항을 기억하세요.

- TenantID는 애플리케이션 간에 고유하지 않을 수 있으므로 각 TenantID 목록에 AppKey를 지정해야 합니다.
- TenantID는 대소문자를 구분합니다. 개발자가 지정한 대로 정확하게 입력하세요.
- 조직은 여러 애플리케이션에 대한 액세스를 제한할 수 있지만 이러한 애플리케이션 중 일부에 대해서만 TenantID를 지정할 수 있습니다. TenantID가 없는 애플리케이션은 모든 WebRTC 미디어 세션에 연결할 수 있습니다.

미디어 세션을 TenantID와 연결하려면 개발자가 먼저 TenantIds 속성 및 TenantID 목록을 [CreateMeeting](#) 또는 [CreateMeetingWithAttendees](#) 요청에 추가해야 합니다.

예시:

```
CreateMeeting(..., TenantIds : [ tenantId1, tenantId2 ] )
```

특정 애플리케이션의 WebRTC 미디어 세션에 대한 액세스를 조직의 네트워크에서 제한하려면 다음과 같이 하세요.

1. [특정 애플리케이션에 대한 액세스 제한](#) 섹션의 단계를 따릅니다.
2. 아웃바운드 연결에 X-Amzn-Chime-Tenants 헤더를 추가하도록 HTTPS 프록시 서버를 구성합니다. 다음 예제와 같이 구분된 AppKey 및 TenantID 목록을 포함합니다. X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey-A:tenantId-A-1,tenantId-A-2;AppKey-B:tenantId-B-1,tenantId-B-2*

Amazon Chime SDK는 X-Amzn-Chime-Tenants 헤더에 대한 인바운드 WebRTC 미디어 세션 연결을 검사하고 다음 로직을 적용합니다.

- 헤더에 세션의 AppKey:tenantId가 포함된 경우 연결을 수락합니다.
- 헤더에 세션의 AppKey가 포함되지만 일치하는 tenantId가 없는 경우 403 오류로 연결을 거부합니다.
- 헤더에 세션의 AppKey가 포함되지 않은 경우 연결을 수락합니다.
- 헤더에 세션의 AppKey가 포함되어 있지만 세션에 허용된 tenantId가 하나 이상 없는 경우 403 오류로 연결을 거부합니다. 이는 개발자 버그일 수 있습니다.
- 헤더가 없는 경우 연결을 수락합니다. 사용자가 조직 네트워크 외부에서 애플리케이션에 액세스할 수 있는 경우 모든 세션에도 액세스할 수 있습니다.

HTTPS 헤더 예제

다음은 HTTPS 헤더에서 AppKey 및 TenantID를 사용하는 예입니다.

앱 하나와 테넌트 하나

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey:orgId*

사용자는 지정된 앱에서 조직의 WebRTC 미디어 세션에만 액세스할 수 있습니다. 다른 모든 앱은 차단됩니다.

앱 하나와 테넌트 둘

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey:engineeringId,salesId*

사용자는 지정된 앱에서 엔지니어링 및 판매를 위한 미디어 세션에만 액세스할 수 있습니다. 다른 모든 앱은 차단됩니다.

두 개의 앱, 하나는 테넌트로 제한됨

X-Amzn-Chime-App-Keys: *AppKey1,AppKey2*

X-Amzn-Chime-Tenants: *AppKey1:orgId*

사용자는 앱 1에서는 조직의 미디어 세션에만 액세스할 수 있고 앱 2에서는 모든 세션에 액세스할 수 있습니다. 다른 모든 앱은 차단됩니다.

Amazon Chime SDK 회의 수명 주기 이벤트 이해

Amazon Chime SDK는 회의 수명 주기 이벤트를 전송하며, 이를 사용하여 알림을 트리거하고 다운스트림 워크플로를 시작할 수 있습니다. 다음은 회의 이벤트를 사용하는 몇 가지 예입니다.

- 참석자가 Amazon Chime SDK 회의에 합류하거나 떠날 때 메타데이터 업데이트
- Amazon Chime SDK 회의에 대한 푸시 알림 또는 명단 구현
- Amazon Chime SDK 회의에서의 비디오 및 콘텐츠 공유 사용량 측정

Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service(SNS) 및 Amazon Simple Queue Service(SQS)로 이벤트를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 [AWS 서비스의 이벤트를](#) 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의 시작

새 회의가 시작되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
```

```

"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:MeetingStarted",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 회의 종료

활성 회의가 종료되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Note

효율성을 위해 서비스는 [DeleteMeeting](#) API를 직접 호출할 때 이 이벤트도 전송합니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MeetingEnded",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```


Amazon Chime SDK 참석자 추가

새 참석자가 활성 회의에 추가되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeAdded",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자 삭제

[DeleteAttendee](#) API를 사용하여 활성 회의에서 참석자를 제거하면 Amazon Chime SDK에서 이 이벤트를 전송합니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
```

```

"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeDeleted",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 참석자 인증

이미 회의에 참여한 사용자가 동일한 참여 토큰을 사용하여 다시 회의에 참여하면 Amazon Chime SDK에서 이 이벤트를 전송합니다. 예를 들어, 사용자는 데스크톱 컴퓨터에서 모바일 디바이스로 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 회의가 새 디바이스로 효과적으로 '전환'됩니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeAuthorized",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

```
}
```

Amazon Chime SDK 참석자의 회의 참여

기존 참석자가 지정된 네트워크 전송을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에 참여하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeJoined",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자의 회의 퇴장

기존 참석자가 지정된 네트워크 전송을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의를 떠나면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Note

서비스는 동일한 '나가기' 작업에 대해 `chime:AttendeeLeft` 및 `chime:AttendeeDropped` 이벤트를 동시에 보내지 않습니다. 이탈 및 나가는 서로 다른 작업이며 시스템에서는 각 작업에 해당하는 이벤트를 보냅니다.

예를 들어 연결 상태가 좋지 않은 참석자가 오전 11시에 회의에 참여한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 다음과 같은 작업을 예상할 수 있습니다.

```
11:00 API - CreateAttendee, CreateMeetingWithAttendee, or BatchCreateAttendee
11:00 Event - chime:AttendeeAdded
11:01 Action - user joins meeting
11:01 Event - chime:AttendeeJoined
11:02 Action - user's connection drops
11:02 Event - chime:AttendeeDropped
11:03 Action - user's connection restored
11:03 Event - chime:AttendeeJoined
11:30 Action - user leaves meeting
11:30 Event - chime:AttendeeLeft
```

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeLeft",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자가 회의에서 이탈함

일반적으로 연결 상태가 좋지 않아 현재 참석자가 Amazon Chime SDK 회의에서 이탈할 경우 Amazon Chime SDK에서 이 이벤트를 전송합니다. 서비스가 10~15초 동안 패킷을 수신하지 못하면 클라이언트가 끊긴 것으로 간주되어 해당 이벤트가 발생합니다.

이탈 작업은 보통 서비스가 트리거하지만 클라이언트도 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 노트북을 Wi-Fi에서 이더넷으로 전환한다고 가정해 보겠습니다. 이는 네트워크 어댑터 변경으로 간주되어 연결이 초기화됩니다. 그러면 웹소켓이 재설정되고 결합된 드롭-조인 작업이 트리거됩니다.

Note

서비스는 동일한 '나가기' 작업에 대해 `chime:AttendeeLeft` 및 `chime:AttendeeDropped` 이벤트를 동시에 보내지 않습니다. 이탈 및 나가는 서로 다른 작업이며 시스템에서는 각 작업에 해당하는 이벤트를 보냅니다. 예를 들어 연결 상태가 좋지 않은 참석자가 오전 11시에 회의에 참여한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 다음과 같은 작업을 예상할 수 있습니다.

```
11:00 API - CreateAttendee, CreateMeetingWithAttendee, or BatchCreateAttendee
11:00 Event - chime:AttendeeAdded
11:01 Action - user joins meeting
11:01 Event - chime:AttendeeJoined
11:02 Action - user's connection drops
11:02 Event - chime:AttendeeDropped
11:03 Action - user's connection restored
11:03 Event - chime:AttendeeJoined
11:30 Action - user leaves meeting
11:30 Event - chime:AttendeeLeft
```

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
```

```

"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeDropped",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "networkType": "Voip",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 참석자의 비디오 스트리밍 시작

기존 참석자가 비디오 스트리밍을 시작하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeVideoStarted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

Amazon Chime SDK 참석자의 비디오 스트리밍 중지

기존 참석자가 비디오 스트리밍을 중지하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자의 화면 공유 시작

기존 참석자가 화면 공유를 시작하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
}
```

```

"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStarted",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 참석자의 화면 공유 중지

기존 참석자가 화면 공유를 중지하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

Amazon Chime SDK 참석자 기능 업데이트

기존 참석자의 기능이 업데이트되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeCapabilitiesUpdated",
    "success": "1", // value can be 1 or 0. 1 means success, 0 means failure
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "attendeeId": "attendeeId",
    "externalUserId": "externalUserId"
    "mediaRegion": "us-east-1"
    "attendeeCapabilities": {
      "audio": "SendReceive",
      "video": "SendReceive",
      "content": "SendReceive"
    }
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자 콘텐츠의 회의 참여

콘텐츠 공유가 지정된 네트워크 전송을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에 참여하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
```

```

"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeContentJoined",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "networkType": "Voip",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 참석자 콘텐츠의 회의 퇴장

콘텐츠 공유가 지정된 네트워크 전송을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에서 떠나면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentLeft",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

```
}
}
```

Amazon Chime SDK 회의의 참석자 콘텐츠 감소

일반적으로 낮은 대역폭으로 인해 Amazon Chime SDK 회의에서 콘텐츠 공유가 끊어지면 이 이벤트가 전송됩니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentDropped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "networkType": "Voip",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 참석자 콘텐츠의 비디오 스트리밍 시작

콘텐츠 공유가 비디오 스트리밍을 시작하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
```

```

"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"region": "us-east-1",
"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStarted",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "mediaRegion": "us-east-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 참석자 콘텐츠의 비디오 스트리밍 중지

콘텐츠 공유가 비디오 스트리밍을 중지하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 보냅니다.

Example 이벤트 데이터

다음 예에서는 이 이벤트의 데이터를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "mediaRegion": "us-east-1"
  }
}

```

```
}
}
```

Amazon Chime SDK 회의에 대한 Amazon CloudWatch 지표 이해

Amazon Chime SDK를 사용하는 경우 서비스 및 사용량 지표가 CloudWatch로 전송됩니다. 지표를 통해 CloudWatch 그래프와 대시보드를 사용하여 Amazon Chime SDK 서비스를 어떻게 사용하는지 모니터링할 수 있습니다. 지표는 직접 호출하는 각 API의 데이터를 캡처합니다.

다음 섹션에서는 지표를 나열하고 설명합니다.

주제

- [서비스 지표](#)
- [API 사용량 지표](#)

서비스 지표

Amazon Chime SDK는 다음 서비스 지표를 AWS/ChimeSDK 네임스페이스에 게시합니다.

지표	단위	설명
AttendeeAuthorizationSuccess	개수	승인 시도에 성공한 총 횟수입니다. 성공이란 참석자가 회의에 참여하도록 허용되었음을 의미합니다.
AttendeeAuthorizationError	개수	총 승인 실패 횟수로, 참석자가 회의에 참여할 수 없었음을 나타냅니다.
AttendeeAudioDrops	개수	오디오 드롭의 총 횟수입니다.
AttendeeContentDrops	개수	콘텐츠 공유 드롭의 총 횟수입니다.
MeetingSQSNotificationErrors	개수	SQS 알림 오류의 총 횟수입니다.

지표	단위	설명
MeetingSNSNotificationErrors	개수	SNS 알림 오류의 총 횟수입니다.

API 사용량 지표

API 사용량 지표는 AWS 서비스 할당량에 해당합니다. 사용량이 서비스 할당량에 가까워지면 경고하는 경보를 구성할 수 있습니다. Service Quotas와 CloudWatch의 통합에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [AWS 사용량 지표](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK는 다음 API 지표를 ChimeSDK 서비스 이름과 함께 AWS/Usage 네임스페이스에 게시합니다.

지표	설명
CallCount	Amazon Chime SDK에서 API에 이루어진 총 직접 호출 수입니다. SUM은 지정된 기간 동안 API에 대한 총 직접 호출 수를 나타냅니다.
ErrorCount	Amazon Chime SDK에서 API로 발생한 총 오류 수입니다. SUM은 지정된 기간 동안 API에 대한 총 직접 호출 수를 나타냅니다.
ThrottleCount	Amazon Chime SDK에서 API로 발생한 총 제한 오류 수입니다. SUM은 지정된 기간 동안 API에 대한 총 직접 호출 수를 나타냅니다.

Amazon Chime SDK는 사용량 지표를 다음 차원과 함께 AWS/Usage 네임스페이스에 게시합니다.

차원	설명
Service	리소스가 포함된 AWS 서비스의 이름입니다. Amazon Chime SDK 사용량 지표의 경우 이 차원의 값은 ChimeSDK입니다.

차원	설명
Type	보고되는 엔터티의 유형입니다. Amazon Chime SDK 사용량 지표의 경우 유일한 유효 값은 API입니다.
Resource	지표를 보고하는 리소스 유형입니다. Amazon Chime SDK 사용량 지표의 경우 이 차원의 값은 API 이름입니다.
Class	추적 중인 리소스의 클래스입니다. Amazon Chime SDK 지표의 경우 유일한 유효 값은 None입니다.

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성

이 단원에서는 Amazon Chime SDK 회의를 캡처하거나 스트리밍하는 데 사용되는 미디어 파이프라인을 생성하는 방법을 보여줍니다. 시작하기 전에 클라이언트 애플리케이션을 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리와 통합해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에 대해 알아보기](#) 단원을 참조하십시오. 미디어 파이프라인에 대한 자세한 내용은 AWS Business Productivity Blog에서 [Capture Amazon Chime SDK Meetings Using media pipelines](#)를 참조하세요.

Important

Amazon Chime SDK 회의 기록에는 전자 통신 기록과 관련된 법률 또는 규정이 적용될 수 있다는 점을 귀하 및 최종 사용자는 이해해야 합니다. 기록에 관한 모든 관련 법률을 준수하는 것은 귀하와 최종 사용자의 책임입니다. 여기에는 세션 또는 통신이 기록되고 있다는 사실을 기록된 세션의 모든 참가자에게 적절하게 알리고 동의를 구하는 것도 포함됩니다.

미디어 라이브 커넥터 서비스를 사용하는 모든 콘텐츠 스트리밍에 대한 책임은 사용자와 최종 사용자에게 있으며, 해당 콘텐츠가 법률을 위반하거나 제3자의 권리를 침해 또는 남용하거나 Amazon과 체결한 계약의 중요한 조항을 위반하지 않도록 해야 합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 시 고려 사항](#)
- [활성 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인의 기본 한도 이해](#)

- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 캡처 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 라이브 커넥터 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK를 사용하여 미디어 스트림 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에서 오디오와 비디오를 단일 뷰로 합성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 대한 서비스 연결 역할 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 이벤트 사용](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 중지 모범 사례](#)

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 시 고려 사항

미디어 파이프라인은 다음 파이프라인 중 하나로 구성될 수 있습니다.

- 미디어 캡처 - 미디어 캡처 파이프라인을 사용하여 오디오, 비디오, 콘텐츠 공유 스트림과 회의 이벤트 및 데이터 메시지를 캡처할 수 있습니다. 모든 미디어 캡처 파이프라인은 사용자가 생성한 [Amazon Simple Storage Service\(S3\)](#) 버킷에 해당 데이터를 저장합니다. Amazon Chime SDK 회의마다 하나의 미디어 캡처 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 이해](#) 섹션을 참조하세요.
- 미디어 연결 - 미디어 연결 파이프라인을 사용하여 미디어 캡처 파이프라인의 아티팩트를 연결할 수 있습니다. 연결 파이프라인은 미디어 캡처 및 라이브 커넥터 파이프라인과 독립적으로 작동합니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.
- 미디어 라이브 커넥터 - 미디어 라이브 커넥터 파이프라인을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의를 RTMP 엔드포인트로 스트리밍할 수 있는 서비스에 연결할 수 있습니다. Amazon Chime SDK 회의마다 최대 하나의 미디어 라이브 커넥터를 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 라이브 커넥터 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.
- 미디어 스트림 - 미디어 스트림 파이프라인을 사용하여 회의에 참석하는 모든 참석자의 개별 오디오와 미디어 연결 파이프라인에서 생성된 혼합 오디오를 캡처할 수 있습니다. 모든 미디어 스트림 파이프라인은 데이터를 [Amazon Kinesis Video Streams\(KVS\)](#)에 저장합니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK를 사용하여 미디어 스트림 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.

생성하는 파이프라인은 사용하는 네임스페이스에 따라 달라집니다. Chime 네임스페이스를 사용하는 경우 미디어 캡처 파이프라인만 생성할 수 있습니다. ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스를 사

용하는 경우 미디어 연결 및 미디어 라이브 커넥터 파이프라인을 만들고 합성 기능을 사용할 수도 있습니다. ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스로 마이그레이션하려면 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스로 마이그레이션](#)을 참조하세요.

활성 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인의 기본 한도 이해

다음은 각 리전에서 활성 미디어 파이프라인에 대한 기본 한도를 나열한 표입니다. 각 파이프라인 유형은 한도 계산에 포함됩니다. 임의 리전에서 한도를 초과하면 [CreateMediaCapturePipeline](#), [CreateMediaConcatenationPipeline](#), [CreateMediaLiveConnectorPipeline](#) API에서 리소스 한도 초과 예외가 발생합니다.

AWS 콘솔의 Service Quotas 페이지를 사용하여 활성 파이프라인 한도를 조정하거나 [고객 지원 담당자에게](#) 문의할 수 있습니다. Amazon Chime SDK 회의 제한에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

리전	기본 활성 파이프라인 제한
us-east-1	100
us-west-2	10
ap-northeast-1	10
ap-northeast-2	10
ap-south-1	10
ap-southeast-1	10
ap-southeast-2	10
ca-central-1	10
eu-central-1	10
eu-west-2	10

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스로 마이그레이션

ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스를 사용하여 사용 가능한 모든 AWS 리전의 미디어 파이프라인 API 엔드포인트를 처리합니다. Amazon Chime SDK를 막 사용하기 시작한 경우 이 네임스페이스를 사용하세요. 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하는 기존 애플리케이션은 전용 네임스페이스로의 마이그레이션을 계획해야 합니다.

주제

- [파이프라인을 마이그레이션하는 이유](#)
- [파이프라인 마이그레이션 전](#)

파이프라인을 마이그레이션하는 이유

다음과 같은 이유로 ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

API 엔드포인트 선택

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 네임스페이스는 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 모든 리전에서 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 유일한 API 네임스페이스입니다. 리전에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요. us-east-1 이외의 API 엔드포인트를 사용하려면 ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스를 사용해야 합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

업데이트된 미디어 파이프라인 API 및 새 미디어 파이프라인 API

ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스에서 미디어 파이프라인 API만 추가하거나 업데이트합니다.

파이프라인 마이그레이션 전

마이그레이션하기 전에 네임스페이스 간 차이점에 유의해야 합니다. 다음 표는 네임스페이스를 나열하고 설명합니다.

Item	미디어 파이프라인 네임스페이스	Chime 네임스페이스
네임스페이스 이름	ChimeSdkMediaPipelines	Chime
리전	다양함	us-east-1 전용
엔드포인트	https://media-pipelines-chime.region.amazonaws.com	https://service.chime.aws.amazon.com
서비스 보안 주체	mediapipelines.chime.amazonaws.com	chime.amazonaws.com
API	미디어 파이프라인용 API 전용	미디어 파이프라인 및 Amazon Chime의 기타 부분을 위한 API
회의	us-west-2 , ap-southeast-1 , 및 eu-central-1 리전의 미디어 파이프라인은 Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스에서 생성된 회의에서만 작동합니다. us-east-1 리전의 미디어 파이프라인은 각 네임스페이스의 모든 회의 엔드포인트에서 생성된 회의에서 작동합니다.	미디어 파이프라인은 각 네임스페이스의 모든 회의 엔드포인트에서 생성된 회의에서 작동합니다.
기본 활성 미디어 파이프라인	us-east-1 리전에서 100, us-west-2, ap-southeast-1, eu-central-1 리전에서 10	us-east-1에서만 100
서비스 연결 역할	AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines	
Tags	Available	미디어 파이프라인 API에는 사용할 수 없습니다.

Item	미디어 파이프라인 네임스페이스	Chime 네임스페이스
CloudTrail 이벤트 소스	chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com	chime.amazonaws.com.
미디어 라이브 커넥터	Available	미디어 파이프라인 API에는 사용할 수 없습니다.
합성	Available	미디어 파이프라인 API에는 사용할 수 없습니다.
연결	Available	사용할 수 없습니다.

다음 목록은 Chime 및 AWS ChimeSdkMediaPipelines 네임스페이스 간의 차이에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

네임스페이스 이름

Amazon Chime SDK 네임스페이스는 AWS.Chime 공식 이름을 사용합니다. Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스는 AWS.ChimeSDKMediaPipelines 공식 이름을 사용합니다. 이름의 정확한 형식은 플랫폼마다 다릅니다.

예를 들어, 다음 Node.js 코드 줄은 chime 네임스페이스의 주소를 지정합니다.

```
const chimeMediaPipelines = AWS.Chime();
```

미디어 파이프라인 SDK 네임스페이스로 마이그레이션하려면 새 네임스페이스와 엔드포인트 리전으로 해당 코드를 업데이트하세요.

```
const chimeMediaPipelines = AWS.ChimeSDKMediaPipelines({ region: "eu-central-1" });
```

리전

Amazon Chime 네임스페이스는 US-EAST-1 리전의 API 엔드포인트만 처리합니다. Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스는 해당 엔드포인트가 있는 모든 리전의 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 API 엔드포인트를 처리합니다. 미디어 파이프라인 리전의 현재 목록은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

엔드포인트

미디어 캡처 파이프라인을 수정하려면 파이프라인을 생성한 것과 동일한 엔드포인트를 사용해야 합니다. 예를 들어 eu-central-1의 엔드포인트를 통해 파이프라인을 생성한 경우 eu-central-1을 사용하여 해당 파이프라인과 상호 작용해야 합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 보안 주체

[Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인](#) 네임스페이스는 새로운 서비스 보안 주체인 `mediapipelines.chime.amazonaws.com`을 사용합니다. 서비스에 액세스 권한을 부여하는 Amazon S3 버킷 또는 기타 IAM 정책이 있는 경우, 새 서비스 보안 주체에 대한 액세스 권한을 부여하도록 해당 정책을 업데이트해야 합니다.

예를 들어 미디어 파이프라인을 생성할 때는 [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷 생성](#)에 나열된 정책 권한을 새 서비스 보안 주체에 추가해야 합니다. 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS JSON 정책 요소: Principal](#)을 참조하세요.

API

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스에는 미디어 파이프라인을 생성하고 관리하는 API만 포함됩니다. Amazon Chime 네임스페이스에는 미디어 파이프라인, 회의 및 Amazon Chime 서비스의 기타 부분을 위한 API가 포함되어 있습니다.

회의

IAD 리전의 미디어 파이프라인은 각 네임스페이스의 모든 회의 엔드포인트에서 생성한 회의에서 작동합니다.

서비스 연결 역할

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 네임스페이스에만 해당됩니다.
`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` 역할을 생성합니다.

Tags

[Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인](#) 네임스페이스는 태그를 지원합니다. 역할에는 하나 이상의 태그를 사용하여 [CreateMediaCapturePipeline](#) 또는 [CreateMediaLiveConnectorPipeline](#) API를 직접 호출할 때 `TagResource` 작업을 직접 호출할 권한이 있어야 합니다.

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 이해

다단계 프로세스를 따라 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인을 생성하고 여러 유형의 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 다음 목록은 생성 프로세스를 간략하게 설명하고 다양한 파이프라인 유형 생성에 대한 정보로 연결되는 링크를 제공합니다.

- Amazon S3 버킷을 생성합니다. 회의와 동일한 AWS 리전에서 버킷을 생성해야 합니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷 생성](#) 섹션을 참조하세요.
- `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines`라는 서비스 연결 역할을 생성합니다. 이렇게 하면 미디어 파이프라인이 사용자를 대신하여 회의에 액세스할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 대한 서비스 연결 역할 생성](#) 섹션을 참조하세요.
- [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 API](#)와 상호 작용할 수 있는 충분한 권한을 가진 IAM 역할을 생성합니다. 이 역할을 생성하려면 IAM 콘솔에서 [AmazonChimeSDK](#) 관리형 정책을 추가하는 것이 좋습니다. 정책에는 필요한 API가 포함되어 있습니다.

또한 IAM 역할에는 모든 리소스에 대해 Amazon S3 [GetBucketPolicy](#) API를 직접 호출할 수 있는 권한도 있어야 합니다. 다음 예시는 이를 위한 일반적인 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:GetBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

이러한 항목이 준비되면 파이프라인 생성에 대한 정보는 아래 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 캡처 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 라이브 커넥터 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK를 사용하여 미디어 스트림 파이프라인 생성](#)

Amazon Chime SDK 회의용 미디어 캡처 파이프라인 생성

미디어 캡처 파이프라인은 오디오, 비디오, 콘텐츠 공유 스트림과 회의 이벤트 및 데이터 메시지를 캡처합니다. 모든 미디어 캡처 파이프라인은 사용자가 생성한 [Amazon Simple Storage Service\(S3\)](#) 버킷에 해당 데이터를 저장합니다. Amazon Chime SDK 회의마다 하나의 미디어 캡처 파이프라인을 생성할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 미디어 캡처 파이프라인을 생성하는 방법을 설명합니다. 나열된 순서대로 따릅니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷에 대해 서버 측 암호화 활성화](#)
- [AWS KMS 키를 사용하여 객체 수준 서버 측 암호화 활성화](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 아티팩트 작업](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 오디오 폴더 구성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 비디오 폴더 구성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 데이터 채널 폴더의 메시지 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 Amazon S3 버킷 폴더 구조 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 회의 이벤트 파일 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 트랜스크립션 파일 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 데이터 스트림 연결](#)

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷 생성

Amazon S3 콘솔 AWS SDKs 또는에 대한 AWS CLI를 사용하여 Amazon S3 버킷을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service(S3) 사용 설명서의 [버킷 생성](#)을 참조하세요.

미디어 캡처 파이프라인의 Amazon S3 버킷은 Amazon Chime SDK 회의와 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 Amazon Chime SDK 서비스 보안 주체인 [mediapipelines.chime.amazonaws.com](#)에 s3:PutObject 및 s3:PutObjectAcl 권한을 부여해야 합니다. Amazon S3 콘솔 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여이 작업을 수행할 수 있습니다AWS CLI. Amazon S3 버킷은 사용할 가능한 [Amazon Chime SDK 미디어 리전](#) 중 하나에 속해야 합니다.

Note

IAM 사용자에게 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 정책을 추가했는지 확인합니다. 또한 기본적으로 AWS 비활성화된 리전을 사용하는 경우 해당 리전에 Amazon S3 버킷이 있어야 합니다.

기본적으로 AWS는 다음 리전을 비활성화하며 이를 활성화하기 전까지는 해당 리전에서 회의 리소스를 호스팅할 수 없습니다.

- 아프리카(케이프타운)
- 아시아 태평양(홍콩)
- 아시아 태평양(자카르타)
- 유럽(밀라노)
- 중동(바레인)

이러한 리전을 사용하는 경우에는 Amazon S3 버킷이 있어야 합니다. 이는 Amazon S3 API를 사용하여 기본적으로 차단되지 않고 이미 버킷이 있는 리전과 통신하는 경우에도 적용됩니다. 차단된 리전 활성화에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [AWS 리전 관리](#)를 참조하세요.

버킷을 생성하면 해당 ARN을 기록합니다. 이를 사용하여 미디어 캡처 파이프라인을 생성합니다.

다음 예제는 Amazon S3 버킷 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl" ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::Bucket_Name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "Account_Id"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:Account_Id:"
        }
    }
}
]
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷에 대해 서버 측 암호화 활성화

Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷의 서버 측 암호화를 활성화하려면 다음 유형의 암호화 키를 사용할 수 있습니다.

- Amazon S3 관리형 키
- Key Management Service(KMS)의 고객 관리 AWS 형 키

Note

Key Management Service는 고객 관리형 키와 AWS 관리형 키라는 두 가지 유형의 키를 지원합니다. Amazon Chime SDK 회의는 고객 관리형 키만 지원합니다.

Amazon S3 관리형 키 사용

Amazon S3 콘솔, CLI 또는 REST API를 사용하여 Amazon S3 버킷의 서버 측 암호화를 활성화합니다. 두 경우 모두 Amazon S3 키를 암호화 키 유형으로 선택합니다. 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. 미디어 캡처에 버킷을 사용하면 아티팩트가 서버 측에 업로드되고 암호화됩니다. 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [Amazon S3 암호화 지정](#)을 참조하세요.

소유한 키 사용

관리하는 키로 암호화를 활성화하려면 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon S3 버킷의 서버 측 암호화를 활성화한 다음 Amazon Chime이 키를 사용하고 업로드된 아티팩트를 암호화하도록 허용하는 명령문을 키 정책에 추가해야 합니다.

1. KMS의 고객 관리형 키를 생성합니다. 이에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [AWS KMS \(SSE-KMS\)를 사용한 서버 측 암호화 지정](#)을 참조하세요.
2. Amazon Chime SDK 서비스 보안 주체인 `mediapipelines.chime.amazonaws.com`에서 사용할 키를 생성하도록 `GenerateDataKey` 작업을 허용하는 명령문을 키 정책에 추가합니다.

이 예제는 일반적인 명령문을 보여줍니다.

```
...
{
  "Sid": "MediaPipelineSSEKMS",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "Account_Id"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:Account_Id:"
    }
  }
}
}
```

3. 미디어 연결 파이프라인을 사용하는 경우 Amazon Chime SDK 서비스 보안 주체인 `mediapipelines.chime.amazonaws.com`에서 `kms:Decrypt` 작업을 사용하도록 허용하는 명령문을 키 정책에 추가합니다.
4. 키를 사용하여 서버 측 암호화를 활성화하도록 Amazon S3 버킷을 구성합니다.

AWS KMS 키를 사용하여 객체 수준 서버 측 암호화 활성화

미디어 캡처 파이프라인 및 미디어 연결 파이프라인은 AWS Key Management Service (AWS KMS) 고객 관리형 키를 사용하여 Amazon S3 버킷의 개별 객체에 대해 서버 측 암호화(SSE)를 활성화할 수 있습니다. 이를 구성하려면 [CreateMediaCapturePipeline](#) API 호출을 사용해야 합니다. 미디어 연결 파이프라인은 연결된 미디어 캡처 파이프라인의 서버 측 암호화 파라미터를 사용합니다.

고객 관리형 키를 사용하여 개별 객체(객체 수준 SSE)에 대해 SSE를 AWS KMS 활성화하려면 [CreateMediaCapturePipeline](#) API 호출 `SinkIamRoleArn` 중에 `SseAwsKeyManagementParams` 구조와를 제공해야 합니다.

1. `SseAwsKeyManagementParams` 구조의 `AwsKmsKeyId` 파라미터를 사용하여 키를 지정합니다. AWS KMS . 키의 ID, ARN 또는 별칭을 사용하여 키 ID를 지정할 수 있습니다.

2. SinkIamRoleArn 파라미터를 사용하여 AWS KMS 키와 싱크 Amazon S3 버킷에 액세스할 IAM 역할을 지정합니다.
3. 선택적으로 SseAwsKeyManagementParams 구조의 AwsKmsEncryptionContext 파라미터를 사용하여 보안 강화를 위해 AWS KMS 키 아티팩트와 함께 사용할 암호화 컨텍스트를 지정할 수 있습니다.

Note

AwsKmsKeyId 및 SinkIamRoleArn 파라미터는 공동 종속적입니다. 둘 다 존재하고 유효하면 Media Capture Pipeline은 역할을 수임하고 지정된 AWS KMS 키를 사용하여 각 아티팩트를 지정된 Amazon S3 버킷 싱크에 배치합니다. [CreateMediaConcatenationPipeline](#) API 호출에는 새 파라미터가 없지만 지정된 경우 앞서 언급한 파라미터를 사용합니다. 아티팩트를 연결하려는 경우 리소스 구성이 다음 [구성](#) 섹션에 설명된 대로 설정되고 시간이 지남에 따라 유지되는지 확인합니다.

구성

는 Amazon S3 버킷에 아티팩트를 넣기 위해 보안 주체와 동일한 권한 및 액세스 권한을 가SinkIamRoleArn저야 합니다. Amazon S3 버킷의 예상 기본 권한에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK Media Capture Pipelines용 Amazon S3 버킷 생성](#)을 참조하세요. 개별 객체에 대해 SSE를 활성화하려면 Amazon S3 버킷이 사용하여 지정된 IAM 역할SinkIamRoleArn이 호출 IAM 자격 증명에서 예상할 수 있는 것과 동일한 작업 세트를 수행하도록 허용해야 합니다. Amazon S3 버킷 권한 정책에 다음 보안 주체를 추가하여 이를 달성할 수 있습니다.

```
...
"Principal": {
  ...
  "AWS": "arn:aws:iam::<YOUR_ACCOUNT_ID>;role/<SINK_IAM_ROLE_NAME>"
  ...
},
...
```

는이를 수행하도록 허용하는 키를 가리켜AwsKmsKeyId야 SinkIamRoleArn 합니
다GenerateDataKey. 미디어 연결 파이프라인을 사용할 경우 AWS KMS 키는 Decrypt 작업 사용도
허용해야 합니다. 다음 예를 참조하세요.

Note

리소스는 와일드카드를 사용하도록 설정되어 “*” 있습니다. 이 AWS KMS 키 정책의 컨텍스트에서 이 와일드카드는 “자체”를 나타냅니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<YOUR_ACCOUNT_ID>:role/<YOUR_CUSTOMER_ROLE_ID>"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

SinkIamRoleArn 역할에는 서비스가 이를 수임할 수 있는 신뢰 관계가 있어야 합니다. 다음 예를 참조하세요.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
    }
  }
}
```

에는 Media Capture Pipeline에 대한 다음과 같은 최소 권한 정책이 있어야 SinkIamRoleArn 합니다. 다음 예를 참조하세요.

```
{
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:GenerateDataKey",
    "Resource": "arn:aws:kms:<KMS_KEY_REGION>:<KMS_KEY_ACCOUNT_ID>:key/<MS_KEY_ID>",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::<YOUR_DEDICATED_KMS_BUCKET_ID>/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*<YOUR_ACCOUNT_ID>:*"
      }
    }
  }
}

```

또한 호출자는 SinkIamRoleArn 서비스에 전달할 수 있어야 합니다. 호출자에게 이러한 권한이 없는 경우 명시적으로 추가해야 합니다. 다음 예를 참조하세요.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "<SINK_IAM_ROLE_ARN>",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "iam:AssociatedResourceArn": "arn:aws:chime:*<YOUR_ACCOUNT_ID>:media-
pipeline/*"
    },
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

미디어 연결 구현

미디어 캡처 후 미디어 연결 파이프라인을 사용할 계획인 경우를 참조하여 필요한 권한을 [Amazon Chime SDK 미디어 연결 파이프라인 구축](#) 이해합니다. 파이프라인이 객체 수준 SSE용 AWS KMS 키로 작동하도록 하려면 AWS KMS 키 및 Amazon S3 버킷에 대한 SinkIamRoleArn 권한(허용된 작업)을 확장해야 합니다. 다음 예를 참조하세요.

```
...
{
  ...
  {
    ...
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"]
    "Resource":
    "arn:aws:kms:<KMS_KEY_REGION>:<KMS_KEY_ACCOUNT_ID>:key/<KMS_KEY_ID>",
    ...
  }
  ...
  {
    "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::<YOUR_DEDICATED_KMS_BUCKET_ID>/*",
  }
  ...
}
...
```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인 생성

Amazon S3 버킷이나 버킷을 생성하고 구성한 후 미디어 캡처 파이프라인을 생성합니다.

미디어 캡처 파이프라인 생성 방법

- [CreateMediaCapturePipeline](#) API를 호출하세요.

SinkArn 파라미터로 버킷 ARN을 사용합니다.

성공하면 Amazon Chime SDK가 회의에 참여하고 이를 캡처할 참석자를 생성합니다.

미디어 캡처 파이프라인을 생성하고 권한을 설정한 후 미디어 연결 파이프라인을 생성하여 5초짜리 미디어 청크를 단일 파일로 연결합니다. 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 아티팩트 작업

Amazon Chime SDK 회의 중에 미디어 캡처 파이프라인은 다음 유형의 아티팩트를 생성합니다.

- 오디오
- 비디오
- 데이터 채널 메시지
- 회의 이벤트
- 트랜스크립션 메시지

파이프라인은 Amazon S3 버킷의 폴더 세트에 아티팩트를 생성하며, 사용자는 오디오 및 비디오 폴더를 구성하여 특정 유형의 아티팩트를 제한할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 폴더 구조, 폴더 구성 방법, Amazon S3 버킷에 대한 권한 설정 방법, 아티팩트 파일 연결 방법을 설명합니다.

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 오디오 폴더 구성

오디오 폴더에는 혼합 오디오 스트림의 5초짜리 MP4 파일이 들어 있으며, 이 파일에는 모든 참석자의 오디오와 참여한 화자의 비디오가 포함됩니다. 폴더에는 전체 회의에 대한 파일이 들어 있습니다. 원하는 경우 오디오 아티팩트만 포함하도록 폴더를 구성할 수 있습니다. 각 파일 이름에는 yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds 타임스탬프가 포함됩니다. 타임스탬프는 UTC로 표시되며 시작 시간을 표시합니다. 오디오 아티팩트만 포함하도록 폴더를 구성할 수 있습니다.

```
"ArtifactsConfiguration": {
  "Audio": {
    "MuxType": "AudioOnly"
  },
  "Content": {
    "State": "Disabled"
  },
  "Video": {
    "State": "Disabled"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 비디오 폴더 구성

비디오 폴더에는 동영상 스트림이 포함된 5초짜리 MP4 파일이 포함되며, API 요청에 지정된 경우 콘텐츠 공유 스트림이 포함됩니다. 각 파일 이름에는 참석자 ID와 함께 <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-

milliseconds>-<attendeeID> 타임스탬프가 포함됩니다. 콘텐츠 공유 비디오 청크는 <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milliseconds>-<attendeeID>#content.mp4로 추가됩니다. 비디오 아티팩트만 포함하도록 폴더를 구성할 수 있습니다.

```
"ArtifactsConfiguration": {
  "Audio": {
    "MuxType": "AudioOnly"
  },
  "Content": {
    "State": "Disabled"
  },
  "Video": {
    "MuxType": "VideoOnly"
    "State": "Enabled"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 데이터 채널 폴더의 메시지 이해

데이터 채널 폴더에는.txt 형식의 데이터 메시지가 포함되며 각 메시지는 JSON 객체입니다. 메시지는 모든 구성 옵션에서 볼 수 있습니다. 각 파일 이름에는 yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milliseconds 타임스탬프가 포함됩니다. 이 예제는 메시지의 데이터 필드를 보여줍니다.

```
{
  "Timestamp": "string",
  "Topic": "string",
  "Data": "string",
  "SenderAttendeeId": "string"
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 Amazon S3 버킷 폴더 구조 이해

미디어 캡처 파이프라인에 대한 Amazon S3 버킷은 이러한 폴더 구조를 사용합니다.

```
S3 bucket path/
audio
video
data-channel
meeting-events
transcription-messages
```


Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 회의 이벤트 파일 이해

회의 이벤트 폴더에는 .txt 형식의 회의 이벤트가 포함되며 각 이벤트는 JSON 개체입니다. 메시지는 모든 구성 옵션에서 볼 수 있습니다. 파일 이름에는 <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds> 타임스탬프가 포함됩니다. 이 예제는 일반적인 이벤트 파일의 필드와 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "Timestamp": "string",
  "EventType": "AttendeeJoined | AttendeeLeft | AttendeeVideoJoined |
AttendeeVideoLeft | ActiveSpeaker | CaptureStarted | CaptureEnded | AudioTrackMute |
AudioTrackUnmute",
  "EventParameters": {
    # ...
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 트랜스크립션 파일 이해

트랜스크립션 메시지 폴더에는 .txt 형식의 트랜스크립션 파일이 들어 있습니다. 하지만 라이브 트랜스크립션을 활성화한 경우에만 폴더에서 파일을 수신합니다. 의 배치 트랜스크립션에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 사용](#) 섹션을 참조하세요.

폴더에는 모든 부분 및 전체 트랜스크립션 메시지가 포함되며 각 메시지는 JSON 객체입니다. 파일 이름에는 <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds> 타임스탬프가 포함됩니다. [수신된 Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립트 이벤트 처리](#)에서 트랜스크립션 파일의 예를 볼 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인의 데이터 스트림 연결

Note

미디어 캡처 아티팩트를 연결하는 프로세스를 자동화하려면 본 설명서의 [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#)를 참조하세요.

이 예제에서는 ffmpeg를 사용하여 비디오 또는 오디오 파일을 단일 mp4 파일로 연결합니다. 먼저 모든 입력 파일이 포함된 filelist.txt 파일을 생성합니다. 아래 형식을 사용합니다.

```
file 'input1.mp4'
file 'input2.mp4'
file 'input3.mp4'
```

다음으로 아래 명령을 사용하여 입력 파일을 연결합니다.

```
ffmpeg -f concat -i filelist.txt -c copy output.mp4
```

미디어 연결 파이프라인에 대한 자세한 내용은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의용 미디어 연결 파이프라인 생성

미디어 연결 파이프라인을 사용하여 미디어 캡처 파이프라인에서 생성된 아티팩트(파일)를 연결합니다.

미디어 캡처 파이프라인은 미디어 스트림을 청크하고 해당 아티팩트를 Amazon S3 버킷에 저장하여 회의 콘텐츠를 캡처합니다. 미디어 캡처 파이프라인은 다음 아티팩트 유형을 생성합니다.

- 오디오
- 비디오
- 콘텐츠 공유
- 데이터 채널 메시지
- 트랜스크립션 메시지
- 회의 이벤트
- 합성된 비디오(콘텐츠 공유 및 여러 비디오 스트림을 그리드에 비디오 타일로 표시)

미디어 연결 파이프라인을 사용하면 각 아티팩트 유형을 단일 파일로 연결한 다음 더 커진 파일을 Amazon S3 버킷에 저장할 수 있습니다. 미디어 캡처 이벤트 종료를 기다리지 않고 미디어 연결 파이프라인을 생성할 수 있지만 연결 파이프라인은 캡처 파이프라인이 중지될 때만 연결을 시작합니다.

Note


미디어 캡처 파이프라인, 미디어 연결 파이프라인 및 Amazon S3 버킷은 동일한 AWS 계정에 있어야 합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 연결 파이프라인 아키텍처](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 연결 파이프라인 구축](#)
- [Amazon Chime SDK 연결 파이프라인의 Amazon S3 버킷 폴더 구조 이해](#)

Amazon Chime SDK 연결 파이프라인 아키텍처

다음 다이어그램은 미디어 연결 파이프라인의 아키텍처를 보여줍니다.



이 다이어그램에서 [CreateMediaCapturePipeline](#) 요청을 받으면 미디어 파이프라인 컨트롤 플레인(미디어 파이프라인 데이터 플레인에서 미디어 캡처 파이프라인을 시작합니다. 그러면 데이터 영역은 캡처된 청크를 5초마다 캡처 버킷으로 푸시합니다. [CreateMediaConcatenationPipeline](#) 요청을 받으면 미디어 파이프라인 컨트롤 플레인은 지정된 미디어 캡처 파이프라인이 완료될 때까지 기다렸다가 미디어 파이프라인 데이터 플레인에서 미디어 연결 파이프라인을 시작합니다. 그런 다음 데이터 영역은 캡처된 청크를 버킷에서 읽고 연결된 아티팩트를 연결 버킷으로 푸시합니다.

Amazon Chime SDK 미디어 연결 파이프라인 구축

다단계 프로세스를 따라 Amazon Chime SDK 미디어 연결 파이프라인을 생성합니다. 다음 단계에서는 프로세스에 대해 설명합니다.

1. 미디어 캡처 파이프라인의 데이터 싱크로 사용할 Amazon S3 버킷을 생성한 다음 버킷 정책을 구성합니다. Amazon S3 버킷의 서버 측 암호화를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 본 설명서의 [Amazon S3 버킷에 대해 서버 측 암호화 활성화](#)를 참조하세요. 미디어 캡처 파이프라인과 함께 사용할 Amazon S3 버킷을 생성한 경우, 해당 버킷의 정책에 s3:GetObject 및 s3:ListBucket 작업을 추가해야 합니다. s3:ListBucket 작업은 버킷에 대한 권한이 필요합니다. 다른 작업에는 버킷의 객체에 대한 권한이 필요합니다. 두 개의 서로 다른 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 버킷 수준 및 객체 수준 권한을 지정해야 합니다.

다음 예제는 버킷 정책을 보여줍니다. 필요에 따라 이 예제를 복사하여 붙여 넣습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*",
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "[Account-Id]"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:[Account-Id]:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}

```

2. 미디어 연결 파이프라인의 데이터 싱크로 사용할 Amazon S3 버킷을 생성한 다음 버킷 정책을 구성합니다. Amazon S3 버킷의 서버 측 암호화를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 본 설명서의 [Amazon S3 버킷에 대해 서버 측 암호화 활성화](#)를 참조하세요.

다음 예제는 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": " AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy ",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*",
        "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "[Account-Id]"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:[Account-Id]:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

미디어 캡처 및 미디어 연결 파이프라인에 단일 Amazon S3 버킷을 사용할 수 있습니다. 하지만 그렇게 하려면 2단계에 표시된 미디어 연결 버킷 정책에 `s3:GetObject` 및 `s3:ListBucket` 권한을 추가해야 합니다. 연결 버킷 정책에 이러한 권한이 포함되지 않도록 하려면 각 파이프라인에 별도의 버킷을 생성합니다.

3. [CreateMediaCapturePipeline](#) API를 사용하여 미디어 캡처 파이프라인을 생성합니다. 해당 작업의 일환으로 파이프라인의 ARN을 가져옵니다. ARN 가져오기에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성 이해](#)를 참조하세요. 다음 단계에서 ARN을 사용합니다.
4. [CreateMediaConcatenationPipeline](#) API를 사용하여 연결 파이프라인을 생성합니다.

다음 예제는 요청 본문을 보여줍니다. *Path* 필드는 선택 사항이며, 연결 파이프라인의 ID가 기본값입니다.

Note

지난 30일 이내에 생성한 `MediaPipelineArn`을 사용해야 합니다.

```
{
  "Sources": [
    {
      "Type": "MediaCapturePipeline",
      "MediaCapturePipelineSourceConfiguration": {
        "MediaPipelineArn": "Media_Pipeline_Arn", //must be <30 days old
        "ChimeSdkMeetingConfiguration": {
          "ArtifactsConfiguration": {
            "Audio": {
              "State": "Enabled"
            },
            "Video": {
              "State": "Enabled | Disabled"
            },
            "Content": {
              "State": "Enabled | Disabled"
            },
            "DataChannel": {
              "State": "Enabled | Disabled"
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
        "TranscriptionMessages": {
            "State": "Enabled | Disabled"
        },
        "MeetingEvents": {
            "State": "Enabled | Disabled"
        },
        "CompositedVideo": {
            "State": "Enabled | Disabled"
        }
    }
}
],
"Sinks": [
    {
        "Type": "S3Bucket",
        "S3BucketSinkConfiguration": {
            "Destination": "arn:aws:s3:::[Bucket_Name]/[Path]"
        }
    }
]
}

```

캡처 파이프라인이 중지될 때마다 연결이 시작됩니다. 연결 파이프라인은 연결을 완료한 후 중지됩니다.

Amazon Chime SDK 연결 파이프라인의 Amazon S3 버킷 폴더 구조 이해

미디어 연결 파이프라인용 Amazon S3 버킷은 다음과 같은 폴더 구조를 사용합니다.

```

S3 bucket path/
audio
video
composited-video
data-channel
meeting-events
transcription-messages

```

Note

미디어 파이프라인을 생성할 때 접두사를 지정하면 폴더 경로가 버킷 이름/접두사가 됩니다. 접두사가 없는 경우 경로는 버킷 이름/미디어 파이프라인 ID가 됩니다. S3BucketSinkConfiguration 객체의 Destination 필드에 접두사를 지정합니다. 연결된 파일 이름은 미디어 파일의 경우 미디어 파이프라인 ID.mp4로, 텍스트 파일의 경우 미디어 파이프라인 ID.txt로 구성됩니다.

Amazon Chime SDK 회의용 미디어 라이브 커넥터 파이프라인 생성

다음 섹션에서는 미디어 라이브 커넥터 파이프라인의 RTMP(실시간 메시징 프로토콜), 오디오 및 비디오 설정을 나열하고 설명합니다.

RTMP 설정

미디어 라이브 커넥터 파이프라인은 TLS/SSL 연결을 통한 RTMP를 지원합니다. 싱크 URL은 스트림 URL과 스트림 키로 구성됩니다. URL은 다음 형식을 따릅니다.

`rtmp(s)://stream-server/stream-key`

다음 예시는 일반적인 스트리밍 플랫폼에 연결하는 방법을 보여줍니다.

- Amazon Interactive Video Service(Amazon IVS) - `rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/IVS-stream-key`
- YouTube - `rtmps://a.youtube.com/live2/stream-key`
- Twitch - `rtmps://live.twitch.tv/app/primary-stream-key`

Important

RTMPS는 암호화를 사용하여 권한이 없는 엔터티가 스트림을 가로채지 않도록 합니다. 추가 데이터 보안이 필요한 경우에는 RTMPS를 사용하는 것이 모범 사례입니다.

오디오 설정

미디어 라이브 커넥터 파이프라인은 다음과 같은 오디오 설정을 지원합니다.

- 코덱 - AAC

- 샘플 레이트 - 44,100Hz 또는 48,000Hz(기본값은 44,100Hz)
- 채널 - 모노 또는 스테레오(기본값은 모노)

비디오 설정

미디어 라이브 커넥터 파이프라인은 H264 인코더를 사용합니다. 1280x720에서 HD를 사용하거나 1920x1080에서 FHD를 사용할 수 있습니다. 두 해상도 모두 초당 30프레임을 사용하며 키프레임은 2초마다 있습니다.

미디어 라이브 커넥터 파이프라인 중지

미디어 라이브 커넥터 파이프라인을 중지하기 위한 모범 사례는 [DeleteMediaPipeline](#) API를 직접 호출하는 것입니다. IVS와 같은 스트리밍 플랫폼에서 스트림을 종료해도 미디어 라이브 커넥터 파이프라인은 중단되지 않습니다.

Amazon Chime SDK를 사용하여 미디어 스트림 파이프라인 생성

미디어 스트림 파이프라인은 회의에 있는 모든 참석자의 개별 오디오와 미디어 연결 파이프라인에서 생성된 혼합 오디오를 캡처합니다. 모든 미디어 스트림 파이프라인은 해당 데이터를 [Amazon Kinesis Video Streams](#)(KVS)에 저장합니다.

[CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API를 직접 호출하여 비디오 스트림을 생성하세요. Amazon Chime SDK 회의마다 하나의 미디어 스트림 파이프라인을 생성할 수 있습니다.

Note

회의에서 옵트인 리전을 [MediaRegion](#)로 사용하는 경우 KVS 스트림은 동일한 리전에 있어야 합니다. 예를 들어 회의가 af-south-1 리전을 사용하는 경우 KVS 스트림도 af-south-1에 있어야 합니다. 그러나 AWS에서 기본적으로 설정하는 리전을 회의에서 사용하는 경우, KVS 스트림은 옵트인 리전을 포함하여 사용 가능한 모든 리전에 있을 수 있습니다. 예를 들어 회의에서 ca-central-1 리전을 사용하는 경우 KVS 스트림은 eu-west-2, us-east-1, af-south-1 또는 Amazon Chime SDK에서 지원하는 다른 리전에 있을 수 있습니다.

회의가 사용하는 AWS 리전을 알아보려면 [GetMeeting](#) API를 호출하고 응답의 [MediaRegion](#) 파라미터를 사용합니다.

옵트인 리전에 대한 자세한 내용은 이 안내서 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전의](#) 를 참조하고 [계정 관리 참조 안내서의 계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정](#)을 참조하세요. AWS

다음 섹션에서는 미디어 스트림 파이프라인을 생성하는 방법을 설명합니다. 나열된 순서대로 따릅니다.


주제

- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인용 Kinesis Video Streams 풀 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인용 Kinesis Video Streams 풀의 예제 코드](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인의 예제 코드](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인에 Event Bridge 알림 사용](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 데이터 사용](#)

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인용 Kinesis Video Streams 풀 생성

미디어 스트림 파이프라인의 Kinesis Video Streams(KVS) 풀은 Amazon Chime SDK 회의와 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API를 직접 호출하여 Kinesis Video Streams 풀을 생성하세요.

다음 다이어그램은 미디어 파이프라인 Kinesis Video Streams 풀의 아키텍처를 보여줍니다. 이미지의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



다이어그램에서

1. [CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API를 직접 호출합니다.
2. 미디어 파이프라인 컨트롤 플레인에서는 사용자 계정에서 사용자를 대신하여 Kinesis Video Streams(KVS)와 풀을 생성하고 관리합니다.

풀에서 스트림을 생성, 업데이트 및 삭제하는 프로세스인 KVS 풀 작업은 비동기적으로 이루어집니다. 따라서 EventBridge 알림은 Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change 세부 정보 유형을 사용하여 풀의 스트림 상태를 통신합니다.

풀을 한 번 생성하여 여러 회의에 재사용할 수 있습니다. 필요에 따라 다른 풀을 만들 수도 있으며, 필요하지 않은 경우 풀을 삭제할 수도 있습니다.

동시 통화 버스트에 따라 풀이 자동으로 확장됩니다. 불필요한 풀을 삭제할 수 있습니다.

Note

풀을 삭제할 때는 풀이 완전히 삭제될 때까지 기다렸다가 풀의 KVS 스트림을 삭제해야 합니다. 풀이 완전히 삭제되면 EventBridge 알림이 표시됩니다. 이는 풀을 사용하는 모든 회의가 종

료된 후에 발생합니다. [GetMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API를 직접 호출하여 지정된 KVS 풀에 대한 PoolId를 볼 수도 있습니다.

Kinesis Video Streams [DeleteStream](#) API를 간접 호출할 때 해당 이름 지정 문자열을 사용하여 풀에서 스트림을 검색하고 삭제할 수 있습니다. [GetMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API를 직접 호출하여 지정된 KVS 풀에 대한 PoolId를 볼 수도 있습니다. 다음 섹션의 예제에서는 방법을 설명합니다.

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인용 Kinesis Video Streams 풀의 예제 코드

다음 예제는 Kinesis Video Streams(KVS) 풀을 생성, 업데이트, 가져오기, 나열 및 삭제하는 방법을 보여줍니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

가져오기 및 공통 변수

```
'''
Define imports and common variables
'''

import boto3
from uuid import uuid4
import json

client = boto3.client("chime-sdk-media-pipelines", region_name='us-east-1')
pool_name = 'MyDemoKvsPool'

def pretty_print_json(obj):
    print(json.dumps(obj, default=str, indent=4))
```

CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool

```
response = client.create_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    StreamConfiguration={
        'Region': 'us-east-1',
        'DataRetentionInHours': 24
    },
    PoolName=pool_name,
    ClientRequestToken=str(uuid4()),
    Tags=[
        {
```

```

        'Key': 'MyTagForAccessControl',
        'Value': 'SomeTagValue'
    },
]
)

pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

출력:

```

{
  "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
  "PoolName": "MyDemoKvsPool",
  "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-1f4e1a69-e718-4884-bf92-8a393ac0405b",
  "PoolStatus": "CREATING",
  "StreamConfiguration": {
    "Region": "us-east-1",
    "DataRetentionInHours": 24
  },
  "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00"
}

```

GetMediaPipelineKinesisVideoStream

```

response = client.get_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name
)

pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

출력:

```

{
  "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
  "PoolName": "MyDemoKvsPool",
  "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-1f4e1a69-e718-4884-bf92-8a393ac0405b",
  "PoolStatus": "ACTIVE",
  "StreamConfiguration": {
    "Region": "us-east-1",

```

```

        "DataRetentionInHours": 24
    },
    "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:26:09.979000+00:00"
}

```

UpdateMediaPipelineKinesisVideoStream

```

response = client.update_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name,
    StreamConfiguration={
        'DataRetentionInHours': 48
    }
)
pretty_print_json(response['KinesisVideoStreamPoolConfiguration'])

```

출력:

```

{
    "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/MyDemoKvsPool",
    "PoolName": "MyDemoKvsPool",
    "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-d08c26ae-0336-4e2e-acdf-805a7d71b891",
    "PoolStatus": "UPDATING",
    "PoolSize": 40,
    "StreamConfiguration": {
        "Region": "us-east-1",
        "DataRetentionInHours": 48
    },
    "CreatedTimestamp": "2023-10-13 01:44:23.010000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-13 01:44:28.486000+00:00"
}

```

ListMediaPipelineKinesisVideoStream

```

list_of_pools = []
max_results = 100
next_token = None
while(True):
    if next_token:
        response = client.list_media_pipeline_kinesis_video_stream_pools(
            NextToken=next_token,

```

```

        MaxResults=max_results
    )
else:
    response = client.list_media_pipeline_kinesis_video_stream_pools(
        MaxResults=max_results
    )

    list_of_pools.extend(response['KinesisVideoStreamPools'])
    next_token = response.get('NextToken')
    if not next_token:
        break
pretty_print_json(list_of_pools)

```

출력:

```

[
  {
    "PoolName": "MyDemoKvsPool",
    "PoolId": "ChimeMediaPipelines-MyDemoKvsPool-6588e703-f046-4288-
ba7f-0c03de76a6bb",
    "PoolArn": "arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-
stream-pool/MyDemoKvsPool"
  }
]

```

DeleteMediaPipelineKinesisVideoStream

```

client.delete_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool(
    Identifier=pool_name
)


```

출력: 성공적인 delete_media_pipeline_kinesis_video_stream_pool 요청에는 본문이 없습니다.

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 생성

차임 미디어 스트림 파이프라인은 Amazon Chime SDK 회의와 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. [CreateMediaStreamPipeline](#) API를 호출하고 소스와 싱크를 지정하여 Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인을 생성합니다.

다음 다이어그램은 Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인의 아키텍처를 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



다이어그램에서,

1. **CreateMediaStreamPipeline** API를 직접 호출합니다. 요청에서 스트림의 소스와 싱크를 지정합니다. 개별 오디오나 믹스된 오디오, 아니면 둘 다를 캡처할지를 지정합니다. 요청에 KVS 풀의 ARN을 포함합니다.
 - 소스 배열은 **SourceType** 및 **SourceArn**으로 구성됩니다. **ChimeSdkMeeting** **SourceType**을 사용해야 합니다. **SourceArn**은 **ChimeSdkMeeting**의 ARN입니다.
 - 싱크 배열은 **SinkType**, **SinkArn**, **ReservedStreamCapacity** 및 **MediaStreamType**으로 구성됩니다. **KinesisVideoStreamPoolSinkType**만 지원합니다. **SinkArn**은 **KinesisVideoStreamPool**의 ARN입니다. **MediaStreamType**은 싱크로 스트리밍되는 미디어 유형 **MixedAudio** 또는 **IndividualAudio**를 제어합니다. **ReservedStreamCapacity**는 **KinesisVideoStreamPool**에서 **MediaStreamType**에 할당된 스트림 수를 설정합니다.
 - **IndividualAudio** 및 **MixedAudio**를 모두 스트리밍하려면 **Sinks** 배열에 **IndividualAudio**에 대한 하나, **MixedAudio**에 대한 다른 하나로 두 개의 싱크 객체를 만듭니다. **SinkArn**(**KinesisVideoStreamPool**의 ARN)은 싱크마다 다를 수 있습니다.
 - 개별 오디오 또는 믹스된 오디오만 스트리밍하려면 원하는 **MediaStreamType**으로 싱크 오브젝트 하나를 만듭니다.
 - 다음 사항에 유의하세요.

- KinesisVideoStreamPool을 SinkType으로 설정하여 [CreateMediaStreamPipeline](#) API를 간접 호출하는 경우 SinkARN은 CreateMediaStreamPipeline이 간접 호출되는 컨트를 폴레인 영역에 속해야 합니다.

예를 들어 us-east-1에서 미디어 스트림 파이프라인을 생성하는 경우 us-east-1에서 KinesisVideoStreamPool을 사용해야 합니다.

- MixedAudio MediaStreamType을 지정할 때는 ReservedStreamCapacity를 1이어야 하며, IndividualAudio MediaStreamType을 지정할 때는 1-10 사이여야 합니다.
2. 미디어 파이프라인 데이터 영역은 KVS [PutMedia](#) API를 직접 호출하여 지정한 KVS 풀에 속하는 KVS 스트림에 개별 오디오를 저장합니다.
 3. 미디어 파이프라인 데이터 영역은 KVS PutMedia API를 직접 호출하여 지정한 KVS 풀에 속하는 스트림에 혼합 오디오를 저장합니다.

Note

[CreateMediaStreamPipeline](#) API를 직접 호출한 후 빌더는 [미디어 파이프라인 이벤트](#)를 사용하거나 [GetMediaPipeline](#) API를 직접 호출하여 파이프라인 상태가 InProgress인지 확인할 수 있습니다.

파이프라인 상태가 InProgress에 도달하면 미디어(IndividualAudio와 MixedAudio의 모든 조합)가 KVS로 스트리밍됩니다.

IndividualAudio 스트림 유형의 경우 참석자 ID와 KinesisVideoStreamPool에서 할당된 KVS 스트림 사이에 1:1 매핑이 존재합니다. 매핑은 미디어 파이프라인의 수명 동안 적용됩니다.

어떤 KVS 스트림이 참석자 ID에 매핑되는지 또는 MixedAudio에 할당되었는지 확인하려면 다음 기법 중 하나를 사용하세요.

- [EventBridge 알림](#)을 사용합니다. 각 알림은 참석자 ID 및 참석자의 오디오를 스트리밍하는 KVS ARN과 같은 정보를 제공합니다. IndividualAudio 또는 MixedAudio 스트리밍 세션이 시작되면 chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamStart 이벤트를 전송합니다. 스트리밍 세션은 참석자가 통화(IndividualAudio 관련)에서 나가거나 회의가 종료되면 종료됩니다.
- Kinesis Video Streams가 각 프래그먼트와 함께 전송하는 영구 메타데이터를 사용합니다. 메타데이터에는 EventBridge가 전송하는 것과 유사한 정보가 포함되어 있습니다. 빌더는 이 솔루션을 통해 [ListStreams](#) Kinesis Video Streams API에서 풀 이름을 접두사로 지정하여 KinesisVideoStreamPool의 모든 스트림을 파싱해야 합니다.

미디어 스트림 파이프라인은 회의가 삭제되거나 해당 미디어 스트림 파이프라인에 대해 [DeleteMediaPipeline](#) API가 간접 호출될 때 종료됩니다. [EventBridge 알림](#)도 전송되어 미디어 파이프라인 종료를 나타냅니다.

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인의 예제 코드

다음 예제는 혼합 오디오, 개별 오디오 및 두 가지 모두에 대한 미디어 스트림 파이프라인을 생성하는 방법을 보여줍니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

혼합 오디오의 경우 CreateMediaStreamPipeline

```
response = client.create_media_stream_pipeline(
    Sources=[
        {
            'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
            'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
        },
    ],
    Sinks=[
        {
            'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
            'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
            'ReservedStreamCapacity': 1,
            'MediaStreamType': 'MixedAudio'
        },
    ],
    ClientRequestToken='sample token',
    Tags=[
        {
            'Key': 'sample key',
            'Value': 'sample value'
        },
    ],
)
```

응답:

```
{
```

```

'MediaStreamPipeline': {
  'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
  'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-
pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
  'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
  'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
  'Status': 'Initializing',
  'Sources': [
    {
      'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
      'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bd804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
    },
  ],
  'Sinks': [
    {
      'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
      'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
      'ReservedStreamCapacity': 1,
      'MediaStreamType': 'MixedAudio'
    },
  ],
}
}

```

개별 오디오의 경우 CreateMediaStreamPipeline

```

response = client.create_media_stream_pipeline(
    Sources=[
        {
            'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
            'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-
ID:meeting/bd804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
        },
    ],
    Sinks=[
        {
            'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-
video-stream-pool/foo',
            'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
            'ReservedStreamCapacity': 5,
            'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
        },
    ],
)

```

```

    },
  ],
  ClientRequestToken='sample token',
  Tags=[
    {
      'Key': 'sample key',
      'Value': 'sample value'
    }
  ],
)

```

응답:

```

{
  'MediaStreamPipeline': {
    'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
    'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
    'Status': 'Initializing',
    'Sources': [
      {
        'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
        'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
      },
    ],
    'Sinks': [
      {
        'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
        'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
        'ReservedStreamCapacity': 5,
        'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
      },
    ],
  },
}

```

혼합 및 개별 오디오의 경우 CreateMediaStreamPipeline

```
response = client.create_media_stream_pipeline(
```

```

Sources=[
  {
    'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
    'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
  },
],
Sinks=[
  {
    'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
    'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
    'ReservedStreamCapacity': 1,
    'MediaStreamType': 'MixedAudio'
  },
  {
    'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
    'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
    'ReservedStreamCapacity': 5,
    'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
  },
],
ClientRequestToken='sample token',
Tags=[
  {
    'Key': 'sample key',
    'Value': 'sample value'
  },
],
)

```

응답:

```

{
  'MediaStreamPipeline': {
    'MediaPipelineId': '45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'MediaPipelineArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline/45bc79a0-4591-4ebe-a642-d42c4e279f2d',
    'CreatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.265Z',
    'UpdatedTimestamp': '2023-07-25T21:48:48.376Z',
    'Status': 'Initializing',
    'Sources': [

```

```

    {
      'SourceType': 'ChimeSdkMeeting',
      'SourceArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:meeting/bed804cf-8cf0-4991-9b8d-d1acc2987433'
    },
  ],
  'Sinks': [
    {
      'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
      'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
      'ReservedStreamCapacity': 1,
      'MediaStreamType': 'MixedAudio'
    },
    {
      'SinkArn': 'arn:aws:chime:us-east-1:account-ID:media-pipeline-kinesis-video-stream-pool/foo',
      'SinkType': 'KinesisVideoStreamPool',
      'ReservedStreamCapacity': 5,
      'MediaStreamType': 'IndividualAudio'
    }
  ]
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인에 Event Bridge 알림 사용

[Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 이벤트 사용](#) 이외에 미디어 스트림 파이프라인은 KVS로 스트리밍을 시작 및 중지하는 경우 및 비디오 풀 상태가 변경되는 경우 EventBridge 알림을 보냅니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 이벤트 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인에 대한 Kinesis Video Streams 풀 이벤트 이해](#)

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 이벤트 이해

미디어 스트림 파이프라인은 다음 이벤트를 전송합니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

Amazon Chime 미디어 스트림 파이프라인 Kinesis Video Streams 시작

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인은 미디어 스트림 파이프라인이 회의에서 오디오를 수신하며 해당 오디오를 KVS로 스트리밍하기 시작할 때 이 이벤트를 전송합니다. 빈 AttendeeId 및

ExternalUserId 필드는 미디어 파이프라인이 KVS 스트림으로 혼합 오디오를 전송했음을 나타냅니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamStart",
    "timestamp": 1627503649251,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",

    "attendeeId": "Attendee_Id",
    "externalUserId": "External_User_Id",

    "kinesisVideoStreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/Chime*",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Amazon Chime 미디어 스트림 파이프라인 Kinesis Video Streams 종료

미디어 파이프라인은 KVS로의 스트리밍이 종료되면 EventBridge로 이 이벤트를 전송합니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
```

```

"detail": {
  "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamEnd",
  "timestamp": 1627503649251,
  "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
  "externalMeetingId": "Meeting_Id",
  "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
  "mediaRegion": "ap-southeast-1",

  "attendeeId": "Attendee_Id",
  "externalUserId": "External_User_Id",

  "kinesisVideoStreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/Chime*",
  "startFragmentNumber": "1234567899444",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endFragmentNumber": "1234567899555"
}
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인에 대한 Kinesis Video Streams 풀 이벤트 이해

미디어 파이프라인은 풀의 상태가 변경될 때 다음 이벤트를 EventBridge로 전송합니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

Amazon Chime 미디어 파이프라인 Kinesis Video 풀 활성

[CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API가 풀을 생성하면 미디어 파이프라인이 이 이벤트를 전송합니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolActive",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```



```
}
}
```

Amazon Chime 미디어 파이프라인 Kinesis Video 풀 업데이트

[UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#) API가 풀을 업데이트하면 미디어 파이프라인이 이 이벤트를 전송합니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolUpdated",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}
```

Amazon Chime 미디어 파이프라인 Kinesis Video 풀 삭제

[DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool](#)이 풀을 삭제하면 미디어 파이프라인이 이 이벤트를 Event Bridge로 전송합니다.

풀 삭제에 대한 자세한 내용은 본 섹션의 [Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인용 Kinesis Video Streams 풀 생성](#)을 참조하세요.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
```

```

    "detail": {
      "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolDeleted",
      "timestamp": 1627503649251,
      "mediaRegion": "ap-southeast-1",
      "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
    }
  }

```

Amazon Chime 미디어 파이프라인 Kinesis Video 풀 일시적 장애

비디오 풀이 일시적으로 실패하는 경우 미디어 파이프라인이 다음 이벤트를 EventBridge로 전송합니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolTemporaryFailure",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```

Amazon Chime 미디어 파이프라인 Kinesis Video 풀 영구적 장애

비디오 풀이 영구적으로 실패하는 경우 미디어 파이프라인이 다음 이벤트를 EventBridge로 전송합니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",

```

```

    "region": "us-east-1",
    "resources": [],
    "detail": {
      "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolPermanentFailure",
      "timestamp": 1627503649251,
      "mediaRegion": "ap-southeast-1",
      "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
    }
  }
}

```

AWS 계정이 Amazon Kinesis 비디오 스트림 제한을 초과한 경우 다음과 같은 추가 미디어 파이프라인 이벤트를 받게 됩니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline Kinesis Video Pool State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "chime:MediaPipelineKinesisVideoStreamPoolStreamLimitExceeded",
    "timestamp": 1627503649251,
    "mediaRegion": "ap-southeast-1",
    "poolArn" : "ARN of the KVS Pool"
  }
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 스트림 파이프라인 데이터 사용

알림의 메타데이터를 사용하여 KVS ARN, 프래그먼트 번호, 프래그먼트 타임스탬프를 가져올 수 있습니다. 해당 정보는 KVS 스트림의 오디오 데이터를 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 KVS ARN을 KVS API와 함께 사용하여 스트림에서 데이터를 읽을 수 있습니다. 사용 사례에 따라 [GetMedia](#) 및 [GetMediaForFragmentList](#) API를 직접 호출합니다. 일반적으로 [GetMediaForFragmentList](#) 직접 호출에 앞서 [ListFragments](#) API에 대한 직접 호출이 선행됩니다. 자세한 내용은 Amazon Kinesis Video Streams FAQ에서 [스트림에서 데이터 읽기](#)를 참조하세요.

사용 사례에 따라 빌더는 Kinesis Video Streams 파서 라이브러리를 사용할 수 있으며, 이 라이브러리는 [GetMedia](#) API를 사용합니다.

미디어 스트림 파이프라인은 다음 회의 및 참석자 메타데이터를 각 프래그먼트에 추가합니다.

```
"meetingId"
"externalMeetingId"
"attendeeId"
"externalUserId"
"sampleRate"
"channels"
```


미디어 데이터는 MKV 형식으로 저장됩니다. 모든 MKV 오디오 데이터는 AAC로 인코딩됩니다. 자세한 내용은 Kinesis Video Streams 개발자 안내서의 [Kinesis Video Streams data model](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의에서 오디오와 비디오를 단일 뷰로 합성

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인은 오디오, 웹캠 비디오, 콘텐츠 공유 비디오 스트림을 단일 뷰로 합성할 수 있도록 지원합니다. 그런 다음 라이브 커넥터를 사용하여 해당 단일 뷰를 Amazon 대화형 비디오 서비스, Twitch 또는 YouTube Live와 같은 스트리밍 서비스로 전송할 수 있습니다. 컴포지트 비디오를 Amazon Simple Storage Service로 캡처하여 보관하거나 추가로 사용할 수도 있습니다.

합성은 라는 GridView기본 화면 레이아웃을 사용하는데, 이 레이아웃은 다음과 같은 동작을 합니다.

- 웹캠 비디오만 활성화된 경우 GridView는 다음과 같은 격자 패턴으로 스트림을 구성합니다.



그리드는 최대 25개의 웹캠 스트림을 표시하며, 사용자가 카메라를 켜는 시점을 기준으로 타일을 정렬합니다.

- GridView는 두 개의 캔버스 방향, Landscape와 Portrait를 제공합니다. 기본 방향인 Landscape는 FHD의 경우 1280x720 및 1920x1080의 비디오 해상도를 지원합니다. Portrait는 FHD의 경우 720x1280 및 1080x1920의 해상도를 지원합니다.

- 비디오 타일의 순서, 위치, 총 개수, 타일 종횡비, 모서리 반경, 테두리 색상, 테두리 두께, 하이라이트 색상을 구성할 수 있습니다.
- 회의 중에 누군가가 화면을 공유하면 웹캠 비디오 타일이 동적으로 전환되어 콘텐츠 공유를 위한 공간을 확보합니다. 다음 섹션에서 설명하는 레이아웃 구성 중 하나를 사용하여 이러한 전환과 비디오 타일의 위치를 제어할 수 있습니다.

레이아웃 구성 정보

누군가 콘텐츠 공유를 시작할 때 다음 레이아웃 구성 중 하나를 사용하여 콘텐츠 공유와 웹캠 비디오 스트림을 합성하는 방법을 선택할 수 있습니다.

- `ActiveSpeakerOnlyConfiguration`은 현재 화자의 웹캠 비디오가 모서리에 겹쳐진 상태로 콘텐츠 비디오를 전체 화면으로 합성합니다. 코너를 지정할 수 있습니다.
- `PresenterOnlyConfiguration`은 발표자의 웹캠 비디오가 모서리에 겹쳐진 상태로 콘텐츠 비디오를 전체 화면으로 합성합니다. 코너를 지정할 수 있습니다.
- `VerticalLayoutConfiguration`은 인접한 세로 열에 콘텐츠 비디오를 웹캠 비디오와 합성합니다. 콘텐츠 공유의 오른쪽 또는 왼쪽에 열을 표시할 수 있습니다.
- `HorizontalLayoutConfiguration`은 콘텐츠 비디오를 인접한 가로 행에 웹캠 비디오와 합성합니다. 콘텐츠 공유의 위 또는 아래에 행을 표시할 수 있습니다.

합성 레이아웃은 콘텐츠 공유 활성화 여부에 따라 `GridView`와 선택한 레이아웃 사이에서 자동으로 전환됩니다.

다음 주제에서는 글로벌 `GridView` 설정 및 각 구성 레이아웃을 사용하는 방법을 살펴봅니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 캔버스 방향 설정](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 테두리 및 모서리 속성 설정](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 레이아웃 구성 사용](#)

Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 캔버스 방향 설정

합성에서는 캔버스에 모든 비디오 스트림이 포함됩니다. 캔버스의 `Landscape` 또는 `Portrait` 방향을 지정할 수 있습니다. `Landscape`는 16:9 종횡비를 제공합니다. `Portrait`는 9:16 종횡비를 제공합니다.

다음 이미지는 `Portrait` 방향을 보여줍니다.



다음 예제는 오른쪽 상단에 비디오 타일을 배치하여 세로 캔버스를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 예제에서는 활성 화자가 타일에 나타납니다. 자세한 내용은 [ActiveSpeakerOnlyConfiguration](#) 단원을 참조하세요.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"ActiveSpeakerOnly",
      "ActiveSpeakerOnlyConfiguration":{
        "ActiveSpeakerPosition":"TopRight"
      }
    },
    "CanvasOrientation": "Portrait"
  }
}
```

다음 이미지는 Landscape 방향을 보여줍니다.



CanvasOrientation

설명 - 방향 설정으로, Landscape 또는 Portrait입니다.

허용된 값: - Landscape | Portrait

필수 - 아니요


기본값 - Landscape

Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 테두리 및 모서리 속성 설정

필요에 따라 VideoAttribute 파라미터를 사용하여 비디오 타일의 테두리 및 모서리 설정을 지정할 수 있습니다. 색상, 너비, 둥근 모서리를 지정할 수 있습니다. 하이라이트 색상을 지정할 수도 있습니다. 그러면 다른 사람이 말할 때 테두리가 해당 색상으로 바뀝니다.

속성 설정은 콘텐츠 공유와 상관없이 모든 레이아웃에 적용됩니다.

다음 이미지는 테두리 색상과 모서리 반경이 적용된 비디오 타일을 보여줍니다.



다음 예에서는 각 속성을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 경우 비디오 타일의 모서리는 반지름이 5픽셀인 둥근 모서리가 됩니다. 타일에는 녹색 테두리가 있으며 너비도 5픽셀입니다. 화자가 말을 하면 `HighlightColor` 속성의 테두리 색상이 빨간색으로 바뀝니다.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"ActiveSpeakerOnly",
      "ActiveSpeakerOnlyConfiguration":{
        "ActiveSpeakerPosition":"TopRight"
      }
    },
    "VideoAttribute": {
      "CornerRadius"    : 10,
      "BorderColor"    : "Green",
      "HighlightColor" : "Red",
      "BorderThickness": 5
    },
  },
}
```



```
}  
}
```

VideoAttribute

설명 - 비디오 타일 테두리 및 둥근 모서리에 대한 설정을 지정합니다.

허용된 값 - BorderColor | BorderThickness | CornerRadius | HighlightColor

필수 - 아니요

VideoAttribute.BorderColor

설명 - 모든 비디오 타일의 테두리 색상을 정의합니다.

허용된 값 - 색상 이름(예: 빨간색, 녹색 또는 파란색)

필수 - 아니요

VideoAttribute.BorderThickness

설명 - 모든 비디오 타일의 테두리 두께를 픽셀 단위로 정의합니다.

유형 - 정수

허용된 값 - 1~20

필수 - 아니요

VideoAttribute.CornerRadius

설명 - 모든 비디오 타일의 모서리 반경을 픽셀 단위로 정의합니다.

유형 - 정수

허용된 값 - 1~20

필수 - 아니요

VideoAttribute.HighlightColor

설명 - 발표자 또는 화자가 말할 때 나타나는 테두리 색상을 정의합니다.

허용된 값 - 색상 이름(예: 빨간색, 녹색 또는 파란색)

필수 - 아니요


Amazon Chime SDK 회의에서 합성을 위한 레이아웃 구성 사용

다음 주제에서는 다양한 구성 레이아웃을 사용하는 방법을 살펴봅니다. 레이아웃은 누군가 콘텐츠 공유를 시작할 때만 적용됩니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

ActiveSpeakerOnlyConfiguration

ActiveSpeakerOnlyConfiguration은 콘텐츠 공유와 현재 화자의 비디오를 표시합니다. 즉, 말하는 사람이 콘텐츠 공유 스트림과 겹쳐지는 작은 비디오 타일에 표시됩니다.

다음 이미지는 화자 타일의 구성 및 사용 가능한 위치를 보여줍니다.



다음 예에서는 ActiveSpeakerOnly 레이아웃을 프로그래밍 방식으로 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 경우 왼쪽 상단 모서리에 발표자 타일이 나타납니다.

```
{
  "CompositedVideo":{
```

```

    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration": {
        "ContentShareLayout": "ActiveSpeakerOnly",
        "ActiveSpeakerOnlyConfiguration": {
            "ActiveSpeakerPosition": "TopLeft"
        }
    }
}

```

ActiveSpeakerOnlyConfiguration

설명 - ActiveSpeakerOnly 비디오 타일의 구성 설정입니다.

유형 - ActiveSpeakerOnlyConfiguration 객체

필수 - 아니요

ActiveSpeakerOnlyConfiguration.ActiveSpeakerPosition

설명 - 활동 화자 비디오 타일의 위치입니다.

유형 - 문자열


유효한 값 - TopLeft | TopRight | BottomLeft | BottomRight

필수 - 아니요

기본값 - TopRight

PresenterOnlyConfiguration

PresenterOnlyConfiguration은 누가 말하든 상관없이 콘텐츠 공유와 발표자의 비디오만 표시합니다. 다음 이미지는 해당 구성을 보여줍니다.



다음 예에서는 발표자를 오른쪽 상단에 두고 프로그래밍 방식으로 레이아웃을 구현하는 방법을 보여 줍니다.

```
{
  "CompositedVideo": {
    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration": {
      "ContentShareLayout": "PresenterOnly",
      "PresenterOnlyConfiguration": {
        "PresenterPosition": "TopRight"
      }
    }
  }
}
```

PresenterOnlyConfiguration

설명 - PresenterOnly 레이아웃의 구성 설정입니다.

유형 - PresenterOnlyConfiguration 객체

필수 - 아니요

PresenterOnlyConfiguration.PresenterPosition

설명 - 발표자 비디오 타일의 위치입니다.

유형 - 문자열

유효한 값 - TopLeft | TopRight | BottomLeft | BottomRight

필수 - 아니요


기본값 - TopRight

HorizontalLayoutConfiguration

HorizontalLayoutConfiguration는 콘텐츠 공유 및 비디오 스트림을 가로로 표시합니다.

TilePosition 설정을 사용하여 콘텐츠 공유 스트림 위 또는 아래에 타일을 표시할 수 있습니다. 발표자는 항상 왼쪽에 표시됩니다. 추가 타일은 JoinSequence에 지정된 순서대로 표시됩니다.

다음 이미지는 콘텐츠 공유 스트림 아래의 타일을 보여줍니다.



다음 예에서는 수평 레이아웃을 프로그래밍 방식으로 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 경우 레이아웃은 타일을 SpeakerSequence 기준으로 정렬하고 화면 공유 아래에 배치합니다. 레이아웃은 최대 4개의 타일을 허용하며 16/9 종횡비를 적용합니다.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout":"GridView",
    "Resolution":"FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout":"Horizontal",
      "HorizontalLayoutConfiguration":{
        "TileOrder":"SpeakerSequence",
        "TilePosition":"Bottom",
        "TileCount":4,
        "TileAspectRatio":"16/9"
      }
    }
  }
}
```

HorizontalLayoutConfiguration

설명 - 가로 레이아웃의 구성 설정입니다.

유형 - HorizontalLayoutConfiguration 객체

필수 - 아니요

HorizontalLayoutConfiguration.TilePosition

설명 - 콘텐츠 공유의 위 또는 아래에 타일을 배치합니다.

유형 - 문자열

유효한 값 - Bottom | Top

필수 - 아니요

기본값 - Bottom

HorizontalLayoutConfiguration.TileOrder

설명 - 사용자가 참여하는 시점 또는 발언 시점을 기준으로 타일을 정렬합니다.

유형 - 문자열

유효한 값 – JoinSequence | SpeakerSequence

필수 - 아니요

기본값 – JoinSequence

HorizontalLayoutConfiguration.TileCount

설명 - 화면공유 중에 계속 표시되는 타일 수를 지정합니다.

유형 - 정수

유효한 값 – 1~10

필수 - 아니요

기본값 – 4

HorizontalLayoutConfiguration.TileAspectRatio

설명 – 타일의 종횡비를 지정합니다.

유형 - 정수


유효한 값 – n/n

필수 – 아니요

기본값 – 16/9, 값은 모든 타일에 적용됩니다.

VerticalLayoutConfiguration

VerticalLayoutConfiguration은 콘텐츠 공유와 가장 최근 동영상 4개가 오른쪽에 누적되어 표시됩니다. 발표자는 항상 맨 위에 표시됩니다. 다른 참석자는 TileOrder에 지정된 순서대로 나타납니다.



다음 예에서는 수직 레이아웃을 프로그래밍 방식으로 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 경우 레이아웃은 JoinSequence별로 타일을 정렬하고 화면 공유 오른쪽에 배치합니다. 레이아웃은 최대 4개의 타일을 허용하며 16/9 종횡비를 적용합니다.

```
{
  "CompositedVideo":{
    "Layout": "GridView",
    "Resolution": "FHD",
    "GridViewConfiguration":{
      "ContentShareLayout": "Vertical",
      "VerticalLayoutConfiguration":{
        "TileOrder": "JoinSequence",
        "TilePosition": "Right",
        "TileCount": 4,
        "TileAspectRatio": "16/9"
      }
    }
  }
}
```

VerticalLayoutConfiguration

설명 - 세로 레이아웃의 구성 설정입니다.

유형 - VerticalLayoutConfiguration 객체

필수 - 아니요

VerticalLayoutConfiguration.TilePosition

설명 - 콘텐츠 공유의 오른쪽 또는 왼쪽에 타일을 배치합니다.

유형 - 문자열

유효한 값 - Bottom | Top

필수 - 아니요

기본값 - Bottom

VerticalLayoutConfiguration.TileOrder

설명 - 사용자가 참여하는 시점 또는 발언 시점을 기준으로 타일을 정렬합니다.

유형 - 문자열

유효한 값 - JoinSequence | SpeakerSequence

필수 - 아니요

기본값 - JoinSequence

VerticalLayoutConfiguration.TileCount

설명 - 타일 수를 지정합니다.

유형 - 정수

유효한 값 - 1~10

필수 - 아니요

기본값 - 4

VerticalLayoutConfiguration.TileAspectRatio

설명 - 타일의 종횡비를 지정합니다.

유형 - 정수

유효한 값 - n/n

필수 - 아니요

기본값 - 9/16, 값은 모든 타일에 적용됩니다.

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 대한 서비스 연결 역할 생성

다음 섹션에서는 미디어 파이프라인에 Amazon Chime SDK 회의에 대한 액세스 권한을 부여하는 서비스 연결 역할을 생성하는 방법에 대한 정보를 설명합니다.

주제

- [역할 권한 설정](#)
- [서비스 연결 역할 생성](#)
- [서비스 연결 역할 편집](#)
- [서비스 연결 역할 삭제](#)
- [서비스 연결 역할을 지원하는 리전](#)

역할 권한 설정

미디어 파이프라인은 AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines라는 서비스 연결 역할을 사용합니다. 이 역할을 통해 캡처 파이프라인은 사용자를 대신하여 Amazon Chime SDK 회의에 액세스하고 Amazon CloudWatch에 지표를 게시할 수 있습니다. 이 역할은 `mediapipelines.chime.amazonaws.com` 서비스를 신뢰합니다.

역할 권한 정책은 Amazon Chime SDK가 모든 AWS 리소스에서 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

- 작업: all AWS resources에 대한 `cloudwatch:PutMetricData`
- 작업: all AWS resources에 대한 `chime:CreateAttendee`
- 작업: all AWS resources에 대한 `chime>DeleteAttendee`
- 작업: all AWS resources에 대한 `chime:GetMeeting`
- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`에 대한 `kinesisvideo:CreateStream`
- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`에 대한 `kinesisvideo:PutMedia`
- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`에 대한 `kinesisvideo:UpdateDataRetention`
- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`에 대한 `kinesisvideo:DescribeStream`
- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`에 대한 `kinesisvideo:GetDataEndpoint`

- 작업: `arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/*`에 대한 `kinesisvideo:ListStreams`

IAM 엔터티(사용자, 그룹 또는 역할 등)가 서비스 연결 역할을 생성하거나 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#)을 참조하세요.

서비스 연결 역할 생성

IAM 콘솔을 사용하여 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에서 사용할 수 있도록 서비스 연결 역할을 생성합니다. 이 단계를 완료하려면 IAM 관리자 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 시스템 관리자에게 문의하세요.

역할 생성

1. AWS Management Console에 로그인한 다음 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
3. AWS 서비스 역할 유형을 선택한 다음 Chime SDK 미디어 파이프라인을 선택합니다.

IAM 정책이 표시됩니다.

4. 정책 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, 다음: 태그를 선택합니다.
5. 다음: 검토를 선택합니다.
6. 필요에 따라 설명을 편집한 다음 역할 생성을 선택합니다.

AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 `mediapipelines.chime.amazonaws.com` 서비스 연결 역할을 생성할 수도 있습니다. AWS CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name
mediapipelines.chime.amazonaws.com
```

역할 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 역할 만들기](#)를 참조하세요. 이 역할을 삭제한 경우 동일한 프로세스를 사용하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

서비스 연결 역할 편집

`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` 서비스 연결 역할은 편집할 수 없습니다. 역할을 생성한 후 다른 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할을 편집할 수 없습니다. 그러나 IAM을

사용하여 역할 설명을 편집할 수는 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요하지 않는 경우에는 삭제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 먼저 역할을 사용하는 미디어 파이프라인을 삭제해야 합니다. AWS CLI 또는 [DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 사용하여 파이프라인을 삭제할 수 있습니다.

CLI를 사용한 파이프라인 삭제

AWS CLI에서 이 명령을 사용하여 계정의 미디어 파이프라인을 삭제합니다.

```
aws chime-sdk-media-pipelines delete-media-capture-pipeline --media-pipeline-id Pipeline_Id
```

API를 사용한 파이프라인 삭제

[DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 사용하여 계정의 미디어 파이프라인을 삭제합니다.

역할 삭제

파이프라인을 삭제한 후에는 IAM 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 역할을 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서 <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#delete-service-linked-role>의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

서비스 연결 역할을 지원하는 리전

Amazon Chime SDK는 서비스를 사용할 수 있는 모든 AWS 리전에서 서비스 연결 역할 사용을 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon Web Services 일반 참조의 [Amazon Chime SDK endpoints and quotas](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 이벤트 사용

각 미디어 파이프라인 유형은 수명 주기 이벤트를 전송하며, 이러한 이벤트를 사용하면 알림을 트리거하고 다운스트림 워크플로를 시작할 수 있습니다. 다음은 미디어 파이프라인 이벤트를 사용하는 몇 가지 예입니다.

- 미디어 파이프라인 완료 후 캡처된 미디어 처리
- 미디어 파이프라인에 일시적인 장애가 발생한 경우 회의 참가자에게 알림
- 미디어 파이프라인이 영구적으로 실패할 경우 회의 중단

Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service(SNS) 및 Amazon Simple Queue Service(SQS)로 이벤트를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 [AWS 서비스의 이벤트](#)를 참조하세요.

생성된 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인

Amazon Chime SDK는 미디어 파이프라인이 생성될 때 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-07-28T20:20:49Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelineInProgress",
    "timestamp": 1627503649251,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1"
  }
}
```

삭제된 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인

미디어 파이프라인이 성공적으로 중지되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
```

```

"source": "aws.chime",
"account": "365135496707",
"time": "2021-07-28T20:21:50Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:MediaPipelineDeleted",
  "timestamp": 1627503710485,
  "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
  "externalMeetingId": "Meeting_Id",
  "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
  "mediaRegion": "ap-southeast-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인의 일시적인 장애

Amazon Chime SDK는 미디어 파이프라인에 일시적인 장애가 발생했을 때 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "abc141e1-fc2e-65e8-5f18-ab5130f1035a",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T21:16:42Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelineTemporaryFailure",
    "timestamp": 1627507002882,
    "meetingId": "7a5434e3-724a-4bbb-9eb6-2fb209dc0706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "ebd62f4e-04a9-426d-bcb0-974c0f266400",
    "mediaRegion": "eu-south-1"
  }
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 진행 중

미디어 파이프라인이 아티팩트 캡처를 시작하면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T20:21:50Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:MediaPipelineInProgress",
    "timestamp": 1627503710485?,
    "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
    "externalMeetingId": "Meeting_Id",
    "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
    "mediaRegion": "ap-southeast-1"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인의 영구 장애

Amazon Chime SDK는 미디어 파이프라인이 영구적으로 실패했을 때 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f",
  "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": "365135496707",
  "time": "2021-07-28T20:21:50Z",
  "region": "us-east-1",
```

```

"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:MediaPipelinePermanentFailure",
  "timestamp": 1627503710485,
  "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",
  "externalMeetingId": "Meeting_Id",
  "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",
  "mediaRegion": "ap-southeast-1"
}
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 대한 Amazon S3 버킷 권한 설정

Amazon S3 버킷을 생성하지 않은 경우, 회의를 호스팅하는 계정 및 리전에서 버킷을 생성하는지 확인합니다. 또한 서비스에 적절한 권한을 부여하는지 확인합니다. Amazon S3 버킷 생성에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인용 Amazon S3 버킷 생성](#)을 참조하세요.

CloudTrail에 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 이벤트 전송

AWS 는 AWS 계정을 생성할 때 CloudTrail을 활성화합니다. 사용자가 미디어 파이프라인 SDK에서 지원되는 API를 호출하면 CloudTrail은 다른 AWS 이벤트와 함께 이벤트 기록에서 해당 API에 대한 해당 활동을 기록합니다. AWS 계정에서 미디어 파이프라인 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 이벤트 기록에서 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

미디어 파이프라인 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. 추적을 사용하면 CloudTrail 이 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송하도록 합니다. 다음 예제에서는 미디어 파이프라인 추적을 보여줍니다. 데이터에는 API를 직접 호출한 사용자, API를 직접 호출하는 데 사용된 IAM 역할, 타임스탬프가 포함됩니다. CloudTrail 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [로깅 및 모니터링](#)을 참조하세요.

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ:user-name",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789101:assumed-role/role-name/user-name",
        "accountId": "109876543210",
        "accessKeyId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "sessionContext": {

```



```

    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTU",
      "arn": "arn:aws:iam::109876543210:role/role-name",
      "accountId": "012345678910",
      "userName": "user-name"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2022-03-08T19:34:55Z"
    }
  },
  "eventTime": "2022-03-08T20:28:41Z",
  "eventSource": "chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateMediaCapturePipeline",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
  "userAgent": "[ ]/[ ]",
  "requestParameters": {
    "sourceType": "ChimeSdkMeeting",
    "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "sinkType": "S3Bucket",
    "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "chimeSdkMeetingConfiguration": {
      "artifactsConfiguration": {
        "audio": {
          "muxType": "AudioOnly"
        },
        "video": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "VideoOnly"
        },
        "content": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "ContentOnly"
        }
      }
    }
  },
  "responseElements": {
    "mediaCapturePipeline": {
      "mediaPipelineId": "pipeline-uuid",

```

```

    "sourceType": "ChimeSdkMeeting",
    "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "status": "Initializing",
    "sinkType": "S3Bucket",
    "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons",
    "createdTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.336Z",
    "updatedTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.463Z",
    "chimeSdkMeetingConfiguration": {
      "artifactsConfiguration": {
        "audio": {
          "muxType": "AudioOnly"
        },
        "video": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "VideoOnly"
        },
        "content": {
          "state": "Enabled",
          "muxType": "ContentOnly"
        }
      }
    },
    "requestID": "request-id",
    "eventID": "event-id",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "112233445566",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "clientProvidedHostHeader": "example.com"
    }
  },
]
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 중지 모범 사례

미디어 파이프라인을 중지하기 위한 모범 사례는 [DeleteMediaPipeline](#) API를 직접 호출하는 것입니다. API를 사용하면 미디어 캡처 및 미디어 라이브 커넥터 파이프라인을 삭제할 수 있습니다.

[DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 직접 호출하여 미디어 캡처 파이프라인을 삭제할 수도 있습니다. 회의가 종료되면 모든 미디어 파이프라인이 중지됩니다.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 사용

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 사용하여 회의의 사용자 속성이 지정된 라이브 트랜스크립션을 생성합니다. Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션은 Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical 서비스와 통합되어 진행 중인 Amazon Chime SDK 회의의 대화 기록을 생성합니다.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션은 발언자가 여러 명인 상황에서 정확성을 높이기 위해 각 사용자의 오디오를 개별적으로 처리합니다. Amazon Chime SDK는 활성 화자 알고리즘을 사용하여 상위 두 명의 활성 화자를 선택한 다음 단일 스트림을 통해 별도의 채널로 오디오를 Amazon Transcribe에 전송합니다. 회의 참가자는 Amazon Chime SDK 데이터 메시지를 통해 사용자 속성이 지정된 트랜스크립션을 받습니다. 자막 표시, 회의 대화 기록 생성 또는 콘텐츠 분석에 트랜스크립션 사용과 같은 다양한 방법으로 트랜스크립션을 사용할 수 있습니다.

라이브 트랜스크립션은 회의 트랜스크립션 기간 동안 Amazon Transcribe에 하나의 스트림을 사용합니다. 표준 Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical 비용이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Transcribe 요금](#)을 참조하세요. 사용량 또는 결제에 대한 질문은 AWS 계정 관리자에게 문의하세요.

Important

기본적으로 Amazon Transcribe는 서비스 [AWS 약관](#)의 섹션 50에 자세히 설명된 대로 서비스에서 처리한 오디오 콘텐츠를 사용하고 저장하여 AWS AI/ML 서비스를 개발하고 개선할 수 있습니다. Amazon Transcribe를 사용하는 경우 전자 통신의 녹음 또는 가로채기에 관한 연방 및 주 법률 또는 규정이 적용될 수 있습니다. 녹음에 관한 모든 관련 법률을 준수하는 것은 귀하와 최종 사용자의 책임입니다. 여기에는 세션 또는 통신이 녹음되고 있다는 사실을 녹음된 세션의 모든 참가자에게 적절하게 알리고 필요한 모든 동의를 구하는 것도 포함됩니다. AWS Organizations를 AWS 사용하여 AWS AI 서비스 옵트아웃 정책을 구성하여 오디오 콘텐츠를 사용하여 AI/ML 서비스를 개발하고 개선하는 것을 옵트아웃할 수 있습니다.


주제

- [시스템 아키텍처](#)
- [청구 및 사용량](#)

- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 위한 계정 구성](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 옵션 선택](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 시작 및 중지](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 파라미터](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 이벤트 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 메시지 이해](#)
- [수신된 Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립트 이벤트 처리](#)
- [Amazon Chime SDK 트랜스크립트 파싱](#)

시스템 아키텍처

Amazon Chime SDK는 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Medical 계정과의 서비스 측 통합을 통해 오디오가 AWS 네트워크를 떠나지 않고 실시간 회의 트랜스크립션을 생성합니다. 정확성을 높이기 위해 사용자의 오디오를 개별적으로 처리한 다음 회의에 혼합합니다. Amazon Chime SDK는 활성 화자 알고리즘을 사용하여 상위 두 명의 활성 화자를 선택한 다음 단일 스트림을 통해 별도의 채널로 오디오를 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Medical에 전송합니다. 지연 시간을 줄이기 위해 사용자 속성이 지정된 트랜스크립션이 데이터 메시지를 통해 모든 회의 참가자에게 직접 전송됩니다. 미디어 파이프라인을 사용하여 회의 오디오를 캡처하는 경우 회의의 트랜스크립션 정보도 캡처됩니다.



청구 및 사용량

라이브 트랜스크립션은 회의 트랜스크립션 기간 동안 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Medical에 하나의 스트림을 사용합니다. 표준 Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical 비용이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Transcribe 요금](#)을 참조하세요. 사용량 또는 결제에 대한 질문은 AWS 계정 관리자에게 문의하세요.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 위한 계정 구성

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 사용하려면 AWS 먼저 계정에서 Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical을 호출할 수 있는 권한을 Amazon Chime SDK에 부여해야 합니다. 계정에 Chime 트랜스크립션 서비스 연결 역할을 추가하면 됩니다. 라이브 트랜스크립션을 위한 서비스 연결 역할을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서에서 [라이브 트랜스크립션이 포함된 역할 사용](#)을 참조하세요. IAM 서비스 연결 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 옵션 선택

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 사용하는 경우 AWS 계정에서 [Amazon Transcribe](#) 또는 [Amazon Transcribe Medical](#)을 사용합니다. [Amazon Transcribe에서 지원하는 스트리밍 언어](#) 전체와 [사용자 지정 어휘](#) 및 [어휘 필터](#)와 같은 기능에 액세스할 수 있습니다. Amazon Transcribe Medical을 사용할 때는 의료 전문 분야, 대화 유형을 선택하고 선택적으로 사용자 지정 어휘를 제공할 수 있습니다. 표준 Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical 비용이 적용됩니다.

트랜스크립션 옵션을 선택하는 과정은 다음 단계를 따릅니다.

1단계: 트랜스크립션 서비스 선택

[Amazon Transcribe](#) 또는 [Amazon Transcribe Medical](#) 중 어떤 트랜스크립션 서비스를 사용할지 결정해야 합니다.

사용 사례에 의료용 음성 텍스트 변환 기능이 필요한 경우 Amazon Transcribe Medical을 사용하는 것이 좋습니다. 다른 모든 사용 사례의 경우 Amazon Transcribe를 사용하는 것이 좋습니다.

StartMeetingTranscription API를 직접 호출할 때 사용할 트랜스크립션 서비스를 지정합니다.

- Amazon Transcribe를 사용하려면 EngineTranscribeSettings로 TranscriptionConfiguration을 지정합니다.
- Amazon Transcribe Medical을 사용하려면 EngineTranscribeMedicalSettings로 TranscriptionConfiguration을 지정합니다.

2단계: 트랜스크립션 리전 선택

트랜스크립션 서비스의 AWS 리전을 선택해야 합니다. Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical에 사용할 수 있는 AWS 리전에 대한 자세한 내용은 [AWS 리전 서비스](#) 표를 참조하세요.

일반적으로 회의의 미디어 리전과 트랜스크립션 리전 간의 지연 시간이 짧을수록 최상의 사용자 경험을 제공합니다. 지연 시간을 최소화하기 위해 가능하면 미디어 및 트랜스크립션에 동일한 리전을 사용합니다. 그러나 규제 요구 사항이나 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Medical을 구성한 리전 등 리전을 선택할 때 고려해야 할 다른 요소가 있을 수 있습니다.

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical 기능(예: 사용자 지정 어휘 또는 어휘 필터)은 리전 별로 다릅니다. 이러한 기능을 구성하는 경우 라이브 트랜스크립션을 사용하려는 모든 AWS 리전에서 동일하게 구성해야 합니다. 또는 모든 회의에 동일한 Amazon Transcribe 리전을 사용할 수도 있습니다.

트랜스크립션 서비스가 사용하는 리전을 지정할 수 있습니다. StartMeetingTranscription API를 직접 호출할 때 트랜스크립션 엔진 설정의 Region 필드에 리전 이름을 추가하면 됩니다. 리전을 지정하지 않으면 Amazon Chime SDK는 회의의 미디어 리전에서 트랜스크립션 서비스를 사용하려고 시도합니다. Amazon Chime SDK에서 트랜스크립션 서비스를 사용할 리전을 선택하도록 하려면 Region 필드에 auto를 지정합니다. 그러면 Amazon Chime은 아래 표에 설명된 대로 회의의 미디어 리전을 기반으로 트랜스크립션 서비스 리전을 선택합니다. StartMeetingTranscription API에 대한 자세한 내용은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 시작 및 중지](#)를 참조하세요.

Note

Amazon Chime SDK에서 선택한 트랜스크립션 리전은 변경될 수 있으며 AWS, Amazon Chime SDK, Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical은 더 많은 리전을 사용할 수 있도록 합니다.

Amazon Transcribe의 자동 리전 선택

Amazon Chime SDK 미디어 리전	리전 코드	트랜스크립션 리전
미국 동부(오하이오)	us-east-2	us-east-2

Amazon Chime SDK 미디어 리전	리전 코드	트랜스크립션 리전
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	us-east-1
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	us-west-2
미국 서부(오리건)	us-west-2	us-west-2
아프리카(케이프타운)*	af-south-1	eu-west-2
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	eu-west-2
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ap-northeast-2
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ap-northeast-1
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ap-southeast-2
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ap-northeast-1
캐나다(중부)	ca-central-1	ca-central-1
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eu-central-1
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eu-west-1
유럽(런던)	eu-west-2	eu-west-2
유럽(밀라노)*	eu-south-1	eu-central-1
유럽(파리)	eu-west-3	eu-central-1
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eu-central-1
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sa-east-1
GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	us-gov-west-1
GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	us-gov-west-1

Amazon Transcribe Medical의 자동 리전 선택

Amazon Chime SDK 미디어 리전	리전 코드	트랜스크립션 리전
미국 동부(오하이오)	us-east-2	us-east-2
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	us-east-1
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	us-west-2
미국 서부(오리건)	us-west-2	us-west-2
아프리카(케이프타운)*	af-south-1	eu-west-1
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	eu-west-1
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	us-west-2
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ap-southeast-2
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ap-southeast-2
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	us-west-2
캐나다(중부)	ca-central-1	ca-central-1
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eu-west-1
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eu-west-1
유럽(런던)	eu-west-2	us-east-1
유럽(밀라노)*	eu-south-1	eu-west-1
유럽(파리)	eu-west-3	eu-west-1
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eu-west-1
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	us-east-1

Note

별표(*)로 표시된 리전에서 라이브 트랜스크립션을 사용하려면 먼저 AWS 계정에서 리전을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [리전 활성화](#)를 참조하세요.

각 서비스의 리전 및 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [Amazon Chime SDK 미디어 리전](#)
- [Amazon Transcribe 엔드포인트 및 할당량](#)
- [Amazon Transcribe Medical 엔드포인트 및 할당량](#)

3단계: Service Quotas 검토

라이브 트랜스크립션을 사용하는 각 Amazon Chime SDK 회의에는 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Medical에 대한 HTTP/2 스트림이 정확히 하나 있어야 합니다. 두 서비스 모두 동시 HTTP/2 스트림 수 및 초당 스트림 시작 트랜잭션에 대한 리전별 Service Quotas가 있습니다. 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서의 [지침 및 할당량](#)을 참조하세요. 할당량 증가에 대한 자세한 내용은 AWS 콘솔의 Service Quotas를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 시작 및 중지

회의에 TranscriptionConfiguration을 적용하여 회의 트랜스크립션을 시작하려면 Amazon Chime SDK [StartMeetingTranscription](#) API를 사용합니다. Amazon Chime SDK 컨트롤러는 구성을 회의에 비동기적으로 전달합니다. Amazon Simple Notification Service(SNS) 및 Amazon EventBridge를 사용한 메시지를 통해 회의 트랜스크립션 시작의 성공 또는 실패 신호를 전달합니다.

트랜스크립션 시작

이 예제에서는 Amazon Transcribe에서 라이브 트랜스크립션을 시작하는 방법을 보여줍니다.

```
POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
  "TranscriptionConfiguration": {
    "EngineTranscribeSettings": {
      "LanguageCode": "en-US",
      "VocabularyFilterMethod": "tag",
      "VocabularyFilterName": "profanity",
      "VocabularyName": "lingo",
```

```

        "Region": "us-east-1"
        "EnablePartialResultsStabilization": true,
        "PartialResultsStability": "high",
        "ContentIdentificationType": "PII",
        "ContentRedactionType": "PII",
        "PiiEntityTypes": "ALL",
        "LanguageModelName": "language-model"
    }
}

```

이 예제에서는 Amazon Transcribe Medical에서 라이브 트랜스크립션을 시작하는 방법을 보여줍니다.

```

POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
    "TranscriptionConfiguration": {
        "EngineTranscribeMedicalSettings": {
            "LanguageCode": "en-US",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION",
            "VocabularyName": "lingo",
            "Region": "us-east-1",
            "ContentIdentificationType": "PHI",
        }
    }
}

```

StartMeetingTranscription - 회의 트랜스크립션을 시작합니다.

meetingId – [CreateMeeting API](#)가 반환하는 회의 ID입니다.

TranscriptionConfiguration - 라이브 트랜스크립션의 파라미터를 캡슐화합니다. 구성을 EngineTranscribeSettings 또는 EngineTranscribeMedicalSettings에서 정확히 하나만 지정해야 합니다.

EngineTranscribeSettings - Amazon Transcribe 사용을 지정하고 해당 설정을 [Amazon Transcribe](#)로 전달합니다.

LanguageCode - 필수입니다.

VocabularyFilterMethod – 선택 사항입니다.

VocabularyFilterName – 선택 사항입니다.

VocabularyName – 선택 사항입니다.

Region – 선택 사항입니다.

EnablePartialResultsStabilization – 선택 사항입니다.

PartialResultsStability – 선택 사항입니다.

ContentIdentificationType – 선택 사항입니다.

ContentRedactionType – 선택 사항입니다.

PiiEntityTypes – 선택 사항입니다.

LanguageModelName – 선택 사항입니다.

EngineTranscribeMedicalSettings - Amazon Transcribe Medical 사용을 지정하고 해당 설정을 [Amazon Transcribe Medical](#)로 전달합니다.

LanguageCode - 필수입니다.

Speciality - 필수입니다.

Type - 필수입니다.

VocabularyName – 선택 사항입니다.

Region – 선택 사항입니다.

ContentIdentificationType – 선택 사항입니다.

응답

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical은 다음과 같은 응답을 취합니다.

- 회의에 TranscriptionConfiguration을 성공적으로 적용한 경우, 빈 본문과 함께 OK (200)

오류 메시지

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical에 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

- BadRequestException(400): 입력 파라미터가 서비스 제한과 일치하지 않습니다.
- ForbiddenException(403): 클라이언트의 요청이 영구적으로 금지됩니다.
- NotFoundException(404): meetingId가 없습니다.

- `ResourceLimitExceededException(400)`: 요청이 리소스 한도를 초과합니다. 예를 들어 라이브 트랜스크립션을 활성화한 회의가 너무 많습니다.
- `ServiceFailureException(500)`: 서비스에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
- `ServiceUnavailableException(503)`: 현재 서비스를 이용할 수 없습니다.
- `ThrottledClientException(429)`: 클라이언트가 요청 속도 제한을 초과했습니다.
- `UnauthorizedClientException(401)`: 클라이언트에 현재 요청 권한이 없습니다.

두 번째로 `StartMeetingTranscription`을 직접 호출하면 회의에 적용된 `TranscriptionConfiguration`이 업데이트됩니다.

트랜스크립션 중지

[StopMeetingTranscription](#) API를 사용하여 지정된 `meetingID`의 `TranscriptionConfiguration`을 제거하고 회의 트랜스크립션을 종료할 수 있습니다. 회의를 종료하면 트랜스크립션이 자동으로 중지됩니다.

이 예제에서는 `StopMeetingTranscription`을 간접 호출하는 요청 구문을 보여줍니다.

```
POST/meetings/meetingId/transcription?operation=stop HTTP/1.1
```

응답

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical은 다음과 같은 응답을 취합니다.

- 회의에서 `TranscriptionConfiguration`을 성공적으로 제거한 경우, 빈 본문과 함께 OK (200)

오류 메시지

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical에 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

- `BadRequestException(400)`: 입력 파라미터가 서비스 제한과 일치하지 않습니다.
- `ForbiddenException(403)`: 클라이언트의 요청이 영구적으로 금지됩니다.
- `NotFoundException(404)`: `meetingId`가 없습니다.
- `ServiceFailureException(500)`: 서비스에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
- `ServiceUnavailableException(503)`: 현재 서비스를 이용할 수 없습니다.
- `ThrottledClientException(429)`: 클라이언트가 요청 속도 제한을 초과했습니다.
- `UnauthorizedClientException(401)`: 클라이언트에 현재 요청 권한이 없습니다.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 파라미터

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Medical API는 스트리밍 트랜스크립션을 시작할 때 [StartStreamTranscription](#) 및 [StartMedicalStreamTranscription](#)과 같은 다양한 파라미터를 제공합니다. Amazon Chime SDK가 파라미터 값을 미리 결정하지 않는 한 StartMeetingTranscription API에서 이러한 파라미터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Amazon Chime SDK에서 파라미터를 자동으로 설정하므로 MediaEncoding 및 MediaSampleRateHertz 파라미터를 사용할 수 없습니다.

Amazon Transcribe와 Amazon Transcribe Medical은 파라미터를 검증하므로 새 파라미터 값이 사용 가능해지는 즉시 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon Transcribe Medical에서 새 언어에 대한 지원을 시작하는 경우 LanguageCode에 새 언어 값만 지정하면 됩니다.

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 이벤트 이해

Amazon Chime SDK는 트랜스크립션 수명 주기 이벤트를 전송하며, 이를 사용하여 알림을 트리거하고 다운스트림 워크플로를 시작할 수 있습니다. 다음은 트랜스크립션 이벤트를 사용하는 몇 가지 예입니다.

- Amazon Chime SDK 회의에서의 라이브 트랜스크립션 채택 측정
- 언어 기본 설정 추적

Amazon EventBridge, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Queue Service로 이벤트를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 [AWS 서비스의 이벤트를](#) 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의 트랜스크립션 시작

회의 트랜스크립션이 시작되거나 [TranscriptionConfiguration](#)이 업데이트되면 Amazon Chime SDK가 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
```

```

"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:TranscriptionStarted",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "mymeeting",
  "mediaRegion": "us-west-1",
  "transcriptionRegion": "us-west-2",
  "transcriptionConfiguration": "{...}"
}
}

```

Amazon Chime SDK 회의 트랜스크립션 중지

Amazon Chime SDK는 회의 트랜스크립션이 중지된 경우 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionStopped",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}

```

Amazon Chime SDK 회의 트랜스크립션 중단

Amazon Chime SDK는 회의 트랜스크립션이 중단되면 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionInterrupted",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "message": "Internal server error",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 회의 트랜스크립션 재개

Amazon Chime SDK는 회의 트랜스크립션이 중단 후 재개되면 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```
{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
```

```

"detail-type": "Chime Meeting State Change",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail": {
  "version": "0",
  "eventType": "chime:TranscriptionResumed",
  "timestamp": 12344566754,
  "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
  "externalMeetingId": "mymeeting",
  "mediaRegion": "us-west-1",
  "transcriptionRegion": "us-west-2",
  "transcriptionConfiguration": "{...}"
}
}

```

Amazon Chime SDK 회의 트랜스크립션 실패

Amazon Chime SDK는 회의 트랜스크립션이 시작에 실패하거나 중단 후 재개에 실패하면 이 이벤트를 전송합니다.

예제: 이벤트 데이터

다음은 이 이벤트의 예제 데이터입니다.

```

{
  "version": "0",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "Chime Meeting State Change",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "eventType": "chime:TranscriptionFailed",
    "timestamp": 12344566754,
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",
    "externalMeetingId": "mymeeting",
    "message": "Internal server error",
    "mediaRegion": "us-west-1",
    "transcriptionRegion": "us-west-2",
    "transcriptionConfiguration": "{...}"
  }
}

```


}

Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 메시지 이해

Amazon Chime SDK 서비스는 TranscriptEvent 객체를 데이터 메시지로 전송하여 참석자에게 트랜스크립션 정보를 공유합니다. TranscriptEvent는 Transcript 또는 TranscriptionStatus를 전달합니다.

Transcript에는 타임스탬프가 표시되고 사용자 속성이 지정된 단어 및 문장 부호를 포함한 결과가 있습니다. 결과는 '부분적'일 수 있으며, 이 경우 시스템은 보통 후속 TranscriptEvent에서 이를 업데이트합니다. 이렇게 하면 트랜스크립션을 빠르게 확인하고 나중에 필요에 따라 인라인 업데이트를 적용할 수 있습니다.

TranscriptionStatus는 다음 섹션의 예제에 나열된 TranscriptionStatusType 이벤트 중 하나를 전달할 수 있습니다.

최신 버전의 Amazon Chime SDK에는 TranscriptEvent의 일반적인 처리를 위한 추가 데이터 유형과 도우미 함수가 포함되어 있습니다.

TranscriptEvent

이 예제는 일반적인 트랜스크립션 이벤트를 보여줍니다.

```
type TranscriptEvent = Transcript | TranscriptionStatus;

export class TranscriptEventConverter {
  static from(dataMessage: DataMessage): TranscriptEvent[] {
    // convert DataMessage to TranscriptEvents
    return ...
  }
}

export default class TranscriptionStatus {
  type: TranscriptionStatusType;
  eventTimeMs: number;
  transcriptionRegion: string;
  transcriptionConfiguration: string;
  message?: string;
}

enum TranscriptionStatusType {
  STARTED = 'started',
```

```
    INTERRUPTED    =    'interrupted',
    RESUMED        =    'resumed',
    STOPPED        =    'stopped',
    FAILED          =    'failed',
}

export default class Transcript {
    results: TranscriptResult[];    // at least one
}

export class TranscriptResult {
    resultId:      string;
    isPartial:     boolean;
    startTimeMs:   number;
    endTimeMs:     number;
    alternatives:  TranscriptAlternative[];    // most confident first
}

export default class TranscriptAlternative {
    items: TranscriptItem[];    // in start time order
    transcript: string; //concatenated transcript items
    entities?: TranscriptEntity[];
}

export default class TranscriptItem {
    type:          TranscriptItemType;
    startTimeMs:   number;
    endTimeMs:     number;
    attendee:      Attendee;
    content:        string;
    vocabularyFilterMatch?: boolean;
    confidence?:   number;
    stable?:        boolean;
}

enum TranscriptItemType {
    PRONUNCIATION    =    'pronunciation', // content is a word
    PUNCTUATION      =    'punctuation', // content is punctuation
}

export default class TranscriptEntity {
    category:      string;
    confidence:     number;
    content:        string;
```

```

    endTimeMs:      number;
    startTimeMs:    number;
    type?:          string;
}

// This is an existing SDK model
export default class Attendee {
    attendeeId:      string;
    externalUserId:  string;
}

```

데이터 지침

진행하면서 아래 지침을 유의하세요.

1. `transcription.results`에는 결과가 두 개 이상 있을 수 있습니다.
2. `transcription.results[i].isPartial = true`인 경우 전체 결과가 업데이트 될 수 있습니다. 업데이트될 가능성이 높지만 보장하지는 않습니다. 업데이트는 동일한 `transcript.result[i].resultId`를 가집니다. 신뢰도가 낮은 트랜스크립션을 피하려면 일부 결과를 완전히 건너뛰면 됩니다. 지연 시간이 짧은 결과를 원하는 경우 결과를 일부만 표시한 다음 업데이트가 도착했을 때 완전히 덮어쓸 수 있습니다.
3. `transcription.results[i].alternatives`에는 항상 하나 이상의 항목이 포함됩니다. 항목이 두 개 이상 포함된 경우 가장 신뢰할 수 있는 항목은 목록의 첫 번째입니다. 대부분의 경우 `transcription.results[i].alternatives`의 첫 번째 항목을 취하고 나머지 항목을 무시할 수 있습니다.
4. `transcription.results[i].alternatives[j].items`에는 각 단어 또는 문장 부호에 대한 항목이 포함됩니다.
5. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k]`의 콘텐츠는 말한 내용입니다.
6. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].attendee`는 콘텐츠의 사용자 속성(누구)입니다.
7. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].startTimeMs`는 콘텐츠의 '시'기입니다. 이를 통해 여러 사용자 참여한 사용자 속성이 지정된 트랜스크립션을 말한 단어 순서에 맞게 글자 그대로 렌더링할 수 있습니다.
8. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].endTimeMs` 필드는 일반적으로 무시할 수 있지만 누가 언제 무엇을 말했는지 완전하게 파악할 수 있도록 제공됩니다.
9. `transcription.results[i].alternatives[j].items[k].vocabularyFilterMatch`는 콘텐츠가 필터에 있는 단어와 일치하면 `true`이고, 그렇지 않으면 `false`입니다.

- 10.transcription.results[i].alternatives[j].items[k].confidence는 0에서 1 사이의 값입니다. 이는 항목 콘텐츠가 말한 단어와 정확히 일치한다는 엔진의 신뢰도를 나타내며, 0은 가장 낮은 신뢰도이고 1은 가장 높은 신뢰도입니다.
- 11.transcription.results[i].alternatives[j].items[k].stable에서는 향후 일부 결과 업데이트에서 현재 단어를 변경할지 여부를 나타냅니다. 이 값은 요청에서 EnablePartialResultsStabilization을 true로 설정하여 일부 결과 안정화 기능을 활성화한 경우에만 true일 수 있습니다.
- 12.transcription.results[i].alternatives[j].entities에는 콘텐츠 식별 또는 수정 기능이 탐지하는 각 엔터티에 대한 항목을 포함합니다. 콘텐츠 식별 또는 수정을 활성화한 경우에만 목록이 채워집니다. 엔터티는 개인 식별 정보 또는 개인 건강 정보와 같은 데이터일 수 있습니다. 트랜스크립션 중에 엔터티를 사용하여 관심 단어를 강조 표시하거나 조치를 취할 수 있습니다.
- 13.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].category는 엔터티의 범주입니다. 이는 요청에 제공된 'PII' 또는 'PHI'와 같은 콘텐츠 식별 또는 수정 유형과 같습니다.
- 14.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].confidence는 특정 콘텐츠가 실제 엔터티인지 평가하는 엔진이 얼마나 강력한지 측정합니다. 이는 단어 자체의 정확성에 대해 엔진을 얼마나 신뢰할 수 있는지 측정하는 항목 수준 신뢰도와는 다릅니다.
- 15.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].content는 엔터티를 구성하는 실제 텍스트입니다. 주소와 같은 다양한 항목일 수 있습니다.
- 16.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].startTimeMs는 엔터티를 말하기 시작한 시간을 캡처합니다.
- 17.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].endTimeMs는 엔터티를 말하는 것을 마친 시간을 캡처합니다.
- 18.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].type은 대화 기록 엔진에서만 지원되며 엔터티의 하위 유형을 제공합니다. 이러한 값은 'ADDRESS', 'CREDIT_DEBIT_NUMBER' 등과 같은 값입니다.

TranscriptEvents에 이벤트 핸들러 등록

다음 예제는 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용합니다. 하지만 패턴은 모든 Amazon Chime SDK에서 동일합니다.

RealtimeController 및 RealtimeControllerFacade의 TranscriptionController에는 TranscriptionEvents를 처리하는 핸들러를 추가하기 위한 특정 함수가 포함되어 있습니다.

```
/**
 * Returns the [[TranscriptionController]] for this real-time controller.
```

```
*/
readonly transcriptionController?: TranscriptionController;
```

TranscriptionController에는 TranscriptionEvent 콜백에 대한 구독 및 구독 취소를 관리하는 두 가지 함수가 있습니다.

```
import TranscriptEvent from './TranscriptEvent';

export default interface TranscriptionController {
  /**
   * Subscribe a callback to handle received transcript event
   */
  subscribeToTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void):
  void;

  /**
   * Unsubscribe a callback from receiving transcript event
   */
  unsubscribeFromTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void):
  void;
}
```

선택 사항인 **TranscriptionController** 사용

DefaultTranscriptionController라는 TranscriptionController 인터페이스의 기본 구현을 제공하고 있습니다. DefaultRealtimeController 및 DefaultAudioVideoFacade에서의 기본 구현은 DefaultTranscriptionController 객체를 반환합니다.

```
/**
get transcriptionController(): TranscriptionController {
  return this.realtimeController.transcriptionController;
}
```

또한 DefaultRealtimeController는 생성자에서 선택 사항인 TranscriptionController 객체를 가져옵니다. 그러면 DefaultTranscriptionController 동작을 덮어쓸 수 있습니다. 개발자 애플리케이션은 AudioVideoFacade 객체의 TranscriptionController 객체를 통해 하나 이상의 콜백을 구독 및 구독 취소합니다.

```
// Subscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.subscribeToTranscriptEvent(this.transcriptEventHandler)
```

```
// Unsubscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.unsubscribeFromTranscriptEvent(this.transcriptEventHan
```

수신된 Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립트 이벤트 처리

다음 예제에서는 수신된 TranscriptEvent를 처리하는 방법을 보여줍니다.

Note

정확한 출력은 개인의 말하는 속도와 멈추는 시점 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

예제 1: StartMeetingTranscription

이 예제는 일반적인 StartMeetingTranscription 작업을 보여줍니다.

```
meeting.StartMeetingTranscription(
    { EngineTranscribeSettings: { Languagecode: 'en-US' } } );
```

작업은 TranscriptEvent를 생성합니다.

```
{
  status: {
    type: 'started',
    eventTimeMs: 1620118800000,
    transcriptionConfig: {
      LanguageCode: 'en-US'
    }
  }
}
```

예제 2: 일부 대화 기록 결과

이 예제에서 한 참석자는 “The quick brown fox jumps over the lazy dog.”라고 말합니다. 이 예시에서 isPartial 값은 true입니다. 메시지를 자세히 살펴보면 시스템에서 “fox”라는 단어를 “facts”로 처리했음을 알 수 있습니다. 시스템은 동일한 resultId를 사용하여 대화 기록을 업데이트합니다.

```
{
  transcript: {
    results: [{
```

```

resultId:"1",
startTimeMs: 1620118800000,
alternatives: [{
  items:[{
    type: 'pronunciation',
    startTimeMs: 1620118800000,
    attendee: { attendeeId: "1",
    content: "the",
    },
    {
      type: 'pronunciation',
      startTimeMs: 1620118800200,
      attendee: { attendeeId: "1",
      content:"quick",
    },
    {
      type:'pronunciation',
      startTimeMs: 1620118800400,
      attendee: { attendeeId: "1",
      content:"brown",
    },
    {
      type:'pronunciation',
      startTimeMs: 1620118800750,
      attendee:{ attendeeId: "1",
      content:"facts",
    },
    {
      type:'punctuation',
      startTimeMs: 1620118801000,
      attendee:{ attendeeId: "1",
      content:  ", ",
    }
  ]
}]
}]
}
}

```

예제 3: 최종 대화 기록 결과

일부 대화 기록의 이벤트에서 시스템은 구문을 다시 처리합니다. 이 예제의 `isPartial` 값은 `false` 이고 메시지에는 “facts” 대신 “fox”가 포함되어 있습니다. 시스템에서 동일한 ID를 사용하여 메시지를 다시 발행합니다.

```

{
  transcript: {
    results: [{
      resultId: "1",
      startTimeMs: 1620118800000,
      alternatives: [{
        items: [{
          type: 'pronunciation',
          startTimeMs: 1620118800000,
          attendee: { attendeeId: "1",
            content: "the",
          },
        },
        {
          type: 'pronunciation',
          startTimeMs: 1620118800200,
          attendee: { attendeeId: "1",
            content: "quick",
          },
        },
        {
          type: 'pronunciation',
          startTimeMs: 1620118800400,
          attendee: { attendeeId: "1",
            content: "brown",
          },
        },
        {
          type: 'pronunciation',
          startTimeMs: 1620118800750,
          attendee: { attendeeId: "1",
            content: "fox",
          },
        },
        {
          type: 'punctuation',
          startTimeMs: 1620118801000,
          attendee: { attendeeId: "1",
            content: ", ",
          },
        },
      ]
    },
    ],
  },
}

```

isPartial: false,
endTimeMs: 1620118801000,
endTimeMs: 1620118800200,
externalUserId: "A"},
vocabularyFilterMatch: false
endTimeMs: 1620118800400,
externalUserId: "A" },
vocabularyFilterMatch: false
endTimeMs: 1620118800750,
externalUserId: "A" },
vocabularyFilterMatch: false
endTimeMs: 1620118801000,
externalUserId: "A" },
vocabularyFilterMatch: false
endTimeMs: 1620118801500,
externalUserId: "A" },
vocabularyFilterMatch: false

Amazon Chime SDK 트랜스크립트 파싱


다음 명령을 사용하여 트랜스크립션 메시지에서 트랜스크립션 콘텐츠를 파싱할 수 있습니다. 이 명령은 transcript-message.txt 파일에서 전체 문장을 파싱합니다.

```
with open('transcript-message.txt') as f:
    for line in f:
        result_json = json.loads(line)["transcript"]["results"][0]
        if result_json['isPartial'] == False:
            print(result_json["alternatives"][0]["transcript"])
```

Amazon Chime SDK 회의에 미디어 복제 사용

미디어 복제를 사용하여 기본 WebRTC 세션을 여러 복제 세션과 연결하여 더 많은 청중에게 연결할 수 있습니다. 각 WebRTC 미디어 세션은 250개의 연결을 지원하며, 기본 세션을 복제 세션 여러 개로 복제할 수 있습니다. 복제 세션에 연결된 참가자는 기본 세션에 연결된 발표자의 오디오 및 비디오만 수신합니다. 이들은 복제된 세션에 연결된 참가자를 알 수 없으므로 개인 정보 보호가 필요한 웨비나 및 기타 사용 사례에 미디어 복제가 적합합니다.

다음 이미지는 발표자가 오디오와 비디오를 공유하는 기본 세션과 참가자가 미디어를 사용하는 복제 세션 간의 미디어 복제를 보여줍니다.



Note

Service Quota Chime SDK 회의 - 기본 회의당 복제 회의의 기본값은 4이며 요청 시 이 한도를 늘릴 수 있습니다. Service Quota에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조 [AWS Service Quota](#)를 참조하세요.


주제

- [대화형 참가자](#)
- [글로벌 참가자](#)
- [세션 수명 주기](#)

대화형 참가자

복제 세션에 연결된 참가자에게 기본 세션에 참여할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 모든 사람이 WebRTC 연결을 사용하기 때문에 발표자와 참가자는 트랜스코딩 지연을 겪지 않습니다. 참가자가 기본 세션과 복제 세션 사이를 전환할 때 WebRTC 연결을 재사용하므로 전환이 매우 빠릅니다. 이를 통해 참가자는 콘텐츠를 놓치지 않고 라이브 대화에 참여할 수 있습니다.


다음 이미지는 WebRTC 연결을 사용하여 기본 세션으로 전환하는 복제 세션의 참가자를 보여줍니다.



글로벌 참가자

각 WebRTC 미디어 세션의 AWS 리전을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 기본 세션의 리전보다 참가자와 더 가까운 리전에서 복제 세션을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 미디어가 AWS 네트워크를 통해 기본 세션에서 복제 세션으로 흐른 다음 인터넷을 통해 복제 세션에서 참가자에게 흐릅니다. 글로벌 청중을 대상으로 발표하는 경우 참가자 근처에 복제 세션을 생성하면 미디어가 인터넷 대신 AWS 네트워크를 통해 전 세계로 이동하도록 하여 더 나은 회의 경험을 제공할 수 있습니다.

다음 이미지는 여러 리전의 기본 세션과 복제된 세션을 보여줍니다.



세션 수명 주기

세션 생성

[CreateMeeting](#) 또는 [CreateMeetingWithAttendees](#) API를 사용하여 WebRTC 미디어 세션을 생성합니다. 사용자가 특별히 복제 세션을 생성하지 않는 한 기본적으로 API는 기본 세션을 생성합니다.

CreateMeeting 또는 CreateMeetingWithAttendees API 직접 호출에서 기본 세션의 MeetingId를 PrimaryMeetingId로 지정하여 복제 세션을 생성합니다.

Note

복제 세션의 MeetingId를 PrimaryMeetingId로 지정하면 API 직접 호출이 실패합니다.

참석자 생성

WebRTC 미디어 세션에 참여하는 데 필요한 참석자 자격 증명을 생성하려면

[CreateMeetingWithAttendees](#), [BatchCreateAttendee](#) 또는 [CreateAttendee](#) API를 사용할 수 있습니다.

Note

참석자 수가 많은 세션을 생성할 때는 [CreateMeetingWithAttendees](#) 또는 [BatchCreateAttendee](#)를 사용하여 필요한 API 직접 호출 수를 최소화합니다.

참석자 삭제

[DeleteAttendee](#) API를 사용하여 WebRTC 미디어 세션에 대한 참석자의 자격 증명을 취소할 수 있습니다. 참석자가 세션에 연결되어 있다면 연결이 끊기고 다시 참여할 수 없습니다.

[DeleteMeeting](#) API를 사용하여 WebRTC 미디어 세션을 삭제하는 경우 API가 자동으로 모든 참석자를 삭제하므로 [DeleteAttendee](#)를 직접 호출할 필요가 없습니다.

세션 전환

참가자가 복제 세션에서 기본 세션으로 전환할 수 있도록 하려면 기본 회의에서 참가자의 보안 인증을 생성해야 합니다. 이 목록 앞부분에 있는 참석자 생성을 참조하세요. Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 `promoteToPrimaryMeeting` 메서드와 함께 보안 인증을 사용하여 기본 세션으로 전환합니다.

참가자를 복제 세션으로 다시 전환하려면 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 `demoteFromPrimaryMeeting` 메서드를 사용하거나 [DeleteAttendee](#) API를 사용하여 기본 세션 자격 증명을 무효화합니다.

Note

기본 세션에 직접 연결하는 발표자는 복제 세션으로 전환할 수 없습니다.

세션 간 전환에 대한 자세한 내용은 클라이언트 라이브러리 설명서를 참조하세요.

- GitHub의 [Amazon Chime SDK for Android](#)
- GitHub의 [Amazon Chime SDK for iOS](#)

- GitHub의 [Amazon Chime SDK for JavaScript](#)

세션 삭제

[DeleteMeeting](#) API를 사용하여 WebRTC 미디어 세션을 삭제합니다.

기본 세션을 삭제하면 DeleteMeeting API는 연결된 모든 복제 세션을 자동으로 삭제합니다. 따라서 모든 세션을 삭제하려면 기본 세션을 삭제하면 됩니다.

5분 동안 지속해서 참석자가 연결되지 않은 경우 서비스가 기본 세션을 자동으로 삭제합니다. 서비스는 기본 세션을 삭제할 때만 복제 세션을 자동으로 삭제합니다. 즉, 기본 세션을 생성할 때 복제 세션을 생성할 수 있으며 기본 세션 기간 동안 복제 세션을 사용할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 회의 문제 해결 및 디버깅

다음 주제를 사용하여 Amazon Chime SDK에서 작업할 때 발생하는 문제를 진단하고 해결하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 회의의 시스템 요구 사항 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 대한 로깅 및 모니터링 설정](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 문제 해결](#)
- [Amazon Chime SDK 회의의 일반적인 문제 이해](#)

Amazon Chime SDK 회의의 시스템 요구 사항 이해

문제 해결의 일환으로, 지원되는 브라우저에 맞게 코드를 작성해야 합니다. 지원되는 브라우저, 버전 및 운영 체제의 최신 목록은 [Amazon Chime SDK 시스템 요구 사항](#)을 참조하세요. [Github의 개발자 지침 및 FAQ](#)에서는 브라우저 및 기타 호환성 문제를 다룹니다. 또한 GitHub의 [Known browser issues](#) 및 차선책을 숙지하세요.

Amazon Chime SDK 회의를 막 시작한 경우, [Amazon Chime SDK's Builder Journey](#)는 Amazon Chime SDK를 사용하여 빌드하기 위한 단계별 지침과 함께 문제 해결에 필요한 도구를 제공합니다.

Amazon Chime SDK 회의에 대한 로깅 및 모니터링 설정

로깅은 서버 측 회의 이벤트 및 클라이언트 측 브라우저 콘솔 로그와 같은 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다.

Amazon Chime SDK는 Amazon EventBridge 및 Amazon CloudWatch Events 로그로 전송할 수 있는 서버 측 회의 이벤트를 제공합니다. CloudWatch 지표 및 인사이트를 생성하여 대시보드에서 모니터링에 사용할 수 있습니다. 블로그 게시물 [Server-side Logging and Monitoring of Amazon Chime SDK events](#)에서는 CloudWatch 지표, 인사이트 및 대시보드를 활성화하는 방법을 설명합니다.

Amazon Chime SDK는 오디오 및 비디오 품질, 네트워크 대역폭, 연결 문제에 대한 클라이언트 측 이벤트를 제공합니다. 블로그 게시물 [Monitoring and troubleshooting with Amazon Chime SDK Meeting events](#)에서는 참여 실패, 오디오 품질 문제, 마이크 및 카메라 설정 실패에 대해 CloudWatch 지표, 인사이트 및 대시보드를 활성화하는 방법을 설명합니다. 회의 이벤트에 대한 추가 정보는 Github의 [Meeting Events](#)를 참조하세요.

문제 해결 지표 옵션

문제 해결 이벤트를 수집하는 옵션은 다음과 같습니다.

- 모든 이벤트에서 지표 전송
- N초마다 이벤트 배치
- 회의 종료 시 지표 전송
- 브라우저 콘솔 로그의 로깅 수준

권장 지표

최소한 다음 지표를 수집하고 기록해야 합니다.

- SDK 플랫폼 및 버전
- 브라우저 및 버전
- 운영 체제
- 논리 코어
- 회의 시작
- 회의 종료
- 참석자 참여
- 참석자 퇴장
- 참석자 감소

또한 직면한 문제에 따라 다음 지표는 연결, 대역폭 및 품질 문제에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 지표가 발생할 때마다 기록하거나 집계만 할 수 있습니다. 집계를 통해 근본적인 문제를 요약하여 확인할 수 있습니다.

- connectionDidSuggestStopVideo
- connectionDidBecomeGood
- connectionDidBecomePoor
- Attendee join time > t seconds
- MeetingStartFailed
- MeetingFailed

클라이언트 측 로깅 활성화

ConsoleLogger 객체에 LogLevel.INFO를 전달하여 INFO 수준 브라우저 로그를 활성화할 수 있습니다.

```
const logger = new ConsoleLogger('MyLogger', LogLevel.INFO);const meetingSession = new DefaultMeetingSession(configuration,logger,deviceController);
```

또한 Amazon Chime SDK for JavaScript의 POSTLogger 구성 요소를 사용하여 Amazon CloudWatch Logs와 같은 백엔드의 브라우저 로그를 캡처할 수 있습니다. POSTLogger는 HTTP POST가 [POSTLogger 생성자](#)의 주어진 URL에 브라우저 로그를 업로드하는 요청을 하도록 합니다. 예를 들어, [GitHub의 Amazon Chime SDK 서버리스 데모](#)는 향후 조사를 위해 POSTLogger를 사용하여 브라우저 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 보냅니다.

서버 측 로깅 활성화

Amazon Chime SDK for JavaScript는 MeetingStartFailed 및 MeetingFailed와 같은 주요 회의 이벤트를 사용하여 eventDidReceive 옵저버 메서드도 직접 호출합니다. 회의 이벤트에는 종종 실패의 구체적인 이유가 포함됩니다. 예를 들어, 대규모 고객 그룹이 실패를 경험한다고 가정해 보겠습니다. 웹 애플리케이션은 이러한 회의 이벤트를 수집한 다음 당사와 공유하여 근본 원인을 해결할 수 있습니다. 회의 이벤트에 대한 자세한 내용은 [GitHub의 회의 이벤트 지침](#) 및 블로그 게시물 [Monitoring and troubleshooting with Amazon Chime SDK meeting events](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 회의 문제 해결

이 주제의 섹션에서는 Amazon Chime SDK 회의의 문제를 자체적으로 해결하는 여러 가지 방법을 설명합니다.

주제

- [FAQ 및 알려진 문제 확인](#)
- [네트워크 액세스 확인](#)

FAQ 및 알려진 문제 확인

다음 GitHub의 FAQ 및 알려진 문제 목록에서 문제 해결 및 디버깅 조언을 확인하세요.

- [Amazon Chime SDK – JavaScript - Meetings](#)
- [Amazon Chime SDK – JavaScript - Media](#)
- [Amazon Chime SDK – JavaScript - Networking](#)
- [Amazon Chime SDK – Audio and Video](#)

네트워크 액세스 확인

기업에서는 종종 네트워크 방화벽이 특정 포트에 대한 액세스를 제한하거나 기업 네트워크 외부의 IP 주소 범위에 대한 연결을 제한하는 경우가 있습니다. 다음 섹션에서는 네트워크 액세스를 확인할 수 있는 몇 가지 방법을 설명합니다.

주제

- [AWS SDK 및 Amazon Chime SDK 서브넷 및 포트 검증](#)
- [데모 앱을 사용한 문제 재현](#)
- [Meeting Readiness Checker 사용](#)

AWS SDK 및 Amazon Chime SDK 서브넷 및 포트 검증

Amazon Chime SDK를 사용하는 애플리케이션은 서버와 클라이언트라는 두 개의 계층을 활용합니다. 서버 계층은 AWS SDK를 사용하며 서버 측 회의 핸들러가 있습니다. 클라이언트 계층은 클라이언트 SDK를 사용합니다.

AWS SDK는와 같은 서버 APIs 호출하는 데 사용됩니다.[CreateMeeting](#). 이러한 APIs us-east-1, , us-west-2, ap-southeast-1, eu-central-1 us-gov-east-1 및 us-gov-west-1 리전의 AWS 글로벌 서비스 엔드포인트에 연결됩니다. AWS 일반 참조의 [AWS IP 주소 범위](#) 페이지에는 각 리전의 IP 주소 범위가 나열되어 있습니다. 서비스 엔드포인트 및 할당량에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK for JavaScript와 같은 클라이언트 SDK는 *.chime.aws 도메인의 서비스 엔드포인트에 연결됩니다.

다음 검증을 사용하여 네트워크 권한이 있는지 확인하세요.

- GitHub의 [Amazon Chime SDK Meeting Readiness Checker](#)를 실행하여 네트워크 및 포트에 연결할 수 있는지 확인합니다.
- 네트워크 또는 최종 사용자 네트워크에서 *.chime.aws 도메인을 확인할 수 있는지 확인합니다.
- 방화벽이 제어 명령의 경우 TCP 포트 443을 통해 IP 범위에 연결하고 미디어의 경우 UDP 포트 3478을 통해 AWS IP 범위에 연결할 수 있는지 확인합니다.

데모 앱을 사용한 문제 재현

모범 사례는 데모 앱 중 하나에서 문제 재현을 시도하여 디버깅 프로세스를 시작하는 것입니다. 이를 통해 서비스 팀은 문제가 있을 수 있는 위치를 찾을 수 있습니다. 데모 앱으로 문제를 재현할 수 없는 경우 앱 코드를 검토하여 관련 사용 사례를 어떻게 구현했는지 확인할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK	기능	데모 앱 리소스
JavaScript SDK	회의	데모 지침 , 소스 코드
React 구성 요소	회의	데모 지침 , 소스 코드
회의 대화	메시지 전송	블로그 게시물 , 데모 지침 , 소스 코드
iOS/Android	회의	(블로그 게시물) Building a Meeting Application on Android using the Amazon Chime SDK (블로그 게시물) Building a Meeting Application on iOS using the Amazon Chime SDK
PSTN 오디오	인바운드 통화	블로그 게시물 , 소스 코드

Meeting Readiness Checker 사용

GitHub의 [Amazon Chime SDK Meeting Readiness Checker](#)를 사용하세요. 검사기는 오디오 및 비디오 디바이스와 사용자 연결을 확인하는 데 도움이 됩니다. 문제의 근본 원인을 확인할 수 있는 합격/불합격 상태를 사용하여 최종 사용자에게 결과를 제시할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 회의의 일반적인 문제 이해

다음 섹션에서는 일반적인 회의 문제에 대한 문제 해결 방법을 제공합니다.

주제

- [연결 문제](#)
- [오디오 및 비디오 품질 문제](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 대한 SDK 할당량 및 API 스로틀링 확인](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에 대한 지원 사례 열기](#)

연결 문제

연결 문제는 [네트워크 액세스 확인](#)을 참조하세요.

오디오 및 비디오 품질 문제

오디오 및 비디오 품질 문제에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 오디오 및 비디오 품질이 최적화되지 않는 주된 이유 두 가지는 네트워크 대역폭과 디바이스 성능입니다. 다양한 문제와 이러한 문제가 오디오/비디오 품질에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 GitHub의 [Quality, Bandwidth, and Connectivity](#)를 참조하세요. 이 문서에서는 대역폭 문제 및 가능한 완화 조치를 탐지하기 위해 모니터링할 수 있는 다양한 이벤트와 지표에 대해 설명합니다.

대상 회의 세션의 청중과 더 가까운 미디어 리전을 선택할 수 있습니다. 최적의 미디어 리전을 선택하는 방법을 알아보려면 회의 리전 사용(<https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/dg/chime-sdk-meetings-regions.html>)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK는 회의 참석자가 사용할 수 있는 대역폭에 따라 수신 및 업로드되는 비디오의 비디오 품질을 조정합니다. 다양한 비디오 레이아웃의 비디오 품질을 제어하는 방법을 알아보려면 Managing Video Quality for different Video Layouts(<https://aws.github.io/amazon-chime-sdk-js/modules/videolayout.html>)를 참조하세요. 이 문서에서는 비디오 수명 주기 관리 및 업링크 및 다운링크 정책에 대해 설명합니다.

비디오 해상도 고려 사항

- 비디오 업로드의 기본 해상도는 1400kbps에서 540p 및 15fps입니다. 대역폭에 따라 해상도와 프레임 속도를 줄일 수 있습니다.
- 사용 가능한 수신기 대역폭에 따라 표시할 비디오 타일 수를 결정하세요. 모든 비디오 타일 및 콘텐츠 공유에서 6Mbps를 넘기지 마세요. 대역폭이 충분하지 않은 경우 최종 사용자에게 검은색 비디오 타일이 표시됩니다.

비디오 업링크 및 다운링크 대역폭 정책 사용

Amazon Chime SDK는 다음과 같은 대역폭 정책을 제공합니다.

- `NScaleVideoUplinkBandwidthPolicy` - 데스크톱, 웹 및 모바일 클라이언트에서 사용하는 것과 거의 동일한 캡처 및 인코딩 파라미터를 구현합니다.
- `AllHighestVideoBandwidthPolicy` - 항상 최고 품질의 비디오 스트림을 구독합니다.
- `NoVideoDownlinkBandwidthPolicy` - 대역폭이 주어진 임계값 아래로 떨어지면 비디오를 비활성화합니다.
- `VideoPriorityBasedPolicy` - 대역폭이 낮은 경우 비디오보다 오디오를 우선시합니다.
- `VideoAdaptiveProbePolicy`

Amazon Chime SDK 회의에 대한 SDK 할당량 및 API 스로틀링 확인

[Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량](#) 페이지에는 서비스 할당량, API 속도 및 조정 가능 여부가 나와 있습니다. [AWS Console Service Quota](#) 페이지를 사용하여 할당량 조정을 요청할 수 있습니다.

API 속도 미세 조정

API 속도를 초과하는 애플리케이션은 HTTP 상태 코드 429와 `ThrottledClientException` 메시지를 수신합니다. API 속도를 조정할 수 있지만 조정하기 전에 애플리케이션에 해당 속도를 소진할 수 있는 버그가 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어 회의를 반복해서 생성하거나 회의를 만들고 정리하지 않을 수 있습니다.

회의를 생성하는 방법에 따라 코드를 수정해야 할 수 있습니다. 예를 들어, `CreateMeeting` 및 `CreateAttendee`를 다음으로 교체합니다.

- [CreateMeetingWithAttendees](#) - 회의당 최대 10명의 참석자를 생성합니다.
- [BatchCreateAttendee](#) - 회의당 최대 100명의 참석자를 생성합니다.

생성된 참석자를 데이터베이스에 저장하고 초대자가 회의에 참여할 때 참석자 정보를 가져온 다음 미리 생성된 참석자와 연결할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 회의에 대한 지원 사례 열기

질문이 더 있거나 비즈니스에 대한 지원이 필요한 경우 [AWS 고객 지원](#)에 문의할 수 있습니다. 지원 계획에 대한 자세한 내용은 [Support 플랜 비교](#) 페이지를 참조하세요. 지원 사례를 만들 때는 항상 문제가 있는 계정에서 시작합니다. 콘솔 브라우저 로그, 회의 및 참석자 ID, 관련 지원 사례 또는 GitHub 문제를 기입합니다.

Amazon Chime SDK 메시징 사용

Amazon Chime SDK 개발자 안내서의 이 섹션을 사용하여 Amazon Chime SDK 서비스에서 실행되는 메시징 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이 SDK는 기본 메시징 앱을 만드는 데 필요한 개념적이고 실용적인 정보를 제공합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징의 사전 조건 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징 개념 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징 아키텍처 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시지 유형 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징 시작하기](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 시스템 메시지 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징의 IAM 역할 예시](#)
- [역할별 권한 부여 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시징 데이터 스트리밍](#)
- [엘라스틱 채널을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에서 라이브 이벤트 주최](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에 모바일 푸시 알림을 사용하여 메시지 수신](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에 서비스 연결 역할 사용](#)
- [채널 흐름을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징용 메시지 처리](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 지능형 채널 에이전트로 AppInstanceBots 사용](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징의 메시지 보존 관리](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 사용자 인터페이스 구성 요소](#)
- [클라이언트 라이브러리와 Amazon Chime SDK 메시징 통합](#)
- [JavaScript와 함께 Amazon Chime SDK 메시징 사용](#)

Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션

[Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스는 AppInstances, AppInstanceUsers 등의 Amazon Chime SDK 자격 증명 리소스를 생성하고 관리하는 데 사용되는 API를 위한 전용 공간입니다. 네임스페이스

를 사용하여 사용 가능한 모든 AWS 리전에서 Amazon Chime SDK 자격 증명 API 엔드포인트를 처리합니다. Amazon Chime SDK를 막 사용하기 시작한 경우 이 네임스페이스를 사용하세요. 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하는 기존 애플리케이션은 전용 네임스페이스로의 마이그레이션을 계획해야 합니다.

주제

- [마이그레이션하는 이유](#)
- [마이그레이션하기 전](#)
- [네임스페이스 간 차이점](#)

마이그레이션하는 이유

다음과 같은 이유로 [Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

API 엔드포인트 선택

Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스는 API 엔드포인트를 [사용할 수 있는 모든 리전](#)에서 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 유일한 API 네임스페이스입니다. us-east-1 이외의 API 엔드포인트를 사용하려면 Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스를 사용해야 합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

업데이트되고 새로운 메시징 API

Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스에서만 자격 증명 API를 추가하거나 업데이트합니다.

마이그레이션하기 전

마이그레이션하기 전에 네임스페이스 간 차이점에 유의해야 합니다. 다음 표에는 차이점과 그에 대한 설명이 나와 있습니다.

	Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
AWS SDK 네임스페이스	ChimeSDKIdentity	Chime
리전	다양함	us-east-1 전용

	Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
서비스 보안 주체	https://identity.chime.amazonaws.com	https://chime.amazonaws.com
API	자격 증명용 API만	자격 증명 및 Amazon Chime의 기타 부분을 위한 API
사용자 만료	Available	사용할 수 없음
봇	Available	사용할 수 없음

네임스페이스 간 차이점

다음 섹션에서는 Chime 네임스페이스와 ChimeSDKIdentity 네임스페이스의 차이점을 설명합니다.

AWS SDK 네임스페이스

Amazon Chime SDK 네임스페이스는 Chime 공식 이름을 사용합니다. Amazon Chime SDK Identity 네임스페이스는 ChimeSDKIdentity 공식 이름을 사용합니다. 이름의 정확한 형식은 플랫폼마다 다릅니다.

예를 들어 Node.js의 AWS SDK를 사용하여 자격 증명을 생성하는 경우 코드 줄을 사용하여 네임스페이스를 처리합니다.

```
const chimeIdentity = AWS.Chime();
```

ChimeSDKIdentity 네임스페이스로 마이그레이션하려면 이 코드 줄을 새 네임스페이스와 엔드포인트 리전으로 업데이트하세요.

```
const chimeIdentity = AWS.ChimeSDKIdentity({ region: "eu-central-1" });
```

리전

[Amazon Chime](#) 네임스페이스는 us-east-1 리전의 API 엔드포인트만 다릅니다. [Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스는 사용 가능한 모든 리전의 Amazon Chime SDK Identity API 엔드포인트를 처리할 수 있습니다. 엔드포인트 리전의 현재 목록은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

엔드포인트

[Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스와는 다른 API 엔드포인트를 사용합니다.

ID 리소스를 생성하는 데 사용된 엔드포인트만 자격 증명 리소스를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, eu-central-1의 엔드포인트를 통해 생성된 AppInstance는 eu-central-1을 통해서만 수정할 수 있습니다. 또한 Chime 네임스페이스를 통해 생성된 AppInstance를 us-east-1의 ChimeSDKIdentity 네임스페이스로 주소 지정하거나 AppInstance 및 AppInstanceUser 멤버가 생성된 리전이 아닌 다른 리전에서 채널을 생성할 수 없음을 의미합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 보안 주체

[Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스는 새로운 서비스 주체인 Identity.chime.amazonaws.com을 사용합니다. 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하는 SQS, SNS 또는 기타 IAM 액세스 정책이 있는 경우 새 서비스 보안 주체에 대한 액세스 권한을 부여하도록 해당 정책을 업데이트해야 합니다.

API

[Amazon Chime SDK Identity](#) 네임스페이스에는 메시징 리소스를 생성 및 관리하고 메시지를 전송 및 수신하기 위한 API만 포함되어 있습니다. [Amazon Chime](#) 네임스페이스에는 Amazon Chime 서비스의 다른 부분과 메시징을 위한 API가 포함되어 있습니다.

사용자 만료

AppInstanceUsers 생성 시 만료 설정을 통해 임시 사용자를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 대규모 브로드캐스트 기간 동안만 존재하는 채팅 사용자를 생성할 수 있습니다. Identity 네임스페이스만 AppInstanceUsers에 대한 만료 설정을 지원합니다.

봇

[AppInstanceBot](#) API를 사용하여 Amazon Lex V2에서 제공하는 채팅 봇을 애플리케이션에 추가할 수 있습니다. Identity 네임스페이스에서는 AppInstanceBots 봇만 사용할 수 있습니다. 봇에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 지능형 채널 에이전트로 AppInstanceBots 사용](#) 섹션을 참조하세요.

추가 API

Identity 네임스페이스에는 Chime 네임스페이스에는 없는 추가 API 목록이 점점 늘어나고 있습니다. Amazon Chime SDK로 시작하는 경우 ID 네임스페이스를 사용하여 모든 최신 기능에 액세스할

수 있습니다. 현재 API에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조의 [Amazon Chime SDK Identity](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스로 마이그레이션

[Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스는 Amazon Chime SDK 메시징 리소스를 생성하고 관리하는 API를 위한 전용 공간입니다. 네임스페이스를 사용하여 사용 가능한 모든 AWS 리전에서 Amazon Chime SDK 메시징 API 엔드포인트를 주소 지정할 수 있습니다. Amazon Chime SDK를 막 사용하기 시작한 경우 이 네임스페이스를 사용하세요. 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하는 기존 애플리케이션은 전용 네임스페이스로의 마이그레이션을 계획해야 합니다.

주제

- [마이그레이션하는 이유](#)
- [마이그레이션하기 전](#)
- [네임스페이스 간 차이점](#)

마이그레이션하는 이유

다음과 같은 이유로 [Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

API 엔드포인트 선택

Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스는 [사용 가능한 모든 리전](#)에서 API 엔드포인트를 사용할 수 있는 유일한 API 네임스페이스입니다. 미국 동부(버지니아 북부) 이외의 API 엔드포인트를 사용하려면 Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스를 사용해야 합니다.

Amazon Chime SDK 메시징이 AWS 리전을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 [사용 가능한 리전](#)을 참조하세요.

업데이트되고 새로운 메시징 API

메시징 API는 Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스에서만 추가하거나 업데이트합니다.

마이그레이션하기 전

마이그레이션하기 전에 네임스페이스 간 차이점에 유의해야 합니다. 다음 표에는 차이점과 그에 대한 설명이 나와 있습니다.

	Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
AWS SDK 네임스페이스	ChimeSDKMessaging	Chime
리전	다양함	미국 동부(버지니아 북부)에만 해당
API	메시징용 API 전용	메시징 및 Amazon Chime의 다른 부분을 위한 API
흐름	Available	사용할 수 없음
엘라스틱 채널	Available	사용할 수 없음

네임스페이스 간 차이점

다음 섹션에서는 Amazon Chime 네임스페이스와 Amazon Chime SDK Messaging 네임스페이스의 차이점을 설명합니다.

AWS SDK 네임스페이스

Amazon Chime SDK 네임스페이스는 Chime 공식 이름을 사용합니다. Amazon Chime SDK 메시징 네임스페이스는 ChimeSDKMessaging 공식 이름을 사용합니다. 이름의 정확한 형식은 플랫폼마다 다릅니다.

예를 들어 Node.js의 AWS SDK를 사용하여 메시징을 생성하는 경우 코드 줄을 사용하여 네임스페이스를 처리합니다.

```
const chimeMessaging = AWS.Chime();
```

Amazon Chime 메시징 SDK로 마이그레이션하려면 이 코드 줄을 새 네임스페이스와 엔드포인트 리전으로 업데이트하세요.

```
const chimeMessaging = AWS.ChimeSDKMessaging({ region: "Europe (Frankfurt)" });
```

리전

[Amazon Chime](#) 네임스페이스는 US East (N. Virginia) 리전의 API 엔드포인트만 다릅니다. [Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스는 사용 가능한 모든 리전의 Amazon Chime SDK 메시징 API 엔드포인트를 처리할 수 있습니다. 메시징 리전 최신 목록은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

엔드포인트

[Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스와는 다른 API 엔드포인트를 사용합니다.

메시징 리소스를 생성하는 데 사용된 엔드포인트만 메시징 리소스를 수정하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, Europe (Frankfurt)의 엔드포인트를 통해 만든 메시징 리소스는 Europe (Frankfurt)을 통해서만 수정할 수 있습니다. 즉, 유럽(프랑크푸르트)의 엔드포인트를 통해 생성된 채널은 유럽(프랑크푸르트)을 통해서만 수정할 수 있습니다. 또한 Chime 네임스페이스를 통해 생성된 채널은 미국 동부(버지니아 북부)의 ChimeSDKMessaging 네임스페이스로 주소를 지정할 수 없다는 의미이기도 합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 보안 주체

[Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스는 새로운 서비스 보안 주체인 `messaging.chime.amazonaws.com`를 사용합니다. 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하는 SQS, SNS 또는 기타 IAM 액세스 정책이 있는 경우 새 서비스 보안 주체에 대한 액세스 권한을 부여하도록 해당 정책을 업데이트해야 합니다.

API

[Amazon Chime SDK 메시징](#) 네임스페이스에는 메시징 리소스를 생성 및 관리하고 메시지를 전송 및 수신하기 위한 API만 포함되어 있습니다. [Amazon Chime](#) 네임스페이스에는 Amazon Chime 서비스의 다른 부분과 메시징을 위한 API가 포함되어 있습니다.

채널 흐름

채널 흐름을 통해 개발자는 메시지 채널의 구성원에게 전달되기 전에 진행 중인 메시지에 대한 비즈니스 로직을 실행할 수 있습니다. 예를 들어 주민등록번호, 전화번호와 같은 민감한 데이터 또는 욕설이 전달되기 전에 메시지에서 제거하는 흐름을 만들 수 있습니다. 이는 기업 커뮤니케이션 정책 또는 기타 커뮤니케이션 지침을 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 채널 흐름을 사용하여 설문 조사 응답을 집계한 후 결과를 참가자에게 다시 보내거나 SMS를 통해 메시지를 보내는 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

채널 흐름은 ChimeSDKMessaging 네임스페이스에서만 사용할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [채널 흐름을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징용 메시지 처리](#) 섹션을 참조하세요.

엘라스틱 채널

엘라스틱 채널은 최대 백만 명의 채팅 사용자가 정의된 수의 하위 채널에서 자동으로 균형을 이루는 대규모 채팅 경험을 지원합니다. 엘라스틱 채널은 ChimeSDKMessaging 엔드포인트에서만 사용할 수 있습니다. 엘라스틱 채널에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [엘라스틱 채널을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에서 라이브 이벤트 주최](#) 섹션을 참조하세요.

추가 API

메시징 네임스페이스에는 Chime 네임스페이스에는 없는 추가 API 목록이 점점 늘어나고 있습니다. Amazon Chime SDK로 시작하는 경우 메시징 네임스페이스를 사용하여 모든 최신 기능에 액세스할 수 있습니다. 현재 API에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조의 [Amazon Chime SDK 메시징](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징의 사전 조건 이해

Amazon Chime SDK 메시징을 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 프로그래밍 기능.
- AWS 계정.
- Amazon Chime SDK 메시징을 사용하여 애플리케이션의 IAM 역할을 구성할 수 있는 권한.

대부분의 경우 다음 사항도 필요합니다.

- 클라이언트 애플리케이션 - 메시징 UI를 표시하고, Amazon Chime SDK를 사용하여 웹 소켓에 연결하고, 상태를 관리합니다.
- 서버 애플리케이션 - ID 및 사용자를 관리합니다.

Amazon Chime SDK 메시징 개념 이해

Amazon Chime SDK 메시징을 효과적으로 사용하려면 다음 용어와 개념을 이해해야 합니다.

ApplInstance

Amazon Chime SDK 메시지를 사용하려면 먼저 `AppInstance`를 생성해야 합니다.

`AppInstance`에는 `AppInstanceUsers` 및 `Channels`가 포함됩니다. 일반적으로 애플리케이션용 `AppInstance` 하나를 생성하게 됩니다. AWS 계정에는 여러 `AppInstances`. `AppInstance` 수준에서 메시지 보존 및 스트리밍 구성과 같은 앱 수준 설정을 지정합니다. `AppInstance`는 `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id` 형식의 고유한 ARN으로 식별됩니다.

AppInstanceUser

`AppInstanceUser`는 메시지를 보내고, 채널을 만들고, 채널에 참여하는 등의 엔티티입니다. 일반적으로 앱 사용자에게 대한 일대일 `AppInstanceUser` 매핑을 생성합니다. 또한 백엔드 서비스에 연결하기 위해 `AppInstanceUser`를 만들어 사용자가 메시지를 백엔드 서비스에서 보낸 것으로 식별할 수 있도록 할 수도 있습니다. `AppInstanceUsers`는 `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id`와 같은 ARN으로 식별됩니다. `app_instance_user_id`를 제어할 수 있으며, 애플리케이션에 이미 있는 ID를 재사용하는 것이 가장 좋습니다.

채널

채널에 `AppInstanceUser`를 추가하면 해당 사용자가 멤버가 되어 메시지를 주고받을 수 있습니다. 채널은 모든 사용자가 자신을 멤버로 추가할 수 있는 공개 채널과 채널 중재자만 멤버를 추가할 수 있는 비공개 채널로 설정할 수 있습니다. 채널 멤버를 숨길 수도 있습니다. 숨겨진 멤버는 대화를 볼 수 있지만 메시지를 보낼 수는 없으며 채널 멤버십에 추가되지 않습니다.

SubChannel

엘라스틱 채널의 구성원은 `SubChannels`라는 논리적 컨테이너로 구분됩니다. `AppInstanceUser`를 엘라스틱 채널에 추가하면 사용자는 하위 채널의 멤버가 되어 해당 특정 하위 채널에 대한 메시지를 보내고 받을 수 있습니다. 채널 멤버십 및 메시지는 하위 채널 수준이므로 한 하위 채널에서 멤버가 보낸 메시지를 다른 하위 채널의 멤버가 수신하지 않습니다. 멤버는 채널의 탄력적 특성을 지원하고 참여를 촉진하기 위해 여러 하위 채널로 이동됩니다.

UserMessage

채널에 속한 `AppInstanceUserSMS` 누구나 사용자 메시지를 보내고 받을 수 있습니다.

`AppInstanceUser`는 `STANDARD` 또는 `CONTROL` 메시지를 보낼 수 있습니다. `STANDARD` 메시지는 4KB의 데이터와 1KB의 메타데이터를 포함할 수 있습니다. `CONTROL` 메시지는 30바이트의 데이터만 포함할 수 있습니다. 메시지는 `PERSISTENT` 또는 `NON_PERSISTENT`일 수 있습니다. 채널 기록에서 `PERSISTENT` 메시지를 검색할 수 있습니다. `NON_PERSISTENT` 메시지는 현재 Amazon Chime SDK 메시징에 연결된 채널 멤버만 볼 수 있습니다.

시스템 메시지

Amazon Chime SDK는 멤버가 채널에 참여하거나 탈퇴하는 등의 이벤트에 대한 응답으로 시스템 메시지를 생성합니다.

Amazon Chime SDK 메시징 아키텍처 이해

Amazon Chime SDK 메시징을 서버 측 및 클라이언트 측 SDK로 사용할 수 있습니다. 서버 측 API는 AppInstance와 AppInstanceUser를 생성합니다. 다양한 후크와 구성을 사용하여 애플리케이션별 비즈니스 로직 및 검증을 추가할 수 있습니다. 이에 관한 정보는 [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시징 데이터 스트리밍](#) 섹션을 참조하세요. 또한 서버 측 프로세스는 AppInstanceUser를 대신하여 API를 호출하거나 백엔드 프로세스를 나타내는 전용 AppInstanceUser를 제어할 수 있습니다.

AppInstanceUser로 표시되는 클라이언트 측 애플리케이션은 Amazon Chime SDK 메시징 API를 직접 호출할 수 있습니다. 클라이언트 측 애플리케이션은 온라인 상태일 때 WebSocket 프로토콜을 사용하여 메시징 SDK에 연결합니다. 연결되면 자신이 멤버인 모든 채널에서 실시간 메시지를 수신합니다. 연결이 끊어져도 AppInstanceUser는 여전히 추가된 채널에 속하며, SDK의 HTTP 기반 API를 사용하여 해당 채널의 메시지 기록을 로드할 수 있습니다.

클라이언트 측 애플리케이션은 단일 AppInstanceUser로서 API를 호출할 수 있는 권한을 가집니다. IAM 자격 증명을 단일 로 범위를 지정하기 위해 AppInstanceUser클라이언트 측 애플리케이션은 AWS Cognito Identity Pools 또는 소규모 자체 호스팅 백엔드 API를 통해 파라미터화된 IAM 역할을 수임합니다. 인증에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시징용 최종 사용자 클라이언트 애플리케이션 인증](#) 섹션을 참조하세요. 반면 서버 측 애플리케이션은 일반적으로 관리자 권한이 있는 사용자와 같은 단일 앱 인스턴스 사용자에게 권한을 부여하거나 모든 앱 인스턴스 사용자를 대신하여 API 호출을 수행할 수 있는 권한을 가집니다.

Amazon Chime SDK 메시지 유형 이해

메시지는 채널을 통해 전송합니다. STANDARD, CONTROL 또는 SYSTEM 메시지를 보낼 수 있습니다.

- STANDARD 메시지의 크기는 최대 4KB이며 메타데이터를 포함할 수 있습니다. 메타데이터는 임의적이며 첨부 파일 링크를 포함하는 등 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.
- CONTROL 메시지는 30바이트로 제한되며 메타데이터는 포함되지 않습니다.
- STANDARD 및 CONTROL 메시지는 지속적이거나 비지속적일 수 있습니다. 지속적 메시지는 채널 기록에 보존되며 ListChannelMessages API 호출을 사용하여 볼 수 있습니다. 비지속적 메시지는 WebSocket을 통해 연결된 AppInstanceUser에게 전송됩니다.

- Amazon Chime SDK는 멤버가 채널에 가입하거나 채널에서 나가는 등의 이벤트에 대해 자동화된 SYSTEM 메시지를 전송합니다.

Amazon Chime SDK 메시징 시작하기

이 섹션의 주제에서는 Amazon Chime SDK 메시징 애플리케이션 빌드를 시작하는 방법을 설명합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstance 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 백엔드 서비스에서 SDK 직접 호출](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 최종 사용자 클라이언트 애플리케이션 인증](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 채널 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 보내기](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 ExpirationSettings 사용](#)
- [WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 첨부 파일 구성](#)

Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstance 생성

Amazon Chime SDK 메시징을 사용하려면 먼저 AWS 계정AppInstance에서 Amazon Chime SDK를 생성해야 합니다.

주제

- [AppInstance 구축](#)
- [AppInstanceUser 생성](#)

AppInstance 구축

메시징을 위한 **AppInstance** 생성

1. CLI에서 `aws chime-sdk-identity create-app-instance --name NameOfAppInstance`를 실행합니다.
2. 응답 생성에서 AppInstanceArn, `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id`에 주목합니다.

AppInstanceUser 생성

AppInstance를 생성했다면 해당 AppInstance에 AppInstanceUser를 생성합니다. 일반적으로 사용자가 앱을 처음 등록하거나 로그인할 때 이 작업을 수행합니다. 백엔드 서비스를 대신하는 AppInstanceUser를 만들 수도 있습니다.

다음 예시에서는 백엔드 AppInstanceUser를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \
  --app-instance-arn "app_instance_arn" \
  --app-instance-user-id "back-end-worker" \
  --name "back-end-worker"
```

응답 생성에서 AppInstanceUserArn를 주목하세요. `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id` 형식입니다. 이 예시에서는 `app_instance_user_id`가 '백엔드 작업자'입니다.

Note

가장 좋은 방법은 클라이언트 애플리케이션에 대한 AppInstanceUser를 만들 때 AppInstanceUserId가 해당 사용자의 기존 고유 ID(예: 자격 증명 공급자의 sub)와 일치하도록 하는 것입니다. 이름은 메시지 발신자와 같은 일부 API 엔티티에 첨부되는 선택적 자리 표시자입니다. 이를 통해 메시지 발신자로 연결된 AppInstanceUser ARN에서 조회할 필요 없이 한 곳에서 사용자의 표시 이름을 제어할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 메시징용 백엔드 서비스에서 SDK 직접 호출

백엔드 서비스를 대표하는 사용자를 생성하고 나면 채널을 만들고, 해당 채널로 메시지를 보내고, 해당 채널에서 메시지를 읽습니다.

다음 CLI 명령을 실행해 공개 채널을 생성합니다.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \
  --app-instance-arn "app_instance_arn" \
  --name "firstChannel"
```


이 명령은 `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/channel/channel_id`. 형식으로 ARN을 생성합니다.

주제

- [백엔드 서비스에 대한 IAM 인증 작동 방식](#)
- [암시적 API 권한 부여 이해](#)
- [채널 메시지 전송 및 나열](#)

백엔드 서비스에 대한 IAM 인증 작동 방식

이전 섹션의 CLI 명령에서 `chime-bearer` 파라미터에 주목하세요. 이 파라미터는 채널 및 메시지와 같은 리소스를 만들거나 이 리소스와 상호 작용하는 사용자를 식별합니다. `CreateAppInstance`와 같이 개발자만 호출할 수 있는 API를 제외한 거의 모든 Amazon Chime SDK 메시징 API는 `chime-bearer`를 파라미터로 사용합니다.

Amazon Chime SDK 메시징 API에 대한 IAM 권한에는 `chime-bearer` 파라미터와 일치하는 `app-instance-user-arn` 이 필요합니다. API에 따라 추가 ARN(일반적으로 채널 ARN)이 필요할 수 있습니다. 위의 예와 같은 백엔드 서비스의 경우 이는 다음 예와 같은 IAM 정책으로 이어집니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime>DeleteChannelMembership",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:ListChannels",
        "chime>DeleteChannel",
        ...
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/back-end-worker",
        "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/channel/*"
      ]
    }
  ]
}
```

AppInstanceUser 섹션에서 Resource ARN과 채널 ARN을 주목하세요. 이 IAM 정책 예시에서는 백엔드 서비스에 ID가 '백엔드 작업자'인 사용자로서 API를 호출할 수 있는 권한을 부여합니다. 백엔드 서비스에서 앱을 사용하는 사람들을 위해 호출할 수 있도록 하려면 `app_instance_user_arn`을 `arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/*`로 변경하세요.

암시적 API 권한 부여 이해

Amazon Chime SDK 메시징 API에는 IAM 정책 외에도 암시적 권한이 있습니다. 예를 들어, AppInstanceUser는 사용자가 속한 채널에서만 메시지를 보내거나 채널 멤버십을 나열할 수 있습니다. 이에 대한 한 가지 예외는 AppInstanceAdmin으로 승격된 AppInstanceUser입니다. 기본적으로 관리자는 앱의 모든 채널에 대한 권한을 가집니다. 대부분의 사용 사례에서는 중요한 비즈니스 로직이 포함된 백엔드 서비스에만 이 권한이 필요합니다.

다음 CLI 명령은 백엔드 사용자를 관리자로 승격시킵니다.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-admin \
  --app-instance-admin-arn "app_instance_user_arn" \
  --app-instance-arn "app_instance_arn"
```

채널 메시지 전송 및 나열

다음 CLI 명령은 채널 메시지를 보냅니다.

```
aws chime-sdk-messaging send-channel-message \
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \
  --channel-arn "channel_arn" \
  --content "hello world" \
  --type STANDARD \
  --persistence PERSISTENT
```

다음 CLI 명령은 채널 메시지를 역순으로 나열합니다.

- `aws chime list-channel-messages`
- `aws chime-sdk-messaging list-channel-messages`

```
aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \
  --chime-bearer "app_instance_user_arn" \
  --channel-arn "channel_arn"
```

Amazon Chime SDK 메시징용 최종 사용자 클라이언트 애플리케이션 인증

최종 사용자 클라이언트 애플리케이션에서 Amazon Chime SDK 메시징을 실행할 수도 있습니다.

[Amazon Chime SDK 메시징용 백엔드 서비스에서 SDK 직접 호출](#) 섹션에서는 create-channel, send-channel-message, list-channel-messages와 같은 API 호출 방법을 설명합니다. 브라우저 및 모바일 애플리케이션과 같은 최종 사용자 클라이언트 애플리케이션은 이와 동일한 API 호출을 수행합니다. 또한 클라이언트 애플리케이션은 웹소켓을 통해 연결하여 자신이 멤버로 있는 채널의 메시지 및 이벤트에 대한 실시간 업데이트를 받을 수도 있습니다. 이 섹션에서는 특정 앱 인스턴스 사용자 범위가 지정된 클라이언트 애플리케이션에 IAM 자격 증명을 제공하는 방법을 다룹니다. 최종 사용자에게 이러한 자격 증명에 있으면 백엔드 서비스에서 [Amazon Chime SDK 메시징용 백엔드 서비스에서 SDK 직접 호출](#) 섹션에 나와 있는 API 호출을 수행할 수 있습니다. 클라이언트 애플리케이션의 전체 데모를 보려면 <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/tree/main/apps/chat>을 참조하세요. 클라이언트 앱이 속한 채널로부터 실시간 메시지를 수신하는 방법에 대한 자세한 내용은 [WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신](#) 섹션을 참조하세요.

최종 사용자에게 IAM 자격 증명 제공

Amazon Chime SDK 메시징은 기본적으로 AWS Identity and Access Management(IAM) 정책과 통합되어 수신 요청을 인증합니다. IAM 정책은 개별 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 사용 사례에 맞게 범위가 축소된 제한된 자격 증명을 제공하도록 IAM 정책을 만들 수 있습니다. Amazon Chime SDK 메시징 사용자를 위한 정책을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시징의 IAM 역할 예시](#) 섹션을 참조하세요.

기존 ID 공급자가 있는 경우 다음과 같은 옵션을 사용하여 기존 ID를 Amazon Chime SDK 메시징과 통합할 수 있습니다.

- 기존 자격 증명 공급자를 사용하여 사용자를 인증한 다음 인증 서비스를 AWS Security Token Service(STS)와 통합하여 클라이언트에 대한 자체 자격 증명 벤딩 서비스를 생성할 수 있습니다. STS는 IAM 역할을 맡기 위한 API를 제공합니다.
- 이미 SAML 또는 OpenID 호환 자격 증명 공급자가 있는 경우, AWS STS [AssumeRoleWithSAML](#) 및 [AssumeRoleWithWebIdentity](#)에 대한 호출을 추상화하는 Amazon [Cognito ID 풀](#)을 사용하는 것이 좋습니다. Amazon Cognito는 OpenID, SAML, Sign with Amazon, Sign with Apple과 같은 퍼블릭 자격 증명 공급자를 통합합니다.

자격 증명 공급자가 없는 경우 Amazon Cognito 사용자 풀을 시작할 수 있습니다. Amazon Chime SDK 메시징 기능과 함께 Amazon Cognito를 사용하는 방법에 대한 예는 [Amazon Chime SDK 메시징을 사용하여 애플리케이션에 채팅 기능 구축](#)을 참조하세요.

또는 [AWS STS](#)를 사용하여 자체 보안 인증 벤딩 서비스를 만들거나 자체 ID 공급자를 구축할 수 있습니다.

보안 인증 벤딩을 위해 STS 사용

ActiveDirectory LDAP와 같은 IDP가 이미 있고 사용자 지정 자격 증명 벤딩 서비스를 구현하거나 인증되지 않은 회의 참석자에게 채팅 액세스 권한을 부여하려는 경우 [AWS STS AssumeRole API](#)를 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 먼저 Amazon Chime SDK 메시징 SDK 역할을 생성합니다. 역할을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [역할을 생성하여 IAM 사용자에게 권한 위임](#)을 참조하세요.

IAM 역할은 다음과 같이 애플리케이션에서 사용할 Amazon Chime SDK 메시징 작업에 대한 권한을 갖게 됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime>DeleteChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:DescribeChannelModerator",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:DescribeChannel",
        "chime:ListChannels",

```

```

        "chime:DeleteChannel",
        "chime:RedactChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelMessage",
        "chime:Connect",
        "chime:ListChannelBans",
        "chime:CreateChannelBan",
        "chime:DeleteChannelBan",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:AssociateChannelFlow",
        "chime:DisassociateChannelFlow",
        "chime:GetChannelMessageStatus"
    ],
    "Resource": [
        "${chime_app_instance_arn}/user/
        ${aws:PrincipalTag/my_applications_user_id}",
        "${chime_app_instance_arn}/channel/*"
    ]
}
]
}
}

```

이 예시에서는 이 역할을 ChimeMessagingSampleAppUserRole이라고 부릅니다.

사용자 ARN 리소스의 ChimeMessagingSampleAppUserRole 정책

`${my_application_user_id}`에 있는 세션 태그를 주목하세요. 이 세션 태그는 [AssumeRole](#) API 직접 호출에서 파라미터화되어 반환되는 자격 증명을 단일 사용자의 권한으로 제한합니다.

[AssumeRole](#) 및 [TagSession](#) API 직접 호출은 IAM 사용자와 같이 이미 인증된 IAM 엔티티를 사용하여 호출됩니다. [AWS Lambda 실행 역할](#)과 같은 다른 IAM 역할로도 API를 직접 호출할 수 있습니다. 해당 IAM ID에는 ChimeMessagingSampleAppUserRole에서 AssumeRole 및 TagSession을 호출할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole"
    }
  ]
}

```

```
    }
  ]
}
```

이 예시에서는 이 역할을 ChimeSampleAppServerRole이라고 부릅니다.

ChimeMessagingSampleAppServerRole에서 [STS AssumeRole API](#)를 직접 호출할 수 있도록 허용하는 신뢰 정책을 사용하여 ChimeMessagingSampleAppUserRole을 설정해야 합니다. IAM 역할과 함께 신뢰 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [IAM 역할로 신뢰 정책을 사용하는 방법](#)을 참조하세요. AWS IAM 역할 콘솔을 사용하여이 정책에 추가할 수 있습니다ChimeMessagingSampleAppUserRole. 다음 예시는 일반적인 신뢰 관계를 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppServerRole"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

샘플 배포에서 [Amazon EC2](#) 인스턴스 또는 AWS Lambda 는를 사용하여 시작됩니다ChimeMessagingSampleAppServerRole. 그러면 서버가

1. 클라이언트의 자격 증명 수신 요청에 대해 애플리케이션별 권한 부여를 수행합니다.
2. `${aws:PrincipalTag/my_applications_user_id}`를 파라미터화하는 태그를 사용하여 ChimeMessagingSampleAppUserRole에서 STS AssumeRole을 호출합니다.
3. AssumeRole 호출에서 반환된 자격 증명을 사용자에게 전달합니다.

다음 예시는 2단계의 역할을 가정하기 위한 CLI 명령을 보여줍니다.

```
aws sts assume-role --role-arn
arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole --role-
session-name demo --tags Key=my_applications_user_id,Value=123456789
```

Amazon Chime SDK 메시징용 채널 생성

본인 최종 사용자가 채널을 생성할 수 있습니다. 채널을 만든 후에는 본인 또는 최종 사용자도 채널에 구성원을 추가해야 합니다. 채널 생성을 위한 샘플 코드는 [GitHub의 샘플 애플리케이션](#)에서 이용할 수 있습니다.

채널 생성 및 구성원 추가에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [CreateChannel](#)
- [CreateChannelMembership](#)

Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 보내기

[SendChannelMessage](#) API를 사용하여 메시지를 전송할 수 있습니다. 샘플 코드는 [GitHub의 샘플 애플리케이션](#)에서 이용할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 메시징에서 ExpirationSettings 사용

AppInstanceUser 또는 Channel을 만들 때 ExpirationSettings를 사용하여 해당 리소스가 자동으로 삭제되도록 구성할 수 있습니다. ExpirationSettings는 스토리지 비용을 절감하고 리소스 한도 초과 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 7일이 지난 후 사용하지 않는 채널을 삭제하거나 테스트 목적으로만 호출된 AppInstanceUser를 삭제할 수 있습니다.

AppInstanceUser의 경우 사용자 생성 시간을 기준으로 만료 기간을 지정합니다. Channel의 경우 채널 생성 시간 또는 마지막 메시지 시간을 기준으로 만료 기간을 지정합니다. 후자의 경우 메시지 활동을 사용하여 자동 삭제를 사용자 지정할 수 있습니다.

Important

리소스가 만료된 후 곧바로 ExpirationSettings가 백그라운드 프로세스를 시작하여 해당 리소스를 삭제합니다. 프로세스는 일반적으로 6시간이 소요되지만 이 시간은 달라질 수 있습니다.

아직 삭제되지 않은 만료된 AppInstanceUsers 및 Channels은 여전히 유효하고 활성 상태로 표시됩니다. 해당 항목들의 만료 설정을 업데이트하거나 제거할 수 있으며 시스템이 변경 사항을 반영합니다.

주제

- [ExpirationSettings 구성하기](#)
- [만료된 리소스 삭제에 대한 AWS CloudTrail 이벤트](#)

ExpirationSettings 구성하기

다음 섹션에서는 Channel 또는 ExpirationSettings의 AppInstanceUser를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

리소스 생성 시 ExpirationSettings 구성

[CreateAppInstanceUser](#) 또는 [CreateChannel](#) API를 실행할 때 ExpirationSettings를 구성할 수 있습니다. ExpirationSettings 파라미터를 설정하는 경우 다음 IAM 권한을 부여해야 합니다.

- AppInstanceUser를 생성할 때 `chime:PutAppInstanceUserExpirationSettings`
- Channel을 생성할 때 `chime:PutChannelExpirationSettings`.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 하루 후에 만료AppInstanceUser되는를 생성합니다.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \
--app-instance-arn "app_instance_arn" \
--app-instance-user-id "backend-worker" \
--name "backend-worker" \
--expiration-settings '{
    "ExpirationDays": 1,
    "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP"
}'
```

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 메시지를 마지막으로 수신한 후 하루 후에 만료Channel되는를 생성합니다.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \
--app-instance-arn "app_instance_arn" \
--name "firstChannel" \
--expiration-settings '{
    "ExpirationDays": 1,
    "ExpirationCriterion": "LAST_MESSAGE_TIMESTAMP"
}'
```


PUT API를 사용하여 ExpirationSettings 구성하기

[PutAppInstanceUserExpirationSettings](#) 및 [PutChannelExpirationSettings](#) API를 사용하여 ExpirationSettings를 생성, 업데이트 및 삭제할 수도 있습니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 AppInstanceUser의를 업데이트하는 방법을 보여줍니다 ExpirationSettings.

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-user-expiration-settings \
--app-instance-user-arn "app_instance_user_arn" \
--expiration-settings '{
    "ExpirationDays": 30,
    "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP"
}'
```

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 채널의를 삭제하는 방법을 보여줍니다 ExpirationSettings.

```
aws chime-sdk-messaging put-channel-expiration-settings \
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \
--channel-arn "channel_arn"
```

만료된 리소스 삭제에 대한AWS CloudTrail 이벤트

시스템이 만료된 리소스를 삭제하면 ExpireAppInstanceUser 또는 ExpireChannel 이벤트를 AWS CloudTrail로 전송합니다. 이벤트 유형은 삭제된 자산의 유형에 따라 달라집니다.

다음 예시는 AppInstanceUser 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "chime.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2023-03-15T00:00:00Z",
  "eventSource": "chime.amazonaws.com",
  "eventName": "ExpireAppInstanceUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "chime.amazonaws.com",
  "userAgent": "chime.amazonaws.com",
```

```

    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::Chime::AppInstanceUser",
        "ARN": "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app-instance-id/
user/user-id"
      }
    ],
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "serviceEventDetails": {
      "reason": "AppInstanceUser deleted due to expiration settings."
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신

[Amazon Chime JS SDK](#)로 WebSocket을 사용하여 메시지를 수신하거나 원하는 WebSocket 클라이언트 라이브러리를 사용할 수 있습니다.

WebSocket 사용을 시작하려면 다음 항목을 나열된 순서대로 따르세요.

주제

- [IAM 정책 정의](#)
- [엔드포인트 검색](#)
- [연결 설정하기](#)
- [미리 가져오기를 사용하여 채널 세부 정보 전달하기](#)
- [이벤트 처리](#)

IAM 정책 정의

시작하려면 WebSocket 연결을 설정할 수 있는 권한을 부여하는 IAM 정책을 정의합니다. 다음 예제 정책은 WebSocket 연결을 설정할 수 있는 AppInstanceUser 권한을 제공합니다.

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "chime:Connect"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/{app_instance_user_id}"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

엔드포인트 검색

다음 단계에서는 WebSocket 연결에 사용되는 엔드포인트를 검색하는 방법을 설명합니다.

1. [GetMessagingSessionEndpoint](#) API를 사용하여 WebSocket 엔드포인트를 검색합니다.
2. [GetMessagingSessionEndpoint](#) API에서 반환된 URL을 사용하여 서명 버전 4로 서명된 WebSocket URL을 구성합니다. 도움이 필요한 경우 [연결 설정하기](#) 섹션의 지침을 따르세요.

Note

WebSocket URL의 형식은 다음과 같습니다. *id.region.ws-messaging.chime.aws*

연결 설정하기

엔드포인트를 검색한 후에는 연결 API를 사용하여 Amazon Chime SDK 백엔드 서버에 대한 WebSocket 연결을 설정하고 AppInstanceUser에 대한 메시지를 수신합니다. 요청에 서명하려면

AWS 서명 버전 4를 사용해야 합니다. 요청에 서명하는 자세한 방법은 [서명 버전 4를 사용하여 AWS 요청에 서명](#) 단원을 참조하세요.

Note

엔드포인트를 검색하려면 [GetMessagingSessionEndpoint](#) API를 간접 호출하면 됩니다. 선택한 WebSocket 클라이언트 라이브러리를 사용하여 엔드포인트에 연결할 수 있습니다.

요청 구문

```
GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
&sessionId={sessionId}
&userArn={appInstanceUserArn}
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE
```

URI 요청 파라미터

모든 URI 요청 쿼리 파라미터는 URL로 인코딩되어야 합니다.

X-Amz-Algorithm

AWS 서명 버전과 서명을 계산하는 데 사용한 알고리즘을 식별합니다. Amazon Chime SDK는 AWS 서명 버전 4 인증만 지원하므로, 이 항목의 값은 AWS4-HMAC-SHA256입니다.

X-Amz-Credential

이 파라미터는 액세스 키 ID 외에도 서명이 유효한 AWS 리전 및 서비스, 즉 범위를 제공합니다. 이 값은 서명 계산에 사용하는 범위와 일치해야 합니다. 이 파라미터의 값의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
<yourAccessKeyId>/<date>/<awsRegion>/<awsService >/aws4_request
```

예시:

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20201214/us-east-1/chime/aws4_request
```

X-Amz-Date

날짜 및 시간 형식은 ISO 8601 표준을 따르고, yyyyMMddTHH:mm:ssZ 형식을 사용해야 합니다. 예를 들어, 08/01/2020 15:32:41.982-700를 협정 세계시(UTC)로 변환하고 이를 20200801T083241Z로 제출해야 합니다.

X-Amz-Signed-Headers

서명 계산에 사용한 헤더를 나열합니다. 서명 계산에는 다음 헤더가 필요합니다.

- HTTP 호스트 헤더.
- 요청에 추가하려는 모든 x-amz-* 헤더.

Note

보안을 강화하려면 요청에 포함하려는 모든 요청 헤더에 서명해야 합니다.

X-Amz-Signatures

요청을 인증하기 위한 서명을 제공합니다. 이 서명은 Amazon Chime SDK가 계산하는 서명과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 Amazon Chime SDK는 요청을 거부합니다. 예: 733255ef022bec3f2a8701cd61d4b371f3f28c9f19EXAMPLEd48d5193d7.

X-Amz-Security-Token

Security Token Service에서 가져온 자격 증명 정보를 사용하는 경우의 선택적 자격 증명 파라미터입니다. 서비스에 대한 자세한 정보는 <https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/>를 참조하세요.

SessionId

설정 중인 WebSocket 연결의 고유 ID를 나타냅니다.

UserArn

연결을 설정하려는 AppInstanceUser의 ID를 나타냅니다. 값은 AppInstanceUser의 ARN이어야 합니다. 예제: arn:aws:chime:us%2Deast%2D1:123456789012:app%2Dinstance/694d2099%2Dcb1e%2D463e%2D9d64%2D697ff5b8950e/user/johndoe

미리 가져오기를 사용하여 채널 세부 정보 전달하기

WebSocket 연결을 설정할 때 쿼리 파라미터에 `prefetch-on=connect`를 지정하여 `CHANNEL_DETAILS` 이벤트를 전달할 수 있습니다. 미리 가져오기 기능은 Connect API와 함께 제공되며, 이 기능을 통해 사용자는 추가 API 호출 없이 풍부한 채팅 보기를 볼 수 있습니다. 사용자는 다음을 할 수 있습니다.

- 마지막 채널 메시지와 타임스탬프를 미리 볼 수 있습니다.
- 채널 멤버를 볼 수 있습니다.
- 채널의 읽지 않음 마커를 볼 수 있습니다.

사용자가 지정된 미리 가져오기 파라미터를 사용하여 연결하면 사용자는 연결이 설정되었음을 나타내는 세션 설정 이벤트를 수신합니다. 그러면 사용자는 최대 50개의 `CHANNEL_DETAILS` 이벤트를 수신합니다. 사용자의 채널이 50개 미만인 경우 연결 API는 `CHANNEL_DETAILS` 이벤트를 통해 모든 채널을 미리 가져오기합니다. 사용자의 채널이 50개 이상인 경우 API는 읽지 않은 메시지가 포함된 상위 50개 채널과 최신 `LastMessageTimestamp` 값을 미리 가져오기합니다. `CHANNEL_DETAILS` 이벤트는 무작위 순서로 도착하며 50개 채널 모두에 대한 이벤트를 수신합니다.

또한 미리 가져오기는 `ChannelMessages` 및 `ChannelMemberships`에 대해 다음을 반환합니다.

- `ChannelMessages` - [ChannelMessageSummary](#) 객체의 목록으로, `CreatedTimestamp`를 기준으로 내림차순 정렬됩니다. 사용자에게 표시된 최근 20개의 메시지만 포함됩니다. 채널에 현재 사용자에게 표시되지 않는 대상 메시지가 있는 경우에는 20개 미만의 메시지가 반환될 수 있습니다. 더 많은 메시지가 있으면 `ChannelMessagesHasMore` 부울이 설정됩니다. 소프트 제한, AWS 계정 수준에서 조정 가능.
- `ChannelMemberships` - [ChannelMembershipSummary](#) 객체의 목록입니다. 최대 30명의 채널 멤버를 포함합니다. 소프트 제한, AWS 계정 수준에서 조정 가능.

이 예시에서는 `prefetch-on=connect`를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
&sessionId=sessionId
&prefetch-on=connect
```

```
&userArn=appInstanceUserArn
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE
```

이 예시는 한 채널에 대한 응답을 보여 줍니다. 50개 채널 모두에 대한 응답을 받게 됩니다.

```
{
  "Headers": {
    "x-amz-chime-event-type": "CHANNEL_DETAILS",
    "x-amz-chime-message-type": "SYSTEM"
  },
  "Payload": JSON.stringify({
    Channel: ChannelSummary
    ChannelMessages: List of ChannelMessageSummary
    ChannelMemberships: List of ChannelMembershipSummary
    ReadMarkerTimestamp: Timestamp
    ChannelMessagesHasMore: Boolean
  })
}
```

이벤트 처리

연결을 설정한 후 AppInstanceUser가 메시지를 수신하려면 채널에 메시지를 추가해야 합니다. 이를 위해서는 [CreateChannelMembership](#) API를 사용합니다.

Note

AppInstanceUser는 항상 자신이 속한 모든 채널에 대한 메시지를 수신합니다. AppInstance가 연결을 끊으면 메시징이 중지됩니다.

AppInstanceAdmin과 ChannelModerator는 [CreateChannelMembership](#) API를 사용하여 채널에 대한 메시지를 명시적으로 추가하지 않는 한 메시지를 수신하지 않습니다.

다음 항목에서는 이벤트 처리 방법을 설명합니다.

주제

- [메시지 구조 이해](#)
- [연결 끊김 처리](#)

메시지 구조 이해

수신되는 모든 WebSocket 메시지는 다음 형식을 따릅니다.

```
{
  "Headers": {"key": "value"},
  "Payload": "{\"key\": \"value\"}"
}
```

헤더

Amazon Chime SDK 메시징은 다음 헤더 키를 사용합니다.

- x-amz-chime-event-type
- x-amz-chime-message-type
- x-amz-chime-event-reason

다음 섹션에서는 헤더의 가능한 값과 페이로드를 나열하고 설명합니다.

페이로드

웹소켓 메시지는 JSON 문자열을 반환합니다. JSON 문자열의 구조는 x-amz-event-type 헤더에 따라 달라집니다. 다음 표에는 가능한 x-amz-chime-event-type 값과 페이로드가 나열되어 있습니다.

EventType	페이로드 형식	
SESSION_ESTABLISHED	해당 없음. 이 메시지는 사용자가 WebSocket에 연결한 후 한 번 전송됩니다. 이는 WebSocket이 열려 있는 한 사용자가 SESSION_ESTABLISHED 메시지를 수신한 후 도착하는 채널의 모든 메시지 또는 이벤트가 사용자에게 확실히 전달된다는 것을 나타냅니다.	

EventType	페이로드 형식	
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	ChannelMessage	
REDACT_CHANNEL_MESSAGE		
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DELETE_CHANNEL_MESSAGE		
PENDING_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
PENDING_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
FAILED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
FAILED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DENIED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE		
DENIED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		

EventType	페이로드 형식	
CHANNEL_DETAILS	채널 ChannelSummary 객체입니다. ChannelMessages ChannelMessageSummary 객체의 목록으로, CreatedTimestamp 를 기준으로 내림차순 정렬됩니다. 최근 20개의 메시지가 포함되지만 AWS 계정 수준에서 이 한도를 조정할 수 있습니다. ChannelMemberships ChannelMembershipSummary 객체의 목록. 최대 30명의 채널 멤버를 반환하지만 AWS 계정 수준에서 이 한도를 조정할 수 있습니다. ReadMarkerTimestamp AppInstanceUser 가 마지막으로 채널을 읽음으로 표시한 시간입니다.	
UPDATE_CHANNEL	Channel	
DELETE_CHANNEL		
BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	BatchChannelMembership	

EventType	페이로드 형식	
CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	ChannelMembership	
DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP		
UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP		

x-amz-chime-message-type

다음 표에는 x-amz-chime-message-type 메시지 유형이 나와 있습니다.

메시지 유형	설명
STANDARD	웹 소켓이 STANDARD 채널 메시지를 수신할 때 전송됩니다.
CONTROL	웹소켓이 CONTROL 채널 메시지를 수신할 때 전송됩니다.
SYSTEM	Amazon Chime SDK 메시징을 통해 전송되는 기타 모든 웹 소켓 메시지입니다.

x-amz-chime-event-reason

특정 사용 사례에서 지원되는 선택적 헤더입니다. 헤더는 특정 이벤트가 수신된 이유에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트 이유	설명
subchannel_DELETED	엘라스틱 채널 중재자가 수신한 DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP 이벤트입니다. 멤버십 밸런싱으로 자신이 속했던 하위 채널이 삭제된 이후에만 중재자가 볼 수 있습니다.

연결 끊김 처리

네트워크 연결이 변경되거나 자격 증명이 만료되면 WebSocket의 연결이 끊길 수 있습니다.

WebSocket을 열면 Amazon Chime SDK가 메시징 클라이언트에 정기적인 핑을 전송하여 여전히 연결되어 있는지 확인합니다. 연결이 종료되면 클라이언트는 WebSocket 종료 코드를 수신합니다. 클라이언트는 종료 코드에 따라 재연결을 시도하거나 시도하지 않을 수 있습니다. 다음 표에는 클라이언트가 재연결에 사용할 수 있는 종료 코드가 나와 있습니다.

1000번대부터 4000번대의 클로저 코드의 경우 다음 메시지가 나타나는 경우에만 다시 연결하세요.

클로저 코드	재연결 가능 여부	이유
1001	예	정상 종료
1006	예	비정상적 종료
1011	예	내부 서버 오류
1012	예	서비스 재시작
1013	예	나중에 다시 시도
1014	예	서버가 게이트웨이 또는 프록시 역할을 하고 있으며 업스트림 서버로부터 잘못된 응답을 받았습니다. 이는 502 HTTP 상태 코드와 유사합니다.

4XXX 코드의 경우 다음 메시지가 나타나는 경우를 제외하고 항상 다시 연결하세요.

클로저 코드	재연결 가능 여부	이유
4002	아니요	클라이언트가 시작됨
4003	아니요	금지됨
4401	아니요	인증되지 않음

애플리케이션이 종료 코드를 사용하여 다시 연결하는 경우 애플리케이션은 다음을 수행해야 합니다.

1. [GetMessagingSessionEndpoint](#) API를 다시 직접 호출하여 새 기본 URL을 가져옵니다.
2. IAM 자격 증명 정보가 만료된 경우 자격 증명 정보를 새로 고칩니다.
3. WebSocket을 통해 연결합니다.

amazon-chime-sdk-js 라이브러리를 사용하는 경우 [needsRefresh\(\)](#) 속성 및 [refresh\(\)](#) 메서드를 구현하면 이 작업이 자동으로 처리됩니다. 작동하는 예시는 <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/blob/dc11c4c76c78d28f618577706bba2087919a5635/apps/chat/src/providers/AuthProvider.jsx#L93-L101>을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징에서 첨부 파일 구성

Amazon Chime SDK를 사용하면 메시지 첨부 파일에 자체 스토리지를 사용하고 이를 메시지 메타데이터로 포함할 수 있습니다. Amazon S3(Simple Storage Service)는 첨부파일을 시작하는 가장 쉬운 방법입니다.

첨부 파일에 S3를 사용하려면

1. S3 버킷을 생성하여 첨부 파일을 저장합니다.
2. Amazon Chime SDK 사용자가 S3 버킷에서 첨부 파일을 업로드, 다운로드, 삭제할 수 있도록 허용하는 버킷에 대한 IAM 정책을 생성합니다.
3. 자격 증명 정보 공급자가 첨부 파일을 위해 사용자에게 보안 인증 정보를 벤딩하는 데 사용할 IAM 역할을 생성합니다.

[샘플 애플리케이션](#)은 Amazon S3, Amazon Cognito, Amazon Chime SDK를 사용하여 이 작업을 수행하는 방법의 예시를 제공합니다.

Amazon Chime SDK 메시징을 위한 시스템 메시지 이해

Amazon Chime SDK는 채널에서 발생하는 이벤트에 대해 연결된 모든 클라이언트에 시스템 메시지를 보냅니다. 이벤트에는 다음이 포함됩니다.

- UPDATE_CHANNEL – 이 이벤트는 이름이나 메타데이터와 같은 채널 세부 정보가 업데이트되었음을 나타냅니다.
- DELETE_CHANNEL – 이 이벤트는 메시지, 멤버십, 운영자, 차단을 포함한 채널 및 모든 데이터가 삭제됨을 의미합니다.

- **CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP** – 이 이벤트는 특정 AppInstanceUser가 채널에 멤버로 추가되었음을 나타냅니다. 이 이벤트에는 새 AppInstanceUser에 대한 세부 정보도 포함됩니다.
- **DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP** – 이 이벤트는 AppInstanceUser가 채널에서 제거되었음을 나타냅니다. 이 이벤트에는 제거된 AppInstanceUser의 세부 정보도 포함됩니다.
- **UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP** – 이 이벤트는 엘라스틱 채널에만 적용됩니다. 이 이벤트는 멤버십 밸런싱이 한 하위 채널에서 다른 하위 채널로 AppInstanceUser를 전송했음을 나타냅니다. 이 이벤트에는 AppInstanceUser 세부 정보와 함께 AppInstanceUser가 전송된 하위 채널에 대한 정보도 포함됩니다.

Amazon Chime SDK 메시징의 IAM 역할 예시

사용자가 Amazon Chime SDK 메시징 기능에 액세스하려면 사용자가 로그인할 때 자격 증명 정보를 제공하도록 IAM 역할 및 정책을 정의해야 합니다. IAM 정책은 사용자가 액세스할 수 있는 리소스를 정의합니다.

이 섹션의 예시는 필요에 맞게 조정할 수 있는 기본 정책을 제공합니다. 정책 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시징용 백엔드 서비스에서 SDK 직접 호출](#) 섹션을 참조하세요.

이 예시는 Amazon Chime SDK 메시징을 사용하여 애플리케이션을 구축하는 개발자를 위한 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:CreateAppInstance",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:UpdateAppInstance",
        "chime>DeleteAppInstance",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime>DeleteAppInstanceUser",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:UpdateAppInstanceUser",
        "chime:DescribeAppInstanceUser",
        "chime:CreateAppInstanceAdmin",
        "chime:DescribeAppInstanceAdmin",
        "chime:ListAppInstanceAdmins",
        "chime>DeleteAppInstanceAdmin",

```

```

        "chime:PutAppInstanceRetentionSettings",
        "chime:GetAppInstanceRetentionSettings",
        "chime:PutAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime:GetAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime>DeleteAppInstanceStreamingConfigurations",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:CreateChannelFlow",
        "chime:UpdateChannelFlow",
        "chime:DescribeChannelFlow",
        "chime>DeleteChannelFlow",
        "chime:ListChannelFlows",
        "chime:ListChannelsAssociatedWithChannelFlow",
        "chime:ChannelFlowCallback",
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

이 예시는 사용자가 Amazon Chime SDK 사용자 조치에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 보여줍니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "chime:CreateChannel",
        "chime:DescribeChannel",
        "chime>DeleteChannel",
        "chime:UpdateChannel",
        "chime:ListChannels",
        "chime:Listsubchannels",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",

```

```

        "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelModerator",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime>DeleteChannelModerator",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:GetChannelMessage",
        "chime>DeleteChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelMessage",
        "chime:RedactChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:DescribeChannelMembership",
        "chime>DeleteChannelMembership",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:CreateChannelBan",
        "chime>DeleteChannelBan",
        "chime:ListChannelBans",
        "chime:DescribeChannelBan",
        "chime:Connect",
        "chime:AssociateChannelFlow",
        "chime:DisassociateChannelFlow",
        "chime:GetChannelMessageStatus"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/{app_instance_user_id}",
        "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/channel/*"
    ]
}
]
}

```

이 예시는 사용자에게 Amazon Chime SDK 사용자 조치에 대한 최소한의 액세스를 제공하는 정책을 보여줍니다.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```



```

    {
      "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "chime:ListChannels",
        "chime:DescribeChannel",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:GetChannelMessage",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:Connect"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/{app_instance_user_id}",
        "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/channel/*"
      ]
    }
  ]
}

```

이 예시는 AppInstanceUser에 대한 WebSocket 연결을 설정하기 위한 정책을 보여줍니다.

WebSocket 연결에 대한 자세한 정보는 [WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신](#) 섹션을 참조하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:Connect"
      ],
      "Resource": [

```

```

        "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/
        user/{app_instance_user_id}"
    ]
}

```

역할별 권한 부여 이해

이 주제의 표에는 앱 인스턴스 사용자가 역할에 따라 실행할 수 있는 작업이 나열되어 있습니다.

범례

- 허용됨 - IAM 정책에 올바른 작업/리소스 컨텍스트가 지정되어 있으면 성공적으로 실행할 수 있습니다.
- 제한적으로 허용됨 - IAM 정책에 올바른 작업/리소스 컨텍스트가 지정된 경우 작업을 성공적으로 실행하려면 특정 조건을 충족해야 합니다.
- 거부됨 - IAM 정책에 올바른 작업/리소스 컨텍스트가 지정되더라도 백엔드에서 이를 차단합니다.

주제

- [AppInstanceAdmin](#)
- [ChannelModerator](#)
- [Member](#)
- [비멤버](#)

AppInstanceAdmin

앱 인스턴스 관리자는 자신이 관리자인 앱 인스턴스 내의 채널에서 작업을 수행할 수 있습니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannel	제한적으로 허용됨	ElasticChannelConfiguration을 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다.
DeleteChannel	허용됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
DescribeChannel	허용됨	
ListChannel	허용됨	
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	허용됨	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser 로 채울 수도 있습니다.
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	허용	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser 로 채울 수도 있습니다.
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	허용	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser로 채울 수도 있습니다.
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	허용	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser 로 채울 수도 있습니다. 엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
CreateChannelMembership	Allowed	
DescribeChannelMembership	허용됨	
ListChannelMembership	허용됨	
DeleteChannelMembership	허용됨	
SendChannelMessage	제한적으로 허용됨	먼저 CreateChannelMembership 을 사용하여 자신에 대한 멤버십을 생성한 다음 API를 직접 호출해야 합니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
GetChannelMessage	Allowed	
ListChannelMessage	허용됨	
DeleteChannelMessage	허용됨	
RedactChannelMessage	허용됨	
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지만 편집할 수 있습니다.
CreateChannelModerator	허용됨	
DeleteChannelModerator	허용됨	
DescribeChannelModerator	허용됨	
ListChannelModerator	허용됨	
CreateChannelBan	제한적으로 허용됨	차단한 AppInstanceUser 는 해당 채널의 AppInstanceAdmin 또는 중재자가 될 수 없습니다.
DeleteChannelBan	제한적으로 허용됨	
DescribeChannelBan	허용됨	
ListChannelBan	허용됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannelReadMarker	제한적으로 허용됨	비 엘라스틱 채널의 경우 먼저 CreateChannelMembership API를 사용하여 자신에 대한 멤버십을 생성한 다음 API를 직접 호출해야 합니다. 엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
GetChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다. 메시지 발신자가 아니면 채널 흐름으로 처리 중인 메시지는 허용되지 않습니다.
ListChannelMessages	허용됨	
DeleteChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다.
RedactChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다.
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 보낸 메시지만 편집할 수 있습니다.
AssociateChannelFlow	허용됨	
DisassociateChannelFlow	허용됨	
GetChannelMessageStatus	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지 상태만 가져올 수 있습니다.
ListSubChannels	허용됨	

ChannelModerator

채널 중재자는 자신이 중재자 역할을 맡은 채널에서만 작업을 수행할 수 있습니다.

Note

AppInstanceAdmin인 중재자는 해당 역할이 허용하는 채널에서 작업을 수행할 수 있습니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannel	허용됨	ElasticChannelConfiguration을 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다.
DeleteChannel	허용됨	
DescribeChannel	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
ListChannel	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser로 채울 수도 있습니다.
CreateChannelMembership	Allowed	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
DescribeChannelMembership	허용됨	
ListChannelMemberships	허용됨	
DeleteChannelMembership	허용됨	
SendChannelMessage	제한적으로 허용됨	먼저 CreateChannelMembership API를 사용하여 자신에 대한 멤버십을 생성한 다음 SendChannelMessage API를 직접 호출해야 합니다.
GetChannelMessage	Allowed	
ListChannelMessage	허용됨	
DeleteChannelMessage	거부됨	
RedactChannelMessage	허용됨	
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지만 업데이트할 수 있습니다.
CreateChannelModerator	허용	먼저 CreateChannelMembership API를 사용하여 자신에 대한 멤버십을 생성한 다음 CreateChannelModerator API를 직접 호출해야 합니다.
DeleteChannelModerator	Allowed	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
DescribeChannelModerator	허용됨	
ListChannelModerator	허용됨	
CreateChannelBan	제한적으로 허용됨	차단하려는 AppInstanceUser 는 해당 채널의 AppInstanceAdmin 또는 중재자가 될 수 없습니다.
DeleteChannelBan	제한적으로 허용됨	
DescribeChannelBan	허용됨	
ListChannelBan	허용됨	
UpdateChannelReadMarker	제한적으로 허용됨	비 엘라스틱 채널의 경우 먼저 CreateChannelMembership 을 사용하여 자신에 대한 멤버십을 생성한 다음 UpdateChannelReadMarker API를 직접 호출해야 합니다. 엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
GetChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다. 메시지 발신자가 아니면 채널 흐름으로 처리 중인 메시지는 허용되지 않습니다.
ListChannelMessages	허용	
DeleteChannelMessage	거부됨	
RedactChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 보낸 메시지만 편집할 수 있습니다.
AssociateChannelFlow	허용됨	
DisassociateChannelFlow	허용됨	
GetChannelMessageStatus	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지 상태만 가져올 수 있습니다.
ListSubChannels	허용됨	

Member

AppInstanceUser는 [CreateChannelMembership](#) API를 통해 채널에 추가되면 채널의 멤버가 됩니다.

멤버는 자신이 속한 채널에서만 작업을 수행할 수 있습니다.

Note

AppInstanceAdmin 또는 ChannelModerator인 멤버는 해당 두 역할이 허용하는 채널에 대해 작업을 수행할 수 있습니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannel	거부됨	
DeleteChannel	거부됨	
DescribeChannel	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
ListChannel	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser	제한적으로 허용됨	AppInstanceUserArn 을 다른 AppInstanceUser로 채울 수도 있습니다. 엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
CreateChannelMembership	제한적으로 허용됨	UNRESTRICTED 채널에 대해서만 다른 멤버를 추가할 수 있습니다.
DescribeChannelMembership	Allowed	
ListChannelMembership	허용됨	
DeleteChannelMembership	허용됨	
SendChannelMessage	허용됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
GetChannelMessage	허용됨	
ListChannelMessage	허용됨	
DeleteChannelMessage	거부됨	
RedactChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지만 수정할 수 있습니다.
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지만 업데이트할 수 있습니다.
CreateChannelModerator	거부됨	
DeleteChannelModerator	거부됨	
DescribeChannelModerator	거부됨	
ListChannelModerator	거부됨	
CreateChannelBan	거부됨	
DeleteChannelBan	거부됨	
DescribeChannelBan	거부됨	
ListChannelBan	거부됨	
UpdateChannelReadMarker	제한적으로 허용됨	엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
GetChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지만 허용됩니다. 메시지 발신자가 아니면 채널 흐름으로 처리 중인 메시지는 허용되지 않습니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
ListChannelMessages	허용됨	
DeleteChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다.
RedactChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다.
UpdateChannelMessage	제한적으로 허용됨	자신이 보낸 메시지만 편집할 수 있습니다.
AssociateChannelFlow	거부됨	
DisassociateChannelFlow	거부됨	
GetChannelMessageStatus	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지 상태만 가져올 수 있습니다.
Listsubchannels	거부됨	

비멤버

비회원은 일반 AppInstanceUser로, [CreateChannelMembership](#) API를 사용하여 추가하지 않는 한 채널 관련 작업을 수행할 수 없습니다.

Note

이 두 역할에서 허용하는 채널 관련 작업을 AppInstanceAdmin 수행하거나 수행할 ChannelModerator 수 있는 비회원입니다.

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
UpdateChannel	거부됨	
DeleteChannel	거부됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
<code>DescribeChannel</code>	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
<code>ListChannel</code>	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
<code>ListChannelMembershipsForAppInstanceUser</code>	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
<code>DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser</code>	제한적으로 허용됨	AppInstanceArn 을 다른 <code>AppInstanceUser</code> 로 채울 수도 있습니다. 엘라스틱 채널에는 허용되지 않습니다.
<code>ListChannelsModeratedByAppInstanceUser</code>	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
<code>DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser</code>	제한적으로 허용됨	ARN은 AppInstanceUserArn 값으로만 사용할 수 있습니다.
<code>CreateChannelMembership</code>	거부됨	
<code>DescribeChannelMembership</code>	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
<code>ListChannelMembership</code>	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
<code>DeleteChannelMembership</code>	거부됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
SendChannelMessage	거부됨	
GetChannelMessage	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
ListChannelMessage	제한적으로 허용됨	공개 채널의 세부 정보만 가져올 수 있습니다.
DeleteChannelMessage	거부됨	
RedactChannelMessage	거부됨	
UpdateChannelMessage	거부됨	
CreateChannelModerator	거부됨	
DeleteChannelModerator	거부됨	
DescribeChannelModerator	거부됨	
ListChannelModerator	거부됨	
CreateChannelBan	거부됨	
DeleteChannelBan	거부됨	
DescribeChannelBan	거부됨	
ListChannelBan	거부됨	
UpdateChannelReadMarker	거부됨	

API 이름	허용 또는 거부 여부	Notes
GetChannelMessage	제한적으로 허용됨	보낸 메시지에만 허용됩니다. 메시지 발신자가 아니면 채널 흐름으로 처리 중인 메시지는 허용되지 않습니다.
ListChannelMessages	제한적으로 허용됨	
DeleteChannelMessage	거부됨	거부됨
RedactChannelMessage	거부됨	
UpdateChannelMessage	거부됨	
AssociateChannelFlow	거부됨	
DisassociateChannelFlow	거부됨	
GetChannelMessageStatus	제한적으로 허용됨	자신이 작성한 메시지 상태만 가져올 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 메시징에서 메시징 데이터 스트리밍

메시지 및 채널 이벤트와 같은 데이터를 스트림 형태로 수신하도록 AppInstance를 구성할 수 있습니다. 그러면 해당 데이터에 실시간으로 반응할 수 있습니다. 현재 Amazon Chime SDK 메시징은 Kinesis 스트림만 스트림 대상으로 허용합니다. 이 기능과 함께 Kinesis 스트림을 사용하려면 다음과 같은 사전 요구 사항이 충족되어야 합니다.

- Kinesis 스트림은와 동일한 AWS 계정에 있어야 합니다AppInstance.
- 스트림은 AppInstance와 동일한 리전에 있어야 합니다.
- 스트림 이름에 chime-messaging-으로 시작하는 접두사가 있어야 합니다.
- 샤드를 두 개 이상 구성해야 합니다. 각 샤드는 초당 최대 1MB의 데이터를 수신할 수 있으므로 스트림의 규모를 적절하게 조정하세요.
- 서버 측 암호화(SSE)를 사용하도록 설정해야 합니다.

Kinesis 스트림을 구성하려면

1. 이전 섹션의 사전 요구 사항을 사용하여 Kinesis 스트림을 하나 이상 생성한 다음 ARN을 가져옵니다. 발신자가 Amazon Chime 권한 외에 Kinesis 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 두 개의 샤드가 있는 Kinesis 스트림을 생성하는 방법과 SSE를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

```
aws kinesis create-stream --stream-name chime-messaging-unique-name --shard-count 2
```

```
aws kinesis start-stream-encryption --stream-name chime-messaging-unique-name --encryption-type KMS --key-id "alias/aws/kinesis"
```

2. [PutMessagingStreamingConfigurations](#) API를 직접 호출하여 스트리밍을 구성합니다.

두 데이터 유형 중 하나 또는 둘 다를 구성할 수 있으며, 두 데이터 유형에 대해 동일한 스트림 또는 별도의 스트림을 선택할 수 있습니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 ChannelMessage 및 Channel 데이터 유형을 스트리밍instance하도록 구성하는 방법을 보여줍니다.

```
aws chime-sdk-messaging put-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn app_instance_arn \
--streaming-configurations
  DataType=ChannelMessage,ResourceArn=kinesis_data_stream_arn
```

```
aws chime-sdk-messaging put-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn app_instance_arn \
--streaming-configurations DataType=Channel,ResourceArn=kinesis_data_stream_arn
```

데이터 유형의 범위는 다음과 같습니다.

DataType	생성된 이벤트 유형
ChannelMessage	CREATE_CHANNEL_MESSAGE
	REDACT_CHANNEL_MESSAGE

DataType	생성된 이벤트 유형	
Channel	UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	
	DELETE_CHANNEL_MESSAGE	
	CREATE_CHANNEL	
	CREATE_SUB_CHANNEL	
	UPDATE_CHANNEL	
	DELETE_CHANNEL	
	UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS	
	DELETE_SUB_CHANNEL	
	CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	
	DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP	
	CREATE_CHANNEL_BAN	
	DELETE_CHANNEL_BAN	
	CREATE_CHANNEL_MODERATOR	
	DELETE_CHANNEL_MODERATOR	

3. 구성된 Kinesis 스트림에서 데이터 읽기를 시작합니다.

Note

스트리밍을 구성하기 전에 전송된 모든 이벤트는 Kinesis 스트림으로 전송되지 않습니다.

데이터 형식

키네시스는 EventType 및 Payload 필드가 포함된 JSON 형식의 레코드를 출력합니다. 페이로드 형식은 EventType에 따라 달라집니다. 다음 표에는 이벤트 유형과 해당 페이로드 형식이 나열되어 있습니다.

EventType	페이로드 형식	
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	Channel message	
REDACT_CHANNEL_MESSAGE		
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE		
DELETE_CHANNEL_MESSAGE		
CREATE_CHANNEL	Channel	
UPDATE_CHANNEL		
DELETE_CHANNEL		
UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS		

EventType	페이로드 형식	
CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP	ChannelMembership	
DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP		
CREATE_CHANNEL_BAN	ChannelBan	
DELETE_CHANNEL_BAN		
CREATE_CHANNEL_MODERATOR	ChannelModerator	
DELETE_CHANNEL_MODERATOR		
CREATE_SUB_CHANNEL	channelARN	
DELETE_SUB_CHANNEL	SubChannelId	

엘라스틱 채널을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에서 라이브 이벤트 주최

엘라스틱 채널은 최대 1백만 명의 멤버가 참여하는 대규모 채팅 경험을 지원합니다. 일반적인 용도로는 스포츠 또는 정치 행사를 위한 감상 파티가 있습니다. 엘라스틱 채널은 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서만 사용할 수 있습니다.

엘라스틱 채널은 공통 구성을 가진 단일 채널과 다양한 수의 하위 채널, 또는 탄력적인 채널로 구성됩니다. 구성에는 하위 채널의 멤버에 대한 최소 및 최대 임계값도 포함됩니다.

예를 들어 100개의 하위 채널이 있는 엘라스틱 채널을 만들고 하위 채널에 대해 멤버 500명이라는 낮은 임계값을 설정하고, 멤버 10,000명이라는 높은 임계값을 설정한다고 가정해 보겠습니다. 사용자가 이 예시 채널에 가입하면 시스템에서 멤버 수가 10,000명을 넘을 때까지 사용자를 단일 하위 채널에 자

동으로 배정합니다. 이 시점에서 시스템은 새 하위 채널을 만들고 거기에 새 멤버를 추가합니다. 사용자가 나가면 시스템은 하위 채널을 삭제하고 나머지 하위 채널에 멤버를 분배합니다.

시청자를 하위 채널로 나누면 참가자들이 대화를 더 쉽게 따라갈 수 있습니다. 중재자는 일부 하위 채널만 시청하면 되기 때문에 작업량도 줄어듭니다. 또한 중재자는 엘라스틱 채널이 제공하는 기본 제공 도구를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 중재자는 채널에서 [사용자를 차단하고](#), [중재자를 만들고](#), [채널 흐름](#)을 사용하여 채널의 모든 메시지를 자동으로 모더레이션할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 메시징 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 일반 참조의 [메시징 할당량](#)을 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [엘라스틱 채널의 개념](#)
- [지원되는 추가 기능](#)
- [Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 멤버 관리](#)
- [Amazon Chime SDK 회의에서 엘라스틱 채널 메시지 전송](#)
- [Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널의 WebSocket 시스템 메시지 이해](#)
- [Kinesis 스트림을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에 대한 시스템 메시지 수신](#)
- [데모 앱에서 Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 테스트](#)

사전 조건

엘라스틱 채널을 사용하려면 다음 사항이 필요합니다.

- Amazon Chime SDK 메시징 기능(예: 채널 관리, 메시지 전송 및 수신)에 대한 지식이 있어야 합니다.
- Amazon Chime SDK 메시징 API를 호출할 수 있어야 합니다.

엘라스틱 채널의 개념

엘라스틱 채널을 효과적으로 사용하려면 다음과 같은 개념을 이해해야 합니다.

하위 채널

엘라스틱 채널은 멤버를 하위 채널이라는 논리적 컨테이너로 나눕니다. 엘라스틱 채널에 AppInstanceUser를 추가하면 사용자는 하위 채널의 구성원이 됩니다. 해당 사용자는 메시지를 보내고 받을 수 있지만 해당 하위 채널의 다른 멤버와만 메시지를 주고 받을 수 있습니다. 시스템에서는 한 하위 채널의 메시지가 다른 하위 채널에 표시되는 것을 허용하지 않습니다.

스케일링

사용자 참여를 지원하려면 모든 하위 채널이 최소 멤버십 요구 사항을 충족해야 합니다. 엘라스틱 채널을 만들 때 이 값을 제공하면 됩니다. 사용자가 이벤트에 참여하거나 이벤트에서 나가면 시스템에서 구성원을 다른 하위 채널로 이동시켜 전체 채널을 '탄력적으로' 운영합니다. 하위 채널은 다음과 같은 조정 작업을 실행합니다.

- **SCALE_OUT** - 새로운 엘라스틱 채널 멤버십 요청이 들어오고 모든 하위 채널이 가득 차면 시스템은 새 하위 채널을 만든 다음 기존 하위 채널의 멤버십을 새 하위 채널로 이전하여 스케일 아웃합니다.
- **SCALE_IN** - 하위 채널 멤버십 수가 최소 요구 사항 이하로 떨어지고 다른 하위 채널에 첫 번째 하위 채널의 모든 구성원을 수용할 수 있는 용량이 있는 경우 SCALE_IN 이벤트가 해당 멤버십을 이전한 다음 하위 채널과 모든 메시지를 삭제합니다.

Note

삭제된 채널의 메시지에 액세스해야 하는 경우 먼저 메시지 스트리밍을 켜야 합니다. 자세한 정보는 [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시징 데이터 스트리밍](#) 섹션을 참조하세요.

멤버 이전

멤버십 밸런싱을 통해 AppInstanceUser를 한 하위 채널에서 다른 하위 채널로 이동할 때 발생합니다. 이전 후에도 앱 인스턴스 사용자는 여전히 탄력적 채널에 속합니다. 이전 후에도 AppInstanceUser는 여전히 엘라스틱 채널에 속합니다. 하지만 새 하위 채널에는 다른 멤버십과 메시지가 포함되어 있으므로 이전 후 AppInstanceUser가 보낸 메시지는 다른 멤버에게 전달됩니다. 멤버십 밸런싱은 중재자 멤버십에 영향을 주지 않습니다.

Note

엘라스틱 채널은 숨겨진 멤버십, 멤버십 기본 설정, 읽기 메시지 타임스탬프를 지원하지 않습니다.

지원되는 추가 기능

엘라스틱 채널은 다음과 같은 메시징 기능도 지원합니다.

- [미리 가져오기](#)
- [채널 흐름](#)

Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 생성

[CreateChannel](#) API의 `ElasticChannelConfiguration` 필드를 사용하여 엘라스틱 채널을 생성합니다. 엘라스틱 채널을 만들고 나면 채널 멤버십이 생성됩니다.

Note

- 비 엘라스틱 채널의 경우 채널을 만든 `AppInstanceUser`가 자동으로 해당 채널에 멤버 겸 중재자로 추가됩니다. 엘라스틱 채널의 경우 채널 생성자는 중재자로만 추가됩니다.
- 한 번 설정된 `ElasticChannelConfiguration`은 업데이트할 수 없습니다.
- 채널을 엘라스틱에서 비 엘라스틱으로 또는 그 반대로 업데이트할 수 없습니다.
- [CreateChannel](#) API 요청에는 멤버 ARN 목록을 포함할 수 없습니다. 하지만 중재자 ARN 목록은 포함할 수 있습니다.
- UNRESTRICTED 유형 엘라스틱 채널은 생성할 수 없습니다.

Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 멤버 관리

탄력적 채널의 멤버를 관리하려면 [CreateChannelMembership](#), [CreateChannelModerator](#), [CreateChannelBan](#) API를 사용합니다. 다음 정보에서는 사용 방법을 설명합니다.

채널 멤버십

`CreateChannelMembership` API는 하위 채널 수준에서 멤버십을 생성합니다. 하위 채널에는 중재자와 일반 멤버가 포함될 수 있습니다.

- 중재자 - 여러 하위 채널에 중재자를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 중재자가 자신이 속한 각 하위 채널에서 메시지를 보낼 수 있습니다. 하위 채널에 중재자를 추가할 때는 `SubChannelId`를 제공해야 합니다.

새 하위 채널에 중재자를 자동으로 할당하려는 경우 [메시지 스트리밍을 활성화하고](#) 하위 채널 생성 이벤트를 수신한 다음 해당 이벤트에 대한 응답으로 중재자 멤버십을 만들 수 있습니다.

마지막으로 특정 하위 채널 또는 모든 하위 채널에서 중재자를 삭제할 수 있습니다. 두 경우 모두 [DeleteChannelMembership](#) API를 사용합니다. 특정 하위 채널에서 중재자를 삭제하려면 `SubChannelId`를 제공합니다. 하위 채널의 ID를 제공하지 않으면 시스템에서 모든 하위 채널에서 해당 중재자를 삭제합니다. 마지막으로 [ListSubChannels](#) API를 사용하여 하위 채널과 각 하위 채널의 멤버 수를 나열할 수 있습니다.

- 일반 멤버 - 채널 멤버십의 대다수를 구성합니다. 하나의 하위 채널에만 일반 멤버를 추가할 수 있습니다. 또한 멤버십이 생성되는 하위 채널은 시스템에서 제어하므로 채널 멤버십을 만들거나 삭제할 때 `SubChannelId`를 전달할 수 없습니다.

채널 중재자

`CreateChannelModerator` API는 엘라스틱 채널 수준에서 중재자를 생성합니다. 중재자는 모든 하위 채널의 모든 메시지를 볼 수 있습니다. 일반 멤버를 채널 중재자로 승격시키면 시스템에서 해당 멤버의 기존 채널 멤버십이 모두 제거됩니다. 중재자를 강등시킬 때도 마찬가지입니다.

채널 차단

`CreateChannelBan` API는 엘라스틱 채널 수준에서 차단을 생성합니다. 차단된 `AppInstanceUser`는 어떤 하위 채널에도 속할 수 없습니다. 멤버를 차단하면 시스템에서 해당 멤버의 모든 채널 멤버십을 제거합니다.

Amazon Chime SDK 회의에서 엘라스틱 채널 메시지 전송

[SendChannelMessage](#) API는 하위 채널 수준에서 메시지를 생성합니다. 메시지를 보내려면 `subChannelId`가 있어야 합니다. [UpdateChannelMessage](#) 및 [RedactChannelMessage](#) API를 사용하여 메시지를 수정하고 삭제할 수도 있지만, 모든 경우에 `subChannelId`가 있어야 합니다.

Note

메시지 발신자는 자신이 메시지를 보낸 하위 채널에 속한 경우에만 메시지를 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 멤버십 밸런싱으로 구성원을 다른 하위 채널로 이전하는 경우 해당 구성원은 새 하위 채널에서 보내는 메시지만 수정하거나 수정할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널의 WebSocket 시스템 메시지 이해

Amazon Chime SDK는 채널에서 발생하는 이벤트에 대해 연결된 모든 클라이언트에 시스템 메시지를 보냅니다. 다음 목록에서는 엘라스틱 채널의 시스템 메시지에 대해 설명합니다.

메시지 이벤트

엘라스틱 채널의 이벤트 페이로드에는 `subChannelId` 필드가 포함됩니다. 비 엘라스틱 채널의 페이로드는 동일하게 유지됩니다.

멤버십 이벤트

이제 `CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 및 `DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트의 페이로드에 `subChannelId` 필드가 있습니다.

엘라스틱 채널은 `BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트를 지원하지 않습니다. [BatchCreateChannelMembership](#) API를 직접 호출하면 시스템에서 개별 `CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트를 전송합니다.

이제 `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트 유형을 사용하여 멤버십 정보 변경을 알릴 수 있습니다. 예를 들어, 한 하위 채널에서 다른 하위 채널로 멤버를 이전하는 동안 시스템은 페이로드에 새 `SubChannelId`가 포함된 `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트를 전송하여 멤버가 이전되었음을 알립니다.

Note

시스템은 전송된 멤버에게만 `UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP` 이벤트를 전송하고 하위 채널의 다른 멤버에게는 전송하지 않습니다. 따라서 채널 멤버십 명단을 채울 때는 WebSockets 대신 [ListChannelMemberships](#) API를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 [WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신](#) 섹션을 참조하세요.

Kinesis 스트림을 사용하여 Amazon Chime SDK 회의에 대한 시스템 메시지 수신

스트림 형태로 데이터를 수신하도록 `AppInstance`를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 스트림에는 메시지, 하위 채널 이벤트, 채널 이벤트가 포함될 수 있습니다.

이러한 스트림의 일부로 CREATE_SUB_CHANNEL 및 DELETE_SUB_CHANNEL 이벤트를 지원합니다. 이 이벤트들은 멤버십 밸런싱의 일환으로 하위 채널이 생성되거나 삭제된 시점을 나타냅니다. 데이터 스트림 수신에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시징 데이터 스트리밍](#) 섹션을 참조하세요.

데모 앱에서 Amazon Chime SDK 회의를 위한 엘라스틱 채널 테스트

GitHub의 <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk/tree/main/apps/chat>에서 모든 Amazon Chime SDK 메시징 기능을 테스트할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK 메시징에 모바일 푸시 알림을 사용하여 메시지 수신

채널 메시지를 모바일 푸시 알림 채널로 전송하도록 Amazon Chime SDK 메시징을 구성할 수 있습니다. Amazon Chime SDK를 사용하려면 푸시 알림을 위해 구성된 Amazon Pinpoint 애플리케이션이 필요합니다. Amazon Pinpoint 애플리케이션은 다음 사전 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Amazon Pinpoint 애플리케이션에는 최소한 FCM 또는 APNS 채널이 구성되어 활성화되어 있어야 합니다.
- Amazon Pinpoint 애플리케이션은 Amazon Chime SDK 앱 인스턴스와 동일한 AWS 계정 및 리전에 있어야 합니다.

Note

기본적으로 메시지 발신자를 포함한 푸시 알림 채널의 모든 멤버가 푸시 알림을 받습니다. 그러나 메시지가 발신자에게 전달되지 않도록 필터 규칙을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 섹션 후반부의 [필터 규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에 대한 메시지 필터링](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Pinpoint 애플리케이션 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에 대한 서비스 역할 생성](#)
- [모바일 디바이스 엔드포인트를 Amazon Chime SDK 메시징의 앱 인스턴스 사용자로 등록](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 알림이 활성화된 상태로 채널 메시지 보내기](#)

- [Amazon Chime SDK 메시징에서 푸시 알림 수신](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에 대한 푸시 알림 실패 디버깅](#)
- [필터 규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에 대한 메시지 필터링](#)

Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Pinpoint 애플리케이션 생성

푸시 알림을 보내려면 모바일 앱에 푸시를 보내도록 구성된 Amazon Chime SDK에 Amazon Pinpoint 애플리케이션이 필요합니다. 다음 단계에서는 AWS 콘솔을 사용하여 Pinpoint 애플리케이션을 생성하는 방법을 설명합니다.

Amazon Pinpoint 애플리케이션을 만드는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/> Amazon Pinpoint 콘솔을 엽니다.

Amazon Pinpoint를 처음 사용하는 경우, 서비스의 기능을 소개하는 페이지가 나타납니다.

2. 시작하기 섹션에서 프로젝트 이름을 입력하고 프로젝트 생성을 선택합니다.
3. 기능 구성 페이지의 푸시 알림 옆에서 구성을 선택합니다.
4. 푸시 알림 설정 페이지에서 Apple Push Notification service(APNs), Firebase Cloud Messaging(FCM) 또는 둘 다를 토글하고 필수 입력란을 작성합니다.

Important

Amazon Chime SDK는 현재 APN 및 FCM으로의 푸시 알림 전송만 지원합니다.

5. 완료하였으면 저장을 선택합니다.
6. Amazon Pinpoint 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>)으로 돌아가서 프로젝트 ID 값을 기록해 둡니다. 이를 Amazon Pinpoint 애플리케이션의 ARN으로 사용합니다.

Amazon Chime SDK 메시징에 대한 서비스 역할 생성

AWS 는 서비스 역할을 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 서비스에 권한을 부여합니다. 서비스 역할에 연결하는 정책에 따라 서비스에 액세스할 수 있는 리소스와 서비스가 해당 리소스로 수행할 수 있는 작업이 결정됩니다. Amazon Chime SDK에 생성하는 서비스 역할은 서비스에 Amazon Pinpoint 애플리케이션에 SendMessages 호출을 할 수 있는 권한을 부여합니다.

서비스 역할을 생성하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택한 후 정책 생성을 선택합니다.
3. JSON 탭을 선택하고 아래 정책을 텍스트 상자에 복사합니다. 를 이전 단계에서 생성한 Amazon Pinpoint 애플리케이션의 IDproject_id로 바꾸고 AWS 계정 IDaws_account_id로 바꿔야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Action": "mobiletargeting:SendMessages",
    "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:region:aws_account_id:apps/project_id/messages",
    "Effect": "Allow"
  }
}
```

4. 다음: 태그를 선택합니다.
5. 다음: 검토 를 선택하고 이름 **AmazonChimePushNotificationPolicy** 필드에 입력한 다음 정책 생성 을 선택합니다.
6. 탐색 창에서 역할을 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.
7. 역할 생성 페이지에서 AWS 서비스를 선택하고 사용 사례에서 EC2를 선택합니다.
8. 다음: 권한을 선택하고 검색 상자에**AmazonChimePushNotificationPolicy**를 입력한 다음, 정책 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
9. 다음: 태그를 선택합니다.
10. 다음: 검토를 선택하고 이름 필드에 **ServiceRoleForAmazonChimePushNotification**을 입력합니다.

Important

위에 나열된 이름을 사용해야 합니다. Amazon Chime SDK는 해당 특정 이름만 허용합니다.

11. 역할 생성을 선택하고 역할 페이지에서 검색 상자에 **ServiceRoleForAmazonChimePushNotification**을 입력하고 일치하는 역할을 선택합니다.

12. 신뢰 관계 탭에서 신뢰 관계 편집을 선택하고 기존 정책을 아래 정책으로 바꿉니다.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "messaging.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

13. 신뢰 정책 업데이트를 선택합니다.

Important

이름, 권한 정책 또는 신뢰 정책을 변경하여 역할을 수정하면 푸시 알림 기능이 중단될 수 있습니다.

모바일 디바이스 엔드포인트를 Amazon Chime SDK 메시징의 앱 인스턴스 사용자로 등록

푸시 알림을 받으려면 앱 인스턴스 사용자가 먼저 [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#) API를 사용하여 모바일 디바이스를 등록해야 합니다. 디바이스 운영 체제의 디바이스 토큰에 액세스할 수 있는 모바일 앱에서 등록해야 합니다.

앱 인스턴스 사용자가 ARN에 나열된 Amazon Pinpoint 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하려면 사용자에게 `mobiletargeting:GetApp` Amazon Pinpoint ARN을 호출할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 Amazon Chime SDK에서 [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#)를 직접 호출할 때 403 Forbidden 오류가 발생합니다.

이 예시는 엔드포인트를 등록하는 데 필요한 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "PermissionToRegisterEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "chime:RegisterAppInstanceUserEndpoint",
      "Resource": "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-
instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id"
    },
    {
      "Sid": "PermissionToGetAppOnPinpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mobiletargeting:GetApp",
      "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:region:aws_account_id:apps/project_id"
    }
  ]
}

```

엔드포인트를 등록하려면

- Amazon Pinpoint ARN과 디바이스 토큰을 사용하여 [RegisterAppInstanceUserEndpoint](#) API를 직접 호출합니다.

Amazon Chime SDK 메시징에서 알림이 활성화된 상태로 채널 메시지 보내기

[SendChannelMessage](#) API에는 Amazon Chime SDK에서 Amazon Pinpoint로 전송할 푸시 알림을 작성하는 데 사용하는 선택적 `PushNotification` 속성이 있습니다. 현재 Amazon Chime SDK는 알림 제목 및 본문 필드만 지원합니다.

Amazon Chime SDK는 APN VoIP 푸시도 지원합니다. 푸시 알림을 APN VoIP 푸시로 보내려면 `PushNotification` 속성의 유형을 `VOIP`로 설정합니다.

Amazon Chime SDK 메시징에서 푸시 알림 수신

Amazon Chime SDK는 채널 메시지 푸시 알림 제목 및 본문과 함께 채널 메시지 ID 및 채널 ARN도 데이터 페이로드에 포함합니다. 이 정보를 사용하여 전체 채널 메시지를 로드할 수 있습니다.

다음 예시는 일반적인 푸시 알림 페이로드를 보여줍니다.

```

{
  "pinpoint.openApp=true",
  "pinpoint.notification.title=PushNotificationTitle",

```

```

    "pinpoint.notification.body=PushNotificationBody",
    "pinpoint.campaign.campaign_id=_DIRECT",
    "pinpoint.notification.silentPush=0",
    "pinpoint.jsonBody"={
      "chime.message_id": "ChannelMessageId",
      "chime.channel_arn": "ChannelARN"
    }
  }
}

```

푸시 알림 수신 비활성화 또는 필터링

Amazon Chime SDK는 앱 인스턴스 사용자가 푸시 알림 수신 여부를 제어할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.

모든 푸시 알림 비활성화

앱 인스턴스 사용자는 [UpdateAppInstanceUserEndpoint](#)를 직접 호출하고 AllowMessages 속성을 NONE으로 설정하여 푸시 알림을 완전히 비활성화할 수 있습니다.

채널에 대한 푸시 알림 비활성화

앱 인스턴스 사용자는 푸시 알림 기본 설정 필드에서 [PutChannelMembershipPreferences](#)를 NONE으로 설정하여 특정 채널에 대한 푸시 알림을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

채널에 대한 푸시 알림 필터링

앱 인스턴스 사용자는 [PutChannelMembershipPreferences](#) API를 사용하여 특정 푸시 알림만 수신하도록 필터 규칙을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 [필터 규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에 대한 메시지 필터링](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징에 대한 푸시 알림 실패 디버깅

Amazon Chime SDK는 푸시 메시지 전송 실패를 알리기 위해 Amazon EventBridge와 통합됩니다. 장애를 추가로 디버깅하려면 Amazon Pinpoint가 실패에 전송하는 [CloudWatch 지표](#)를 살펴볼 수도 있습니다.

다음 표에는 전송 오류 메시지와 그에 대한 설명이 나와 있습니다.

메시지	설명
알 수 없는 오류, 예외 또는 장애 때문에 요청 처리가 실패했습니다.	내부 오류가 발생했습니다. 다시 시도하세요.

메시지	설명
지정된 리소스를 찾을 수 없습니다. <code>AppInstanceUserEndpoint</code> 가 비활성화됩니다.	Amazon Pinpoint 애플리케이션이 존재하지 않습니다.
Amazon Pinpoint로 전송된 요청이 너무 많습니다.	Amazon Pinpoint가 발신 메시지를 제한했습니다.
메시지를 보낼 수 없습니다. Amazon Chime <code>ServiceRoleForAmazonChimePushNotification</code> 의 IAM 권한 정책을 확인하세요.	Amazon Chime SDK용으로 생성된 역할에는 <code>mobiletargeting:SendMessages</code> 호출 권한이 없습니다. 역할에 대한 IAM 정책을 확인하세요.
메시지를 보낼 수 없습니다. Amazon Chime <code>ServiceRoleForAmazonChimePushNotification</code> 의 IAM 신뢰 정책을 확인하세요.	Amazon Chime SDK에는 푸시 알림 역할에 액세스할 권한이 없습니다. IAM 역할의 신뢰 정책에 서비스 주체인 <code>messaging.chime.amazonaws.com</code> 이 포함되어 있는지 확인하세요.

필터 규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에 대한 메시지 필터링

Amazon Chime SDK는 앱 인스턴스 사용자의 채널 멤버십에 필터 규칙을 설정하여 수신할 메시지를 제한할 수 있도록 지원합니다. 필터 규칙은 채널 멤버십에 설정되며 메시지 속성 맵에 대해 실행됩니다. 메시지 속성 맵은 문자열 키와 문자열 값의 매핑이어야 합니다. 필터 규칙은 정확한 문자열 매칭을 통한 포함 및 제외를 지원합니다.

Important

- Amazon Chime SDK는 이스케이프된 JSON 문자열만 필터 규칙으로 지원합니다.
- 메시지 발신자를 포함한 알림 채널의 모든 멤버가 푸시 알림을 받습니다. 이를 방지하려면 아래 첫 번째 예제 규칙을 참조하세요.

채널 멤버십에 대한 필터 규칙을 설정하려면 [PutChannelMembershipPreferences](#) API를 사용합니다. [SendChannelMessage](#) API 직접 호출의 일부로 채널 메시지에 메시지 속성을 포함할 수 있습니다.

주제

- [필터 규칙 유형](#)
- [필터 규칙 제한](#)
- [필터 규칙 예](#)

필터 규칙 유형

Amazon Chime SDK는 다음과 같은 유형의 필터 규칙을 지원합니다.

- 포괄적이고 정확한 문자열 매칭
- 배타적이고 정확한 문자열 매칭
- AND 또는 OR를 사용하는 다중 필터 규칙

필터 규칙 제한

Amazon Chime SDK는 필터 규칙에 다음과 같은 제한을 적용합니다.

- 정확한 문자열 매칭만 지원합니다.
- 총 필터 규칙 크기는 2KB입니다.
- 총 메시지 속성 크기는 1KB입니다.
- OR 필터 규칙 내의 개별 제약 조건은 최대 다섯 개입니다.
- 전체 필터 규칙의 최대 복잡도는 20입니다. 복잡도는 필터 규칙의 키와 값의 수를 합한 값으로 계산됩니다.

예를 들어, 이 필터 규칙의 복잡도는 4입니다.

```
"FilterRule": "{ \"type\": [{ \"anything-but\": [\"Room\"] }], \"mention\": [\"Bob\"] }
```

이 값은 다음과 같이 계산합니다.

```
Keys = "type" and "mention" - Complexity 2
Values = "Room" and "Bob" - Complexity 2

Total complexity = 4
```


필터 규칙 예

다음 예시는 채널 멤버십 기본 설정과 필터 규칙을 사용하는 여러 가지 방법을 보여 줍니다.

메시지가 발신자에게 전달되지 않도록 방지

이 필터 규칙은 메시지 발신자를 제외한 모든 채널 멤버에게 메시지를 보냅니다.

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\"type\": [{\"anything-but\": [\"USER_ARN\"]}]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

위에 표시된 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음 속성이 포함된 채널 메시지를 수신합니다.

```
"MessageAttributes": {
  "senderId": {
    "StringValues": ["USER_ARN"]
  }
}
```

포괄적인 문자열 일치

이 필터 규칙은 메시지 속성 키가 'mention'이고 값이 'Bob'인 모든 메시지를 허용합니다.

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\"mention\": [\"Bob\"]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

위에 표시된 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음 메시지 속성이 포함된 채널 메시지를 수신합니다.

```
"MessageAttributes": {
```

```

    "mention": {
      "StringValues": ["Bob", "Alice"]
    }
  }

```

하지만 앱 인스턴스 사용자는 다음과 같은 속성이 포함된 채널의 메시지를 받지 않습니다.

```

"MessageAttributes": {
  "mention": {
    "StringValues": ["Tom"]
  }
}

```

배타적인 문자열 일치

이 필터 규칙은 속성 키 'type'과 값 'Room'을 포함하는 메시지를 제외한 모든 메시지를 허용합니다.

```

{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"type\\": [\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]]}\"",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}

```

이러한 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음 메시지 속성이 포함된 채널 메시지를 받습니다.

```

"MessageAttributes": {
  "type": {
    "StringValues": ["Conversation"]
  }
}

```

하지만 앱 인스턴스 사용자에게는 다음 속성이 포함된 채널 메시지가 표시되지 않습니다.

```

"MessageAttributes": {
  "type": {
    "StringValues": ["Room"]
  }
}

```

AND 로직이 포함된 다중 필터 규칙

필터 규칙을 AND 로직과 결합할 경우 메시지는 필터를 적용하기 위한 모든 필터 기준을 충족해야 합니다.

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"type\\": [\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]]},\\"mention\\": [\\"Bob\\"]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

위와 같은 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음과 같은 메시지 속성이 포함된 채널의 메시지를 받습니다.

```
"MessageAttributes": {
  "mention": {
    "StringValues": ["Bob"]
  },
  "type": {
    "StringValues": ["Conversation"]
  }
}
```

OR 로직이 포함된 다중 필터 규칙

\$or을 사용해 필터 규칙을 OR 로직과 결합합니다. OR 로직을 사용하는 경우 메시지는 필터 적용 기준 중 하나를 충족해야 합니다.

```
{
  "Preferences": {
    "PushNotifications": {
      "FilterRule": "{\\"$or\\": [{\\"mention\\": [\\"Bob\\"]}, {\\"type\\": [\\"anything-but\\": [\\"Room\\"]]}]}",
      "AllowNotifications": "FILTERED"
    }
  }
}
```

위와 같은 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음과 같은 메시지 속성이 포함된 채널의 메시지를 받습니다.

```
"MessageAttributes": {
  "mention": {
    "StringValues": ["Bob"]
  }
}
```

위와 같은 기본 설정이 적용된 앱 인스턴스 사용자는 다음과 같은 메시지 속성이 포함된 채널의 메시지를 받습니다.

```
"MessageAttributes": {
  "type": {
    "StringValues": ["Conversation"]
  }
}
```

Amazon Chime SDK 메시징에 서비스 연결 역할 사용

Amazon Chime SDK는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Amazon Chime SDK에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. Amazon Chime SDK는 서비스 연결 역할을 사전 정의하며, 서비스에서 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

서비스 연결 역할을 사용하면 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 Amazon Chime SDK를 더 효율적으로 설정할 수 있습니다. Amazon Chime SDK에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하며 다르게 정의되지 않은 한, Amazon Chime SDK만 해당 역할을 맡을 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함됩니다. 권한 정책은 다른 어떤 IAM 엔티티에도 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제해야만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 실수로 삭제할 수 없기 때문에 Amazon Chime SDK 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 다른 서비스에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#) 단원을 참조하세요. 서비스 연결 역할 옆에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 설명서를 보려면 링크가 있는 예를 선택합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 메시징에서 데이터 스트리밍에 서비스 연결 역할 사용](#)

Amazon Chime SDK 메시징에서 데이터 스트리밍에 서비스 연결 역할 사용

다음 섹션에서는 데이터 스트리밍에 대한 서비스 연결 역할을 관리하는 방법을 설명합니다.

이 섹션의 주제

- [서비스 연결 역할 권한](#)
- [서비스 연결 역할 만들기](#)
- [서비스 연결 역할 편집](#)
- [서비스 연결 역할에서 사용되는 리소스 삭제](#)
- [서비스 연결 역할 삭제](#)

서비스 연결 역할 권한

Amazon Chime SDK는 `AWSServiceRoleForChimeSDKMessaging`이라는 서비스 연결 역할을 사용합니다. 역할은 Amazon Chime SDK에서 사용하거나 관리하는 AWS 서비스 및 리소스(예: 데이터 스트리밍에 사용되는 Kinesis 스트림)에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

`AWSServiceRoleForChimeSDKMessaging` 서비스 연결 역할은 역할을 수임할 수 있도록 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `messaging.chime.amazonaws.com`

역할 권한 정책은 Amazon Chime SDK가 지정된 리소스에서 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

- `kms:GenerateDataKey(kinesis.*.amazonaws.com)`을 사용하여 요청한 경우만)
- `kinesis:PutRecord`, `kinesis:PutRecords`, 또는 `kinesis:DescribeStream(arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*` 형식의 스트림에서만)

다음 예제는 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": [
        "kinesis.*.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kinesis:PutRecord",
    "kinesis:PutRecords",
    "kinesis:DescribeStream"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
  ]
}
]
}

```

IAM 엔터티(사용자, 그룹 또는 역할 등)가 서비스 연결 역할을 생성하거나 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#)을 참조하세요.

서비스 연결 역할 만들기

서비스 링크 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. [PutMessagingStreamingConfigurations](#) API를 사용하여 데이터 스트리밍 구성을 생성하면 Amazon Chime SDK에서 서비스 연결 역할을 생성합니다.

또한 IAM 콘솔을 사용해 Amazon Chime SDK 사용 사례로 서비스 연결 역할을 생성할 수도 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API에서 서비스 이름으로 `messaging.chime.amazonaws.com` 서비스 연결 역할을 생성합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 생성](#)을 참조하세요. 이 역할을 삭제한 경우 이 프로세스를 반복하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

서비스 연결 역할 편집

서비스 연결 역할을 생성한 후에는 IAM을 사용하여 설명만 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

서비스 연결 역할에서 사용되는 리소스 삭제

IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제하기 전에 먼저 역할에서 사용되는 리소스를 삭제해야 합니다.

Note

Amazon Chime SDK에서 리소스를 사용하는 동안 리소스를 삭제하려고 하면 삭제에 실패할 수 있습니다. 삭제에 실패하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AmazonChimeServiceChatStreamingAccess 역할에서 사용하는 리소스를 삭제하려면

다음 CLI 명령을 실행하여 앱 인스턴스의 데이터 스트리밍을 끕니다.

- aws chime-sdk-messaging delete-messaging-streaming-configurations --app-instance-arn *app_instance_arn*

이 작업을 수행하면 앱 인스턴스의 모든 스트리밍 구성이 삭제됩니다.

서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제할 것을 권장합니다. 그렇지 않은 경우 적극적으로 모니터링하거나 유지 관리하지 않는 미사용 엔터티가 발생합니다. 단, 서비스 연결 역할에서 사용하는 리소스를 먼저 삭제해야 수동으로 역할을 삭제할 수 있습니다.

IAM 콘솔 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AmazonChimeServiceRoleForChimeSDKMessaging 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하세요.

채널 흐름을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징용 메시지 처리

채널 흐름을 사용하면 이동 가능한 메시지가 메시지 채널에서 수신자에게 전달되기 전에 메시지에 대한 비즈니스 로직을 실행할 수 있습니다. 채널 흐름은 메시지에서 주민등록번호, 전화번호 또는 욕설을 삭제하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 채널 흐름을 사용하여 설문 조사 응답을 집계한 후 결과를 참가자에게 다시 보내는 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

사전 조건

- 기본 Amazon Chime SDK 기능(예: 채널 관리, 메시지 송수신 등)에 대한 지식이 있어야 합니다.
- Amazon Chime SDK 메시징 API를 호출할 수 있어야 합니다.

채널 흐름 개념

채널 흐름을 효과적으로 사용하려면 다음 개념을 이해해야 합니다.

채널 프로세서

채널 메시지에서 사전 처리 로직을 실행하는 AWS Lambda 함수입니다. 채널을 채널 흐름에 연결하면 흐름의 프로세서가 채널의 모든 메시지에 대해 호출됩니다. 대기 시간을 줄이려면 대부분의 사용 사례에서 단일 프로세서가 가장 효과적입니다. 마지막으로 각 프로세서는 처리가 완료되면 Amazon Chime SDK 서비스에 콜백을 보내야 합니다.

Note

현재는 채널 흐름당 하나의 프로세서만 지원합니다. 프로세서가 두 개 이상 필요한 경우 지원 티켓을 제출하여 프로세서를 늘리세요.

채널 플로우

채널 플로는 최대 3개의 채널 프로세서와 하나의 실행 시퀀스를 포함하는 컨테이너입니다. 흐름을 채널에 연결하면 프로세서가 해당 채널로 전송되는 모든 메시지에 대해 작업을 수행합니다.

채널 흐름 호출하기

채널 흐름을 호출하는 항목은 다음과 같습니다.

- 새로운 영구 표준 메시지
- 새로운 비영구 표준 메시지
- 업데이트된 영구 표준 메시지

Note

채널 흐름은 제어 또는 시스템 메시지를 처리하지 않습니다. Amazon Chime SDK 메시징에서 제공하는 메시지 유형에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시지 유형 이해](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon Chime SDK 메시징용 채널 프로세서 설정](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 채널 흐름 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 채널 흐름 연결 및 연결 해제](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 보내기](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 EventBridge로 자동화를 통한 장애 알림 생성](#)

Amazon Chime SDK 메시징용 채널 프로세서 설정

채널 흐름을 사용하려면 먼저 사용 사례에 맞는 사전 처리를 처리할 프로세서 Lambda 함수를 생성해야 합니다. 예를 들어 메시지 내용 또는 메타데이터를 업데이트하거나, 메시지를 거부하여 전송되지 않도록 하거나, 원본 메시지가 전달되도록 할 수 있습니다.

사전 조건

- Lambda 함수는 AppInstance와 동일한 AWS 계정 및 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다.

간접 호출 권한 부여하기

Amazon Chime SDK 서비스에 Lambda 리소스를 호출하여 메시지를 검토할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 권한에 대한 자세한 내용은 [AWS Lambda에서 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요. 예시:

주체: "messaging.chime.amazonaws.com"

작업: lambda:InvokeFunction

효과: 허용

AWS:SourceAccount: *Your AWS AccountId*.

AWS:SourceArn: "arn:aws:chime:*region*:*AWS AccountId*: *appInstance*/"

Note

특정 앱 인스턴스 ID를 제공하여 프로세서를 호출하거나 와일드카드를 사용하여 계정의 모든 Amazon Chime SDK 앱 인스턴스가 프로세서를 호출하도록 허용할 수 있습니다.

콜백 권한 부여하기

또한 프로세서 Lambda 함수가 ChannelFlowCallback API를 호출하도록 허용해야 합니다. 이 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 [AWS Lambda 실행 역할](#) 항목을 참조하세요.

Lambda 함수의 실행 역할에 인라인 정책을 추가할 수 있습니다. 이 예제에서는 프로세서가 ChannelFlowCallback API를 호출할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "chime:ChannelFlowCallback"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:chime:Region:AwsAccountId:appInstance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

Lambda 함수에 대한 모범 사례를 따르세요. 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- [Performance Efficiency Best Practices](#)
- [작업 모범 사례 AWS Lambda](#)
- [예약된 동시성 구성](#)
- [비동기식 호출](#)

프로세서 Lambda 함수 호출하기

사용자가 메시지를 보내면 다음 입력 요청이 프로세서 Lambda 함수를 호출합니다.

```
{
  "EventType": "string"
  "CallbackId": "string"
  "ChannelMessage": {
    "MessageId": "string",
    "ChannelArn": "string",
    "Content": "string",
    "Metadata": "string",
    "Sender":{
      "Arn": "string",
      "Name": "string"
    },
    "Persistence": "string",
    "LastEditedTimestamp": "string",
    "Type": "string",
    "CreatedTimestamp": "string",
  }
}
```

EventType

프로세서로 전송되는 이벤트입니다. 값은 CHANNEL_MESSAGE_EVENT 상수입니다.

CallbackId

프로세서에서 ChannelFlowCallback API를 호출할 때 사용되는 토큰입니다.

ChannelMessage

ChannelArn 채널의 ARN

Content 처리할 메시지 내용

CreatedTimestamp 메시지가 작성된 시간

LastEditedTimestamp 메시지가 편집된 시간

MessageId 메시지 식별자

Metadata 처리할 메시지 메타데이터

Persistence 백엔드에서 메시지가 지속될지 여부를 제어하는 부울입니다. 유효한 값:
PERSISTENT | NON_PERSISTENT

Sender 메시지를 보낸 사람입니다. 유형: [identity 객체](#).

유형 메시지 유형입니다. ChannelFlow는 STANDARD 메시지 유형만 지원합니다. 유효한 값: STANDARD

프로세서 함수는 각 메시지에 대해 다음을 결정합니다.

- 메시지 콘텐츠, 메타데이터 또는 둘 다를 업데이트할지 여부
- 메시지를 거부할지 여부
- 메시지를 변경하지 않고 그대로 둘지 여부

처리가 완료되면 프로세서 Lambda 함수는 메시지를 모든 수신자에게 보낼 수 있도록 Amazon Chime SDK 메시징 서비스에 결과를 다시 전송합니다. 프로세서 Lambda 함수가 결과를 다시 보낼 때까지 메시지 상태는 PENDING으로 표시됩니다. 프로세서 Lambda 함수는 48시간 이내에 결과를 다시 전송해야 합니다. 이후 메시지 전송은 보장하지 않으며 [ChannelFlowCallback](#) API에서 금지된 예외 오류 메시지가 발생합니다. 결과를 다시 보내려면 ChannelFlowCallback API를 간접 호출하세요.

Amazon Chime SDK 메시징용 채널 흐름 생성

프로세서 설정이 완료되면 Amazon Chime SDK 메시징 API를 사용하여 채널 흐름을 생성합니다. Fallback 작업을 사용하여 채널 흐름이 프로세서 Lambda 함수에 연결할 수 없는 경우 처리를 중지할지 계속할지 여부를 정의할 수 있습니다. 프로세서에 ABORT 폴백 작업이 있는 경우 프로세서는 메시지 상태를 FAILED로 설정하고 메시지를 보내지 않습니다. 채널 흐름 시퀀스의 마지막 프로세서의 폴백 작업이 CONTINUE인 경우에는 메시지가 처리된 것으로 간주되어 채널의 수신자에게 전송됩니다. 채널 흐름을 만든 후에는 이를 개별 채널에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CreateChannelFlow](#) API 설명서를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징을 위한 채널 흐름 연결 및 연결 해제

채널을 채널 흐름과 연결하면 채널 흐름의 프로세서가 해당 채널로 전송되는 모든 메시지를 사전 처리합니다. 채널 흐름 연결 및 연결 해제 API를 호출하려면 채널 중재자 또는 관리자여야 합니다. 진행하면서 이 사실들을 기억하세요.

- 언제든지 최대 1개의 채널 흐름을 채널에 연결할 수 있습니다. 채널 흐름을 연결하려면 [AssociateChannelFlow](#) API를 직접 호출합니다.
- 채널 흐름의 연결을 해제하고 채널 메시지의 사전 처리를 중지하려면 [DisassociateChannelFlow](#) API를 직접 호출합니다.

Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 보내기

SendChannelMessage API를 사용하여 채널에 메시지를 보낼 수 있습니다. 채널 흐름과 연결된 채널의 경우 프로세서는 다음 상태 값 중 하나를 할당합니다.

상태 메시지	설명
SENT	메시지가 성공적으로 처리되었습니다.
PENDING	처리가 진행 중입니다.
FAILED	프로세서 Lambda 함수에 연결할 수 없어서 처리에 실패했습니다.
DENIED	메시지가 전송되지 않습니다.

중간 상태 이벤트 수신

Websocket 이벤트

Websocket 이벤트는 성공적으로 연결을 설정한 후 채널로 전송됩니다. 자세한 정보는 [WebSockets를 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징에서 메시지 수신](#) 섹션을 참조하세요.

이벤트 유형	상태 표시기	수신자	Notes
CREATE_CHANNEL_MESSAGE	SENT	모든 채널 멤버	SendChannelMessage API의 사전 처리에 성공함
UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	SENT	모든 채널 멤버	UpdateChannelMessage API의 사전 처리에 성공함
PENDING_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	PENDING	메시지 발신자 전용	SendChannelMessage API의 사전 처리가 진행 중임

이벤트 유형	상태 표시기	수신자	Notes
PENDING_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	PENDING	메시지 발신자 전용	UpdateChannelMessage API의 사전 처리가 진행 중임
FAILED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	FAILED	메시지 발신자 전용	SendChannelMessage API의 사전 처리가 실패함
FAILED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	FAILED	메시지 발신자 전용	UpdateChannelMessage API의 사전 처리가 실패함
DENIED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE	DENIED	메시지 발신자 전용	SendChannelMessage API의 프로세서가 메시지를 거부함
DENIED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE	DENIED	메시지 발신자 전용	UpdateChannelMessage API의 프로세서가 메시지를 거부함

GetChannelMessageStatus API

이 API는 잘못된 웹 소켓 연결로 인해 이벤트가 수신되지 않은 경우 메시지 상태를 검색하는 다른 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 [GetChannelMessageStatus](#) API 설명서를 참조하세요.

Note

이 API는 거부된 메시지에 대한 상태를 저장하지 않기 때문에 상태를 반환하지 않습니다.

Amazon Chime SDK 메시징용 EventBridge로 자동화를 통한 장애 알림 생성

Amazon Chime SDK는 프로세서 Lambda 함수를 호출하는 중 오류가 발생할 때 이벤트를 제공합니다. 이벤트는 채널 흐름을 생성할 때 프로세서에 지정된 Fallback 작업에 관계없이 전송됩니다. 간단한 규칙을 작성하여 이러한 이벤트를 지정하고, 이러한 이벤트 중 하나라도 규칙과 일치할 때 수행할 자동화된 작업을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 사용 설명서](#)를 참조하세요. 이와 같은 오류가 발생하면 구성된 Fallback 작업에 따라 채널의 구성원이 메시지를 보낼 수 없거나 메시지가 처리 없이 채널을 통해 전달됩니다. Fallback 작업에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조에서 [Processor](#)를 참조하세요.

이 예시는 일반적인 장애 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime ChannelFlow Processing Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "region",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventType": "ProcessorInvocationFailure",
    "appInstanceArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId",
    "channelArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId/channel/ChannelId",
    "messageId":
      "298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7",
    "processorResourceArn":
      "arn:aws:lambda:region:AWSAccountId:function:ChannelFlowLambda",
    "failureReason": "User is not authorized to perform: lambda:InvokeFunction on resource: arn:aws:lambda:region:AppInstanceId:function:ChannelFlowLambda because no resource-based policy allows the lambda:InvokeFunction action"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 메시징을 위한 지능형 채널 에이전트로 AppInstanceBots 사용

AppInstanceBots를 지능형 채널 에이전트로 사용할 수 있습니다. 이 에이전트는 채널 멤버가 ChannelMessages를 통해 보낸 주요 문구를 인식합니다. 봇의 자연어 이해 모델이 메시지를 해석합니다. 그러면 한 명 이상의 채널 멤버가 봇의 모델에 의해 정의된 자연어 대화에 참여할 수 있습니다. 봇을 제공하므로 대화의 깊이와 엔터프라이즈 시스템과의 통합을 제어할 수 있습니다.

사전 조건

- AppInstanceUsers 만들기, 채널 관리, 메시지 송수신 등 기본적인 Amazon Chime SDK 기능에 대한 지식이 있어야 합니다.
- Amazon Chime SDK 메시징 API를 호출할 수 있어야 합니다.
- Amazon Lex V2 봇 생성, 인텐트 및 슬롯 모델링, 봇 버전, 별칭 생성, 세션 상태 사용, Lambda 후크 통합과 같은 기본 Amazon Lex V2 기능에 대한 지식이 있어야 합니다.

Important

Amazon Lex V2의 사용에는 AWS Machine Learning 및 인공 지능 서비스와 관련된 약관을 포함한 [AWS 서비스 약관](#)이 적용됩니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstance 봇 설정](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstanceBot에 대한 채널 멤버십 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstanceBot에 메시지 보내기](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 Amazon Lex 메시지 처리](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징을 위한 AppInstanceBot 응답 처리](#)
- [규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon EventBridge에 이벤트 전송](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇으로 구성된 AppInstanceBot 문제 해결](#)

Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 생성

AppInstance 봇을 에이전트로 사용하려면 먼저 Amazon Lex V2 봇을 생성하여 지능형 에이전트 시나리오의 대화 상호 작용을 관리해야 합니다. Amazon Lex V2 봇 구축을 시작하려면 Amazon Lex V2 개발자 안내서의 [Amazon Lex V2 시작하기](#) 섹션을 참조하세요. Amazon Lex V1 봇을 Amazon Lex V2로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Lex V1에서 V2로의 마이그레이션 안내서](#)를 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [간접 호출 권한 부여하기](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 환영 인텐트 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 버전 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 별칭 생성](#)

사전 조건

Amazon Lex V2 봇에는 다음과 같은 사전 조건이 있어야 합니다.

- Amazon Lex V2 런타임 엔드포인트를 지원하는 AWS 리전에서 봇을 생성해야 합니다.
- AppInstance 및와 동일한 AWS 계정 및 리전에서 봇을 생성해야 합니다AppInstanceBot.
- 봇은 리소스 기반 정책을 통해 messaging.chime.amazonaws.com 서비스 주체에 간접 호출 권한을 부여해야 합니다.
- 봇은 환영 인텐트를 모델링할 수 있습니다. 이를 통해 AppInstanceBot은 채널에 가입할 때 자신과 자신의 기능을 알릴 수 있습니다.
- AppInstanceBot을 구성하려면 봇에 프로덕션 버전 및 별칭이 있어야 합니다.
- 봇은 지원되는 언어와 로캘을 사용해야 합니다. 언어 및 로캘에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex V2 개발자 안내서의 [Amazon Lex V2에서 지원되는 언어 및 로캘](#) 섹션을 참조하세요.

간접 호출 권한 부여하기

AppInstanceBot이 Amazon Lex V2 봇을 호출하려면 Amazon Chime SDK 메시징 서비스 주체가 Amazon Lex Bot 리소스를 호출할 권한이 있어야 합니다. Amazon Lex V2 리소스 기반 정책 권한에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex V2 개발자 안내서의 [Amazon Lex V2에 대한 리소스 기반 정책 예시](#)를 참조하세요.

다음 예시에서는 리소스 기반 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "messaging.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "lex:PutSession",
        "lex>DeleteSession",
        "lex:RecognizeText"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lex:region:aws-account-id:bot-alias/lex-bot-id/lex-bot-alias-id",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "aws-account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/app-instance-bot-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

하나의 AppInstanceBot이 Amazon Lex V2 봇을 호출하도록 허용하려면 AppInstanceBot의 ID를 사용합니다. AppInstanceBots 내의 모든 AppInstance이 Amazon Lex V2 봇을 호출할 수 있도록 허용하려면 와일드카드를 사용합니다. 예시:

```
arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/
*
```

Amazon Chime SDK 메시징용 환영 인텐트 생성

Amazon Lex V2 봇 모델에 선택적 환영 인텐트를 추가하면 AppInstanceBot이 채널에 참가할 때 환영 인텐트와 그 기능을 알릴 수 있습니다. 환영 인텐트는 메시지를 표시하거나 채널 구성원과 대화를 시작할 수 있습니다. 환영 인텐트의 이름은 다양할 수 있으며 AppInstanceBot의 구성에서 이름을 정의합니다.

엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex V2 개발자 안내서에서 [인텐트 추가하기](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 버전 생성

Amazon Lex V2 Bot을 생성할 때는 초안 버전만 생성합니다. 초안은 업데이트할 수 있는 봇의 작업 사본입니다. 기본적으로 초안 버전은 TestBotAlias라는 별칭과 연결되어 있으며 수동 테스트용으로만 드래프트 봇을 사용해야 합니다.

다이얼로그 모델링과 드래프트 봇 빌드를 완료한 후, 드래프트 Lex bot의 번호가 매겨진 스냅샷인 하나 이상의 버전을 생성합니다. 버전을 사용하면 클라이언트 애플리케이션이 사용하는 구현을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 개발, 베타 배포, 프로덕션 등의 워크플로의 여러 부분에서 사용할 수 있도록 버전을 게시할 수 있습니다.

Lex 봇 버전 관리에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex V2 개발자 안내서의 [버전 생성하기](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 별칭 생성

Amazon Lex V2 봇의 버전을 하나 이상 생성한 후에는 별칭을 생성합니다. 별칭은 Amazon Lex V2 봇 버전에 대한 명명된 포인터 역할을 합니다. 예를 들어 별칭은 한 번에 하나의 버전에만 연결할 수 있습니다.

Lex 봇 별칭에 대한 자세한 내용은 Lex V2 개발자 안내서의 [별칭 생성하기](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstance 봇 설정

모델, 버전 및 별칭이 포함된 Amazon Lex V2 봇을 만든 후에는 Amazon Chime SDK 메시징 API 또는 CLI를 사용하여 AppInstanceBot을 생성합니다. API 사용에 대한 자세한 내용은 [CreateAppInstanceBot](#) API 설명서를 참조하세요.

Note

InvokedBy 속성을 사용하여 AppInstanceBot의 대화 상호 작용 동작을 구성할 수 있습니다. 표준 메시지 또는 대상 메시지와 같이 봇을 트리거하는 메시지 유형을 구성할 수 있습니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 MENTIONS, 대상 메시지가 있는 모든 표준 메시지가 호출할 수 있는 AppInstanceBot을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
aws chime-sdk-identity create-app-instance-bot \
--app-instance-arn app-instance-arn \
--name app-instance-bot-name \
--configuration '{
  "Lex": {
    "LexBotAliasArn": "lex-bot-alias-arn",
    "LocaleId": "lex_bot_alias_locale_id",
    "InvokedBy": {
      "StandardMessages": "MENTIONS",
      "TargetedMessages": "ALL"
    }
  }
  "WelcomeIntent": "welcome-intent-name"
}
```

Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstanceBot에 대한 채널 멤버십 생성

AppInstanceBot을 만든 후에는 새 채널이나 기존 채널에 멤버로 추가합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 메시징 API 설명서에서 [CreateChannel](#) 및 [CreateChannelMembership](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 채널을 생성하고를 멤버AppInstanceBot로 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--app-instance-arn app_instance_arn \
--name channel_name \
--member-arns '[
  "app_instance_bot_arn"
]'
```

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 기존 채널에 AppInstanceBot를 추가하는 방법을 보여줍니다.

```
aws chime-sdk-messaging create-channel-membership \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--channel-arn channel_arn \
```

```
--member-arn app_instance_bot_arn
```

Amazon Chime SDK 메시징용 AppInstanceBot에 메시지 보내기

[SendChannelMessage](#) API를 사용하여 AppInstanceBot에 메시지를 보낼 수 있습니다. AppInstanceBot이 속한 채널에 메시지를 보냅니다. [자연어 이해 모델](#)이 메시지 콘텐츠를 인식하고 Amazon Lex 인텐트를 도출하면 AppInstanceBot이 채널 메시지로 응답하고 대화를 시작합니다.

또한 채널의 멤버(AppInstanceUser 또는 AppInstanceBot)에게 대상 메시지를 보낼 수도 있습니다. 대상과 발신자만 대상 메시지를 볼 수 있습니다. 대상 메시지를 볼 수 있는 사용자만 해당 메시지에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 관리자는 대상이 볼 수 없는 대상 메시지를 삭제할 수 있습니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 채널 메시지를 전송하는 방법을 보여줍니다.

```
aws chime-sdk-messaging send-channel-message \  
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \  
--channel-arn channel_arn \  
--content content \  
--type STANDARD \  
--persistence PERSISTENT
```

Amazon Chime SDK 메시징을 위한 Amazon Lex 메시지 처리

Amazon Lex에 메시지를 보낼 때 Amazon Chime SDK 메시징은 채널 및 발신자의 ARN 정보를 요청 특성으로 CHIME.channel.arn 및 CHIME.sender.arn에 채웁니다. 이 속성을 사용하여 메시지를 보낸 사람과 보낸 사람이 속한 채널을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서의 [AWS Lambda 함수로 사용자 지정 로직 활성화](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징을 위한 AppInstanceBot 응답 처리

사용자가 메시지를 보내면 AppInstanceBot은 채널 메시지로 응답합니다. 채널 메시지를 나열하여 봇의 응답을 받을 수 있습니다.

다음 예는 CLI를 사용하여 채널 메시지를 나열하는 방법을 보여 줍니다.

```
aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \  
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \  
--channel-arn channel_arn
```

AppInstanceBot의 성공 응답은 다음 형식을 사용합니다.

```
{
  "MessageId": "messageId",
  "Content": "*{\\"Messages\\": [{\\"...\\"}]}*",
  "ContentType": "application/amz-chime-lex-msgs",
  "MessageAttributes": {
    "CHIME.LEX.sessionState.intent.name": {
      "StringValues": [
        "lex_bot_intent_name"
      ]
    },
    "CHIME.LEX.sessionState.intent.state": {
      "StringValues": [
        "lex_bot_intent_fullfilment_status"
      ]
    },
    "CHIME.LEX.sessionState.originatingRequestId": {
      "StringValues": [
        "lex_bot_originating_request_id"
      ]
    },
    "CHIME.LEX.sessionState.sessionId": {
      "StringValues": [
        "lex_bot_session_id"
      ]
    }
  },
  "Sender": {
    "Arn": "app_instance_bot_arn",
    "Name": "app_instance_bot_name"
  },
  "Type": "STANDARD",
}
```

Content

Content 필드에는 Amazon Lex V2 봇에서 전송된 메시지 목록이 포함되어 있습니다. 이러한 메시지에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex V2 RecognizeText API의 [메시지](#)를 참조하세요.

다음은 시작 메시지에서 Content 필드를 사용하는 방법을 보여 주는 예시입니다.

```
{
```

```

"Messages":
[
  {
    "Content": "Hello!",
    "ContentType": "PlainText"
  },
  {
    "ContentType": "ImageResponseCard",
    "ImageResponseCard":
    {
      "Title": "Hello! I'm BB, the Bank Bot.",
      "Subtitle": "I can help you with the following transactions",
      "Buttons":
      [
        {
          "Text": "Check balance",
          "Value": "Check balance"
        },
        {
          "Text": "Escalate to agent",
          "Value": "Escalate to agent"
        }
      ]
    }
  }
]
}

```

실패 응답의 경우 콘텐츠 필드에는 다음과 같은 형식의 오류 메시지와 코드가 포함됩니다.

```

{
  "Code": error_code
}

```

ContentType

ContentType은 Content 필드에 포함된 페이로드 유형을 나타내므로 Content 필드를 구문 분석하려면 반드시 확인해야 합니다.

Note

Lex V2 봇은 다른 ContentType을 사용합니다.

ContentType은 성공 응답의 경우 application/amz-chime-lex-msgs로, 실패 응답의 경우 application/amz-chime-lex-error로 설정합니다.

MessageAttribute

MessageAttribute는 문자열 키와 문자열 값의 매핑입니다. AppInstanceBot의 응답에는 Amazon Lex 봇의 응답에 매핑된 다음과 같은 메시지 속성이 포함되어 있습니다.

- CHIME.LEX.sessionState.intent.name - 요청이 처리하려고 시도한 Lex 봇 인텐트의 이름입니다.
- CHIME.LEX.sessionState.intent.state - 인텐트의 현재 상태입니다. 가능한 값은 Fulfilled, InProgress, Failed입니다.
- CHIME.LEX.sessionState.originatingRequestId - Amazon Lex 봇에 대한 특정 요청을 위한 고유 식별자입니다. 이 값은 AppInstanceBot을 트리거한 원본 사용자 메시지의 messageId로 설정됩니다.
- CHIME.LEX.sessionState.sessionId - 사용자와 봇 간의 대화를 나타내는 고유 식별자입니다. 사용자가 봇과 대화를 시작하면 Amazon Lex는 세션을 생성합니다.

Amazon Lex 세션과 세션 상태에 대한 자세한 내용은 Amazon Lex API 참조의 [SessionState](#) 및 Amazon Lex V2 개발자 안내서의 [세션 관리](#)를 참조하세요.

Amazon Lex V2가 반환하는 속성에 대한 자세한 내용은 [Amazon Lex 런타임 V2](#) API를 참조하세요.

규칙을 사용하여 Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon EventBridge에 이벤트 전송

Amazon Chime SDK는 오류로 인해 Amazon Lex V2 봇을 호출할 수 없는 경우 EventBridge 이벤트를 전달합니다. 이러한 이벤트를 인식하고 규칙이 일치하면 자동으로 조치를 취하는 EventBridge 규칙을 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 Amazon EventBridge 사용 설명서의 [Amazon EventBridge 규칙](#)을 참조하세요.

다음 예는 일반적인 실패 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  version: '0',
  id: '12345678-1234-1234-1234-111122223333',
  'detail-type': 'Chime Messaging AppInstanceBot Lex Failure',
  source: 'aws.chime',
  account: 'aws-account-id',
  time: 'yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ',
```



```

region: "region",
resources: [],
detail: {
  resourceArn: 'arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/app-instance-bot-id',
  failureReason: "1 validation error detected: Value at 'text' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or equal to 1024 (Service: LexRuntimeV2, Status Code: 400, Request ID: request-id)"
}
}

```

Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇으로 구성된 AppInstanceBot 문제 해결

다음 항목에서는 AppInstanceBots의 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

Amazon Lex V2 장애 찾기

Amazon Chime SDK 메시징은 오류로 인해 Amazon Lex V2 봇을 호출할 수 없는 경우 [Amazon EventBridge 이벤트](#)를 전달합니다. 규칙 설정 및 알림 대상 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서에서 [Amazon EventBridge 시작하기](#) 단원을 참조하세요.

AWS CloudWatch Logs에서 EventBridge 이벤트를 수신하는 경우 CloudWatch Logs Insights를 사용하여 AWS Amazon Chime SDK 메시징 세부 정보 유형을 기반으로 EventBridge 이벤트를 쿼리할 수 있습니다. `failureReason`에 실패 원인이 나열되어 있습니다.

다음 예시에서는 일반적인 쿼리를 보여줍니다.

```

fields @timestamp, @message
| filter `detail-type` = "Chime Messaging AppInstanceBot Lex Failure"
| sort @timestamp desc

```

Amazon Chime SDK 메시징에서 Amazon Lex V2 봇을 간접 호출할 수 있는 경우 SDK는 오류 메시지와 함께 CONTROL 메시지를 보냅니다.

Amazon Lex V2 봇 권한 오류 문제 해결하기

AppInstanceBot이 Amazon Lex V2 봇을 호출하려면 Amazon Chime SDK 메시징 서비스 보안 주체가 Amazon Lex V2 Bot 리소스를 호출할 권한이 있어야 합니다. 또한 리소스 정책 조건의 `AWS:SourceArn`이 AppInstanceBot의 ARN과 일치하는지 확인하세요.

Amazon Lex V2 봇을 호출하도록 AppInstanceBot을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 앞부분에 있는 [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 생성](#) 항목을 참조하세요.

Amazon Lex V2 봇 제한 문제 해결하기

Amazon Lex에는 봇 별칭당 최대 동시 텍스트 모드 대화 수에 대한 서비스 할당량이 있습니다.

Amazon Lex 서비스 팀에 문의하여 할당량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서에서 [Amazon Lex 지침 및 할당량](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 메시징의 메시지 보존 관리

계정 소유자는 Amazon Chime SDK API를 사용하여 메시지 보존 기능을 활성화할 수 있습니다. 메시지는 관리자가 설정한 기간에 따라 자동으로 삭제됩니다. 보존 기간은 하루에서 15년까지 지속될 수 있습니다. 언제든지 API를 사용하여 메시지 보존 기간을 업데이트하거나 메시지 보존을 비활성화할 수도 있습니다.

이 섹션의 주제

- [CLI 보존 명령의 예](#)
- [메시지 보존 활성화](#)
- [채팅 메시지 복원 및 삭제](#)

CLI 보존 명령의 예

다음 예는 보존을 위한 일반적인 CLI 명령을 보여줍니다.

활성화

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings ChannelRetentionSettings={RetentionDays=60}
```

업데이트 중

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings ChannelRetentionSettings={RetentionDays=30}
```

비활성화

```
aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings
ChannelRetentionSettings={}
```

메시지 보존 활성화

Amazon Chime SDK API를 사용하여 메시지 보존 기능을 활성화할 수 있습니다. 언제든지 API를 사용하여 메시지 보존 기간을 업데이트하거나 메시지 보존을 비활성화할 수도 있습니다. 메시징 보존 구성에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK API 참조](#)를 참조하세요.

채팅 메시지 복원 및 삭제

메시지 보존 기간을 설정하거나 업데이트한 후 30일 이내에 사용자에게 메시지를 복원할 수 있습니다. 그러나 30일 유예 기간이 지나면 보존 기간에 해당하는 모든 메시지가 영구적으로 삭제되며 새 메시지는 보존 기간이 경과하는 즉시 영구적으로 삭제됩니다.

Note

30일의 유예 기간 동안 보존 정책을 연장하거나 해제하면 새 보존 기간이 경과되지 않은 메시지가 계정에 속한 사용자에게 다시 표시됩니다.

AppInstanceUser가 채널이나 메시지를 삭제하면 메시지도 영구적으로 삭제됩니다.

Amazon Chime SDK 메시징용 사용자 인터페이스 구성 요소

구성 요소 라이브러리를 사용하면 채팅 메시징용 사용자 인터페이스를 구축하는 데 필요한 노력을 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub의 [Amazon Chime React 구성 요소 라이브러리](#)를 참조하세요.

클라이언트 라이브러리와 Amazon Chime SDK 메시징 통합

Amazon Chime SDK의 메시징 기능을 사용하려면 클라이언트 애플리케이션을 다음 클라이언트 라이브러리와 통합해야 합니다.

- AWS SDK - 메시지를 보내고 리소스를 관리하기 위한 APIs 포함되어 있습니다.
- JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리(NPM) – TypeScript 유형 정의가 포함된 JavaScript 라이브러리로, 클라이언트를 Amazon Chime SDK 메시징 웹 소켓과 통합하여 메시지를 수신하는 데 도움이 됩니다.

클라이언트 애플리케이션을 Amazon Chime SDK와 통합하려면 클라이언트 라이브러리 README.md의 지침을 참조하고 데모를 사용하여 메시징 기능을 구축하는 방법을 알아 보세요.

JavaScript와 함께 Amazon Chime SDK 메시징 사용

JavaScript를 사용하여 Amazon Chime SDK 리소스를 관리하고 메시지를 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS JavaScript SDK](#)를 참조하세요.

또한 클라이언트 애플리케이션에서 메시징 세션을 생성하여 Amazon Chime SDK 메시징으로부터 메시지를 수신할 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub의 [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 사용

Note

이 단원에서는 이전 버전 설명서 및 일부 블로그 게시물에서 앞서 언급한 ‘SIP 미디어 애플리케이션(SMA)’이라는 Chime SDK PSTN 오디오 서비스에 대해 설명합니다. 앞으로는 “SIP 미디어 애플리케이션”을 참조할 때 Amazon Chime SDK 콘솔의 구성 항목과 PSTN 오디오 서비스와 연결된 AWS SDK를 참조합니다.

이 섹션에서는 Amazon Chime SDK 공중 교환 전화망(PSTN) 오디오 서비스를 사용하는 방법을 설명합니다. PSTN 오디오 서비스를 통해 개발자는 서버리스 AWS Lambda 함수의 민첩성과 운영 단순성을 사용하여 사용자 지정 텔레포니 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

AWS Lambda 함수는 Amazon Chime SDK Voice Connector를 사용하여 음성 프롬프트 재생, 숫자 수집, 통화 녹음, PSTN 및 세션 시작 프로토콜(SIP) 디바이스로 통화 라우팅과 같은 전화 통화 동작을 제어합니다. 다음 주제에서는 호출을 제어하는 AWS Lambda 함수를 빌드하는 방법을 포함하여 PSTN 오디오 서비스에 대한 개요 및 아키텍처 정보를 제공합니다.

Note

이 섹션의 주제에서는 사용자가 AWS Lambda 서비스를 이해하고 있다고 가정합니다. 에 대한 자세한 내용은 시작하기를 AWS Lambda참조하세요. [AWS Lambda](#) 또한 Amazon Chime SDK의 이 섹션을 성공적으로 사용하려면 Amazon Chime SDK 관리자가 적어도 하나의 SIP 규칙과 하나의 SIP 미디어 애플리케이션을 생성해야 합니다. 이러한 작업의 완료에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [SIP 미디어 애플리케이션 관리](#)를 참조하세요.

주제

- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 전화번호, SIP 규칙, SIP 미디어 애플리케이션 및 AWS Lambda 함수 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 프로그래밍 모델 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 AWS Lambda 함수로 호출 및 이벤트 라우팅](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 AWS Lambda 함수로 호출 라우팅\(AWS CLI\)](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 호출 레그 사용에 대해 알아보기](#)

- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 통화 흐름 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 위한 AWS Lambda 함수 빌드](#)

Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션

[Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스는 Amazon Chime SDK 음성 리소스를 생성하고 관리하는 API의 전용 공간입니다. 네임스페이스를 사용하여 사용 가능한 모든 AWS 리전의 Amazon Chime SDK 음성 API 엔드포인트를 처리합니다. Amazon Chime SDK를 막 사용하기 시작하는 경우 이 네임스페이스를 사용하세요. 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 섹션을 참조하세요.

[Amazon Chime](#) 네임스페이스를 사용하는 기존 애플리케이션은 업데이트된 API 및 새 기능을 사용하기 위해 전용 네임스페이스로의 마이그레이션을 계획해야 합니다.

주제

- [마이그레이션하는 이유](#)
- [마이그레이션하기 전](#)
- [네임스페이스 간 차이점](#)

마이그레이션하는 이유

다음과 같은 이유로 [Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

API 엔드포인트 선택

Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스를 사용하면 API 엔드포인트를 [사용 가능한 리전](#)에서 이를 다룹니다. us-east-1 이외의 API 엔드포인트를 사용하려는 경우 Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스를 사용해야 합니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

업데이트된 음성 API 및 새 음성 API

Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스에서만 음성 API를 추가하거나 업데이트합니다.

마이그레이션하기 전

마이그레이션하기 전에 네임스페이스 간 차이점에 유의해야 합니다. 다음 표는 네임스페이스를 나열하고 설명합니다.

	Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스	Amazon Chime 네임스페이스
AWS 네임스페이스	ChimeSDKVoice	Chime
리전	다중	us-east-1 전용
엔드포인트	<code>https://voice-chime.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	<code>service.chime.aws.amazon.com</code>
서비스 보안 주체	<code>chime.amazonaws.com</code>	<code>chime.amazonaws.com</code>
API	PSTN 오디오 서비스용 API만 해당	PSTN 오디오 및 Amazon Chime의 기타 부분을 위한 API
Voice Connector 관리	다중 리전	us-east-1
Voice Connector 그룹 관리	다중 리전	us-east-1
SIP 미디어 애플리케이션 및 SIP 규칙 관리	다중 리전	us-east-1
전화번호 관리	다중 리전	us-east-1
통화 분석	Available	사용할 수 없음
음성 프로필 도메인	Available	사용할 수 없음
긴급 통화 관리	다중 리전	us-east-1
프록시 전화 세션 관리	다중 리전	us-east-1
스트리밍 관리	다중 리전	us-east-1
로깅 및 지표 관리	다중 리전	us-east-1

사용 가능한 리전에 대한 자세한 내용은 [음성 리전](#) 단원을 참조하세요.

네임스페이스 간 차이점

다음 섹션에서는 Amazon Chime SDK Voice 및 Amazon Chime 네임스페이스 간의 차이점을 설명합니다.

AWS 네임스페이스

Amazon Chime SDK 네임스페이스는 Chime 공식 이름을 사용합니다. Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스는 ChimeSDKVoice 공식 이름을 사용합니다. 이름의 정확한 형식은 플랫폼마다 다릅니다.

예를 들어 Node.js의 AWS SDK를 사용하여 회의를 생성하는 경우 다음 코드 줄을 사용하여 네임스페이스를 처리합니다.

```
const chimeVoice = AWS.Chime();
```

Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션하려면 새 네임스페이스와 엔드포인트 리전으로 아래 코드를 업데이트합니다.

```
const chimeVoice = AWS.ChimeSDKVoice({ region: "eu-central-1" });
```

리전

[Amazon Chime](#) 네임스페이스는 us-east-1 리전의 API 엔드포인트만 다릅니다. [Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스는 Amazon Chime SDK 음성 API 엔드포인트를 사용 가능한 모든 리전에서 이를 다룰 수 있습니다. 현재 음성 리전의 목록은 본 설명서의 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

엔드포인트

[Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스는 [Amazon Chime](#) 네임스페이스와는 다른 API 엔드포인트를 사용합니다.

음성 작업을 생성하는 데 사용된 엔드포인트만 이를 수정하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, eu-central-1의 엔드포인트를 통해 생성된 음성 작업은 eu-central-1을 통해서만 수정할 수 있습니다. 또한 Chime 네임스페이스를 통해 생성된 음성 작업을 us-east-1의 ChimeSDKVoice 네임스페이스로 다룰 수 없습니다. 현재 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 [API 매핑](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 보안 주체

두 네임스페이스 모두 `chime.amazonaws.com` 서비스 보안 주체를 사용합니다. 서비스에 액세스 권한을 부여하는 액세스 정책이 있는 경우 해당 정책을 업데이트할 필요가 없습니다.

API

[Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스에는 음성 작업을 생성하고 관리하기 위한 API만 포함되어 있습니다. [Amazon Chime](#) 네임스페이스에는 음성 및 Amazon Chime 서비스의 기타 부분(예: 회의)을 위한 API가 포함되어 있습니다.

태그 지정

[Amazon Chime SDK 음성](#) 네임스페이스만 태그를 지원합니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [TagResource](#) 및 [UntagResource](#) 을 참조하세요.

미디어 리전


Chime 네임스페이스를 사용하여 Voice Connector 및 SIP 미디어 애플리케이션과 같은 리소스를 생성하는 경우, `us-east-1` 및 `us-west-2`에서만 생성할 수 있으며 `us-east-1` 엔드포인트를 사용해야 합니다.

반면 ChimeSDKVoice 네임스페이스는 `us-east-1` 및 `us-west-2`뿐만 아니라 지원되는 모든 리전에서 리소스를 생성할 수 있습니다. 리전 범위에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 전화번호, SIP 규칙, SIP 미디어 애플리케이션 및 AWS Lambda 함수 이해

PSTN 오디오 서비스를 사용하려면 먼저 Amazon Chime SDK 관리자가 전화번호를 프로비저닝하고 SIP 규칙 및 SIP 미디어 애플리케이션이라는 관리형 객체를 생성해야 합니다. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 AWS SDK를 사용하여 전화번호를 프로비저닝하고 SIP 규칙 및 SIP 미디어 애플리케이션 관리형 객체를 프로비저닝할 수 있습니다.

이 이미지는 PSTN 오디오 서비스를 구성하는 관리형 객체 간의 관계를 보여줍니다. 이미지의 숫자는 이미지 아래 텍스트에 있는 번호에 해당합니다.



전화번호 및 Amazon Chime SDK Voice Connector(1)만 SIP 규칙(2)에 할당할 수 있습니다. 또한 PSTN 오디오 서비스에 전화번호 또는 Voice Connector를 프로비저닝해야 합니다. 전화번호에 대한 인바운드 통화 또는 음성 커넥터로부터의 아웃바운드 통화 요청을 수신하면 SIP 규칙은 SIP 미디어 애플리케이션 및 관련 AWS Lambda 함수(4)를 호출합니다. AWS Lambda 함수는 보류 중 음악 재생 또는 회의 참여와 같은 사전 정의된 작업 세트를 실행합니다. 다중 리전 복원력을 제공하기 위해 SIP 규칙은 장애 조치의 우선 순위에 따라 다른 AWS 리전(3)의 대체 대상 SIP 미디어 애플리케이션을 지정할 수 있습니다. 한 대상에 장애가 발생하면 PSTN 오디오 서비스는 다음 대상에 대해 시도를 이어갑니다. 각 대체 대상은 다른 AWS 리전에 있어야 합니다.

또한 여러 SIP 미디어 애플리케이션이 지정된 AWS Lambda 함수를 호출할 수 있습니다. 즉, AWS Lambda 함수를 생성할 때 모든 SIP 미디어 애플리케이션이 해당 함수를 사용할 수 있습니다.

SIP 미디어 애플리케이션 및 규칙의 프로비저닝에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [SIP 애플리케이션 및 규칙 관리](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 프로그래밍 모델 이해

PSTN 오디오 서비스는 AWS Lambda 함수를 차례로 사용하는 요청/응답 프로그래밍 모델을 사용합니다. 수신 및 발신 통화에 대해 AWS Lambda 함수가 자동으로 호출됩니다. 예를 들어 새 수신 통화가 도착하면 PSTN 오디오 서비스는 NEW_INCOMING_CALL 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출하고 작업이라는 명령을 기다립니다. 예를 들어 애플리케이션은 오디오 프롬프트 재생, 숫자 수집, 오디오 녹음 또는 통화 진행 라우팅과 같은 작업을 선택할 수 있습니다. 이러한 JSON 형식의 작업은 AWS Lambda 함수의 콜백을 사용하여 PSTN 오디오 서비스로 다시 전송됩니다.

이 예제에서는 PlayAudio 작업을 보여줍니다.

```
{
  "Type": "PlayAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"],
    "Repeat": "5",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
      "Key": "wave-file.wav"
    }
  }
}
```

이 예제에서는 RecordAudio 작업을 보여줍니다.

```
{
  "Type": "RecordAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "DurationInSeconds": "10",
    "SilenceDurationInSeconds": 3,
    "SilenceThreshold": 100,
    "RecordingTerminators": [
      "#"
    ],
    "RecordingDestination": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-bucket-name",
      "Prefix": "valid-prefix-name"
    }
  }
}
```

PSTN 오디오 서비스가 작업을 실행하면 성공 또는 실패 표시와 함께 AWS Lambda 함수를 다시 호출합니다.

애플리케이션은 아웃바운드 전화를 걸고 AWS Lambda 함수를 사용하여 통화 흐름, 호출자 경험 및 통화 컨텍스트를 제어할 수도 있습니다. 이 경우 [CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 호출하면 AWS Lambda가 NEW_OUTBOUND_CALL 이벤트와 함께 호출됩니다. 전화를 받으면 음성 안내 재생 및 사용

자 입력 숫자 수집과 같은 작업을 반환할 수 있습니다. [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 AWS Lambda 함수를 트리거하여 타이머, 참가자 음소거 및 대기실을 구현할 수도 있습니다.


Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 AWS Lambda 함수로 호출 및 이벤트 라우팅

PSTN 오디오 서비스는 수신 전화를 처리를 위해 AWS Lambda 함수로 라우팅하는 다음과 같은 방법을 제공합니다.

- 착신 번호를 기반으로 통화를 라우팅할 수 있습니다. 이를 위해 Amazon Chime SDK 관리자는 Trigger Type이 To phone number로 설정된 SIP 규칙을 생성합니다. 이 전화번호는 SIP 규칙과 동일한 AWS 계정의 Amazon Chime SDK 전화번호 인벤토리에 있어야 합니다.
- 수신 음성 커넥터 SIP 호출의 요청 URI를 기반으로 AWS Lambda 함수로 호출을 라우팅할 수 있습니다. 이를 위해 Amazon Chime SDK 관리자는 Trigger Type이 Request URI hostname으로 설정된 SIP 규칙을 생성합니다. 이 필드에는 SIP 규칙과 동일한 AWS 계정에 프로비저닝된 음성 커넥터의 “아웃바운드 호스트 이름” 필드에 지정된 정규화된 도메인 이름이 포함되어야 합니다.

다음으로 관리자는 하나 이상의 대상 SIP 미디어 애플리케이션을 프로비저닝합니다. 선택적으로 이 중화 및 장애 조치를 지원하기 위해 여러 SIP 미디어 애플리케이션을 우선 순위에 따라 프로비저닝할 수 있습니다. 예를 들어 서로 다른 두 AWS 리전에서 두 SIP 미디어 애플리케이션을 프로비저닝하고 우선 순위 순서를 지정할 수 있습니다. SIP 규칙에 대상 SIP 미디어 애플리케이션이 두 개 이상 있는 경우 SIP 미디어 애플리케이션의 Lambda 함수는 우선 순위에 따라 간접 호출됩니다. 우선 순위가 가장 높은 SIP 미디어 애플리케이션의 AWS Lambda 함수(1과 같은 가장 작은 숫자)가 먼저 실행됩니다. PSTN 오디오 서비스가 해당 AWS Lambda 함수를 호출할 수 없는 경우 우선 순위가 다음으로 높은 SIP 미디어 애플리케이션(2와 같은 다음으로 가장 낮은 숫자)의 AWS Lambda 함수가 호출됩니다. SIP 규칙에 지정된 SIP 미디어 애플리케이션을 실행하는 시도가 실패하면 PSTN 오디오 서비스가 중단됩니다.

필요한 SIP 규칙과 SIP 미디어 애플리케이션이 프로비저닝되면 PSTN 오디오 서비스는 수신 호출을 AWS Lambda 함수로 라우팅합니다. 다음 다이어그램은 To phone number 트리거 유형을 사용하는 일반적인 시퀀스를 보여줍니다.



다이어그램에서

1. PSTN 오디오 서비스는 동일한 AWS 계정의 SIP 규칙에 프로비저닝된 전화번호로 수신되는 전화를 받습니다.
2. 그런 다음 PSTN 오디오 서비스는 SIP 규칙을 평가하고 가장 높은 우선 순위(이 경우, 우선 순위 1)의 SIP 미디어 애플리케이션을 가져옵니다.
3. 그런 다음 서비스는 SIP 미디어 애플리케이션과 연결된 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
4. 선택 사항. 서비스가 우선 순위가 가장 높은 AWS Lambda 연결된를 호출할 수 없는 경우 우선 순위가 다음으로 높은 SIP 미디어 애플리케이션(이 경우 우선 순위 2)이 있는 경우 실행을 시도합니다.
5. 선택 사항. 모든 대상 SIP 미디어 애플리케이션이 실패하면 PSTN 오디오 서비스가 통화를 끊습니다.

다음 다이어그램은 Request URI hostname 트리거 유형을 사용하는 일반적인 규칙을 보여줍니다.

Incoming call

Voice Connector Host name	1234567890abcdef0.voiceconnector.chime.aws



SIP rule

ID	b8be60f8-788c-4a30-b489-62531291cf
Trigger Type	Request URI hostname
Target	81bdd897-2948-474d-849e-9a754a136f28
Trigger Value	12345678cdef0.voiceconnector.chime.aws
Priority	1
Name	Rule-5678

다이어그램에서

1. PSTN 오디오 서비스는 동일한 AWS 계정의 프로비저닝된 SIP 규칙과 일치하는 요청 URI 호스트 이름이 있는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에서 수신 전화를 받습니다.
2. 그런 다음 서비스는 SIP 규칙을 평가하고 우선 순위가 가장 낮은 SIP 미디어 애플리케이션(이 경우, 우선 순위가 1인 유일한 대상 SIP 미디어 애플리케이션)을 가져옵니다.
3. 그런 다음 서비스는 SIP 미디어 애플리케이션과 연결된 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
4. 선택 사항. 서비스가 우선 순위가 가장 낮은 AWS Lambda 연결된를 호출할 수 없는 경우 우선 순위가 다음으로 낮은 SIP 미디어 애플리케이션이 있는 경우 실행을 시도합니다. 이 경우에는 대상 SIP 미디어 애플리케이션이 하나뿐입니다.
5. 선택 사항. 모든 대상 SIP 미디어 애플리케이션이 실패하면 PSTN 오디오 서비스가 통화를 끊습니다.

또한 [CreateSIPMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 아웃바운드 통화를 생성한 후 추가 처리를 위해 AWS Lambda 함수를 간접 호출할 수 있습니다. 이 API를 사용하려면 프로비저닝된 SIP 미디어 애플리케이션 ID를 파라미터로 지정합니다.

마지막으로 [UpdateSIPMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 호출이 활성화되어 있는 동안 언제든지 AWS Lambda 함수를 트리거할 수 있습니다. API를 사용하려면 프로비저닝된 SIP 미디어 애플리케이션 ID를 파라미터로 지정합니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 AWS Lambda 함수로 호출 라우팅(AWS CLI)

이 자습서에서는 Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용하여 Lambda 함수에 대한 통화 라우팅을 설정하는 프로세스를 안내합니다. Lambda 함수를 생성하고, SIP 미디어 애플리케이션을 설정하고, 수신 통화를 처리하도록 SIP 규칙을 구성하는 방법을 알아봅니다.

사전 조건

이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 를 설치합니다 AWS CLI. 자세한 내용은 AWS CLI 사용 설명서의 [AWS CLI 최신 버전의 설치 또는 업데이트](#)를 참조하세요.
- 적절한 자격 증명 AWS CLI 으로를 구성합니다. 자격 증명을 아직 설정하지 않은 `aws configure` 경우를 실행합니다.

- AWS Lambda 및 Amazon Chime SDK 개념을 기본적으로 숙지합니다.
- AWS 계정에서 Amazon Chime SDK 및 Lambda 리소스를 생성하고 관리할 수 있는 충분한 권한을 설정합니다.
- 전화번호 기반 라우팅의 경우 Amazon Chime SDK 전화번호 인벤토리에 전화번호가 있어야 합니다.
- 음성 커넥터 기반 라우팅의 경우 계정에 음성 커넥터가 구성되어 있어야 합니다.

비용 고려 사항

자습서에는 완료 후 지속적인 요금이 발생하지 않도록 정리 지침이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오에 대한 통화 라우팅 설정을 시작해 보겠습니다.

전화번호 검색 및 프로비저닝

전화번호 트리거를 사용하여 SIP 규칙을 생성하기 전에 Amazon Chime SDK 인벤토리에 전화번호가 있어야 합니다. 사용 가능한 전화번호를 검색하고 프로비저닝하는 방법은 다음과 같습니다.

Example : 사용 가능한 전화번호 검색

```
# Search for available toll-free phone numbers
aws chime-sdk-voice search-available-phone-numbers \
  --phone-number-type TollFree \
  --country US \
  --toll-free-prefix 844 \
  --max-results 5 \
  --region us-east-1
```

이 명령은 미국에서 접두사가 844인 사용 가능한 수신자 부담 전화번호를 검색합니다. 파라미터를 수정하여 다양한 유형의 숫자를 검색할 수 있습니다.

Example : 전화번호 프로비저닝

사용 가능한 전화번호를 찾은 후 다음 명령을 사용하여 프로비저닝할 수 있습니다.

```
# Order a phone number
aws chime-sdk-voice create-phone-number-order \
```

```
--product-type SipMediaApplicationDialIn \  
--e164-phone-numbers "+18445550100" \  
--region us-east-1
```

를 검색 결과에서 사용 가능한 실제 전화번호+18445550100로 바꿉니다. 이 명령은 계정에 전화번호를 프로비저닝합니다.

Example : 전화번호 상태 확인

전화번호를 주문한 후 상태를 확인할 수 있습니다.

```
# Get the phone number order status  
aws chime-sdk-voice get-phone-number-order \  
--phone-number-order-id abcd1234-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555 \  
--region us-east-1
```

주문 ID를 create-phone-number-order 명령에서 반환된 ID로 바꿉니다.

Example : 인벤토리의 전화번호 나열

인벤토리의 모든 전화번호를 보려면:

```
# List all phone numbers  
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \  
--region us-east-1
```

SIP 규칙에 사용할 수 있는 할당되지 않은 전화번호를 찾으려면:

```
# List unassigned phone numbers  
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \  
--region us-east-1 \  
--query "PhoneNumbers[?Status=='Unassigned'].E164PhoneNumber"
```

통화 처리를 위한 Lambda 함수 생성

이제 수신 통화를 처리하는 Lambda 함수를 생성해 보겠습니다. 함수는 PSTN 오디오 서비스로부터 이벤트를 수신하고 호출 처리 방법에 대한 지침으로 응답합니다.

Example : Lambda에 대한 IAM 역할 생성

Lambda 함수를 생성하기 전에 필요한 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성해야 합니다.

```
cat > lambda-trust-policy.json << EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
```

```
aws iam create-role --role-name ChimeSDKLambdaRole \
  --assume-role-policy-document file://lambda-trust-policy.json
```

```
aws iam attach-role-policy --role-name ChimeSDKLambdaRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole
```

이러한 명령은 Lambda가 IAM 역할을 수임하고 기본 실행 정책을 연결하도록 허용하는 IAM 역할을 생성합니다. 이 정책은 Lambda가 CloudWatch에 로그를 쓸 수 있는 권한을 제공합니다.

Example Lambda 함수 생성:

이제 수신 통화를 처리할 간단한 Lambda 함수를 생성합니다.

```
mkdir -p lambda
cat > lambda/index.js << EOF
exports.handler = async (event) => {
  console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
}
```

```
// Simple call handling logic
const response = {
  SchemaVersion: '1.0',
  Actions: [
    {
      Type: 'Speak',
      Parameters: {
        Engine: 'neural',
        Text: 'Hello! This is a test call from Amazon Chime SDK PSTN Audio.',
        VoiceId: 'Joanna'
      }
    },
    {
      Type: 'Hangup',
      Parameters: {
        SipResponseCode: '200'
      }
    }
  ]
};

return response;
};
EOF
```

```
cd lambda
zip -r function.zip index.js
cd ..
```

```
# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

aws lambda create-function \
  --function-name ChimeSDKCallHandler \
  --runtime nodejs18.x \
  --role arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/ChimeSDKLambdaRole \
  --handler index.handler \
  --zip-file fileb://lambda/function.zip
```

이 Lambda 함수는 음성 메시지로 수신 통화에 응답한 다음 전화를 끊습니다.

Example : Amazon Chime SDK에 대한 Lambda 권한 추가

Amazon Chime SDK 서비스에 Lambda 함수를 호출할 수 있는 권한을 부여합니다.

```
# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

aws lambda add-permission \
  --function-name ChimeSDKCallHandler \
  --statement-id ChimeSDK \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --principal voiceconnector.chime.amazonaws.com \
  --source-account ${ACCOUNT_ID}
```

이 명령을 사용하면 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스가 Lambda 함수를 호출할 수 있습니다.

SIP 미디어 애플리케이션 생성

SIP 미디어 애플리케이션은 Lambda 함수를 PSTN 오디오 서비스에 연결합니다. 이 섹션에서는 Lambda 함수를 사용하는 SIP 미디어 애플리케이션을 생성합니다.

Example : SIP 미디어 애플리케이션 생성

```
# Get your Lambda function ARN
LAMBDA_ARN=$(aws lambda get-function --function-name ChimeSDKCallHandler --query Configuration.FunctionArn --output text)

aws chime-sdk-voice create-sip-media-application \
  --aws-region us-east-1 \
  --name "MyCallHandlerApp" \
  --endpoints "[{\"LambdaArn\":\"${LAMBDA_ARN}\"}]"
```

SIP 미디어 애플리케이션은 PSTN 오디오 서비스와 Lambda 함수 간의 브리지 역할을 합니다.

Example : SIP 미디어 애플리케이션 ID 가져오기

SIP 미디어 애플리케이션을 생성한 후에는 자습서 뒷부분에서 사용할 ID를 검색해야 합니다.

```
SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='MyCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
  --output text)

echo "SIP Media Application ID: ${SIP_MEDIA_APP_ID}"
```

SIP 규칙을 생성할 때 필요하므로 이 명령에서 반환한 SIP 미디어 애플리케이션 ID를 기록해 둡니다.

SIP 규칙을 사용하여 통화 라우팅 설정

SIP 규칙은 수신 통화가 SIP 미디어 애플리케이션으로 라우팅되는 방식을 결정합니다. 전화번호 또는 Voice Connector 호스트 이름을 기반으로 규칙을 생성할 수 있습니다.

Example : 전화번호 트리거를 사용하여 SIP 규칙 생성

전화번호를 기반으로 통화를 라우팅하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
# Get an unassigned phone number from your inventory
PHONE_NUMBER=$(aws chime-sdk-voice list-phone-numbers \
  --query "PhoneNumbers[?Status=='Unassigned'].E164PhoneNumber | [0]" \
  --output text)

# If no unassigned phone number is found, you'll need to provision one
if [ -z "$PHONE_NUMBER" ] || [ "$PHONE_NUMBER" == "None" ]; then
  echo "No unassigned phone numbers found. Please provision a phone number first."
  exit 1
fi

echo "Using phone number: ${PHONE_NUMBER}"

aws chime-sdk-voice create-sip-rule \
  --name "IncomingCallRule" \
  --trigger-type ToPhoneNumber \
  --trigger-value "${PHONE_NUMBER}" \
  --target-applications "[{\"SipMediaApplicationId\":\"${SIP_MEDIA_APP_ID}\",\"Priority\":"1}]"
```

이 명령은 통화를 전화번호로 SIP 미디어 애플리케이션으로 라우팅하는 SIP 규칙을 생성합니다.

Example : URI 호스트 이름 요청 트리거를 사용하여 SIP 규칙 생성

또는 수신 음성 커넥터 SIP 통화의 요청 URI를 기반으로 통화를 라우팅할 수 있습니다.

```
# Replace with your Voice Connector hostname
VOICE_CONNECTOR_HOST="example.voiceconnector.chime.aws"

aws chime-sdk-voice create-sip-rule \
  --name "VoiceConnectorRule" \
  --trigger-type RequestUriHostname \
  --trigger-value "${VOICE_CONNECTOR_HOST}" \
  --target-applications "[{\"SipMediaApplicationId\": \"${SIP_MEDIA_APP_ID}\", \"Priority\": 1}]"
```

호스트 이름을 Voice Connector의 아웃바운드 호스트 이름으로 바꿉니다.

여러 SIP 미디어 애플리케이션을 사용하여 중복 설정

중복 및 장애 조치를 위해 동일한 AWS 리전에서 여러 SIP 미디어 애플리케이션을 생성하고 우선 순위 순서를 지정할 수 있습니다.

Example : 백업 Lambda 함수 생성

먼저 동일한 리전에서 백업 Lambda 함수를 생성합니다.

```
cat > lambda/backup-index.js >< EOF
exports.handler = async (event) => {
  console.log('Received event in backup handler:', JSON.stringify(event, null, 2));

  // Simple call handling logic for backup
  const response = {
    SchemaVersion: '1.0',
    Actions: [
      {
        Type: 'Speak',
        Parameters: {
          Engine: 'neural',
          Text: 'Hello! This is the backup handler for Amazon Chime SDK PSTN Audio.',
          VoiceId: 'Matthew'
        }
      },
      {
        Type: 'Hangup',
        Parameters: {
          SipResponseCode: '200'
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  }
]
};

return response;
};
EOF

```

```

cd lambda
zip -r backup-function.zip backup-index.js
cd ..

```

```

text)

# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output

aws lambda create-function \
--function-name ChimeSDKBackupHandler \
--runtime nodejs18.x \
--role arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/ChimeSDKLambdaRole \
--handler backup-index.handler \
--zip-file fileb://lambda/backup-function.zip

```

Example : Amazon Chime SDK에 대한 Lambda 권한을 백업 함수에 추가

```

text)

# Get your AWS account ID
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output

aws lambda add-permission \
--function-name ChimeSDKBackupHandler \
--statement-id ChimeSDK \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal voiceconnector.chime.amazonaws.com \
--source-account ${ACCOUNT_ID}

```


Example : 백업 SIP 미디어 애플리케이션 생성

```
# Get your backup Lambda function ARN
BACKUP_LAMBDA_ARN=$(aws lambda get-function --function-name ChimeSDKBackupHandler --
query Configuration.FunctionArn --output text)

aws chime-sdk-voice create-sip-media-application \
  --aws-region us-east-1 \
  --name "BackupCallHandlerApp" \
  --endpoints "[{\\"LambdaArn\\":\\"${BACKUP_LAMBDA_ARN}\\"}]"

# Get the backup SIP media application ID
BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='BackupCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
  --output text)
```

Example : SIP 규칙 ID 가져오기

```
SIP_RULE_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-rules \
  --query "SipRules[?Name=='IncomingCallRule'].SipRuleId" \
  --output text)
```

Example : 우선순위가 있는 두 애플리케이션을 모두 포함하도록 SIP 규칙 업데이트

```
aws chime-sdk-voice update-sip-rule \
  --sip-rule-id ${SIP_RULE_ID} \
  --target-applications "[{\\"SipMediaApplicationId\\":\\"${SIP_MEDIA_APP_ID}\\",\\"Priority\\":1},{\\"SipMediaApplicationId\\":\\"${BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID}\\",\\"Priority\\":2}]"
```

이 명령은 기본 및 백업 SIP 미디어 애플리케이션을 각각 우선 순위와 함께 포함하도록 SIP 규칙을 업데이트합니다.

아웃바운드 통화 생성

CreateSIPMediaApplicationCall API를 사용하여 Lambda 함수를 호출하는 아웃바운드 호출을 생성할 수도 있습니다.

```
# Use a phone number from your inventory for outbound calling
FROM_PHONE_NUMBER=${PHONE_NUMBER}
TO_PHONE_NUMBER="+12065550102" # Replace with a valid destination number
```

```
aws chime-sdk-voice create-sip-media-application-call \
  --from-phone-number "${FROM_PHONE_NUMBER}" \
  --to-phone-number "${TO_PHONE_NUMBER}" \
  --sip-media-application-id ${SIP_MEDIA_APP_ID}
```

대상 전화번호를 유효한 번호로 바꿉니다. 실제 전화를 걸려면 인벤토리에 전화번호가 있어야 합니다.

활성 통화 중에 Lambda 트리거

UpdateSIPMediaApplicationCall API를 사용하여 활성 통화 중에 Lambda 함수를 트리거할 수 있습니다.

```
# Replace with an actual transaction ID from an active call
TRANSACTION_ID="txn-3ac9de3f-6b5a-4be9-9e7e-EXAMPLE33333"

aws chime-sdk-voice update-sip-media-application-call \
  --sip-media-application-id ${SIP_MEDIA_APP_ID} \
  --transaction-id ${TRANSACTION_ID} \
  --arguments '{"action":"custom-action"}'
```

호출이 활성화되면 Lambda 함수로 전송된 이벤트 데이터에 트랜잭션 ID가 제공됩니다.

리소스 정리

이 자습서를 마치면 추가 요금이 발생하지 않도록 생성한 리소스를 삭제해야 합니다.

Example : SIP 규칙 삭제

```
# Get the SIP rule ID if you don't have it
SIP_RULE_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-rules \
  --query "SipRules[?Name=='IncomingCallRule'].SipRuleId" \
  --output text)

aws chime-sdk-voice delete-sip-rule --sip-rule-id ${SIP_RULE_ID}
```

Example : SIP 미디어 애플리케이션 삭제

```
# Get SIP media application IDs if you don't have them
SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='MyCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
```

```
--output text)

BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID=$(aws chime-sdk-voice list-sip-media-applications \
  --query "SipMediaApplications[?Name=='BackupCallHandlerApp'].SipMediaApplicationId" \
  --output text)

aws chime-sdk-voice delete-sip-media-application --sip-media-application-id
  ${SIP_MEDIA_APP_ID}
aws chime-sdk-voice delete-sip-media-application --sip-media-application-id
  ${BACKUP_SIP_MEDIA_APP_ID}
```

Example : Lambda 함수 삭제

```
aws lambda delete-function --function-name ChimeSDKCallHandler
aws lambda delete-function --function-name ChimeSDKBackupHandler
```

Example : IAM 역할 삭제

```
aws iam detach-role-policy --role-name ChimeSDKLambdaRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam delete-role --role-name ChimeSDKLambdaRole
```

Example : 전화번호 해제

전화번호가 더 이상 필요하지 않은 경우 전화번호를 해제할 수 있습니다.

```
# List phone numbers
aws chime-sdk-voice list-phone-numbers

# Delete a specific phone number
aws chime-sdk-voice delete-phone-number --phone-number-id ${PHONE_NUMBER}
```

전화번호는 완전히 릴리스되기 전에 7일 동안 "ReleaseInProgress" 상태가 됩니다. 이 기간 동안 필요한 경우 `restore-phone-number` 명령을 사용하여 복원할 수 있습니다.

프로덕션으로 이동

이 자습서에서는 Amazon Chime SDK PSTN 오디오를 사용하여 Lambda 함수로 호출을 라우팅하는 기본 기능을 보여줍니다. 그러나 프로덕션 환경의 경우 다음 모범 사례를 고려해야 합니다.

보안 고려 사항

- 최소 권한 권한을 구현합니다. Lambda 함수에 필요한 특정 권한만 부여하는 사용자 지정 IAM 정책을 생성합니다.
- Lambda 권한에 소스 ARN 조건을 추가합니다. Lambda 함수를 호출할 수 있는 SIP 미디어 애플리케이션을 제한합니다.
- 입력 검증을 구현합니다. 유효한 이벤트만 처리하도록 Lambda 함수에 검증을 추가합니다.
- VPC 배포를 고려합니다. 보안을 강화하려면 적절한 보안 그룹을 사용하여 VPC 내에 Lambda 함수를 배포합니다.
- 민감한 데이터를 암호화합니다. AWS Key Management Service 를 사용하여 애플리케이션에서 사용하는 민감한 데이터를 암호화합니다.

아키텍처 고려 사항

- 모니터링 및 로깅을 구현합니다. CloudWatch 경보 및 로그를 설정하여 애플리케이션의 상태와 성능을 모니터링합니다.
- 오류 처리를 추가합니다. Lambda 함수에서 포괄적인 오류 처리를 구현합니다.
- 조정 제한을 고려합니다. 높은 통화량에 필요한 경우 서비스 할당량을 파악하고 증가를 요청합니다.
- 코드형 인프라를 구현합니다. AWS CloudFormation 또는 AWS CDK 를 사용하여 인프라를 배포합니다.
- CI/CD 파이프라인을 설정합니다. Lambda 함수에 대한 지속적인 통합 및 배포를 구현합니다.

프로덕션 지원 애플리케이션 구축에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Well-Architected 프레임워크](#)
- [보안, 자격 증명 및 규정 준수를 위한 모범 사례](#)
- [서버리스 애플리케이션 렌즈](#)

다음 단계

이제 Amazon Chime SDK PSTN 오디오를 사용하여 Lambda 함수로 호출을 라우팅하는 방법을 배웠으므로 고급 기능을 살펴볼 수 있습니다.


- Amazon Lex와 통합하여 지능형 에이전트 시나리오의 대화 상호 작용을 관리합니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 메시징용 Amazon Lex V2 봇 생성](#) 단원을 참조하십시오.

- 음성 분석을 설정하여 통화에서 인사이트를 얻습니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK의 통화 분석을 사용하여 통화에서 인사이트 생성](#) 단원을 참조하십시오.
- 고급 통화 제어 작업을 탐색하여 정교한 통화 흐름을 구축합니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용](#) 단원을 참조하십시오.


Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 호출 레그 사용에 대해 알아보기

PSTN 오디오 서비스는 하나 이상의 통화 레그에서 작동할 수 있습니다. 예를 들어 음성 메일을 녹음하거나 전달할 때는 단일 통화 레그가 있고 Amazon Chime SDK 회의에 참여할 때는 통화 레그가 여러 개 있습니다.


다음 다이어그램은 단일 레그 통화의 흐름을 보여줍니다.



다음 다이어그램은 다중 레그 통화의 아키텍처를 보여줍니다.




다음 다이어그램은 다중 레그 다중 통화의 흐름을 보여줍니다.



Amazon Chime SDK PSTN 오디오의 통화 흐름 이해

이 다이어그램은 Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스와 고객의 AWS Lambda 함수를 통한 통화 흐름을 보여줍니다. 이 예시에서는 애플리케이션이 발신자에게 안내를 재생하고 이중 톤 다중 주파수 (DTMF) 숫자를 수집한 다음 이를 Amazon Chime SDK 회의에 연결합니다.

다이어그램의 숫자는 다이어그램 아래의 번호가 매겨진 설명에 해당합니다.



다이어그램에서,

1. Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스는 SIP 규칙에 프로비저닝된 전화번호로 전화를 받습니다.
2. PSTN 오디오 서비스는 연결된 SIP 미디어 애플리케이션을 가져오고 NEW_INBOUND_CALL 이벤트 (LEG-A)와 함께 연결된 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
3. AWS Lambda 함수는 호출에 응답하고, 호출자에게 오디오 파일을 재생하고, 호출자가 입력한 DTMF 숫자를 수집하도록 PSTN 오디오 서비스에 지시PlayAudioAndGetDigits하는를 포함한 작업 목록을 반환합니다.
4. PSTN 오디오 서비스는 전화를 받고, 오디오 안내를 재생하고, 발신자가 입력한 DTMF 숫자를 수집합니다.
5. PSTN 오디오 서비스는 DTMF 숫자 입력을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출합니다. AWS Lambda 함수는 AWS SDK를 사용하여 Amazon Chime SDK 회의와 회의 참석자를 생성합니다.
6. AWS SDK가 MeetingId 및를 반환하면 AttendeeId AWS Lambda 함수는 Amazon Chime SDK 회의(LEG-B)에 대한 호출에 참여하는 작업을 반환합니다.
7. 실시간 전송 프로토콜(RTP) 세션은 공중 교환 전화망(PSTN)의 발신자와 Amazon Chime SDK 미디어 서비스 사이에 설정됩니다.
8. PSTN 호출자가 전화를 끊으면 PSTN 오디오 서비스가 HANGUP 이벤트와 함께 함수를 호출 AWS Lambda 하고 AWS Lambda 함수는 참석자를 삭제합니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 위한 AWS Lambda 함수 빌드

이 섹션의 주제에서는 PSTN 오디오 서비스에서 사용하는 AWS Lambda 함수를 빌드하는 방법을 설명합니다.

내용

- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 텔레포니 이벤트 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 작업 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 AWS Lambda 함수를 간접 호출하는 텔레포니 이벤트에 대해 알아봅니다.](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용하여 작업 목록으로 간접 호출에 응답](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에 지원되는 작업](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에서 SIP 헤더 사용](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에서 통화 세부 정보 기록 사용](#)

- [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 제한 시간 및 재시도 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스 디버깅 및 문제 해결](#)
- [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스용 VoiceFocus 이해](#)
- [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 용어집](#)

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 텔레포니 이벤트 이해

오디오 서비스는 호출 중에 특정 이벤트가 발생할 때 AWS AWS Lambda 함수를 호출합니다. 다음 예제는 이벤트를 보여주며, 예제 아래 텍스트는 각 이벤트를 설명합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "event-type",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id-1",
    "AwsAccountId": "aws-acct-id-1",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipMediaApplicationId": "sip-media-app-id-1",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "e164PhoneNumber",
        "From": "e164PhoneNumber",
        "Direction": "Inbound/Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1641998241509",
        "Status": "Connected/Disconnected"
      }
    ]
  }
}
```

SchemaVersion

이 이벤트 객체를 만드는 데 사용된 스키마 버전입니다.

Sequence

AWS Lambda 함수를 호출하는 이벤트 시퀀스입니다. 통화 중에 함수가 간접 호출될 때마다 시퀀스가 증가합니다.

InvocationEventType

AWS Lambda 호출을 트리거하는 이벤트 유형입니다. 자세한 내용은 본 주제의 후반부에서 [이벤트 유형](#)을 참조하세요.

CallDetails

AWS Lambda 호출과 연결된 호출에 대한 정보입니다.

TransactionId

AWS Lambda 호출과 연결된 호출의 ID입니다.

AwsAccountId

통화 라우팅을 초래한 SIP 미디어 애플리케이션과 연결된 AWS 계정 ID입니다.

SipMediaApplicationId

통화와 관련된 SIP 미디어 애플리케이션의 ID입니다.

Participants

함수를 호출하는 호출의 참가자에 대한 정보입니다 AWS AWS Lambda .

CallId

각 참가자에게 할당된 고유 ID입니다.

ParticipantTag

각 통화 참가자는 LEG-A 또는 LEG-B 태그를 받습니다.

To

E.164 형식의 참가자 '착신' 전화번호입니다.

From

E.164 형식의 참가자 착신 전화번호입니다.

Direction

통화 레그의 발신 방향입니다. Inbound는 오디오 서비스에 걸려온 통화를 나타냅니다. Outbound는 오디오 서비스에서 걸려온 통화를 나타냅니다.

StartTimeInMilliseconds

참가자가 통화 참여할 때부터 시작되는 epoch 시간(밀리초)입니다.

Status

참가자가 Connected 또는 Disconnected인지 여부입니다.

이벤트 유형

오디오 서비스는 다음과 같은 이벤트 유형으로 Lambda 함수를 간접 호출합니다.

NEW_INBOUND_CALL

SIP 미디어 애플리케이션과 연결된 전화번호에서 새 통화가 시작되었습니다.

NEW_OUTBOUND_CALL

[CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 통해 새 아웃바운드 통화가 생성되었습니다.

ACTION_SUCCESSFUL

AWS Lambda 함수에서 반환된 작업이 성공했습니다. 성공한 작업에는 성공한 작업과 일치하는 ActionData가 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
    // The previous successful action  
},
```

ACTION_FAILED

AWS Lambda 함수에서 반환된 작업이 성공하지 못했습니다. 실패한 작업에는 실패한 작업과 일치하는 ActionData, 오류 유형, 실패를 설명하는 오류 메시지가 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
    // The previous unsuccessful action  
    "ErrorType": "error-type",  
    "ErrorMessage": "error message"  
},
```

ACTION_INTERRUPTED

실행 중인 작업이 [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API 간접 호출로 중단되었습니다. ActionData에는 중단된 작업이 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
    // The action that was interrupted  
},
```

HANGUP

사용자 또는 애플리케이션이 통화 레그를 끊었습니다. ActionData에는 이벤트에 대한 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
    "Type": "Hangup",  
    "Parameters": {  
        "SipResponseCode": 486,  
        "CallId": "c70f341a-adde-4406-9dea-1e01d34d033d",  
        "ParticipantTag": "LEG-A"  
    }  
},
```

Type

Hangup

Parameters

HANGUP 이벤트에 대한 정보입니다.

- SipResponseCode – 이벤트와 관련된 응답 코드입니다. 가장 일반적인 코드는 다음과 같습니다.
 - 0 - 일반적인 지우기
 - 480 – 응답 없음
 - 486 - 사용자 사용 중
- CallId 전화를 끊은 참가자의 ID입니다.
- ParticipantTag 전화를 끊은 참가자의 태그입니다.

CALL_ANSWERED

오디오 서비스가 걸려오는 전화에 응답했습니다. 통화가 연결되지 않는 한 이 이벤트를 다이얼 아웃 통화로 반환합니다.

INVALID_LAMBDA_RESPONSE

마지막 AWS Lambda 호출에 제공된 응답으로 인해 문제가 발생했습니다. `ActionData`에는 다음과 같은 추가 필드가 포함됩니다.

```
"ErrorType": "error-type-1",  
"ErrorMessage": "error-msg-1"
```

DIGITS_RECEIVED

`ReceiveDigits` 작업 완료 후 애플리케이션이 DTMF 숫자를 수신했습니다. `ActionData`에는 수신된 숫자가 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
  "ReceivedDigits": ###  
  // The ReceiveDigits action data  
},
```

CALL_UPDATE_REQUESTED

[UpdateSipMediaApplicationCall](#) API가 간접 호출되었습니다. `ActionData`에는 업데이트 요청에 대한 정보가 포함됩니다.

```
"ActionData": {  
  "Type": "CallUpdateRequest",  
  "Parameters": {  
    "Arguments": {  
      "leg": "LEG-A"  
    }  
  }  
},  
}
```

RINGING

통화 레그가 울리고 있습니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 작업 이해

PSTN 오디오 서비스에서 SIP 미디어 애플리케이션은 AWS Lambda 함수를 트리거합니다. 그러면 AWS Lambda 함수가 작업이라고 하는 지침 목록을 반환할 수 있습니다. 작업은 전화 통화 레그에서 실행하려는 항목으로, 숫자 전송이나 수신, 회의 참여 등이 있습니다. 또한 작업은 데이터를 반환할 수 있으므로 작업을 데이터 필드가 있는 객체로 생각할 수 있습니다. PSTN 오디오 서비스가 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 텔레포니 이벤트 이해](#) 단원을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 AWS Lambda 함수를 간접 호출하는 텔레포니 이벤트에 대해 알아봅니다.

오디오 서비스는 다양한 이벤트에 대한 응답으로 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 각 간접 호출은 간접 호출 이벤트 유형을 지정하고 해당하는 경우 참여자를 포함한 통화 세부 정보를 제공합니다. 다음 주제에서는 AWS Lambda 함수를 호출하는 오디오 서비스 이벤트에 대해 설명합니다.


Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 사용을 위한 아웃바운드 통화 생성

아웃바운드 통화를 생성하려면 [CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용합니다. API는 지정된 SIP media application ID의 엔드포인트를 간접 호출합니다. 고객은 다양한 신호 및 엔드포인트의 [SipMediaApplication](#) 작업을 제공하여 통화 흐름을 제어할 수 있습니다.

응답이 성공한 경우 API는 transactionId와 함께 202 HTTP 상태 코드를 반환합니다. 이를 [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API와 함께 사용하여 진행 중인 통화를 업데이트할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 아웃바운드 통화의 AWS Lambda 함수 엔드포인트에 대한 호출을 보여줍니다.

CreateSipMediaApplicationCall() Behavior



SIP 미디어 애플리케이션에 대해 구성된 엔드포인트는 아웃바운드 통화의 다양한 상태에 대해 간접 호출됩니다. 고객이 통화를 시작하면 Amazon Chime SDK는 NEW_OUTBOUND_CALL 간접 호출 이벤트 유형과 함께 엔드포인트를 간접 호출합니다.

이 예제는 NEW_OUTBOUND_CALL에 대한 일반적인 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "NEW_OUTBOUND_CALL",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234"
      }
    ]
  }
}
```

이벤트 관련 AWS Lambda 호출에 대한 모든 응답은 무시됩니다.

수신자로부터 RINGING 알림을 받으면 Amazon Chime SDK가 구성된 엔드포인트를 다시 간접 호출합니다.

이 예제는 RINGING에 대한 일반적인 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "RINGING",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
```

```

    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234"
      }
    ]
  }
}

```

이벤트 관련 AWS Lambda 호출에 대한 모든 응답은 무시됩니다.

수신자가 통화에 응답하지 않거나 오류로 인해 통화에 실패하면 Chime은 통화 연결을 끊고 Hangup 이벤트 유형과 함께 엔드포인트를 간접 호출합니다. Hangup 이벤트 유형에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용한 통화 종료](#) 섹션을 참조하세요.

통화에 응답하면 Chime은 CALL_ANSWERED 작업과 함께 엔드포인트를 간접 호출합니다. 이 예제는 일반적인 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "CALL_ANSWERED",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+1xxxx",
        "From": "+1xxxxxxxx",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}

```

```
}
}
```

이 시점에서 작업 목록으로 간접 호출에 응답하여 작업을 반환할 수 있습니다. 작업 실행을 원치 않는 경우 빈 목록으로 응답합니다. 호출당 최대 10개의 작업으로 응답할 수 AWS Lambda 있으며 호출당 1,000회 Lambda 함수를 호출할 수 있습니다. 작업 세트를 사용한 응답에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용하여 작업 목록으로 간접 호출에 응답](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용하여 인바운드 통화 수신

NEW_INCOMING_CALL 이벤트가 발생한 경우 오디오 서비스는 HANGUP 이벤트가 발생할 때까지 지속되는 고유 TransactionID 및 고유 CallID를 생성합니다.

NEW_INCOMING_CALL 이벤트에 여러 가지 방법으로 응답할 수 있습니다. 예를 들어,

- PlayAudio 또는 RecordAudio 작업을 전송하고 자동으로 통화에 응답합니다.
- Pause 작업을 전송합니다.
- Hangup 작업을 전송하면 통화에 응답하지 않고 고객에게 요금이 청구되지 않습니다.
- CallAndBridge 작업을 전송하고 통화에 다른 사용자를 추가합니다.
- 아무 것도 하지 않으면 30초 후에 통화 시도가 시간 초과됩니다.

새 인바운드 통화를 수신한 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 이 페이로드를 사용하여 AWS Lambda 함수를 간접 호출합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL"
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
```

```

        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}

```

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 텔레포니 이벤트에 대한 응답 작업 지정

오디오 서비스에서 SIP 미디어 애플리케이션은 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 그러면 Lambda 함수는 actions라는 명령어 목록을 반환할 수 있습니다. 작업은 전화 통화 레그에서 실행하려는 항목으로, 숫자 전송이나 수신, 회의 참여 등이 있습니다. PSTN 오디오 서비스에서 간접 호출하는 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 텔레포니 이벤트 이해](#) 단원을 참조하세요.

SIP 미디어 애플리케이션이 작업 목록을 성공적으로 실행하면 애플리케이션은 호출 이벤트 유형이 인 AWS Lambda 함수를 호출합니다 ACTION_SUCCESSFUL. 작업이 완료되지 않으면 SIP 미디어 애플리케이션이 ACTION_FAILED 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

SIP 미디어 애플리케이션은 목록에 있는 모든 작업이 성공한 경우에만 ACTION_SUCCESSFUL을 반환합니다. 목록에 있는 작업 중 하나라도 실패하면 SIP 미디어 애플리케이션은 ACTION_FAILED 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출하고 실패한 작업 후 목록에 있는 나머지 작업을 지웁니다. 그런 다음 SIP 미디어 애플리케이션은 AWS Lambda 함수에서 반환되는 다음 작업을 실행합니다. ActionData 키를 사용하여 함수를 간접 호출한 호출이 무엇인지 식별할 수 있습니다.

다음 이벤트는 PlayAudioAndGetDigits 작업 후의 ACTION_SUCCESSFUL 간접 호출 이벤트 유형에 대한 샘플 페이로드를 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "failure-audio-file.wav"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "FailureAudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "failure-audio-file.wav"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
  },
  "ReceivedDigits": "123"
}
"CallDetails": {
  "TransactionId": "transaction-id",
  "AwsAccountId": "aws-account-id",
  "AwsRegion": "us-east-1",
  "SipRuleId": "sip-rule-id",
  "SipApplicationId": "sip-application-id",
  "Participants": [
    {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+12065551212",
      "From": "+15105550101",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}
}

```

목록의 작업이 성공적으로 완료되지 않으면 SIP 미디어 애플리케이션이 AWS Lambda 함수를 호출하여 실패를 알리고 해당 호출에서 실행할 새 작업 세트를 가져옵니다. 다음 이벤트는 PlayAudio 작업 후의 ACTION_FAILED 간접 호출 이벤트 유형에 대한 샘플 페이로드를 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,

```

```

"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
"ActionData": {
  "Type": "PlayAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "audio-file.wav"
    }
  },
  "ErrorType": "InvalidAudioSource",
  "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
}
"CallDetails": {
  "TransactionId": "transaction-id",
  "AwsAccountId": "aws-account-id",
  "AwsRegion": "us-east-1",
  "SipRuleId": "sip-rule-id",
  "SipApplicationId": "sip-application-id",
  "Participants": [
    {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "To": "+12065551212",
      "From": "+15105550101",
      "Direction": "Inbound",
      "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
      "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}
}

```

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 발신자 입력 수신

ReceiveDigits 작업을 사용하여 인바운드 DTMF 숫자를 수집하고 이를 정규 표현식과 일치시킵니다. SIP 미디어 애플리케이션이 정규식과 일치하는 숫자를 수신하면 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 수집된 숫자는 ActionData 객체의 ReceivedDigits 값에 표시됩니다.

예시:

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "ReceivedDigits": "",
    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

호출자가 정규 표현식 패턴과 일치하는 숫자를 입력하면 SIP 미디어 애플리케이션은 다음 유형의 페이로드를 반환하는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 5,
  "InvocationEventType": "DIGITS_RECEIVED",
  "ActionData": {
    "ReceivedDigits": "11#",
  }
```

```

    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}

```

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

Amazon Chime SDK PTSN 오디오에서 진행 중인 통화 업데이트

PSTN 오디오 서비스의 일부인 SIP 미디어 애플리케이션을 사용하면 수신 통화 또는 DTMF 숫자와 같은 통화 이벤트를 기반으로 사용자 정의 Lambda 함수를 간접 호출하여 통화에서 실행되는 작업을 설정할 수 있습니다. [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용하면 통화가 활성화되어 있는 동안 언제든지 Lambda 함수를 트리거하여 현재 작업을 간접 호출에서 반환된 새 작업으로 대체할 수 있습니다.


워크플로

회의에 참가자 추가, 사용자 음소거 및 해제, 연결 해제 등과 같은 다양한 경우에 [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용할 수 있습니다. 다음 사용 사례는 일반적인 워크플로를 설명합니다.

Amazon Chime SDK가 회의를 설정하는 동안 사용자는 통화하며 음악을 듣습니다. 설정이 완료되면 Amazon Chime SDK는 오디오를 중지하고 발신자를 회의에 초대합니다. 다음으로 회의를 관리하는 별도의 시스템인 MyMeetingService를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 걸려오는 모든 전화를 대기 상태로 놓아야 합니다. Chime이 수신 전화를 MyMeetingService에 알리면 MyMeetingService는 각 통화마다 참석자를 생성하고 MyMeetingService가 회의를 시작할 준비가 될 때 SIP 미디어 애플리케이션에 알리고 회의 참여를 위한 토큰을 제공합니다.

이 경우를 처리하려면 Lambda 함수가 다음 로직을 구현해야 합니다.

- 새로운 수신 전화가 도착할 때 Lambda가 `NEW_INBOUND_CALL` 이벤트와 함께 간접 호출됩니다. Lambda는 MyMeetingService를 직접 호출하고 현재 통화를 식별하는 `transactionId`를 전달한 다음 `PlayAudio` 작업을 반환합니다.
- MyMeetingService가 발신자를 회의에 추가할 준비가 되면 서비스는 [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API를 직접 호출하여 통화의 `transactionId` 및 `JoinToken`을 해당 인수의 일부로 전달합니다. 이 API 직접 호출은 이제 `CALL_UPDATE_REQUESTED` 이벤트와 함께 Lambda 함수를 다시 트리거합니다. MyMeetingService는 `JoinToken`을 이벤트의 일부로 Lambda 함수에 전달하고, 토큰은 `JoinChimeMeeting` 작업을 SIP 미디어 애플리케이션에 반환하는 데 사용되며, 이로 인해 `PlayAudio` 작업이 중단되고 발신자를 회의에 연결합니다.



Note

[UpdateSipMediaApplicationCall](#) API는 HTTP 202(수락됨)를 반환합니다. SIP 미디어 애플리케이션은 통화가 진행 중이며 업데이트가 가능한지를 확인하여 Lambda 함수 간접 호출을 시도

합니다. 간접 호출은 비동기적으로 수행되므로 API의 응답이 성공했다고 해서 Lambda 함수가 시작 또는 완료되었다는 보장이 없습니다.

다음 예제는 요청 구문을 보여줍니다.

```
{
  "SipMediaApplicationId": "string",
  "TransactionId": "string",
  "Arguments": {
    "string": "string"
  }
}
```

요청 파라미터

- SipMediaApplicationId – 통화를 처리하는 SIP 미디어 애플리케이션의 ID입니다.
- TransactionId – 통화 트랜잭션의 ID입니다. 인바운드 통화의 경우 첫 간접 호출 시 Lambda 함수에 전달된 NEW_INCOMING_CALL 이벤트에서 TransactionId를 가져올 수 있습니다. 아웃바운드 통화의 경우 [CreateSipMediaApplicationCall](#)의 응답으로 TransactionId가 반환됩니다.
- Arguments – Lambda 함수에서 CallUpdateRequest 작업 데이터의 일부로 사용 가능한 사용자 지정 인수입니다. 0~20개의 키-값 쌍을 포함할 수 있습니다.

다음 예제는 일반적인 요청을 보여줍니다.

```
aws chime update-sip-media-application-call --sip-media-application-id
feb37a7e-2b66-49fb-b2dd-30f4780dc36d --transaction-id 1322a4e7-c106-4e70-aaaf-
a8fa4c77c0cb --arguments '{"JoinToken": "abc123"}'
```

응답 구문

```
{
  "SipMediaApplicationCall": {
    "TransactionId": "string"
  }
}
```

응답 요소

- TransactionId – 요청과 동일한 ID인 통화 트랜잭션의 ID입니다.

다음 예제는 CALL_UPDATE_REQUESTED 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "CALL_UPDATE_REQUESTED",
  "ActionData": {
    "Type": "CallUpdateRequest",
    "Parameters": {
      "Arguments": {
        "string": "string"
      }
    }
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

이벤트 요소

- SchemaVersion – JSON 스키마의 버전입니다.(1.0)
- Sequence – 통화 내 이벤트의 시퀀스 번호입니다.
- InvocationEventType – Lambda 간접 호출 이벤트의 유형, 이 경우에는 CALL_UPDATE_REQUESTED입니다.
- ActionData – CallUpdateRequest 작업과 관련된 데이터입니다.
 - Type – 작업 유형, 이 경우에는 CallUpdateRequest입니다.
 - Parameters – 작업의 파라미터입니다.
 - Arguments – UpdateSipMediaApplicationCall API 요청의 일부로 전달된 인수입니다.
- CallDetails – 현재 통화 상태에 대한 정보입니다.

중단 가능한 작업 및 중단 불가능한 작업에 대한 이해


기존 작업이 실행되는 동안 Lambda 함수가 새 작업 목록을 반환한 경우 진행 중인 작업을 따르는 모든 작업이 새 작업으로 대체됩니다. 일부 경우에 Lambda 함수는 새 작업을 즉시 실행하기 위해 진행 중인 작업을 중단합니다.

다음 다이어그램은 일반적인 예를 보여줍니다. 다이어그램 아래 텍스트는 로직을 설명합니다.

Initial actions



Interrupt and replace



Replace after completion



Action 2가 중단 가능하면 이를 중지하고 대신 새 Action 1을 실행합니다.

Action 2가 중단 불가능하면 이를 완료한 다음 새 Action 1을 시작합니다.

두 경우 모두 Action 3을 실행하지 않습니다.

작업이 중단되면 ACTION_INTERRUPTED 이벤트와 함께 Lambda 함수를 간접 호출합니다. 이 이벤트는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. SIP 미디어 애플리케이션은 이 간접 호출에서 반환된 모든 작업을 무시합니다.

중단 가능한 작업 유형:

- PlayAudio
- RecordAudio
- Pause

샘플 Lambda 함수

이 예제는 오디오 파일을 재생하고, 참여 토큰을 전달하고, 통화를 업데이트하는 일반적인 Lambda 함수를 보여줍니다.

```

const MMS = require('my-meeting-service');
const myMeetingServiceClient = new MMS.Client();

exports.handler = async (event) => {
  console.log('Request: ' + JSON.stringify(event));

  const playAudio = () => {

```

```

    return {
      Type: 'PlayAudio',
      Parameters: {
        ParticipantTag: 'LEG-A',
        AudioSource: {
          Type: 'S3',
          BucketName: 'chime-meetings-audio-files-bucket-name',
          Key: 'welcome.wav'
        }
      }
    }
  }
}

const joinChimeMeeting = (joinToken) => {
  return {
    Type: 'JoinChimeMeeting',
    Parameters: {
      JoinToken: joinToken
    }
  }
}

const response = (...actions) => {
  const r = {
    SchemaVersion: '1.0',
    Actions: actions
  };
  console.log('Response: ' + JSON.stringify(r));
  return r;
};

switch (event.InvocationEventType) {
  case 'NEW_INBOUND_CALL':
    myMeetingServiceClient.addPendingCall(event.CallDetails.TransactionId);

    return response(playAudio());
  case 'CALL_UPDATE_REQUESTED':
    const joinToken = event.ActionData.Parameters.Arguments['JoinToken'];
    return response(joinChimeMeeting(joinToken));
  default:
    return response();
}
}

```


Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용한 통화 종료

[CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 아웃바운드 통화를 종료할 수 있습니다. API는 지정된 SIP 미디어 애플리케이션 ID의 엔드포인트를 간접 호출합니다. 고객은 SIP 미디어 애플리케이션에 작업을 반환하여 통화 흐름을 제어할 수 있습니다.

응답이 성공한 경우 API는 transactionId와 함께 202 HTTP 상태 코드를 반환합니다. 이를 [UpdateSipMediaApplicationCall](#) API와 함께 사용하여 진행 중인 통화를 업데이트할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 아웃바운드 통화의 AWS Lambda 함수 엔드포인트에 대한 호출을 보여줍니다.

CreateSipMediaApplicationCall() Behavior



SIP 미디어 애플리케이션에 대해 구성된 엔드포인트는 아웃바운드 통화의 다양한 상태에 대해 간접 호출됩니다. 고객이 통화를 종료하면 Amazon Chime SDK는 HANGUP 간접 호출 이벤트 유형과 함께 엔드포인트를 간접 호출합니다.

이 예제는 HANGUP에 대한 일반적인 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 6,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
    "Type": "Hangup",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "Direction": "Inbound",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "StartTimeInMilliseconds": "1597009588",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

// if LEG-B receives a hangup in a bridged call, such as a meeting ending
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 6,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
```



```

    "Type": "ReceiveDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-2",
      "ParticipantTag": "LEG-B"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "Leg-A",
        "To": "+12065551212",
        "From": "+15105550101",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1597009588",
        "Status": "Connected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "Leg-B",
        "To": "+17035550122",
        "From": "SMA",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "15010595",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

```

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 종단 간 통화 이해

이 사용 사례는 PSTN 발신자로부터 통화를 수신하고, 음성 메시지로 발신자에게 인사말을 전하고, 발신자로부터 회의 PIN을 받고, 오디오를 재생하고, 발신자를 회의에 참여시키기 위한 예제 코드를 제공합니다.

간접 호출 이벤트 및 작업

오디오 서비스는 호출 이벤트를 JSON 객체로 AWS Lambda 함수에 전달합니다. 객체에는 간접 호출 이벤트 유형과 모든 관련 메타데이터가 포함됩니다. 또한 AWS Lambda 함수는 SIP 미디어 애플리케이션 작업을 JSON 객체로 반환하며, 이러한 객체에는 작업 유형 및 관련 메타데이터가 포함됩니다.

다음 표에는 간접 호출 이벤트와 간접 호출 이벤트 수신 시 가능한 `ActionData.Type`이 나열되어 있습니다.

간접 호출 이벤트	ActionData.Type
ACTION_SUCCESSFUL	CallAndBridge
	ReceiveDigits
	PlayAudio
	PlayAudioAndGetDigits
	JoinChimeMeeting
	ModifyChimeMeetingAttendees
	RecordMeeting
ACTION_FAILED	CallAndBridge
	PlayAudio
	PlayAudioAndGetDigits
	ModifyChimeMeetingAttendees
	RecordMeeting
HANGUP	HangUp
DIGITS_RECEIVED	ReceiveDigits

Note

다음 사용 사례를 구현하려면 Amazon Chime SDK 인벤토리에 하나 이상의 전화번호, Amazon 리소스 이름(ARN)이 포함된 AWS Lambda 함수를 사용하는 SIP 미디어 애플리케이션 관리형 객체, 전화번호를 트리거로 사용하는 SIP 규칙이 있어야 합니다.

Amazon Chime SDK가 규칙에 지정된 전화 번호로 전화를 받으면 PSTN 오디오 서비스는 호출 이벤트 유형으로 AWS Lambda 함수를 NEW_INBOUND_CALL 호출합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 1,
  "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+11234567890",
        "From": "+19876543210",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

AWS Lambda 함수를 프로그래밍하여 통화 세부 정보를 검증하고 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. NEW_INBOUND_CALL 이벤트의 경우 AWS Lambda 함수는 환영 프롬프트를 재생하고 회의 PIN을 요청하는 일련의 작업으로 응답합니다.

오디오 파일의 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 오디오 파일은 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷에서 재생해야 합니다. S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에 `s3:GetObject` 권한을 부여해야 합니다. S3 콘솔 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.
- 크기가 50MB 이하인 PCM WAV 파일을 사용해야 합니다. Amazon Chime SDK는 8kHz 모노를 권장합니다.
- 각 WAV 파일의 S3 메타데이터에는 `{'ContentType': 'audio/wav'}`가 포함되어야 합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type" : "PlayAudio",
      "Parameters" : {
        "CallId": "call-id-1",

        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "welcome-to-meetings.wav"
        }
      }
    },
    {
      "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
      "Parameters" : {
        "ParticipantTag": "LEG-A",

        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "enter-meeting-pin.wav"
        },
        "FailureAudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
          "Key": "invalid-meeting-pin.wav"
        },
        "MinNumberOfDigits": 3,
        "MaxNumberOfDigits": 5,
        "TerminatorDigits": ["#"],

```

```

        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
        "Repeat": 3,
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    }
}
]
}

```

SIP 미디어 애플리케이션은 통화 레그 A에서 이러한 작업을 실행합니다. PlayAudioAndGetDigits 작업이 숫자를 수신한다고 가정하면 SIP 미디어 애플리케이션은 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 유형으로 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters" : {
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
        "Key": "enter-meeting-pin.wav"
      },
      "FailureAudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name",
        "Key": "invalid-meeting-pin.wav"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ReceivedDigits": "12345" // meeting PIN
  },
  "CallDetails": {
    ... // same as in previous event
  }
}

```

```
}
```

AWS Lambda 함수를 프로그래밍하여 CallDetails 데이터를 기반으로 호출자를 식별할 수 있습니다. 이전에 수신한 회의 PIN을 확인할 수도 있습니다. PIN이 정확하다면 [CreateMeeting](#) 및 [CreateAttendee](#) API를 사용하여 Amazon Chime SDK 회의를 생성하고 회의 참석자가 사용하는 참여 토큰을 생성합니다. AWS Lambda 함수는 Amazon Chime SDK 회의에 참여하기 위한 작업으로 응답합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "JoinChimeMeeting",
      "Parameters": {
        "JoinToken": "meeting-attendee-join-token"
      }
    }
  ]
}
```

가 유효하다고 가정하면 SIP 미디어 애플리케이션JoinToken은 Amazon Chime SDK 회의에 참여하고 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 여기서는 SIP 미디어 애플리케이션 및 Chime 미디어 서비스의 데이터를 CallDetails 포함합니다(LEG-B).

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
```

```

        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+11234567890",
        "From": "+19876543210",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
    },
    {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        "To": "SMA",
        "From": "+17035550122",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Connected"
    }
]
}
}

```

이 시점의 통화 또는 통화 레그에서 작업 실행을 중지하려면 빈 작업 세트로 응답할 수 있습니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0"
  "Actions": []
}

```

호출자가 전화를 끊으면 SIP 미디어 애플리케이션이 HANGUP 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEventType": "HANGUP",
  "ActionData": {
    "Type": "Hangup",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  },
  "CallDetails": {

```

```

    "TransactionId": "transaction-id",
    "AwsAccountId": "aws-account-id",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "sip-rule-id",
    "SipApplicationId": "sip-application-id",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+11234567890",
        "From": "+19876543210",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Disconnected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        "To": "SMA",
        "From": "+17035550122",
        "Direction": "Outbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234",
        "Status": "Disconnected"
      }
    ]
  }
}

```

작업과 함께 Hangup 이벤트에 응답하는 경우에 Status가 Connected인 다른 Participants가 없으면 SIP 미디어 애플리케이션은 작업을 무시합니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용하여 작업 목록으로 간접 호출에 응답

호출의 개별 참가자에 대해 실행할 작업 목록으로 AWS Lambda 호출 이벤트에 응답할 수 있습니다. 호출당 최대 10개의 작업으로 응답할 수 AWS Lambda 있으며 호출당 1,000회 AWS Lambda 함수를 호출할 수 있습니다.

Lambda 함수가 응답하지 않으면 기본적으로 20초 후 SIP 미디어 애플리케이션은 시간 초과됩니다.

다음은 예제는 일반 응답 구조를 보여줍니다.


```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "bucket-name",
          "Key": "audio-file.wav"
        }
      }
    },
    {
      "Type": "RecordAudio",
      "Parameters": {
        "DurationInSeconds": "10",
        "RecordingTerminators": ["#"],
        "RecordingDestination": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "bucket-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS Lambda 함수가 SIP 미디어 애플리케이션에 작업 목록을 반환하면 다음 작업이 발생합니다.

1. 애플리케이션은 통화에서 현재 작업의 실행을 완료합니다.
2. 그런 다음 애플리케이션은 기존 작업 세트를 최신 간접 호출 이벤트에서 수신한 새 작업 세트로 대체합니다.

SIP 미디어 애플리케이션이 NULL 작업 세트를 수신한 경우 기존 작업을 유지합니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에 지원되는 작업

AWS Lambda 함수의 응답에서 다양한 유형의 신호 및 미디어 작업을 지정할 수 있습니다. 각 작업에는 서로 다른 속성이 있습니다. 다음 주제에서는 예제 코드를 제공하고 작업 사용 방법을 설명합니다.

내용

- [TransactionAttributes 사용하기](#)
- [통화 녹음 사용](#)
- [CallAndBridge](#)
- [Hangup](#)
- [JoinChimeMeeting](#)
- [ModifyChimeMeetingAttendee\(오디오 음소거 및 음소거 해제\)](#)
- [Pause](#)
- [PlayAudio](#)
- [PlayAudioAndGetDigits](#)
- [ReceiveDigits](#)
- [RecordAudio](#)
- [SendDigits](#)
- [Speak](#)
- [SpeakAndGetDigits](#)
- [StartBotConversation](#)

TransactionAttributes 사용하기

TransactionAttributes 데이터 구조를 사용하여 통화 상태 또는 회의 IDs와 같은 애플리케이션별 정보를 저장한 다음 해당 데이터를 AWS Lambda 간접 호출에 전달합니다. 이 구조는 Amazon DynamoDB와 같은 외부 데이터베이스에 데이터를 저장할 필요가 없습니다.

TransactionAttributes는 키/값 쌍을 포함하는 [JSON 객체](#)입니다. 객체는 최대 100개의 키/값 쌍을 포함할 수 있으며 객체의 최대 페이로드 크기는 20KB입니다. TransactionAttributes 구조의 데이터는 트랜잭션의 수명 동안 지속됩니다.

AWS Lambda 함수가 SIP 미디어 애플리케이션 TransactionAttributes으로 전달되면 애플리케이션은 저장된 속성을 업데이트합니다. 기존 키 세트를 사용하여 TransactionAttributes 객체를 전달하면 저장된 값이 업데이트됩니다. 다른 키 세트를 전달하면 기존 값을 다른 키 세트의 값으로 대체합니다. 빈 맵({})을 전달하면 저장된 모든 값이 지워집니다.

주제

- [TransactionAttributes 설정](#)
- [TransactionAttributes 업데이트](#)
- [TransactionAttributes 지우기](#)
- [ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리](#)
- [잘못된 입력](#)

TransactionAttributes 설정

다음 예제에서는 [PlayAudio](#) 작업과 TransactionAttributes 함께를 설정하고 AWS Lambda 함수의 속성을 SIP 미디어 애플리케이션에 전달하는 방법을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
          "Key": "Welcome3.wav"
        }
      }
    }
  ],
  "TransactionAttributes": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2"
  }
}
```

TransactionAttributes 업데이트

저장된 TransactionAttributes를 수정하려면 JSON 객체의 콘텐츠를 새 값으로 업데이트합니다. 다음 예제에서는 키 NewKey1 및 NewKey2를 TransactionAttributes에 추가합니다. 이러한 키는 각각 값 NewValue1 및 NewValue2와 쌍을 이룹니다.

```
{
```

```

"SchemaVersion": "1.0",
"Actions": [
  {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
        "Key": "Welcome3.wav"
      }
    }
  }
],
"TransactionAttributes": {
  "NewKey1": "NewValue1",
  "NewKey2": "NewValue2"
}
}

```

이전 예제에서 NewValue1을 key1로 전달했다면 key1의 기존 값이 NewValue1로 대체됩니다. 하지만 NewKey1에 값을 전달하면 새 키/값 쌍을 생성합니다.

TransactionAttributes 지우기

TransactionAttributes 객체의 콘텐츠를 지우려면 빈 JSON 객체와 함께 TransactionAttributes 필드를 전달합니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
          "Key": "Welcome3.wav"
        }
      }
    }
  ],
  "TransactionAttributes": {}
}

```

```

    "TransactionAttributes": {
    }
}

```

Note

해당 값을 null로 설정하여 TransactionAttributes 구조에서 데이터를 지울 수는 없습니다. 또한 TransactionAttribute 구조를 생략해도 데이터가 지워지지 않습니다. 항상 빈 JSON 객체를 TransactionAttributes와 함께 전달하여 객체에서 데이터를 지웁니다.

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

다음 예제는 성공적인 [PlayAudio](#)가 저장된 TransactionAttributes를 CallDetails 의 일부로 전송하는 방법을 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
        "Key": "Welcome3.wav"
      },
      "Repeat": 1,
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  },
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "mtg1-tx-id",
    "TransactionAttributes": {
      "key1": "value1",
      "key2": "value2"
    },
    "AwsAccountId": "166971021612",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",
    "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",

```

```

    "Participants": [
      {
        "CallId": "bbff30c5-866a-41b5-8d0a-5d23d5e19f3e",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+14345550101",
        "From": "+14255550199",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1644539405907",
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}

```

잘못된 입력

다음 예제에서는 잘못된 입력을 보여줍니다. 이 경우 JSON 객체가 SIP 미디어 애플리케이션에 너무 많은 항목을 전달합니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PlayAudio",
      "Parameters": {
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "AudioSource": {
          "Type": "S3",
          "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",
          "Key": "Welcome3.wav"
        }
      }
    }
  ],
  "TransactionAttributes": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5",
    "key6": "value6",
    "key7": "value7",
    "key8": "value8",

```

```

    "key9": "value9",
    "key10": "value10",
    "key11": "value11"
  }
}

```

다음 예제에서는 이전에 주어진 입력에 대한 응답을 보여줍니다. 이 출력은 SIP 미디어 애플리케이션에서 애플리케이션을 호출한 AWS Lambda 함수로 다시 전달됩니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "INVALID_LAMBDA_RESPONSE",
  "CallDetails": {
    "TransactionId": "mtg1-tx-id",
    "AwsAccountId": "166971021612",
    "AwsRegion": "us-east-1",
    "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",
    "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",
    "Participants": [
      {
        "CallId": "72cbec69-f098-45d8-9ad6-e26cb9af663a",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        "To": "+14345550101",
        "From": "+14255550199",
        "Direction": "Inbound",
        "StartTimeInMilliseconds": "1644540839987"
      }
    ]
  },
  "ErrorType": "TransactionAttributesInvalidMapSize",
  "ErrorMessage": "Transaction Attributes has too many mappings. Maximum number of mappings is 10"
}

```

통화 녹음 사용

SIP 미디어 애플리케이션의 통화 녹음 작업을 통해 다양한 용도의 통화 녹음 및 통화 후 녹음 솔루션을 구축할 수 있습니다. 예를 들어 고객 지원 통화를 녹음하여 교육에 사용할 수 있습니다.

통화 녹음 작업은 SIP 미디어 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다. 작업을 온디맨드 방식으로 사용하거나 SIP 이벤트에 대한 응답으로 사용할 수도 있습니다.

- SIP 미디어 애플리케이션에서 통화의 온디맨드 녹음을 시작하려면 [UpdateSipMediaApplication](#) API를 사용하여 애플리케이션을 간접 호출하고 [StartCallRecording](#) 작업을 반환합니다.
- SIP 이벤트에 대한 응답으로 통화 녹음을 시작하려면 애플리케이션에서 `StartCallRecording` 작업을 반환합니다.

진행 중인 녹음을 일시 중지하고 재개할 수 있습니다. 일시 중지하려면 [PauseCallRecording](#) 작업을 사용합니다. 재개하려면 `ResumeCallRecording` 작업을 사용합니다. 녹화를 일시 중지하거나 재개할 때마다 작업은 일시 중지 또는 재개를 나타내는 신호음을 캡처합니다. 일시 중지하는 경우 작업이 무음을 녹음하며, Amazon Chime SDK는 이를 사용하여 일시 중지 시간을 추적하고 청구서에 일시 중지를 포함합니다. 필요할 때마다 녹음을 일시 중지하고 재개할 수 있습니다.

통화 녹음을 중지하려면 [StopCallRecording](#) 작업을 반환합니다. 하지만 통화가 중지된 경우 통화 녹음이 자동으로 중지되므로 이 경우 명시적으로 `StopCallRecording` 작업을 반환할 필요가 없습니다. 개별 통화 레그에서 녹음을 한 번만 시작하고 중지할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK는 사용자가 선택한 Amazon S3 버킷으로 통화 녹음을 전송합니다. 버킷은 AWS 계정에 속해야 합니다. 통화가 중지되면 SIP 미디어 애플리케이션은 [StartCallRecording](#) 작업의 `Destination` 파라미터에 지정된 폴더로 녹음을 전송합니다. Amazon Chime SDK는 개방형 WAV 형식으로 통화를 녹음합니다. 수신 및 발신 트랙을 녹음하는 통화는 스테레오 모드를 사용하며, 수신 트랙은 왼쪽 채널에, 발신 트랙은 오른쪽 채널에 있습니다. 수신 또는 발신 트랙만 녹음하는 경우 시스템은 모노 모드를 사용합니다.

Note

이 기능을 사용하여 녹음한 경우 전자 통신 녹음에 관한 법률 또는 규정이 적용될 수 있습니다. 녹음에 관한 모든 관련 법률을 준수하는 것은 귀하와 최종 사용자의 책임입니다. 여기에는 세션 또는 통신이 녹음되고 있다는 사실을 녹음된 세션의 모든 참가자에게 적절하게 알리고 동의를 구하는 것도 포함됩니다.

통화 녹음 청구

Amazon Chime SDK는 통화 레그에서 통화 녹음이 활성화된 시간에 대해 분당 요금을 청구하며, 이 시간에는 모든 일시 중지가 포함됩니다. 통화 녹음이 Amazon S3 버킷으로 전송되면 통화 녹음 사용량에 대한 요금이 청구됩니다.

오디오 트랙 녹음


수신 또는 발신 통화 트랙만 녹음하거나 두 통화 트랙을 모두 녹음할 수 있습니다.

이 이미지는 일반적인 단일 레그 또는 비연결 수신 통화를 보여줍니다.



통화에는 call-id-1의 callID가 있는 레그가 하나만 있습니다. INCOMING 오디오 트랙은 발신자가 SIP 미디어 애플리케이션으로 보내는 오디오입니다. OUTGOING 오디오 트랙은 SIP 미디어 애플리케이션이 발신자로 보내는 오디오입니다. SIP 미디어 애플리케이션은 녹음하려는 통화의 CallId를 지정합니다. 전화를 건 참가자를 녹음하려면 INCOMING을 지정합니다. 전화를 받은 참가자를 녹음하려면 OUTGOING을 지정합니다. 두 참가자를 모두 녹음하려면 BOTH를 지정합니다.

이 이미지는 참가자 2명과 일반적인 다중 통화를 보여줍니다.



이 예시에서는 통화에는 두 가지 통화 레그인 call-id-1 및 call-id-2가 있으며, call-id-1은 call-id-2에 연결됩니다. 그러면 두 통화 ID 모두에 대한 수신 및 발신 오디오 스트림으로 네 개의 오디오 트랙이 만들어집니다. 녹음할 통화 ID와 오디오 트랙이 무엇인지 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 전화를 받은 참가자의 오디오 트랙을 녹음하려면 call-id-2를 CallId로, INCOMING을 트랙으로 지정하여 INCOMING 오디오 트랙을 녹음합니다.

발신자가 듣는 모든 내용을 녹음하려면 call-id-1을 CallId로, OUTGOING을 트랙으로 지정하여 OUTGOING 오디오 트랙을 녹음합니다. Caller가 말하고 들은 모든 오디오를 녹음하려면 call-id-1을 CallId로, BOTH를 트랙으로 지정하여 BOTH 오디오 트랙을 녹음합니다.

샘플 사용 사례

SIP 미디어 애플리케이션은 통화 녹음 작업을 구성 요소로 제공합니다. 이를 통해 비즈니스 사용 사례에 맞는 통화 녹음 솔루션을 유연하게 구축할 수 있습니다. 다음 사례는 몇 가지 일반적인 사용 시나리오를 보여줍니다.


주제

- [사례 1: SIP 작업이 포함된 단일 레그 통화 녹음](#)
- [사례 2: 다중 통화의 선택적 오디오 녹음](#)
- [사례 3: 여러 통화 레그 녹음](#)
- [사례 4: 일시 중지 및 재개를 통한 온디맨드 녹음](#)

사례 1: SIP 작업이 포함된 단일 레그 통화 녹음

발신자와 [PlayAudio](#) 및 [PlayAudioAndGetDigits](#) 작업과 같은 SIP 미디어 애플리케이션 작업으로 생성된 모든 오디오를 녹음할 수 있습니다. 녹음하는 동안 발신자가 숫자를 누르면 해당 숫자의 신호음이 녹음에 캡처됩니다. 이 예에서는 PlayAudioAndGetDigits 작업을 사용하지만 대화형 음성 응답 (IVR)은 복잡한 일련의 SIP 미디어 애플리케이션 작업일 수 있습니다.


이 예에서 SIP 미디어 애플리케이션은 발신자와 SIP 미디어 애플리케이션 사이의 두 오디오 트랙을 모두 녹음합니다. 통화가 설정되면 녹음이 시작되고 발신자가 전화를 끊으면 중지됩니다. 통화가 설정되면 요금 청구가 시작되고 발신자가 전화를 끊으면 중지됩니다.



사례 2: 다중 통화의 선택적 오디오 녹음

단일 통화 참가자의 오디오 트랙을 선택적으로 녹음할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 특정 참가자에 대한 통화 녹음만 선택적으로 활성화할 수 있습니다.

이 예에서 SIP 미디어 응용 프로그램은 call-id-2를 CallId로, INCOMING을 트랙으로 지정하여 수신자와 SIP 미디어 애플리케이션 사이의 수신 오디오 트랙을 녹음합니다. 발신자가 수신자와 연결되면 통화 녹음이 시작되며, 요금 청구 또한 시작됩니다. 수신자가 전화를 끊으면 녹음이 중단되며, 요금 청구 또한 종료됩니다. 이 녹음에는 수신자의 오디오 트랙만 들어 있습니다.




사례 3: 여러 통화 레그 녹음

여러 통화 레그를 녹음할 수 있습니다. 예를 들어 참가자에게 통화를 연결한다고 가정해 보겠습니다. 해당 참가자가 전화를 끊으면 전화 통화는 다른 참가자에게 연결됩니다. 세 개의 통화 레그 모두에 대해 통화 녹음을 활성화할 수 있습니다.

이 예에서는 세 개의 개별 녹음 파일을 보여줍니다. 첫 번째 통화 레그의 녹음은 발신자, 애플리케이션, 통화로 연결된 두 참가자 사이의 대화를 캡처합니다. 두 번째 통화 레그의 녹음은 발신자와 첫 번째 참가자 사이의 대화를 캡처합니다. 두 번째 통화 레그의 녹음은 발신자와 두 번째 참가자 사이의 대화를 캡처합니다.

이 사례에서는 세 개의 통화 레그가 생성되며 각 통화 레그의 시작과 종료에 요금 청구가 적용됩니다. 다시 말해, 시스템은 세 개의 녹음을 S3 버킷으로 전송하며, 각각에 대해 요금이 청구됩니다.




사례 4: 일시 중지 및 재개를 통한 온디맨드 녹음

[UpdateSipMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 온디맨드 방식으로 통화 녹음을 시작, 중지, 일시 중지 및 재개할 수 있습니다. `UpdateSipMediaApplicationCall` API를 직접 호출하고 SIP 미디어 애플리케이션을 간접 호출하여 통화 녹음 작업을 반환하는 클라이언트 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

최종 사용자는 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 통화 녹음을 제어합니다. 예를 들어 콜 센터에서 상담원은 데스크톱 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 온디맨드 방식으로 통화 녹음 작업을 트리거합니다. 콜 센터 예에서 상담원은 발신자에게 전화 통화 녹음 권한을 요청할 수 있으며, 발신자가 동의하면 클라이언트 애플리케이션에서 클릭하여 녹음을 시작할 수 있습니다. 또 다른 예로, 발신자가 사회보장번호(SSN)와 같은 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 하지만 콜 센터 정책에 따라 상담원은 고객의 SSN과 같은 정보를 녹음해서는 안 됩니다. 상담원은 고객이 정보를 제공하는 동안 애플리케이션을 클릭하여 녹음을 일시 중지한 다음 다시 클릭하여 녹음을 재개할 수 있습니다. 상담원이 발신자의 요청을 처리하면 상담원은 애플리케이션을 클릭하여 녹음을 중지하고 통화를 끄습니다.

이 사용 사례에서 SIP 미디어 애플리케이션은 발신자와 SIP 미디어 애플리케이션 사이의 두 오디오 트랙을 모두 녹음합니다. `call-id-1` 레그가 `call-id-2` 레그에 연결되어 있기 때문에 시스템은 발신자와 수신자 양쪽 레그에서 오디오를 녹음합니다. 녹음과 요금 청구는 `UpdateSipMediaApplicationCall` API가 `StartCallRecording` 작업을 간접 호출할 때 시작됩니다. 녹음과 요금 청구는 `UpdateSipMediaApplicationCall` API가 `StopCallRecording` 작업을 간접 호출할 때 중지됩니다. 다시 말해서, 녹음을 일시 중지해도 녹음 기간은 변경되지 않으며 모든 일시 중지에도 요금이 청구됩니다.



SIP 미디어 애플리케이션의 통화 녹음 작업

SIP 미디어 애플리케이션의 AWS Lambda 함수에서 응답으로 다른 통화 녹음 작업을 지정할 수 있습니다. 다음 주제에서는 예제 코드를 제공하고 작업 사용 방법을 설명합니다.

주제

- [StartCallRecording](#)
- [StopCallRecording](#)
- [PauseCallRecording](#)
- [ResumeCallRecording](#)

StartCallRecording

StartCallRecording 작업은 통화 레그의 녹음을 시작합니다. 온디맨드 또는 SIP 이벤트에 대한 응답으로 SIP 미디어 애플리케이션에서 통화 녹음을 시작합니다.

- 통화의 온디맨드 녹음을 시작하려면 UpdateSipMediaApplication API를 사용하여 애플리케이션을 간접 호출하고 StartCallRecording 작업을 반환합니다.
- SIP 이벤트에 대한 응답으로 통화 녹음을 시작하려면 애플리케이션에서 StartCallRecording 작업을 반환합니다.

수신 레그, 발신 레그 또는 모두에 대해 오디오 트랙을 녹음할지 여부를 지정합니다. 다음 섹션에서는 StartCallRecording 작업을 사용하는 방법을 설명합니다.

Note

이 기능을 사용하여 녹음한 경우 전자 통신 녹음에 관한 법률 또는 규정이 적용될 수 있습니다. 녹음에 관한 모든 관련 법률을 준수하는 것은 귀하와 최종 사용자의 책임입니다. 여기에는 세션 또는 통신이 녹음되고 있다는 사실을 녹음된 세션의 모든 참가자에게 적절하게 알리고 동의를 구하는 것도 포함됩니다.

주제

- [StartCallRecording 작업 요청](#)
- [녹음 대상 지정](#)
- [Amazon S3 버킷 권한 부여](#)

- [작업 성공 응답](#)
- [작업 오류 응답](#)

StartCallRecording 작업 요청

다음 예제는 BOTH 트랙의 StartCallRecording 작업을 요청하는 방법을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Type": "StartCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",
        "Track": "BOTH",
        "Destination": {
          "Type": "S3",
          "Location": "valid-bucket-name-and-optional-prefix"
        }
      }
    }
  ]
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

Track

설명 - 통화 녹음의 오디오 Track입니다.

허용된 값 - BOTH, INCOMING 또는 OUTGOING

필수 - 예

기본값 - 없음

Destination.Type

설명 - 대상 유형입니다. Amazon S3만 허용됩니다.

허용된 값 - Amazon S3

필수 - 예

기본값 - 없음

Destination.Location

설명 - 유효한 Amazon S3 버킷과 선택 사항인 Amazon S3 키 접두사입니다. 버킷에는 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에 대한 권한이 있어야 합니다.

허용된 값 - Amazon Chime SDK가 `s3:PutObject` 및 `s3:PutObjectAcl` 작업에 대한 권한을 가진 유효한 Amazon S3 경로

필수 - 예

기본값 - 없음

녹음 대상 지정

Amazon Chime SDK는 Amazon S3 버킷으로 통화 녹음을 전송합니다. 버킷은 AWS 계정에 속해야 합니다. `StartCallRecording` 작업의 `Destination` 파라미터에 버킷의 위치를 지정합니다. `Destination` 파라미터의 `Type` 필드는 S3이어야 합니다. `Location` 필드는 Amazon S3 버킷과 선택 사항인 통화 녹음이 전달되는 객체 키 접두사로 구성됩니다.

SIP 미디어 애플리케이션은 지정된 `Location`, 통화 레그의 날짜 및 시간, 트랜잭션 ID, 통화 ID를 사용하여 Amazon S3 객체 키의 형식을 지정합니다. `StartCallRecording` 작업 응답은 전체 Amazon S3 객체 키를 반환합니다.

`Location` 필드에 Amazon S3 버킷만 제공하는 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 Amazon S3 경로에 기본 접두사인 `Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings`를 추가합니다. 또한 SIP 미디어 애플리케이션은 통화 시작 시간의 연, 월, 일을 추가하여 녹음을 정리하는 데 도움이 됩니다. 다음 예제는 기본 접두사를 포함한 Amazon S3 경로의 일반 형식을 보여줍니다. 이 예제에서는 `myRecordingBucket`을 `Location` 값으로 사용합니다.

```
myRecordingBucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/2019/03/01/2019-03-01-17-10-00-010_c4640e3b-1478-40fb-8e38-6f6213adf70b_7ab7748e-b47d-4620-ae2c-152617d3333c.wav
```

다음 예제는 통화 녹음 Amazon S3 경로에 표시된 데이터를 보여줍니다.

```
s3Bucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/year/month/date/year-month-date-hour-minute-second-millisecond_transactionId_callId.wav
```

Amazon S3 버킷과 객체 키 접두사를 Location 필드에 입력하면 SIP 미디어 애플리케이션은 기본 접두사 대신 대상 Amazon S3 경로의 객체-키 접두사를 사용합니다. 다음 예제는 접두사를 포함한 통화 녹음 Amazon S3 경로의 일반 형식을 보여줍니다. 예를 들어, myRecordingBucket/technicalSupport/english를 Location으로 지정할 수 있습니다.

```
myRecordingBucket/technicalSupport/english/2019/03/01/2019-03-01-17-10-00-010_c4640e3b1478-40fb-8e38-6f6213adf70b_7ab7748e-b47d-4620-ae2c-152617d3333c.wav
```

다음 예제는 Amazon S3 경로의 데이터를 보여줍니다.

```
s3Bucket/yourObjectKeyPrefix/year/month/date/year-month-date-hour-minute-second-millisecond_transactionId_callId.wav
```

Amazon S3 버킷으로 전송된 녹음에는 통화 레그에 대한 추가 [Amazon S3 객체 메타데이터](#)가 포함되어 있습니다. 다음 표에는 지원되는 Amazon S3 객체 메타데이터가 나와 있습니다.

명칭	설명
transaction-id	전화 통화의 트랜잭션 ID
call-id	AWS Lambda 함수 호출의 CallDetailsCallId
recording-duration	통화 녹음 기간(초)
recording-audio-file-format	인터넷 미디어 유형으로 표시된 통화 녹음 오디오 파일 형식

Amazon S3 버킷 권한 부여

대상 Amazon S3 버킷은 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 작업은 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체인 voiceconnector.chime.amazonaws.com에

s3:PutObject 및 s3:PutObjectAcl 권한을 부여해야 합니다. 다음 예제는 적절한 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SIP media applicationRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "aws-account-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

PSTN 오디오 서비스는 SIP 미디어 애플리케이션을 대신하여 S3 버킷을 읽고 씁니다. [혼동된 대리자 문제](#)를 피하기 위해 S3 버킷 권한을 단일 SIP 미디어 애플리케이션으로 제한할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SIP media applicationRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "aws-account-id",
        "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-media-application-id"
      }
    }
  ]
}

```

작업 성공 응답

통화 레그에서 통화 녹음이 성공적으로 시작되면 SIP 미디어 애플리케이션이 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 유형으로 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 통화 녹음 위치가 응답으로 반환됩니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "StartCallRecording",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Track": "BOTH",
      "Destination": {
        "Type": "S3",
        "Location": "valid-bucket-name"
      }
    }
  }
  "CallRecordingDestination": {
    "Type": "S3",
    "Location": "call-recording-bucket-and-key"
  }
}
"CallDetails": {
  ...
}
}

```

작업 오류 응답

검증 오류의 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 적절한 오류 메시지와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 다음 표에는 오류 메시지가 나열되어 있습니다.

오류	메시지	이유
InvalidActionParameter	CallId parameter for action is invalid	파라미터가 유효하지 않습니다.
SystemException	System error while running an action.	작업을 실행하는 동안 다른 유형의 시스템 오류가 발생했습니다.

작업이 통화 레그에서 미디어 녹음을 실패하면 SIP 미디어 애플리케이션은 ActionFailed 이벤트 유형의 AWS Lambda 함수를 간접 호출합니다.

다음 예제는 일반적인 오류 응답을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 5,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type" : "StartCallRecording",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Track": "BOTH",
      "Destination": {
        "Type": "S3",
        "Location": "valid-bucket-name"
      }
    }
  },
  "Error": "NoAccessToDestination: Error while accessing destination"
}
"CallDetails": {
  ...
}
```

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

StopCallRecording

StopCallRecording 작업은 통화 레그의 녹음을 중지합니다. 통화가 종료되면 녹음이 자동으로 중지되며 애플리케이션에서 StopCallRecording 작업을 명시적으로 반환할 필요가 없습니다. 통화 레그에 대한 녹음이 중지되면 다시 시작할 수 없으며 StartCallRecording 작업에 지정된 대상으로 녹음이 전달됩니다.

다음 예제는 call-id-1 통화 레그의 녹음을 중지합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StopCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1"
      }
    }
  ]
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

PauseCallRecording

PauseCallRecording 작업은 통화 레그의 녹음을 일시 중지합니다. 녹음을 일시 중지할 때마다 녹음은 일시 중지를 나타내는 신호음을 캡처합니다. 일시 중지하면 녹음은 계속되지만 무음만 캡처됩니다.

다. 녹음을 일시 중지해도 총 녹음 기간에는 영향을 주지 않습니다. 필요할 때마다 녹음을 일시 중지하고 재개할 수 있습니다.

다음 예제는 녹음을 일시 중지합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "PauseCallRecording",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1"
      }
    }
  ]
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

ResumeCallRecording

ResumeCallRecording 작업은 통화 레그의 녹음을 재개합니다. 녹음이 다시 시작되기 전에 짧은 신호음이 재생됩니다. 통화 레그 기간 동안 녹음을 여러 번 일시 중지했다가 재개할 수 있습니다.

다음 예제는 녹음을 재개합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "ResumeCallRecording",
```

```

        "Parameters": {
            "CallId": "call-id-1"
        }
    ]
}

```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

CallAndBridge

PSTN 전화번호 또는 Amazon Chime SDK Voice Connector나 Amazon Chime SDK Voice Connector 그룹으로 구성된 SIP 트렁크에 대한 아웃바운드 통화를 생성한 다음 기존 통화 레그와 연결합니다. 전화번호로 전화를 걸 때 PSTN을, SIP 트렁크에 전화를 걸 때 AWS를 사용합니다.

기존 통화 레그는 [CreateSIPMediaApplicationCall](#) API를 사용하여 생성된 아웃바운드 통화 레그이거나 AWS Lambda 함수를 NewInboundCall 이벤트와 함께 간접 호출하는 SIP 규칙으로 생성된 인바운드 레그일 수 있습니다. Voice Connector 또는 Voice Connector 그룹 엔드포인트에 CallAndBridge 작업을 구현할 때는 Voice Connector 또는 Voice Connector 그룹의 Amazon 리소스 번호(ARN)를 지정해야 합니다.

아웃바운드 통화 레그 및 AWS Lambda 함수에 사용자 지정 SIP 헤더를 추가할 수도 있습니다. 사용자 지정 헤더를 사용하면 총수 및 우편번호와 같은 값을 전달할 수 있습니다. 사용자 지정 헤더에 대한 내용은 [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스에서 SIP 헤더 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예제 코드는 PSTN 엔드포인트에 연결하는 일반적인 작업을 보여줍니다.

```

{
    "SchemaVersion": "1.0",
    "Actions": [{

```

```

    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters": {
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
      "Endpoints": [{
        "BridgeEndpointType": "PSTN", // required
        "Uri": "e164PhoneNumber", // required
      }],
    },
  },
]
}

```

다음 예제는 Voice Connector 또는 Voice Connector 그룹과 사용자 지정 SIP 헤더를 사용하는 일반적인 작업을 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "CallAndBridge",
      "Parameters": {
        "CallTimeoutSeconds": 30,
        "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
        "RingbackTone": { // optional
          "Type": "S3",
          "BucketName": "s3_bucket_name",
          "Key": "audio_file_name"
        },
        "Endpoints": [
          {
            "BridgeEndpointType": "AWS", // enum type, required

            "Arn": "arn:aws:chime:us-east-1:0123456789101:vc/abcdefghijklm2nopq3rs" //VC or VCG ARN, required for AWS endpoints
            "Uri": "ValidString", // required, see description below
          }
        ],
        "SipHeaders": {
          "x-String": "String"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    }
  ]
}
```

CallTimeoutSeconds

설명 - 통화가 시간 제한을 초과하기 전까지의 간격입니다. 타이머는 통화 설정 시 시작됩니다.

허용된 값 - 1 이상 120 이하

필수 - 아니요

기본값 - 30

CallerIdNumber

설명 - 고객 소유의 번호 또는 A 레그의 발신 번호

허용된 값 - E.164 형식의 유효한 전화번호

필수 - 예

기본값 - 없음

Endpoints

설명 - 통화의 엔드포인트입니다.

허용된 값:

- **BridgeEndpointType** - Voice Connector 및 Voice Connector 그룹의 경우 AWS, 그 외에는 PSTN입니다.
- **Arn** - Voice Connector 또는 Voice Connector 그룹의 ARN입니다. AWS를 **BridgeEndpointType**으로 사용하는 경우에만 필요합니다.
- **Uri** - URI 값은 엔드포인트 유형에 따라 달라집니다.

PSTN 엔드포인트의 경우 URI는 유효한 E.164 전화번호여야 합니다.

AWS 엔드포인트의 경우 URI 값이 Request-URI의 user 부분을 설정합니다. [Augmented Backus-Naur Format](#)을 사용해야 합니다. 필요 길이: 1 이상 30 이하. 값은 a-z, A-Z, 0-9, &, =, +, \$, /, %, -, _, !, ~, *, (,), (.)을 사용합니다.

Request-URI의 호스트 값은 대상 Voice Connector의 인바운드 경로에서 파생됩니다. 다음 예제는 AWS 엔드포인트가 있는 CallAndBridge 작업을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "CallAndBridge",
      "Parameters": {
        "CallTimeoutSeconds": 30,
        "CallerIdNumber": "+18005550122",
        "Endpoints": [
          {
            "BridgeEndpointType": "AWS",
            "Arn": "arn:aws:chime:us-east-1:0123456789101:vc/abcdefghijklm2nopq3rs",
            "Uri": "5550"
          }
        ],
        "SipHeaders": {
          "x-String": "String"
        }
      }
    }
  ]
}
```

인바운드 경로 및 Voice Connector에 대한 자세한 내용은 [Editing Amazon Chime SDK Voice Connector settings](#)를 참조하세요.

필수 - 예

기본값 - 없음

SipHeaders

설명- 추가 값을 전달할 수 있도록 합니다. AWS 엔드포인트 유형에만 사용합니다.

허용된 값 - 유효한 SIP 헤더

필수 - 아니요

기본값 - 없음

다음 예제는 PSTN 엔드포인트를 사용하는 성공적인 CallAndBridge 작업을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters": {
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber",
      "Endpoints": [
        {
          "BridgeEndpointType": "PSTN",
          "Uri": "e164PhoneNumber"
        }
      ],
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        .....
        "Status": "Connected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        .....
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

다음은 예제는 실패한 CallAndBridge 작업을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
```

```

"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData":{
    "Type": "CallAndBridge",
    "Parameters":{
      "CallTimeoutSeconds": 30,
      "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber",
      "Endpoints": [
        {
          "BridgeEndpointType": "PSTN",
          "Uri": "e164PhoneNumber"
        }
      ],
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "ErrorType": "CallNotAnswered",
    "ErrorMessage": "Call not answered"
  },
  "CallDetails":{
    .....
    .....
    "Participants":[
      {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A",
        .....
      }
    ]
  }
}

```


통화 흐름

이 CallAndBridge 작업은 레그 연결 여부 및 파라미터에 따라 기존 통화 레그에 다른 통화 신호 및 오디오 경험을 제공합니다.

다음 다이어그램은 인바운드 통화 레그 A가 이미 연결되어 있을 때 다양한 파라미터를 사용하는 통화 흐름을 보여줍니다.

CallandBridge


A leg has already been answered. Bridge A leg with B leg only once B leg is answered



다음 다이어그램은 응답하지 않은 통화의 통화 흐름을 보여줍니다.

CallandBridge

A leg has NOT been answered. Bridge A leg with B leg only once B leg is answered



추가 세부 정보

CallAndBridge 작업에 관한 다음 사실을 유념하세요.

- `CallTimeoutSeconds` - 이 타이머는 B 레그에서 SIP 초대가 전송될 때 시작됩니다. 원하는 대상 값을 설정할 수 있지만 업스트림 캐리어에서는 이 값을 무시할 수 있습니다.
- `CallerIdNumber` - 이 전화번호는 고객의 전화번호이거나 A 레그의 발신 번호여야 합니다.
- 끊는 행동 및 엣지 케이스 - 한 통화 레그가 끊기더라도 다른 쪽 통화 레그는 자동으로 전화를 끊지 않습니다. Hangup 이벤트가 AWS Lambda 함수로 전송되는 경우 나머지 레그를 독립적으로 연결 해제해야 합니다. 통화 레그가 계속 걸려 있는 경우 끊길 때까지 통화 요금이 청구됩니다. 예를 들어 다음 시나리오에서는 예상치 못한 요금이 부과될 수 있습니다.
 - 대상 전화번호로 연결하려고 합니다. 대상이 통화 중이고 전화를 바로 음성 메일로 보냅니다. 오디오 서비스의 관점에서 보면 음성 메일로 가는 것은 전화를 받는 것과 같습니다. A 레그는 전화를 끊지만 B 레그는 계속해서 음성 메일 메시지를 수신합니다. B 레그가 수신하는 동안에는 요금이 청구됩니다.
 - 가장 좋은 방법은 AWS Lambda 함수 또는 통화의 다른 쪽 끝에 있는 당사자를 사용하여 각 통화 레그를 독립적으로 끊는 것입니다.
- 청구 - CallAndBridge 사용 시 요금은 다음과 같이 청구됩니다.
 - PSTN에 생성된 각 통화 레그(A 레그, B 레그 등)에 대한 활성 통화 시간(분)
 - 오디오 서비스 사용 시간(분)

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-forwarding>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

Hangup

통화 레그에 `SipStatusCode`와 함께 Hangup 값을 전송합니다.

오디오 서비스가 통화 레그에서 Hangup 작업을 실행하는 경우:

- 통화 레그가 하나뿐인 통화의 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 HANGUP 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출하고 응답을 무시합니다. 그러면 통화 연결이 끊어집니다.

- 다른 통화 레그(레그 B)에 연결된 통화 레그(레그 A)의 경우 연결된 통화 레그(레그 B)와 Hangup 작업이 연결되면 PSTN 오디오 서비스는 연결된 통화 레그의 연결을 끊은 다음 레그 B에 대한 HANGUP 이벤트와 함께 Lambda 함수를 간접 호출합니다. 그러면 PSTN 오디오 서비스는 해당 Lambda 간접 호출에서 반환된 모든 작업을 실행합니다.
- 다른 통화 레그(레그 B)에 연결된 통화 레그(레그 A)의 경우 기존 통화 레그(레그 A)와 Hangup 작업이 연결되면 PSTN 오디오 서비스는 기존 통화 레그의 연결을 끊은 다음 레그 A에 대한 HANGUP 이벤트와 함께 Lambda 함수를 간접 호출합니다. 그러면 PSTN 오디오 서비스는 해당 Lambda 간접 호출에서 반환된 모든 작업을 실행합니다.
- JoinMeeting 작업을 사용하여 회의에 참여한 통화 레그의 경우 Hangup 작업이 회의 레그(보통 레그 B)와 연결되면 발신자는 회의 연결을 끊고 Hangup 작업에 대한 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 수신합니다.

다음은 예제는 일반적인 Hangup 작업을 보여줍니다.

```
{
  "Type": "Hangup",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "SipResponseCode": "0"
  }
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

SipResponseCode

설명 - 지원되는 모든 SIP 응답 코드입니다.

허용된 값 - 480(사용 불가), 486(사용 중), 0(정상 종료)

필수 - 아니요

기본값 - 0

사용자가 통화를 종료하면 SIP 미디어 애플리케이션은에 나열된 코드를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출합니다[Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스를 사용한 통화 종료](#).

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-forwarding>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-call-notifications>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

JoinChimeMeeting

참석자에게 참여 토큰을 제공하여 Amazon Chime SDK 회의에 참여합니다. 이렇게 하려면 [CreateMeeting](#) 및 [CreateAttendee](#) APIs에 AWS SDK를 호출하여 토큰을 가져와 작업에서 전달합니다. 다음 예를 참조하세요.

Note

다중 통화에서는 이 작업을 실행할 수 없습니다.

```
{
  "Type": "JoinChimeMeeting",
  "Parameters": {
    "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
    "CallId": "call-id-1",
```

```
    "ParticipantTag": "LEG-A",  
    "MeetingId": "meeting-id"  
  }  
}
```

JoinToken

설명 - Amazon Chime SDK 회의 참석자의 유효한 참여 토큰입니다.

허용된 값 - 유효한 참여 토큰

필수 - 예

기본값 - 없음

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

MeetingId

설명 - JoinToken과 관련된 유효한 Amazon Chime SDK 회의 ID입니다. [Amazon Chime](#) 네임스페이스의 API를 사용하여 회의를 생성한 경우 회의 ID는 필요하지 않습니다. [Amazon Chime SDK 회의](#)의 네임스페이스의 API를 사용하여 회의를 생성한 경우 회의 ID가 필요합니다. 회의를 생성하는 데 사용된 API 엔드포인트를 사용하여 회의에 참여합니다.

허용된 값 - 유효한 회의 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

SIP 미디어 애플리케이션은 이 작업을 실행한 후 항상 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

ACTION_SUCCESSFUL 또는 ACTION_FAILED 간접 호출 이벤트 유형을 반환합니다. 다음 예제에서는 성공적인 간접 호출 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 4,
  "InvocationEvent": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
      "CallId": "call-id-1"
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    }
  }
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

오류 처리

회의를 브리징하는 동안 검증 오류가 발생하면 SIP 애플리케이션은 다음 표에 표시된 오류 메시지 중 하나를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

오류	메시지	이유
InvalidActionParameter	JoinToken parameter value is invalid.	작업의 다른 파라미터가 유효하지 않거나 누락되었습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 다른 유형의 시스템 오류가 발생했습니다.

다음 예제는 일반적인 실패 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEvent": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "JoinChimeMeeting",
    "Parameters": {
      "JoinToken": "meeting-attendee-join-token",
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A"
    },
    "Error": "ErrorJoiningMeeting: Error while joining meeting."
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call>

ModifyChimeMeetingAttendee(오디오 음소거 및 음소거 해제)

Amazon Chime SDK 회의 ID 및 참석자 목록을 제공하여 SIP 미디어 애플리케이션이 텔레포니 참석자의 상태를 수정할 수 있도록 합니다.

Note

이 작업은 현재 텔레포니 참석자에 대한 음소거 및 음소거 해제 작업을 지원합니다. 또한 사용자는 JoinChimeMeeting 작업을 사용하여 회의에 참여해야 합니다. 이 작업은 participantTag="LEG-B" 또는 해당 CallId에서 수행할 수 있습니다.

이 작업은 SIP 미디어 애플리케이션에서 "+13605550122", LEG-B로 참여한 callLeg 또는 SIP 미디어 애플리케이션에서 회의로 참여한 레그에만 적용됩니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "ModifyChimeMeetingAttendees",
      "Parameters": {
```



```
    "Operation": "Mute",
    "MeetingId": "meeting-id",
    "CallId": "call-id",
    "ParticipantTag": "LEG-B",
    "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
  }
}
```

Operation

설명 - 참석자 목록에서 수행할 작업입니다.

허용된 값 - Mute, Unmute

필수 - 예

기본값 - 없음

MeetingId

설명 - 참석자가 속한 회의의 ID입니다.

허용된 값 - 유효한 회의 ID. 음소거하거나 음소거를 해제하는 사람도 회의에 속해야 합니다.

필수 - 예

기본값 - 없음

CallId

설명 - 참석자가 속한 회의의 ID입니다.

허용된 값 - 유효한 호출 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - 참석자에게 할당된 태그입니다.

허용된 값 - 유효한 태그

필수 - 아니요

기본값 - 없음

AttendeeList

설명 - 음소거 또는 음소거 해제할 참석자 ID 목록입니다.

허용된 값 - 유효한 참석자 ID 목록

필수 - 예

기본값 - 없음, 최대 100

이 작업을 실행한 후 오디오 서비스는 항상 ACTION_SUCCESSFUL 또는 ACTION_FAILED 간접 호출 이벤트 유형과 함께 AWS Lambda 함수를 간접 호출합니다. 다음 예제 코드에서는 일반적인 ACTION_SUCCESSFUL 간접 호출 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees",
    "Parameters" : {
      "Operation": "Mute",
      "MeetingId": "meeting-id",
      "CallId": "call-id",
      "ParticipantTag": "LEG-B",
      "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
    }
  }
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

오류 처리

잘못된 명령 파라미터 또는 API 실패의 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 실패한 명령 또는 API와 관련된 오류 메시지와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

오류	메시지	이유
InvalidActionParameter	The ModifyChimeMeetingAttendees Operation parameter value is invalid	Operation 값은 Mute 또는 Unmute여야 합니다.
	Meeting ID parameter value is invalid.	회의 ID가 비어 있습니다.
	Attendee List parameter value is invalid.	참석자 ID 목록이 비어 있거나 최대 100명을 초과합니다.
	Invalid action on the call.	통화가 연결되지 않았습니다.
	Call is not connected to Chime Meeting.	참석자가 Chime 회의에 연결되어 있지 않습니다.
	One or more attendees are not part of this meeting. All attendees must be part of this meeting.	참석자는 회의에서 참석자를 수정할 권한이 없습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.

다음 예제 코드는 일반적인 실패 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees",
    "Parameters" : {
      "Operation": "Mute",
      "MeetingId": "meeting-id",
      "CallId": "call-id",
      "ParticipantTag": "LEG-B",
      "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"]
    }
  },
}
```

```

    "ErrorType": "",
    "ErrorMessage": "",
    "ErrorList": []
  }
  "CallDetails": {
    ...
  }
}

```

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call>

Pause

지정된 시간 동안 통화를 일시 중지합니다.

```

{
  "Type": "Pause",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "DurationInMilliseconds": "3000"
  }
}

```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

DurationInMilliseconds

설명 - 일시 중지 기간(밀리초)

허용된 값 - 0보다 큰 정수

필수 - 예

기본값 - 없음

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-call-notifications>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>

PlayAudio

통화 레그에서 오디오 파일을 재생합니다. 오디오는 여러 번 반복될 수 있습니다.

PlaybackTerminators에 설정된 DTMF 숫자를 사용하여 진행 중인 오디오를 종료할 수 있습니다.

현재 Amazon Chime SDK는 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷의 오디오 파일 재생만 지원합니다. S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체에 s3:GetObject 권한을 부여해야 합니다. S3 콘솔 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.

다음 예제 코드는 일반적인 버킷 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "aws-account-id"
      }
    }
  }
]
}

```

오디오 서비스는 SIP 미디어 애플리케이션을 대신하여 S3 버킷을 읽고 씁니다. [혼동된 대리자 문제를 피하기 위해 S3 버킷 액세스를 단일 SIP 미디어 애플리케이션으로 제한할 수 있습니다.](#)

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "aws-account-id",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-media-application-id"
        }
      }
    }
  ]
}

```

다음은 예제는 일반적인 작업을 보여줍니다.

```

{
  "Type": "PlayAudio",
  "Parameters": {

```

```

    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"],
    "Repeat": "5",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
      "Key": "wave-file.wav"
    }
  }
}

```

CallId

설명 - CallDetails에서 참가자의 CallId입니다.

허용된 값 - 유효한 호출 ID

필수 - 아니요(ParticipantTag가 있는 경우)

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요(CallId가 있는 경우)

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag. CallId를 지정한 경우 무시됩니다.

PlaybackTerminator

설명 - 사용자의 DTMF 입력을 사용하여 진행 중인 오디오를 종료합니다.

허용된 값 - 다음 값의 배열: "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "#", "*"

필수 - 아니요

기본값 - 없음

Repeat

설명 - 오디오를 지정된 횟수만큼 반복합니다.

허용된 값 - 0보다 큰 정수

필수 - 아니요

기본값 - 1

AudioSource.Type

설명 - 오디오 파일에 대한 소스 유형입니다.

허용된 값 - S3

필수 - 예

기본값 - 없음

AudioSource.BucketName

설명 - S3 소스 유형의 경우 S3 버킷은 SIP 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 버킷에는 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

허용된 값 - Amazon Chime SDK가 `s3:GetObject` 작업에 대한 액세스 권한을 가진 유효한 S3 버킷

필수 - 예

기본값 - 없음

AudioSource.key

설명 - S3 소스 유형의 경우 `AudioSource.BucketName` 속성에 지정된 S3 버킷의 파일 이름입니다.

허용된 값 - 유효한 오디오 파일

필수 - 예

기본값 - 없음

SIP 미디어 애플리케이션은 소스 URL에서 오디오를 재생하려고 합니다. 크기가 50MB 이하인 압축되지 않은 원시 PCM .wav 파일을 사용할 수 있습니다. Amazon Chime SDK는 8kHz 모노를 권장합니다.

다이얼플랜의 마지막 명령이 `PlayAudio` 이고 파일이 재생을 완료하거나 사용자가 키를 눌러 재생을 중지하면 애플리케이션은 다음 예제에 표시된 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

```
{
```



```

"SchemaVersion": "1.0",
"Sequence": INTEGER,
"InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
"ActionData": {
  "Type": "PlayAudio",
  "Parameters" : {
    "CallId": "call-id-1",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-S3-bucket-name",
      "Key": "wave-file.wav",
    }
  }
}
}

```

종료 숫자가 오디오를 멈춘 후에는 오디오가 반복되지 않습니다.

오류 처리

검증 파일에 오류가 포함되거나 작업을 실행하는 동안 오류가 발생하면 SIP 미디어 애플리케이션이 적절한 오류 코드가 있는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

오류	메시지	이유
InvalidAudioSource	The audio source parameter is invalid.	여러 가지 이유로 이 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 권한 문제 또는 URL 관련 문제로 인해 SIP 미디어 애플리케이션이 파일에 액세스할 수 없습니다. 또한 형식, 길이, 크기 등으로 인해 오디오 파일이 검증에 실패할 수 있습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 다른 시스템 오류가 발생했습니다.
InvalidActionParameter	CallId or ParticipantTag parameter for action is invalid.	작업에 유효하지 않은 파라미터가 있습니다.

다음 예제 코드에서는 일반적인 간접 호출 실패를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudio",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file.wav"
      },
    },
  },
  "ErrorType": "InvalidAudioSource",
  "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
}
"CallDetails": {
  ...
}
}
```

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-forwarding>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-call-notifications>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call>

PlayAudioAndGetDigits

오디오를 재생하고 DTMF 숫자를 수집합니다. 사용자가 올바른 DTMF 숫자를 입력하지 않는 등 실패가 발생하면 작업은 “실패” 오디오를 재생한 다음 SIP 미디어 애플리케이션이 Repeat 파라미터에 정의된 시도 횟수를 전부 소진할 때까지 기본 오디오를 재생합니다.

S3 버킷에서 오디오 파일을 재생해야 합니다. S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 [Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체인](#)

voiceconnector.chime.amazonaws.com에 s3:GetObject 권한을 부여해야 합니다. S3 콘솔 또는 CLI를 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.

다음 예제 코드는 일반적인 S3 버킷 정책을 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "aws-account-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

오디오 서비스는 SIP 미디어 애플리케이션을 대신하여 S3 버킷을 읽고 씁니다. [혼동된 대리자 문제를](#) 피하기 위해 S3 버킷 액세스를 단일 SIP 미디어 애플리케이션으로 제한할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "aws-account-id",
                "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-
media-application-id"
            }
        }
    }
}

```

다음은 예제는 일반적인 PlayAudioAndGetDigits 작업을 보여줍니다.

```

{
    "Type" : "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters" : {
        "CallId": "call-id-1",
        "ParticipantTag": "LEG-A"
        "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
        "AudioSource": {
            "Type": "S3",
            "BucketName": "bucket-name",
            "Key": "audio-file-1.wav"
        },
        "FailureAudioSource": {
            "Type": "S3",
            "BucketName": "bucket-name",
            "Key": "audio-file-failure.wav"
        },
        "MinNumberOfDigits": 3,
        "MaxNumberOfDigits": 5,
        "TerminatorDigits": ["#"],
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
        "Repeat": 3,
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    }
}

```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

InputDigitsRegex

설명 - 정규 표현식 패턴입니다.

허용된 값 - 유효한 정규 표현식 패턴

필수 - 아니요

기본값 - 없음

AudioSource.Type

설명 - 오디오 파일 유형에 대한 소스 유형입니다.

허용된 값 - S3 버킷

필수 - 예

기본값 - "S3"

AudioSource.BucketName

설명 - S3 AudioSource.Type 값의 경우 S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 버킷 S3에는 [Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체](#)인 voiceconnector.chime.amazonaws.com에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

허용된 값 - Amazon Chime SDK가 s3:GetObject 작업 액세스 권한을 가진 유효한 S3 버킷

필수 - 예

기본값 - 없음

AudioSource.Key

설명 - AudioSource.BucketName S3 버킷에 있는 오디오 객체의 키 이름입니다.

허용된 값 - 유효한 오디오 파일

필수 - 예

기본값 - 없음

FailureAudioSource.Type

설명 - FailureAudioSource.BucketName S3 버킷에 있는 오디오 객체의 키 이름입니다.

허용된 값 - S3

필수 - 예

기본값 - 없음

FailureAudioSource.BucketName

설명 - S3 소스 유형의 경우 S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. [Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체](#)인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에는 S3 버킷에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

허용된 값 - Amazon Chime SDK가 `s3:GetObject` 작업 액세스 권한을 가진 유효한 S3 버킷

필수 - 예

기본값 - 없음

FailureAudioSource.Key

설명 - FailureAudioSource.BucketName S3 버킷에 있는 오디오 객체의 키 이름입니다.

허용된 값 - 유효한 오디오 파일

필수 - 예

기본값 - 없음

MinNumberOfDigits

설명 - 시간 초과나 '통화 실패' 오디오 재생 전에 캡처하는 숫자의 최소 개수입니다.

허용된 값 - 0 이상

필수 - 아니요

기본값 - 0

MaxNumberOfDigits

설명 - 종료 숫자 없이 중지 전 캡처하는 숫자의 최대 개수입니다.

허용된 값 - MinNumberOfDigits 초과

필수 - 아니요

기본값 - 128

TerminatorDigits

설명 - 사용자가 MaxNumberOfDigits보다 적은 숫자를 입력하면 입력을 종료하는 데 사용되는 숫자

허용되는 값 - 다음 숫자 중 하나: 0123456789#*

필수 - 아니요

기본값 - #

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

설명 - FailureAudio 재생 전 숫자 입력 사이의 대기 시간(밀리초)입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 아니요

기본값 - RepeatDurationInMilliseconds 값(지정하지 않은 경우)

Repeat

설명 - 숫자를 얻기 위한 총 시도 횟수입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 아니요

기본값 - 1

RepeatDurationInMilliseconds

설명 - Repeat 시도 사이의 대기 시간(밀리초)입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 예

기본값 - 없음

SIP 미디어 애플리케이션은 PlayAudioAndGetDigits 작업을 실행한 후 ACTION_SUCCESSFUL 또는 간접 호출 이벤트 유형으로 항상 AWS Lambda 함수를 ACTION_FAILED 간접 호출합니다. 애플리케이션이 성공적으로 숫자를 수집한 경우 ActionData 객체에 ReceivedDigits 값을 설정합니다. 다음 예제는 해당 AWS Lambda 함수의 호출 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
    "Parameters" : {
      "CallId": "call-id-1",
      "ParticipantTag": "LEG-A",
      "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$",
      "AudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-1.wav"
      },
      "FailureAudioSource": {
        "Type": "S3",
        "BucketName": "bucket-name",
        "Key": "audio-file-failure.wav"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    }
  },
}
```



```

    "ErrorType": "InvalidAudioSource",
    "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
  },
  "ReceivedDigits": "1234"
},
"CallDetails": {
  ...
}
}

```

오류 처리

유효성 검사 오류가 발생한 경우 SIP 미디어 애플리케이션이 해당 오류 메시지와 함께 AWS Lambda 함수를 직접 호출합니다. 다음 표에는 가능한 오류 메시지가 나열되어 있습니다.

오류	메시지	이유
InvalidAudioSource	Audio source parameter value is invalid.	여러 가지 이유로 이 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 권한 문제 또는 S3 버킷 관련 문제로 인해 SIP 미디어 애플리케이션이 파일에 액세스할 수 없습니다. 또한 길이, 크기 또는 지원되지 않는 형식으로 인해 오디오 파일이 검증에 실패할 수 있습니다.
InvalidActionParameter	CallId or ParticipantTag parameter for the action is invalid.	CallId, ParticipantTag 또는 다른 파라미터가 유효하지 않습니다.
SystemException	System error while running the action.	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.

작업이 제한 시간 또는 너무 많은 재시도로 인해 지정된 자릿수를 수집하지 못하면 SIP 미디어 애플리케이션은 호출 이벤트 유형으로 AWS Lambda 함수를 ACTION_FAILED 호출합니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",

```

```

"Sequence": 4,
"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
"ActionData": {
  "Type": "PlayAudioAndGetDigits",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
    "AudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "audio-file-1.wav"
    },
    "FailureAudioSource": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "bucket-name",
      "Key": "audio-file-failure.wav"
    },
    "MinNumberOfDigits": 3,
    "MaxNumberOfDigits": 5,
    "TerminatorDigits": ["#"],
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
    "Repeat": 3,
    "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
  },
  "ErrorType": "InvalidAudioSource",
  "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid."
}
"CallDetails": {
  ...
}
}

```

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>.
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call>

ReceiveDigits

사용자가 작업에 지정된 정규식 패턴과 일치하는 숫자를 입력하면 SIP 미디어 애플리케이션이 AWS Lambda 함수를 호출합니다.

```
{
  "Type": "ReceiveDigits",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "ParticipantTag": "LEG-A",
    "InputDigitsRegex": "^\d{2}#",
    "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 1000,
    "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
  }
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

InputDigitsRegex

설명 - 정규 표현식 패턴입니다.

허용된 값 - 유효한 정규 표현식 패턴

필수 - 예

기본값 - 없음

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

설명 - 입력이 정규 표현식 패턴과 일치하는지 확인하기 전의 숫자 사이 간격입니다.

허용된 값 - 기간(밀리초)

필수 - 예

기본값 - 없음

FlushDigitsDurationInMilliseconds

설명 - 수신된 DTMF 숫자가 플러시되고 AWS Lambda 함수로 전송되는 간격입니다. 간격이 끝난 후 SIP 미디어 애플리케이션이 새 숫자를 수신하면 타이머가 다시 시작됩니다.

허용된 값 - InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

필수 - 예

기본값 - 없음

SIP 미디어 애플리케이션은 새 ReceiveDigits 작업을 수신할 때까지 통화가 진행되는 동안 DTMF 숫자를 삭제합니다. 이 FlushDigitsDurationInMilliseconds 간격은 SIP 미디어 애플리케이션이 첫 번째 DTMF 숫자를 수신할 때 시작됩니다. 간격이 만료되기 전에 사용자가 올바른 숫자를 입력하면 SIP 미디어 애플리케이션에 설명된 AWS Lambda 함수를 호출합니다. [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스의 발신자 입력 수신](#).

사용자 입력이 정규 표현식 패턴과 일치하지 않는 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 애플리케이션이 반복 횟수를 소진하거나 사용자가 유효한 숫자를 입력할 때까지 “실패” 오디오 파일 메시지를 반복합니다.

GitHub에서 작업 예제를 확인하세요.

- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-call-notifications>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording>
- <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call>

RecordAudio

SIP 미디어 애플리케이션이 주어진 통화 ID의 미디어를 녹음할 수 있도록 합니다. 예를 들어 음성 메일 애플리케이션 및 회의 참가자 알림이 있습니다. 애플리케이션은 설정한 기간에 도달하거나, 사용자가 RecordingTerminators 중 하나를 누르거나, 애플리케이션이 무음을 감지할 때까지 녹음합니다. 이러한 경우 작업은 애플리케이션에 결과 미디어 파일을 지정된 S3 버킷에 저장하라고 지시합니다. S3 버킷은 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 속해야 합니다. 또한 이 작업은 [Amazon](#)

[Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체](#)인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에 `s3:PutObject` 및 `s3:PutObjectAcl` 권한을 부여해야 합니다.

Note

이 기능을 사용하여 녹음한 경우 전자 통신 녹음에 관한 법률 또는 규정이 적용될 수 있습니다. 녹음에 관한 모든 관련 법률을 준수하는 것은 귀하와 최종 사용자의 책임입니다. 여기에는 세션 또는 통신이 녹음되고 있다는 사실을 녹음된 세션의 모든 참가자에게 적절하게 알리고 동의를 구하는 것도 포함됩니다.

다음 예제는 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체에 `s3:PutObject` 및 `s3:PutObjectAcl` 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SMARead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

다음 예제는 발신자가 우물 정자 키(#)를 누르거나, 10초 동안 아무런 활동이 없거나, 발신자가 3초 동안 침묵을 유지한 경우 녹음을 중지하고 결과 미디어 파일을 `RecordingDestination` 파라미터로 정의된 위치에 작성합니다.

Note

이 예제에서는 `CallId` 파라미터를 사용합니다. `ParticipantTag` 파라미터를 대신 사용할 수는 있지만 둘 다 사용할 수는 없습니다.

```
{
  "Type": "RecordAudio",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "DurationInSeconds": "10",
    "SilenceDurationInSeconds": 3,
    "SilenceThreshold": 100,
    "RecordingTerminators": [
      "#"
    ],
    "RecordingDestination": {
      "Type": "S3",
      "BucketName": "valid-bucket-name",
      "Prefix": "valid-prefix-name"
    }
  }
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 CallId 참가자에 CallDetails 대한 설명

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 아니요

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A 또는 LEG-B

필수 - 아니요

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag(CallId를 지정한 경우 무시됨)

RecordingDestination.Type

설명 - 대상 유형입니다. S3만 해당됩니다.

허용된 값 - S3

필수 - 예

기본값 - 없음

RecordingDestination.BucketName

설명 - 유효한 S3 버킷 이름입니다. 버킷에는 [Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체](#)인 `voiceconnector.chime.amazonaws.com`에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

허용된 값 - Amazon Chime SDK가 `s3:PutObject` 및 `s3:PutObjectAcl` 작업에 대한 액세스 권한을 가진 유효한 S3 버킷

필수 - 예

기본값 - 없음

RecordingDestination.Prefix

설명 - 녹음 파일의 S3 접두사입니다.

허용된 값 - 최대 979개의 사용 가능 문자를 포함하는 유효한 접두사 이름. 사용 가능 문자에 대한 자세한 내용은 Amazon Storage Service 사용 설명서의 [사용 가능 문자](#)를 참조하세요.

필수 - 아니요

기본값 - 없음. 지정하지 않으면 녹음을 S3 버킷의 루트에 저장합니다.

DurationInSeconds

설명 - 녹음 시간(초)입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 아니요

기본값 - 없음

SilenceDurationInSeconds

설명 - 녹음이 중지되기 전의 무음 시간(초)입니다. 지정하지 않으면 무음 감지가 비활성화됩니다.

허용된 값 - [1;1000]

필수 - 아니요

기본값 - 200

SilenceThreshold

설명 - '무음'으로 간주되는 소음 수준입니다. `SilenceDurationInSeconds`를 지정하지 않으면 이 파라미터는 무시됩니다.

기준값(소음을 무음으로 처리하는 소음 수준 및 임계값):

- 1: 30dB 이하(예: 조용한 방)
- 100: 40~50dB(예: 컵속말 또는 조용한 사무실)
- 200: 60dB(예: 혼잡한 사무실)
- 1000: 75dB(예: 시끄러운 사람 또는 음악)

허용된 값 - [1;1000]

필수 - 아니요

기본값 - 200

RecordingTerminators

설명 - 사용 가능한 모든 녹음 종결자를 나열합니다.

허용되는 값 - [123456789*0#]에서 단일 숫자와 기호로 구성된 배열

필수 - 예

기본값 - 없음

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

녹음이 종료되면 Amazon Chime SDK SIP 미디어 애플리케이션이 AWS Lambda 함수를 호출하고 호출 결과와 함께 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 전달합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": INTEGER,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type" : "RecordAudio",
    "Parameters": {
```



```

    ...
  },
  "RecordingDestination": {
    "Type": "S3",
    "BucketName": "valid-bucket-name",
    "Key": "valid-S3-key"
  },
  "RecordingTerminatorUsed": "#"
},
"CallDetails": {
  ...
}
}

```

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트에는 다음과 같은 필드가 포함된 ActionData가 있습니다.

Type

설명 - 작업 유형인 RecordAudio입니다.

Parameters

설명 - 작업의 파라미터입니다.

RecordingDestination.Type

설명 - 대상 유형입니다. S3만 해당됩니다.

RecordingDestination.BucketName

설명 - 녹음 파일이 포함된 S3 버킷입니다.

RecordingDestination.Key

설명 - 녹음 파일의 S3 키입니다.

RecordingTerminatorUsed

설명 - 녹음을 중지하는 데 사용되는 종결자로, RecordingTerminators 파라미터에 전달된 종결자 중 하나입니다. 최대 기간(DurationInSeconds)에 도달한 후 또는 무음(SilenceDurationInSeconds)으로 인해 녹음이 중지되면 이 키값 쌍은 출력에 포함되지 않습니다.

오류 처리

검증 오류의 경우 SIP 미디어 애플리케이션은 적절한 오류 메시지와 함께 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 다음 표에는 가능한 오류 메시지가 나열되어 있습니다.

오류	메시지	이유
InvalidActionParameter	CallId or ParticipantTag parameter for action is invalid.	파라미터가 유효하지 않습니다.
	DurationInSeconds parameter value is invalid.	
	SilenceDurationInSeconds parameter value is invalid.	
	SilenceThreshold parameter value is invalid.	
	RecordingDestination parameter value is invalid.	
	Error occurred while uploading recording to S3 bucket.	
SystemException	System error while running an action.	작업을 실행하는 동안 다른 유형의 시스템 오류가 발생했습니다.

ACTION_FAILED 이벤트 처리

작업이 호출 레그에 미디어를 기록하지 못하면 SIP 미디어 애플리케이션이 ACTION_FAILED 이벤트 유형으로 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 다음 예제를 참조하세요.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 5,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
```

```

    "Type" : "RecordAudio",
    "Parameters": {
        ...
    },
    "ErrorType": "InvalidActionParameter",
    "ErrorMessage": "RecordingDestination parameter value is invalid."
},
"CallDetails": {
    ...
}
}

```

GitHub에서 작업 예제 참조: <https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging>

SendDigits

통화 레그에서 최대 50개의 이중 톤 다중 주파수(DTMF) 숫자를 전송합니다. 신호에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 0에서 9까지의 숫자
- 특수 문자 별표(*) 및 우물 정자(#)
- 네트워크 제어 신호 A, B, C, D
- 쉼표 문자(.). 이 신호는 이전 신호와 다음 신호 사이에 0.5초 지연을 추가합니다.

주제

- [SendDigits 작업 사용](#)
- [ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리](#)
- [ACTION_FAILED 이벤트 처리](#)
- [통화 흐름](#)

SendDigits 작업 사용

다음은 예제는 일반적인 SendDigits 작업을 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {

```

```

        "Type": "SendDigits",
        "Parameters": {
            "CallId": "call-id-1", // required
            "Digits": ",,*1234,56,7890ABCD#", // required
            "ToneDurationInMilliseconds": 100 // optional
        }
    ]
}

```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 간접 호출의 CallDetails에 있는 참가자의 CallId입니다.

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

Digits

설명 - CallId에 해당하는 통화 레그에 전송되는 숫자입니다.

허용되는 값 - 0~9, *, #, A, B, C, D, 쉼표(,)

필수 - 예

기본값 - 없음

ToneDurationInMilliseconds

설명 - 각 숫자를 전송하는 데 허용된 시간(밀리초)입니다.

허용된 값 - 50에서 24,000 사이의 정수

필수 - 아니요

기본값 - 250

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

다음은 예제는 SendDigits 작업의 일반적인 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 보여줍니다.

```
{
```

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "SendDigits",
    "Parameters": {
      "Digits": "1,2A#",
      "ToneDurationInMilliseconds": 100,
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "CallDetails": {
      ...
    }
  }
}

```

ACTION_FAILED 이벤트 처리

다음은 예제는 SendDigits 작업의 일반적인 ACTION_FAILED 이벤트를 보여줍니다.

```


{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "SendDigits",
    "Parameters": {
      "Digits": "1,2A#",
      "ToneDurationInMilliseconds": 20000000,
      "CallId": "call-id-1"
    },
    "ErrorType": "InvalidActionParameter",
    "ErrorMessage": "ToneDuration parameter value is invalid."
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}

```

통화 흐름

다음 다이어그램은 발신자에서 수신자로 숫자를 전송하는 프로그램 흐름을 보여줍니다.

Send Digits from Caller to Callee



Speak

텍스트를 입력하여 통화 레그에서 음성을 재생할 수 있습니다. 일반 텍스트 또는 음성 합성 마크업 언어(SSML)를 사용할 수 있습니다. SSML을 사용하면 일시 중지를 추가하거나, 특정 단어를 강조하거나, 말하기 스타일을 변경하여 Amazon Chime SDK가 음성을 생성하는 방식을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK는 Amazon Polly 서비스를 사용하여 텍스트를 음성으로 변환합니다. Amazon Polly를 사용하면 표준 엔진과 신경 엔진 중 하나를 선택하여 음성 품질을 개선할 수 있습니다. Amazon Polly는 20개 이상의 언어와 60개 이상의 음성을 지원하여 애플리케이션의 사용자 환경을 사용자 지정합니다. Amazon Chime SDK는 음성 기능을 무료로 제공하지만 Amazon Polly 사용에는 비용을 지불해야 합니다. 요금 정보는 Amazon Polly [요금 페이지](#) 또는 청구 대시보드를 참조하세요.

⚠ Important

Amazon Polly를 사용할 경우 AWS Machine Learning 및 인공 지능 서비스와 관련된 약관을 비롯한 [AWS 서비스 약관](#)이 적용됩니다.

주제

- [Speak 작업 사용](#)
- [ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리](#)
- [ACTION_FAILED 이벤트 처리](#)
- [프로그램 흐름](#)

Speak 작업 사용

다음은 예제는 Speak 작업의 일반적인 사용을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "Speak",
      "Parameters": {
        "Text": "Hello, World!",           // required
        "CallId": "call-id-1",           // required
        "Engine": "neural",               // optional. Defaults to standard
        "LanguageCode": "en-US",          // optional
        "TextType": "text",               // optional
        "VoiceId": "Joanna"               // optional. Defaults to Joanna
      }
    }
  ]
}
```

CallId

설명 - Lambda 함수 간접 호출의 CallDetails에 있는 참가자의 CallId입니다.

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

Text

설명 - 음성으로 합성할 입력 텍스트를 지정합니다. `ssml`을 `TextType`으로 지정하는 경우 입력 텍스트의 SSML 형식을 따릅니다.

허용된 값 - 문자열

필수 - 예

기본값 - 없음

Engine

설명 - 음성 합성을 위해 텍스트를 처리할 때 사용할 엔진(표준 또는 신경)을 지정합니다.

허용된 값 - `standard` | `neural`

필수 - 아니요

기본값 - `standard`

LanguageCode

설명 - 언어 코드를 지정합니다. 이중 언어 음성을 사용하는 경우에만 필요합니다. 언어 코드 없이 이중 언어 음성을 사용하는 경우 이중 언어 음성의 기본 언어를 사용합니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 언어 코드](#)

필수 - 아니요

기본값 - 없음

TextType

설명 - 입력 텍스트, 일반 텍스트 또는 SSML의 유형을 지정합니다. 입력 유형을 지정하지 않은 경우 일반 텍스트를 기본값으로 사용합니다. SSML에 대한 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 [SSML 문서에서 음성 생성](#)을 참조하세요.

허용된 값 - `ssml` | `text`

필수 - 아니요

기본값 - 없음

Voiceld

설명 - 사용하려는 음성의 ID를 지정합니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 음성 ID](#)

필수 - 아니요

기본값 - Joanna

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

다음 예제는 Amazon Polly의 Joanna 음성을 사용하여 “Hello Worl”라는 텍스트를 영어로 된 음성으로 합성하는 작업의 일반적인 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "Speak",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "Engine": "neural",
      "LanguageCode": "en-US",
      "Text": "Hello World",
      "TextType": "text",
      "VoiceId": "Joanna"
    }
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

ACTION_FAILED 이벤트 처리

다음 예제는 이전 예제에서 사용한 동일한 이벤트에 대한 일반적인 ACTION_FAILED 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
```

```

"Sequence":2,
"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
"ActionData":{
  "Type": "Speak",
  "Parameters": {
    "CallId": "call-id-1",
    "Engine": "neural",
    "LanguageCode": "en-US",
    "Text": "Hello World",
    "TextType": "text",
    "VoiceId": "Joanna"
  },
  "ErrorType": "SystemException",
  "ErrorMessage": "System error while running action"
},
"CallDetails":{
  ...
}
}

```

오류 처리

이 표는 Speak 작업에서 발생한 오류 메시지를 나열하고 설명합니다.


오류	메시지	이유
AccessDenied	The AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector service-linked role is not configured correctly.	Amazon Polly에 요청하는 데 사용된 서비스 연결 역할이 없거나 역할에 권한이 없습니다. 문제를 해결하려면 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 연결 역할 사용 섹션의 단계를 참조하세요.
InvalidActionParameter		작업 파라미터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 파라미터에 대한 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 SynthesizeSpeech API 를 참조하세요.

오류	메시지	이유
ActionExecutionThrottled	Amazon Polly is throttling the request to synthesize speech.	Amazon Polly에 대한 요청이 제한 예외를 반환합니다. Amazon Polly 제한 한도에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/limits.html#limits-throttle 을 참조하세요.
MissingRequiredActionParameter	Text is a required parameter.	작업 파라미터에는 Text 값이 있어야 합니다.
MissingRequiredActionParameter	Text is limited to 1,000 characters	텍스트가 문자 제한을 초과했습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.

프로그램 흐름

다음 다이어그램은 발신자의 Speak 작업을 활성화하는 프로그램 흐름을 보여줍니다. 이 예시에서 발신자는 다음과 같은 텍스트를 듣습니다.

Enable Speak action for Caller in SMA



다이어그램에서,


발신자는 스마트폰을 사용하여 SIP 미디어 애플리케이션에 등록된 번호를 입력합니다. 애플리케이션은 SIP INVITE 메서드를 사용하여 발신자에게 Trying (100) 응답을 보냅니다. 이는 next-hop 서버가 통화 요청을 받았음을 나타냅니다. 그러면 SIP 애플리케이션이 INVITE를 사용하여 엔드포인트에 연결합니다. 연결이 설정되면 애플리케이션이 발신자에게 Ringing (180) 응답을 보내고 경고가 시작됩니다.

그런 다음 SIP 미디어 애플리케이션은 Lambda 함수로 NEW_INBOUND_CALL 이벤트를 전송하며, Lambda 함수는 발신자 ID와 음성으로 변환하려는 텍스트를 포함하는 Speak 작업으로 응답합니다. 그러면 SIP 애플리케이션이 200 (OK) 응답을 보내 통화에 응답했음을 알립니다. 또한 이 프로토콜은 미디어를 활성화합니다.

Speak 작업이 성공하고 텍스트를 음성으로 변환하면 SIP 미디어 애플리케이션에 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 반환하며, SIP 미디어 애플리케이션은 다음 작업 세트를 반환합니다. 작업이 실패하면 SIP 미디어 애플리케이션이 Lambda 함수에 ACTION_FAILED 이벤트를 전송하며, Lambda 함수는 Hangup 작업 세트로 응답합니다. 애플리케이션이 발신자의 전화를 끊고 Lambda 함수에 HANGUP 이벤트를 반환하며, 이 함수는 추가 작업을 취하지 않습니다.

다음 다이어그램은 수신자의 Speak 작업을 활성화하는 프로그램 흐름을 보여줍니다.

Enable Speak action for Callee in SMA



다이어그램에서,

발신자가 SIP 미디어 애플리케이션에 등록된 번호를 입력하고 애플리케이션은 이전 다이어그램에 설명된 대로 응답합니다. Lambda 함수가 NEW_INBOUND_CALL 이벤트를 수신한 경우 [the section called “CallAndBridge”](#) 작업을 SIP 애플리케이션에 반환합니다. 그러면 애플리케이션은 SIP INVITE 메서드를 사용하여 수신자에게 Trying (100) 및 Ringing (180) 응답을 보냅니다.

수신자가 응답하면 SIP 미디어 애플리케이션이 200 (OK) 응답을 수신하고 동일한 응답을 발신자에게 보냅니다. 이로 인해 미디어가 설정되고 SIP 애플리케이션은 [the section called “CallAndBridge”](#) 작업에 대한 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 Lambda 함수에 전송합니다. 그런 다음 함수는 Speak 작업 및 데이터를 SIP 애플리케이션에 반환하며, SIP 애플리케이션은 이를 변환합니다.

SpeakAndGetDigits

텍스트를 제공하여 음성을 재생하고 사용자로부터 이중 톤 다중 주파수(DTMF) 숫자를 수집합니다. 텍스트에는 일반 텍스트를 사용하거나, 지원되는 기타 SSML 기능 중에서 일시 중지를 추가하거나 특정 단어를 강조하거나 발화 스타일을 변경하여 Amazon Chime SDK가 음성을 생성하는 방식을 보다 세부적으로 제어하는 음성 합성 마크업 언어(SSML)로 향상된 텍스트를 사용할 수 있습니다. 사용자가 올바른 개수의 DTMF 숫자를 입력하지 않는 등 실패가 발생하면 작업은 “실패” 음성을 재생한 다음 SIP 미디어 애플리케이션이 Repeat 파라미터에 정의된 시도 횟수를 전부 소진할 때까지 기본 음성을 재생합니다.

Amazon Chime SDK는 텍스트를 실제와 같은 음성으로 변환하는 클라우드 서비스인 Amazon Polly를 사용합니다. Amazon Polly는 20개 이상의 지원 언어와 60개 이상의 음성으로 음성 품질을 개선하는 표준 엔진 및 신경 엔진을 모두 제공합니다. Amazon Polly는 음성 기능을 무료로 제공하지만 Amazon Polly를 사용하면 비용을 지불해야 합니다. 요금 정보는 Amazon Polly [요금 페이지](#) 또는 청구 대시보드를 참조하세요.

Important

Amazon Polly의 사용에는 AWS Machine Learning 및 인공 지능 서비스와 관련된 [AWS 조건을 포함하여 서비스](#) 약관이 적용됩니다.

주제

- [SpeakAndGetDigits 작업 사용](#)
- [ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리](#)
- [ACTION_FAILED 이벤트 처리](#)

- [Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 연결 역할 사용](#)

SpeakAndGetDigits 작업 사용

다음은 예제는 SpeakAndGetDigits 작업의 일반적인 사용을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "SpeakAndGetDigits",
      "Parameters": {
        "CallId": "call-id-1",          // required
        "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$", // optional
        "SpeechParameters": {
          "Text": "Hello World",        // required
          "Engine": "neural",           // optional. Defaults to standard
          "LanguageCode": "en-US",      // optional
          "TextType": "text",           // optional
          "VoiceId": "Joanna"           // optional. Defaults to Joanna
        },
        "FailureSpeechParameters": {
          "Text": "Hello World",        // required
          "Engine": "neural",           // optional. Defaults to the Engine
          value in SpeechParameters
            "LanguageCode": "en-US",    // optional. Defaults to the
LanguageCode value in SpeechParameters
            "TextType": "text",         // optional. Defaults to the TextType
value in SpeechParameters
            "VoiceId": "Joanna"         // optional. Defaults to the VoiceId
value in SpeechParameters
        },
        "MinNumberOfDigits": 3,         // optional
        "MaxNumberOfDigits": 5,         // optional
        "TerminatorDigits": ["#"],      // optional
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, // optional
        "Repeat": 3,                    // optional
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000 // required
      }
    }
  ]
}
```


CallId

설명 - Lambda 함수 간접 호출의 CallDetails에 있는 참가자의 CallId입니다.

허용된 값 - 유효한 callID

필수 - 예

기본값 - 아니요

InputDigitsRegex

설명 - 사용자가 올바른 숫자와 문자를 입력하는 데 도움이 되는 정규 표현식 패턴입니다.

허용된 값 - 유효한 정규 표현식 패턴

필수 - 아니요

기본값 - 없음

SpeechParameters.Engine

설명 - 음성 합성을 위해 텍스트를 처리할 때 사용할 엔진(표준 또는 신경)을 지정합니다.

허용된 값 - standard | neural

필수 - 아니요

기본값 - Standard

SpeechParameters.LanguageCode

설명 - 언어 코드를 지정합니다. 이는 이중 언어 음성을 사용하는 경우에만 필요합니다. 이중 언어 음성을 사용하고 언어 코드를 지정하지 않은 경우 이중 언어 음성의 기본 언어를 사용합니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 언어 코드](#)

필수 - 아니요

기본값 - 없음

SpeechParameters.Text

설명 - 입력 텍스트를 지정합니다. ssm1을 SpeechParameters.TextType으로 지정하는 경우 입력 텍스트의 SSML 형식을 따라야 합니다. SSML에 대한 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 [SSML 문서에서 음성 생성](#)을 참조하세요.

허용된 값 - 문자열

필수 - 예

기본값 - 없음

SpeechParameters.TextType

설명 - `SpeechParameters.Text`의 텍스트 형식을 지정합니다. 지정하지 않으면 기본적으로 `text`가 사용됩니다. SSML에 대한 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 [SSML 문서에서 음성 생성](#)을 참조하세요.

허용된 값 - `ssml` | `text`

필수 - 아니요

기본값 - `text`

SpeechParameters.VoiceId

설명 - `SpeechParameters.Text`의 텍스트를 말하는 데 사용되는 Amazon Polly 음성의 ID입니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 음성 ID](#)

필수 - 아니요

기본값 - `Joanna`

FailureSpeechParameters.Engine

설명 - 고객이 음성 합성에 잘못된 응답을 입력한 경우에 사용되는 실패 메시지를 처리할 때 사용할 엔진(표준 또는 신경망)을 지정합니다.

허용된 값 - `standard` | `neural`

필수 - 아니요

기본값 - `SpeechParameters.Engine` 값

FailureSpeechParameters.LanguageCode

설명 - 고객이 잘못된 응답을 입력하는 경우에 사용되는 언어 코드를 지정합니다. 이중 언어 음성을 사용하는 경우에만 필요합니다. 언어 코드를 지정하지 않고 이중 언어 음성을 사용하는 경우 이중 언어 음성의 기본 언어를 사용합니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 언어 코드](#)

필수 - 아니요

기본값 - `SpeechParameters.LanguageCode` 값

`FailureSpeechParameters.Text`

설명 - 고객이 잘못된 응답을 입력하는 경우에 재생되는 입력 텍스트를 지정합니다. `ssml`을 `FailureSpeechParameters.TextType`으로 지정하는 경우 입력 텍스트의 SSML 형식을 따라야 합니다.

허용된 값 - 문자열

필수 - 예

기본값 - 없음

`FailureSpeechParameters.TextType`

설명 - `FailureSpeechParameters.Text`에서 지정한 입력 텍스트가 일반 텍스트인지 SSML 인지 지정합니다. 기본값은 일반 텍스트입니다. 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 [SSML 문서에서 음성 생성](#)을 참조하세요.

허용된 값 - `ssml` | `text`

필수 - 아니요

기본값 - `SpeechParameters.Text` 값

`FailureSpeechParameters.VoiceId`

설명 - `FailureSpeechParameters.Text`의 문자열을 말하는 데 사용되는 음성의 ID입니다.

허용된 값 - [Amazon Polly 음성 ID](#)

필수 - 예

기본값 - `SpeechParameters.VoiceId` 값

`MinNumberOfDigits`

설명 - 시간 초과나 “통화 실패” 메시지 재생 전에 캡처하는 숫자의 최소 개수입니다.

허용된 값 - 0 이상

필수 - 아니요

기본값 - 0

MaxNumberOfDigits

설명 - 종료 숫자 없이 중지 전 캡처하는 숫자의 최대 개수입니다.

허용된 값 - MinNumberOfDigits 초과

필수 - 아니요

기본값 - 128

TerminatorDigits

설명 - 사용자가 MaxNumberOfDigits보다 적은 숫자를 입력하면 입력을 종료하는 데 사용되는 숫자입니다.

허용된 값 - 다음 중 하나: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # *

필수 - 아니요

기본값 - #

InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

설명 - 실패 음성 재생 전 숫자 입력 사이의 대기 시간(밀리초)입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 아니요

기본값 - RepeatDurationInMilliseconds 값(지정하지 않는 경우)

Repeat

설명 - 숫자를 얻기 위한 총 시도 횟수입니다. 이 파라미터를 생략하면 숫자 수집을 시도하는 기본값은 한 번입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 아니요

기본값 - 1

RepeatDurationInMilliseconds

설명 - 숫자를 얻는 각 시도의 시간 제한(밀리초)입니다.

허용된 값 - 0 초과

필수 - 예

기본값 - 없음

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

다음 예제는 일반적인 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "SpeakAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "SpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "FailureSpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ReceivedDigits": "1234"
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

```
}

```

ACTION_FAILED 이벤트 처리

다음 예제는 일반적인 ACTION_FAILED 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "SpeakAndGetDigits",
    "Parameters": {
      "CallId": "call-id-1",
      "InputDigitsRegex": "^\\d{2}#$",
      "SpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "FailureSpeechParameters": {
        "Engine": "neural",
        "LanguageCode": "en-US",
        "Text": "Hello World",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
      },
      "MinNumberOfDigits": 3,
      "MaxNumberOfDigits": 5,
      "TerminatorDigits": ["#"],
      "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,
      "Repeat": 3,
      "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    },
    "ErrorType": "SystemException",
    "ErrorMessage": "System error while running action"
  },
  "CallDetails": {
    ...
  }
}
```

오류 처리

이 표는 Speak 작업에서 발생한 오류 메시지를 나열하고 설명합니다.

오류	메시지	이유
AccessDenied	The AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector role is not configured correctly.	Amazon Polly에 요청하는 데 사용된 역할이 없거나 역할에 권한이 없습니다. 문제를 해결하려면 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 연결 역할 사용 섹션의 단계를 참조하세요.
InvalidActionParameter		작업 파라미터를 검증하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 작업에 사용 가능한 파라미터와 해당 옵션을 검토하려면 Amazon Polly 개발자 안내서에서 SynthesizeSpeech 를 참조하세요.
MissingRequiredActionParameter	Text is a required parameter.	작업 파라미터에 Text 값이 있어야 합니다.
MissingRequiredActionParameter	Text is limited to 1,000 characters	텍스트가 문자 제한을 초과했습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.

Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 연결 역할 사용

Speak 또는 SpeakAndGetDigits 작업의 서비스 연결 역할을 수동으로 생성할 필요가 없습니다. Amazon Chime SDK 콘솔, 또는 AWS API에서 SIP 미디어 애플리케이션을 생성 AWS Command Line Interface하거나 업데이트하면 Amazon Chime SDK가 서비스 연결 역할을 생성합니다.

자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime 서비스 연결 역할 사용](#)을 참조하세요.

StartBotConversation

이 StartBotConversation 작업은 최종 사용자와 Amazon Lex v2 봇 간에 음성 대화를 설정합니다. 사용자는 봇에 필요한 정보를 제공합니다. 그런 다음 봇은 공중 교환 전화망(PSTN) 오디오 Lambda 함수에 정보를 반환하고 함수는 요청된 작업을 수행합니다.

예를 들어 봇은 대화 시작 시 선택적 환영 메시지를 재생하여 PSTN 오디오 Lambda 함수가 수행할 수 있는 작업을 간략하게 설명할 수 있습니다. 봇이 필요한 정보를 수집할 때까지 사용자와 봇 간에 대화가 오갑니다. 대화가 끝나면 Amazon Chime SDK는 봇이 수집한 정보가 포함된 작업 성공 이벤트와 함께 PSTN 오디오 Lambda 함수를 간접 호출합니다. PSTN 오디오 Lambda 함수는 정보를 처리하고 요청된 작업을 수행합니다.

오디오 서비스는 사용자와 실제와 같은 대화형 상호 작용을 제공합니다. 예를 들어 사용자는 오디오 프롬프트가 끝나기 전에 봇을 중단하고 질문에 답할 수 있습니다. 또한 사용자는 음성과 DTMF 숫자를 조합하여 정보를 제공할 수 있습니다. 봇은 응답하기 전에 사용자가 입력을 제공할 때까지 기다립니다. 봇이 음성 입력을 해석하기 전에 사용자가 말을 마칠 때까지 기다리는 시간을 구성할 수 있습니다. 또한 사용자는 통화 중에 신용 카드 번호와 같은 추가 정보를 찾을 시간이 필요한 경우 봇에게 대기하도록 지시할 수 있습니다.

이 StartBotConversation 액션은 봇 대화가 진행되는 동안 Amazon Lex와 Amazon Polly를 사용합니다. 표준 Amazon Lex 및 Amazon Polly 요금이 적용됩니다. 자세한 요금 정보는 [Amazon Lex 스트리밍 대화 요금](#) 및 [Amazon Polly 요금](#) 페이지를 참조하세요.

Note

다중 통화 또는 Amazon Chime SDK 회의에 참여한 통화에서는 이 작업을 실행할 수 없습니다.

Important

Amazon Lex 및 Amazon Polly의 사용에는 AWS Machine Learning 및 인공 지능 서비스와 관련된 [AWS 조건을 포함하여 서비스](#) 약관이 적용됩니다.

주제

- [StartBotConversation 구문](#)
- [StartBotConversation 작업 사용](#)
- [ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리](#)

- [ACTION_FAILED 이벤트 처리](#)
- [봇 사용 권한 부여](#)
- [음성 및 DTMF 시간 제한 구성](#)
- [대화 중 DTMF 입력 사용](#)
- [청구 및 서비스 할당량](#)

StartBotConversation 구문

다음은 예제는 일반적인 StartBotConversation 구문을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StartBotConversation",
      "Parameters": {
        "CallId": "string",
        "ParticipantTag": "string",
        "BotAliasArn": "string",
        "LocaleId": "string",
        "Configuration": {
          "SessionState": {
            "SessionAttributes": {
              "string": "string"
            },
            "DialogAction": {
              "Type": "string"
            }
          },
          "WelcomeMessages": [
            {
              "Content": "string",
              "ContentType": "string"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의 CallID 있는 참가자CallDetails의 입니다. StartBotConversation 액션은 이 ID를 봇의 SessionId로 사용합니다. 통화에서 이루어지는 모든 봇 대화는 동일한 대화 세션을 공유합니다. [Amazon Lex PutSession](#) API를 사용하여 사용자와 봇 사이의 세션 상태를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서에서 [Amazon Lex v2 API로 세션 관리](#)를 참조하세요.

허용된 값 - 유효한 호출 ID

필수 - 아니요(ParticipantTag가 있는 경우)

기본값 - 없음

ParticipantTag

설명 - CallDetails의 연결된 참가자 중 한 명의 ParticipantTag입니다.

허용된 값 - LEG-A

필수 - 아니요(CallId가 있는 경우)

기본값 - 간접 호출된 callLeg의 ParticipantTag. CallDetails를 지정한 경우 무시됩니다.

BotAliasArn

설명 - Lex 봇의 봇 별칭 ARN입니다. 봇은 PSTN 오디오 애플리케이션과 동일한 AWS 리전에 생성해야 합니다. 유효한 Amazon Lex 봇 별칭의 형식은 `arn:aws:lex:region:awsAccountId:bot-alias/botId/botAliasId`입니다. 여기서 *region*은 봇이 위치한 AWS 리전입니다. *awsAccountId*는 Amazon Lex 봇이 생성된 AWS 계정 ID입니다. *botId* 값은 봇을 만들 때 봇에 할당한 식별자입니다. Amazon Lex 콘솔의 봇 세부 정보 페이지에서 봇 ID를 확인할 수 있습니다. *botAliasId*는 봇을 만들 때 봇 별칭에 할당한 식별자입니다. Amazon Lex 콘솔의 봇 별칭 페이지에서 봇 별칭 ID를 확인할 수 있습니다.

허용된 값 - 유효한 봇 ARN

필수 - 예

기본값 - 없음

LocaleId

설명 - 봇에 사용한 로캘의 식별자입니다. 로캘 및 언어 코드 목록은 [Amazon Lex에서 지원하는 언어 및 로캘](#)을 참조하세요.

허용된 값 - [Amazon Lex에서 지원하는 언어 및 로캘](#)

필수 - 아니요

기본값 - en_US

Configuration

설명 - 세션 상태 및 환영 메시지를 포함한 대화 구성입니다. Configuration 객체의 JSON 문자열 표현의 총 크기는 10KB로 제한됩니다.

허용된 값 - Configuration 객체

필수 - 아니요

기본값 - 없음

Configuration.SessionState

설명 - Amazon Lex v2를 사용한 사용자 세션의 상태입니다.

허용된 값 - SessionState 객체

필수 - 아니요

기본값 - 없음

Configuration.SessionState.SessionAttributes

설명 - 세션별 컨텍스트 정보를 나타내는 키/값 페어의 맵입니다. 이 맵에는 Amazon Lex v2와 클라이언트 애플리케이션 간에 전달되는 애플리케이션 정보가 포함되어 있습니다.

허용된 값 - 문자열 간 맵

필수 - 아니요

기본값 - 없음

Configuration.SessionState.DialogAction.Type

설명 - 봇이 사용자와의 상호작용에서 취하는 다음 작업입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- Delegate Amazon Lex v2가 다음 작업을 결정합니다.
- ElicitIntent 다음 작업은 사용자의 의도를 이끌어냅니다.

허용된 값 - Delegate | ElicitIntent

필수 - 아니요

기본값 – 없음

Configuration.WelcomeMessages

설명 - 대화를 시작할 때 사용자에게 보낼 메시지 목록입니다. `welcomeMessage` 필드를 설정하는 경우 `DialogAction.Type` 값을 `ElicitIntent`로 설정해야 합니다.

허용된 값 - 메시지 객체

필수 - 아니요

기본값 – 없음

Configuration.WelcomeMessages.Content

설명 - 환영 메시지 텍스트입니다.

허용된 값 - 문자열

필수 - 아니요

기본값 – 없음

Configuration.WelcomeMessages.ContentType

설명 - 환영 메시지 유형을 나타냅니다.

허용된 값: – PlainText | SSML

- PlainText – 메시지가 일반 UTF-8 텍스트를 포함합니다.
- SSML – 메시지가 음성 출력용으로 형식이 지정된 텍스트를 포함합니다.

필수 - 예

기본값 – 없음

StartBotConversation 작업 사용

다음은 예제는 일반적인 `StartBotConversation` 작업을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "StartBotConversation",
      "Parameters": {
```

```

    "CallId": "call-id-1",
    "BotAliasArn": "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/ABCDEFGH/IH/MNOPQRSTU/V",
    "LocaleId": "en_US",
    "Configuration": {
      "SessionState": {
        "SessionAttributes": {
          "mykey1": "myvalue1"
        },
        "DialogAction": {
          "Type": "ElicitIntent"
        }
      },
      "WelcomeMessages": [
        {
          "Content": "Welcome. How can I help you?",
          "ContentType": "PlainText"
        }
      ]
    }
  }
}
]
}

```

ACTION_SUCCESSFUL 이벤트 처리

다음은 예제는 StartBotConversation 작업의 일반적인 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": number,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "CallId": "string",
    "Type": "StartBotConversation",
    "Parameters": {
      // parameters provided in the StartBotConversation action.
    },
    "CallDetails": {
      // Information about the call associated with the AWS Lambda invocation.
    }
  }
}

```

```
    },
    "IntentResult": {
      "SessionId": "string",
      "SessionState": {
        "SessionAttributes": {
          "string": "string"
        },
        "Intent": {
          "Name": "string",
          "Slots": {
            "string": {
              "Value": {
                "OriginalValue": "string",
                "InterpretedValue": "string",
                "ResolvedValues": ["string"]
              },
              "Values": []
            }
          },
          "State": "string",
          "ConfirmationState": "string"
        }
      },
      "Interpretations": [
        {
          "NluConfidence": {
            "Score": number
          },
          "Intent": {
            "Name": "string",
            "Slots": {
              "string": {
                "Value": {
                  "OriginalValue": "string",
                  "InterpretedValue": "string",
                  "ResolvedValues": ["string"]
                },
                "Values": []
              }
            },
            "State": "string",
            "ConfirmationState": "string"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

IntentResult

사용자와 봇 간의 대화 결과입니다.

SessionId

봇 대화 세션의 식별자입니다. 사용자가 봇과 대화를 시작할 때 Amazon Lex는 세션을 생성합니다. 세션은 사용자와 봇 간에 교환되는 정보를 캡슐화합니다. StartBotConversation 작업은 통화 ID를 봇의 SessionId로 사용합니다. [PutSession](#) API를 사용하여 사용자와 봇 사이의 세션 상태를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서의 [Amazon Lex V2 API로 세션 관리](#)를 참조하세요.

SessionState

사용자의 Amazon Lex v2 세션 상태입니다.

SessionState.SessionAttributes

세션별 컨텍스트 정보를 나타내는 키/값 페어의 맵입니다. 맵에는 봇에 연결된 Lambda 함수와 PSTN 오디오 Lambda 함수 간에 전달된 봇 대화 정보가 포함되어 있습니다.

Interpretations

Amazon Lex에서 도출한 고객의 말을 만족시킬 수 있는 의도의 목록입니다. 가장 높은 NluConfidence 점수를 받은 의도는 SessionState의 의도가 됩니다.

Interpretations.NluConfidence.Score

Amazon Lex v2에서 의도가 사용자의 의도를 충족한다고 확신하는 정도를 나타내는 점수입니다. 범위는 0.00에서 1.00 사이입니다. 점수가 높을수록 신뢰도가 높습니다.

Intent

사용자가 수행하고자 하는 작업입니다.

Intent.Name

의도의 이름.

Intent.Slots

의도에 대한 모든 슬롯의 맵입니다. 슬롯의 이름은 슬롯의 값에 매핑됩니다. 슬롯이 채워지지 않은 경우 값은 null입니다.

Intent.Slots.Value

슬롯의 값입니다.

Intent.Slots.Values

슬롯에 사용자가 제공한 하나 이상의 값 목록입니다.

Intent.Slots.Value.OriginalValue

슬롯에 입력된 사용자 응답 텍스트입니다.

Intent.Slots.Value.InterpretedValue

설명 - Amazon Lex v2가 슬롯에 대해 결정하는 값입니다. 실제 값은 봇의 값 선택 전략 설정에 따라 달라집니다. 사용자가 입력한 값을 사용하거나 Amazon Lex v2가 resolvedValues 목록의 첫 번째 값을 선택하도록 할 수 있습니다.

Intent.Slots.Value.ResolvedValues

Amazon Lex v2가 슬롯에 대해 인식하는 추가 값의 목록입니다.

Intent.State

설명 - 의도 충족에 대한 정보입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- Failed - Lambda 함수가 의도를 충족하지 못했습니다.
- Fulfilled - Lambda 함수가 의도를 충족했습니다.
- ReadyForFulfillment - 의도에 대한 정보가 표시되며 Lambda 함수가 의도를 충족할 수 있습니다.

Intent.ConfirmationState

설명 - 의도 확인을 나타냅니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- Confirmed - 의도가 충족되었습니다.
- Denied - 사용자가 확인 프롬프트에 “아니요”라고 응답했습니다.
- None - 사용자에게 확인 프롬프트가 표시되지 않았거나 표시되었지만 확인 또는 거부하지 않았습니다.

ACTION_FAILED 이벤트 처리

다음은 예제는 StartBotConversation 작업의 일반적인 ACTION_FAILED 이벤트를 보여줍니다.

```
{
```



```

"SchemaVersion": "1.0",
"Sequence": number,
"InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
"ActionData": {
  "CallId": "string",
  "Type": "StartBotConversation",
  "Parameters": {
    // parameters provided in the StartBotConversation action
  },
  "ErrorType": "string",
  "ErrorMessage": "string"
},
"CallDetails": {
}
}

```

ErrorType

오류 상태를 식별하는 고유한 문자열입니다.

ErrorMessage

오류 상태의 일반적인 설명입니다.

오류 코드

다음 표에는 Lambda 함수가 ACTION_FAILED 이벤트에서 반환할 수 있는 오류 메시지가 나와 있습니다.

오류	설명
InvalidActionParameter	하나 이상의 작업 파라미터가 유효하지 않습니다. 오류 메시지가 잘못된 파라미터를 설명합니다.
SystemException	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.
ResourceNotFound	지정된 봇을 찾을 수 없습니다.
ResourceAccessDenied	봇에 대한 액세스가 거부됩니다.

오류	설명
ActionExecutionThrottled	봇 대화 서비스 한도를 초과했습니다. 오류 메시지가 초과된 특정 서비스 한도를 설명합니다.

봇 사용 권한 부여

다음 예제는 Amazon Chime SDK에 Amazon Lex [StartConversation](#) API를 직접 호출할 수 있는 권한을 부여합니다. 봇을 사용할 수 있는 오디오 서비스 권한을 명시적으로 부여해야 합니다. 조건 블록은 서비스 보안 주체에게 필요합니다. 조건 블록은 글로벌 컨텍스트 키 AWS:SourceAccount 및 AWS:SourceArn을 사용해야 합니다. AWS:SourceAccount는 AWS 계정 ID입니다. AWS:SourceArn은 Lex 봇을 간접 호출하는 PSTN 오디오 애플리케이션의 리소스 ARN입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowChimePstnAudioUseBot",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lex:StartConversation",
      "Resource": "arn:aws:lex:region:awsAccountId:bot-alias/botId/aliasId",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "awsAccountId"
        },
        "ArnEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:voiceconnector:region:awsAccountId:sma/smaId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

음성 및 DTMF 시간 제한 구성

사용자 입력을 캡처할 때 음성 및 DTMF 시간 제한을 구성할 수 있습니다. 봇과 대화를 시작할 때 세션 속성을 통해 시간 제한을 구성하고 필요한 경우 Lex 봇의 Lambda 함수에서 이를 덮어쓸 수 있습니다.

Amazon Lex를 사용하면 의도 또는 봇에 대해 여러 개의 슬롯을 설정할 수 있습니다. 세션 속성이 의도 및 슬롯 수준에 적용되도록 지정할 수 있으므로 특정 유형의 입력을 수집하는 경우에만 속성이 설정되도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어 계정 번호를 수집할 때는 날짜를 수집하는 경우보다 더 긴 시간 제한을 지정할 수 있습니다. 세션 속성 키에 와일드카드를 사용할 수 있습니다.

예를 들어 모든 의도의 모든 슬롯에 대한 음성 제한 시간을 4,000밀리초로 설정하려면 `x-amz-lex:start-timeout-ms:*:*`를 세션 속성 이름으로, 4000을 세션 속성 값으로 사용하여 세션 속성을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서의 [사용자 입력 캡처를 위한 시간 제한 구성](#)을 참조하세요.

대화 중 DTMF 입력 사용

Amazon Lex 봇은 대화 중에 음성 및 키패드 입력을 지원합니다. 봇은 키패드 입력을 DTMF 숫자로 해석합니다. 우물 정자 키(#)를 눌러 입력을 끝내거나 별표 키(*)를 사용하여 대화를 취소하도록 할 수 있습니다. 고객에게 우물 정자 키로 입력을 종료하도록 안내하지 않으면 Lex는 5초 동안 추가 키 입력을 기다립니다.

청구 및 서비스 할당량

AWS 는 다음 비용을 청구합니다.

- 통화에 대한 Amazon Chime SDK 사용량. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 요금](#)을 참조하세요.
- 사용자의 말을 해석한 Amazon Lex 사용량. 자세한 내용은 [Amazon Lex 스트리밍 대화 요금](#)을 참조하세요.
- 봇의 텍스트 응답을 합성한 Amazon Polly 사용량. 자세한 내용은 [Amazon Polly 요금](#)을 참조하세요.

다음과 같은 서비스 할당량에도 유의해야 합니다.

- Amazon Chime SDK에는 PSTN 오디오 [StartBotConversation](#) 작업에 사용할 수 있는 최대 Amazon Lex 봇 수에 대한 서비스 할당량이 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조에서 [SIP 트렁킹 및 음성 할당량](#)을 참조하세요.
- Amazon Lex에는 Lex 봇당 최대 동시 음성 대화 수에 대한 서비스 할당량이 있습니다. Amazon Lex 서비스 팀에 문의하여 할당량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Lex 개발자 안내서의 Amazon Lex [지침 및 할당량](#)을 참조하세요.
- Amazon Polly에는 텍스트 응답 합성에 대한 서비스 할당량이 있습니다. Amazon Polly 서비스 팀에 문의하여 할당량을 늘릴 수 있습니다. Amazon Lex 서비스 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 안내서의 [Amazon Polly의 할당량](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스에서 SIP 헤더 사용

이제 SIP 인프라와 통화 컨텍스트 정보를 교환하려는 경우 AWS Lambda 함수의 User-To-User 헤더, 전환 헤더 및 사용자 지정 SIP 헤더를 보내고 받을 수 있습니다.

- User-to-User(UUI) 헤더를 사용하여 통화 제어 데이터를 전송할 수 있습니다. 이 데이터는 세션을 시작하는 애플리케이션에서 삽입되며 세션을 수락하는 애플리케이션에서 사용됩니다. 기본 SIP 기능에는 사용되지 않습니다. 예를 들어 콜 센터에서 UUI 헤더를 사용하여 상담원 간에 통화에 대한 정보를 전달할 수 있습니다.
- Diversion 헤더는 통화가 어디에서 전환되었고 그 이유를 표시하는 데 사용됩니다. 이 헤더를 사용하여 다른 SIP 에이전트의 전환 정보를 확인하거나 전달할 수 있습니다.
- 사용자 지정 SIP 헤더를 사용하면 원하는 다른 정보를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 계정 ID를 전달하려는 경우 'X-Account-Id'라는 X 헤더를 만들고 이 정보를 추가할 수 있습니다.

사용자 지정 SIP 헤더에 접두사 x-를 붙여야 합니다. 헤더는 AWS Lambda 함수에 노출되고 인바운드 통화 중에 NEW_INBOUND_CALL 이벤트의 일부로 수신됩니다. [CallAndBridge](#) 작업 또는 [CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 트리거할 때 아웃바운드 통화 레그에 이러한 헤더를 포함할 수도 있습니다.

Lambda 함수의 Participants 부분에는 SipHeaders 필드가 포함됩니다. 이 필드는 사용자 지정 헤더를 수신할 때나 User-to-User 또는 Diversion 헤더를 채울 때 사용할 수 있습니다.

이 예제는 AWS Lambda 호출에 SIP 헤더가 포함된 경우 예상되는 응답을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "actionType",
    "Parameters": {
      // Parameters vary by actionType
    }
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-1",
```

```

        "ParticipantTag": "LEG-A",
        .....
        "Status": "Connected"
        "SipHeaders": {
            "X-Test-Value": "String",
            "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e";encoding=hex",
            "Diversion": "sip:
+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
        }
    },
    {
        "CallId": "call-id-2",
        "ParticipantTag": "LEG-B",
        .....
        "Status": "Connected"
    }
]
}
}

```

다음 예제는 SipHeaders 파라미터에 대한 유효하지 않은 입력으로 인해 성공한 [CallAndBridge](#) 작업을 보여줍니다.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions":[
    {
      "Type": "CallAndBridge",
      "Parameters":{
        "CallTimeoutSeconds": 30,
        "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required
        "RingbackTone": { // optional
          "Type": "S3",
          "BucketName": "s3_bucket_name",
          "Key": "audio_file_name"
        },
        "Endpoints":[
          {
            "Uri":"e164PhoneNumber", // required
            "BridgeEndpointType":"PSTN" // required
          }
        ],
      }
    },
  ],
}

```

```

        "SipHeaders": {
            "X-Test-Value": "String",
            "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex",
            "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
        }
    }
}

```

다음 예제는 유효하지 않은 SipHeaders 파라미터로 인해 실패한 [CallAndBridge](#) 작업을 보여줍니다.

```

{
    "SchemaVersion": "1.0",
    "Sequence": 3,
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
    "ActionData": {
        "Type": "actionType",
        "Parameters": {
            // Parameters vary by Action Type
            "SipHeaders": {
                "X-AMZN": "String",
                "User-to-User":
"616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex",
                "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional"
            },
        },
        "ErrorType": "InvalidActionParameter",
        "ErrorMessage": "Invalid SIP header(s) provided: X-AMZN"
    },
    "CallDetails": {
        .....
        "Participants": [
            {
                "CallId": "call-id-1",
                "ParticipantTag": "LEG-A",
                .....
                "Status": "Connected"
            },
            {
                "CallId": "call-id-2",
                "ParticipantTag": "LEG-B",
            }
        ]
    }
}

```

```

        .....
        "Status": "Connected"
    }
  ]
}
}

```

SipHeaders 필드 사용

[CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 트리거하는 경우 선택적 SipHeaders 필드를 사용하여 사용자 지정 SIP 헤더를 아웃바운드 통화 레그에 전달할 수 있습니다. 유효한 헤더 키는 다음 중 하나를 포함해야 합니다.

- 접두사 x-
- User-to-User 헤더
- Diversion 헤더

X-AMZN은 예약된 헤더입니다. API 직접 호출에서 이 헤더를 사용하면 실패합니다. 헤더의 최대 길이는 2,048자입니다.

다음 예제는 명령줄 인터페이스의 일반적인 [CreateSipMediaApplicationCall](#) API를 선택적 SipHeaders 파라미터와 함께 보여줍니다.

```

create-sip-media-application-call
  --from-phone-number value // (string)
  --to-phone-number value // (string)
  --sip-media-application-id value // (string)
  --sip-headers // (map)

```

자세한 내용은 [A Mechanism for Transporting User-to-User Call Control Information in SIP](#) 및 [Diversion Indication in SIP](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스에서 통화 세부 정보 기록 사용

Amazon Chime SDK 관리자는 통화 세부 정보 기록(CDR)을 저장하도록 Amazon Chime SDK Voice Connector를 구성할 수 있습니다. Amazon Chime SDK Voice Connector가 CDR을 저장하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리 안내서의 [Amazon Chime SDK의 전역 설정 관리](#)를 참조하세요.

CDR을 활성화하면 각 통화 후에 SIP 미디어 애플리케이션이 기록을 S3 버킷의 Amazon-Chime-SMADRs라는 폴더로 전송합니다.

다음 표는 CDR의 속성 목록을 나열하며 속성의 적절한 형식을 보여줍니다. 기록에는 모든 통화에 대해 여기에 나열된 모든 필드가 포함됩니다.

값	설명
"AwsAccountId": " <i>AWS-account-ID</i> "	PSTN 사용을 시작한 SIP 미디어 애플리케이션과 연결된 AWS 계정 ID
"TransactionId": " <i>transaction-ID</i> "	통화의 트랜잭션 ID
"CallId": " <i>SIP-media-application-call-ID</i> "	관련 사용에 대한 참가자의 통화 ID
"VoiceConnectorId": " <i>voice-connector-ID</i> "	Amazon Chime SDK Voice Connector ID UUID
"Status": " <i>status</i> "	통화 상태(완료, 실패)
"BillableDurationSeconds": " <i>billable-duration-in-seconds</i> "	청구되는 통화 기간(초)
"SchemaVersion": " <i>schema-version</i> "	CDR 스키마 버전
"SourcePhoneNumber": " <i>12075550155</i> "	E.164 발신 전화번호
"SourcePhoneNumberName": " <i>North Campus Reception</i> "	소스 전화번호에 할당된 이름
"DestinationPhoneNumber": " <i>13605551214</i> "	E.164 착신 전화번호
"DestinationPhoneNumberName": " <i>South Campus Reception</i> "	대상 전화번호에 할당된 이름
"UsageType": " <i>usage-type</i> "	Price List API의 개별 항목에 대한 사용량 세부 정보

값	설명
"ServiceCode": " <i>service-code</i> "	Price List API의 서비스 코드
"Direction": " <i>direction</i> "	통화 방향, Outbound 또는 Inbound
"TimeStampEpochSeconds": " <i>start-time-epochseconds</i> "	epoch/Unix 타임스탬프 형식인 기록의 타임스탬프
"Region": " <i>AWS-region</i> "	AWS Amazon Chime SDK 음성 커넥터의 리전
"SipRuleId": " <i>sip-rule-id</i> "	통화가 PSTN 오디오 서비스에 연결될 때 트리거되는 SIP 규칙의 ID
"SipApplicationId": " <i>sip-application-id</i> "	통화를 처리하는 SIP 애플리케이션의 ID
"CallLegTriggerType": " <i>trigger-type</i> "	통화를 트리거한 이벤트 유형
"BillableVoiceFocusSeconds": " <i>billable-voice-focus-in-seconds</i> "	청구되는 Voice Focus 사용량(초)

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 제한 시간 및 재시도 이해

PSTN 오디오 서비스는 AWS Lambda 함수와 동기적으로 상호 작용합니다. 애플리케이션은 호출을 다시 시도하기 전에 AWS Lambda 함수가 응답할 때까지 5초 동안 기다립니다. 함수가 4XX 상태 코드 중 하나와 함께 오류를 반환하면 기본적으로 SIP 미디어 애플리케이션은 간접 호출을 한 번만 재시도합니다. 재시도 횟수를 소진하면 480 Unavailable 오류 코드와 함께 통화가 종료됩니다. AWS Lambda 오류에 대한 자세한 내용은 [AWS Lambda의 호출 문제 해결](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스 디버깅 및 문제 해결

다음 정보를 사용하여 Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스에서 작업할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 로그 확인](#)

- [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 예기치 않은 끊김 디버깅](#)
- [예기치 못한 ACTION_FAILED 이벤트 디버깅](#)

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 로그 확인

SIP 미디어 애플리케이션을 디버깅하는 경우 Cloudwatch Logs에서 애플리케이션과 관련된 AWS Lambda 함수를 확인합니다.

다음으로 SIP 미디어 애플리케이션과 관련된 로그를 확인합니다. 필요에 따라 로깅을 위해 SIP 미디어 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [SIP 미디어 애플리케이션 사용](#)을 참조하세요. 로깅을 활성화하면 `/aws/ChimeSipMediaApplicationSipMessages/<SIP-media-application-Id>` 로그 그룹에서 Cloudwatch의 로그를 찾을 수 있습니다.

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스의 예기치 않은 끊김 디버깅

PTSN 오디오 서비스에 대한 AWS Lambda 함수와 함께 예기치 않은 중단 또는 오류 메시지가 발생하는 경우 다음 문제 해결 작업을 완료합니다.

- AWS Lambda 정책이 voiceconnector.chime.amazonaws.com 서비스 보안 주체에 `lambda:InvokeFunction` 권한을 부여하는지 확인합니다.
- AWS Lambda 함수의 로그를 확인하여 성공적으로 호출되었는지 확인합니다.
- 로그에 수신 이벤트와 반환된 작업이 표시되면 AWS Lambda 함수가 호출될 때에서 끊기 작업을 반환하지 않는지 확인합니다.
- SIP 미디어 애플리케이션의 CloudWatch 로그를 확인합니다. 다음 표에는 발생할 수 있는 몇 가지 메시지가 나와 있습니다.

메시지	해결 방법
AWS Lambda 클라이언트 작업이 시간 초과되었습니다.	함수를 완료하는 데 20초를 초과했습니다. 응답 시간을 20초 미만으로 줄이세요.
Access denied while invoking the AWS Lambda function.	AWS Lambda 함수는 서비스가 Amazon Chime SDK Voice Connector 서비스 보안 주체에 액세스하도록 허용하는 정책을 제공하지 않습니다. 서비스 보안 주체인 <code>voiceconnector.chime.amazonaws.com</code> 에 AWS

메시지	해결 방법
AWS Lambda 함수가 제한되었습니다.	Lambda 정책의 <code>lambda:InvokeFunction</code> 권한을 제공하세요. AWS Lambda 함수가 조절되어 Audio Service가 함수를 호출할 수 없습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-troubleshoot-throttling/을 참조하세요.
Error while reading actions list.	PSTN 오디오 서비스가 AWS Lambda 함수에서 반환된 작업을 구문 분석하지 못했습니다. ACTION_FAILED 이벤트의 로그를 확인하고 실패한 작업에 대한 설명서를 참조하여 제대로 코딩했는지 확인하세요.
The schema version in the invocation request does not match the schema version in the response.	로그를 확인하고 요청과 응답이 동일한 스키마 버전을 사용하는지 확인하세요.
Unsupported action name specified	AWS Lambda 함수는 PSTN 오디오 서비스가 인식하지 못한 작업을 반환했습니다. 작업의 철자가 정확한지 확인하고 작업에 대한 설명서를 참조하세요.
Actions list is empty.	NEW_INCOMING_CALL 이벤트에 대한 응답이 어떤 작업도 반환하지 않았습니다. 해당 이벤트에 대한 응답으로 작업을 반환합니다.
Too many actions specified in a response.	AWS Lambda 간접 호출에 대한 응답으로 10개가 넘는 작업을 반환했습니다. 10개 이하의 작업을 반환합니다.
Response is blank or empty	null 또는 빈 문자열을 반환했습니다. 응답 객체에 최소한 SchemaVersion 필드가 포함되어 있는지 확인하세요.

예기치 못한 ACTION_FAILED 이벤트 디버깅

예기치 못한 ACTION_FAILED 이벤트가 발생하면 다음을 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
CallAndBridge , PlayAudio 및 PlayAudioAndGetDigits	InvalidAudioSource	Cannot access S3 bucket or audio file.	- S3 버킷이 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 있는지 확인합니다. - S3 버킷이 voiceconnector.chime.amazonaws.com 서비스 보안 주체에 s3:GetObject 권한을 부여했는지 확인합니다.
PlayAudio 및 PlayAudioAndGetDigits	InvalidAudioSource	Audio Source parameter value is invalid.	- S3와 같은 유효한 Type을 사용하는지 확인합니다. - S3 버킷이 voiceconnector.chime.amazonaws.com 서비스 보안 주체에 s3:GetObject 권한을 부여하는지 확인합니다. - BucketName 필드가 null이거나 비어 있는지 않은지 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
CallAndBridge			• Key 필드가 null이거나 비어 있지 않은지 확인합니다.
	InvalidAudioSource	Ringtone parameter value is invalid.	• S3와 같은 유효한 Type을 사용하는지 확인합니다. • BucketName 필드가 null이거나 비어 있지 않은지 확인합니다. • Key 필드가 null이거나 비어 있지 않은지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	Invalid number of endpoints provided.	엔드포인트가 null 또는 0이 아니며 1보다 크지 않은지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	Endpoint parameter is invalid.	• 엔드포인트 URI 값이 제공되었는지 확인합니다. • 엔드포인트 유형이 PSTN인 경우 URI 필드에 제공된 전화번호가 유효한 E.164 전화번호인지 확인합니다. • 엔드포인트 유형이 PSTN인 경우 ARN 필드가 설정되지 않았거나 null로 설정되어 있는지 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
	InvalidActionParameter	Invalid caller ID.	CallerId 필드에 유효한 E.164 형식의 전화번호를 입력합니다.
	InvalidActionParameter	Caller ID not defined.	CallerId 필드에 유효한 E.164 형식의 전화번호를 입력합니다.
	InvalidActionParameter	The MaxCallTimeout parameter is invalid. Timeout must be between 0 and 120 seconds.	MaxCallTimeout 간격을 0초에서 120초 사이의 값으로 설정합니다.
	InvalidActionParameter	Provided caller ID number is invalid. Number must be owned by this AWS account, or be the From number of LEG-A.	• CallerId 번호가 프로비저닝되고 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정과 연결되어 있는지 확인합니다. • 번호가 계정과 연결되어 있지 않은 경우 LEG-A의 From 필드에 있는 번호와 일치해야 합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
	InvalidActionParameter	Invalid SIP header(s) provided: {Header}.	- 내부 사용자 지정 헤더 x-vine, x-amzn, x-vc, x-canary, x-voice를 제거합니다. - 사용자 지정 헤더가 x-로 시작하는지 확인합니다. user-to-user 또는 diversion 으로 설정할 수도 있습니다.
JoinChimeMeeting	InvalidActionParameter	JoinToken parameter value is invalid.	- 회의 참여 토큰이 정확한지 확인합니다. - 토큰과 연결된 참가자가 여전히 회의의 유효한 참석자인지 확인합니다. - 회의가 아직 존재하는지 확인합니다.
ModifyChimeMeetingAttendee(오디오 음소거 및 음소거 해제)	InvalidActionParameter	The value in the Operation field of the ModifyChimeMeetingAttendees action is invalid.	서비스가 음소거 및 음소거 해제 작업을 지원하는지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	The meeting ID parameter is invalid.	회의 ID가 정확한지 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
	InvalidActionParameter	Attendee List parameter is invalid.	참석자를 제공하지 않았거나 100명이 넘는 참석자를 제공했습니다. 1명에서 100명 사이의 참석자를 제공합니다.
	InvalidActionParameter	One or more attendees are not part of this meeting. All attendees must be part of this meeting.	작업에 제공된 참석자 중 한 명이 지정된 회의의 유효한 참석자가 아닙니다. 회의에 없는 참석자는 모두 삭제합니다.
Pause	InvalidActionParameter	The Duration parameter is invalid.	일시 중지 기간을 100에서 30,000 사이로 설정합니다.
PlayAudioAndGetDigits	InvalidActionParameter	The MaxNumberOfDigits parameter is invalid.	MaxNumberOfDigits 가 0에서 128 사이이고 MinNumberOfDigits /보다 커야 합니다.
	InvalidActionParameter	The RepeatDurationInMilliseconds parameter is invalid.	RepeatDurationInMilliseconds 값이 양수인지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	The InputDigitsRegex parameter is invalid.	InputDigitsRegex 가 유효한 정규식 패턴인지 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
ReceiveDigits	InvalidActionParameter	The InBetweenDigitsDurationInMilliseconds parameter is invalid.	값이 0보다 큰지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	The FlushDigitsDurationInMilliseconds parameter is invalid.	FlushDigitsDurationInMilliseconds 간격이 InBetweenDigitsDurationInMilliseconds 간격보다 작거나 같습니다. InBetweenDigitsDurationInMilliseconds 간격을 FlushDigitsDurationInMilliseconds 간격보다 크게 설정합니다.
	InvalidActionParameter	The InputDigitsRegex parameter is invalid.	값이 비어 있거나 null 인지 확인합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
RecordAudio	InvalidActionParameter	The Recording Destination parameter is invalid.	- Type 필드가 S3과 같이 유효한지 확인합니다. - BucketName 필드가 비어 있지 않거나 null이 아닌지 확인합니다. - 접두사가 유효한 문자로 구성되어 있는지 확인합니다. - 접두사가 979바이트 이하인지 확인합니다.
	InvalidActionParameter	The DurationInSeconds parameter is invalid.	DurationInSeconds 는 null이 아니어야 하며 0보다 커야 합니다.
	InvalidActionParameter	The SilenceThreshold parameter is invalid.	SilenceThreshold 는 null이 아니어야 하며 1에서 1000 사이여야 합니다.
	InvalidActionParameter	The SilenceDurationInSeconds parameter is invalid.	SilenceDurationInSeconds 는 null이 아니어야 하며 0보다 커야 합니다.

작업	오류 유형	오류 메시지	해결 방법
	InvalidActionParameter	An error occurred while uploading the recording to the S3 bucket.	- S3 버킷이 SIP 미디어 애플리케이션과 동일한 AWS 계정에 있는지 확인합니다. - S3 버킷이 voiceconnector.chime.amazonaws.com 서비스 보안 주체에서 PutObject 및 PutObjectAcl 사용 권한을 부여했는지 확인합니다.
Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스용 VoiceFocus 이해	MissingRequiredActionParameter	Missing a required action parameter.	Enable 파라미터에 유효한 부울 값을 제공합니다.

Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스용 VoiceFocus 이해

공중 교환 전화망(PSTN) 통화에서 인바운드 및 아웃바운드 통화 레그에 Amazon Voice Focus 잡음 억제제를 적용할 수 있습니다. Amazon Voice Focus를 적용하면 사람의 음성에 영향을 주지 않으면서 주변 소음을 줄입니다. 이렇게 하면 현재 화자가 더 쉽게 들을 수 있습니다.

인바운드 통화 레그를 만들려면 NewInboundCall 이벤트와 함께 AWS Lambda 함수를 간접 호출하는 [SIP 규칙](#)을 사용합니다. [CallAndBridge](#) 작업을 사용하거나 [CreateSIPMediaApplicationCall](#) API 작업을 사용하여 아웃바운드 통화 레그를 생성할 수 있습니다. Amazon Voice Focus에 대한 자세한 내용은 [How Amazon Chime's noise cancellation works](#)를 참조하세요.

Amazon Voice Focus는 다음을 포함하여 원치 않는 비음성 소음을 줄여줍니다.

- 환경 소음 - 바람, 선풍기, 흐르는 물
- 배경 소음 - 잔디깎이, 개 짖는 소리
- 전경 소음 - 타자 소리, 책장 넘기는 소리

Note

Amazon Voice Focus를 사용하는 경우,는 각 통화 레그의 활성 통화 분과 SIP 미디어 애플리케이션 사용량의 각 분에 대해 AWS 에 청구합니다.

이 예제에서는 일반적인 VoiceFocus 작업을 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Actions": [
    {
      "Type": "VoiceFocus",
      "Parameters": {
        "Enable": True|False,           // required
        "CallId": "call-id-1",         // required
      }
    }
  ]
}
```

Enable

설명 - Amazon Voice Focus를 활성화 또는 비활성화합니다.

허용된 값 - True | False

필수 - 예

기본값 - 없음

CallId

설명 - AWS Lambda 함수 호출의에 있는 참가자CallDetails의 CallId

허용된 값 - 유효한 통화 ID

필수 - 예

기본값 - 없음

이 예제는 VoiceFocus 작업의 성공한 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 3,
  "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",
  "ActionData": {
    "Type": "VoiceFocus",
    "Parameters": {
      "Enable": True,
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "CallDetails": {
    .....
    .....
    "Participants": [
      {
        "CallId": "call-id-of-caller",
        .....
        "Status": "Connected"
      },
      {
        "CallId": "call-id-of-callee",
        .....
        "Status": "Connected"
      }
    ]
  }
}
```

이 예제는 VoiceFocus 작업의 일반적인 ACTION_FAILED 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "Sequence": 2,
  "InvocationEventType": "ACTION_FAILED",
  "ActionData": {
    "Type": "VoiceFocus",
    "Parameters": {
      "Enable": True,
      "CallId": "call-id-1"
    }
  },
  "ErrorType": "SystemException",
```

```

    "ErrorMessage": "System error while running action"
  },
  "CallDetails":{
    .....
    .....
    "Participants":[
      {
        "CallId": "call-id-of-caller",
        .....
      }
    ]
  }
}

```

오류 처리


보안상의 이유로 PSTN 오디오 작업은 고객 계정마다 초당 통화 요청(CPS)을 5개로 제한됩니다. 통화 요청이 5CPS 제한을 초과하는 경우 작업은 오류 메시지를 반환합니다. 이 표에는 VoiceFocus 작업에서 반환되는 오류 메시지가 나와 있습니다.

오류	메시지	이유
ActionExecutionThrottled	Failed to run action. The maximum number of actions per second has been reached.	초당 Voice Focus 작업 요청 수가 시스템 한도를 초과했습니다.
MissingRequiredActionParameter	Missing required action parameter.	작업을 실행하는 동안 필요한 파라미터가 하나 이상 누락되었습니다.
SystemException	System error while running action.	작업을 실행하는 동안 시스템 오류가 발생했습니다.

통화 흐름

이 다이어그램은 두 PSTN 통화 사이의 CallAndBridge 작업에 대해 Amazon Voice Focus를 활성화 및 비활성화하는 통화 흐름을 보여줍니다.

Voice Focus between 2 PSTN parties



아웃바운드 통화 레그의 경우 AWS Lambda 함수는 호출자에 대해 Amazon Voice 포커스를 활성화 하고를 포함한 일련의 작업을 반환합니다. CallAndBridge. 통화가 연결되면 VoiceFocus 작업은 ACTION_SUCCESSFUL 이벤트를 반환하고 Lambda 함수는 전화를 받은 사람에 대해 Amazon Voice Focus를 활성화하는 또 다른 이벤트 세트를 반환합니다. 해당 작업 세트에는 VoiceFocus, Enable, True 및 발신자 ID가 포함됩니다. 발신자가 전화를 끊기 전까지는 추가 작업을 수행하지 않습니다. 그런 다음 Lambda 함수는 SIP 미디어 애플리케이션에 Hangup 작업을 전송합니다. 애플리케이션은 전화를 받은 사람의 전화를 끊고 Lambda 함수로 Hangup 함수를 다시 전송하며, Lambda 함수는 추가 작업을 수행하지 않습니다.

Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 용어집

| [A](#) | [C](#) | [E](#) | [정보](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [S](#) | [T](#) | [V](#) |

A

작업

AWS Lambda 함수에서 작업은 숫자 전송 또는 수신, 회의 참여 등과 같이 전화 통화의 레그에서 실행하려는 항목입니다. PSTN 오디오 서비스가 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에 지원되는 작업](#) 단원을 참조하세요.

AWS Lambda

서버를 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 거의 모든 유형의 애플리케이션 또는 백엔드 서비스에 대한 코드를 실행할 수 있는 컴퓨팅 서비스입니다.

AWS Lambda 함수

PSTN 오디오 서비스의 컨텍스트에서 아웃바운드 통화 걸기와 같이 SIP 미디어 애플리케이션이 전달한 데이터에 대한 응답으로 실행되는 함수입니다.

C

호출 세부 정보 레코드

계정 ID, 발신자 전화번호, 수신자 국가 등 Amazon Chime SDK Voice Connector 통화에서 수집한 데이터입니다. 레코드는 계정의 Amazon S3(Simple Storage Service) 버킷에 객체로 저장됩니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK에서 글로벌 설정 관리](#)를 참조하세요. 레코드 스키마에 대한 자세한 정보는 이 안내서의 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스에서 통화 세부 정보 기록 사용](#) 섹션을 참조하세요.

콜 ID

모든 수신 전화의 레그에 할당되는 ID입니다.

콜 레그

통화의 일부입니다. Amazon Chime SDK 애플리케이션에서는 유효한 전화번호, PSTN 또는 Amazon Chime SDK Voice Connector를 통해 전화를 걸 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 호출 레그 사용에 대해 알아보기](#) 섹션을 참조하세요.

통신 사업자

모바일 서비스를 제공하는 회사입니다. 무선 통신 사업자의 줄임말입니다.

Amazon Chime

에서 제공하는 통합 커뮤니케이션 및 협업 서비스입니다 AWS.

Amazon Chime SDK

개발자가 맞춤형 커뮤니케이션 애플리케이션에 실시간 미디어 및 커뮤니케이션을 추가하는 데 사용하는 소프트웨어 개발 키트입니다.

E

E.164

PSTN 오디오 서비스에서 유일하게 허용되는 전화번호 형식입니다. ITU-T 권장 사항에 따르면 번호는 1~3자리 국가 코드를 사용하고 그 뒤에 최대 12자리의 가입자 번호를 사용합니다. 예를 들어 미국은 +14155552671, 영국은 +442071838750 44, 오스트레일리아는 +61285993444를 사용합니다.

엔드포인트

전화 또는 통합 통신 애플리케이션과 같은 하드웨어 디바이스 또는 소프트웨어 서비스입니다.

EventBridge

애플리케이션을 다양한 소스의 데이터에 연결할 수 있는 서버리스 이벤트 버스 서비스입니다.

Note

SIP 미디어 애플리케이션은 EventBridge로 데이터를 보내지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서 <https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/ag/>

[automating-chime-with-cloudwatch-events.html](https://docs.aws.amazon.com/chime/latest/dg/automating-chime-with-cloudwatch-events.html)의 EventBridge를 사용한 Amazon Chime SDK 자동화를 참조하세요.

정보

IVR

대화형 음성 응답입니다. 음성 인식 또는 터치톤 키패드를 통해 컴퓨터로 작동하는 전화 시스템과 상호 작용할 수 있게 해주는 시스템입니다.

L

레그

[Call leg](#)을 참조하세요.

M

미디어

Amazon Chime SDK 회의 중에 사용할 수 있는 오디오, 비디오 또는 채팅 메시지입니다. 사용자 지정 통신 애플리케이션은 각 미디어 유형을 하나 이상 포함할 수 있습니다.

미디어 파이프라인

Amazon Chime SDK 회의 중에 오디오, 비디오, 메시지 및 이벤트를 스트리밍하고 캡처하기 위한 메커니즘입니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.

N

숫자 이동성

통신사 또는 통합 커뮤니케이션 시스템 간에 전화번호를 이동할 수 있는 기능입니다.

O

시작

PSTN에서 전화를 받고 해당 통화를 VoIP 엔드포인트로 전달하는 프로세스입니다.

P

참가자 태그

각 통화 참여자 LEG-A 또는 LEG-B에게 할당된 식별자입니다.

정책

Amazon Chime SDK에는 다음과 같은 유형의 정책이 필요합니다.

- IAM 사용자 정책 - Identity 및 Access Management 사용자의 권한을 정의하는 정책입니다.
- 회의 정책 - 회의 중에 화면을 공유할 때 한 사용자가 다른 사용자의 컴퓨터를 제어할 수 있도록 하고, 회의 참석자가 Amazon Chime SDK로부터 전화를 수신하여 회의에 참여할 수 있도록 하는 정책입니다.

PSTN

공공 통신 사업자가 운영하는 공중 전화 교환망입니다. 전화 통화 기능을 제공하는 인프라와 서비스입니다.

PSTN 오디오 서비스

개발자가 통신 솔루션에 오디오 기능을 추가할 수 있게 해주는 Amazon Chime SDK 서비스입니다.

R

라우팅

Amazon Chime SDK를 사용하여 만든 앱은 하나 이상의 라우팅 유형을 사용합니다.

- 네트워크 라우팅 - 네트워크 내 또는 여러 네트워크 간 또는 여러 네트워크 간의 트래픽 경로를 선택하는 프로세스입니다.
- 상호 작용 라우팅 - 통화가 올바른 수신자나 엔드포인트로 전달되도록 하는 프로세스입니다.
- 통화 라우팅 - 인바운드 통화를 대기시키고 사전 정의된 수신자 또는 엔드포인트로 분배하는 통화 관리 기능입니다.

S

SBC

세션 보더 컨트롤러입니다. SIP 기반 Voice Over Internet Protocol(VoIP) 네트워크를 보호하기 위해 배포된 네트워크 요소입니다.

시퀀스

AWS Lambda 함수를 호출하는 이벤트 시퀀스입니다. 호출 중에 함수가 호출될 때마다 시퀀스가 증가합니다.

서비스 한도/서비스 할당량

Amazon Chime SDK에서 허용하는 회의, 오디오 스트림 또는 콘텐츠 공유와 같은 리소스의 최대 수입니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Audio](#) 섹션을 참조하세요.

SIP

세션 시작 프로토콜, 즉 음성, 비디오 및 메시징 애플리케이션의 모든 조합을 포함하는 실시간 세션을 시작, 유지, 종료하는 데 사용되는 시그널링 프로토콜입니다. 자세한 내용은 [SIP: 세션 시작 프로토콜](#)을 참조하세요.

SIP 헤더

통화 제어 데이터와 사용자 계정 ID와 같은 기타 데이터가 포함된 AWS Lambda 함수의 파라미터입니다. IDs

SIP 미디어 애플리케이션

SIP 규칙의 값을 대상 AWS Lambda 함수로 전달하는 관리형 객체입니다. 개발자는 [CreateSipMediaApplication](#) API를 직접 호출하여 SIP 미디어 애플리케이션을 생성할 수 있지만, 그렇게 하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

SIP 규칙

Amazon Chime SDK 음성 커넥터 URI의 전화번호를 대상 SIP 미디어 애플리케이션에 전달하는 관리형 객체입니다.

SIP 트렁크

[Amazon Chime SDK Voice Connector](#)을 참조하세요.

SMA

SIP 미디어 애플리케이션을 참조하세요.

SMA ID

SIP 미디어 애플리케이션을 참조하세요.

T

Telco

통신 서비스 제공업체입니다.

종료

통화를 종료하는 프로세스입니다.

트랜잭션

통화 레그가 하나 이상 포함된 통화입니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 호출 레그 사용에 대해 알아보기](#) 섹션을 참조하세요.

트랜잭션 ID

여러 호출 레그를 포함하는 트랜잭션의 ID입니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK PSTN 오디오 서비스 호출 레그 사용에 대해 알아보기](#) 섹션을 참조하세요.

V

Amazon Chime SDK Voice Connector

전화 시스템에 대한 SIP(세션 시작 프로토콜) 트렁킹 서비스를 제공하는 객체입니다. 관리자는 Amazon Chime SDK 관리 콘솔을 사용하여 관리형 Voice Connector를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK Voice Connector 관리](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK Voice Connector 그룹

다른 AWS 리전의 여러 Voice Connector가 포함된 래퍼입니다. 그룹을 사용하면 여러 리전 간에 수신 통화를 장애 조치할 수 있으므로 내결함성 메커니즘이 생성됩니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK Voice Connector 그룹 관리](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 통화 분석을 사용하여 통화에서 인사이트 생성

이 섹션의 주제에서는 Amazon Chime SDK 통화 분석을 사용하여 호출 데이터에서 인사이트를 생성하는 방법을 설명합니다.

Amazon Chime SDK 통화 분석은 개발자에게 오디오 수집, 분석, 경고 및 데이터 레이크 통합을 포함하여 실시간 오디오에서 비용 효율적인 인사이트를 생성하는 로우코드 솔루션을 제공합니다. 통화 분석을 사용하면 Amazon Transcribe 및 Transcribe Call Analytics(TCA)와의 통합을 통해, 그리고 기본적으로 Amazon Chime SDK 음성 분석을 통해 인사이트를 얻을 수 있습니다. 통화 분석은 Amazon S3 버킷에 대한 통화를 기록할 수도 있습니다.

다음 방법을 사용하여 통화 분석을 구성 및 실행할 수 있습니다.

- Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 통화 분석 구성을 생성하고 이를 Amazon Chime SDK 음성 커넥터와 연결할 수 있습니다. 이 과정에서 통화 레코딩 및 분석을 활성화할 수 있습니다. 프로세스를 완료하기 위해 코드를 작성할 필요가 없습니다.
- 프로그래밍 방식으로 구성을 만들고 실행하기 위해 [Amazon Chime SDK API 집합](#)을 사용합니다.

자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성](#) 및 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용](#)을 참조하세요.

주제


- [Amazon Chime SDK 통화 분석이란](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 용어 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 관리](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 일시 중지 및 재개](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 상태 이해](#)
- [Amazon CloudWatch를 통한 Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 모니터링](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 프로세서 및 출력 대상](#)
- [Amazon Chime SDK용 통화 분석 데이터 모델](#)

- [Amazon Chime SDK 음성 분석 사용](#)
- [Amazon Chime SDK의 통화 분석 서비스 할당량](#)

Amazon Chime SDK 통화 분석이란

Amazon Chime SDK 통화 분석은 오디오 수집, 녹음, 음성 분석, 경고 및 데이터 레이크 기능을 포함하여 실시간 오디오에서 비용 효율적인 인사이트를 생성하는 로우코드 솔루션입니다. 워크플로에 사용할 기계 학습 통합 및 오디오 처리 기능을 결정하는 재사용 가능한 통화 분석 구성을 생성하여 통화 분석을 사용하여 AWS 기계 학습 기반 인사이트를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 음성 커넥터 또는 Amazon Kinesis Video Streams와 같은 다양한 미디어 소스와 함께 통화 분석 구성을 사용합니다. 통화 분석은 Amazon Transcribe 및 Transcribe Call Analytics(TCA)와의 통합을 통해, 그리고 기본적으로 통화 분석에서 실행되는 서비스인 [Amazon Chime SDK 음성 분석](#)을 통해 인사이트를 생성합니다.

통화 분석을 사용하려면 다음 단계를 따르세요.



다이어그램에서

1. 먼저 통화 분석 구성을 생성합니다.
2. 출력 목적지와 선택적 데이터 레이크를 설정합니다.
3. 구성을 음성 커넥터 및 Amazon Kinesis Video Streams와 연결하는 워크플로를 생성합니다.
4. 인사이트를 분석하고 선택적으로 시각화합니다.

Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 통화 분석 구성을 생성하고 통화 분석이 자동으로 시작되도록 할 수 있습니다. 특정 통화 유형에 적용되는 구성을 제어해야 하는 경우 API를 사용하여 구성을 생성합니다. 어느 쪽이든 구성에는 통화 오디오를 호출할 AWS 기계 학습 서비스, 통화 레코딩 활성화, 인사이트, 메타데이터 및 레코딩의 대상에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 통화 분석은 다음과 같은 대상을 제공합니다.

- Amazon Kinesis Data Stream(KDS)입니다. KDS를 사용하여 실시간 통화 정보를 수신한 다음 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 예를 들어 실시간 인사이트를 통합하여 영업 또는 고객 지원 에이전트가 고객 통화 중에 도움을 주거나 인사이트를 사용하여 생성형 AI 프롬프트 및 요약물 보강할 수 있습니다.
- 데이터 웨어하우스로 구성된 Amazon S3 버킷. 버킷은 Parquet 형식으로 데이터를 저장합니다. Parquet은 대용량 데이터를 압축하고 저장하도록 설계된 오픈 소스 파일 형식입니다. 그런 다음 Amazon Athena에서 단순 쿼리 언어(SQL)를 사용하여 해당 데이터를 쿼리하거나 데이터를 기존 데이터 웨어하우스로 이동하여 비즈니스 데이터와 페어링할 수 있습니다. 예를 들어, 통화 후 집계 분석을 수행하여 고객 통화의 효과, 제품의 문제 영역 또는 직원이 더 나은 고객 성과를 달성하도록 교육할 기회를 파악할 수 있습니다.

통화 분석은 이러한 목적지 외에도 인사이트를 기반으로 사전 구성할 수 있는 실시간 알림을 지원합니다. 알림은 Amazon EventBridge로 전송됩니다.

Note

통화 분석 구성을 생성할 때 특정 오디오 소스를 선택하지 않습니다. 이를 통해 여러 오디오 소스에서 구성을 재사용할 수 있습니다. 예를 들어 구성을 통해 통화 레코딩을 활성화하고 통화 녹취를 제공할 수 있습니다. 그런 다음 Chime SDK 음성 커넥터와 함께 구성을 사용하고 Kinesis Video Stream을 통한 오디오 스트림을 사용할 수 있습니다. 또한 여러 음성 커넥터 간에 구성을 공유할 수 있습니다. 각 통화 분석 구성은 고유하며 ARN으로 식별됩니다.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 용어 이해

다음 용어 및 개념은 Amazon Chime SDK 통화 분석을 사용하는 방법을 이해하는 데 있어 매우 중요합니다.

Amazon Athena

표준 SQL을 사용해 Amazon S3에 저장된 데이터를 간편하게 분석할 수 있는 대화식 쿼리 서비스입니다. Athena는 서버리스 서비스이므로 관리할 인프라가 없으며 실행한 쿼리에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. Athena를 사용하려면 Amazon S3의 데이터를 가리키고 스키마를 정의한 다음 표준 SQL 쿼리를 사용하세요. 또한 작업 그룹을 사용하여 사용자를 그룹화하고 쿼리를 실행할 때 액세스할 수 있는 리소스를 제어할 수도 있습니다. 작업 그룹을 사용하면 다양한 사용자 및 워크로드 그룹에서 쿼리 동시성을 관리하고 쿼리 실행의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Athena란 무엇인가요?](#)를 확인하세요.

Amazon Kinesis Data Firehose

추출, 전환, 적재(ETL) 서비스로서 스트리밍 데이터를 안정적으로 캡처, 변환하여 데이터 레이크, 데이터 스토어, 분석 서비스로 전달합니다. 자세한 내용은 [Amazon Kinesis Data Firehose란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

통화 분석 데이터 웨어하우스

통화 분석 데이터를 위한 선택적 저장소입니다. 웨어하우스는 Amazon S3 버킷에 Parquet 기반 데이터 파일 형식으로 데이터를 저장합니다. 표준 SQL을 사용하여 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 통화 분석 구성에서 웨어하우스를 활성화합니다.

Glue Data 카탈로그

다양한 데이터 소스의 데이터 자산을 위한 중앙 집중식 메타데이터 리포지토리입니다. 카탈로그는 데이터베이스와 테이블로 구성되어 있습니다. 통화 분석의 경우 테이블의 메타데이터가 Athena에게 Amazon S3 버킷의 위치를 알려줍니다. 또한 열 이름, 데이터 유형, 테이블 이름과 같은 데이터 구조를 지정합니다. 데이터베이스에는 데이터 세트의 메타데이터와 스키마 정보만 보관됩니다. 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 구조 이해](#) 항목을 참조하세요.

미디어 인사이트 파이프라인

고유 MediaPipelineId로 식별되는 임시 리소스입니다. 통화 분석 파이프라인 구성 및 런타임 파라미터를 사용하여 생성됩니다. 런타임 파라미터는 파이프라인의 데이터 소스를 지정합니다.

미디어 인사이트 파이프라인 구성

미디어 인사이트 파이프라인을 만드는 데 사용되는 정적 구성입니다. 구성을 사용하여 하나 이상의 파이프라인을 인스턴스화할 수 있습니다.

미디어 인사이트 파이프라인 구성 요소

미디어 인사이트 파이프라인 구성 요소에는 프로세서 요소를 사용하여 미디어를 처리하거나 싱크 요소를 사용하여 생성된 인사이트를 전달하기 위한 지침이 포함되어 있습니다.

미디어 인사이트 파이프라인 태스크

미디어 파이프라인의 임시 하위 리소스입니다. 태스크에는 특정 스트림 ARN 및 채널 ID의 프로세스 상태에 대한 메타데이터가 보관됩니다. 고유 ID로 식별됩니다. 미디어 인사이트 파이프라인에서 음성 분석을 시작하여 생성됩니다.

화자 검색

통화 참여자를 인식하는 데 도움이 되는 음성 분석 기능입니다.

음성 분석

화자 검색 및 음성 톤 분석을 포함하는 Amazon Chime SDK 기능입니다.

음성 임베딩

발신자 음성을 벡터로 표현하고 고유 ID를 더한 값입니다.

음성 향상

전화 통화의 오디오 품질을 향상시키는 시스템입니다.

음성 프로필

음성 임베딩, ID, 만료 날짜의 조합입니다.

음성 프로필 도메인

음성 프로필 모음입니다.

음성 톤 분석

발신자 음성에 대해 positive, negative 또는 neutral 감정을 분석할 수 있게 해주는 음성 분석 기능입니다.

콜 인사이트 구성을 생성하고, 파이프라인을 시작하고, 음성 분석을 실행하는 데 사용되는 API에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조의 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인](#)을 참조하세요.

Note

미디어 인사이트 파이프라인 API만 새로운 기능을 제공하므로 통화 분석을 실행할 때는 미디어 인사이트 파이프라인 API를 사용하는 것이 좋습니다. 미디어 파이프라인과 음성 네임스페이스 간의 차이점에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 [음성 API를 사용하여 Amazon Chime SDK용 음성 분석 실행](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성

통화 분석을 사용하려면 먼저 통화 분석 파이프라인을 생성하는 데 필요한 정보가 들어 있는 정적 구조인 구성을 생성해야 합니다. Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 구성을 생성하거나 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 직접 호출할 수 있습니다.

통화 분석 구성에는 녹음, 음성 분석 또는 Amazon Transcribe와 같은 오디오 프로세서에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 또한 인사이트 대상 및 알림 이벤트 구성도 포함됩니다. 선택적으로 호출 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장하여 추가로 분석할 수 있습니다.

하지만 구성에는 특정 오디오 소스가 포함되지 않습니다. 이를 통해 여러 통화 분석 워크플로에서 구성을 재사용할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 통화 분석 구성을 다양한 음성 커넥터 또는 다양한 Amazon Kinesis Video Stream(KVS) 소스에서 사용할 수 있습니다.

구성을 사용하여 SIP 통화가 음성 커넥터를 통해 발생하거나 새 미디어가 Amazon Kinesis Video Stream(KVS)으로 전송될 때 파이프라인을 생성합니다. 그러면 파이프라인이 구성의 사양에 따라 미디어를 처리합니다.

언제든지 프로그래밍 방식으로 파이프라인을 중지할 수 있습니다. 또한 파이프라인은 보이스 커넥터 통화가 종료되면 미디어 처리를 중지합니다. 또한 파이프라인을 일시 중지할 수도 있습니다. 이렇게 하면 기본 Amazon Machine Learning 서비스에 대한 호출이 비활성화되고 필요할 때 다시 시작됩니다. 하지만 파이프라인을 일시 중지하는 동안 통화 레코딩이 실행됩니다.

다음 섹션에서는 통화 분석 구성을 만들기 위한 전제 조건과 구성 방법을 설명합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 통화 분석 사전 조건 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 통화 분석 구성 생성](#)
- [API를 사용하여 Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성](#)
- [Amazon Chime SDK의 음성 커넥터와 구성 연결](#)

Amazon Chime SDK 통화 분석 사전 조건 이해

통화 분석 구성을 만들기 전에 다음 항목이 있어야 합니다. AWS 콘솔을 사용하여 생성할 수 있습니다.

- Amazon Chime SDK 음성 커넥터. 그렇지 않은 경우 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 생성](#)을 참조하세요. 또한 다음을 수행해야 합니다.
 - 음성 커넥터의 스트리밍을 활성화합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [EventBridge를 사용한 Amazon Chime SDK 자동화](#)를 참조하세요.
 - 통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터를 구성하세요. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)을 참조하세요.
- Amazon EventBridge 대상. 그렇지 않은 경우 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [EventBridge로 Amazon Chime SDK 모니터링](#)을 참조하세요.

- 음성 커넥터가 EventBridge 대상의 작업에 액세스할 수 있도록 하는 서비스 연결 역할입니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 서비스 연결 역할 정책 사용](#)을 참조하세요.
- Amazon Kinesis Data Stream. 그렇지 않은 경우 Amazon Kinesis Streams 개발자 안내서의 [스트림 생성 및 관리](#)를 참조하세요. 음성 분석 및 트랜스크립션에는 Kinesis Data Stream이 필요합니다.
- 통화를 오프라인으로 분석하려면 Amazon Chime SDK 데이터 레이크를 생성해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 이 안내서 뒷부분의 [Amazon Chime SDK 데이터 레이크 생성](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 통화 분석 구성 생성

이전 섹션에 나열된 사전 요구 사항을 생성한 후 Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 하나 이상의 통화 분석 구성을 생성할 수 있습니다. 콘솔을 사용하여 하나 이상의 음성 커넥터를 구성과 연결할 수도 있습니다. 이 프로세스를 완료하면 구성을 만들 때 활성화한 기능을 사용하여 통화 분석이 실행되기 시작합니다.

다음 단계에 따라 통화 분석 구성을 생성합니다.

1. 이름 및 선택적 태그를 포함한 구성 세부 정보를 지정합니다.
2. 레코딩 설정을 구성합니다. 녹음 및 기계 학습 기반 인사이트를 포함하는 통화 분석 구성을 만듭니다.
3. 분석 서비스를 구성합니다.
4. 실시간 인사이트를 사용할 출력 대상을 선택합니다. 통화 후 분석을 수행할 수 있는 선택적 데이터 레이크를 생성합니다.
5. 새 서비스 역할을 생성하거나 기존 역할을 사용합니다.
6. 특정 조건이 충족되면 Amazon EventBridge를 통해 알림을 보내는 실시간 알림을 설정합니다.
7. 설정을 검토하고 구성을 생성합니다.

구성을 생성한 후 음성 커넥터를 구성과 연결하여 통화 분석을 활성화합니다. 이렇게 하면 해당 음성 커넥터로 통화가 들어오면 통화 분석이 자동으로 시작됩니다. 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 음성 커넥터와 구성 연결](#) 항목을 참조하세요.

다음 섹션에서는 프로세스의 각 단계를 완료하는 방법을 설명합니다. 나열된 순서대로 확장합니다.

구성 세부 정보 지정

구성 세부 정보를 지정하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home>에서 Amazon Chime 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 통화 분석 아래에서 구성을 선택한 다음 구성 생성을 선택합니다.
3. 기본 정보에서 다음과 같이 합니다.
 - a. 구성의 이름을 입력합니다. 이름은 사용 사례와 태그를 반영해야 합니다.
 - b. (선택 사항) 태그에서 새 태그 추가를 선택한 다음 태그 키와 선택적 값을 입력합니다. 키와 값을 정의합니다. 태그는 구성 쿼리에 사용할 수 있습니다.
 - c. 다음을 선택합니다.

레코딩 구성

레코딩을 구성하려면

- 레코딩 구성 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.
 - a. 통화 레코딩 활성화 체크상자를 선택합니다. 이렇게 하면 음성 커넥터 통화 또는 KVS 스트림을 녹음하고 Amazon S3 버킷으로 데이터를 전송할 수 있습니다.
 - b. 최상의 오디오 품질을 위해서는 파일 형식에서 WAV(PCM 포함)를 선택하세요.

- 또는 -

OGG(OPUS 포함)를 선택하여 오디오를 압축하고 스토리지를 최적화하세요.
 - c. (선택 사항) 필요에 따라 Amazon S3 버킷 생성 링크를 선택하고 해당 단계에 따라 Amazon S3 버킷을 생성합니다.
 - d. Amazon S3 버킷의 URI를 입력하거나 찾아보기를 선택하여 버킷을 찾습니다.
 - e. (선택 사항) 녹음의 오디오 품질을 개선하려면 음성 향상 활성화를 선택합니다.
 - f. 다음을 선택합니다.

음성 향상에 대한 이해

통화 분석 구성을 생성할 때 통화 레코딩을 활성화하고 녹음된 통화를 Amazon S3 버킷에 저장할 수 있습니다. 그 일환으로 음성 향상을 활성화하고 저장된 통화의 오디오 품질을 개선할 수도 있습니다. 음성 향상 기능은 기능이 활성화된 후 생성된 녹음에만 적용됩니다. 음성 향상 기능이 활성화되면 원본

녹음에 추가로 향상된 녹음이 생성되며, 동일한 Amazon S3 버킷 및 형식으로 저장됩니다. 음성 향상 기능을 사용하면 최대 30분 길이의 통화에 대해 향상된 녹음이 생성됩니다. 30분이 넘는 통화의 경우 향상된 녹음이 생성되지 않습니다.

전화 통화는 협대역 필터링이 적용되며 8KHz로 샘플링됩니다. 음성 향상 기능은 샘플링 속도를 8kHz에서 16kHz로 높이고 기계 학습 모델을 사용하여 주파수 콘텐츠를 협대역에서 광대역으로 확장하여 음성이 더욱 자연스럽게 들리도록 합니다. 또한 음성 향상 기능은 Amazon Voice Focus라는 노이즈 감소 모델을 사용하여 향상된 오디오의 배경 잡음을 줄이는 데 도움이 됩니다.

음성 향상 기능에는 Voice Focus라는 노이즈 감소 모델도 사용됩니다. 이 모델은 향상된 오디오의 배경 소음을 줄이는 데 도움이 됩니다. 음성 향상 기능은 업그레이드된 16kHz 오디오에 모델을 적용합니다.

Note

음성 향상 기능은 미국 동부(버니지아 북부) 리전과 미국 서부(오레곤) 리전에서만 지원됩니다.

음성 향상 레코딩 메타데이터는 구성된 KDS를 통해 기존 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 `call_analytics_recording_metadata`에 게시됩니다. 음성 향상 통화 레코딩에서 원본 통화 레코딩 레코드를 식별하기 위해 VoiceEnhancement 값을 가진 detail-subtype이라는 새 필드가 KDS 알림 및 Glue 테이블 `call_analytics_recording_metadata`에 추가됩니다. 데이터 웨어하우스 스키마에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK용 통화 분석 데이터 모델](#) 섹션을 참조하세요.

음성 향상 파일 형식

향상된 레코딩 파일에 대한 다음 사항에 유의하세요.

- 향상된 레코딩은 일반 레코딩과 동일한 Amazon S3 버킷에 기록됩니다.
[S3RecordingSinkConfiguration](#) 또는 [S3RecordingSinkRuntimeConfiguration](#) API를 직접 호출하거나 Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 대상을 구성합니다.
- 향상된 레코딩에는 기본 파일 이름에 `_enhanced`가 추가되었습니다.
- 고급 레코딩은 원본 레코딩과 동일한 파일 형식을 유지합니다. 파일 형식은 [S3RecordingSinkConfiguration](#) 또는 [S3RecordingSinkRuntimeConfiguration](#) API를 직접 호출하거나 Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 구성합니다.

다음 예제는 일반적인 파일 이름 형식을 보여줍니다.

```
s3://original_file_name_enhanced.wav
```

or

```
s3://original_file_name_enhanced.ogg
```

분석 서비스 구성

Amazon Transcribe는 통화의 텍스트 트랜스크립션을 제공합니다. 그런 다음 트랜스크립트를 사용하여 Amazon Comprehend와 같은 다른 기계 학습 서비스 또는 자체 기계 학습 모델을 보강할 수 있습니다.

Note

Amazon Transcribe는 자동 언어 인식 기능도 제공합니다. 하지만 사용자 지정 언어 모델이나 콘텐츠 편집에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 언어 식별을 다른 기능과 함께 사용하는 경우 해당 기능이 지원하는 언어만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서에서 [스트리밍 트랜스크립션을 사용한 언어 식별](#)을 참조하세요.

Amazon Transcribe Call Analytics는 통화 기록, 감정 및 실시간 대화 인사이트를 제공하는 기계 학습 기반 API입니다. 이 서비스를 사용하면 메모를 할 필요가 없으며 감지된 문제에 대해 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 이 서비스는 또한 발신자 감정, 통화 유도, 통화 외 시간, 방해, 통화 속도 및 대화 특성과 같은 통화 후 분석을 제공합니다.

Note

기본적으로 통화 후 분석은 통화 레코딩을 Amazon S3 버킷으로 스트리밍합니다. 중복 녹음이 생성되지 않도록 하려면 통화 레코딩과 통화 후 분석을 동시에 활성화하지 마세요.

마지막으로, Transcribe Call Analytics는 특정 문구를 기반으로 대화에 자동으로 태그를 지정하고 오디오 및 텍스트에서 민감한 정보를 삭제할 수 있습니다. 통화 분석 미디어 프로세서, 이러한 프로세서에서 생성된 인사이트 및 출력 대상에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 프로세서 및 출력 대상](#) 항목을 참조하세요.

분석 서비스를 구성하려면

1. 분석 서비스 구성 페이지에서 음성 분석 또는 트랜스크립션 서비스 옆의 확인란을 선택합니다. 두 항목을 모두 선택할 수 있습니다.

음성 분석 확인란을 선택하여 화자 검색과 어투 분석을 원하는 대로 조합하여 사용할 수 있습니다.

트랜스크립션 서비스 확인란을 선택하여 Amazon Transcribe 또는 Transcribe Call Analytics를 활성화합니다.

- a. 화자 검색을 활성화하려면

- 예, Amazon Chime SDK 음성 분석에 대한 동의 확인에 동의합니다 확인란을 선택한 다음 수락을 선택합니다.

- b. 어투 분석을 활성화하려면

- 어투 분석 확인란을 선택합니다.

- c. Amazon Transcribe를 활성화하려면

- i. Amazon Transcribe 버튼을 선택합니다.

- ii. 언어 설정에서 다음 중 하나를 수행하세요.

- A. 발신자가 단일 언어를 사용하는 경우 특정 언어를 선택한 다음 언어 목록을 열고 언어를 선택합니다.
- B. 발신자가 여러 언어를 구사하는 경우 전화를 건 사람을 자동으로 식별할 수 있습니다. 언어 자동 감지를 선택합니다.
- C. 자동 언어 식별을 위한 언어 옵션 목록을 열고 두 개 이상의 언어를 선택합니다.
- D. (선택 사항) 기본 설정 언어 목록을 열고 기본 설정 언어를 지정합니다. 이전 단계에서 선택한 언어의 신뢰도 점수가 일치하면 서비스가 선호 언어를 텍스트로 변환합니다.
- E. (선택 사항) 콘텐츠 제거 설정을 열고 하나 이상의 옵션을 선택한 다음 나타나는 추가 옵션 중 하나 이상을 선택합니다. 헬퍼 텍스트에 각 옵션에 대한 설명이 나와 있습니다.
- F. (선택 사항) 추가 설정을 열고 하나 이상의 옵션을 선택한 다음 나타나는 추가 옵션 중 하나 이상을 선택합니다. 헬퍼 텍스트에 각 옵션에 대한 설명이 나와 있습니다.

- d. Amazon Transcribe Call Analytics를 활성화하려면

- i. Amazon Transcribe Call Analytics 버튼을 선택합니다.

- ii. 언어 목록을 열고 언어를 선택합니다.
- iii. (선택 사항) 콘텐츠 제거 설정을 열고 하나 이상의 옵션을 선택한 다음 나타나는 추가 옵션 중 하나 이상을 선택합니다. 헬퍼 텍스트에 각 옵션에 대한 설명이 나와 있습니다.
- iv. (선택 사항) 추가 설정을 열고 하나 이상의 옵션을 선택한 다음 나타나는 추가 옵션 중 하나 이상을 선택합니다. 헬퍼 텍스트에 각 옵션에 대한 설명이 나와 있습니다.
- v. (선택 사항) 통화 후 분석 설정을 열고 다음을 수행합니다.
 - A. 통화 후 분석 확인란을 선택합니다.
 - B. Amazon S3 버킷의 URI를 입력합니다.
 - C. 콘텐츠 삭제 유형을 선택합니다.

2. 선택을 마치면 다음을 선택합니다.

출력 세부 정보 구성

미디어 처리 단계를 완료한 후 분석 출력의 대상을 선택합니다. 통화 분석은 Amazon Kinesis Data Streams를 통해, 그리고 선택적으로 선택한 Amazon S3 버킷의 데이터 웨어하우스를 통해 실시간 인사이트를 제공합니다. 데이터 웨어하우스를 만들려면 CloudFormation 템플릿을 사용합니다. 템플릿을 사용하면 Amazon S3 버킷에 호출 메타데이터 및 인사이트를 전달하는 인프라를 생성할 수 있습니다. 데이터 웨어하우스 생성에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK 데이터 레이크 생성](#) 항목을 참조하세요. 데이터 웨어하우스 스키마에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK용 통화 분석 데이터 모델](#) 항목을 참조하세요.

이전 섹션에서 음성 분석을 활성화한 경우 AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service 또는 Amazon Simple Notification Service와 같은 음성 분석 알림 대상을 추가할 수도 있습니다. 다음 단계에서는 방법을 설명합니다.

출력 세부 정보를 구성하려면

1. Kinesis 데이터 스트림 목록을 열고 데이터 스트림을 선택합니다.

Note

데이터를 시각화하려면 Amazon S3 버킷과 Amazon Kinesis Data Firehose에서 사용하는 Kinesis 데이터 스트림을 선택해야 합니다.

2. (선택 사항) 추가 음성 분석 알림 대상을 확장하고 AWS Lambda, Amazon SNS 및 Amazon SQS 대상의 조합을 선택합니다.

3. (선택 사항) 인사이트 분석 및 시각화에서 데이터 레이크를 사용한 기록 분석 수행 확인란을 선택합니다. 데이터 레이크에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK 데이터 레이크 생성](#) 항목을 참조하세요.
4. 마친 후에는 다음을 선택합니다.

액세스 권한 구성

통화 분석을 활성화하려면 기계 학습 서비스 및 기타 리소스에 데이터 미디어에 액세스하고 인사이트를 제공할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 콘솔에서 새 서비스 역할을 생성하거나 기존 서비스 역할을 선택합니다. 역할에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용](#) 항목을 참조하세요.

액세스 권한을 구성하려면

1. 네트워크 액세스 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
 1. 새 서비스 역할 생성 및 사용을 선택합니다.
 2. 서비스 역할 이름 접미사 상자에 역할을 설명하는 접미사를 입력합니다.
- 또는 -
1. 기존 서비스 역할 사용을 선택합니다.
2. 서비스 역할 목록을 열고 역할을 선택합니다.
2. 다음을 선택합니다.

(선택 사항) 실시간 알림 구성

Important

실시간 알림을 사용하려면 먼저 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe 분석을 활성화해야 합니다.

Amazon EventBridge에 실시간 알림을 보내는 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 분석 세션 중에 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Call Analytics에서 생성된 인사이트가 지정된 규칙과 일치하면 알림이 전송됩니다. 알림에는 세부 유형 Media Insights Rules Matched가 있습니다. EventBridge는 Amazon Lambda, Amazon SQS 및 Amazon SNS와 같은 다운스트림 서비스와의 통합

을 지원하여 최종 사용자를 위한 알림을 트리거하거나 다른 사용자 지정 비즈니스 로직을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK에 Amazon EventBridge 알림 사용](#) 항목을 참조하세요.

알림을 구성하려면

1. 실시간 알림에서 실시간 알림 활성화를 선택합니다.
2. 규칙에서 규칙 생성을 선택합니다.
3. 규칙 이름 상자에 규칙 이름을 입력합니다.
4. 규칙 유형 목록을 열고 사용할 규칙 유형을 선택합니다.
5. 표시되는 컨트롤을 사용하여 규칙에 키워드를 추가하고 논리를 적용합니다(예: mentioned 또는 not mentioned).
6. 다음을 선택합니다.

검토 및 생성

구성 파일을 생성하려면

1. 각 섹션의 설정을 검토하세요. 필요에 따라 편집을 선택하여 설정을 변경합니다.
2. 구성 생성을 선택합니다.

구성은 Amazon Chime SDK 콘솔의 구성 페이지에 표시됩니다.

API를 사용하여 Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성

프로그래밍 방식으로 음성 커넥터 및 통화 분석 구성을 만든 다음 이를 연결하여 통화 분석 워크플로를 시작할 수 있습니다. 이 안내서에서는 사용자가 코드 작성 방법을 알고 있다고 가정합니다.

사용하는 API는 워크플로의 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어 오디오를 녹음하려면 먼저 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 직접 호출하여 통화 분석 구성을 생성합니다. 그런 다음 [CreateVoiceConnector](#)를 호출하여 음성 커넥터를 생성합니다. 마지막으로 [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API를 사용하여 구성을 음성 커넥터와 연결합니다.

반대로 Kinesis 비디오 스트림 프로듀서를 사용하여 오디오를 녹음하려면

[CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#)을 직접 호출한 다음 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출합니다.

통화 분석 구성을 사용하여 다양한 워크플로를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용](#) 항목의 워크플로를 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 음성 커넥터와 구성 연결

콘솔을 사용하여 통화 분석 구성을 만든 후에는 음성 커넥터를 연결하여 구성을 사용합니다. 그러면 음성 커넥터가 구성에 지정된 분석 서비스 호출을 자동으로 호출합니다. 음성 커넥터는 각 통화에 대해 통화 분석을 호출합니다.

음성 커넥터를 연결하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home>에서 Amazon Chime 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 SIP 트렁킹에서 음성 커넥터를 선택합니다.
3. 구성과 연결할 음성 커넥터의 이름을 선택한 다음 스트리밍 탭을 선택합니다.
4. 아직 선택하지 않은 경우 시작을 선택하여 Kinesis Video Streams로 스트리밍을 시작합니다.
5. 통화 분석에서 활성화를 선택하고 나타나는 메뉴에서 통화 분석 구성 ARN을 선택합니다.
6. 저장을 선택합니다.

Note

음성 커넥터와 관련된 구성을 사용 설정, 사용 중지 또는 수정한 후 새 설정이 서비스를 통해 전파되어 적용될 때까지 5분 정도 기다리세요.

통화 분석 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [통화 분석 관리](#)를 참조하세요.

통화 분석 구성을 사용하여 다양한 워크플로를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용](#) 항목을 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 사용

통화 분석 구성을 사용하여 오디오를 처리하려면 미디어 인사이트 파이프라인이라고도 하는 통화 분석 파이프라인을 만들어야 합니다. 파이프라인은 통화 중에 생성되어 오디오를 처리하고 통화가 끝나면 종료됩니다. 통화 분석 파이프라인에는 통화 분석 구성의 ARN과 오디오 소스에 대한 정보가 필요합니다. 통화 분석 구성에는 오디오 프로세서, 인사이트 대상 및 경고 이벤트 구성에 대한 세부 정보가 포함되지만 오디오 소스는 포함되지 않습니다. 이를 통해 다양한 음성 커넥터 또는 KVS 소스와 같은 다

양한 통화 분석 워크플로에서 구성을 재사용할 수 있습니다. 통화 분석 파이프라인은 구성에 지정된 기계 학습 서비스를 호출하고 오디오를 녹음합니다. 통화가 종료되면 파이프라인을 수동 또는 자동으로 중지할 수 있습니다.

다양한 사용 사례에서 통화 분석 파이프라인을 사용할 수 있습니다. 다음 워크플로는 통화 분석 구성 및 파이프라인을 사용할 수 있는 잠재적 방법을 보여줍니다.

주제

- [Amazon Chime SDK의 통화 녹음 워크플로 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해](#)

Amazon Chime SDK의 통화 녹음 워크플로 이해

이 섹션의 주제에서는 통화 레코딩 및 Kinesis Video Streams를 위한 워크플로를 나열하고 설명합니다.

음성 커넥터 통화 레코딩

다음과 같은 경우 이 워크플로를 사용하세요.

- 이미 음성 커넥터를 사용 중이거나 사용할 계획이며 SIP 미디어를 통화 분석에 사용할 계획입니다.

Note

음성 커넥터는 SIP 및 SIPREC를 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 관리](#)를 참조하세요.


- 선택한 Amazon Simple Storage Service 대상에 대한 SIP 또는 SIPREC 통화를 짧은 지연 시간으로 자동으로 녹음하고 싶습니다.
- Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 구성을 생성하고 이를 음성 커넥터와 연결하려고 합니다.
- 모든 음성 커넥터 통화에 동일한 녹음 구성을 적용하려고 합니다. 하나 이상의 음성 커넥터에 여러 구성을 적용하려면 다음 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식으로 호출을 활성화하려면 다음 Amazon Chime SDK API를 사용하세요.

- [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API - 통화 분석 구성을 생성합니다.
- [CreateVoiceConnector](#) - 음성 커넥터를 생성합니다.
- [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API - 구성을 음성 커넥터와 연결합니다.

자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)을 참조하세요.

다음 다이어그램은 음성 커넥터가 통화 레코딩 세션을 시작할 때의 데이터 흐름을 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



다이어그램에서

1. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 통화 분석 구성을 생성합니다. 구성 생성 과정에서 통화 레코딩을 활성화하고, 원하는 녹음 파일 형식을 선택하고, 녹음 파일을 저장할 Amazon S3 대상을 지정하기만 하면 됩니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [통화 분석 구성 생성](#)을 참조하세요.
2. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API를 사용하여 구성을 음성 커넥터와 연결합니다. 콘솔을 사용하려면 [통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)을 참조하세요.
3. 발신 통화 중에 음성 커넥터는 각 통화 참가자의 음성을 수신합니다.

4. 음성 커넥터에 통화 분석 녹음 구성이 연결되어 있는 경우 음성 커넥터 서비스는 미디어 파이프라인 서비스를 사용하여 통화 분석 녹음 세션을 시작합니다.
5. 미디어 파이프라인 서비스는 진행 중인 통화를 모니터링하는 통화 레코딩 프로세서를 시작합니다.
6. 통화가 종료되면 미디어 파이프라인 서비스는 지정된 Amazon S3 버킷으로 통화 레코딩 파일을 전송하고 Amazon Kinesis Data Stream을 통해 녹음 메타데이터를 제공합니다. 데이터 웨어하우스가 활성화되어 있으면 호출 메타데이터도 Amazon 심플 스토리지 서비스 데이터 웨어하우스로 이동합니다. SIPREC를 사용하여 SIP 오디오를 통화 분석에 통합하는 경우, 통화 메타데이터에는 표 형식의 SIPREC 메타데이터가 포함됩니다. 레코딩 테이블에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 이해](#) 항목을 참조하세요.
7. 미디어 파이프라인 서비스는 파이프라인 상태 이벤트를 기본 Amazon EventBridge로 보냅니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [EventBridge 알림 사용](#)을 참조하세요.

Note

음성 커넥터로 녹음하려면 음성 커넥터 스트리밍을 활성화해야 한다는 점에 유의하세요. 이 기능을 사용하면 계정의 음성 커넥터 관리형 Kinesis Video Streams로 통화 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Kinesis Video Streams로 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 미디어 스트리밍](#)을 참조하세요.

또한 음성 커넥터가 생성한 통화 데이터를 몇 시간에서 며칠 또는 몇 년까지 다양한 기간 동안 Kinesis Video Streams에 저장할 수도 있습니다. 데이터 보존 안 함을 선택하면 통화 데이터를 즉시 사용할 수 있는 기능이 제한됩니다. Kinesis Video Streams의 비용은 사용된 대역폭과 총 스토리지에 따라 결정됩니다. 음성 커넥터 스트리밍 구성 내에서 언제든지 데이터 보존 기간을 조정할 수 있습니다. 통화 분석 녹화를 활성화하려면 Kinesis Video Stream이 통화 분석을 수행할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 데이터를 보존하는지 확인해야 합니다. 적절한 데이터 보존 기간을 지정하면 됩니다.

통화 인사이트 파이프라인 구성을 원하는 수만큼의 음성 커넥터와 연결할 수 있습니다. 각 음성 커넥터에 대해 서로 다른 구성을 만들 수도 있습니다. 음성 커넥터는 트랜잭션 ID당 한 번씩 사용자를 대신하여 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출하기 위해 `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector`를 사용합니다. 역할에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서에서 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 대한 Amazon Chime SDK 서비스 연동형 역할 사용](#)을 참조하세요.

Amazon Kinesis Video Stream 프로듀서와 함께 레코딩하기

다음과 같은 경우 Amazon Kinesis Video Streams를 레코딩합니다.

- 모든 음성 커넥터 통화에 동일한 구성을 사용하는 대신 통화에 다른 구성을 적용해야 합니다.
- 음성 커넥터로 처리되지 않는 SIP 또는 비 SIP 오디오를 레코딩하려고 합니다.


이 통화 녹음 옵션을 사용하려면 Kinesis Video Streams(KVS)에 오디오를 게시한 다음 KVS 스트림 채널 정보 및 통화 분석 구성 ARN을 사용하여 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출해야 합니다.

 Note

통화 분석 API는 최대 2개의 오디오 채널을 지원합니다. 음성 커넥터 스트리밍을 활성화한 다음 음성 커넥터의 EventBridge 알림에 게시된 KVS 정보를 사용하여 통화 레코딩을 시작할 수도 있습니다.

[CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출할 때 각 KVS 스트림 채널 정의에 프래그먼트 번호를 지정할지 여부를 선택할 수 있습니다. 프래그먼트 번호를 제공하면 통화 분석이 해당 프래그먼트에서 스트림 처리를 시작합니다. 프래그먼트 ID를 지정하지 않으면 통화 분석이 사용 가능한 최신 프래그먼트로부터 스트림을 처리하기 시작합니다.

다음 다이어그램은 음성 커넥터가 통화 레코딩 세션을 시작할 때의 데이터 흐름을 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



다이어그램에서

1. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 통화 녹음 구성을 생성할 수 있습니다.
2. AWS SDK를 사용하여 외부 오디오를 KVS로 푸시하는 애플리케이션을 생성하거나 Voice Connector 스트리밍을 활성화하여 통화 오디오를 KVS에 자동으로 게시할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 미디어를 Kinesis Video Streams로 스트리밍](#)을 참조하세요.
3. 음성 커넥터 스트리밍이 활성화된 경우 음성 커넥터 서비스는 기본 EventBridge에 알림을 보냅니다.
4. 음성 커넥터 스트리밍의 경우 애플리케이션은 EventBridge의 Amazon Chime Voice Connector 스트리밍 STARTED 이벤트를 사용하여 두 통화 구간의 KVS 스트림 정보를 수집할 수 있습니다.
5. 애플리케이션이 음성 커넥터 스트리밍 이벤트 또는 외부 소스의 오디오 정보를 받으면 Amazon Chime SDK [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 간접 호출합니다.

6. 미디어 파이프라인 서비스는 진행 중인 통화를 모니터링하는 통화 레코딩 프로세서를 시작합니다.
7. 미디어 파이프라인 서비스는 파이프라인 상태 이벤트를 기본 Amazon EventBridge로 보냅니다. 자세한 내용은 [EventBridge 알림 사용](#)을 참조하세요.
8. 호출이 완료되면 미디어 파이프라인 서비스가 지정된 Amazon S3 버킷으로 통화 레코딩 파일을 전송하고 Amazon Kinesis Data Stream을 통해 녹음 메타데이터를 제공합니다. 데이터 웨어하우스가 활성화된 경우 호출 메타데이터도 Amazon S3 데이터 웨어하우스로 전송됩니다. SIPREC를 사용하여 SIP 오디오를 통화 분석에 통합하는 경우, 통화 메타데이터에 편리한 표 형식의 SIPREC 메타데이터가 포함됩니다. 레코딩 테이블에 대한 자세한 내용은 이 섹션의 뒷부분에서 [Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 이해](#) 항목을 참조하세요.
9. 애플리케이션은 Amazon EventBridge에 게시된 이벤트를 사용하여 파이프라인을 모니터링하고 음성 커넥터의 경우 통화 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [EventBridge 알림 사용](#)을 참조하세요.
10. 녹음을 종료하려면 [DeleteMediaPipeline](#) API를 직접 호출하여 통화 녹음을 종료합니다.

API 기반 레코딩 및 예제는 이 안내서의 [Amazon S3 레코딩 싱크](#)를 참조하세요.

CLI를 사용하여 기록 시작

이 섹션의 예제에서는 다음을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

- CLI를 사용하여 통화 분석 구성을 실행하고 [CreateMediaInsightsPipeline](#)을 간접 호출할 수 있습니다.
- CLI를 사용하여 녹음 대상, 오디오 파일 형식, 오디오 파일 이름을 지정합니다.

주제

- [구성 실행 및 파이프라인 시작](#)
- [대상, 이름, 형식 설정](#)

구성 실행 및 파이프라인 시작

다음 명령어를 사용하여 구성을 실행하고 미디어 파이프라인을 시작합니다. pipeline.json 파일에는 구성 설정이 포함되어 있습니다.

```
aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

다음 예제는 일반적인 pipeline.json 파일을 보여줍니다.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationArn": arn:aws:chime:region;account_id:media-
insights-pipeline-configuration/MyConfiguration,
  "KinesisVideoStreamRecordingSourceRuntimeConfiguration": {
    "Streams": [
      {
        "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_1
      },
      {
        "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_2
      }
    ],
    "FragmentSelector": {
      "FragmentSelectorType": "selector_type", // Specify "server_timestamp" or
"producer_timestamp" as the fragment selector type
      "TimestampRange": {
        "StartTimestamp": epoch_time_seconds,
        "EndTimestamp": epoch_time_seconds
      }
    }
  },
  "S3RecordingSinkRuntimeConfiguration": {
    "Destination": arn:aws:s3::bucket_name/prefix/optional_file_name,
    "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the recording
file format, if you want to override the configuration
  }
}
```

MediaInsightsPipelineConfigurationArn은 통화 분석 구성을 생성한 후 받는 구성 ARN입니다.

대상, 이름, 형식 설정

다음 예제에서는 S3SinkConfiguration.Destination이라는 폴더를 Opus 값으로, RecordingFileFormat를 MyRecordingBucket 값으로 사용합니다.

```
arn:aws:s3:::MyRecordingBucket/voice-connector-id/transaction-id_year-month-date-hour-
minute-second-millisecond.ogg
```

다음 예제에서는 MyRecordingBucket을 S3SinkConfiguration.Destination 값으로, Wav를 RecordingFileFormat 값으로 사용합니다.

```
arn:aws:s3:::MyRecordingBucket/voice-connector-id/transaction-id_year-month-date-hour-minute-second-millisecond.wav
```

Amazon Chime SDK의 기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해

다음 섹션에서는 Amazon Chime SDK 통화 분석에서 제공하는 기계 학습 분석 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.

Note

동일한 Kinesis Video Stream에서 여러 기계 학습 분석을 실행하려는 경우, 비디오 스트림의 GetMedia 및GetMediaForFragmentList에 대한 연결 수준 제한을 늘려야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Kinesis Video Streams 개발자 안내서에서 [Kinesis Video Streams 제한](#)을 참조하세요.

음성 커넥터를 사용하여 통화 분석을 자동으로 시작합니다.


다음과 같은 경우 이 워크플로를 사용하세요.

- 콘솔 기반 설정이 필요합니다.
- 이미 음성 커넥터를 사용 중이거나 사용할 계획이며 SIP 미디어를 통화 분석에 사용할 계획입니다. 음성 커넥터는 SIP뿐만 아니라 SIPREC도 지원합니다. 음성 커넥터 구성에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 관리](#)를 참조하세요.
- 모든 음성 커넥터 호출에 동일한 미디어 인사이트 구성을 적용하고 싶습니다.
- Amazon Chime SDK 음성 분석을 사용해야 하며, 이를 위해서는 음성 커넥터 또는 미디어 인사이트 파이프라인이 필요합니다.

Amazon Chime SDK 콘솔에서 이 워크플로를 사용 설정하려면 [통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)에서 녹음 구성을 만드는 단계를 따르세요.

이 워크플로를 프로그래밍 방식으로 활성화하려면 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 통화 분석 구성을 생성한 다음 [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API를 사용하여 구성을 음성 커넥터와 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [음성 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)을 참조하세요.

다음 다이어그램은 음성 커넥터가 통화 분석 세션을 시작할 때의 데이터 흐름을 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



다이어그램에서

1. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 미디어 인사이트 파이프라인 구성을 생성합니다.
2. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [PutVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API를 사용하여 구성을 음성 커넥터와 연결합니다. 기존 구성을 음성 커넥터와 연결하려면 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [통화 분석을 사용하도록 음성 커넥터 구성](#)을 참조하세요.
3. 발신 통화 중에 음성 커넥터는 각 통화 참가자의 음성을 수신합니다.
4. 통화 분석과의 기본 통합으로 인해 통화 분석 구성이 음성 커넥터에 첨부되어 있으면 음성 커넥터 서비스가 미디어 파이프라인 서비스를 사용하여 통화 분석 세션을 시작합니다.
5. 미디어 파이프라인 서비스는 구성에 지정된 대로 하나 이상의 미디어 프로세서를 호출합니다.

- 미디어 파이프라인 서비스는 구성에 따라 출력 데이터를 하나 이상의 대상으로 전송합니다. 예를 들어 Amazon Kinesis Data Streams을 통해 실시간 분석을 전송할 수 있으며, 구성된 경우 Amazon S3 데이터 웨어하우스로 호출 메타데이터와 분석을 전송할 수 있습니다.
- 미디어 파이프라인 서비스는 파이프라인 상태 이벤트를 기본 Amazon EventBridge로 보냅니다. 규칙을 구성한 경우 해당 규칙에 대한 알림은 Amazon EventBridge에도 전송됩니다. 자세한 내용은 [EventBridge 알림 사용](#)을 참조하세요.

Note

- 음성 분석 프로세서는 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출할 때만 자동으로 시작됩니다.
- 음성 커넥터를 통한 통화 분석을 사용하려면 음성 커넥터 스트리밍을 활성화해야 합니다. 이 기능을 사용하면 계정의 음성 커넥터 관리형 Kinesis Video Streams로 통화 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Kinesis Video Streams로 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 미디어 스트리밍](#)을 참조하세요.

음성 커넥터 통화 데이터를 몇 시간에서 몇 년까지 다양한 기간 동안 Kinesis Video Streams에 저장할 수 있습니다. 데이터 보존 안 함을 선택하면 통화 데이터를 즉시 사용할 수 있는 기능이 제한됩니다. Kinesis Video Streams의 비용은 사용된 대역폭과 총 스토리지에 따라 결정됩니다. 음성 커넥터의 스트리밍 구성을 편집하여 언제든지 데이터 보존 기간을 조정할 수 있습니다. 통화 분석 녹화를 활성화하려면 통화 분석이 완료될 때까지 Kinesis Video Stream이 데이터를 보존하는지 확인해야 합니다. 적절한 데이터 보존 기간을 지정하면 됩니다.


미디어 인사이트 파이프라인 구성을 원하는 수만큼 음성 커넥터와 연결할 수 있습니다. 각 음성 커넥터에 대해 서로 다른 구성을 만들 수도 있습니다. 음성 커넥터는 트랜잭션 ID당 한 번씩 사용자를 대신하여 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출하기 위해 `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector`를 사용합니다. 역할에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서에서 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 대한 Amazon Chime SDK 서비스 연동형 역할 사용](#)을 참조하세요.

음성 커넥터와 함께 통화 분석 API 사용

음성 커넥터를 사용하지만 통화 분석 구성을 적용하는 시기와 구성을 적용할 통화를 제어해야 하는 경우 이 워크플로를 사용하세요.

이 방법을 사용하려면 음성 커넥터가 게시하는 이벤트에 대한 EventBridge 대상을 만든 다음 이벤트를 사용하여 통화 분석 파이프라인 API를 트리거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [EventBridge를 사용한 Amazon Chime SDK 자동화](#)를 참조하세요.

다음 다이어그램은 음성 커넥터로 통화 분석을 사용할 때 보다 세분화된 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 텍스트의 숫자와 일치합니다.



다이어그램에서

1. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 미디어 인사이트 파이프라인 구성을 생성합니다.
2. 발신 통화 중에 음성 커넥터는 참가자의 음성을 수신합니다.
3. 음성 커넥터는 통화 오디오를 Kinesis Video Stream으로 전송하고 해당 이벤트를 EventBridge로 보냅니다. 이러한 이벤트에는 스트림 및 통화 메타데이터가 있습니다.
4. 애플리케이션은 EventBridge 타겟을 통해 EventBridge에 가입되어 있습니다.
5. 애플리케이션에서 Amazon Chime SDK [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 간접 호출합니다.
6. 미디어 파이프라인 서비스는 미디어 인사이트 파이프라인 구성의 프로세서 요소를 기반으로 하나 이상의 미디어 프로세서를 호출합니다.

7. 미디어 파이프라인 서비스는 구성에 따라 출력 데이터를 하나 이상의 대상으로 전송합니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석은 Amazon Kinesis Data Stream을 통해 실시간 분석을 제공하며, 구성된 경우 Amazon S3 데이터 웨어하우스에 대한 호출 메타데이터 분석을 제공합니다.
8. 미디어 파이프라인 서비스는 Amazon EventBridge로 이벤트를 보냅니다. 규칙을 구성한 경우 해당 규칙에 대한 알림은 Amazon EventBridge에도 전송됩니다.
9. [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) API를 간접 호출하여 통화 분석 세션을 일시 중지하거나 재개할 수 있습니다.

Note

통화 레코딩은 통화 일시 중지 및 재개를 지원하지 않습니다. 또한 세션을 일시 중지하면 해당 통화에 대해 시작된 음성 분석 작업도 중지됩니다. 다시 시작하려면 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출해야 합니다.

10. 구성 중에 음성 톤 분석을 선택한 경우 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출하여 음성 분석을 시작합니다.

Kinesis Video Streams 프로듀서와 함께 통화 분석 사용

이 옵션을 사용하려면 오디오 데이터를 Kinesis Video Streams(KVS)에 게시한 다음 KVS 스트림 채널 정보와 함께 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출해야 합니다.

Note


통화 분석 API는 최대 2개의 오디오 채널을 지원합니다.

[CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출할 때 각 KVS 스트림 채널 정의에 프래그먼트 번호를 지정할 수 있습니다. 프래그먼트 번호를 제공하면 통화 분석이 해당 프래그먼트에서 스트림 처리를 시작합니다. 그렇지 않으면 통화 분석이 사용 가능한 최신 프래그먼트에서 스트림을 처리하기 시작합니다.

통화 분석은 오디오 샘플 속도가 8kHz~48kHz 사이인 PCM 오디오(WAV는 포함되지 않는 서명된 16비트 리틀 엔디안 오디오 형식만 지원)를 지원합니다. 전화 오디오와 같은 저품질 오디오는 일반적으로 약 8,000Hz입니다. 고품질 오디오의 범위는 일반적으로 16,000Hz에서 48,000Hz입니다. 지정하는 샘플 레이트는 오디오의 샘플 레이트와 일치해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조에서 [KinesisVideoStreamSourceRuntimeConfiguration](#) 단원을 참조하세요.

Kinesis Video Streams 프로듀서 SDK는 오디오 데이터를 Kinesis Video Stream으로 스트리밍하는 데 사용할 수 있는 라이브러리 세트를 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon Kinesis Video Streams 개발자 안내서에서 [Kinesis Video Streams 생산자 라이브러리](#)를 참조하세요.

다음 다이어그램은 사용자 지정 Kinesis Video Stream 프로듀서와 함께 통화 분석을 사용할 때의 데이터 흐름을 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트에 해당합니다.



1. AWS 콘솔 또는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 미디어 인사이트 파이프라인 구성을 생성합니다.
2. Kinesis Video Stream 프로듀서를 사용하여 Kinesis Video Stream에 오디오를 쓸 수 있습니다.
3. 애플리케이션에서 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 간접 호출합니다.
4. 미디어 파이프라인 서비스는 고객의 Kinesis Video Streams에서 오디오를 읽습니다.
5. 미디어 파이프라인 서비스는 Amazon EventBridge로 이벤트를 보냅니다. 규칙을 구성한 경우 해당 규칙에 대한 알림은 Amazon EventBridge에도 전송됩니다.
6. 미디어 파이프라인 서비스는 하나 이상의 프로세서 요소를 호출합니다.
7. 미디어 파이프라인 서비스는 출력 데이터를 하나 이상의 싱크 요소로 전송합니다.

8. [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) API를 호출하여 통화 분석 세션을 일시 중지하거나 재개할 수 있습니다.

 Note

통화 레코딩은 일시 중지 및 재개를 지원하지 않습니다.

9. 애플리케이션은 Amazon EventBridge 이벤트를 처리하여 사용자 지정 비즈니스 워크플로를 트리거할 수 있습니다.
10. 구성을 생성할 때 음성 분석을 선택하면 애플리케이션에서 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출하여 음성 분석을 시작할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 관리

[GetMediaPipeline](#), [ListMediaPipelines](#), [DeleteMediaPipeline](#) API를 직접 호출하면 미디어 인사이트 파이프라인을 읽고, 나열하고 삭제할 수 있습니다.

미디어 파이프라인은 다음 조건 중 하나라도 충족되면 중지됩니다.

- 모든 Kinesis Video 스트림은 15초 동안 InProgress 파이프라인에 새 프래그먼트를 전송하지 않습니다.
- [DeleteMediaPipeline](#) API가 직접 호출됩니다.
- 미디어 인사이트 파이프라인이 생성된 지 8시간이 넘었습니다. 시스템이 파이프라인을 자동으로 중지합니다.
- 미디어 인사이트 파이프라인이 2시간 이상 일시 중지되었습니다. 시스템이 파이프라인을 자동으로 중지합니다.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 일시 중지 및 재개

미디어 인사이트 파이프라인을 일시 중지했다가 재개하려면 Pause 또는 Resume 작업을 사용하여 [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) API를 간접 호출하세요. 이렇게 하려면 파이프라인의 ID 또는 ARN을 Identifier 필드에 전달해야 합니다.

 Warning

경고: UpdateMediaInsightsPipelineStatus API는 Pause 상태가 제공되면 미디어 인사이트 파이프라인에서 시작된 모든 음성 분석 작업을 중지합니다. Resume 상태가 제공되

면 작업이 다시 시작되지 않으며 재시작해야 합니다. 작업을 다시 시작하기 전에 필요한 모든 공지를 제공하고 발표자로부터 필요한 모든 동의를 얻어야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조에서 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#)를 참조하세요.

일시 중지된 동안 파이프라인은 프로세서로의 미디어 전송 및 Kinesis Data Streams 및 데이터 웨어하우스에 데이터 쓰기를 중지합니다. 파이프라인이 Resume되면 서비스는 스트림에서 사용 가능한 최신 청크를 전송합니다. 미디어 인사이트 파이프라인이 2시간 이상 일시 중지되면 자동으로 중지됩니다. 참고로 통화 레코딩은 일시 중지 및 다시 시작을 지원하지 않습니다.

자세한 정보는 다음 주제를 참조하세요.

- [EventBridge 알림 사용](#).
- [StartSelectorType.NOW](#) - Amazon Kinesis Video Streams 개발자 안내서
- [Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서](#).

Note

파이프라인이 일시 중지된 동안에는 통화 분석 사용량에 대한 요금이 청구됩니다. 그러나 Amazon Transcribe 및 Amazon Kinesis와 같은 리소스 액세스 역할을 통해 액세스하는 AWS 서비스에 대해서는 요금이 청구되지 않습니다.

식별자 필드에 구성 이름 또는 ARN을 전달하면 [GetMediaInsightsPipelineConfiguration](#), [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#), [DeleteMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 사용하여 기존 통화 분석 구성을 읽고 업데이트하고 삭제할 수 있습니다.

[ListMediaInsightsPipelineConfigurations](#) API를 직접 호출하면 구성을 나열할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용

통화 계정은 미디어 인사이트 파이프라인 구성에서 사용하는 리소스 액세스 역할을 만들어야 합니다. 교차 계정 역할은 사용할 수 없습니다.

통화 분석 구성을 만들 때 사용 설정하는 기능에 따라 추가 리소스 정책을 사용해야 합니다. 다음 섹션을 확장하여 자세히 알아봅니다.

최소 필수 정책

역할에는 최소한 다음과 같은 정책이 필요합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription",
      "transcribe:StartStreamTranscription"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:GetMedia"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:GetMedia"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:Decrypt"],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  ]
}
```

또한 다음과 같은 신뢰 정책을 사용해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceARN": "arn:aws:chime:*:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

KinesisDataStreamSink 정책

KinesisDataStreamSink를 사용하는 경우 다음 정책을 추가하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesis:PutRecord"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/output_stream_name"
    ]
  },
  {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
    }
}
]
}

```

S3RecordingSink 정책

S3RecordingSink를 사용하는 경우 다음 정책을 추가하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectTagging",
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3::input_bucket_path/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*"
    ]
  },

```

```

        "Condition": {
            "StringLike": {
                "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kinesisvideo:ListFragments",
                "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
                }
            }
        }
    ]
}

```

통화 후 분석 정책

AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor의 통화 후 분석 기능을 사용하는 경우 다음 정책을 추가하세요.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/transcribe_role_name"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "transcribe.streaming.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

VoiceEnhancementSinkConfiguration 정책

VoiceEnhancementSinkConfiguration 요소를 사용하는 경우 다음 정책을 추가하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::input_bucket_path/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:ListFragments",
        "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*"
      ]
    }
  ]
}

```



```

    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:ListFragments",
      "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
      }
    }
  }
]
}

```

VoiceAnalyticsProcessor 정책

VoiceAnalyticsProcessor를 사용하는 경우 정의한 싱크에 따라 LambdaFunctionSink, SqsQueueSink, SnsTopicSink에 대한 정책을 추가하세요.

LambdaFunctionSink 정책:

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:function_name"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

SqsQueueSink 정책

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queue_name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}

```

SnsTopicSink 정책:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sns:Publish",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon Chime SDK의 통화 분석 상태 이해

미디어 인사이트 파이프라인은 사용자가 다음 중 하나 또는 둘 모두를 수행할 때 일련의 상태를 추적합니다.

- Amazon Transcribe 및 음성 분석과 같은 여러 기계 학습 처리 요소를 사용하세요.
- 기계 학습 처리를 사용하거나 사용하지 않고 통화 레코딩을 활성화할 수 있습니다.

파이프라인 및 요소 상태를 가져오려면 [GetMediaPipeline](#) API와 [EventBridge 알림](#)을 사용하세요.

음성 분석 작업의 상태를 가져오려면 [GetSpeakerSearchTask](#) 및 [GetVoiceToneAnalysisTask](#) API와 [음성 분석 알림 대상](#)을 사용하세요.

미디어 파이프라인은 다음 상태를 추적합니다.

- 파이프라인 상태 - 통화 분석 파이프라인(미디어 인사이트 파이프라인이라고도 함)의 전체 상태입니다. 이는 요소 상태에 따라 결정됩니다.
- 요소 상태 - 개별 미디어 인사이트 파이프라인 구성 요소의 처리 상태입니다.
- 작업 상태 - 음성 분석을 위해 시작된 미디어 인사이트 파이프라인 작업의 처리 상태입니다. `VoiceAnalyticsProcessor` 요소 상태는 작업 상태에 따라 결정됩니다. 통화 분석 파이프라인의 다른 요소에는 작업 상태가 없습니다.

미디어 파이프라인 작업에 대한 자세한 내용은 이 안내서 앞부분의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 용어 이해](#) 항목을 참조하세요.

모든 미디어 인사이트 구성 요소 유형에 요소 상태가 있는 것은 아닙니다. 일반적으로 '프로세서' 유형의 미디어 인사이트 구성 요소에만 요소 상태가 있습니다. 또한 Amazon S3 녹음 및 음성 향상 싱크에는 프로세서 상태가 있습니다. 특히, 요소 상태는 다음과 같은 미디어 인사이트 구성 요소 유형에 존재합니다.

- `AmazonTranscribeProcessor`
- `AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor`
- `S3RecordingSink`
- `VoiceAnalyticsProcessor`
- `VoiceEnhancementSink`

파이프라인 상태는 다음과 같이 요소 상태에 따라 결정됩니다.

파이프라인 상태	Condition
NotStarted	모든 요소 상태가 시작되지 않았습니다.
Initializing	하나 이상의 요소가 초기화되고 나머지는 시작되지 않았습니다.
InProgress	하나 이상의 요소가 진행 중입니다.
Failed	하나 이상의 요소가 실패했고 나머지 요소는 중지되었습니다.

파이프라인 상태	Condition
Stopping	중지 조건의 전체 목록은 Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 관리 항목을 참조하세요.
Stopped	모든 요소가 중지되었습니다.
Paused	모든 요소가 일시 중지되었습니다.

다른 요소 상태와 달리 `VoiceAnalyticsProcessor` 요소에는 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다. 앞서 언급했듯이 Amazon Chime SDK 음성 분석 기능에 해당하는 `VoiceAnalyticsProcessor` 요소 상태는 [StartSpeakerSearchTask](#) 및 [StartVoiceToneAnalysisTask](#)에서 생성된 작업 상태에 따라 결정됩니다.

- `VoiceAnalyticsProcessor`의 요소 상태는 `NotStarted` 상태에서 시작하는데, 이는 요소가 `Initializing` 그리고 `InProgress`로 상태를 변경하기 전에 `StartSpeakerSearchTask`와 `StartVoiceToneAnalysisTask`를 호출해야 하기 때문입니다.
- `VoiceAnalyticsProcessor`는 하나의 작업이 시작되고 작업이 실행되는 동안 [중지 조건](#)이 충족되지 않는 한 `InProgress`로 유지됩니다.
- `VoiceAnalyticsProcessor`가 `InProgress`일지라도 작업이 처리되는 기간에 대해서만 요금이 청구됩니다.
- 하나 이상의 음성 분석 작업이 시작되고 더 이상 실행 중인 작업이 없는 미디어 인사이트 파이프라인을 정리하려면 `DeleteMediaPipeline`을 호출해야 합니다.
- 작업이 성공적으로 실행되거나 완료되는 한 `VoiceAnalyticsProcessor` 요소 상태는 `InProgress`로 유지됩니다.

Amazon CloudWatch를 통한 Amazon Chime SDK의 통화 분석 파이프라인 모니터링

Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon Chime SDK 통화 분석 파이프라인을 모니터링할 수 있습니다. 특정 임계값을 주시하다가 해당 임계값이 충족될 때 알림을 전송하거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수도 있습니다. CloudWatch에 대한 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [통화 분석 지표](#)
- [파이프라인 지표에 대한 CloudWatch 차원](#)

사전 조건

CloudWatch 지표를 사용하려면 먼저 Amazon CloudWatch에 서비스 지표를 게시할 권한을 부여하는 미디어 파이프라인 서비스 연결 역할을 생성해야 합니다. 서비스 연결 역할에 대한 자세한 내용은 이 가이드의 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 대한 서비스 연결 역할 생성](#) 섹션을 참조하세요.

통화 분석 지표

Amazon Chime SDK 통화 분석은 미디어 인사이트 구성을 사용하여 생성하는 미디어 인사이트 파이프라인의 AWS/ChimeSDK 네임스페이스에 다음 지표를 게시합니다.

지표	설명
MediaInsightsPipelineCreated	미디어 인사이트 파이프라인이 성공적으로 생성되었습니다. 단위: 수
MediaInsightsPipelineStopped	미디어 인사이트 파이프라인이 성공적으로 중지되었습니다. 단위: 수
MediaInsightsPipelineFailed	미디어 인사이트 파이프라인이 실패했습니다. 단위: 수
MediaInsightsPipelineDuration	파이프라인 생성과 중지/실패 사이의 시간입니다. 단위: 초
MediaInsightsPipelineBillingDuration	미디어 인사이트 파이프라인의 청구 기간입니다.

지표	설명
	단위: 수
RecordingFileSize	녹음 파일의 크기입니다. 단위: 바이트
RecordingDuration	녹음 지속 시간입니다. 단위: 초

파이프라인 지표에 대한 CloudWatch 차원

다음 표에는 통화 분석 파이프라인을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 CloudWatch 차원이 나와 있습니다.

차원	설명
MediaInsightsPipelineConfigurationId	미디어 인사이트 파이프라인 구성의 ID입니다.
MediaInsightsPipelineConfigurationName	미디어 인사이트 파이프라인 구성의 이름입니다.

Amazon Chime SDK의 통화 분석 프로세서 및 출력 대상

미디어 인사이트 파이프라인 구성당 고유한 요소를 한 번만 지정할 수 있습니다. 모든 프로세서와 싱크는 동일한 AWS 계정에 있어야 하며 호출하는 엔드포인트와 동일한 AWS 리전에 생성해야 합니다. 예를 들어 Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인에 us-east-1 엔드포인트를 사용하는 경우 us-west-2 리전에서 Kinesis Data Stream을 전달할 수 없습니다.

각 대상에 대한 정보를 보려면 각 섹션을 펼치세요.

Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서 대상

지원되는 싱크는 KinesisDataStreamSink입니다.

이 프로세서를 Amazon Transcribe 프로세서와 함께 사용할 수 없습니다. Amazon Transcribe Call Analytics에 대한 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서의 [실시간 통화 분석](#)을 참조하세요. AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration API 호출에 PostCallAnalyticsSettings를 포함하여 [통화 후 분석](#)을 활성화하면 미디어 인사이트 파이프라인이 중지되고 처리가 완료되면 지정된 Amazon S3 위치에서 아티팩트를 수신합니다.

Note

파이프라인을 35초 이상 일시 중지했다가 다시 시작하면 Amazon S3 버킷에서 세션 ID가 다른 별도의 파일에 호출 후 아티팩트가 생성됩니다.

통화 후 아티팩트에는 분석 JSON 파일과 오디오 녹음 WAV 또는 Opus 파일이 포함됩니다. 편집된(콘텐츠 편집을 활성화한 경우) 및 편집되지 않은 녹음 파일에 대한 Amazon S3 버킷 URL은 메타데이터 섹션의 onetimeMetadata의 일부로 각 Amazon Transcribe Call Analytics 통화 후 세션마다 한 번씩 Kinesis Data Stream으로 전송됩니다.

Amazon Transcribe Call Analytics을 사용한 통화 분석은 Kinesis Video Stream에서 오디오 데이터 입력을 가져옵니다.

- 지원되는 미디어 인코딩: PCM 서명 16비트 리틀 엔디안 오디오.
- 지원되는 미디어 샘플 속도: 8,000Hz에서 48,000Hz 사이.

Amazon Transcribe 분석 프로세스를 위한 StreamConfiguration 입력:

- 각 스트림에 대해 KinesisVideoStreamArn을 지정해야 합니다.
- (선택 사항) KVS FragmentNumber는 지정된 프래그먼트 다음에 있는 청크를 사용하여 통화 분석 작업을 시작합니다. 제공되지 않은 경우 Kinesis Video Stream의 최신 청크를 사용합니다.
- StreamChannelDefinition은 누가 말하고 있는지를 정의합니다. Amazon Transcribe Call Analytics에는 2채널 오디오가 필요합니다. [CreateMediaInsightsPipeline](#) API를 직접 호출할 때는 어떤 화자가 어느 채널에 있는지 지정해야 합니다. 예를 들어 에이전트가 먼저 말하는 경우 ChannelId를 0으로 설정하여 첫 번째 채널을 나타내고, ParticipantRole을 AGENT로 설정하여 에이전트가 말하고 있음을 나타냅니다.

Note

음성 커넥터를 사용하여 Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서가 있는 MediaInsightsPipeline을 만드는 경우, 음성 커넥터 계정 레그 오디오는 AGENT이고 PSTN 레그 오디오는 ParticipantRole에 대해 CUSTOMER입니다. 음성 커넥터 SIPREC의 경우 SIPREC 메타데이터를 사용합니다. 대부분의 경우 사전식 값이 가장 낮은 스트림 레이블이 AGENT로 간주됩니다.

다음 예제는 듀얼 채널 오디오 스트림 하나에 대한 Kinesis Video Stream 입력을 보여줍니다.

```
"StreamChannelDefinition" : {
  "NumberOfChannels" : 2
  "ChannelDefinitions": [
    {
      "ChannelId": 0,
      "ParticipantRole": "AGENT"
    },
    {
      "ChannelId": 1,
      "ParticipantRole": "CUSTOMER"
    }
  ]
}
```

반대로 다음 예에서는 서로 다른 두 Kinesis Video 스트림의 모노 입력 2개를 보여줍니다.

```
KVS-1:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 0,
        "ParticipantRole": "AGENT"
      }
    ]
  }
KVS-2:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
```

```

    {
        "ChannelId": 1,
        "ParticipantRole": "CUSTOMER"
    }
]
}

```

Amazon Transcribe Call Analytics 출력

각 Amazon Transcribe 레코드에는 UtteranceEvent 또는 CategoryEvent가 포함되지만 둘 다 포함되지는 않습니다. CategoryEvents에는 TranscribeCallAnalyticsCategoryEvent의 detail-type이 있습니다.

다음 예제는 Amazon Transcribe의 일회성 메타데이터 출력 형식을 보여줍니다.

```

{
    "time": "string", // ISO8601 format
    "service-type": "CallAnalytics",
    "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
    "mediaInsightsPipelineId": "string",
    "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
    "voiceConnectorId": "string",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "direction": "string",
    "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
    "inviteHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
    "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
    "siprecMetadataJson": "string", // siprec metadata in JSON (converted from above XML)

    // If PostcallSettings are enabled for Amazon Transcribe Call Analytics

```

```

    "s3RecordingUrl": "string",
    "s3RecordingUrlRedacted": "string"
  }

  // inviteHeaders object
  {
    "string": "string"
  }

```

다음 예제는 Amazon Transcribe Call Analytics 출력 형식을 보여줍니다.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "TranscribeCallAnalytics",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": {
    "voiceConnectorId": "string",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "direction": "string"
  },
  "UtteranceEvent": {
    "UtteranceId": "string",
    "ParticipantRole": "string",
    "IsPartial": boolean,
    "BeginOffsetMillis": number,
    "EndOffsetMillis": number,
    "Transcript": "string",
    "Sentiment": "string",
    "Items": [{
      "Content": "string",
      "Confidence": number,
      "VocabularyFilterMatch": boolean,
      "Stable": boolean,
      "ItemType": "string",
      "BeginOffsetMillis": number,
      "EndOffsetMillis": number,
    }, ]
    "Entities": [{
      "Content": "string",

```

```

        "Confidence": number,
        "Category": "string", // Only PII is supported currently
        "Type": "string",
        "BeginOffset": number,
        "EndOffset": number,
    }, ],
    "IssuesDetected": [{
        "CharacterOffsets": {
            "Begin": number,
            "End": number
        }
    }]
},
"CategoryEvent": {
    "MatchedCategories": ["string"],
    "MatchedDetails": {
        "string": {
            "TimestampRanges": [{
                "BeginOffsetMillis": number,
                "EndOffsetMillis": number
            }]
        }
    }
}
}
}
}
}

```

Amazon Chime SDK Voice Connector 스트리밍 업데이트 메타데이터

통화 분석 구성이 Amazon Chime SDK Voice Connector와 연결된 경우 [음성 커넥터 스트리밍 업데이트](#)가 있을 때 다음 음성 커넥터 업데이트 페이로드가 전송됩니다.

다음 예에서는 Amazon Transcribe 프로세서 및 Transcribe 통화 분석 프로세서의 업데이트 메타데이터 형식을 보여줍니다.

```

{
    "time": "string", // ISO8601 format
    "service-type": "CallAnalytics",
    "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
    "calleevent-type": "Update",
    "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object

```

```

{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above
XML)
}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}

```

다음 예에서는 통화 분석 S3 녹음의 업데이트 메타데이터 형식을 보여줍니다.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Recording",
  "calleevent-type": "Update",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded in string of oneTimeMetadata object
}

```

```
// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above XML)
}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}
```

SIP 통화 녹음 메타데이터

다음 예에서는 Alice와 Bob이라는 두 사람 간의 SIP 통화 녹음에 대한 메타데이터를 보여줍니다. 두 참가자 모두 오디오와 비디오를 보내고 받습니다. 단순화를 위해 이 예에는 SIP 및 SDP의 코드 조각만 있으며 SRC는 각 참가자의 스트림을 믹싱 없이 SRS에 기록합니다.

```
INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
To: <sip:recorder@example.com>
Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
;remote=00000000000000000000000000000000
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Require: siprec
Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
application/rs-metadata-request
Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
Content-Type: multipart/mixed;boundary=boundary
Content-Length: [length]

Content-Type: application/SDP
...
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:96
a=sendonly
...
```

```

m=video 49174 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:97
a=sendonly
...
m=audio 51372 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=label:98
a=sendonly
...
m=video 49176 RTP/AVPF 96
a=rtpmap:96 H.264/90000
a=label:99
a=sendonly
....

```

Content-Type: application/rs-metadata
 Content-Disposition: recording-session

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
  <datamode>complete</datamode>
    <group group_id="7+0TCyoxTmqmqyA/1weDAg==">
      <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
      <!-- Standardized extension -->
      <call-center xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:callcenter'>
        <supervisor>sip:alice@atlanta.com</supervisor>
      </call-center>
      <mydata xmlns='http://example.com/my'>
        <structure>structure!</structure>
        <whatever>structure</whatever>
      </mydata>
    </group>
    <session session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
      <sipSessionID>ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86;
        remote=47755a9de7794ba387653f2099600ef2</
sipSessionID>
      <group-ref>7+0TCyoxTmqmqyA/1weDAg==
      </group-ref>
      <!-- Standardized extension -->
      <mydata xmlns='http://example.com/my'>
        <structure>F00!</structure>
        <whatever>bar</whatever>
      </mydata>

```

```

</session>
<participant
  participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w=="
    <nameID aor="sip:alice@atlanta.com">
      <naSRCme xml:lang="it">Alice</name>
    </nameID>
    <!-- Standardized extension -->
    <mydata xmlns='http://example.com/my'>
      <structure>F00!</structure>
      <whatever>bar</whatever>
    </mydata>
</participant>
<participant
  participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw=="
    <nameID aor="sip:bob@biloxi.com">
      <name xml:lang="it">Bob</name>
    </nameID>
    <!-- Standardized extension -->
    <mydata xmlns='http://example.com/my'>
      <structure>F00!</structure>
      <whatever>bar</whatever>
    </mydata>
</participant>
<stream stream_id="UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw=="
  session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
    <label>96</label>
</stream>
<stream stream_id="i1Pz3to5hGk8fuX1+PbwCw=="
  session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
    <label>97</label>
</stream>
<stream stream_id="8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag=="
  session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
    <label>98</label>
</stream>
<stream stream_id="EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag=="
  session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
    <label>99</label>
</stream>
<sessionrecordingassoc session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ=="
  <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
</sessionrecordingassoc>
<participantsessionassoc
  participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w=="

```



```

        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
    </participantsessionassoc>
    <participantsessionassoc
        participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw=="
        session_id="hVpd7YQgRW2nD22h7q60JQ==">
        <associate-time>2010-12-16T23:41:07Z</associate-time>
    </participantsessionassoc>
    <participantstreamassoc
        participant_id="srfBE1mCRp2QB23b7Mpk0w==">
        <send>i1Pz3to5hGk8fuX1+PbwCw==</send>
        <send>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</send>
        <recv>8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag==</recv>
        <recv>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
    </participantstreamassoc>
    <participantstreamassoc
        participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
        <send>8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag==</send>
        <send>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</send>
        <recv>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</recv>
        <recv>i1Pz3to5hGk8fuX1+PbwCw==</recv>
    </participantstreamassoc>
</recording>

```

다음 예에서는 한 통화 참가자가 다른 통화 참가자를 대기시켰을 때 업데이트된 메타데이터를 보여줍니다. 이 경우 participant_id srfBE1mCRp2QB23b7Mpk0w==는 미디어 스트림만 수신하고 미디어는 전송하지 않으므로 send XML 요소는 생략됩니다. 반면, participant_id zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==는 미디어를 다른 참가자에게 보내지만 다른 참가자로부터 미디어를 수신하지는 않으므로 recv XML 요소는 생략됩니다.

```

INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
    From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
    To: <sip:recorder@example.com>
    Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
    Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
        ;remote=f81d4fae7dec11d0a76500a0c91e6bf6
    CSeq: 101 INVITE
    Max-Forwards: 70
    Require: siprec
    Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
        application/rs-metadata-request

```

```
Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
Content-Type: multipart/mixed;boundary=foobar
Content-Length: [length]
```

```
Content-Type: application/SDP
```

```
...
```

```
m=audio 49170 RTP/AVP 0
```

```
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

```
a=label:96
```

```
a=sendonly
```

```
...
```

```
m=video 49174 RTP/AVPF 96
```

```
a=rtpmap:96 H.264/90000
```

```
a=label:97
```

```
a=sendonly
```

```
...
```

```
m=audio 51372 RTP/AVP 0
```

```
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

```
a=label:98
```

```
a=sendonly
```

```
...
```

```
m=video 49176 RTP/AVPF 96
```

```
a=rtpmap:96 H.264/90000
```

```
a=label:99
```

```
a=sendonly
```

```
....
```

```
Content-Type: application/rs-metadata
```

```
Content-Disposition: recording-session
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
    <datamode>partial</datamode>
    <participantstreamassoc
      participant_id="srfBEImCRp2QB23b7Mpk0w==">
      <recv>8zc6e0lYtLWIINA6GR+3ag==</recv>
      <recv>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
    </participantstreamassoc>
    <participantstreamassoc
      participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
      <send>8zc6e0lYtLWIINA6GR+3ag==</send>
      <send>EiXGlc+4TruqqoDaNE76ag==</send>
    </participantstreamassoc>
```

```
</recording>
```

다음 예에서는 통화가 재개될 때의 메타데이터 업데이트를 보여줍니다. 이제 페이로드에는 send 및 recv XML 요소가 포함됩니다.

```
INVITE sip:recorder@example.com SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/TCP src.example.com;branch=z9hG4bKdf6b622b648d9
  From: <sip:2000@example.com>;tag=35e195d2-947d-4585-946f-09839247
  To: <sip:recorder@example.com>
  Call-ID: d253c800-b0d1ea39-4a7dd-3f0e20a
  Session-ID: ab30317f1a784dc48ff824d0d3715d86
    ;remote=f81d4fae7dec11d0a76500a0c91e6bf6
  CSeq: 101 INVITE
  Max-Forwards: 70
  Require: siprec
  Accept: application/sdp, application/rs-metadata,
  application/rs-metadata-request
  Contact: <sip:2000@src.example.com>;+sip.src
  Content-Type: multipart/mixed;boundary=foobar
  Content-Length: [length]

  Content-Type: application/SDP
  ...
  m=audio 49170 RTP/AVP 0
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=label:96
  a=sendonly
  ...
  m=video 49174 RTP/AVPF 96
  a=rtpmap:96 H.264/90000
  a=label:97
  a=sendonly
  ...
  m=audio 51372 RTP/AVP 0
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=label:98
  a=sendonly
  ...
  m=video 49176 RTP/AVPF 96
  a=rtpmap:96 H.264/90000
  a=label:99
  a=sendonly
  ....
```

Content-Type: application/rs-metadata
Content-Disposition: recording-session

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <recording xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>
    <datamode>partial</datamode>
    <participantstreamassoc
      participant_id="srfBE1mCRp2QB23b7Mpk0w==">
      <send>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</send>
      <send>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</send>
      <recv>8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag==</recv>
      <recv>EiXG1c+4TruqqoDaNE76ag==</recv>
    </participantstreamassoc>
    <participantstreamassoc
      participant_id="zSfPoSvdSDCmU3A3TRDxAw==">
      <send>8zc6e0lYTlWIINA6GR+3ag==</send>
      <send>EiXG1c+4TruqqoDaNE76ag==</send>
      <recv>i1Pz3to5hGk8fuXl+PbwCw==</recv>
      <recv>UAAMm5GRQKSCMVvLy14rFw==</recv>
    </participantstreamassoc>
  </recording>
```

Amazon Transcribe 프로세서 대상

지원되는 싱크는 KinesisDataStreamSink입니다.

이 프로세서를 Amazon Transcribe Call Analytics와 결합할 수 없습니다. Amazon Transcribe의 입력 및 출력에 대한 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서의 [Transcribe 스트리밍 오디오](#)를 참조하세요.

Amazon Transcribe를 사용한 통화 분석 세션에서는 Kinesis Video Stream에서 오디오 데이터를 입력합니다.

- 지원되는 MediaEncoding: PCM 서명 16비트 리틀 엔디안 오디오.
- 지원되는 MediaSampleRate 샘플링 속도: 8,000Hz에서 48,000Hz 사이.

Amazon Transcribe 프로세서용 StreamConfiguration 입력:

- 각 스트림에 대해 KinesisVideoStreamArn을 지정해야 합니다.
- (선택 사항) KVS FragmentNumber - 특정 프래그먼트 뒤에 있는 청크를 사용하여 통화 분석 작업을 시작합니다. 제공되지 않으면 Kinesis Video Stream에서 사용 가능한 최신 청크를 사용합니다.

- `StreamChannelDefinition` Amazon Transcribe는 현재 두 채널의 오디오를 지원합니다. `StreamChannelDefinition` 런타임에서 `NumberOfChannels`를 지정해야 합니다. 또한 모노 오디오를 두 개의 별도 채널로 전송하는 경우 반드시 `ChannelId`를 전달해야 합니다. 트랜스크립트에서 채널에는 `ch_0` 및 `ch_1` 레이블이 지정됩니다. 다음 예제는 하나의 모노 오디오 채널 스트림에 대한 KVS 입력을 보여줍니다.

```
"StreamChannelDefinition" : {
  "NumberOfChannels" : 1
}
```

다음 예제는 서로 다른 두 스트림의 두 모노 오디오 입력에 대한 KVS 입력을 보여줍니다.

```
KVS-1:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 0
      }
    ]
  }
KVS-2:
  "StreamChannelDefinition" : {
    "NumberOfChannels" : 1
    "ChannelDefinitions": [
      {
        "ChannelId": 1
      }
    ]
  }
```

Note

Amazon Transcribe 프로세서로 생성된 `MediaInsightsPipeline`의 경우, 보이스 커넥터 계정 레그 오디오는 `channel-0`에, PSTN 레그 오디오는 `channel-1`에 할당됩니다.

음성 커넥터 SIPREC의 경우 SIPREC 메타데이터를 사용합니다. 대부분의 경우 사전 값이 가장 낮은 스트림 레이블이 `channel-0`에 할당됩니다.

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서의 경우 두 개의 Kinesis Video 스트림을 전달하고 각 스트림에 모노 오디오 채널이 포함되어 있는 경우 Transcribe 또

는 Transcribe 통화 분석 데이터를 처리하기 전에 두 채널을 단일 오디오 스트림으로 인터리브합니다.

Amazon Transcribe 출력

다음 예제는 Amazon Transcribe의 일회성 메타데이터 출력 형식을 보여 줍니다.

```
{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "inviteHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above XML)
}

// inviteHeaders object
{
  "string": "string"
}
```

다음 예제는 Amazon Transcribe 출력 형식을 보여줍니다.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Transcribe",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "metadata": {
    "voiceconnectorId": "string",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "direction": "string"
  }
  "TranscriptEvent": {
    "Transcript": {
      "Results": [{
        "Alternatives": [{
          "Entities": [{
            "Category": "string",
            "Confidence": number,
            "Content": "string",
            "EndTime": number,
            "StartTime": number,
            "Type": "string"
          }],
          "Items": [{
            "Confidence": number,
            "Content": "string",
            "EndTime": number,
            "Speaker": "string",
            "Stable": boolean,
            "StartTime": number,
            "Type": "string",
            "VocabularyFilterMatch": boolean
          }],
          "Transcript": "string"
        }],
        "ChannelId": "string",
        "EndTime": number,
        "IsPartial": boolean,
        "LanguageCode": "string",
        "LanguageIdentification": [{
          "LanguageCode": "string",

```

```

        "Score": number
      }],
      "ResultId": "string",
      "StartTime": number
    }
  }
}

```

음성 분석 프로세서 대상

지원되는 싱크는 KinesisDataStreamSink, SqsQueueSink, SnsTopicSink, LambdaFunctionSink입니다.

이 프로세서를 Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서, Amazon Transcribe 프로세서 또는 통화 레코딩과 결합할 수 있습니다. [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 사용하여 음성 분석 프로세서를 간접 호출해야 합니다. 음성 분석 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 음성 분석 사용](#)을 참조하세요.

싱크로 Kinesis Data Streams 사용

통화 분석을 통해 생성되는 KDS(Kinesis Data Stream) 레코드에는 미디어 파이프라인 ID, 세부 정보 유형, 메타데이터, 프로세서별 섹션이 포함됩니다. Kinesis Data Stream의 데이터 소비에 대한 자세한 내용은 Amazon Kinesis Streams 개발자 안내서의 [Amazon Kinesis Data Streams에서 데이터 읽기](#)를 참조하세요. 이 싱크를 사용하여 구성을 생성하려면 지정된 스트림에 대한 kinesis:DescribeStream 권한이 있어야 합니다.

Metadata

생성된 KDS 레코드의 metadata 섹션에는 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API 직접 호출 중에 CallAnalyticsRuntimeMetadata에 지정된 키-값 페어가 포함됩니다. 음성 커넥터로 통화 분석 세션을 시작한 경우 메타데이터 섹션이 다음 파라미터로 자동으로 채워집니다.

- transactionId
- fromNumber
- toNumber
- callId
- voiceConnectorId
- direction

위에 표시된 파라미터 외에도 음성 커넥터에서 시작한 통화 분석 세션의 메타데이터 섹션에는 다음이 포함된 oneTimeMetadata 필드가 채워집니다.

- inviteHeaders
- siprecMetadata

이는 세션이 시작될 때 한 번만 Kinesis Data Stream에 게시되며, detail-type은 CallAnalyticsMetadata입니다.

각 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API 직접 호출마다 MediaInsightsRuntimeMetadata에 고유 식별자를 전달하여 Kinesis Data Stream으로 전달되는 각 레코드의 출처를 고유하게 식별할 수 있습니다.

Amazon S3 통화 녹음

통화 분석 녹음은 KVS 스트림에서 오디오를 읽고, 오디오 파일로 녹음하고, 파일을 지정된 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. 또한 통화 분석은 녹음 후 파일 위치와 함께 통화 메타데이터를 KDS로 보냅니다. 데이터 웨어하우스를 활성화하면 호출 메타데이터(SIPREC가 사용된 경우 SIPREC 메타데이터 포함)가 쿼리할 수 있는 Parquet 테이블 세트에 데이터 웨어하우스에 전달됩니다.

다른 통화 분석 프로세서와 마찬가지로 파이프라인에 대한 구성을 먼저 만들어야 합니다. Amazon Chime SDK 콘솔 또는 CLI를 사용하여 새 구성을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 CLI를 사용하여 파이프라인을 생성합니다. 콘솔을 사용하여 녹화 구성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 이 섹션 앞부분에 있는 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 구성 생성](#) 항목을 참조하세요. 기록 워크플로 사용에 대한 자세한 내용은 이 섹션 앞부분에 있는 [Amazon Chime SDK의 통화 녹음 워크플로 이해](#) 항목을 참조하세요.

CLI를 사용하여 구성 생성

다음 명령 실행:

```
aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline-configuration --cli-input-json file://configuration.json
```

다음 예제에서는 레코딩만 사용 설정된 구성 JSON 파일을 보여줍니다.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": configuration_name,
  "ResourceAccessRoleArn": role_arn,
```

```

"Elements": [
  {
    "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {
      "InsightsTarget": KDS_arn //Where recording live metadata will be
delivered.
    },
    "Type": "KinesisDataStreamSink"
  },
  {
    "S3RecordingSinkConfiguration": {
      "Destination": "arn:aws:s3:::kvs-recording-testing",
      "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the
recording file format.
    },
    "Type": "S3RecordingSink"
  }
]
}

```

다음 사항에 유의하세요.

- Kinesis Video Stream을 통해 통화 녹음을 활성화하려면 오디오는 PCM 서명 16비트 리틀 엔디안 형식이어야 합니다. 샘플 레이트는 8kHz여야 합니다.
- 빌더는 Kinesis Video Stream의 데이터 보존 기간을 충분히 길게 설정하여 통화 분석을 통해 프래그먼트를 보존하고 사용할 수 있도록 해야 합니다.
- 통화 레코딩을 단독으로 또는 다른 프로세서와 조합하여 활성화하는 경우 녹음용 Kinesis Video Stream ARN 2개를 제공해야 합니다. 통화 레코딩은 단일 스테레오 오디오 입력을 지원하지 않습니다.

Amazon S3 통화 레코딩 메타데이터 출력

다음 예는 통화 분석 Amazon S3 녹음을 위한 메타데이터 출력 형식을 보여줍니다.

```

{
  "time": "string", // ISO8601 format
  "service-type": "CallAnalytics",
  "detail-type": "Recording",
  "mediaInsightsPipelineId": "string",
  "s3MediaObjectConsoleUrl": "string",
  "recordingDurationSeconds": "number",
  "metadata": "string" // JSON encoded string of the metadata object
}

```

```

}

// metadata object
{
  "voiceConnectorId": "string",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "direction": "string",
  "startTime": "string", // ISO8601 format
  "endTime": "string", // ISO8601 format
  "oneTimeMetadata": "string" // JSON encoded in string of oneTimeMetadata object
}

// onetimeMetadata object
{
  "sipHeaders": "string", // JSON encoded string of SIP Invite headers key-value pair
  "siprecMetadata": "string", // siprec metadata in XML
  "siprecMetadataJson": "string" // siprec metadata in JSON (converted from above
XML)
}

// sipHeaders object
{
  "string": "string"
}

```

음성 향상 활성화

음성 향상을 활성화하려면 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API 직접 호출에 VoiceEnhancementSinkConfiguration 요소를 포함합니다.

이 예제는 일반적인 요소를 보여줍니다.

```

{
  "Type": "VoiceEnhancementSink",
  "VoiceEnhancementSinkConfiguration": {
    "Disabled": Boolean (string) // FALSE ==> Voice Enhancement will be performed
  }
}

```

구성을 업데이트하려면 [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API 직접 호출에 VoiceEnhancementSinkConfiguration 요소를 추가합니다. 이 경우

[GetMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API는 결과에 VoiceEnhancementSinkConfiguration 요소를 포함합니다.

이 예제 요청은 음성 향상 및 Amazon S3 녹음을 활성화하는 방법을 보여줍니다.

```
POST /media-insights-pipeline-configurations HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": "media_insights_configuration_name",
  "ResourceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account_id:role/resource_access_role",
  "Elements": [
    {
      "Type": "S3RecordingSink",
      "S3RecordingSinkConfiguration": {
        "Destination": "arn:aws:s3::input_bucket_path",
        "RecordingFileFormat": "Wav"
      }
    },
    {
      "Type": "VoiceEnhancementSink",
      "VoiceEnhancementSinkConfiguration": {
        "disabled": "false"
      }
    }
  ],
  "ClientRequestToken": "client_request_token"
}
```

Note

통화 분석 구성의 S3RecordingSink 요소에는 항상 VoiceEnhancementSink 요소가 필요합니다.

Amazon Chime SDK의 트랜스크립션과 레코딩 싱크 결합

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Call Analytics를 Amazon S3 레코딩 싱크와 결합할 수 있습니다. 빌더는 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API 직접 호출 또는 콘솔을 사용하여 Amazon Transcribe 프로세서 외에도 S3RecordingSinkConfiguration을 전달할 수 있습니다.

Amazon S3 레코딩 싱크와 함께 Amazon Transcribe 또는 Amazon Transcribe Call Analytics를 사용할 수 있지만 둘 다 사용할 수는 없습니다. 트랜스크립션 프로세서가 있든 없든 녹음 싱크 외에도 동일한 구성에 음성 분석을 추가할 수도 있습니다.

Note

위에 나열된 프로세서 중 하나로 녹음을 활성화할 수 있습니다. 하지만 Amazon S3 통화 녹음과 함께 Amazon Transcribe Call Analytics를 활성화하는 경우 두 개의 Kinesis 비디오 스트림을 제공해야 하며, Amazon Transcribe Call Analytics와 Amazon S3 통화 녹음에서 각각 하나씩 중복된 녹음 파일을 받게 됩니다.

다음 사항에 유의하세요.

- 고유한 MediaInsightsPipelineConfigurationName을 사용해야 합니다.
- ResourceAccessRoleArn에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- Destination 값은 S3 경로 ARN이어야 합니다. Amazon S3 버킷은 동일한 계정이 소유해야 합니다.
- Transcribe 및 레코딩이 포함된 구성을 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 일시 중지 및 다시 시작한 Kinesis Data 스트림에서 생성된 인사이트에만 나타납니다. KVS 스트림의 모든 데이터는 기록되고 Amazon S3에 업로드됩니다.
- 구성에서 레코딩 외에 Amazon Transcribe 또는 TCA(Transcribe Call Analytics)를 사용하는 경우, 미디어 인사이트 파이프라인은 트랜스크립션 또는 Transcribe Call Analytics 인사이트를 실시간으로 제공하고, 통화 종료 시 Amazon S3 레코딩을 제공합니다. 통화 분석 중에 트랜스크립션 서비스가 실패하더라도 S3 레코딩 작업은 계속 실행을 시도합니다. 반대로, Amazon S3 기록 실패는 트랜스크립션이 완료된 후에 실행되므로 트랜스크립션 인사이트에 영향을 주지 않습니다.

이 예제는 Amazon Transcribe 프로세서와 Amazon S3 레코딩 싱크를 사용한 구성을 보여줍니다. 또한 이 예제는 부분적인 결과 안정화를 지원하여 출력 지연 시간을 줄일 수 있지만 정확도에는 영향을 미칠 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서의 [일부 결과 안정화](#)를 참조하세요.

```
{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": unique_configuration_name,
  "ResourceAccessRoleArn": role_arn,
  "Elements": [{
    "AmazonTranscribeProcessorConfiguration": {
      "ContentIdentificationType": "string",
```

```

        "ContentRedactionType": "string",
        "EnablePartialResultsStabilization": boolean, //Enables partial result
        stabilization. Can reduce latency. May impact accuracy.
        "FilterPartialResults": boolean, //To control partial utterance events
        "LanguageCode": "string",
        "LanguageModelName": "string",
        "PartialResultsStability": "string",
        "PiiEntityTypes": "string",
        "ShowSpeakerLabel": boolean,
        "VocabularyFilterMethod": "string",
        "VocabularyFilterName": "string",
        "VocabularyName": "string"
    },
    "Type": "AmazonTranscribeProcessor"
},
{
    "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {
        "InsightsTarget": KDS_arn //Where recording and insights live metadata
        will be delivered.
    },
    "Type": "KinesisDataStreamSink"
},
{
    "S3RecordingSinkConfiguration": {
        "Destination": S3_Arn,
        "RecordingFileFormat": file_format // Specify "Opus" or "WAV" as the
        recording file format.
    },
    "Type": "S3RecordingSink"
}
]
}

```

Amazon Chime SDK에 Amazon EventBridge 알림 사용

Amazon Chime SDK Call Analytics는 미디어 인사이트 파이프라인 상태가 변경되거나 통화 분석 실시간 알림 조건이 충족될 때 기본 EventBridge 버스로 이벤트를 전송할 수 있도록 지원합니다. 미디어 인사이트 파이프라인 오류 상태 업데이트의 경우 리소스가 비동기적으로 실패할 경우 이를 알리도록 EventBridge 대상을 구성하는 것이 좋습니다. 통화 분석 알림에는 aws.chime 소스와 다양한 세부 정보 유형이 있으며, 이는 다음 섹션에서 공유됩니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 사용자 설명서](#)를 참조하세요.

주제

- [상태 업데이트](#)
- [실시간 경고](#)

상태 업데이트

미디어 인사이트 파이프라인은 통화 분석 세션이 진행되면서 성공적으로 종료되거나 오류가 발생할 때 EventBridge 알림을 보냅니다. 다음과 같은 경우 '미디어 인사이트 상태 변경' 세부 정보 유형이 포함된 EventBridge 알림을 받게 됩니다.

- 미디어 파이프라인의 상태가 바뀝니다.
- 미디어 파이프라인 요소의 상태가 바뀝니다.
- 파이프라인 요소가 중지됩니다.
- 파이프라인 요소가 실패합니다.

세부 정보 섹션에는 항상 다음 필드가 포함됩니다.

- version
- mediaInsightsPipelineArn
- eventType

미디어 인사이트 파이프라인에 분석 프로세서, 데이터 싱크 등 여러 요소가 포함된 경우 세부 정보 섹션에는 mediaInsightsPipelineElementStatuses 필드도 포함됩니다. 이 필드는 파이프라인 내 각 요소의 상태를 나타냅니다. 각 파이프라인 요소의 가능한 상태는 다음과 같을 수 있습니다.

- NotStarted
- InProgress
- Stopped
- Failed

세부 정보 섹션에는 [CreateMediaInsightsPipeline](#) API 직접 호출 중에 MediaInsightsRuntimeMetadata에 지정된 모든 키-값 페어도 포함됩니다. 음성 커넥터로 통화 분석 세션을 시작한 경우 메타데이터 섹션은 다음 파라미터로 자동으로 채워집니다.

- transactionId
- fromNumber

- toNumber
- callId
- voiceConnectorId
- direction

미디어 인사이트 파이프라인에 단일 요소가 포함될 때마다 다음과 같은 이벤트 유형이 나타날 수 있습니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 진행 중

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "version": "0",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 일시 중지

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
```



```

    "id": "string",
    "detail-type": "Media Insights State Change",
    "source": "aws.chime",
    "account": number,
    "region": "string",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "resources": []
    "detail": {
        "version": "0",
        "mediaInsightsPipelineArn": "string",
        "eventType": "chime:MediaInsightsPaused",
        "callId": "string",
        "transactionId": "string",
        "fromNumber": "string",
        "toNumber": "string",
        "voiceConnectorId": "string",
        "direction": "string"
    }
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 중지

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
    "version": "0",
    "id": "string",
    "detail-type": "Media Insights State Change",
    "source": "aws.chime",
    "account": number,
    "region": "string",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "resources": []
    "detail": {
        "version": "0",
        "mediaInsightsPipelineArn": "string",
        "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
        "callId": "string",
        "transactionId": "string",
        "fromNumber": "string",
        "toNumber": "string",
        "voiceConnectorId": "string",
        "direction": "string"
    }
}

```

```
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 일시적 실패

서비스에 일시적인 장애가 발생하여 재시도를 시도할 것임을 나타냅니다. 아무 조치도 필요하지 않습니다.

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsTemporaryFailure",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}
```

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 영구 실패

사용자의 조치가 필요한 장애를 나타냅니다. `failureReason`을 사용하여 문제를 해결하세요. 일반적인 장애에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 리소스 액세스 역할에 대한 권한이 부족함
- 누락되거나 삭제된 리소스
- 분석을 호출하는 AWS 서비스에서 제한하면 Amazon Transcribe 또는 Amazon Kinesis와 같이 사용자를 대신하여가 호출합니다.
- KVS 스트림의 미디어 형식이 호환되지 않습니다.

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string",
    "failureReason": "string"
  }
}
```

Note

failureReason 필드는 선택 사항입니다. 예를 들어, 일반적인 이유는 Access denied when assuming resource access role일 수 있습니다.

다음 이벤트 유형은 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 의해 시작된 통화 분석 세션에 대해 미디어 인사이트 파이프라인이 만들어지거나 만들어지려는 시도가 실패할 때마다 나타날 수 있습니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 생성됨

이 예제는 일반적인 성공 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
```

```

"detail-type": "Media Insights State Change",
"source": "aws.chime",
"account": number,
"region": "string",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": []
"detail":
{
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineConfigurationArn": "string",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsCreated",
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
}
}

```

Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 생성 실패

이 예시는 일반적인 장애 이벤트를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": []
  "detail":
  {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineConfigurationArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsCreateFailed",
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
  }
}

```

```

    "direction": "string",
    "failureOrigin": "Voice Connector",
    "httpStatusCode": "string",
    "failureReason": "string"
  }
}

```

미디어 인사이트 파이프라인에 여러 요소가 포함된 경우 다음과 같은 이벤트 유형이 나타날 수 있습니다. 예제 알림은 다음과 S3RecordingSink와 결합된 AmazonTranscribeProcessor에 대한 것입니다. 각 섹션을 펼쳐 자세히 알아보세요.

AmazonTranscribeProcessor가 진행 중이며 S3RecordingSink가 시작되지 않음

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "InProgress",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "NotStarted",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",

```

```

        "toNumber": "string",
        "voiceConnectorId": "string",
        "direction": "string"
    }
}

```

AmazonTranscribeProcessor가 성공했고 S3RecordingSink가 진행 중임

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
    "version": "0",
    "id": "string",
    "detail-type": "Media Insights State Change",
    "source": "aws.chime",
    "account": number,
    "region": "string",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "resources": [],
    "detail": {
        "version": "0",
        "mediaInsightsPipelineArn": "string",
        "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
        "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
            {
                "type": "AmazonTranscribeProcessor",
                "status": "Stopped",
                "updatedOn": 1686184070655
            },
            {
                "type": "S3RecordingSink",
                "status": "InProgress",
                "updatedOn": 1686184070655
            }
        ]
    },
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
}

```

AmazonTranscribeProcessor에 장애가 발생했고 S3RecordingSink가 진행 중임

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Failed",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "InProgress",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  },
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string"
}
```

AmazonTranscribeProcessor에 장애가 발생했고 S3RecordingSink가 성공함

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
```

```

"version": "0",
"id": "string",
"detail-type": "Media Insights State Change",
"source": "aws.chime",
"account": number,
"region": "string",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
  "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
    {
      "type": "AmazonTranscribeProcessor",
      "status": "Failed",
      "updatedAt": 1686184070655
    },
    {
      "type": "S3RecordingSink",
      "status": "Stopped",
      "updatedAt": 1686184070655
    }
  ]
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
  "failureReason": "string"
}
}

```

AmazonTranscribeProcessor가 성공했고 S3RecordingSink에 장애가 발생함

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,

```



```

"region": "string",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
  "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
    {
      "type": "AmazonTranscribeProcessor",
      "status": "Stopped",
      "updatedOn": 1686184070655
    },
    {
      "type": "S3RecordingSink",
      "status": "Failed",
      "updatedOn": 1686184070655
    }
  ]
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string",
  "failureReason": "string"
}
}

```

AmazonTranscribeProcessor가 일시 중지되고S3RecordingSink가 시작되지 않음

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",

```

```

    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsPaused",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Paused",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "NotStarted",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}

```

AmazonTranscribeProcessor가 일시적으로 실패하고S3RecordingSink가 시작되지 않았음
이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsTemporaryFailure",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "TemporarilyFailed",

```

```

        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "NotStarted",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
    "callId": "string",
    "transactionId": "string",
    "fromNumber": "string",
    "toNumber": "string",
    "voiceConnectorId": "string",
    "direction": "string"
  }
}

```

AmazonTranscribeProcessor와 S3RecordingSink가 성공함

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "region": "string",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "AmazonTranscribeProcessor",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
  "callId": "string",
  "transactionId": "string",
  "fromNumber": "string",
  "toNumber": "string",
  "voiceConnectorId": "string",
  "direction": "string"
}
}

```

S3RecordingSink가 성공하고 VoiceEnhancement 진행 중

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "string",
  "detail": {
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress",
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "VoiceEnhancementSink",
        "status": "InProgress",
        "updatedOn": 1686184070655
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  }
}

```

30분이 넘는 통화로 인해 S3RecordingSink는 성공하고 VoiceEnhancement는 실패함

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "string",
  "detail": {
    "mediaInsightsPipelineArn": "string",
    "eventType": "chime:MediaInsightsStopped",
    "version": "0",
    "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
      {
        "type": "VoiceEnhancement",
        "status": "NotSupported",
        "updatedOn": 1686184070655,
        "statusDetail": "Unsupported recording length"
      },
      {
        "type": "S3RecordingSink",
        "status": "Stopped",
        "updatedOn": 1686184070655
      }
    ]
  }
}
```

30분 미만의 통화로 인해 S3RecordingSink는 성공했지만 VoiceEnhancement는 실패함

이 예제는 일반적인 이벤트 구조를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights State Change",
  "source": "aws.chime",
  "account": number,
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```

"region": "string",
"detail": {
  "mediaInsightsPipelineArn": "string",
  "eventType": "chime:MediaInsightsPermanentFailure",
  "version": "0",
  "mediaInsightsPipelineElementStatuses": [
    {
      "type": "VoiceEnhancement",
      "status": "Failed",
      "updatedOn": 1686184070655
    },
    {
      "type": "S3RecordingSink",
      "status": "Stopped",
      "updatedOn": 1686184070655
    }
  ]
}
}

```

실시간 경고

Note

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe Call Analytics 프로세서만 실시간 알림을 지원합니다.

Amazon Chime SDK 통화 분석을 사용하면 개발자가 분석 세션 중에 프로세서를 통해 실시간 알림을 보내는 규칙을 설정할 수 있습니다. 알림은 세부 정보 유형 Media Insights Rules Matched와 함께 Amazon EventBridge로 전송됩니다. EventBridge는 Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS와 같은 다운스트림 서비스와의 통합을 지원하여 최종 사용자를 위한 알림을 트리거하거나 다른 사용자 지정 비즈니스 로직을 시작합니다.

실시간 알림은 MediaInsightsPipelineConfiguration에 대한 RealTimeAlertConfiguration 필드의 일부로 설정됩니다. Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 필드를 구성하거나 [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) 또는 [UpdateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API를 직접 호출할 수 있습니다.

이 예제는 API를 통해 실시간 알림 구성을 생성하거나 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

```

{
  "MediaInsightsPipelineConfigurationName": "config_name",
  "ResourceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account_id:role/role_name",
  "RealTimeAlertConfiguration": {
    "Disabled": false,
    "Rules": [{
      "Type": "KeywordMatch",
      "KeywordMatchConfiguration": {
        "RuleName": "rule_name_1",
        "Keywords": [
          "hello",
          "thank you"
        ],
        "Negate": false
      }
    },
    {
      "Type": "Sentiment",
      "RuleName": "rule_name_2",
      "SentimentType": "NEGATIVE",
      "TimePeriod": 60
    },
    {
      "Type": "IssueDetection",
      "RuleName": "rule_name_3"
    }
  ],
  "Elements": [{
    "Type": "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor",
    "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration": {
      "LanguageCode": "en-US"
    }
  },
  {
    "Type": "KinesisDataStreamSink",
    "KinesisDataStreamSinkConfiguration": {
      "InsightsTarget": "arn:aws:kinesis:us-
east-1:account_id:stream/stream_name"
    }
  }
]
}

```

실시간 알림 구성의 각 규칙은 독립적으로 트리거됩니다. 여러 규칙 조건이 동시에 충족되는 경우 EventBridge 알림을 여러 개 받을 수 있습니다. 알림에 대한 규칙 목록을 만들려면 다음 규칙 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

키워드 일치

발화 또는 트랜스크립트 이벤트에서 지정된 키워드 또는 구문 세트가 일치하면 알림을 보냅니다. 다음과 같은 경우 이벤트가 발생하도록 알림을 구성할 수 있습니다.

- 지정된 키워드가 모두 음성으로 전달되며, Negate는 false로 설정됩니다.
- Negate가 true로 설정된 경우 지정된 모든 키워드는 통화 전체에 걸쳐 음성으로 전달되지 않은 것으로 처리됩니다.

Amazon Transcribe 및 Amazon Transcribe 애널리틱스는 이 규칙 유형을 지원합니다.

감정 분석

특정 감정 유형이 일정 기간 동안 지속되면 알림을 보냅니다. Transcribe Call Analytics만 이 규칙을 지원합니다.

문제 감지

발화 이벤트에서 문제가 감지되면 경보를 보냅니다. Transcribe Call Analytics만 이 규칙 유형을 지원합니다.

다음 예제는 KeywordMatch 규칙에 대한 실시간 알림 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "string",
  "detail-type": "Media Insights Rules Matched",
  "source": "aws.chime",
  "account": "number",
  "region": "us-east-1",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "0",
    "sourceMetadata": {}
    "ruleName": "string"
    "utteranceId": "string",
    "beginTimestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  }
}
```



```
}
```

일부 EventBridge 필드는 일치하는 규칙 유형에 고유해야 합니다.

키워드 매칭 필드

utteranceId: Amazon Transcribe Call Analytics를 사용하는 경우 일치하는 키워드가 포함된 트랜스크립트의 ID입니다. 발화된 키워드 매칭에만 해당됩니다.

resultId: Amazon Transcribe를 사용하는 경우 일치하는 키워드가 포함된 트랜스크립트의 ID입니다. 발화된 키워드 매칭에만 해당됩니다.

beginTimestamp: 일치하는 키워드가 포함된 트랜스크립트의 시작 시간입니다. 발화된 키워드 매칭에만 해당됩니다.

감정 분석 필드

beginTimestamp: 일치하는 감정의 롤링 윈도우 시작 시간입니다.

endTimestamp: 일치하는 감정의 롤링 윈도우 종료 시간입니다.

Amazon Chime SDK 데이터 레이크 생성

Amazon Chime SDK 통화 분석 데이터 레이크를 사용하면 Amazon Kinesis Data Stream의 기계 학습 기반 인사이트와 모든 메타데이터를 Amazon S3 버킷으로 스트리밍할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 레이크를 사용하여 레코딩 URL에 액세스할 수 있습니다. 데이터 레이크를 생성하려면 Amazon Chime SDK 콘솔에서 또는를 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS CloudFormation 템플릿 세트를 배포합니다. AWS CLI. 데이터 레이크를 사용하면 Amazon Athena의 AWS Glue 데이터 테이블을 참조하여 통화 메타데이터 및 음성 분석 데이터를 쿼리할 수 있습니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [데이터 레이크 용어 및 개념](#)
- [다중 데이터 레이크 생성](#)
- [데이터 레이크 리전별 가용성](#)
- [데이터 레이크 아키텍처](#)
- [데이터 레이크 설정](#)

사전 조건

Amazon Chime SDK 레이크를 생성하려면 다음 항목이 있어야 합니다.

- Amazon Kinesis Data Stream. 자세한 내용은 Amazon Kinesis Streams 개발자 안내서의 [AWS Management Console을 통한 스트림 생성](#)을 참조하세요.
- S3 버킷. 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [첫 번째 Amazon S3 버킷 생성](#)을 참조하세요.

데이터 레이크 용어 및 개념

다음 용어와 개념을 사용하여 데이터 레이크의 작동 방식을 이해하세요.

Amazon Kinesis Data Firehose

추출, 전환, 적재(ETL) 서비스로서 스트리밍 데이터를 안정적으로 캡처, 변환하여 데이터 레이크, 데이터 스토어, 분석 서비스로 전달합니다. 자세한 내용은 Amazon Kinesis Data Firehose란 무엇인가요?(What Is Amazon Kinesis Data Firehose?)를 참조하세요.

Amazon Athena

Amazon Athena는 표준 SQL을 사용하여 Amazon S3의 데이터를 분석할 수 있는 대화형 쿼리 서비스입니다. Athena는 서버리스 서비스이므로 관리할 인프라가 없으며 실행한 쿼리에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. Athena를 사용하려면 Amazon S3의 데이터를 가리키고 스키마를 정의한 다음 표준 SQL 쿼리를 사용하세요. 또한 작업 그룹을 사용하여 사용자를 그룹화하고 쿼리를 실행할 때 액세스할 수 있는 리소스를 제어할 수도 있습니다. 작업 그룹을 사용하면 다양한 사용자 및 워크로드 그룹에서 쿼리 동시성을 관리하고 쿼리 실행의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

Glue Data 카탈로그

Amazon Athena에서 테이블과 데이터베이스에는 기본 소스 데이터의 스키마를 자세히 설명하는 메타데이터가 포함되어 있습니다. 각 데이터 세트에 대한 테이블이 Athena에 반드시 있어야 합니다. 테이블의 메타데이터는 Athena에게 Amazon S3 버킷의 위치를 알려줍니다. 또한 열 이름, 데이터 유형, 테이블 이름과 같은 데이터 구조를 지정합니다. 데이터베이스에는 데이터 세트의 메타데이터와 스키마 정보만 보관됩니다.

다중 데이터 레이크 생성

고유한 Glue 데이터베이스 이름을 제공하여 통화 인사이트를 저장할 위치를 지정함으로써 여러 데이터 레이크를 생성할 수 있습니다. 특정 AWS 계정의 경우 각각 해당 데이터 레이크가 있는 여러 통화 분석 구성이 있을 수 있습니다. 즉, 보존 정책 사용자 지정 및 데이터 저장 방식에 대한 액세스 정책과 같

은 특정 사용 사례에 데이터 분리를 적용할 수 있습니다. 인사이트, 기록, 메타데이터에 대한 액세스에 다양한 보안 정책이 적용될 수 있습니다.


데이터 레이크 리전별 가용성

Amazon Chime SDK 데이터 레이크는 다음 리전에서 사용할 수 있습니다.

리전	Glue 테이블	QuickSight
us-east-1	사용 가능	Available
us-west-2	사용 가능	Available
eu-central-1	사용 가능	Available

데이터 레이크 아키텍처

다음 다이어그램은 데이터 레이크 아키텍처를 보여줍니다. 그림의 숫자는 아래 번호가 매겨진 텍스트와 일치합니다.



다이어그램에서 AWS 콘솔을 사용하여 미디어 인사이트 파이프라인 구성 설정 워크플로에서 CloudFormation 템플릿을 배포하면 다음 데이터가 Amazon S3 버킷으로 흐릅니다.

1. Amazon Chime SDK 통화 분석은 고객의 Kinesis Data Stream으로 실시간 데이터를 스트리밍하기 시작합니다.

2. Amazon Kinesis Firehose는 누적된 데이터가 128MB 또는 60초 경과 중 빠른 시점이 될 때까지 이 실시간 데이터를 버퍼링합니다. 그런 다음 Firehose는 Glue 데이터 카탈로그에서 `amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema`를 사용하여 데이터를 압축하고 JSON 레코드를 Parquet 파일로 변환합니다.
3. Parquet 파일은 Amazon S3 버킷에 파티셔닝된 형식으로 저장됩니다.
4. 실시간 데이터 외에도 통화 후 Amazon Transcribe Call Analytics 요약 .wav 파일(구성에 지정된 경우 편집되거나 편집되지 않음) 및 통화 레코딩 .wav 파일도 Amazon S3 버킷으로 전송됩니다.
5. Amazon Athena와 표준 SQL을 사용하여 Amazon S3 버킷에서 데이터를 쿼리할 수 있습니다.
6. 또한 CloudFormation 템플릿은 Athena를 통해 이 통화 후 요약 데이터를 쿼리할 수 있는 Glue 데이터 카탈로그를 생성합니다.
7. QuickSight를 사용하여 Amazon S3 버킷의 모든 데이터를 시각화할 수도 있습니다. QuickSight는 Amazon Athena를 사용하여 Amazon S3 버킷과의 연결을 구축합니다.

Amazon Athena 테이블은 다음 기능을 사용하여 쿼리 성능을 최적화합니다.

데이터 파티셔닝

파티셔닝은 테이블을 여러 부분으로 나누고 날짜, 국가, 리전과 같은 열 값을 기준으로 관련 데이터를 함께 유지합니다. 파티션은 가상 열 역할을 합니다. 이 경우 CloudFormation 템플릿은 테이블 생성 시 파티션을 정의하므로 쿼리당 스캔되는 데이터의 양을 줄이고 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 파티션별로 필터링하여 쿼리가 검사하는 데이터의 양을 제한할 수도 있습니다. Parquet 데이터를 읽는 데 Athena를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Athena 사용 설명서의 [Athena에서 데이터 분할](#)을 참조하세요.

이 예제에서는 날짜가 2023년 1월 1일인 파티션 구조를 보여줍니다.

i.

```
s3://example-bucket/amazon_chime_sdk_data_lake
    /serviceType=CallAnalytics/detailType={DETAIL_TYPE}/
    year=2023
    /month=01/day=01/example-file.parquet
```

- ii. `DETAIL_TYPE`이 다음 중 하나여야 합니다.
 - a. `CallAnalyticsMetadata`
 - b. `TranscribeCallAnalytics`
 - c. `TranscribeCallAnalyticsCategoryEvents`
 - d. `Transcribe`

- e. Recording
- f. VoiceAnalyticsStatus
- g. SpeakerSearchStatus
- h. VoiceToneAnalysisStatus

열 기반 데이터 저장소 생성 최적화

Apache Parquet은 열 단위 압축, 데이터 유형에 따른 압축, 조건부 푸시다운을 사용하여 데이터를 저장합니다. 압축률이 높거나 데이터 블록을 건너뛰면 Amazon S3 버킷에서 읽는 바이트 수가 줄어 듭니다. 따라서 쿼리 성능이 향상되고 비용이 절감됩니다. 이러한 최적화를 위해 Amazon Kinesis Data Firehose에서 JSON에서 parquet 데이터로의 데이터 변환이 활성화되어 있습니다.

파티션 프로젝션

이 Athena 기능은 날짜별 파티션을 자동으로 생성하여 날짜 기반 쿼리 성능을 향상시킵니다.

데이터 레이크 설정

Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 다음 단계를 완료하세요.

1. Amazon Chime SDK 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home>)을 시작하고 탐색 창의 통화 분석 아래에서 구성을 선택합니다.
2. 1단계를 완료하고 다음을 선택한 후 2단계 페이지에서 음성 분석 확인란을 선택합니다.
3. 출력 세부 정보에서 기록 분석을 수행하기 위한 데이터 웨어하우스 확인란을 선택한 다음 CloudFormation 스택 배포 링크를 선택합니다.

시스템이 CloudFormation 콘솔의 빠른 스택 생성 페이지로 이동합니다.

4. 스택 이름을 입력한 후 다음 파라미터를 입력합니다.
 - a. DataLakeType - 통화 분석 데이터 레이크 생성을 선택합니다.
 - b. KinesisDataStreamName - 스트림을 선택합니다. 통화 분석 스트리밍에 사용되는 스트림이어야 합니다.
 - c. S3BucketURI - Amazon S3 버킷을 선택합니다. URI에는 접두사 `s3://bucket-name`가 있어야 합니다.
 - d. GlueDatabaseName - 고유한 AWS Glue 데이터베이스 이름을 선택합니다. AWS 계정에 있는 기존 데이터베이스는 재사용할 수 없습니다.
5. 승인 체크박스를 선택한 다음 데이터 레이크 생성을 선택합니다. 시스템에서 레이크를 생성하는 데 10분 정도 걸릴 수 있습니다.

를 사용한 데이터 레이크 설정 AWS CLI

AWS CLI 를 사용하여 CloudFormation의 생성 스택을 호출할 권한이 있는 역할을 생성합니다. 아래 절차에 따라 IAM 역할을 생성하고 설정하세요. 자세한 내용을 알아보려면 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [스택 생성](#)을 참조하세요.

1. AmazonChimeSdkCallAnalytics-Datalake-Provisioning-Role이라는 역할을 생성하고 CloudFormation이 역할을 맡도록 허용하는 역할에 신뢰 정책을 연결합니다.

1. 다음 템플릿을 사용하여 IAM 신뢰 정책을 생성하고 파일을 json 형식으로 저장합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

2. aws iam create-role 명령을 실행하고 신뢰 정책을 파라미터로 전달합니다.

```
aws iam create-role \
--role-name AmazonChimeSdkCallAnalytics-Datalake-Provisioning-Role
--assume-role-policy-document file://role-trust-policy.json
```

3. 응답에서 반환된 role arn을 기록해 둡니다. 다음 단계에서 role arn이 필요합니다.

2. CloudFormation 스택을 생성할 수 있는 권한이 있는 정책을 생성합니다.

1. 다음 템플릿을 사용하여 IAM 정책을 생성하고 파일을 .json 형식으로 저장합니다. 이 파일은 create-policy를 호출할 때 필요합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "DeployCloudFormationStack",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "cloudformation:CreateStack"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

2. aws iam create-policy를 실행하고 스택 정책 생성을 파라미터로 전달합니다.

```

aws iam create-policy --policy-name
testCreateStackPolicy
--policy-document file://create-cloudformation-stack-policy.json

```

3. 응답에서 반환된 role arn을 기록해 둡니다. 다음 단계에서 role arn이 필요합니다.

3. aws iam attach-role-policy 정책을 역할에 연결합니다.

```

aws iam attach-role-policy --role-name {Role name
created above}
--policy-arn {Policy ARN created above}

```

4. CloudFormation 스택을 생성하고 필수 파라미터 aws cloudformation create-stack을 입력합니다.

ParameterValue를 사용하여 각 ParameterKey에 대한 파라미터 값을 제공합니다.

```

aws cloudformation create-stack --capabilities
CAPABILITY_NAMED_IAM
--stack-name testDeploymentStack
--template-url https://chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/
AmazonChimeSDKDataLake.yaml
--parameters ParameterKey=S3BucketURI,ParameterValue={S3 URI}
ParameterKey=DataLakeType,ParameterValue="Create call analytics datalake"
ParameterKey=KinesisDataStreamName,ParameterValue={Name of Kinesis Data Stream}
--role-arn {Role ARN created above}

```

데이터 레이크 설정으로 생성된 리소스

다음 표에는 데이터 레이크를 생성할 때 생성되는 리소스가 나열되어 있습니다.

리소스 유형	리소스 이름 및 설명	서비스 이름
AWS Glue 데이터 카탈로그 데이터베이스	GlueDatabaseName - 통화 인사이트 및 음성 분석에 속하는 모든 AWS Glue 데이터 테이블을 논리적으로 그룹화합니다.	통화 분석, 음성 분석
AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블	amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema - Kinesis Firehose에 제공되는 통화 분석 음성 분석을 위한 통합 스키마입니다.	통화 분석, 음성 분석
	call_analytics_metadata - 통화 분석 메타데이터를 위한 스키마입니다. SIPmetadata 및 OneTimeMetadata가 포함되어 있습니다.	통화 분석
	call_analytics_recording_metadata - 녹음 및 음성 향상 메타데이터에 대한 스키마	통화 분석, 음성 분석
	transcribe_call_analytics - TranscribeCallAnalytics 페이로드 'utteranceEvent'의 스키마	통화 분석
	transcribe_call_analytics_category_events - TranscribeCallAnalytics 페이로드 'categoryEvent'의 스키마	통화 분석
	transcribe_call_analytics_post_call - 통화 후 트랜스크립션 콜 분석 요약 페이로드에 대한 스키마	통화 분석
	transcribe - Transcribe 페이로드 스키마	통화 분석
	voice_analytics_status - 음성 분석 준비 이벤트를 위한 스키마	음성 분석
	speaker_search_status - 식별 매치를 위한 스키마	음성 분석

리소스 유형	리소스 이름 및 설명	서비스 이름
	voice_tone_analysis_status – 음성 톤 분석 이벤트를 위한 스키마	음성 분석
Amazon Kinesis Data Firehose	AmazonChimeSDK-call-analytics- UUID – 통화 분석을 위한 키네시스 데이터 파이어호스 파이핑 데이터	통화 분석, 음성 분석
Amazon Athena 작업 그룹	GlueDatabaseName-AmazonChimeSDKDataAnalytics – 쿼리를 실행할 때 액세스할 수 있는 리소스를 제어하는 논리적 사용자 그룹입니다.	통화 분석, 음성 분석

Amazon Chime SDK용 QuickSight 대시보드 구성

데이터 레이크를 설정한 후에는 데이터를 시각화하는 미리 정의된 지표로 QuickSight 대시보드를 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 대시보드를 사용할 수 있습니다.

- Transcribe 통화 분석 + 음성 분석 지표에는 턴바이턴 대화 기록, 감지된 문제, 결과, 개체 감지, 음성 프로필 ID 일치에 대한 요약 및 세부 정보가 포함됩니다.
- Transcribe + 음성 분석. 지표에는 턴바이턴 대화 내용, 어휘 검색, 음성 톤, 음성 프로필 ID 일치에 대한 요약 및 세부 정보가 포함됩니다.

다음 주제에서는 QuickSight 계정이 아직 없는 경우 QuickSight 계정을 설정하는 방법과 대시보드를 구성하는 방법을 설명합니다.

주제

- [QuickSight 계정 만들기](#)
- [QuickSight 계정 설정하기](#)
- [QuickSight 대시보드 생성](#)

QuickSight 계정 만들기

이 섹션의 단계에서는 QuickSight 계정을 생성하는 방법을 설명합니다. 계정이 이미 있는 경우 [QuickSight 대시보드 생성](#)로 건너뛸 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 QuickSight 계정을 만들 수 있습니다.

- Amazon CloudFormation 템플릿을 사용합니다.
- Amazon Chime SDK 콘솔을 사용합니다.

사전 조건

시작하기 전에 다음 정보를 수집합니다.

- 통화 분석 Amazon S3 버킷의 이름.
- 알림 이메일 주소. 시스템이 QuickSight 알림을 이 주소로 전송합니다.

CloudFormation 템플릿을 사용하여 계정 생성

다음 단계에서는 Amazon CloudFormation 템플릿을 배포하여 QuickSight 계정을 생성하는 방법을 설명합니다. 이 프로세스를 통해서만 엔터프라이즈 계정만 구독할 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 [QuickSight 요금](#)을 참조하세요.

템플릿을 배포하려면

1. AWS 콘솔을 시작하고 AWS 계정에 로그인합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 다음 URL을 붙여넣습니다. 리전을 표시된 대로 입력해야 합니다.

```
https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
region=region#/stacks/quickcreate?templateURL=https://
chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/
AmazonChimeSDKQuickSightSubscription.yaml.
```

3. 빠른 스택 생성 페이지에서 다음을 입력합니다.
 - a. 스택 이름에 계정 이름을 입력합니다.
 - b. QuickSightNotificationEmail에 앞서 수집한 이메일 주소를 입력합니다.
 - c. QuickSightSubscriptionForDataVisualization에서 New AWS QuickSight 계정 생성을 선택합니다.
 - d. S3BucketName에 Amazon S3 버킷의 이름을 입력합니다.
 - e. AWS CloudFormation에서 IAM 리소스를 생성할 수 있음을 승인합니다. 확인란을 선택합니다.
4. 스택 생성을 선택합니다.

시스템에서 스택을 생성하는 데 약 10분이 소요됩니다.


5. 빌드가 완료되면 QuickSight로 이동을 선택하고 이메일 주소를 입력하여 계정에 로그인합니다.

콘솔을 사용하여 계정 생성

다음 단계에서는 Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 QuickSight 계정을 생성하는 방법을 설명합니다. 엔터프라이즈 또는 엔터프라이즈 + Q 계정을 사용해야 합니다.

콘솔을 사용하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home>에서 Amazon Chime SDK 콘솔을 시작하고 **QuickSight**를 검색한 다음 검색 결과에서 QuickSight를 선택합니다.



2. QuickSight 가입을 선택합니다.
3. 엔터프라이즈 또는 엔터프라이즈 + Q를 선택한 다음 계속을 선택합니다.
4. 이름, 성, 전화번호, 앞서 수집한 이메일 주소를 입력한 다음 계속을 선택합니다.
5. 다음을 따릅니다.
 - i. 인증 방법에서 옵션을 선택합니다.

Note

페더레이션 사용자 옵션을 선택하는 경우 올바른 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [QuickSight 사용 설명서의 QuickSight 구독 가입](#)을 참조하세요. QuickSight


- ii. QuickSight 리전에서 리전을 선택합니다.
- iii. 계정 정보에서 계정 이름과 앞서 수집한 이메일 주소를 입력합니다.
- iv. AWS 서비스에 대한 QuickSight 액세스에서 기본 역할을 사용하거나 기존 역할 사용을 선택하고 목록에서 역할을 선택합니다.
- v. (선택 사항) 필요에 따라 이러한 리소스에 대한 액세스 및 자동 검색 허용에서 추가 리소스를 선택합니다.
- vi. 완료되면 마침을 선택합니다.
- vii. 빌드가 완료되면 QuickSight로 이동을 선택하고 이메일 주소를 입력하여 계정에 로그인합니다.

QuickSight 계정 설정하기

QuickSight 계정에 로그인한 후 보안을 구성하고 설정 프로세스에서 만든 그룹에 자신을 추가해야 합니다.

보안 키를 구성하려면

1. 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 선택한 다음 나타나는 메뉴에서 QuickSight 관리를 선택합니다.



2. 탐색 창에서 보안 및 권한을 선택합니다.
3. AWS 서비스에 대한 QuickSight 액세스에서 관리를 선택하고 다음 서비스가 선택되어 있는지 확인합니다.
 - Amazon Redshift
 - Amazon RDS
 - Amazon S3
 - Amazon Athena
 - IAM
4. Amazon S3 버킷 선택 링크를 선택합니다.
5. Amazon S3 버킷 옆의 확인란을 선택한 다음 Athena Workgroup에 대한 쓰기 권한 열에서 오른쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
6. 마침을 클릭합니다.
7. 저장을 선택합니다.

그룹에 자신을 추가하려면

1. 탐색 창에서 그룹 관리를 선택한 다음 이름에 Admins가 포함된 그룹을 선택합니다. 예: S3BucketName-Admins.
2. 사용자 추가를 선택한 다음 나타나는 상자에 이메일 별칭을 입력합니다.

이름은 Admin - 내-별칭 형식으로 표시됩니다.
3. 추가를 선택합니다.

QuickSight 대시보드 생성


데이터 레이크를 만든 후 데이터를 시각화하는 QuickSight 대시보드를 만들 수 있습니다. Amazon CloudFormation 템플릿 또는 Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 대시보드를 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 두 가지 방법을 모두 설명합니다.

템플릿을 사용하려면

1. Amazon CloudFormation 콘솔을 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 다음 링크를 붙여넣습니다.
`https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=region#/stacks/quickcreate?templateURL=https://chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/AmazonChimeSDKQuickSightDashboards.yaml`
3. 빠른 스택 생성 페이지의 스택 이름 아래에 계정 이름을 입력합니다.
4. ActiveQuickSightAccount에서 True를 선택합니다.
5. QuicksightDashboardSelection에서 Call Analytics – Transcribe Call Analytics and Voice Analytics dashboard 또는 Call Analytics – Transcribe and Voice Analytics dashboard를 선택합니다.
6. Amazon S3BucketName에서 Amazon S3 버킷의 URI를 입력합니다.
7. GlueDatabaseName에서 QuickSight 대시보드를 배포하려는 Glue 데이터베이스를 입력합니다.
8. AWS CloudFormation에서 IAM 리소스를 생성할 수 있음을 승인합니다 확인란을 선택하고 스택 생성을 선택합니다.

QuickSight 대시보드를 수동으로 구성하려면

1. QuickSight 계정으로 이동합니다.
2. 화면 맨 위 오른쪽에 있는 프로파일 아이콘을 선택한 다음 QuickSight 관리를 선택합니다.



3. 탐색 창에서 그룹 관리를 선택한 다음 설치 프로세스에서 만든 그룹을 선택합니다.
4. 사용자 추가를 선택하고 이메일 주소를 입력한 다음 추가를 선택합니다.

시스템에서 페이지를 배포하는 데 10분 정도 걸립니다.

5. Amazon Chime SDK 콘솔을 사용하여 QuickSight 계정에 로그인하고 대시보드를 사용하세요.

Amazon Chime SDK용 통화 분석 데이터 모델


이 섹션의 정보는 AWS Glue 데이터 카탈로그의 테이블 세트인 Amazon Chime SDK 통화 분석 데이터 모델을 나열하고 설명합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 구조 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 통화 분석을 위해 데이터 카탈로그에서 AWS Glue 데이터 추출](#)

Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 구조 이해

다음 다이어그램은 Amazon Chime SDK 통화 분석 및 음성 분석 세션을 위해 생성된 AWS Glue 데이터 카탈로그의 테이블 구조를 보여줍니다.



다음 섹션에서는 카탈로그의 테이블과 필드를 나열하고 설명합니다.

Amazon Chime SDK의 AWS Glue 데이터 카탈로그 테이블 이해

다음 표는 Amazon Chime SDK 통화 분석 Glue 데이터 카탈로그의 열, 데이터 유형, 요소를 나열하고 설명합니다.

주제

- [call_analytics_metadata](#)
- [call_analytics_recording_metadata](#)
- [transcribe_call_analytics](#)
- [transcribe_call_analytics_category_events](#)
- [transcribe_call_analytics_post_call](#)
- [transcribe](#)
- [voice_analytics_status](#)
- [speaker_search_status](#)
- [voice_tone_analysis_status](#)

call_analytics_metadata

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
detail-subtype	string		Recording 및 CallAnalyticsMetadata detail-types에 사용됩니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
callevent-type	문자열		SIP와 관련된 이벤트 유형(예: 업데이트, 일시 중지, 재개)
mediaInsightsPipelineId	string		Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다.
metadata	string	voiceConnectorId	Amazon Chime SDK 음성 커넥터 ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		fromNumber	E.164 발신 전화번호입니다.
		toNumber	E.164 대상 전화번호입니다.
		direction	통화 방향으로, 아웃바운드 또는 인바운드입니다.
		oneTimeMetadata.s3RecordingUrl	Transcribe Call Analytics에서 내보낸 미디어 객체의 Amazon S3 버킷 URL입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		oneTimeMetadata.s3RecordingUrlRedacted	Transcribe Call Analytics에서 내보낸 편집된 미디어 객체의 Amazon S3 버킷 URL입니다.
		oneTimeMetadata.siprecMetadata	호출과 관련된 XML 형식의 SIPREC 메타데이터입니다.
		oneTimeMetadata.siprecMetadataJson	호출과 관련된 JSON 형식의 SIPREC 메타데이터입니다.
		oneTimeMetadata.InviteHeaders	초대 헤더입니다.

call_analytics_recording_metadata

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
detail-subtype	string		Recording 및 CallAnalyticsMetadata detail-types에 사용됩니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
callevent-type	문자열		SIP와 관련된 이벤트 유형
mediaInsightsPipelineId	string		Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다.
s3MediaObjectConsoleUrl	string		미디어 객체의 S3 버킷 URL입니다.
metadata	string	voiceConnectorId	Amazon Chime SDK 음성 커넥터 ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		fromNumber	E.164 발신 전화번호입니다.
		toNumber	E.164 대상 전화번호입니다.
		direction	통화 방향으로, 아웃바운드 또는 인바운드입니다.
		voice enhancement	서비스 유형과 관련된 기능 하위 유형입니다.
		oneTimeMetadata.siprecMetadata	호출과 관련된 XML 형식의 SIPREC 메타데이터입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		oneTimeMetadata.siprecMetadataJson	호출과 관련된 JSON 형식의 SIPREC 메타 데이터입니다.
		oneTimeMetadata.InviteHeaders	초대 헤더입니다.

transcribe_call_analytics

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
mediaInsightsPipelineId	string		Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다.
metadata	string	voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		fromNumber	E.164 발신 전화번호입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
UtteranceEvent	struct	toNumber	E.164 대상 전화번호입니다.
		direction	통화 방향으로, Outbound 또는 Inbound입니다.
		UtteranceId	지정된 Utterance Event 와 연결된 고유 식별자입니다.
		IsPartial	Utterance Event 의 세그먼트가 완전한지(FALSE) 또는 부분적인지(TRUE)를 나타냅니다.
		ParticipantRole	CUSTOMER 또는 AGENT 중 각 오디오 채널에 대한 화자의 역할을 제공합니다.
		BeginOffsetMillis	오디오 스트림이 시작될 때부터 Utterance Event 가 시작될 때까지의 시간(밀리초)입니다.
		EndOffsetMillis	오디오 스트림이 시작될 때부터 Utterance Event 가 시작될 때까지의 시간(밀리초)입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Transcript	트랜스크립트된 텍스트가 포함되어 있습니다.
		Sentiment	지정된 세그먼트에서 감지된 감정을 제공합니다.
		items.BeginOffsetMillis	트랜스크립트된 항목의 시작 시간(밀리초)입니다.
		Items.endoffsetmillis	트랜스크립트된 항목의 종료 시간(밀리초)입니다.
		Items.itemtype	식별된 항목의 유형입니다. 옵션: PRONUNCIATION (음성 단어) 및 PUNCTUATION .
		Items.content	트랜스크립트된 단어 또는 문장 부호입니다.
		Items.confidence	트랜스크립트에 있는 단어 또는 문구와 관련된 신뢰도 점수입니다. 점수는 0과 1 사이의 값입니다. 값이 클수록 식별된 항목이 미디어에서 말한 항목과 정확하게 일치할 확률이 높아집니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Items.vocabularyfiltermatch	지정한 항목이 요청에 포함된 어휘 필터의 단어와 일치하는지 여부를 나타냅니다. true인 경우 어휘 필터가 일치하는 것입니다.
		Items.stable	부분 결과 안정화가 활성화되어 있습니다. 안정성은 지정된 항목이 안정적인지(true) 또는 세그먼트가 완료될 때 변경될 수 있는지(false) 여부를 나타냅니다.
		IssuesDetected.characteroffsets_begin	일치하는 항목이 식별된 첫 번째 문자의 문자 수를 제공합니다. 예를 들어, 문제와 관련된 첫 번째 문자 또는 세그먼트 기록에서 카테고리가 일치합니다.
		IssuesDetected.characteroffsets_end	일치하는 항목이 식별된 마지막 문자의 문자 수를 제공합니다. 예를 들어, 문제와 관련된 마지막 번째 문자 또는 세그먼트 기록에서 카테고리가 일치합니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Entities.beginoffsetmillis	PII로 식별된 발화의 시작 시간(밀리초)입니다.
		Entities.endoffsetmillis	PII로 식별된 발화의 종료 시간(밀리초)입니다.
		Entities.category	식별된 정보의 범주입니다. 유일한 카테고리는 PII입니다.
		Entities.type	식별된 PII의 유형입니다. 예: NAME또는 CREDIT_DEBIT_NUMBER .
		Entities.content	단어 또는 PII로 식별되는 단어입니다.
		Entities.confidence	오디오에서 식별된 PII 엔티티와 관련된 신뢰도 점수입니다. 신뢰도 점수의 범위는 0과 1 사이입니다. 값이 클수록 식별된 엔티티가 미디어에서 말한 엔티티와 정확하게 일치할 확률이 높다는 의미입니다.

transcribe_call_analytics_category_events

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
mediaInsightsPipelineId	string		Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다.
metadata	string	voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		fromNumber	E.164 발신 전화번호입니다.
		toNumber	E.164 대상 전화번호입니다.
		direction	통화 방향으로, 아웃바운드 또는 인바운드입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
CategoryEvent	array	MatchedCategories	사용자가 정의한 카테고리에서 일치하는 항목을 나열합니다.

transcribe_call_analytics_post_call

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
JobStatus	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
LanguageCode	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
Transcript	struct	LoudnessScores	각 참가자가 말하는 음량을 측정합니다. 이 지표를 사용하여 발신자나 상담원이 큰 소리로 말하거나 소리를 지르는지 확인할 수 있으며, 이는 종종 분노를 나타내는 상황일 수 있습니다. 이 지표는 0에서 100 사이의 정규화된 값(주어진 세그먼트의 초당 음성 레벨)으로 표시되며, 값이 높을수록 목소리가 크다는 것을 나타냅니다.
		내용	트랜스크립트된 텍스트가 포함되어 있습니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Id	지정된 Utterance Event 와 연관된 고유 식별자입니다.
		BeginOffsetMillis	오디오 스트림이 시작될 때부터 Utterance Event 가 시작될 때까지의 시간(밀리초)입니다.
		EndOffsetMillis	오디오 스트림이 시작될 때부터 Utterance Event 가 시작될 때까지의 시간(밀리초)입니다.
		Sentiment	지정된 트랜스크립트 세그먼트에서 감지된 감정을 제공합니다.
		ParticipantRole	CUSTOMER 또는 AGENT 중 각 오디오 채널에 대한 화자의 역할을 제공합니다.
		IssuesDetected.CharacterOffsets.Begin	일치하는 항목이 식별된 첫 번째 문자에 대한 문자 오프셋을 제공합니다. 스크립트 세그먼트의 문제와 관련된 첫 번째 문자를 예로 들 수 있습니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		IssuesDetected.CharacterOffsets.End	일치하는 항목이 식별된 마지막 문자에 대한 문자 오프셋을 제공합니다. 스크립트 세그먼트의 문제와 관련된 마지막 문자를 예로 들 수 있습니다.
		OutcomesDetected.CharacterOffsets.Begin	통화에서 식별된 결과 또는 해결 방법을 제공합니다.
		OutcomesDetected.CharacterOffsets.End	
		ActionItemsDetected.CharacterOffsets.Begin	통화에서 식별된 모든 작업 항목을 나열합니다.
		ActionItemsDetected.CharacterOffsets.End	
AccountId	문자열		AWS 계정 ID
Categories	struct	MatchedCategories	일치하는 카테고리를 나열합니다.
		MatchedDetails	오디오 스트림의 시작부터 범주의 일치 항목이 감지된 시점까지의 시간을 밀리초 단위로 나열합니다.
채널	string	채널	음성 채널을 나타냅니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
Participants	array	ParticipantRole	CUSTOMER 또는 AGENT 중 각 오디오 채널에 대한 화자의 역할을 제공합니다.
ConversationCharacteristics	struct	NonTalkTime	음성이 포함되지 않은 시간을 측정합니다. 이 지표를 사용하면 고객이 과도한 시간 동안 대기 중인 경우와 같이 장시간 침묵이 유지되는 경우를 찾아낼 수 있습니다.
		Interruptions	한 참가자가 문장 중간에 다른 참가자를 차단하는지 여부와 그 시기를 측정합니다. 잦은 방해는 무례함이나 분노와 관련이 있을 수 있으며, 참가자 중 한 명 또는 두 명 모두에게 부정적인 감정을 불러일으킬 수 있습니다.
		TotalConversationDurationMillis	대화의 전체 길이입니다.
		Sentiment.OverallSentiment.AGENT	상담사용 OverallSentiment 레이블입니다.
		Sentiment.OverallSentiment.CUSTOMER	Customer용 OverallSentiment 레이블입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Sentiment.SentimentByPeriod.QUARTER.AGENT	Agent의 분기별 감정 레이블입니다.
		Sentiment.SentimentByPeriod.QUARTER.CUSTOMER	Customer의 분기별 감정 레이블입니다.
		TalkSpeed	두 참가자가 말하는 속도를 측정합니다. 한 참가자가 너무 빨리 말을 하면 이해력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 지표는 분당 단어 수로 측정됩니다.
		TalkTime	각 참가자가 통화 중에 말한 시간(밀리초)을 측정합니다. 이 지표를 사용하면 한 참가자가 통화를 주도하고 있는지 또는 대화가 균형을 이루고 있는지 식별하는 데 도움이 됩니다.
SessionId	문자열		통화에 대한 SessionId
ContentMetadata	string		고객이 지정한 구성에 따라 원시 콘텐츠와 수정된 콘텐츠에 레이블을 지정하는 필드입니다.

transcribe

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
mediaInsightsPipelineId	string		Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다.
metadata	string	voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		fromNumber	E.164 발신 전화번호입니다.
		toNumber	E.164 대상 전화번호입니다.
		direction	통화 방향으로, Outbound 또는 Inbound입니다.
TranscriptEvent	struct	ResultId	Result의 고유 식별자입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		StartTime	Result의 시작 시간 (밀리초)입니다.
		EndTime	Result의 종료 시간 (밀리초)입니다.
		IsPartial	세그먼트가 완료되었는지 여부를 나타냅니다. IsPartial 이 true이면 세그먼트가 완료되지 않은 것입니다. 그렇지 않으면 세그먼트가 완료됩니다.
		ChannelId	오디오 스트림과 연결된 채널의 ID입니다.
		Alternatives.Entities	트랜스크립션 출력에서 개인 식별 정보(PII)로 식별된 개체를 포함합니다.
		Alternatives.Items .Confidence	트랜스크립트에 있는 단어 또는 문구와 관련된 신뢰도 점수입니다. 신뢰도는 0과 1 사이의 값입니다. 값이 클수록 식별된 항목이 미디어에서 말한 항목과 정확하게 일치할 확률이 높아집니다.
		Alternatives.Items .Content	트랜스크립트된 단어 또는 문장 부호입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Alternatives.Items .EndTime	트랜스크립트된 항목의 종료 시간(밀리초)입니다.
		Alternatives.Items .Speaker	화자 파티셔닝이 활성화된 경우 Speaker는 지정된 항목의 화자에 레이블을 지정합니다.
		Alternatives.Items .Stable	부분 결과 안정화가 활성화된 경우 Stable은 지정된 항목이 안정적인지(true) 또는 세그먼트가 완료될 때 변경될 수 있는지(false)를 나타냅니다.
		Alternatives.Items .StartTime	트랜스크립트된 항목의 시작 시간(밀리초)입니다.
		Alternatives.Items .Type	식별된 항목의 유형입니다. 옵션: PRONUNCIATION (음성 단어) 및 PUNCTUATION .
		Alternatives.Items .VocabularyFilterMatch	지정한 항목이 요청에 포함된 어휘 필터의 단어와 일치하는지 여부를 나타냅니다. true인 경우 어휘 필터가 일치하는 것입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		Alternatives.Transcript	트랜스크립트된 텍스트가 포함되어 있습니다.

voice_analytics_status

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
source	string		이벤트를 생성하는 AWS 서비스입니다.
account	string		AWS 계정 ID입니다.
region	string		AWS 계정 리전입니다.
version	string		이벤트 스키마의 버전입니다.
id	string		이벤트의 고유 ID입니다.
세부 정보	struct	taskId	작업의 고유 ID입니다.
		isCaller	참가자가 발신자인지 아닌지를 나타냅니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		streamStartTime	스트림 시작 시간입니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다.
		voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다.
		callId	관련된 사용에 대한 참가자의 통화 ID입니다.
		detailStatus	service-type과 관련된 세부 기능 유형입니다.
		statusMessage	작업 ID의 성공 또는 실패 상태입니다.
		mediaInsightsPipelineId	Amazon Chime SDK 미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		sourceArn	작업이 실행되는 리소스 ARN입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		streamArn	작업이 실행되는 Kinesis Video Stream ARN입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		channelId	작업이 실행되는 StreamArn의 채널입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		speakerSearchDetails.voiceProfileId	등록된 음성 프로필의 ID로, 음성 임베딩이 통화 중인 화자와 거의 일치합니다.
		speakerSearchDetails.confidenceScore	[0, 1] 사이의 숫자로, 숫자가 클수록 기계 학습 모델이 음성 프로필 일치에 대해 더 확신한다는 의미입니다.

speaker_search_status

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
source	string		이벤트를 생성하는 AWS 서비스입니다.
account	string		AWS 계정 ID입니다.
region	string		AWS 계정 리전입니다.
version	string		이벤트 스키마의 버전입니다.
id	string		이벤트의 고유 ID입니다.
세부 정보	struct	taskId	작업의 고유 ID입니다.
		isCaller	참가자가 발신자인지 아닌지를 나타냅니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다. 이 필드는 작업이 음성 커넥터를 통해 걸려온 통화에서 시작된 경우 채워집니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다. 이 필드는 작업이 음성 커넥터를 통해 걸려온 통화에서 시작된 경우 채워집니다.
		mediaInsightsPipelineId	미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		sourceArn	작업이 실행되는 리소스 ARN입니다.
		streamArn	작업이 실행되는 Kinesis Video Stream ARN입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		channelId	작업이 실행되는 StreamArn의 채널입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		participantRole	StreamARN의 channelId와 관련된 참가자 역할입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		detailStatus	service-type과 관련된 세부 기능 유형입니다.
		statusMessage	작업 ID 상태로, 성공 또는 실패입니다.
		speakerSearchDetails.voiceProfileId	등록된 음성 프로필의 ID로, 음성 임베딩이 통화 중인 화자와 거의 일치합니다.
		speakerSearchDetails.confidenceScore	[0, 1] 사이의 숫자로, 숫자가 클수록 기계 학습 모델이 음성 프로필 일치에 대해 더 확신한다는 의미입니다.

voice_tone_analysis_status

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
시간	string		이벤트 생성 타임스탬프 ISO 8601입니다.
detail-type	string		service-type과 관련된 기능 유형입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
service-type	문자열		AWS 서비스 이름, VoiceAnalytics 또는 CallAnalytics.
source	string		이벤트를 생성하는 AWS 서비스입니다.
account	string		AWS 계정 ID입니다.
region	string		AWS 계정 리전입니다.
version	string		이벤트 스키마의 버전입니다.
id	string		이벤트의 고유 ID입니다.
세부 정보	struct	taskId	작업의 고유 ID입니다.
		isCaller	참가자가 발신자인지 아닌지를 나타냅니다.
		transactionId	통화의 트랜잭션 ID입니다. 이 필드는 작업이 음성 커넥터를 통해 걸려온 통화에서 시작된 경우 채워집니다.
		voiceConnectorId	Amazon Chime Voice Connector ID입니다. 이 필드는 작업이 음성 커넥터를 통해 걸려온 통화에서 시작된 경우 채워집니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		mediaInsightsPipelineId	미디어 인사이트 파이프라인 ID입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		sourceArn	작업이 실행되는 리소스 ARN입니다.
		streamArn	작업이 실행되는 Kinesis Video Stream ARN입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		channelId	작업이 실행되는 StreamArn의 채널입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		participantRole	StreamARN의 channelId와 관련된 참가자 역할입니다. 이 필드는 미디어 파이프라인 SDK를 통해 시작된 스피커 검색 작업에만 입력되며 음성 SDK는 입력되지 않습니다.
		statusMessage	작업 ID의 성공 또는 실패 상태입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.startFragmentNumber	StreamARN과 연관된 시작 프래그먼트 번호입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.startTime	현재 평균 감정의 기반이 되는 화자 통화 오디오에 대한 ISO8601 형식의 시작 타임스탬프입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.endTime	현재 평균 감정의 기반이 되는 화자 통화 오디오에 대한 ISO8601 형식의 종료 타임스탬프입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.beginOffsetMillis	현재 평균 감정의 기반이 되는 화자 통화 오디오의 시작 부분으로 부터의 시작 오프셋(밀리초)입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.endTimeOffsetMillis	현재 평균 감정의 기반이 되는 발표자 통화 오디오의 시작 부분으로부터의 종료 오프셋(밀리초)입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.voiceToneScore.positive	화자의 감정이 긍정적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.voiceToneScore.negative	화자의 감정이 부정적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.voiceToneScore.neutral	화자의 감정이 중립적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.currentAverageVoiceTone.voiceToneLabel	평균 목소리 톤 점수가 나올 확률이 가장 높은 레이블입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.startTime	전체 평균 감정의 기준이 되는 화자의 통화 오디오에 대한 ISO8601 형식의 시작 타임스탬프입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.endTime	전체 평균 감정의 기준이 되는 화자의 통화 오디오에 대한 ISO8601 형식의 종료 타임스탬프입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.beginOffsetMillis	전체 평균 감정의 기반이 되는 화자 통화 오디오의 시작 부분으로부터의 시작 오프셋(밀리초)입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.endOffsetMillis	전체 평균 감정의 기반이 되는 화자 통화 오디오의 시작 부분으로부터의 종료 오프셋(밀리초)입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.positive	화자의 감정이 긍정적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.negative	화자의 감정이 부정적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneScore.neutral	화자의 감정이 중립적일 확률적 가능성 [0, 1] 사이의 값입니다.

열 명칭	데이터 유형	요소	정의
		voiceToneAnalysisDetails.overallAverageVoiceTone.voiceToneLabel	감정 점수가 가장 높은 감정 레이블입니다(긍정, 부정 또는 중립).

Amazon Chime SDK 통화 분석을 위해 데이터 카탈로그에서 AWS Glue 데이터 추출

이 샘플 쿼리를 사용하여 Amazon Chime SDK 통화 분석 Glue 데이터 카탈로그에서 데이터를 추출하고 구성할 수 있습니다.

Note

Amazon Athena에 연결하고 Glue 데이터 카탈로그를 쿼리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [ODBC로 Amazon Athena에 연결](#)을 참조하세요.

필요에 따라 각 섹션을 열어보세요.

call_analytics_metadata 테이블의 메타데이터(String 데이터 유형)에서 값 추출

call_analytics_metadata에는 JSON 문자열 형식의 metadata 필드가 있습니다. 이 문자열의 요소를 쿼리하려면 Athena의 [json_extract_scalar 함수](#)를 사용하세요.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
```

call_analytics_metadata 테이블에서 SIPRECMetadata 업데이트 쿼리

call_analytics_metadata 필드에는 JSON 문자열 형식의 메타데이터 필드가 있습니다. metadata에는 oneTimeMetadata라는 또 다른 중첩된 객체가 있습니다. 이 객체에는 원본 XML 및 변환된 JSON 형식의 SIPRec 메타데이터가 포함되어 있습니다. 이 문자열의 요소를 쿼리하려면 Athena의 `json_extract_scalar` 함수를 사용하세요.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.siprecMetadata')
    AS "siprec Metadata XML",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.siprecMetadataJson')
    AS "Siprec Metadata JSON",

    json_extract_scalar(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata'), '$.inviteHeaders')
    AS "Invite Headers"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
WHERE
    callevent-type = "update";
```

call_analytics_recording_metadata 테이블의 메타데이터(문자열 데이터 유형)에서 값 추출

call_analytics_recording_metadata에는 JSON 문자열 형식의 메타데이터 필드가 있습니다. 이 문자열의 요소를 쿼리하려면 Athena의 [json_extract_scalar 함수](#)를 사용하세요.

```
SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID"
FROM
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_recording_metadata"
WHERE
```

```
detail-subtype = "Recording"
```

voice_analytics_status 테이블의 세부 정보(구조체 데이터 유형)에서 값 추출

voice_analytics_status에는 struct 데이터 유형에 세부 정보 필드가 있습니다. 다음 예에서는 struct 데이터 유형 필드를 쿼리하는 방법을 보여줍니다.

```
SELECT
    detail.transactionId AS "Transaction ID",
    detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID",
    detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata",
    detail.inviteheaders AS "Invite Headers",
    detail.streamStartTime AS "Stream Start Time"
FROM
    "GlueDatabaseName"."voice_analytics_status"
```

voice_analytics_status 및 call_analytics_metadata tables 조인

다음 예제 쿼리는 call_analytics_metadata와 voice_analytics_status를 조인합니다.

```
SELECT
    a.detail.transactionId AS "Transaction ID",
    a.detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID",
    a.detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata",
    a.detail.inviteheaders AS "Invite Headers",
    a.detail.streamStartTime AS "Stream Start Time",
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(b.metadata, '$.direction') AS Direction
FROM
    "GlueDatabaseName"."voice_analytics_status" a
INNER JOIN
    "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata" b
ON a.detail.transactionId = json_extract_scalar(b.metadata, '$.transactionId')
```

transcribe_call_analytics_post_call 테이블에서 대화 내용 추출하기

transcribe_call_analytics_post_call에는 중첩된 배열이 있는 구조체 형식의 트랜스크립트 필드가 있습니다. 다음 쿼리를 사용하여 배열의 중첩을 해제하세요.

```
SELECT
```

```

    jobstatus,
    languagecode,
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.id) AS utteranceId,
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.content) AS transcript,
    accountid,
    channel,
    sessionid,
    contentmetadata.output AS "Redaction"
FROM
    "GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" m
CROSS JOIN UNNEST
    (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)

```

transcribe_call_analytics_post_call 및 call_analytics_metadata 테이블 조인

다음 쿼리는 transcribe_call_analytics_post_call 및 call_analytics_metadata 를 조인합니다.

```

WITH metadata AS(
    SELECT
        from_iso8601_timestamp(time) AS "Timestamp",
        date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time), '%m/%d/%Y %H:%i:%s') , '%m/%d/
%Y %H:%i:%s') AS "DateTime",
        date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%m/%d/%Y') , '%m/%d/%Y') AS
        "Date",
        date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%H:%i:%s') AS "Time",
        mediainsightspipelineid,
        json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
        json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
        json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
        json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
        json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
        json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID",

        REGEXP_REPLACE(REGEXP_EXTRACT(json_extract_scalar(metadata, '$.oneTimeMetadata.s3RecordingUrl')
        '[^/]+(?:=\.([^.]+)$)'), '\.wav$', '') AS "SessionID"
    FROM
        "GlueDatabaseName"."call_analytics_metadata"
),
transcript_events AS(
    SELECT
        jobstatus,
        languagecode,

```



```

    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.id) AS utteranceId,
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL,
e.transcript.content) AS transcript,
    accountid,
    channel,
    sessionid,
    contentmetadata.output AS "Redaction"
FROM
    "GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" m
CROSS JOIN UNNEST
    (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)
)
SELECT
    jobstatus,
    languagecode,
    a.utteranceId,
    transcript,
    accountid,
    channel,
    a.sessionid,
    "Redaction"
    "Timestamp",
    "DateTime",
    "Date",
    "Time",
    mediainsightspipelineid,
    "To Number",
    "VoiceConnector ID",
    "From Number",
    "Call ID",
    Direction,
    "Transaction ID"
FROM
    "GlueDatabaseName"."transcribe_call_analytics_post_call" a
LEFT JOIN
    metadata b
ON
    a.sessionid = b.SessionID

```

음성 향상 통화 레코딩을 위한 미디어 개체 URL 쿼리

다음 예제 쿼리는 Voice enhancement call recording URL을 조인합니다.

```

SELECT
    json_extract_scalar(metadata, '$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.fromNumber') AS "From Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.toNumber') AS "To Number",
    json_extract_scalar(metadata, '$.callId') AS "Call ID",
    json_extract_scalar(metadata, '$.direction') AS Direction,
    json_extract_scalar(metadata, '$.transactionId') AS "Transaction ID",
    s3MediaObjectConsoleUrl
FROM
    {GlueDatabaseName}."call_analytics_recording_metadata"
WHERE
    detail-subtype = "VoiceEnhancement"

```

Amazon Chime SDK 음성 분석 사용

Amazon Chime SDK 음성 분석 기능을 사용하면 화자 검색 및 음성 톤 분석을 구현할 수 있습니다. 화자 검색을 사용하여 새 발신자를 식별 및 등록하고, 반복 발신자를 식별하여 해당 식별에 신뢰도 점수를 할당합니다. 음성 톤 분석을 사용하여 발신자의 감정을 `neutral`, `positive`, 또는 `negative`로 예측합니다.

음성 분석은 Amazon Chime SDK 호출 분석 세션의 선택적 구성 요소로 실행합니다.

음성 분석은 미디어 인사이트 파이프라인 또는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 호출과 함께 작동합니다. 작업을 보다 세밀하게 제어하고 정보를 얻으려면 [미디어 파이프라인 SDK](#)를 사용하고 미디어 인사이트 파이프라인에서 작업을 호출하는 것이 좋습니다.

이전 버전과의 호환성을 보장하기 위해 음성 커넥터를 사용할 수 있지만, 새로운 기능으로 미디어 인사이트 파이프라인 API만 업데이트합니다.

음성 커넥터 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Amazon Chime SDK 음성 커넥터 관리](#)를 참조하세요.

음성 분석은 다음도 제공합니다.

- 비동기 작업 처리. 서로 독립적으로 실행되는 작업.
- 인사이트 처리 시기 제어.

[StartSpeakerSearchTask](#) 및 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출하여 음성 분석을 시작할 수 있습니다.

다음 항목에서는 음성 분석 사용 방법을 설명합니다.


주제

- [Amazon Chime SDK의 음성 분석 아키텍처 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 화자 검색 워크플로 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 샘플 음성 톤 분석 워크플로](#)
- [Amazon Chime SDK의 작업 결과 폴링](#)
- [Amazon Chime SDK의 알림 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 데이터 스토리지, 옵트아웃, 데이터 보존 정책 이해](#)
- [음성 API를 사용하여 Amazon Chime SDK용 음성 분석 실행](#)

Amazon Chime SDK의 음성 분석 아키텍처 이해

이 섹션의 주제에서는 각 기능에 대한 데이터 흐름을 포함하여 Amazon Chime SDK 음성 분석 아키텍처에 대한 개요를 제공합니다.

이 다이어그램은 음성 분석을 통한 데이터 흐름 방식을 간략하게 보여 줍니다.



다이어그램에서

- 오디오는 발신자 및 상담원을 위해 Kinesis Video Stream으로 스트리밍됩니다. Kinesis Video Streams 프로듀서 또는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 스트리밍을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK의 기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해](#) 항목과 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [Kinesis로 Amazon Chime SDK 음성 커넥터 미디어 스트리밍](#)을 참조하세요.
- 애플리케이션 또는 빌더는 발신자의 동의 후 오디오 스트림에 대해 화자 검색, 음성 톤 분석 또는 두 가지 모두를 트리거합니다.
- 통화 중 음성 분석은 Amazon SQS(Simple Queue Service), SNS(Simple Notification Service), AWS Lambda, Amazon Kinesis Data Streams 중 하나로 대상에 알림을 보냅니다.

또한 음성 분석은 생성된 데이터를 관리하기 위한 이러한 도구를 제공합니다.

음성 프로필

음성 임베딩, 임베딩의 고유 ID, 만료 날짜의 조합입니다. 음성 프로필은 보안상의 이유와 시간이 지남에 따라 음성이 변하기 때문에 3년 후에 만료됩니다. 음성 프로필을 다시 만들지 않으려면 [UpdateVoiceProfile](#) API를 직접 호출하세요. 만료 날짜에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 음성 분석을 위한 데이터 보존 이해](#) 섹션을 참조하세요.

음성 임베딩을 등록하거나 등록된 음성 임베딩을 업데이트하려면 통화 종료 후 24시간 이내에 [CreateVoiceProfile](#) 또는 [UpdateVoiceProfile](#) API를 직접 호출해야 합니다.

음성 프로필 도메인


음성 프로필 모음입니다.

Amazon Chime SDK의 화자 검색 워크플로 이해

이 단원에서는 Amazon Chime SDK 화자 검색 분석을 위한 예제 데이터 및 프로그램 흐름을 보여줍니다.

화자 검색 기능에는 음성 임베딩 생성이 포함되며, 이를 통해 발신자의 음성을 이전에 저장된 음성 데이터와 비교할 수 있습니다. 생체 식별자 및 생체 인식 정보를 디지털 성문 형태로 수집, 사용, 저장 및 보관하려면 서면 동의서를 통한 발신자의 사전 동의가 필요할 수 있습니다. 이러한 동의는 일리노이주, 텍사스주, 워싱턴주의 생체인식법 및 기타 주 개인정보 보호법을 비롯한 다양한 주법에 따라 요구됩니다. 화자 검색 기능을 사용하기 전에 관련 법률 및 기능 사용에 적용되는 [AWS 서비스 약관](#)에 따라 필요한 대로 모든 통지를 제공하고 모든 동의를 얻어야 합니다.

다음 다이어그램은 화자 검색 분석 작업을 통한 데이터 흐름 예를 보여줍니다. 다이어그램 아래에 번호가 매겨진 설명은 프로세스의 각 단계를 설명합니다. 이 다이어그램에서는 이미 VoiceAnalyticsProcessor가 있는 통화 분석 구성으로 Amazon Chime SDK 음성 커넥터를 구성했다고 가정합니다. 자세한 내용은 [음성 커넥터 통화 레코딩](#) 단원을 참조하십시오.



- 사용자 또는 시스템 관리자는 음성 임베딩 및 음성 프로필을 저장하기 위한 음성 프로필 도메인을 생성합니다. 음성 프로필 도메인 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 관리자 안내서의 [음성 프로필 도메인 생성](#)을 참조하세요. `CreateVoiceProfileDomain` API를 사용할 수도 있습니다.
- 발신자는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 할당된 전화번호를 사용하여 전화를 겁니다. 또는 상담원이 음성 커넥터 번호를 사용하여 아웃바운드 전화를 걸 수도 있습니다.
- Amazon Chime SDK 음성 커넥터 서비스는 트랜잭션 ID를 생성하고 이를 호출과 연결합니다.
- 애플리케이션이 EventBridge 이벤트를 구독한다고 가정하면 애플리케이션은 미디어 인사이트 파이프라인 구성을 사용하여 `CreateMediaInsightsPipeline` API를 직접 호출하고 음성 커넥터 호출을 위한 Kinesis Video Stream ARN을 직접 호출합니다.

EventBridge 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK의 기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해](#) 섹션을 참조하세요.

- 대화형 음성 응답 시스템과 같은 애플리케이션 또는 상담원은 발신자에게 통화 레코딩 및 음성 분석을 위한 음성 임베딩 사용에 대해 고지하고 참여에 대한 동의를 구합니다.

6. 발신자가 동의를 제공하면 음성 커넥터와 트랜잭션 ID가 있는 경우 애플리케이션이나 상담원이 [음성 SDK](#)를 통해 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출할 수 있습니다. 또는 트랜잭션 ID 대신 미디어 인사이트 파이프라인 ID가 있는 경우 [미디어 파이프라인 SDK](#)에서 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출합니다.

발신자가 동의를 제공하면 애플리케이션 또는 상담원이 StartSpeakerSearchTask API를 호출합니다. 음성 커넥터 ID, 트랜잭션 ID 및 음성 프로필 도메인 ID를 API에 전달해야 합니다. 비동기 작업을 식별하기 위해 화자 검색 작업 ID가 반환됩니다.

Note

SDK 중 하나에서 StartSpeakerSearchTask API를 호출하기 전에 법률 및 [AWS 서비스 약관](#)에 따라 필요한 대로 필요한 공지를 제공하고 필요한 동의를 얻어야 합니다.

7. 시스템은 10초 분량의 발신자 음성을 누적합니다. 발신자는 최소한 그 시간 동안 통화해야 합니다. 시스템은 침묵을 캡처하거나 분석하지 않습니다.
8. 미디어 인사이트 파이프라인은 해당 도메인의 음성 프로필과 음성을 비교하여 신뢰도가 높은 상위 10개 일치 항목을 나열합니다. 일치하는 항목을 찾지 못하면 음성 커넥터가 음성 프로필을 생성합니다.
9. 미디어 인사이트 파이프라인 서비스는 구성된 알림 대상에 알림 이벤트를 보냅니다.
10. 발신자는 계속 말하고 추가로 10초 동안 비침묵 발화를 제공합니다.
11. 미디어 인사이트 파이프라인은 음성 프로필을 생성하거나 기존 음성 프로필을 업데이트하는 데 사용할 수 있는 등록 음성 임베딩을 생성합니다.
12. 미디어 인사이트 파이프라인은 구성된 VoiceprintGenerationSuccessful 알림 대상에 알림을 보냅니다.
13. 애플리케이션에서 [CreateVoiceProfile](#) 또는 [UpdateVoiceProfile](#) API를 직접 호출하여 프로필을 만들거나 업데이트합니다.
14. 애플리케이션에서 필요에 따라 [GetSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출하여 화자 검색 작업의 최신 상태를 가져옵니다.

Amazon Chime SDK의 샘플 음성 톤 분석 워크플로

Important

음성 톤 분석에는 언어 및 음조 정보를 기반으로 화자의 감정을 예측하는 작업이 포함됩니다. 개인에게 법적 또는 유사하게 중대한 영향을 미칠 수 있는 개인에 대한 결정을 내리는 경우(예:


고용, 주택, 신용 등급 또는 금융 제안 등과 관련하여)를 포함하여 법률에서 금지하는 방식으로
는 감정 분석을 사용해서는 안 됩니다.

음성 톤 분석은 통화 중인 사람들의 목소리를 분석하고 그들의 감정(positive, negative, 또는 neutral)을 예측합니다.

다음 다이어그램은 음성 톤 분석을 위한 워크플로의 예를 보여 줍니다. 이미지 아래의 번호가 매겨진 항목은 프로세스의 각 단계를 설명합니다.

Note

이 다이어그램에서는 이미 VoiceAnalyticsProcessor가 있는 통화 분석 구성으로 Amazon Chime SDK 음성 커넥터를 구성했다고 가정합니다. 자세한 내용은 [음성 커넥터 통화 레코딩](#) 단원을 참조하십시오.



다이어그램에서

1. 발신자는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터에 할당된 전화번호를 사용하여 전화를 겁니다. 또는 상담원이 음성 커넥터 번호를 사용하여 아웃바운드 전화를 걸 수도 있습니다.
2. 음성 커넥터 서비스는 트랜잭션 ID를 생성하여 통화와 연결합니다.
3. 대화형 음성 응답 시스템과 같은 애플리케이션 또는 상담원은 발신자에게 통화 레코딩 및 음성 분석을 위한 음성 임베딩 사용에 대해 고지하고 참여에 대한 동의를 구합니다.
4. 애플리케이션이 EventBridge 이벤트를 구독한다고 가정하면 애플리케이션은 미디어 인사이트 파이프라인 구성을 사용하여 [CreateMedialInsightsPipeline](#) API를 직접 호출하고 음성 커넥터 호출을 위한 Kinesis Video Stream ARN을 직접 호출합니다.

EventBridge 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK의 기계 학습 기반 분석을 위한 워크플로 이해](#) 섹션을 참조하세요.

5. 발신자가 동의를 제공하면 음성 커넥터와 트랜잭션 ID가 있는 경우 애플리케이션이나 상담원이 [음성 SDK](#)를 통해 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출할 수 있습니다. 또는 트랜잭션 ID 대신 미디어 인사이트 파이프라인 ID가 있는 경우 [미디어 파이프라인 SDK](#)에서 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출합니다.

발신자가 동의를 제공하면 애플리케이션 또는 상담원이 StartSpeakerSearchTask API를 호출합니다. 음성 커넥터 ID, 트랜잭션 ID 및 음성 프로필 도메인 ID를 API에 전달해야 합니다. 비동기 작업을 식별하기 위해 화자 검색 작업 ID가 반환됩니다.

6. 사용자는 통화 내내 말을 합니다.
7. 상담원은 통화 내내 말을 합니다.
8. 미디어 인사이트 파이프라인은 5초마다 기계 학습 모델을 사용하여 마지막 30초 간의 음성을 분석하고 해당 인터벌, 그리고 StartVoiceToneAnalysisTask가 처음 호출된 시점부터 전체 통화에 대한 발신자의 어조를 예측합니다.
9. 미디어 인사이트 파이프라인은 해당 정보가 포함된 알림을 구성된 알림 대상에 보냅니다. 스트림 ARN 및 채널 ID를 기반으로 알림을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 [Amazon Chime SDK의 알림 이해](#) 항목을 참조하세요.
10. 통화가 종료될 때까지 9단계와 10단계를 반복합니다.
11. 통화가 끝나면 미디어 인사이트 파이프라인은 지난 30초 동안의 현재 평균 톤 예측치에 전체 통화의 평균 톤을 더한 최종 알림 하나를 보냅니다.
12. 애플리케이션에서 필요에 따라 [GetVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출하여 음성 톤 분석 작업의 최신 상태를 가져옵니다.

Note

GetVoiceToneAnalysisTask API는 톤 데이터를 스트리밍하지 않습니다.

Note

[GetVoiceToneAnalysisTask](#) API는 음성 톤 데이터를 반환하지 않습니다.

Amazon Chime SDK의 작업 결과 폴링

Important

기본적으로 음성 분석은 7일 동안 결과를 제공하고 나면 데이터가 자동으로 삭제됩니다. 작업 데이터를 더 오래 사용하거나 데이터 보존법을 준수하려면 작업 데이터를 저장해야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서 뒷부분의 [Amazon Chime SDK 음성 분석을 위한 데이터 보존 이해](#) 섹션을 참조하세요.

음성 분석은 각 작업 결과가 최소 한 번 이상 전달되도록 합니다. 하지만 네트워크 문제로 인해 지연이 증가할 수 있습니다. 잠재적인 문제를 해결하거나 동기식 프로세스를 선호하는 경우 [미디어 파이프라인](#) SDK 또는 [음성 SDK](#)에서 다음 API를 사용할 수 있습니다.

- [GetSpeakerSearchTask](#)
- [GetVoiceToneAnalysisTask](#)

Important

GetVoiceToneAnalysisTask API는 작업 상태만 반환합니다. 작업 결과는 반환하지 않습니다. 결과를 보려면 Amazon SQS, Amazon SNS 또는 AWS Lambda 알림 대상을 사용합니다.

GetSpeakerSearchTask API는 작업 ID, 지연된 메시지 또는 잘못 도착한 메시지에 대한 최신 결과를 동기적으로 가져옵니다. 그러나 알림 대상과 비동기 처리를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 컴퓨팅 리소스 사용량이 줄어듭니다.

Amazon Chime SDK의 알림 이해

음성 분석은 화자 검색 또는 음성 톤 분석 작업이 시작될 때, 실행 중일 때, 완료될 때 자동으로 이벤트를 대상으로 전송합니다. 알림 대상을 사용하여 이러한 이벤트를 수신합니다. 워크플로 또는 애플리케이션에 고가용성이 필요한 경우 여러 알림 대상을 사용하는 것이 좋습니다.

또한 알림 대상에 액세스하는 데 필요한 정책이 포함된 IAM 역할을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용](#) 단원을 참조하십시오.

Note

Amazon SQS 및 Amazon SNS의 경우 선입선출 대기열이 지원되지 않습니다. 따라서 메시지가 잘못된 순서로 도착할 수 있습니다. 타임스탬프를 확인하여 필요에 따라 메시지를 정렬하고 Amazon DynamoDB와 같은 데이터 스토어에 메시지를 보관하는 것이 좋습니다. [Amazon Chime SDK의 작업 결과 폴링](#)에 설명된 Get API를 사용하여 최신 결과를 받을 수도 있습니다.

다음 표에는 이벤트와 해당 세부 정보 유형이 나와 있습니다.

알림 이벤트	세부 정보 유형
음성 분석 메타데이터	VoiceAnalyticsStatus
화자 검색	SpeakerSearchStatus
음성 톤 분석	VoiceToneAnalysisStatus

Amazon Chime SDK의 알림 대상에 대한 IAM 정책 이해

Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Lambda 또는 Amazon KDS 알림 대상에 대한 액세스를 허용하는 호출 분석 구성의 IAM 역할 정책을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK의 통화 분석 리소스 액세스 역할 사용](#) 섹션을 참조하세요.

화자 검색 이벤트

화자 검색 이벤트에는 SpeakerSearchStatus 세부 유형이 있습니다.

Amazon Chime SDK 음성 커넥터는 다음과 같은 화자 검색 이벤트를 전송합니다.

- 식별 일치

• 음성 임베딩 생성

이벤트에는 다음과 같은 상태가 있을 수 있습니다:

- **IdentificationSuccessful** – 주어진 음성 프로필 도메인에서 높은 신뢰도 점수로 일치하는 음성 프로필 ID를 하나 이상 식별하는 데 성공했습니다.
- **IdentificationFailure** – 식별을 수행하지 못했습니다. 원인: 발신자가 10초 이상 말을 하지 않았으며, 음질이 좋지 않습니다.
- **IdentificationNoMatchesFound** – 해당 음성 프로필 도메인에서 신뢰도가 높은 일치 항목을 찾을 수 없습니다. 전화를 건 사람이 처음이거나 목소리가 바뀌었을 수 있습니다.
- **VoiceprintGenerationSuccessful** – 시스템이 20초 분량의 무음이 아닌 오디오를 사용하여 음성 임베딩을 생성했습니다.
- **VoiceprintGenerationFailure** – 시스템에서 음성 임베딩을 생성하지 못했습니다. 원인: 발신자가 20초 이상 말을 하지 않았으며, 음질이 좋지 않습니다.

식별 일치

특정 `transactionId`로 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출한 후 음성 커넥터 서비스는 10초 동안 무음이 아닌 발화가 지속되면 식별 일치 알림을 반환합니다. 이 서비스는 음성 프로필 ID와 [0, 1] 범위의 신뢰도 점수와 함께 상위 10개의 매칭을 반환합니다. 신뢰도 점수가 높을수록 통화 중인 화자가 음성 프로필 ID와 일치할 가능성이 높아집니다. 기계 학습 모델에서 일치하는 항목이 없는 경우 알림의 `detailStatus` 필드에 `IdentificationNoMatchesFound`가 포함됩니다.

다음 예제는 매칭 성공 알림을 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "IdentificationSuccessful",
```

```

    "speakerSearchDetails" : {
      "results": [
        {
          "voiceProfileId": "vp-505e0992-82da-49eb-9d4a-4b34772b96b6",
          "confidenceScore": "0.94567856",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-fba9cbfa-4b8d-4f10-9e41-9dfdd66545ab",
          "confidenceScore": "0.82783350",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-746995fd-16dc-45b9-8965-89569d1cf787",
          "confidenceScore": "0.77136436",
        }
      ]
    },
    "mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
    "sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
    "channelId": 0
  }
}

```

음성 임베딩 생성

추가로 10초 동안 무음이 아닌 발화가 지속되면 음성 커넥터는 알림 대상에 음성 임베딩 생성 알림을 보냅니다. 음성 프로필에 새 음성 임베딩을 등록하거나 이미 음성 프로필에 있는 성문을 업데이트할 수 있습니다.

다음 예제는 매칭에 성공하면 관련 음성 프로필을 업데이트할 수 있다는 의미의 알림을 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
}

```

```

    "detail": {
      "taskId": "guid",
      "detailStatus": "VoiceprintGenerationSuccess",
      "mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
      "sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
      "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
      "channelId": 0
    }
  }
}

```

음성 톤 분석 이벤트

음성 톤 분석 이벤트에는 VoiceToneAnalysisStatus 세부 유형이 있습니다. 분석 결과 다음과 같은 상태가 반환될 수 있습니다.

- VoiceToneAnalysisSuccessful – 발신자와 상담원의 음성을 긍정, 부정, 중립 등 감정의 확률로 분석하는 데 성공했습니다.
- VoiceToneAnalysisFailure – 톤 분석을 수행하지 못했습니다. 발신자가 10초 동안 말을 하지 않고 전화를 끊거나 오디오 품질이 너무 나빠지면 이런 일이 발생할 수 있습니다.
- VoiceToneAnalysisCompleted – 사용자와 상담원의 음성을 전체 통화에 대한 감정 확률로 분석하는 데 성공했습니다. 음성 톤 분석이 완료될 때 전송되는 마지막 이벤트입니다.

다음 예제에서는 일반적인 음성 톤 분석 이벤트를 보여줍니다.

```

{
  "detail-type": "VoiceToneAnalysisStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "216539279014",
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "VoiceToneAnalysisSuccessful",
    "voiceToneAnalysisDetails": {
      "currentAverageVoiceTone": {
        "startTime": "2022-08-26T17:55:15.563Z",
        "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
        "voiceToneLabel": "neutral",

```

```

    "voiceToneScore": {
      "neutral": "0.83",
      "positive": "0.13",
      "negative": "0.04"
    }
  },
  "overallAverageVoiceTone": {
    "startTime": "2022-08-26T16:23:13.344Z",
    "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
    "voiceToneLabel": "positive",
    "voiceToneScore": {
      "neutral": "0.25",
      "positive": "0.65",
      "negative": "0.1"
    }
  }
},
"startFragmentNumber": "01234567890123456789",
"mediaInsightsPipelineId": "87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
"sourceArn": "arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
pipeline/87654321-33ca-4dc6-9cdf-abcde6612345",
"streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/my-
stream/0123456789012",
"channelId": 0
},
"version": "0",
"id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59"
}

```

통화 후 요약 이벤트

통화 종료 후 5분 후에 통화 요약 이벤트가 전송됩니다. 이 요약은 통화 중에 발생한 화자 검색 작업에 대한 개요를 제공합니다.

다음 예에서는 가장 일치하는 음성 프로필, 확인된 화자 ID, 통화 중에 이루어진 CreateVoiceProfile 및 UpdateVoiceProfile API 호출을 통해 생성되거나 업데이트된 음성 프로필 목록을 포함한 통화 후 요약 정보를 보여줍니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "VoiceAnalyticsStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",

```

```

"source": "aws.chime",
"account": "111122223333",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "detailStatus": "PostCallVoiceAnalytics",
  "callId": "22e8dee8-bbd7-4f94-927b-2d0ebaeddc1c",
  "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
  "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
  "isCaller": true | false,
  "speakerSearchResults": {
    "bestMatchedVoiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
    "customerValidatedCallerIdentity": "vp-04c25ba1-
a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
    "createVoiceProfileTransactions": [
      {
        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z"
      },
      {
        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
      }
    ],
    "updateVoiceProfileTransactions": [
      {
        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
      },
      {
        "voiceProfileId": "vp-04c25ba1-a059-4fd3-8495-4ac91b55e2bf",
        "requestTimestamp": "2022-12-14T18:38:38.796Z",
      }
    ]
  }
}
}

```

Amazon Chime SDK용 음성 분석 예제 Lambda 함수

다음 예제의 Python 코드는 음성 커넥터에서 받은 알림을 처리합니다. AWS Lambda 함수에 코드를 추가할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제 또는 Amazon Kinesis

Data Stream을 트리거할 수 있습니다. 그런 다음 향후 처리를 위해 알림을 EventTable에 저장할 수 있습니다. 정확한 알림 형식은 [Amazon Chime SDK의 알림 이해](#) 섹션을 참조하세요.

```
import base64
import boto3
import json
import logging
import time

from datetime import datetime
from enum import Enum

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)

dynamo = boto3.client("dynamodb")

EVENT_TABLE_NAME = "EventTable"

class EventType(Enum):
    """
    This example code uses a single Lambda processor to handle either
    triggers from SQS, SNS, Lambda, or Kinesis. You can adapt it to fit your
    desired infrastructure depending on what you prefer. To distinguish
    where we get events from, we use an EventType enum as an
    example to show the different ways of parsing the notifications.
    """
    SQS = "SQS"
    SNS = "SNS"
    LAMBDA = "LAMBDA"
    KINESIS = "KINESIS"

class AnalyticsType(Enum):
    """
    Define the various analytics event types that this Lambda will
    handle.
    """
    SPEAKER_SEARCH = "SpeakerSearch"
    VOICE_TONE_ANALYSIS = "VoiceToneAnalysis"
    ANALYTICS_READY = "AnalyticsReady"
    UNKNOWN = "UNKNOWN"
```

```
class DetailType(Enum):
    """
    Define the various detail types that Voice Connector's voice
    analytics feature can return.
    """
    SPEAKER_SEARCH_TYPE = "SpeakerSearchStatus"
    VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE = "VoiceToneAnalysisStatus"
    ANALYTICS_READY = "VoiceAnalyticsStatus"

def handle(event, context):
    """
    Example of how to handle incoming Voice Analytics notification messages
    from Voice Connector.
    """
    logging.info(f"Received event of type {type(event)} with payload {event}")
    is_lambda = True

    # Handle triggers from SQS, SNS, and KDS. Use the below code if you would like
    # to use this Lambda as a trigger for an existing SQS queue, SNS topic or Kinesis
    # stream.
    if "Records" in event:
        logging.info("Handling event from SQS or SNS since Records exists")
        is_lambda = False
        for record in event.get("Records", []):
            _process_record(record)

    # If you would prefer to have your Lambda invoked directly, use the
    # below code to have the Voice Connector directly invoke your Lambda.
    # In this scenario, there are no "Records" passed.
    if is_lambda:
        logging.info(f"Handling event from Lambda")
        event_type = EventType.LAMBDA
        _process_notification_event(event_type, event)

def _process_record(record):
    # SQS and Kinesis use eventSource.
    event_source = record.get("eventSource")

    # SNS uses EventSource.
    if not event_source:
        event_source = record.get("EventSource")
```

```

# Assign the event type explicitly based on the event source value.
event_type = None
if event_source == "aws:sqs":
    event = record["body"]
    event_type = EventType.SQS
elif event_source == "aws:sns":
    event = record["Sns"]["Message"]
    event_type = EventType.SNS
elif event_source == "aws:kinesis":
    raw_data = record["kinesis"]["data"]
    raw_message = base64.b64decode(raw_data).decode('utf-8')
    event = json.loads(raw_message)
    event_type = EventType.KINESIS
else:
    raise Exception(f"Event source {event_source} is not supported")

_process_notification_event(event_type, event)

def _process_notification_event(
    event_type: EventType,
    event: dict
):
    """
    Extract the attributes from the Voice Analytics notification message
    and store it as a DynamoDB item to process later.
    """
    message_id = event.get("id")
    analytics_type = _get_analytics_type(event.get("detail-type"))
    pk = None
    if analytics_type == AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value or analytics_type ==
AnalyticsType.UNKNOWN.value:
        transaction_id = event.get("detail").get("transactionId")
        pk =
f"transactionId#{transaction_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_
    else:
        task_id = event.get("detail").get("taskId")
        pk =
f"taskId#{task_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_type}"
    logging.info(f"Generated PK {pk}")
    _create_request_record(pk, message_id, json.dumps(event))

```

```

def _create_request_record(pk: str, sk: str, body: str):
    """
    Record this notification message into the Dynamo db table
    """
    try:
        # Use consistent ISO8601 date format.
        # 2019-08-01T23:09:35.369156 -> 2019-08-01T23:09:35.369Z
        time_now = (
            datetime.utcnow().isoformat()[:-3] + "Z"
        )
        response = dynamo.put_item(
            Item={
                "PK": {"S": pk},
                "SK": {"S": sk},
                "body": {"S": body},
                "createdOn": {"S": time_now},
            },
            TableName=EVENT_TABLE_NAME,
        )
        logging.info(f"Added record in table {EVENT_TABLE_NAME}, response : {response}")
    except Exception as e:
        logging.error(f"Error in adding record: {e}")

def _get_analytics_type(detail_type: str):
    """
    Get analytics type based on message detail type value.
    """
    if detail_type == DetailType.SPEAKER_SEARCH_TYPE.value:
        return AnalyticsType.SPEAKER_SEARCH.value
    elif detail_type == DetailType.VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE.value:
        return AnalyticsType.VOICE_TONE_ANALYSIS.value
    elif detail_type == DetailType.ANALYTICS_READY.value:
        return AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value
    else:
        return AnalyticsType.UNKNOWN.value

```

⚠ Important

[StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysis](#) API를 직접 호출하려면 먼저 동의를 받아야 합니다. 동의를 받을 때까지 Amazon DynamoDB와 같은 보류 영역에서 이벤트를 지속하는 것이 좋습니다.

Amazon Chime SDK의 데이터 스토리지, 옵트아웃, 데이터 보존 정책 이해

Amazon Chime SDK는 음성 데이터를 사용하여 화자 검색 서비스를 제공하고 개선합니다. 그 일환으로 음성 임베딩을 생성하는 데 사용되는 녹음된 스니펫인 등록 오디오를 사용하여 기계 학습 및 인공지능 모델을 교육합니다. 모델 학습에 데이터를 사용하지 않도록 선택할 수 있으며, 이 섹션의 항목에서는 그 방법을 설명합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK의 화자 검색을 위한 데이터 스토리지 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 화자 검색에 대한 옵트아웃 처리](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 분석을 위한 데이터 보존 이해](#)

Amazon Chime SDK의 화자 검색을 위한 데이터 스토리지 이해

Amazon Chime SDK는 화자 검색을 위해 다음 데이터를 저장합니다.

- 화자 검색 기능을 제공하는 데 사용하는 음성 프로필에 첨부된 음성 임베딩.
- 등록 오디오는 각 음성 프로필의 음성 임베딩을 만드는 데 사용되는 녹음된 음성 스니펫입니다. 등록 오디오 레코딩을 사용하여 다음을 수행합니다.
 - 화자 검색 기능을 제공하는 데 있어 중요한 부분인 화자 검색 모델을 최신 상태로 유지합니다.
 - 기계 학습 모델을 학습시켜 서비스를 개발하고 개선합니다. 교육에 등록 오디오를 사용하는 것은 선택 사항이며, 다음 섹션에 설명된 대로 옵트아웃 정책을 선택하여 이러한 사용을 거부할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK의 화자 검색에 대한 옵트아웃 처리

최종 사용자 및 전체 조직에 대한 옵트아웃을 처리할 수 있습니다. 옵트아웃은 다음과 같은 효과가 있습니다.

- 옵트아웃한 후에는 음성 분석에서 모델 교육에 새 등록 오디오를 사용하지 않으며 옵트아웃 전에 수집 및 저장된 등록 오디오도 사용하지 않습니다.
- 옵트아웃한 후에는 음성 분석이 화자 검색 서비스를 제공하기 위해 등록 오디오를 저장하고 사용합니다.

Warning

다음 옵트아웃 조치는 되돌릴 수 없습니다. 삭제한 데이터는 복구할 수 없습니다.

최종 사용자 옵트아웃 처리

최종 사용자가 화자 검색을 거부하면 [DeleteVoiceProfile](#) API를 직접 호출하세요. 이 작업을 수행하면 음성 프로파일은 물론 음성 임베딩 및 등록 오디오도 제거됩니다.

음성 임베딩 그룹을 삭제하려면 [DeleteVoiceProfileDomain](#) API를 직접 호출하여 도메인을 제거합니다. 이 작업을 수행하면 도메인의 모든 음성 프로파일도 삭제됩니다.

조직 수준에서 옵트아웃 처리

전체 조직의 옵트아웃을 처리하려면 AWS Organizations 옵트아웃 정책을 사용합니다. `chimesdkvoiceanalytics` 서비스 이름을 사용합니다. 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [AI 서비스 옵트아웃 정책](#)을 참조하세요.

Note

옵트아웃 정책을 사용하려면 AWS Organizations에서 AWS 계정을 중앙에서 관리해야 합니다. AWS 계정에 대한 조직을 아직 만들지 않았다면 AWS Organizations 사용 설명서의 [조직 생성 및 관리](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK 음성 분석을 위한 데이터 보존 이해

기본적으로 Amazon Chime SDK 음성 분석은 3년이 지나면 음성 임베딩을 삭제합니다. 이는 사람들의 목소리가 시간이 지남에 따라 변하기 때문이며 보안을 위해서도 그렇게 합니다. [UpdateVoiceProfile](#) API를 사용하여 만료된 음성 임베딩을 업데이트할 수 있습니다.

[StartSpeakerSearchTask](#) 및 [StartVoiceToneAnalysisTask](#)의 결과는 최대 7일 동안 해당 [GetSpeakerSearchTask](#) 및 [GetVoiceToneAnalytisTask](#) API에서도 사용할 수 있습니다.

[StartSpeakerSearchTask](#)에서 생성된 음성 임베딩은 [CreateVoiceProfile](#) 및 [UpdateVoiceProfile](#) API를 통해 24시간 동안 지속 가능하며 그 이후에는 삭제되어 사용할 수 없습니다.

결과를 삭제하고 고객의 동의 철회를 처리하려면 이전 섹션을 참조하세요.

음성 API를 사용하여 Amazon Chime SDK용 음성 분석 실행

이전 버전과의 호환성을 위해 Amazon Chime SDK Voice API를 사용하여 음성 분석을 시작하고 관리할 수 있습니다. 그러나 음성 분석을 위한 미디어 인사이트 파이프라인 API만 새로운 기능을 제공하므로 대신 해당 API를 사용하는 것이 좋습니다.

다음 섹션에서는 음성 및 미디어 인사이트 파이프라인 API의 차이점을 설명합니다.

작업 중지

음성 커넥터를 사용하여 음성 분석 작업을 시작한 다음 [UpdateMediaInsightsPipelineStatus](#) API를 사용하여 파이프라인을 일시 중지하면 작업이 계속 실행됩니다. 작업을 중지하려면 [StopSpeakerSearchTask](#) 및 [StopVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출해야 합니다.

알림의 차이점 이해

음성 API를 사용하여 음성 분석을 실행하는 경우 알림은 미디어 인사이트 파이프라인에서 생성되는 알림과 다릅니다.

- 음성 분석 준비 이벤트는 음성 API를 사용하여 시작된 작업에만 사용할 수 있습니다.
- 음성 분석 작업을 통화와 연결하려면 알림의 `voiceConnectorId`, `transactionId`, 또는 `callId` 필드를 사용해야 합니다. 미디어 인사이트 파이프라인을 사용하여 음성 분석을 실행하는 경우 `mediaInsightsPipelineId` `streamArn` 및/또는 `channelId` 필드를 사용하여 작업을 통화와 연결합니다.

다음 주제에서는 음성 API로 알림을 사용하는 방법을 설명합니다.

주제

- [음성 분석 준비 이벤트](#)
- [화자 검색 이벤트](#)
- [음성 톤 분석 이벤트](#)

음성 분석 준비 이벤트

음성 분석 준비 이벤트에는 `VoiceAnalyticsStatus` 세부 유형이 있습니다.

Amazon Chime SDK 음성 커넥터를 사용하여 분석 작업을 시작합니다. 음성 분석 준비 이벤트를 수신하면 다음 속성으로 식별되는 통화의 화자 검색 또는 음성 톤 분석 작업을 트리거할 수 있습니다.

- `voiceConnectorId`
- `transactionId`

Note

이 알림은 음성 분석이 활성화되고 음성 커넥터와 연결된 미디어 인사이트 파이프라인 구성에 있는 경우에만 제공됩니다. 고객이 `CreateMediaInsightsPipeline` API를 호출하고 Media Pipelines SDK를 통해 화자 검색 작업 또는 음성 톤 분석 작업을 시작하는 경우에는 이 알림이 제공되지 않습니다.

음성 커넥터에서 반환되는 SIP 헤더에는 `transactionId`가 포함됩니다. SIP 헤더에 액세스할 수 없는 경우 `AnalyticsReady` 알림 이벤트에는 `voiceConnectorId` 및 `transactionId`도 포함됩니다. 이를 통해 프로그래밍 방식으로 정보를 수신하고 [StartSpeakerSearchTask](#) 또는 [StartVoiceToneAnalysisTask](#) API를 직접 호출할 수 있습니다.

음성 분석을 처리할 준비가 되면 음성 커넥터는 `"detailStatus": "AnalyticsReady"`와 함께 이벤트를 알림 대상에 JSON 본문으로 보냅니다. Amazon SNS 또는 Amazon SQS를 사용하는 경우 해당 본문은 Amazon SNS 또는 Amazon SQS 페이로드의 '레코드' 필드에 표시됩니다.

다음 예에서는 일반적인 JSON 본문을 보여줍니다.

```
{
  "detail-type": "VoiceAnalyticsStatus",
  "version": "0",
  "id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59",
  "source": "aws.chime",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "detailStatus": "AnalyticsReady",
```



```

    "callDetails": {
      "isCaller": false,
      "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
      "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7"
    }
  }
}

```

이 알림을 통해 음성 분석 작업 API를 호출하기 전에 애플리케이션에 대한 추가 콜백을 트리거하고 통지 및 동의와 같은 법적 요구 사항을 처리할 수 있습니다.

화자 검색 이벤트

화자 검색 이벤트에는 SpeakerSearchStatus 세부 유형이 있습니다.

Amazon Chime SDK 음성 커넥터는 다음과 같은 화자 검색 이벤트를 전송합니다.

- 식별 일치
- 음성 임베딩 생성

이벤트에는 다음과 같은 상태가 있을 수 있습니다:

- IdentificationSuccessful – 주어진 음성 프로필 도메인에서 높은 신뢰도 점수로 일치하는 음성 프로필 ID를 하나 이상 식별하는 데 성공했습니다.
- IdentificationFailure – 식별을 수행하지 못했습니다. 원인: 발신자가 10초 이상 말을 하지 않았으며, 음질이 좋지 않습니다.
- IdentificationNoMatchesFound – 해당 음성 프로필 도메인에서 신뢰도가 높은 일치 항목을 찾을 수 없습니다. 전화를 건 사람이 처음이거나 목소리가 바뀌었을 수 있습니다.
- VoiceprintGenerationSuccessful – 시스템이 20초 분량의 무음이 아닌 오디오를 사용하여 음성 임베딩을 생성했습니다.
- VoiceprintGenerationFailure – 시스템에서 음성 임베딩을 생성하지 못했습니다. 원인: 발신자가 20초 이상 말을 하지 않았으며, 음질이 좋지 않습니다.

식별 일치

특정 transactionId로 [StartSpeakerSearchTask](#) API를 직접 호출한 후 음성 커넥터 서비스는 10초 동안 무음이 아닌 발화가 지속되면 식별 일치 알림을 반환합니다. 이 서비스는 음성 프로필 ID와 [0, 1] 범위의 신뢰도 점수와 함께 상위 10개의 매칭을 반환합니다. 신뢰도 점수가 높을수록 통화 중인 화자가

음성 프로필 ID와 일치할 가능성이 높아집니다. 기계 학습 모델에서 일치하는 항목이 없는 경우 알림의 `detailStatus` 필드에 `IdentificationNoMatchesFound`가 포함됩니다.

다음 예제는 매칭 성공 알림을 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "IdentificationSuccessful",
    "speakerSearchDetails" : {
      "results": [
        {
          "voiceProfileId": "vp-505e0992-82da-49eb-9d4a-4b34772b96b6",
          "confidenceScore": "0.94567856",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-fba9cbfa-4b8d-4f10-9e41-9dfdd66545ab",
          "confidenceScore": "0.82783350",
        },
        {
          "voiceProfileId": "vp-746995fd-16dc-45b9-8965-89569d1cf787",
          "confidenceScore": "0.77136436",
        }
      ]
    },
    "isCaller": false,
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436"
  }
}
```

음성 임베딩 생성

추가로 10초 동안 무음이 아닌 발화가 지속되면 음성 커넥터는 알림 대상에 음성 임베딩 생성 알림을 보냅니다. 음성 프로필에 새 음성 임베딩을 등록하거나 이미 음성 프로필에 있는 성문을 업데이트할 수 있습니다.

다음 예제는 매칭에 성공하면 관련 음성 프로필을 업데이트할 수 있다는 의미의 알림을 보여줍니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "SpeakerSearchStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "taskId": "guid",
    "detailStatus": "VoiceprintGenerationSuccess",
    "isCaller": false,
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr"
  }
}
```

음성 톤 분석 이벤트

음성 톤 분석 이벤트에는 VoiceToneAnalysisStatus 세부 유형이 있습니다. 분석 결과 다음과 같은 상태가 반환될 수 있습니다.

- VoiceToneAnalysisSuccessful – 발신자와 상담원의 음성을 긍정, 부정, 중립 등 감정의 확률로 분석하는 데 성공했습니다.
- VoiceToneAnalysisFailure – 톤 분석을 수행하지 못했습니다. 발신자가 10초 동안 말을 하지 않고 전화를 끊거나 오디오 품질이 너무 나빠지면 이런 일이 발생할 수 있습니다.
- VoiceToneAnalysisCompleted – 사용자와 상담원의 음성을 전체 통화에 대한 감정 확률로 분석하는 데 성공했습니다. 음성 톤 분석이 완료될 때 전송되는 마지막 이벤트입니다.

다음 예제에서는 일반적인 음성 톤 분석 이벤트를 보여줍니다.

```

{
  "detail-type": "VoiceToneAnalysisStatus",
  "service-type": "VoiceAnalytics",
  "source": "aws.chime",
  "account": "216539279014",
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "taskId": "uuid",
    "detailStatus": "VoiceToneAnalysisSuccessful",
    "voiceToneAnalysisDetails": {
      "currentAverageVoiceTone": {
        "startTime": "2022-08-26T17:55:15.563Z",
        "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
        "voiceToneLabel": "neutral",
        "voiceToneScore": {
          "neutral": "0.83",
          "positive": "0.13",
          "negative": "0.04"
        }
      },
      "overallAverageVoiceTone": {
        "startTime": "2022-08-26T16:23:13.344Z",
        "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z",
        "voiceToneLabel": "positive",
        "voiceToneScore": {
          "neutral": "0.25",
          "positive": "0.65",
          "negative": "0.1"
        }
      }
    },
    "isCaller": true,
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436",
    "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7"
  },
  "version": "0",
  "id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59"
}

```

Amazon Chime SDK의 통화 분석 서비스 할당량

이 섹션의 표에는 Amazon Chime SDK 통화 분석에 대한 서비스 할당량이 나열되어 있습니다.

통화 분석 리전에 대한 자세한 내용은 이 설명서 앞부분에 있는 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 항목을 참조하세요.

Amazon Chime SDK 통화 분석 및 음성 분석에는 다음과 같은 서비스 할당량이 있습니다.

리소스	기본 한도	조정 가능
리전별 미디어 인사이트 파이프라인 구성	100	예
리전별 액티브 미디어 인사이트 파이프라인	20	예
리전별 음성 프로필 도메인	3	예
음성 프로필 도메인별 음성 프로필	20	예
리전별 활성 화자 검색 작업	25	예
리전별 활성 음성 톤 분석 작업	25	예
리전별 음성 분석을 포함한 액티브 보이스 커넥터 통화	25	예
트랜잭션 ID당 음성 커넥터 통화당 활성 스피커 검색 작업	1	아니요
트랜잭션 ID당 음성 커넥터 호출당 활성 음성 톤 분석 작업	1	아니요
음성 프로필 도메인당 최대 동시 API 호출	1	예
음성 프로필당 최대 동시 API 호출	1	예

리소스	기본 한도	조정 가능
스피커 검색 작업당 최대 동시 API 호출 수	1	예
음성 톤 분석 작업당 최대 동시 API 호출	1	예

API 요금 및 할당량에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

Note

특정 리전의 할당량을 초과하는 경우 리소스 한도 초과 예외가 발생합니다. AWS 콘솔의 Service Quotas 페이지를 사용하여 증가를 요청하거나 [고객 지원 담당자에게](#) 문의할 수 있습니다.

일부 통화 분석 API는 다른 AWS 서비스를 위한 리소스 및 API 요청을 생성합니다. 이러한 추가 사항은 계정 할당량에 포함됩니다. 통화 분석에서 할당량 또는 transactions-per-second 증가를 요청하는 경우 다른 AWS 서비스에 대해서도 증가를 요청해야 합니다. 그렇지 않으면 요청이 병목 현상을 일으켜 실패할 수 있습니다.

Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용

현재 GitHub에서 안드로이드용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 찾을 수 있습니다.

<https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-android>로 이동하세요.

iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용

현재 iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 GitHub에서 찾을 수 있습니다. <https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-ios>에서 확인하세요.

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용

이 안내서는 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 개념적 개요와 중요한 서버 및 클라이언트 구성 요소에 대한 예제 코드를 제공합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK 애플리케이션의 구성 요소 이해](#)
- [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 주요 개념 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 서비스 아키텍처 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 웹 애플리케이션 아키텍처 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 서버 애플리케이션 아키텍처](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 컨트롤 플레인 이해](#)
- [Amazon Chime SDK 미디어 데이터 플레인 이해](#)
- [Amazon Chime SDK의 웹 애플리케이션 구성 요소 아키텍처 이해](#)
- [Amazon Chime SDK용 서버 애플리케이션 구축](#)
- [Amazon Chime SDK용 클라이언트 애플리케이션 구축](#)
- [Amazon Chime SDK용 클라이언트 애플리케이션에 백그라운드 필터 통합](#)

Amazon Chime SDK 애플리케이션의 구성 요소 이해

Amazon Chime SDK 애플리케이션에 실시간 오디오, 비디오, 화면 공유 기능을 내장하려면 다음 구성 요소를 사용합니다.

- JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 브라우저 또는 Electron 웹 애플리케이션에 통합되는 클라이언트 측 SDK입니다. [JavaScript NPM용 Amazon Chime SDK 패키지](#)를 종속 항목으로 추가하면 됩니다. 이 패키지는 [MediaDevices](#) 및 [WebRTC](#) API를 활용하여 회의에 참여하고 오디오, 비디오를 교환하고 다른 참석자와 콘텐츠를 공유합니다. 이를 통해 다양한 유형의 미디어를 관리하고 해당 리소스를 애플리케이션의 사용자 인터페이스에 바인딩할 수 있는 제어 화면을 제공합니다.
- 서버 애플리케이션이 웹 애플리케이션의 회의 요청을 인증하고 승인하는 데 사용하는 Amazon Chime SDK API인 AWS SDK입니다. AWS SDK는 [chime:CreateMeeting](#) 및

[chime:CreateAttendee](#)와 같은 API 작업을 제공하여 회의 및 참석자 리소스를 생성하고 관리할 수 있습니다.

다른 AWS 리소스와 마찬가지로 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스는 이러한 작업에 대한 액세스를 구성합니다. AWS SDK는 [여러 프로그래밍 언어로](#) 사용할 수 있으며 서버 애플리케이션에서 AWS SDK Chime API를 호출하는 복잡성을 제거합니다. 애플리케이션이 현재 서버 애플리케이션을 사용하지 않는 경우 [데모/서버리스](#) 폴더에 포함된 AWS CloudFormation 템플릿으로 시작할 수 있습니다. 이 데모에서는 AWS SDK Chime API를 사용하는 AWS Lambda 기반 서버리스 애플리케이션을 구축하는 방법을 보여줍니다.

- Amazon Chime SDK 미디어 서비스는 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리가 회의에 연결하는 데 사용하는 오디오, 비디오, 신호를 제공합니다. TURN 릴레이를 사용한 오디오 믹싱, 비디오 포워딩, NAT 트래버설을 지원하는 미디어 서비스는 전 세계적으로 제공됩니다. Amazon Chime 서비스 팀은 이러한 서비스를 배포, 모니터링, 관리합니다. 미디어 서비스는 단일 IP 주소 범위(99.77.128.0/18)에서 호스팅되며 IT 관리자는 포트 TCP/443 및 UDP/3478을 사용하여 방화벽 구성을 간소화할 수 있습니다. 마지막으로 [이러한 서비스는 AWS 글로벌 클라우드 인프라](#)를 활용합니다.

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 주요 개념 이해

회의와 사용자를 생성하고 관리하는 방법을 완전히 이해하려면 다음 개념을 이해해야 합니다.

[Meeting](#) – 다자간 미디어 세션입니다. 모든 회의에는 고유한 회의 식별자가 있습니다. 지원되는 AWS 리전 중 하나에서 회의를 생성할 수 있습니다. 회의를 생성하면 미디어 URL 목록이 반환됩니다. 이러한 데이터는 회의에 참여하는 데 필요한 주요 데이터이므로 회의에 참여하려는 모든 사용자에게 해당 데이터를 배포해야 합니다.

[Attendee](#) – 다자간 미디어 세션에 참여하려는 사용자입니다. 모든 참석자는 고유한 식별자, 개발자 시스템의 사용자에게 참석자를 매핑하기 위해 전달할 수 있는 외부 사용자 식별자, 회의에 대한 액세스 권한을 부여하는 서명된 참여 토큰을 가지고 있습니다.

[MeetingSession](#) 및 [\(DefaultMeetingSession\)](#) – 회의에서 각 사용자의 세션을 나타내는 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 루트 객체입니다. 웹 애플리케이션은 MeetingSession을 인스턴스화하고 적절한 회의 및 참석자 정보로 구성하는 것으로 시작합니다.

[MeetingSessionConfiguration](#) – 회의 세션에 참여하는 데 필요한 회의 및 참석자 데이터를 저장합니다. 이 데이터는 서버 애플리케이션에서 수행한 CreateMeeting 및 CreateAttendee API 직접 호출의

응답입니다. 서버 애플리케이션은 이 데이터를 웹 애플리케이션에 전달하고, 웹 애플리케이션은 이를 사용하여 MeetingSession을 인스턴스화합니다.

[DeviceController](#)(DefaultDeviceController) – 사용자 시스템에서 사용 가능한 오디오 및 비디오 디바이스 목록을 열거하는 데 사용됩니다. 회의 중에 디바이스 컨트롤러를 사용하여 활성 디바이스를 전환할 수도 있습니다.

[AudioVideoFacade](#)(DefaultAudioVideoFacade) - 회의에 전원을 공급하는 키 인터페이스입니다. 회의를 시작하고, 제어하고, 종료하는 API를 제공합니다. 또한 참여 또는 퇴장, 음소거 또는 음소거 해제 사용자, 활발히 말하는 사용자, 연결 상태가 좋지 않은 사용자를 추적하여 참석자 명단 등 사용자 경험을 변화시키는 주요 이벤트를 파악하는 API도 제공합니다. 아울러 이러한 API를 사용하여 오디오 제어 HTML 요소를 회의의 오디오 출력에 바인딩하고 선택한 오디오 출력 디바이스를 통해 재생할 수 있습니다.


[ActiveSpeakerDetectorFacade](#)(DefaultActiveSpeakerDetector) - 활성 스피커 이벤트를 구독하는 API입니다. 시간이 경과함에 따라 마이크 볼륨을 기준으로 정렬된 참석자 목록을 주기적으로 반환합니다. 필요에 따라 액티브 화자 정책을 재정의하고 조정할 수 있습니다.

[ContentShareController](#)(DefaultContentShareController) - 콘텐츠 공유를 시작-중지하고 일시 중지-일시 중지 해제하는 API입니다. 또한 라이프사이클 이벤트를 수신하여 콘텐츠 공유 상태를 추적할 수 있는 API도 제공합니다.

[Logger\(ConsoleLogger\)](#) – 콘솔 로그를 활용하거나 로거 객체를 전달하여 현재 로깅 구현을 재정의하고 Amazon Chime SDK에서 다양한 수준의 로그를 가져오는 데 사용되는 인터페이스입니다.

Amazon Chime SDK의 서비스 아키텍처 이해

이 상위 아키텍처 다이어그램은 [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리의 주요 개념 이해](#)에 나열된 구성 요소가 다른 AWS 서비스와 상호 작용하고 작동하는 방식을 보여줍니다.



Amazon Chime SDK의 웹 애플리케이션 아키텍처 이해

콘텐츠 전송 네트워크에서 웹 애플리케이션을 제공하고 사용자가 브라우저에서 URL로 이동할 때 해당 애플리케이션을 로드할 수 있습니다. 사용자가 컴퓨터에 설치하는 플랫폼 네이티브 Electron 애플리케이션으로 래핑할 수도 있습니다.

웹 애플리케이션은 새 회의 또는 기존 회의에 참여하기 위해 서버 애플리케이션에 REST 요청을 보냅니다. 일반적으로 요청에는 애플리케이션이 다른 API 요청에 사용하는 인증 토큰 또는 쿠키가 들어 있습니다. 또한 서버에 리전 힌트를 보내도록 웹 클라이언트를 디자인할 수 있습니다. 그러면 서버가 [chime:CreateMeeting](#)에 MediaRegion 파라미터를 제공할 때 이 힌트를 사용할 수 있습니다. 웹 애플리케이션은 <https://nearest-media-region.l.chime.aws> 엔드포인트에 HTTP GET 요청을 보내 가장 가까운 미디어 서비스 리전을 결정할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK의 서버 애플리케이션 아키텍처

서버는 클라이언트로부터 요청을 받으면 먼저 사용자가 회의를 시작하거나 회의에 참여할 권한이 있는지 확인합니다. 서버는 선택한 언어로 임베디드 AWS SDK를 사용하여 전역 미디어 제어 플레인에 [chime:CreateMeeting](#) 및 [chime:CreateAttendee](#) API를 호출합니다. 이를 통해 지원되는 AWS 리전 중 하나에 회의 및 참석자를 생성합니다. 이러한 요청을 하려면 서비스에 적절한 IAM 사용자 또는 역할이 필요합니다. 따라서 IAM 사용자 및 역할에는 [AmazonChimeSDK](#) 정책이 필요합니다.

Amazon Chime SDK 미디어 컨트롤 플레인 이해

Amazon Chime SDK 미디어 컨트롤 플레인은 us-east-1에서 호스팅되는 글로벌 플랫폼으로, 데이터 플레인 전반에서 회의 및 참석자 리소스를 생성하고 관리하는 데 사용되는 [chime:CreateMeeting](#) 및

[chime:CreateAttendee](#) API를 제공합니다. 자격 증명을 검증하고 세션이 요청 리전의 데이터 영역에 부트스트랩되도록 합니다.

또한 제어 플레인인 [Amazon EventBridge, Amazon Simple Queueing Service\(SQS\) 또는 Amazon Simple Notification Service\(SNS\)](#)와 같은 알림 메커니즘으로 [Amazon Chime SDK 이벤트를](#) 트리거합니다.는 서비스를 AWS 지속적으로 모니터링하고 로드가 증가함에 따라 자동으로 확장됩니다. EventBridge API는 불투명한 사용자 식별자만 허용하고 사용자 데이터는 허용하지 않도록 설계되었으므로 데이터 주권 요구 사항을 준수합니다.


Amazon Chime SDK 미디어 데이터 플레인 이해

모든 컨트롤 플레인 리전을 사용하여 모든 AWS 리전에서 회의를 생성할 수 있습니다. 미디어 데이터 영역은 모든 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다. 여기에는 오디오 믹싱 서비스, 비디오 포워딩 서비스, TURN 서비스, SIP(세션 시작 프로토콜) 상호 운용성 서비스가 포함됩니다. 서비스는 지속적으로 모니터링되며 부하 증가에 따라 자동으로 확장되도록 설계되었습니다. 자세히 알아보려면 [Amazon Chime SDK 미디어 리전](#)을 참조하세요.

리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [리전 및 가용 영역](#)을 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 웹 애플리케이션 구성 요소 아키텍처 이해

이 다이어그램은 Amazon Chime SDK 웹 클라이언트 애플리케이션의 아키텍처를 보여줍니다.



웹 애플리케이션은 일반적으로 애플리케이션 비즈니스 로직 계층으로 구동되는 HTML 및 CSS 사용자 인터페이스 계층으로 구성됩니다. 일반 HTML 및 JavaScript로 웹 애플리케이션을 빌드하거나 React 및 Angular와 같은 UI 프레임워크를 사용할 수 있습니다.

웹 애플리케이션의 비즈니스 로직 레이어는 JavaScript API 세트를 통해 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리와 상호 작용합니다. [DefaultMeetingSession](#)은 SDK의 루트 객체입니다. 서버 애플리케이션을 빌드하는 경우 [MeetingSessionConfiguration](#)을 사용하여 회의 및 참석자 정보로 애플리케이션을 초기화하고 회의에 참여합니다. 또한 DefaultMeetingSession은 [AudioVideoFacade](#)를 노출합니다. 이를 사용하면 비즈니스 로직 계층이 조치를 취하고 세션의 기본 상태가 변경될 때 사용자 인터페이스를 업데이트하는 콜백을 등록할 수 있습니다.

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 오픈 소스이며 필요에 따라 재정의할 수 있는 사용자 지정 가능한 구성 요소 세트를 갖추고 있습니다. 기본 구현을 사용하면 데모 Meetingv2 애플리케이션과 같은 완전한 통합 커뮤니케이션 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 다른 두 라이브러리에 종속되어 있습니다.

- 브라우저 유형 및 기능 식별을 위한 [Browser-Detect](#).
- 미디어 세션에 참여하는 데 필요한 신호 명령과 응답을 인코딩 및 디코딩하는 [ProtoBufJs](#).

또한 Amazon Chime SDK는 브라우저 또는 Electron 애플리케이션에 따라 디바이스 관리 API와 오디오-비디오 세션을 위한 WebRTC 구현을 제공합니다.

JavaScript용 원본 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 TypeScript에 있지만, TypeScript 컴파일러를 사용하여 이를 JavaScript로 컴파일할 수 있습니다. 그런 다음 Webpack과 같은 모듈 번들러를 사용하여 번들링할 수 있습니다. 모범 사례로 NPM 레지스트리에서 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 설치한 다음 CommonJS 환경에서 사용합니다. AWS 또한 [HTML에 스크립트 태그로 직접 포함하려는 경우 Amazon Chime SDK를 마이닝된 JS 파일로 번들링하기 위한 롤업 스크립트](#)를 제공합니다.

Amazon Chime SDK용 서버 애플리케이션 구축

다음 섹션의 정보는 Amazon Chime SDK 서버 애플리케이션을 구축하는 방법을 설명합니다. 각 섹션은 필요에 따라 예제 코드를 제공하며, 이 코드를 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

주제

- [Amazon Chime SDK의 IAM 사용자 또는 역할 생성하기](#)
- [Amazon Chime AWS SDK에 대한 APIs를 호출하도록 SDK 구성](#)
- [Amazon Chime SDK용 회의 생성](#)
- [Amazon Chime SDK용 참석자 생성](#)
- [Amazon Chime SDK 클라이언트에 전송](#)

Amazon Chime SDK의 IAM 사용자 또는 역할 생성하기

사용자를 IAM 사용자 또는 사용 사례에 적합한 역할로 생성합니다. 그런 다음 해당 사용자에게 다음 정책을 할당합니다. 이렇게 하면 서버 애플리케이션에 내장된 AWS SDK에 필요한 권한을 확보할 수 있습니다. 그러면 미팅 및 참석자 리소스에 대한 라이프사이클 작업을 수행할 수 있습니다.

```
// Policy ARN:      arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK
// Description:     Provides access to Amazon Chime SDK operations
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Action": [
    "chime:CreateMeeting",
    "chime:DeleteMeeting",
    "chime:GetMeeting",
    "chime:ListMeetings",
    "chime:CreateAttendee",
    "chime:BatchCreateAttendee",
    "chime:DeleteAttendee",
    "chime:GetAttendee",
    "chime:ListAttendees"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
}]

```

Amazon Chime AWS SDK에 대한 APIs를 호출하도록 SDK 구성

이 코드 샘플은 AWS SDK에 자격 증명을 전달하고 리전 및 엔드포인트를 설정하는 방법을 보여줍니다.

```

AWS.config.credentials = new AWS.Credentials(accessKeyId, secretAccessKey, null);
const chime = new AWS.Chime({ region: 'us-east-1' });
chime.endpoint = new AWS.Endpoint('https://service.chime.aws.amazon.com/console');

```

Amazon Chime SDK용 회의 생성

[CreateMeeting](#) API 직접 호출은 개발자가 고유성 컨텍스트에서 전달할 수 있도록 허용하는 필수 파라미터 `ClientRequestToken`을 허용합니다. 또한 회의를 위해 선택할 미디어 서비스 데이터 영역 리전을 나타내는 `MediaRegion`, 회의 호스트를 나타내는 불투명한 식별자를 전달하는 데 사용되는 `MeetingHostId`(해당하는 경우), 회의 수명 주기 이벤트 수신을 위한 `NotificationsConfiguration` 등과 같은 선택적 파라미터도 허용합니다. 기본적으로 Amazon EventBridge는 이벤트를 제공합니다. 선택적으로 `NotificationsConfiguration`에서 SQS 대기열 ARN 또는 SNS 주제 ARN을 전달하여 이벤트를 수신할 수도 있습니다. API는 고유한 `MeetingId`, `MediaRegion`, 미디어 URL 세트가 있는 `MediaPlacement` 객체를 포함하는 회의 객체를 반환합니다.


```
meeting = await chime.createMeeting({
    ClientRequestToken: clientRequestToken,
    MediaRegion: mediaRegion,
    MeetingHostId: meetingHostId,
    NotificationsConfiguration: {
        SqsQueueArn: sqsQueueArn,
        SnsTopicArn: snsTopicArn
    }
}).promise();
```

Amazon Chime SDK용 참석자 생성

회의를 생성한 후 미디어 세션에 참여하려는 각 사용자를 나타내는 참석자 리소스를 생성합니다. [CreateAttendee](#) API는 다음을 사용합니다.

- 사용자를 추가하려는 회의의 MeetingId.
- ID 시스템의 불투명한 사용자 식별자일 수 있는 ExternalUserId.

예를 들어 AD(Active Directory)를 사용하는 경우 이 ID는 AD에 있는 사용자의 객체 ID일 수 있습니다. ExternalUserId는 클라이언트 SDK에서 참석자 이벤트를 수신할 때 클라이언트 애플리케이션에 다시 전달되므로 매우 유용합니다. 이를 통해 클라이언트 애플리케이션은 누가 회의에 참석했거나 나갔는지 알 수 있으며 서버 애플리케이션에서 해당 사용자에 대한 표시 이름, 이메일 또는 사진 등의 추가 정보를 검색할 수 있습니다.

CreateAttendee API를 직접적으로 호출하면 Attendee 객체가 생성됩니다. 이 객체에는 서비스에서 생성하는 고유한 AttendeeId, 전달된 ExternalUserId, 참석자가 회의 기간 동안 또는 [DeleteAttendee](#) API가 참석자를 삭제할 때까지 회의에 액세스할 수 있도록 하는 서명된 JoinToken이 포함되어 있습니다.

```
attendee = await chime.createAttendee({
    MeetingId: meeting.MeetingId,
    ExternalUserId: externalUserId,
}).promise();
```

Amazon Chime SDK 클라이언트에 전송

회의 및 참석자 리소스를 생성한 후에는 서버 애플리케이션이 회의 및 참석자 객체를 인코딩하여 클라이언트 애플리케이션으로 다시 전송해야 합니다. 클라이언트가 JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 부트스트랩하고 참석자가 웹 또는 Electron 기반 애플리케이션에서 회의에 성공적으로 참여할 수 있도록 하려면 이러한 정보가 필요합니다.

Amazon Chime SDK용 클라이언트 애플리케이션 구축

클라이언트 애플리케이션을 구축하려면 GitHub의 [Amazon Chime JavaScript SDK API 개요](#)에 나열된 단계를 따르세요. 개요에서는 필요에 따라 예제 코드를 제공합니다.

Amazon Chime SDK용 클라이언트 애플리케이션에 백그라운드 필터 통합

이 섹션에서는 배경 흐림 2.0 및 배경 교체 2.0을 사용하여 비디오 배경을 프로그래밍 방식으로 필터링하는 방법을 설명합니다. 비디오 스트림에 배경 필터를 추가하려면 VideoFxConfig 객체가 포함된 VideoFxProcessor를 만들어야 합니다. 그런 다음 해당 프로세서를 VideoTransformDevice에 삽입합니다.

배경 필터 프로세서는 TensorFlow Lite 기계 학습 모델, JavaScript 웹 워커, WebAssembly를 사용하여 비디오 스트림의 각 프레임 배경에 필터를 적용합니다. 이러한 예제는 VideoFxProcessor 생성 시 런타임에 다운로드됩니다.

[GitHub의 브라우저 데모 애플리케이션](#)은 새로운 배경 흐림 및 대체 필터를 사용합니다. 시험해 보려면 `npm run start`로 데모를 시작하고 회의에 참여한 다음 카메라를 클릭하여 비디오를 활성화하세요. 필터 적용 메뉴



를 열고 배경 흐림 2.0 또는 배경 교체 2.0 옵션 중 하나를 선택합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK용 백그라운드 필터 사용 정보](#)
- [비JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에서 content-security 정책 사용](#)
- [Amazon Chime SDK용 애플리케이션에 백그라운드 필터 추가](#)
- [Amazon Chime SDK의 배경 필터 예시](#)

Amazon Chime SDK용 백그라운드 필터 사용 정보

배경 필터는 CPU를 많이 사용하고 GPU를 많이 사용할 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스와 저사양 노트북 또는 데스크톱 컴퓨터에서는 여러 개의 동영상 스트림과 함께 필터를 실행할 수 없을 수도 있습니다.

Amazon Chime SDK에 대한 SIMD 지원

배경 필터는 SIMD(단일 명령, 다중 데이터)를 지원하는 환경에서 더 효율적입니다. SIMD를 활성화하면 필터는 주어진 복잡성 수준에 대해 더 적은 CPU를 사용합니다. SIMD를 지원하지 않는 브라우저를 실행하는 저전력 디바이스는 배경 필터를 실행하지 못할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK에 대한 WebGL2 지원

VideoFxProcessor 객체가 클라이언트 디바이스의 GPU에 액세스하려면 WebGL2를 지원하는 브라우저가 필요합니다.

Amazon Chime SDK의 콘텐츠 전송 및 대역폭

Amazon 콘텐츠 전송 네트워크는 런타임에 배경 필터용 기계 학습 모델 파일을 로드합니다. 따라서 애플리케이션의 일부로 전체 파일 세트를 제공할 필요 없이 지연 시간이 짧은 글로벌 배포가 가능합니다. 하지만 모델 파일을 로드하면 애플리케이션 일부에 지연 시간이 늘어날 수 있습니다. 이러한 영향을 줄이기 위해 브라우저는 모델 파일을 무기한 캐시합니다. 이 캐시를 사용하면 후속 로드 속도가 훨씬 빨라집니다. 가장 좋은 방법은 지원되는 브라우저를 확인한 다음 사용자가 대기 시간을 느끼지 못할 때 배경 필터 리소스를 생성하는 것입니다. 예를 들어, 사용자가 로비에서 기다리는 동안이나 디바이스 선택기를 사용하는 동안 모델 파일을 다운로드할 수 있습니다.

애플리케이션은 다음에 연결되어야 합니다.

- Amazon Chime SDK 미디어 서비스
- HTTPS를 통한 Amazon CloudFront(포트 443).

모든 요청은 `sdkassets.chime.aws`의 하위 도메인으로 이루어집니다. 콘텐츠 전송 네트워크에 액세스할 수 없거나 [콘텐츠 보안 정책](#)에 올바른 도메인을 포함하지 않는 애플리케이션은 지원 확인에 실패하고 필터를 사용할 수 없게 됩니다.

CloudFront의 IP 주소 범위에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudFront 개발자 안내서의 [CloudFront 엣지 서버의 위치 및 IP 주소 범위](#)를 참조하세요.

Amazon Chime SDK의 브라우저 호환성

다음 표에는 배경 필터를 지원하는 브라우저와 버전 목록이 있습니다.

브라우저	지원되는 최소 버전
Firefox	76 이상
Edge 및 Electron을 포함한 Chromium 기반 브라우저 및 환경	78 이상
Android Chrome	110 이상
macOS용 Safari	16.3 이상
iOS용 Safari(iPhone, iPad)	16.x

브라우저	지원되는 최소 버전
iOS용 Chrome	110.0.0.x.x
iOS용 Firefox(iPhone, iPad)	16.x

VideoFxProcessor 객체 버전 3.14는 Android를 지원합니다. 3.14 이전 버전에서 Android 디바이스를 지원하려면 BackgroundBlurVideoFrameProcessor 및 BackgroundReplacementVideoFrameProcessor 객체를 사용하세요. 이러한 객체 사용에 대한 자세한 내용은 GitHub의 [backgroundfilter_video_processor](#) 페이지를 참조하세요.

JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리에서 content-security 정책 사용

최신 웹 애플리케이션은 콘텐츠 보안 정책을 사용하여 특정 유형의 공격으로부터 사용자를 보호합니다. VideoFxProcessor를 사용하는 애플리케이션에는 이 단원에 설명된 정책 지시문이 포함되어야 합니다. 이 지시문을 사용하면 Amazon Chime SDK가 런타임에 필요한 리소스에 액세스할 수 있습니다.

주제

- [필수 콘텐츠 보안 정책 지시문](#)
- [콘텐츠 보안 정책 예제](#)
- [콘텐츠 보안 정책 오류](#)
- [교차 오리진 오픈너 콘텐츠 보안 정책](#)

필수 콘텐츠 보안 정책 지시문

다음 콘텐츠 보안 정책 지시문을 사용해야 합니다.

- `script-src::blob: https://*.sdkassets.chime.aws`를 추가하여 비디오 처리 코드를 로드하고 `wasm-unsafe-eval`을 추가하여 실행을 허용합니다.
- `script-src-elem::blob: https://*.sdkassets.chime.aws`를 추가하여 소스에서 비디오 처리 코드를 로드합니다.
- `worker-src::blob: https://*.sdkassets.chime.aws`를 추가하여 오리진 전체에서 작업자 JavaScript를 로드합니다.

이러한 항목 중 하나를 생략하거나 HTTP 헤더 및 `http-equiv` 메타 태그를 사용하여 정책을 지정하고 실수로 교차점을 통해 이러한 항목을 제외하는 경우 배경 필터를 초기화할 수 없습니다. 필터가 지원되지 않는 것 같거나 작동하지 않는 비디오 프레임 프로세서를 생성합니다. 브라우저 콘솔에 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

```
Refused to connect to
'https://static.sdkassets.chime.aws/bgblur/workers/worker.js...'
because it violates the document's content security policy.
```

필수 스크립트 정책 지시문

제대로 작동하려면 `VideoFxProcessor` 클래스가 Amazon 콘텐츠 전송 네트워크에서 런타임에 JavaScript 클래스를 로드해야 합니다. 이러한 클래스는 WebGL2를 사용하여 비디오의 후처리를 구현합니다. 애플리케이션이 이러한 클래스를 가져와서 실행할 수 있게 하려면 다음 지시문을 포함해야 합니다.

- `script-src 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws`
- `script-src-elem 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws`

Note

Safari와 Firefox를 완벽하게 지원하려면 `script-src` 및 `script-src-elem` 지시문을 사용해야 합니다.

작업자 정책 지시문

`VideoFxProcessor`는 JavaScript 클래스를 blob으로 로드하여 웹 작업자 스레드를 실행합니다. 스레드는 기계 학습 모델을 사용하여 비디오를 처리합니다. 애플리케이션에 이 작업자를 가져오고 사용할 수 있는 액세스 권한을 부여하려면 다음 지시문을 포함하세요.

```
worker-src 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws
```

WebAssembly 정책

`VideoFxProcessor`는 Amazon 소유의 동일한 콘텐츠 전송 네트워크에서 WASM(WebAssembly) 모듈을 로드합니다. Chrome 95 이상에서는 컴파일된 WASM 모듈을 여러 모듈 경계를 넘어 전달할 수 없습니다. 이러한 모듈을 가져오고 인스턴스화할 수 있도록 하려면 `script-src` 지시문에 `'wasm-unsafe-eval'`를 포함하세요.

WebAssembly에 대한 콘텐츠 보안 정책 문서에 대한 자세한 내용은 GitHub의 [WebAssembly 콘텐츠 보안 정책](#)을 참조하세요.

(선택 사항) 배경 이미지 정책 지시문

동적으로 로드된 배경 이미지를 배경 교체 필터와 함께 사용하려면 VideoFxProcessor에 이미지에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 그렇게 하려면 이미지를 호스팅하는 도메인에 connect-src 지시문을 포함시키세요.

콘텐츠 보안 정책 예제

다음 예제 정책을 사용하면 VideoFxProcessor를 사용할 수 있습니다. connect-src 정의는 VideoFxProcessor에만 국한되지 않습니다. 대신 Amazon Chime SDK 회의에서 나온 오디오 및 비디오와 관련이 있습니다.

```
<head>
  <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
    content="base-uri 'self';
    connect-src 'self' https://*.chime.aws wss://*.chime.aws https://
*.amazonaws.com wss://*.chime.aws https://*.ingest.chime.aws;
    script-src 'self' blob: 'wasm-unsafe-eval' https://
*.sdkassets.chime.aws;
    script-src-elem 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws;
    worker-src 'self' blob: https://*.sdkassets.chime.aws;">
</head>
```

콘텐츠 보안 정책 오류

필수 지침을 생략하면 VideoFxProcessor가 인스턴스화되지 않고 지원되지 않습니다. 이 경우 브라우저 콘솔에 다음과 같은(또는 유사한) 오류가 나타납니다.

```
Refused to connect to
'https://static.sdkassets.chime.aws/ml_media_fx/otherassets/worker.js'
because it violates the document's content security policy.
```

교차 오리진 오프너 콘텐츠 보안 정책

메모리 사용량을 제한하기 위해 모듈은 처리 용도로 SharedArrayBuffer를 사용하는 것을 선호합니다. 그러나 이를 위해서는 웹 보안을 신중하게 구성해야 합니다. 애플리케이션 HTML을 제공할 때는 다음 헤더를 설정해야 합니다.

```
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp
```

메타태그에 상응하는 항목이 없으므로 서버에서 이를 설정해야 합니다. 이러한 헤더를 설정하지 않으면 배경 필터가 약간 더 많은 RAM을 사용할 수 있습니다.

배경 필터는 CPU를 많이 사용하고 GPU를 많이 사용할 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스와 저사양 노트북 또는 데스크톱 컴퓨터에서는 여러 개의 동영상 스트림과 함께 필터를 실행할 수 없을 수도 있습니다.

Amazon Chime SDK용 애플리케이션에 백그라운드 필터 추가

배경 필터를 추가하는 프로세스는 다음과 같은 광범위한 단계를 따릅니다.

- 지원되는 브라우저를 확인하세요.
- 사용하려는 구성으로 VideoFxConfig 객체를 생성합니다.
- 구성 객체를 사용하여 VideoFxProcessor 객체를 생성합니다.
- VideoFxProcessor 객체를 VideoTransformDevice에 포함시킵니다.
- VideoTransformDevice를 사용하여 비디오 입력을 시작합니다.

Note

이 단계를 완료하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.

- Logger를 만듭니다.
- 클래스 MediaDeviceInfo에 맞는 비디오 디바이스를 선택합니다.
- MeetingSession에 성공적으로 참여합니다.

다음 섹션의 단계에서는 프로세스를 완료하는 방법에 대해 설명합니다.

주제

- [Amazon Chime SDK용 필터를 제공하기 전에 지원 여부 확인](#)
- [Amazon Chime SDK용 VideoFxConfig 객체 생성](#)
- [Amazon Chime SDK용 VideoFxProcessor 객체 생성](#)

- [Amazon Chime SDK용 VideoFxProcessor 객체 구성](#)
- [Amazon Chime SDK용 VideoTransformDevice 객체 생성](#)
- [Amazon Chime SDK의 비디오 입력 시작](#)
- [Amazon Chime SDK의 리소스 사용률 튜닝](#)

Amazon Chime SDK용 필터를 제공하기 전에 지원 여부 확인

Amazon Chime SDK는 지원되는 브라우저를 확인하고 필요한 자산을 다운로드하려고 시도하는 비동기 정적 메서드를 제공합니다. 그러나 디바이스 성능을 확인하지는 않습니다. 필터를 제공하기 전에 항상 사용자의 브라우저와 디바이스가 필터를 지원할 수 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

```
import {
  VideoFxProcessor
} from 'amazon-chime-sdk-js';

if (!await VideoFxProcessor.isSupported(logger)) {
  // logger is optional for isSupported
}
```

Amazon Chime SDK용 VideoFxConfig 객체 생성

동일한 객체에서 backgroundBlur 및 backgroundReplacement에 대한 구성을 정의할 수 있습니다. 그러나 동시에 두 필터에 대해 isEnabled를 true로 설정할 수는 없습니다. 잘못된 구성입니다.

VideoFxConfig 클래스는 자체 검증을 수행하지 않습니다. 다음 단계에서 검증이 수행됩니다.

다음 예제는 유효한 VideoFxConfig를 보여줍니다.

```
const videoFxConfig: VideoFxConfig = {
  backgroundBlur: {
    isEnabled: false,
    strength: 'medium'
  },
  backgroundReplacement: {
    isEnabled: false,
    backgroundImageURL: 'space.jpg',
    defaultColor: undefined,
  }
}
```

다음 표에는 VideoFxProcessor 객체에 지정할 수 있는 VideoFxConfig 속성이 나열되어 있습니다.

배경 흐림 필터 속성

속성	유형	설명
isEnabled	boolean	true인 경우 필터가 배경을 흐리게 합니다.
strength	string	흐림 정도를 결정합니다. 유효한 값: low medium high.

배경 교체필터 속성

속성	유형	설명
isEnabled	boolean	true인 경우 필터가 배경을 대체합니다.
backgroundImageURL	string	배경 이미지의 URL입니다. 이 필터는 현재 화면의 크기에 맞게 이미지 크기를 동적으로 조정합니다. https://... 와 같은 문자열 또는 data:image/jpeg;base64 와 같은 데이터 URL을 사용할 수 있습니다.
defaultColor	string	16진수 색상 문자열(예: 000000 또는 FFFFFFF) 또는 문자열(예: black 또는 white)입니다. 이미지 URL을 지정하지 않으면 프로세서는 defaultColor 를 배경으로 사용합니다. defaultColor 를 지정하지 않으면 프로

속성	유형	설명
		세서의 기본값은 검은색입니다.

Amazon Chime SDK용 VideoFxProcessor 객체 생성

VideoFxProcessor 객체를 생성할 때 AWS 서버는 런타임 자산을 다운로드하거나 브라우저 캐시가 자산을 로드합니다. 네트워크 또는 CSP 구성으로 인해 자산에 대한 액세스가 차단되는 경우 VideoFx.create 작업에서 예외가 발생합니다. 생성된 VideoFXProcessor는 비운영 프로세서로 구성되어 비디오 스트림에 영향을 주지 않습니다.

```
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
try {
  videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig);
} catch (error) {
  logger.warn(error.toString());
}
```

VideoFxProcessor.create도 backgroundReplacement.backgroundImageUrl에서 이미지를 로드하려고 시도합니다. 이미지를 로드하지 못하면 프로세서에서 예외가 발생합니다. 또한 잘못된 구성, 지원되지 않는 브라우저 또는 저전력 하드웨어와 같은 다른 이유로 인해 프로세서에서 예외가 발생할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK용 VideoFxProcessor 객체 구성

다음 표에는 구성할 수 있는 VideoFxProcessor 속성이 나열되어 있습니다. 표 아래의 예제는 일반적인 런타임 구성을 보여줍니다.

배경 흐림

배경 흐림에는 다음 속성이 있습니다.

속성	유형	설명
isEnabled	boolean	true인 경우 필터가 배경을 흐리게 합니다.
strength	string	흐림 정도를 결정합니다. 유효한 값: low medium high

속성	유형	설명
		.

배경 교체

배경 교체에는 다음 파라미터가 사용됩니다.

속성	유형	설명
<code>isEnabled</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code> 인 경우 필터가 배경을 대체합니다.
<code>backgroundImageUrl</code>	<code>string</code>	배경 이미지의 URL입니다. 이 필터는 현재 화면의 크기에 맞게 이미지 크기를 동적으로 조정합니다. <code>https://...</code> 와 같은 문자열 또는 <code>data:image/jpeg;base64</code> 와 같은 데이터 URL을 사용할 수 있습니다.
<code>defaultColor</code>	<code>string</code>	16진수 색상 문자열(예: <code>000000</code> 또는 <code>FFFFFF</code>) 또는 문자열(예: <code>black</code> 또는 <code>white</code>)입니다. 이미지 URL을 지정하지 않으면 프로세서는 <code>defaultColor</code> 를 배경으로 사용합니다. <code>defaultColor</code> 를 지정하지 않으면 프로세서의 기본값은 검은색입니다.

런타임 구성 변경

`videoFxProcessor.setEffectConfig` 파라미터를 사용하여 런타임에서 `VideoFxProcessor` 구성을 변경할 수 있습니다. 다음 예에서는 배경 교체를 활성화하고 배경 흐림을 비활성화하는 방법을 보여 줍니다.

Note

한 번에 한 가지 유형의 배경 교체만 지정할 수 있습니다. `backgroundImageUrl` 또는 `defaultColor` 의 값을 지정하되 둘 다 지정할 수는 없습니다.

```
videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true;
try {
    await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) {
    logger.error(error.toString())
}
```

`setEffectConfig` 예외가 발생하는 경우 이전 구성이 계속 유효합니다. `setEffectConfig`는 `VideoFxProcessor.create`가 예외를 발생시키는 것과 유사한 조건에서 예외를 발생시킵니다.

다음 예제에서는 비디오가 실행되는 동안 배경 이미지를 변경하는 방법을 보여 줍니다.

```
videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageUrl = "https://my-domain.com/my-  
other-image.jpg";
try {
    await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) {
    logger.error(error.toString())
}
```

Amazon Chime SDK용 VideoTransformDevice 객체 생성

다음 예제에서는 `VideoFxProcessor`를 포함하는 `VideoTransformDevice` 객체를 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
// assuming that logger and videoInputDevice have already been set
const videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice(
    logger,
    videoInputDevice,
```

```
[videoFxProcessor]
);
```

Amazon Chime SDK의 비디오 입력 시작

다음 예제에서는 VideoTransformDevice 객체를 사용하여 비디오 입력을 시작하는 방법을 보여줍니다.

```
// assuming that meetingSession has already been created
await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
meetingSession.audioVideo.start();
meetingSession.audioVideo.startLocalVideoTile();
```

Amazon Chime SDK의 리소스 사용을 튜닝

VideoFxProcessor를 생성할 때 선택적 processingBudgetPerFrame 파라미터를 제공하고 필터가 사용하는 CPU 및 GPU의 양을 제어할 수 있습니다.

```
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
const processingBudgetPerFrame = 50;
try {
  videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig,
    processingBudgetPerFrame);
} catch (error) {
  logger.warn(error.toString());
}
```

VideoFxProcessor는 프레임을 처리하는 데 시간이 필요합니다. 소요 시간은 디바이스, 브라우저, 브라우저 또는 디바이스에서 실행 중인 기타 항목에 따라 달라집니다. 프로세서는 예산 개념을 사용하여 각 프레임을 처리하고 렌더링하는 데 사용되는 시간을 목표로 삼습니다.

처리 시간은 밀리초 단위입니다. 예산 사용 방법의 예로 1초는 1000ms입니다. 초당 15프레임의 비디오 캡처를 목표로 하면 총 예산은 $1000\text{ms}/15\text{fps} = 66\text{ms}$ 가 됩니다. 위 예와 같이 processingBudgetPerFrame 파라미터에 값 50을 제공하여 예산의 50%, 즉 33ms로 예산을 설정할 수 있습니다.

그런 다음 VideoFxProcessor가 지정된 예산 내에서 프레임 처리를 시도합니다. 프로세싱이 예산을 초과할 경우 프로세서는 예산 범위 내에서 시각적 품질을 떨어뜨립니다. 프로세서는 계속해서 시각적 품질을 최소한으로 낮추다가 그 시점에서 품질 저하를 중단합니다. 이 처리 시간은 지속적으로 측정되

므로 다른 앱이 종료되어 CPU를 확보하는 등 더 많은 리소스를 사용할 수 있게 되면 프로세서는 예산에 도달하거나 최대 화질에 도달할 때까지 화질을 다시 높입니다.

`processingBudgetPerFrame`에 값을 제공하지 않으면 `VideoFxProcessor` 기본값은 50입니다.

Amazon Chime SDK의 배경 필터 예시

다음 예에서는 필터를 구현하는 방법을 보여 줍니다.

```
import {
  VideoFxConfig,
  VideoFxTypeConversion,
  VideoTransformDevice,
  DefaultVideoTransformDevice,
  Logger,
  VideoFxProcessor,
  MeetingSession
} from 'amazon-chime-sdk-js';

let videoTransformDevice: VideoTransformDevice | undefined = undefined;
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;

const videoFxConfig: VideoFxConfig = {
  backgroundBlur: {
    isEnabled: false,
    strength: "medium"
  },
  backgroundReplacement: {
    isEnabled: false,
    backgroundImageURL: 'space.jpg',
    defaultColor: undefined,
  }
}

export const addEffectsToMeeting = async (videoInputDevice: MediaDeviceInfo,
  meetingSession: MeetingSession, logger: Logger): Promise<void> => {
  try {
    videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig);
  } catch (error) {
    logger.error(error.toString());
    return;
  }
}
```

```
videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice(
    logger,
    videoInputDevice,
    [videoFxProcessor]
);

await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
}

export const enableReplacement = async (logger: Logger) => {
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true;
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const enableBlur = async (logger: Logger) => {
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false;
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = true;
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const pauseEffects = async (logger: Logger) => {
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false;
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setReplacementImage = async (newImageUrl: string, logger: Logger) => {
    videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageUrl = newImageUrl;
    videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = undefined;
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setReplacementDefaultColor = async (newHexColor: string, logger: Logger)
=> {
    videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = newHexColor;
    videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageUrl = undefined;
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setBlurStrength = async (newStrength: number, logger: Logger) => {
    videoFxConfig.backgroundBlur.strength =
    VideoFxTypeConversion.useBackgroundBlurStrengthType(newStrength);
}
```



```
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
  }

export const updateVideoFxConfig = async (config: VideoFxConfig, logger: Logger) => {
  try {
    await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
  } catch (error) {
    logger.error(error.toString())
  }
}

export const turnOffEffects = () => {
  const innerDevice = await videoTransformDevice?.intrinsicDevice();
  await videoTransformDevice?.stop();
  videoTransformDevice = undefined;
  videoFxProcessor = undefined;
  await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(innerDevice);
}
```

Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용

현재 GitHub에서 C++로 작성된 Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 찾을 수 있습니다. <https://github.com/aws/amazon-chime-sdk-cpp>로 이동합니다.

Amazon Chime SDK에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)

다음 단원의 주제에서는 Amazon Chime SDK에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공합니다. 주제를 확장하면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

주제

- [회의 FAQ](#)
- [미디어 파이프라인 FAQ](#)
- [PSTN 오디오 FAQ](#)

회의 FAQ

주제

- [참석자](#)
- [보안 및 암호화](#)
- [오디오/비디오](#)
- [라이브 트랜스크립션](#)
- [Service quotas](#)
- [네임스페이스 마이그레이션](#)
- [모니터링](#)
- [로깅](#)
- [오류 메시지](#)

참석자

Amazon Chime SDK 회의에 참여할 수 있는 사람은 누구인가요?

필요한 참여 토큰이 있는 참석자만 참여할 수 있습니다. [CreateAttendee](#), [BatchCreateAttendee](#) 또는 [CreateMeetingWithAttendees](#) API를 사용하면 클라이언트에게 전달하여 클라이언트가 회의에 참여할 수 있도록 하는 참여 토큰을 생성할 수 있습니다. 이러한 API를 통해 생성된 토큰은 서비스에서 인증되며, 이를 통해 회의 참여 권한이 부여됩니다.

Note

Amazon Chime SDK는 회의 참석자를 위한 회의 ID나 참여 URL을 생성하지 않습니다.

회의 참석자 할당량은 어떻게 되나요?

참석자 할당량은 회의별로 적용됩니다. Amazon Chime SDK는 표준 세션에서 250명의 참석자를, 고화질 세션에서 100명의 참석자를 지원합니다. 더 많은 참석자가 필요한 경우 미디어 복제를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 [AWS Support Center 콘솔](#)을 통해 한도 증가를 요청하면 최대 10,000명의 참석자가 허용됩니다. 미디어 복제에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 회의에 미디어 복제 사용](#) 단원을 참조하세요.

회의에 참석자가 없는 경우에도 요금이 부과되나요?

아니요. Amazon Chime SDK는 참석자가 회의에 참여할 때만 요금을 청구합니다. 또한 마지막 활성 참석자가 회의에서 이탈하거나 퇴장한 후 5분이 지나면 회의가 자동으로 종료됩니다.

AttendeeDeleted, AttendeeLeft, AttendeeDropped 회의 이벤트의 차이점은 무엇인가요?

AttendeeLeft는 참석자가 회의에서 나가기로 결정했을 때 트리거됩니다. AttendeeDropped는 일반적으로 네트워크 문제로 인해 회의에서 참석자와 연결이 끊겼을 때 트리거됩니다.

AttendeeDeleted는 [DeleteAttendee](#) API가 직접 호출되었을 때 트리거됩니다.

AttendeeLeft는 다음과 같은 경우에도 트리거됩니다.

- 서버 측 회의 핸들러에서 DeleteAttendee API가 직접 호출될 때 AttendeeDeleted와 함께 트리거됩니다.
- 클라이언트가 [JavaScript용 클라이언트 라이브러리](#)에서 meetingSession.audioVideo.Stop API를 직접 호출하거나, [iOS](#) 및 [Android](#) SDK에서 해당하는 API를 직접 호출하거나 회의가 종료될 때 트리거됩니다.

회의 이벤트에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 회의 수명 주기 이벤트 이해](#) 단원을 참조하세요.

참석자가 참여했지만 연결 불량으로 이탈하고 아무도 회의를 종료하지 않으면 회의는 얼마나 지속되나요?

회의는 다음과 같은 경우 자동으로 종료됩니다.

- 회의 시간이 24시간을 초과한 경우
- 회의가 복제 회의이며 기본 회의가 종료된 경우
- 비복제 회의에서 참석자가 5분 연속으로 연결되지 않는 경우

Amazon Chime SDK는 얼마 동안 참석자와 재연결을 시도하나요?

기본적으로 [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#)는

MeetingSessionConfiguration 회의 이벤트에 지정된 대로 2분 동안 재연결을 시도합니다. 또한 참석자가 회의에서 이탈하고 세션에 다시 연결되지 않으면 Amazon Chime SDK는 AttendeeDropped 이벤트를 전송합니다.

회의 이벤트에 대한 자세한 내용은 이 FAQ 뒷부분에 설명된 [모니터링](#) 단원을 참조하세요.

보안 및 암호화

Amazon Chime SDK는 end-to-end AWS 256비트 암호화를 지원하나요?

예. 모든 미디어는 전송 중에 암호화되어 서비스를 통해 전달됩니다. 미디어는 클라이언트와 회의를 호스팅하는 특정 미디어 인스턴스 간에 암호화됩니다. 미디어 인스턴스는 믹싱을 위해 오디오를 해독한 다음 믹싱된 오디오를 암호화하여 클라이언트로 전송합니다. 미디어 캡처를 통해 미디어를 녹화하는 경우 미디어 인스턴스와 캡처 인스턴스 간에 미디어가 암호화됩니다.

오디오/비디오

주제

- [일반](#)
- [코덱 및 동시 방송](#)
- [울림 감소](#)
- [소음 억제](#)
- [배경 흐림](#)
- [화면 공유](#)

일반

Amazon Chime SDK는 백그라운드 상태일 때 비디오를 일시 중지하나요?

아니요. 하지만 대역폭이 제한되면 비디오 스트림이 일시 중지될 수 있습니다.

회의 중에 비디오 스트림과 타일의 우선 순위를 지정하려면 어떻게 해야 하나요? 회의 중에 특정 비디오 스트림을 중지할 수 있나요?

각 클라이언트가 구독하는 비디오 스트림을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 '발표자 항상 표시' 또는 '회의 호스트 항상 표시'와 같은 로직을 페이지 나누기 방식으로 구현할 수 있습니다. 클라이언트에 리소스 제약이 있는 경우 우선순위가 가장 낮은 스트림을 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub에서 [User Guide for Priority-based Downlink Policy](#)를 참조하세요.

코덱 및 동시 방송

어떤 비디오 및 오디오 코덱을 지원하나요?

비디오 코덱

H.264, VP8, VP9, AV1

오디오 코덱

Opus, 16kHz, 48kHz, 48kHz 스테레오

Amazon Chime SDK는 여러 해상도를 어떻게 지원하나요?

VP8 및 H.264를 통한 비디오 동시 방송과 VP9를 통한 확장 가능한 비디오 인코딩을 지원합니다. [JavaScript용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#)를 사용하면 비디오 전송을 위한 코덱 기본 설정을 지정할 수 있습니다. iOS 및 Android 클라이언트 라이브러리는 디바이스의 기능에 따라 자동으로 코덱을 선택합니다. 비디오 코덱에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 회의를 위한 비디오 코덱 구성](#) 단원을 참조하세요. 적응형 동시 방송 및 다양한 정책에 대한 자세한 내용은 GitHub에서 [Video Simulcast](#)를 참조하세요.

울림 감소

회의의 특정 참석자에게만 선택적으로 에코 감소를 적용할 수 있나요?

아니요. 에코 감소는 [CreateMeeting](#) 또는 [CreateMeetingWithAttendees](#) API를 직접 호출하면 회의 수준에서 모든 참석자에게 적용됩니다. 에코 감소 사용에 대한 자세한 내용은 GitHub에서 [Adding Echo Reduction to your application](#) 및 [Enabling Voice Focus with Echo Reduction](#)을 참조하세요.

소음 억제

Amazon Chime SDK는 어떤 소음 억제 공급자를 사용하나요?

AWS에서 구축한 소음 억제 기술인 Amazon Voice Focus를 사용합니다. Amazon Voice Focus에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK PTSN 오디오 서비스용 VoiceFocus 이해](#) 및 [Amazon Voice Focus 구성](#) 단원을 참조하세요.

누가 소음 억제 기능을 켜고 끌 수 있나요?

솔루션을 코딩하는 방식에 따라 회의 참석자가 일반적으로 소음 억제 기능을 켜거나 끕니다. Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리는 소음 억제를 위한 프로그래밍 방식의 제어 기능을 제공하며, 이를 구현하는 방법은 사용자가 선택할 수 있습니다. 예를 들어 토글 버튼을 제공하거나 소음 억제 기능을 제어할 수 있는 앱 수준의 설정을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub에서 [Amazon Voice Focus](#)를 참조하세요.

배경 흐림

배경 흐림은 얼마나 많은 CPU를 사용하나요?

v1 및 v2 알고리즘이 있습니다. v1 알고리즘은 CPU 사용률(10%~40%)에 따라 네 가지 옵션을 제공합니다. v2 알고리즘은 흐림의 양을 높음, 중간, 낮음으로 효과적으로 조절합니다. GitHub의 [JavaScript 브라우저 기반 데모](#)에서는 작업 예제를 제공합니다.

화면 공유

웹 클라이언트의 화면 공유 해상도는 어떻게 되나요?

JavaScript 클라이언트의 경우 브라우저에서 클라이언트 라이브러리의 화면 프레임을 제공합니다. 해상도는 공유 화면의 기본 해상도이며, 회의에서 지원하는 최대 해상도로 제한됩니다. 프레임 속도를 설정할 수 있지만 프레임 속도가 높을수록 CPU 부하가 증가한다는 점을 유의하세요.

공유할 코덱을 선택할 수도 있습니다. 표준 화질 회의의 경우 해상도는 1080p이며 1.5Mbps로 인코딩됩니다. 고화질 회의의 경우 해상도는 4K이며 2.5Mbps로 인코딩됩니다.

모바일 디바이스 브라우저에서 내 화면을 공유할 수 없는 이유는 무엇인가요?

모바일 디바이스 브라우저는 화면 캡처 또는 화면 공유를 지원하지 않습니다. 화면 공유를 지원하는 앱을 개발하려면 GitHub에서 [iOS](#) 또는 [Android](#) SDK를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 GitHub에서 다음 주제를 참조하세요.

- [콘텐츠 공유\(JavaScript\)](#)
- [콘텐츠 공유\(iOS\)](#)
- [콘텐츠 공유\(Android\)](#)

라이브 트랜스크립션

트랜스크립션에서 PII를 수정하려면 어떻게 해야 하나요?

Amazon Transcribe를 사용하여 PII를 수정할 수 있습니다. [StartMeetingTranscription](#) API를 사용하여 회의를 트랜스크립션할 때 콘텐츠 수정 유형과 수정할 다른 PII 엔터티를 지정할 수 있습니다.

Note

기계 학습의 예측적 특성으로 인해 Amazon Transcribe는 민감한 데이터의 인스턴스를 모두 식별하고 제거하지 못할 수 있으며, 1996년 미국 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 의료 개인정보 보호법을 준수하지 못할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서에서 [개인 식별 정보 수정 또는 식별](#)을 참조하세요.

회의 중에 트랜스크립션이 시작되거나 종료되는 시기를 추적할 수 있나요?

예. `transcribeEvent`를 구독하면 모든 클라이언트가 해당 이벤트를 수신하며, 클라이언트에서 최종 사용자에게 해당 이벤트를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 이벤트 이해](#) 단원을 참조하세요.

다음 예는 `transcribeEvent`를 구독하는 한 가지 방법을 보여줍니다.

```
useEffect(() => {
  if (audioVideo) {

    audioVideo.transcriptionController?.subscribeToTranscriptEvent((transcriptEvent) => {
      setTranscripts(transcriptEvent);
    });
  }
}, [audioVideo]);
```

`transcribeEvent` 사용에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 이벤트 이해](#) 단원을 참조하세요.

비속어는 어떻게 걸러내나요?

Amazon Transcribe를 사용하여 사용자 지정 어휘 및 어휘 필터를 생성하고, [StartMeetingTranscription](#) API를 직접 호출할 때 VocabularyFilterName 및 VocabularyFilterMethod 값을 제공하여 원치 않는 단어를 마스킹할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서에서 [사용자 지정 어휘](#) 및 [어휘 필터 생성](#)을 참조하세요.

회의에 실시간 트랜스크립션이 지원되는 언어는 무엇인가요?

실시간 라이브 트랜스크립션을 위해 Amazon Transcribe는 다음 언어를 지원합니다.

- 중국어 간체(zh-CN)
- 영어(호주(en-AU))
- 영어(영국(en-GB))
- 영어(미국(en-US))
- 프랑스어(프랑스(fr-FR) 및 캐나다(fr-CA))
- 독일어(de-DE)
- 힌디어(hi-IN)
- 이탈리아어(it-IT)
- 일본어(jp-JP)
- 한국어(ko-KR)
- 포르투갈어(브라질(pt-BR))
- 스페인어(미국(es-US))
- 태국어(th-TH)

실시간 또는 일괄 트랜스크립션에 사용할 수 있는 언어에 대한 자세한 내용은 Amazon Transcribe 개발자 안내서에서 [지원되는 언어 및 언어별 기능](#)을 참조하세요.

Service quotas

US-EAST-1(버지니아 북부)에서 할당량을 업데이트했습니다. 업데이트는 US-EAST 엔드포인트에만 적용되나요?

예. 서비스 할당량은 API 엔드포인트별로 적용됩니다. 다른 API 엔드포인트로 전환하면 기본 제한이 적용됩니다.

네임스페이스 마이그레이션

chime 네임스페이스에서 chimesdk 네임스페이스로 마이그레이션하는 방법에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

이 안내서의 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션.](#)

Amazon Chime SDK용 CloudWatch 이벤트는 전용 엔드포인트 및 네임스페이스에만 사용할 수 있나요?

예. 이 이벤트를 사용하려면 chime 네임스페이스에서 chimesdk 네임스페이스로 마이그레이션해야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션.](#)

모니터링

날짜, 시간, 통화 시간, 참석자 등의 회의 데이터는 어떻게 추적하나요?

Amazon EventBridge, Amazon SNS 또는 Amazon SQS를 통해 회의 및 참석자 이벤트를 전송합니다. 이 이벤트에는 회의 시작 및 중지 시간, 참석자 참여, 이탈 및 나가기 작업 등의 정보가 포함됩니다. 회의 이벤트 및 이벤트 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime SDK 이벤트 알림 이해](#)(이 안내서의 앞부분에 설명됨)
- [Amazon Chime SDK 이벤트의 서버 측 로깅 및 모니터링](#) 블로그 게시물
- [Amazon Chime SDK 회의 이벤트를 통한 모니터링 및 문제 해결](#) 블로그 게시물
- [회의 이벤트](#)(GitHub)

어떤 CloudWatch 지표를 사용할 수 있나요?

AttendeeAuthorizationSuccess, AttendeeAuthorizationErrors, AttendeeAudioDrops 지표가 있습니다. 지표에 대한 자세한 내용은 이 안내서 앞부분에 있는 [Amazon Chime SDK 회의에 대한 Amazon CloudWatch 지표 이해](#) 단원을 참조하세요.

로깅 및 모니터링을 위한 대시보드를 구축하려면 어떻게 해야 하나요?

Amazon Chime SDK는 오디오, 비디오, 화면 공유 또는 참석자 활동 등 클라이언트 애플리케이션에 있는 구성 요소의 다양한 상태를 기반으로 회의 이벤트를 생성합니다. 이러한 이벤트를 CloudWatch 로그에 기록한 다음 해당 로그에 대시보드를 구축할 수 있습니다. 다양한 이벤트, 오류 메시지 및 상태 코드를 포함시키면 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있습니다.

또한 Amazon Chime SDK는 회의, 참석자 또는 미디어 파이프라인 생성 또는 삭제 요청과 같은 서버 측 이벤트를 추적하기 위해 Amazon EventBridge, Amazon SQS 및 Amazon SNS와 통합됩니다. 관심 있는 이벤트를 필터링하는 규칙을 구성하고 해당 이벤트를 CloudWatch 로그에 기록할 수 있습니다.

회의 이벤트 및 이를 사용하여 대시보드를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [회의 이벤트](#)(GitHub)
- [Amazon Chime SDK 회의 수명 주기 이벤트 이해](#)(이 안내서의 앞부분에 설명됨)
- [Amazon Chime SDK 회의에 대한 Amazon CloudWatch 지표 이해](#)(이 안내서의 앞부분에 설명됨)
- [Amazon Chime SDK 이벤트 알림 이해](#)(이 안내서의 앞부분에 설명됨)

사용해 보려면 다음 블로그 게시물의 지침을 따르세요.

- [Amazon Chime SDK 이벤트의 서버 측 로깅 및 모니터링](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 이벤트를 통한 모니터링 및 문제 해결](#)

회의가 자동으로 종료되는지 또는 DeleteMeeting API가 언제 호출되는지 모니터링하려면 어떻게 해야 하나요?

회의를 종료하는 두 가지 방법 모두 MeetingFailed 이벤트를 트리거합니다. [DeleteMeeting](#) API에 대한 Cloud Trail 또는 EventBridge 항목이 없는 경우 회의가 자동으로 종료된 것으로 간주할 수 있습니다.

로깅

Google Chrome에서 WebRTC 디버그 로깅을 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?

`chrome --enable-logging --vmodule=*/webrtc/*=1` 명령과 플래그를 실행합니다. 그러면 WebRTC에 대한 INFO 및 VERBOSE 로깅이 켜집니다. 결과 로그의 이름은 `chrome_debug.log`이며 Chrome 사용자 데이터 디렉터리에 저장됩니다.

macOS에서 Safari에 대한 WebRTC 디버그 로깅을 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?

다음 단계를 따릅니다.

1. Safari에서 설정을 선택합니다.
2. 고급 옵션을 선택한 다음 웹 개발자용 기능 표시를 선택합니다.

브라우저에 개발 메뉴가 나타납니다.

3. 개발 메뉴에서 JavaScript 콘솔 표시를 선택합니다.
4. JavaScript 콘솔에서 설정을 선택한 다음 WebRTC 로깅을 활성화합니다. 필요에 따라 기본 로깅 또는 상세 로깅을 선택할 수 있습니다.

오류 메시지

“세션 중지됨 - 이유 - ICEGatheringTimeout Workround” 오류 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

다음을 수행합니다.

- IP 범위 99.77.128.0/18에서 UDP 포트 3478에 대한 송신이 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK 회의를 위한 네트워크 구성](#) 단원을 참조하세요.
- 바이러스 백신 브라우저 확장 프로그램이 리소스 로딩을 차단하지 않는지 확인합니다. UDP 3478은 TURN용이며 로컬 컴퓨터 방화벽 또는 회사 네트워크 방화벽의 최종 사용자 측에서 차단을 해제해야 합니다.
- 연결 재시도는 포트 443을 통해 TLS로 되돌아가므로 도메인 또는 서브넷이 차단되지 않도록 해야 합니다.

“오류: 잘못된 캡처 파이프라인 ARN” 메시지는 무엇을 의미하나요?

이 오류는 일반적으로 서비스가 미디어 파이프라인 ARN을 해결할 수 없을 때 발생합니다. ARN이 회의가 아닌 미디어 파이프라인에 속해 있는지 확인합니다. MediaPipelineArn은 [CreateMediaCapturePipeline](#) API 응답의 일부입니다.

‘AudioJoinedFromAnotherDevice’ 오류는 무엇을 의미하고 이를 방지하려면 어떻게 해야 하나요?

이 오류는 동일한 참석자가 두 디바이스에서 참가할 때 발생합니다. 이 오류는 meetingFailed 이벤트의 meetingErrorMessage 속성에 반환됩니다. 이를 방지하려면 각 참석자에 고유한 ExternalUserId가 있는지 확인하고 두 개 이상의 회의에서 동시에 [CreateAttendee](#), [BatchCreateAttendee](#) 또는 [CreateMeetingWithAttendees](#) API의 동일한 참석자 응답을 사용하지 않도록 해야 합니다.

“금지됨: 계정 ID 111122223333으로 Chime SDK를 호출할 권한이 없음” 오류를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

더 이상 사용되지 않는 Amazon Chime API를 직접 호출하고 있는 것입니다. 문제를 해결하려면 Amazon Chime SDK 네임스페이스로 마이그레이션하세요. 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션.](#)

“금지됨: 계정 ID 111122223333이 chime 엔드포인트에서 더 이상 사용되지 않는 Amazon Chime SDK API를 직접 호출할 수 있는 권한이 없음” 오류를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

더 이상 사용되지 않는 Amazon Chime API를 직접 호출하고 있는 것입니다. 문제를 해결하려면 Amazon Chime SDK 네임스페이스로 마이그레이션하세요. 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Chime 네임스페이스에서 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK ID 네임스페이스로 마이그레이션.](#)
- [Amazon Chime SDK 음성 네임스페이스로 마이그레이션.](#)

미디어 파이프라인의 경우 “런타임 오류: Chime에 연결하는 중 문제 발생: 활성 리소스가 없는 클라이언트 요청 토큰이 존재합니다. 클라이언트 요청 토큰을 다시 생성하세요” 오류를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

클라이언트 요청 토큰은 API 요청을 무력화하는 고유 식별자입니다. 이 오류는 토큰이 비활성 미디어 파이프라인과 연결될 때 발생합니다. 문제를 해결하려면 고유 토큰을 새로 생성하고 API 요청과 함께 전송하세요.

미디어 파이프라인 FAQ

미디어 캡처는 5초 세그먼트에 어떤 형식을 사용하나요?

미디어 캡처는 MP4 형식을 사용합니다. 여기에는 5초 세그먼트, 결합된 레코딩 및 합성 파일이 포함됩니다.

미디어 캡처 파이프라인에서 생성한 참석자를 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

미디어 캡처 참석자를 삭제하려면 파이프라인을 종료하거나 [DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 직접 호출할 수 있습니다.

레코딩은 클라우드에서 이루어지나요 아니면 로컬에서 이루어지나요?

미디어 캡처 파이프라인은 Amazon S3 버킷에 직접 레코딩합니다. 미디어 캡처 시 클라이언트에 대역 폭이나 연결 요구 사항이 적용되지 않습니다.

회의와 관련하여 미디어 캡처를 어디에서 생성할 수 있나요?

미디어 캡처를 생성할 리전을 선택하려면 먼저 사용 가능한 회의 컨트롤 플레인 리전에서 API 엔드포인트를 선택합니다. 그런 다음 해당 리전에서 회의 및 미디어 캡처 파이프라인을 생성합니다. 미디어 캡처는 모든 Amazon Chime SDK 미디어 리전에 있는 계정의 Amazon S3 버킷에 쓸 수 있습니다. 사용 가능한 리전 및 엔드포인트, 미디어 파이프라인 컨트롤 플레인 및 미디어 리전에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 앞부분에 설명된 [Amazon Chime SDK에 사용 가능한 AWS 리전](#) 단원 및 AWS 참조 안내서의 [Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

미디어 캡처는 회의 참석자 250명의 비디오를 모두 레코딩하나요?

아니요. 파이프라인은 처음 25개의 비디오 스트림만 캡처합니다.

회의가 진행되는 동안 레코딩을 중지할 수 있나요?

지정된 시간 후에 [DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 직접 호출하는 메커니즘을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 미디어 캡처가 시작되고 대기 시간이 미리 지정된 경우에 시작되는 단계 함수를 생성할 수 있습니다.

레코딩이 켜져 있는 동안 회의를 중지할 수 있나요?

[DeleteMediaCapturePipeline](#) API를 호출하여 레코딩을 종료하거나 종료될 예정일 때 [DeleteMeeting](#) API를 직접 호출할 수 있습니다. 회의 중에 미디어 캡처 참석자가 유일한 참석자인 경우 회의는 5분 후에 자동으로 종료됩니다.

PSTN 오디오 FAQ

PSTN 오디오를 사용하여 미국 외 번호에서 걸려온 인바운드 통화를 음성 커넥터로 라우팅할 수 있나요?

아니요. 미국 외 번호는 PSTN 오디오를 사용하여 음성 커넥터로 라우팅할 수 없습니다.

참석자가 PSTN 오디오를 통해 연결한 경우 현재 회의에서 새 회의로 이동할 수 있나요?

예. 먼저 회의에 연결된 레그에 대해 [Hangup](#) 작업을 직접 호출합니다. 그러면 인바운드 통화를 종료하지 않고도 참석자의 회의 연결이 끊깁니다. 그런 다음 [JoinChimeMeeting](#) 작업을 직접 호출하여 참석자를 새 회의에 참여시킵니다.

Amazon Chime SDK 개발자 안내서의 문서 기록

다음 표는 2019년 9월부터 Amazon Chime 개발자 안내서에서 변경된 중요 사항을 기술한 것입니다. 이 설명서에 대한 업데이트 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하면 됩니다.

변경 사항	설명	날짜
Alexa 인스킬 통화 기능 제거	Amazon Alexa 팀에서 변경한 사항으로 인해 더 이상 SIP 미디어 애플리케이션에 Alexa 통화를 추가할 수 없습니다. 자세한 내용은 Alexa 스마트 속성 페이지를 참조하세요.	2024년 4월 1일
새로운 회의 리전	이제 개발자는 여러 개의 새로운 회의 리전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 사용 가능한 리전 및 AWS 일반 참조의 Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.	2023년 9월 25일
음성 개선	이제 개발자는 통화 레코딩을 활성화하고 녹음된 통화를 Amazon S3 버킷에 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 음성 향상 기능 이해 를 참조하세요.	2023년 8월 31일
업데이트된 리전	Amazon Chime SDK를 사용하는 개발자는 이제 더 많은 리전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 가능한 리전 을 참조하세요.	2023년 8월 29일
통화 분석 및 음성 분석	개발자는 이제 솔루션에 로우 코드 분석 및 트랜스크립	2023년 3월 27일

션 기능을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Amazon Chime SDK 통화 분석 사용](#)을 참조하세요.

[Windows용 클라이언트 라이브러리](#)

이제 개발자는 C++로 작성된 Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [Windows용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리](#)를 참조하세요.

2023년 2월 2일

[업데이트된 리전](#)

Amazon Chime SDK를 사용하는 개발자는 이제 더 많은 리전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용 가능한 리전](#)을 참조하세요.

2022년 11월 18일

[GitHub의 C++ 클라이언트 라이브러리](#)

Amazon Chime SDK 회의를 사용하는 개발자는 이제 GitHub의 C++ 시그널링 클라이언트 라이브러리와 통합할 수 있습니다. 자세한 내용은 [클라이언트 라이브러리와 통합](#)을 참조하세요.

2022년 8월 19일

[미디어 파이프라인](#)

Amazon Chime SDK 회의를 사용하는 개발자는 이제 미디어 파이프라인을 생성합니다. 차례로 미디어 파이프라인은 미디어 캡처 파이프라인, 미디어 연결 파이프라인, 라이브 커넥터 파이프라인으로 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

2022년 8월 18일

[엘라스틱 채널](#)

Amazon Chime SDK 메시징을 사용하는 개발자는 이제 채팅 솔루션에서 엘라스틱 채널을 사용할 수 있습니다. 엘라스틱 채널은 최대 1백만 명의 사용자를 호스팅할 수 있습니다. 자세한 내용은 [엘라스틱 채널을 사용하여 라이브 이벤트 호스팅](#)을 참조하세요.

2022년 8월 12일

[긴급 911 주소 검증](#)

Amazon Chime SDK 회의를 사용하는 개발자는 긴급 전화가 시작된 주소를 프로그래밍 방식으로 검증할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime API 참조의 [ValidateE911Address](#) 및 Amazon Chime SDK 관리 설명서의 [긴급 통화를 위한 주소 확인](#)을 참조하세요.

2022년 8월 11일

[회의 태그 업데이트](#)

이제 개발자는 Chime 및 ChimeSDKMeetings 네임스페이스에서 회의 태그를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Chime SDK 회의 네임스페이스로 마이그레이션](#)을 참조하세요.

2022년 8월 4일

[음성 커넥터 및 음성 커넥터 그룹에 대한 CallAndBridge 작업](#)

Amazon Chime SDK 오디오 서비스를 사용하는 개발자는 이 CallAndBridge 작업을 사용하여 음성 커넥터 또는 음성 커넥터 그룹으로 구성된 SIP 트렁크에 아웃바운드 통화를 걸 수 있습니다. 자세한 정보는 [CallAndBridge](#) 섹션을 참조하세요.

2022년 7월 14일

[AppKey 및 TenantID](#)

이제 Amazon Chime SDK 회의를 사용하는 개발자는 AppKeys와 TenantIDs를 사용하여 고객 네트워크에서 WebRTC 미디어 세션에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AppKey 및 Tenant ID 사용](#)을 참조하세요.

2022년 7월 7일

[Connect API](#)

Amazon Chime SDK 메시지를 사용하는 개발자는 이제 WebSocket을 사용하여 백엔드 서버에 연결하고 AppInstanceUser에 대한 메시지를 수신할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Connect API 사용 및 WebSocket을 사용하여 메시지 수신](#)을 참조하세요.

2022년 6월 6일

[참석자 기능](#)

이제 개발자는 Amazon Chime SDK 회의 중에 오디오, 비디오 및 콘텐츠에 대한 참석자의 액세스를 제어하는 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK API 참조에서 [AttendeeCapabilities](#)를 참조하세요.

2022년 6월 2일

[Amazon CloudWatch 지표](#)

이제 개발자는 Amazon Chime SDK가 CloudWatch에 게시하는 서비스 및 사용 지표를 활용할 수 있습니다. 지표를 통해 CloudWatch 그래프와 대시보드를 사용하여 Amazon Chime SDK 서비스를 어떻게 사용하는지 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 지표](#)를 참조하세요.

2022년 6월 1일

[울림 감소](#)

이제 개발자는 울림 감소 기능을 구현하여 울림(사용자의 스피커에서 나는 소리가 마이크에 잡히게 됨)이 회의 오디오로 다시 순환되어 토론이 중단되는 것을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [울림 감소 사용](#)을 참조하세요.

2021년 11월 23일

[통화 레코딩](#)

이제 개발자는 Amazon Chime SDK SIP 미디어 애플리케이션 호출의 하나 이상의 레그에서 오디오 녹음을 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 [통화 레코딩 사용](#)을 참조하세요. 또한 이제 RecordAudio 작업에는 SilenceDurationInSeconds 및 RecordingTerminatorUsed를 포함한 새 파라미터가 포함됩니다. 자세한 정보는 [RecordAudio](#) 섹션을 참조하세요.

2021년 10월 28일

배경 흐림	이제 개발자는 Amazon Chime SDK 애플리케이션에 배경 흐림 효과를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 배경 흐림 사용 을 참조하세요.	2021년 10월 21일
업데이트된 IAM 정책	이제 개발자는 Amazon Chime SDK 회의의 실시간 트랜스크립션을 지원하는 업데이트된 IAM 정책을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Chime SDK 정책으로 IAM 사용자 또는 역할 생성 을 참조하세요.	2021년 9월 22일
SIP 헤더	이제 개발자는 AWS Lambda 함수에서 User-To-User 헤더, 버전 헤더 및 사용자 지정 SIP 헤더를 보내고 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SIP 헤더 사용 을 참조하세요.	2021년 9월 13일
Amazon Chime SDK 회의	이제 개발자는 Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 라이브 트랜스크립션 사용 을 참조하세요.	2021년 8월 11일
Amazon Chime SDK 회의	이제 개발자는 미디어 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime SDK 미디어 캡처 파이프라인 생성 을 참조하세요.	2021년 7월 7일

[AWS Lambda 함수와 함께 SIP 미디어 애플리케이션 사용](#)

‘Lambda 함수 SDK’에서 제목이 변경되었으며 정확성을 위해 모든 주제의 콘텐츠가 수정되었습니다. CallAndBridge 단원 추가 자세한 내용은 [PSTN 오디오 서비스 사용 및 CallAndBridge](#)를 참조하세요.

2021년 6월 17일

[Lambda 함수 SDK](#)

개발자는 Amazon Chime SDK 관리자가 만든 Amazon Chime SDK SIP 미디어 애플리케이션에서 사용할 사용자 지정 Lambda 함수를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서에서 [PSTN 오디오 서비스 사용](#)을 참조하세요.

2020년 11월 17일

[JavaScript SDK](#)

개발자는 JavaScript를 사용하여 Amazon Chime SDK 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 [JavaScript용 Amazon Chime SDK 사용](#)을 참조하세요.

2020년 11월 17일

[Android 및 iOS 클라이언트 라이브러리](#)

개발자는 더 적은 클릭으로 더 짧은 시간에 Android, iOS, Windows용 클라이언트 라이브러리를 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 [Android용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용 및 iOS용 Amazon Chime SDK 클라이언트 라이브러리 사용](#)을 참조하세요.

2020년 11월 17일

프록시 전화 세션	개발자는 Amazon Chime SDK 음성 커넥터와 함께 사용할 프록시 전화 세션을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 JavaScript용 Amazon Chime SDK 사용 을 참조하세요.	2020년 4월 7일
Amazon Chime SDK 콘텐츠 공유	Amazon Chime SDK는 콘텐츠 공유를 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 Amazon Chime SDK 아키텍처 를 참조하세요.	2020년 3월 31일
Android 및 iOS용 Amazon Chime SDK	Android 및 iOS용 Amazon Chime SDK가 출시되었습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 클라이언트 라이브러리와 통합 을 참조하세요.	2020년 3월 24일
Amazon Chime SDK	Amazon Chime SDK가 출시되었습니다. 자세한 내용은 Amazon Chime 개발자 안내서의 Amazon Chime SDK 사용 을 참조하세요.	2019년 11월 20일
Amazon Chime 개발자 안내서	Amazon Chime 개발자 안내서가 출시되었습니다.	2019년 9월 11일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.