aws

参考指南

AWS 一般参考



版本 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 一般参考: 参考指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

AWS 一般参考 1
AWS 安全凭证 1
AWS IP 地址范围 1
AWS API 1
AWS 服务 终端节点和配额 2
AWS 词汇表 2
AWS 服务端点 3
区域 端点 3
全球终端节点 6
查看服务终端节点 6
FIPS 端点 6
FIPS 终端节点的最低 TLS 版本 7
双堆栈端点 7
了解详情 8
AWS 服务配额 9
服务端点和配额 10
Amazon AI 操作 19
服务端点 19
服务限额 20
Amplify 21
Amplify 终端节点 21
Amplify Studio (后端) 端点 23
Amplify Studio (UI Builder) 端点 25
Amplify 服务限额 27
Amplify Studio (UI Builder) 服务限额 29
API Gateway 30
服务端点 31
服务配额 39
AWS AppConfig 48
服务端点 48
服务配额 58
AppFabric 60
服务端点 61
服务限额 61

ARC 62
服务端点 62
服务配额 72
App Mesh 72
服务端点 72
服务配额 80
App Runner 81
服务端点 81
服务限额 83
Amazon AppFlow 84
服务端点 85
服务配额 86
Application Auto Scaling 92
服务端点 92
服务配额 96
Application Discovery Service 100
服务端点 100
服务限额 101
MGN 102
服务端点 102
服务限额 107
WorkSpaces 应用程序 110
服务端点 111
服务限额 113
AWS App Studio 213
服务端点 213
服务限额 214
AWS AppSync 214
服务端点 214
服务限额 224
Athena 229
服务端点 230
服务配额 234
Audit Manager 249
服务端点 249
服务限额 251

Amazon A2I 251
服务端点 252
服务限额 253
Aurora 253
服务端点 254
服务配额 261
Aurora DSQL 265
服务端点 265
服务限额 267
AWS Auto Scaling 268
服务端点 268
服务配额 271
AWS MCP 服务器 272
服务端点 272
服务配额 272
B2B 数据交换 272
服务端点 273
服务限额 274
AWS Backup 275
服务端点 275
服务配额 279
AWS Batch 281
服务端点 281
服务配额 285
Amazon Bedrock 287
Amazon Bedrock 服务端点 287
Amazon Bedrock 服务配额 300
Amazon Bedrock AgentCore 558
服务端点 558
服务配额 561
账单和成本管理 561
服务端点 561
服务限额 567
AWS Billing Conductor 568
服务端点 569
服务限额 569

Braket 569
服务端点 569
服务限额 570
AWS Certificate Manager 588
服务端点 589
服务配额 593
Amazon Chime 594
服务端点 594
服务配额 594
Amazon Chime SDK 595
服务端点 596
服务配额 604
AWS Clean Rooms 620
服务端点 620
服务限额 621
AWS Clean Rooms ML 633
服务端点 633
服务限额 635
Cloud Control API 651
服务端点 652
服务配额 656
AWS Cloud9 657
服务端点 657
服务限额 660
Cloud Directory 661
服务端点 661
服务限额 662
云 WAN 662
服务端点 663
服务限额 671
CloudFormation 671
服务端点 671
服务配额 675
CloudFront 688
服务端点 689
服务配额 690

AWS CloudHSM 700
服务端点 701
服务限额 705
AWS Cloud Map 706
服务端点 706
服务配额 712
Amazon CloudSearch 713
服务端点 713
服务配额 714
CloudShell 715
服务端点 716
服务配额 719
Amazon CodeCatalyst 720
服务端点 720
服务配额 720
AWS 控制目录 720
服务终端节点 721
服务配额 725
CloudTrail 725
服务端点 726
服务配额 732
CloudWatch 741
服务端点 741
服务配额 748
CloudWatch 应用洞察 757
服务端点 757
服务限额 762
CloudWatch 应用程序信号 762
服务配额 766
CloudWatch 活动 769
服务端点 769
服务配额 774
CloudWatch 互联网监视器 780
服务端点 780
服务限额 784
CloudWatch 日志 784

日志服务端点 784
服务配额 789
CloudWatch 网络合成监视器 799
服务端点 799
服务限额 803
CloudWatch OAM 803
服务端点 803
服务配额 808
CloudWatch 可观察性管理员 810
服务端点 811
服务配额 814
CloudWatch 朗姆酒 818
服务端点 818
服务配额 822
CloudWatch Synthetics 822
服务端点 823
服务配额 827
CodeArtifact 827
服务端点 828
服务限额 829
CodeBuild 831
服务端点 831
服务限额 835
CodeCommit 839
服务端点 839
服务配额 842
CodeConnections 843
服务端点 843
服务限额 845
CodeDeploy 845
服务端点 845
CodeDeploy 代理端点 849
服务限额 859
CodeGuru Profiler 863
服务端点 863
服务限额 865

CodeGuru 审稿人 865
服务端点 865
服务限额 866
CodeGuru 安全性 867
服务端点 867
CodePipeline 868
服务端点 868
服务限额 872
AWS CodeStar 连接 875
服务端点 875
服务限额 878
AWS CodeStar 通知 878
服务端点 878
服务配额 880
Amazon Cognito 880
服务端点 880
服务限额 889
Amazon Comprehend 903
服务端点 903
服务限额 905
Amazon Comprehend Medical 914
服务端点 914
服务配额 916
Compute Optimizer 920
服务端点 921
服务配额 925
AWS Config 925
服务端点 925
服务配额 929
Connect Customer 931
服务端点 931
服务限额 941
Connect Helth 1055
服务端点 1055
服务配额 1055
AWS Control Tower 1055

服务终端节点 1055
服务配额 1060
AWS Data Exchange 1061
服务端点 1061
服务限额 1063
亚马逊 DataZone 1068
服务端点 1068
服务配额 1070
Amazon Data Lifecycle Manager 1105
服务端点 1106
服务配额 1110
AWS Data Pipeline 1110
服务端点 1111
服务限额 1111
DataSync 1113
服务端点 1113
服务限额 1117
AWS DMS 1121
服务端点 1122
服务限额 1125
AWS Deadline Cloud 1128
服务端点 1128
服务限额 1131
AWS DeepRacer 1135
服务端点 1135
服务配额 1135
Detective 1135
服务端点 1136
服务配额 1139
DevOps大师 1139
服务端点 1139
服务限额 1141
Device Farm 1141
服务端点 1142
服务限额 1142
AWS Direct Connect 1142

服务端点 1143
服务限额 1147
Directory Service 1149
Directory Service 端点 1149
Directory Service 数据 端点 1153
服务限额 1155
Amazon DocumentDB 1156
服务端点 1156
服务配额 1160
DynamoDB 1161
服务端点 1161
服务配额 1178
Elastic Beanstalk 1183
服务端点 1184
服务配额 1193
Amazon EBS 1194
服务端点 1194
服务配额 1199
Amazon EC2 1219
服务端点 1220
服务配额 1224
Amazon EC2 Auto Scaling 1227
服务端点 1227
服务配额 1234
EC2 Image Builder 1235
服务端点 1235
服务限额 1240
EC2 Instance Connect 1242
服务端点 1243
服务配额 1246
Amazon ECR 1246
服务端点 1247
服务配额 1258
Amazon ECR Public 1262
服务端点 1262
服务配额 1263

Amazon ECS 1266
服务端点 1266
服务配额 1271
AWS Fargate 配额 1278
Amazon EKS 1286
服务端点 1287
服务配额 1294
AWS Fargate 服务配额 1296
Amazon EFS 1297
服务端点 1297
服务配额 1306
Elastic Load Balancing 1309
服务端点 1310
服务配额 1314
弹性灾难恢复 1317
服务端点 1317
服务限额 1321
ElastiCache 1322
服务端点 1322
服务配额 1327
元素推理 1328
服务端点 1328
服务配额 1329
Amazon MemoryDB 1332
服务端点 1332
服务限额 1335
AWS 实体分辨率 1335
服务端点 1335
服务限额 1337
AWS 最终用户消息 1340
服务端点 1341
服务配额 1354
Amazon EMR 1358
服务端点 1358
服务配额 1362
EventBridge 1377

服务端点 1377
服务配额 1382
EventBridge 管道 1388
服务端点 1388
服务配额 1391
EventBridge 调度器 1393
服务端点 1393
服务配额 1398
EventBridge 架构 1407
服务端点 1407
服务限额 1410
Amazon EVS 1410
服务端点 1411
服务限额 1413
FinSpace 1414
服务配额 1415
AWS FIS 1419
服务端点 1419
服务配额 1422
Firehose 1432
服务端点 1432
服务配额 1437
Firewall Manager 1441
服务端点 1441
服务限额 1445
Forecast 1450
服务端点 1450
服务配额 1452
Amazon Fraud Detector 1457
服务端点 1457
服务配额 1458
FreeRTOS 1460
服务端点 1460
服务配额 1464
Amazon FSx 1465
服务端点 1465

服务限额 1469
亚马逊 GameLift 服务器 1475
服务端点 1475
UDP ping 信标端点 1477
服务配额 1480
亚马逊 GameLift 直播 1483
服务端点 1484
服务限额 1484
Global Accelerator 1499
服务端点（全局） 1499
服务限额 1499
中转网关的全球网络 1501
服务端点 1501
服务限额 1510
AWS Glue 1510
服务端点 1511
服务限额 1515
DataBrew 1520
服务端点 1520
服务配额 1522
Amazon Managed Grafana 1524
服务端点 1524
服务配额 1525
AWS Ground Station 1528
服务端点 1529
服务配额 1530
GuardDuty 1531
服务端点 1532
服务限额 1536
AWS Health 1537
服务端点 1537
服务配额 1538
HealthImaging 1538
服务端点 1539
服务配额 1541
HealthLake 1542

服务端点 1543
服务限额 1544
AWS HealthOmics 1550
服务端点 1543
的配额 AWS HealthOmics 1554
IAM 1557
服务端点 1558
服务限额 1561
IAM 访问分析器 1564
服务端点 1564
服务限额 1569
IAM Identity Center 1571
服务端点 1571
服务限额 1584
IAM Roles Anywhere 1585
服务端点 1585
服务限额 1589
Incident Manager 1591
服务端点 1591
服务限额 1597
Amazon Inspector 1606
服务端点 1606
服务配额 1614
Amazon Inspector Classic 1614
服务端点 1614
服务配额 1616
AWS IoT Core 1617
服务端点 1617
服务配额 1627
AWS IoT Device Defender 1691
服务端点 1691
服务配额 1694
AWS IoT Device Management 1707
服务端点 1708
服务配额 1726
AWS IoT FleetWise 1755

服务端点 1756
服务限额 1756
AWS IoT Wireless 1760
服务端点 1760
服务配额 1764
AWS IoT Greengrass V1 1788
服务端点 1788
服务配额 1794
AWS IoT Greengrass V2 1797
服务端点 1797
服务配额 1805
AWS IoT SiteWise 1806
服务端点 1807
服务配额 1813
AWS IoT TwinMaker 1826
服务端点 1826
服务配额 1829
AWS IoT TwinMaker API 限流限制 1831
Amazon IVS 1831
服务端点 1832
服务配额 1835
Amazon Kendra 1841
服务端点 1841
服务限额 1844
Amazon Keyspaces 1847
服务端点 1848
服务配额 1853
AWS KMS 1857
服务端点 1857
服务限额 1865
Kinesis Data Streams 1880
服务端点 1880
服务配额 1884
Kinesis Video Streams 1886
服务端点 1886
服务配额 1888

Lake Formation 1903
服务端点 1904
服务限额 1908
Lambda 1909
服务端点 1909
服务配额 1914
Launch Wizard 1919
服务端点 1235
服务配额 1923
Amazon Lex 1923
V2 服务终端节点 1924
服务限额 1926
License Manager 1928
服务端点 1929
服务限额 1946
Lightsail 1950
服务端点 1951
服务限额 1953
Amazon Location Service 1956
服务端点 1957
控制面板操作 1990
服务配额 1992
Lookout for Equipment 2004
服务端点 2005
服务配额 2005
Macie 2008
服务端点 2009
服务限额 2011
AWS 大型机现代化 2017
服务端点 2017
服务配额 2019
Amazon ML 2020
服务端点 2020
服务配额 2021
Managed Blockchain 2022
Amazon Managed Blockchain (AMB) 访问端点和限额 2023

Amazon Managed Blockchain (AMB) 查询端点和限额 2024
适用于 Apache Flink 的托管服务 2026
服务端点 2026
服务配额 2030
AWS Managed Services 2031
服务端点 2031
服务配额 2031
AWS 管理控制台 2031
服务端点 2032
服务配额 2035
Amazon MWAA 2035
服务端点 2036
服务配额 2045
AWS Marketplace 2046
服务端点 2046
服务限额 2051
Mechanical Turk 2051
服务端点 2052
服务限额 2052
Amazon MSK 2052
服务端点 2053
服务配额 2057
Amazon MSK Connect 2058
服务端点 2058
服务配额 2062
MediaConnect 2062
服务端点 2063
服务限额 2065
MediaConvert 2066
服务端点 2066
服务限额 2069
MediaLive 2080
服务端点 2080
服务限额 2082
MediaPackage 2085
服务端点 2085

服务限额 2093
MediaTailor 2096
服务端点 2096
服务配额 2099
Migration Hub 2101
服务端点 2102
服务限额 2103
Migration Hub Orchestrator 2103
服务端点 2103
服务限额 2104
AWS Migration Hub 重构空间 2104
服务端点 2105
服务限额 2107
Migration Hub Strategy Recommendations 2107
服务端点 2108
服务限额 2109
Amazon Monitron 2109
服务端点 2109
服务配额 2110
Amazon MQ 2111
服务端点 2111
服务配额 2115
Neptune 2117
服务端点 2118
服务限额 2121
Network Firewall 2122
服务端点 2123
服务限额 2127
OpenSearch 服务 2130
服务端点 2130
服务配额 2141
Oracle Database@AWS 2147
服务端点 2147
Organizations 2147
服务端点 2148
服务配额 2152

AWS Outposts 2154
服务端点 2154
Amazon S3 on Outposts 2158
服务配额 2162
AWS Panorama 2163
服务端点 2163
服务配额 2164
AWS 支付密码学 2166
控制面板端点 2167
数据面板端点 2169
服务限额 2172
AWS PC 2173
服务端点 2173
服务配额 2176
内部配额 2176
其他的相关配额 AWS 务 2176
Amazon Personalize 2177
服务端点 2177
服务限额 2185
Amazon Pinpoint 2193
服务端点 2193
服务配额 2196
Amazon Polly 2211
服务端点 2212
服务限额 2215
AWS 私有 CA 2220
AWS 私有 CA 端点 2220
AWS 私有 CA 活动目录终端节点的连接器 2225
AWS 私有 CA 用于 SCEP 端点的连接器 2229
AWS 私有 CA 配额 2234
AWS 私有 CA 活动目录配额的连接器 2238
AWS 私有 CA 用于 SCEP 配额的连接器 2242
Amazon Managed Service for Prometheus 2245
服务端点 2245
服务配额 2256
AWS Proton 2261

服务端点 2262
服务限额 2263
Amazon Q Business 2264
服务区域和端点 2264
服务配额 2265
Amazon Q 开发者版 2266
Amazon Q 开发者版转换服务配额 2266
Amazon Q 开发者版专业套餐服务配额 2266
快速设置功能 2267
服务端点 2268
服务配额 2270
Amazon Quick Sight 2273
服务端点 2273
服务配额 2277
AWS RAM 2281
服务端点 2281
服务限额 2286
回收站 2287
服务端点 2287
服务限额 2292
Amazon Redshift 2292
服务端点 2292
服务限额 2310
Amazon Rekognition 2310
服务端点 2311
服务配额 2317
Amazon RDS 2331
服务端点 2332
服务限额 2341
AWS re:Post 私人版 2344
服务端点 2344
服务配额 2345
Resilience Hub 2348
服务端点 2348
服务配额 2351
资源探索器 2355

服务端点 2355
服务配额 2360
Resource Groups and Tagging 2361
AWS Resource Groups 2361
标签 2365
AWS 云端 Red Hat OpenShift 服务 2370
服务端点 2370
服务配额 2372
Route 53 2375
服务端点 2375
服务配额 2388
SageMaker AI 2392
服务终端节点 2392
服务配额 2407
Secrets Manager 2588
服务端点 2589
服务限额 2593
Security Lake 2595
服务端点 2595
Security Hub CSPM 2598
服务端点 2598
服务配额 2602
AWS 安全事件响应 2603
服务端点 2604
服务限额 2606
服务配额 2609
服务端点 2610
服务限额 2613
AWS Serverless Application Repository 2617
服务端点 2617
服务配额 2619
AWS Service Catalog 终端节点和配额 2620
服务端点 2620
服务配额 2623
Shield Advanced 2625
服务端点 2626

服务限额 2629
Amazon S3 2630
服务端点 2630
服务配额 2659
Amazon Glacier 2662
服务端点 2662
服务限额 2665
Amazon SES 2666
API 终端节点 2666
SMTP 端点 2670
电子邮件接收端点 2675
DKIM 域 2677
追踪域 2678
反馈端点 2680
SMTP 中继 IP 范围 2681
服务配额 2683
AWS Signer 2683
支持签名的服务端点 AWS Lambda、亚马逊 ECR 和亚马逊 EKS 2684
支持 FreeRTOS 签名的服务端点和 AWS IoT Device Management 2692
服务限额 2694
AWS Sign-In 2697
服务端点 2697
服务配额 2701
Amazon SimpleDB 2701
服务端点 2702
服务配额 2703
Amazon SNS 2703
服务端点 2703
服务配额 2710
Amazon SQS 2715
服务端点 2716
服务配额 2724
AWS STS 2727
服务端点 2728
服务配额 2733
Amazon SWF 2733

服务端点 2733
服务配额 2738
Snow 系列 2751
服务端点 2751
服务配额 2757
Step Functions 2757
服务端点 2758
服务配额 2766
Storage Gateway 2781
服务端点 2781
服务配额 2787
支持 2789
服务端点 2790
服务配额 2793
AWS 支持 Slack 端点中的应用程序 2794
Systems Manager 2794
Systems Manager 的服务端点 2795
服务配额 2800
AWS Systems Manager 适用于 SAP 2816
服务端点 2816
服务限额 2819
Amazon Textract 2820
服务端点 2820
服务限额 2823
适配器配额 2824
Timestream 2825
服务端点 2825
服务限额 2831
AWS TNB 2834
服务端点 2835
服务限额 2836
AWS 转换 2836
AWS 转换服务配额 2837
Amazon Transcribe 2839
服务端点 2839
服务配额 2847

Transfer Family 2859
服务端点 2860
服务限额 2864
Amazon Translate 2868
服务端点 2868
服务限额 2870
Trusted Advisor API 2871
服务端点 2871
用户通知 2872
服务端点 2872
AWS 用户通知联系人端点 2875
服务限额 2875
AWS 用户体验定制 2876
服务端点 2877
服务配额 2877
Verified Access 2877
服务端点 2877
服务配额 2878
Verified Permissions 2878
服务端点 2878
服务配额 2884
Amazon VPC 2888
服务端点 2888
服务配额 2888
VPC Lattice 2894
服务端点 2894
服务配额 2897
AWS WAF 2899
服务端点 2900
服务配额 2904
AWS WAF 经典 2911
服务端点 2912
服务配额 2916
AWS Well-Architected Tool 2918
服务端点 2919
服务配额 2921

AWS Wickr 2922
服务端点 2922
Amazon WorkMail 2924
服务端点 2924
电子邮件协议端点 2925
服务配额 2926
Amazon WorkSpaces 2927
服务端点 2927
服务配额 2930
亚马逊 WorkSpaces 实例 2933
服务端点 2933
服务配额 2936
Amazon WorkSpaces 安全浏览器 2936
服务端点 2936
服务限额 2937
X-Ray 2939
服务端点 2940
服务限额 2943
AWS 生命周期变更 2945
维护中的服务 2945
日落中的服务 2948
服务已完全关闭 2950
AWS 生命周期文档历史记录 2955
..... mmcmlvi

AWS 一般参考

AWS 一般参考 提供了 Amazon Web Services 的 AWS 服务 终端节点和配额信息。此外，您还可以找到指向其他常见主题的链接。

内容

- AWS 安全凭证
- AWS IP 地址范围
- AWS API
- AWS 服务 终端节点和配额
- AWS 词汇表

AWS 安全凭证

当您与之互动时 AWS，您可以指定您的 AWS 安全凭证来验证您的身份以及您是否有权访问所请求的资源。 AWS 使用安全证书对您的请求进行身份验证和授权。

有关更多信息，请参阅以下资源：

- AWS IAM 用户指南中的@@ 安全证书
- 《IAM 用户指南》中的 AWS 安全审核指南

AWS IP 地址范围

AWS 以 JSON 格式发布其当前 IP 地址范围。您可以下载 `.json` 文件，查看当前范围。

文件中不包含您自带的 IP 地址 (BYOIP) 的 IP 地址范围。 AWS `.json`

有关更多信息，请参阅以下资源：

- AWS 亚马逊 VPC 用户指南中的 IP 地址范围
- AWS 服务 亚马逊 VPC 用户指南中@@ 支持 IPv6

AWS API

以下页面提供了在使用 AWS API 时非常有用的信息：

- 《AWS SDK 和工具参考指南》中的重试行为
- 在 I AM 用户指南中@@ 签署 AWS API 请求

AWS 服务 终端节点和配额

您可以在以下页面中了解端点和服务限额：

- AWS 服务端点
- AWS 服务配额
- 服务端点和配额
- 在《AWS 账户管理 指南》 AWS 区域 中在您的账户中启用或禁用

AWS 词汇表

有关最新 AWS 术语，请参阅AWS 词汇表。

AWS 服务端点

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。端点是 AWS Web 服务入口点的 URL。 AWS 软件开发工具包和 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 会自动使用 AWS 区域中每项服务的默认终端节点。但您可以为您的 API 请求指定替代终端节点。

如果服务支持区域，则每个区域中的资源都独立于其他区域中的类似资源。例如，您可以在一个区域中创建 Amazon EC2 实例或 Amazon SQS 队列。执行此操作时，实例或队列独立于所有其他区域中的实例或队列。

内容

- 区域 端点
- 全球终端节点
- 查看服务终端节点
- FIPS 端点
- 双堆栈端点
- 了解详情

区域 端点

大多数 Amazon Web Services 都提供了一个可用于发出请求的区域终端节点。一般来说，这些端点支持 IPv4 流量并使用以下语法。

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

例如，`https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` 是美国西部（俄勒冈）区域的 Amazon DynamoDB 服务的终端节点。

下表列出了各个区域的名称和代码。

Name	代码
美国东部（俄亥俄州）	`us-east-2`
美国东部（弗吉尼亚州北部）	`us-east-1`

Name	代码
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2
非洲（开普敦）	af-south-1
亚太地区（香港）	ap-east-1
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4
亚太地区（孟买）	ap-south-1
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2
亚太地区（台北）	ap-east-2
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7
亚太地区（东京）	ap-northeast-1
加拿大（中部）	ca-central-1
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1

Name	代码
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2
欧洲地区（米兰）	eu-south-1
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3
欧洲（西班牙）	eu-south-2
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1
欧洲（苏黎世）	eu-central-2
以色列（特拉维夫）	il-central-1
墨西哥（中部）	mx-central-1
中东（巴林）	me-south-1
中东（阿联酋）：	me-central-1
南美洲（圣保罗）	sa-east-1
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1

通用端点

以下服务支持区域端点，但也支持不包含区域的通用端点。当您使用通用终端节点时，会将 API 请求 AWS 路由到美国东部（弗吉尼亚北部us-east-1）()，这是 API 调用的默认区域。

- Amazon EC2 – ec2.amazonaws.com
- Amazon EC2 Auto Scaling – autoscaling.amazonaws.com
- Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com

全球终端节点

以下每项服务都有一个跨 AWS 区域的全球终端节点：

- AWS 云广域网
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

请注意，其中一些服务具有其他端点，例如 FIPS 端点。

查看服务终端节点

您可以使用以下选项查看 AWS 服务终端节点：

- 打开 服务端点和配额，搜索服务名称，然后单击链接以打开该服务的页面。要在不切换页面的情况下查看文档中支持的所有 AWS 服务的终端节点，请改为查看 PDF 中服务终端节点和配额页面的信息。
- 要使用适用于 Java 的 SDK 以编程方式检查服务可用性，请参阅《适用于 Java 的 AWS SDK 开发人员指南》中的区域中的服务可用性。
- 要使用 Systems Manager 以编程方式查看区域和服务信息，请参阅AWS Systems Manager 用户指南中的调用参数存储中的 AWS 服务、区域、终端节点和区域的公共参数。有关如何使用公共参数的信息，请参阅使用 AWS Systems Manager 参数存储查询 AWS 区域、终端节点等。
- 要查看每个区域（不含终端节点）中支持的 AWS 服务，请参阅。

FIPS 端点

某些 AWS 服务在某些地区提供支持联邦信息处理标准 (FIPS) 140 的终端节点。与标准 AWS 端点不同，FIPS 端点使用符合 FIPS 140 的 TLS 软件库。与美国政府有业务来往的企业可能需要使用这些端点。

要在调用 AWS 操作时指定 FIPS 端点，请使用您用来进行调用的工具提供的机制。例如， AWS 软件开发工具包提供了以下使用 FIPS 端点的机制：

- 将 `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` 环境变量设置为 `true`
- 将 `use_fips_endpoint=true` 添加到您的 `~/.aws/config` 文件中

有关 AWS 软件开发工具包中 FIPS 端点支持的信息，请参阅《软件开发工具包Dual-stack 和AWS 工具参考指南》中的 FIPS 端点。

AWS Command Line Interface 支持上述机制，还提供了`--endpoint-url`选项。以下示例用于`--endpoint-url`为美国西部（俄勒冈）区域的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 指定 FIPS 终端节点。

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

有关 FIPS 端点的列表，请参阅按服务划分的 FIPS 端点。

FIPS 终端节点的最低 TLS 版本

对于 FIPS 端点，最低要求为 TLS 1.2。我们建议使用 TLS 1.3。要确定您的应用程序是否受到此更改的影响，请参阅此 AWS 安全博客文章。

双堆栈端点

有些 AWS 服务 提供双堆栈端点，因此您可以使用 IPv4 或 IPv6 请求访问它们。通常，双栈端点的语法如下：

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

但是，Amazon S3 对亚马逊 S3 双堆栈终端节点使用以下语法：

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

要向双堆栈端点发出请求，请使用该工具或 AWS SDK 提供的机制来指定终端节点。有关 AWS SDK 中支持双堆栈端点的信息，请参阅《软件开发工具包Dual-stack 和工具参考指南》AWS 中的 FIPS 端点。

AWS CLI 提供了--endpoint-url选项。在以下示例中，通过 --endpoint-url 指定了美国西部（俄勒冈州）区域中的 Amazon EC2 双堆栈端点。

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

要使用为所有人 AWS CLI 配置双堆栈端点 AWS 服务，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》 AWS 服务中的 “设置为对所有人使用双堆栈端点”。

有关支持双堆栈端点的服务列表，请参阅支持 IPv6 的AWS 服务。

了解详情

可以从以下来源查找终端节点信息：

- 要启用默认禁用的区域，请参阅AWS 账户管理 参考指南 AWS 区域 中的在您的账户中启用或禁用。
- 有关中国区域中可用的 AWS 服务 和终端节点的信息，请参阅中国（北京）区域终端节点和中国（宁夏）区域终端节点。

AWS 服务配额

您的 AWS 账户对每项 AWS 服务都有默认配额（以前称为限制）。除非另有说明，否则每个配额都是 Region-specific。您可以请求增加某些配额，但并非所有配额都可以增加。

查看服务配额

您可以使用以下选项查看服务配额：

- 在文档中：打开文档中的 服务端点和配额 页面，搜索服务名称，然后单击链接以转到该服务的页面。要在不切换页面的情况下查看文档中所有 AWS 服务的服务配额，请查看 PDF 服务端点和配额页面中的信息。
- 在控制台中：打开服务配额控制台。在导航窗格中，选择 AWS 服务，然后选择某项服务。有关更多信息，请参阅《服务配额用户指南》中的查看服务配额。
- 来自 AWS CLI：使用列表服务配额和 list-aws-default- service-quotas 命令。 AWS CLI 有关说明，请参阅《服务配额用户指南》中的查看服务配额。

如果您的账户是最近创建的，或者您对账户的使用量最少，则该账户的实际配额值可能低于 AWS 默认配额值。

要请求提高限额

支持 可能会批准、拒绝或部分批准您的配额增加请求。不会立即批准提高配额。增加限额可能需要几天才能生效。

可以使用以下选项之一来请求增加配额：

- 在控制台中：打开服务配额控制台。在导航窗格中，选择 AWS 服务。选择服务，选择配额，然后按照说明请求提高配额。有关说明，请参阅 Service Quotas 用户指南中的请求增加配额。
- 来自 AWS CLI：使用 request-servic e-quota-ingue 命令 AWS CLI 。有关说明，请参阅 Service Quotas 用户指南中的请求增加配额。
- 在支持案例中：如果服务配额中尚未提供某项服务，请使用 AWS Support Center Console 创建提高服务配额的工单。如果该服务在服务配额中可用，我们强烈建议您使用服务配额控制台而非创建支持工单。

服务端点和配额

以下页面描述了服务的服务终端节点和 AWS 服务配额。要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

选择以下链接之一，转到相关服务的页面。要在不切换页面的情况下查看文档中所有 AWS 服务的服务配额，请改为查看 PDF 中服务端点和配额页面中的信息。

Services

- Amazon AI 操作端点和配额
- AWS Amplify 终端节点和配额
- Amazon API Gateway 终端节点和配额
- AWS AppConfig 终端节点和配额
- AWS AppFabric 终端节点和配额
- Amazon 应用程序恢复控制器（ARC）端点和配额
- AWS App Mesh 终端节点和配额
- AWS App Runner 终端节点和配额
- Amazon AppFlow 终端节点和配额
- Application Auto Scaling 终端节点和配额
- AWS Application Discovery Service 终端节点和配额
- AWS Transform MGN 终端节点和配额
- 亚马逊 AppStream 2.0 终端节点和配额
- AWS App Studio 终端节点和配额
- AWS AppSync 终端节点和配额
- Amazon Athena 终端节点和配额
- AWS Audit Manager 终端节点和配额
- Amazon Augmented AI 终端节点和配额
- Amazon Aurora 终端节点和配额
- Amazon Aurora DSQL 端点和配额
- AWS Auto Scaling 终端节点和配额

- AWS MCP 服务器终端节点和配额
- AWS B2B Data Interchange 终端节点和配额
- AWS Backup 终端节点和配额
- AWS Batch 终端节点和配额
- Amazon Bedrock 端点和配额
- Amazon Bedrock AgentCore 终端节点和配额
- AWS 账单与成本管理 终端节点和配额
- AWS Billing Conductor 终端节点和配额
- Amazon Braket 端点和配额
- AWS Certificate Manager 终端节点和配额
- Amazon Chime 增终端节点和配额
- Amazon Chime SDK 端点和限额
- AWS Clean Rooms 终端节点和配额
- AWS Clean Rooms 机器学习终端节点和配额
- Cloud Control API 端点和限额
- AWS Cloud9 终端节点和配额
- Amazon Cloud Directory 终端节点和配额
- AWS 云 WAN 端点和配额
- AWS CloudFormation 终端节点和配额
- Amazon CloudFront 终端节点和配额
- AWS CloudHSM 终端节点和配额
- AWS Cloud Map 终端节点和配额
- Amazon CloudSearch 终端节点和配额
- AWS CloudShell 终端节点和配额
- Amazon CodeCatalyst 终端节点和配额
- AWS 控制目录端点和配额
- AWS CloudTrail 终端节点和配额
- Amazon CloudWatch 终端节点和配额
- Amazon CloudWatch 应用程序见解终端节点和配额

- Amazon CloudWatch 应用程序向终端节点和配额发出信号
- Amazon CloudWatch 活动终端节点和配额
- 网络监测仪端点和配额
- Amazon CloudWatch 日志终端节点和配额
- 网络综合监测仪
- CloudWatch 可观察性访问管理器端点和配额
- Amazon CloudWatch 可观察性管理端点和配额
- 亚马逊 CloudWatch RUM 终端节点和配额
- Amazon S CloudWatch ynthetics 终端节点和配额
- AWS CodeArtifact 终端节点和配额
- AWS CodeBuild 终端节点和配额
- AWS CodeCommit 终端节点和配额
- CodeConnections 终端节点和配额
- AWS CodeDeploy 终端节点和配额
- Amazon CodeGuru Profiler 终端节点和配额
- Amazon CodeGuru Reviewer 终端节点和配额
- Amazon CodeGuru 安全终端节点和配额
- AWS CodePipeline 终端节点和配额
- AWS CodeStar 连接、终端节点和配额
- AWS CodeStar 通知终端节点和配额
- Amazon Cognito 端点和配额
- Amazon Comprehend 端点和限额
- Amazon Comprehend Medical 端点和限额
- AWS Compute Optimizer 终端节点和配额
- AWS Config 终端节点和配额
- Amazon Connect 客户终端节点和配额
- Amazon Connect Health 端点和配额
- AWS Control Tower 终端节点和配额
- AWS Data Exchange 端点和配额

- Amazon DataZone 终端节点和配额
- Amazon Data Lifecycle Manager 终端节点和配额
- AWS Data Pipeline 终端节点和配额
- AWS DataSync 终端节点和配额
- AWS Database Migration Service 终端节点和配额
- AWS Deadline Cloud 终端节点和配额
- AWS DeepRacer 终端节点和配额
- Amazon Detective 终端节点和配额
- Amazon DevOps Guru 终端节点和配额
- AWS Device Farm 终端节点和配额
- AWS Direct Connect 终端节点和配额
- Directory Service 终端节点和配额
- Amazon DocumentDB 终端节点和配额
- Amazon DynamoDB 端点和配额
- AWS Elastic Beanstalk 终端节点和配额
- Amazon Elastic Block Store 端点和配额
- Amazon EC2 端点和限额
- Amazon EC2 Auto Scaling 终端节点和配额
- EC2 Image Builder 终端节点和配额
- Amazon EC2 Instance Connect 端点和限额
- Amazon ECR 终端节点和配额
- Amazon ECR Public 终端节点和配额
- Amazon ECS 端点和限额
- Amazon Elastic Kubernetes Service 端点和限额
- Amazon Elastic File System 终端节点和配额
- Elastic Load Balancing 终端节点和配额
- AWS 弹性灾难恢复 终端节点和配额
- Amazon ElastiCache 终端节点和配额
- AWS Elemental 推理终端节点和配额

- Amazon MemoryDB 端点和限额
- AWS 实体解析端点和配额
- AWS 最终用户消息终端节点和配额
- Amazon EMR 终端节点和配额
- Amazon EventBridge 终端节点和配额
- Amazon Pip EventBridge es 端点和配额
- Amazon EventBridge 计划程序终端节点和配额
- Amazon EventBridge 架构终端节点和配额
- Amazon Elastic VMware Service 端点和配额
- Amazon FinSpace 配额
- AWS Fault Injection Service 终端节点和配额
- Amazon Data Firehose 端点和配额
- AWS Firewall Manager 终端节点和配额
- Amazon Forecast 终端节点和配额
- Amazon Fraud Detector 终端节点和配额
- FreeRTOS 终端节点和配额
- Amazon FSx 终端节点和配额
- Amazon GameLift 服务器终端节点和配额
- Amazon GameLift Streams 端点和配额
- AWS Global Accelerator 终端节点和配额
- AWS 公交网关配额的全球网络（网络管理器）
- AWS Glue 终端节点和配额
- AWS Glue DataBrew 终端节点和配额
- Amazon Managed Grafana 端点和限额
- AWS Ground Station 终端节点和配额
- Amazon GuardDuty 终端节点和配额
- AWS Health 终端节点和配额
- AWS HealthImaging 终端节点和配额
- AWS HealthLake 终端节点和配额

- AWS 的服务配额和终端节点 HealthOmics
- AWS Identity and Access Management 终端节点和配额
- IAM Access Analyzer 终端节点和配额
- AWS IAM Identity Center 终端节点和配额
- AWS Identity and Access Management 角色随处可见终端节点和配额
- AWS Systems Manager 事件管理器端点和配额
- Amazon Inspector 端点和限额
- Amazon Inspector Classic 端点和限额
- AWS IoT Core 终端节点和配额
- AWS IoT Device Defender 终端节点和配额
- AWS IoT Device Management 终端节点和配额
- AWS IoT FleetWise 终端节点和配额
- AWS IoT Wireless 终端节点和配额
- AWS IoT Greengrass V1 终端节点和配额
- AWS IoT Greengrass V2 终端节点和配额
- AWS IoT SiteWise 终端节点和配额
- AWS IoT TwinMaker 终端节点和配额
- Amazon Interactive Video Service 端点和限额
- Amazon Kendra 终端节点和配额
- Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) 终端节点和配额
- AWS Key Management Service 终端节点和配额
- Amazon Kinesis Data Streams 终端节点和配额
- Amazon Kinesis Video Streams 终端节点和配额
- AWS Lake Formation 终端节点和配额
- AWS Lambda 终端节点和配额
- AWS Launch Wizard 终端节点和配额
- Amazon Lex 终端节点和配额
- AWS License Manager 终端节点和配额
- Amazon Lightsail 终端节点和配额
- Amazon Location Service 端点和限额

- Amazon Lookout for Equipment 终端节点和配额
- Amazon Macie 终端节点和配额
- AWS 大型机现代化端点和配额
- Amazon Machine Learning 终端节点和配额
- Amazon Managed Blockchain 端点和限额
- 适用于 Apache Flink 的亚马逊托管服务端点和配额
- AWS Managed Services 终端节点和配额
- AWS 管理控制台 终端节点和配额
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 终端节点和配额
- AWS Marketplace 终端节点和配额
- Amazon Mechanical Turk 终端节点和配额
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 端点和限额
- Amazon MSK Connect 端点和限额
- AWS Elemental MediaConnect 终端节点和配额
- AWS Elemental MediaConvert 终端节点和配额
- AWS Elemental MediaLive 终端节点和配额
- AWS Elemental MediaPackage 终端节点和配额
- AWS Elemental MediaTailor 终端节点和配额
- AWS Migration Hub 终端节点和配额
- Migration Hub Orchestrator 端点和配额
- AWS Migration Hub 重构空间端点和配额
- Migration Hub 策略建议端点和限额
- Amazon Monitron 端点和限额
- Amazon MQ 终端节点和配额
- Amazon Neptune 终端节点和配额
- AWS Network Firewall 终端节点和配额
- 亚马逊 OpenSearch 服务终端节点和配额
- Oracle Database@AWS 终端节点和配额
- AWS Organizations 终端节点和配额
- AWS Outposts 终端节点和配额

- AWS Panorama 终端节点和配额
- AWS 支付密码学端点和配额
- AWS 并行计算服务终端节点和配额
- Amazon Personalize 终端节点和配额
- Amazon Pinpoint 端点和限额
- Amazon Polly 终端节点和配额
- AWS 私有证书颁发机构 终端节点和配额
- Amazon Managed Service for Prometheus 端点和限额
- AWS Proton 终端节点和配额
- Amazon Q Business 端点和配额
- Amazon Q 开发者版端点和配额
- Systems Manager 快速设置功能端点和配额
- Amazon Quick Sight
- AWS Resource Access Manager 终端节点和配额
- 回收站端点和限额
- Amazon Redshift 终端节点和配额
- Amazon Rekognition 终端节点和配额
- Amazon Relational Database Service 终端节点和配额
- AWS re:Post 私人版 终端节点和配额
- AWS Resilience Hub 终端节点和配额
- AWS 资源探索器
- AWS Resource Groups 以及标记终端节点和配额
- AWS 云端 Red Hat OpenShift 服务 终端节点和配额
- Amazon Route 53 终端节点和配额
- 亚马逊 SageMaker AI 终端节点和配额
- AWS Secrets Manager 终端节点和配额
- Amazon Security Lake 端点
- AWS Security Hub CSPM 终端节点和配额
- AWS 安全事件响应端点和配额
- Service Quotas 终端节点和配额

- AWS Serverless Application Repository 终端节点和配额
- AWS Service Catalog 终端节点和配额
- AWS Shield Advanced 终端节点和配额
- Amazon Simple Storage Service 终端节点和配额
- Amazon Glacier 端点和配额
- Amazon Simple Email Service 终端节点和配额
- AWS Signer 终端节点和配额
- AWS Sign-In 端点和配额
- Amazon SimpleDB 终端节点和配额
- Amazon Simple Notification Service 端点和配额
- Amazon Simple Queue Service 终端节点和配额
- AWS Security Token Service 终端节点和配额
- Amazon Simple Workflow Service 端点和配额
- AWS Snow 系列终端节点和配额
- AWS Step Functions 终端节点和配额
- AWS Storage Gateway 终端节点和配额
- AWS 支持 终端节点和配额
- AWS Systems Manager 终端节点和配额
- AWS Systems Manager 适用于 SAP 终端节点和配额
- Amazon Textract 终端节点和配额
- Amazon Timestream 终端节点和配额
- AWS 电信网络构建器 终端节点和配额
- AWS 转换终端节点和配额
- Amazon Transcribe 端点和配额
- AWS Transfer Family 终端节点和配额
- Amazon Translate 终端节点和配额
- AWS Trusted Advisor API 终端节点和配额
- AWS 用户通知端点和配额
- AWS 用户体验自定义终端节点和配额
- AWS 已验证的访问终端节点和配额

- Amazon Verified Permissions 端点和配额
- Amazon Virtual Private Cloud 终端节点和配额
- Amazon VPC Lattice 端点和配额
- AWS WAF 终端节点和配额
- AWS WAF 经典终端节点和配额
- AWS Well-Architected Tool 终端节点和配额
- AWS Wickr 终端节点和配额
- Amazon WorkMail 终端节点和配额
- Amazon WorkSpaces 终端节点和配额
- Amazon WorkSpaces 实例终端节点和配额
- Amazon WorkSpaces 安全浏览器终端节点和配额
- AWS X-Ray 终端节点和配额

Amazon AI 操作端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
并发活动调查数量	2	否	每个区域每个账户具有活动人工智能分析的并发调查最大数量。
调查组数量	1	否	区域中每个账户可以创建的调查组最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
月度调查数量	150	否	当前地区该账户每月的最大 AI-assisted 调查数量。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的CloudWatch配额。

AWS Amplify 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

Amplify 终端节点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amplify Studio（后端）端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amplify Studio (UI Builder) 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amplify 服务限额

Important

新增减少 AWS 账户 了应用程序和并发任务配额。 AWS 根据您的使用情况自动提高这些配额。您也可以请求提高配额。

Name	默认值	可调整	说明
应用程序	每个受支持的区域：25 个	是	在当前地区的此账户中，您可以在 A AWS mplify Console 中创建的最大应用程序数量。
每个应用程序的分支数	每个受支持的区域：50 个	否	您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的分支的最大数量。
生成构件大小	每个受支持的区域：5 GB	否	应用程序生成构件的最大大小（以 GB 为单位）。构建工件由 AWS Amplify 控制台在构建后部署。
缓存构件大小	每个受支持的区域：5 GB	否	缓存构件的最大大小（以 GB 为单位）。
并发任务	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的并发作业的最大数量。
每个应用程序的域数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的域的最大数量。
环境缓存构件大小	每个受支持的区域：5 GB	否	环境缓存构件的最大大小（以 GB 为单位）。
手动部署 ZIP 文件大小	每个受支持的区域：5 GB	否	手动部署 ZIP 文件的最大大小（以 GB 为单位）。
每小时最大应用程序创建次数	每个受支持的区域：25 个	否	在当前区域内，您每小时可使用此账户在 AWS

Name	默认值	可调整	说明
			Amplify Console 中创建的最大应用程序数量。
每秒请求令牌数	每个支持的区域：2 万个	是	为一个应用程序每秒请求令牌的最大数量。Amplify Hosting 根据请求好用的资源量（处理时间和数据传输量）为这些请求分配令牌。
每个域的子域数	每个受支持的区域：50 个	否	您可以在当前区域中的此账户中为每个域创建的子域的最大数量。
每个应用程序的 Webhook 数	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在当前区域中的此账户中为每个应用程序创建的 Webhook 的最大数量。

Amplify Studio (UI Builder) 服务限额

Name	默认值	可调整	说明
组件大小	每个受支持的区域：350KB	否	组件的最大大小（以 KB 为单位）。
每个应用程序的组件数	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域内的每个 Amplify 应用程序中，可创建的组件的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
表单大小	每个受支持的区域：350KB	否	表单的最大大小（以 KB 为单位）。
每个应用程序的表单数	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域中，可为每个 Amplify 应用程序创建的表单的最大数量。
主题大小	每个受支持的区域：350KB	否	主题的最大大小（以 KB 为单位）。
每个应用程序的主题数	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域中，可为每个 Amplify 应用程序创建的主题的最大数量。
视图大小	每个受支持的区域：350KB	否	视图的最大大小（以 KB 为单位）。
每个应用程序的视图数量	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域中，可为每个 Amplify 应用程序创建的视图的最大数量。

Amazon API Gateway 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon API Gateway 包括 API Gateway 控制面板（用于创建和管理 API）和 API Gateway 数据面板（用于调用已部署的 API）。

Route 53 托管区域 ID 列显示了 API Gateway 区域终端节点的 Route 53 托管区域 ID。Route 53 托管区域 ID 用于 `execute-api`（用于 API 执行的 API Gateway 组件服务）域。对于边缘优化的端点，所有区域的 Route 53 托管区 ID 均为 Z2FDTNDATAQYW2。

Amazon API Gateway 控制面板

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon API Gateway 数据面板

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC
非洲（开普敦）	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332DAMTN
亚太地区（香港）	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5
亚太地区（海	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
得拉巴）				
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0KBUTZ3X5HF
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7RJK61311D
亚太地区（孟买）	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3VO1THU9YC4UR
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20JF4UZKIW1U8
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
亚太地区（台北）	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7FG9Q56HWB1
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712PZLK5NKG8R0
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL
加拿大（中部）	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z04745493436AWVTG1OQY
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3BT4WSQ9TDYZV
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
欧洲（西班牙）	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482MK253X48U76H
以色列（特拉维夫）	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP
墨西哥（中部）	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171WIGL5M88SHRM
中东（巴林）	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
中东（阿联酋）	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3SE9ATJYCRCZJ
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
API 有效负载大小	每个受支持的区域：10 MB	否	非 WebSocket API 的最大有效载荷大小。
使用计划中的 API 阶段限制	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域的此账户中，您可以在使用计划中创建的最大 API-stage 限制设置数量

Name	默认值	可调整	说明
API 密钥	每个受支持的区域：1 万个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 API 密钥的最大数量
AWS Lambda 授权方结果大小	每个受支持的区域：8 KB	否	AWS Lambda 授权方结果的最大大小。
客户端证书	每个受支持的区域：60 个	是	您可以与当前区域内的此账户关联的证书的最大数量
WebSocket API 的连接时长	每个受支持的区域：7200 秒	否	WebSocket API 连接的最长持续时间。
自定义域名	每个受支持的区域：120 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的自定义域名的最大数量。
域名访问关联数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的域名访问关联的最大数量
边缘 API URL 长度	每个受支持的区域：8,192 个	否	边缘优化 API 的 URL 的长度（以字符为单位）
Edge-optimized API	每个受支持的区域：120 个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的边缘优化 API 的最大数量
最大 API 缓存 TTL	每个受支持的区域：3600 秒	否	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的最大 API 缓存 TTL。
每个门户网站的最大授权人数	每个受支持的区域：1 个	否	每个门户的最大授权者数量

Name	默认值	可调整	说明
最大缓存响应大小	每个受支持的区域：104.8576 万字节	否	缓存响应的最大大小（以字节为单位）
最大组合标头大小	每个受支持的区域：1.0240 万字节	否	所有标头值的最大组合大小
每个门户的最大自定义域名	每个受支持的区域：1 个	否	每个门户的最大自定义域名数量
每人的最大文档大小 ProductRestEndpointPage	每个受支持的区域：3.2768 万字节	否	每人的最大文档大小 ProductRestEndpointPage
映射模板中的最大迭代次数	每个受支持的区域：1000 个	否	映射模板的 #foreach ... #end 循环中迭代的最大数量
最大徽标尺寸	每个支持的区域：200 千字节	否	徽标的最大尺寸
每人 ProductPage 最大尺寸	每个受支持的区域：3.2768 万字节	否	每具 ProductPage 身体的最大尺寸
最大集成超时（以毫秒为单位）	每个受支持的区域：2.9 万毫秒	是	您的账户在当前区域中允许的最大集成超时（以毫秒为单位）。只能针对区域和私有 API 提高此限制。
最大资源策略大小（以字节为单位）	每个受支持的区域：8,192 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的最大资源策略大小（以字节为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
方法 ARN 长度	每个受支持的区域：1600 字节	否	带授权方法的 ARN 长度
PortalProducts 每个门户	每个受支持的区域：200 个	否	PortalProducts 每个传送门的最大数量
PortalProducts 每个账户	每个受支持的区域：500 个	否	PortalProducts 每个账户的最大数量
每个账户的门户数	每个支持的区域：15 个	是	每个账户的最大传送门数量
私有 API	每个受支持的区域：600 个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的私有 API 的最大数量。
私有自定义域名数	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的私有自定义域名的最大数量
ProductPages 每 PortalProduct	每个受支持的区域：40 个	是	每人的最大 ProductPages 数量 PortalProduct
ProductRestEndpointPages 每 PortalProduct	每个受支持的区域：40 个	是	每人的最大 ProductRestEndpointPages 数量 PortalProduct
区域 API URL 长度	每个受支持的区域：10240 个	否	以字符数表示的区域 API 的 URL 长度
区域 API	每个受支持的区域：600 个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的区域 API 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Resources/Routes 每个 REST/WebSocket API	每个受支持的区域：300 个	是	您可以在 REST 或 WebSocket API 中包含的最大数量 resources/routes
每个 HTTP API 的路由	每个受支持的区域：300 个	是	您可以包括在 HTTP API 中的路由的最大数量
RoutingRules 每个域名	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的此账户中创建的最大 RoutingRules 每 DomainName 笔数量
阶段变量键长度	每个受支持的区域：64 个	否	阶段变量中以字符数表示的键长度
阶段变量值长度	每个受支持的区域：512 个	否	阶段变量中以字符数表示的值长度
每个阶段的阶段变量	每个受支持的区域：100 个	否	每个阶段的阶段变量
每个 API 的阶段	每个受支持的区域：10 个	是	您可以为 API 创建的阶段的最大数量
每个 VPC 链接的子网数量 (V2)	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，每个 V2 VPC 链接的子网的最大数量
每阶段的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个阶段的最大标签数。

Name	默认值	可调整	说明
限制突增速率	af-south-1：1,250 个 ap-east-2：1,250 ap-south-2：1,250 ap-southeast-3：1,250 ap-southeast-4：1,250 ap-southeast-5：1,250 ap-southeast-6：1,250 ap-southeast-7：1,250 ca-west-1：1,250 eu-central-2：1,250 eu-south-1：1,250 个 eu-south-2：1,250 il-central-1：1,250 mx-central-1：1,250	否	在当前区域内的此账户中，您每秒可以在一次突增中发送的额外请求的最大数量（RPS）

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他受支持的区域：5000 个		

Name	默认值	可调整	说明
限制率	af-south-1：2,500 个 ap-east-2：2,500 ap-south-2：2,500 ap-southeast-3：2,500 ap-southeast-4：2,500 ap-southeast-5：2,500 ap-southeast-6：2,500 ap-southeast-7：2,500 ca-west-1：2,500 eu-central-2：2,500 eu-south-1：2,500 个 eu-south-2：2,500 il-central-1：2,500 mx-central-1：2,500	是	在当前区域内的此账户中，您的 API 每秒可以接收的请求的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他受支持的区域：10,000 个		
使用计划	每个受支持的区域：300 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的使用计划的最大数量
每个 API 密钥的使用计划	每个受支持的区域：10 个	是	您可以与 API 密钥关联的使用计划的最大数量
VPC 链接	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 VPC 链接的最大数量
VPC 链接 (V2)	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 V2 VPC 链接的最大数量
WebSocket 空闲连接超时	每个受支持的区域：600 秒	否	WebSocket API 空闲连接超时。
WebSocket 帧大小	每个受支持的区域：32 KB	否	最大 WebSocket 帧大小。
WebSocket 消息负载大小	每个受支持的区域：128 KB	否	最大 WebSocket 消息负载大小。
WebSocket 新连接突发率	每个受支持的区域：500 个	否	每个区域每个账户（跨所有 WebSocket API）的突发容量新连接
WebSocket 新连接率	每个受支持的区域：500 个	是	每个区域每个账户每秒新增连接数（跨所有 WebSocket API）

有关更多信息，请参阅《API Gateway 开发人员指南》中的 Amazon API Gateway 中的配额。

AWS AppConfig 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

AWS AppConfig 的能力是 AWS Systems Manager。要查看其他 Systems Manager 功能的端点和限额，请参阅 AWS Systems Manager 终端节点和配额。

服务端点

以下各节描述了的服务终端节点 AWS AppConfig。 AWS AppConfig 使用控制平面 API 来设置和配置 AWS AppConfig 应用程序、环境、配置文件和部署策略。 AWS AppConfig 使用该 AWS AppConfig Data 服务调用数据平面 API 来检索存储的配置。

主题

- 控制面板端点
- 数据面板端点

控制面板端点

下表包含 AWS AppConfig 支持控制平面操作的 AWS Region-specific 端点。控制面板操作用于创建、更新和管理配置数据。有关更多信息，请参阅 AWS AppConfig API 参考中的 AWS AppConfig 操作。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

数据面板端点

下表包含 AWS AppConfig Data 支持数据平面操作的 AWS Region-specific 端点。数据面板操作用于检索配置数据。有关更多信息，请参阅 AWS AppConfig API 参考中的 AWS AppConfig Data 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
AWS AppConfig 托管配置存储中的配置大小限制	每个受支持的区域：2,048 KB	是	托管配置的当前最大批准限制为每个版本 4000 KB。使用托管配置无需额外费用。要压缩配置大小，请删除不必要的配置数据，或者将数据拆分到多个配置文件中。
部署大小限制	每个受支持的区域：2,048 KB	是	当前每个部署的最大批准限制为每次 AWS AppConfig 部署 4,000 KB。要压缩配置大小，请删除不必要的配置数据，或者将配置数据拆分到多个配置文件中。
应用程序的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	中的应用程序 AWS AppConfig 是为客户提供功能的逻辑代码单元（命名空间）。对小于或等于 300 的限额增加申请，将自动获批。
每个应用程序的最大配置文件数	每个受支持的区域：100 个	是	一个配置文件包含关于应用程序使用的一组特定配置数据的元数据。要减少每个应用程序所需的配置文件数，请将配置文件拆分到多个应用程序中。对小于或等于 500 的限额增加申请，将自动获批。

Name	默认值	可调整	说明
部署策略的最大数量	每个受支持的区域：20 个	是	部署策略定义配置如何在特定应用程序环境中的实例集合中部署或推广。对小于或等于 100 的限额增加申请，将自动获批。
每个应用程序的最大环境数	每个受支持的区域：20 个	是	环境对应于与应用程序相关联的一组实例。环境示例包括 beta 和 prod 等阶段，或应用程序子组件（如 Web、移动和服务）。对小于或等于 100 的限额增加申请，将自动获批。
每个应用程序的最大实验定义数	每个受支持的区域：50 个	是	实验定义配置应用程序中功能标志的 A/B 测试。要减少每个应用程序所需的实验定义数量，请存档未使用的实验定义。对小于或等于 500 的限额增加申请，将自动获批。

控制面板默认限制

API 名称	每秒事务数	可调整
Create*	10	否
Delete*	10	否
Get*	100	否

API 名称	每秒事务数	可调整
List*	10	否
StartDeployment	10	否
StopDeployment	10	否
TagResource	20	否
UntagResource	20	否
Update*	10	否
ValidateConfiguration	10	否

数据面板默认限制

处理建议	API 限制	可调整
GetConfiguration （已弃用）	500 TPS	否
GetLatestConfiguration	1000 TPS	是
StartConfigurationSession	500 TPS	是
已接收的配置	如果不使用 AWS AppConfig 代理，则每天 100 万（爆发）	是

要请求增加 `GetLatestConfiguration`、`StartConfigurationSession` 或 `Configurations received`，联系 支持。为了提高性能、可用性并降低成本，我们建议您在使用时在本地缓存配置 AWS AppConfig。 AWS AppConfig Agent 将代表您缓存配置。

AWS AppFabric 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
应用程序授权	每个受支持的区域：50 个	否	您可以在当前 AWS 区域的账户中创建的最大应用程序授权数量。
应用程序捆绑包	每个受支持的区域：1 个	否	您可以在当前 AWS 区域的账户中创建的最大应用程序捆绑包数量。

Name	默认值	可调整	说明
提取目标	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域的账户中，每次摄取可以创建的最大摄取目的地数量。 AWS
提取	每个受支持的区域：50 个	否	你可以在当前 AWS 区域的账户中创建的最大摄取次数。

Amazon 应用程序恢复控制器（ARC）端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

可用区转移

ARC中的区域偏移适用于所有地区 AWS 区域，包括北京和宁夏地区以及。 AWS GovCloud (US) ARC服务的区域切换、路由控制和就绪检查功能在北京和宁夏区域以及 AWS GovCloud (US)不可用。

对于 ARC 可用区转移 API，包括在具有可用区自动转移功能的区域中进行可用区自动转移的 API 操作，请使用以下端点。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

区域功能

对于 ARC 区域切换 API，请使用以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

使用 AWS CLI 或软件开发工具包通过 ARC Recovery Readiness API（用于就绪检查）、恢复控制配置 API 或恢复集群 API（用于路由控制）提交请求时，必须将指定 AWS 区域 为`us-west-2`。

对于 ARC 恢复就绪 API（用于就绪检查）或恢复控制配置 API，请分别使用以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）区域	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）区域	us-west-2	route53-recovery-control-config.amazonaws.com	HTTPS

对于 ARC 恢复集群 API，除了将区域指定为 `us-west-2` 外，还必须指定五个区域集群端点之一。指定的端点必须以托管要获取或更新其状态的路由控件的 ARC 集群为目标。

ARC 为以下五个区域中的每个集群创建端点：美国东部（弗吉尼亚州北部）（us-east-1）、欧洲地区（爱尔兰）（eu-west-1）、美国西部（俄勒冈州）（us-west-2）、亚太地区（东京）（ap-northeast-1）和亚太地区（悉尼）（ap-southeast-2）。路由控制提供五个区域端点，确保在发生故障时也能保持高可用性。要实现获得完整的韧性，重要的是要具备重试逻辑，可以根据需要使用所有五个端点。要了解更多信息，请参阅《Amazon Route 53 应用程序恢复控制器开发人员指南》中的使用 API 获取和更新路由控制状态和 Amazon 应用程序恢复控制器（ARC）最佳实践。

以下是 ARC 中用于路由控制的区域集群端点的示例。

端点	Region
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

服务配额

有关更多信息，请参阅《Amazon 应用程序恢复控制器（ARC）开发人员指南》中的 Amazon 应用程序恢复控制器（ARC）配额。

AWS App Mesh 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com appmesh.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appmesh.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个虚拟节点的后端	每个受支持的区域：50 个	否	每个虚拟节点的后端的最大数量
每个虚拟网关的连接 Envoy 流程	每个受支持的区域：50 个	是	每个虚拟网关的并发连接 Envoy 进程的数量
每个虚拟节点的连接 Envoy 流程	每个受支持的区域：50 个	是	每个虚拟节点的并发连接 Envoy 进程的数量
每个虚拟网关的网关路由	每个受支持的区域：10 个	是	每个虚拟网关的网关路由的数量
每个账户的网格	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户的网格的数量
每个虚拟路由器的路由	每个受支持的区域：50 个	是	每个虚拟路由器的路由的数量
每个网格的虚拟网关	每个受支持的区域：3 个	是	每个网格的虚拟网关的数量

Name	默认值	可调整	说明
每个网格的虚拟节点	每个受支持的区域：200 个	是	每个网格的虚拟节点的数量
每个网格的虚拟路由器	每个受支持的区域：200 个	是	每个网格的虚拟路由器的数量
每个网格的虚拟服务	每个受支持的区域：200 个	是	每个网格的虚拟服务的数量
每个路由的加权目标	每个受支持的区域：10 个	否	每个路由的加权目标的数量

AWS App Runner 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732ZBZKC8D32TPT
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383FTQ64HJ5772Q
亚太地区 (孟买)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469CZ3KQ8PWMCL
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752RA8799S0TI5I
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2FDI2Q9M4FZ
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z098228427VC6B3IX76ON
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Auto Scaling 配置	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的自动扩展配置的最大数量。您可以将单个自动扩展配置用于多个服务。
Connections	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的连接的最大数量。您可以将单个连接用于多个服务。
可观察性配置	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的可观察性配置的最大数量。您可以将单个可观察性配置用于多个服务。

Name	默认值	可调整	说明
Services	每个受支持的区域：30 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的服务的最大数量。
VPC 连接器	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 VPC 连接器的最大数量。您可以将单个 VPC 连接器用于多个服务。
VPC 入口连接	每个受支持的区域：1 个	否	可为单个服务创建的 VPC 入口连接的最大数量。

Amazon AppFlow 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

除了亚马逊 IP 地址之外，您不能使用 Amazon S3 存储桶策略中的 IP 允许列表来拒绝访问任何其他 AppFlow IP 地址。这是因为亚马逊在将数据放入您的 Amazon S3 存储桶时 AppFlow 使用 VPC 终端节点。

有关 Amazon 使用的 IP 地址的更多信息 AppFlow，请参阅中的 AWS IP 地址范围Amazon Web Services 一般参考。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Amazon AppFlow 流程运行规模	每个受支持的区域：100 GB	否	Amazon 在当前地区的此账户中运行的每个流程 AppFlow 可以处理的最大数据大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
亚马逊 EventBridge 活动规模	每个受支持的区域：256 KB	否	Amazon 在当前区域的该账户中每个流程中 EventBridge 可以处理的最大事件大小（以 KB 为单位）。如果您的事件超过此大小，Amazon 会 AppFlow 发布一个汇总事件，其中包含指向 Amazon S3 存储桶的指针，您可以在其中获取完整的事件。
Amplitude 流运行大小	每个受支持的区域：25 MB	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Amplitude 作为源时，每次流运行可以处理的数据的最大大小（以 MB 为单位）。
并发流运行	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以随时执行的并发流运行的最大数量。
连接器配置文件	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，连接器配置文件的最大数量。
Google Analytics 维度	每个受支持的区域：9 个	否	在当前区域内的此账户中，每次流运行可以处理的 Google Analytics 维度的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Google Analytics 指标	每个受支持的区域：10 个	否	在当前区域内的此账户中，每次流运行可以处理的 Google Analytics 指标的最大数量。
Marketo 流运行大小	每个受支持的区域：20 MB	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Marketo 作为源时，每次流运行可以处理的数据的最大大小（以 MB 为单位）。
每月流运行	每个受支持的区域：1,000 万个	是	在当前区域内的此账户中，您每月可以执行的流运行的最大数量。
Amazon AppFlow 流量运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域，Amazon 每分钟 AppFlow 可以在此账户中运行的最大计划触发流数。
Amazon S3 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Amazon S3 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
Amplitude 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Amplitude 作为源时，您每天可以运行的计划触发流的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Datadog 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Datadog 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
Dynatrace 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Dynatrace 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
Google Analytics 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Google Analytics 作为源时，您每天可以运行的计划触发流的最大数量。
Infor Nexus 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Nexus 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
Marketo 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Marketo 作为源时，您每小时可以运行的计划触发流的最大数量。
Salesforce Pardot 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Salesforce Pardot 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Salesforce 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Salesforce 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
ServiceNow 流量运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域的此账户中，当 ServiceNow 用作来源时，您每分钟可以运行的最大计划触发流数。
Singular 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Singular 作为源时，您每小时可以运行的计划触发流的最大数量。
Slack 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Slack 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
TrendMicro 流量运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域的此账户中，当 TrendMicro 用作来源时，您每小时可以运行的最大计划触发流数。
Veeva 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Veeva 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Zendesk 流运行速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，当使用 Zendesk 作为源时，您每分钟可以运行的计划触发流的最大数量。
Salesforce 事件大小	每个受支持的区域：1MB	否	在当前区域内的此账户中，每次流运行可以处理的来自 Salesforce 的事件的最大大小（以 MB 为单位）。
Salesforce 流运行数据导出大小	每个受支持的区域：500 MB	否	每次流运行您可以插入、更新或更新插入到 Salesforce 的记录的最大大小（以 MB 为单位）。如果您的源是 Amazon S3，则每个 CSV 文件的大小不得超过 125 MB。但是，您可以将多个 CSV 文件放入源存储桶或文件夹，Amazon AppFlow 将在一次流程运行中将所有数据传输到 Salesforce。
Salesforce 流运行数据导入大小	每个受支持的区域：15 GB	否	在当前区域内的此账户中，每次流运行 Salesforce 可以导入的数据的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
ServiceNow 记录	每个受支持的区域：10 万个	否	在当前区域的此账户中，每个流程运行可以处理的最大 ServiceNow 记录数。
总流量	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的流的最大数量。

有关更多信息，请参阅《亚马逊 AppFlow 用户指南》 AppFlow中的亚马逊配额。

Application Auto Scaling 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Amazon 的可扩展目标 ElastiCache	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在当前区域的此账户中为 ElastiCache 命名空间注册的最大可扩展目标数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
Amazon Keyspaces 可扩展目标	每个受支持的区域：1,500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 Cassandra 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目

Name	默认值	可调整	说明
			标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
Amazon MSK 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 Kafka 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
可扩展的目标 AppStream	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在当前区域的此账户中为 AppStream 命名空间注册的最大可扩展目标数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
Comprehend 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 Comprehend 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
DynamoDB 可扩展目标	每个受支持的区域：5,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 DynamoDB 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。

Name	默认值	可调整	说明
EC2 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 EC2 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
ECS 可扩展目标	每个受支持的区域：3000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 ECS 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
EMR 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	您可在当前区域的此账户中为 Elastic MapReduce (EMR) 命名空间注册的最大可扩展目标数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
Lambda 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 Lambda 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。

Name	默认值	可调整	说明
RDS 可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为 RDS 命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
可扩展的目标 SageMaker	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在当前区域的此账户中为 SageMaker 命名空间注册的最大可扩展目标数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
自定义资源可扩展目标	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以为自定义资源命名空间注册的可扩展目标的最大数量。可扩展目标标识了 Application Auto Scaling 的可扩展资源。
每个可扩展目标的扩展策略	每个受支持的区域：50 个	否	每个可扩展目标的扩展策略的最大数量。
每个可扩展目标的计划操作	每个受支持的区域：200 个	否	每个可扩展目标的计划操作的最大数量。
每个步进扩展策略的步进调整	每个受支持的区域：20 个	是	每个分步扩展策略的分步调整的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Application Auto Scaling 用户指南》中的 Application Auto Scaling 的限额。

AWS Application Discovery Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
正在向服务发送数据的活动代理	每个受支持的区域：1000 个	否	正在向服务发送数据的活动代理的最大数量。
每个账户的应用程序	每个受支持的区域：1000 个	否	每个账户的应用程序的最大数量。如果您达到此配额并想要导入新应用程序，则可以在 Migration Hub 控制台中或使用 DeleteApplications API 操作删除现有应用程序。
每天删除的导入记录	每个受支持的区域：25,000 个	否	每天删除导入记录的最大数量。每天从世界标准时间（UTC）00:00 开始。
每个账户导入的服务器记录	每个受支持的区域：25,000 个	否	每个账户导入服务器记录的最大数量。
每个账户导入的服务器	每个受支持的区域：1 万个	是	每个账户导入服务器的最大数量。
有检测信号，但未收集数据的不活动代理	每个受支持的区域：1 万个	否	有检测信号但未收集数据的非活动代理的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个应用程序的服务器	每个受支持的区域：400 个	否	可以与单个应用程序关联的服务器的最大数量。
每个服务器的标签	每个受支持的区域：30 个	否	用于单个服务器的标签的最大数量。

AWS Transform MGN 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	mgn.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	mgn.ca-west-1.amazonaws.com mgn.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	mgn.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
正在进行的并发任务	每个受支持的区域：20 个	否	正在进行的并发任务
正在进行的并发任务	每个受支持的区域：20 个	否	正在进行的并发任务
最大活跃源服务器	每个受支持的区域：150 个	是	最大活跃源服务器
最大活跃源服务器	每个受支持的区域：150 个	是	最大活跃源服务器
每个集群的最大 Kubernetes 应用程序数量	每个受支持的区域：100 个	否	每个集群的最大 Kubernetes 应用程序数量
每个账户的最大 Kubernetes 集群数	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大 Kubernetes 集群数
每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数	每个受支持的区域：2500 个	是	每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数
每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数	每个受支持的区域：2500 个	是	每个网络迁移定义的最大 NSX 网关策略规则数
每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数	每个受支持的区域：2500 个	是	每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数
每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数	每个受支持的区域：2500 个	是	每个网络迁移定义的最大 NSX 安全策略规则数
最大 Non-Archived 源服务器数	每个受支持的区域：4000 个	是	最大 Non-Archived 源服务器数

Name	默认值	可调整	说明
最大 Non-Archived 源服务器数	每个受支持的区域：4000 个	是	最大 Non-Archived 源服务器数
单个任务中的最大源服务器	每个受支持的区域：200 个	否	单个任务中的最大源服务器
单个任务中的最大源服务器	每个受支持的区域：200 个	否	单个任务中的最大源服务器
所有任务中的最大源服务器	每个受支持的区域：200 个	否	所有任务中的最大源服务器
所有任务中的最大源服务器	每个受支持的区域：200 个	否	所有任务中的最大源服务器
每个 AWS 账户的最大源服务器总数	每个受支持的区域：5 万个	否	每个 AWS 账户的最大源服务器总数
每个 AWS 账户的最大源服务器总数	每个受支持的区域：5 万个	否	每个 AWS 账户的最大源服务器总数
每个源服务器的最大操作数	每个受支持的区域：100 个	否	每个源服务器的最大操作数
每个源服务器的最大操作数	每个受支持的区域：20 个	否	每个源服务器的最大操作数
每个模板的最大操作数	每个受支持的区域：100 个	否	每个模板的最大操作数
每个模板的最大操作数	每个受支持的区域：20 个	否	每个模板的最大操作数
最大活动应用程序数	每个受支持的区域：200 个	否	最大活动应用程序数

Name	默认值	可调整	说明
最大活动应用程序数	每个受支持的区域：200 个	否	最大活动应用程序数
最大活跃波浪数	每个受支持的区域：200 个	否	最大活跃波浪数
最大活跃波浪数	每个受支持的区域：200 个	否	最大活跃波浪数
每个波浪的最大应用程序数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个波浪的最大应用程序数
每个波浪的最大应用程序数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个波浪的最大应用程序数
最大已存档应用程序数	每个受支持的区域：1 万个	否	最大已存档应用程序数
最大已存档应用程序数	每个受支持的区域：1 万个	否	最大已存档应用程序数
最大已存档波浪数	每个受支持的区域：1 万个	否	最大已存档波浪数
最大已存档波浪数	每个受支持的区域：1 万个	否	最大已存档波浪数
每个源服务器的最大并发任务数	每个受支持的区域：1 个	否	每个源服务器的最大并发任务数
每个源服务器的最大并发任务数	每个受支持的区域：1 个	否	每个源服务器的最大并发任务数
每个 Kubernetes 集群的最大转化次数	每个受支持的区域：5000 个	否	每个 Kubernetes 集群的最大转化次数

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个账户的最大网络迁移定义数	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个账户的最大网络迁移定义数
每个区域每个账户的最大网络迁移定义数	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个账户的最大网络迁移定义数
每个应用程序的最大源服务器数	每个受支持的区域：200 个	否	每个应用程序的最大源服务器数
每个应用程序的最大源服务器数	每个受支持的区域：200 个	否	每个应用程序的最大源服务器数
每个账户的最大目标 FSx 文件系统数	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户的最大目标 FSx 文件系统数
每个账户的最大目标 FSx 文件系统数	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户的最大目标 FSx 文件系统数

下表列出了其他信息。

资源	保留
启动历史记录	保存 10 年
单个任务日志	保存 185 天

亚马逊 AppStream 2.0 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g4dn.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.12xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g4dn.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.12xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g4dn.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.16xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g4dn.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.16xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g4dn.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.2xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g4dn.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.2xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g4dn.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.4xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g4dn.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g4dn.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.8xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g4dn.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.8xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g4dn.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g4dn.xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g4dn.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g4dn.xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.12xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g5.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.12xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.16xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g5.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.16xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.24xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g5.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.24xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.2xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g5.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.2xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.48xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g5.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.48xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.4xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g5.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.8xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g5.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.8xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g5.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g5.xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g5.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g5.xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.12xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.12xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.16xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.16xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.24xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.24xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.2xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.2xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.48xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.48xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.4xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.8xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.8xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6.xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6.xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.12xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.12xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.16xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.16xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.24xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6e.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.24xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.2xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.2xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.48xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.48xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.4xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6e.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.8xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.8xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6e.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6e.xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6e.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6e.xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6f.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6f.2xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6f.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6f.2xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6f.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6f.4xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.g6f.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6f.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.g6f.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6f.large 流媒体实例数。
Accelerated.g6f.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6f.large 媒体实例数。
Accelerated.g6f.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.g6f.xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.g6f.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.g6f.xlarge 媒体实例数。
Accelerated.gr6.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.gr6.4xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.gr6.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.gr6.4xlarge 媒体实例数。
Accelerated.gr6.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.gr6.4xlarge 流媒体实例数。
Accelerated.gr6.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.gr6.8xlarge 媒体实例数。
Accelerated.gr6f.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 Accelerated.gr6f.4xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
Accelerated.gr6f.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 Accelerated.gr6f.4xlarge 媒体实例数。
活动实例集	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的活动实例集的最大数量。
AgentAccessMCP 并发会话	每个受支持的区域：200 个	是	当前区域中每个账户的 Agent Access MCP 的最大并发活动会话数。
应用程序块生成器	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的应用程序块生成器的最大数量。
BYOL 计算优化的 2xlarge 直播实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于此账户中队列的 BYOL 计算优化型 2xlarge 流媒体实例 (stream.compute.2xlarge) 的最大数量。
BYOL 计算优化的 2xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 计算优化型 2xlarge 流式处理实例 (stream.compute.2xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
BYOL 计算优化的 4xlarge 直播实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中队列的 BYOL 计算优化型 4xlarge 流媒体实例 (stream.compute.4xlarge) 的最大数量。
BYOL 计算优化的 4xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 计算优化型 4xlarge 流式处理实例 (stream.compute.4xlarge) 的最大数量。
BYOL 计算优化的 8xlarge 流媒体实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中队列的 BYOL 计算优化的 8xlarge 流媒体实例 (stream.compute.8xlarge) 的最大数量。
BYOL 计算优化的 8xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 计算优化型 8xlarge 流式处理实例 (stream.compute.8xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
BYOL 针对舰队进行了计算优化的大型流媒体实例	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 计算优化大型流媒体实例 (stream.compute.large) 的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL 计算优化大型流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 计算优化大型流媒体实例 (stream.compute.large) 的最大数量。
BYOL 计算优化的超大型直播实例，适用于舰队	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以用于此账户中队列的 BYOL 计算优化型超大型流媒体实例 (stream.compute.xlarge) 的最大数量。
BYOL 针对图像生成器进行了计算优化的超大型直播实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 计算优化型超大型流媒体实例 (stream.compute.xlarge) 的最大数量。
BYOL graphics g6 12xlarge 舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 12xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.12xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 12xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 12xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.12xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 16xlarge 舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 16xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.16xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 16xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 16xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.16xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 适用于舰队的 24xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 24xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.24xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 24xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 24xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.24xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 2xlarge 适用于舰队的直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 2xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.2xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 2xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.2xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 4xlarge 适用于舰队的直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 4xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.4xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 4xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.4xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 8xlarge 适用于舰队的直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 8xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6.8xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 8xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 8xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6.8xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6 超大型舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6 超大型直播实例（stream.graphics.g6.xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6 超大型直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6 超大图像生成器实例（stream.graphics.g6.xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6f 2xlarge 适用于舰队的直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6f 2xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6f.2xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6f 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6f 2xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6f.2xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6f 4xlarge 舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6f 4xlarge 流媒体实例（stream.graphics.g6f.4xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6f 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6f 4xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.g6f.4xlarge）的最大数量。
BYOL graphics g6f 适用于舰队的大型直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6f 大型流媒体实例（stream.graphics.g6f.large）的最大数量。
BYOL graphics g6f 用于图像生成器的大型流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6f 大型图像生成器实例（stream.graphics.g6f.large）的最大数量。
BYOL graphics g6f 超大型舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Graphics g6f 超大型直播实例（stream.graphics.g6f.xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics g6f 超大型直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL graphics g6f 超大图像生成器实例（stream.graphics.g6f.xlarge）的最大数量。
BYOL graphics gr6 4xlarge 舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL gramics gr6 4xlarge 流媒体实例（stream.graphics.gr6.4xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics gr6 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL gramics gr6 4xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.gr6.4xlarge）的最大数量。
BYOL graphics gr6 8xlarge 适用于舰队的直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL gramics gr6 8xlarge 流媒体实例（stream.graphics.gr6.8xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL graphics gr6 8xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL gramics gr6 8xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.gr6.8xlarge）的最大数量。
BYOL graphics gr6f 4xlarge 舰队直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL Gramics gr6f 4xlarge 流媒体实例（stream.graphics.gr6f.4xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL graphics gr6f 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的 BYOL Graphics gr6f 4xlarge 图像生成器实例（stream.graphics.gr6f.4xlarge）的最大数量。
BYOL 内存优化的 2xlarge 流媒体实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中队列的 BYOL 内存优化型 2xlarge 流媒体实例 (stream.memory.2xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
BYOL 内存优化的 2xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 内存优化型 2xlarge 流式处理实例 (stream.memory.2xlarge) 的最大数量。
BYOL 内存优化的 4xlarge 流媒体实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中队列的 BYOL 内存优化型 4xlarge 流媒体实例 (stream.memory.4xlarge) 的最大数量。
BYOL 内存优化的 4xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 内存优化型 4xlarge 流式处理实例 (stream.memory.4xlarge) 的最大数量。
BYOL 内存优化的 8xlarge 流媒体实例，适用于舰队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中队列的 BYOL 内存优化型 8xlarge 流媒体实例 (stream.memory.8xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
BYOL 内存优化的 8xlarge 流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 内存优化型 8xlarge 流式处理实例 (stream.memory.8xlarge) 的最大数量。
BYOL 内存优化的大型直播实例，适用于舰队	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 内存优化大型流媒体实例 (stream.memory.large) 的最大数量。
BYOL 内存优化的大型流媒体实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 内存优化大型流媒体实例（stream.memory.large）的最大数量。
BYOL 内存优化的超大型直播实例，适用于舰队	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 内存优化型超大型流媒体实例 (stream.memory.xlarge) 的最大数量。
BYOL 内存优化的超大型直播实例，适用于图像生成器	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 内存优化型超大型流媒体实例 (stream.memory.xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于舰队的 BYOL 标准 2xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 标准 2xlarge 流媒体实例（stream.standard.2xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL 标准 2xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以用于该账户中映像生成器的 BYOL 标准 2xlarge 流媒体实例（stream.standard.2xlarge）的最大数量。
BYOL 适用于舰队的标准大型流媒体实例	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 标准大型直播实例（stream.standard.large）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL 标准大型流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中用于镜像生成器的 BYOL 标准大型流媒体实例（stream.standard.large）的最大数量。
适用于舰队的 BYOL 标准中型流媒体实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 标准媒体流媒体实例（stream.standard.medium）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 BYOL 标准中型流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中用于镜像生成器的 BYOL 标准媒体流媒体实例（stream.standard.medium）的最大数量。
适用于舰队的 BYOL 标准超大型直播实例	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的 BYOL 标准超大型直播实例（stream.standard.xlarge）的最大数量。
适用于图像生成器的 BYOL 标准 xlarge 直播实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中用于图像生成器的 BYOL 标准超大型流媒体实例（stream.standard.xlarge）的最大数量。
Compute-optimized 适用于舰队的 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的计算优化型 2xlarge 流式传输实例 (stream.compute.2xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于图像生成器的 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的计算优化型 2xlarge 流式传输实例 (stream.compute.2xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Compute-optimized 适用于舰队的 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的计算 4xlarge 流式传输实例 (stream.compute.4xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于图像生成器的 4xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的计算优化型 4xlarge 流式传输实例 (stream.compute.4xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于舰队的 8xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的计算优化型 8xlarge 流式传输实例 (stream.compute.8xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于图像生成器的 8xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的计算优化型 8xlarge 流式传输实例 (stream.compute.8xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于舰队的大型流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的计算优化型大型流式传输实例 (stream.compute.large) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Compute-optimized 适用于图像生成器的大型流媒体实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的计算优化型大型流式传输实例 (stream.compute.large) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于舰队的超大型直播实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的计算优化型 xlarge 流式传输实例 (stream.compute.xlarge) 的最大数量。
Compute-optimized 适用于图像生成器的 xlarge 直播实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的计算优化型 xlarge 流式传输实例 (stream.compute.xlarge) 的最大数量。
ComputeOptimized.c6a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.16xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.16xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.2xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.2xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.large 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.large 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6a.xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6a.xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.12xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.12xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.16xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.16xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6i.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.large 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c6i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.large 媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c6i.xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c6i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c6i.xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.16xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.16xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.2xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.2xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.large 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.large 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7a.xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7a.xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.large 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.large 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.16xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.16xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.large 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.large 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
ComputeOptimized.c7i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 ComputeOptimized.c7i.xlarge 流媒体实例数。
ComputeOptimized.c7i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 ComputeOptimized.c7i.xlarge 媒体实例数。
每个目标区域的并发映像副本	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的并发映像副本的最大数量。
并发映像更新	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的并发映像更新的最大数量。
车队	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的实例集的最大数量。
GeneralPurpose.m6a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6a.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6a.xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m6i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m6i.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m6i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m6i.xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.large 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7a.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7a.xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.m7i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.m7i.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.m7i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.m7i.xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3.2xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.t3.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3.large 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.medium 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3.medium 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.medium 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3.medium 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.small 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3.small 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.t3.small 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3.small 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3.xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3.xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3a.large 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.t3a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3a.large 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.medium 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3a.medium 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.medium 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3a.medium 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.small 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3a.small 流媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.small 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3a.small 媒体实例数。
GeneralPurpose.t3a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 GeneralPurpose.t3a.xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
GeneralPurpose.t3a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 GeneralPurpose.t3a.xlarge 媒体实例数。
用于实例集的 Graphics G4DN 12xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN 12xlarge 实例（stream.graphics.g4dn.12xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN 12xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN 12xlarge 实例（stream.graphics.g4dn.12xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G4DN 16xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN 16xlarge 实例（stream.graphics.g4dn.16xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN 16xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN 16xlarge 实例（stream.graphics.g4dn.16xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于实例集的 Graphics G4DN 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN 2xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.2xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN 2xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.2xlarge) 的最大数量。
用于实例集的 Graphics G4DN 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN 4xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.4xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN 4xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.4xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于实例集的 Graphics G4DN 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN 8xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.8xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN 8xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.8xlarge) 的最大数量。
用于实例集的 Graphics G4DN xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G4DN xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G4DN xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G4DN xlarge 实例 (stream.graphics.g4dn.xlarge) 的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 12xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 12xlarge 实例（stream.graphics.g5.12xlarg）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于映像生成器的 Graphics G5 12xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 12xlarge 实例（stream.graphics.g5.12xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 16xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 16xlarge 实例（stream.graphics.g5.16xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G5 16xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 16xlarge 实例（stream.graphics.g5.16xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 24xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 24xlarge 实例（stream.graphics.g5.24xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于映像生成器的 Graphics G5 24xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 24xlarge 实例（stream.graphics.g5.24xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 2xlarge 实例 (stream.graphics.g5.2xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G5 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 2xlarge 实例 (stream.graphics.g5.2xlarge) 的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 4xlarge 实例 (stream.graphics.g5.4xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G5 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 4xlarge 实例 (stream.graphics.g5.4xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于实例集的 Graphics G5 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 8xlarge 实例 (stream.graphics.g5.8xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G5 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 8xlarge 实例 (stream.graphics.g5.8xlarge) 的最大数量。
用于实例集的 Graphics G5 xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G5 xlarge 实例 (stream.graphics.g5.xlarge) 的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G5 xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G5 xlarge 实例 (stream.graphics.g5.xlarge) 的最大数量。
适用于舰队的 Graphics G6 12xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 12xlarge 实例（stream.graphics.g6.12xlarge）数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 Graphics G6 12xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 12xlarge 实例（stream.graphics.g6.12xlarge）数量。
适用于舰队的 Graphics G6 16xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 16xlarge 实例（stream.graphics.g6.16xlarge）数量。
适用于图像生成器的 Graphics G6 16xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 16xlarge 实例（stream.graphics.g6.16xlarge）数量。
适用于舰队的 Graphics G6 24xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 24xlarge 实例（stream.graphics.g6.24xlarge）数量。
适用于图像生成器的 Graphics G6 24xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 24xlarge 实例（stream.graphics.g6.24xlarge）数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于舰队的 Graphics G6 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 2xlarge 实例（stream.graphics.g6.2xlarge）数量。
适用于图像生成器的 Graphics G6 2xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 2xlarge 实例（stream.graphics.g6.2xlarge）数量。
适用于舰队的 Graphics G6 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 4xlarge 实例（stream.graphics.g6.4xlarge）数量。
适用于图像生成器的 Graphics G6 4xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 4xlarge 实例（stream.graphics.g6.4xlarge）数量。
适用于舰队的 Graphics G6 8xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 8xlarge 实例（stream.graphics.g6.8xlarge）数量。

Name	默认值	可调整	说明
适用于图像生成器的 Graphics G6 8xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以使用此账户中的图像生成器的最大图形 G6 8xlarge 实例（stream.graphics.g6.8xlarge）数量。
适用于舰队的 Graphics G6 超大型直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大图形 G6 超大型实例（stream.graphics.g6.xlarge）数量。
适用于图像生成器的 Graphics G6 超大型直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中用于图像生成器的最大图形 G6 超大型实例（stream.graphics.g6.xlarge）数量。
用于实例集的 Graphics G6F 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G6F 2xlarge 实例（stream.graphics.g6f.2xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G6F 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G6F 2xlarge 实例（stream.graphics.g6f.2xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于实例集的 Graphics G6F 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G6F 4xlarge 实例（stream.graphics.g6f.4xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G6F 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G6F 4xlarge 实例（stream.graphics.g6f.4xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G6F large 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G6F large 实例（stream.graphics.g6f.large）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics G6F large 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G6F large 实例（stream.graphics.g6f.large）的最大数量。
用于实例集的 Graphics G6F xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics G6F xlarge 实例（stream.graphics.g6f.xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于映像生成器的 Graphics G6F xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics G6F xlarge 实例（stream.graphics.g6f.xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics GR6 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics GR6 4xlarge 实例（stream.graphics.gr6.4xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics GR6 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics GR6 4xlarge 实例（stream.graphics.gr6.4xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics GR6 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics GR6 8xlarge 实例（stream.graphics.gr6.8xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于映像生成器的 Graphics GR6 8xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics GR6 8xlarge 实例（stream.graphics.gr6.8xlarge）的最大数量。
用于实例集的 Graphics GR6F 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的 Graphics GR6F 4xlarge 实例（stream.graphics.gr6f.4xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的 Graphics GR6F 4xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的 Graphics GR6F 4xlarge 实例（stream.graphics.gr6f.4xlarge）的最大数量。
映像生成器	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的映像生成器的最大数量。
映像共享限制	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域中，该 AWS 账户中可以与之共享一张图片的最大账户数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型的应用程序块生成器最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型的应用程序块生成器的最大数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 实例类型的应用程序块生成器最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 实例类型的应用程序块生成器的最大数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 实例类型的应用程序块生成器最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 实例类型的应用程序块生成器的最大数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 实例类型的应用程序块生成器最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 实例类型的应用程序块生成器的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型的应用程序块生成器最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型的应用程序块生成器的最大数量。
使用 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型的 Elastic 队列的最大并发会话数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为 Elastic 队列 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型使用的最大并发会话数。
使用 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.large 实例类型的 Elastic 队列的最大并发会话数	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为 Elastic 队列 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.large 实例类型使用的最大并发会话数。
使用 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.medium 实例类型的 Elastic 队列的最大并发会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为 Elastic 队列 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.medium 实例类型使用的最大并发会话数。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.small 实例类型的 Elastic 队列的最大并发会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为 Elastic 队列 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.small 实例类型使用的最大并发会话数。
使用 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型的 Elastic 队列的最大并发会话数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为 Elastic 队列 Ubuntu Pro 2404 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型使用的最大并发会话数。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数量。
使用 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 实例类型的弹性实例集的最大并发会话数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 2xlarge 流式传输实例 (stream.memory.2xlarge) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Memory-optimized 适用于图像生成器的 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 2xlarge 流式传输实例 (stream.memory.2xlarge) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 4xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 4xlarge 流式传输实例 (stream.memory.4xlarge) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 4xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 4xlarge 流式传输实例 (stream.memory.4xlarge) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 8xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 8xlarge 流式传输实例（stream.memory.8xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 8xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 8xlarge 流式传输实例（stream.memory.8xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Memory-optimized 适用于舰队的大型流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型大型流式传输实例 (stream.memory.large) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的大型流媒体实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型大型流式传输实例 (stream.memory.large) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的超大型直播实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 xlarge 流式传输实例 (stream.memory.xlarge) 的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 xlarge 直播实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 xlarge 流式传输实例 (stream.memory.xlarge) 的最大数量
Memory-optimized 适用于舰队的 z1d 12xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d 12xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.12xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d 12xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d 12xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.12xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 z1d 2xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d 2xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.2xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d 2xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d 2xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.2xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 z1d 3xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d 3xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.3xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d 3xlarge 流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d 3xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.3xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 z1d 6xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d 6xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.6xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d 6xlarge 直播实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d 6xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.6xlarge）的最大数量。
Memory-optimized z1d 适用于舰队的大型流媒体实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d large 流式传输实例（stream.memory.z1d.large）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d 大型流媒体实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d large 流式传输实例（stream.memory.z1d.large）的最大数量。
Memory-optimized 适用于舰队的 z1d 超大型直播实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的内存优化型 z1d xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.xlarge）的最大数量。
Memory-optimized 适用于图像生成器的 z1d xlarge 直播实例	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的内存优化型 z1d xlarge 流式传输实例（stream.memory.z1d.xlarge）的最大数量
MemoryOptimized.r6a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.12xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.12xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.16xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.16xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.24xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.24xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.2xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.2xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.32xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.32xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.48xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.48xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.4xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.4xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.8xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.8xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.large 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.large 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6a.xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6a.xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.12xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.12xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.16xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.16xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.24xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.24xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.2xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.2xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.32xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.32xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.4xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.4xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.8xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.8xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.large 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.large 媒体实例数。
MemoryOptimized.r6i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r6i.xlarge 流媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r6i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r6i.xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.12xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.12xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.16xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.16xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7a.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.24xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.24xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.2xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.2xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.32xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.32xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.32xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.32xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7a.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.48xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.48xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.4xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.4xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.8xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.8xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7a.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.large 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.large 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7a.xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7a.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7a.xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.12xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.12xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.12xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.12xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7i.16xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.16xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.16xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.16xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.24xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.24xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.24xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.24xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.2xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.2xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.2xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.2xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7i.48xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.48xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.48xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.48xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.4xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.4xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.4xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.4xlarge 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.8xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.8xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.8xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.8xlarge 媒体实例数。

Name	默认值	可调整	说明
MemoryOptimized.r7i.large 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.large 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.large 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.large 媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.xlarge 舰队的流媒体实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以为该账户中的队列使用的最大 MemoryOptimized.r7i.xlarge 流媒体实例数。
MemoryOptimized.r7i.xlarge 图像生成器的流式处理实例	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域中，您可以在该账户中为映像生成器使用的最大流 MemoryOptimized.r7i.xlarge 媒体实例数。
私有映像	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的私有映像的最大数量。
堆栈	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的堆栈的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于实例集的标准 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的标准 2xlarge 流式传输实例（stream.standard.2xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的标准 2xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的标准 2xlarge 流式传输实例（stream.standard.2xlarge）的最大数量。
用于实例集的标准大型流式传输实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的标准大型流式传输实例 (stream.standard.large) 的最大数量。
用于映像生成器的标准大型流式传输实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的标准大型流式传输实例 (stream.standard.large) 的最大数量。
用于实例集的标准中型流式传输实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的标准中型流式传输实例 (stream.standard.medium) 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于映像生成器的标准中型流式传输实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的标准中型流式传输实例 (stream.standard.medium) 的最大数量。
用于实例集的标准小型流式传输实例	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的标准小型流式传输实例 (stream.standard.small) 的最大数量。
用于映像生成器的标准小型流式传输实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的标准小型流式传输实例 (stream.standard.small) 的最大数量。
用于实例集的标准 xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于实例集的标准 xlarge 流式传输实例（stream.standard.xlarge）的最大数量。
用于映像生成器的标准 xlarge 流式传输实例	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以用于映像生成器的标准 xlarge 流式传输实例（stream.standard.xlarge）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
MCP 的油门速率限制 AgentAccess	每个受支持的区域：10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 AgentAccess MCP 请求数
用户池中的用户	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以在用户群体中创建的用户的最大数量。

*对于已启用 Default Internet Access (默认 Internet 访问) 的队列，配额为 100 个队列实例。如果您的部署必须支持 100 个以上的并发用户，请改为使用 NAT 网关配置。

AWS App Studio 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

有关配额的信息，请参阅《AWS App Studio 用户指南》 AWS App Studio中的配额。

AWS AppSync 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

AWS AppSync 控制面板

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS AppSync 网关

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中国（北京）	cn-north-1	appsync.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国（宁夏）	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Real-time 订阅

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国（宁夏）	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
所有 API：每个 API 的 API 密钥	每个受支持的区域：50 个	否	每个 API 的 API 密钥的最大数量
所有 API：每个 API 的身份验证提供商	每个受支持的区域：50 个	否	每个 API 的最大身份验证提供商数
所有 API：每个管道解析程序或处理程序的函数	每个受支持的区域：10 个	否	每个管道解析程序或处理程序的函数最大数量
所有 API：处理程序、解析程序和函数代码大小	每个受支持的区域：32 KB	否	在 APPSYNC_JS 运行时上运行的处理程序、解析程序和函数的最大代码大小。
所有 API：解析程序、函数和处理程序中每个循环的迭代次数	每个受支持的区域：1000 个	否	#foreach...#end 循环中迭代的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
所有 API：自定义域名的数量	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域的自定义域名的最大数量
所有 API：请求执行时间	每个受支持的区域：30 秒	否	最大请求执行时间
所有 API：解析程序、函数和处理程序的响应大小	每个受支持的区域：5 MB	否	评估解析程序、函数、处理程序模板的最大大小
所有 API：订阅有效载荷大小	每个受支持的区域：240 KB	否	通过订阅接收的消息的最大大小
所有 API：每个客户端连接的订阅量	每个受支持的区域：200 个	是	单个 WebSocket 连接中每个客户端的订阅代码语句。每个语句都允许客户端接收与特定订阅相关的多条消息。
Event API：每个区域的 API 数	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域 AppSync 的事件 API 的最大数量
Event API：每个发布请求的批处理大小	每个受支持的区域：5 个	否	一次发布操作中可以批处理的最大事件数量。
Event API：每个 API 的通道命名空间数	每个受支持的区域：50 个	是	Event API 上通道命名空间的最大数量
Event API：通道分段中允许的字符数	每个受支持的区域：50 个	否	通道分段的最大字符长度
Event API：通道中允许的分段数	每个受支持的区域：5 个	否	通道中的最大分段数
Event API：发布有效载荷大小	每个支持的区域：1.2 兆字节	否	发布操作中发送的整个有效载荷的最大大小

Name	默认值	可调整	说明
Event API：每个 API 的连接速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	每秒 Event API 连接请求的最大数量。
Event API：每个 API 的入站事件速率	每个支持的区域：每秒 1 万个	是	每秒入站事件的最大数量。每个已发布事件都会生成一个入站事件。
Event API：每个 API 的出站消息速率	每个支持的区域：每秒 1,000,000	是	每秒出站计量事件的最大数量。一个计量事件等于 5 KB 的已传输事件。
Event API：每个客户端连接的发布请求速率	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	每个 WebSocket 连接每秒发布请求的最大数量。WebSocket 还会根据请求令牌配额的比率对发布请求进行评估。
Event API：请求令牌的速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	当前区域中此账户中每秒事件 API 的最大请求令牌数量。 AWS AppSync 根据请求消耗的资源量（处理时间和内存）和发布的 5kB 消息数量来分配令牌来发布请求。
GraphQL API：每个区域的 API 数	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域的最大 GraphQL API 数量
GraphQL API：每个请求的最大批处理大小	每个受支持的区域：2,000 个	否	将发送到单个 Lambda 函数进行操作的解析器请求列表的最大长度。BatchInvoke

Name	默认值	可调整	说明
GraphQL API-最大查询长度	每个受支持的区域：1.5 万个	否	GraphQL 查询的最大长度，以令牌为单位 (15,000)。令牌是查询字符串中各个已解析的元素。超过此限制的查询将失败，并显示错误消息“已超出最大字符长度”。
GraphQL API：缓存密钥数量	每个受支持的区域：25 个	否	最大缓存密钥数量
GraphQL API：每个 API 的连接速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	每秒 GraphQL API 连接请求的最大数量。
GraphQL API：每个 API 的入站消息速率	每个支持的区域：每秒 1 万个	是	每秒入站消息的最大数量。突变调用的每种订阅类型都会生成一条入站消息。
GraphQL API：每个 API 的出站消息速率	每个支持的区域：每秒 1,000,000	是	每秒出站消息的最大数量。一条出站消息等于传送的 5 KB 有效载荷数据。

Name	默认值	可调整	说明
GraphQL API：请求令牌的速率	us-east-1：每秒 10000 个 us-east-2：每秒 1 万个 us-west-2：每秒 10000 个 ap-northeast-1：每秒 10,000 个 ap-northeast-2：每秒 10,000 ap-south-1：每秒 1 万个 ap-southeast-1：每秒 1 万个 ap-southeast-2：每秒 1 万个 eu-central-1：每秒 10,000 个 eu-west-1：每秒 10000 个 eu-west-2：每秒 1 万个 支持的所有其他区域：每秒 5,000	是	当前区域中此账户中 GraphQL API 每秒的最大请求令牌数量。 AWS AppSync 根据变更请求和查询请求消耗的资源量（处理时间和内存）为其分配令牌。有关令牌的更多详细信息，请参阅 AWS AppSync 文档中的 “监控” 部分。

Name	默认值	可调整	说明
GraphQL API：请求映射模板大小	每个受支持的区域：64 KB	否	请求映射模板的最大大小
GraphQL API：在单个请求中执行的解析程序	每个受支持的区域：1 万个	否	在单个请求中可执行的最大解析程序数量
GraphQL API：响应映射模板大小	每个受支持的区域：64 KB	否	响应映射模板的最大大小
GraphQL API：架构文档大小	每个受支持的区域：1MB	否	架构文档的最大大小
GraphQL API：每个合并 API 的源 API 关联	每个受支持的区域：10 个	是	每个合并 API 的最大源 API 关联数量。
Graphql API：订阅失效请求的比率	每个受支持的区域：每秒 100 个	否	每个区域每个账户每秒失效请求的最大数量

请求令牌的速率是指当前区域内此账户中每秒请求令牌的最大数量。 AWS AppSync 根据更改和查询请求消耗的资源量（处理时间和内存）为这些请求分配令牌。有关令牌的更多详细信息，请参阅《AWS AppSync 开发人员指南》中的使用令牌计数优化您的请求。

Amazon Athena 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

要下载最新版本的 JDBC 驱动程序及其文档，请参阅将 Athena 与 JDBC 驱动程序一起使用。

有关早期版本的 JDBC 驱动程序及其文档的更多信息，请参阅使用早期版本的 JDBC 驱动程序。

要下载最新版本和早期版本的 ODBC 驱动程序及其文档，请参阅使用 ODBC 连接到 Athena。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
活动 DDL 查询数	每个受支持的区域：20 个	是	活动 DDL 查询的数量。DDL 查询包括 CREATE TABLE 和 ALTER TABLE ADD PARTITION 查询。

Name	默认值	可调整	说明
活动 DML 查询	us-east-1：200 个 us-east-2：150 个 us-west-2：150 个 ap-northeast-1：150 个 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：100 个 ap-southeast-1：100 个 ap-southeast-2：100 个 eu-central-1：150 个 eu-west-1：150 个 eu-west-2：100 个 每个其他支持的区域：20 个	是	活动 DML 查询的数量。DML 查询包括 SELECT、CREATE TABLE AS (CTAS) 和 INSERT INTO 查询。具体配额因 AWS 地区而异。
Apache Spark DPU 并发	每个受支持的区域：160 个	否	您可为 Apache Spark 计算并发使用的 DPU 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetNamedQuery API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：2 个	否	根据速率配额扩展 BatchGetNamedQuery API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。BatchGetNamedQuery Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 BatchGetNamedQuery API 代币数量
BatchGetQueryExecution API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：2 个	否	根据速率配额扩展 BatchGetQueryExecution API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。BatchGetQueryExecution Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 BatchGetQueryExecution API 代币数量
CreateNamedQuery API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：4 个	否	根据速率配额扩展 CreateNamedQuery API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。CreateNamedQuery Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 CreateNamedQuery API 代币数量

Name	默认值	可调整	说明
DeleteNamedQuery API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：4 个	否	根据速率配额扩展 DeleteNamedQuery API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。DeleteNamedQuery Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 DeleteNamedQuery API 代币数量
GetNamedQuery API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：4 个	否	根据速率配额扩展 GetNamedQuery API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。GetNamedQuery Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 GetNamedQuery API 代币数量

Name	默认值	可调整	说明
GetQueryExecution API 的突发乘数配额	us-west-1:2 af-south-1:2 ap-east-1:2 ap-northeast-3:2 ap-south-2：2 ap-southeast-3:2 ap-southeast-4:2 ca-central-1:2 ca-west-1:2 eu-central-2：2 eu-north-1：2 eu-south-1：2 eu-south-2：2 eu-west-3:2 il-central-1:2 sa-east-1:2 每个其他支持的区域：1 个	否	根据速率配额扩展 GetQueryExecution API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。GetQueryExecution Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 GetQueryExecution API 代币数量

Name	默认值	可调整	说明
GetQueryResults API 的突发乘数配额	us-east-1：5 个 us-east-2：5 个 us-west-2：5 个 ap-northeast-1：5 个 ap-northeast-2：5 个 ap-south-1：5 个 ap-southeast-1：5 个 ap-southeast-2：5 个 eu-central-1：5 个 eu-west-1：5 个 eu-west-2：5 个 每个其他支持的区域：2 个	否	根据速率配额扩展 GetQueryResults API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。GetQueryResults Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 GetQueryResults API 代币数量

Name	默认值	可调整	说明
ListNamedQueries API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：2 个	否	根据速率配额扩展 ListNamedQueries API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。ListNamedQueries Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 ListNamedQueries API 代币数量
ListQueryExecutions API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：2 个	否	根据速率配额扩展 ListQueryExecutions API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。ListQueryExecutions Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 ListQueryExecutions API 代币数量

Name	默认值	可调整	说明
StartQueryExecution API 的突发乘数配额	us-east-1：5 个 us-east-2：5 个 us-west-2：5 个 ap-northeast-1：5 个 eu-central-1：5 个 eu-west-1：5 个 其他所有支持的区域：4	否	根据速率配额扩展 StartQueryExecution API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。StartQueryExecution Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 StartQueryExecution API 代币数量
StopQueryExecution API 的突发乘数配额	每个受支持的区域：4 个	否	根据速率配额扩展 StopQueryExecution API 的突发容量的乘数系数（Burst = Rate * BurstMultiplierQuota）。StopQueryExecution Burst 是您在该地区的账户中可以累积的最大 StopQueryExecution API 代币数量
DDL 查询超时	每个受支持的区域：600 个	否	DDL 查询在取消之前可以运行的最长时间（以分钟为单位）。DDL 查询包括 CREATE TABLE 和 CREATE TABLE ADD PARTITION 查询。

Name	默认值	可调整	说明
DML 查询超时	每个受支持的区域：30 个	是	DML 查询在取消之前可以运行的最长时间（以分钟为单位）。DML 查询包括 SELECT、CTAS 和 INSERT 查询。
每个账户的最大工作组数量	每个受支持的区域：1000 个	否	账户中可以创建的最大工作组数量。
On-demand 每个账户的 DPU	每个受支持的区域：4 个	是	此账户中所有 Spark 工作负载中可以处于活动状态的最大 DPU（数据处理单元）数量。此限制仅适用于 Athena Spark 版本 3.5，不影响 Athena Engine 版本 3。
预配置 DPU	每个受支持的区域：1000 个	否	为该账户预配置 DPU 的最大数量。
BatchGetNamedQuery API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 BatchGetNamedQuery API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetQueryExecution API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	当前地区此账户中 BatchGetQueryExecution API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）
CreateNamedQuery API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 CreateNamedQuery API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）
DeleteNamedQuery API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 DeleteNamedQuery API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
GetNamedQuery API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 GetNamedQuery API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
GetQueryExecution API 调用的补充率	us-east-1：每秒 500 us-east-2：每秒 500 us-west-2：每秒 500 ap-northeast-1：每秒 500 ap-northeast-2：每秒 500 ap-south-1：每秒 500 个 ap-southeast-1：每秒 500 ap-southeast-2：每秒 500 eu-central-1：每秒 500 eu-west-1：每秒 500 eu-west-2：每秒 500 支持的所有其他区域：每秒 100	是	当前地区此账户中 GetQueryExecution API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
GetQueryResults API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	当前地区此账户中 GetQueryResults API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）
ListNamedQueries API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 ListNamedQueries API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）
ListQueryExecutions API 调用的补充率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	当前地区此账户中 ListQueryExecutions API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
StartQueryExecution API 调用的补充率	us-east-1：每秒 100 us-east-2：每秒 100 us-west-2：每秒 100 ap-northeast-1：每秒 100 ap-northeast-2：每秒 100 ap-south-1：每秒 100 个 ap-southeast-1：每秒 100 ap-southeast-2：每秒 100 eu-central-1：每秒 100 eu-west-1：每秒 100 eu-west-2：每秒 100 支持的所有其他区域：每秒 20	是	当前地区此账户中 StartQueryExecution API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

Name	默认值	可调整	说明
StopQueryExecution API 调用的补充率	us-east-1：每秒 50 us-east-2：每秒 50 us-west-2：每秒 50 ap-northeast-1：每秒 50 ap-northeast-2：每秒 50 ap-south-1：每秒 50 个 ap-southeast-1：每秒 50 ap-southeast-2：每秒 50 eu-central-1：每秒 50 eu-west-1：每秒 50 eu-west-2：每秒 50 支持的所有其他区域：每秒 20	是	当前地区此账户中 StopQueryExecution API 的最大每秒调用速率。对于此 API，该服务按固定速率向您的账户添加令牌。一个令牌允许进行一次 API 调用。您可以为某个 API 累积的令牌最大值为（API 的补给速率配额 * API 的突发乘数配额）

有关更多信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的服务配额。

AWS Audit Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区(孟买)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
所有评估范围内的账户数	每个支持的区域：250 个	是	每个区域所有评估范围内的最大账户数量
每个框架的控件数	每个支持的区域：1,400	是	每个区域每个账户每个框架的最大控件数量
自定义控件	每个受支持的区域：500 个	是	每个区域每个账户的自定义控件的最大数量。
自定义框架	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的自定义框架的最大数量。
运行评估	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的运行评估的最大数量。

Amazon Augmented AI 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区(孟买)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整
流定义	100	是
工作人员任务模板（人工任务 UI）	100	是
In-flight每个流程定义的人工循环（私人或供应商工作团队）†	5000	否
In-flight每个流程的人工循环定义（Amazon Mechanical Turk 工作团队）†	1000	否

† 当人工循环的状态为 `InProgress` 或 `Stopping` 时，它们被视为进行中。

Amazon Aurora 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

亚马逊 Aurora MySQL-Compatible 版

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

亚马逊 Aurora PostgreSQL-Compatible 版

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（阿联酋）	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据库安全组的授权	每个受支持的区域：20 个	否	每个数据库安全组的安全组授权数
每个数据库集群的自定义终端节点	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域的此账户中，您可为每个 Aurora 数据库集群创建的自定义端点的最大数量。此值体现的是账户中数据库集群内自定义端点的最大数。账户中的其他数据库集群可能具有更少的自定义端点数。

Name	默认值	可调整	说明
自定义引擎版本	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的自定义引擎版本的最大数目
数据库集群参数组	每个受支持的区域：50 个	是	数据库集群参数组的最大数目
数据库集群	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的 Aurora 集群的最大数目
数据库实例数	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的数据库实例的最大数目
数据库分片组	每个受支持的区域：5 个	是	当前区域中此账户中 Aurora Limitless 数据库分片组的最大数
数据库子网组	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：50 个	是	数据库子网组的最大数目
数据 API HTTP 请求体大小	每个受支持的区域：4MB	否	HTTP 请求正文允许的最大大小。
数据 API 最大并发集群密钥对数	每个受支持的区域：30 个	否	当前 AWS 区域中该账户的并发数据 API 请求中唯一的 Aurora Serverless v1 数据库集群和密钥的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
数据 API 最大并发请求数	每个受支持的区域：500 个	否	针对 Aurora Serverless v1 数据库集群的数据 API 请求的最大数量，这些请求使用相同密钥且可以同时处理。当处理中的请求完成时，将对其他请求进行排队和处理。
Data API 最大结果集大小	每个受支持的区域：1MB	否	数据 API 可以返回的数据库结果集的最大大小。
数据 API 的 JSON 响应字符串的最大大小	每个受支持的区域：10 MB	否	RDS 数据 API 返回的简化 JSON 响应字符串的最大大小。
每秒 Data API 请求数	每个受支持的区域：每秒 1000 个	否	当前 AWS 区域中该账户每秒允许的最大数据 API 请求数。此限额仅适用于 Amazon Aurora Serverless v1 集群。
事件订阅	每个受支持的区域：20 个	是	事件订阅的最大数目
每个数据库集群的 IAM 角色	每个受支持的区域：5 个	是	与数据库集群关联的 IAM 角色的最大数目
每个数据库实例的 IAM 角色	每个受支持的区域：5 个	是	与数据库实例关联的 IAM 角色的最大数目
集成	每个受支持的区域：100 个	否	当前 AWS 地区此账户允许的最大集成次数
手动数据库集群快照	每个受支持的区域：100 个	是	手动数据库集群快照的最大数目

Name	默认值	可调整	说明
手动数据库实例快照数	每个受支持的区域：100 个	是	手动数据库实例快照的最大数目
选项组	每个受支持的区域：20 个	是	选项组的最大数目
参数组	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：50 个	是	参数组的最大数目
代理	每个受支持的区域：20 个	是	当前 AWS 区域中该账户允许使用的最大代理数量
每个主数据库实例的只读副本数	每个受支持的区域：15 个	是	每个主数据库实例的只读副本的最大数量。Amazon Aurora 的此限额无法调整。
预留数据库实例	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：40 个	是	当前 AWS 区域中该账户允许的最大预留数据库实例数
安全组	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：25 个	是	数据库安全组的最大数目
每个数据库子网组的子网数	每个受支持的区域：20 个	否	每个数据库子网组的子网的最大数目

Name	默认值	可调整	说明
所有数据库实例的总存储空间	每个受支持的区域：10 万个	是	EBS 卷上所有 Amazon RDS 数据库实例的最大总存储空间（以 GB 为单位）。此限额不适用于 Amazon Aurora，每个数据库集群的最大集群容量为 128TiB。

Amazon Aurora DSQL 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	dsql.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dsql.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dsql.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	dsql.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dsql.sa-east-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
集群大小	每个支持的区域：10,000 千兆字节	是	Aurora DSQL 集群的最大容量（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
			此配额同时适用于单区域集群和多区域集群。
每个集群的连接数	每个受支持的区域：10000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的每个集群的最大活动连接数量。
Multi-Region 集群	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户允许的多区域集群的最大数量。
Single-Region 集群	每个受支持的区域：20 个	是	给定区域中每个账户允许的活动集群的最大数量。

AWS Auto Scaling 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> 此页面提供与扩展计划（它是一项 AWS Auto Scaling 资源）相关的服务端点和服务限额。如果您正在尝试查找适用于 Amazon EC2 Auto Scaling 或 Application Auto Scaling 的端点和限额，请参阅以下内容：
>
> - Amazon EC2 Auto Scaling
> - Application Auto Scaling

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个扩展计划的扩展指令数	每个受支持的区域：500 个	否	每个扩展计划的扩展指令的最大数量。
扩缩计划	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域内的此账户中创建的扩展计划的最大数量。扩展计划告诉 AWS Auto Scaling 如何扩展资源集合。
每个扩展指令的目标跟踪配置	每个受支持的区域：10 个	否	每个扩展指令的目标跟踪配置的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Auto Scaling 用户指南》中的您的扩展计划的限额。

AWS MCP 服务器终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

下表显示了 AWS MCP 服务器的 AWS 区域 和终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	aws-mcp.us-east-1.api。 aws/mcp	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	aws-mcp.eu-central-1.api。 aws/mcp	HTTPS

服务配额

有关更多信息，请参阅代理工具包用户指南中的 AWS MCP 服务器配额。

AWS B2B Data Interchange 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲（巴黎）	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
功能	每个受支持的区域：100 个	是	功能的最大数量。
合作伙伴关系	每个受支持的区域：700 个	是	合作伙伴关系的最大数量。
配置文件	每个受支持的区域：5 个	是	配置文件的最大数量。
转换器	每个受支持的区域：500 个	是	转换器的最大数量。

AWS Backup 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户每个区域的备份计划数	每个受支持的区域：300 个	是	当前区域内此账户中备份计划的数量
每个账户每个区域的备份文件库数	每个受支持的区域：300 个	是	当前区域内此账户中备份文件库的数量
每个账户每个受支持服务的并发备份副本数	每个受支持的区域：5 个	否	每个账户每个受支持服务的并发备份副本的数量
每个资源的并发备份作业数	每个受支持的区域：1 个	否	每个资源的并发备份作业数
每个账户每个区域的框架控件数	每个受支持的区域：50 个	是	当前区域内此账户中框架控件的数量
每个账户每个区域的框架数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域内此账户中框架的数量
每个报告计划的框架数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个报告计划的框架的数量
最大备份嵌套级别	每个受支持的区域：10 个	是	备份允许的最大嵌套级别数
每个备份的元数据标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个备份的元数据标签的数量
每个备份文件库的恢复点数	每个受支持的区域：100 万个	是	每个备份保管库的恢复点数量
每个账户每个区域的报告计划数	每个受支持的区域：20 个	是	当前区域内此账户中报告计划的数量

Name	默认值	可调整	说明
每个备份计划的版本数	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个备份计划的版本数

如果您经常收到限制异常，请考虑使用速率限制器。

API 名称	默认 calls/sec
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan | DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFromJSON | GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy | GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	15
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
所有 API 调用的总数	50

有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的配额。

AWS Batch 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
计算环境限制	每个受支持的区域：50 个	否	每个区域每个账户的计算环境的最大数量。
每个任务队列限制的计算环境。	每个受支持的区域：3 个	否	每个作业队列的计算环境的最大数量。
作业定义大小限制	每个受支持的区域：24 个	否	最大任务定义大小（用于 RegisterJobDefinition API 操作），以 KiB 为单位。

Name	默认值	可调整	说明
任务依赖项限制	每个受支持的区域：20 个	否	每个作业的作业依赖项的最大数量。
任务有效负载大小限制	每个受支持的区域：30 个	否	最大任务负载大小（用于 SubmitJob API 操作），以 KiB 为单位。
任务队列限制	每个受支持的区域：50 个	否	每个区域每个账户的作业队列的最大数量。
最大数组大小限制	每个受支持的区域：1 万个	否	阵列作业的最大阵列大小。
Service Job 服务RequestPayload 大小	每个受支持的区域：10 个	否	ServiceRequestPayload 的最大大小（在 SubmitServiceJob API 操作中），以 KiB 为单位。
服务作业总有效载荷大小	每个受支持的区域：30 个	否	最大任务总负载大小（用于 SubmitServiceJob API 操作），以 KiB 为单位。
服务环境	每个受支持的区域：50 个	否	每个区域每个账户的服务环境的最大数量。
每个作业队列服务环境	每个受支持的区域：1 个	否	每个作业队列的服务环境的最大数量。
每个作业队列限制的共享标识符数。	每个受支持的区域：500 个	否	每个作业队列的共享标识符的最大数量。
已提交状态任务限制	每个受支持的区域：1000000 个	否	处于“SUBMITTED”（已提交）状态的作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
SubmitJob 限制每秒交易次数	每个受支持的区域：50 个	否	每个 SubmitJob 操作账户每秒的最大交易量 (TPS)。
的每秒交易次数 SubmitServiceJob	每个受支持的区域：5 个	否	每个 SubmitServiceJob 操作账户每秒的最大交易量 (TPS)。

有关更多信息，请参阅《AWS Batch 用户指南》中的服务配额。

Amazon Bedrock 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

Amazon Bedrock 服务端点

Amazon Bedrock 控制面板 API

下表提供了 Amazon Bedrock 支持的用于管理、训练和部署模型的 Region-specific 终端节点列表。使用这些端点进行 Amazon Bedrock API 操作。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Bedrock 运行时 API

下表提供了 Amazon Bedrock 支持对托管在 Amazon Bedrock 中的模型发出推理请求的 Region-specific 终端节点列表。使用这些端点进行 Amazon Bedrock 运行时 API 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon Bedrock 代理构建时 API

下表提供了 Amazon Bedrock 代理支持创建和管理代理和知识库的 Region-specific 终端节点列表。使用这些端点进行 Amazon Bedrock 代理 API 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 代理运行时 API

下表提供了 Amazon Bedrock 代理支持调用代理和查询知识库的 Region-specific 终端节点列表。使用这些端点进行 Amazon Bedrock 代理运行时 API 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 数据自动化 API

下表提供了 Amazon Bedrock 数据自动化支持的 Region-specific 终端节点列表。使用 `runtime` 字词的端点会调用蓝图和项目，从文件中提取信息。使用这些端点进行 Amazon Bedrock 数据自动化运行时 API 操作。没有 `runtime` 字词的端点用于创建蓝图和项目，提供提取指导。使用这些端点进行 Amazon Bedrock 数据自动化 API 构建时操作

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Amazon Bedrock 服务配额

> **Tip**
>
> 由于 Amazon Bedrock 有大量配额，因此我们建议您使用控制台查看服务配额，而不要使用下表。打开 Amazon Bedrock 配额。使用搜索字段查找特定查询。使用齿轮图标控制页面上显示的配额数量。

Name	默认值	可调整	说明
（高级提示优化）每个账户的活动作业数	每个受支持的区域：20 个	是	每个账户的高级提示优化（APO）活动作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（高级提示优化）每个账户的非活动作业数	每个受支持的区域：5000 个	是	每个账户的高级提示优化（APO）非活动作业的最大数量。
（自动推理）策略中的注释数	每个受支持的区域：10 个	否	自动推理策略中的最大注释数量。
（自动推理）每秒 CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 请求的最大数量。
（自动推理）每个策略的并发构建数	每个受支持的区域：2 个	否	每个自动推理策略的最大并发构建数量。
（自动推理）每个账户的并发策略构建数	每个受支持的区域：5 个	否	一个账户中并发自动推理策略构建的最大数量。
（自动推理）每秒 CreateAutomatedReasoningPolicy 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 CreateAutomatedReasoningPolicy API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 CreateAutomatedReasoningPolicyVersion 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicy 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicy API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（自动推理）每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 ExportAutomatedReasoningPolicyVersion 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicy 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicy API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyTestCase 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyTestCase API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 GetAutomatedReasoningPolicyTestResult 请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GetAutomatedReasoningPolicyTestResult API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 ListAutomatedReasoningPolicies 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ListAutomatedReasoningPolicies API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 ListAutomatedReasoningPolicyTestCases 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 ListAutomatedReasoningPolicyTestResults 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API 请求的最大数量。
（自动推理）每个账户的策略数	每个受支持的区域：100 个	否	一个账户中自动推理策略的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（自动推理）策略中的规则数	每个受支持的区域：500 个	否	自动推理策略中规则的最大数量。
（自动推理）源文档大小（MB）	每个受支持的区域：5 个	否	创建自动推理策略的最大源文档大小（MB）。
（自动推理）源文档词元数	每个支持的区域：122,880	否	创建自动推理策略时源文档中允许的最大词元数。
（自动推理）每秒 StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 请求数	每个受支持的区域：1 个	是	每秒 StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow 请求数	每个受支持的区域：1 个	是	每秒 StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API 请求的最大数量。
（自动推理）每个策略的测试数	每个受支持的区域：100 个	否	自动推理策略中测试的最大数量。
（自动推理）每个策略的类型数	每个受支持的区域：50 个	否	自动推理策略中类型的最大数量。
（自动推理）每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicy 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicy API 请求的最大数量。
（自动推理）每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（自动推理）每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase 请求数	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API 请求的最大数量。
（自动推理）策略中每个类型的值数	每个受支持的区域：50 个	否	自动推理策略中每个类型的值的最大数量。
（自动推理）策略中的变量数	每个受支持的区域：200 个	否	自动推理策略中变量的最大数量。
（自动推理）每个策略的版本数	每个受支持的区域：1000 个	否	自动推理策略中版本的最大数量。
（数据自动化）（控制台）最大文档文件大小（MB）	每个受支持的区域：200 个	否	控制台的最大文件大小
（数据自动化）（控制台）每个文档文件的最大页数	每个受支持的区域：20 个	否	控制台中每个文档的最大页数
（数据自动化）CreateBlueprint -每个账户的最大蓝图数量	每个受支持的区域：350 个	是	每个账户的最大蓝图数量
（数据自动化）CreateBlueprintVersion -每个蓝图的最大蓝图版本数	每个受支持的区域：10 个	是	每个蓝图的最大版本数量
（数据自动化）CreateDataAutomationLibrary -每个账户的最大数据自动化库数量	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户的最大数据自动化库数量
（数据自动化）字段的描述长度（字符）	每个受支持的区域：300 个	否	字段描述的最大长度（以字符为单位）

Name	默认值	可调整	说明
（数据自动化）InvokeBlueprintOptimizationAsync -蓝图优化并发任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	调用蓝图优化异步打开任务的最大数量
（数据自动化）InvokeBlueprintOptimizationAsync -每天蓝图优化任务的最大数量	每个受支持的区域：30 个	否	每天调用蓝图优化异步任务的最大数量
（数据自动化）InvokeDataAutomation（同步）-文档-最大请求数	每个受支持的区域：60 个	是	文档模式每分钟的最大 InvokeDataAutomation 请求数
（数据自动化）InvokeDataAutomation（同步）-图像-最大请求数	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 每个其他支持的区域：100 个	是	图像模态每分钟的最大 InvokeDataAutomation 请求数
（数据自动化）InvokeDataAutomationAsync -音频-最大并发作业数	us-east-1：20 个 us-west-2：20 个 每个其他支持的区域：2 个	是	调用数据自动化异步处理音频打开作业的最大数量
（数据自动化）InvokeDataAutomationAsync -文档-最大并发作业数	ap-south-1：5 个 ca-central-1：5 个 eu-south-2：5 eu-west-2：5 个 每个其他支持的区域：25 个	是	调用数据自动化异步处理文档打开作业的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
（数据自动化）InvokeDataAutomationAsync -图像-最大并发作业数	us-east-1：20 个 us-west-2：20 个 每个其他支持的区域：5 个	是	调用数据自动化异步处理图像打开作业的最大数量
（数据自动化）InvokeDataAutomationAsync -空缺职位的最大数量	每个受支持的区域：1800 个	否	调用数据自动化异步处理图像打开作业的最大数量
（数据自动化）InvokeDataAutomationAsync -视频-最大并发作业数	us-east-1：20 个 us-west-2：20 个 其他所有支持的区域：3	是	调用数据自动化异步处理视频打开作业的最大数量
（数据自动化）每个库的最大词汇短语数	每个受支持的区域：500 个	是	每个库可以配置的最大自定义词汇短语数量
（数据自动化）最高音频采样率（Hz）	每个支持的区域：48,000	否	最高音频采样率
（数据自动化）每个项目的最大蓝图数量（音频）	每个受支持的区域：1 个	否	每个项目音频的最大蓝图数量
（数据自动化）每个项目的最大蓝图数量（文档）	每个受支持的区域：40 个	否	每个项目文档的最大蓝图数量
（数据自动化）每个项目的最大蓝图数量（图像）	每个受支持的区域：1 个	否	每个项目图像的最大蓝图数量
（数据自动化）每个项目的最大蓝图数量（视频）	每个受支持的区域：1 个	否	每个项目视频的最大蓝图数量

Name	默认值	可调整	说明
（数据自动化）最大 JSON 蓝图大小（字符）	每个受支持的区域：10 万个	否	JSON 的最大大小（以字符为单位）
（数据自动化）字段层次结构的最大级别	每个受支持的区域：1 个	否	字段层次结构的最大数字级别
（数据自动化）每个文档的最大页数	每个受支持的区域：3000 个	否	每个文档的最大页数
（数据自动化）最大分辨率	每个受支持的区域：8000 个	否	图像的最大分辨率
（数据自动化）最大音频文件大小（MB）	每个受支持的区域：2048 个	否	音频的最大文件大小
（数据自动化）最大音频长度（分钟）	每个支持的区域：240	否	音频的最大长度（以分钟为单位）
（数据自动化）最大文档文件大小（MB）	每个受支持的区域：500 个	否	最大文件大小
（数据自动化）最大图像文件大小（MB）	每个受支持的区域：5 个	否	图像的最大文件大小
（数据自动化）音频蓝图的最大指令字段长度-（字符）	每个受支持的区域：500 个	是	音频蓝图的最大指令字段长度（以字符为单位）
（数据自动化）每个开始推理请求的最大蓝图数量（音频）	每个受支持的区域：1 个	否	开始推理请求中内联蓝图的最大数量
（数据自动化）每个开始推理请求的最大蓝图数量（文档）	每个受支持的区域：10 个	否	开始推理请求中内联蓝图的最大数量
（数据自动化）每个开始推理请求的最大蓝图数量（图像）	每个受支持的区域：1 个	否	开始推理请求中内联蓝图的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
（数据自动化）每个开始推理请求的最大蓝图数量（视频）	每个受支持的区域：1 个	否	开始推理请求中内联蓝图的最大数量
（数据自动化）每个蓝图的最大列表字段数量	每个受支持的区域：15 个	否	每个蓝图的最大列表字段数量
（数据自动化）最大视频文件大小（MB）	每个受支持的区域：10240 个	否	视频的最大文件大小
（数据自动化）最大视频长度（分钟）	每个支持的区域：240	否	视频的最大长度（以分钟为单位）
（数据自动化）最低音频采样率（Hz）	每个受支持的区域：8000 个	否	最低音频采样率
（数据自动化）最小音频长度（毫秒）	每个受支持的区域：500 个	否	音频的最小长度（以毫秒为单位）
（评测）并发自动模型评测作业数量	每个受支持的区域：20 个	否	在当前区域内的此账户中，您一次可以指定的最大自动模型评测作业数量。
（评测）使用人工的并发模型评测作业数量	每个受支持的区域：10 个	否	在当前区域内的此账户中，您一次可以指定的使用人工的最大模型评测作业数量。
（评测）自定义指标的数量	每个受支持的区域：10 个	否	在使用人工的模型评测作业中，您可以指定的最大自定义指标数量。

Name	默认值	可调整	说明
（评测）在基于人工的模型评测作业中的自定义提示数据集数量	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域的此账户中基于人工的模型评测作业内，您可以指定的最大自定义提示数据集的数量。
（评测）每个作业的数据集数量	每个受支持的区域：5 个	否	在自动模型评测作业中，您可以指定的最大数据集数量。这既包括自定义数据集，也包括内置提示数据集。
（评测）评测作业数量	每个受支持的区域：5000 个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的模型评测的最大数量。
（评测）每个数据集的指标数量	每个受支持的区域：3 个	否	在自动模型评测作业中，您可以为每个数据集指定的最大指标数量。这既包括自定义指标，也包括内置指标。
（评测）使用人工的模型评测作业中的模型数量	每个受支持的区域：2 个	否	在使用人工的模型评测作业中，您可以指定的最大模型数量。
（评测）自动模型评测作业中的模型数量	每个受支持的区域：1 个	否	在自动模型评测作业中，您可以指定的最大模型数量。
（评测）自定义提示数据集中的提示数量	每个受支持的区域：1000 个	否	自定义提示数据集可以包含的最大提示数量。

Name	默认值	可调整	说明
（评测）提示的大小	每个受支持的区域：4 个	否	自定义提示数据集中单个提示的最大大小（以 KB 为单位）。
（评测）工作线程的任务时间	每个受支持的区域：30 个	否	工作线程完成任务允许的最大时间长度（以天为单位）。
（流）每个流的代理节点数	每个受支持的区域：20 个	否	代理节点的最大数量。
（流）每个流的收集器节点数	每个受支持的区域：1 个	否	收集器节点的最大数量。
（流）每个流的条件节点数	每个受支持的区域：5 个	否	条件节点的最大数量。
（流）每个条件节点的条件数	每个受支持的区域：5 个	否	每个条件节点的条件的最大数量。
每秒（流量）CreateFlow 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 CreateFlow 请求数。
每秒（流量）CreateFlowAlias 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 CreateFlowAlias 请求数。
每秒（流量）CreateFlowVersion 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 CreateFlowVersion 请求数。
每秒（流量）DeleteFlow 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 DeleteFlow 请求数。
每秒（流量）DeleteFlowAlias 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 DeleteFlowAlias 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒（流量）DeleteFlowVersion 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 DeleteFlowVersion 请求数。
（流）每个流的流别名数	每个受支持的区域：10 个	否	流别名的最大数量。
（流）每个账户的流执行数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大流执行数量。
（流）每个流的流版本数	每个受支持的区域：10 个	否	流版本的最大数量。
（流）每个账户的流数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大流数量。
每秒（流量）GetFlow 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 GetFlow 请求数。
每秒（流量）GetFlowAlias 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 GetFlowAlias 请求数。
每秒（流量）GetFlowVersion 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 GetFlowVersion 请求数。
（流）每个流的内联代码节点数	每个受支持的区域：5 个	否	每个流的最大内联代码节点数量。
（流）每个流的输入节点数	每个受支持的区域：1 个	否	流输入节点的最大数量。
（流）每个流的迭代器节点数	每个受支持的区域：1 个	否	迭代器节点的最大数量。
（流）每个流的知识库节点数	每个受支持的区域：20 个	否	知识库节点的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（流）每个流的 Lambda 函数节点数	每个受支持的区域：20 个	否	Lambda 函数节点的最大数量。
（流）每个流的 Lex 节点数	每个受支持的区域：5 个	否	Lex 节点的最大数量。
每秒（流量）ListFlowAliases 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 ListFlowAliases 请求数。
每秒（流量）ListFlowVersions 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 ListFlowVersions 请求数。
每秒（流量）ListFlows 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 ListFlows 请求数。
（流）每个流的输出节点数	每个受支持的区域：20 个	否	流输出节点的最大数量。
每秒（流量）PrepareFlow 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 PrepareFlow 请求数。
（流）每个流的提示节点数	每个受支持的区域：20 个	是	提示节点的最大数量。
（流）每个流的 S3 检索节点数	每个受支持的区域：10 个	否	S3 检索节点的最大数量。
（流）每个流的 S3 存储节点数	每个受支持的区域：10 个	否	S3 存储节点的最大数量。
（流）每个流的节点总数	每个受支持的区域：40 个	否	流中节点的最大数量。
每秒（流量）UpdateFlow 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 UpdateFlow 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒（流量）UpdateFlowAlias 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 UpdateFlowAlias 请求数。
每秒（流量）ValidateFlowDefinition 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 ValidateFlowDefinition 请求数。
（护栏）每个护栏的自动推理策略数	每个受支持的区域：2 个	否	每个护栏的最大自动推理策略数量。
（护栏）上下文接地查询长度（以文本为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	上下文接地查询的最大长度（以文本为单位）
（护栏）上下文接地响应长度（以文本为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	上下文接地响应的最大长度（以文本为单位）
（护栏）上下文接地源长度（以文本为单位）	us-east-1：100 个 us-west-2：100 个 每个其他支持的区域：50 个	否	上下文接地源的最大长度（以文本为单位）
（护栏）每个主题的示例短语数	每个受支持的区域：5 个	否	每个主题可以包含的最大主题示例数量
（护栏）每个账户的护栏数	每个受支持的区域：100 个	否	账户中的最大护栏数量
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail 内容筛选策略每秒文本单位数	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 每个其他支持的区域：25 个	是	内容筛选策略每秒可处理的最大文本单元数量

Name	默认值	可调整	说明
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail 内容筛选策略每秒文本单位数（标准）	us-east-1：200 个 us-east-2:200 us-west-1：200 us-west-2：200 个 ap-northeast-1：50 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：50 ap-southeast-1：100 个 eu-central-1：50 每个其他支持的区域：25 个	是	内容筛选策略每秒可处理的最大文本单元数量。这适用于标准内容策略模型。
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail 每秒拒绝的主题策略文本单位数	us-east-1:50 us-west-2：50 每个其他支持的区域：25 个	是	被拒主题策略每秒可处理的最大文本单元数量
（Guardrails）每秒 On-demand ApplyGuardrail 拒绝的主题策略文本单位数（标准）	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 每个其他支持的区域：25 个	是	被拒主题策略每秒可处理的最大文本单元数量。这适用于标准主题策略模型。

Name	默认值	可调整	说明
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail 敏感信息每秒过滤策略文本单位数	us-east-1：500 个 us-east-2：100 us-west-1：50 us-west-2：500 个 ap-northeast-1：500 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：200 ap-southeast-1：100 个 eu-central-1:500 每个其他支持的区域：25 个	是	敏感信息筛选策略每秒可处理的最大文本单元数量

Name	默认值	可调整	说明
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail Word 筛选策略每秒文本单位数	us-east-1：500 个 us-east-2:500 us-west-1:500 us-west-2：500 个 ap-northeast-1：500 ap-northeast-2：500 ap-south-1：500 ap-southeast-1：500 eu-central-1:500 每个其他支持的区域：25 个	是	字词筛选策略每秒可处理的最大文本单元数量
（Guardrails）On-demand ApplyGuardrail 上下文基础策略文本单位每秒	每个支持的区域：106	是	上下文接地策略每秒可处理的最大文本单元数量

Name	默认值	可调整	说明
（护栏）每秒 On-demand ApplyGuardrail 请求数	us-east-1：100 个 us-east-2：100 us-west-1：100 us-west-2：100 个 ap-northeast-1：100 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：100 个 ap-southeast-1：100 个 eu-central-1：100 个 每个其他支持的区域：25 个	是	每秒允许的最大 ApplyGuardrail API 调用次数
（护栏）敏感信息筛选条件中的正则表达式实体	每个受支持的区域：30 个	否	可包含在敏感信息策略中的护栏筛选条件正则表达式的最大数量
（护栏）正则表达式长度（以字符为单位）	每个受支持的区域：500 个	否	护栏筛选条件正则表达式的最大长度（以字符为单位）
（护栏）每个护栏的主题数	每个受支持的区域：30 个	否	可以在不同护栏主题策略中定义的最大主题数

Name	默认值	可调整	说明
（护栏）每个护栏的版本数	每个受支持的区域：20 个	否	护栏可以具有的最大版本数量
（护栏）字词长度（以字符为单位）	每个受支持的区域：100 个	否	屏蔽字词列表中字词的最大长度（以字符为单位）
（护栏）字词策略规定的字词数	每个受支持的区域：1 万个	否	屏蔽字词列表中可以包含的最大字词数
（知识库）并发数 IngestKnowledgeBaseDocuments 和每个账户的 DeleteKnowledgeBaseDocuments 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	一个账户中可以同时运行的 IngestKnowledgeBaseDocuments 和 DeleteKnowledgeBaseDocuments 请求的最大数量。
（知识库）每个账户的并发摄取作业数	每个受支持的区域：5 个	否	可在账户中同时运行的摄取作业的最大数量。
（知识库）每个数据来源的并发摄取作业数	每个受支持的区域：1 个	否	一个数据来源可同时运行的摄取作业的最大数量。
（知识库）每个知识库的并发摄取作业数	每个受支持的区域：1 个	否	一个知识库可同时运行的摄取作业的最大数量。
（知识库）每秒 CreateDataSource 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 CreateDataSource API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 CreateKnowledgeBase 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 CreateKnowledgeBase API 请求的最大数量。
（知识库）每个知识库的数据来源数	每个受支持的区域：5 个	否	每个知识库的数据来源的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（知识库）每秒 DeleteDataSource 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteDataSource API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 DeleteKnowledgeBase 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteKnowledgeBase API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 DeleteKnowledgeBaseDocuments 请求数	每个受支持的区域：5 个	否	每秒 DeleteKnowledgeBaseDocuments API 请求的最大数量。
（知识库）每个摄取作业要添加或更新的文件数	每个支持的区域：5 百万个	否	每个摄取作业可摄取的新文件和更新文件的最大数量。
（知识库）每个摄取作业要删除的文件数	每个支持的区域：5 百万个	否	每个摄取作业可以删除的最大文件数。
（知识库）每个 IngestKnowledgeBaseDocuments 作业要收录的文件。	每个受支持的区域：25 个	否	每个 IngestKnowledgeBaseDocuments 请求可以载入的最大文档数。
（知识库）每秒 GenerateQuery 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 GenerateQuery API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 GetDataSource 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 GetDataSource API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 GetIngestionJob 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 GetIngestionJob API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 GetKnowledgeBase 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 GetKnowledgeBase API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（知识库）每秒 GetKnowledgeBaseDocuments 请求数	每个受支持的区域：5 个	否	每秒 GetKnowledgeBaseDocuments API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 IngestKnowledgeBaseDocuments 请求数	每个受支持的区域：5 个	否	每秒 IngestKnowledgeBaseDocuments API 请求的最大数量。
（知识库） IngestKnowledgeBaseDocuments 总有效载荷大小	每个受支持的区域：6 个	否	IngestKnowledgeBaseDocuments 请求中总负载的最大大小（以 MB 为单位）。
（知识库）包含文本内容的摄取作业文件大小	每个受支持的区域：50 个	否	摄取作业中包含文本内容（例如.txt、.pdf 或.docx 文件）的文件的最大大小（以 MB 为单位）。
（知识库）摄取作业大小	每个受支持的区域：100 个	否	摄取作业的最大大小（以 GB 为单位）。
（知识库）每个账户的知识库	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户知识库的最大数量。
（知识库）每秒 ListDataSources 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListDataSources API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 ListIngestionJobs 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListIngestionJobs API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 ListKnowledgeBaseDocuments 请求数	每个受支持的区域：5 个	否	每秒 ListKnowledgeBaseDocuments API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（知识库）每秒 ListKnowledgeBases 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListKnowledgeBases API 请求的最大数量。
（知识库）BDA 解析器的最大文件数量	每个受支持的区域：1000 个	否	将 Amazon Bedrock 数据自动化作为解析器时可以使用的最大文件数量。
（知识库）将基础模型作为解析器时的最大文件数量。	每个受支持的区域：1000 个	否	将基础模型作为解析器时可以使用的文件的最大数量。
（知识库）每秒的 Rerank 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 Rerank API 请求的最大数量。
（知识库）每秒的 Retrieve 请求数	每个受支持的区域：20 个	否	每秒 Retrieve API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 RetrieveAndGenerate 请求数	每个受支持的区域：20 个	否	每秒 RetrieveAndGenerate API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 RetrieveAndGenerateStream 请求数	每个受支持的区域：20 个	否	每秒 RetrieveAndGenerateStream API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 StartIngestionJob 请求数	每个支持的区域：0.1	否	每秒 StartIngestionJob API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 UpdateDataSource 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 UpdateDataSource API 请求的最大数量。
（知识库）每秒 UpdateKnowledgeBase 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 UpdateKnowledgeBase API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
（知识库）用户查询大小	每个受支持的区域：1000 个	否	用户查询的最大大小（以字符为单位）。
（模型自定义）每个账户的自定义模型数	每个受支持的区域：100 个	是	账户中自定义模型的最大数量。
（模型自定义） In-progress 自定义模型部署	每个受支持的区域：2 个	是	正在进行的自定义模型部署的最大数量
（模型自定义）蒸馏自定义作业的输入文件最大大小	每个受支持的区域：2 GB	否	蒸馏自定义作业的输入文件最大大小。
（模型自定义）蒸馏自定义作业的最大行长度	每个受支持的区域：16 KB	否	蒸馏自定义作业的最大行长度。
（模型自定义）蒸馏自定义作业的提示最大数量	每个受支持的区域：1.5 万个	否	蒸馏自定义作业所需的提示最大数量。
（模型自定义）Amazon Nova Canvas Fine-tuning 作业的最大训练记录数	每个受支持的区域：10000 个	是	Amazon Nova Canvas Fine-tuning 作业允许的最大记录数。
（模型自定义）Amazon Nova Micro V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度	每个支持的区域：32,000	否	Amazon Nova Micro V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度。
（模型自定义）Amazon Nova V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度	每个支持的区域：32,000	否	Amazon Nova V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度。
（模型自定义）Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度	每个支持的区域：32,000	否	Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Llama 3.1 70B Instruct V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度	每个受支持的区域：1.6 万个	否	Llama 3.1 70B Instruct V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度。
（模型自定义）Llama 3.1 8B Instruct V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度	每个支持的区域：32,000	否	Llama 3.1 8B Instruct V1 蒸馏自定义作业的最大学生式模型微调上下文长度。
（模型自定义）蒸馏自定义作业的最小提示数量	每个受支持的区域：100 个	否	蒸馏自定义作业所需的最小提示数量。
（模型自定义）计划的自定义作业数	每个受支持的区域：10 个	否	计划自定义作业的最大数量。
（模型自定义）Amazon Nova 2 Lite 每分钟按需定制模型部署请求总和	每个受支持的区域：2,000 个	否	每分钟提交给 Converse、、、和 Amazon Nova 2 Lit ConverseStream e 的按需自定义模型部署请求的总和 InvokeMod el InvokeModelWithRes ponseStream
（模型自定义）Amazon Nova Lite 每分钟按需自定义模型部署请求总和	每个受支持的区域：2,000 个	否	每分钟向 Converse、ConverseStream、和 Amazon Nova Lite InvokeModelWithRes ponseStream 操作提交的按需自定义模型部署请求的总和 InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Amazon Nova Micro 每分钟按需自定义模型部署请求总和	每个受支持的区域：2,000 个	否	每分钟向 Converse、、 ConverseStream和 Amazon Nova Micro 提交的按需自定义模型部署请求和 InvokeModelWithResponseStream 操作的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova Pro 每分钟按需自定义模型部署请求总和	每个受支持的区域：200 个	否	每分钟向 Converse、、 ConverseStream和 Amazon Nova Pro 提交的按需自定义模型部署请求和 InvokeModelWithResponseStream 操作的总和 InvokeModel
（模型自定义）Meta Llama 3.3 70B Instruct 每分钟按需自定义模型部署请求总和	每个受支持的区域：400 个	否	每分钟向 Converse、、 ConverseStream和 Meta Llama 3.3 70B Instruct 提交的按需输入和 InvokeModelWithResponseStream 输出自定义模型部署请求的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova 2 Lite 每天的按需定制模型部署令牌总和	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	每天提交给 Converse、ConverseStream、、和 Amazon Nova 2 Lite InvokeModelWithResponseStream 操作的按需自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Amazon Nova Lite 每日按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	每天提交给 Converse、、 ConverseStream、和 Amazon Nova Lite InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova Micro 每日按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	每天提交给 Converse、、、 ConverseStream 和 Amazon Nova Micro InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova Pro 每日按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：11.52 亿个	否	每天提交给 Converse、、 ConverseStream、和 Amazon Nova Pro InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Meta Llama 3.3 70B Instruct 每日按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	每天提交给 Converse、、ConverseStream和 Meta Llama 3.3 70B Instruct 的按需自定义模型部署令牌的输入和 InvokeModelWithResponseStream 输出总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova 2 Lite 每分钟按需定制模型部署令牌总和	每个受支持的区域：400 万个	否	每分钟提交给 Converse、ConverseStream、、和 Amazon Nova 2 Lite InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova Lite 每分钟按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：400 万个	否	每分钟提交给 Converse、ConverseStream、和 Amazon Nova Lite InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Amazon Nova Micro 每分钟按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：400 万个	否	每分钟提交给 Converse、、 ConverseStream、和 Amazon Nova Micro InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova Pro 每分钟按需自定义模型部署词元总和	每个支持的区域：800,000	否	每分钟提交给 Converse、、 ConverseStream、和 Amazon Nova Pro InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Meta Llama 3.3 70B Instruct 每分钟按需自定义模型部署词元总和	每个受支持的区域：30 万个	否	每分钟提交给 Converse、、 ConverseStream和 Meta Llama 3.3 70B Instruct InvokeModelWithResponseStream 操作的按需输入和输出自定义模型部署令牌的总和 InvokeModel
（模型自定义）Amazon Nova 2 Lite Fine-tuning 作业的训练和验证记录总和	每个支持的区域：2 万个	是	Amazon Nova 2 Lite Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Amazon Nova Lite Fine-tuning 作业的训练和验证记录总和	每个支持的区域：2 万个	是	Amazon Nova Lite Fine-tuning 作业允许的最大培训和验证记录总数。
（模型自定义）Amazon Nova Micro Fine-tuning 作业的训练和验证记录总和	每个支持的区域：2 万个	是	Amazon Nova Micro Fine-tuning 作业允许的最大培训和验证记录总数。
（模型自定义）Amazon Nova Pro Fine-tuning 作业的训练和验证记录总和	每个支持的区域：2 万个	是	Amazon Nova Pro Fine-tuning 作业允许的最大培训和验证记录总数。
（模型自定义）Claude 3 Haiku v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Claude 3 Haiku Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Claude 3-5-Haiku v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Claude 3-5- Fine-tuning Haiku 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 2 13B v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 2 13B Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 2 70B v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 2 70B Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.1 70B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.1 70B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Meta Llama 3.1 8B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.1 8B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.2 11B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.2 11B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.2 1B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.2 1B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.2 3B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.2 3B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.2 90B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.2 90B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Meta Llama 3.3 70B Instruct v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Meta Llama 3.3 70B Instruc Fine-tuning t 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Image Generator G1 V1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Titan Image Generator Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。

Name	默认值	可调整	说明
（模型自定义）Titan Image Generator G1 V2 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Titan Image Generator V2 Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan 多模态嵌入 G1 v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：50,000 个	是	Titan Multimodal Embed Fine-tuning dings 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Text G1-Express v1 的训练和验证记录总和继续工作 Pre-Training	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan Text Express 继续 Pre-Training 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Text G1-Express v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Titan Text Express Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Text G1-Lite v1 的训练和验证记录总和继续工作 Pre-Training	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan Text Lite 继续 Pre-Training 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Text G1-Lite v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个受支持的区域：10000 个	是	Titan Text Lite Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）Titan Text G1-Premier v1 作业的训练和验证记录总和 Fine-tuning	每个支持的区域：2 万个	是	Titan Text Premier Fine-tuning 作业允许的最大训练和验证记录总数。
（模型自定义）自定义模型部署总数	每个受支持的区域：10 个	是	自定义模型部署总数
（提示管理）每秒 CreatePrompt 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 CreatePrompt 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
（提示管理）每秒 CreatePromptVersion 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 CreatePromptVersion 请求数。
（提示管理）每秒 DeletePrompt 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 DeletePrompt 请求数。
（提示管理）每秒 GetPrompt 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 GetPrompt 请求数。
（提示管理）每秒 ListPrompts 请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 ListPrompts 请求数。
（提示管理）每个账户的提示数	每个受支持的区域：500 个	是	提示的最大数量。
（提示管理）每秒 UpdatePrompt 请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒的最大 UpdatePrompt 请求数。
（提示管理）每个提示的版本数	每个受支持的区域：10 个	否	每个提示的最大版本数量。
每个代理的 API 数	每个受支持的区域：11 个	是	可以添加到代理的 API 最大数量。
每个代理的操作组数	每个受支持的区域：20 个	是	可以添加到代理的操作组的最大数量。
每个代理的代理协作者数	每个受支持的区域：1,000 个	是	可以添加到代理的协作者代理的最大数量。
每个账户的代理数	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中代理的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
AssociateAgentKnowledgeBase 每秒请求数	每个受支持的区域：6 个	否	每秒 AssociateAgentKnowledgeBase API 请求的最大数量。
每个代理的关联别名数	每个受支持的区域：10 个	否	您可以与代理关联的别名的最大数量
每个代理的相关知识库数	每个受支持的区域：2 个	是	您可以与代理关联的知识库的最大数量。
Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Amazon Nova Premier 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Amazon Nova Premier 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude 3 Haiku 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3 Haiku 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）
Claude 3 Opus 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3 Opus 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude 3 Sonnet 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3 Sonnet 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Claude 3.5 Haiku 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3.5 Haiku 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）
Claude 3.5 Sonnet 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3.5 Sonnet 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Claude 3.5 Sonnet v2 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.7 Sonnet 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	是	提交用于 Claude 3.7 Sonnet 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude Haiku 4.5 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Claude Haiku 4.5 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude Opus 4.5 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Claude Opus 4.5 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude Opus 4.6 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Claude Opus 4.6 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Claude Sonnet 4 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	是	提交用于 Claude Sonnet 4 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude Sonnet 4.5 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Claude Sonnet 4.5 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Claude Sonnet 4.6 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	Claude Sonnet 4.6 中提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
的 Batch 推理输入文件大小（以 GB 为单位） DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：1 个	否	提交以进行批量推断的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。DeepSeek V3.2
v3 的批量推断输入文件大小（以 GB 为 DeepSeek 单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交以进行 DeepSeek v3 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Devstral 2 123B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Devstral 2 123B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
GLM 4.7 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 GLM 4.7 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
GLM 4.7 Flash 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 GLM 4.7 Flash 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
GLM 5 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 GLM 5 提交以进行批量推断的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 12B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Gemma 3 12B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 27B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Gemma 3 27B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 4B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Gemma 3 4B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Kimi K2 Thinking 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 Kimi K2 Thinking 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Kimi 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位） K2.5	每个受支持的区域：1 个	否	为 Kim K2.5 i 提交以进行批量推断的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.1 405B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.1 70B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.1 8B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.2 11B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 1B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.2 1B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.2 3B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.2 90B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 3.3 70B Instruct 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 4 Maverick 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 4 Maverick 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Llama 4 Scout 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Llama 4 Scout 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Magistral Small 2509 的 Batch 推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Magistral Small 2509 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
M2 的批量推断输入文件大小（以 GB 为 MiniMax 单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交以进行 MiniMax M2 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
的 Batch 推理输入文件大小（以 GB 为单位） MiniMax M2.1	每个受支持的区域：1 个	否	提交以进行批量推断的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。 MiniMax M2.1
的 Batch 推理输入文件大小（以 GB 为单位） MiniMax M2.5	每个受支持的区域：1 个	否	提交以进行批量推断的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。 MiniMax M2.5

Name	默认值	可调整	说明
Ministral 3 14B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Ministral 3 14B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Ministral 3 8B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Ministral 3 8B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Ministral 3B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Ministral 3B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Mistral Large 2 (24.07) 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Mistral Large 2 (24.07) 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Mistral Large 3 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Mistral Large 3 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Mistral Small 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Mistral Small 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
NVIDIA Nemotron Nano 12B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 NVIDIA Nemotron Nano 12B 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron Nano 9B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 NVIDIA Nemotron Nano 9B 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Nova 2 Lite 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Nova 2 Lite 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Nova Lite V1 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Nova Lite V1 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Nova Micro V1 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Nova Micro V1 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Nova Pro V1 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Nova Pro V1 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 OpenAI GPT OSS 120b 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 OpenAI GPT OSS 20b 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 235B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Qwen3 235B 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 32B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Qwen3 32B 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Coder 30B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Qwen3 Coder 30B 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 Coder 480B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Qwen3 Coder 480B 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Coder 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）下一页	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 Qwen3 Coder Next 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Next 80B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Qwen3 Next 80B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 VL 235B 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Qwen3 VL 235B 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Titan 多模态嵌入 G1 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Titan Text Embeddings V2 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交用于 Titan 文本嵌入 V2 批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Voxtral Mini 3B 2507 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Voxtral Mini 3B 2507 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Voxtral Small 24B 2507 的批量推理输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	为 Voxtral Small 24B 2507 提交用于批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Writer Palmyra Vision 7B 的批量推断输入文件大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：1 个	否	提交给 Writer Palmyra Vision 7B 进行批量推理的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）Next 80B	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 Next 80B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：100 个	否	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Amazon Nova Premier 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Amazon Nova Premier 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3 Haiku 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3 Haiku 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Claude 3 Opus 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3 Opus 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3 Sonnet 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3 Sonnet 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.5 Haiku 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3.5 Haiku 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.5 Sonnet 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3.5 Sonnet 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude 3.7 Sonnet 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	是	Claude 3.7 Sonnet 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude Haiku 4.5 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude Haiku 4.5 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Claude Opus 4.5 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude Opus 4.5 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Claude Opus 4.6 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude Opus 4.6 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Claude Sonnet 4 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	是	Claude Sonnet 4 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Claude Sonnet 4.5 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude Sonnet 4.5 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Claude Sonnet 4.6 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Claude Sonnet 4.6 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
的 Batch 推理任务大小（以 GB 为单位） DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：5 个	否	的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为 DeepSeek V3.2单位）。
v3 的批量推理任务大小（以 GB 为 DeepSeek 单位）	每个受支持的区域：5 个	否	DeepSeek v3 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Devstral 2 123B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Devstral 2 123B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
GLM 4.7 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	GLM 4.7 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
GLM 4.7 Flash 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	GLM 4.7 Flash 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
GLM 5 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	GLM 5 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 12B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Gemma 3 12B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 27B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Gemma 3 27B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Gemma 3 4B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Gemma 3 4B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Kimi K2 Thinking 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Kimi K2 Thinking 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Kimi 的批量推理任务大小（以 GB 为单位） K2.5	每个受支持的区域：5 个	否	Kim K2.5 i 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 1B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.2 1B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 4 Maverick 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 4 Maverick 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Llama 4 Scout 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Llama 4 Scout 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Magistral Small 2509 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Magistral Small 2509 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
M2 的批量推理任务大小（以 GB 为 MiniMax 单位）	每个受支持的区域：5 个	否	MiniMax M2 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
的 Batch 推理任务大小（以 GB 为单位） MiniMax M2.1	每个受支持的区域：5 个	否	的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为 MiniMax M2.1单位）。
的 Batch 推理任务大小（以 GB 为单位） MiniMax M2.5	每个受支持的区域：5 个	否	的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为 MiniMax M2.5单位）。
Ministral 3 14B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Ministral 3 14B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Ministral 3 8B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Ministral 3 8B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Ministral 3B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Ministral 3B 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Mistral Large 2 (24.07) 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Mistral Large 2 (24.07) 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Mistral Large 3 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Mistral Large 3 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral Small 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Mistral Small 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron Nano 12B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 12B 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
NVIDIA Nemotron Nano 9B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 9B 批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Nova Lite V1 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：100 个	否	Nova Lite V1 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Nova Micro V1 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Nova Micro V1 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Nova Pro V1 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：100 个	否	Nova Pro V1 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 235B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 235B 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 32B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 32B 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Coder 30B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 Coder 30B 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Coder 480B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 Coder 480B 批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 Coder 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）下一页	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 Coder Next 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Qwen3 VL 235B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Qwen3 VL 235B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理作业大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Titan Text Embeddings V2 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Titan 文本嵌入 V2 的批量推理作业中包含的所有输入文件的最大累计大小（以 GB 为单位）。
Voxtral Mini 3B 2507 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Voxtral Mini 3B 2507 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Voxtral Small 24B 2507 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Voxtral Small 24B 2507 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
Writer Palmyra Vision 7B 的批量推理任务大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：5 个	否	Writer Palmyra Vision 7B 的批处理推理作业中包含的所有输入文件的最大累积大小（以 GB 为单位）。
代理说明中的字符数	每个受支持的区域：2 万个	否	代理指令中字符的最大数量。
并发模型导入作业数	每个受支持的区域：1 个	否	同时进行的模型导入作业的最大数量。
CreateAgent 每秒请求数	每个受支持的区域：6 个	否	每秒 CreateAgent API 请求的最大数量。
CreateAgentActionGroup 每秒请求数	每个受支持的区域：12 个	否	每秒 CreateAgentActionGroup API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
CreateAgentAlias 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 CreateAgentAlias API 请求的最大数量。
Cross-Region Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	一分钟内您可以拨打 InvokeModel 的最大次数。 InvokeModelWithResponseStream 配额考虑了 Anthropic Claude 3.5 Haiku InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 代币的总和。
Cross-Region Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分钟模型推理请求数	us-west-2：500 个 每个其他支持的区域：100 个	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse、 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
Cross-Region Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：400 万个	是	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Anthropic Claude 3.5 Haiku ConverseStream 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-Region Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 每分钟建模推理令牌	us-west-2：400,000,000 其他支持的每个区域：800,000	是	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2，在一分钟内可提交用于模型推理的词元最大数量。配额考虑了 Converse、 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
Cross-region Amazon Nova 2 Lite 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Lite 提交模型推断的最大跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Amazon Nova 2 Omni 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Omni 提交模型推断的最大跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 亚马逊 Nova 2 Pro 预览版每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Pro 预览版提交模型推断的最大跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Amazon Nova Lite 每分钟模型推理请求数	us-east-1：4,000 us-east-2：4,000 us-west-1：4,000 us-west-2：4,000 其他支持的每个区域：400	否	对于 Amazon Nova Lite，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 亚马逊 Nova Micro 每分钟模型推理请求数	us-east-1：4,000 us-east-2：4,000 us-west-2：4,000 其他支持的每个区域：400	否	对于 Amazon Nova Micro，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 亚马逊 Nova Premier V1 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：500 个	否	对于 Amazon Nova Premier V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 亚马逊 Nova Pro 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：500 个	否	对于 Amazon Nova Pro，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude 3 Haiku 的每分钟模型推理请求数	us-east-1：2,000 个 us-west-2：2,000 个 ap-northeast-1：400 ap-southeast-1：400 每个其他支持的区域：800 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Anthropic Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Haiku 的总 InvokeModel 和。 ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude 3 Opus 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	对于 Anthropic Claude 3 Opus，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude 3 Sonnet 每分钟模型推理请求数	us-east-1：1000 个 us-west-2：1000 个 每个其他支持的区域：200 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Anthropic Claude 3 Sonnet InvokeModelWithResponseStream 的总 InvokeModel 和。 ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude 3.5 Sonnet 的每分钟模型推理请求数	us-west-2：500 个 ap-northeast-1：40 ap-southeast-1：40 eu-central-1：40 eu-west-1：40 个 eu-west-3：40 每个其他支持的区域：100 个	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse、 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
Cross-region Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分钟模型推理请求数	us-east-1:250 us-east-2：250 us-west-2：250 eu-central-1：100 个 eu-north-1：100 eu-west-1：100 eu-west-3：100 每个其他支持的区域：50 个	否	对于 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Haiku 4.5 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	对于 Anthropic Claude Haiku 4.5，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Opus 4 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：200 个	否	对于 Anthropic Claude Opus 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.1 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：50 个	否	对于 Anthropic Claude Opus 4.1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.5 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Opus 4.5 提交模型推断的最大跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.6 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 提交模型推理的最大跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：200 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每分钟模型推理请求数 1M 上下文长度	每个受支持的区域：5 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M 上下文长度的每分钟模型推理请求	每个受支持的区域：1,000 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.6 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Cohere Embed V4 每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：2,000 个	否	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region DeepSeek R1 V1 每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：200 个	否	您可以在一分钟内为 DeepSeek R1 V1 提交模型推断的最大跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 3.1 405B 每分钟模型推理请求数 Instruct	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1600 个	否	对于 Meta Llama 3.1 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1600 个	否	对于 Meta Llama 3.2 1B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1600 个	否	对于 Meta Llama 3.2 3B Instruct，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 InvokeModel、、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的请求总和。
Cross-region Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3.3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 4 Maverick V1 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 4 Maverick V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Meta Llama 4 Scout V1 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 4 Scout V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Mistral Pixtral Large 25.02 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Mistral Pixtral Large 25.02 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 稳定图像保守高档每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：4 个	否	对于 Stable Image Conservative Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像控制草图的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Control Sketch，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像控制结构的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Control Structure，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Stable Image Creative Uscale 每分钟模型推理请求	每个受支持的区域：4 个	否	对于 Stable Image Creative Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像擦除对象的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Erase Object，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像快速升级的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Fast Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Stable Image Inpaint 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Inpaint，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像输出每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：4 个	否	对于 Stable Image Outpaint，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 每分钟对稳定图像移除背景的模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Remove Background，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 稳定图像搜索和重新着色的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Search and Recolor，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 稳定图像搜索和替换的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Search and Replace，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region 《稳定图像风格指南》的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Style Guide，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 稳定图像样式传输的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Stable Image Style Transfer，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Twelve Labs Marengo 每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：200 个	否	对于 Twelve Labs Marengo，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Twelve Labs Pegasus 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：120 个	是	对于 Twelve Labs Pegasus，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。配额考虑了 Converse、 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region M TwelveLabs arengo Embed 3.0 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1,000 个	是	对于 TwelveLabs Marengo Embed 3.0，您可以在一分钟内为模型推理提交的最大跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Writer AI Palmyra X4 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Writer AI Palmyra X4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cross-region Writer AI Palmyra X5 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Writer AI Palmyra X5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 亚马逊 Nova 2 Lite 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：8,000,000	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Lite 提交用于模型推断的最大跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Amazon Nova 2 Omni 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：8,000,000	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Omni 提交用于模型推断的最大跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region 亚马逊 Nova 2 Pro 预览版每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：100 万个	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Pro 预览版提交用于模型推断的最大跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Amazon Nova Lite 每分钟建模推理令牌	us-east-1：800,000,000 us-east-2：800万个 us-west-1：800,000,000 us-west-2：800万个 所有其他支持的区域：400,000	是	对于 Amazon Nova Lite，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region 为亚马逊 Nova Micro 每分钟建模推理令牌	us-east-1：800,000,000 us-east-2：800,000,000 us-west-2：800万个 所有其他支持的区域：400,000	是	对于 Amazon Nova Micro，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region 亚马逊 Nova Premier V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：200 万个	是	对于 Amazon Nova Premier V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region 为亚马逊 Nova Pro 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：200 万个	是	对于 Amazon Nova Pro，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude 3 Haiku 每分钟建模推理令牌	us-east-1：400,000,000 us-west-2：400,000,000 ap-northeast-1：400,000 ap-southeast-1：400,000 其他支持的每个区域：600,000	是	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Anthropic Claude 3 Haiku ConverseStream 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。
Cross-region Anthropic Claude 3 Opus 每分钟建模推理代币	每个支持的区域：800,000	是	对于 Anthropic Claude 3 Opus，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude 3 Sonnet 每分钟建模推理令牌	us-east-1：2,000,000 us-west-2：2,000,000 所有其他支持的区域：400,000	是	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Anthropic Claude 3 Sonnet 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。 ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude 3.5 Sonnet 每分钟建模推理令牌	us-west-2：400,000,000 ap-northeast-1：400,000 ap-southeast-1：400,000 eu-central-1：400,000 eu-west-1：400,000 eu-west-3：400,000 其他支持的每个区域：800,000	是	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet，在一分钟内可提交用于模型推理的词元最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分钟模型推理代币	us-east-1：1,000,000 us-east-2：1,000,000 us-west-2：1,000,000 eu-central-1：100,000 eu-north-1：100,000 eu-west-1：100,000 eu-west-3：100,000 每个其他支持的区域：50,000	是	对于 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude Fable 5 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：20 万个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Fable 5 提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Haiku 4.5 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：5 百万个	是	对于 Anthropic Claude Haiku 4.5，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude Opus 4 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：20 万个	是	对于 Anthropic Claude Opus 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：50 万个	是	对于 Anthropic Claude Opus 4.1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.5 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：200 万个	是	在 Anthropic Claude Opus 4.5 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.6 V1 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：300 万个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.7 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：30,000,000	是	在 Anthropic Claude Opus 4.7 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
Cross-region Anthropic Claude Opus 4.8 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：30,000,000	是	在 Anthropic Claude Opus 4.8 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：20 万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每分钟建模推理令牌 1M 上下文长度	每个受支持的区域：100 万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 的每分钟模型推理代币	每个支持的区域：5 百万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M 上下文长度的每分钟模型推理令牌	每个受支持的区域：100 万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Anthropic Claude Sonnet 4.6 的每分钟模型推理代币	每个支持的区域：6,000,000	是	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Cohere Embed V4 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	是	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region DeepSeek R1 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：20 万个	是	您可以在一分钟内为 DeepSeek R1 V1 提交用于模型推断的最大跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 3.1 405B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：800,000	是	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Meta Llama 3.1 70B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Meta Llama 3.1 8B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 3.1 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 3.2 1B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 3.2 1B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Meta Llama 3.2 3B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 3.2 3B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的词元的最大数量。配额考虑了 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的代币总和。
Cross-region Meta Llama 3.3 70B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 3.3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Meta Llama 4 Maverick V1 每分钟建模推理代币	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 4 Maverick V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Meta Llama 4 Scout V1 每分钟建模推理代币	每个支持的区域：600,000	是	对于 Meta Llama 4 Scout V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Mistral Pixtral Large 25.02 V1 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：8 万个	是	对于 Mistral Pixtral Large 25.02 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cross-region Writer AI Palmyra X4 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：15 万个	是	对于 Writer AI Palmyra X4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cross-region Writer AI Palmyra X5 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：15 万个	是	对于 Writer AI Palmyra X5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
每个账户处于创建状态的自定义模型数	每个受支持的区域：2 个	是	处于创建状态的自定义模型的最大数量。
DeleteAgent 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteAgent API 请求的最大数量。
DeleteAgentActionGroup 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteAgentActionGroup API 请求的最大数量。
DeleteAgentAlias 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteAgentAlias API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteAgentVersion 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 DeleteAgentVersion API 请求的最大数量。
DisassociateAgentKnowledgeBase 每秒请求数	每个受支持的区域：4 个	否	每秒 DisassociateAgentKnowledgeBase API 请求的最大数量。
每个代理启用的操作组数	每个支持的区域：15 个	是	可以在代理中启用的操作组的最大数量。
每个推理配置文件的端点数	每个受支持的区域：5 个	否	推理配置文件中端点的最大数量。端点由模型和对模型的调用请求发送到的区域定义。
GetAgent 每秒请求数	每个受支持的区域：15 个	否	每秒 GetAgent API 请求的最大数量。
GetAgentActionGroup 每秒请求数	每个受支持的区域：20 个	否	每秒 GetAgentActionGroup API 请求的最大数量。
GetAgentAlias 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 GetAgentAlias API 请求的最大数量。
GetAgentKnowledgeBase 每秒请求数	每个受支持的区域：15 个	否	每秒 GetAgentKnowledgeBase API 请求的最大数量。
GetAgentVersion 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 GetAgentVersion API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova 2 Lite 每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个支持的区域：2000 个	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Lite 提交模型推断的最大全球跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Amazon Nova 2 Omni 的每分钟全球跨区域模型推理请求数	每个支持的区域：2000 个	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Omni 提交模型推断的最大全球跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Amazon Nova 2 Pro 预览版每分钟全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Pro 预览版提交模型推断的最大全球跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Haiku 4.5 每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	对于 Anthropic Claude Haiku 4.5，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Anthropic Claude Opus 4.5 每分钟全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	在 Anthropic Claude Opus 4.5 中，您可以在一分钟内为模型推理提交的最大全球跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 的每分钟全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	在 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 中，您可以在一分钟内为模型推理提交的最大全球跨区域请求数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：200 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度）每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：1,000 个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 每分钟全球跨区域模型推理请求数	每个受支持的区域：10000 个	是	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大全球跨区域请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
Cohere Embed V4 每分钟的全球跨区域模型推理请求数	每个支持的区域：2000 个	是	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
亚马逊 Nova 2 Lite 每天的全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：11,520,000,000	否	您可以在一天内为 Amazon Nova 2 Lite 提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova 2 Omni 每天的全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：11,520,000,000	否	您可以在一天内为 Amazon Nova 2 Omni 提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
亚马逊 Nova 2 Pro 预览版每天的全球跨区域模型推理令牌	每个受支持的区域：14.4 亿个	否	您可以在一天内为 Amazon Nova 2 Pro 预览版提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Fable 5 每天的全球跨区域模型推理代币	每个受支持的区域：7.2 亿个	否	您可以在一天内为 Anthropic Claude Fable 5 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Haiku 4.5 每日的全球跨区域模型推理词元数	每个支持的区域：72亿,000	否	对于 Anthropic Claude Haiku 4.5，在一日内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.5 每天的全球跨区域模型推理代币	每个支持的区域：28.8亿,000	否	在 Anthropic Claude Opus 4.5 中，您可以在一天内提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 每天的全球跨区域模型推理代币	每个支持的区域：43.2亿个	否	您可以在一天内为 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.7 每天的全球跨区域模型推理代币	每个支持的区域：43,200,000,000	否	您可以在一天内为 Anthropic Claude Opus 4.7 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Opus 4.8 每天的全球跨区域模型推理代币	每个支持的区域：43,200,000,000	否	您可以在一天内为 Anthropic Claude Opus 4.8 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每日的全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：2.88 亿个	否	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，在一日内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 每日的全球跨区域模型推理词元数	每个支持的区域：72亿,000	否	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1，在一日内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度）每日全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：14.4 亿个	否	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度），在一日内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Sonnet 4.6 每天的全球跨区域模型推理代币	每个支持的区域：86.4亿英镑	否	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，你可以在一天内提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Cohere Embed V4 每日的全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	对于 Cohere Embed V4，在一日内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Amazon Nova 2 Lite 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：8,000,000	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Lite 提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Amazon Nova 2 Omni 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：8,000,000	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Omni 提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
亚马逊 Nova 2 Pro 预览版每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个受支持的区域：100 万个	是	您可以在一分钟内为 Amazon Nova 2 Pro 预览版提交用于模型推断的最大全球跨区域令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Fable 5 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个受支持的区域：50 万个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Fable 5 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Haiku 4.5 每分钟的全球跨区域模型推理词元数	每个支持的区域：5 百万个	是	对于 Anthropic Claude Haiku 4.5，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Opus 4.5 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个受支持的区域：200 万个	是	在 Anthropic Claude Opus 4.5 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个受支持的区域：300 万个	是	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Opus 4.7 每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：30,000,000	是	在 Anthropic Claude Opus 4.7 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.8 的每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：30,000,000	是	在 Anthropic Claude Opus 4.8 中，您可以在一分钟内提交用于模型推断的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每分钟的全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：20 万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 每分钟的全球跨区域模型推理词元数	每个支持的区域：5 百万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度）每分钟的全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：100 万个	是	对于 Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度），在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 的每分钟全球跨区域模型推理令牌	每个支持的区域：6,000,000	是	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大全球跨区域代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
Cohere Embed V4 每分钟的全球跨区域模型推理词元数	每个受支持的区域：30 万个	是	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的全球跨区域词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
每个账户的导入模型数	每个受支持的区域：3 个	是	账户中导入模型的最大数量。
每个账户的推理配置文件数	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中推理配置文件最大数量。
ListAgentActionGroups 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListAgentActionGroups API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
ListAgentAliases 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListAgentAliases API 请求的最大数量。
ListAgentKnowledgeBases 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListAgentKnowledgeBases API 请求的最大数量。
ListAgentVersions 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListAgentVersions API 请求的最大数量。
ListAgents 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒 ListAgents API 请求的最大数量。
Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Amazon Nova Premier 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Amazon Nova Premier 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3 Haiku 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3 Haiku 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3 Opus 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3 Opus 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3 Sonnet 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Claude 3.5 Haiku 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3.5 Haiku 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3.5 Sonnet 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3.5 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3.5 Sonnet v2 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude 3.7 Sonnet 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	是	Claude 3.7 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude Haiku 每个批次推理作业的最小记录数 4.5	每个受支持的区域：100 个	否	Claude Haiku 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude Opus 每个批次推理作业的最小记录数 4.5	每个受支持的区域：100 个	否	Claude Opus 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude Opus 每个批次推理作业的最小记录数 4.6	每个受支持的区域：100 个	否	Claude Opus 4.6 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude Sonnet 4 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	是	Claude Sonnet 4 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Claude Sonnet 每批推理作业的最小记录数 4.5。	每个受支持的区域：100 个	否	Claude Sonnet 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Claude Sonnet 每批推理作业的最小记录数 4.6	每个受支持的区域：100 个	否	Claude Sonnet 4.6 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
每个批量推理作业的最小记录数 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：100 个	否	批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。DeepSeek V3.2
v3 每个批量推理作业的最小记录数 DeepSeek	每个受支持的区域：100 个	否	DeepSeek v3 批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Devstral 2 每批推理作业的最小记录数 123B	每个受支持的区域：100 个	否	Devstral 2 123B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
GLM 4.7 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	GLM 4.7 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
GLM 4.7 Flash 每个批处理推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	GLM 4.7 Flash 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
GLM 5 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	GLM 5 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Gemma 每批推理作业的最小记录数 3 12B	每个受支持的区域：100 个	否	Gemma 3 12B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Gemma 每批推理作业的最小记录数 3 27B	每个受支持的区域：100 个	否	Gemma 3 27B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Gemma 每批推理作业的最小记录数 3 4B	每个受支持的区域：100 个	否	Gemma 3 4B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Kimi K2 Thinking 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Kimi K2 Thinking 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Kimi 每个批次推理作业的最小记录数 K2.5	每个受支持的区域：100 个	否	Kim K2.5 i 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.1 405B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.1 70B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.1 8B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.2 11B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.2 1B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.2 1B Instruct 批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.2 3B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 3.2 90B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 3.3 70B Instruct 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 4 Maverick 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 4 Maverick 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Llama 4 Scout 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Llama 4 Scout 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Magistral Small 2509 每个批次推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Magistral Small 2509 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
M2 每个批次推理作业的最小记录数 MiniMax	每个受支持的区域：100 个	否	在 MiniMax M2 的批处理推理作业中，所有输入文件的最小记录数。
每个批量推理作业的最小记录数 MiniMax M2.1	每个受支持的区域：100 个	否	批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。MiniMax M2.1
每个批量推理作业的最小记录数 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：100 个	否	批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。MiniMax M2.5
Ministral 3 每批推理作业的最小记录数 14B	每个受支持的区域：100 个	否	Ministral 3 14B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Ministral 3 8B 每个批次推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Ministral 3 8B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Ministral 3B 每个批次推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Ministral 3B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Mistral Large 2（24.07）每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Mistral Large 2（24.07）的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Mistral Large 每批推理作业的最小记录数 3	每个受支持的区域：100 个	否	Mistral Large 3 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Mistral Small 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Mistral Small 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 12B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
NVIDIA Nemotron Nano 9B 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	NVIDIA Nemotron Nano 9B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Nova 2 Lite 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Nova 2 Lite 批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Nova Lite V1 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Nova Lite V1 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Nova Micro V1 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Nova Micro V1 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Nova Pro V1 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Nova Pro V1 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
OpenAI GPT OSS 120b 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
OpenAI GPT OSS 20b 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 每批推理作业的最小记录数 120b	每个受支持的区域：100 个	否	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
OpenAI GPT OSS Safeguard 每批推理作业的最小记录数 20b	每个受支持的区域：100 个	否	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 235B 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 235B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 32B 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 32B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 Coder 30B 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 Coder 30B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 Coder 480B 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 Coder 480B 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 Coder 每个批量推理作业的最小记录数下一页	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 Coder Next 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 每个批量推理作业的最小记录数 Next 80B	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 Next 80B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Qwen3 VL 235B 每个批处理推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Qwen3 VL 235B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Titan 多模态嵌入 G1 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Titan 文本嵌入 V2 每个批量推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Titan 文本嵌入 V2 的批量推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Voxtral Mini 3B 2507 每个批次推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Voxtral Mini 3B 2507 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Voxtral Small 24B 2507 每个批次推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Voxtral Small 24B 2507 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Writer Palmyra Vision 7B 每批推理作业的最小记录数	每个受支持的区域：100 个	否	Writer Palmyra Vision 7B 的批处理推理作业中所有输入文件的最小记录数。
Amazon Nova Pro V1 每天的模型调用最大延迟优化令牌	每个支持的区域：57,600,000	否	您可以在一天内为 Amazon Nova Pro V1 提交用于延迟优化模型推断的最大令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
AI21 Labs Jamba 1.5 Labs 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	AI21 Labs Jamba 1.5 Labs 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova 2 Lite 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话为两倍）	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	Amazon Nova 2 Lite 模型推理的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Amazon Nova 2 Omni 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻倍）	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	Amazon Nova 2 Omni 模型推理的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova 2 Pro Pro Preview 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话为两倍）	每个受支持的区域：7.2 亿个	否	亚马逊 Nova 2 Pro 预览版模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Amazon Nova Lite 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	Amazon Nova Lite 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova Micro 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：57.6 亿个	否	亚马逊 Nova Micro 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Amazon Nova Premier V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：14.4 亿个	否	Amazon Nova Premier V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova Pro 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话为两倍）	每个受支持的区域：14.4 亿个	否	Amazon Nova Pro 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude 3 Haiku 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	us-east-1：28.8 亿,000 us-west-2：28.8 亿,000 ap-northeast-1：288,000,000 ap-southeast-1：288,000,000 其他支持的每个区域：4.32,000,000	否	Anthropic Claude 3 Haiku 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude 3.5 Haiku 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：28.8亿,000	否	Anthropic Claude 3.5 Haiku 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：28.8亿,000	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	us-east-1：28.8 亿,000 us-west-2：28.8 亿,000 其他支持的区域各为：5.76亿,000	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：7.2 亿个	否	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Fable 5 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1.44 亿个	否	Anthropic Claude Fable 5 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Haiku 4.5 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个支持的区域：360亿个	否	Anthropic Claude Haiku 4.5 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4 V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1.44 亿个	否	Anthropic Claude Opus 4 V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Opus 4.1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：3.6 亿个	否	Anthropic Claude Opus 4.1 的模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.5 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：14.4 亿个	否	Anthropic Claude Opus 4.5 的模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Opus 4.6 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：21.6亿个	否	Anthropic Claude Opus 4.6 V1 模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Opus 4.7 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：21,600,000,000	否	Anthropic Claude Opus 4.7 的模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Opus 4.8 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：21,600,000,000	否	Anthropic Claude Opus 4.8 的模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1.44 亿个	否	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1（100 万上下文长度）每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：7.2 亿个	否	Anthropic Claude Sonnet 4 V1（100 万上下文长度）的模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个支持的区域：360,000,000	否	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度）每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：7.2 亿个	否	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1（100 万上下文长度）模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude Sonnet 4.6 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：43.2亿个	否	Anthropic Claude Sonnet 4.6 模型推理的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Cohere Embed V4 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：2.16 亿个	否	Cohere Embed V4 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
DeepSeek R1 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1.44 亿个	否	DeepSeek R1 V1 模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
DeepSeek V3 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	DeepSeek V3 V1 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
每天的模型调用最大代币数量 DeepSeek V3.2 （跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	用于模型推断的每日最大代币。 DeepSeek V3.2 合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
GPT OSS Safeguard 120B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	GPT OSS Safeguard 120B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
GPT OSS Safeguard 每天的模型调用最大代币上限 20B（跨区域调用翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	GPT OSS Safeguard 20B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Gemma 3 每天的模型调用最大代币上限 12B（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Gemma 3 12B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Gemma 3 27B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Gemma 3 27B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Gemma 3 4B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Gemma 3 4B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Kimi K2 Thinking 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Kimi K2 Thinking 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Magistral Small 1.2 的每日模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Magistral Small 1.2 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Meta Llama 3.2 11B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 3.2 11B Instruct 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Meta Llama 3.2 1B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 3.2 1B Instruct 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Meta Llama 3.2 3B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 3.2 3B Instruct 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Meta Llama 3.2 90B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 3.2 90B Instruct 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Meta Llama 4 Maverick V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 4 Maverick V1 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Meta Llama 4 Scout V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻倍）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Meta Llama 4 Scout V1 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
每天的模型调用最大代币数量 MiniMax M2.5（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	用于模型推断的每日最大代币。 MiniMax M2.5 合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Minimax M2 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Minimax M2 模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Minimax 每天的模型调用最大代币上限 M2.1（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Min M2.1 imax 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Ministral 14B 3.0 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Ministral 14B 3.0 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Ministral 3B 3.0 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Ministral 3B 3.0 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Ministral 8B 3.0 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Ministral 8B 3.0 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral AI Mistral 7B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Mistral AI Mistral 7B Instruct 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Mistral AI Mistral Large 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻倍）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Mistral AI Mistral Large 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral AI Mistral Small 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻倍）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Mistral AI Mistral Small 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：4.32 亿个	否	Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral Devstral 2 每天的模型调用最大代币上限 123b（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Mistral Devstral 2 模型推断的每日最大代币上限 123b。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Mistral Large 3 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Mistral Large 3 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：57,600,000	否	Mistral Pixtral Large 25.02 V1 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Moonshot AI Kimi 每天的模型调用最大代币上限 K2.5（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Moonshot AI Kimi 模型推断的每日最大代币上限。K2.5合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
NVIDIA Nemotron Nano 2 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	NVIDIA Nemotron Nano 2 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Nemotron Nano 3 30B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Nemotron Nano 3 30B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
OpenAI GPT OSS 120B 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	OpenAI GPT OSS 120B 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
OpenAI GPT OSS 20B 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	OpenAI GPT OSS 20B 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 235B a22b 2507 V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 235B a22b 2507 V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Qwen3 32B V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 32B V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 Coder 30B a3b V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 Coder 30B a3b V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Qwen3 Coder 480B a35b V1 每日的模型调用最大词元数量（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 Coder 480B a35b V1 模型推理的每日最大词元数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 Coder Next 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 Coder Next 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Qwen3 Next 80B A3B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 Next 80B A3B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 VL 235B A22B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Qwen3 VL 235B A22B 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Voxtral Mini 1.0 的每日模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Voxtral Mini 1.0 模型推理的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Voxtral Small 1.0 的每日模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Voxtral Small 1.0 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Writer AI Palmyra X4 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：108,000,000	否	Writer AI Palmyra X4 V1 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Writer AI Palmyra X5 V1 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个支持的区域：108,000,000	否	Writer AI Palmyra X5 V1 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Writer Palmyra Vision 7B 每天的模型调用最大代币上限（跨区域通话翻了一番）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Writer Palmyra Vision 7B 模型推理的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
Z.ai GLM 5 的每日模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Z.ai GLM 5 模型推断的每日最大代币数量。合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
每天的模型调用最大代币数量 Z.ai GLM-4.7 （跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	用于模型推断的每日最大代币。 Z.ai GLM-4.7 合并对 Converse、和、ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。

Name	默认值	可调整	说明
Z.ai GLM-4.7 Flash 每天的模型调用最大代币上限（跨区域调用翻倍）	每个受支持的区域：1440 亿个	否	Z.ai GLM-4.7 Flash 模型推断的每日最大代币上限。合并对 Converse、和、 ConverseStream的所有请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和。 InvokeModelWithResponseStream 跨区域调用翻倍；对于已批准的 TPM 增加则不适用。
基础模型中的模型单位无承诺预置吞吐量	每个受支持的区域：0 个	是	在基础模型的无承诺预置吞吐量中可以分配的模型单位的最大数量
自定义模型中的模型单位无承诺预置吞吐量	每个受支持的区域：0 个	是	在自定义模型的无承诺预置吞吐量中可以分配的模型单位的最大数量
AI21 Labs Mid 每个预配置模型的模型单位 Jurassic-2	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 AI21 Labs Mid 的预配置模型的最大模型单位数。 Jurassic-2
AI21 Labs Ultra 的每个预配置模型的模型单位 Jurassic-2	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 AI21 Labs Ultra 的预配置模型的最大模型单位数。 Jurassic-2
Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 每个预配置型号的型号单位	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 预配置型号的最大模型单位数量。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova Canvas 每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Canvas 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 文本嵌入 G1 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan 文本嵌入 G1 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 图像生成器 G1 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan 图像生成器 G1 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 图像生成器 G2 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan 图像生成器 G2 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 简捷版 V1 4K 每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan Text 简捷版 V1 4K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 多模态嵌入 G1 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan 多模态嵌入 G1 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan 文本嵌入 V2 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan 文本嵌入 V2 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Titan Text G1 – 快捷版 8K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan Text G1 – 快捷版 8K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Amazon Titan Text 高级版 V1 32K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Titan Text 高级版 V1 32K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3 Haiku 200K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3 Haiku 200K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3 Haiku 48K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3 Haiku 48K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3 Sonnet 200K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3 Sonnet 200K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3 Sonnet 28K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3 Sonnet 28K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet 18K 每个预配置模型的模型单位 V1.0	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.7 Sonnet 18K 的预配置模型的最大模型单位数。 V1.0
Anthropic Claude 3.7 Sonnet 200K 每个预配置模型的模型单位 V1.0	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.7 Sonnet 200K 的预配置模型的最大模型单位数。 V1.0
Anthropic Claude 3.7 Sonnet 51K 每个预配置模型的模型单位 V1.0	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 3.7 Sonnet 51K 的预配置模型的最大模型单位数。 V1.0
Anthropic Claude Instant V1 100K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude Instant V1 100K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude V2 100K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude V2 100K 的预置模型的模型单位的最大数量。
Anthropic Claude V2 18K 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude V2 18K 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Anthropic Claude 18K 每个预配置模型的模型单位 V2.1	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 18K 的预配置模型的最大模型单位数。 V2.1
Anthropic Claude 200K 每个预配置模型的模型单位 V2.1	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Anthropic Claude 200K 的预配置模型的最大模型单位数。 V2.1
Cohere Command 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Command 的预置模型的模型单位的最大数量。
Cohere Command Light 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Command Light 的预置模型的模型单位的最大数量。
Cohere Command R 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Command R 128k 的预置模型的模型单位的最大数量。
Cohere Command R Plus 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Command R Plus 128k 的预置模型的模型单位的最大数量。
Cohere Embed English 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Embed English 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Cohere Embed Multilingual 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Cohere Embed Multilingual 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 2 13B 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 2 13B 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 2 70B 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 2 70B 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 2 Chat 13B 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 2 Chat 13B 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 2 Chat 70B 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 2 Chat 70B 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3 70B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3 70B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3 8B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3 8B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.1 70B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.1 8B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3.2 11B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.2 11B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.2 1B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.2 3B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Meta Llama 3.2 90B Instruct 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Meta Llama 3.2 90B Instruct 的预置模型的模型单位的最大数量。
Mistral Large 2407 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Mistral Large 2407 的预置模型的模型单位的最大数量。
Mistral Small 的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Mistral Small 的预置模型的模型单位的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
St Stability.ai able Diffusion XL 0.8 的每个预配置模型的模型单位	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 St Stability.ai able Diffusion XL 0.8 的预配置模型的最大模型单位数
St Stability.ai able Diffusion XL 1.0 的每个预配置模型的模型单位	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 St Stability.ai able Diffusion XL 1.0 的预配置模型的最大模型单位数。
Amazon Nova Micro 的 128k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Micro 的 128k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量
Amazon Nova Lite 的 24k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Lite 的 24k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量
Amazon Nova Micro 的 24k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Micro 的 24k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量
Amazon Nova Pro 的 24k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Pro 的 24k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量
Amazon Nova Lite 的 300k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Lite 的 300k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Nova Pro 的 300k 上下文长度变体的每个预置模型的模型单位数	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给 Amazon Nova Pro 的 300k 上下文长度变体的预置模型的模型单位的最大数量。
为 Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M 创建的预置吞吐量的模型单位（带承诺）	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给为 Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M 创建的预置吞吐量的模型单位的最大数量（带承诺）。
为 Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K 创建的预置吞吐量的模型单位（带承诺）	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给为 Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K 创建的预置吞吐量的模型单位的最大数量（带承诺）。
为 Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K 创建的预置吞吐量的模型单位（带承诺）	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给为 Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K 创建的预置吞吐量的模型单位的最大数量（带承诺）。
为 Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M 创建的预置吞吐量的模型单位（带承诺）	每个受支持的区域：0 个	是	可以分配给为 Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M 创建的预置吞吐量的模型单位的最大数量（带承诺）。
No-commitment 为基本型号 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 创建的预配置吞吐量的模型单位	每个受支持的区域：0 个	否	可以分配给为基本型号 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 创建的预配置吞吐量的最大模型单位数，无需承诺

Name	默认值	可调整	说明
No-commitment 为自定义型号 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 创建的预配置吞吐量的模型单位	每个受支持的区域：0 个	否	可以分配给为自定义型号 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K 创建的预配置吞吐量的最大模型单位数，无需承诺。
每个账户的自定义提示路由器数量	每个受支持的区域：500 个	否	您可以为每个区域的每个账户创建的自定义提示路由器的最大数量。
On-Demand，Amazon Nova Pro V1 的每分钟延迟优化模型推理请求	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Nova Pro V1 提交的按需延迟优化请求以进行模型推断的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-Demand，Meta Llama 3.1 405B Instruct 每分钟延迟优化的模型推理请求	每个受支持的区域：100 个	否	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需延迟优化请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-Demand，Meta Llama 3.1 70B Instruct 每分钟延迟优化的模型推理请求	每个受支持的区域：100 个	否	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需延迟优化请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-Demand，Amazon Nova Pro V1 每分钟经过延迟优化的模型推理令牌	每个受支持的区域：4 万个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Nova Pro V1 提交用于模型推断的按需延迟优化令牌的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-Demand，Meta Llama 3.1 405B Instruct 每分钟经过延迟优化的模型推理令牌	每个受支持的区域：4 万个	否	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需延迟优化词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-Demand，Meta Llama 3.1 70B Instruct 每分钟经过延迟优化的模型推理令牌	每个受支持的区域：4 万个	否	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需延迟优化词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand InvokeModel Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的异步并发请求	每个受支持的区域：30 个	否	对于 Amazon Nova 2 多模态嵌入 V1，可提交的异步并发模型推理请求的最大数量。配额考虑了 Converse、 ConverseStream InvokeModel、和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand InvokeModel Mar TwelveLabs engo Embed 3.0 的异步并发请求	每个受支持的区域：10 个	是	您可以为 TwelveLabs Marengo Embed 3.0 提交的最大异步并发模型推理请求数。配额考虑了 Converse、 ConverseStream InvokeModel、和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand InvokeModel 并发请求 Amazon Nova 2 Sonic	每个受支持的区域：20 个	否	您可以为 Amazon Nova 2 Sonic 提交的并发模型推理请求的最大数量。配额考虑了 Converse、 ConverseStream InvokeModel、和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand InvokeModel 并发请求 Amazon Nova Reel1.0	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Amazon Nova Reel 1.0，可提交的并发模型推理请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand InvokeModel 并发请求 Amazon Nova Reel1.1	每个受支持的区域：3 个	否	对于 Amazon Nova Reel 1.1，可提交的并发模型推理请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand InvokeModel 并发请求 Amazon Nova Sonic	每个受支持的区域：20 个	否	对于 Amazon Nova Sonic，可提交的并发模型推理请求的最大数量。
On-demand InvokeModel 并发请求 Twelve Labs Marengo	每个受支持的区域：30 个	否	您可以为 Twelve Labs Marengo 的模型推理提交的最大并发 InvokeModel 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand InvokeModel 并发请求 Twelve Labs Pegasus	每个受支持的区域：30 个	是	您可以为 Twelve Labs Pegasus 的模型推理提交的最大并发 InvokeModel 请求数。
On-demand Anthropic Claude 3.5 Haiku 每分钟延迟优化的模型推理请求	每个受支持的区域：100 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Anthropic Claude 3.5 Haiku 的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream（如果配置了延迟优化）。ConverseStream
On-demand Anthropic Claude 3.5 Haiku 每分钟经过延迟优化的模型推理令牌	每个受支持的区域：500 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。如果配置了延迟优化，配额会考虑所有向 Converse 发出的请求中的输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 ConverseStream，以及 InvokeModelWithResponseStream Anthropic Claude 3.5 Haiku 的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Luma Ray V2 的模型推理并发请求	每个受支持的区域：1 个	否	对于 Luma Ray V2，可提交用于模型推理的并发请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand AI21 Labs Jamba 1.5 Large 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	对于 AI21 Labs Jamba 1.5 Large，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 InvokeModel
On-demand AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	对于 AI21 Labs Jamba 1.5 Mini，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 InvokeModel
On-demand Amazon Nova 2 多模态嵌入式 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	对于 Amazon Nova 2 多模态嵌入 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 亚马逊 Nova Canvas 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	对于 Amazon Nova Canvas，在一分钟内可提交用于模型推理的请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand Amazon Nova Lite 每分钟模型推理请求数	us-east-1：2,000 个 eu-west-2：2,000 每个其他支持的区域：200 个	否	对于 Amazon Nova Lite，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 亚马逊 Nova Micro 每分钟模型推理请求数	us-east-1：2,000 个 eu-west-2：2,000 每个其他支持的区域：200 个	否	对于 Amazon Nova Micro，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 亚马逊 Nova Pro 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：250 个	否	对于 Amazon Nova Pro，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Amazon Rerank 1.0 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：200 个	否	您在一分钟内可以拨打 InvokeModel Amazon Rerank 1.0 的最大次数。
On-demand Amazon Titan 图像生成器 G1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：60 个	否	您在一分钟内可以调用 InvokeModel Amazon Titan 图像生成器 G1 的最大次数。
On-demand Amazon Titan 图像生成器 G1 V2 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：60 个	否	对于 Amazon Titan 图像生成器 G1 V2，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Amazon Titan 多模态嵌入式 G1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	您在一分钟内可以拨打 InvokeModel Amazon Titan 多式联运 Embeddings G1 的最大次数。
On-demand Amazon Titan 文本嵌入的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2,000 个	否	您在一分钟内可以拨打 InvokeModel Amazon Titan 文本嵌入的最大次数
On-demand Amazon Titan 文本嵌入 V2 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：6000 个	否	你在一分钟内可以拨打 InvokeModel Amazon Titan Text Embeddings V2 的最大次数
On-demand Amazon Titan Text Express 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Amazon Titan Te ConverseS tream xt E InvokeModel xp InvokeModelWithRes ponseStream ress 的总和
On-demand Amazon Titan Titan Text Premier 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：100 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Amazon Titan Te ConverseS tream x InvokeModel t P InvokeModelWithRes ponseStream remier 的总和

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3 Haiku 的每分钟模型推理请求数	us-east-1：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：200 ap-southeast-1：200 其他支持的每个区域：400	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Anthropic Claude 3 InvokeModelWithResponseStream Haiku 的总 InvokeModel 和。 ConverseStream
On-demand Anthropic Claude 3 Opus 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：50 个	否	对于 Anthropic Claude 3 Opus，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Anthropic Claude 3 Sonnet 每分钟模型推理请求数	us-east-1：500 个 us-west-2：500 个 每个其他支持的区域：100 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Converse 和 Anthropic Claude 3 Sonnet InvokeModelWithResponseStream 的总 InvokeModel 和。 ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分钟模型推理请求数	us-west-1:400 每个其他支持的区域：1,000 个	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Haiku，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Anthropic Claude 3.5 Sonnet 的每分钟模型推理请求数	us-west-2：250 ap-northeast-1：20 ap-southeast-1：20 eu-central-1：20 eu-west-1：20 个 eu-west-3：20 每个其他支持的区域：50 个	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分钟模型推理请求数	us-west-2：250 每个其他支持的区域：50 个	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：125 个	否	对于 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Anthropic Claude Opus 4.6 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：5000 个	否	在 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Anthropic Claude Sonnet 4.6 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：5000 个	否	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 建模 Cohere Command R 每分钟的推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Cohere Command R 128k Command ConverseStream、InvokeModel 和 Cohere C InvokeModelWithResponseStream ommand R 128k 的总和。
On-demand 建模 Cohere Command R Plus 每分钟的推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 Cohere Command R Plus 128k 的 Converse ConverseStream、、InvokeModel 和 128k InvokeModelWithResponseStream 的总和。
On-demand Cohere 每分钟模型推理请求数 Embed Embed E	每个受支持的区域：2,000 个	否	你在一分钟内可以拨打 Cohere Embed E InvokeModel mbed English 的最大次数。
On-demand Cohere 嵌入式多语言每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：2,000 个	否	您在一分钟内可以拨打 Cohere E InvokeModel mbed 多语言的最大次数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Cohere Embed V4 每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：1000 个	否	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Cohere Rerank 3.5 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：250 个	否	你在一分钟内可以呼叫 InvokeModel Cohere Rerank 3.5 的最大次数。
On-demand 为 V3 DeepSeek V1 每分钟建模推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 V3 DeepSeek V1 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 的模型每分钟推理请求数 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为模型推理提交的最大按需请求数。 DeepSeek V3.2此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 对 GPT OSS Safeguard 120B 的每分钟推理请求进行建模	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 GPT OSS Safeguard 120B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 对 GPT OSS Safeguard 20B 的每分钟推理请求进行建模	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 GPT OSS Safeguard 20B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Gemma 3 12B 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 12B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Gemma 3 27B 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 27B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Gemma 3 4B 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 4B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Kimi K2 Thinking 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Kimi K2 Thinking 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Magistral Small 1.2 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Magistral Small 1.2 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Meta Llama 3 70B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Meta Llama 3 8B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3.1 405B 每分钟模型推理请求数 Instruct	每个受支持的区域：200 个	否	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3.1 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3.2 11B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3.2 11B Instruct，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 InvokeModel、、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的请求总和。
On-demand Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3.2 1B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	对于 Meta Llama 3.2 3B Instruct，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 InvokeModel、、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的请求总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3.2 90B Instruct 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3.2 90B Instruct，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 InvokeModel、、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的请求总和。
On-demand Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Meta Llama 3.3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 的模型每分钟推理请求数 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为模型推理提交的最大按需请求数。 MiniMax M2.5此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Minimax M2 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Minimax M2 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Minimax 每分钟对推理请求进行建模 M2.1	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 MinM2.1 imax 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Ministral 14B 3.0 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Ministral 14B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Ministral 3B 3.0 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Ministral 3B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Ministral 8B 3.0 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Ministral 8B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Mistral 7B Instruct 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：800 个	否	你在一分钟内可以呼叫 Mistral mistral-7b-InvokeModel instruct-v0 的最大次数
On-demand Mistral AI Mistral Small 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	你可以在一分钟内呼叫 InvokeModel 的最大次数 Mistral AI Mistral Small InvokeModelWithResponseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Mistral Devstral 2 123b 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Mistral Devstral 2 123b 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Mistral Large 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	Mistral mistral-large-240 InvokeModel 2-v1 InvokeModelWithResponseStream 在一分钟内可以拨打的最大次数
On-demand Mistral Large 2407 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	对于 Mistral Large 2407，在一分钟内可调用模型推理的最大次数。配额考虑了 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream
On-demand Mistral Large 3 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Mistral Large 3 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Mistral Mixtral 8x7b Instruct 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：400 个	否	你在一分钟内可以拨打 Mistral mixtral-InvokeModel 8x7b-v0 的最大次数
On-demand Moonshot AI Kimi 每分钟的模型推理请求数 K2.5	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Moonshot AI Kimi 提交模型推断的最大按需请求数。 K2.5此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand NVIDIA Nemotron Nano 2 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron Nano 2 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Nemotron Nano 3 30B 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Nemotron Nano 3 30B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 对 OpenAI GPT OSS 120B 的每分钟推理请求进行建模	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 OpenAI GPT OSS 120B，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 建模 OpenAI GPT OSS 每分钟推理请求数 20B	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 OpenAI GPT OSS 20B，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Qwen3 235B a22b 2507 V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 Qwen3 235B a22b 2507 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Qwen3 32B V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 Qwen3 32B V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Qwen3 Coder 30B a3b V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 Qwen3 Coder 30B a3b V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Qwen3 Coder 480B a35b V1 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	对于 Qwen3 Coder 480B a35b V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Qwen3 Coder 每分钟模型推理请求数下一页	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 Coder Next 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 对 Qwen3 Next 80B A3B 的每分钟推理请求进行建模	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 Next 80B A3B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Qwen3 VL 235B A22B 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 VL 235B A22B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Stability.ai 稳定扩散 3 Large 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：15 个	否	您在一分钟内可以呼叫 InvokeModel St Stability .ai able Diffusion 3 Large 的最大次数。
On-demand Stability.ai 稳定扩散 3 中型每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：60 个	否	你在一分钟内可以呼叫 InvokeModel St Stability .ai able Diffusion 3 Medium 的最大次数
On-demand Stability.ai 稳定扩散 3.5 Large 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：15 个	否	您在一分钟内可以呼叫 InvokeModel St Stability .ai able Diffusion 3.5 Large 的最大次数。
On-demand St Stability.ai able Image Core 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：90 个	否	您在一分钟内可以调用 InvokeModel St Stability .ai able Image Core 的最大次数。
On-demand St Stability.ai able Image Ultra 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	您在一分钟内可以调用 InvokeModel St Stability .ai able Image Ultra 的最大次数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 稳定图像保守高档每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：2 个	否	对于 Stable Image Conservative Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像控制草图的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Control Sketch，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像控制结构的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Control Structure，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Stable Image Creative Uscale 每分钟模型推理请求	每个受支持的区域：2 个	否	对于 Stable Image Creative Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像擦除对象的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Erase Object，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像快速升级的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Fast Upscale，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Stable Image Inpaint 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Inpaint，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像输出每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：2 个	否	对于 Stable Image Outpaint，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 每分钟对稳定图像移除背景的模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Remove Background，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 稳定图像搜索和重新着色的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Search and Recolor，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 稳定图像搜索和替换的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Search and Replace，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 《稳定图像风格指南》的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Style Guide，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 稳定图像样式传输的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：10 个	否	对于 Stable Image Style Transfer，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Twelve Labs Marengo 每分钟对推理请求进行建模	每个受支持的区域：100 个	否	对于 Twelve Labs Marengo，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Twelve Labs Pegasus 每分钟的模型推理请求数	每个受支持的区域：60 个	是	对于 Twelve Labs Pegasus，在一分钟内可提交用于模型推理的按需请求的最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand M TwelveLabs arengo Embed 3.0 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：500 个	是	对于 TwelveLabs Marengo Embed 3.0，您可以在一分钟内为模型推理提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Voxtral Mini 1.0 每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Voxtral Mini 1.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand Voxtral Small 1.0 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	在 Voxtral Small 1.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Writer Palmyra Vision 7B 的每分钟模型推理请求数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Writer Palmyra Vision 7B 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 对 Z.ai GLM 5 的每分钟推理请求进行建模	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Z.ai GLM 5 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand 的模型每分钟推理请求数 Z.ai GLM-4.7	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为模型推理提交的最大按需请求数。 Z.ai GLM-4.7此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 建模 Flash 每分钟推断请求数 Z.ai GLM-4.7	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在一分钟内为 Z.ai GLM-4.7 Flash 提交模型推断的最大按需请求数。此配额表示对匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 操作的请求总数。
On-demand AI21 Labs Jamba 1.5 大号每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 AI21 Labs Jamba 1.5 Large，在一分钟内可提交用于模型推理的最大词元数量。配额考虑了对Converse和的所有请求中输入和输出令牌的总和。InvokeModel
On-demand AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 AI21 Labs Jamba 1.5 Mini，在一分钟内可提交用于模型推理的最大词元数量。配额考虑了对Converse和的所有请求中输入和输出令牌的总和。InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Amazon Nova Lite 每分钟建模推理令牌	us-east-1：400,000,000 eu-west-2：400 万个 每个其他支持的区域：200,000	否	对于 Amazon Nova Lite，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为亚马逊 Nova Micro 每分钟建模推理令牌	us-east-1：400,000,000 eu-west-2：400 万个 每个其他支持的区域：200,000	否	对于 Amazon Nova Micro，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为亚马逊 Nova Pro 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1000000 个	否	对于 Amazon Nova Pro，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Amazon Titan 图像生成器 G1 V2 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：2,000 个	否	对于 Amazon Titan 图像生成器 G1 V2，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand Amazon Titan 多模态嵌入式 G1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 提供的最大代币数量。 InvokeModel
On-demand Amazon Titan 文本嵌入每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Titan 文本嵌 InvokeModel 入提供的最大代币数量。
On-demand Amazon Titan 文本嵌入 V2 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	您可以在一分钟内为 Amazon Titan Text Embeddings V2 提供的最大代币数量。 InvokeModel

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Amazon Titan Text Express 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Amazon Titan Text Express 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。 ConverseStream
On-demand Amazon Titan Titan Text Premier 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Amazon Titan Text Premier 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。 ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3 Haiku 每分钟建模推理令牌	us-east-1：2,000,000 us-west-2：2,000,000 ap-northeast-1：200,000 ap-southeast-1：200,000 每个其他支持的区域：300,000	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Anthropic Claude 3 Haiku ConverseStream 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。
On-demand Anthropic Claude 3 Opus 每分钟建模推理代币	每个受支持的区域：40 万个	否	对于 Anthropic Claude 3 Opus，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3 Sonnet 每分钟建模推理令牌	us-east-1：1,000,000 us-west-2：1,000,000 每个其他支持的区域：200,000	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Anthropic Claude 3 Sonnet 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。 ConverseStream
On-demand Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分钟模型推理代币	us-west-1：300,000 其他支持的区域各为：2,000,000	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Haiku，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3.5 Sonnet 每分钟建模推理令牌	us-west-2：2,000,000 ap-northeast-1：200,000 ap-southeast-1：200,000 eu-central-1：200,000 eu-west-1：200,000 eu-west-3：200,000 所有其他支持的区域：400,000	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet，在一分钟内可提交用于模型推理的词元最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。
On-demand Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 每分钟建模推理令牌	us-west-2：2,000,000 所有其他支持的区域：400,000	否	对于 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2，在一分钟内可提交用于模型推理的词元最大数量。配额考虑了匡威 ConverseStream、 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：500 万个	否	对于 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand Anthropic Claude Opus 4.6 V1 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：150 万个	否	您可以在一分钟内为 Anthropic Claude Opus 4.6 V1 提交用于模型推断的最大按需代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Anthropic Claude Sonnet 4.6 的每分钟模型推理代币	每个受支持的区域：300 万个	否	在 Anthropic Claude Sonnet 4.6 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为 Cohere Command R 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Cohere Command R 128k 发出的请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。 ConverseStream
On-demand 为 Cohere Command R Plus 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了 Converse 和 Cohere Command R Plus 128 ConverseStream k 的所有请求中输入 InvokeModel 和输出令牌 InvokeModelWithResponseStream 的总和。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Cohere 每分钟建模推理令牌嵌入英语	每个受支持的区域：30 万个	否	您可以在一分钟内为 Cohere Embed Embed English 提供的最大代币数量。 InvokeModel
On-demand Cohere 每分钟建模推理令牌嵌入多语言	每个受支持的区域：30 万个	否	您可以在一分钟内为 Cohere Embed 多语言提供的最大代币数量。 InvokeModel
On-demand Cohere Embed V4 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：15 万个	否	对于 Cohere Embed V4，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为 DeepSeek V3 V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 V DeepSeek 3 V1 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 每分钟对推理令牌进行建模 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。 DeepSeek V3.2配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为 GPT OSS Safeguard 120B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 GPT OSS Safeguard 120B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand 为 GPT OSS Safeguard 20B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 GPT OSS Safeguard 20B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、 ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Gemma 3 12B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 12B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和、ConverseStream发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。
On-demand Gemma 3 27B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 27B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Gemma 3 4B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Gemma 3 4B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Kimi K2 Thinking 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Kimi K2 Thinking 提交用于模型推断的最大按需代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Magistral Small 1.2 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Magistral Small 1.2 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Meta Llama 3 70B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3 8B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Meta Llama 3.1 405B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：40 万个	否	对于 Meta Llama 3.1 405B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Meta Llama 3.1 70B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.1 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3.1 8B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.1 8B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Meta Llama 3.2 11B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.2 11B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的词元的最大数量。配额考虑了 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的代币总和。
On-demand Meta Llama 3.2 1B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.2 1B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Meta Llama 3.2 3B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.2 3B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的词元的最大数量。配额考虑了 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的代币总和。
On-demand Meta Llama 3.2 90B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.2 90B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的词元的最大数量。配额考虑了 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream的代币总和。
On-demand Meta Llama 3.3 70B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Meta Llama 3.3 70B Instruct，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 每分钟对推理令牌进行建模 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。 MiniMax M2.5配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。 ConverseStream
On-demand Minimax M2 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Minimax M2 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。 ConverseStream
On-demand 为 Minimax 每分钟建模推理令牌 M2.1	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Min M2.1 imax 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。 ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Ministral 14B 3.0 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	在 Ministral 14B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Ministral 3B 3.0 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	在 Ministral 3B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Ministral 8B 3.0 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	在 Ministral 8B 3.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Mistral AI Mistral 7B Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Mistral AI Mistral 7B Instruc ConverseStream t 发出的请求中输入 InvokeMod el 和输出令牌 InvokeMod elWithResponseStream 的总和。
On-demand Mistral AI Mistral Large 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Mistral AI Mistral Large 发出的请求中输入 InvokeMod el 和输出令牌 InvokeMod elWithResponseStream 的总和。 ConverseS tream
On-demand Mistral AI Mistral Small 每分钟建模推理代币	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Mistral AI Mistral Small 发出的请求中输入 InvokeMod el 和输出令牌 InvokeMod elWithResponseStream 的总和。 ConverseS tream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元最大数量。配额考虑了所有向 Converse 和 Mistral AI Mixtral 8X7B Instru ConverseStream ct 发出的请求中输入 InvokeMod el 和输出令牌 InvokeMod elWithResponseStream 的总和。
On-demand Mistral Devstral 2 123b 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Mistral Devstral 2 123b 提交用于模型推断的最大按需代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeMod el 和 InvokeMod elWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Mistral Large 2407 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：30 万个	否	对于 Mistral Large 2407，在一分钟内可提交用于模型推理的最大词元数量。配额考虑了 InvokeMod el、 InvokeModelWithRes ponseStream、Converse 和 ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Mistral Large 3 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Mistral Large 3 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Moonshot AI Kimi 每分钟建模推理令牌 K2.5	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Moonshot AI Kimi 提交用于模型推断的最大按需代币数量。 K2.5配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand NVIDIA Nemotron Nano 2 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron Nano 2 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 NVIDIA Nemotron Nano 2 VL 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Nemotron Nano 3 30B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Nemotron Nano 3 30B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 为 OpenAI GPT OSS 120B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 OpenAI GPT OSS 120B，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand 为 OpenAI GPT OSS 每分钟建模 20B 的推理代币	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 OpenAI GPT OSS 20B，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Qwen3 235B a22b 2507 V1 的每分钟模型推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 Qwen3 235B a22b 2507 V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Qwen3 32B V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 Qwen3 32B V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Qwen3 Coder 30B a3b V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 Qwen3 Coder 30B a3b V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Qwen3 Coder 480B a35b V1 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	对于 Qwen3 Coder 480B a35b V1，在一分钟内可提交用于模型推理的按需词元的最大数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Qwen3 Coder 每分钟建模推理令牌下一页	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 Coder Next 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Qwen3 每分钟建模推理令牌 Next 80B A3B	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 Next 80B A3B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Qwen3 VL 235B A22B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Qwen3 VL 235B A22B 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand Voxtral Mini 1.0 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	在 Voxtral Mini 1.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand Voxtral Small 1.0 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	在 Voxtral Small 1.0 中，您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand 作家 Palmyra Vision 7B 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Writer Palmyra Vision 7B 提交用于模型推断的最大按需代币数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
On-demand 为 Z.ai GLM 5 每分钟建模推理令牌	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Z.ai GLM 5 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand 每分钟对推理令牌进行建模 Z.ai GLM-4.7	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为模型推断提交的最大按需令牌数量。 Z.ai GLM-4.7配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream
On-demand 为 Flash 每分钟建模推理令牌 Z.ai GLM-4.7	每个受支持的区域：1 亿个	否	您可以在一分钟内为 Z.ai GLM-4.7 Flash 提交用于模型推断的最大按需令牌数量。配额考虑了所有向 Converse、和发出的请求中输入和输出令牌的总 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream。ConverseStream

Name	默认值	可调整	说明
每个函数的参数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在操作组函数中包含的参数最大数量。
PrepareAgent 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 PrepareAgent API 请求的最大数量。
Amazon Nova 2 多模态嵌入式 V1 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Amazon Nova Premier 的每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Amazon Nova Premier 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3 Haiku 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Haiku 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3 Opus 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Opus 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3 Sonnet 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3.5 Haiku 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Haiku 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3.5 Sonnet 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Claude 3.5 Sonnet v2 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude 3.7 Sonnet 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.7 Sonnet 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Haiku 的每批推理作业记录 4.5	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Haiku 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Opus 4.5 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Opus 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Opus 4.6 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Opus 4.6 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Sonnet 4 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Sonnet 4.5 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4.5 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Claude Sonnet 4.6 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4.6 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
的每个批次推理作业的记录 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。DeepSeek V3.2

Name	默认值	可调整	说明
v3 的每个批量推理作业的 DeepSeek 记录	每个受支持的区域：10 万个	是	DeepSeek v3 批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Devstral 2 123B 每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Devstral 2 123B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
GLM 4.7 的每个批次推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	GLM 4.7 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
GLM 4.7 Flash 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	GLM 4.7 Flash 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
GLM 5 的每个批次推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	GLM 5 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Gemma 3 12B 的每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Gemma 3 12B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Gemma 3 27B 的每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Gemma 3 27B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Gemma 3 4B 的每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Gemma 3 4B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Kimi K2 Thinking 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Kimi K2 Thinking 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Kimi 的每批推理作业记录 K2.5	每个受支持的区域：10 万个	是	Kim K2.5 i 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.1 405B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.1 70B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.1 8B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.2 11B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.2 1B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 1B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.2 3B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.2 90B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 3.3 70B Instruct 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 4 Maverick 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 4 Maverick 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Llama 4 Scout 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 4 Scout 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Magistral Small 2509 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Magistral Small 2509 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
M2 的每个批次推理作业的 MiniMax 记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 MiniMax M2 的批处理推理作业中，所有输入文件的最大记录数。
的每个批次推理作业的记录 MiniMax M2.1	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。MiniMax M2.1
的每个批次推理作业的记录 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。MiniMax M2.5
Ministral 3 14B 每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Ministral 3 14B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Ministral 3 8B 每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Ministral 3 8B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Ministral 3B 每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Ministral 3B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Mistral Large 2（24.07）每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Mistral Large 2（24.07）的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Mistral Large 3 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Mistral Large 3 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Mistral Small 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Mistral Small 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 12B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 9B 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 9B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Nova 2 Lite 每批推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova 2 Lite 批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Nova Lite V1 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Lite V1 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Nova Micro V1 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Micro V1 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Nova Pro V1 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Pro V1 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
OpenAI GPT OSS 120b 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
OpenAI GPT OSS 20b 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 235B 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 235B 批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 32B 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 32B 批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 Coder 30B 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder 30B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 Coder 480B 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder 480B 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 Coder 每批推理作业的记录下一页	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder Next 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 的每个批次推理作业的记录 Next 80B	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Next 80B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Qwen3 VL 235B 的每个批次推理作业的记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 VL 235B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Titan 多模态嵌入 G1 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Titan 文本嵌入 V2 每个批量推理作业的记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan 文本嵌入 V2 的批量推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Voxtral Mini 3B 2507 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Voxtral Mini 3B 2507 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Voxtral Small 24B 2507 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Voxtral Small 24B 2507 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Writer Palmyra Vision 7B 的每批推理作业记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Writer Palmyra Vision 7B 的批处理推理作业中所有输入文件的最大记录数。
Amazon Nova 2 多模嵌入 V1 每个批量推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Amazon Nova 2 多模式嵌入式 V1 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Amazon Nova Premier 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Amazon Nova Premier 的批量推理作业中输入文件的最大记录数。
Claude 3 Haiku 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Haiku 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude 3 Opus 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Opus 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude 3 Sonnet 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3 Sonnet 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude 3.5 Haiku 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Haiku 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Claude 3.5 Sonnet 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Sonnet 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude 3.5 Sonnet v2 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.5 Sonnet v2 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude 3.7 Sonnet 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude 3.7 Sonnet 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Haiku 4.5 每个批处理推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Haiku 4.5 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Opus 4.5 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Opus 4.5 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Opus 4.6 每个批处理推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Opus 4.6 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Sonnet 4 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Sonnet 4.5 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4.5 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
Claude Sonnet 4.6 中每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Claude Sonnet 4.6 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
每个批处理推理作业的每个输入文件的记录 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中输入文件中的最大记录数。DeepSeek V3.2
v3 中每个批处理推理作业的 DeepSeek 每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	DeepSeek v3 批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Devstral 2 123B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Devstral 2 123B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
GLM 4.7 中每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	GLM 4.7 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
GLM 4.7 Flash 中每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 GLM 4.7 Flash 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
GLM 5 中每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 GLM 5 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Gemma 3 12B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Gemma 3 12B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Gemma 3 27B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Gemma 3 27B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Gemma 3 4B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Gemma 3 4B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Kimi K2 Thinking 每个批量推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Kimi K2 Thinking 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Kimi 每个批处理推理作业的每个输入文件记录 K2.5	每个受支持的区域：10 万个	是	Kim K2.5 i 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.1 405B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 405B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.1 70B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 70B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.1 8B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.1 8B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.2 11B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 11B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.2 1B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 1B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.2 3B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 3B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 3.2 90B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.2 90B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Llama 3.3 70B Instruct 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 3.3 70B Instruct 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 4 Maverick 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 4 Maverick 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Llama 4 Scout 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Llama 4 Scout 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Magistral Small 2509 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Magistral Small 2509 的批量推理作业中，输入文件中的最大记录数。
M2 每个批处理推理作业的 MiniMax 每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 MiniMax M2 的批量推理作业中，输入文件中的最大记录数。
每个批处理推理作业的每个输入文件的记录 MiniMax M2.1	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中输入文件中的最大记录数。MiniMax M2.1
每个批处理推理作业的每个输入文件的记录 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：10 万个	是	批量推理作业中输入文件中的最大记录数。MiniMax M2.5
Ministral 3 14B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Ministral 3 14B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Ministral 3 8B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Ministral 3 8B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Ministral 3B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Ministral 3B 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Mistral Large 2（24.07）每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Mistral Large 2（24.07）的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Mistral Large 3 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	在 Mistral Large 3 的批处理推理作业中，输入文件中的最大记录数。
Mistral Small 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Mistral Small 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 12B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 12B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
NVIDIA Nemotron Nano 9B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	NVIDIA Nemotron Nano 9B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Nova 2 Lite 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova 2 Lite 批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Nova Lite V1 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Lite V1 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Nova Micro V1 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Micro V1 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Nova Pro V1 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Nova Pro V1 批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
OpenAI GPT OSS 120b 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS 120b 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
OpenAI GPT OSS 20b 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS 20b 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Qwen3 235B 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 235B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 32B 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 32B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 Coder 30B 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder 30B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 Coder 480B 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder 480B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 Coder 每个批处理推理作业每个输入文件的记录下一页	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Coder Next 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 每个批处理推理作业的每个输入文件记录 Next 80B	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 Next 80B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Qwen3 VL 235B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Qwen3 VL 235B 的批处理推理作业中输入文件中的最大记录数。
Titan 多模态嵌入 G1 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan 多模态嵌入 G1 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Titan 文本嵌入 V2 每个批量推理作业的每个输入文件记录数	每个受支持的区域：10 万个	是	Titan 文本嵌入 V2 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。

Name	默认值	可调整	说明
Voxtral Mini 3B 2507 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Voxtral Mini 3B 2507 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Voxtral Small 24B 2507 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Voxtral Small 24B 2507 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
Writer Palmyra Vision 7B 每个批处理推理作业的每个输入文件记录	每个受支持的区域：10 万个	是	Writer Palmyra Vision 7B 的批量推理作业中输入文件中的最大记录数。
使用 Amazon Nova 2 多模态嵌入 V1 的基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Amazon Nova 2 多模态嵌入 V1 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Amazon Nova Premier 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Amazon Nova Premier 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3 Haiku 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3 Haiku 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3 Opus 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3 Opus 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Claude 3 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3.5 Haiku 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3.5 Haiku 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3.5 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3.5 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3.5 Sonnet v2 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3.5 Sonnet v2 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude 3.7 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude 3.7 Sonnet 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude Haiku 4.5 的基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Haiku 4.5 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Claude Opus 4.5 的基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Opus 4.5 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Claude Opus 4.6 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Opus 4.6 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Claude Sonnet 4 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Sonnet 4 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Claude Sonnet 4.5 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和。	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Sonnet 4.5 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Claude Sonnet 4.6 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Claude Sonnet 4.6 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 DeepSeek V3.2	每个受支持的区域：100 个	是	使用基础模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。 DeepSeek V3.2
使用 v3 基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 DeepSeek	每个受支持的区域：100 个	是	使用 v3 基础模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。 DeepSeek
使用 Devstral 2 123B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Devstral 2 123B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 GLM 4.7 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 GLM 4.7 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 GLM 4.7 Flash 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 GLM 4.7 Flash 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 GLM 5 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 GLM 5 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Gemma 3 12B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Gemma 3 12B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Gemma 3 27B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Gemma 3 27B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Gemma 3 4B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Gemma 3 4B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Kimi K2 Thinking 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Kimi K2 Thinking 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Kimi 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 K2.5	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Kimi 基础模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。 K2.5
使用 Llama 3.1 405B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.1 405B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.1 70B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.1 70B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.1 8B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.1 8B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.2 11B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.2 11B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.2 1B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.2 1B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.2 3B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.2 3B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Llama 3.2 90B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.2 90B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 3.3 70B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 3.3 70B Instruct 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 4 Maverick 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 4 Maverick 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Llama 4 Scout 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Llama 4 Scout 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Magistral Small 2509 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Magistral Small 2509 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 M2 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 MiniMax	每个受支持的区域：100 个	是	使用 M2 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。 MiniMax
使用基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 MiniMax M2.1	每个受支持的区域：100 个	是	使用基础模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。 MiniMax M2.1

Name	默认值	可调整	说明
使用基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和 MiniMax M2.5	每个受支持的区域：100 个	是	使用基础模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。 MiniMax M2.5
使用 Ministral 3 14B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Ministral 3 14B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Ministral 3 8B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Ministral 3 8B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Ministral 3B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Ministral 3B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Mistral Large 2（24.07）基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Mistral Large 2（24.07）基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Mistral Large 3 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Mistral Large 3 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Mistral Small 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Mistral Small 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用适用于 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用适用于 NVIDIA Nemotron Nano 12B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用适用于 NVIDIA Nemotron Nano 12B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用适用于 NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 NVIDIA Nemotron Nano 3 30B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用适用于 NVIDIA Nemotron Nano 9B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用适用于 NVIDIA Nemotron Nano 9B 的基本模型的正在进行和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Nova 2 Lite 基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Nova 2 Lite 基础模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Nova Lite V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Nova Lite V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Nova Micro V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Nova Micro V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Nova Pro V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Nova Pro V1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 OpenAI GPT OSS 120b 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 OpenAI GPT OSS 120b 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 OpenAI GPT OSS 20b 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 OpenAI GPT OSS 20b 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 OpenAI GPT OSS Safeguard 120b 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 OpenAI GPT OSS Safeguard 20b 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 235B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 235B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 32B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 32B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Qwen3 Coder 30B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 Coder 30B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 Coder 480B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 Coder 480B 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 Coder 基础模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和下一页	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 Coder Next 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 Next 80B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 Next 80B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Qwen3 VL 235B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Qwen3 VL 235B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Titan 多模态嵌入 G1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Titan 多模态嵌入 G1 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Titan 文本嵌入 V2 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Titan 文本嵌入 V2 基础模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Voxtral Mini 3B 2507 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Voxtral Mini 3B 2507 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Voxtral Small 24B 2507 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Voxtral Small 24B 2507 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Writer Palmyra Vision 7B 的基本模型计算正在进行和已提交的批量推理作业的总和	每个受支持的区域：100 个	是	使用 Writer Palmyra Vision 7B 的基本模型进行中和已提交的批量推理作业的最大数量。
使用 Titan 多模态嵌入 G1 自定义模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：3 个	否	使用 Titan 多模态嵌入 G1 自定义模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量。
使用 Titan 文本嵌入 V2 自定义模型的正在进行和已提交批量推理作业的总和	每个受支持的区域：3 个	否	使用 Titan 文本嵌入 V2 自定义模型的正在进行和已提交批量推理作业的最大数量
基岩数据自动化运行时的节流速率限制： ListTagsForResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 运行时的最大数量：在当前区域中，每个账户每秒可以发出的 ListTagsForResource 请求数

Name	默认值	可调整	说明
基岩数据自动化运行时的节流速率限制： TagResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 运行时的最大数量：在当前区域中，每个账户每秒可以发出的 TagResource 请求数
基岩数据自动化运行时的节流速率限制： UntagResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 运行时的最大数量：在当前区域中，每个账户每秒可以发出的 UntagResource 请求数
基岩数据自动化的节流速率限制：ListTagsForResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 的最大数量：在当前区域内，每个账户每秒可以发出的 ListTagsForResource 请求数
基岩数据自动化的节流速率限制：TagResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 的最大数量：在当前区域内，每个账户每秒可以发出的 TagResource 请求数
基岩数据自动化的节流速率限制：UntagResource	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	Bedrock Data Automation 的最大数量：在当前区域内，每个账户每秒可以发出的 UntagResource 请求数
油门速率限制 CreateBlueprint	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateBlueprint 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 CreateBlueprintVersion	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateBlueprintVersion 请求数
油门速率限制 CreateDataAutomationLibrary	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateDataAutomationLibrary 请求数
油门速率限制 CreateDataAutomationProject	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateDataAutomationProject 请求数
油门速率限制 DeleteBlueprint	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteBlueprint 请求数
油门速率限制 DeleteDataAutomationLibrary	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteDataAutomationLibrary 请求数
油门速率限制 DeleteDataAutomationProject	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteDataAutomationProject 请求数
油门速率限制 GetBlueprint	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetBlueprint 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 GetDataAutomationLibrary	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetDataAutomationLibrary 请求数
油门速率限制 GetDataAutomationLibraryEntity	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetDataAutomationLibraryEntity 请求数
油门速率限制 GetDataAutomationLibraryIngestionJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetDataAutomationLibraryIngestionJob 请求数
油门速率限制 GetDataAutomationProject	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetDataAutomationProject 请求数
油门速率限制 GetDataAutomationStatus	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetDataAutomationStatus 请求数
油门速率限制 InvokeDataAutomationAsync	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 InvokeDataAutomationAsync 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob 请求数
油门速率限制 ListBlueprints	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListBlueprints 请求数
油门速率限制 ListDataAutomationLibraries	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListDataAutomationLibraries 请求数
油门速率限制 ListDataAutomationLibraryEntities	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListDataAutomationLibraryEntities 请求数
油门速率限制 ListDataAutomationLibraryIngestionJobs	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListDataAutomationLibraryIngestionJobs 请求数
油门速率限制 ListDataAutomationProjects	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListDataAutomationProjects 请求数
油门速率限制 UpdateBlueprint	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateBlueprint 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 UpdateDataAutomationLibrary	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateDataAutomationLibrary 请求数
油门速率限制 UpdateDataAutomationProject	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateDataAutomationProject 请求数
UpdateAgent 每秒请求数	每个受支持的区域：4 个	否	每秒 UpdateAgent API 请求的最大数量。
UpdateAgentActionGroup 每秒请求数	每个受支持的区域：6 个	否	每秒 UpdateAgentActionGroup API 请求的最大数量。
UpdateAgentAlias 每秒请求数	每个受支持的区域：2 个	否	每秒 UpdateAgentAlias API 请求的最大数量。
UpdateAgentKnowledgeBase 每秒请求数	每个受支持的区域：4 个	否	每秒 UpdateAgentKnowledgeBase API 请求的最大数量。
[基岩地幔端点] Claude Opus 4.7 每分钟输入令牌	每个受支持的区域：2000 万个	是	[基岩地幔端点] 您的账户每分钟可以向该区域的 Claude Opus 4.7 提交的最大输入代币数量。在此模型的所有 API 中共享。

Name	默认值	可调整	说明
[基岩地幔端点] Claude Opus 4.8 每分钟输入令牌	每个受支持的区域：2000 万个	是	[基岩地幔端点] 您的账户每分钟可以向该区域的 Claude Opus 4.8 提交的最大输入代币数量。在此模型的所有 API 中共享。
[基岩地幔端点] 每分钟输入令牌 GPT-5.4	每个受支持的区域：100 万个	是	[bedrock-mantle 端点] 您的账户 GPT-5.4 在该区域每分钟可以提交的最大输入令牌数量。在此模型的所有 API 中共享。
[基岩地幔端点] 每分钟输入令牌 GPT-5.5	每个受支持的区域：50 万个	是	[bedrock-mantle 端点] 您的账户 GPT-5.5 在该区域每分钟可以提交的最大输入令牌数量。在此模型的所有 API 中共享。
[基岩地幔端点] Claude Opus 4.7 每分钟输出代币	每个受支持的区域：400 万个	是	[基岩地幔端点] Claude Opus 4.7 每分钟可以为你在该区域的账户生成的最大输出代币数量。在此模型的所有 API 中共享。
[基岩地幔端点] Claude Opus 4.8 每分钟输出代币	每个受支持的区域：400 万个	是	[基岩地幔端点] Claude Opus 4.8 每分钟可以为你在该区域的账户生成的最大输出代币数量。在此模型的所有 API 中共享。

Name	默认值	可调整	说明
[基岩地幔端点] 每分钟输出令牌 GPT-5.4	每个受支持的区域：20 万个	是	[bedrock-mantle 端点] 每分钟 GPT-5.4 可以为您的账户在该区域生成的最大输出代币数量。在此模型的所有 API 中共享。
[基岩地幔端点] 每分钟输出令牌 GPT-5.5	每个受支持的区域：10 万个	是	[bedrock-mantle 端点] 每分钟 GPT-5.5 可以为您的账户在该区域生成的最大输出代币数量。在此模型的所有 API 中共享。

Note

您可以按照以下步骤请求为账户增加配额：

- 如果某个配额被标记为是，则可以按照《服务配额用户指南》中请求增加配额的步骤进行调整。
- 如果某个配额被标记为否，则您可以通过提高限制表提交申请，以考虑提高限制。
- 对于任何模型，您都可以同时请求提高以下配额：
  - Cross-Region InvokeModel 每分钟代币 *${model}*
  - Cross-Region InvokeModel 每分钟请求的次数 *${model}*
  - On-demand InvokeModel 每分钟代币 *${model}*
  - On-demand InvokeModel 每分钟请求的次数 *${model}*

  要申请增加这些配额的任意组合，请按照 Service *${model}* Quotas 用户指南中请求增加配额中的步骤申请增加每分钟Cross-Region InvokeModel 令牌的配额。完成后，支持团队将与您联系，并为您提供提高其他三个配额的选项。由于需求过大，将优先考虑那些产生的流量消耗了现有配额分配的客户。如果您不符合此条件，将可能拒绝您的请求。

Amazon Bedrock AgentCore 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

亚马逊 Bedrock AgentCore 控制平面 API

下表提供了 Amazon Bedrock AgentCore 支持调用控制平面操作的 Region-specific 终端节点列表。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	bedrock-agentcore-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-agentcore-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

亚马逊 Bedrock AgentCore 数据平面 API

下表提供了 Amazon Bedrock AgentCore 支持调用数据平面操作的 Region-specific 终端节点列表。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon 基岩 AgentCore 网关数据平面 API

下表提供了 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 支持调用网关的 Region-specific 终端节点列表。

*gatewayId*替换为您的网关的 ID。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	*gatewayId* .gateway。bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

有关 Amazon Bedrock AgentCore 服务配额的信息，请参阅亚马逊 Bedro AgentCore ck 的配额。

AWS 账单与成本管理 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

AWS 账单与成本管理 包括 Cos AWS t Explorer API、 AWS 成本和使用情况报告 API、 AWS 预算 API 和 AWS 价目表 API。

服务端点

AWS Cost Explorer

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ce.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Budgets

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS 成本优化中心

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Data Exports

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

AWS Free Tier

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS 价目表 服务

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

节省计划

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Cost Explorer 成本管理服务保存的报告数量	每个受支持的区域：300 个	否	您在一个 AWS 账户中保存的最大报告数量。
AWS 托管关联账户、成本类别和成本分配标签异常监控器的数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户的最大 AWS 托管异常监控器（关联账户、成本类别或成本分配标签）数量
AWS 托管服务异常监视器的数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户的最大 AWS 托管服务异常监控器数量
成本类别数量	每个受支持的区域：50 个	否	每个付款人账户的成本类别数量上限
活动成本分配标签键数量	每个受支持的区域：500 个	是	每个付款人账户的活动成本分配标签键数量上限
可以使用批量策略迁移器迁移的组织中受影响账户数量	每个受支持的区域：200 个	是	您可以使用批量策略迁移器迁移的组织中受影响账户数量上限
可以使用批量策略迁移器迁移的组织中受影响策略数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以使用批量策略迁移器迁移的组织中受影响策略数量上限

Name	默认值	可调整	说明
异常提醒订阅数量	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户可以创建的异常提醒订阅数量上限
客户管理的异常监控器数量	每个受支持的区域：500 个	否	每个账户的客户管理的异常监控器（关联账户、成本类别或成本分配标签）的最大数量
节省计划建议的每日刷新请求数量	每个受支持的区域：每 24 小时 3 个	否	每个整合账单系列节省计划建议的每日刷新请求数量上限
每个成本类别的规则数量（API）	每个受支持的区域：500 个	否	每个成本类别的成本类别规则数量上限（API）
每个成本类别的规则数量（UI）	每个受支持的区域：100 个	否	每个成本类别的成本类别规则数量上限（UI）
AWS 托管异常监视器跟踪的值数量	每个受支持的区域：5000 个	否	每个 AWS 托管异常监视器的最大跟踪维度值

有关更多信息，请参阅 AWS Billing 配额和限制以及 AWS Cost Management 配额和限制。

AWS Billing Conductor 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS

服务限额

有关 AWS Billing Conductor 服务配额和限制的更多信息，请参阅《AWS Billing Conductor 用户指南》中的配额和限制。

Amazon Braket 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
API 请求的突发速率	每个受支持的区域：600 个	否	在当前区域内的此账户中，您每秒可以在一次突增中发送的额外请求的最大数量（RPS）。
CancelJob 请求的突发率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 CancelJob 请求数 (RPS)。

Name	默认值	可调整	说明
CancelQuantumTask 请求的突发率	每个受支持的区域：20 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 CancelQuantumTask 请求数 (RPS)。
CreateJob 请求的突发率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 CreateJob 请求数 (RPS)。
CreateQuantumTask 请求的突发率	每个受支持的区域：40 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 CreateQuantumTask 请求数 (RPS)。
CreateSpendingLimit 请求的突发率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 CreateSpendingLimit 请求数 (RPS)。
DeleteSpendingLimit 请求的突发率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 DeleteSpendingLimit 请求数 (RPS)。
GetDevice 请求的突发率	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 GetDevice 请求数 (RPS)。

Name	默认值	可调整	说明
GetJob 请求的突发率	每个受支持的区域：25 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 GetJob 请求数 (RPS)。
GetQuantumTask 请求的突发率	每个受支持的区域：500 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 GetQuantumTask 请求数 (RPS)。
SearchDevices 请求的突发率	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 SearchDevices 请求数 (RPS)。
SearchJobs 请求的突发率	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 SearchJobs 请求数 (RPS)。
SearchQuantumTasks 请求的突发率	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 SearchQuantumTasks 请求数 (RPS)。
SearchSpendingLimits 请求的突发率	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 SearchSpendingLimits 请求数 (RPS)。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSpendingLimit 请求的突发率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前区域的此账户中一次性发送的最大每秒额外 UpdateSpendingLimit 请求数 (RPS)。
作业的最大允许计算实例数量	每个受支持的区域：1 个	是	作业的计算实例的最大允许数量。
用于处理任务的最大 ml.c4.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c4.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c4.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c4.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c4.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c4.8xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c4.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c4.xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.c5.18xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5.18xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：1 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5.9xlarge 实例数	每个受支持的区域：1 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5.9xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5.xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.c5n.18xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5n.18xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5n.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5n.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5n.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5n.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5n.9xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5n.9xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.c5n.xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.c5n.xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.g4dn.12xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.12xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g4dn.16xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.16xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g4dn.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g4dn.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g4dn.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.8xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.g4dn.xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g4dn.xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.12xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.12xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.16xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.16xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.24xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.24xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.2xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.g5.48xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.48xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.8xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.g5.xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.g5.xlarge 类型实例数。
作业的最大实例数 ml.g6.12xlarge	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.12xlarge 的实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
作业的最大实例数 ml.g6.16xlarge	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.16xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6.24xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.24xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6.2xlarge	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.2xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6.48xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.48xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6.4xlarge	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.4xlarge 的实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
作业的最大实例数 ml.g6.8xlarge	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.8xlarge 的实例数量。
作业的最大 ml.g6.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区中所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6.xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.12xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.16xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.24xlarge 的实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
作业的最大 ml.g6e.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.2xlarge 的实例数量。
作业的最大实例数 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.48xlarge 的实例数量。
作业的最大 ml.g6e.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.4xlarge 的实例数量。
作业的最大 ml.g6e.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.8xlarge 的实例数量。
作业的最大 ml.g6e.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区中所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.g6e.xlarge 的实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.m4.10xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m4.10xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m4.16xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m4.16xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m4.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m4.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m4.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：2 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m4.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m4.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m4.xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.m5.12xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.12xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m5.24xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.24xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m5.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.2xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m5.4xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.4xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m5.large 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.large 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.m5.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.m5.xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.p2.16xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p2.16xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p2.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p2.8xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p2.xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p2.xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p3.16xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p3.16xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p3.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p3.2xlarge 类型实例数。

Name	默认值	可调整	说明
用于处理任务的最大 ml.p3.8xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	是	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p3.8xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p3dn.24xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p3dn.24xlarge 类型实例数。
用于处理任务的最大 ml.p4d.24xlarge 实例数	每个受支持的区域：0 个	否	对于此账户和区域中的所有 Amazon Braket Hybrid Jobs，允许的最大 ml.p4d.24xlarge 类型实例数。
作业的最大 ml.t3.2xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区内所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.t3.2xlarge 的实例数量。
作业的最大 ml.t3.large 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区中所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.t3.large 的实例数量。
作业的最大 ml.t3.xlarge 实例数	每个受支持的区域：5 个	是	该账户和地区中所有 Amazon Braket 混合任务允许的最大类型为 ml.t3.xlarge 的实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
并发 DM1 任务的数量	us-east-1：100 个 us-west-2：100 个 每个其他支持的区域：50 个	否	在当前区域内的密度矩阵模拟器（DM1）上运行的并发任务的最大数量。
SV1 并发任务数	us-east-1：100 个 us-west-2：100 个 每个其他支持的区域：50 个	否	在当前区域内的状态向量模拟器（SV1）上运行的并发任务的最大数量。
并发 TN1 任务的数量	eu-west-2：5 个 每个其他支持的区域：10 个	是	在当前区域内的张量网络模拟器（TN1）上运行的并发任务的最大数量。
并发任务的数量	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内运行的并发作业的最大数量。
API 请求的速率	每个受支持的区域：140 个	是	在当前区域内的此账户中，您每秒可以发送的请求的最大数量。
CancelJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 CancelJob 请求数。
CancelQuantumTask 请求率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 CancelQuantumTask 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 CreateJob 请求数。
CreateQuantumTask 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 CreateQuantumTask 请求数。
CreateSpendingLimit 请求率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 CreateSpendingLimit 请求数。
DeleteSpendingLimit 请求率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 DeleteSpendingLimit 请求数。
GetDevice 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 GetDevice 请求数。
GetJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 GetJob 请求数。
GetQuantumTask 请求率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 GetQuantumTask 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
SearchDevices 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 SearchDevices 请求数。
SearchJobs 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 SearchJobs 请求数。
SearchQuantumTasks 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 SearchQuantumTasks 请求数。
SearchSpendingLimits 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 SearchSpendingLimits 请求数。
UpdateSpendingLimit 请求率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每个区域您每秒可以在该账户中发送的最大 UpdateSpendingLimit 请求数。

AWS Certificate Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
ACM 证书	每个受支持的区域：2500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的 ACM 证书的最大数量。只有处于“PENDING”（待处理）或“ISSUED”（已颁发）状态的证书才计入此限制。
过去 365 天内创建的 ACM 证书	每个受支持的区域：5,000 个	是	您每年可以请求的 ACM 证书的最大数量。
每个 ACM 证书的域数量	每个受支持的区域：10 个	是	每份 ACM 证书的域名的最大数量。您提交的第一个域名作为证书的主题公用名 (CN) 包含在内。所

Name	默认值	可调整	说明
			有名称都包含在主题替代名称扩展中。
导入的证书	每个受支持的区域：2500 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的已导入证书的最大数量。
过去 365 天内导入的证书	每个受支持的区域：5,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您每年可以导入的证书的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Certificate Manager 用户指南》中的配额。

Amazon Chime 增终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Chime 拥有一个支持 HTTPS 的端点：service.chime.aws.amazon.com。

服务配额

下表列出了 Amazon Chime 房间和会员资格的额外配额。

资源	默认
每个账户的房间数	1500

资源	默认
每个配置文件的房间数	1500
每间房间的会员资格数	1000
每个配置文件的会员资格数	1000

Amazon Chime SDK 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

目录

- 服务端点
  - 身份
  - 媒体管道区域端点
  - 消息收发
  - 语音
  - WebRTC 媒体会话
  - Legacy
- 服务配额
  - Amazon Chime SDK 呼叫分析限额
  - Amazon Chime SDK 身份限额
  - Amazon Chime SDK 媒体管道限额
  - Amazon Chime SDK 消息收发限额
  - SIP 中继和语音限额
  - Amazon Chime SDK WebRTC 限额
  - 旧配额

服务端点

身份

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com identity-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

媒体管道区域端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

消息收发

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

语音

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

WebRTC 媒体会话

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Legacy

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

以下各节中的表格列出并介绍了 Amazon Chime SDK 服务的限额。

> **Note**
>
> 服务配额是按 AWS 地区划分的。如果可以调整，则仅针对请求的区域更改服务限额。

主题

- Amazon Chime SDK 呼叫分析限额
- Amazon Chime SDK 身份限额
- Amazon Chime SDK 媒体管道限额
- Amazon Chime SDK 消息收发限额
- SIP 中继和语音限额
- Amazon Chime SDK WebRTC 限额
- 旧配额

Amazon Chime SDK 呼叫分析限额

Amazon Chime SDK 呼叫分析具有以下限额。

资源	默认限制	可调整	说明
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 配置数量上限	100	是	指定账户在每个区域的呼叫分析配置数量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 管道数量上限	20	是	指定账户在每个区域的呼叫分析媒体处理管道数量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 语音配置文件域数量上限	3	是	指定账户在每个区域的语音分析语音配置文件域数量。客户可以创建语音配置文件

资源	默认限制	可调整	说明
			域来收集一组相关的语音 ID，用于语音分析。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 每个语音配置文件域的语音配置文件数量	20	是	每个语音配置文件域的语音分析语音配置文件数量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 语音分析任务数量上限	25	是	每个区域执行发言人搜索和语调分析的活动语音分析任务数量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 语音配置文件域 API 速率	0	是	所有语音配置文件域 API 请求的 TPS 上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 语音配置文件 API 速率	0	是	所有语音配置文件 API 请求的 TPS 上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 发言人搜索 API 速率	0	是	所有发言人搜索 API 请求的 TPS 上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – 语调分析 API 速率	0	是	所有语调分析 API 请求的 TPS 上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 – API 速率	5	是	在当前区域中，此账户每秒的呼叫分析配置管理 API 请求数量上限。

Note

- 如果您超过任何区域的限额，则会收到超出资源限制异常。您可以使用 AWS 控制台中的服务限额页面申请增加限额，也可以联系您的客户支持代表。
- 一些呼叫分析 API 会为其他 AWS 服务创建资源和 API 请求。这些额外资源将计入您账户的限额。如果您通过呼叫分析请求增加配额或每秒交易量，则还必须申请增加其他服务的配额。 AWS 否则，您的请求可能会受到限制并失败。

Amazon Chime SDK 身份限额

以下配额适用于管理和 AppInstances亚马逊 Chime 软件开发工具包身份 API。 AppInstanceUsers AppInstanceEndpoints 限额会以每个 API 为基础套用。

Amazon Chime SDK 身份具有以下资源限额：

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 身份 – 每个 AWS 账户的 AppInstances 数量上限	100	是	可以在一个 AWS 账户中创建的 AppInstances 数量上限。
Amazon Chime SDK 身份 – 每个 AppInstance 的 AppInstanceUsers 数量上限	100000	是	可以在一个 AppInstance 中创建的 AppInstanceUsers 数量上限
Amazon Chime SDK 身份 – 每个 AppInstance 的 AppInstanceUserAdmins 数量上限	100	是	可以在一个 AppInstance 中创建的 AppInstanceUserAdmins 数量上限。
Amazon Chime 软件开发工具包身份-每人	10	是	可以为一个 AppInstanceUser

Name	默认值	可调整	说明
的最大值 AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser			创建的 AppInstanceUserEndpoints 数量上限。

以下限制适用于 Amazon Chime SDK 身份 API 的 AppInstances、AppInstanceUsers 和 AppInstanceEndpoints 管理（基于每个 API）。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 身份 – CreateAppInstance、UpdateAppInstance 和 DeleteAppInstance 请求的速率	每秒 5 个请求 AppInstance	是	在 AWS 账户中同时创建、更新和删除 AppInstances 的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 身份 – CreateAppInstanceUser、UpdateAppInstanceUser 和 DeleteAppInstanceUser 请求的速率	每个 AppInstance 每秒 10 个请求	是	在 AWS 账户中同时创建、更新和删除 AppInstanceUsers 的每秒请求数量上限
Amazon Chime 软件开发工具包身份——请求速率 DescribeAppInstance	每秒 20 个请求 AppInstance	是	针对特定 AppInstance 调用 DescribeAppInstance API 的每秒请求数量上限
Amazon Chime 软件开发工具包身份——请求速率 DescribeAppInstanceUser	每秒 20 个请求 AppInstanceUser	是	针对特定 AppInstanceUser 调用 DescribeAppInstanceUser API 的每秒请求数量上限

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime 软件开发工具包身份——请求速率 ListAppInstances	每个 AWS 账户每秒 10 次请求	是	您可以为 AWS 账户调用 ListAppInstancesAPI 的每秒最大请求数
Amazon Chime 软件开发工具包身份——请求速率 ListAppInstanceUsers	每秒 10 个请求 AppInstanceUser	是	针对特定 `AppInstance` 调用 ListAppInstanceUsers API 的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 身份 - 每个 AWS 账户每秒的总请求数	每个 AWS 账户每秒 50 个请求	是	您可以同时在 AWS 账户中调用 Chime SDK Identity API 的每秒最大请求数

Amazon Chime SDK 媒体管道限额

Amazon Chime SDK 媒体管道具有以下限额。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 媒体管道 – API 速率	10	是	在当前区域中，此账户每秒可发送的所有 SDK 媒体管道 API 请求数量上限。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – 管道数量上限	`US East (N. Virginia)` ：100 所有其他区域：10	是	可为此账户并发运行的媒体管道数量上限。不包括媒体见解管道。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – Amazon Kinesis	10	是	您可以创建的 Amazon Kinesis Video Streams (KVS) 池的最大数量。一个池包

Name	默认值	可调整	说明
Video Streams 池的数量上限			含多个 KVS 流。可以创建的 KVS 流总数由 KVS 服务限额控制：视频流数量。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – Amazon Kinesis Video Streams 池 API 速率	5	是	您每秒向以下每个 API 发出的最大请求数：CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool、和 DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool。

Amazon Chime SDK 消息收发限额

Amazon Chime SDK 会议具有以下限额。

Name	默认值	可调整
Amazon Chime SDK Messaging-每人最大并发活跃连接数 AppInstanceUser	10	是
Amazon Chime SDK 消息传递——每条消息的最大值 ChannelFlows AppInstance	100	是
Amazon Chime SDK 消息传送-每个频道的最大值 ChannelMemberships	10000	是
Amazon Chime SDK 消息传递——每条消息的最大值	1	是

Name	默认值	可调整
ChannelProcessors ChannelFlow		
Amazon Chime SDK 消息传送——每个频道的最大数量 AppInstance	10,000,000	是
Amazon Chime SDK 消息传送-每个频道的最大值 ChannelModerators	1000	是
Amazon Chime SDK 消息传递——每条消息的最大值 ChannelProcessors ChannelFlow	1	是
Amazon Chime SDK 消息收发 - 预取的最大 CHANNEL_DETAILS 事件数	50	可以
Amazon Chime SDK 消息传递——预取的 CHANNEL_DETAILS 事件 ChannelMessages 中的最大值	20	是
Amazon Chime SDK 消息传递——预取的 CHANNEL_DETAILS 事件 ChannelMemberships 中的最大值	30	是
Amazon Chime SDK 消息传送-每个 * 的最大弹性信道数 AppInstance	1	是
Amazon Chime SDK 消息传送- SubChannels 每个弹性通道的最大值*	100	是

Name	默认值	可调整
Amazon Chime SDK 消息传递-每个 * 的最大值 ChannelMemberships SubChannel	1000	是 **Note** 提高限制后，`MaximumSubChannelsPerElastiCChannel` 与 `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` 的乘积不能超过 100 万。
Amazon Chime SDK 消息收发 – 每个 AppInstanceUser 的 ChannelMemberships 数量上限	20000	是

*仅适用于美国东部（弗吉尼亚州北部）区域。

Note

具有大型聊天通道的客户通常有资格获得批量定价折扣。请联系您的客户经理，以获取详细信息。

除了上面列出的限额外，Amazon Chime SDK 消息收发还具有以下 API 速率。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK Messaging-	每秒 15 个请求 `AppInstance`	是	针对特定 `AppInstance` 同时创建、更新

Name	默认值	可调整	说明
CreateChannel、、UpdateChannel请求的速率 DeleteChannel			或删除通道的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – ListChannels 请求的速率	每个 AppInstance 每秒 10 个请求	是	针对特定 AppInstance 调用 ListChannels API 的速率上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – DescribeChannel 请求的速率	每个通道每秒 20 个请求	是	针对特定 AppInstance 调用 DescribeChannel API 的速率上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – CreateChannelMembership 、DeleteChannelMembership 、CreateChannelBan 、DeleteChannelBan 、CreateChannelModerator 、DeleteChannelModerator 请求的速率	us-east-1 ：每个通道每秒 15 个请求，每个弹性通道每秒 30 个请求 eu-central-1 ：每个通道每秒 10 个请求	是	针对特定通道同时创建、更新和删除 Channel 成员资格、封禁和监管人的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – ListChannelMemberships 、ListChannelBans 、ListChannelModerators 请求的速率	每个 Channel 和每个弹性通道每秒 15 个请求	是	针对特定通道同时列出 Channel 成员资格、封禁和监管人的每秒请求数量上限

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 消息收发 – SendChannelMessage 、UpdateChannelMessage 、RedactChannelMessage 、DeleteChannelMessage requests 请求的速率	us-east-1 ：每个 Channel 或每个 SubChannel 每秒 30 个请求。 eu-central-1 ：每个通道每秒 10 个请求	是	针对特定 Channel 或 SubChannel 同时创建、更新、编辑或删除 ChannelMessages 的每秒请求数量上限。这包括为更新消息调用 ChannelFlowCallback API。
Amazon Chime SDK 消息收发 – ListChannelMessages 请求的速率	每个 Channel 或每个 SubChannel 每秒 30 个请求	是	针对特定 Channel 或 SubChannel 调用 ListChannelMessages API 的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – GetChannelMessage 请求的速率	每个 Channel 或每个子通道每秒 30 个请求	是	针对特定 Channel 或 SubChannel 调用 GetChannelMessage API 的每秒请求数量上限

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 消息收发 – ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 、ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 请求的速率	每秒 15 个请求 AppInstanceUser	是	针对特定 AppInstance 同时调用 ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 和 ListChannelsModeratedByAppInstanceUser API 的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – ListSubChannels 请求的速率	每个弹性通道每秒 15 个请求	是	针对特定弹性通道调用 ListSubChannels API 的每秒请求数量上限

Amazon Chime SDK 消息收发具有以下常规 API 速率。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 消息收发 – 每个 ChimeBearer 的 API 请求速率	us-east-1 ：每秒 10 个请求 AppInstanceUser eu-central-1 ：每秒 5 个请求 AppInstanceUser	是	特定 ChimeBearer 同时调用多个消息收发 API 的每秒请求数量上限。此限制可防止单个 AppInstanceUser 对 AppInstance 中单个 Channel 的操作消耗所有吞吐量。可申请提高特定 AppInstanceUsers 的限额。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 消息收发 - 批处理 API 请求的速率	每个资源每秒 1 个请求	否	每个批处理 API（例如 BatchCreateChannelMembership）被调用的每秒请求数量上限
Amazon Chime SDK 消息收发 – 每个 AppInstanceUser 的 Websocket 连接请求速率	每个 AppInstanceUser 每秒 1 个请求	否	AppInstanceUser 建立新 Websocket 连接（包括针对不同的会话建立连接）的每秒请求数量上限

SIP 中继和语音限额

Amazon Chime SDK SIP 中继和语音具有以下限额。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 预置电话号码数量	5	是	此账户可拥有的预置电话号码数量上限
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 语音连接器数量	3	是	您在当前 AWS 区域中可以拥有的最大语音连接器数量
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 语音连接器组数量	3	是	在此账户可以拥有的语音连接器组数量上限。
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 每个语音连接器组的语音连接器数量	3	是	任意语音连接器组中可以拥有的语音连接器数量上限

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 每秒呼叫数量（CPS）	1	是	当前 AWS 区域中每个语音连接器允许的最大每秒呼叫数 (CPS)
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – SIP 媒体应用程序数量	30	是	您在当前 AWS 区域中可以拥有的最大 SIP 媒体应用程序数量
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 每个 SIP 规则的 SIP 媒体应用程序数量	25	是	您可在当前 AWS 区域的 SIP 规则中拥有的最大 SIP 媒体应用程序数量
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音——CreateSipMediaApplicationCall API 速率限制	1	是	当前 AWS 区域每秒允许对 CreateSipMediaApplicationCall API 的最大请求数。
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音——UpdateSipMediaApplicationCall API 速率限制	5	是	当前 AWS 区域每秒允许对 UpdateSipMediaApplicationCall API 的最大请求数。
亚马逊 Chime SDK SIP 中继和语音——亚马逊 Lex 机器人 StartBotConversation	0	是	当前您可以在 PSTN Audio StartBotConversation操作中使用的 Amazon Lex 机器人的最大数量。AWS 区域
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – 语音连接器活动通话数量	10	是	在当前 AWS 区域区域中，每个账户允许的语音连接器并发通话数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK SIP 中继和语音 – SIP 媒体应用程序活动通话数量	10	是	在当前 AWS 区域区域中，每个账户允许的 PSTN 音频并发通话数量上限。

Amazon Chime SDK WebRTC 限额

Amazon Chime SDK 会议 WebRTC 媒体会话具有以下限额。

Name	默认值	可调整
Amazon Chime SDK 会议 – 并发会议数量限制	250	是
Amazon Chime SDK 会议 – 每个会议的与会者数量	250	否
Amazon Chime SDK 会议 – 每个主会议的副本会议数量	4	有关更多信息，请参阅服务配额控制台中的 Chime SDK 会议 – 每个主会议的副本会议数量页面。
Amazon Chime SDK 会议 – 每个会议发布的并发视频流数量	25	可以。有关更多信息，请参阅服务配额控制台中的 Chime SDK 会议 – 每个会议发布的并发视频流数量页面。
Amazon Chime SDK 会议 – 每位与会者订阅的并发视频流数量	25	否
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 BatchCreateAttendees 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。

Name	默认值	可调整
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 CreateAttendee 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 CreateMeeting 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 CreateMeetingWithAttendees 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 DeleteAttendee 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 DeleteMeeting 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 GetMeeting 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。
Amazon Chime 软件开发工具包会议——以每秒请求数为单位 ListAttendees 的 API 速率	10	可以。并发会议数量限制调整时自动调整。

旧配额

以下配额适用于旧版端点。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Chime SDK 媒体管道 – 管道数量上限	10	否	在当前区域中，此账户每秒可发送的所有媒体管道 API 请求数量上限。此限额适用于 Amazon Chime 命名空间。
Amazon Chime – 每个账户的活动媒体管道总数	100	否	在一个区域中，每个账户的活动媒体管道总数。此限额适用于 Amazon Chime 命名空间。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – 每秒交易中所有媒体管道 API 请求的速率限制	10	是	在当前区域中，此账户每秒可发送的所有 SDK 媒体管道 API 请求数量上限。此配额适用于 Amazon Chime 命名空间。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – 媒体捕获 API 突增限制	10	否	您可以在一次突增中发送的最大媒体捕获管道请求数量。此限额适用于 Amazon Chime 命名空间。此限额适用于 Amazon Chime 命名空间。
Amazon Chime SDK 媒体管道 – API 速率限制	10	是	您可以在当前区域中的此账户下发送的所有 SDK 媒体管道最大速率。此限额适用于 Amazon Chime 命名空间。

AWS Clean Rooms 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
分析规则大小	每个受支持的区域：100 KB	否	分析规则的最大 JSON 大小

Name	默认值	可调整	说明
每个成员资格的分析模板数	每个受支持的区域：100 个	是	每个成员身份的最大分析模板数
CR.1X 每 PySpark 份工作的工人	每个受支持的区域：128 个	是	每项 PySpark 工作的最大 CR.1X 工人数
CR.4X 每 PySpark 份工作的工人	每个受支持的区域：32 个	是	每项 PySpark 工作的最大 CR.4X 工人数
每个账户创建的协作数	每个受支持的区域：500 个	是	每个账户的最大协作数
每个配置允许列表的列数	每个受支持的区域：100 个	是	每个已配置表可以列入许可名单的最大列数
每个账户的并发 PySpark 作业 vCPU 使用率	us-east-1：1,024 其他所有支持的区域：512	是	每个账户所有并发运行 PySpark 的作业的最大 vCPU 总使用率
每个账户的并发 PySpark 任务	us-east-1：5 个 每个其他支持的区域：2 个	是	每个账户同时运行的最大 PySpark 任务数
每个账户的并发 SQL 查询数量	us-east-1：5 个 每个其他支持的区域：2 个	是	每个账户并发运行的 SQL 查询数量上限
每个账户的并发 SQL 查询 vCPU 使用量	每个受支持的区域：512 个	是	每个账户所有并发运行的 SQL 查询的 vCPU 总使用量上限
每个成员的并发进行中作业数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个成员的并发进行中作业数量上限

Name	默认值	可调整	说明
每个成员资格正在进行的并发查询数	每个受支持的区域：5 个	否	每个成员资格正在进行的最大并发查询数
为每个成员配置的受众模型关联数量	每个受支持的区域：5 个	是	为每个成员配置的受众模型关联数量上限
每个账户的配置表数	每个支持的区域：250 个	是	每个账户创建的最大配置表数
每个受保护的查询的配置表数	每个支持的区域：15 个	是	受保护查询中的最大已配置表数
每个成员的 ID 映射表数量	每个受支持的区域：5 个	是	每个成员的 ID 映射表数量上限
每个成员的 ID 命名空间关联数	每个受支持的区域：10 个	是	每个成员的 ID 命名空间关联数量上限
每个成员的中间桌	每个受支持的区域：25 个	是	每个成员资格的最大中间表数量
每次协作邀请的成员数	每个受支持的区域：5 个	是	每次协作邀请的最大成员人数
每个账户的成员数	每个受支持的区域：500 个	是	每个账户的最大成员资格数
每次合作的访问预算的隐私预算模板数量	每个受支持的区域：25 个	是	每次合作的访问预算的隐私预算模板数量上限
查询文本长度（使用差别隐私）	每个受支持的区域：8 KB	否	使用差别隐私的 SQL 查询语句的文本长度上限

Name	默认值	可调整	说明
Clean Rooms SQL 分析引擎上的查询文本长度	每个支持的区域：90 KB	否	Clean Rooms SQL 分析引擎上 SQL 查询语句的文本长度上限
Spark 分析引擎上的查询文本长度	每个受支持的区域：500 KB	否	Spark SQL 分析引擎上 SQL 查询语句的文本长度上限
BatchGetCollaborationAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API 调用的最大次数
BatchGetSchema 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 BatchGetSchema API 调用的最大次数
BatchGetSchemaAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 BatchGetSchemaAnalysisRule API 调用的最大次数
CreateAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateAnalysisTemplate API 调用的最大次数
CreateCollaboration 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateCollaboration API 调用的最大次数
CreateCollaborationChangeRequest 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateCollaborationChangeRequest API 调用的最大次数
CreateConfiguredAudienceModelAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateConfiguredAudienceModelAssociation API 调用的最大次数
CreateConfiguredTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateConfiguredTable API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
CreateConfiguredTableAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateConfiguredTableAnalysisRule API 调用的最大次数
CreateConfiguredTableAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateConfiguredTableAssociation API 调用的最大次数
CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 调用的最大次数
CreateIdMappingTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateIdMappingTable API 调用的最大次数
CreateIdNamespaceAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateIdNamespaceAssociation API 调用的最大次数
CreateMembership 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreateMembership API 调用的最大次数
CreatePrivacyBudgetTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 CreatePrivacyBudgetTemplate API 调用的最大次数
DeleteAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteAnalysisTemplate API 调用的最大次数
DeleteCollaboration 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteCollaboration API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
DeleteConfiguredAudienceModelAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API 调用的最大次数
DeleteConfiguredTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteConfiguredTable API 调用的最大次数
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteConfiguredTableAnalysisRule API 调用的最大次数
DeleteConfiguredTableAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteConfiguredTableAssociation API 调用的最大次数
DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 调用的最大次数
DeleteIdMappingTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteIdMappingTable API 调用的最大次数
DeleteIdNamespaceAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteIdNamespaceAssociation API 调用的最大次数
DeleteMember 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteMember API 调用的最大次数
DeleteMembership 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeleteMembership API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
DeletePrivacyBudgetTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 DeletePrivacyBudgetTemplate API 调用的最大次数
GetAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetAnalysisTemplate API 调用的最大次数
GetCollaboration 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaboration API 调用的最大次数
GetCollaborationAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaborationAnalysisTemplate API 调用的最大次数
GetCollaborationChangeRequest 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaborationChangeRequest API 调用的最大次数
GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API 调用的最大次数
GetCollaborationIdNamespaceAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaborationIdNamespaceAssociation API 调用的最大次数
GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API 调用的最大次数
GetConfiguredAudienceModelAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetConfiguredAudienceModelAssociation API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
GetConfiguredTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒 GetConfiguredTable API 调用的最大次数
GetConfiguredTableAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetConfiguredTableAnalysisRule API 调用的最大次数
GetConfiguredTableAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetConfiguredTableAssociation API 调用的最大次数
GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 调用的最大次数
GetIdMappingTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetIdMappingTable API 调用的最大次数
GetIdNamespaceAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetIdNamespaceAssociation API 调用的最大次数
GetMembership 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetMembership API 调用的最大次数
GetPrivacyBudgetTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetPrivacyBudgetTemplate API 调用的最大次数
GetProtectedJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetProtectedJob API 调用的最大次数
GetProtectedQuery 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒 GetProtectedQuery API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
GetSchema 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetSchema API 调用的最大次数
GetSchemaAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 GetSchemaAnalysisRule API 调用的最大次数
ListAnalysisTemplates 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListAnalysisTemplates API 调用的最大次数
ListCollaborationAnalysisTemplates 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationAnalysisTemplates API 调用的最大次数
ListCollaborationChangeRequests 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationChangeRequests API 调用的最大次数
ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API 调用的最大次数
ListCollaborationIdNamespaceAssociations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationIdNamespaceAssociations API 调用的最大次数
ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API 调用的最大次数
ListCollaborationPrivacyBudgets 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborationPrivacyBudgets API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
ListCollaborations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListCollaborations API 调用的最大次数
ListConfiguredAudienceModelAssociations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListConfiguredAudienceModelAssociations API 调用的最大次数
ListConfiguredTableAssociations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListConfiguredTableAssociations API 调用的最大次数
ListConfiguredTables 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListConfiguredTables API 调用的最大次数
ListIdMappingTables 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListIdMappingTables API 调用的最大次数
ListIdNamespaceAssociations 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListIdNamespaceAssociations API 调用的最大次数
ListMembers 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListMembers API 调用的最大次数
ListMemberships 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListMemberships API 调用的最大次数
ListPrivacyBudgetTemplates 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListPrivacyBudgetTemplates API 调用的最大次数
ListPrivacyBudgets 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListPrivacyBudgets API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
ListProtectedJobs 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListProtectedJobs API 调用的最大次数
ListProtectedQueries 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListProtectedQueries API 调用的最大次数
ListSchemas 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	每秒 ListSchemas API 调用的最大次数
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 ListTagsForResource API 调用的最大次数
PopulateIdMappingTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 PopulateIdMappingTable API 调用的最大次数
PreviewPrivacyImpact 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 PreviewPrivacyImpact API 调用的最大次数
StartProtectedJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 StartProtectedJob API 调用的最大次数
StartProtectedQuery 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 StartProtectedQuery API 调用的最大次数
TagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 TagResource API 调用的最大次数
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UntagResource API 调用的最大次数
UpdateAnalysisTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateAnalysisTemplate API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
UpdateCollaboration 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateCollaboration API 调用的最大次数
UpdateCollaborationChangeRequest 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateCollaborationChangeRequest API 调用的最大次数
UpdateConfiguredAudienceModelAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API 调用的最大次数
UpdateConfiguredTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateConfiguredTable API 调用的最大次数
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateConfiguredTableAnalysisRule API 调用的最大次数
UpdateConfiguredTableAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateConfiguredTableAssociation API 调用的最大次数
UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 调用的最大次数
UpdateIdMappingTable 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateIdMappingTable API 调用的最大次数
UpdateIdNamespaceAssociation 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateIdNamespaceAssociation API 调用的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
UpdatePrivacyBudgetTemplate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdatePrivacyBudgetTemplate API 调用的最大次数
UpdateProtectedJob 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateProtectedJob API 调用的最大次数
UpdateProtectedQuery 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒 UpdateProtectedQuery API 调用的最大次数
每个成员资格的表关联数	每个受支持的区域：100 个	是	每个成员的最大表关联数

有关更多信息，请参阅《AWS Clean Rooms 用户指南》中的 AWS Clean Rooms 配额。

AWS Clean Rooms 机器学习终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个受众生成作业的活跃受众导出作业数	每个受支持的区域：25 个	否	一个受众生成作业的活跃受众导出作业数上限
每个成员的活动配置模型算法关联数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个成员的活动配置模型算法关联数量上限
每个成员的活动配置模型算法数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个成员的活动配置模型算法数量上限
每个成员的活动自定义模型输入通道数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个成员的活动自定义模型输入通道数量上限
每个账户的活动训练实例数量上限	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户可用于创建训练模型的活跃训练实例数量上限。
每个训练模型 active/pending中/正在训练的模型版本的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个经过训练的模型可以创建的最大 active/pending /正在训练的模型版本数。
生成合成数据的最大输入列数	每个受支持的区域：1000 个	否	生成合成数据的最大输入列数

Name	默认值	可调整	说明
生成合成数据的最大输入行数	每个支持的区域：2,500,000	否	生成合成数据的最大输入行数
每个账户的 ml.c4.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c4.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c4.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c4.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c4.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c4.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c4.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c4.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5.18xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5.18xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5.9xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5.9xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.c5.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5n.18xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5n.18xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5n.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5n.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5n.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5n.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5n.9xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5n.9xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c5n.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c5n.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.24xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.c6i.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.32xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.32xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c6i.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c6i.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.2xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.c7i.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.large 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.c7i.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.c7i.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g4dn.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g4dn.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g4dn.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g4dn.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.4xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.g4dn.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g4dn.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g4dn.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g5.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.8xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.g5.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g5.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6.xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.g6e.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.g6e.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.g6e.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m4.10xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m4.10xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.m4.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m4.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m4.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m4.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m4.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m4.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m4.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m4.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m5.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：3 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m5.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m5.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：3 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m5.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：3 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m5.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.large 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.m5.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m5.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.32xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.32xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m6i.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.large 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.m6i.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m6i.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.m7i.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.large 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.m7i.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.m7i.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p2.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p2.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p2.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p2.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p2.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p2.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p4d.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p4d.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p4de.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p4de.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p5.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p5.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.p5en.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.p5en.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.12xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.r5.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.large 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.16xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.r5d.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.24xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.large 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r5d.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r5d.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.12xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.12xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.16xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.16xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.24xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.24xlarge 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.r7i.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.48xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.48xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.4xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.4xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.8xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.8xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.large 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.r7i.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.r7i.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.t3.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.t3.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.t3.large 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.t3.large 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.t3.medium 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.t3.medium 训练实例数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ml.t3.xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.t3.xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.trn1.2xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.trn1.2xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.trn1.32xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.trn1.32xlarge 训练实例数量上限。
每个账户的 ml.trn1n.32xlarge 训练实例数量上限	每个受支持的区域：0 个	是	每个账户可用于创建训练模型的 ml.trn1n.32xlarge 训练实例数量上限。
类别预测列中的最大唯一值	每个受支持的区域：100 个	否	类别预测列中的最大唯一值
生成合成数据所需的最小输入列数	每个受支持的区域：5 个	否	生成合成数据所需的最小输入列数
生成合成数据所需的最小输入行数	每个受支持的区域：1,500 个	否	生成合成数据所需的最小输入行数
Pending/In-progress 每位客户的受众导出职位	每个受支持的区域：20 个	否	每位客户的最大 pending/in进度受众导出任务数
Pending/In-progress 每位客户的受众创造职位	每个受支持的区域：10 个	是	每位客户的最大 pending/in进度受众生成任务数
Pending/In-progress 每位客户的受众模型	每个受支持的区域：2 个	是	每位客户的最大 pending/in进度受众模型训练作业数

Name	默认值	可调整	说明
Pending/In-progress 每个账户的自定义模型推理任务	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户的最大 pending/in-progress自定义模型推理任务数量
Pending/In-progress 每个成员的自定义模型推理作业	每个受支持的区域：5 个	是	每个成员资格的 pending/in-progress 自定义模型推理任务的最大数量
Pending/In-progress 每个账户的自定义模型训练作业	每个受支持的区域：10 个	是	每个账号的最大 pending/in-progress自定义模型训练任务数
Pending/In-progress 每个成员的自定义模型训练作业	每个受支持的区域：5 个	是	每个成员资格的最大 pending/in-progress 自定义模型训练作业数
Pending/In-progress 每个账户的合成 MLIC 生成任务	每个受支持的区域：2 个	是	每个账户的 pending/in-progress 合成 MLIC 生成任务的最大数量

有关更多信息，请参阅《AWS Clean Rooms ML 用户指南》中的 AWS Clean Rooms ML 配额。

Cloud Control API 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

此服务没有配额。

AWS Cloud9 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
在您的开发环境中使用此账户。	每个受支持的区域：200 个	是	您可在当前区域的此账户中创建的最大 AWS Cloud9 EC2 开发环境数量。
该用户的 EC2 开发环境	每个受支持的区域：100 个	是	您在当前区域中可以为该用户创建的最大 AWS Cloud9 EC2 开发环境数量。
每个开发环境的成员数	每个受支持的区域：8 个	否	当前区域中该账户中可以参与单个 AWS Cloud9 开发环境的最大用户数。
此账户的 SSH 开发环境	每个受支持的区域：200 个	是	您可在当前区域的此账户中创建的最大 AWS Cloud9 SSH 开发环境数量。
该用户的 SSH 开发环境	每个受支持的区域：100 个	是	您在当前区域中可以为该用户创建的最大 AWS Cloud9 SSH 开发环境数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Cloud9 用户指南》中的配额。

Amazon Cloud Directory 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
加拿大（中部）	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

有关更多信息，请参阅 Amazon Cloud Directory 配额。

AWS 云 WAN 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

AWS 云广域网在以下区域可用。云 WAN 在其主区域聚合和存储信息。云 WAN 支持以下主区域：us-west-2 — 美国西部（俄勒冈州）。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		networkmanager.us-west-2.api.aws	
非洲（开普敦）	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

有关配额列表，请参阅 AWS 云 WAN 用户指南中的配额。

AWS CloudFormation 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
自定义资源响应数据	每个受支持的区域：4096 字节	否	自定义资源提供商在一个响应中可以提交的响应数据大小上限
钩子配置大小	每个支持的区域：204.8 千字节	否	一个钩子可以存储的最大配置数据量。
每个账户的挂钩数	每个受支持的区域：100 个	否	当前区域内的此账户中允许的钩子数量上限。
每个资源的挂钩数	每个受支持的区域：100 个	否	可为每个资源配置的最大钩子数量。
每个堆栈集的最大依赖关系	每个支持的区域：每 5 分钟 10 个	否	每个堆栈集允许的最大自动部署依赖项数。
每个账户的最大堆栈集依赖关系	每个受支持的区域：100 个	否	您账户中所有堆栈集允许的自动部署依赖项的最大数量。
每个账户的模块限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许注册的模块类型的最大数量。
嵌套模块	每个受支持的区域：3 个	否	每个模块的嵌套层数。
每个堆栈集列入队列的操作数量	每个受支持的区域：1 万个	否	给定时间堆栈集的最大排队操作数。
每个账户的资源限制	每个受支持的区域：50 个	是	允许注册的资源类型的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个管理员账户的堆栈实例操作	每个受支持的区域：1 万个	是	在每个区域中的所有堆栈集中，每个管理员账户可同时对其执行操作的最大堆栈实例数。
每个堆栈集的堆栈实例	每个受支持的区域：10 万个	是	每个堆栈集可以创建的最大堆栈实例数量。
每个管理员账户的堆栈集数	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在管理员帐户中创建的最大 AWS CloudFormation 堆栈集数。
堆栈	每个支持的区域：2000 个	是	活动堆栈的数量上限；活动堆栈是指状态不是 DELETE_COMPLETE 的所有堆栈
每堆栈集操作使用 S3 对象导入的堆栈数	每个受支持的区域：200 个	否	每个堆栈集操作可以使用 S3 对象导入的最大堆栈数。
每堆栈集操作使用内联堆栈 ID 导入的堆栈数	每个受支持的区域：10 个	否	每个堆栈集操作可以使用内联堆栈 ID 导入的堆栈数量上限。
模板描述长度	每个受支持的区域：1024 字节	否	CloudFormation 模板描述的最大长度
模板动态引用数量	每个受支持的区域：60 个	否	每个 CloudFormation 模板的最大动态引用数
模板逻辑资源 ID 长度	每个受支持的区域：255 个	否	CloudFormation 模板逻辑资源 ID 的最大长度

Name	默认值	可调整	说明
模板映射属性数量	每个受支持的区域：200 个	否	每个 CloudFormation 模板映射的最大属性数
模板映射名称和映射属性名称长度	每个受支持的区域：255 个	否	CloudFormation 模板映射名称和映射属性名称的最大长度
模板映射数量	每个受支持的区域：200 个	否	每个模板的最大映射数 CloudFormation
模板输出名称长度	每个受支持的区域：255 个	否	CloudFormation 模板输出名称的最大长度
模板输出数量	每个受支持的区域：200 个	否	每个 CloudFormation 模板的最大输出数
模板参数名称长度	每个受支持的区域：255 个	否	CloudFormation 模板参数名称的最大长度
模板参数值长度	每个受支持的区域：4096 个	否	CloudFormation 模板参数值的最大长度
模板参数	每个受支持的区域：200 个	否	每个 CloudFormation 模板的最大参数数
模板资源	每个受支持的区域：500 个	否	每个 CloudFormation 模板的最大资源数
模板大小	每个受支持的区域：1MB	否	CloudFormation 模板的最大大小；大小超过 50 KiB 的模板必须存储在 Amazon S3 存储桶中，并以 Amazon S3 对象 URL 的形式在请求中提交

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ActivateOrganizationsAccess	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ActivateOrganizationsAccess 请求数
油门速率限制 BatchDescribeTypeConfigurations	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 BatchDescribeTypeConfigurations 请求数
油门速率限制 CancelUpdateStack	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CancelUpdateStack 请求数
油门速率限制 ContinueUpdateRollback	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ContinueUpdateRollback 请求数
油门速率限制 CreateChangeSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateChangeSet 请求数
油门速率限制 CreateGeneratedTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateGeneratedTemplate 请求数
油门速率限制 CreateStack	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateStack 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 CreateStackInstances	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateStackInstances 请求数
油门速率限制 CreateStackSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateStackSet 请求数
油门速率限制 DeleteChangeSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteChangeSet 请求数
油门速率限制 DeleteGeneratedTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteGeneratedTemplate 请求数
油门速率限制 DeleteStack	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteStack 请求数
油门速率限制 DeleteStackInstances	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteStackInstances 请求数
油门速率限制 DeleteStackSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeleteStackSet 请求数
油门速率限制 DeregisterType	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DeregisterType 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 DescribeAccountLimits	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeAccountLimits 请求数
油门速率限制 DescribeChangeSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeChangeSet 请求数
油门速率限制 DescribeGeneratedTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeGeneratedTemplate 请求数
油门速率限制 DescribeOrganizationsAccess	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeOrganizationsAccess 请求数
油门速率限制 DescribePublisher	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribePublisher 请求数
油门速率限制 DescribeResourceScan	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeResourceScan 请求数
油门速率限制 DescribeStackDriftDetectionStatus	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackDriftDetectionStatus 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 DescribeStackEvents	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackEvents 请求数
油门速率限制 DescribeStackInstance	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackInstance 请求数
油门速率限制 DescribeStackResource	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackResource 请求数
油门速率限制 DescribeStackResourceDrifts	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackResourceDrifts 请求数
油门速率限制 DescribeStackResources	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackResources 请求数
油门速率限制 DescribeStackSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackSet 请求数
油门速率限制 DescribeStackSetOperation	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStackSetOperation 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 DescribeStacks	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeStacks 请求数
油门速率限制 DescribeType	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeType 请求数
油门速率限制 DescribeTypeRegistration	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DescribeTypeRegistration 请求数
油门速率限制 DetectStackDrift	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DetectStackDrift 请求数
油门速率限制 DetectStackResourceDrift	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DetectStackResourceDrift 请求数
油门速率限制 DetectStackSetDrift	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 DetectStackSetDrift 请求数
油门速率限制 EstimateTemplateCost	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 EstimateTemplateCost 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ExecuteChangeSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ExecuteChangeSet 请求数
油门速率限制 GetGeneratedTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetGeneratedTemplate 请求数
油门速率限制 GetStackPolicy	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetStackPolicy 请求数
油门速率限制 GetTemplate	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetTemplate 请求数
油门速率限制 GetTemplateSummary	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetTemplateSummary 请求数
油门速率限制 ListChangeSets	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListChangeSets 请求数
油门速率限制 ListExports	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListExports 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ListGeneratedTemplates	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListGeneratedTemplates 请求数
油门速率限制 ListImports	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListImports 请求数
油门速率限制 ListResourceScanRelatedResources	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListResourceScanRelatedResources 请求数
油门速率限制 ListResourceScanResources	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListResourceScanResources 请求数
油门速率限制 ListResourceScans	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListResourceScans 请求数
油门速率限制 ListStackInstanceResourceDrifts	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackInstanceResourceDrifts 请求数
油门速率限制 ListStackInstances	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackInstances 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ListStackResources	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackResources 请求数
油门速率限制 ListStackSetAutoDeploymentTargets	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackSetAutoDeploymentTargets 请求数
油门速率限制 ListStackSetOperationResults	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackSetOperationResults 请求数
油门速率限制 ListStackSetOperations	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackSetOperations 请求数
油门速率限制 ListStackSets	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStackSets 请求数
油门速率限制 ListStacks	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListStacks 请求数
油门速率限制 ListTypeRegistrations	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListTypeRegistrations 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ListTypeVersions	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListTypeVersions 请求数
油门速率限制 ListTypes	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListTypes 请求数
油门速率限制 PublishType	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 PublishType 请求数
油门速率限制 RegisterType	每个受支持的区域：每秒 0.5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 RegisterType 请求数
油门速率限制 RollbackStack	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 RollbackStack 请求数
油门速率限制 SetStackPolicy	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 SetStackPolicy 请求数
油门速率限制 SetTypeDefaultVersion	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 SetTypeDefaultVersion 请求数
油门速率限制 SignalResource	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 SignalResource 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 StartResourceScan	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 StartResourceScan 请求数
油门速率限制 StopStackSetOperation	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 StopStackSetOperation 请求数
油门速率限制 UpdateGeneratedTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateGeneratedTemplate 请求数
油门速率限制 UpdateStack	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateStack 请求数
油门速率限制 UpdateStackInstances	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateStackInstances 请求数
油门速率限制 UpdateStackSet	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateStackSet 请求数
油门速率限制 UpdateTerminationProtection	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateTerminationProtection 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 ValidateTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ValidateTemplate 请求数
每个模块的版本限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许您注册的每种模块类型的版本的最大数量。
每个资源的版本限制	每个受支持的区域：50 个	是	允许您注册的每种资源类型的版本的最大数量。
每个挂钩的版本数	每个受支持的区域：100 个	否	对于每个钩子可以创建的最大版本数。
等待条件信号数据大小	每个受支持的区域：4096 字节	否	cfn-signal 在等待条件信号中可以提交的信号数据大小上限

有关更多信息，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的 CloudFormation 配额。

Amazon CloudFront 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon CloudFront

区域名称	区域	端点	协议	Amazon Route 53 托管区域 ID*
美国东部（弗吉尼亚北部）区域	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com	HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H60C8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore 是一项全球性服务。为终端节点指定您的 AWS 账户 ID。

端点	协议	Amazon Route 53 托管区域 ID*
AWS ##.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	根托管区如下所示。每个客户端点都有自己的托管区。 Z024645223JLTKL21A7KJ

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个分配的备用域名（CNAME）	每个受支持的区域：100 个	是	每个分配的备用域名（CNAME）的最大数量。
每个 AWS 账户的任播静态 IP 列表	每个受支持的区域：0 个	是	每个 AWS 账户的 Anycast 静态 IP 列表的最大数量。
每个分配的缓存行为	每个受支持的区域：75 个	是	每个分配的缓存行为的最大数量。
每个 AWS 账户的缓存策略	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的最大缓存策略数。
CloudFront 函数：与单个函数关联的最大分布数	每个受支持的区域：100 个	是	与单个 CloudFront 函数关联的最大 CloudFront 分布数。
每个源的连接尝试次数	每个受支持的区域：3 个	否	每个源的连接尝试次数（1-3 次）。
每个源的连接超时	每个受支持的区域：10 秒	否	每个源的连接超时（1-10 秒）。
每个 AWS 账户的持续部署策略	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大持续部署策略数量。
每个缓存策略的 Cookie	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存策略的 Cookie 的最大数量。
每个源请求策略的 Cookie	每个受支持的区域：10 个	是	每个源请求策略的 Cookie 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个响应标头策略的自定义标头	每个受支持的区域：10 个	是	每个响应标头策略的自定义标头数量上限。
自定义标头：标头名称的最大长度	每个受支持的区域：256 个	否	标头名称的最大长度（以字符为单位）。
自定义标头：标头值的最大长度	每个受支持的区域：1783 个	否	标头值的最大长度（以字符为单位）。
自定义标头：所有标头值和名称加在一起的最大长度	每个受支持的区域：1.024 万个	否	所有标头值和名称加在一起的最大长度。
自定义标头：您可以配置为 CloudFront 添加到源请求的最大自定义标头数量	每个受支持的区域：30 个	是	您可以配置为 CloudFront 添加到源请求的最大自定义标头数量。
每次分发的数据传输速率	每个受支持的区域：150 个	是	每个分配的最大数据传输速率（以 Gbps 为单位）。
与单个密钥组关联的分配数	每个受支持的区域：100 个	是	与单个密钥组关联的分配的最大数量。
与相同 VPC 源关联的分配	每个受支持的区域：50 个	否	可与单个 VPC 源关联的分配数量上限。
与相同缓存策略关联的分配	每个受支持的区域：100 个	否	与相同缓存策略关联的分配的最大数量。
与相同 VPC 源访问控制关联的分配数量	每个受支持的区域：100 个	是	可与单个源访问控制关联的分配数量上限。
与相同源请求策略关联的分配	每个受支持的区域：100 个	否	与相同源请求策略关联的分配的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
与相同响应标头策略关联的分配	每个受支持的区域：100 个	是	可与相同相应标头策略关联的分配数量上限。
您可以为其创建触发器的每个 AWS 账户的分配	每个受支持的区域：500 个	是	您可以为每个 AWS 账户创建触发器的最大分配数量。
文件失效：允许的活动通配符失效的最大数量	每个受支持的区域：15 个	否	允许的活动通配符失效的最大数量。
文件失效：活动失效请求中允许的文件的最大数量，不包括通配符失效	每个受支持的区域：3000 个	否	活动失效请求中允许的文件的最大数量，不包括通配符失效。
函数内存大小（查看器请求和响应事件）	每个受支持的区域：128 MB	否	最大函数内存大小（以 MB 为单位）。（查看器请求和响应事件）
函数超时（源请求和响应事件）	每个受支持的区域：30 秒	否	最大函数超时（以秒为单位）。（源请求和响应事件）
查看器请求和响应事件的函数超时值	每个受支持的区域：5 秒	否	最大函数超时（以秒为单位）。（查看器请求和响应事件）
每个缓存策略的标头	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存策略的标头的最大数量。
每个源请求策略的标头	每个受支持的区域：10 个	是	每个源请求策略的标头的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Keep-alive 与分发关联的自定义来源的超时	每个受支持的区域：120 秒	是	收到最后一个响应数据包后，CloudFront 尝试与您的分配自定义源保持连接的时间有多长（以秒为单位）。
与单个分配关联的密钥组数	每个受支持的区域：4 个	是	与单个分配关联的密钥组的最大数量。
每个 AWS 账户的密钥组	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户的最大密钥组数。
响应标头策略中内容安全策略值的长度	每个受支持的区域：1783 个	是	响应标头策略中内容安全策略值的长度上限。
每个信任存储区的最大 CA 捆绑包大小	每个受支持的区域：64 KB	是	可以上传到信任存储库的 CA 捆绑包的最大大小（以 KB 为单位）。
信任存储 CA 捆绑包中的最大证书大小	每个受支持的区域：16 KB	是	信任存储 CA 捆绑包中单个证书的最大大小（以 KB 为单位）。
Lambda 函数及所含所有库的最大压缩大小。（源请求和响应事件）	每个受支持的区域：50 MB	否	Lambda 函数及所含所有库的最大压缩大小（以 MB 为单位）。（源请求和响应事件）
Lambda 函数及所含所有库的最大压缩大小。（查看器请求和响应事件）	每个支持的区域：50 MB	否	Lambda 函数及所含所有库的最大压缩大小（以 MB 为单位）。（查看器请求和响应事件）

Name	默认值	可调整	说明
HTTP GET、POST 和 PUT 请求的最大文件大小	每个受支持的区域：50 GB	否	HTTP GET、POST 和 PUT 请求的最大文件大小（以 GB 为单位）。
URL 的最大长度	每个受支持的区域：8192 字节	否	URL 的最大长度（以字节为单位）。
可加密字段的最大长度	每个受支持的区域：16 KB	否	要加密字段的最大长度（以 KB 为单位）。
配置字段级加密时请求正文的最大长度	每个受支持的区域：1MB	否	配置字段级加密时请求正文的最大长度（以 MB 为单位）。
请求的最大长度，包括标头和查询字符串，但不包括正文内容	每个受支持的区域：2.048 万字节	否	请求的最大长度（以字节为单位），包括标头和查询字符串，但不包括正文内容。
可以与字段级加密配置关联的最大 CloudFront 分发数量	每个受支持的区域：20 个	否	可以与字段级加密配置关联的最大 CloudFront 分发数量。
每个分配租户的最大别名数	每个受支持的区域：100 个	是	分配租户可以拥有的别名数量上限。
每个 Web ACL 的最大关联数	每个受支持的区域：100 个	是	可以与单个 Web ACL 关联的最大资源数。
每个信任存储库的最大证书数量	每个受支持的区域：25 个	是	您可以为信任存储库拥有的最大证书数量。
白名单查询字符串中的最大字符数	每个受支持的区域：128 个	否	白名单查询字符串中的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
同一参数中的所有白名单查询字符串的最大字符数总计	每个受支持的区域：512 个	否	同一参数中的所有白名单查询字符串的最大字符数总计。
每个 AWS 账户的最大连接功能数	每个受支持的区域：0 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大连接功能数。
每个 AWS 账户的最大连接组数	每个受支持的区域：100 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大连接组数。
每个任播静态 IP 列表的最大连接组数	每个受支持的区域：5 个	是	可以与相同 Anycast 静态 IP 列表关联的连接组数量上限。
每个账户的最大分发租 AWS 户数	每个受支持的区域：10000 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大分发租户数量。
与同一信任存储库关联的最大分配数	每个受支持的区域：25 个	是	可以与单个信任存储库关联的最大分配数。
一个账户可以关联的字段级加密配置的最大数量 AWS	每个受支持的区域：10 个	否	可以与一个 AWS 账户关联的字段级加密配置的最大数量。
可以与一个账户关联的字段级加密配置文件的最大数量 AWS	每个受支持的区域：10 个	否	可以与一个 AWS 账户关联的字段级加密配置文件的最大数量。
配置字段级加密时请求正文中的最大字段数	每个受支持的区域：10 个	否	配置字段级加密时请求正文中的最大字段数。
可在一个配置文件中指定的要加密的最大字段数	每个受支持的区域：10 个	否	可在一个配置文件中指定的要加密字段的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的最大多租户分配数量 AWS	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大多租户分配数量。
多租户分配中一个字段中的最大参数数	每个受支持的区域：2 个	是	多租户分配中一个字段中的参数数量上限。
每个分配租户的最大参数数	每个受支持的区域：5 个	是	分配租户可以拥有的参数数量上限。
每个多租户分配的最大参数数	每个受支持的区域：5 个	是	多租户分配可以拥有的参数数量上限。
一个 AWS 账户可以添加的最大公钥数量	每个受支持的区域：10 个	否	一个 AWS 账户可以添加的最大公钥数量。
可包含在字段级加密配置中的最大查询参数配置文件映射数目	每个受支持的区域：5 个	否	可包含在字段级加密配置中的查询参数配置文件映射的最大数量。
每个 AWS 账户的最大信任存储库数	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大信任存储数量。
每个账户的源访问身份	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的源访问标识的最大数量。
每个分配的源组	每个受支持的区域：10 个	是	每个分配的源组的最大数量。
每个 AWS 账户的原始请求策略	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的最大源请求策略数量。

Name	默认值	可调整	说明
源响应超时（空闲超时）	每个受支持的区域：10 个	否	最大源响应超时（空闲超时）（以分钟为单位）。如果在过去 10 分钟内 CloudFront 未检测到从源服务器发送到客户端的任何字节，则假定连接处于空闲状态并已关闭。
每个分配的源	每个受支持的区域：100 个	是	每个分配的最大源数。
单个密钥组中的公有密钥数	每个受支持的区域：5 个	是	单个密钥组中的公钥的最大数量。
每个缓存策略的查询字符串	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存策略的查询字符串的最大数量。
每个源请求策略的查询字符串	每个受支持的区域：10 个	是	每个源请求策略的查询字符串的最大数量。
可 CloudFront 压缩的文件大小范围	每个受支持的区域：10 MB	否	CloudFront 压缩后的文件大小范围（以字节为单位）（1,000 到 10,000,000）。
从响应标头策略中删除的标头数量	每个受支持的区域：10 个	是	在响应标头策略中可以删除的标头数量上限。
暴露于 Lambda@Edge 函数的源请求的请求体大小。	每个受支持的区域：1MB	否	向 Lambda@Edge 函数公开的源请求的最大请求正文大小（以 MB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
从 Lambda 函数返回时源请求的请求体大小（Base64 编码）	每个受支持的区域：1.33 MB	否	从 Lambda 函数返回时源请求的最大请求正文大小（以 KB 为单位）。（Base64 编码）
源请求从 Lambda 函数返回时的请求体大小（文本编码）	每个受支持的区域：1MB	否	从 Lambda 函数返回时源请求的最大请求正文大小（以 KB 为单位）。（文本编码）
暴露于 Lambda@Edge 函数中的查看器请求的请求体大小。	每个受支持的区域：40 KB	否	向 Lambda@Edge 函数公开的查看器请求的最大请求正文大小（以 KB 为单位）。
查看器请求从 Lambda 函数返回时的请求体大小（Base64 编码）	每个受支持的区域：53.2 KB	否	从 Lambda 函数返回时查看器请求的最大请求正文大小（以 KB 为单位）。（Base64 编码）
查看器请求从 Lambda 函数返回时的请求体大小（文本编码）	每个受支持的区域：40 KB	否	从 Lambda 函数返回时查看器请求的最大请求正文大小（以 KB 为单位）。（文本编码）
每次分发每秒的请求数	每个受支持的区域：25 万个	是	每个分配每秒的最大请求数量。
响应标头策略数量	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的响应标头策略的最大数量。
每个源的响应超时	每个受支持的区域：120 秒	是	每个来源的响应超时时间（1-120 秒）。

Name	默认值	可调整	说明
使用专用 IP 地址处理 HTTPS 请求时每个 AWS 账户的 SSL 证书	每个受支持的区域：2 个	是	使用专用 IP 地址处理 HTTPS 请求时每个 AWS 账户的最大 SSL 证书数量（使用 SNI 处理 HTTPS 请求时没有配额）。
可以与 CloudFront Web 分发关联的 SSL 证书	每个受支持的区域：1 个	否	可以与 CloudFront Web 分发关联的最大 SSL 证书数量。
Lambda 函数生成的响应的大小，包括标头和正文（源请求和响应事件）	每个受支持的区域：1MB	否	Lambda 函数生成的响应（包括标头和正文）的最大大小（以 MB 为单位）。（源请求和响应事件）
Lambda 函数生成的响应的大小，包括标头和正文	每个受支持的区域：40 KB	否	Lambda 函数生成的响应（包括标头和正文）的最大大小（以 KB 为单位）。（查看器请求和响应事件）
按 AWS 账户分期分配	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大分期分配数量。
可添加到分配的标签	每个受支持的区域：50 个	否	可以向分配添加的标签的最大数量。
Lambda@Edge 函数中 URI 总长度，包括查询字符串	每个受支持的区域：8,192 个	否	Lambda@Edge 函数中的 URI（包括查询字符串）最大总长度（以字符为单位）

Name	默认值	可调整	说明
列入白名单的 Cookie 名称中的总字节数（如果您配置 CloudFront 为将所有 Cookie 转发到源，则不适用）	每个受支持的区域：512 字节	否	列入白名单的 Cookie 名称中的总字节数（如果您配置为将所有 Cookie 转发 CloudFront 到源，则不适用）。512 减去列入白名单的 Cookie 的数量。
每个分配的触发器数	每个受支持的区域：100 个	是	每个分配的触发器的最大数量。
每个 AWS 账户的 VPC 来源	每个受支持的区域：25 个	是	每个 AWS 账户的最大 VPC 源数量。
每个 AWS 账户的网络分配	每个受支持的区域：500 个	是	每个 AWS 账户的最大网络分配数量。
每个缓存行为的白名单 Cookie	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存行为列入白名单的 Cookie 的最大数量。
每个缓存行为的白名单标头	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存行为列入白名单的标头的最大数量。
每个缓存行为的白名单查询字符串	每个受支持的区域：10 个	是	每个缓存行为列入白名单的查询字符串的最大数量。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的配额。

AWS CloudHSM 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cloudhsmv2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cloudhsmv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 地区和 AWS 账户的集群数	每个受支持的区域：4 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的集群的最大数量。
每个 AWS 地区和 AWS 账户的 HSM	每个受支持的区域：6 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 HSM 的最大数量。
每个 CloudHSM 集群的 HSM 数	每个受支持的区域：28 个	否	您可以在 CloudHSM 集群中创建的 HSM 的最大数量。
每个 CloudHSM 集群的密钥数	每个受支持的区域：3300 个	否	您可以在 CloudHSM 集群中创建的密钥的最大数量。
用户名的长度	每个受支持的区域：31 个	否	用户名的最大字符数。
密码的长度	每个受支持的区域：32 个	否	密码的最大字符数。
密码的最小长度	每个受支持的区域：7 个	否	密码的最小字符数。

Name	默认值	可调整	说明
并行客户端的数量	每个受支持的区域：900 个	否	区域中可以存在的并发客户端的最大数量。
每个 CloudHSM 集群的用户数	每个受支持的区域：1,024 个	否	可以在账户中的集群上创建的用户的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS CloudHSM 用户指南》中的配额。

AWS Cloud Map 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery.us-west-2.api.aws servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-west-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个实例的自定义属性	每个受支持的区域：30 个	否	在注册实例时可以指定的自定义属性的最大数量。
DiscoverInstances 每个账户的操作突发率	每个支持的区域：2000 个	是	单个账户调用 DiscoverInstances 操作的最大突发速率。
DiscoverInstances 每个账户的操作率稳定	每个受支持的区域：1,000 个	是	单个账户调用 DiscoverInstances 操作的最大稳定速率。
DiscoverInstancesRevision 每账户操作费率	每个受支持的区域：3000 个	是	单个账户调用 DiscoverInstancesRevision 操作的最大费率。
每个命名空间的实例数	每个受支持的区域：2,000 个	是	您可以使用相同命名空间注册的服务实例的最大数量。
每个服务的实例数	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以使用相同服务在某一区域中注册的实例的最大数量。
每个区域的命名空间数	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在每个区域中创建的命名空间的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Cloud Map 开发者指南》中的AWS Cloud Map 配额和 AWS Cloud Map DiscoverInstances API 请求限制。

Amazon CloudSearch 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
文档批处理大小	每个受支持的区域：5 MB	否	文档批次上传的大小。
文档大小	每个受支持的区域：1MB	否	单个文档的大小。
每个 账户的域	每个受支持的区域：100 个	否	每个 AWS 账户可以创建的搜索域的数量。
索引字段数	每个受支持的区域：200 个	是	每个域的索引字段的数量。一个动态字段计为一个索引字段，但通常与多个文档字段匹配。动态字段可能会导致索引中的字段总数超过此限制。

Name	默认值	可调整	说明
			如果您使用动态字段，请将索引字段的数量保持在 1,000 个以下，以避免出现性能问题。
分区计数	每个受支持的区域：10 个	是	您的搜索索引在每个 Amazon CloudSearch 域中分布的最小分区数。
复制计数	每个受支持的区域：5 个	是	您的 Amazon CloudSearch 域名的每个分区应包含的最小副本数量。
搜索文档字段数	每个受支持的区域：200 个	否	每个文档的字段数量。

有关更多信息，请参阅亚马逊 CloudSearch 开发者指南中的了解亚马逊 CloudSearch配额。

AWS CloudShell 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cloudshell.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cloudshell.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cloudshell.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
并发 Shell	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，此账户可以同时执行的并发 Shell 数量上限。
数据留存	每个受支持的区域：120 个	否	上次访问 Shell 后，主目录中的数据将要保留的天数。
主目录大小	每个受支持的区域：1 GB	否	您的 Shell 主目录的最大大小。
每月使用量	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域，您 AWS CloudShell 每月可以在该账户中使用的最大小时数。

Amazon CodeCatalyst 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

服务配额

有关配额的信息，请参阅《亚马逊 CodeCatalyst 用户指南》 CodeCatalyst中的亚马逊配额。

AWS 控制目录端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务终端节点

AWS 控制目录有以下端点：

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

此服务没有配额。

AWS CloudTrail 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

控制面板终端节点

下表包含 AWS CloudTrail 支持控制平面操作的 AWS 区域特定端点。有关更多信息，请参阅 AWS CloudTrail API 参考。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

数据面板端点

下表包含 AWS CloudTrail 支持数据平面操作的 AWS 区域特定端点。有关更多信息，请参阅 AWS CloudTrail 数据 API 参考。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（阿联酋）	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
通道	每个受支持的区域：25 个	否	此配额适用于用于 CloudTrail Lake 与 AWS 以外的事件源集成的频道，不适用于与服务相关的频道。
CloudTrail 发送到 Amazon S3 的文件大小	每个支持的区域：50 MB	否	对于管理事件和数据事件， CloudTrail 将事件以最多 50 MB（压缩）的 ZIP 文件形式发送到 S3。如果在跟踪中启用，则在 CloudTrail 将 ZIP 文件发送到 S3 之后，Amazon SNS 会发送日志传输通知。
并发控制面板刷新数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个控制面板的进行中刷新数量上限。

Name	默认值	可调整	说明
并发查询	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在 La CloudTrail ke 中同时运行的已排队或正在运行的最大查询数。
跨所有高级事件选择器的条件	每个受支持的区域：500 个	否	如果跟踪使用的是高级事件选择器，则所有高级事件选择器中允许的所有条件的总数最多为 500。除非跟踪记录所有资源（如所有 S3 存储桶）上的数据事件，否则跟踪将被限制为 250 个数据资源。数据资源可以在事件选择器之间分配，但总数不能超过 250 个。
每个区域的自定义控制面板数量	每个受支持的区域：100 个	否	每个区域的自定义控制面板数量上限。
一个跟踪记录中所有事件选择器中的数据资源	每个受支持的区域：250 个	否	如果您选择使用事件选择器或高级事件选择器限制数据事件，则跟踪中所有事件选择器的数据资源总数不能超过 250。

Name	默认值	可调整	说明
事件数据存储	每个受支持的区域：10 个	否	每个区域的事件数据存储的最大数量。这包括该地区的单区域事件数据存储、所有 AWS 地区的多区域事件数据存储以及组织事件数据存储。在影子区域，要获取最新的资源计数指标，请调用 ListEventDataStores API。
事件选择器	每个受支持的区域：5 个	否	每个跟踪的事件选择器的最大数量。
事件大小	每个受支持的区域：256 KB	否	最大事件大小（以 KB 为单位）。所有事件版本：不能将超过 256 KB 的事件发送到 CloudWatch 日志。事件版本 1.05 及更高版本：最大事件大小为 256 KB。
每个 PutAuditEvents 请求的事件	每个受支持的区域：100 个	否	每个 PutAuditEvents 请求最多可以添加 100 个活动事件（或最多 1 MB）。
查询结果汇总大小	每个受支持的区域：3 MB	否	一个月内可以汇总的查询结果大小上限（以 MB 为单位）
每区域的跟踪数	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域的跟踪的最大数量。在影子区域，要获取最新的资源计数指标，请调用 ListTrails API。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每分钟交易量 (TPM) GenerateQuery	每个受支持的区域：每分钟 4 个	否	在不被节流的情况下，每秒可发出的操作请求数量上限。
API 的每秒交易量 (TPS) AddTags	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) CancelQuery	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) CreateChannel	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) CreateDashboard	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) CreateEventDataStore	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) CreateTrail	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DeleteChannel	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DeleteDashboard	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) DeleteEventDataStore	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DeleteResourcePolicy	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DeleteTrail	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DescribeQuery	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DescribeTrails	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) DisableFederation	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) EnableFederation	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetChannel	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) GetDashboard	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetEventDataStore	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetEventSelectors	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetImport	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetInsightSelectors	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetQueryResults	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetResourcePolicy	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetTrail	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) GetTrailStatus	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) ListChannels	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListDashboards	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListEventDataStores	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListImportFailures	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListImports	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListInsightsMetricData	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListPublicKeys	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListQueries	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) ListTags	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) ListTrails	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) LookupEvents	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) PutAuditEvents	每个受支持的区域：100 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) PutEventSelectors	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) PutInsightSelectors	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) PutResourcePolicy	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) RegisterOrganizationDelegatedAdmin	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) RemoveTags	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) RestoreEventDataStore	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) SearchSampleQueries	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StartDashboardRefresh	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StartEventDataStoreIngestion	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StartImport	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StartLogging	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StartQuery	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StopEventDataStoreIngestion	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StopImport	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) StopLogging	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
API 的每秒交易量 (TPS) UpdateChannel	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) UpdateDashboard	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) UpdateEventDataStore	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
API 的每秒交易量 (TPS) UpdateTrail	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在不受限制的情况下，每秒可发出的操作请求的最大数目。
每个控制面板的小组件数量	每个受支持的区域：10 个	否	每个控制面板的小组件数量上限。

有关更多信息，请参阅中的配额 AWS CloudTrail。

Amazon CloudWatch 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.api.aws monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.api.aws monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws monitoring.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
			HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Canary 限制	us-east-1：300 个 ap-east-2：200 ap-northeast-1：300 个 每个其他支持的区域：500 个	是	每个区域每个账户的金丝雀的最大数量。
最小频率	每个受支持的区域：6 万毫秒	否	同一金丝雀两次运行之间的最小时间间隔（以毫秒为单位）。
警报静默规则数量	每个受支持的区域：2,000 个	否	当前账户在当前区域可创建的警报静默规则最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Contributor Insights 规则数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中拥有的 Contributer Insights 规则的最大数量。
Metrics Insights 警报数	每个受支持的区域：200 个	否	您可以在当前区域中的此账户下具有的最大 Metrics Insights 警报数。
ANOMALY_DETECTION_BAND 的使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：1000 个	否	当前区域中该账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 ANOMALY_DETECTION_BAND 函数的最大次数。
DB_PERF_INSIGHTS 的使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：4 个	否	当前区域中该账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 DB_PERF_INSIGHTS 函数的最大次数。
DeleteAlarmMuteRule 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteAlarmMuteRule 请求数。
DeleteAlarms 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteAlarms 请求数。
DeleteAnomalyDetector 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteAnomalyDetector 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteDashboards 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteDashboards 请求数。
DeleteInsightRules 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	您每秒在该账户中可以发出的最大 DeleteInsightRules 请求数。
DeleteMetricStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteMetricStream 请求数。
DescribeAlarmContributors 请求率	每个受支持的区域：每秒 9 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeAlarmContributors 请求数。
DescribeAlarmHistory 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeAlarmHistory 请求数。
DescribeAlarms 请求率	每个受支持的区域：每秒 9 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeAlarms 请求数。
DescribeAlarmsForMetric 请求率	每个受支持的区域：每秒 9 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeAlarmsForMetric 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeAnomalyDetectors 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeAnomalyDetectors 请求数。
DescribeInsightRules 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	您每秒在该账户中可以发出的最大 DescribeInsightRules 请求数。
DisableAlarmActions 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DisableAlarmActions 请求数。
DisableInsightRules 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒在该账户中可以发出的最大 DisableInsightRules 请求数。
EnableAlarmActions 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 EnableAlarmActions 请求数。
EnableInsightRules 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒在该账户中可以发出的最大 EnableInsightRules 请求数。
GetAlarmMuteRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetAlarmMuteRule 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
GetDashboard 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetDashboard 请求数。
GetInsightRuleReport 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	您每秒在该账户中可以发出的最大 GetInsightRuleReport 请求数。
超过三 GetMetricData 小时的指标的数据点比率	每个受支持的区域：39.6 万个	否	对于当前区域中此账户中持续时间超过三小时的请求，您每秒可以提取的最大 GetMetricData 数据点数。 StartTime
过去三小时指标 GetMetricData 的数据点速率	每个受支持的区域：18 万个	否	对于当前区域中此账户中时间小于或等于三小时 StartTime 的请求，您每秒可以提取的最大 GetMetricData 数据点数。
使用指标见解 GetMetricData 的数据点速率	每个受支持的区域：4300000	否	对于当前区域中此账户 GetMetricData 中持续时间小于或等于三小时的请求，您每秒可以使用 Metrics Insights 获取的最大数据点数。 StartTime
GetMetricData 请求率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetMetricData 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
GetMetricStatistics 请求率	每个受支持的区域：每秒 400 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetMetricStatistics 请求数。
GetMetricStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetMetricStream 请求数。
GetMetricWidgetImage 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetMetricWidgetImage 请求数。
INSIGHT_RULE_METRIC 的使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域中该账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 INSIGHT_RULE_METRIC 函数的最大次数。
LAMBDA 的使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域的此账户中，每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 LAMBDA 函数的最大次数。
ListAlarmMuteRules 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListAlarmMuteRules 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListDashboards 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListDashboards 请求数。
ListMetricStreams 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListMetricStreams 请求数。
ListMetrics 请求率	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListMetrics 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
指标见解的使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域此账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 Metrics Insights 的最大次数。
PutAlarmMuteRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutAlarmMuteRule 请求数。
PutAnomalyDetector 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutAnomalyDetector 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
PutCompositeAlarm 请求率	每个受支持的区域：每秒 3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutCompositeAlarm 请求数。
PutDashboard 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutDashboard 请求数。
PutInsightRule 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	您每秒在该账户中可以发出的最大 PutInsightRule 请求数。
PutLogAlarm 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutLogAlarm 请求数。
PutMetricAlarm 请求率	每个受支持的区域：每秒 3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutMetricAlarm 请求数。
PutMetricData 请求率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutMetricData 请求数。
PutMetricStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutMetricStream 请求数。
中的搜索使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：50 个	否	当前区域中该账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 SEARCH 功能的最大次数。

Name	默认值	可调整	说明
中的服务配额使用率 GetMetricData	每个受支持的区域：1000 个	否	当前区域中该账户每秒可在所有 GetMetricData 请求中使用 SERVICE_QUOTA 函数的最大次数。
SetAlarmState 请求率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 SetAlarmState 请求数。
StartMetricStreams 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StartMetricStreams 请求数。
StopMetricStreams 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StopMetricStreams 请求数。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UntagResource 请求数。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的CloudWatch配额。

Amazon CloudWatch 应用程序见解终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

服务限额

资源	默认配额
API 请求	所有 API 操作限制为 5 TPS
资源组应用程序	每个账户 100 个
账户应用程序	每个账户 1
日志流	每个资源 5 个
每个问题的观察结果	每个控制面板 20 个 每 DescribeProblemObservations 动作 40 个
指标	每个资源 60 个

Amazon CloudWatch 应用程序向终端节点和配额发出信号

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
非洲（开普敦）	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
亚太地区（香港）	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
亚太地区（孟买）	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	application-signals.ap-southeast-6.api.aws		
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
亚太地区（台北）	ap-east-2	application-signals.ap-east-2.api.aws		
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
加拿大（中部）	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
欧洲（西班牙）	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
以色列（特拉维夫）	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
墨西哥（中部）	mx-central-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		
中东（巴林）	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
中东（阿联酋）	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的 SLO 数量	每个支持的区域：250 个	是	当前区域的此账户可以拥有的 SLO 数量上限。
每项服务的 SLO 数量	每个受支持的区域：100 个	是	您在当前区域中针对每项服务可以拥有的 SLO 数量上限。
BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 请求数。
BatchUpdateExclusionWindows 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 BatchUpdateExclusionWindows 请求数。
CreateServiceLevelObjective 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 CreateServiceLevelObjective 请求数。
DeleteGroupingConfiguration 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 DeleteGro

Name	默认值	可调整	说明
			upingConfiguration 请求数。
DeleteServiceLevelObjective 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 DeleteServiceLevelObjective 请求数。
GetService 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 GetService 请求数。
GetServiceLevelObjective 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 GetServiceLevelObjective 请求数。
ListAuditFindings 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListAuditFindings 请求数。
ListEntityEvents 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListEntityEvents 请求数。
ListGroupingAttributeDefinitions 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListGroupingAttributeDefinitions 请求数。
ListServiceDependencies 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceDependencies 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListServiceDependents 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceDependents 请求数。
ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 请求数。
ListServiceLevelObjectives 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceLevelObjectives 请求数。
ListServiceOperations 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceOperations 请求数。
ListServiceStates 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServiceStates 请求数。
ListServices 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListServices 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
PutGroupingConfiguration 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 PutGroupingConfiguration 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
StartDiscovery 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 StartDiscovery 请求数。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 UntagResource 请求数。
UpdateServiceLevelObjective 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您在该区域每秒可以发出的最大 UpdateServiceLevelObjective 请求数。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的CloudWatch配额。

Amazon CloudWatch 活动终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
API 目标	每个受支持的区域：3000 个	是	每个区域每个账户的 API 目标的最大数量。
Connections	每个受支持的区域：3000 个	是	每个区域每个账户的连接的最大数量。
CreateEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	CreateEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	DeleteEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
端点	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的端点的最大数量。
事件总线策略大小	每个受支持的区域：1.0240 万个	是	最大策略大小（以字符为单位）。每当您授予对另一个账户的访问权限时，此策略大小都会增加。您可以使用 DescribeEventBus API 查看当前的政策及其规模。
事件总线	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大事件总线。
事件模式大小	每个受支持的区域：2048 个	是	事件模式的最大大小（以字符为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
调用每秒事务数节流限制	us-east-1：每秒 18750 个 us-east-2：每秒 4500 个 us-west-1：每秒 2250 个 us-west-2：每秒 18750 个 ap-east-1：每秒 1,100 ap-northeast-1：每秒 2250 个 ap-northeast-2：每秒 1,100 ap-south-1：每秒 1,100 ap-southeast-1：每秒 2250 个 ap-southeast-2：每秒 2250 个 ca-central-1：每秒 1,100 eu-central-1：每秒 4500 个	是	一个调用是一个事件与规则匹配并发送到规则目标上。在达到限制后，调用将被节流；即，调用仍会发生，但会延迟。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-north-1：每秒 1,100 eu-south-2：每秒 4,500 eu-west-1：每秒 18750 个 eu-west-2：每秒 2250 个 eu-west-3：每秒 1,100 sa-east-1：每秒 1,100 支持的所有其他区域：每秒 750		
规则数量	af-south-1：100 个 eu-south-1：100 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每个事件总线一个账户可以拥有的规则的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
PutEvents 每秒交易次数的节流限制	us-east-1：每秒 10000 个 us-east-2：每秒 2400 个 us-west-1：每秒 1200 个 us-west-2：每秒 10000 个 ap-east-1：每秒 600 ap-northeast-1：每秒 1200 个 ap-northeast-2：每秒 600 ap-south-1：每秒 600 ap-southeast-1：每秒 1200 个 ap-southeast-2：每秒 1200 个 ca-central-1：每秒 600 eu-central-1：每秒 2400 个	是	PutEvents API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-north-1：每秒 600 eu-south-2：每秒 2,400 eu-west-1：每秒 10000 个 eu-west-2：每秒 1200 个 eu-west-3：每秒 600 sa-east-1：每秒 600 支持的所有其他区域：每秒 400		
每个 API 目标的调用率	每个支持的区域：每秒 300 个	是	每个区域每个账户每秒发送到每个 API 目标端点的调用的最大次数。一旦达到限额，未来对该 API 端点的调用将被节流。调用仍会发生，但会延迟。
每个规则的目标	每个受支持的区域：5 个	否	可与规则关联的目标的最大数量
控制平面 API 每秒事务的节流限制	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	EventBridge 控制平面 API 操作每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	UpdateEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

有关更多信息，请参阅 Amazon Events 用户指南中的CloudWatch CloudWatch 事件配额。

网络监测仪端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
保留运行状况事件的天数	每个受支持的区域：400 个	否	AWS 保存有关已解决的 Internet Monitor 运行状况事件信息的天数。
每个 AWS 地区每个账户的监控器	每个受支持的区域：50 个	否	一个 AWS 区域内一个账户中的最大监视器数量。
每个监视器的资源数	每个受支持的区域：50 个	否	一个监测仪可以拥有的资源数量上限。

Amazon CloudWatch 日志终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> CloudWatch 日志还提供支持所有这些终端节点类型的 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch Logs 用户指南中的将 CloudWatch 日志与接口 VPC 终端节点配合使用。

您可以使用下表中的终端节点连接到 API。

日志服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com logs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
活动导出任务	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户的活动（正在运行或待处理）导出任务的数量
AssociateKmsKey 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大关联 kms-key 调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
AssociateSourceToS3TableIntegration 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 AssociateSourceToS3TableIntegration 呼叫数
AssociateSourceToS3TableIntegration 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 AssociateSourceToS3TableIntegration 呼叫数
批次大小	每个受支持的区域：1MB	否	put-log-events 请求的最大批处理大小（以 MB 为单位）
CancelExportTask 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒取消导出任务调用的最大数量 account/per
CancelImportTask 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 CancelImportTask 呼叫数
CancelImportTask 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 CancelImportTask 呼叫数
CreateExportTask 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大创建-导出任务调用数 account/per
CreateImportTask 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 CreateImportTask 呼叫数

Name	默认值	可调整	说明
CreateImportTask 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 CreateImportTask 呼叫数
CreateLogGroup 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每个区域每秒创建日志组调用的最大数量 account/per
CreateLogStream 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每个区域每秒创建日志流调用的最大数量 account/per
数据存档	每个受支持的区域：5 GB	否	免费数据存档的最大大小（以 GB 为单位）
DeleteDataProtectionPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大删除数据保护策略调用次数 account/per
DeleteDestination 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大删除目标呼叫数 account/per
DeleteLogGroup 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每个区域每秒的最大删除日志组调用次数 account/per
DeleteLogStream 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每个区域每秒的最大删除日志流调用次数 account/per
DeleteMetricFilter 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大删除指标筛选调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
DeleteRetentionPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大删除保留策略调用次数 account/per
DeleteSubscriptionFilter 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大删除订阅过滤调用次数 account/per
DeleteTransformer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大删除转换器调用次数 account/per
DescribeDestinations 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大描述目标呼叫数 account/per
DescribeExportTasks 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大描述导出任务调用次数 account/per
DescribeImportTaskBatches 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 DescribeImportTaskBatches 呼叫数
DescribeImportTaskBatches 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 DescribeImportTaskBatches 呼叫数
DescribeImportTasks 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 DescribeImportTasks 呼叫数

Name	默认值	可调整	说明
DescribeImportTasks 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 DescribeImportTasks 呼叫数
DescribeLogGroups 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每个区域每秒的最大描述日志组调用次数 account/per
DescribeLogStreams 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	每个区域每秒的最大描述日志流调用次数 account/per
DescribeMetricFilters 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大描述指标过滤器调用次数 account/per
DescribeSubscriptionFilters 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大描述-订阅过滤器调用次数 account/per
DisassociateSourceFromS3TableIntegration 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 呼叫数
DisassociateSourceFromS3TableIntegration 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 呼叫数
事件大小	每个支持的区域：1024 KB	否	最大日志事件大小（以 KB 为单位）

Name	默认值	可调整	说明
FilterLogEvents 每秒交易次数的节流限制	us-east-1：每秒 25 次 ap-northeast-3：每秒 5 次 ap-southeast-3：每秒 5 个 ca-west-1：每秒 5 eu-central-1：每秒 5 次 il-central-1：每秒 5 每个其他支持的区域：每秒 10 次	否	每个区域每秒的最大过滤器日志事件调用数 account/per
GetDataProtectionPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒获取数据保护策略的最大调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
GetLogEvents 每秒交易次数的节流限制	us-west-2：每秒 10 次 ap-northeast-3：每秒 10 次 ap-southeast-3：每秒 10 个 ca-west-1：每秒 10 eu-central-1：每秒 10 次 eu-west-1：每秒 10 次 eu-west-3：每秒 30 次 il-central-1：每秒 10 每个其他支持的区域：每秒 25 次	否	每个区域每秒的最大获取日志事件调用次数 account/per
GetQueryResults 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	每个区域每秒获取查询结果的最大调用次数 account/per
GetTransformer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒 get-transformer 调用的最大数量 account/per

Name	默认值	可调整	说明
ListSourcesForS3TableIntegration 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个 account/per 区域每秒的最大 ListSourcesForS3TableIntegration 呼叫数
ListSourcesForS3TableIntegration 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个 account/per 区域每秒的最大 ListSourcesForS3TableIntegration 呼叫数
ListTagsForResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 30 个	否	每个区域每秒资源列表标签调用的最大次数 account/per
ListTagsLogGroup 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒钟列表-标签-日志组调用的最大数量 account/per
Live Tail 会话限制	每个支持的区域：15 个	是	每个账户的并发活动 Live Tail 会话的最大数量
日志组	每个受支持的区域：100 万个	是	一个账户可以拥有的日志组的最大数量
每个 Live Tail 会话扫描的日志组数	每个受支持的区域：10 个	否	每个 Live Tail 会话可以扫描的日志组的最大数量
每个日志组的指标筛选条件	每个受支持的区域：100 个	否	每个日志组的指标筛选条件的数量
PutBearerTokenAuthentication 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大看跌持有者令牌身份验证调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
PutBearerTokenAuthentication 突发事件中每秒交易的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	突发事件中每个区域每秒的最大看跌持有者令牌身份验证调用次数 account/per
PutDataProtectionPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大放置数据保护策略调用次数 account/per
PutDestination 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大放置目标呼叫数 account/per
PutDestinationPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大放置目标策略调用次数 account/per
PutLogEvents 每秒交易次数的节流限制	每个支持的区域：每秒 5000 个	是	每个区域每秒的最大放置日志事件调用次数 account/per
PutMetricFilter 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒放置指标过滤器调用的最大数量 account/per
PutRetentionPolicy 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大看跌期权策略调用次数 account/per
PutSubscriptionFilter 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大看跌订阅过滤调用次数 account/per
PutTransformer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大看跌期权变压器调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
资源策略	每个受支持的区域：10 个	否	每个 account/per 区域的最大资源策略数量
StartLiveTail 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大起始实时尾部呼叫数。account/per 此限制独立适用于控制台和 API
StartQuery 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	每个区域每秒启动查询调用的最大数量 account/per
每个日志组的订阅筛选条件	每个受支持的区域：2 个	否	每个日志组的订阅筛选条件的数量
TagLogGroup 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大标签日志组调用次数 account/per
TagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大标签资源调用次数 account/per
TestMetricFilter 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大测试指标过滤器调用次数 account/per
TestTransformer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒的最大测试变压器调用次数 account/per
UntagLogGroup 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒取消标记日志组调用的最大数量 account/per

Name	默认值	可调整	说明
UntagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个区域每秒取消标记资源调用的最大次数 account/per
日志异常检测器数	每个受支持的区域：500 个	是	活动日志异常检测器的最大数量

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 日志用户指南中的 CloudWatch 日志配额。

网络综合监测仪

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5		
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1		
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1			
中东（巴林）	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 区域每个账户的监视器数量	每个受支持的区域：100 个	是	一个 AWS 区域内一个账户中的最大监视器数量。
每个监测仪的探测器数量	每个受支持的区域：24 个	是	一个监测仪可以拥有的探测器数量上限。
每个监测仪每个子网的探测器数量	每个受支持的区域：4 个	是	监测仪中的子网可以拥有的探测器数量上限。

CloudWatch 可观察性访问管理器端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个接收器的链接数量	每个受支持的区域：10 万个	否	可以附加到接收器的链接数量上限
链接数量	每个受支持的区域：5 个	否	账户中的链接数量上限
接收器数量	每个受支持的区域：1 个	否	账户中的接收器数量上限
CreateLink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 CreateLink 请求数

Name	默认值	可调整	说明
CreateSink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 CreateSink 请求数
DeleteLink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 DeleteLink 请求数
DeleteSink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 DeleteSink 请求数
GetLink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 GetLink 请求数
GetSink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 GetSink 请求数
GetSinkPolicy 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 GetSinkPolicy 请求数
ListAttachedLinks 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 ListAttachedLinks 请求数
ListLinks 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 ListLinks 请求数
ListSinks 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 ListSinks 请求数

Name	默认值	可调整	说明
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 ListTagsForResource 请求数
PutSinkPolicy 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 PutSinkPolicy 请求数
TagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 TagResource 请求数
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 UntagResource 请求数
UpdateLink 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以发出的最大 UpdateLink 请求数

Amazon CloudWatch 可观察性管理端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		
非洲（开普敦）	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
亚太地区（香港）	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
亚太地区（孟买）	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（台北）	ap-east-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大（中部）	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
欧洲（西班牙）	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		
以色列（特拉维夫）	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		
墨西哥（中部）	mx-central-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
CreateCentralizationRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒为组织创建集中化规则的最大呼叫数 account/per
CreateTelemetryPipeline 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 CreateTelemetryPipeline 呼叫数
CreateTelemetryRule 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大创建遥测规则调用次数 account/per
CreateTelemetryRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒为组织创建遥测规则的最大呼叫数 account/per
DeleteCentralizationRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟针对组织的删除集中化规则调用的最大数量 account/per
DeleteTelemetryPipeline 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 DeleteTelemetryPipeline 呼叫数

Name	默认值	可调整	说明
DeleteTelemetryRule 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大删除遥测规则调用次数 account/per
DeleteTelemetryRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒对组织进行删除遥测规则的最大呼叫数 account/per
GetCentralizationRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟的组织集中化规则调用的最大数量 account/per
GetTelemetryEnrichmentStatus 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每个账户和每个区域每秒的最大 GetTelemetryEnrichmentStatus 呼叫数
GetTelemetryPipeline 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 GetTelemetryPipeline 呼叫数
GetTelemetryRule 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟的最大获取遥测规则调用次数 account/per
GetTelemetryRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟组织获取遥测规则的最大呼叫数 account/per
ListCentralizationRulesForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟的组织列表集中化规则调用的最大数量 account/per

Name	默认值	可调整	说明
ListTagsForResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒资源列表标签调用的最大次数 account/per
ListTelemetryPipelines 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 ListTelemetryPipelines 呼叫数
ListTelemetryRules 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟的最大列表遥测规则调用次数 account/per
ListTelemetryRulesForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒组织列表遥测规则调用的最大数量 account/per
目标区域日志集中化处理吞吐量限额	每个支持的区域：每秒 2.5 GB	否	每个目标区域支持的组织级日志集中化处理最大吞吐量
组织级集中化规则数量限额	每个受支持的区域：50 个	是	单个组织可创建的组织级集中化规则最大数量
组织级遥测规则数量限额	每个受支持的区域：50 个	是	单个组织可创建的组织级遥测规则最大数量
带有 CloudWatch 日志源的管道	每个受支持的区域：300 个	是	每个区域每个账户允许的带有 CloudWatch 日志源的管道的最大数量
以第三方集成为源的管道数量限额	每个受支持的区域：30 个	是	单账户单区域允许创建的以第三方集成为源的管道最大数量

Name	默认值	可调整	说明
StartTelemetryEnrichment 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	每个账户和每个区域每秒的最大 StartTelemetryEnrichment 呼叫数
StopTelemetryEnrichment 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	每个账户和每个区域每秒的最大 StopTelemetryEnrichment 呼叫数
TagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大标签资源调用次数 account/per
遥测规则数量限额	每个受支持的区域：20 个	是	单个账户可创建的遥测规则最大数量
TestTelemetryPipeline 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 TestTelemetryPipeline 呼叫数
UntagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒取消标记资源调用的最大次数 account/per
UpdateCentralizationRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒钟针对组织的更新集中化规则调用的最大数量 account/per
UpdateTelemetryPipeline 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 UpdateTelemetryPipeline 呼叫数
UpdateTelemetryRule 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒的最大更新遥测规则调用次数 account/per

Name	默认值	可调整	说明
UpdateTelemetryRuleForOrganization 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域每秒更新遥测规则组织的最大呼叫数 account/per
ValidateTelemetryPipelineConfiguration 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个账户和每个区域每秒的最大 ValidateTelemetryPipelineConfiguration 呼叫数

亚马逊 CloudWatch RUM 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
朗姆酒 AppMonitors	每个受支持的区域：20 个	是	此 AWS 账户中 AppMonitors 可以拥有的最大 RUM 数量。
每个 AWS 账户每秒 RUM 事件数	每个受支持的区域：50 个	是	RUM 每秒为该 AWS 账户提取的最大 RUM 事件数。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的 CloudWatchRUM 配额。

Amazon S CloudWatch ynthetics 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整
金丝雀的数量	每账户每区域 200 个。	是

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的CloudWatch服务配额。

AWS CodeArtifact 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
资产文件大小	每个受支持的区域：5 GB	是	每个资产的最大文件大小。
每个软件包版本的资产	ap-south-1：350 eu-central-1：350 每个其他支持的区域：150 个	否	每个程序包版本的资产的最大数量。
CopyPackageVersions 每秒请求数	每个受支持的区域：5 个	是	CopyPackageVersions 每秒可以拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
每个存储库的直接上游	每个受支持的区域：10 个	否	每个存储库的直接上游存储库的最大数量。
每个 AWS 账户的域名	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户可以创建的最大域名数。
GetAuthorizationToken 每秒请求数	每个受支持的区域：40 个	是	每秒检索的授权令牌的最大数量。
GetPackageVersionAsset 每秒请求数	每个受支持的区域：50 个	是	GetPackageVersionAsset 每秒可以拨打的最大呼叫数。
ListPackageVersionAssets 每秒请求数	每个受支持的区域：200 个	是	ListPackageVersion Assets 每秒可以拨打的最大呼叫数。
ListPackageVersions 每秒请求数	每个受支持的区域：200 个	是	ListPackageVersions 每秒可以拨打的最大呼叫数。
ListPackages 每秒请求数	每个受支持的区域：200 个	是	ListPackages 每秒可以拨打的最大呼叫数。
PublishPackageVersion 每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	PublishPackageVersion 每秒可以拨打的最大呼叫数。
每秒读取单个 AWS 账户的请求数	每个受支持的区域：800 个	是	每秒来自一个 AWS 账户的最大读取请求数。
每个域的存储库	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个域可以创建的存储库的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
使用单个身份验证令牌的每秒请求数	每个受支持的区域：1,200 个	否	每秒使用单个身份验证令牌的请求的最大数量。
每个 IP 地址没有身份验证令牌的请求数	每个受支持的区域：600 个	否	每秒不使用来自单个 IP 地址的身份验证令牌的请求的最大数量。
已搜索的上游存储库	每个受支持的区域：25 个	否	解析程序包时搜索的上游存储库的最大数量。
单个 AWS 账户每秒写入请求数	每个受支持的区域：100 个	是	每秒来自一个 AWS 账户的最大写入请求数。

AWS CodeBuild 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	codebuild.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	codebuild.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	codebuild.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个项目的关联标签数	每个受支持的区域：50 个	否	可以与构建项目相关联的最大标签数
构建项目	每个受支持的区域：5000 个	是	最大构建项目数
构建超时（分钟）	每个受支持的区域：2160 个	否	最大构建超时（以分钟为单位）
针对构建信息的并发请求	每个受支持的区域：100 个	否	您可以随时使用 AWS CLI 或 AWS SDK 请求相关信息的最大版本数。
针对构建项目信息的并发请求	每个受支持的区域：100 个	否	您可以随时使用 AWS CLI 或 AWS SDK 请求相关信息的最大构建项目数量。
同时运行适用于 ARM Lambda/10GB 环境的构建	每个受支持的区域：1 个	是	ARM Lambda/10GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 ARM Lambda/1GB 环境的构建	每个受支持的区域：1 个	是	ARM Lambda/1GB 环境中同时运行的版本的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
同时运行适用于 ARM Lambda/2GB 环境的构建	每个受支持的区域：1 个	是	ARM Lambda/2GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 ARM Lambda/4GB 环境的构建	每个受支持的区域：1 个	是	ARM Lambda/4GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 ARM Lambda/8GB 环境的构建	每个受支持的区域：1 个	是	ARM Lambda/8GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行针对环境的 ARM/2XLarge 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 ARM/2XLarge 大数量
同时运行针对环境的 ARM/Large 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 ARM/Large 大数量
同时运行针对环境的 ARM/Medium 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 ARM/Medium 大数量
同时运行针对环境的 ARM/Small 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 ARM/Small 大数量
同时运行针对环境的 ARM/XLarge 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 ARM/XLarge 大数量
适用于 Linux GPU Large 环境的并发运行构建	每个受支持的区域：0 个	是	Linux GPU/Large 环境中同时运行的版本的最大数量
适用于 Linux GPU Small 环境的并发运行构建	每个受支持的区域：0 个	是	Linux GPU/Small 环境中同时运行的版本的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
同时运行适用于 Linux Lambda/10GB 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Linux Lambda/10GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Linux Lambda/1GB 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Linux Lambda/1GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Linux Lambda/2GB 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Linux Lambda/2GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Linux Lambda/4GB 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Linux Lambda/4GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Linux Lambda/8GB 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Linux Lambda/8GB 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行针对环境的 Linux/2XLarge 构建	每个受支持的区域：0 个	是	同时运行的环境版本的最 Linux/2XLarge 大数量
同时运行针对环境的 Linux/Large 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Linux/Large 大数量
同时运行针对环境的 Linux/Medium 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Linux/Medium 大数量
同时运行针对环境的 Linux/Small 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Linux/Small 大数量
同时运行针对环境的 Linux/XLarge 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Linux/XLarge 大数量

Name	默认值	可调整	说明
同时运行适用于 Windows 服务器 2019/Large 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2019/Large 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Windows 服务器 2019/Medium 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2019/Medium 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Windows 服务器 2022/2XLarge 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2022/2XLarge 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Windows 服务器 2022/Large 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2022/Large 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Windows 服务器 2022/Medium 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2022/Medium 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行适用于 Windows 服务器 2022/XLarge 环境的版本	每个受支持的区域：1 个	是	Windows 服务器 2022/XLarge 环境中同时运行的版本的最大数量
同时运行针对环境的 Windows/Large 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Windows/Large 大数量
同时运行针对环境的 Windows/Medium 构建	每个受支持的区域：1 个	是	同时运行的环境版本的最 Windows/Medium 大数量
构建超时的最短时间（分钟）	每个受支持的区域：5 个	否	最小构建超时（以分钟为单位）
VPC 配置下的安全组	每个受支持的区域：5 个	否	可用于 VPC 配置的安全组

Name	默认值	可调整	说明
VPC 配置下的子网	每个受支持的区域：16 个	否	可用于 VPC 配置的子网

> **Note**
>
> 内部指标将决定并发运行构建的默认限额。

有关更多信息，请参阅《AWS CodeBuild 用户指南》中的 CodeBuild 配额。

AWS CodeCommit 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

有关 Git 连接终端节点的信息（包括 SSH 和 HTTPS 信息），请参阅适用于 CodeCommit 的区域和 Git 连接终端节点。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
允许的存储库	每个受支持的区域：5,000 个	是	您可以在此账户中创建的存储库的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS CodeCommit 用户指南》 CodeCommit中的配额。

CodeConnections 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

服务限额

有关配额的列表，请参阅《开发人员工具控制台用户指南》中的连接的限额。

AWS CodeDeploy 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy 代理端点

> **Note**
>
> 这些端点仅支持 IPv4。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	codedeploy-commands.ap-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	codedeploy-commands.ap-southeast-5.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	codedeploy-commands.ap-southeast-6.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	codedeploy-commands.ap-southeast-7.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）：	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	codedeploy-commands.mx-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codedeploy-commands.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy-commands.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS Lambda 部署在数小时内即可运行	每个受支持的区域：50 个	否	AWS Lambda 部署可以运行的最大小时数（第一次和最后一次流量转移之间的最长时间为 48 小时，再加上两个可能的生命周期挂钩各运行一小时）
每区域每账户关联的应用程序数	每个受支持的区域：1000 个	是	单个区域中与一个 AWS 账户关联的最大应用程序数量
每个部署组的关联警报	每个受支持的区域：50 个	是	与部署组关联的最大警报数量
部署组中的 Auto Scaling 组数	每个受支持的区域：10 个	是	部署组中 Amazon EC2 Auto Scaling 组的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的并发部署数	每个受支持的区域：1,300 个	是	与一个 AWS 账户关联的最大并发部署数。对于与纵向扩展 Amazon EC2 实例关联的每个应用程序，每次部署到 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的该 EC2 实例，均计为一次并发部署。
每个部署组的并发部署数	每个受支持的区域：1 个	否	针对部署组的并发部署的最大数量。此限制可以防止将同一应用程序并发部署到同一部署组。
每个账户的自定义部署配置	每个受支持的区域：50 个	否	与一个 AWS 账户关联的自定义部署配置的最大数量
与单个应用程序关联的部署组	每个受支持的区域：1000 个	是	与单个应用程序关联的部署组的最大数量
EC2/On-Premises blue/green 部署在几小时内即可运行	每个受支持的区域：109 个	否	EC2/On-Premises blue/green 部署可以运行的最大小时数（上述两个限制各为 48 小时，再加上 13 个可能的生命周期事件中每个事件各运行一小时）
EC2/On-Premises 就地部署在数小时内即可运行	每个受支持的区域：12 个	否	就 EC2/On-Premises 地部署可以运行的最大小时数
一个部署组中的事件通知触发器	每个受支持的区域：10 个	是	一个部署组中事件通知触发器的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
GitHub 每个账户的连接令牌	每个受支持的区域：25 个	否	单个 AWS 账户的最大 GitHub 连接令牌数量
从部署完成到部署期间终止原始实例之间的小时数 EC2/On-Premises blue/green	每个受支持的区域：48 个	否	部署期间从完成部署到终止原始实例之间的最大小时数 EC2/On-Premises blue/green
从部署修订到 EC2/On-Premises blue/green 部署期间流量转移到替换实例之间的小时数	每个受支持的区域：48 个	否	从部署修订到部署期间流量转移到替换实例之间的最大小时数 EC2/On-Premises blue/green
每个部署的实例计数	us-east-1：2000 个 每个其他支持的区域：1000 个	是	单次部署中的最大实例数量
成功部署后， blue/green 部署可以等待几分钟，然后才能从原始部署中终止实例	每个受支持的区域：2800 个	否	成功部署后， blue/green 部署在从原始部署中终止实例之前可以等待的最大分钟数
在 AWS Lambda 金丝雀部署或线性部署期间，第一次和最后一次流量转移之间的分钟数	每个受支持的区域：2880 个	否	在 AWS Lambda 金丝雀部署或线性部署期间，第一次和最后一次流量转移之间的最大分钟数

Name	默认值	可调整	说明
如果生命周期事件未启动，部署失败前经过的分钟数：	每个受支持的区域：5 个	否	如果生命周期事件在 (1) 使用控制台或 AWS CLI create-deployment 命令触发部署，或 (2) 上一个生命周期事件完成后仍未启动，则部署失败的最大分钟数。
可与 Amazon ECS 服务关联的部署组的数量	每个受支持的区域：1 个	否	可与 Amazon ECS 服务关联的部署组的最大数量
可以传递给 BatchGetOnPremises Instances API 操作的实例数量	每个受支持的区域：100 个	否	可以传递给 BatchGetOnPremisesInstances API 操作的最大实例数
每个账户正在进行的并发部署使用的实例数	us-east-1：3000 个 每个其他支持的区域：1000 个	是	正在进行并且与一个账户相关联的并发部署可以使用的实例数上限
Amazon ECS 部署期间流量路由上的侦听器数	每个受支持的区域：1 个	否	Amazon ECS 部署期间用于流量路由的侦听器的最大数量
未完成的部署生命周期事件失败之前经过的秒数	每个受支持的区域：3600 秒	否	未完成的部署生命周期事件失败之前经过的最大秒数
部署组名称的大小	每个受支持的区域：100 个	否	部署组名称中的最大字符数
标签键的大小	每个受支持的区域：128 个	否	标签键中的最大字符数

Name	默认值	可调整	说明
标签值的大小	每个受支持的区域：256 个	否	标签值中的最大字符数
部署组中的标签	每个受支持的区域：10 个	否	部署组中的最大标签数
在 Lamb AWS da 部署期间可以以一个增量转移的流量	每个受支持的区域：99 个	否	在 Lambda 部署期间可以以一次增量转移的最 AWS 大流量百分比

有关更多信息，请参阅《AWS CodeDeploy 用户指南》 CodeDeploy中的配额。

Amazon CodeGuru Profiler 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户和区域的分析组数	每个受支持的区域：500 个	是	每个区域、每个账户的分析组的最大数量。

Amazon CodeGuru Reviewer 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
允许的代码查看次数	每个受支持的区域：5,000 个	是	当前区域中每月每个账户的代码审查的最大次数。

Amazon CodeGuru 安全终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS CloudFormation 操作超时	每个受支持的区域：3 个	是	AWS CloudFormation 部署操作超时之前的时间长度（以天为单位）
AWS CodeBuild 操作超时	每个支持的区域：36	否	AWS CodeBuild 生成操作或测试操作超时之前的时间长度（以小时为单位）
AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green) 操作超时	每个受支持的区域：5 个	是	AWS CodeDeploy ECS (Blue/Green) 操作超时之前的时间长度（以天为单位）
AWS CodeDeploy 操作超时	每个受支持的区域：5 个	是	AWS CodeDeploy 部署操作超时之前的时间长度（以天为单位）
AWS Lambda 操作超时	每个受支持的区域：24 个	是	AWS Lambda 调用操作超时之前的时间长度（以小时为单位）
操作配置密钥长度	每个受支持的区域：50 个	否	操作配置密钥中允许的字符的最大数量
操作配置值长度	每个受支持的区域：1000 个	否	操作配置值中允许的字符的最大数量
操作超时	每个受支持的区域：1 个	是	任何其他操作超时之前的时间长度（以小时为单位）

Name	默认值	可调整	说明
每个管道的活动执行数量	每个受支持的区域：50 个	否	一个 PARALLEL 执行模式管道中允许的活动执行数量上限。
Amazon S3 部署操作超时	每个受支持的区域：90 个	是	Amazon S3 部署操作超时之前的时间长度（以分钟为单位）
审批操作超时	每个受支持的区域：7 个	否	批准操作超时之前的时间长度（以天为单位）
最小操作数	每个受支持的区域：1 个	否	阶段中允许的操作的最小数量
每个管道的最小阶段数	每个受支持的区域：2 个	否	管道中允许的阶段的最小数量。
对象总大小 AWS CodeCommit 或 GitHub 源对象大小	每个受支持的区域：1 GB	否	使用 AWS CodeCommit 或 GitHub 存储库的源阶段中对象的最大大小（以 GB 为单位）
总 Amazon S3 源 Artifact 大小	每个受支持的区域：7 GB	否	使用 Amazon S3 构件存储桶的源阶段中构件的最大大小（以 GB 为单位）
参数覆盖的总 JSON 对象大小	每个受支持的区域：1 KB	否	可以存储在 Parameter Overrides 属性中的 JSON 对象的最大大小（以 KB 为单位）
每个管道的操作总数	每个受支持的区域：1000 个	否	管道中允许的操作的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
每个阶段的操作总数	每个受支持的区域：100 个	否	阶段中允许的操作的最大数量
自定义操作总数	每个受支持的区域：50 个	是	一个 AWS 账户中每个区域的最大自定义操作数量
总镜像定义 JSON 文件大小	每个受支持的区域：100 KB	否	部署 Amazon ECS 容器和映像的管道中使用的映像定义文件 JSON 文件的最大大小（以 KB 为单位）
AWS CloudFormation 部署的输入项目总大小	每个受支持的区域：256 MB	否	部署 Lambda 函数时用于 AWS CloudFormation 操作的输入项目的最大大小（以 MB 为单位）
每个阶段的并行操作总数	每个受支持的区域：100 个	否	阶段中并行操作的最大数量
执行历史记录的总时间	每个受支持的区域：12 个	否	可以查看管道执行历史记录信息的以前月份的最大数量
管道总数	每个受支持的区域：1,000 个	是	一个 AWS 账户中每个 AWS 区域的最大管道数量。
总管道数（更改检测设置为定期检查源更改）	每个受支持的区域：300 个	否	在更改检测设置为定期检查源更改的情况下，每个区域的管道的最大数量
每个阶段的顺序操作总数	每个受支持的区域：100 个	否	阶段中顺序操作的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
Amazon EBS 部署的总源 Artifact 大小	每个受支持的区域：512 MB	否	使用 Amazon EBS 部署应用程序的管道在源阶段中构件的最大大小（以 MB 为单位）
每个管道的阶段总数	每个受支持的区域：50 个	否	管道中允许的阶段的最大数量
Webhook 总数	每个受支持的区域：300 个	是	一个 AWS 账户中每个区域的最大 Webhook 数量

有关更多信息，请参阅《AWS CodePipeline 用户指南》 CodePipeline中的配额。

AWS CodeStar 连接、终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

有关配额的列表，请参阅《开发人员工具控制台用户指南》中的连接的限额。

AWS CodeStar 通知终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

有关限额的列表，请参阅《开发人员工具控制台用户指南》中的通知的限额。

Amazon Cognito 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Cognito 用户群体

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito 身份池

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito Sync

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Amazon Cognito 用户群体

Name	默认值	可调整	说明
每个用户池的应用程序数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个用户群体的应用程序客户端的最大数量。
每个账户的自定义域	每个受支持的区域：4 个	否	您可以在此账户中创建的自定义域的最大数量。
每个用户的组	每个受支持的区域：100 个	否	可将任何单个用户添加到的每个用户的组的最大数量。
每个用户池的组数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个用户群体的组的最大数量。组是用户群体中用户的集合。

Name	默认值	可调整	说明
每个用户池的身份提供者	每个受支持的区域：300 个	是	每个用户群体的身份提供者的最大数量。
每个账户的 ClientAuthentication 请求率	每个受支持的区域：每秒 150 个	否	该 ClientAuthentication 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
UserAccountRecovery 请求率	每个受支持的区域：每秒 30 个	否	该 UserAccountRecovery 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
UserAuthentication 请求率	每个受支持的区域：每秒 120 个	是	该 UserAuthentication 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
UserCreation 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	该 UserCreation 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
UserFederation 请求率	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	该 UserFederation 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
UserList 请求率	每个受支持的区域：每秒 30 个	否	该 UserList 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 UserPoolClientRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 15 个	否	该 UserPoolClientRead 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
每个用户池的 UserPoolClientRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个用户池 UserPoolClientRead 类别中某项操作的最大调用速率（每秒请求数）。每个用户群体都可以按此速率调用此类别中的任何操作。你可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations 上找到包含的操作列表。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 UserPoolClientUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 15 个	否	该 UserPoolClientUpdate 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
每个用户池的 UserPoolClientUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个用户池 UserPoolClientUpdate 类别中某项操作的最大调用速率（每秒请求数）。每个用户群体都可以按此速率调用此类别中的任何操作。你可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations 上找到包含的操作列表。

Name	默认值	可调整	说明
UserPoolRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 15 个	否	该 UserPoolRead 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
每个账户的 UserPoolResourceRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	该 UserPoolResourceRead 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
每个用户池的 UserPoolResourceRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个用户池 UserPoolResourceRead 类别中某项操作的最大调用速率（每秒请求数）。每个用户群体都可以按此速率调用此类别中的任何操作。你可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations 上找到包含的操作列表。
每个账户的 UserPoolResourceUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 15 个	否	该 UserPoolResourceUpdate 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
每个用户池的 UserPoolResourceUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每个用户池 UserPoolResourceUpdate 类别中某项操作的最大调用速率（每秒请求数）。每个用户群体都可以按此速率调用此类别中的任何操作。你可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations 上找到包含的操作列表。
UserPoolUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 15 个	否	该 UserPoolUpdate 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
UserRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 120 个	是	该 UserRead 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
UserResourceRead 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	该 UserResourceRead 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
UserResourceUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	该 UserResourceUpdate 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
UserToken 请求率	每个受支持的区域：每秒 120 个	是	该 UserToken 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。

Name	默认值	可调整	说明
UserUpdate 请求率	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	该 UserUpdate 类别中所有 API 操作的最大组合调用速率（每秒请求数）。一个类别中的所有操作共享配额。有关包含的操作列表，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html #category_operations。增加配额将收取额外费用。
每个用户池的资源服务器	每个受支持的区域：25 个	是	每个用户群体的资源服务器的最大数量。资源服务器是用于访问受保护的资源的服务器。
每个资源服务器的范围	每个受支持的区域：100 个	否	每个资源服务器的范围的最大数量。范围是应用程序可以请求的对资源的访问权限（如读取或写入访问权限）的级别。
每个用户池的用户导入任务	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个用户群体的用户导入作业最大数量。
每个账户的用户池	每个受支持的区域：1,000 个	是	在每个区域的此账户中，您可以创建的用户群体的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Cognito 开发人员指南》中的 Amazon Cognito 中的配额。

Amazon Cognito 身份池

Name	默认值	可调整	说明
身份池名称大小	每个受支持的区域：128 字节	否	身份池名称的最大大小（以字节为单位）。
每个账户的身份池	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的身份池的最大数量。
列出 API 调用结果	每个受支持的区域：60 个	否	来自列表或查找 API 调用的结果的最大数量。
登录提供商名称大小	每个受支持的区域：2,048 字节	否	登录提供程序名称的最大大小（以字节为单位）。
GetCredentialsForIdentity 请求率	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以发出的最大 GetCredentialsForIdentity 请求数。
GetId 请求率	每个受支持的区域：25 个	是	您每秒可以发出的最大 GetId 请求数。
GetOpenIdToken 请求率	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以发出的最大 GetOpenIdToken 请求数。
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 请求数。
ListIdentities 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您每秒可以发出的最大 ListIdentities 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListTagsForResource 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
TagResource 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您每秒可以发出的最大 UntagResource 请求数。
Role-based 访问控制规则	每个受支持的区域：25 个	否	基于角色的访问控制 (RBAC) 的规则的最大数量。
每个身份池的用户池提供程序数	每个受支持的区域：50 个	是	每个身份池的 Amazon Cognito 用户群体提供程序的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Cognito 开发人员指南》中的 Amazon Cognito 中的配额。

Amazon Cognito Sync

Name	默认值	可调整	说明
批量发布等待时间	每个受支持的区域：24 个	否	请求成功后批量发布的最长等待时间（以小时为单位）。
数据集名称大小	每个受支持的区域：128 字节	否	数据集名称的最大大小（以字节为单位）。
数据集大小	每个受支持的区域：1MB	是	数据集的最大大小（以兆字节为单位）。
每个身份的数据集	每个受支持的区域：20 个	是	每个身份的数据集的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个数据集的记录数	每个受支持的区域：1,024 个	是	每个数据集的记录的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Cognito 开发人员指南》中的 Amazon Cognito 中的配额。

Amazon Comprehend 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
CreateDocumentClassifier 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 CreateDocumentClassifier 允许的 API 活跃任务的最大数量
CreateDocumentClassifier 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 CreateDocumentClassifier 请求数
CreateEntityRecognizer 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 CreateEntityRecognizer 允许的 API 活跃任务的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
CreateEntityRecognizer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 CreateEntityRecognizer 请求数
CreateFlywheel 最大活跃飞轮数	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，每个账户可以并发激活的最大飞轮数
CreateFlywheel 最大并发	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，每个账户可以并发创建的最大飞轮数
数据集最大并发创建次数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，每个账户处于创建状态的最大数据集数。
DeleteDocumentClassifier 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DeleteDocumentClassifier 请求数
DeleteEntityRecognizer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DeleteEntityRecognizer 请求数
DescribeDocumentClassificationJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeDocumentClassificationJob 请求数
DescribeDocumentClassifier 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeDocumentClassifier 请求数

Name	默认值	可调整	说明
DescribeDominantLanguageDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeDominantLanguageDetectionJob 请求数
DescribeEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeEntitiesDetectionJob 请求数
DescribeEntityRecognizer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeEntityRecognizer 请求数
DescribeEventsDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeEventsDetectionJob 请求数
DescribeKeyPhrasesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeKeyPhrasesDetectionJob 请求数
DescribePiiEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribePiiEntitiesDetectionJob 请求数
DescribeSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeSentimentDetectionJob 请求数

Name	默认值	可调整	说明
DescribeTargetedSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeTargetedSentimentDetectionJob 请求数
DescribeTopicsDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DescribeTopicsDetectionJob 请求数
端点最多活跃端点数	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，每个账户允许的活动端点的最大数量
每个账户的端点最大推理单位数	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域中，每个账户允许的推理单元的最大数量
每个端点的最大推理单位数	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中，每个端点允许的推理单元的最大数量
ListDocumentClassificationJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListDocumentClassificationJobs 请求数
ListDocumentClassifiers 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListDocumentClassifiers 请求数
ListDominantLanguageDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListDominantLanguageDetectionJobs 请求数

Name	默认值	可调整	说明
ListEntitiesDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListEntitiesDetectionJobs 请求数
ListEntityRecognizers 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListEntityRecognizers 请求数
ListEventsDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListEventsDetectionJobs 请求数
ListKeyPhrasesDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListKeyPhrasesDetectionJobs 请求数
ListPiiEntitiesDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListPiiEntitiesDetectionJobs 请求数
ListSentimentDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListSentimentDetectionJobs 请求数
ListTagsForResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListTagsForResource 请求数

Name	默认值	可调整	说明
ListTargetedSentimentDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListTargetedSentimentDetectionJobs 请求数
ListTopicsDetectionJobs 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListTopicsDetectionJobs 请求数
MaxTestDatasets 每个飞轮	每个受支持的区域：50 个	是	每个飞轮的最大测试数据集数
MaxTrainDatasets 每个飞轮	每个受支持的区域：50 个	是	每个飞轮的最大训练数据集数
StartDocumentClassificationJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartDocumentClassificationJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartDocumentClassificationJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartDocumentClassificationJob 请求数
StartDominantLanguageDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartDominantLanguageDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartDominantLanguageDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartDominantLanguageDetectionJob 请求数

Name	默认值	可调整	说明
StartEntitiesDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartEntitiesDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartEntitiesDetectionJob 请求数
StartEventsDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartEventsDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartEventsDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartEventsDetectionJob 请求数
StartFlywheelIteration 最大并发飞轮迭代次数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，每个账户可以并发运行的最大飞轮迭代次数
StartKeyPhrasesDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartKeyPhrasesDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartKeyPhrasesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartKeyPhrasesDetectionJob 请求数

Name	默认值	可调整	说明
StartPiiEntitiesDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartPiiEntitiesDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartPiiEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartPiiEntitiesDetectionJob 请求数
StartSentimentDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartSentimentDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartSentimentDetectionJob 请求数
StartTargetedSentimentDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartTargetedSentimentDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量
StartTargetedSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartTargetedSentimentDetectionJob 请求数
StartTopicsDetectionJob 最大活跃任务数	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中每个账户 StartTopicsDetectionJob 允许的 API 活跃任务的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
StartTopicsDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StartTopicsDetectionJob 请求数
StopDominantLanguageDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopDominantLanguageDetectionJob 请求数
StopEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopEntitiesDetectionJob 请求数
StopEventsDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopEventsDetectionJob 请求数
StopKeyPhrasesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopKeyPhrasesDetectionJob 请求数
StopPiiEntitiesDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopPiiEntitiesDetectionJob 请求数
StopSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopSentimentDetectionJob 请求数
StopTargetedSentimentDetectionJob 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopTargetedSentimentDetectionJob 请求数

Name	默认值	可调整	说明
StopTrainingDocumentClassifier 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopTrainingDocumentClassifier 请求数
StopTrainingEntityRecognizer 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 StopTrainingEntityRecognizer 请求数
TagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 TagResource 请求数
UntagResource 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 UntagResource 请求数

有关更多信息，请参阅《Amazon Comprehend 开发人员指南》中的准则和配额。

Amazon Comprehend Medical 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
操作的每秒字符数 (CPS) DetectEntities	每个受支持的区域：4 万个	是	该 DetectEntities 操作的最大每秒字符数 (CPS)。
操作的每秒字符数 (CPS) DetectEntities-v2	每个受支持的区域：4 万个	是	该 DetectEntities-v2 操作的最大每秒字符数 (CPS)。
DetectPHI 操作的每秒字符数（CPS）	每个受支持的区域：4 万个	是	DetectPHI 操作的最大每秒字符数（CPS）。
InferICD10CM 操作的每秒字符数（CPS）	每个受支持的区域：4 万个	是	InferICD10CM 操作的最大每秒字符数（CPS）。
操作的每秒字符数 (CPS) InferRxNorm	每个受支持的区域：4 万个	是	该 InferRxNorm 操作的最大每秒字符数 (CPS)。
InferSNOMEDCT 操作的每秒字符数（CPS）	每个受支持的区域：5,000 个	是	InferSNOMEDCT 操作的最大每秒字符数（CPS）。
最大批处理作业大小（批处理作业中提交的所有文件的总和）。	每个受支持的区域：1 GB	否	最大批处理作业大小（批处理作业中提交的所有文件的总和）。

Name	默认值	可调整	说明
infersnomedCT 的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：5 KB	否	InfersnomedCT 的最大文档大小（UTF-8 字符）。
该 DetectEntities 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：20 KB	否	该 DetectEntities 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）。
该 DetectEntities-v2 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：20 KB	否	该 DetectEntities-v2 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）。
detectPhi 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：20 KB	否	detectPhi 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）。
Infericd10cm 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：10 KB	否	Infericd10cm 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）。
该 InferRxNorm 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）	每个受支持的区域：10 KB	否	该 InferRxNorm 操作的最大文档大小（UTF-8 字符）。
InferSNOMEDCT 批处理作业的最大单个文件大小	每个受支持的区域：5 KB	否	InferSNOMEDCT 批处理作业的最大单个文件大小。
批处理作业的最大单个文件大小	每个受支持的区域：40 KB	否	批处理作业的最大单个文件大小。
批处理作业的最小大小（所有文件）	每个受支持的区域：1 字节	否	批处理作业（所有文件）的最小大小。

Name	默认值	可调整	说明
本体（ICD10、RxNNorm、SNOMEDCT）链接最大批处理作业大小（批处理作业中提交的所有文件的总和）。	每个受支持的区域：1 GB	否	本体（ICD10、RxNNorm、SNOMEDCT）链接最大批处理作业大小（批处理作业中提交的所有文件的总和）。
该操作的每秒事务数 (TPS) DescribeEntitiesDetectionV2Job	每个受支持的区域：10 个	是	该 DescribeEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) DescribeICD10CMInferenceJob	每个受支持的区域：10 个	是	该 DescribeICD10CMInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) DescribePHIDetectionJob	每个受支持的区域：10 个	是	该 DescribePHIDetectionJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) DescribeRxNormInferenceJob	每个受支持的区域：10 个	是	该 DescribeRxNormInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) DetectEntities	每个受支持的区域：40 个	否	该 DetectEntities 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) DetectEntities-v2	每个受支持的区域：40 个	否	该 DetectEntities-v2 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
DetectPHI 操作的每秒事务数（TPS）	每个受支持的区域：40 个	否	DetectPHI 操作的最大每秒事务数（TPS）。
InferICD10CM 操作的每秒事务数（TPS）	每个受支持的区域：40 个	否	InferICD10CM 操作的最大每秒事务数（TPS）。

Name	默认值	可调整	说明
该操作的每秒事务数 (TPS) InferRxNorm	每个受支持的区域：40 个	否	该 InferRxNorm 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
InferSNOMEDCT 操作的每秒事务数 (TPS)	每个受支持的区域：2 个	否	InferSNOMEDCT 操作的最大每秒事务数（ TPS ）。
该操作的每秒事务数 (TPS) ListEntitiesDetectionV2Jobs	每个受支持的区域：10 个	是	该 ListEntitiesDetectionV2Jobs 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) ListICD10CMInferenceJobs	每个受支持的区域：10 个	是	该 ListICD10CMInferenceJobs 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) ListPHIDetectionJobs	每个受支持的区域：10 个	是	该 ListPHIDetectionJobs 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) ListRxNormInferenceJobs	每个受支持的区域：10 个	是	该 ListRxNormInferenceJobs 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StartEntitiesDetectionV2Job	每个受支持的区域：5 个	是	该 StartEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StartICD10CMInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StartICD10CMInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StartPHIDetectionJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StartPHIDetectionJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
该操作的每秒事务数 (TPS) StartRxNormInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StartRxNormInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StartSNOMEDCTInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	否	该 StartSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StopEntitiesDetectionV2Job	每个受支持的区域：5 个	是	该 StopEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StopICD10CMInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StopICD10CMInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StopPHIDetectionJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StopPHIDetectionJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StopRxNormInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StopRxNormInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。
该操作的每秒事务数 (TPS) StopSNOMEDCTInferenceJob	每个受支持的区域：5 个	是	该 StopSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒最大事务数 (TPS)。

AWS Compute Optimizer 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

AWS Compute Optimizer 提供双堆栈端点，因此您可以使用 IPv4 和 IPv6 请求访问该服务。有关更多信息，请参阅双堆栈端点。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每账户每秒 API 调用数	每个受支持的区域：5 个	否	每个账户每秒 API 调用数。

AWS Config 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

资源标签

Name	默认值	可调整
每个资源的最大标签数	50	不可以

AWS Config 规则

Name	默认值	可调整
每个账户每个区域的最大 AWS Config 规则数	1000	否

单个账户合规包

Name	默认值	可调整
每个账户的最大合规包数	50	不可以
每个一致性包的最大 AWS Config 规则数	130	否

> **Note**
>
> AWS Config 一致性包中的规则计入每个账户每个区域的最大 AWS Config 规则数的配额中。

组织合规包

Name	默认值	可调整
每个组织的最大合规包数	50	不可以
每个组织一致性包的最大 AWS Config 规则数	130	否

> **Note**
>
> 在组织级别部署会计入子账户的配额。 AWS Config 一致性包中的规则计入每个账户每个区域的最大 AWS Config 规则数的配额中。

聚合器

Name	默认值	可调整
最大配置聚合器数	50	是
聚合器中的最大账户数	10000	否
所有聚合器每周添加或删除的最大账户数量	1000	是

> **Note**
>
> 组织级聚合器和个人账户聚合器都计入配置聚合器的最大数量配额。

高级查询

Name	默认值	可调整
单个账户和一个区域中保存的查询的最大数量	300	是

Amazon Connect 客户终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Connect 客户隐形眼镜端点

Connect 客户隐形眼镜服务具有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚州北部）				
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Connect 客户参与者服务端点

Connect 客户参与者服务具有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部(弗吉尼亚北部)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Connect 客户档案端点

Connect 客户档案服务具有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS

AppIntegrations 服务端点

该 AppIntegrations 服务有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Connect 客户案例端点

Connect 客户案例有以下终点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Connect 客户语音 ID 端点

Connect 客户语音 ID 具有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Q in Connect 端点

Amazon Q in Connect 具有以下端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS 每个实例的 Lambda 函数	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的此实例中创建的最 AWS 大 Lambda 函数数量。
每个队列的其他电子邮件地址	每个支持的区域：49	是	在当前区域中，可以与该实例中的队列关联的最大其他电子邮件地址数量。
每个实例的座席状态数	每个受支持的区域：50 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的代理程序状态的最大数量。不能提高此限制。
每个计划的代理数	每个受支持的区域：5000 个	否	当前区域中每个计划的最大代理数。
每个人员配置组的代理数	每个受支持的区域：350 个	否	当前区域中每个人员配置组的最大代理数。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Connect 实例计数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的 Amazon Connect 实例的最大数量。
每个实例的 Amazon Lex V2 自动程序别名数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此实例中使用的 Amazon Lex V2 机器人别名的最大数量
每个实例的 Amazon Lex 自动程序数	每个受支持的区域：70 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以使用的 Amazon Lex 机器人的最大数量。
每个实例的 Amazon Pinpoint 应用程序集成关联数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的 Amazon Pinpoint 应用程序集成关联的最大数量。
每个实例的应用程序集成关联数	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的应用程序集成关联的最大数量。
每个数据表的属性	每个受支持的区域：100 个	否	每个数据表可以定义的最大属性数。
每个实例的容量计划覆盖上传数	每个受支持的区域：5,000 个	否	当前区域中，每个实例的容量计划覆盖的最大上传数。
每个实例的容量计划用户数据上传数	每个受支持的区域：500 个	否	当前区域内的每个实例中，容量计划用户数据的最大上传数。

Name	默认值	可调整	说明
每个实例的容量规划方案数	每个受支持的区域：500 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的容量规划方案的最大数量。
每个实例的容量计划数	每个受支持的区域：500 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的容量计划的最大数量。
每个实例的案例域集成关联数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的案例域集成关联的最大数量。
每个实例的并发活动呼叫数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的并发活动呼叫的最大数量。如果超过此值，联系人将获得快速忙音，这表示到被叫号码的传输路径不可用。
每个实例的并发活动聊天数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的并发活动聊天的最大数量。如果超过此值，则无法启动其他聊天会话。
每个实例的并发活动电子邮件数	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的并发活动电子邮件的最大数量。如果超过此值，则无法创建其他电子邮件。

Name	默认值	可调整	说明
每个实例的并发活动任务数	每个受支持的区域：2500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的并发活动任务的最大数量。如果超过此值，则无法创建其他任务。
每个实例的并行有效活动调用数	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的并行有效活动调用的最大数量。如果超过此值，联系人将获得快速忙音，这表示到被叫号码的传输路径不可用。
每个实例的并发上传数	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域中，一次可为实例处理的上传的最大数量。
Connect 每个实例的 AI 代理助手集成关联	每个受支持的区域：1 个	否	您可以在当前区域的此实例中创建的 Connect AI 代理助手集成关联的最大数量。
Connect 每个实例的 AI 代理知识库集成关联	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在当前区域的此实例中创建的 Connect AI 代理知识库集成关联的最大数量。
Connect AI 代理消息模板每个实例的集成关联	每个受支持的区域：1 个	否	您可以在当前区域的此实例中创建的 Connect AI 代理消息模板集成关联的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
Connect AI 代理快速响应每个实例的集成关联	每个受支持的区域：1 个	否	您可以在当前区域的此实例中创建的 Connect AI 代理快速响应集成关联的最大数量。
每个账户的 Contact Lens 连接器数	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域的此 AWS 账户中可以创建的最大隐形眼镜连接器数量。
每个实例的联系流数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的联系流的最大数量。
每个实例的数据表	每个受支持的区域：100 个	是	每个 Amazon Connect 实例可以创建的最大数据表数。
每个实例的电子邮件地址数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以拥有的电子邮件地址的最大数量。
每个实例的事件集成关联数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的事件集成关联的最大数量。
每个账户的外部语音转接连接器数	每个受支持的区域：0 个	是	在当前区域的此 AWS 账户中可以创建的最大外部语音传输连接器数量。
每个实例的文件扫描器集成关联数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的文件扫描器集成关联的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每次上传的容量计划覆盖的文件大小	每个受支持的区域：250 个	否	当前区域中，可为实例上传的容量计划覆盖文件的最大兆字节数。
每次上传的容量计划用户数据的文件大小	每个受支持的区域：1000 个	否	当前区域中，可为实例上传的容量计划用户数据文件的最大兆字节数。
每次上传的预测覆盖的文件大小	每个受支持的区域：250 个	否	在当前区域中，可为实例上传的预测覆盖文件的最大兆字节数。
每次上传的历史实际值的文件大小	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域中，可为实例上传的历史实际数据的最大兆字节数。
每个实例的流程模块	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域中每个实例中，您可以创建的流模块的最大数量。
每个实例的预测组数	每个受支持的区域：500 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的预测组的最大数量。
每个实例的预测覆盖上传数	每个受支持的区域：500 个	否	在当前区域内的每个实例中，预测覆盖的最大上传数。
历史实际值 15 或 30 分钟间隔聚合文件大小限制	每个受支持的区域：2,000 个	否	当前区域中某个实例在 15 或 30 分钟间隔内汇总在一起的所有历史实际文件的最大总大小（以兆字节为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
历史实际值 15 或 30 分钟间隔文件数	每个受支持的区域：300 个	否	当前区域中每个实例间隔 15 或 30 分钟的最大历史实际文件数。
历史实际每日间隔汇总文件大小限制	每个受支持的区域：2,000 个	否	当前区域中某个实例的所有历史实际文件的最大总大小（以兆字节为单位），其每日间隔汇总在一起。
历史实际每日间隔文件数	每个受支持的区域：300 个	否	当前区域中每个实例的每日间隔的最大历史实际文件数。
每个实例的操作小时数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的最大操作小时数。
每个实例来自外部语音系统的最大活动录音会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的每个 Amazon Connect 实例中，您可以拥有的来自外部语音系统的活动录音会话的最大数量。如果超过此值，则无法启动其他分析会话。
每个实例的通知	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域中，您可以在此实例中创建的最大通知数量。
每个实例的电话号码数	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内，您可以为此实例声明的电话号码的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
预定义属性	每个支持的区域：150 个	是	在当前区域中每个实例中，您可以创建的预定义属性的最大数量。
每个数据表的主要属性	每个受支持的区域：5 个	否	每个数据表可以定义的最大主（键）属性数。
每个座席的熟练度	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以对座席进行关联的最大熟练度。
每个实例的提示数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的提示的最大数量。
每个预测组的队列数	每个受支持的区域：200 个	否	在给定的预测组中，可拥有的队列的最大数量。
每个实例的队列数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的队列的最大数量。
每个实例中每个路由配置文件的队列数	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以为每个路由配置文件创建的队列的最大数量。
每个实例快速连接数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域中，您可以在此实例中创建的最大快速 connects/transfer 目的地数量。

Name	默认值	可调整	说明
AssociateApprovedOrigin API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateApprovedOrigin API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateBot API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateBot API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateContactWithUser API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateContactWithUser API 请求数。当您达到此配额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的其他请求。
AssociateDefaultVocabulary API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateDefaultVocabulary API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
AssociateHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateInstanceStorageConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateInstanceStorageConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateLambdaFunction API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateLambdaFunction API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateLexBot API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateLexBot API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
AssociatePhoneNumberContactFlow API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociatePhoneNumberContactFlow API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateQueueEmailAddresses API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 AssociateQueueEmailAddresses API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateQueueQuickConnects API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateQueueQuickConnects API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateRoutingProfileQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateRoutingProfileQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
AssociateSecurityKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateSecurityKey API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateSecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateSecurityProfiles API 请求数。当您达到此配额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的其他请求。
AssociateUserProficiencies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateUserProficiencies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
AssociateWorkspace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 AssociateWorkspace API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchCreateDataTableValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 BatchCreateDataTableValue API 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
BatchDeleteDataTableValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 BatchDeleteDataTableValue API 请求数。
BatchDescribeDataTableValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 BatchDescribeDataTableValue API 请求数。
BatchPutContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 BatchPutContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchUpdateDataTableValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 BatchUpdateDataTableValue API 请求数。
ClaimPhoneNumber API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ClaimPhoneNumber API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateAgentStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateAgentStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateContactFlow API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateContactFlow API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateContactFlowModule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateContactFlowModule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateDataTable API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateDataTable API 请求数。
CreateDataTableAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateDataTableAttribute API 请求数。
CreateHoursOfOperation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateHoursOfOperation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateHoursOfOperationOverride API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateHoursOfOperationOverride API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 0.1 个	是	每秒允许的最大 CreateInstance API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateIntegrationAssociation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateIntegrationAssociation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateNotification API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateNotification API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateParticipant API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 CreateParticipant API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreatePredefinedAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreatePredefinedAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreatePushNotificationRegistration API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 CreatePushNotificationRegistration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateQueue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateQueue API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateQuickConnect API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateQuickConnect API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateRoutingProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateRoutingProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateRule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateSecurityProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateSecurityProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateTaskTemplate API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateTaskTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateTrafficDistributionGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateTrafficDistr ibutionGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateUseCase API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateUseCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateUser API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateUser API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateUserHierarchyGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateUserHierarchyGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateVocabulary API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateVocabulary API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateWorkspace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateWorkspace API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateWorkspacePage API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateWorkspacePage API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteContactFlow API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteContactFlow API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteContactFlowModule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteContactFlowModule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteDataTable API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteDataTable API 请求数。
DeleteDataTableAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteDataTableAttribute API 请求数。
DeleteHoursOfOperation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteHoursOfOperation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteHoursOfOperationOverride API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteHoursOfOperationOverride API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 0.1 个	是	每秒允许的最大 DeleteInstance API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteIntegrationAssociation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteIntegrationAssociation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteNotification API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteNotification API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeletePredefinedAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeletePredefinedAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeletePushNotificationRegistration API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 DeletePushNotificationRegistration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteQuickConnect API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteQuickConnect API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteRule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteSecurityProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteSecurityProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteTaskTemplate API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteTaskTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteTrafficDistributionGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteTrafficDistributionGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteUseCase API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteUseCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteUser API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteUser API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteUserHierarchyGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteUserHierarchyGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteVocabulary API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteVocabulary API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteWorkspace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteWorkspace API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteWorkspaceMedia API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteWorkspaceMedia API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteWorkspacePage API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteWorkspacePage API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeAgentStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeAgentStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeContactFlow API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeContactFlow API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeContactFlowModule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeContactFlowModule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeDataTable API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeDataTable API 请求数。
DescribeDataTableAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeDataTableAttribute API 请求数。
DescribeHoursOfOperation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeHoursOfOperation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeHoursOfOperationOverride API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeHoursOfOperationOverride API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeInstance API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeInstanceAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeInstanceAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeInstanceStorageConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeInstanceStorageConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeNotification API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeNotification API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribePhoneNumber API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribePhoneNumber API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribePredefinedAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribePredefinedAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribePrompt API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribePrompt API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeQueue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeQueue API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeQuickConnect API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeQuickConnect API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeRoutingProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeRoutingProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeRule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeSecurityProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeSecurityProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeTrafficDistributionGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeTrafficDistributionGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeUser API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeUser API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeUserHierarchyGroup API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeUserHierarchyGroup API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeUserHierarchyStructure API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 DescribeUserHierarchyStructure API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeVocabulary API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeVocabulary API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeWorkspace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DescribeWorkspace API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateApprovedOrigin API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateApprovedOrigin API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DisassociateBot API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateBot API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateInstanceStorageConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateInstanceStorageConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateLambdaFunction API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateLambdaFunction API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DisassociateLexBot API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateLexBot API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociatePhoneNumberContactFlow API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociatePhoneNumberContactFlow API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateQueueEmailAddresses API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 DisassociateQueueEmailAddresses API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateQueueQuickConnects API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateQueueQuickConnects API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DisassociateRoutingProfileQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateRoutingProfileQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateSecurityKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateSecurityKey API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisassociateSecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateSecurityProfiles API 请求数。当您达到此配额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的其他请求。
DisassociateUserProficiencies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateUserProficiencies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DisassociateWorkspace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DisassociateWorkspace API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DismissUserContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DismissUserContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
EvaluateDataTableValues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 EvaluateDataTableValues API 请求数。
GetAnalyticsInsights API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每秒允许的最大 GetAnalyticsInsights API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetContactAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 GetContactAttributes API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetContactMetrics API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetContactMetrics API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCurrentMetricData API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 GetCurrentMetricData API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCurrentUserData API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetCurrentUserData API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetEffectiveHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetEffectiveHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetFederationToken API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetFederationToken API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetMetricData API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 GetMetricData API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetMetricDataV2 API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 GetMetricDataV2 API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetTaskTemplate API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetTaskTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetTrafficDistribution API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetTrafficDistribution API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ImportWorkspaceMedia API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ImportWorkspaceMedia API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListAgentStatuses API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListAgentStatuses API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListApprovedOrigins API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListApprovedOrigins API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListBots API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListBots API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListChildHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListChildHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListContactFlowModules API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListContactFlowModules API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListContactFlows API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListContactFlows API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListContactReferences API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListContactReferences API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListDataTableAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDataTableAttributes API 请求数。
ListDataTablePrimaryValues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDataTablePrimaryValues API 请求数。
ListDataTableValues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDataTableValues API 请求数。
ListDataTables API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDataTables API 请求数。
ListDefaultVocabularies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDefaultVocabularies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListEntitySecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListEntitySecurityProfiles API 请求数。当您达到此配额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的其他请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListHoursOfOperationOverrides API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListHoursOfOperationOverrides API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListInstanceAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListInstanceAttributes API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListInstanceStorageConfigs API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListInstanceStorageConfigs API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListInstances API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListInstances API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListIntegrationAssociations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每秒允许的最大 ListIntegrationAssociations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListLambdaFunctions API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListLambdaFunctions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListLexBots API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListLexBots API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListNotifications API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListNotifications API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListPhoneNumbers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListPhoneNumbers API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListPhoneNumbersV2 API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListPhoneNumbersV2 API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListPredefinedAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListPredefinedAttributes API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListPrompts API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListPrompts API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListQueueEmailAddresses API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒允许的最大 ListQueueEmailAddresses API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListQueueQuickConnects API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListQueueQuickConnects API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListQuickConnects API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListQuickConnects API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListRoutingProfileQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListRoutingProfileQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListRoutingProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListRoutingProfiles API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListRules API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListRules API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListSecurityKeys API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListSecurityKeys API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListSecurityProfileFlowModules API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListSecurityProfileFlowModules API 请求数。当您达到此配额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的其他请求。
ListSecurityProfilePermissions API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListSecurityProfilePermissions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListSecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListSecurityProfiles API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTagsForResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListTagsForResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTaskTemplates API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListTaskTemplates API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTrafficDistributionGroups API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListTrafficDistributionGroups API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListUseCases API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListUseCases API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListUserHierarchyGroups API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListUserHierarchyGroups API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListUserNotifications API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListUserNotifications API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListUserProficiencies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListUserProficiencies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListUsers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 ListUsers API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListWorkspaceMedia API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListWorkspaceMedia API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListWorkspacePages API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListWorkspacePages API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListWorkspaces API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListWorkspaces API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
MonitorContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 MonitorContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
PauseContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 PauseContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
PutUserStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 PutUserStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ReleasePhoneNumber API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ReleasePhoneNumber API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ReplicateInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ReplicateInstance API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ResumeContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ResumeContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ResumeContactRecording API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ResumeContactRecording API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchAgentStatuses API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchAgentStatuses API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchAvailablePhoneNumbers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchAvailablePhoneNumbers API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchDataTables API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchDataTables API 请求数。
SearchHoursOfOperationOverrides API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchHoursOfOperationOverrides API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchHoursOfOperations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchHoursOfOperations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchNotifications API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchNotifications API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchPredefinedAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchPredefinedAttributes API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchPrompts API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchPrompts API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchQuickConnects API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchQuickConnects API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchResourceTags API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchResourceTags API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchRoutingProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchRoutingProfiles API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchSecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchSecurityProfiles API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchUserHierarchyGroups API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchUserHierarchyGroups API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchUsers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchUsers API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchVocabularies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchVocabularies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchWorkspaceAssociations API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchWorkspaceAssociations API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchWorkspaces API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchWorkspaces API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SendIntegrationEvent API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 SendIntegrationEvent API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SendOutboundChatMessage API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒允许的最大 SendOutboundChatMessage API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartChatContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 StartChatContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
StartContactRecording API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartContactRecording API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartContactStreaming API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 StartContactStreaming API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartOutboundChatContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartOutboundChatContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartOutboundVoiceContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartOutboundVoiceContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
StartScreenSharing API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartScreenSharing API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartTaskContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartTaskContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StartWebRTCContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StartWebRTCContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StopContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 StopContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
StopContactRecording API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 StopContactRecording API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
StopContactStreaming API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 StopContactStreaming API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SuspendContactRecording API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SuspendContactRecording API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
TagContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒允许的最大 TagContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
TagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 TagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
TransferContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 TransferContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UntagContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒允许的最大 UntagContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UntagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UntagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateAgentStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateAgentStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContact API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 UpdateContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContactAttributes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactAttributes API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContactFlowContent API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactFlowContent API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateContactFlowMetadata API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactFlowMetadata API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContactFlowModuleContent API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactFlowModuleContent API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContactFlowModuleMetadata API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactFlowModuleMetadata API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateContactFlowName API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactFlowName API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateContactSchedule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateContactSchedule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateDataTableAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateDataTableAttribute API 请求数。
UpdateDataTableMetadata API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateDataTableMetadata API 请求数。
UpdateDataTablePrimaryValues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateDataTablePrimaryValues API 请求数。
UpdateHoursOfOperation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateHoursOfOperation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateHoursOfOperationOverride API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateHoursOfOperationOverride API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateInstanceAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateInstanceAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateInstanceStorageConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateInstanceStorageConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateNotificationContent API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateNotificationContent API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateParticipantRoleConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大 UpdateParticipantRoleConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdatePhoneNumber API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdatePhoneNumber API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdatePredefinedAttribute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdatePredefinedAttribute API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQueueHoursOfOperation API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueHoursOfOperation API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateQueueMaxContacts API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueMaxContacts API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQueueName API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueName API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQueueOutboundCallerConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueOutboundCallerConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQueueOutboundEmailConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueOutboundEmailConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateQueueStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQueueStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQuickConnectConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQuickConnect Config API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateQuickConnectName API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateQuickConnect Name API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateRoutingProfileConcurrency API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRoutingProfileConcurrency API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateRoutingProfileName API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRoutingProfileName API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateRoutingProfileQueues API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRoutingProfileQueues API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateRule API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSecurityProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateSecurityProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateTaskTemplate API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateTaskTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateTrafficDistribution API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateTrafficDistribution API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateUserHierarchy API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserHierarchy API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserHierarchyGroupName API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserHierarchyGroupName API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserHierarchyStructure API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserHierarchyStructure API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserIdentityInfo API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserIdentityInfo API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateUserNotificationStatus API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserNotificationStatus API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserPhoneConfig API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserPhoneConfig API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserProficiencies API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserProficiencies API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateUserRoutingProfile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserRoutingProfile API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateUserSecurityProfiles API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateUserSecurityProfiles API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateWorkspaceMetadata API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateWorkspaceMetadata API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateWorkspacePage API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateWorkspacePage API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateWorkspaceTheme API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateWorkspaceTheme API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateWorkspaceVisibility API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateWorkspaceVisibility API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个实例的报告数	每个受支持的区域：2,000 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的报告的最大数量。个人已保存报告计入限制。作为最佳实践，我们建议您实施适当的留存策略，以免报告堆积。
每个实例的路由配置文件数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的路由配置文件的最大数量。
每个实例的计划报告数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的计划报告的最大数量。
每个实例的计划数	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域内的每个实例中，计划的最大数量。
每个实例的安全配置文件数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的安全配置文件的最大数量。
每个实例的轮班活动数	每个受支持的区域：500 个	否	在当前区域内的每个实例中，轮班活动的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个轮班配置文件的轮班活动数	每个受支持的区域：10 个	否	在当前区域内的轮班配置文件中，轮班活动的最大数量。
每个实例的轮班配置文件数	每个受支持的区域：2500 个	否	在当前区域中，每个实例轮班配置文件的最大数量。
每个轮班配置文件的轮班轮换模式步骤数	每个受支持的区域：1,300 个	否	当前区域中每个轮班配置文件关联的轮班轮换模式步骤的最大数量。
每个实例的轮班轮换模式数	每个受支持的区域：1,300 个	否	当前区域中每个实例轮班轮换模式的最大数量。
每个 Forecorest 组的人员配置组数	每个受支持的区域：300 个	否	在当前区域中，每个预测组人员配置组的最大数量。
每个实例的人员配置组数	每个受支持的区域：1,300 个	否	在当前区域中，每个实例人员配置组的最大数量。
每个主管的人员配置组	每个受支持的区域：250 个	否	在当前区域中，每个主管的最大人员配置组数。
每个人员配置组的主管数	每个受支持的区域：100 个	否	在当前区域中，每个人员配置组的主管的最大数量。
每个实例的用户层次结构组数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的用户层次结构组的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个实例的用户数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此实例中，您可以创建的用户的最大数量。
每个数据表的值	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个数据表可以存储的最大值数。
每个实例的 Voice ID 集成关联数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此实例中，您可以创建的 Voice ID 集成关联的最大数量。
每个实例的工作空间	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您可以在此实例中创建的最大工作空间数量。

Connect 客户档案配额

Connect 客户档案具有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon Connect Customer Profiles 域计数	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的 Amazon Connect 客户档案域的最大数量。
每个对象类型的密钥数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前 AWS Region 中，每种对象类型可以定义的最大密钥数。
最长到期日（以天为单位）	每个受支持的区域：1098 个	是	可以为当前 AWS 区域中的对象或配置文件定义的

Name	默认值	可调整	说明
			最大过期时间（以天为单位）。
每个域的最大计算属性数	每个受支持的区域：100 个	否	当前 AWS 区域中每个域的最大计算属性数。
每个域的最大域对象类型数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前 AWS 区域中，您可以为每个域定义的最大域对象类型数量。
每个域的最大事件流数	每个受支持的区域：1 个	否	当前 AWS 区域中每个域的最大事件流数量。
每个域的最大事件触发器数	每个受支持的区域：20 个	是	当前 AWS 区域中每个域的最大事件触发器数量。
集成的最大数量	每个受支持的区域：50 个	是	当前 AWS 区域中每个域的最大集成数量。
每个配置文件的配置文件历史记录最大数量	每个受支持的区域：10000 个	是	当前 AWS 区域中每个配置文件的最大个人资料历史记录数。
每个域的推荐架构的最大数量	每个受支持的区域：5 个	是	在当前 AWS 区域中，您可以为每个域定义的最大推荐架构数量。
每个域名的最大推荐人数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前 AWS 区域中，您可以为每个域名定义的最大推荐人数。
每个域名的最大推荐过滤器数量	每个受支持的区域：30 个	否	在当前 AWS 区域中，您可以为每个域名定义的最大推荐过滤器数量。

Name	默认值	可调整	说明
每天的最大分段快照数	每个受支持的区域：200 个	是	在当前 AWS 区域中，每个域名每天可以创建的最大分段快照数量。
配置文件所有对象的最大大小	每个受支持的区域：5.12 万 KB	是	当前 AWS 区域中配置文件的总大小，包括其所有相关对象。
对象和配置文件的最大大小	每个受支持的区域：250 KB	否	当前 AWS 区域中单个配置文件或配置文件对象的最大大小。
每个域的对象类型	每个受支持的区域：100 个	是	在当前 AWS Region 中，您可以为每个域定义的最大对象类型数量。
每个配置文件的对象数	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前 AWS Region 中可以连接到单个配置文件的最大对象数。

Connect 客户案例配额

Connect 客户案例具有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
每个案例的附加 SLA 数	每个受支持的区域：30 个	是	可以附加到案例的 SLA 的最大数量
每个案例的附加文件数	每个受支持的区域：50 个	是	可以附加到案例的相关文件的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetCaseRule 突发配额	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	每秒允许的最大并发 BatchGetCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchGetCaseRule 费率配额	每个受支持的区域：每秒 8 个	是	每秒允许的最大 BatchGetCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchGetField 突发配额	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	每秒允许的最大并发 BatchGetField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchGetField 费率配额	每个受支持的区域：每秒 8 个	是	每秒允许的最大 BatchGetField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
BatchPutFieldOptions 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 BatchPutFieldOptions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
BatchPutFieldOptions 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 BatchPutFieldOptions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个布局的案例字段	每个受支持的区域：100 个	是	案例布局中的最大案例字段数
每个域名的大小写规则	每个受支持的区域：100 个	是	每个域的最大案例规则数
每个字段的子字段值选项案例规则	每个受支持的区域：500 个	是	每个字段的最大子字段值数选项案例规则
CreateCase 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 CreateCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateCase 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateCaseRule 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 CreateCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateCaseRule 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateDomain 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 CreateDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateDomain 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateField 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 CreateField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateField 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateLayout 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 CreateLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateLayout 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateRelatedItem 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 CreateRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateRelatedItem 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateTemplate 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 CreateTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
CreateTemplate 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 CreateTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteCase 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteCase 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteCaseRule 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteCaseRule 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteDomain 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteDomain 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteField 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteField 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteLayout 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteLayout 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteRelatedItem 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteRelatedItem 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteTemplate 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 DeleteTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteTemplate 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 DeleteTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
Domains	每个受支持的区域：5 个	是	每个 AWS 账户的最大案例域数
字段选项每个模板的案例规则	每个受支持的区域：10 个	是	每个模板的最大字段选项案例规则数
每个字段的字段选项	每个受支持的区域：500 个	是	Cases 域中每个单选字段的最大字段选项数量
每个域的字段数	每个受支持的区域：500 个	是	Cases 域中的最大字段数

Name	默认值	可调整	说明
每个相关项目的字段	每个受支持的区域：5 个	是	每个相关项目的最大字段数
GetCase 突发配额	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒允许的最大并发 GetCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCase 费率配额	每个受支持的区域：每秒 4 个	是	每秒允许的最大 GetCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCaseAuditEvents 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 GetCaseAuditEvents API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCaseAuditEvents 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetCaseAuditEvents API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetCaseEventConfiguration 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 GetCaseEventConfiguration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetCaseEventConfiguration 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetCaseEventConfiguration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetDomain 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 GetDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetDomain 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 GetDomain API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetLayout 突发配额	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒允许的最大并发 GetLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetLayout 费率配额	每个受支持的区域：每秒 6 个	是	每秒允许的最大 GetLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetTemplate 突发配额	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒允许的最大并发 GetTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetTemplate 费率配额	每个受支持的区域：每秒 6 个	是	每秒允许的最大 GetTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个域的布局	每个受支持的区域：100 个	是	Cases 域名中的最大布局数

Name	默认值	可调整	说明
ListCaseRules 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 ListCaseRules API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListCaseRules 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListCaseRules API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListCasesForContact 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 ListCasesForContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListCasesForContact 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListCasesForContact API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListDomains 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 ListDomains API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListDomains 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListDomains API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListFieldOptions 突发配额	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒允许的最大并发 ListFieldOptions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListFieldOptions 费率配额	每个受支持的区域：每秒 6 个	是	每秒允许的最大 ListFieldOptions API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListFields 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 ListFields API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListFields 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListFields API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListLayouts 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 ListLayouts API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListLayouts 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListLayouts API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListTagsForResource 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 ListTagsForResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTagsForResource 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListTagsForResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTemplates 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 ListTemplates API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTemplates 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 ListTemplates API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个字段的父字段值选项案例规则	每个受支持的区域：50 个	是	每个字段的最大父字段值数选项案例规则

Name	默认值	可调整	说明
PutCaseEventConfiguration 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 PutCaseEventConfiguration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
PutCaseEventConfiguration 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 PutCaseEventConfiguration API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个案例的相关项目	每个受支持的区域：200 个	是	可以附加到案例的最大相关项目数量
SearchAllRelatedItems 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 SearchAllRelatedItems API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchAllRelatedItems 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchAllRelatedItems API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
SearchCases 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 SearchCases API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchCases 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchCases API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchRelatedItems 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 SearchRelatedItems API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
SearchRelatedItems 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 SearchRelatedItems API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
TagResource 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 TagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
TagResource 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 TagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个域的模板数	每个受支持的区域：100 个	是	Cases 域中的最大模板数
UntagResource 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 UntagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UntagResource 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UntagResource API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateCase 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateCase 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateCase API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateCaseRule 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateCaseRule 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateCaseRule API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateField 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateField 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateField API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateLayout 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateLayout 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateLayout API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateRelatedItem 突发配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateRelatedItem 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateRelatedItem API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateTemplate 突发配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒允许的最大并发 UpdateTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateTemplate 费率配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	每秒允许的最大 UpdateTemplate API 请求数。当您达到此限额时，Amazon Connect Cases 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

有关更多信息，请参阅《Connect 客户管理员指南》中的 Connect 客户服务配额。

Amazon Q in Connect 限额

Amazon Q in Connect 具有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
助手关联数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域中您可以为此助手创建的助手关联的最大数量。
Connect AI 代理——助手人数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以在当前区域的此账户中创建的 Connect AI 代理助手的最大数量。
Connect AI 代理——知识库数量	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在当前区域的此账户中创建的 Connect AI 代理知识库的最大数量。
每个知识库的内容量	每个受支持的区域：5000 个	否	您可以向该区域的知识库添加的最大内容片段。
内容大小	每个受支持的区域：1MB	否	您可以向该区域的知识库添加的内容片段最大大小（以 MB 为单位）。
每个电子邮件消息模板的最大附件数	每个受支持的区域：10 个	否	每个电子邮件消息模板的最大附件数。达到此限制后，Connect AI 代理会拒绝向电子邮件模板添加更多附件的请求。
百度推送消息模板中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	百度推送消息模板中的最大字符数。
FCM 推送消息模板中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	FCM 推送消息模板中的最大字符数。
ADM 推送消息模板中的最大字符数	每个受支持的区域：6000 个	否	ADM 推送消息模板中的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
APNs 推送消息模板中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	APNs 推送消息模板中的最大字符数。
短信模板中的最大字符数	每个受支持的区域：800 个	否	短信模板中的最大字符数。
电子邮件消息模板中的最大字符数	每个支持的区域：5 百万个	否	电子邮件消息模板中的最大字符数。
每个知识库的最大消息模板数	每个受支持的区域：200 个	否	每个知识库消息模板的最大数量。
每个消息模板的最大版本数量	每个受支持的区域：20 个	否	每个消息模板的最大版本数量。
电子邮件消息模板中每个附件的最大大小	每个受支持的区域：1 个	否	每个电子邮件消息模板的最大大小（以 MB 为单位）。Connect AI 代理拒绝添加较大附件的请求。
的 API 请求率 ActivateMessageTemplate	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 ActivateMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateAssistant	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateAssistant API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 CreateAssistantAssociation	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateAssistantAssociation API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateContent	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateContent API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateKnowledgeBase	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateKnowledgeBase API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateMessageTemplate	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 CreateMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 CreateMessageTemplateAttachment	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 CreateMessageTemplateAttachment API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateMessageTemplateVersion	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 CreateMessageTemplateVersion API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateQuickResponse	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateQuickResponse API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 CreateSession	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 CreateSession API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 DeactivateMessageTemplate	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 DeactivateMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteAssistant	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteAssistant API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteAssistantAssociation	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteAssistantAssociation API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteContent	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteContent API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 DeleteImportJob	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteImportJob API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteKnowledgeBase	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteKnowledgeBase API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteMessageTemplate	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 DeleteMessageTemplateAttachment	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteMessageTemplateAttachment API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 DeleteQuickResponse	每个受支持的区域：20 个	否	每秒允许的最大并发 DeleteQuickResponse API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetAssistant	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetAssistant API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetAssistantAssociation	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetAssistantAssociation API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetContent	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetContent API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 GetContentSummary	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetContentSummary API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetImportJob	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetImportJob API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetKnowledgeBase	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetKnowledgeBase API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetMessageTemplate	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 GetQuickResponse	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetQuickResponse API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetRecommendations	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetRecommendations API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 GetSession	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 GetSession API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListAssistantAssociations	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListAssistantAssociations API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 ListAssistants	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListAssistants API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListImportJobs	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListImportJobs API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListKnowledgeBases	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListKnowledgeBases API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListMessageTemplateVersions	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListMessageTemplateVersions API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 ListMessageTemplates	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListMessageTemplates API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListQuickResponses	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListQuickResponses API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 ListTagsForResource	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 ListTagsForResource API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 NotifyRecommendationsReceived	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 NotifyRecommendationsReceived API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 QueryAssistant	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 QueryAssistant API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 RenderMessageTemplate	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 RenderMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 SearchContent	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 SearchContent API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 SearchMessageTemplates	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 SearchMessageTemplates API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 SearchQuickResponses	每个受支持的区域：20 个	否	每秒允许的最大并发 SearchQuickResponses API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 SearchSessions	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 SearchSessions API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 StartContentUpload	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 StartContentUpload API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 StartImportJob	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 StartImportJob API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 TagResource	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 TagResource API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 UntagResource	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 UntagResource API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 UpdateContent	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 UpdateContent API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
的 API 请求率 UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 UpdateMessageTemplate	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 UpdateMessageTemplate API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 UpdateMessageTemplateMetadata	每个受支持的区域：3 个	否	每秒允许的最大并发 UpdateMessageTemplateMetadata API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
的 API 请求率 UpdateQuickResponse	每个受支持的区域：10 个	否	每秒允许的最大并发 UpdateQuickResponse API 请求数。当您达到此配额时，Connect AI 代理会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Amazon Connect Health 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

有关 Amazon Connect Health 终端节点的信息，请参阅 Amazon Connect Health 用户指南中的支持区域。

服务配额

有关 Amazon Connect 健康配额的信息，请参阅 Amazon Connect Health 用户指南中的 Amazon Connect 健康配额。

AWS Control Tower 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务终端节点

AWS Control Tower 有以下端点：

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

服务配额

AWS Control Tower 有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
并发账户操作数量配额	每个受支持的区域：5 个	是	可同时执行的并发账户操作数量上限。最大值：10
并发组织单元（OU）操作数量配额	每个受支持的区域：1 个	否	可以同时执行的最大并发 OU-related 操作数。

Name	默认值	可调整	说明
单个 OU 中的账户数量配额	每个受支持的区域：1000 个	否	一个 OU 中可以存在的最大 Cont AWS rol Tower 托管账户数量。如果您添加的帐户超过此限制，则无法在 Cont AWS rol Tower 中执行 OU 注册流程。要详细了解每个 OU 的账户数量，请查看 Cont AWS rol Tower 文档中的区域和堆栈集限制。

AWS Data Exchange 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS 每个修订版本的 Lake Formation 数据许可资产	每个受支持的区域：20 个	是	单个修订版可以包含的最大 AWS Lake Formation 数据权限资产数量。
活跃和待处理的数据授权数	每个受支持的区域：25000 个	否	单个数据所有者的活跃和待处理数据授权的最大数量。
每个修订的 Amazon API Gateway API 资产	每个受支持的区域：20 个	是	单个修订可以包含的 Amazon API Gateway API 资产的最大数量。
来自 Redshift 的每个导入作业的 Amazon Redshift 数据共享资产	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在单个作业中从 Redshift 导入的 Amazon Redshift 数据共享资产的最大数量。
每个修订的 Amazon Redshift 数据共享资产	每个受支持的区域：20 个	是	单个修订可以包含的 Amazon Redshift 数据共享资产的最大数量。
每个修订的 Amazon S3 数据访问资产数	每个受支持的区域：5 个	是	单个修订可包含的 Amazon S3 数据访问资产的最大数量。
Amazon S3 每个导出任务的资产数	每个受支持的区域：100 个	否	您可以在单个作业中导出到 Amazon S3 的资产的最大数量。
资产大小（GB）	每个受支持的区域：100 GB	否	单个资产的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon S3 每个导入任务的资产数	每个受支持的区域：100 个	否	您可以在单个作业中从 Amazon S3 导入的资产的最大数量。
每个修订的资产数	每个受支持的区域：1 万个	是	单个修订可以包含的资产的最大数量。
每个数据集的自动导出事件操作	每个受支持的区域：5 个	是	每个数据集的自动导出事件操作的最大数量。
Bring-Your-Own-Subscription 每个账户的报价	每个受支持的区域：10 个	是	单个账户可以创建的 BYOS (Bring-Your-Own-Subscription) 优惠的最大数量。
正在进行的从 S3 存储桶创建 Amazon S3 数据访问资产的并发作业数	每个受支持的区域：5 个	否	从 S3 存储桶创建 Amazon S3 数据访问资产的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的创建数据授权的并发作业数	每个受支持的区域：5 个	否	创建数据授权的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的删除数据授权的并发作业数	每个受支持的区域：5 个	否	删除数据授权的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
正在进行的将资产导出到 Amazon S3 的并发任务	每个受支持的区域：10 个	否	将资产导出到 Amazon S3 的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的将资产导出到签名 URL 的并发任务	每个受支持的区域：10 个	否	将资产导出到签名 URL 的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的将修订导出到 Amazon S3 的并发作业	每个受支持的区域：5 个	否	将修订导出到 Amazon S3 的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的从 Amazon API Gateway 导入资产的并发作业	每个受支持的区域：10 个	否	从 Amazon API Gateway 导入资产的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的从 Amazon Redshift 数据共享导入资产的并发作业	每个受支持的区域：10 个	否	导入 Amazon Redshift 数据共享的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
正在进行的从 Amazon S3 导入资产的并发任务	每个受支持的区域：10 个	否	从 Amazon S3 导入资产的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
正在进行的从签名 URL 导入资产的并发任务	每个受支持的区域：10 个	否	从签名 URL 导入资产的并发运行作业（即处于 IN_PROGRESS 状态的作业）的最大数量。
从 La AWS ke Formation 标签策略导入资产的并发任务正在进行中	每个受支持的区域：5 个	否	从 La AWS ke Formation 标签策略导入资产的同时运行的作业（即状态为 IN_PROGRESS 的作业）的最大数量。
每个产品的数据字典数	每个受支持的区域：50 个	是	每个产品的数据字典的最大数量。
数据字典文件大小（以 MB 为单位）	每个受支持的区域：1MB	是	数据字典的最大大小（以 MB 为单位）。
每个账户的数据集数	每个受支持的区域：3000 个	是	每个账户的数据集的最大数量。
每个产品的数据集数	每个受支持的区域：25 个	是	单个产品可以包含的数据集的最大数量。
每个账户的事件操作数	每个受支持的区域：50 个	是	每个账户的事件操作的最大数量。
每位使用者的待处理数据授权数	每个受支持的区域：20 个	是	单个数据所有者向单个使用者账户发出的待处理数据授权的最大数量。
每个账户的专属优惠数	每个受支持的区域：25 个	是	单个账户可以创建的自定义优惠的最大数量。
每个账户的产品数	每个受支持的区域：50 个	是	每个账户的已发布产品的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个数据集的产品数	每个受支持的区域：100 个	是	可以包含给定数据集的产品的最大数量。
每个 AWS Lake Formation 数据权限数据集的修订版本	每个受支持的区域：20 个	是	单个 AWS Lake Formation 数据权限数据集可以包含的最大修订数量。
每个 Amazon API Gateway API 数据集的修订数	每个受支持的区域：20 个	是	单个 Amazon API Gateway API 数据集可以包含的修订的最大数量。
每个 Amazon Redshift 数据共享数据集的修订数	每个受支持的区域：20 个	是	单个 Amazon Redshift 数据共享数据集可以包含的修订的最大数量。
每个 Amazon S3 数据访问数据集的修订数	每个受支持的区域：5 个	是	单个 Amazon S3 数据访问数据集可包含的修订的最大数量。
每个 addRevisions 更改集的修订数	每个受支持的区域：5 个	否	在 addRevisions 类型的单个 AWS Marketplace Catalog API 中可以发布到商品的最 ChangeSet 大修订数量。
每个数据集的修订数	每个受支持的区域：1 万个	是	单个数据集可以包含的修订的最大数量。
样本文件大小（以 MB 为单位）	每个受支持的区域：50 MB	是	样本的最大大小（以 MB 为单位）。
每个产品的样本数	每个受支持的区域：50 个	是	每个产品的样本的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Data Exchange 用户指南》中的 AWS Data Exchange 配额。

Amazon DataZone 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
资产类型	每个受支持的区域：1,000 个	是	在 Amazon DataZone 域中可以创建的最大资产类型数量。
资产	每个受支持的区域：100 万个	是	一个Amazon DataZone 域中可以创建的最大资产数量。
业务术语表术语数	每个受支持的区域：10000 个	是	在亚马逊 DataZone 域中可以创建的最大业务词汇表术语数量。
数据产品	每个受支持的区域：50 万个	是	在亚马逊 DataZone 域中可以创建的最大数据产品数量。
数据源 runs/data source/day	每个受支持的区域：25 个	是	每个数据来源每天的最大数据来源运行数。

Name	默认值	可调整	说明
域中的环境	每个受支持的区域：1,000 个	是	一个亚马逊 DataZone 域中亚马逊 DataZone 环境的最大数量。
每个项目的 Git 连接数	每个受支持的区域：5 个	是	一个项目中可以创建的 GIT 类型的最大连接数
词汇表	每个受支持的区域：1,000 个	是	在 Ama DataZone zon 域中可以创建的最大商业术语表数量。
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.18xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.18xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.9xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.9xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c5.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c6id.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.48xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.48xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.c7i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g4dn.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.48xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.48xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.4xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.g5.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.large 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.2xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.4xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.large 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m5d.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.24xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.4xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.large 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.12xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.4xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.large 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.large 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m6id.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.48xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.48xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.large 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：2 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.m7i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r5.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.32xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.32xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r6id.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.12xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.12xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.16xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.16xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.24xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.24xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.48xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.48xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.4xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.4xlarge 实例上运行

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.8xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.8xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.large 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.r7i.xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.2xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：5 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.2xlarge 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.large 实例上运行	每个受支持的区域：5 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.large 实例上运行
SageMaker Unified Studio 笔记本运行在 sc.t3.medium 实例	每个受支持的区域：5 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本运行在 sc.t3.medium 实例
SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.xlarge 实例上运行	每个受支持的区域：5 个	是	SageMaker Unified Studio 笔记本在 sc.t3.xlarge 实例上运行
SageMaker 统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：5000 个	是	在一个域中可以创建的最大笔记本数量。
SageMaker 在 sc.c5.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c5.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.c5.18xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c5.18xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c5.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.9xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c5.9xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.c6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.c6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.c7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.c7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.c7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g4dn.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g4dn.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.g4dn.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g4dn.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g4dn.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g4dn.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g4dn.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g5.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g5.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.g5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.g6.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6e.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6e.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6e.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6e.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6e.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.g6e.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.g6e.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.g6e.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.g6e.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.m5d.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5d.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5d.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5d.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5d.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5d.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m5d.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m5d.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m5d.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.m6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m6i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.m6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m6id.large 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.large 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.m7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m7i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m7i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m7i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.m7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.m7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.m7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p3.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p3.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.p3.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p3.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p3.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p3.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p3dn.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p3dn.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p4d.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p4d.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p4de.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p4de.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p5.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p5.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.p5en.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p5en.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r5.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.r5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.r5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.r5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r5.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r5.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r5.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.r6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.r6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.32xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.r6i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio
SageMaker 在 sc.r6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r6i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.12xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.16xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.r6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.24xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.2xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.32xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.4xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.8xlarge 实例上运行的 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r6id.xlarge 实例上运行 Unified Studio 笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.12xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.16xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.r7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.24xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.48xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.4xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.8xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.r7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：1 个	是	SageMaker 在 sc.r7i.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.t3.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：6 个	是	SageMaker 在 sc.t3.2xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.t3.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：6 个	是	SageMaker 在 sc.t3.large 实例上运行的统一工作室笔记本电脑

Name	默认值	可调整	说明
SageMaker 在 sc.t3.medium 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：6 个	是	SageMaker 在 sc.t3.medium 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 在 sc.t3.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑	每个受支持的区域：6 个	是	SageMaker 在 sc.t3.xlarge 实例上运行的统一工作室笔记本电脑
SageMaker 每月统一工作室代理请求	每个受支持的区域：1000 个	否	每月可以向 SageMaker Unified Studio 代理发出的最大请求数。
每个账户可同时运行的笔记本的最大数量。	每个支持的区域：15 个	是	每个账户可同时运行的笔记本的最大数量。
所有 Unifie SageMaker d Studio 笔记本电脑的 EBS 总卷大小（以 GB	每个受支持的区域：500 个	是	所有 Unifie SageMaker d Studio 笔记本电脑的 EBS 总卷大小（以 GB

有关详情，请参阅 Amazon 配额 DataZone。

Amazon Data Lifecycle Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的策略数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域的最大策略数量。
每个共享规则的目标账户	每个受支持的区域：50 个	是	每个共享规则的最大目标账户数量。

AWS Data Pipeline 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
重试之间的最短延迟（分钟）	每个受支持的区域：2 个	否	重试之间的最短延迟（以分钟为单位）。
最短计划间隔（分钟）	每个受支持的区域：15 个	否	最短计划间隔（以分钟为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
每个 Ec2Resource 对象的 EC2 实例数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个 Ec2Resource 对象的 EC2 实例的最大数量。
每个字段的 UTF8 字节数	每个受支持的区域：1.0240 万个	否	每个字段的 UTF8 字节的最大数量。
每个字段名或标识符的 UTF8 字节数	每个受支持的区域：256 个	否	每个字段名或标识符的 UTF8 字节的最大数量。
每个对象的 UTF8 字节数	每个受支持的区域：1.5360 万个	否	每个对象（包括字段名）的 UTF8 字节的最大数量。
每个对象的活动实例数量	每个受支持的区域：5 个	是	每个对象的活动实例的最大数量。
每个对象的字段数量	每个受支持的区域：50 个	否	每个对象的字段的最大数量。
每个管道的对象数量	每个受支持的区域：100 个	是	您可以为每个管道定义的对象的最大数量。
可创建的管道数量	每个受支持的区域：100 个	是	您可以创建的管道的最大数量。
单个对象的累计数量	每个受支持的区域：32 个	否	汇总到单个对象中的最大数量。
对象的实例创建速率	每个受支持的区域：每 5 分钟 1 个	否	每 5 分钟通过对象创建实例的速率。
每个任务的管道活动重试次数	每个受支持的区域：5 个	否	每个任务的管道活动的最大重试次数。

有关更多信息，请参阅《AWS Data Pipeline 开发人员指南》中的 AWS Data Pipeline 配额。

AWS DataSync 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

主题

- DataSync 转移

DataSync 转移

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

主题

- DataSync 任务配额

DataSync 任务配额

下表描述了特定 AWS 账户 和中的 DataSync 任务配额 AWS 区域。

资源	限额	可调整
您可以创建的最大任务数量	100	是
（增强模式任务）每次执行任务时 DataSync 可使用的源对象和目标对象的最大数量 有关更多信息，请参阅如何 DataSync 传输文件、对象和目录	几乎无限制	N/A
（基本模式任务）在自管存储或其他云和服务之间执行每个任务时 DataSync 可以处理的最大源和目标文件、对象和 AWS 目录数 有关更多信息，请参阅如何 DataSync 传输文件、对象和目录	5000 万 **Important** 请记住有关此配额的以下事项： • 如果您传输带有前缀的 Amazon S3 对象，则前缀将被视为目录并计入配额。例如，DataSync 将`s3://bucket/foo/bar.txt` 视为两个目录（`./`和`./foo/`）和一个对象（`bar.txt`）。 • 如果您的任务是传输超过 2000 万个文件、对象或目录，请确保为 DataSync 代理分配至少 64 GB	是 **Tip** 您可以使用“包含”和“排除”筛选器创建以特定目录为重点的任务，而不是请求增加。

资源	限额	可调整
	的 RAM。有关更多信息，请参阅传输的代理要求。	有关更多信息，请参阅筛选传输的数据 AWS DataSync。

资源	限额	可调整
（基本模式任务）在 AWS 存储服务之间执行每个任务时 DataSync 可以处理的最大源和目标文件、对象和目录数 有关更多信息，请参阅如何 DataSync 传输文件、对象和目录	2500 万 **Important** 如果您传输带有前缀的 Amazon S3 对象，则前缀将被视为目录并计入配额。例如，DataSync 将`s3://bucket/foo/bar.txt` 视为两个目录（`./`和`./foo/`）和一个对象（`bar.txt`）。	是 **Tip** 您可以使用“包含”和“排除”筛选器创建以特定目录为重点的任务，而不是请求增加。有关更多信息，请参阅筛选传输的数据 AWS DataSync。

资源	限额	可调整
每项任务的最大吞吐量（对于使用 DataSync 代理的传输）	10 Gbps	否
每项任务的最大吞吐量（适用于不使用 DataSync 代理的传输）	5 Gbps	否
任务筛选器中可包含的最大字符数	102,400 个字符 **Note** 如果您使用的是 DataSync 控制台，则此限制包括包含和排除模式中组合的所有字符。	否
单个任务排队执行的最大次数	50	不可以
并发增强模式任务执行的最大次数	120	否
任务执行历史记录保留的天数	30	否

AWS Database Migration Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
证书计数	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域内的此账户中允许的证书的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
端点计数	每个受支持的区域：1,000 个	是	当前区域内的此账户中允许的端点的最大数量。
每个实例的端点	每个受支持的区域：100 个	是	每个复制实例允许的端点的最大数量。
事件订阅	每个受支持的区域：60 个	是	您可以订阅的 AWS DMS 事件的最大数量。
DMS Fleet Advisor 收集器实例的数量	每个受支持的区域：10 个	否	DMS Fleet Advisor 收集器的已创建实例的最大数量
数据迁移数	每个受支持的区域：1,000 个	是	数据迁移的最大数量
每个迁移项目的数据迁移数	每个受支持的区域：10 个	否	每个迁移项目允许的最大数据迁移数量
数据提供商的数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	数据提供商的最大数量
实例配置文件的数量	每个受支持的区域：60 个	是	实例配置文件的最大数量
迁移项目的数量	每个受支持的区域：50 个	是	迁移项目的最大数量
DMS Fleet Advisor 每小时可以发送的数据文件的数量	每个受支持的区域：每小时 500 个	否	DMS Fleet Advisor 收集器每小时可以发送的文件的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
DMS Fleet Advisor 可以处理的数据库对象的数量	每个受支持的区域：5000 万个	否	AWS DMS 舰队顾问可以处理的数据库对象总数。数据库对象是用于存储或引用数据的任何数据结构，包括表、视图、存储过程、函数和触发器
DMS Fleet Advisor 收集器中受监控对象的数量	每个受支持的区域：2,000 个	否	客户可以在单个 DMS Fleet Advisor 收集器中添加的受监控对象的最大数量
正在运行的数据迁移数	每个受支持的区域：500 个	是	同时运行的数据迁移的最大数量。
复制实例	每个受支持的区域：60 个	是	当前区域内的此账户中允许复制实例的最大数量。
无服务器复制	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域内的此账户中允许无服务器复制的最大数量。
子网组	每个受支持的区域：60 个	是	当前区域内的此账户中允许的子网组的最大数量。
每个子网组的子网数	每个受支持的区域：60 个	是	每个子网组允许的子网的最大数量。
任务计数	每个受支持的区域：600 个	是	当前区域内的此账户中允许的任务的最大数量。
DMS Fleet Advisor 中收集的数据量	每个受支持的区域：10 GB	否	所有 DMS Fleet Advisor 收集器可以收集的数据量

Name	默认值	可调整	说明
总存储空间	每个受支持的区域：3 万 GB	是	所有复制实例加在一起的最大总存储空间（以 GB 为单位）

AWS Deadline Cloud 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		management.deadline.us-east-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个服务器场的关联成员数	每个受支持的区域：75 个	否	可以与当前 AWS 区域中每个服务器场关联的最大成员数。
每个实例集的关联成员数	每个受支持的区域：75 个	否	当前 AWS 区域中每个舰队可以关联的最大成员数量。
每个作业的关联成员数	每个受支持的区域：75 个	否	可以与当前 AWS 区域中每个作业关联的最大成员数。
每个队列的关联成员数	每个受支持的区域：75 个	否	可以与当前 AWS 区域中每个队列关联的最大成员数。
每个服务器场的预算	每个受支持的区域：20 个	是	当前 AWS 区域中每个服务器场的最大预算数

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的服务器场数	每个受支持的区域：2 个	是	在当前 AWS 区域中可以创建的最大农场数量。
每个服务器场的实例集数	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域中可以为每个服务器场创建的最大舰队数量。
每个服务器场的作业数	每个受支持的区域：10 万个	是	当前 AWS 区域中每个服务器场的最大任务数。
每个区域的许可证端点数	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域中许可证端点的最大数量。
每个许可证端点的许可证会话数	每个受支持的区域：500 个	是	当前 AWS 区域中每个许可证端点的最大许可会话数。
每个服务器场的限制	每个受支持的区域：50 个	是	在当前 AWS 区域中可以为每个服务器场创建的最大限制数量。
每个区域的监视器数	每个受支持的区域：1 个	否	当前 AWS 区域的最大显示器数量。
OnDemand 每个区域的 G 实例 GPU	每个受支持的区域：1 个	是	可以在当前区域的所有服务托管队列中配置的按需 G 实例 GPU 的最大数量。 AWS
OnDemand 每个区域的 vCPU	每个受支持的区域：50 个	是	可以在当前区域的所有服务管理队列中配置的按需 vCPU 的最大数量。 AWS

Name	默认值	可调整	说明
每个队列的队列环境数	每个受支持的区域：10 个	否	当前 AWS 区域中可以为每个队列创建的最大队列环境数量。
每个服务器场的队列实例集关联数	每个受支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个服务器场的最大队列队列关联数
每个队列的队列限制关联数	每个受支持的区域：10 个	是	可以与当前 AWS 区域中每个队列关联的最大限制数量。
每个服务器场的队列数	每个受支持的区域：20 个	是	在当前 AWS 区域中可以为每个服务器场创建的最大队列数。
每个实例集的资源配置数	每个受支持的区域：1 个	是	可以向每个实例集添加的 VPC Lattice 资源配置的最大数量。
每个区域的竞价型 G 实例 GPU 数	每个受支持的区域：1 个	是	可以在当前区域的所有服务托管队列中配置的最大 Spot G 实例 GPU 数量。 AWS
每个区域的竞价型 vCPU 数	每个受支持的区域：500 个	是	可以在当前区域的所有服务管理队列中配置的最大竞价 vCPU 数量。 AWS
每个作业的步骤数	每个受支持的区域：200 个	是	当前 AWS 区域中每项任务的最大步数。

Name	默认值	可调整	说明
通用型 SSD（gp3）卷存储（单位 TiB）	每个受支持的区域：50 个	是	可用于当前区域所有队列的 EBS 存储的最大聚合量，以 TiB 为单位。AWS
永久通用固态硬盘 (gp3) 卷的存储空间，以 TiB 为单位	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域的永久通用固态硬盘 (gp3) 卷上可以配置的最大聚合存储量，以 TiB 为单位。 AWS
每个服务器场的存储配置文件数	每个受支持的区域：50 个	否	在当前 AWS 区域中可以为每个服务器场创建的最大存储配置文件数量。
每块任务数	每个受支持的区域：150 个	否	提交作业时可以合并成单个区块的最大任务数。
每个作业的任务数	每个受支持的区域：10000 个	是	当前 AWS 区域中每项任务的最大任务数。
每个步骤的任务数	每个受支持的区域：10000 个	是	当前 AWS 区域中每个步骤的最大任务数。
Wait-and-save 每个区域的 vCPU	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域的所有服务管理队列中可以配置的等待和保存 vCPU 的最大数量。 AWS
每个服务器场的工作线程数	每个支持的区域：7,500	是	当前 AWS 地区每个农场的最大工人人数。

有关更多信息，请参阅 Deadline Cloud 用户指南中的配额。

AWS DeepRacer 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
车	每个受支持的区域：20 个	是	任何账户可以同时拥有的汽车的最大数量。
评估任务	每个受支持的区域：3 个	是	同一区域内的同一账户中并发评估作业的最大数量。
训练任务	每个受支持的区域：4 个	是	同一区域内的同一账户中并发培训作业的最大数量。

Amazon Detective 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.me-south-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

有关更多信息，请参阅 Amazon Detective 配额。

Amazon DevOps Guru 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整
您可以一次性指定的最大 Amazon SNS 主题数	2	否
您可以指定的最大 CloudFormation 堆栈数	1000	否
用于监控的最大 Amazon SQS 队列数	100	是

有关更多信息，请参阅 Amazon DevOps Guru 用户指南中的配额和限制。

AWS Device Farm 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
计量设备上的自动化测试并发	每个受支持的区域：5 个	是	运行自动化测试的并发计量设备的最大数量。
计量设备上的远程访问并发	每个受支持的区域：2 个	是	运行远程访问会话的并发计量设备的最大数量。
远程访问会话长度（分钟）	每个受支持的区域：150 个	否	每台设备的远程访问会话的最大长度（以分钟为单位）。
每台设备测试运行超时时间（分钟）	每个受支持的区域：150 个	否	每台设备的自动化测试运行的最大长度（以分钟为单位）。
上传文件大小	每个受支持的区域：4 GB	否	要上传的文件的最大大小。

AWS Direct Connect 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个位置的专用连接数	每个受支持的区域：10 个	否	每个位置活跃的 Di AWS rect Connect 专用连接的最大数量。
每个账户的 Direct Connect 网关数	每个受支持的区域：200 个	否	每个账户的最大 AWS Direct Connect 网关数量。
每个 Transit Gateway 的 Direct Connect 网关数	每个受支持的区域：20 个	否	与中转网关关联的 Direct Connect 网关的最大数量。
每个区域的 LAG 数	每个受支持的区域：10 个	否	每个 AWS 区域的最大链路聚合组 (LAG) 数量。
每个 LAG 的成员数	每个受支持的区域：4 个	否	每个链接聚合组（LAG）的专用连接或互联的最大数量。
每个中转网关的前缀数	每个受支持的区域：200 个	否	在 AWS 传输虚拟接口上，每个 Transit Gateway 从本地 AWS 到本地的最大前缀数。
每个托管连接的私有、公有或中转虚拟接口数	每个受支持的区域：1 个	否	每个 Di AWS rect Connect 托管连接的私有、公共或传输虚拟接口的最大数量。
每个专用连接的公有或私有虚拟接口数	每个受支持的区域：50 个	否	每个 Di AWS rect Connect 专用连接的最大私有或公共接口数量。

Name	默认值	可调整	说明
私有或中转虚拟接口上每个 BGP 会话的路由数	每个受支持的区域：100 个	否	私有虚拟接口或中转虚拟接口上每个边界网关协议（BGP）的最大路由数量。
公有虚拟接口上每个 BGP 会话的路由数	每个受支持的区域：1000 个	否	公有虚拟接口上每个边界网关协议（BGP）的最大路由数量
每个专用连接的虚拟接口总数	每个支持的区域：54	否	每个 Di AWS rect Connect 专用连接的私有或公用和传输虚拟接口的最大数量。
每个 AWS 直接连接网关的中转网关	每个受支持的区域：6 个	否	每个 Di AWS rect Connect 网关的最大传输网关数量。
每个 专用连接的中转虚拟接口	每个受支持的区域：4 个	否	每个 Di AWS rect Connect 专用连接的最大传输虚拟接口数。
每个 Direct Connect 网关的虚拟接口数	每个受支持的区域：30 个	否	每个 Di AWS rect Connect 网关的最大虚拟接口数。
每个 LAG 的虚拟接口数	每个支持的区域：54	否	每个链接聚合组（LAG）的最大虚拟接口数量
每个 Direct Connect 网关的虚拟私有网关数	每个受支持的区域：20 个	否	每个 Di AWS rect Connect 网关的最大虚拟专用网关数量。

有关更多信息，请参阅《Direct Connect 用户指南》中的 Direct Connect 配额。

Directory Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

Directory Service 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

有关按目录类型列出的受支持端点的列表，请参阅 AWS Directory Service的区域可用性。

Directory Service 数据 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AD Connector 目录	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在当前区域中创建的 AD Connector 目录的最大数量。
AWS 微软 AD 托管目录	每个受支持的区域：20 个	是	你可以在当前区域创建的最大 AWS 托管 Microsoft AD 目录数。
AWS 托管微软 AD 域控制器	每个受支持的区域：20 个	是	您可以添加到 AWS 托管 Microsoft AD 目录中的域控制器的最大数量。
AWS 托管微软 AD 手动快照	每个受支持的区域：5 个	否	您可以为 AWS 托管 Microsoft AD 目录拍摄的最大手动快照数。
Simple AD 目录	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在当前区域中创建的 Simple AD 目录的最大数量。
Simple AD 手动快照	每个受支持的区域：5 个	否	您可以为 Simple AD 目录创建的手动快照的最大数量。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- AD Connector 限额
- AWS Managed Microsoft AD 配额
- Simple AD 限额

Amazon DocumentDB 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

有关查找和连接到您的集群或实例终端节点的信息，请参阅《Amazon DocumentDB 开发人员指南》中的使用 Amazon DocumentDB 终端节点。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
集群参数组	每个受支持的区域：50 个	否	数据库集群参数组的最大数目
集群	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域内的此账户中允许的集群的最大数量
事件订阅	每个受支持的区域：20 个	是	事件订阅的最大数目
实例	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的数据库实例的最大数目
手动集群快照	每个受支持的区域：100 个	是	手动快照的最大数量
每个集群的只读副本数	每个受支持的区域：15 个	是	每个集群的读取副本的最大数量
子网组	每个受支持的区域：50 个	是	数据库子网组的最大数目

Name	默认值	可调整	说明
每个子网组的子网数	每个受支持的区域：20 个	否	每个数据库子网组的子网的最大数目
每个资源的标签	每个受支持的区域：50 个	否	每个 Amazon RDS 资源的标签的最大数目
每个实例的 VPC 安全组数	每个受支持的区域：5 个	否	每个 Amazon VPC 的数据库安全组的最大数目

有关更多信息，请参阅《Amazon DocumentDB 开发人员指南》中的 Amazon DocumentDB 服务配额。

Amazon DynamoDB 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

有关特定于 DynamoDB 的此主题的更多信息，请参阅 Amazon DynamoDB 中的限额。

服务端点

DynamoDB

较新版本的 AWS 软件开发工具包使用 AWS下面列出的基于账户的终端节点连接到 Amazon DynamoDB。有关更多信息，请参阅 Account-based 端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		account-id.ddb.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
		account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	

区域名称	区域	端点	协议	
		account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com dynamodb.us-west-2.api.aws account-id.ddb.us-west-2.api.aws dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS

DynamoDB Accelerator (DAX)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
			HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

Amazon DynamoDB Streams

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
			HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Account-level 读取吞吐量限制（预配置模式）	每个受支持的区域：8 万个	是	为账户分配的最大读取容量单位数；仅适用于预置 read/write 容量模式下的表（包括所有关联的全局二级索引）。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.

Name	默认值	可调整	说明
			html #default-限制吞吐量-容量模式
Account-level 写入吞吐量限制（预配置模式）	每个受支持的区域：8 万个	是	为账户分配的最大写入容量单位数；仅适用于预置 read/write 容量模式下的表（包括所有关联的全局二级索引）。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html #default-限制吞吐量-容量模式
并发控制面板操作	每个受支持的区域：500 个	是	允许的并发控制面板操作的最大数量。欲了解更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html #limits-api
每个表的全局二级索引	每个受支持的区域：20 个	是	可以为表创建的全局二级索引的最大数量。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-secondary-indexes

Name	默认值	可调整	说明
最大增量导出并发数据的大小	每个受支持的区域：100 TB	是	传输增量导出请求大小的最大限制。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-table-export
最大增量导出并发请求	每个受支持的区域：300 个	是	传输增量导出请求的最大数量限制。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-table-export
最大增量导出周期窗口	每个受支持的区域：24 个	否	增量导出请求的最大导出周期（以小时为单位）的限制。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-table-export

Name	默认值	可调整	说明
表格的最大数量	每个受支持的区域：2500 个	是	每个区域可以创建的表的最大数量。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-tables
最小增量导出周期窗口	每个受支持的区域：15 个	否	增量导出请求的最小导出周期（以分钟为单位）的限制。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-table-export
每天的预配置容量减少量	每个受支持的区域：27 个	是	每天的任何时间最多可执行 4 次减小操作（GMT 时区）。此外，如果在过去 1 小时内未执行减小操作，则允许多执行一次减小操作，从而使一天中减小操作的最大次数有效达到 27 次。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html。

Name	默认值	可调整	说明
Table-level 读取吞吐量限制	每个受支持的区域：4 万个	是	为表或全局二级索引分配的读取吞吐量的最大数量。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html #default-限制吞吐量-容量模式
Table-level 写入吞吐量限制	每个受支持的区域：4 万个	是	为表或全局二级索引分配的写入吞吐量的最大数量。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html #default-限制吞吐量-容量模式
DynamoDB Streams 的写入吞吐量限制（预置模式）	每个受支持的区域：4 万个	是	启用了流的表所允许的最大写入容量单位数；仅适用于处于预置 read/write 容量模式的表。其他限额可能也适用。欲了解更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html #limits-dynamodb-streams

DAX 具有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
每个群集的节点	每个受支持的区域：11 个	否	每个集群的节点的最大数量，包括主节点以及任何只读副本节点。
参数组	每个受支持的区域：20 个	否	单个 AWS 区域中参数组的最大数量。
子网组	每个受支持的区域：50 个	否	单个 AWS 区域中子网组的最大数量。
每个子网组的子网数	每个受支持的区域：20 个	否	单个 AWS 区域中每个子网组的最大子网数。
节点总数	每个受支持的区域：50 个	是	单个 AWS 区域中每个 AWS 账户的最大节点总数。

AWS Elastic Beanstalk 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

> **Note**
>
> 该 AWS Elastic Beanstalk 服务提供双堆栈端点，因此您可以向其发送 IPv4 或 IPv6 请求。有关双堆栈端点命名语法的更多信息，请参阅本指南中的双堆栈端点。有关 Elastic Beanstalk 对双堆栈端点支持的更多信息，请参阅《AWS Elastic Beanstalk 开发人员指南》中的 IPv6 支持双栈配置。

Elastic Beanstalk

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14LCN19Q5QHIC
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z117KPS5GTRQ2G
美国西部（北	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1LQECGX5PH1X

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
加利福尼亚）		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38NKT9BP95V3O
非洲（开普敦）	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522IBWPBF2C2FJS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z05913172VM7EAZB40TA8

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QCYWSL7WOH
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01144401H1NECCLJDD4D
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3JE5OI70TWKCP

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3KIG2GBW
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1021028356Y0CYS11DQI
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1FRNW7UH4DEZJ

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5WN6GAYWG5OB
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492AO4B9S3KI68O
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7
中东（巴林）	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2BBTEKR2I36N2
中东（阿联酋）	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0650511N84AAKGW7QUK
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0EJ4VU
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4KAURWC4UUUG

Elastic Beanstalk 运行状况服务

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
应用程序版本	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的应用程序版本的最大数量。该限制适用于所有应用程序，而非视应用程序而定。
应用程序	每个受支持的区域：75 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的应用程序的最大数量。
配置模板	每个受支持的区域：2,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的配置模板的最大数量。
自定义平台版本	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的自定义平台版本的最大数量。该限制适用于所有自定义平

Name	默认值	可调整	说明
			台，而非视自定义平台而定。
环境	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的环境的最大数量。该限制适用于所有应用程序，而非视应用程序而定。

Amazon Elastic Block Store 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

主题

- Amazon EC2 中 Amazon EBS 的端点
- EBS 直接 API 端点

Amazon EC2 中 Amazon EBS 的端点

管理 EBS 卷、快照和加密的 API 操作是 Amazon EC2 API 的一部分。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 参考中的 Amazon EBS 操作。

有关 Amazon EC2 服务端点，请参阅the section called “Amazon EC2”。

EBS 直接 API 端点

使用 EBS 直接 API 端点直接读取 Amazon EBS 快照上的数据，并识别两个快照之间的差异。有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的使用 EBS 直接 API 访问 Amazon EBS 快照的内容。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

限额可能会随时间而改变。Amazon EBS 将持续监控您在每个区域内的预调配存储和 IOPS 使用情况，并可能根据您的使用量自动增加您在每个区域内的配额。

尽管 Amazon EBS 会根据您的使用情况自动提高限额，您仍可以在需要时请求提高限额。例如，假设您计划在美国东部（弗吉尼亚州北部）使用超过当前限额允许的gp3 存储量，则可以请求提高该区域对该卷类型的限额。要请求增加配额，您可以使用 AWS 服务限额控制台。

注意事项

- 每个目标区域的并发快照副本限额无法使用服务限额进行调整。但您可以通过联系 AWS Support，请求提高此限额。

- IOPS 修改和存储修改限额适用于可并发进行修改的卷的当前聚合值（大小或 IOPS，具体取决于限额）。您可对当前总值（大小或 IOPS）不超过限额的卷提出并发修改请求。例如，如果预调配 IOPS SSD（io1）卷的 IOPS 修改的限额为 50,000，则可对任意数量的 io1 卷并发提出 IOPS 修改请求，前提是它们的当前 IOPS 总和等于或小于 50,000。如果您有三个 io1 卷，每个卷都预调配了 20,000 IOPS，则可并发请求对两个卷进行 IOPS 修改（20,000 * 2 < 50,000）。如果您并发提出第三个卷的 IOPS 修改请求，则超出了限额，该请求将失败（20,000 * 3 > 50,000）。
- Amazon EBS 对每个实例启动请求的 EBS 卷数量具有以下不可调整的限制。
  - 2500：us-east-1、us-west-2、eu-west-1 和 ap-northeast-1
  - 500：所有其他区域

  此限制适用于您发出的实例启动请求以及 AWS 服务（例如 Amazon EMR）代表您发出的实例启动请求。如果您的实例启动请求因超过此限制而失败，我们建议您在启动请求中调整 EBS 卷配置，以确保卷数低于限制，或者建议您与技术客户经理（TAM）合作，探索在不超过限制的情况下启动集群的其他方法。

Name	默认值	可调整	说明
每卷的已归档快照	每个受支持的区域：25 个	是	每个卷的存档快照的最大数量。
CompleteSnapshot 每个账户的请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	每个账户允许的最大 CompleteSnapshot 请求数。
每个目标区域的并发快照副本	每个受支持的区域：20 个	否	针对单个目标区域的并发快照副本的最大数量。
每个 Cold HDD（sc1）卷的并发快照数	每个受支持的区域：1 个	否	此区域中每个冷 HDD（sc1）卷的并发快照的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个通用型 SSD（gp2）卷的并发快照数	每个受支持的区域：5 个	否	此区域中每个通用型 SSD（gp2）卷的并发快照的最大数量。
每个通用型 SSD（gp3）卷的并发快照数	每个受支持的区域：5 个	否	此区域中每个通用型 SSD（gp3）卷的并发快照的最大数量。
每个磁介质（标准）卷的并发快照数	每个受支持的区域：5 个	否	此区域中每个磁介质（标准）卷的并发快照的最大数量。
每个预置 IOPS SSD（io1）卷的并发快照数	每个受支持的区域：5 个	否	此区域中每个预调配 IOPS SSD（io1）卷的并发快照的最大数量。
每个预置 IOPS SSD（io2）卷的并发快照数	每个受支持的区域：5 个	否	此区域中每个预调配 IOPS SSD（io2）卷的并发快照的最大数量。
每个吞吐量优化型 HDD（st1）卷的并发快照数	每个受支持的区域：1 个	否	此区域中每个吞吐量优化型 HDD（st1）卷的并发快照的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
快速快照还原	us-east-1：5 个 us-east-2：5 个 us-west-1：5 个 us-west-2：5 个 af-south-1：5 个 ap-east-1：5 个 ap-east-2:5 ap-northeast-1：5 个 ap-northeast-2：5 个 ap-northeast-3：5 个 ap-south-1：5 个 ap-south-2：5 ap-southeast-1：5 个 ap-southeast-2：5 个 ap-southeast-3：5 个 ap-southeast-4:5	是	此区域中可为快速快照还原启用的快照的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
	ap-southeast-5:5 ap-southeast-6:5 ap-southeast-7:5 ca-central-1：5 个 ca-west-1:5 eu-central-1：5 个 eu-central-2：5 eu-north-1：5 个 eu-south-1：5 个 eu-south-2：5 eu-west-1：5 个 eu-west-2：5 个 eu-west-3：5 个 il-central-1:5 mx-central-1:5 sa-east-1：5 个 每个其他支持的区域：5 个		

Name	默认值	可调整	说明
GetSnapshotBlock 每个账户的请求数	us-east-1：每秒 5,000 us-east-2：每秒 5,000 us-west-2：每秒 5,000 ap-southeast-1：每秒 5,000 eu-west-1：每秒 5,000 每个其他支持的区域：每秒 1,000	是	每个账户允许的最大 GetSnapshotBlock 请求数。
GetSnapshotBlock 每个快照的请求数	每个受支持的区域：每秒 1000 个	否	每个快照允许的最大 GetSnapshotBlock 请求数。
预调配 IOPS SSD（io1）卷	每个受支持的区域：30 万个	是	可以在该区域的预配置 IOPS 固态硬盘 (io1) 卷上配置的最大 IOPS 汇总数。
预置 IOPS SSD（io2）卷的 IOPS	每个受支持的区域：10 万个	是	可以在该区域的预配置 IOPS 固态硬盘 (io2) 卷上配置的最大 IOPS 汇总数。

Name	默认值	可调整	说明
预置 IOPS SSD（io1）卷的 IOPS 修改	每个受支持的区域：50 万个	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io1）卷在卷修改中请求的 IOPS 的最大聚合数量。
预置 IOPS SSD（io2）卷的 IOPS 修改	每个受支持的区域：10 万个	是	此区域中，跨预调配 IOPS SSD（io2）卷的卷修改请求中的最大当前（从）IOPS 值和请求的（到）IOPS 值。
In-progress 每个账户的快照档案	每个受支持的区域：25 个	是	每个账户正在进行的快照存档的最大数量。
In-progress 每个账户从存档中恢复快照	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户正在通过存档进行的快照还原的最大数量。
ListChangedBlocks 每个账户的请求数	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	每个账户允许的最大 ListChangedBlocks 请求数。
ListSnapshotBlocks 每个账户的请求数	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	每个账户允许的最大 ListSnapshotBlocks 请求数。
每个账户的最大并发复制卷操作数	每个受支持的区域：5 个	是	此区域中每个账户允许的最大并发复制卷操作数。
每个区域并发卷创建请求之间的卷初始化预置速率	每个受支持的区域：5000 个	是	在该区域的并发卷创建请求中 MiB/s可以请求的卷初始化的最大汇总预配置速率。

Name	默认值	可调整	说明
PutSnapshotBlock 每个账户的请求数	us-east-1：每秒 5,000 us-east-2：每秒 5,000 us-west-2：每秒 5,000 ap-southeast-1：每秒 5,000 eu-west-1：每秒 5,000 每个其他支持的区域：每秒 1,000	是	每个账户允许的最大 PutSnapshotBlock 请求数。
PutSnapshotBlock 每个快照的请求数	每个受支持的区域：每秒 1000 个	否	每个快照允许的最大 PutSnapshotBlock 请求数。
每个区域的快照数	每个受支持的区域：10 万个	是	每个区域的快照的最大数量。
StartSnapshot 每个账户的待处理快照	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户可以使用 StartSnapshot API 创建的最大待处理快照数。
StartSnapshot 每个账户的请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	每个账户允许的最大 StartSnapshot 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
Cold HDD（sc1）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨冷 HDD（sc1）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		

Name	默认值	可调整	说明
通用型 SSD（gp2）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp2）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		

Name	默认值	可调整	说明
通用型 SSD（gp3）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp3）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		

Name	默认值	可调整	说明
磁介质（标准）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨磁介质（标准）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		

Name	默认值	可调整	说明
预置 IOPS SSD（io1）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io1）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		
预置 IOPS SSD（io2）卷存储（单位 TiB）	每个受支持的区域：20 个	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io2）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
吞吐量优化型 HDD（st1）卷存储（单位 TiB）	af-south-1：300 个 ap-east-1：300 个 ap-east-2:300 ap-northeast-3：300 ap-south-2：300 ap-southeast-3：300 ap-southeast-4：300 ap-southeast-5：300 ap-southeast-6：300 ap-southeast-7:300 ca-west-1:300 eu-central-2：300 eu-south-1：300 个 eu-south-2：300 il-central-1：300	是	此区域中可跨吞吐量优化型 HDD（st1）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
	mx-central-1:300 每个其他支持的区域：50 个		
冷 HDD（sc1）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨冷 HDD（sc1）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
通用型 SSD（gp2）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp2）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
通用型 SSD（gp3）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp3）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
磁介质（标准）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨磁介质（标准）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
预置 IOPS SSD（io1）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io1）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
预置 IOPS SSD（io2）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：20 个	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io2）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
吞吐量优化型 HDD（st1）卷存储修改（单位 TiB）	每个受支持的区域：500 个	是	此区域中可跨吞吐量优化型 HDD（st1）卷在卷修改中请求的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
Time-based 每个目标区域的快照副本吞吐量	每个支持的区域：2000 个	是	每个目标区域基于时间的快照复制操作的最大账户级别吞吐量（单位）。MiB/sec

Amazon EC2 端点和限额

> **Important**
>
> AWS 2021 年 10 月 30 日之后推出的区域将不再支持通过使用 TLSv1 或未加密的 HTTP 建立的连接进行亚马逊 EC2 API 请求。 TLSv1.1

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

如果您指定了通用端点（ec2.amazonaws.com），Amazon EC2 会将您的请求转至 `us-east-1` 端点。

服务配额

Amazon EC2

以下是 Amazon EC2 的配额。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon FPGA 镜像（AFI）	100	是	在此区域内，您可以拥有的可用 Amazon FPGA Image (AFI) 的最大数量。
AMI 共享	1000	是	可以在此区域内共享与之一个 AMI 的实体（组织、组织部门和账户）的最大数量。请注意，如果您与某个组织共享一个

Name	默认值	可调整	说明
			AMI，则该组织中的账户数量不计入此限额。
AMI	50000	是	此区域允许的最大公有和私有 AMI 数量。这包括可用、已禁用和待处理的 AMI 以及回收站中的 AMI。
EC2-VPC 弹性 IP	5	是	您可以在该区域分配的最大弹性 IP 地址数。 EC2-VPC
启动模板版本	10000	否	每区域每个账户的每个启动模板的最大启动模板版本数。
启动模板	5000	否	每区域每个账户的最大启动模板数。 有关更多信息，请参阅启动模板限制。
每月新预留实例数	20	是	您每月可在当前账户中购买的预留实例 (RI) 的最大数量。所谓区域 RI，是指您可以为当前区域购买的 RI 的最大数量。所谓地区 RI，是指您可以为当前区域中的每个可用区购买的 RI 的最大数量。
公有 AMI	5	是	此区域允许的最大公有 AMI 数量，包括回收站中的公有 AMI。
每个区域的辅助网络	5	是	每个区域的最大辅助网络数量
每个辅助网络的子网数	200	是	每个辅助网络的最大子网数

实例类型

有关详细信息，请参阅《Amazon EC2 实例类型》指南中的配额。

EC2 Fast Launch

以下配额用于 EC2 Fast Launch。

Name	默认值	可调整	说明
并行实例启动	每个受支持的区域：40 个	是	这是一项为 EC2 Fast Launch 功能配置的设置，用于定义在当前区域内所有者账户中创建预置快照时可以同时启动的 Windows 实例的最大数量。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html。

虚拟机 Import/Export

以下配额适用于虚拟机 Import/Export。

Name	默认值	可调整	说明
ImportImage、 ImportSnapshot和的并发任务限制 ExportImage	每个受支持的区域：20 个	是	由以下 VM Import/Export API 为给定账户启动的最大并发任务数：ImportImage ImportSnapshot、和 ExportImage。
ImportInstance、 ImportVolume和的并发任务限制 CreateInstanceExportTask	每个受支持的区域：5 个	是	由以下 VM Import/Export API 为给定账户启动的最大并发任务数： ImportInstance ImportVolume、

Name	默认值	可调整	说明
			和 CreateInstanceExportTask。

Amazon EC2 Auto Scaling 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.api.aws autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.api.aws autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
			HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.api.aws autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.api.aws autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（伦敦）	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（米兰）	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（巴黎）	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（斯德哥尔摩）	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

如果您指定通用端点 (autoscaling.amazonaws.com)，Amazon EC2 Auto Scaling 会将您的请求转至 `us-east-1` 的端点。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的 Auto Scaling 组	每个受支持的区域：500 个	是	您的 AWS 账户允许的 Auto Scaling 群组的最大数量
每个 Auto Scaling 组的 Classic 负载均衡器数	每个受支持的区域：50 个	否	每个自动扩缩组的经典负载均衡器的最大数量
每个区域的启动配置	每个受支持的区域：200 个	是	您的 AWS 账户允许的最大启动配置数量
Auto Scaling 组的生命周期挂钩	每个受支持的区域：50 个	否	每个自动扩缩组的生命周期挂钩的最大数量
每个 Auto Scaling 组的 SNS 主题	每个受支持的区域：10 个	否	每个自动扩缩组的 SNS 主题的最大数量
每个 Auto Scaling 组的扩展策略	每个受支持的区域：50 个	否	每个自动扩缩组的扩缩策略的最大数量
每个 Auto Scaling 组的计划操作	每个受支持的区域：125 个	否	每个自动扩缩组的计划操作的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
每个步进扩展策略的步进调整	每个受支持的区域：20 个	否	每个分步扩展策略的分步调整的最大数量
每个 Auto Scaling 组的目标组	每个受支持的区域：50 个	否	每个自动扩缩组的目标组的最大数量

有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 Auto Scaling 用户指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的限额。

EC2 Image Builder 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
组件参数长度	每个受支持的区域：1,024 个	是	组件参数值可以包含的最大字符数。
组件大小	每个受支持的区域：64 KB	是	组件的数据字段的最大大小。
组件	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的组件的最大数量。
每个镜像配方的组件数	每个受支持的区域：20 个	是	可以与单个映像配方关联的组件的最大数量。
每个分发配置的并发 AMI 副本数	每个受支持的区域：50 个	是	可以为单个分配配置定义的目标账户的最大数量。
并发构建数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域中，此账户可以正在进行的并发构建的最大数量。
并发资源状态更新	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，可以同时进行的并发资源状态更新的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
容器配方数	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的容器配方的最大数量。
分发配置数	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的分配配置的最大数量。
Docker 模板大小	每个受支持的区域：64 KB	是	Docker 模板数据字段的最大大小。
镜像管道	每个受支持的区域：75 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的映像管道的最大数量。
映像配方	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的映像配方的最大数量。
映像工作流参数	每个受支持的区域：1,024 个	是	映像工作流参数值可以包含的最大字符数。
映像工作流大小	每个受支持的区域：64 KB	是	映像工作流的数据字段的最大大小。
映像工作流	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的映像工作流的最大数量。
每个映像的映像工作流数	每个受支持的区域：10 个	是	可以与单个映像关联的映像工作流的最大数量。
基础设施配置	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的基础设施配置的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个分配配置区域修改的启动模板数	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域单个分配配置可以修改的启动模板的最大数量。
生命周期策略	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的生命周期策略的最大数量。
每个组件的参数	每个受支持的区域：25 个	是	单个组件可以包含的最大参数数量。
每个映像工作流的参数数量	每个受支持的区域：25 个	是	单个映像工作流可以包含的最大参数数量。
每个分配配置区域更新的 SSM 参数数量	每个受支持的区域：10 个	是	每个区域单个分配配置可以更新的启动模板的最大数量。
每个映像工作流的步骤数	每个支持的区域：15 个	是	单个映像工作流可以包含的最大步骤数。

Amazon EC2 Instance Connect 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ec2-instance-connect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ec2-instance-connect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

EC2 Instance Connect 无服务配额。

> **Note**
>
> 不应将 EC2 Instance Connect 与 EC2 Instance Connect 端点混淆，后者是一项具有自己配额的独立服务。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 EC2 Instance Connect 端点的限额。

Amazon ECR 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

ecr 和 api.ecr 终端节点用于调用 Amazon ECR API。API 操作（如 DescribeImages 和 CreateRepository）转到此端点。虽然这两个端点的功能相同，但建议使用api.ecr终端节点，使用 AWS CLI 或 AWS SDK 时使用默认端点。通过 AWS PrivateLink VPC 终端节点连接到 Amazon ECR 时，必须使用api.ecr终端节点进行 API 调用。有关更多信息，请参阅《亚马逊弹性容器注册表用户指南》中的 Amazon ECR 接口 VPC 终端节点 (AWS PrivateLink)。

有关 FIPS 端点的更多信息，请参阅 FIPS 端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS

此外，Amazon ECR API 具有双堆栈端点。双堆栈端点已于 2025 年 4 月推出。要将双栈端点与 AWS CLI 配合使用，请参阅《AWS 软件开发工具包Dual-stack 和工具参考指南》中的和 FIPS 端点配置。以下列出了新的端点：

- OCI 和 Docker 客户端请求：

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS API 请求：

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

服务配额

下表提供了 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 的默认限制。

Name	默认值	可调整	说明
每 24 小时基本映像扫描	每个受支持的区域：10 万个	否	使用基本扫描在当前账户和区域中 24 小时内可以扫描的最大映像数量。此限制包括推送扫描和手动扫描。
复制配置中每条规则的筛选器	每个受支持的区域：100 个	否	复制配置中每条规则的筛选器的最大数量。
每个存储库的镜像数	每个受支持的区域：10 万个	是	每个存储库的最大镜像数。
层分段	每个受支持的区域：4,200 个	否	层分段数上限。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
生命周期策略长度	每个受支持的区域：30,720 个	否	生命周期策略中的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
层分段大小上限	每个受支持的区域：10 个	否	层分段的最大大小 (MiB)。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
层大小上限	每个受支持的区域：52000 个	否	层的最大大小 (MiB)。
层分段大小下限	每个受支持的区域：5 个	否	层分段的最小大小 (MiB)。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
每个注册表的缓存提取规则	每个受支持的区域：50 个	否	缓存提取规则的最大数量。
BatchCheckLayerAvailability 请求率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 BatchCheckLayerAvailability 请求数。将镜像推送到存储库时，会检查每个镜像层以验证之前是否已上传它。如果已上传，则会跳过镜像层。

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetImage 请求率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 BatchGetImage 请求数。拉取图像时，系统会调用一次 BatchGetImage API 来检索图像清单。如果您请求增加此 API 的配额，请同时查看您的 GetDownloadUrlForLayer 使用情况。
CompleteLayerUpload 请求率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 CompleteLayerUpload 请求数。推送图像时，每个新的图像层都会调用一次 CompleteLayerUpload API，以验证上传是否已完成。
GetAuthorizationToken 请求率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 GetAuthorizationToken 请求数。
GetDownloadUrlForLayer 请求率	每个受支持的区域：每秒 3,000 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 GetDownloadUrlForLayer 请求数。拉取图像时，每个尚未缓存的图像层都会调用一次 GetDownloadUrlForLayer API。如果您请求增加此 API 的配额，请同时查看您的 BatchGetImage 使用情况。

Name	默认值	可调整	说明
InitiateLayerUpload 请求率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 InitiateLayerUpload 请求数。推送图像时，每个尚未上传的图像层都会调用一次 InitiateLayerUpload API。图像层是否已上传由 BatchCheckLayerAvailability API 操作决定。
PutImage 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 PutImage 请求数。推送图像并上传所有新的图像层后，系统会调用一次 PutImage API 来创建或更新图像清单以及与该图像关联的标签。
UploadLayerPart 请求率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 UploadLayerPart 请求数。推送图像时，每个新的图像层都会分段上传，并且每个新的图像层部分都会调用一次 UploadLayerPart API。
镜像扫描速率	每个受支持的区域：1 个	否	每 24 小时每个镜像的最大镜像扫描次数。
已注册的存储库	每个受支持的区域：10 万个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的存储库的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个生命周期策略的规则数	每个受支持的区域：50 个	否	生命周期策略中的最大规则数量
每个复制配置的规则数	每个受支持的区域：10 个	否	复制配置中的最大规则数。
每个镜像的标签数	每个受支持的区域：1,000 个	否	每个镜像的最大标签数。
复制配置中所有规则的唯一目标	每个受支持的区域：25 个	否	复制配置中所有规则的最大唯一目标数

有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Container Registry 用户指南》中的 Amazon ECR 服务配额。

Amazon ECR Public 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

`ecr-public` 和 `api.ecr-public` 终端节点用于调用 Amazon ECR Public API。API 操作（如 `DescribeImages` 和 `CreateRepository`）转到此端点。虽然这两个端点的功能相同，但建议使用`api.ecr-public`终端节点，使用 AWS CLI 或 AWS SDK 时使用默认端点。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

以下是 Amazon ECR Public 的服务限额。

Name	默认值	可调整	说明
每个存储库的镜像数	每个受支持的区域：10 万个	是	每个存储库的最大镜像数。
层分段	每个受支持的区域：1000 个	否	层分段数上限。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
层分段大小上限	每个受支持的区域：10 个	否	层分段的最大大小 (MiB)。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
层大小上限	每个受支持的区域：1 万个	否	每层的最大大小。

Name	默认值	可调整	说明
层分段大小下限	每个受支持的区域：5 个	否	层分段的最小大小 (MiB)。仅当您使用 Amazon ECR API 操作直接启动镜像推送操作的分段上传时才适用。
BatchCheckLayerAvailability 请求率	每个受支持的区域：每秒 200 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 BatchCheckLayerAvailability 请求数。将镜像推送到存储库时，会检查每个镜像层以验证之前是否已上传它。如果已上传，则会跳过镜像层。
CompleteLayerUpload 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 CompleteLayerUpload 请求数。推送图像时，每个新的图像层都会调用一次 CompleteLayerUpload API，以验证上传是否已完成。
GetAuthorizationToken 请求率	每个受支持的区域：每秒 200 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 GetAuthorizationToken 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
InitiateLayerUpload 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 InitiateLayerUpload 请求数。推送图像时，每个尚未上传的图像层都会调用一次 InitiateLayerUpload API。图像层是否已上传由 BatchCheckLayerAvailability API 操作决定。
PutImage 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 PutImage 请求数。推送图像并上传所有新的图像层后，系统会调用一次 PutImage API 来创建或更新图像清单以及与该图像关联的标签。
UploadLayerPart 请求率	每个受支持的区域：每秒 260 个	是	您在当前区域内每秒可以发出的最大 UploadLayerPart 请求数。推送图像时，每个新的图像层都会分段上传，并且每个新的图像层部分都会调用一次 UploadLayerPart API。
经过身份验证的映像拉取的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	经过身份验证的每秒映像拉取的最大数量。
图像拉取到 AWS 资源的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	到 Amazon ECS、Fargate 或 Amazon EC2 上运行的资源的每秒映像拉取的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
未经身份验证的映像拉取的速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	未经身份验证的映像每秒拉取的最大数量。
已注册的存储库	每个受支持的区域：10,000 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的存储库的最大数量。
每个镜像的标签数	每个受支持的区域：1,000 个	否	每个镜像的最大标签数。

有关更多信息，请参阅《Amazon ECR Public 用户指南》中的 Amazon ECR Public 服务配额。

Amazon ECS 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

以下是 Amazon ECS 服务限额。

大多数服务限额（但非全部）都列在 Service Quotas 控制台中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 命名空间下。要请求提高配额，请参阅服务限额用户指南中的请求增加配额。

Name	默认值	可调整	说明
代理修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：200 个	是	代理修改操作的每秒最大请求突发数。
容量提供程序修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：10 个	是	容量提供程序修改操作的每秒最大请求突发数。
容量提供程序读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	容量提供程序读取操作的每秒最大请求突发数。
集群修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：20 个	是	集群修改操作每秒的最大请求突发数。
集群读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	集群读取操作每秒的最大请求突发数。
集群资源修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：100 个	是	集群资源修改操作的每秒最大请求突发数。
集群资源读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：100 个	是	集群资源读取操作的每秒最大请求突发数。
集群服务资源读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：10 个	是	集群服务资源读取操作的每秒最大请求突发数。
服务部署读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	服务部署和修订读取操作的每秒最大请求突发数。
服务修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	服务修改操作的每秒最大请求突发数。

Name	默认值	可调整	说明
服务读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：100 个	是	服务读取操作的每秒最大请求突发数。
设置修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：10 个	是	设置修改操作的每秒最大请求突发数。
设置读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	设置读取操作的每秒最大请求突发数。
标签修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：20 个	是	标签修改操作的每秒最大请求突发数。
标签读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	标签读取操作的每秒最大请求突发数。
任务定义删除操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：5 个	是	任务定义删除操作的每秒最大请求突发数。
任务定义修改操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：20 个	是	任务定义修改操作的每秒最大请求突发数。
任务定义读取操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：50 个	是	任务定义读取操作的每秒最大请求突发数。
任务保护操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：200 个	是	任务保护写入操作的每秒最大请求突发数。
任务保护操作的突发速率（或存储桶最大容量）	每个受支持的区域：200 个	是	任务保护读取操作的每秒最大请求突发数。
每个集群的容量提供程序	每个受支持的区域：20 个	否	可以与集群关联的最大容量提供程序数量。
每个服务的经典负载均衡器	每个受支持的区域：1 个	否	每个服务的最大经典负载均衡器数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的集群数	每个受支持的区域：10000 个	是	每个每个账户的集群数
每个集群的容器实例数	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个集群的容器实例数
每个启动任务的容器实例数	每个受支持的区域：10 个	否	StartTask API 操作中指定的最大容器实例数。
每个任务定义的容器数	每个受支持的区域：10 个	否	任务定义中的最大容器定义数。
ECS Exec 会话	每个受支持的区域：1000 个	否	每个容器的最大 ECS Exec 会话数。

Name	默认值	可调整	说明
AWS Fargate 上某项服务启动的任务速率	us-east-1：500 个 us-east-2:500 us-west-1:500 us-west-2：500 个 ap-northeast-1：500 ap-northeast-2：500 ap-south-1：500 ap-southeast-1：500 ap-southeast-2：500 ca-central-1：500 eu-central-1:500 eu-north-1：500 个 eu-west-1：500 个 eu-west-2:500 eu-west-3：500 个 sa-east-1：500 个	否	Amazon ECS 服务调度器在 Fargate 上每分钟可以为每个服务预置的最大任务数。注意：对于 2025 年 5 月 20 日之后推出的区域，其最大值为 125

Name	默认值	可调整	说明
	其他所有支持的区域：125		
服务在 Amazon EC2 或外部实例上启动的任务率	每个受支持的区域：500 个	否	Amazon ECS 服务调度器在 Amazon EC2 或外部实例上每分钟可以为每个服务预置的最大任务数。
每个任务定义系列的修订数	每个受支持的区域：1000000 个	否	每个任务定义系列的最大修订数。注销或删除任务定义修订不会将其排除在此限制之外。
每个 awsvpcConfiguration 的安全组数	每个受支持的区域：5 个	否	awsvpcConfiguration 中指定的最大安全组数。
每个集群的服务数	每个受支持的区域：5000 个	否	每个集群的最大服务数
每个命名空间的服务数	每个受支持的区域：300 个	否	在命名空间中运行的服务的最大数量。
每个 awsvpcConfiguration 的子网数	每个受支持的区域：16 个	否	awsvpcConfiguration 中指定的最大子网数。
代理修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：120 个	是	代理修改操作的每秒最大请求持续数。
容量提供程序修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	容量提供程序修改操作的每秒最大请求持续数。
容量提供程序读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	容量提供程序读取操作的每秒最大请求持续数。

Name	默认值	可调整	说明
集群修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	集群修改操作的每秒最大请求持续数。
集群读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	集群读取操作的每秒最大请求持续数。
集群资源修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：40 个	是	集群资源修改操作的每秒最大请求持续数。
集群资源读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	集群资源读取操作的每秒最大请求持续数。
集群服务资源读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	集群服务资源读取操作的每秒最大请求持续数。
服务部署读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	服务部署和修订读取操作的每秒最大请求持续数。
服务修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：5 个	是	服务修改操作的每秒最大请求持续数。
服务读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	服务读取操作的每秒最大请求持续数。
设置修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	设置修改操作的每秒最大请求持续数。
设置读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	设置读取操作的每秒最大请求持续数。
标签修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：10 个	是	标签修改操作的每秒最大请求持续数。
标签读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	标签读取操作的每秒最大请求持续数。

Name	默认值	可调整	说明
任务定义删除操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	任务定义删除操作的每秒最大请求持续数。
任务定义修改操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：1 个	是	任务定义修改操作的每秒最大请求持续数。
任务定义读取操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：20 个	是	任务定义读取操作的每秒最大请求持续数。
任务保护操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：80 个	是	任务保护写入操作的每秒最大请求持续数。
任务保护操作的持续速率（或存储桶重填速率）	每个受支持的区域：80 个	是	任务保护读取操作的每秒最大请求持续数。
每个资源的标签	每个受支持的区域：50 个	否	每个资源的最大标签数。这适用于任务定义、集群、任务和服务。
每个服务的目标组数	每个受支持的区域：5 个	否	每个服务的最大目标组数（如果使用应用程序负载均衡器或网络负载均衡器）。
任务定义大小	每个受支持的区域：64KB	否	任务定义的最大大小（以 KiB 为单位）。
每个集群处于预置状态的任务	每个受支持的区域：500 个	否	每个集群中等待在预置状态的最大任务数。此配额仅适用于使用 EC2 自动扩缩组容量提供程序启动的任务。
每个运行任务启动的任务数	每个受支持的区域：10 个	否	每个 RunTask API 操作可以启动的最大任务数。

Name	默认值	可调整	说明
每个服务的任务数	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个服务的最大任务数（预期数量）。

> **Note**
>
> 配置为使用 Amazon ECS 服务发现的服务的任务限制为每个服务 1000 个任务。这是由于每项 AWS Cloud Map 服务的实例数量存在服务配额。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 AWS Cloud Map 服务限额。

> **Note**
>
> 实际上，任务启动率还取决于其他考虑因素，例如要下载和解压的容器镜像、启用的运行状况检查和其他集成，例如向负载均衡器注册任务。根据您为 Amazon ECS 服务启用的功能，您将看到任务启动率与上述配额相比的变化。有关更多信息，请参阅 Amazon ECS 最佳实践指南中的加快 Amazon ECS 部署。

AWS Fargate 配额

以下是 AWS Fargate 服务配额上的 Amazon ECS，列在 S AWS Fargateervice Quotas 控制台的服务下。

新 AWS 账户的初始配额可能较低，但随着时间的推移可能会增加。Fargate 会持续监控每个区域内的账户使用情况，然后根据您的使用情况自动增加配额。您还可以请求提高显示为可调整的值的配额，请参阅《服务限额用户指南》中的请求提升配额。

Name	默认值	可调整	说明
Fargate On-Demand Burst 发射速率	us-east-1：100 个	是	此账户在当前区域单次爆发时启动的最大按需

Name	默认值	可调整	说明
	us-east-2：100 us-west-1：100 us-west-2：100 个 ap-northeast-1：100 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：100 个 ap-southeast-1：100 个 ap-southeast-2：100 个 ca-central-1：100 eu-central-1：100 个 eu-north-1：100 eu-west-1：100 eu-west-2：100 个 eu-west-3：100 sa-east-1:100		型 Amazon ECS 任务或 Amazon EKS 容器组数量（爆发率）。注意：对于 2025 年 5 月 20 日之后推出的区域，其最大值为 25

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：25 个		

Name	默认值	可调整	说明
Fargate 的 On-Demand 持续发射率	us-east-1：20 个 us-east-2:20 us-west-1：20 us-west-2：20 个 ap-northeast-1：20 ap-northeast-2：20 ap-south-1：20 个 ap-southeast-1：20 ap-southeast-2：20 个 ca-central-1：20 eu-central-1：20 eu-north-1：20 eu-west-1：20 个 eu-west-2：20 eu-west-3：20 sa-east-1:20	是	此账户在当前区域每秒启动的最大按需型 Amazon ECS 任务或 Amazon EKS 容器组数量（稳定率）。注意：对于 2025 年 5 月 20 日之后推出的区域，其最大值为 5

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：5 个		
Fargate vCPU 资源数量 On-Demand	每个受支持的区域：6 个	是	当前区域中该账户中与 Fargate 同时运行的 F On-Demand argate vCPU 数量。

Name	默认值	可调整	说明
Fargate 竞价型爆发启动率	us-east-1：100 个 us-east-2：100 us-west-1：100 us-west-2：100 个 ap-northeast-1：100 ap-northeast-2：100 个 ap-south-1：100 个 ap-southeast-1：100 个 ap-southeast-2：100 个 ca-central-1：100 eu-central-1：100 个 eu-north-1：100 eu-west-1：100 eu-west-2：100 个 eu-west-3：100 sa-east-1:100	是	此账户在当前区域单次爆发时启动的最大竞价型 Amazon ECS 任务数量（爆发率）。注意：对于 2025 年 5 月 20 日之后推出的区域，其最大值为 25

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：25 个		

Name	默认值	可调整	说明
Fargate 竞价型稳定启动率	us-east-1：20 个 us-east-2:20 us-west-1：20 us-west-2：20 个 ap-northeast-1：20 ap-northeast-2：20 ap-south-1：20 个 ap-southeast-1：20 ap-southeast-2：20 个 ca-central-1：20 eu-central-1：20 eu-north-1：20 eu-west-1：20 个 eu-west-2：20 eu-west-3：20 sa-east-1:20	是	此账户在当前区域每秒启动的最大竞价型 Amazon ECS 任务数量（稳定率）。注意：对于 2025 年 5 月 20 日之后推出的区域，其最大值为 5

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：5 个		
Fargate 竞价型 vCPU 资源计数	每个受支持的区域：6 个	是	此账户在当前区域中作为 Fargate 竞价型实例并发运行的 Fargate vCPU 数量。

> **Note**
>
> 默认值是由设置的初始配额 AWS，它与实际应用的配额值和可能的最大服务配额是分开的。有关更多信息，请参阅《服务限额用户指南》中的服务限额中的术语。

> **Note**
>
> Fargate 还强制执行 Amazon ECS 任务和 Amazon EKS 容器组启动率限制。有关更多信息，请参阅《Amazon ECS 开发人员指南》中的 AWS Fargate 节流限额。

Amazon Elastic Kubernetes Service 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

此外，EKS API 具有双堆栈端点。双堆栈端点已于 2024 年 8 月推出。要将双栈端点与一起使用 AWS CLI，请参阅《AWS 软件开发工具包Dual-stack 和工具参考指南》中的和 FIPS 端点配置。以下列出了新的端点：

EKS API 公用端点

```
eks.region.api.aws
```

IRSA OIDC 发布者 URL

```
oidc-eks.region.api.aws
```

以下端点提供 Amazon EKS Auth API。节点上的 EKS 容器组身份代理连接到此端点以获取每个容器组（pod）的凭证。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个集群的访问条目	每个受支持的区域：3000 个	否	每个集群的最大访问条目数。
集群	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中的此账户中的 EKS 集群的最大数量。
每个集群的控制面板安全组	每个受支持的区域：4 个	否	每个集群的控制面板安全组的最大数量（在创建集群时指定）。

Name	默认值	可调整	说明
EKS Anywhere Enterprise 订阅	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域的此账户中 EKS Anywhere Enterprise 订阅的最大数量。
每个集群的 Fargate 配置文件	每个受支持的区域：10 个	是	每个集群的最大 Fargate 配置文件数量。
每个 Fargate 配置文件选择器的标签对数	每个受支持的区域：5 个	是	每个 Fargate 配置文件选择器的最大标签对数量。
每个集群的托管式节点组数	每个受支持的区域：30 个	是	每个集群的最大托管节点组数。
每个托管式节点组的节点数	每个受支持的区域：450 个	是	每个托管节点组的最大节点数。
每个集群的公有端点访问 CIDR 范围数	每个受支持的区域：40 个	否	每个集群的最大公有端点访问 CIDR 范围数（在创建或更新集群时指定）。
已注册集群	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中的此账户中的注册集群的最大数量。
每个集群的远程节点网络数	每个支持的区域：15 个	是	每个集群的最大远程节点网络数量。
每个集群的远程容器组（pod）网络	每个支持的区域：15 个	是	每个集群的最大远程容器组（pod）网络数量。
每个 Fargate 配置文件的选择器数	每个受支持的区域：5 个	是	每个 Fargate 配置文件的最大选择器数量。

> **Note**
>
> 默认值为由设置的初始配额 AWS。这些默认值与实际应用的限额值和最大可能的服务限额是分开的。有关更多信息，请参阅《服务限额用户指南》中的服务限额中的术语。

这些服务配额列在服务配额控制台的亚马逊 Elastic Kubernetes Service（亚马逊 EKS）下。对于显示为可调整的值，要请求提高配额，请参阅《服务配额用户指南》中的 Requesting a quota increase。

AWS Fargate 服务配额

服务限额控制台中的 AWS Fargate 服务列出了多个服务限额。下表仅描述了适用于 Amazon EKS 的限额。

New 的初始配额 AWS 账户 可能较低，并且会随着时间的推移而增加。Fargate 会持续监控每个账户中的账户使用情况 AWS 区域，然后根据使用量自动增加配额。对于显示为可调整的值，您还可以请求提高限额。有关更多信息，请参阅服务限额用户指南中的请求增加限额。

Name	默认值	可调整	说明
Fargate vCPU 资源数量 On-Demand	6	是	在当前区域中，该账户中可以作为 Fargate 同时运行的 Far On-Demand gate vCPU 数量。

> **Note**
>
> 默认值为由设置的初始配额 AWS。这些默认值与实际应用的限额值和最大可能的服务限额是分开的。有关更多信息，请参阅《服务限额用户指南》中的服务限额中的术语。

> **Note**
>
> 此外，Fargate 还强制执行 Amazon ECS 任务和 Amazon EKS 容器组（pod）启动率限额。有关更多信息，请参阅《 AWS Fargate的 Amazon Elastic Container Service 用户指南》中的 AWS Fargate 节流限额。

Amazon Elastic File System 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com efs.ap-south-1.api.aws efs-fips.ap-south-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com efs.ap-southeast-6.api.aws efs-fips.ap-southeast-6.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com efs.ap-northeast-3.api.aws efs-fips.ap-northeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个文件系统的访问点数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个文件系统允许的最大访问点数
每个 NFS 客户端的活跃用户	每个受支持的区域：6.5536 万个	否	每个 NFS 客户端可同时打开文件的最大活动用户数量
突增吞吐量	us-east-1：每秒 3072 MB us-east-2：每秒 3072 MB us-west-2：每秒 3072 MB ap-southeast-2：每秒 3072 MB eu-west-1：每秒 3072 MB	否	EFS 文件系统上所有连接客户端的最大总突增吞吐量

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：每秒 1024 MB		
目录深度	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以在单个目录中拥有的最大分层或深度数量
EFS 文件锁	每个受支持的区域：512 个	否	在连接的所有实例和访问文件的用户中，每个文件的最大锁数量
文件硬链接	每个受支持的区域：177 个	否	您可以在每个文件中拥有的最大硬链接数量
文件大小	每个受支持的区域：52.673613 135872 万亿 B	否	EFS 文件系统上单个文件的最大大小
文件系统名称长度	每个受支持的区域：255 B	否	文件系统名称的最大长度
文件系统符号链接（symlink）长度	每个受支持的区域：4080 B	否	文件系统符号链接可以达到的最大长度
每个 账户的文件系统数	每个受支持的区域：1,000 个	是	一个客户账户在一个 AWS 区域中可以拥有的最大文件系统数量
锁定独一无二的 file/process 配对	每个受支持的区域：6.5536 万个	否	NFS 客户端上每个唯一挂载在所有唯一 file/process 对中可以同时发生的最大锁定数
具有弹性吞吐量的每个文件系统的最大读取 IOPS	每个受支持的区域：25 万个	是	使用弹性吞吐量的文件系统可以达到的最大读取 IOPS。

Name	默认值	可调整	说明
预置吞吐量减少之间的最短等待时间	每个受支持的区域：8.64 万秒	否	在减小预置吞吐量之后和再次减小预置吞吐量之前，您必须等待的最短时间
吞吐量模式更改之间的最短等待时间	每个受支持的区域：8.64 万秒	否	更改吞吐量模式之后和再次更改吞吐量模式之前，您必须等待的最短时间
每个可用区的挂载目标数	每个受支持的区域：1 个	否	您可以在可用区中拥有的最大 EFS 挂载目标数量
每个 VPC 的挂载目标数	每个支持的区域：1,400	否	每个 VPC 允许的最大 EFS 挂载目标数量
每个 NFS 客户端的打开文件数	每个受支持的区域：6.5536 万个	否	对于每个 NFS 客户端，可同时打开的最大文件数量
预配置吞吐量	us-east-1：每秒 3,414 MB us-east-2：每秒 3,414 MB us-west-2：每秒 3,414 MB eu-west-1：每秒 3,414 MB 每个其他支持的区域：每秒 1024 MB	否	EFS 文件系统上所有连接客户端的最大总预置吞吐量

Name	默认值	可调整	说明
文件系统操作速率	每个受支持的区域：25 万个	否	在通用模式下配置的 EFS 文件系统上，对于所有连接客户端，每秒最大文件系统操作数量。数据或元数据读取操作会消耗一个文件操作，数据或元数据写入操作会消耗五个文件操作。
每个挂载目标的安全组数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以应用到单个 EFS 挂载目标的最大安全组数量
标签	每个受支持的区域：50 个	否	您可以应用到 EFS 文件系统的最大标签数量
每个 NFS 客户端的吞吐量	每个支持的区域：每秒 1,500 兆字节	否	您可以为连接到 EFS 文件系统的每个 NFS 客户端驱动的最大吞吐量
每个文件系统的 VPC 数	每个受支持的区域：1 个	否	您可以应用于 EFS 文件系统的最大 VPC 数量

有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic File System 用户指南》中的 Amazon EFS 配额。

Elastic Load Balancing 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	Route 53 托管区域 ID（Application Load Balancer、经典负载均衡器）	Route 53 托管区域 ID（网络负载均衡器）
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3AADJGX6KTTL2	ZLMOA37VPKANP
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35SXDOTRQ7X7K	Z26RNL4JYFTOTI
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368ELLRRE2KJ0	Z24FKFUX50B4VW
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1FL5HABSF5	Z18D5FSROUN65G
非洲（开普敦）	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268VQBMOI5EKX	Z203XCE67M25HM

区域名称	区域	端点	Route 53 托管区域 ID（Application Load Balancer、经典负载均衡器）	Route 53 托管区域 ID（网络负载均衡器）
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3DQVH9N71FHZ0	Z12Y7K3UBGUAD1
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T07WNTVAEPZN	Z0711778386UTO08407HT
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821HLRG5A9ZRTER	Z01971771FYVNCOVWJU1G
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284QMVVW7WO5J	Z026317210H9ACVTRO6FB
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862IB2WZLPXG76F	Z01156963G8MIIL7X90IV
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08TROA
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818UFJ50CIO0MV	Z01392953RKV2Q3RBP0KU
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5LXEXXYW11ES	Z1GWIQ4HH19I5X
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56

区域名称	区域	端点	Route 53 托管区域 ID（Application Load Balancer、经典负载均衡器）	Route 53 托管区域 ID（网络负载均衡器）
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1LMS91P8CMLE5	ZKVM4W9LS7TM
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD
亚太地区（台北）	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141MW7T1WBU19PO	Z09176273OC2HWIAUNYW
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008CMBRTHFGWBCB	Z054363131YWATEMWRG5L
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14GRHDCWA56QT	Z31USIVHYNEOWT
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2EPGBW3APPI2WT
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0SF6OS049SD	Z02754302KBB00W2LKWZ9
中国（北京）	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1GDH35T77C1KE	Z3QFB96KMJ7ED6

区域名称	区域	端点	Route 53 托管区域 ID（Application Load Balancer、经典负载均衡器）	Route 53 托管区域 ID（网络负载均衡器）
中国（宁夏）	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215JYRZR1TBD5	Z3F0SRJ5LGBH90
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2IFOLAFXWLO4F
欧洲（伦敦）	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4D7Y8KGAS4G
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3ULH7SSC9OV64	Z23146JA1KNAFP
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77PNBQS71R4	Z1CMS0P5QUZ6D5
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394HF5D5LXGAP	Z1011216NVTVYADP1SSV
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23TAZ6LKFMNIO	Z1UDT6IFJ4EJM
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2ZOEP8P5EB3	Z02239872DOALSIDCX66S
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867EHPV2DABU	Z0313266YDI6ZRHTGQY4

区域名称	区域	端点	Route 53 托管区域 ID（Application Load Balancer、经典负载均衡器）	Route 53 托管区域 ID（网络负载均衡器）
墨西哥（中部）	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z02355232 4OKD1BB28BH5	Z02031231 H3ID6HYJ9A7U
中东（巴林）	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3QSRYVP4 6NYYV
中东（阿联酋）：	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872 XQRWHG2XF6I	Z00282643 NTTLPANJJG2P
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HT TTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166TLBEW OO7G0	Z1ZSMQQ6Q 24QQ8
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33AYJ8TM 3BH4J	ZMG1MZ2TH AWF1

服务配额

以下配额适用于应用程序负载均衡器。

Name	默认值	可调整
每个区域的 Application Load Balancer 数。	50	是
每个 Application Load Balancer 的证书数	25	是
每个规则的条件值	5	否

Name	默认值	可调整
每个规则的条件通配符	6	否
每个 Application Load Balancer 的侦听器数	50	是
每个区域的预留应用程序负载均衡器容量单位（LCU）	0	是
每个 Application Load Balancer 的规则数	100	是
每个 Application Load Balancer 每个操作的目标组数	5	否
每个 Application Load Balancer 的目标组数	100	否
每个 Application Load Balancer 的目标数	1000	是

以下配额适用于网络负载均衡器。

Name	默认值	可调整
每个网络负载均衡器的证书数	25	是
每个网络负载均衡器的侦听器数	50	不可以
每个 VPC 的网络负载均衡器 ENI 数	1,200	是
每个区域的网络负载均衡器数	50	是
每个区域的预留网络负载均衡器容量单位 (LCU)	0	是
每个网络负载均衡器每个可用区的目标数	500	是
每个 Network Load Balancer 的目标数	3000	是

以下配额适用于网关负载均衡器。

Name	默认值	可调整
每区域的网关负载均衡器数	100	是
每 VPC 的网关负载均衡器数	100	是
每 VPC 的网关负载均衡器 ENI 数	300 *	是
每区域的 GENEVE 目标组数	100	是
每网关负载均衡器的侦听器数	1	否
每个区域的预留网关负载均衡器容量单位（LCU）	0	是
每可用区每 GENEVE 目标组的目标数	300	否
每可用区每网关负载均衡器的目标数	300	否
每网关负载均衡器的目标数	300	否

以下配额适用于目标组。

Name	默认值	可调整
每个区域的目标组数	3000	是
每个区域每个目标组的目标数	1000	是

以下配额适用于经典负载均衡器。

Name	默认值	可调整
每个区域的 Application Load Balancer 数	20	是
每个经典负载均衡器的侦听器数	100	是
每个经典负载均衡器的已注册实例数	1000	是

有关更多信息，请参阅下列内容：

- 应用程序负载均衡器的配额
- 网络负载均衡器的配额
- 经典负载均衡器的配额
- 网关负载均衡器的配额

AWS 弹性灾难恢复 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
正在进行的并发任务	每个受支持的区域：20 个	否	正在进行的并发任务
每个账户复制源服务器的最大总数 AWS	每个受支持的区域：300 个	否	每个账户复制源服务器的最大总数 AWS
每个 AWS 账户的最大源服务器总数	每个受支持的区域：4000 个	是	每个 AWS 账户的最大源服务器总数
每个源服务器的最大并发作业数	每个受支持的区域：1 个	否	每个源服务器的最大并发作业数
每个资源的最大启动操作次数	每个受支持的区域：200 个	否	每个资源的最大启动操作次数
每个 AWS 账户的最大启动配置模板数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个 AWS 账户的最大启动配置模板数量
每个 AWS 账户的最大来源网络数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户的最大来源网络数量

Name	默认值	可调整	说明
单个作业中的最大源服务器数	每个受支持的区域：100 个	否	单个作业中的最大源服务器数
所有作业中的最大源服务器数	每个受支持的区域：500 个	否	所有作业中的最大源服务器数

Amazon ElastiCache 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的节点数	每个受支持的区域：300 个	是	一个区域中所有群集的最大节点数量。此配额适用于给定区域内的预留节点和非预留节点。您可在同一区域中拥有最多 300 个预留节点和 300 个非预留节点。
每个集群的节点数（Memcached）	每个受支持的区域：60 个	是	单个 Memcached 群集中的最大节点数量。
每个集群的节点数（启用集群模式）	每个受支持的区域：90 个	是	单个 Redis 或 Valkey 集群中的最大节点数量。
每个分片的节点数	每个受支持的区域：6 个	否	单个分片（节点组）中的最大节点数量。一个节点是 read/write 主节点。所有其他节点都是只读副本。
每个区域的参数组数	每个受支持的区域：300 个	是	您可以在区域中创建的最大参数组数量。
每个区域的无服务器缓存数	每个受支持的区域：40 个	是	区域中无服务器缓存的最大数量。
每个缓存每天的无服务器快照	每个受支持的区域：24 个	是	每个无服务器缓存每天可以拍摄的最大快照数量。
每个区域的子网组数	每个受支持的区域：300 个	是	您可以在区域中创建的最大子网组数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个子网组的子网数	每个受支持的区域：20 个	是	您可以为子网组定义的最大子网数量。
每个区域的用户组数	每个受支持的区域：200 个	是	在区域中可以创建的最大用户组数量。
每个区域的用户数	每个支持的区域：2000 个	是	在区域中可以创建的最大用户数量。
每个用户组的用户数	每个受支持的区域：100 个	是	可以为用户组定义的最大用户数量。

AWS Elemental 推理终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com		
亚太地区(孟买)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com		

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的活跃动态消息	us-east-1：2 计数 us-west-2：2 计数 支持的所有其他区域：1 个计数	是	在当前 AWS 区域中，该账户中可以同时运行的最大动态消息数量。
启用每次馈送的输出	每个支持的区域：3 个计数	否	在当前 AWS 区域中，此账户中每个 Feed 可以启用的最大输出数量。
的请求费率 AssociateFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 AssociateFeed 请求数。
的请求速率 AssociateFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最

Name	默认值	可调整	说明
			大 AssociateFeed 请求数。
的请求费率 CreateFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateFeed 请求数。
的请求速率 CreateFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CreateFeed 请求数。
的请求费率 DeleteFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteFeed 请求数。
的请求速率 DeleteFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DeleteFeed 请求数。
的请求费率 DisassociateFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DisassociateFeed 请求数。
的请求速率 DisassociateFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DisassociateFeed 请求数。
的请求费率 GetFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetFeed 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 GetFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetFeed 请求数。
的请求费率 GetMetadata	每个支持的区域：2 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetMetadata 请求数。
的请求速率 GetMetadata，突然之间	每个支持的区域：5 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetMetadata 请求数。
的请求费率 ListFeeds	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListFeeds 请求数。
的请求速率 ListFeeds，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListFeeds 请求数。
的请求费率 PutMedia	每个支持的区域：1.5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 PutMedia 请求数。
的请求速率 PutMedia，突然之间	每个支持的区域：5 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 PutMedia 请求数。
的请求费率 UpdateFeed	每个支持的区域：5 Count/Second	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateFeed 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 UpdateFeed，突然之间	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 UpdateFeed 请求数。
每个账户的字典总数	每个支持的区域：10 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大字典数量。
每个账户的 Feed 总数	每个支持的区域：1,000 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中创建的最大上传数据数量。
每次馈送的总输出量	每个支持的区域：30 个计数	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中每个 Feed 中创建的最大输出数量。

Amazon MemoryDB 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

资源	默认
每个区域的节点数	300
每个实例类型的每个集群的节点数	90
每个分片的节点数	6
每个区域的参数组数	150
每个区域的子网组数	150
每个子网组的子网数	20

AWS 实体解析端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
并发 ID 映射作业数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前 AWS 区域中可以同时处理的 ID 映射工作流程的最大数量。
并发匹配作业	每个受支持的区域：1 个	否	当前 AWS 区域中可以同时处理的匹配工作流程的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
ID 映射工作流程数	每个受支持的区域：10 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大 ID 映射工作流程数量。
ID 命名空间	每个受支持的区域：10 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大 ID 命名空间数量。
匹配流程数	每个受支持的区域：10 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大匹配工作流程数量。
GenerateMatchId API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	是	每秒 GenerateMatchId API 请求的最大数量
GetMatchId API 请求的速率	每个受支持的区域：50 个	是	每秒 GetMatchId API 请求的最大数量。
每个基于机器学习的匹配工作流程的记录数	每个受支持的区域：1.5 亿个	是	在 af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 的 AWS 区域中，此账户中基于机器学习的匹配工作流程可以处理的最大记录数。
每个基于机器学习的匹配工作流程的记录数	每个受支持的区域：6 亿个	是	在 ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-central-1、eu-west-1、eu-west-1、eu-west-1、eu-west-1、us-east-1、us-east-2、us-west-2。 AWS

Name	默认值	可调整	说明
每个提供商 ID 映射工作流程的记录数	每个受支持的区域：1.5 亿个	是	在 af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 的 AWS 区域中，此账户中可以处理的最大提供商 ID 映射记录数。
每个提供商 ID 映射工作流程的记录数	每个受支持的区域：2.5 亿个	是	在 ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-central-1、eu-central-1、eu-west-1、us-east-1、us-east-1 等 AWS 区域中，该账户中可以处理的最大记录数 us-east-2、us-west-2。
每个基于提供商服务的匹配流程的记录数	每个受支持的区域：1 亿个	是	当前 AWS 区域中该账户中基于提供商服务的匹配工作流程可以处理的最大记录数。
每个基于规则的 ID 映射工作流程的记录数	每个受支持的区域：10 亿个	是	在ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ca-central-1、eu-central-1、eu-central-1、eu-central-1、eu-west-1、us-eaa的 AWS 区域中，可以处理的最大记录数 us-1、us-east-2、us-west-2。

Name	默认值	可调整	说明
每个基于规则的 ID 映射工作流程的记录数	每个受支持的区域：1.5 亿个	是	在 af-south-1、ap-northeast-2、eu-west-2 等 AWS 区域中，此账户中可以处理的基于规则的 ID 映射的最大记录数。
每个基于规则的匹配工作流程的记录数	每个受支持的区域：1 亿个	是	当前 AWS 区域中该账户中基于规则的匹配工作流程可以处理的最大记录数。
架构映射数	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大架构映射数。

有关更多信息，请参阅 AWS Entity Resolution 数据匹配服务用户指南中的 AWS Entity Resolution 数据匹配服务配额。

AWS 最终用户消息终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

AWS 最终用户消息包括 AWS 最终用户消息 SMS 和语音 V2 API 和 AWS 最终用户消息社交 API。

服务端点

AWS 最终用户消息短信和语音 V2 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com sms-voice.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com sms-voice.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com sms-voice.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com sms-voice.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	sms-voice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS 最终用户消息社交 API

区域可用性

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com	版本 20 及更高版本
		social-messaging.us-east-1.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	版本 20 及更高版本
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	social-messaging.us-west-1.amazonaws.com social-Messaging.us-west-1.api.aws social-messaging-fips.us-west-1.amazonaws.com social-Messaging-fips.us-west-1.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	版本 20 及更高版本
非洲（开普敦）	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（香港）	ap-east-1	social-messaging.ap-east-1.amazonaws.com social-Messaging.ap-east-1.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（台北）	ap-east-2	social-messaging.ap-east-2.amazonaws.com social-Messaging.ap-east-2.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
亚太地区（孟买）	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	social-messaging.ap-northeast-3.amazonaws.com social-Messaging.ap-northeast-3.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	social-messaging.ap-southeast-3.amazonaws.com social-Messaging.ap-southeast-3.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	social-messaging.ap-southeast-4.amazonaws.com social-Messaging.ap-southeast-4.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	social-messaging.ap-southeast-5.amazonaws.com social-Messaging.ap-southeast-5.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	social-messaging.ap-southeast-6.amazonaws.com social-Messaging.ap-southeast-6.api.aws	版本 20 及更高版本
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	social-messaging.ap-southeast-7.amazonaws.com social-Messaging.ap-southeast-7.api.aws	版本 20 及更高版本
加拿大（中部）	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	social-messaging.ca-west-1.amazonaws.com social-Messaging.ca-west-1.api.aws social-messaging-fips.ca-west-1.amazonaws.com 社交消息 fips.ca-west-1.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	social-messaging.eu-central-2.amazonaws.com social-Messaging.eu-central-2.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	social-messaging.eu-north-1.amazonaws.com social-Messaging.eu-north-1.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	social-messaging.eu-south-1.amazonaws.com social-messaging.eu-south-1.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲（西班牙）	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲（伦敦）	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	版本 20 及更高版本
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	social-messaging.eu-west-3.amazonaws.com social-Messaging.eu-west-3.api.aws	版本 20 及更高版本

区域名称	区域	端点	WhatsApp API 版本
以色列（特拉维夫）	il-central-1	social-messaging.il-central-1.amazonaws.com social-Messaging.il-central-1.api.aws	版本 20 及更高版本
中东（巴林）	me-south-1	social-messaging.me-south-1.amazonaws.com 社交消息.me-south-1.api.aws	版本 20 及更高版本
中东（阿联酋）：	me-central-1	social-messaging.me-central-1.amazonaws.com social-Messaging.me-central-1.api.aws	版本 20 及更高版本
墨西哥（中部）	mx-central-1	social-messaging.mx-central-1.amazonaws.com social-Messaging.mx-central-1.api.aws	版本 20 及更高版本
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	版本 20 及更高版本

服务配额

AWS 最终用户消息短信和语音服务配额 Service Quotas

以下限额适用于短信和彩信渠道。

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
支出阈值	每个账户 1.00 美元	是，但支出限制因区域而异。您必须指定需要增加限额的区域。
每秒可发送的短信数（发送速率）	因目的地国家/地区和源电话号码而异。	是，但您可能需要获取支持更高吞吐量的电话号码。如果您不确定要使用哪种号码类型，请联系 支持 或您的 AWS 账户经理了解更多信息 如果您使用字母数字的发件人 ID 发送消息，则可以提高吞吐率。
每秒可发送给单个接收人的短信和彩信数量	每秒 1 条消息	否
双向短信的 Amazon SNS 主题数	每个账户 100,000 个	是
双向短信的关键词数	每个号码 30 个关键词	是
短信、彩信和语音号码的数量	每个账户 25 个	是
专用电话号码的数量	每个账户 25 个	是
选择退出列表的数量 注意：必需的默认选择退出列表计入此限额。	每个账户 25 个	是
配置集数	每个账户 25 个	是

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
事件目标的数量	每个配置集 5 个	否
短信沙盒中经过验证的目标电话号码数量	每个账户 10 个	否
电话号码池的数量	每个账户 25 个	是
可以与电话号码池关联的源身份数量	每个电话号码池 100	是

以下限额适用于使用 10DLC 电话号码发送的短信。10DLC 号码只能用于向美国境内的收件人发送消息。

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
每人最多 10 个 DLC 公司 AWS 账户	25	是
每个 10DLC 品牌最多 10DLC 活动数	10	是
每个 10DLC 公司最多 10DLC 号码数	49	否

以下配额适用于保护配置。

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
保护配置的数量	25	否

以下限额适用于语音渠道。

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
您在 24 小时内可以发送的语音消息数	如果您的账户位于沙盒环境中：20 条消息	否
您在 24 小时内可以发送给单个接收人的语音消息数	5 条消息	否
您每分钟可以发送的语音消息数	如果您的账户位于沙盒环境中：每分钟 5 次呼叫 如果您的账户没有位于沙盒环境中：每分钟 20 次呼叫	否
每秒从单个原始电话号码可以发送的语音消息数	每秒 1 条消息	否
语音消息长度	如果您的账户位于沙盒环境中：30 秒 如果您的账户没有位于沙盒环境中：5 分钟	否
能够将语音消息发送到国际电话号码	如果您的账户在沙盒中，您只能将消息发送给以下国家/地区的接收人： • 澳大利亚 • 加拿大 • 德国 • Hong Kong • 以色列 • 日本 • 墨西哥 • 新加坡 • 瑞典 • 美国	否

资源	默认配额	是否符合提高配额的条件？
	• 英国 如果您的账户不在沙盒环境中，则可以将消息发送到任何国家/地区的接收人。 Note 国际通话收取额外费用，具体因目标国家/地区而异。	
语音消息中的字符数	3,000 个应计费字符（说出的单词中的字符） 总共 6,000 个字符（包括应计费字符和 SSML 标签）	否
配置集数	1 万个语音配置集	否

有关更多信息，请参阅《AWS 最终用户消息 SMS 用户指南》中的 “AWS 最终用户消息 SMS 配额”。

AWS 最终用户消息 Social Service Quotas

以下配额适用于社交消息发送渠道。

资源	默认
WhatsApp 企业账户 (WABA)	每个区域 25 个

有关更多信息，请参阅《最终用户消息社交用户指南》中的 “AWS 最终用户消息社交用户指南” 中的 “AWS 最终用户消息社交配额”。

Amazon EMR 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	
非洲（开普敦）	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

如果您指定了通用终端节点（elasticmapreduce.amazonaws.com），Amazon EMR 会将您的请求转至默认区域中的终端节点。对于 2013 年 3 月 8 日或之后创建的账户而言，默认区域是 us-west-2；对于较早的账户而言，默认区域是 us-east-1。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
EMR WAL 工作区	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域中此账户可同时使用的 Amazon EMR 预写日志 (EMR WAL) 工作区的最大数量。
AddInstanceFleet 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 AddInstanceFleet 存储桶的速率
AddInstanceGroups 通话补货率	每个受支持的区域：0.2 个	是	将代币添加到 AddInstanceGroups 存储桶的速率
AddJobFlowSteps 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 AddJobFlowSteps 存储桶的速率

Name	默认值	可调整	说明
AddTags 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 AddTags 存储桶的速率
CancelSteps 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 CancelSteps 存储桶的速率
CreateSecurityConfiguration 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 CreateSecurityConfiguration 存储桶的速率
DeleteSecurityConfiguration 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 DeleteSecurityConfiguration 存储桶的速率
DescribeCluster 通话补货率	每个受支持的区域：1 个	是	将代币添加到 DescribeCluster 存储桶的速率
DescribeJobFlows 通话补货率	每个受支持的区域：0.2 个	是	将代币添加到 DescribeJobFlows 存储桶的速率
DescribeSecurityConfiguration 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 DescribeSecurityConfiguration 存储桶的速率
DescribeStep 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 DescribeStep 存储桶的速率
GetAutoTerminationPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 GetAutoTerminationPolicy 存储桶的速率
GetBlockPublicAccessConfiguration 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 GetBlockPublicAccessConfiguration 存储桶的速率

Name	默认值	可调整	说明
GetClusterSessionCredentials 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 GetClusterSessionCredentials 存储桶的速率
GetManagedScalingPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 GetManagedScalingPolicy 存储桶的速率
ListBootstrapActions 通话补货率	每个受支持的区域：1 个	是	将代币添加到 ListBootstrapActions 存储桶的速率
ListClusters 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListClusters 存储桶的速率
ListInstanceFleets 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListInstanceFleets 存储桶的速率
ListInstanceGroups 通话补货率	每个受支持的区域：1 个	是	将代币添加到 ListInstanceGroups 存储桶的速率
ListInstances 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListInstances 存储桶的速率
ListReleaseLabels 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListReleaseLabels 存储桶的速率
ListSecurityConfigurations 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListSecurityConfigurations 存储桶的速率
ListSteps 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListSteps 存储桶的速率

Name	默认值	可调整	说明
ListSupportedInstanceTypes 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ListSupportedInstanceTypes 存储桶的速率
ModifyCluster 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ModifyCluster 存储桶的速率
ModifyInstanceFleet 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ModifyInstanceFleet 存储桶的速率
ModifyInstanceGroups 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 ModifyInstanceGroups 存储桶的速率
PutAutoScalingPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 PutAutoScalingPolicy 存储桶的速率
PutAutoTerminationPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 PutAutoTerminationPolicy 存储桶的速率
PutBlockPublicAccessConfiguration 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 PutBlockPublicAccessConfiguration 存储桶的速率
PutManagedScalingPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 PutManagedScalingPolicy 存储桶的速率
RemoveAutoScalingPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 RemoveAutoScalingPolicy 存储桶的速率

Name	默认值	可调整	说明
RemoveAutoTerminationPolicy 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 RemoveAutoTerminationPolicy 存储桶的速率
RemoveTags 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 RemoveTags 存储桶的速率
RunJobFlow 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 RunJobFlow 存储桶的速率
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 存储桶的速率
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 RemoveManagedScalingPolicy 存储桶的速率。
SetTerminationProtection 通话补货率	每个受支持的区域：0.2 个	是	将代币添加到 SetTerminationProtection 存储桶的速率
SetVisibleToAllUsers 通话补货率	每个受支持的区域：0.2 个	是	将代币添加到 SetVisibleToAllUsers 存储桶的速率
TerminateJobFlows 通话补货率	每个受支持的区域：0.5 个	是	将代币添加到 TerminateJobFlows 存储桶的速率
您每秒可以发出的最大 API 请求数量。	每个受支持的区域：每秒 200 个	是	在当前区域中，您可以在此账户下为所有 EMR 操作执行的每秒最大请求数量。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 AddInstanceFleet API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 AddInstanceFleet 请求数。 AddInstanceFleet 向正在运行的集群添加实例队列。
您每秒可以发出的最大 AddInstanceGroups API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 AddInstanceGroups 请求数。将一个或多个实例组添加到正在运行的集群中。
您每秒可以发出的最大 AddJobFlowSteps API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 AddJobFlowSteps 请求数。 AddJobFlowSteps 向正在运行的集群添加新步骤。
您每秒可以发出的最大 AddTags API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 AddTags 请求数。将标签添加到 Amazon EMR 资源。
您每秒可以发出的最大 CancelSteps API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 CancelSteps 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 CreateSecurityConfiguration API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 CreateSecurityConfiguration 请求数。CreateSecurityConfiguration 创建安全配置，该配置存储在服务中，可以在创建集群时指定。
您每秒可以发出的最大 DeleteSecurityConfiguration API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DeleteSecurityConfiguration 请求数。DeleteSecurityConfiguration 删除安全配置。
您每秒可以发出的最大 DescribeCluster API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DescribeCluster 请求数。DescribeCluster 提供集群级别的详细信息，包括状态、硬件和软件配置、VPC 设置等。
您每秒可以发出的最大 DescribeJobFlows API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DescribeJobFlows 请求数。此 API 已弃用，最终将被删除。我们建议您 ListBootstrapActions 改用 ListClusters DescribeCluster ListSteps、、ListInstanceGroups 和。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 DescribeSecurityConfiguration API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DescribeSecurityConfiguration 请求数。DescribeSecurityConfiguration 通过返回配置 JSON 来提供安全配置的详细信息。
您每秒可以发出的最大 DescribeStep API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DescribeStep 请求数。DescribeStep 提供了有关集群步骤的更多详细信息。
您每秒可以发出的最大 GetAutoTerminationPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetAutoTerminationPolicy 请求数。 GetAutoTerminationPolicy 返回 Amazon EMR 集群的自动终止策略。
您每秒可以发出的最大 GetBlockPublicAccessConfiguration API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetBlockPublicAccessConfiguration 请求数。 GetBlockPublicAccessConfiguration 返回当前地区账户的 Amazon EMR 屏蔽公开访问配置。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 GetClusterSessionCredentials API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetClusterSessionCredentials 请求数。GetClusterSessionCredentials 提供临时的 HTTP 基本证书，这些证书与给定的运行时 IAM 角色相关联，并由激活了精细访问控制的集群使用。
您每秒可以发出的最大 GetManagedScalingPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetManagedScalingPolicy 请求数。GetManagedScalingPolicy 获取附加的 Amazon EMR 集群托管扩展策略。
您每秒可以发出的最大 ListBootstrapActions API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListBootstrapActions 请求数。 ListBootstrapActions 提供了有关与集群关联的引导操作的信息。
您每秒可以发出的最大 ListClusters API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListClusters 请求数。ListClusters 提供该 AWS 账户可见的所有集群的状态。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 ListInstanceFleets API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListInstanceFleets 请求数。 ListInstanceFleets 列出了有关集群中实例队列的所有可用详细信息。
您每秒可以发出的最大 ListInstanceGroups API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListInstanceGroups 请求数。 ListInstanceGroups 提供了有关集群中实例组的所有可用详细信息。
您每秒可以发出的最大 ListInstances API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListInstances 请求数。 ListInstances 提供所有活跃的 EC2 实例和在过去 30 天内终止的 EC2 实例的信息，最多 2,000 个。
您每秒可以发出的最大 ListReleaseLabels API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListReleaseLabels 请求数。 ListReleaseLabels 检索该地区亚马逊 EMR 服务的发行标签。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 ListSecurityConfigurations API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListSecurityConfigurations 请求数。ListSecurityConfigurations 列出了该账户可见的所有安全配置，并提供了其创建日期和时间以及名称。
您每秒可以发出的最大 ListSteps API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListSteps 请求数。ListSteps 按相反顺序提供了群集的步骤列表。
您每秒可以发出的最大 ListSupportedInstanceTypes API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListSupportedInstanceTypes 请求数。ListSupportedInstanceTypes 列出了 Amazon EMR 支持的实例类型。
您每秒可以发出的最大 ModifyCluster API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ModifyCluster 请求数。ModifyCluster 修改使用 clusterID 指定的集群可以同时执行的步骤数。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 ModifyInstanceFleet API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ModifyInstanceFleet 请求数。 ModifyInstanceFleet 修改实例队列的目标 On-Demand 和目标 Spot 容量。
您每秒可以发出的最大 ModifyInstanceGroups API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ModifyInstanceGroups 请求数。 ModifyInstanceGroups 修改实例组的节点数量和配置设置。
您每秒可以发出的最大 PutAutoScalingPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 PutAutoScalingPolicy 请求数。 PutAutoScalingPolicy 为 Amazon EMR 集群中的核心实例组或任务实例组创建或更新自动扩展策略。
您每秒可以发出的最大 PutAutoTerminationPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 PutAutoTerminationPolicy 请求数。 PutAutoTerminationPolicy 为 Amazon EMR 集群创建或更新自动终止策略。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 PutBlockPublicAccessConfiguration API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 PutBlockPublicAccessConfiguration 请求数。 PutBlockPublicAccessConfiguration 创建或更新 Amazon EMR 屏蔽公共访问配置。
您每秒可以发出的最大 PutManagedScalingPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 PutManagedScalingPolicy 请求数。 PutManagedScalingPolicy 为 Amazon EMR 集群创建或更新托管扩展策略。
您每秒可以发出的最大 RemoveAutoScalingPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 RemoveAutoScalingPolicy 请求数。 RemoveAutoScalingPolicy 从 EMR 集群内的指定实例组中移除自动扩展策略。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 RemoveAutoTerminationPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 RemoveAutoTerminationPolicy 请求数。RemoveAutoTerminationPolicy 从 Amazon EMR 集群中移除自动终止策略。
您每秒可以发出的最大 RemoveManagedScalingPolicy API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 RemoveManagedScalingPolicy 请求数。PutManagedScalingPolicy 从指定的 Amazon EMR 集群中移除托管扩展策略。
您每秒可以发出的最大 RemoveTags API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 RemoveTags 请求数。从 Amazon EMR 资源中删除标签。
您每秒可以发出的最大 RunJobFlow API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 RunJobFlow 请求数。RunJobFlow 创建并开始运行新集群（任务流）。

Name	默认值	可调整	说明
您每秒可以发出的最大 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 每秒执行的最大次数
您每秒可以发出的最大 SetTerminationProtection API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 SetTerminationProtection 请求数。 SetTerminationProtection 锁定集群（任务流），因此无法终止集群中的 EC2 实例。
您每秒可以发出的最大 SetVisibleToAllUsers API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 SetVisibleToAllUsers 请求数。设置该 VisibleToAllUsers 值，该值确定与集群关联的 AWS 账户的所有 IAM 用户是否都能看到该集群。
您每秒可以发出的最大 TerminateJobFlows API 请求数。	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 TerminateJobFlows 请求数。 TerminateJobFlows 关闭集群（任务流）列表。
可以同时运行的最大活动集群数量	每个受支持的区域：500 个	是	可以同时运行的最大活动集群数量。
每个实例组的最大活动实例数量。	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个实例组的最大活动实例数。

Name	默认值	可调整	说明
存储桶对所有 EMR 操作的最大补给速率。	每个受支持的区域：50 个	是	存储桶对所有 EMR 操作的最大补给速率。
Write-ahead 日志 (EMR WAL)	每个受支持的区域：2 万个	否	当前区域中此账户可同时使用的 Amazon EMR 预写日志 (EMR WAL) 的最大数量。

Amazon EMR 会按区域限制每个 AWS 账户的以下 API 请求。有关如何应用节流的更多信息，请参阅《Amazon EC2 API 参考》中的 API 请求限制。

Amazon EventBridge 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
API 目标	每个受支持的区域：3000 个	是	每个区域每个账户的 API 目标的最大数量。
Connections	每个受支持的区域：3000 个	是	每个区域每个账户的连接的最大数量。
CreateEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	CreateEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	DeleteEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。
端点	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的端点的最大数量。
事件总线策略大小	每个受支持的区域：1.0240 万个	是	最大策略大小（以字符为单位）。每当您授予对另

Name	默认值	可调整	说明
			一个账户的访问权限时，此策略大小都会增加。您可以使用 DescribeEventBus API 查看当前的政策及其规模。
事件总线	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大事件总线。
事件模式大小	每个受支持的区域：2048 个	是	事件模式的最大大小（以字符为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
调用每秒事务数节流限制	us-east-1：每秒 18750 个 us-east-2：每秒 4500 个 us-west-1：每秒 2250 个 us-west-2：每秒 18750 个 ap-east-1：每秒 1,100 ap-northeast-1：每秒 2250 个 ap-northeast-2：每秒 1,100 ap-south-1：每秒 1,100 ap-southeast-1：每秒 2250 个 ap-southeast-2：每秒 2250 个 ca-central-1：每秒 1,100 eu-central-1：每秒 4500 个	是	一个调用是一个事件与规则匹配并发送到规则目标上。在达到限制后，调用将被节流；即，调用仍会发生，但会延迟。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-north-1：每秒 1,100 eu-south-2：每秒 4,500 eu-west-1：每秒 18750 个 eu-west-2：每秒 2250 个 eu-west-3：每秒 1,100 sa-east-1：每秒 1,100 支持的所有其他区域：每秒 750		
规则数量	af-south-1：100 个 eu-south-1：100 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每个事件总线一个账户可以拥有的规则的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
PutEvents 每秒交易次数的节流限制	us-east-1：每秒 10000 个 us-east-2：每秒 2400 个 us-west-1：每秒 1200 个 us-west-2：每秒 10000 个 ap-east-1：每秒 600 ap-northeast-1：每秒 1200 个 ap-northeast-2：每秒 600 ap-south-1：每秒 600 ap-southeast-1：每秒 1200 个 ap-southeast-2：每秒 1200 个 ca-central-1：每秒 600 eu-central-1：每秒 2400 个	是	PutEvents API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-north-1：每秒 600 eu-south-2：每秒 2,400 eu-west-1：每秒 10000 个 eu-west-2：每秒 1200 个 eu-west-3：每秒 600 sa-east-1：每秒 600 支持的所有其他区域：每秒 400		
每个 API 目标的调用率	每个支持的区域：每秒 300 个	是	每个区域每个账户每秒发送到每个 API 目标端点的调用的最大次数。一旦达到限额，未来对该 API 端点的调用将被节流。调用仍会发生，但会延迟。
每个规则的目标	每个受支持的区域：5 个	否	可与规则关联的目标的最大数量
控制平面 API 每秒事务的节流限制	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	EventBridge 控制平面 API 操作每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateEndpoint 每秒交易次数的节流限制	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	UpdateEndpoint API 每秒的最大请求数。额外的请求将被阻止。

Amazon Pip EventBridge es 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FIPS 服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

EventBridge 管道有以下配额。如果您需要更高的最大限额，请联系支持人员。

资源	Regions	默认限制
每个账户的并发管道执行数	• AWS GovCloud (US-West)	1000

资源	Regions	默认限制
	• AWS GovCloud (US-East) • 中国（宁夏） • 中国（北京） • 亚太地区（大阪） • 非洲（开普敦） • 欧洲地区（米兰） • 美国东部（俄亥俄州） • 欧洲地区（法兰克福） • 美国西部（北加利福尼亚） • 欧洲地区（伦敦） • 亚太地区（悉尼） • 亚太地区（东京） • 亚太地区（新加坡） • 加拿大（中部） • 欧洲地区（巴黎） • 欧洲地区（斯德哥尔摩） • 南美洲（圣保罗） • 亚太地区（首尔） • 亚太地区（孟买） • 亚太地区（香港） • 中东（巴林） • 中国（宁夏） • 中国（北京） • 亚太地区（大阪） • 非洲（开普敦） • 欧洲地区（米兰）	

资源	Regions	默认限制
每个账户的并发管道执行数	• 美国东部（弗吉尼亚州北部） • 美国西部（俄勒冈州） • 欧洲地区（爱尔兰）	3000
每个账户的管道数	全部	1000

Amazon EventBridge 计划程序终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
CreateSchedule 请求速率	us-east-1：5,000 个 us-east-2：5,000 个 us-west-2：5,000 个 ap-northeast-1：5,000 个 ap-south-1：5,000 ap-southeast-1：5,000 ap-southeast-2：5,000 eu-central-1：5,000	是	每秒的最大 CreateSchedule 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。这可以调整为每秒处理成千上万个请求。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-west-1：5,000 个 eu-west-2：5,000 sa-east-1：5,000 每个其他支持的区域：250 个		
CreateScheduleGroup 请求速率	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 CreateScheduleGroup 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteSchedule 请求速率	us-east-1：1000 个 us-east-2：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：1000 个 ap-south-1：1000 个 ap-southeast-1：1000 个 ap-southeast-2：1000 个 eu-central-1：1000 个 eu-west-1：1000 个 eu-west-2：1000 个 sa-east-1：1000 个 每个其他支持的区域：250 个	是	每秒的最大 DeleteSchedule 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。这可以调整为每秒处理成千上万个请求。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteScheduleGroup 请求速率	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 DeleteScheduleGroup 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetSchedule 请求速率	us-east-1：1000 个 us-east-2：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：1000 个 ap-south-1：1000 个 ap-southeast-1：1000 个 ap-southeast-2：1000 个 eu-central-1：1000 个 eu-west-1：1000 个 eu-west-2：1000 个 sa-east-1：1000 个 每个其他支持的区域：250 个	是	每秒的最大 GetSchedule 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。这可以调整为每秒处理成千上万个请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetScheduleGroup 请求速率	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 GetScheduleGroup 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
调用每秒事务数节流限制	us-east-1：1000 个 us-east-2：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：1000 个 ap-south-1：1000 个 ap-southeast-1：1000 个 ap-southeast-2：1000 个 eu-central-1：1000 个 eu-west-1：1000 个 eu-west-2：1000 个 sa-east-1：1000 个 每个其他支持的区域：500 个	是	调用是传送到指定目标的计划负载。在达到限制后，调用将被节流；即，调用仍会发生，但会延迟。这可以调整至每秒数万个事务。

Name	默认值	可调整	说明
ListScheduleGroups 请求速率	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 ListScheduleGroups 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListSchedules 请求速率	每个受支持的区域：50 个	是	每秒的最大 ListSchedules 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListTagsForResource 请求速率	每个受支持的区域：10 个	是	列出与调度器资源关联的标签。
计划组数	每个受支持的区域：500 个	是	每个区域计划组的最大数
计划数	每个受支持的区域：1000 万个	是	每个区域的最大计划数。此限额包括已完成运行的一次性计划。我们建议使用该 ActionAfterCompletion 功能将您的计划配置为在完成后自动删除。这可以调整至数十亿个计划。
TagResource 请求速率	每个受支持的区域：1 个	是	将一个或多个标签（键值对）分配给指定调度器资源。
UntagResource 请求速率	每个受支持的区域：1 个	是	删除指定调度器资源的一个或多个标签。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSchedule 请求速率	us-east-1：1000 个 us-east-2：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：1000 个 ap-south-1：1000 个 ap-southeast-1：1000 个 ap-southeast-2：1000 个 eu-central-1：1000 个 eu-west-1：1000 个 eu-west-2：1000 个 sa-east-1：1000 个 每个其他支持的区域：250 个	是	每秒的最大 UpdateSchedule 请求数。当您达到此配额时，EventBridge 调度器会在剩余时间间隔内拒绝此操作的请求。这可以调整为每秒处理成千上万个请求。

Amazon EventBridge 架构终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
DiscoveredSchemas	每个受支持的区域：200 个	是	您可以在当前区域中创建的已发现架构注册表的最大架构数量
发现者	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在当前区域中创建的最大发现者数量。
注册表	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在当前区域中创建的最大注册表数量。
SchemaVersions	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的每个架构最大版本数量。
架构	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的每个注册表最大架构数量。（不包括发现的架构注册表）

Amazon Elastic VMware Service 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 账户的环境计数	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域内的此账户中可以创建的 EVS 环境的最大数量。
每个 EVS 环境的主机计数	每个受支持的区域：5 个	是	单个 EVS 环境中可以预置的最大主机数量

这些服务配额列于服务配额控制台中的 Amazon Elastic VMware Service 下。对于显示为可调整的值，要请求提高配额，请参阅《服务配额用户指南》中的 Requesting a quota increase。

> **Important**
>
> 确保您的 EC2 运行 On-Demand 标准实例配额反映了您将在 Amazon EVS 上使用的所有 EC2 实例所需的 vCPU 数量。每个 i4i.metal 实例都使用了 128 个 vCPU。有关提高 EC2 服务配额的信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的请求提高。

> **Note**
>
> 如果您计划将 EC2 专属主机用于 Amazon EVS 环境，请确保您的 EC2 专属 i4i 主机配额反映出您打算在所需区域使用的专属主机数量。有关提高 EC2 服务配额的信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的请求提高。

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch 会收集有配额的 Amazon EVS 资源（环境和主机）的 AWS 使用指标。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的CloudWatch 使用量指标。

> **Note**
>
> 默认值为由设置的初始配额 AWS。这些默认值与实际应用的限额值和最大可能的服务限额是分开的。有关更多信息，请参阅《服务限额用户指南》中的服务限额中的术语。

Amazon FinSpace 配额

以下是此服务的服务配额。服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
属性集	每个受支持的区域：100 个	是	一个 FinSpace 环境中可以存在的最大属性集数。
每个用户的集群	每个受支持的区域：1 个	否	每个用户可以处于活动状态的 FinSpace Spark 集群的最大数量。
并发变更集处理	每个受支持的区域：10 个	是	每个环境可以处理的最大并发变更集数 FinSpace
并发数据视图处理	每个受支持的区域：10 个	是	每个 FinSpace 环境中同时运行的数据视图处理的最大数量。
并发数据视图版本处理	每个受支持的区域：10 个	是	并发托管 kdb 数据视图版本处理的最大数量。
受控词汇表和类别	每个受支持的区域：100 个	是	每个 FinSpace 环境中受控词汇和类别的最大组合数量。
每个数据集的数据视图	每个受支持的区域：3 个	是	每个数据集可以创建的最大数据视图数量。
数据集	每个受支持的区域：1,500 个	是	一个 FinSpace 环境中可以存在的最大数据集数。
每个权限组的数据集	每个受支持的区域：1,500 个	是	每个权限组分配的最大数据集数量。
环境	每个受支持的区域：2 个	是	每个 AWS 账户可以创建的最大 FinSpace 环境数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个变更集的文件大小	每个受支持的区域：50 GB	否	变更集中任何单个文件的最大文件大小。
每个变更集的文件	每个受支持的区域：10 万个	否	单个变更集中的最大文件数量。
托管 kdb 集群用户	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个环境的最大集群用户数量。
托管 kdb 集群	每个受支持的区域：10 个	是	每个环境允许的最大集群数量。
托管 kdb 并发变更集摄取	每个受支持的区域：10 个	是	每个环境允许的最大并发变更集摄取数量。
托管 kdb 数据库集群缓存大小	每个受支持的区域：7,730 GB	是	每个环境允许的数据库集群缓存的最大数量。
托管 kdb 数据库	每个受支持的区域：1,500 个	是	每个环境允许的最大数据库数量。
托管 kdb 数据视图数	每个支持的区域：4,500	是	每个环境中托管 kdb 数据试图的最大数量。
托管 kdb 多可用区集群	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境的最大多可用区集群数量。
托管 kdb savedown 存储	每个受支持的区域：17,179 GB	是	每个环境允许的最大 savedown 存储量。
托管 kdb 扩缩组数	每个受支持的区域：10 个	是	每个环境中托管 kdb 扩缩组的最大数量。
托管 kdb 单可用区集群	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境的最大单可用区集群数量。

Name	默认值	可调整	说明
托管 kdb 卷读取挂载数	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境中每个托管 kdb 卷的读取挂载的最大数量。
托管 kdb 卷存储	每个受支持的区域：7,730 GB	是	每个环境中托管 kdb 卷的最大存储数量。
托管 kdb 卷写入挂载数	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境中每个托管 kdb 卷的写入挂载的最大数量。
托管 kdb 卷数	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境中托管 kdb 卷的最大数量。
Notebook 存储	每个受支持的区域：10 GB	否	每个用户笔记本环境的最大 EFS 存储量。
权限组	每个受支持的区域：20 个	是	每个 FinSpace 环境的最大权限组数量。
kdb 环境总数	每个受支持的区域：1 个	否	每个 AWS 账户的最大环境数。
Users	每个受支持的区域：5 个	是	一个 FinSpace 环境中可以存在的最大用户数。
kx.s.16xlarge 节点	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.16xlarge 节点数量。
kx.s.2xlarge 节点	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.2xlarge 节点数量。
kx.s.32xlarge 节点	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.32xlarge 节点数量。

Name	默认值	可调整	说明
kx.s.4xlarge 节点	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.4xlarge 节点数量。
kx.s.8xlarge 节点	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.8xlarge 节点数量。
kx.s.large 节点	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.large 节点数量。
kx.s.xlarge 节点	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境允许的最大 kx.s.xlarge 节点数量。
kx.sg.16xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境中 kx.sg.16xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg.2xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境中 kx.sg.2xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg.32xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境中 kx.sg.32xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg.4xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境中 kx.sg.4xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg.8xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境中 kx.sg.8xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg.large 扩缩组节点数	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境中 kx.sg.large 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
kx.sg.xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境中 kx.sg.xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg1.16xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境中 kx.sg1.16 xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。
kx.sg1.24xlarge 扩缩组节点数	每个受支持的区域：0 个	是	每个环境中 kx.sg1.24 xlarge 托管 kdb 扩缩组节点的最大数量。

AWS Fault Injection Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
操作持续时间（以小时计）	每个受支持的区域：12 个	否	当前区域中此账户下允许运行一项操作的最大小时数量。
aws: dynamodb: global-table-pause-replication 操作的每个多区域强一致 (MRSC) 全局表的操作分钟数	每个支持的区域：5,040	否	aws: dynamodb: global-table-pause-replication 在 7 天滚动窗口内可以瞄准的每个 MRSC 全局表的最大累积操作分钟数。
每个实验模板的操作数	每个受支持的区域：20 个	否	您可以在当前区域中的此账户下以实验模板创建的最大操作数量。

Name	默认值	可调整	说明
活跃的实验数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以在当前区域中的此账户下同时运行的最大活跃实验数量。
已完成实验数据留存（以天计）	每个受支持的区域：120 个	否	在当前区域，AWS FIS 允许在此账户中保留有关已完成实验的数据的最大天数。
实验持续时间（以小时计）	每个受支持的区域：12 个	否	当前区域中的此账户下允许运行一个实验的最大小时数量。
实验模板	每个受支持的区域：500 个	否	您可以在当前区域中的此账户下创建的最大实验模板数量。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的最大托管前缀列表数量	每个受支持的区域：15 个	否	每项操作中，aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 允许的最大托管前缀列表数量。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的最大路由表数量	每个受支持的区域：10 个	否	每项操作中，aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 允许的最大路由表数量。
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的最大路由数量	每个受支持的区域：200 个	否	每项操作中，aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 允许的最大路由数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个实验的并行操作数	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在当前区域中的此账户下实验中平行运行的最大操作数量。
每个实验模板的停止条件数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以在当前区域中的此账户下添加到实验模板的最大停止条件数量。
aws:dsql:cluster-connection-failure 操作的目标 Aurora DSQL 集群。	每个受支持的区域：100 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:dsql:cluster-connection-failure 可以确定为目标的 Aurora DSQL 集群的最大数量。
aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error 的目标自动扩缩组	每个受支持的区域：500 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error 可以确定为目标的最大自动扩缩组数量。
aws:s3:bucket-pause-replication 的目标存储桶	每个受支持的区域：25 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:s3:bucket-pause-replication 可以确定为目标的最大 S3 存储桶数量。
aws:ecs:drain-container-instances 的目标集群	每个受支持的区域：100 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ecs:drain-container-instances 可以确定为目标的最大集群数量。

Name	默认值	可调整	说明
aws:rds:failover-db-cluster 的目标集群	每个受支持的区域：160 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:rds:failover-db-cluster 可以确定为目标的最大集群数量。
aws:rds:reboot-db-instances 的目标数据库实例	每个支持的区域：130	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws：rds:reboot-db-instances 可以确定为目标的最大数据库实例数量。
aws:ec2:reboot-instances 的目标实例	每个支持的区域：600 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ec2:reboot-instances 可以确定为目标的最大实例数量。
aws:ec2:stop-instances 的目标实例	每个受支持的区域：400 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ec2:stop-instances 可以确定为目标的最大实例数量。
aws:ec2:terminate-instances 的目标实例	每个受支持的区域：300 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ec2:terminate-instances 可以确定为目标的最大实例数量。
aws:ssm:send-command 的目标实例	每个受支持的区域：200 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:ssm:send-command 可以确定为目标的最大实例数量。

Name	默认值	可调整	说明
aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception 操作的目标 Kinesis 数据流。	每个支持的区域：280	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception 可以确定为目标的 Kinesis 数据流的最大数量。
aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception 操作的目标 Kinesis 数据流。	每个支持的区域：280	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception 可以确定为目标的 Kinesis 数据流的最大数量。
aws: arc: start-zonal-aut ManagedResources oshift 操作的目标。	每个受支持的区域：200 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:arc:start-zonal-autoshift 可以确定为目标的托管资源的最大数量。
aws:eks:terminate-nodegroup-instances 的目标节点组	每个受支持的区域：100 个	否	每个实验中，当您使用标签识别目标时 aws:eks:terminate-nodegroup-instances 可以确定为目标的最大节点组数量。
aws:eks:pod-cpu-stress 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-cpu-stress 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。

Name	默认值	可调整	说明
aws:eks:pod-delete 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-delete 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。
aws:eks:pod-io-stress 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-io-stress 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。
aws:eks:pod-memory-stress 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-memory-stress 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。
aws:eks:pod-network-blackhole-port 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-network-blackhole-port 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。
aws:eks:pod-network-latency 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-network-latency 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。
aws:eks:pod-network-packet-loss 的目标 Pod	每个受支持的区域：1000 个	否	当您使用参数确定目标时，aws:eks:pod-network-packet-loss 在每次实验中可以确定为目标的最大 Pod 数。

Name	默认值	可调整	说明
aws ReplicationGroups 的目标:elasticache: replicationgroup-interrup-az-power	每个受支持的区域：50 个	否	每个实验 ReplicationGroups 可以瞄准的 aws: elasticache: replicationgroup-intert-az-power 的最大数量。每日限额适用于定位 ReplicationGroups。欲了解更多信息，请访问：https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/fis-quotas.html.
aws: ec2: send-s SpotInstances pot实例中断的目标	每个受支持的区域：100 个	否	在每个实验中，当你使用标签识别目标时 SpotInstances ，aws: ec2: send-spot-instance-stance-instance-instance-instance-中断
aws:network:disrupt-connectivity 的目标子网	每个受支持的区域：100 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:network:disrupt-connectivity 可以确定为目标的最大子网数量。超过 5 的配额仅适用于参数 scope:all。如果其他范围类型需要更高的配额，请联系客户支持。

Name	默认值	可调整	说明
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 的目标子网	每个受支持的区域：50 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity 可以确定为目标的最大子网数量。
适用于 aws:ecs:stop-task 的目标任务	每个受支持的区域：500 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:ecs:stop-task 可以标识为目标的最大任务数量。
aws:ecs:task-cpu-stress 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-cpu-stress 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters
aws:ecs:task-io-stress 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-io-stress 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters
aws:ecs:task-kill-process 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-kill-process 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters
aws:ecs:task-network-blackhole-port 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-network-blackhole-port 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters

Name	默认值	可调整	说明
aws:ecs:task-network-latency 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-network-latency 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters
aws:ecs:task-network-packet-loss 的目标任务	每个受支持的区域：200 个	否	当你使用每个实验识别目标时，aws: ecs: task-network-packet-loss 可以瞄准的最大任务数。 tags/parameters
aws: network: transit-g TransitGateways ateway-druspt-drustion-	每个受支持的区域：50 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时 aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity 可以确定为目标的最大中转网关数量。
aws: directconnect: 虚拟接口的目标虚拟接口	每个受支持的区域：5 个	否	每个实验使用标签识别目标时，aws: directconnect: virtual-interface 可以瞄准的最大虚拟接口数量。
aws:ebs:pause-volume-io 的目标卷	每个受支持的区域：160 个	否	每个实验中，当您使用标签确定目标时，aws:ebs:pause-volume-io 可以确定为目标的最大卷数。
每个实验模板的目标账户配置	每个受支持的区域：40 个	否	您可以在当前区域中的此账户下为实验模板创建的最大目标账户配置数量。

Name	默认值	可调整	说明
aws:lambda:invocation-add-delay 操作的目标函数。	每个受支持的区域：140 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:lambda:invocation-add-delay 可以确定为目标的 Lambda 函数的最大数量。
aws:lambda:invocation-error 操作的目标函数。	每个受支持的区域：140 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:lambda:invocation-error 可以确定为目标的 Lambda 函数的最大数量。
aws:lambda:invocation-http-integration-response 操作的目标函数。	每个受支持的区域：140 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:lambda:invocation-http-integration-response 可以确定为目标的 Lambda 函数的最大数量。
aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication 操作的目标多区域集群。	每个受支持的区域：50 个	否	每个实验中，当您使用标签标识目标时，aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication 可以确定为目标的 MemoryDB 多区域集群的最大数量。如果需要更高的配额，请联系客户支持。

Name	默认值	可调整	说明
aws:dynamodb:global-table-pause-replication 操作的目标表	每个受支持的区域：60 个	否	每个实验中，aws:dynamodb:global-table-pause-replication 可以确定为目标的最大全局表数。

Amazon Data Firehose 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
传送流	us-east-1：5,000 个 us-east-2：5,000 个 us-west-1：2,000 us-west-2：5,000 个 ap-northeast-1：5,000 个 ap-northeast-2：2,000 ap-northeast-3：500 个 ap-south-1：2,000 ap-southeast-1：2,000 ap-southeast-2：2,000 ca-central-1：2,000 eu-central-1：2,000 个	是	您可以在当前区域中的此账户下创建的最大传输流数量。

Name	默认值	可调整	说明
	eu-north-1：500 个 eu-south-1：500 个 eu-west-1：5,000 个 eu-west-2：2,000 eu-west-3：500 个 sa-east-1：500 个 每个其他支持的区域：100 个		
动态分区	每个受支持的区域：500 个	否	当前区域中传输流的最大动态分区数量。
CreateDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 CreateDeliveryStream 请求数。
DeleteDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DeleteDeliveryStream 请求数。
DescribeDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeDeliveryStream 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListDeliveryStream 请求数。
ListTagsForDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListTagsForDeliveryStream 请求数。
Put 请求速率	us-east-1：2,000 个 us-west-2：2,000 个 eu-west-1：2,000 个 每个其他支持的区域：1,000 个	否	当前区域中某个传送流的最大合并数 PutRecord 和每秒 PutRecordBatch 请求数。
StartDeliveryStreamEncryption 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 StartDeliveryStreamEncryption 请求数。
StopDeliveryStreamEncryption 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 StopDeliveryStreamEncryption 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
TagDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 TagDeliveryStream 请求数。
UntagDeliveryStream 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UntagDeliveryStream 请求数。
UpdateDestination 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateDestination 请求数。
数据速率	us-east-1：5 个 us-west-2：5 个 eu-west-1：5 个 每个其他支持的区域：1 个	否	当前区域中传输流的每秒最大容量（以 MB 计）。
记录速率	us-east-1：50 万个 us-west-2：50 万个 eu-west-1：50 万个 每个其他支持的区域：10 万个	否	当前区域中传输流的每秒最大记录容量（以 MB 计）。

有关更多信息，请参阅《Amazon Kinesis Data Firehose 开发人员指南》中的 Amazon Data Firehose 配额。

AWS Firewall Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS 按照 WAF 经典策略划分的 AWS WAF 经典规则组	每个受支持的区域：2 个	否	您可以在 Fire AWS wall Manager WAF Classic 策略中使用的最大 AWS WAF 经典规则组数量。
每个 Firewall Manager 管理员的账户数	每个受支持的区域：10000 个	是	对于单个 FMS 管理员，Firewall Manager 可以管理的最大账户数量。
Firewall Manager 中每个组织的管理员数	每个受支持的区域：10 个	否	在 Firewall Manager 中的单个组织下，您可以注册的管理员帐户的最大数量
通用安全组策略范围内的 Amazon VPC 实例数	每个受支持的区域：100 个	是	对于每个账户的每个 Firewall Manager 通用安全组策略，您可以在作用域内拥有的最大 Amazon VPC 实例数量。此数量表示您拥有的 VPC 和与您共享的 VPC 的组合计数数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个应用程序列表的应用程序数	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在应用程序列表中定义的最大应用程序数量。
每个内容审计策略的审计安全组数	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在 Firewall Manager 内容审核安全组策略中使用的最大审核安全组数量。
允许所有流量的规则的自定义托管应用程序列表数	每个受支持的区域：1 个	是	Firewall Manager 内容审核安全组策略中允许所有流量的规则的最大托管应用程序列表数量。
任何内容审计安全组策略设置中的自定义托管式应用程序列表	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在 Firewall Manager 内容审核安全组策略的任何设置中使用的最大自定义托管式应用程序列表数量。
每个账户的自定义托管式应用程序列表数	每个受支持的区域：10 个	是	您可以为账户定义的最大自定义托管式应用程序列表数量。
任何内容审计安全组策略设置中的自定义托管式协议列表	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在 Firewall Manager 内容审核安全组策略的任何设置中使用的最大自定义托管式协议列表数量。
每个账户的自定义托管式协议列表数	每个受支持的区域：10 个	是	您可以为账户定义的最大自定义托管式协议列表数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个策略明确包含或排除的账户数	每个受支持的区域：200 个	是	您可以在 Firewall Manager 策略的作用域中明确包含或明确排除的每个区域最大账户数量。
每个区域每个组织的 Firewall Manager 策略数	每个受支持的区域：50 个	是	Organizations 中 AWS 任意一对区域和组织的 Firewall Manager 策略的最大数量。
用于 Network Firewall 策略的 IPv4 CIDR	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在单个 Firewall Manager Network Firewall 策略中提供的用于防火墙端点管理的最大 IPV4 CIDR 范围数量。
Inbound/outbound 每个网络 ACL 策略的规则	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在 Firewall Manager 网络 ACL 策略中使用的最大 inbound/outbound 规则数。
每个区域每个策略范围内的组织单位数	每个受支持的区域：20 个	是	任何区域的 Firewall Manager 策略作用域内可包含的最大组织单位数量。
按照 AWS WAF 策略划分的合作伙伴规则组	每个受支持的区域：1 个	是	可以应用于单个策略的合作伙伴规则组的最大数量（受 Web 应用程序防火墙 WebACL 限制的约束）。

Name	默认值	可调整	说明
每个通用安全组策略的主安全组数	每个受支持的区域：3 个	是	您可以在 Firewall Manager 通用安全组策略中使用的最大主安全组数量。
每个协议列表的协议数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在协议列表中定义的最大协议数量。
每个 Firewall Manager 管理员账户的资源集数	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在单个 Firewall Manager 管理员帐户下创建的资源集的最大数量。
每个资源集的资源数	每个受支持的区域：100 个	是	单个资源集可以包含的资源的最大数量。
每个 DNS Firewall 策略的 Route 53 Resolver DNS Firewall 规则组数	每个受支持的区域：2 个	是	您可以在 Firewall Manager DNS Firewall 策略中使用的最大 Route 53 Resolver DNS Firewall 规则组数量。
每个 AWS WAF 策略的规则组	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在 Firewall Manager AWS WAF 策略中使用的最大规则组数。
每个 Network Firewall 策略的有状态规则组容量	每个支持的区域：30,000	是	在 Firewall Manager Network Firewall 策略中有状态规则组可以包含的规则的最大数量。
每个 Network Firewall 策略的有状态规则组数	每个受支持的区域：20 个	否	您可以在 Firewall Manager Network Firewall 策略中使用的有状态规则组的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个 Network Firewall 策略的无状态规则组容量	每个支持的区域：30,000	否	在 Firewall Manager Network Firewall 策略中无状态规则组可以包含的规则的最大数量。
每个 Network Firewall 策略的无状态规则组数	每个受支持的区域：20 个	否	您可以在 Firewall Manager Network Firewall 策略中使用的无状态规则组的最大数量。
每个策略中包含或排除资源的标签数	每个受支持的区域：8 个	是	对于 Firewall Manager 策略，您可以用于包含或排除资源的最大标签数量。
单个 Network Firewall 策略可以自动修复的 VPC 数	每个受支持的区域：1000 个	否	单个 Firewall Manager Network Firewall 策略可以自动修复的最大 VPC 数量。
W AWS AF 策略中使用的 Web ACL 容量单位 (WCU)	每个受支持的区域：5000 个	否	Firewall Manager W AWS AF 策略中使用的所有规则组的 Web ACL 容量单位 (WCU) 的最大组合数量。规则组的 WCU 使用情况由规则组所有者在创建时固定。

有关更多信息，请参阅《AWS Firewall Manager 开发人员指南》中的 AWS Firewall Manager 配额。

Amazon Forecast 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Forecast

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Forecast Query

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Amazon S3 存储桶中所有文件的最大累计大小	每个受支持的区域：30 GB	是	Amazon S3 存储桶中所有文件的最大累计大小（以 GB 计）
最大预测范围	每个受支持的区域：500 个	否	最大预测长度（500 个数据点或 1/3 目标时间序列数据集长度中的较小值）
最大可解释性数量	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大可解释性数量

Name	默认值	可调整	说明
最大可解释性导出数量	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大可解释性导出数量
最大回测窗口数	每个受支持的区域：5 个	否	最大 Back-Test 窗口数 (RecipeParameters)
相关时间序列数据集中的最大列数	每个受支持的区域：25 个	否	RELATED_TIME_SERIES 数据集中可包含的最大列数
目标时间序列数据集中的最大列数	每个受支持的区域：13 个	否	TARGET_TIME_SERIES 数据集中可包含的最大列数
项目元数据数据集中的最大列数	每个受支持的区域：10 个	否	ITEM_METADATA 数据集中可包含的最大列数
最大数据集组数	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大数据集组数量
最大数据集导入任务数	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大数据集导入数量
最大数据集数	每个受支持的区域：1,500 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大数据集数量
一个数据集组中的最大数据集数	每个受支持的区域：3 个	否	一个数据集组中可包含的最大数据集数量

Name	默认值	可调整	说明
您的 Amazon S3 存储桶的最大文件数	每个受支持的区域：1 万个	否	您可以在 Amazon S3 存储桶中拥有的最大文件数量
最大预测导出作业数	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大预测导出数量
最大预测数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大预测数量
最大预测器回测导出任务数	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大预测器回测导出数量
最大预测器数	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在 Amazon Forecast 账户中拥有的最大预测器数量
一个数据集中的最大行数	ap-south-1：10 亿个 每个其他支持的区域：30 亿个	是	一个数据集中可包含的最大行数
您可以添加至资源的最大标签数	每个受支持的区域：50 个	否	您可以添加至资源的最大标签数
每个预测器的最大时间序列数	ap-south-1：100 万个 每个其他支持的区域：500 万个	是	训练预测器允许的最大时间序列数量（项目数量乘以目标时间序列数据集中预测维度的唯一值数量）

Name	默认值	可调整	说明
并行运行 CreateAutoPredictor 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	否	并行运行 CreateAutoPredictor 任务的最大数量
并行运行 CreateDatasetImportJob 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateDatasetImportJob 任务的最大数量
并行运行 CreateExplainability 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	否	并行运行 CreateExplainability 任务的最大数量
并行运行 CreateExplainabilityExport 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	否	并行运行 CreateExplainabilityExport 任务的最大数量
并行运行 CreateForecast 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateForecast 任务的最大数量
并行运行 CreateForecastExportJob 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateForecastExportJob 任务的最大数量
并行运行 CreatePredictor 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreatePredictor 任务的最大数量
使用 AutoML 的最大并行运行 CreatePredictor 任务数	每个受支持的区域：3 个	是	使用 autoML 的并行运行 CreatePredictor 任务的最大数量
并行运行 CreatePredictorBacktestExportJob 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreatePredictorBacktestExportJob 任务的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
并行运行 CreateWhatIfAnalysis 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateWhatIfAnalysis 任务的最大数量
并行运行 CreateWhatIfForecast 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateWhatIfForecast 任务的最大数量
并行运行 CreateWhatIfForecastExport 任务的最大数量	每个受支持的区域：3 个	是	并行运行 CreateWhatIfForecastExport 任务的最大数量
并行运行 QueryForecast API 任务的最大数量	每个受支持的区域：10 个	否	10 个并发预测，包括使用大型数据集（超过 20 GB 或 10 万个项目）创建的 5 个预测。
每种资源类型的最大并行运行停止任务数	每个受支持的区域：3 个	否	正在进行中的并行停止作业的最大数量
可以在控制台或 QueryForecast API 上查询预测的最长时间	每个受支持的区域：30 个	否	可以在控制台或 QueryForecast API 上查询预测的最长时间（以天为单位）
的最大数量 AutoPredictors	每个受支持的区域：500 个	否	您的 Amazon Forecast 账户中可以拥有的最大数量 AutoPredictors
最大 What-if 分析次数	每个受支持的区域：500 个	是	您的 Amazon Forecast 账户中可以拥有的最大 What-if 分析数量

Name	默认值	可调整	说明
Forecast 导出 What-if 的最大数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	您的 Amazon Forecast 账户中可以拥有的最大 What-if 预测导出数量
What-if 预测的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	您的 Amazon Forecast 账户中可以拥有的最大预测数量 What-if
CreateWhatIfForecastExport 任务中 What-if 预测的最大数量	每个受支持的区域：3 个	否	CreateWhatIfForecastExport 任务中 What-if 预测的最大数量

Amazon Fraud Detector 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚州北部）				
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个模型的并发训练作业	每个受支持的区域：1 个	否	每个模型的最大并发训练作业数量
已部署模型版本	每个受支持的区域：5 个	否	每个账户的最大已部署模型版本数量。
每个账户的探测器	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大探测器数量。
EntityType 每个账户	每个受支持的区域：100 个	否	EntityType 每个账户的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
EventType 每个账户	每个受支持的区域：100 个	否	EventType 每个账户的最大数量
每个账户的标签	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大标签数量
每个账户的列表	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大列表数量。
每个探测器版本的模型（包括外部模型）	每个受支持的区域：10 个	否	每个探测器版本的最大模型（包括外部模型）数量。
每个账户的模型数	每个受支持的区域：50 个	否	每个账户的最大模型数量。
每个账户的结果	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个账户的最大结果数量。
GetPrediction 请求率	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以进行的最大 GetPrediction API 调用次数。
每个 账户的规则数	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个账户的最大规则数量。
GetPrediction 请求的大小	每个受支持的区域：256 KB	否	每次 GetPrediction API 调用的最大有效负载大小。
并发事件类型统计数据更新操作总数量	每个受支持的区域：1 个	是	每个账户的最大并发事件类型统计数据更新操作总数量。
并发训练作业总数量	每个受支持的区域：3 个	否	每个账户的最大并发训练任务总数量。

Name	默认值	可调整	说明
训练数据大小	每个受支持的区域：5 GB	否	Fraud Detector 模型训练数据的最大大小。
每个账户的变量	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个账户的最大变量数量。
每个探测器的版本	每个受支持的区域：100 个	否	每个探测器的最大草稿版本数量。
每个模型的版本	每个受支持的区域：200 个	否	每个模型的最大版本数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Fraud Detector 用户指南》中的配额。

FreeRTOS 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

下表提供了 FreeRTOS 支持的功能 Region-specific 端点列表。 Over-the-Air 在这些区域中也支持 FreeRTOS 控制台。

FreeRTOS OTA 控制面板

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https
亚太地区（香港）	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

FreeRTOS OTA 数据面板

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	prefix.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	prefix.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（香港）	ap-east-1	prefix.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（孟买）	ap-south-1	prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	prefix.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	prefix.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
加拿大（中部）	ca-central-1	prefix.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
欧洲（伦敦）	eu-west-2	prefix.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	前缀。iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	prefix.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
中东（巴林）	me-south-1	prefix.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	prefix.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

服务配额

FreeRTOS OTA 资源配额

资源	默认
文件大小	16 MB

FreeRTOS OTA 限制

API	每秒事务数
CreateOTAUpdate	10 TPS
DeleteOTAUpdate	5 TPS
GetOTAUpdate	15 TPS

API	每秒事务数
ListOTAUpdates	15 TPS

Amazon FSx 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	fsx.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Lustre Cache_1 缓存	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的缓存类型为 Lustre 和部署类型为 Cache_1 的 Amazon File Cache 缓存的最大数量。
Lustre Cache_1 存储容量	每个受支持的区域：10.08 万个	是	您可以在此账户中为缓存类型为 Lustre 和部署类型为 Cache_1 的所有 Amazon File Cache 缓存配置的最大存储容量 (GiB)。
Lustre Persistent HDD 存储容量（每个文件系统）	每个受支持的区域：10.2 万个	是	您可以为 Amazon FSx for Lustre 持久性文件系统配置的最大 HDD 存储容量（以 GiB 计）。

Name	默认值	可调整	说明
Lustre 永久 Intelligent-Tiering 固态硬盘读取缓存存储容量	每个受支持的区域：10.08 万个	是	您可以在此账户中为所有 Amazon Intelligent-Tiering FSx for Lustre 文件系统配置的最大预配置 SSD 读取缓存存储容量（以 GiB 为单位）。
Lustre 持续 Intelligent-Tiering 吞吐容量	每个受支持的区域：10 万个	是	此账户中所有 Amazon FSx for Intelligent-Tiering Lustre 文件系统允许的总吞吐容量（以 Mbps 为单位）。
Lustre Persistent_1 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的最大 Amazon FSx for Lustre persistent_1 文件系统数量
Lustre Persistent_1 存储容量	每个受支持的区域：10.08 万个	是	您可以为此账户中所有 Amazon FSx for Lustre persistent_1 文件系统配置的最大存储容量（以 GiB 计）。
Lustre Persistent_2 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的最大 Amazon FSx for Lustre persistent_2 文件系统数量
Lustre Persistent_2 存储容量	每个受支持的区域：10.08 万个	是	您可以为此账户中所有 Amazon FSx for Lustre persistent_2 文件系统配置的最大存储容量（以 GiB 计）。

Name	默认值	可调整	说明
Lustre Scratch 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的最大 Amazon FSx for Lustre 临时文件系统数量。
Lustre Scratch 存储容量	每个受支持的区域：10.08 万个	是	您可以为此账户中所有 Amazon FSx for Lustre 临时文件系统配置的最大存储容量（以 GiB 计）。
Lustre 备份	每个受支持的区域：500 个	是	对于此账户的所有 Amazon FSx for Lustre 文件系统，您可以拥有的最大用户启动备份数量。
ONTAP SSD IOPS	每个受支持的区域：200 万个	是	此账户中允许的所有 Amazon FSx NetApp 适用于 ONTAP 文件系统的固态硬盘 IOPS 总量。
ONTAP SSD 存储容量	每个支持的区域：1,048,576	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统的最大固态硬盘存储容量（以 GiB 为单位）。
ONTAP 备份	每个受支持的区域：1 万个	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统的用户启动备份的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
ONTAP 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 文件系统的最大数量。
ONTAP 吞吐能力	每个受支持的区域：1.024 万个	是	此账户中所有 Amazon FSx 的 ONTAP 文件系统允许的总吞吐容量（以 MBps NetApp 为单位）。
OpenZFS SSD 存储容量	us-east-1：26.2144 万个 us-east-2：26.2144 万个 us-west-2：26.2144 万个 每个其他支持的区域：6.5536 万个	是	您可以为此账户中所有 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统配置的最大 SSD 存储容量（以 GiB 计）。
OpenZFS SSD 存储容量（每个文件系统）	每个受支持的区域：52.4288 万个	是	您可以为 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统配置的最大 SSD 存储容量（以 GiB 计）。
OpenZFS 备份	每个受支持的区域：1 万个	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统的最大用户启动备份数量。

Name	默认值	可调整	说明
OpenZFS 磁盘 IOPS	每个受支持的区域：40 万个	是	此账户中所有 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统允许的磁盘 IOPS 总量。
OpenZFS 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的最大 Amazon FSx for OpenZFS 文件系统数量。
OpenZFS 预置 SSD 读取缓存存储容量	us-east-1：26.2144 万个 us-east-2：26.2144 万个 us-west-2：26.2144 万个 每个其他支持的区域：6.5536 万个	是	您可以为此账户中所有适用于 OpenZFS 文件系统的 Amazon FSx 配置的最大预置 SSD 读取缓存存储容量（以 GiB 为单位）。
OpenZFS 吞吐能力	每个受支持的区域：1.024 万个	是	此账户中所有适用于 OpenZFS 文件系统的 Amazon FSx 允许的吞吐能力总量（以 MBps 为单位）。
Windows HDD 存储容量	每个受支持的区域：52.4288 万个	是	此账户中所有 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统允许的最大 HDD 存储容量（以 GiB 计）。

Name	默认值	可调整	说明
Windows SSD 存储容量	每个受支持的区域：52.4288 万个	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统的最大 SSD 存储容量（以 GiB 计）。
Windows 备份	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统的最大用户启动备份数量。
Windows 文件系统	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的最大 Amazon FSx for Windows Server 文件系统数量。
Windows 吞吐能力	每个受支持的区域：1.024 万个	是	此账户中所有 Amazon FSx for Windows 文件系统允许的吞吐能力总量（以 MBps 计）。
Windows 总 SSD IOPS	每个受支持的区域：50 万个	是	您可以在此账户中拥有的所有 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统的 SSD IOPS 总数。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- Amazon FSx for Lustre 用户指南中的 FSx for Lustre 配额
- FSx for ONTAP 用户指南中的 FSx for ONTAP 配额
- FSx for OpenZFS 用户指南中的 FSx for OpenZFS 配额
- 《Amazon FSx for Windows File Server 用户指南》中的适用于 Windows 配额的 FSX

Amazon GameLift 服务器终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> 以下服务终端节点表列出了可用作 Amazon GameLift Servers 舰队主区域的服务终端节点。AWS 区域 有关亚马逊 GameLift 服务器的区域可用性功能的更多信息，包括多地点舰队、远程位置和本地区域，请参阅 A mazon GameLift Servers 服务地点。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

UDP ping 信标端点

Amazon GameLift Servers UDP ping 信标允许您测量玩家和 AWS 位置之间的网络延迟。您可以使用这些 UDP ping 信标端点来收集延迟数据，并就哪些托管位置为您的玩家提供最佳游戏体验做出明智的决策。下表列出了 Amazon GameLift 服务器支持的每个 AWS 位置和本地区域可用的 UDP ping 信标终端节点。

按位置划分的 UDP ping 信标

位置名称	位置代码	端点	协议	IPv6 支持
北美洲				
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	是
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	是
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	是
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	是
加拿大（中部）	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	是
美国本地区域				
美国西部（洛杉矶）	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	是

位置名称	位置代码	端点	协议	IPv6 支持
美国东部（芝加哥）	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	否
美国东部（休斯顿）	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	否
美国东部（达拉斯）	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	否
美国西部（丹佛）	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	否
美国东部（亚特兰大）	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	否
美国西部（凤凰城）	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	否
美国东部（堪萨斯城）	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	否
南美洲				
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	是
欧洲				
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	是
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	是
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	是

位置名称	位置代码	端点	协议	IPv6 支持
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	是
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	是
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区				
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（孟买）	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（香港）	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	是
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	是

位置名称	位置代码	端点	协议	IPv6 支持
中东				
中东（巴林）	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	是
非洲				
非洲（开普敦）	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	是
非洲（拉各斯）	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	否

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的别名数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域允许的最大别名数量。
每个区域的 Anywhere 实例集	每个受支持的区域：30 个	是	每个区域允许的（处于任何状态的）Anywhere 最大实例集数量。
构建容量	每个受支持的区域：100 GB	否	每个区域可用于所有已上传游戏构建组合的最大容量（以 GB 计）。要释放存储空间，请根据需要删除未使用的版本。
每个区域的构建数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个区域允许的（处于任何状态的）最大游戏服务器版本数量。

Name	默认值	可调整	说明
计算每个 Anywhere 实例集	每个受支持的区域：100 个	是	每个 Anywhere 实例集允许的最大注册计算资源数。
每个区域的自定义位置	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域允许的最大自定义位置数。
每个区域的游戏服务器组数	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域允许的最大游戏服务器组数量。
每各游戏服务器组的游戏服务器数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个游戏服务器组允许的最大游戏服务器数量。
游戏会话日志文件大小	每个受支持的区域：200 MB	否	游戏会话结束时上传到 Amazon GameLift 服务器的游戏会话日志允许的最大文件大小（以兆字节为单位）。
每个区域的游戏会话队列数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域允许的最大游戏会话队列数量。
Key-value 每串配对到双地图配对玩家属性	每个受支持的区域：10 个	否	字符串到双映射（SDM）对战玩家属性中键值对的最大数量。
每个区域实例集中的位置	每个受支持的区域：10 个	是	每个区域实例集中允许的（处于任何状态的）最大位置数量。
托管 EC2 实例集 EBS 卷	每个受支持的区域：50 GB	是	托管 EC2 实例集实例的预配置 EBS 卷容量（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的托管 EC2 实例集	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域允许的（处于任何状态的）托管 EC2 最大实例集数量。
每个区域的配对配置	每个受支持的区域：300 个	是	每个区域允许的最大配对配置数量。
每个区域的配对规则集	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个区域允许的最大配对规则集数量。
NewGameSessionsPerCreator 每个舰队配置的最大值	每个受支持的区域：10 个	是	实例集资源策略配置中每个创建者允许的最大新游戏会话数。
PolicyPeriodInMinutes 每个舰队配置的最大值	每个受支持的区域：60 个	是	实例集资源策略配置中允许的最长周期（以分钟为单位）。
每个对战玩家的玩家属性数量	每个受支持的区域：10 个	否	对战票证中每个玩家的玩家属性的最大数量。
玩家会话超时	每个受支持的区域：60 秒	是	在等待有效的玩家连接之前，保留的玩家会话超时的最长时间（以秒为单位）。
每个游戏会话的玩家会话	每个受支持的区域：200 个	否	可加入游戏会话的最大玩家会话数量。
每个对战票证中的玩家数量	每个受支持的区域：10 个	否	可包含在一个对战票证中的最大玩家数量。
每个游戏会话队列的队列目标数	每个受支持的区域：10 个	是	每个游戏会话队列允许的最大队列目标数量。

Name	默认值	可调整	说明
脚本容量	每个受支持的区域：100 GB	否	每个区域可用于所有已上传脚本组合的最大容量（以 GB 计）。要释放存储空间，请根据需要删除未使用的版本。
每个区域的脚本数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个区域允许的最大游戏服务器脚本数量。
每个实例的服务器进程数（服务器开发工具包 v3 及以上版本）	每个受支持的区域：50 个	否	使用适用于 Amazon Servers 的服务器软件开发工具包版本 3 或更高版本时，可在单个实例上运行的最大并发 GameLift 服务器进程数。
每个字符串列表对战玩家属性中的字符串数量	每个受支持的区域：100 个	否	一个字符串列表（SL）对战玩家属性中的字符串最大数量。

Amazon GameLift Streams 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> 以下服务终端节点表列出了可用作 Amazon GameLift Streams 主要位置的服务终端节点。AWS 区域 其他区域可作为远程位置使用。有关 Amazon Stre GameLift ams 功能的区域可用性的更多信息，包括多地点直播组和远程位置，请参阅 Amazon Stre GameLift ams 开发者指南中的区域、配额和限制。

服务端点

Amazon GameLift Streams 支持双栈服务终端节点，允许客户端和资源使用 IPv6 或 IPv4 与服务进行交互。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS

服务限额

在下表中，GPU 配额默认全部为 0。但是，您账户应用的配额可能有所不同。要进行检查，请登录 AWS 管理控制台 并打开 Amazon GameLift Streams 的 Service Quotas 控制台，在那里您可以在 “已申请的账户级别配额值” 列中查看您当前的配额。您还可以使用服务配额控制台请求增加配额。

Name	默认值	可调整	说明
应用程序大小（GiB）	每个受支持的区域：100 个	是	此账户中一个应用程序的最大总大小（以 GiB 为单位）。请注意，千兆字节（GiB）等于 1024*1024*1024 字节。
应用程序	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 区域您可在该账户中创建的最大应用程序数量。
每个应用程序的文件	每个支持的区域：30,000	是	您可以在此账户中的一个应用程序中拥有的最大文件数。
Gen4n GPU，ap-northeast-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，ap-northeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-2 位置进行直播。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，ap-south-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户

Name	默认值	可调整	说明
			中的所有直播组中在 ap-south-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，ap-southeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-southeast-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，eu-central-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-central-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，eu-north-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-north-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen4n GPU，eu-west-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-west-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，eu-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，sa-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 sa-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen4n GPU，us-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，us-east-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen4n GPU，us-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen4n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen4n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen5n GPU，ap-northeast-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，ap-northeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-2 位置进行直播。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，ap-south-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-south-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen5n GPU，ap-southeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-southeast-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，eu-central-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-central-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，eu-north-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-north-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen5n GPU，eu-west-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-west-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，eu-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，sa-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 sa-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen5n GPU，us-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，us-east-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen5n GPU，us-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen5n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen5n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6e GPU，ap-northeast-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-1 位置进行直播。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6e GPU，ap-northeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-2 位置进行直播。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6e GPU，eu-central-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-central-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6e GPU，eu-north-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-north-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6e GPU，us-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 us-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6e GPU，us-east-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6e GPU，us-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6e GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 us-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6e_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，ap-northeast-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，ap-northeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-northeast-2 位置进行直播。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6n GPU，ap-south-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-south-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，ap-southeast-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 ap-southeast-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，eu-central-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-central-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6n GPU，eu-north-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-north-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，eu-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 eu-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，sa-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在此账户中的所有直播组中在 sa-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。

Name	默认值	可调整	说明
Gen6n GPU，us-east-1	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-1 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，us-east-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-east-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
Gen6n GPU，us-west-2	每个受支持的区域：0 个	是	您可以配置的最大 Gen6n GPU 数量，以便在该账户的所有直播组中在 us-west-2 位置进行流式传输。 Multi-tenant 流媒体类（例如 “Gen6n_High”）支持每个 GPU 流式传输多个会话。
流组数	每个受支持的区域：5 个	是	每个 AWS 区域您可以在此账户中创建的最大直播群组数量。流组是将应用程序流式传输给最终用户的计算资源的集合。

AWS Global Accelerator 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点（全局）

区域名称	区域	端点	协议	Amazon Route 53 托管区域 ID*
美国西部（俄勒冈州）区域	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
美国西部（俄勒冈州）区域	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0188245932QZ67JH632G

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Cross-account 每个 AWS 账户的附件	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户的最大跨账户附件数量。
每个账户的自定义路由加速器 AWS	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户的最大自定义路由加速器数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个加速器的终端节点组数	每个受支持的区域：42 个	否	每个加速器的最大端点组数量。
每个跨账户附件的端点资源	每个受支持的区域：500 个	否	每个跨账户附件的最大端点资源数量。
每个终端节点组的终端节点数 – Application Load Balancer	每个受支持的区域：10 个	否	仅包含 ALB 端点的端点组中的最大应用程序负载均衡器数量。
每个终端节点组的终端节点数 – EC2 实例	每个受支持的区域：10 个	是	仅包含 E2 实例端点的端点组中的最大 EC2 实例数量。
每个终端节点组的终端节点数 - 弹性 IP 地址	每个受支持的区域：10 个	是	仅包含弹性 IP 地址端点的端点组中的最大弹性 IP 地址数量。
每个终端节点组的终端节点数 – 网络负载均衡器	每个受支持的区域：10 个	是	仅包含 NLB 端点的端点组中的最大网络负载均衡器数量。
每个终端节点组的终端节点数 – VPC 子网	每个受支持的区域：10 个	是	仅包含子网端点的端点组中的最大 VPC 子网数量。
每个终端节点组的终端节点数 – 不止一个终端节点类型	每个受支持的区域：10 个	否	包含多个端点类型的端点组中的最大端点数量。
每个加速器的侦听器数	每个受支持的区域：10 个	是	每个加速器的最大侦听器数量。
每个终端节点组的端口覆盖数	每个受支持的区域：10 个	是	每个端点组的最大端口覆盖数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个侦听器的端口范围数	每个受支持的区域：10 个	否	每个侦听器的最大端口范围数量。
每个跨账户附件的主体	每个受支持的区域：10 个	是	每个跨账户附件的最大主体数。
每个账户的标准加速器 AWS	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的最大标准加速器数量。
每个加速器的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个加速器的最大标签数量。

AWS 公交网关配额的全球网络（网络管理器）

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

有关限额列表，请参阅 AWS 中转网关的全球网络用户指南中的 AWS 中转网关限额的全球网络。

AWS Glue 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
M-DPUs 每个账户中 Ray worker 实例的并发计算容量。	每个受支持的区域：50 个	否	此账户中 Ray 作业或交互式会话可以同时使用的最大数据处理单元数。Ray worker 实例类型提供的容量以内存优化的数据处理单元 (M-DPUs) 来衡量。
每个转换的并发机器学习任务运行数量	每个受支持的区域：3 个	是	对于此账户，每个机器学习转换运行的最大并发任务数量。

Name	默认值	可调整	说明
标签文件大小	每个受支持的区域：10 MB	是	可以导入的单个标签文件的最大文件大小。
每个开发端点的最大 DPU 数	每个受支持的区域：50 个	是	开发端点中的最大 DPU 数量。
每个账户的最大并发数据质量规则集评估运行次数	每个受支持的区域：50 个	是	可在账户中运行的最大并发数据质量规则集评估数量。
每个账户的最大并发数据质量规则集建议运行次数	每个受支持的区域：25 个	是	可在账户中运行的最大并发数据质量规则集数量。
每个账户的最大并发任务运行数	每个支持的区域：2000 个	是	可在账户中运行的最大并发任务数量。
每个作业的最大并发任务运行数	每个受支持的区域：4000 个	是	任务允许运行的最大并发任务数量。
每个账户的最大并发观测生成运行数	每个受支持的区域：10 个	是	最大并发观测生成运行数
每个账户的最大连接数	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中的最大连接数量。
每个账户的最大数据质量规则集	每个受支持的区域：100 万个	是	每个账户的数据质量规则集的最大数量。
每个账户的最大数据库数量	每个受支持的区域：1 万个	是	账户中的最大数据库数量。
每个目录的最大数据库数量	每个受支持的区域：1 万个	是	每个目录的最大数据库数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的最大开发终端节点	每个受支持的区域：25 个	是	账户中的最大开发端点数量。
每个账户的最大函数数	每个受支持的区域：100 个	是	账户中的最大功能数量。
每个数据库的最大函数数	每个受支持的区域：100 个	是	每个数据库的最大功能数量。
每个账户的最大任务数	每个支持的区域：2000 个	是	账户中的最大任务数量。
每个触发器的最大任务数	每个受支持的区域：50 个	是	触发器可以启动的最大任务数量。
每个账户的最大分区数	每个受支持的区域：2000 万个	是	账户中的最大分区数量。
每个表的最大分区数	每个受支持的区域：1000 万个	是	每个表的最大分区数量。
每个账户的最大安全配置数	每个受支持的区域：250 个	是	账户中的最大安全配置数量。
每个账户在数据处理单元（DPU）中使用的最大备用计算容量。	每个受支持的区域：4000 个	是	您可以在账户中同时使用的数据处理单元（DPU）中的最大备用计算容量。
每个账户的最大表版本数	每个受支持的区域：100 万个	是	账户中的最大表版本数量。
每个表的最大表版本数	每个受支持的区域：10 万个	是	每个表的最大表版本数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的最大表数	每个受支持的区域：100 万个	是	账户中的最大表数量。
每个数据库的最大表数	每个受支持的区域：20 万个	是	每个数据库的最大表数量。
每个账户的最大任务 DPU 数	us-east-1：1000 个 us-east-2：1000 个 us-west-2：1000 个 ap-northeast-1：1000 个 ap-southeast-2：1000 个 eu-west-1：1000 个 每个其他支持的区域：500 个	是	您可以在账户中同时使用的数据处理单元（DPU）中的最大计算容量。
每个账户的最大触发器数	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中的最大触发器数量。
每个账户允许的正在进行的完成请求的最大数量	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户允许的正在进行的完成请求的最大数量
排队作业运行的最大次数	每个受支持的区域：1,000 个	是	编排：排队作业运行的最大次数

Name	默认值	可调整	说明
架构注册表数。	每个受支持的区域：100 个	否	此账户每个 AWS 区域的最大架构注册表数量。
架构版本数。	每个受支持的区域：1 万个	否	此账户每个 AWS 区域的最大架构版本数。
每个账户的并发运行列统计任务数量	每个受支持的区域：50 个	是	可在账户中运行的最大列统计任务数量。
连接类型数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	此账户每个 AWS 区域的最大连接类型数。
每个账户的爬网程序数	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中的最大爬网程序数量。
每个账户的并发运行爬网程序数	每个受支持的区域：150 个	是	账户中同时运行的最大爬网程序数量。
集成数量	每个受支持的区域：40 个	是	该账户每个 AWS 区域的最大集成次数。
机器学习转换次数	每个受支持的区域：100 个	是	此账户的最大机器学习转换数量。
每个架构版本的元数据键值对数。	每个受支持的区域：10 个	否	每个架构版本的最大架构版本元数据键值对数量。
工作流数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户中的最大工作流数量。
同时运行的实体化视图刷新任务的最大次数。	每个受支持的区域：50 个	是	同时运行的实体化视图刷新任务的最大次数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户转换的并发机器学习任务运行总数	每个受支持的区域：30 个	是	对于此账户，机器学习转换运行的并发机器学习转换任务总数量。

有关更多信息，请参阅《AWS GovCloud (US) 用户指南》中的 AWS Glue。

AWS Glue DataBrew 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 账户的并发任务	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在此 AWS 账户中同时运行的最大任务数。
每个 AWS 账户的数据集	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大数据集数。

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 账户的任务数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大任务数。
每个 AWS 账户的节点容量	每个受支持的区域：300 个	是	该 AWS 账户中运行的作业可用的最大节点数。
每个 AWS 账户打开的项目	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在此 AWS 账户中同时打开的最大项目数。
每个 AWS 账户的项目数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大项目数。
每个 AWS 账号的食谱	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大食谱数量。
每个规则集的规则数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在规则集中拥有的规则的最大数量。
每个账户的规则集 AWS	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大规则集数。
每个数据集的规则集数	每个受支持的区域：10 个	是	您可以为数据集创建的规则集的最大数量。
每个 AWS 账户的时间表	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在此 AWS 账户中创建的最大计划数。
每个配方的版本数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以为食谱创建的版本的最大数量。

Amazon Managed Grafana 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Amazon Managed Grafana 具有以下配额。

Name	默认值	可调整	说明
workspaces 数量	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中的此账户下具有的最大 WorkSpaces 数量。
AssociateLicense 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 AssociateLicense 请求数。
CreateWorkspace 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateWorkspace 请求数。
DeleteWorkspace 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteWorkspace 请求数。
DescribeWorkspace 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkspace 请求数。
DescribeWorkspaceAuthentication 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkspaceAuthentication 请求数。
DisassociateLicense 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DisassociateLicense 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListPermissions 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListPermissions 请求数。
ListWorkspaces 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListWorkspaces 请求数。
UpdatePermissions 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdatePermissions 请求数。
UpdateWorkspace 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkspace 请求数。
UpdateWorkspaceAuthentication 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkspaceAuthentication 请求数。

此外，Amazon Managed Grafana 在每个工作空间内都有以下配额

资源	可调整	默认配额
警报 经典警报中每个工作区的规则数量，或 Grafana Alerting 中每个工作区的规则实例数量。	否	每个工作区 100 个。

资源	可调整	默认配额
警报评估超时	否	30 秒。
控制面板	否	每个工作区 2000 个。
数据来源	否	每个工作区 2000 个。
数据来源超时	否	60 秒。
Users	否	已配置 10000 个，每个工作空间并发 500 个。
API 密钥	否	每个工作区 100 个。
服务账户	否	每个工作区 100 个。
服务账户令牌 有效的令牌和过期的令牌都会计入此配额。删除令牌可将其从配额中移除。	否	每个工作区 100 个。
网络访问控制：前缀列表	否	每个工作区 5 个。
网络访问控制：IP 地址范围	否	每个前缀列表 100 个。
网络访问控制：VPC 端点	否	每个工作区 5 个。

AWS Ground Station 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲（斯德哥尔摩）	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Config 限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许的最大配置数量。
最长联系准备时间	每个受支持的区域：7 个	是	安排联系人允许的最长准备时间（以天计）

Name	默认值	可调整	说明
数据流终端节点组限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许的最大数据流端点组数量。
每组限制的数据流终端节点数	每个受支持的区域：20 个	是	每个组允许的最大数据流端点数量
启用的星历限制	每个受支持的区域：30 个	是	每颗卫星启用的客户提供的星历最大数量。
星历验证限制	每个受支持的区域：10 个	是	由客户提供的可同时进行验证的星历的最大数量。
最长联系持续时间	每个受支持的区域：20 个	是	允许的最长联系持续时间（以分钟计）
任务配置文件限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许的最大任务配置文件数量
计划联系人限制	每个受支持的区域：100 个	是	允许的计划联系人的最大数量
计划分钟数限制	每个受支持的区域：1,000 个	是	允许的最大计划分钟数数量

Amazon GuardDuty 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
探测器	每个受支持的区域：1 个	否	您可以为每个区域的每个 AWS 账户创建的最大探测器资源数量。
筛选条件	每个受支持的区域：100 个	否	每个区域每个 AWS 账户保存的最大筛选条件数。
调查发现保留期	每个受支持的区域：90 个	否	保留调查发现的最大天数。结果将在 90 天后删除。
通过邀请的成员账户	每个受支持的区域：5,000 个	否	通过邀请可以与 GuardDuty 管理员账户关联的最大成员账户数量。
通过 Organizati AWS ons	每个受支持的区域：5 万个	否	您当前的 AWS Organizations 成员账户配额显示了您可以通过 Organizations 与管理员关联的默认

Name	默认值	可调整	说明
			最大成员账户数量，包括通过 AWS 邀请添加的成员。通过 Org GuardDuty anization AWS s 添加的成员账户数量不能超过组织中的成员账户总数。
威胁情报集	每个受支持的区域：6 个	否	每个地区每个 AWS 账户可以添加的最大威胁情报集数。
可信 IP 集	每个受支持的区域：1 个	否	您可以为每个区域的每个 AWS 账户添加的最大可信 IP 集数。

AWS Health 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

有关更多信息，请参阅AWS Health 用户指南中的访问 AWS Health API。

服务配额

此服务没有限额。

AWS HealthImaging 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

如果您使用 HTTP 请求来调用 AWS HealthImaging API 操作，则必须根据所调用的操作使用两个不同的终端节点。以下菜单列出了 HTTP 请求的可用服务端点及其支持的操作。

HTTP 请求支持的 API 操作

使用 HTTP 请求，可通过端点访问以下数据存储、导入和标记操作：

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore

- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImportJob
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

使用 HTTP 请求，可通过端点访问以下运行时系统操作：

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet

- DeleteImageSet

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据存储的最大并发 CopyImageSet 请求数	每个受支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个数据存储的最大并发 CopyImageSet 请求数
每个数据存储的最大并发 DeleteImageSet 请求数	每个受支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个数据存储的最大并发 DeleteImageSet 请求数
每个数据存储的最大并发 UpdateImageSetMetadata 请求数	每个受支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个数据存储的最大并发 UpdateImageSetMetadata 请求数
每个数据存储的最大并发导入任务数	ap-southeast-2：20 个 每个其他支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个数据存储的最大并发导入任务数
最大数据存储	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中活动数据存储的最大数量
每个 CopyImageSet 请求 ImageFrames 允许复制的最大数量	每个受支持的区域：1,000 个	是	当前 AWS 区域内每个 CopyImageSet 请求 ImageFrames 允许复制的最大数量
一个 DICOM 导入任务中的最大文件数	每个受支持的区域：5000 个	是	当前 AWS 区域中 DICOM 导入任务中的最大文件数

Name	默认值	可调整	说明
一个 DICOM 导入任务中的最大嵌套文件夹数	每个受支持的区域：1 万个	否	当前 AWS 区域中 DICOM 导入任务中嵌套文件夹的最大数量
接受的最大有效载荷大小限制（以 KB 为单位）UpdateImageSetMetadata	每个支持的区域：10 KB	是	当前 AWS 区域接受的最大有效载荷大小限制（以 KB 为单位）UpdateImageSetMetadata
DICOM 导入作业中所有文件的最大大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：10 GB	否	当前 AWS 区域中 DICOM 导入任务中所有文件的最大大小（以 GB 为单位）
DICOM 导入任务中，每个 DICOM P10 文件的最大大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：4 GB	否	当前区域中 DICOM 导入任务中每个 DICOM P10 文件的最大大小（以 GB 为单位）AWS
ImageSetMetadata 每次导入、复制和复制的最大大小限制（以 MB 为单位）UpdateImageSet	每个受支持的区域：50 MB	是	ImageSetMetadata 每个导入、复制和 UpdateImageSet 当前 AWS 区域的最大大小限制（以 MB 为单位）

AWS HealthLake 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的有效订阅数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大活跃订阅资源数量。
每个数据存储的活跃订阅资源数量	每个受支持的区域：50 个	是	每个数据存储的最大活跃订阅资源数。
SubscriptionTopic 每个账户的活跃人数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大活跃 SubscriptionTopic 资源数。
每个数据存储的活动 SubscriptionTopic 资源数量	每个受支持的区域：50 个	是	每个数据存储的最大活动 SubscriptionTopic 资源数。
医疗记录中的字符数	每个受支持的区域：1 万个	否	DocumentReference 资源类型（POST/PUT 请求）中单个医疗记录中的最大字符数。
并发 StartFHIRExportJob 任务数	每个受支持的区域：1 个	否	最大并发 StartFHIR ExportJob 任务数。
并发 StartFHIRImportJob 任务数	每个受支持的区域：1 个	否	最大并发 StartFHIR ImportJob 任务数。
每个账户的数据存储数量	每个受支持的区域：20 个	是	每个账户的默认最大活动数据存储数量。
a 中的文件数 StartFHIRImportJob	每个受支持的区域：100 万个	是	中的最大文件数 StartFHIRImportJob。
每个捆绑包的资源数量	每个受支持的区域：500 个	否	捆绑包请求中允许的最大资源数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户使用 DELETE 的 CancelFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户每秒可以使用 DELETE 发出的最大 CancelFHIRExportJob 请求数。
每个账户的 CreateFHIRDatastore 请求速率	每个受支持的区域：1 个	否	每账户每分钟可发出的最大 CreateFHIRDatastore 请求数量。
每个账户的 DeleteFHIRDatastore 请求速率	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户每分钟可发出的最大 DeleteFHIRDatastore 请求数量。
每个账户的 DescribeFHIRBulkDeleteJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 DescribeFHIRBulkDeleteJob 请求数。
每个数据存储的 DescribeFHIRBulkDeleteJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个数据存储每秒可以发出的最大 DescribeFHIRBulkDeleteJob 请求数。
每个账户的 DescribeFHIRDatastore 请求速率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可发出的最大 DescribeFHIRDatastore 请求数量。
每个账户的 DescribeFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 DescribeFHIRExportJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户使用 GET 的 DescribeFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以使用 GET 发出的最大 DescribeFHIRExportJob 请求数。
每个账户的 DescribeFHIRImportJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 DescribeFHIRImportJob 请求数。
每个账户的 Discovery 请求速率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每分钟可发出的最大 Discovery 请求数量。
每个账户的 GET 请求速率	每个受支持的区域：6,000 个	是	每个账户每秒可发出的最大 GET 请求数量。
每个数据存储的 GET 请求速率	每个受支持的区域：3,000 个	是	每个数据存储每秒可发出的最大 GET 请求数量。8/21/2023 之前创建的数据存储将限制为每秒 100 个请求。
每个账户的 GetCapabilities 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 GetCapabilities 请求数。
每个数据存储的 GetExportedFile 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个数据存储每秒可以发出的最大 GetExportedFile 请求数。
每个账户的 ListFHIRDatastores 请求速率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可发出的最大 ListFHIRDatastores 请求数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ListFHIRExportJobs 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 ListFHIRExportJobs 请求数。
每个账户的 ListFHIRImportJobs 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 ListFHIRImportJobs 请求数。
每个账户的 ListTagsforResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 ListTagsforResource 请求数。
每个账户的 SearchEverything 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 SearchEverything 请求数。
每个数据存储的 SearchEverything 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个数据存储每秒可以发出的最大 SearchEverything 请求数。
每个账户的 StartFHIRBulkDeleteJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 StartFHIRBulkDeleteJob 请求数。
每个数据存储的 StartFHIRBulkDeleteJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个数据存储每秒可以发出的最大 StartFHIRBulkDeleteJob 请求数。
每个账户的 StartFHIRBulkMemberMatchJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 StartFHIRBulkMemberMatchJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个数据存储的 StartFHIRBulkMemberMatchJob 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	每个数据存储每秒可以发出的最大 StartFHIRBulkMemberMatchJob 请求数。
每个账户的 StartFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 StartFHIRExportJob 请求数。
每个账户使用 GET 的 StartFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户每秒可以使用 GET 发出的最大 StartFHIRExportJob 请求数。
每个账户使用 POST 的 StartFHIRExportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	每个账户每秒可以使用 POST 发出的最大 StartFHIRExportJob 请求数。
每个账户的 StartFHIRImportJob 请求率	每个受支持的区域：25 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 StartFHIRImportJob 请求数。
每个账户的 TagResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。
每个账户的 UntagResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户每秒可以发出的最大 UntagResource 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ValidateResource 请求率	每个支持的区域：2000 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ValidateResource 请求数。 8/21/2023 之前创建的数据存储将限制为每秒 300 个请求。
每个数据存储的 ValidateResource 请求率	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个数据存储每秒可以发出的最大 ValidateResource 请求数。 8/21/2023 之前创建的数据存储将限制为每秒 300 个请求。
每个账户的 WRITE 请求速率	每个受支持的区域：6000 个	是	每个账户每秒可发出的最大 CREATE|UPDATE|DELETE 请求数量。
每个数据存储的 WRITE 请求速率	每个受支持的区域：3000 个	是	每个数据存储每秒可发出的最大 CREATE|UPDATE|DELETE 请求数量。 8/21/2023 之前创建的数据存储将限制为每秒 300 个请求。
每个账户使用 GET 的搜索请求速率	每个受支持的区域：200 个	是	每个账户每秒可发出的使用 GET 的最大搜索请求数量。
每个数据存储使用 GET 的搜索请求速率	每个受支持的区域：100 个	是	每个数据存储每秒可发出的使用 GET 的最大搜索请求数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户使用 POST 的搜索请求速率	每个受支持的区域：200 个	是	每个账户每秒可发出的使用 POST 的最大搜索请求数量。
每个数据存储使用 POST 的搜索请求速率	每个受支持的区域：100 个	是	每个数据存储每秒可发出的使用 POST 的最大搜索请求数量。
单个导入文件的大小	每个受支持的区域：50 GB	否	包含在中的单个文件的最大大小（以 GB 为单位）StartFHIRImportJob。
每个数据存储库排队的异步捆绑包事务总数	每个受支持的区域：500 个	是	在任何给定时间，每个数据存储区排队的异步捆绑包事务的最大数量。
每个数据存储的排队批量导出作业总数	每个受支持的区域：25 个	是	每个数据存储在任何给定时间的最大排队批量导出作业数量。
每个数据存储的排队批量导入作业总数	每个受支持的区域：25 个	是	每个数据存储在任何给定时间的最大排队批量导入作业数量。
总导入任务大小	每个支持的区域：5,000 千兆字节	是	导入任务中包含的所有文件的最大大小（以 GB 为单位）。

AWS 的服务配额和终端节点 HealthOmics

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

HealthOmics 为存储、分析和工作流服务提供单独的 API 端点。《HealthOmics 用户指南》中的 API 配额部分提供了每项服务的 API 操作列表。API 端点使用以下服务代码：

服务	服务代码
HealthOmics 工作流程	工作流程
HealthOmics 存储	storage
HealthOmics 分析	分析

生成的 API 端点具有以下结构：

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

对于支持 FIPS API 端点的区域，FIPS 端点具有以下结构：

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

下表列出了提供该 HealthOmics 服务的区域的 API 终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	工作流：workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com 存储：storage-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		分析：analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS 工作流：workflows-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com 存储：storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com 分析：analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	工作流：workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com 存储：storage-omics.us-west-2.amazonaws.com 分析：analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS 工作流：workflows-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com 存储：storage-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com 分析：analytics-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	工作流：workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com 存储：storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com 分析：analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	工作流：workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com 存储：storage-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com 分析：analytics-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	工作流：workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com 存储：storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com 分析：analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	工作流：workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com 存储：storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com 分析：analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	工作流：workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com 存储：storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com 分析：analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	工作流：workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com 存储：storage-omics.il-central-1.amazonaws.com 分析：analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

的配额 AWS HealthOmics

您的 AWS 账户最初包含每个地区的 HealthOmics 服务默认配额。您可以请求增加某些配额，但其他一些配额无法增加。

要查看配额，请打开服务配额控制台。在导航窗格中，选择 AWS 服务，然后选择 HealthOmics。

要请求提高配额，请参阅《Service Quotas 用户指南》中的请求提高配额。如果限额在服务限额中尚不可用，请使用提高限制表格。

下表显示了每个 HealthOmics 配额的默认值。

Name	默认值	可调整	说明
分析：最大注释存储数量	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中注释存储的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
分析：最大并发变体或注释存储导入作业数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域的最大并发导入任务数
分析：每个变体存储导入作业的最大文件数	每个受支持的区域：1,000 个	是	当前 AWS 区域中每个变体导入任务的最大文件数
分析：每个注释存储的最大份额	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中每个注释存储区的最大共享数
分析：每个变体存储的最大份额	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域内每个变体商店的最大股票数量
分析：变体导入作业中每个文件的最大大小	每个受支持的区域：20 GB	是	当前 AWS 区域变体导入任务中一个文件的最大大小
分析：注释导入作业中每个文件的最大大小	每个受支持的区域：20 GB	是	当前 AWS 区域注释导入任务中一个文件的最大大小
分析：最大变体存储数量	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中变体商店的最大数量
分析：每个注释存储的最大版本数量	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中每个注释存储区的最大版本数
配置-最大配置	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域的最大配置数。
存储：最大并发读取集激活作业数量	每个受支持的区域：25 个	是	当前 AWS 区域中并发读集激活任务的最大数量
存储：最大并发序列和参考存储导出作业数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域中序列或参考存储中并发导出任务的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
存储：最大并发序列或参考存储导出作业数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域中序列或参考存储的最大并发导入任务数
存储：每个序列存储的最大读取集数量	每个受支持的区域：100 万个	是	当前 AWS 区域中序列存储的最大读取集数
存储：每个参考存储的最大参考数量	每个受支持的区域：50 个	是	当前 AWS 区域参考文献库中的最大参考文献数量
存储：最大序列存储数量	每个受支持的区域：20 个	是	当前 AWS 区域中序列存储的最大数量
工作流：活动 GPU 的最大数量	每个受支持的区域：12 个	是	当前 AWS 区域中并发活动 GPU 的最大数量。在 us-est-1 和 us-west-2 中，不超过 500 的配额增加请求会自动获批。
工作流：使用动态运行存储的最大并发活动运行数	每个受支持的区域：50 个	是	当前 AWS 区域中使用动态运行存储的最大活动运行次数。不超过 200 的配额增加请求会自动获批。
工作流：使用静态运行存储的最大并发活动运行数	每个受支持的区域：10 个	是	当前 AWS 区域中使用静态运行存储的最大活动运行次数。不超过 50 的配额增加请求会自动获批。
工作流：每次运行的最大并发任务数量	每个受支持的区域：25 个	是	当前 AWS 区域中每次运行的最大并发任务数。在 us-est-1 和 us-west-2 中，不超过 100 的配额增加请求会自动获批。

Name	默认值	可调整	说明
工作流：最大运行时间	每个支持的区域：604,800 秒	是	当前 AWS 区域的最大工作流程运行时长。
工作流：最大运行数（活动或非活动）	每个受支持的区域：10 万个	是	当前 AWS 区域的最大运行次数（活动或非活动）。
工作流：每个工作流程的最大份额	每个受支持的区域：100 个	是	当前 AWS 区域中每个工作流程的最大共享数
工作流：每次运行的最大静态运行存储容量	每个支持的区域：9,600	是	当前区域中每次运行的最大静态运行存储容量（以 GiB 为单位）。 AWS 在 us-est-1 和 us-west-2 中，不超过 50000 的配额增加请求会自动获批。
工作流：最大工作流程数	每个受支持的区域：1,000 个	是	当前 AWS 区域的最大工作流数量。
工作流程-操作的每秒事务数 (TPS) StartRun	每个受支持的区域：5 个	是	当前 AWS 区域中该 StartRun 操作的最大每秒事务数 (TPS)。值不超过 10 的配额增加请求将自动获得批准。

有关 API 操作配额的信息，请参阅《HealthOmics 用户指南》中的配额。

AWS Identity and Access Management 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个用户的访问密钥数	每个受支持的区域：2 个	否	您可以为 IAM 用户创建的最大访问密钥数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户中的客户托管式策略数	每个受支持的区域：1,500 个	是	您可以在此账户中创建的最大客户管理型策略数量。
每个账户的组数	每个受支持的区域：300 个	是	您可以在此账户中创建的最大 IAM 组数量。
每个用户的 IAM 组数	每个受支持的区域：10 个	否	您可以向其中添加 IAM 用户的最大 IAM 组数量。
每个 IAM SAML 提供商对象的身份提供商数	每个受支持的区域：10 个	否	您可以添加到 IAM SAML 提供商对象的最大身份提供商数量 (IdPs)。
每个账户的实例配置文件数：	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在此账户中创建的最大实例配置文件数量。
每个 SAML 提供商的键数	每个受支持的区域：10 个	否	您可以向 SAML 提供程序分配的最大密钥数量。
每个用户的 MFA 设备数	每个受支持的区域：8 个	否	您可以为 IAM 用户配置的最大 MFA 设备数量。
每个组的托管式策略数	每个受支持的区域：10 个	否	可以附加到 IAM 组的最大 IAM 托管策略数量。
每个角色的托管式策略数	每个受支持的区域：10 个	是	可以附加到 IAM 角色的最大 IAM 托管策略数量。
每个用户的托管式策略数	每个受支持的区域：10 个	是	可以附加到 IAM 用户的最大 IAM 托管策略数量。
托管式策略长度	每个受支持的区域：6144 个	否	IAM 托管策略中的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
OpenId 按账户连接提供商	每个受支持的区域：100 个	是	一个 AWS 账户允许使用的 OpenID 连接器的最大数量。
角色信任策略长度	每个受支持的区域：2048 个	是	IAM 角色信任策略中的最大字符数量。
每个账户的角色数：	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在此账户中创建的最大 IAM 角色数量。
每个账户的 SAML 提供商数	每个受支持的区域：100 个	否	您可以在此账户中创建的最大 SAML 提供程序数量。
每个用户的 SSH 公有密钥数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以向 IAM 用户分配的最大 SSH 公钥数量。
每个账户的服务器证书数：	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在此账户中存储的最大服务器证书数量。
每个用户的签名证书数	每个受支持的区域：2 个	否	您可以为 IAM 用户上传的最大签名证书数量。
每个角色的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	您可以向 IAM 角色分配的最大标签数量。
每个用户的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	您可以向 IAM 用户分配的最大标签数量。
每个账户的用户数：	每个受支持的区域：5,000 个	否	您可以为您的 AWS 账户创建的最大 IAM 用户数。

Name	默认值	可调整	说明
每个托管式策略的版本数	每个受支持的区域：5 个	否	在必须覆盖现有版本之前，您可以保存到此账户中 IAM 托管策略的最大版本数量。

有关 IAM 配额的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM 和 AWS STS 配额。

IAM Access Analyzer 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个分析器每小时的访问预览次数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个分析器每小时的访问预览的最大数量。
账户级别分析器	每个受支持的区域：1 个	否	每个区域每个账户可以为每种分析器类型创建的最大 AWS 账户级别分析器数量。
每个分析器的归档规则数	每个受支持的区域：100 个	是	每个分析器的存档规则的最大数量。
CloudTrail 每次生成策略都会处理的日志文件	每个受支持的区域：10 万个	否	每次生成策略可以处理的最大 CloudTrail 日志文件数。

Name	默认值	可调整	说明
并发策略生成器	每个受支持的区域：1 个	否	并发策略生成的最大数量。
组织级别分析器	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个 AWS 账户可以为每种分析器类型创建的最大组织级别分析器数量。
策略生成 CloudTrail 数据大小	每个受支持的区域：25 GB	否	每次生成策略的最大 CloudTrail 数据量。
策略生成 CloudTrail 时间范围	每个受支持的区域：90 个	否	生成策略 CloudTrail 时可以选择的最大时间范围（以天为单位）。
每天生成策略	af-south-1：5 个 ap-east-1：5 个 ap-south-2：5 ap-southeast-3：5 个 ap-southeast-4:5 ca-west-1:5 eu-central-2：5 eu-south-1：5 个 eu-south-2：5 每个其他支持的区域：50 个	否	每天策略生成的最大数量。

AWS IAM Identity Center 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

IAM Identity Center

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Identity Store

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		identitystore-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

IAM 身份中心 OpenID Connect (OIDC)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	oidc.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oidc.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	oidc.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	oidc.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	oidc.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	oidc.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	oidc.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	oidc.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	oidc.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	oidc.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	oidc.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	oidc.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	oidc.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	oidc.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	oidc.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	oidc.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	oidc.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	oidc.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	oidc.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	oidc.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	oidc.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	oidc.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	oidc.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	oidc.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	oidc.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	oidc.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	oidc.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	oidc.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	oidc.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	oidc.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	oidc.il-central-1.amazonaws.com oidc.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	oidc.mx-central-1.amazonaws.com oidc.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	oidc.me-south-1.amazonaws.com oidc.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	oidc.me-central-1.amazonaws.com oidc.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	oidc.sa-east-1.amazonaws.com oidc.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	oidc.us-gov-east-1.amazonaws.com oidc.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	oidc.us-gov-west-1.amazonaws.com oidc.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
服务提供商 SAML 2.0 证书的文件大小（采用 PEM 格式）	每个受支持的区域：2 KB	否	服务提供商 SAML 2.0 证书的最大文件大小（采用 PEM 格式）（以 KB 为单位）。
IAM Identity Center 中支持的组数	每个受支持的区域：10 万个	是	IAM Identity Center 中支持的最大组数。
IAM Identity Center 中允许的权限集合数	每个支持的区域：3500 个	是	IAM Identity Center 中的默认权限集数。
每个 AWS 账户允许的权限集数量	每个受支持的区域：500 个	是	每个 AWS 账户允许的默认权限集数量。
IAM Identity Center 中支持的用户数	每个受支持的区域：20 万个	是	IAM Identity Center 中支持的默认用户数。
可以配置的 AWS 账户或应用程序总数	每个受支持的区域：3000 个	是	可以配置的默认 AWS 账户或应用程序总数（总和）。例如，您可能配置了 2750 个帐户和 250 个应用程序，总共有 3000 个帐户和应用程序。
每个 AWS 账户可以分配给一个权限集或一个应用程序的组总数	每个受支持的区域：100 个	否	可以分配给每个 AWS 账户的权限集或分配给一个应用程序的组总数。
IAM 身份中心的区域总数	每个受支持的区域：3 个	是	可以启用 IAM Identity Center 的区域总数，包括主区域。

有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 AWS IAM Identity Center 配额。

AWS Identity and Access Management 角色随处可见终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

资源	说明	默认 值	可调整
信任锚请求的组合速率	ListTrustAnchors、、、、 CreateTrustAnchor GetTrustAnchor UpdateTrustAnchor DeleteTrustAnchor EnableTrustAnchor、和 DisableTrustAnchor 请求的每秒最大交易量。	每秒 1 个	是

资源	说明	默认 值	可调整
配置文件请求的组合速率	ListProfiles、、、、CreateProfile GetProfile UpdateProfile DeleteProfile EnableProfile、和 DisableProfile 请求的每秒最大交易量。	每秒 1 个	是
主题请求的组合速率	ListSubjects 和 GetSubject 请求总和的每秒最大事务数。	每秒 1 个	是
标记请求的组合速率	TagResource、UntagResource和 ListTagsForResource 请求的每秒最大事务数。	每秒 1 个	是
CRL 请求的组合速率	ListCrls、、、、GetCrl ImportCrl UpdateCrl DeleteCrl EnableCrl、和 DisableCrl 请求的每秒最大交易量。	每秒 1 个	是
CreateSession 请求率	每秒 CreateSession 请求的最大交易量。	每秒 10 个	是
信任锚	您可在账户内创建的最大信任锚数量。	50	可以
配置文件	您可在账户内创建的最大配置文件数量。	250	是

资源	说明	默认 值	可调整
每个信任锚的 CRL	您可在账户内为每个信任锚创建的最大证书吊销列表 (CRL) 数量。	2	否
每个信任锚的证书	您可在账户内为每个信任锚创建的最大证书数量。	2	否

有关更多信息，请参阅《IAM Roles Anywhere 用户指南》中的 IAM Roles Anywhere 配额。

AWS Systems Manager 事件管理器端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Incident Manager 事件

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Incident Manager 联系人

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Incident Manager 事件

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetIncidentFindings 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 BatchGetIncidentFindings 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateReplicationSet 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateReplicationSet 请求数。
CreateResponsePlan 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateResponsePlan 请求数。
CreateTimelineEvent 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateTimelineEvent 请求数。
DeleteIncidentRecord 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteIncidentRecord 请求数。
DeleteReplicationSet 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteReplicationSet 请求数。
DeleteResourcePolicy 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteResourcePolicy 请求数。
DeleteResponsePlan 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteResponsePlan 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteTimelineEvent 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteTimelineEvent 请求数。
GetIncidentRecord 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetIncidentRecord 请求数。
GetReplicationSet 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetReplicationSet 请求数。
GetResourcePolicies 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetResourcePolicies 请求数。
GetResponsePlan 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetResponsePlan 请求数。
GetTimelineEvent 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 30 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetTimelineEvent 请求数。
每个响应计划每月的事件数	每个受支持的区域：200 个	否	每月每个响应计划的最大事件数量。

Name	默认值	可调整	说明
ListIncidentFindings 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListIncidentFindings 请求数。
ListIncidentRecords 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListIncidentRecords 请求数。
ListRelatedItems 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListRelatedItems 请求数。
ListReplicationSets 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListReplicationSets 请求数。
ListResponsePlans 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListResponsePlans 请求数。
ListTagsForResource 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListTagsForResource 请求数。
ListTimelineEvents 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 30 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListTimelineEvents 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
PutResourcePolicy 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 PutResourcePolicy 请求数。
每个复制集的区域	每个受支持的区域：3 个	否	此账户中每个复制集的最大区域数量。
每个事件的相关项目	每个受支持的区域：50 个	否	每个事件的最大相关项目数量。
每个账户的复制集	每个受支持的区域：1 个	否	此账户中的最大复制集数量。
StartIncident 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 StartIncident 请求数。
TagResource 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 TagResource 请求数。
每个事件的时间表事件	每个受支持的区域：1000 个	否	每个事件的最大时间线事件数量。
UntagResource 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UntagResource 请求数。
UpdateDeletionProtection 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateDeletionProtection 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateIncidentRecord 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateIncidentRecord 请求数。
UpdateRelatedItems 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateRelatedItems 请求数。
UpdateReplicationSet 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateReplicationSet 请求数。
UpdateResponsePlan 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateResponsePlan 请求数。
UpdateTimelineEvent 每秒请求数	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateTimelineEvent 请求数。

Incident Manager 联系人

Name	默认值	可调整	说明
AcceptPage API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 AcceptPage 请求数。
所有其他操作 API 节流配额	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域中，您可以在此账户下发送的每秒最大所有其他操作请求数量。
每个阶段的联系通道	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，此账户下每个计划阶段的最大联系通道数量。
每个账户的联系人数	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域中，此账户下的最大联系人数量。
每次轮换的联系人数	每个受支持的区域：30 个	否	单次轮换的最大联系人数。
DescribeEngagement API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DescribeEngagement 请求数。
DescribePage API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 DescribePage 请求数。
电子邮件参与节流配额	每个受支持的区域：0.05 个	否	在当前区域中，服务可以在此账户下发送的每秒每个联系人最大电子邮件参与数量

Name	默认值	可调整	说明
GetContact API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetContact 请求数。
ListEngagements API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListEngagements 请求数。
ListPageReceipts API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListPageReceipts 请求数。
ListPagesByContact API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListPagesByContact 请求数。
ListPagesByEngagement API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListPagesByEngagement 请求数。
Non-mutating SSMContacts-related API 限制配额	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发送的最大非变异 SSMContacts-related API 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
Non-mutating 与轮换相关的 API 限制配额	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在当前区域中的此账户下每秒发送的非更改旋转相关的 API 请求数。单独应用于 GetRotation、 GetRotationOverride、 ListPreviewRotationShifts、 ListRotationOverrides ListPreviewRotationShifts、和 ListRotationShiftsActivity 命令。
每个账户的轮换数	每个受支持的区域：500 个	是	在当前区域内的此账户中的最大轮换数。
每个计划的轮换数	每个受支持的区域：8 个	否	单个计划中的最大轮换数。
短信参与节流配额	每个受支持的区域：0.05 个	否	在当前区域中，服务可以在此账户下发送的每秒每个联系人最大短信参与数量
每个计划的阶段	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中，此账户下每个计划的最大阶段数量。
StartEngagement API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 StartEngagement 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
StopEngagement API 限制配额	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域内，您可以通过此账户每秒发送的最大 StopEngagement 请求数。
语音参与节流配额	每个受支持的区域：0.01 个	否	在当前区域中，服务可以在此账户下发送的每秒每个联系人最大语音参与数量

API 节流配额的单位是“请求/秒”。

Amazon Inspector 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Inspector

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	inspector2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Inspector 扫描

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	inspector-scan.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
禁止规则数量	每个受支持的区域：500 个	否	每个账户允许的最大禁止规则数。

有关更多信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的 Amazon Inspector 配额。

Amazon Inspector Classic 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
评估目标	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域的每个账户在任何给定时间可拥有的评估目标的最大数量。
评估模板	每个受支持的区域：500 个	是	您在任何给定时间可在每个区域的每个账户中拥有的评估模板的最大数量。
评估运行数	每个受支持的区域：5 万个	是	可为每个区域的每个账户创建的评估运行的最大数量。您可同时启动多个评估运行，前提是用于这些运行的评估目标不包含重叠的 EC2 实例。
正在运行的评估中的实例数	每个受支持的区域：500 个	是	每区域每账户可以跨所有运行中的评估包含的最大 EC2 实例数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的 Amazon Inspector Classic 限额。

AWS IoT Core 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

以下各节描述了的服务终端节点 AWS IoT Core。

> **Note**
>
> 您可以使用这些端点在 AWS IoT API 参考中执行操作。以下各节中的终端节点与设备端点不同，后者为设备提供 MQTT publish/subscribe 接口和 API 操作的子集。有关设备使用的数据、凭证访问和任务管理终端节点的更多信息，请参阅 AWS IoT 设备终端节点。
> 有关连接和使用 AWS IoT 端点的信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》 AWS IoT中的将设备连接到。

主题

- AWS IoT Core -控制平面端点
- AWS IoT Core -数据平面端点
- AWS IoT Core -凭证提供商端点
- AWS IoT FIPS 端点

AWS IoT Core -控制平面端点

下表包含控制平面操作的 AWS 区域 AWS IoT Core特定端点。有关控制平面端点支持的操作的信息，请参阅 AWS IoT API 参考中的AWS IoT 操作。 AWS IoT Core

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core -数据平面端点

AWS IoT Core-数据平面端点特定于每个 AWS 账户 和 AWS 区域。要查找 AWS 账户 和的数据平面端点 AWS 区域，请使用此处显示的 describe-endpointCLI 命令或 `DescribeEndpoint`REST API。AWS IoT Core

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

此命令采用以下格式返回数据面板 API 端点：

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

有关 AWS IoT Core数据面板端点支持的操作的信息，请参阅 AWS IoT API 参考中的 AWS IoT 数据面板操作。

下表包含每个 AWS 账户 AWS 区域 AWS IoT Core 支持的特定端点的通用表示形式。在端点列中，来自您账户特定端点的 *account-specific-prefix* 将替换通用端点表示形式中显示的 data。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	data-ats.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	data-ats.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Core -凭证提供商端点

> **Note**
>
> 如果您是 AWS IoT Core 凭证提供商的现有用户，并且您的终端节点是之前创建的，则默认情况下，该终端节点可能仅支持 IPv4 地址。要获得凭证提供程序端点的双堆栈支持（同时支持 IPv4 和 IPv6 连接），请联系 AWS Support。
> 默认情况下，新的凭证提供程序端点同时支持 IPv4 和 IPv6（双堆栈）。
> 要了解您的端点当前是否支持 IPv6，可以运行以下命令：
>
> - 对于 Linux：`dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
> - 对于 Windows：`nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
>
> 如果此命令未返回任何结果，则说明您的端点当前不支持 IPv6。

AWS IoT Core 凭证提供程序端点特定于每个 AWS 账户 和。 AWS 区域要查找您的 AWS 账户 和的凭证提供程序端点 AWS 区域，请使用此处显示的 describe-endpointCLI 命令或 `DescribeEndpoint`REST API。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

此命令采用以下格式返回您的凭证提供程序 API 端点：

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

下表包含每个 AWS 账户 AWS 区域 AWS IoT Core 支持的特定端点的通用表示形式。在端点列中，来自您账户特定端点的 *account-specific-prefix* 将替换通用端点表示形式中显示的 prefix。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	*prefix*.credentials iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	*prefix*.credentials iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	*prefix*.credentials iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	*prefix*.credentials iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	*prefix*.credentials iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	*prefix*.credentials iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	*prefix*.credentials iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	*prefix*.credentials iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	*prefix*.credentials iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	*prefix*.credentials iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	*prefix*.credentials iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	*prefix*.credentials iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	*prefix*.credentials iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	*prefix*.credentials iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	*prefix*.credentials iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	*prefix*.credentials iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	*prefix*.credentials iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	*prefix*.credentials iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	*prefix*.credentials iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	*prefix*.credentials iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	*prefix*.credentials iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS 端点

AWS IoT 提供支持联邦信息处理标准 (FIPS) 140 -2 的端点。选择适当的符合 FIPS 标准的终端节点，以便按服务从 FIPS 终端节点访问您 AWS 所在地区的 AWS IoT 功能。有关提供的 FIPS 终端节点的更多信息 AWS IoT，请参阅连接到 AWS IoT FIPS 终端节点。

服务配额

内容

- AWS IoT Core 事物资源限制和配额
- AWS IoT Core 事物组资源限制和配额
- AWS IoT Core 批量物品注册限制和配额
- AWS IoT Core 账单组限制
- AWS IoT Core 规则引擎限制和配额
- AWS IoT Core API 限流限制
- AWS IoT Core Device Shadow 服务限制和配额
- AWS IoT Core 舰队配置限制和配额
- AWS IoT Core 消息代理和协议限制和配额
- AWS IoT Core 凭证提供商的限制和配额
- AWS IoT Core 安全和身份限制和配额
- MQTT-based 文件传送
- AWS IoT Core Device Advisor 限制和配额

> **Note**
>
> 有关 AWS IoT Core 设备定位功能的限制和配额，请参阅AWS IoT Core 设备定位服务配额。

AWS IoT Core 事物资源限制和配额

AWS IoT Core 事物限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum number of propagating attributes	您可以添加的传播属性的最大数量。创建或更新事物类型时，您可以向已发布的 MQTT 5 消息添加传播属性。传播属性是一个键值对，用于描述 IoT 资源的各方面。	20	否
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	具有事物类型的事物的最大属性数量。事物类型是可选项，使用它们可以更容易地发现事物。具有事物类型的事物最多可以具有 50 个属性。	50	是
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	没有事物类型的事物的最大事物属性数量。未设置事物类型的事物最多可以具有三个属性。	3	否
	事物名称的最大大小，即 128 字节的 UTF-8 编码字符。	128B	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum thing name size			
Number of thing types that can be associated with a thing	与某个物联网对象关联的物联网对象类型数，可以是零或一。事物类型是可选项，使用它们可以更容易地搜索事物。	1	否
Size of thing attributes per thing	每个事物的事物属性大小，即 47KB。事物属性是可选的名称/值对，用于存储有关事物的信息，这使得它们更易于搜索事物。	47 KB	是

> **Note**
>
> 事物类型
>
> 可以在中定义的事物类型的数量 AWS 账户 不受限制。事物类型允许您存储与相同事物类型关联的所有事物通用的描述和配置信息。

AWS IoT Core 事物组资源限制和配额

AWS IoT Core 事物组限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum depth of a thing group hierarchy	事物组层次结构的最大深度。当您构建组层次结构时，附加到父组的策略将由其子组和该组及其子组中	7	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
	的所有事物继承。这可以让管理大量内容的权限变得更加容易。		
Maximum number of attributes associated with a thing group	与事物组关联的属性的最大数目。属性是您可用于存储与组相关的信息的名称/值对。您可以添加、删除或更新组的属性。	50	不可以
Maximum number of direct child groups	在事物组层次结构中，事物组可以拥有的最大直接子组数。	100	否
Maximum number of dynamic groups	动态组的最大数量。	100	否
Maximum number of thing groups a thing can belong to	一个事物最多可添加至 10 个事物组。但是，您无法将事物添加到相同层次结构的多个组中。这意味着不能将事物添加到共享共同父级的两个组中。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	事物组属性名称的最大大小（以字符为单位）。	128	否
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	事物组属性值的最大大小（以字符为单位）。	800	否
Maximum thing group name size	事物组名称的最大大小。	128B	否

> **Note**
>
> 事物组分配
>
> 可以分配给一个事物组的事物的最大数量不受限制。

AWS IoT Core 批量物品注册限制和配额

AWS IoT Core 批量物品登记

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
	对于任何给定任务 AWS 账户，一次只能运行一个批量注册任务。	1	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Allowed registration tasks			
Data retention policy	批处理注册任务（可能是长久的）完成后，与批量事物注册相关的数据将在 30 天后被永久删除。	2592000 秒	否
Maximum line length	Amazon S3 输入 JSON 文件中每一行的长度不能超过 256K。	256000	否
Registration task termination	任何待处理或未完成的批量注册任务都将在 30 天后终止。	2592000 秒	否

有关用于批量注册的 JSON 文件的更多信息，请参阅 Amazon S3 输入 JSON 文件。

AWS IoT Core 账单组限制

- 一个事物只能属于一个账单组。
- 与事物组不同，账单组无法组织成层次结构。
- 要出于标记或记账目的而注册使用率，设备必须：
  - 注册为事物 AWS IoT Core.
  - 仅 AWS IoT Core 使用 MQTT 与通信。
  - 仅 AWS IoT Core 使用其事物名称作为客户端 ID 进行身份验证。
  - 使用 X.509 证书或 Amazon Cognito 身份进行身份验证。

  有关更多信息，请参阅使用 AWS IoT、身份验证和设备配置管理设备。您可以使用 AttachThingPrincipalAPI 操作将证书或其他凭据附加到事物。

- 每个 AWS 账户的最大账单组数为 20,000。

AWS IoT Core 规则引擎限制和配额

本节介绍 AWS IoT Core 规则引擎的限制和配额。

AWS IoT Core 规则引擎

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Maximum number of actions per rule	规则的操作属性的最大条目数。	10	10	否
Maximum number of rules per AWS account	可在单个 AWS 账户定义的最大规则数量。	1000	1000	是
Rule evaluations per second per AWS account	每个 AWS 账户每秒可评估的最大规则数。此配额包括来自入站基本摄取消息的规则评估。	20000	2000	是
Rule payload size	规则有效载荷的最大大小。规则负载包括规则 SQL、操作定义、错误操作定义、规则 SQL	128KB	128KB	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
	版本以及使用 UTF-8 字符编码以 JSON 编码的描述。如果规则有效载荷超过最大大小，则将拒绝创建或修改规则。			

* 选择 AWS 区域：欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）AWS GovCloud、US-East（ ）、US-West（ ）AWS GovCloud、美国西部（加利福尼亚北部）、加拿大（中部）、中国（宁夏）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（西班牙）

AWS IoT Core 规则引擎 HTTP 操作限制和配额

AWS IoT Core HTTP 操作

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	主题规则 HTTP 操作的终端节点 URL 的最大长度。	2KB	否
HTTP Action: Maximum number of headers per action	每个 HTTP 操作的最大标头数。指定要包含在 HTTP 请求中的标头列表时，必须包含标头键和标头值。要了解更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/	100	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
	developerguide/https-rule-action.html.。		
HTTP Action: Maximum size of a header key	主题规则 HTTP 操作的标头键的最大大小。HTTP 请求的标头文件包括此标头键和标头值。	256B	否
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	每个主题规则 HTTPS 操作 AWS 账户 的主题规则目标的最大数量。您必须先确认并启用 HTTPS 端点，然后规则引擎才能使用它们。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html.。	1000	否
HTTP Action: Request timeout	主题规则 HTTP 操作的请求超时。 AWS IoT 规则引擎会重试 HTTPS 操作，直到完成请求的总时间超过超时配额。	3000 毫秒	否

资源	值	可调整
用于 HTTP 操作的 TCP 端口	443、8443	否

AWS IoT Core 规则引擎 Apache Kafka 操作限制和配额

资源	限制
Bootstrap 服务器端口	9000-9100
Kerberos 键分配中心（KDC）	88

AWS IoT Core 规则引擎 VPC 操作限制和配额

资源	限额
VPC 目标的最大数量	每区域每账户 5 个

AWS IoT Core API 限流限制

下表描述了每个 AWS IoT Core API 操作每秒可以进行的最大事务数 (TPS)。

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
AcceptCertificateTransfer API TPS	可以为 AcceptCertificateTransfer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
AddThingToBillingGroup API TPS	可以为 AddThingToBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	60	60	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
AddThingToThingGroup API TPS	可以为 AddThingToThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	60	是
AttachPolicy API TPS	可以为 AttachPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
AttachPrincipalPolicy API TPS	可以为 AttachPrincipalPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
AttachThingPrincipal API TPS	可以为 AttachThingPrincipal API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
CancelCertificateTransfer API TPS	可以为 CancelCertificateTransfer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ClearDefaultAuthorizer API TPS	可以为 ClearDefaultAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
CreateAuthorizer API TPS	可以为 CreateAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
CreateBillingGroup API TPS	可以为 CreateBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	25	是
CreateCertificateFromCsr API TPS	可以为 CreateCertificateFromCsr API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
CreateCertificateProvider API TPS	可以为 CreateCertificateProvider API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否
CreateDomainConfiguration API TPS	可以为 CreateDomainConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
CreateDynamicThingGroup API TPS	可以为 CreateDynamicThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	是
CreateKeysAndCertificate API TPS	可以为 CreateKeysAndCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
CreatePolicy API TPS	可以为 CreatePolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
CreatePolicyVersion API TPS	可以为 CreatePolicyVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
CreateProvisioningClaim API TPS	可以为 CreateProvisioningClaim API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
CreateProvisioningTemplate API TPS	可以为 CreateProvisioningTemplate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	可以为 CreateProvisioningTemplateVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
CreateRoleAlias API TPS	可以为 CreateRoleAlias API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
CreateThing API TPS	可以为 CreateThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
CreateThingGroup API TPS	可以为 CreateThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	25	是
CreateThingType API TPS	可以为 CreateThingType API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
CreateTopicRule API TPS	可以为 CreateTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否
CreateTopicRuleDestination API TPS	可以为 CreateTopicRuleDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否
DeleteAuthorizer API TPS	可以为 DeleteAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DeleteBillingGroup API TPS	可以为 DeleteBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
DeleteCACertificate API TPS	DeleteCACertificate API 每秒可处理的最大事务数（TPS）。	10	10	是
DeleteCertificate API TPS	可以为 DeleteCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DeleteCertificateProvider API TPS	可以为 DeleteCertificateProvider API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否
DeleteDomainConfiguration API TPS	可以为 DeleteDomainConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DeleteDynamicThingGroup API TPS	可以为 DeleteDynamicThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	是
DeletePolicy API TPS	可以为 DeletePolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DeletePolicyVersion API TPS	可以为 DeletePolicyVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DeleteProvisioningTemplate API TPS	可以为 DeleteProvisioning Template API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	可以为 DeleteProvisioning TemplateVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DeleteRegistrationCode API TPS	可以为 DeleteRegistrationCode API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DeleteRoleAlias API TPS	可以为 DeleteRoleAlias API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DeleteThing API TPS	可以为 DeleteThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DeleteThingGroup API TPS	可以为 DeleteThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
DeleteThingType API TPS	可以为 DeleteThingType API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
DeleteTopicRule API TPS	可以为 DeleteTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	20	5	否
DeleteTopicRuleDestination API TPS	可以为 DeleteTopicRuleDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否
DeleteV2LoggingLevel API TPS	可以为 DeleteV2LoggingLevel API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
DeprecateThingType API TPS	可以为 DeprecateThingType API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DescribeAuthorizer API TPS	可以为 DescribeAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeBillingGroup API TPS	可以为 DescribeBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	100	是
DescribeCACertificate API TPS	DescribeCACertificate API 每秒可处理的最大事务数（TPS）。	10	10	是
DescribeCertificate API TPS	可以为 DescribeCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeCertificateProvider API TPS	可以为 DescribeCertificateProvider API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	可以为 DescribeDefaultAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeDomainConfiguration API TPS	可以为 DescribeDomainConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	可以为 DescribeEncryptionConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DescribeEndpoint API TPS	可以为 DescribeEndpoint API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
DescribeEventConfigurations API TPS	可以为 DescribeEventConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DescribeProvisioningTemplate API TPS	可以为 DescribeProvisioningTemplate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	可以为 DescribeProvisioningTemplateVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeRoleAlias API TPS	可以为 DescribeRoleAlias API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeThing API TPS	可以为 DescribeThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	350	350	是
DescribeThingGroup API TPS	可以为 DescribeThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	100	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
DescribeThingRegistrationTask API TPS	可以为 DescribeThingRegistrationTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
DescribeThingType API TPS	可以为 DescribeThingType API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
DetachPolicy API TPS	可以为 DetachPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
DetachPrincipalPolicy API TPS	可以为 DetachPrincipalPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
DetachThingPrincipal API TPS	可以为 DetachThingPrincipal API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
DisableTopicRule API TPS	可以为 DisableTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
EnableTopicRule API TPS	可以为 EnableTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否
GetEffectivePolicies API TPS	可以为 GetEffectivePolicies API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否
GetLoggingOptions API TPS	可以为 GetLoggingOptions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
GetPolicy API TPS	可以为 GetPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
GetPolicyVersion API TPS	可以为 GetPolicyVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
GetRegistrationCode API TPS	可以为 GetRegistrationCode API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
GetRetainedMessage API TPS	每秒可以为 GetRetainedMessage API 进行的最大交易数。	500	50	是
GetTopicRule API TPS	可以为 GetTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	200	20	否
GetTopicRuleDestination API TPS	可以为 GetTopicRuleDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	50	5	否
GetV2LoggingOptions API TPS	可以为 GetV2LoggingOptions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
ListAttachedPolicies API TPS	可以为 ListAttachedPolicies API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
ListAuthorizers API TPS	可以为 ListAuthorizers API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListBillingGroups API TPS	可以为 ListBillingGroups API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListCACertificates API TPS	ListCACertificates API 每秒可处理的最大事务数（TPS）。	10	10	是
ListCertificateProviders API TPS	可以为 ListCertificateProviders API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
ListCertificates API TPS	可以为 ListCertificates API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListCertificatesByCA API TPS	可以为 ListCertificatesByCA API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListDomainConfigurations API TPS	可以为 ListDomainConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListOutgoingCertificates API TPS	可以为 ListOutgoingCertificates API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListPolicies API TPS	可以为 ListPolicies API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListPolicyPrincipals API TPS	可以为 ListPolicyPrincipals API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListPolicyVersions API TPS	可以为 ListPolicyVersions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListPrincipalPolicies API TPS	可以为 ListPrincipalPolicies API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
ListPrincipalThings API TPS	可以为 ListPrincipalThings API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListPrincipalThingsV2 API TPS	可以为 ListPrincipalThingsV2 API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	可以为 ListProvisioningTemplateVersions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListProvisioningTemplates API TPS	可以为 ListProvisioningTemplates API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListRetainedMessages API TPS	每秒可以为 ListRetainedMessages API 进行的最大交易数。	10	10	是
ListRoleAliases API TPS	可以为 ListRoleAliases API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListTagsForResource API TPS	可以为 ListTagsForResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListTargetsForPolicy API TPS	可以为 ListTargetsForPolicy API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListThingGroups API TPS	可以为 ListThingGroups API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListThingGroupsForThing API TPS	可以为 ListThingGroupsForThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
ListThingPrincipals API TPS	可以为 ListThingPrincipals API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	20	20	是
ListThingPrincipalsV2 API TPS	可以为 ListThingPrincipalsV2 API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	20	20	是
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	可以为 ListThingRegistrationTaskReports API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListThingRegistrationTasks API TPS	可以为 ListThingRegistrationTasks API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListThingTypes API TPS	可以为 ListThingTypes API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListThings API TPS	可以为 ListThings API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
ListThingsInBillingGroup API TPS	可以为 ListThingsInBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	25	是
ListThingsInThingGroup API TPS	可以为 ListThingsInThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	25	是
ListTopicRuleDestinations API TPS	可以为 ListTopicRuleDestinations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否
ListTopicRules API TPS	可以为 ListTopicRules API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
ListV2LoggingLevels API TPS	可以为 ListV2LoggingLevels API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS ##	可在单个 AWS 账户中定义的资源特定日志记录配置的最大数量。	1000	1000	否
RegisterCACertificate API TPS	RegisterCACertificate API 每秒可处理的最大事务数（TPS）。	10	10	是
RegisterCertificate API TPS	可以为 RegisterCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	可以为 RegisterCertificateWithoutCA API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
RegisterThing API TPS	可以为 RegisterThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
RejectCertificateTransfer API TPS	可以为 RejectCertificateTransfer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	可以为 RemoveThingFromBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	30	30	是
RemoveThingFromThingGroup API TPS	可以为 RemoveThingFromThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
ReplaceTopicRule API TPS	可以为 ReplaceTopicRule API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
SetDefaultAuthorizer API TPS	可以为 SetDefaultAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
SetDefaultPolicyVersion API TPS	可以为 SetDefaultPolicyVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
SetLoggingOptions API TPS	可以为 SetLoggingOptions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
SetV2LoggingLevel API TPS	可以为 SetV2LoggingLevel API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
SetV2LoggingOptions API TPS	可以为 SetV2LoggingOptions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	2	2	否
StartThingRegistrationTask API TPS	可以为 StartThingRegistrationTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
StopThingRegistrationTask API TPS	可以为 StopThingRegistrationTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
TagResource API TPS	可以为 TagResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
TestAuthorization API TPS	可以为 TestAuthorization API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
TestInvokeAuthorizer API TPS	可以为 TestInvokeAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	否
TransferCertificate API TPS	可以为 TransferCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UntagResource API TPS	可以为 UntagResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
UpdateAuthorizer API TPS	可以为 UpdateAuthorizer API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateBillingGroup API TPS	可以为 UpdateBillingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
UpdateCACertificate API TPS	UpdateCACertificate API 每秒可处理的最大事务数（TPS）。	10	10	是
UpdateCertificate API TPS	可以为 UpdateCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateCertificateMode API TPS	可以为 UpdateCertificateMode API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateCertificateProvider API TPS	可以为 UpdateCertificateProvider API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
UpdateDomainConfiguration API TPS	可以为 UpdateDomainConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateDynamicThingGroup API TPS	可以为 UpdateDynamicThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	是
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	可以为 UpdateEncryptionConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	1	1	否
UpdateEventConfigurations API TPS	可以为 UpdateEventConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateProvisioningTemplate API TPS	可以为 UpdateProvisioningTemplate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
UpdateRoleAlias API TPS	可以为 UpdateRoleAlias API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateThing API TPS	可以为 UpdateThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	50	是
UpdateThingGroup API TPS	可以为 UpdateThingGroup API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是
UpdateThingGroupsForThing API TPS	可以为 UpdateThingGroupsForThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	10	是
UpdateThingType API TPS	可以为 UpdateThingType API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	15	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
UpdateTopicRuleDestination API TPS	可以为 UpdateTopicRuleDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	5	否

AWS IoT Core Device Shadow 服务限制和配额

AWS IoT Core Device Shadow 操作

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Device Shadow API requests/second per account	每个账户每秒的设备影子 API 请求数。该值可调整，并受每个账户配额的限制，具体取决于地区。	4000	400	是
Maximum depth of JSON device state documents	JSON 设备状态文档的所需或报告部分的最大级数为 8。	8	8	否
Maximum number of in-flight	设备影子服务对每个事物单次连接最多支持 10 条动态未确认消息。达到此配额	10	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
, unacknowledged messages per thing	后，所有新的影子请求都将被拒绝，错误代码为 429，直到动态请求数降到限制以下。			
Maximum shadow name size	事物影子名称的最大大小，即 64 字节的 UTF-8 编码字符。	64B	64B	否
Maximum size of a JSON state document	每个单独的影子文档的大小必须小于等于 8 KB。元数据不会影响服务配额或定价的文档大小。	8KB	8KB	是
Maximum thing name size	事物名称的最大大小，即 128 字节的 UTF-8 编码字符。	128B	128B	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Requests per second per thing	Device Shadow 服务支持每个影子每秒最多 20 个请求。此限制适用于 GetThingShadow、UpdateThingShadow、和 ListNamedShadowsForThing（仅限经典阴影）的 HTTP 和 MQTT API 调用。 DeleteThingShadow	20	20	是

* 选择 AWS 区域：欧洲（巴黎）、欧洲（斯德哥尔摩）、亚太地区（香港）、南美洲（圣保罗）、加拿大（中部）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、中国（宁夏） AWS GovCloud 、（ ）、US-East（ ） AWS GovCloud 亚太地区US-West（马来西亚）、欧洲（西班牙）

desired 对象设备影子的 JSON 状态文档的 desired 和 reported 部分中的级别计算如下所示。

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core 删除创建帐户后或根据客户要求删除 Device Shadow 文档。出于运营目的，AWS IoT 服务备份会保留 6 个月。

AWS IoT Core 舰队配置限制和配额

以下是针对每个 AWS 账户的一些队列预置 API 的限制。

AWS IoT Core 舰队配置限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	队列配置 CreateCertificateFromCsr MQTT API 每秒可以进行的最大交易量 (TPS)。	20	是
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	队列配置 CreateKeysAndCertificate MQTT API 每秒可以进行的最大交易量 (TPS)。	10	是
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	队列配置 RegisterThing MQTT API 每秒可以进行的最大交易量 (TPS)。	10	是

实例集预置也有这些限制，无法更改。

资源	说明	限制	
每个实例集预配置模板的版本	实例集预置模板可以具有的最大版本数。每个模板版本都有一个版本 ID 和 AWS IoT 使用队列预览连接的设备的创建日期。	5	
每个客户的实例集预配置模板	每个客户的最大实例集预置模板数。使用队列预置模板为您的设备生成证书和私有密钥，以便安全地连接至 AWS IoT。	256	
实例集预置模板大小	实例集预配置模板的最大大小（单位 KB）。队列预置模板允许您为您的设备生成证书和私有密钥，以便安全地连接至 AWS IoT。	10KB	

AWS IoT Core 消息代理和协议限制和配额

> **Note**
>
> 下面列出的限制是按规定的 AWS 区域。

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Client ID size	客户端 ID 的大小，即 128 字节	128B	128B	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
	的 UTF-8 编码字符。			
Connect requests per second per account	每个账户每秒的最大 MQTT CONNECT 请求数。	3000	100	是
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core 将来自相同账户 ID 和客户端 ID 的 MQTT CONNECT 请求限制为每秒 1 次 MQTT CONNECT 操作。	1	1	否
DeleteConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core 将来自同一账户和客户端 ID 的 DeleteConnection 请求限制为每秒 1 个请求。	1	1	否
DeleteConnection API TPS	可以为 DeleteConnection API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	100	100	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
GetConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core 将来自同一账户和客户端 ID 的 GetConnection 请求限制为每秒 1 个请求。	1	1	否
GetConnection API TPS	每个账户每秒的最大 GetConnection API 请求数。	100	100	是
ListSubscriptions requests per second per client ID	AWS IoT Core 将来自同一账户和客户端 ID 的 ListSubscriptions 请求限制为每秒 1 个请求。	1	1	否
ListSubscriptions API TPS	每个账户每秒的最大 ListSubscriptions API 请求数。	100	100	是
SendDirectMessage API TPS	每个账户每秒的最大 SendDirectMessage API 请求数。	20000	2000	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Connection inactivity (keep-alive interval)	当客户端请求零或 > 1200 秒的保持活动间隔时，将使用默认的保持活动间隔。如果客户端请求的保持连接间隔小于 30 秒但大于 0 秒，则服务器会将客户端的请求视作 30 秒的保持连接间隔请求。在 VPC 端点中，MQTT 保持活动状态的时间不能超过 230 秒。	1200 秒	1200 秒	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Inbound publish requests per second per account	在将消息路由到客户端或规则引擎之前，IoT 核心处理的所有消息的入站发布请求计数。例如：在保留主题上发布的单条消息可能导致额外发布 3 条用于影子更新、文档和 delta 的消息，因此计为 4 个请求；而在未保留的主题上发布的消息则计 a/b 为 1 个请求。	20000	2000	是
MQTT payload size	每个发布请求的有效负载不能超过 128 KB。AWS IoT Core 拒绝大于此大小的发布和连接请求。	128KB	128KB	否
Maximum MQTT5 Content Type size	MQTT5 内容类型（UTF-8 字符串）的最大大小。	256B	256B	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Maximum MQTT5 Correlation Data size	MQTT5 关联数据的最大大小。	8KB	8KB	否
Maximum MQTT5 Topic Alias value	允许客户端为每个连接指定的 MQTT5 主题别名的最大值。如果客户端尝试使用大于最大值的主题别名进行发布，则客户端将断开连接。	8	8	是
Maximum MQTT5 packet size	MQTT5 数据包的最大大小（可变标头和有效负载）	146KB	146KB	否
Maximum Message Expiry Interval	消息的最长 MQTT5 生命周期（以秒为单位）。	604800 秒	604800 秒	否
Maximum User Properties total size	每个数据包的 MQTT5 用户属性键和值的最大总大小（以千字节为单位）。	8KB	8KB	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Maximum concurrent client connections per account	每个账户允许的最大并发连接数。	500000	100000	是
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core 限制每个 MQTT 客户端未确认的入站发布请求的数量。达到此配额后，除非服务器返回 PUBACK 消息，否则不会从此客户端接受新发布请求。	100	100	否
Maximum number of retained messages per account	每个账户存储的保留消息数。当达到此限制时，不会为此账户存储新的保留消息，并且所有有效负载大于 0 字节的保留发布都会被节流。	500000	100000	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Maximum number of slashes in topic and topic filter	发布或订阅请求中的主题不得超过 7 个正斜杠 (/)。这不包括 Basic Ingest 话题必填区段中的前 3 个斜线 ($AWS/rules/rule-name/)。	7	7	否
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core 限制每个客户端未确认的出站发布请求的数量。达到此配额后，除非客户端确认发布请求，否则不会向客户端发送新发布请求。	100	100	否
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core 对于 MQTT 3 订阅者，将未确认的服务质量 1 (QoS 1) 发布请求重试发送到已连接的客户端，最长为一小时，MQTT 5 订阅者最多重试十六分钟，之后它会丢弃发布请求。	960 秒	960 秒	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Maximum subscriptions per subscribe request	单个 SUBSCRIBE 请求的配额为 8 个订阅。	8	8	否
Minimum MQTT5 maximum packet size	要连接 AWS IoT Core，客户端可以指定其支持的最大数据包大小。客户端不能将此值设置为小于 512 字节。不允许指定值小于 512 字节的客户端进行连接。	512 字节	512B	否
Outbound publish requests per second per account	生成匹配客户端订阅的每条消息的出站发布请求计数。例如，2 个客户订阅了主题筛选器 a/b。针对主题 a/b 的入站发布请求总共会导致 2 个出站发布请求。对于订阅用户众多的主题，消息传递的延迟可能会增加。	20000	2000	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Persistent session expiry period	消息代理存储 MQTT 持久会话、其队列消息以及共享订阅组列队中消息的持续时间。当会话断开连接时，到期计时器开始计时。到期后，代理将终止会话并丢弃所有排队的消息。	3600 秒	3600 秒	是
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core 将每个客户端连接限制为每秒的最大入站和出站发布请求数。此限制包括发送到离线持久会话的消息和通过发送的消息 SendDirectMessage。超出该配额的发布请求将被丢弃。	100	100	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Queued messages per second per account	一个账户每秒 AWS IoT Core 可以排队的最大消息数。此限制适用于 AWS IoT Core 存储发送到离线持续会话或共享订阅组的消息。	500	500	是
Queued Messages per shared subscription group	每个共享订阅组中排队消息的最大近似数量。	500000	100000	是
Retained message inbound publish requests per second per account	AWS IoT Core 可以接受设置了 RETAIN 标志的 MQTT 消息的入站发布请求的最大速率。此速率包括所有入站发布请求，无论是由 HTTP 还是 MQTT 协议调用。	500	50	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Retained message inbound publish requests per second per topic	MQTT/HTTP 发布每秒向同一主题发出的设置了 RETAIN 标志的请求。	1	1	否
Shared Subscription groups per account	每个账户的最大共享订阅组数量。	100	100	否
Shared Subscriptions per group	共享订阅组中的最大订阅数量。	100	100	否
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	共享订阅组中每秒 AWS IoT Core 可以接受的最大订阅和取消订阅请求数。	100	100	否
Subscriptions per account	AWS IoT Core 将账户限制为所有活跃连接的最大订阅数。	500000	100000	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Subscriptions per connection	AWS IoT Core 限制每个连接的订阅数量。 AWS IoT Core 拒绝同一连接上超过此金额的订阅请求。客户端应验证 SUBACK 消息，以确保其订阅请求已成功处理。	50	50	是
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core 将账户限制为每秒的最大订阅数。例如，如果在一秒钟内发送了 2 个 MQTT SUBSCRIBE 请求，每个请求都有 3 个订阅（主题过滤器），则将这些请求 AWS IoT Core 计为 6 个订阅。	3000	200	是
Throughput per second per connection	通过客户端连接接收或发送的数据以最大吞吐率进行处理。将延迟处理超过最大吞吐量的数据。	512KB	512KB	否

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
Topic size	发送发布请求 AWS IoT Core 时传递给的主题不能超过 256 字节的 UTF-8 编码字符。这不包括基本收录主题的前 3 个必填区段 ($AWS/rules/rule-name/)。	256B	256B	否
WebSocket connection duration	WebSocket 连接寿命为 24 小时。如果超过使用寿命，则 WebSocket 连接将关闭。	86400 秒	86400 秒	否

* 选择 AWS 区域：欧洲（斯德哥尔摩）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、欧洲（巴黎）、亚太地区（香港）AWS GovCloud、US-East（）、US-West（）AWS GovCloud、美国西部（加利福尼亚北部）、加拿大（中部）、中国（宁夏）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（西班牙）

AWS IoT Core 凭证提供商的限制和配额

AWS IoT Core 凭证限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
AssumeRoleWithCertificate API TPS	可以为 AssumeRoleWithCertificate API 进行的最	50	100	是

限制显示名称	说明	默认 值	选择 AWS 区域中的默认值*	可调整
	大每秒交易数 (TPS)。			
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	在您的 AWS 账户中注册的 AWS IoT Core 角色别名的最大数量。AWS IoT 角色别名允许连接的设备 AWS IoT 使用 X.509 证书进行身份验证，并从与角色别名关联的 IAM 角色获取短期 AWS 证书。	100	100	否

* 选择 AWS 区域：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、欧洲（爱尔兰）、亚太地区（马来西亚）、欧洲（西班牙）

> **Note**
>
> 大区域限制适用于 AWS 区域：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）和欧洲（爱尔兰）

AWS IoT Core 安全和身份限制和配额

AWS IoT Core 安全和身份限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
	可配置端点：每个账户的最大域配置数	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account			
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	自定义身份验证：您的 AWS 账户中可激活的最大授权者数量。	32	否
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	自定义身份验证：可以注册到您 AWS 账户的最大授权方数量。授权方具备实现自定义身份验证和授权的 Lambda 函数。	100	否
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	每个区域允许的具有相同主题字段的 CA 证书的最大数量。 AWS 账户 如果您有多个 CA 证书具有相同主题字段，则必须指定用于对所注册设备证书进行签名的 CA 证书。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum number of device certificates that can be registered per second	每秒可注册的设备证书的最大数量。您最多可以选择 15 个文件进行注册。	15	是
Maximum number of domain configurations per account per region	每个域配置的最大 AWS 账户 数量 AWS 区域。	10	是
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	每个模板的队列预置模板版本的最大数量。每个模板版本都有一个版本 ID 和 AWS IoT 使用队列预览连接的设备的创建日期。	5	否
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	每个客户的最大队列预置模板数。使用队列预置模板为您的设备生成证书和私有密钥，以便安全地连接至 AWS IoT。	256	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum number of named policy versions	命名策略版本的最大数量。一个托管 AWS IoT 策略最多可以有五个版本。要更新策略，请创建新策略版本。如果策略有五个版本，则在创建新版本之前，必须删除一个现有版本。	5	否
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	可以附加到客户证书或 Amazon Cognito 身份的策略的最大数量为 10。Amazon Cognito 身份允许您创建临时的、权限有限的 AWS 证书，以便在移动和网络应用程序中使用。	10	否
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	可信用户每秒可生成的最大预置声明数。可信用户可以是终端用户或安装技术人员，他们使用移动应用程序或 Web 应用程序在设备部署的位置配置设备。	10	否
Maximum policy document size	策略文档的最大大小为 2048 个字符（不包括空格）。	2048	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum size of fleet provisioning template	队列预配置模板的最大大小（单位 KB）。队列预置模板允许您为您的设备生成证书和私有密钥，以便安全地连接至 AWS IoT。	10KB	否

额外 AWS IoT Core 安全限制

资源	说明	默认	可调整
每个服务器证书的最大域名数量	当您为 AWS IoT 自定义域配置提供服务器证书时，证书最多可以有四个域名。	4	否
自定义身份验证：最短连接持续时间（DisconnectAfterInSecs 的值）	自定义授权方的 Lambda 函数使用 DisconnectAfterInSecs 参数，以说明与 AWS IoT Core 网关连接的最长持续时间（单位秒）。如果超过此值，则终止连接。DisconnectAfterInSecs 的最小值为 300。如果该值小于 300，则可以通过以下方式断开客户机的连接 AWS IoT Core。连接的持续时间不能少于 300 秒（最小值）。	300	否
自定义身份验证：最长连接持续时间（DisconnectAfterInSecs 的值）	自定义授权方的 Lambda 函数使用 DisconnectAfterInSecs 参数，以说明与 AWS IoT Core 网关连接的最长持续时间（单位秒）。如果超过此值，则终止连接。DisconnectAfterInSecs 的最大值为 86400。如果该值大于 86400，则可以通过 AWS IoT Core断开客户端的连接。连接的持续时间不能超过 86400 秒（最大值）。这适用于所有自定义身份验证连接（MQTT 和 WSS）。	86,400	否

资源	说明	默认	可调整
自定义身份验证：最小策略刷新率（RefreshAfterInSecs 的值）	自定义授权方的 Lambda 函数使用 RefreshAfterInSeconds 参数来说明连接至 AWS IoT Core 网关时策略刷新之间的时间间隔（单位秒）。此间隔过后，AWS IoT Core 调用 Lambda 函数以允许刷新策略。	300	否
自定义身份验证：最大策略刷新率（RefreshAfterInSecs 的值）	连接到 AWS IoT Core 网关时，两次策略刷新之间的最大时间间隔，由值定义。RefreshAfterInSeconds	86,400	否

MQTT-based 文件传送

MQTT-based 文件传输资源配额

资源	说明	默认	可调整
每个账户的流数	每个账户的最大流数。	10,000*	否
每个流的文件数	每个流的最大文件数。	10	否
文件大小	最大文件大小（MB）。	24MB	否
最大数据块大小	最大数据块大小。	128 KB	否
最小数据块大小	最小数据块大小。	256 字节	否
流文件请求中指定的最大块偏移量	流文件请求中指定的最大块偏移量。	98,304	否
每个流文件请求可请求的最大块数	每个流文件请求可请求的最大块数。	98,304	否
最大块位图大小	最大块位图大小。	12288B	否

* 有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的在设备中使用 AWS IoT MQTT-based 文件传输。

MQTT-based 文件传送限制

API	每秒事务数
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor 限制和配额

AWS IoT Core Device Advisor 限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Concurrently connected devices	每次测试套件运行时可以并发连接的最大测试设备数。	1	否
Concurrently running test suites	AWS 账户 可以同时运行的最大套件数。	1	否
Connections per test endpoint	到特定于账户的测试端点的最大连接数。	5	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
MQTT CONNECT requests per account	每个账户每秒从测试设备发送的 MQTT Connect 请求的最大数量。	5	否
MQTT CONNECT requests per client ID	每个客户端 ID 每秒从测试设备发送的 MQTT Connect 请求的最大数量。	1	否
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	您每秒可以发出的最大 CreateSuiteDefinition API 请求数。	1	否
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	您每秒可以发出的最大 DeleteSuiteDefinition API 请求数。	10	否
Rate of GetSuiteDefinition API requests	您每秒可以发出的最大 GetSuiteDefinition API 请求数。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Rate of GetSuiteRun API requests	您每秒可以发出的最大 GetSuiteRun API 请求数。	10	否
Rate of GetSuiteRunReport API requests	您每秒可以发出的最大 GetSuiteRunReport API 请求数。	10	否
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	您每秒可以发出的最大 ListSuiteDefinitions API 请求数。	10	否
Rate of ListSuiteRuns API requests	您每秒可以发出的最大 ListSuiteRuns API 请求数。	10	否
Rate of ListTagsForResource API requests	您每秒可以发出的最大 ListTagsForResource API 请求数。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Rate of ListTestCases API requests	您每秒可以发出的最大 ListTestCases API 请求数。	10	否
Rate of StartSuiteRun API requests	您每秒可以发出的最大 StartSuiteRun API 请求数。	1	否
Rate of TagResource API requests	您每秒可以发出的最大 TagResource API 请求数。	10	否
Rate of UntagResource API requests	您每秒可以发出的最大 UntagResource API 请求数。	10	否
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	您每秒可以发出的最大 UpdateSuiteDefinition API 请求数。	10	否
Test case execution time	如果测试用例未完成，则测试用例失败的最长时间。	10800 秒	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Test cases per test suite	一个测试套件中的最大测试用例数。	50	不可以

AWS IoT Device Defender 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS

服务配额

AWS IoT Device Defender 审计限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Scheduled audits	计划审核的最大数量。	5	否
Simultaneous in progress on-demand audits	同时进行的按需审核的最大数量。	10	否
	报告审计结果后存储该结果的最长时间（天）。	90	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Storage duration for audit findings			

以下服务配额适用于缓解操作和审计缓解操作任务：

AWS IoT Device Defender 缓解限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Mitigation actions	最大缓解操作数量。	100	否

审计缓解操作限制

资源	限制
同时运行的审计缓解操作任务的数量	10 个任务
审核缓解操作任务的保留期	90 天

AWS IoT Device Defender 检测限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Behavior metric value elements for each security profile	每个安全配置文件的最大行为指标值元素（计数、IP 地址、端口）数目。	1000	否
	每个安全配置文件的最大行为数	100	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Behaviors for each security profile			
Custom metrics	检测自定义指标的最大数量。	100	是
Device metric minimum delay	设备在发送指标报告之间必须等待的最短时间（秒）。	300 秒	是
Device metric peak reporting rate for an account	每秒可从账户中的所有设备发送的设备端指标报告的最大数量。	3500	是
Metric dimensions	检测指标维度的最大数量。	10	否
Security profiles for each target	每个目标（中的事物或事物组 AWS 账户）的最大安全配置文件数量。	5	否
Storage duration for detect metrics	检测指标在接收后存储的最长时间（天）。	14	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Storage duration for detect violations	检测违规在生成后存储的最长时间（天）。	30	否

ML 检测限制

资源	限额	可调整
可以同时运行的 Detect 缓解操作任务的数量	最大值为 5	是
Detect 缓解操作任务的保留期	最多 90 天	是
模型的保留期（模型过期之后）	最多 30 天	否

AWS IoT Device Defender API 限制限制

下表描述了每个 AWS IoT Device Defender API 操作每秒可以进行的最大事务数 (TPS)。

AWS IoT Device Defender API 限制限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
AttachSecurityProfile API TPS	可以为 AttachSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CancelAuditMitigat	可以为 CancelAuditMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
ionActionsTask API TPS			
CancelAuditTask API TPS	可以为 CancelAuditTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	可以为 CancelDetectMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CreateAuditSuppression API TPS	可以为 CreateAuditSuppression API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CreateCustomMetric API TPS	可以为 CreateCustomMetric API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CreateMitigationAction API TPS	可以为 CreateMitigationAction API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
CreateScheduledAudit API TPS	可以为 CreateScheduledAudit API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
CreateSecurityProfile API TPS	可以为 CreateSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	可以为 DeleteAccountAuditConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
DeleteAuditSuppression API TPS	可以为 DeleteAuditSuppression API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DeleteCustomMetric API TPS	可以为 DeleteCustomMetric API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DeleteDimension API TPS	可以为 DeleteDimension API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DeleteMitigationAction API TPS	可以为 DeleteMitigationAction API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DeleteScheduledAudit API TPS	可以为 DeleteScheduledAudit API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
DeleteSecurityProfile API TPS	可以为 DeleteSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	可以为 DescribeAccountAuditConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
DescribeAuditFinding API TPS	可以为 DescribeAuditFinding API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	可以为 DescribeAuditMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DescribeAuditSuppression API TPS	可以为 DescribeAuditSuppression API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DescribeAuditTask API TPS	可以为 DescribeAuditTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DescribeCustomMetric API TPS	可以为 DescribeCustomMetric API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	可以为 DescribeDetectMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DescribeDimension API TPS	可以为 DescribeDimension API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
DescribeMitigationAction API TPS	可以为 DescribeMitigationAction API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DescribeScheduledAudit API TPS	可以为 DescribeScheduledAudit API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DescribeSecurityProfile API TPS	可以为 DescribeSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	25	否
DetachSecurityProfile API TPS	可以为 DetachSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListActiveViolations API TPS	可以为 ListActiveViolations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListAuditFindings API TPS	可以为 ListAuditFindings API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	可以为 ListAuditMitigationActionsExecutions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	可以为 ListAuditMitigationActionsTasks API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListAuditSuppressions API TPS	可以为 ListAuditSuppressions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListAuditTasks API TPS	可以为 ListAuditTasks API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListCustomMetrics API TPS	可以为 ListCustomMetrics API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListDetectMitigationActionsExecutions API TPS	可以为 ListDetectMitigationActionsExecutions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	可以为 ListDetectMitigationActionsTasks API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListDimensions API TPS	可以为 ListDimensions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListMetricValues API TPS	可以为 ListMetricValues API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	15	是
ListMitigationActions API TPS	可以为 ListMitigationActions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListScheduledAudits API TPS	可以为 ListScheduledAudits API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
ListSecurityProfiles API TPS	可以为 ListSecurityProfiles API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	可以为 ListSecurityProfilesForTarget API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	可以为 ListTargetsForSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ListViolationEvents API TPS	可以为 ListViolationEvents API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
PutVerificationStateOnViolation API TPS	可以为 PutVerificationStateOnViolation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	可以为 StartAuditMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	可以为 StartDetectMitigationActionsTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
StartOnDemandAuditTask API TPS	可以为 StartOnDemandAuditTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	可以为 UpdateAccountAuditConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
UpdateAuditSuppression API TPS	可以为 UpdateAuditSuppression API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
UpdateCustomMetric API TPS	可以为 UpdateCustomMetric API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
UpdateDimension API TPS	可以为 UpdateDimension API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
UpdateMitigationAction API TPS	可以为 UpdateMitigationAction API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
UpdateScheduledAudit API TPS	可以为 UpdateScheduledAudit API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	5	否
UpdateSecurityProfile API TPS	可以为 UpdateSecurityProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	可以为 ValidateSecurityProfileBehaviors API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。	10	否

AWS IoT Device Management 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

主题

- AWS IoT Device Management 任务和命令数据端点
- AWS IoT Device Management -安全隧道端点
- AWS IoT Device Management -Software Package
- AWS IoT Device Management -托管集成端点
- AWS IoT FIPS 端点

AWS IoT Device Management 任务和命令数据端点

> **Note**
>
> 如果您是首次使用数据面板端点，请使用 `iot:Data-ATS` 端点。
> 我们建议使用 AWS IoT Core 数据平面 ATS 端点来访问任务功能，因为它启用了 IPv6 等高级功能 AWS PrivateLink ，而这些功能无法通过`iot:Jobs`端点获得。

中的命令和任务功能 AWS IoT Device Management 共享相同的数据平面端点。这些数据端点特定于每个 AWS 账户 和 AWS 区域。要查找 AWS 账户 和的数据平面终端节点 AWS 区域，请使用此处显示的 describe-endpointCLI 命令或 `DescribeEndpoint`REST API。

要检索 AWS IoT Core `iot:Data-ATS`双栈端点，请使用以下命令：

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

要检索仅 `iot:Jobs` IPv4 双堆栈端点，请使用以下命令：

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

有关 AWS IoT Device Management - 任务数据端点支持的操作的信息，请参阅 AWS IoT API 参考中的 AWS IoT 任务数据面板操作。

> **Note**
>
> 对于 AWS IoT Device Management 命令功能，数据平面支持 `StartCommandExecution` API。

下表包含 AWS IoT Core 支持命令和作业数据操作的 AWS 区域特定端点。在 Endpoin t 列中，*`account-specific-prefix`*来自您账户的特定端点取代了通用端点*`data`*表示形式中显示的端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Device Management -安全隧道端点

AWS IoT 支持用于安全隧道传输的其他端点。

安全隧道管理 API 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	api.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	api.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

安全隧道设备连接端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	wss: //data.tunneling。iot.ap-southeast-5.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中国（宁夏）	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	wss: //data.tunneling。iot.eu-south-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	wss://data.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	wss: //data.tunneling。iot.il-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management -Software Package

AWS IoT 设备管理软件 Package 目录可在下方找到 AWS 区域。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		iot-fips.us-east-1.api.aws	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com iot.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com iot.il-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
中国（宁夏）	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management -托管集成端点

的托管集成 AWS IoT Device Management 如下所示 AWS 区域。

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT FIPS 端点

AWS IoT 提供支持联邦信息处理标准 (FIPS) 140 -2 的端点。选择适当的符合 FIPS 标准的终端节点，以便按服务从 FIPS 终端节点访问您 AWS 所在地区的 AWS IoT 功能。有关提供的 FIPS 终端节点的更多信息 AWS IoT，请参阅连接到 AWS IoT FIPS 终端节点。

服务配额

内容

- AWS IoT 舰队索引
- AWS IoT 作业
- AWS IoT Device Management 命令
- AWS IoT 安全隧道
- AWS IoT Device Management -软件包 Package 目录
- AWS IoT Device Management -托管集成

AWS IoT 舰队索引

AWS IoT Device Management 舰队索引限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum length of a custom field name	自定义字段名称的最大长度。	1024	是
Maximum length of a query	以 UTF-8 编码字符表示的查询的最大长度。	1000	是
Maximum number of * wildcard operators per query term	每个查询条件中通配符运算符 * 的最大数量。	2	否
Maximum number of ? wildcard operators per query term	每个查询条件中通配符运算符 ? 的最大数量。	5	否
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	AWS 事物组索引中自定义字段的最大数量。	5	是
	AWS 事物索引中自定义字段的最大数量。	5	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum number of custom fields in AWS things index			
Maximum number of dynamic groups	每个客户的动态组最大数量。	100	否
Maximum number of fleet metrics	每个客户的实例集指标最大数量。	100	是
Maximum number of names in the named shadow names filter	“已命名影子名称”筛选器中的最大名称数量	10	是
Maximum number of percentile values per fleet metric	每个实例集指标的百分位数聚合类型值最大数量。	5	否
Maximum number of query terms per dynamic group	每个动态组中查询术语的最大数量。	5	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum number of query terms per fleet metric	每个实例集指标的查询条件最大数量。	12	是
Maximum number of query terms per query	每个查询中查询术语的最大数量。	12	是
Maximum number of results per search query results page	每个搜索查询结果页面显示的最大结果数量。	500	否
Maximum number of targets in the geo locations filter	地理位置筛选条件中的最大目标数量	1	是
Maximum period of a fleet metric	实例集指标的最长周期（秒）。	86400 秒	否
Minimum period of a fleet metric	实例集指标的最短周期（秒）。	60 秒	否

AWS IoT Device Management 舰队索引 API 限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DescribeIndex rate	每秒的最大 DescribeIndex 呼叫数。	10	是
GetCardinality rate	每秒的最大 GetCardinality 呼叫数。	15	是
GetIndexingConfiguration rate	每秒的最大 GetIndexingConfiguration 呼叫数。	20	是
GetPercentiles rate	每秒的最大 GetPercentiles 呼叫数。	15	是
GetStatistics rate	每秒的最大 GetStatistics 呼叫数。	15	是
ListIndices rate	每秒的最大 ListIndices 呼叫数。	5	是
SearchIndex rate	每秒的最大 SearchIndex 呼叫数。	15	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
GetThingConnectivityData rate	每秒的最大 GetThingConnectivityData 呼叫数。	350	是
UpdateIndexingConfiguration rate	每秒的最大 UpdateIndexingConfiguration 呼叫数。	1	是

AWS IoT 作业

AWS IoT Device Management 工作限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Active continuous jobs	您所在地区的最大活跃任务 AWS 账户数。此限制值是活动快照作业和活动连续作业的聚合。	100000	是
Active snapshot jobs	您所在地区的最大活跃任务 AWS 账户数。此限制值是活动快照作业和活动连续作业的聚合。	100000	是
Comment length	最大注释长度（以字符为单位）。	2028	否
Concurrent jobs	您所在区域的最大并发任务 AWS 账户数。	500	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Data retention	非活动任务（状态不是 IN_PROGRESS 的任务）保留任务数据和任务执行数据的最大天数。	730	否
DocumentSource length	作业文档源中的最大字符数。	1350	否
In Progress timeout	任务执行的最大 InProgress 超时值（以分钟为单位）。	10080	否
Job Targets	您可以分配到任务的目标的最大数量。	100	否
Job Template description length	作业模板描述中的最大字符数。	2028	否
Job description length	作业描述中的最大字符数。	2028	否
Job execution roll out rate	每分钟可以执行的最大作业数。	1000	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
JobId Length	作业 id 中的最大字符数。	64	否
JobTemplateId Length	作业模板 id 中的最大字符数。	64	否
List results per page	每页最大列表结果数量。	250	否
Maximum number of job templates	您可以拥有的作业模板的最大数量。	100	是
Minimum job execution roll out rate	每分钟可以执行的最小作业数量。	1	否
Minimum pre-signed URL lifetime	预签名 URL 的最短生命周期（秒）。	60 秒	否
Pre-signed URL lifetime	预签名 URL 的最长生命周期（秒）。	3600 秒	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
S3 job document length	可以发送到 AWS IoT 设备的 S3 任务文档的最大长度（以字节为单位）。	32768 字节	是
StatusDetail map key length	StatusDetail 地图键的最大长度（以字符为单位）。	128	否
StatusDetail map key-value pairs	地图中可以拥有的最大键值对数量。StatusDetail	10	否
StatusDetail map value length	StatusDetail 映射值的最大长度（以字符为单位）。	1024	否
Step Timer	最大作业执行步骤超时值（分钟）。	10080	否

AWS IoT Device Management 作业 API 操作限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
AssociateTargetsWithJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 AssociateTargetsWithJob 的油门限制。	10	是
	您的 AWS 账户 每个区域每秒 CancelJob 的油门限制。	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
CancelJob throttle limit			
CancelJob Execution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 CancelJob Execution 的油门限制。	10	是
CreateJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 CreateJob 的油门限制。	10	否
CreateJob Template throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 CreateJob Template 的油门限制。	10	是
DeleteJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DeleteJob 的油门限制。	10	是
DeleteJob Execution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DeleteJob Execution 的油门限制。	10	是
DeleteJob Template throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DeleteJob Template 的油门限制。	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DescribeJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DescribeJob 的油门限制。	10	是
DescribeJobExecution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DescribeJobExecution 的油门限制。	10	是
DescribeJobExecution/GetPendingJobExecutions throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒读取事务的最大 DescribeJobExecution and/or GetPendingJobExecutions总数。在控制平面中，每次调用限制 DescribeJobExecution 为 10 TPS。	200	否
DescribeJobTemplate throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DescribeJobTemplate 的油门限制。	10	是
GetJobDocument throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 GetJobDocument 的油门限制。	10	是
ListJobExecutionsForJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListJobExecutionsForJob 的油门限制。	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
ListJobExecutionsForThing throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListJobExecutionsForThing 的油门限制。	10	是
ListJobTemplates throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListJobTemplates 的油门限制。	10	是
ListJobs throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListJobs 的油门限制。	10	是
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒写入事务的最大 StartNextPendingJobExecution and/or UpdatePendingJobExecution总数。	200	否
UpdateJob throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 UpdateJob 的油门限制。	10	是

† 有关数据平面和控制平面的定义，请参阅访问 AWS IoT Core 的方法有哪些？ 在AWS 物联网核心常见问题解答中

AWS IoT Device Management 命令

AWS IoT Device Management 命令限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Command execution timeout	AWS 账户中命令执行超时时间（以秒为单位）	43200	是
Retention period for command executions	命令执行必须在您账户中保留的天数。	180	是
Command execution concurrency limit	每台设备上同时执行命令的最大次数。AWS 账户	100	否

AWS IoT Device Management 命令 API 操作限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
CreateCommand throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 CreateCommand 的油门限制。	10	是
DeleteCommand throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DeleteCommand 的油门限制。	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
DeleteCommandExecution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 DeleteCommandExecution 的油门限制。	15	是
GetCommand throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 GetCommand 的油门限制。	15	是
GetCommandExecution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 GetCommandExecution 的油门限制。	20	是
ListCommands throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListCommands 的油门限制。	10	是
ListCommandExecutions throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 ListCommandExecutions 的油门限制。	10	是
StartCommandExecution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 StartCommandExecution 的油门限制。	100	是
UpdateCommand throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 UpdateCommand 的油门限制。	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
UpdateCommandExecution throttle limit	您的 AWS 账户 每个区域每秒 UpdateCommandExecution 的油门限制。	100	是

AWS IoT 安全隧道

AWS IoT Device Management 安全的隧道限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
CloseTunnel API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大CloseTunnel交易数。	1	是
DescribeTunnel API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大DescribeTunnel交易数。	10	是
ListTagsForResource API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大ListTagsForResource交易数。	10	是
ListTunnels API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大ListTunnels交易数。	10	是
	每个隧道的最大带宽(kbps)。	800	否

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
Maximum bandwidth per tunnel			
Maximum connection rate	每秒连接到隧道的最大事务数。	10	是
Maximum number of tags per resource	每个资源可以使用的最大标签数量。	50	不可以
Maximum tag key length	标签键中的最大 Unicode 字符数。每个资源和标签键都必须是唯一的。	128	否
Maximum tag value length	标签值中的最大 Unicode 字符数。每个标签键可以有一个值。	256	否
Maximum tunnel lifetime	隧道的最大生命周期（小时），在到达此时间后，隧道将关闭。	12	否
OpenTunnel API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大OpenTunnel交易数。	1	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TagResource API throttle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大TagResource交易数。	10	是
UntagResource API trottle limit	调用可能导致的每个账户每秒的最大UntagResource交易数。	10	是

AWS IoT Device Management -软件包 Package 目录

软件包目录软件包和软件包版本限制

Name	描述	默认	可调整
每个账户的软件包数	每个账户的软件包最大数量。	100	是
每个账户的软件包版本数	每个账户的软件包版本最大数量。	10000	是
软件包名称长度	软件包名称的最大长度。	128 字节	否
软件包版本名称长度	软件包版本名称的最大长度。	64B	否
软件包描述长度	软件包描述字段的最大长度。	1024 字节	否
软件包版本描述长度	软件包版本描述字段的最大长度。	1024 字节	否

Name	描述	默认	可调整
软件包版本属性大小	捕获软件包版本的额外元数据的属性最大大小。	3K 字节	否

软件包目录 API 操作限制

Name	描述	默认	可调整
CreatePackage API TPS	每秒最大 CreatePackage API 事务数。	10	是
CreatePackageVersion API TPS	每秒最大 CreatePackageVersion API 事务数。	10	是
DeletePackage API TPS	每秒最大 DeletePackage API 事务数。	10	是
DeletePackageVersion API TPS	每秒最大 DeletePackageVersion API 事务数。	10	是
GetPackage API TPS	每秒最大 GetPackage API 事务数。	10	是
GetPackageVersion API TPS	每秒最大 GetPackageVersion API 事务数。	10	是
ListPackages API TPS	每秒最大 ListPackages API 事务数。	10	是
UpdatePackage API TPS	每秒最大 UpdatePackage API 事务数。	10	是

Name	描述	默认	可调整
UpdatePackageVersion API TPS	每秒最大 UpdatePackageVersion API 事务数。	10	是
GetPackageConfiguration API TPS	每秒最大 GetPackageConfiguration API 事务数。	5	是
UpdatePackageConfiguration API TPS	每秒最大 UpdatePackageConfiguration API 事务数。	5	是

AWS IoT Device Management -托管集成

Name	默认值	可调整	说明
CreateAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateCloudConnector 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateCloudConnector API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateConnectorDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateConnectorDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateCredentialLocker 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateCredentialLocker API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
CreateDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateEventLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateEventLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateManagedThing 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateManagedThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateNotificationConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateNotificationConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateOtaTask 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	可以为 CreateOtaTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateOtaTaskConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateOtaTaskConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
CreateProvisioningProfile 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 CreateProvisioningProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteCloudConnector 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteCloudConnector API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteConnectorDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteConnectorDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteCredentialLocker 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteCredentialLocker API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteEventLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteEventLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteManagedThing 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteManagedThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteNotificationConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteNotificationConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteOtaTask 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	可以为 DeleteOtaTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteOtaTaskConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteOtaTaskConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeleteProvisioningProfile 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeleteProvisioningProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
DeregisterAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 DeregisterAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetCloudConnector 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetCloudConnector API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetConnectorDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetConnectorDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetCredentialLocker 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetCredentialLocker API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
GetCustomEndpoint 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetCustomEndpoint API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetDefaultEncryptionConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetDefaultEncryptionConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetDeviceDiscovery 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetDeviceDiscovery API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetEventLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetEventLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetHubConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetHubConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetManagedThing 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetManagedThingCapabilities 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThingCapabilities API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
GetManagedThingCertificate 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThingCertificate API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetManagedThingConnectivityData 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThingConnectivityData API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetManagedThingMetaData 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThingMetaData API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetManagedThingState 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetManagedThingState API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetNotificationConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetNotificationConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetOtaTask 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetOtaTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetOtaTaskConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetOtaTaskConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
GetProvisioningProfile 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetProvisioningProfile API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetRuntimeLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetRuntimeLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
GetSchemaVersion 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 GetSchemaVersion API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListAccountAssociations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListAccountAssociations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListCloudConnectors 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListCloudConnectors API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListConnectorDestinations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListConnectorDestinations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListCredentialLockers 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListCredentialLockers API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListDestinations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListDestinations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
ListDeviceDiscoveries 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListDeviceDiscoveries API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListDiscoveredDevices 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListDiscoveredDevices API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListEventLogConfigurations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListEventLogConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListManagedThingAccountAssociations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListManagedThingAccountAssociations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListManagedThingSchemas 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListManagedThingSchemas API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListManagedThings 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListManagedThings API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListNotificationConfigurations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListNotificationConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
ListOtaTaskConfigurations 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListOtaTaskConfigurations API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListOtaTaskExecutions 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListOtaTaskExecutions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListOtaTasks 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListOtaTasks API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListProvisioningProfiles 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListProvisioningProfiles API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListSchemaVersions 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListSchemaVersions API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ListTagsForResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
PutDefaultEncryptionConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 PutDefaultEncryptionConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
PutHubConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 PutHubConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
PutRuntimeLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 PutRuntimeLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
RegisterAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 RegisterAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
RegisterCustomEndpoint 请求率	每个受支持的区域：1 个	是	可以为 RegisterCustomEndpoint API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
ResetRuntimeLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 ResetRuntimeLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
SendConnectorEvent 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 SendConnectorEvent API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
SendManagedThingCommand 请求率	每个受支持的区域：100 个	是	可以为 SendManagedThingCommand API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
StartAccountAssociationRefresh 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 StartAccountAssociationRefresh API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
StartDeviceDiscovery 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 StartDeviceDiscovery API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 TagResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UntagResource API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateAccountAssociation 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateAccountAssociation API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateCloudConnector 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateCloudConnector API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateConnectorDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateConnectorDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateDestination 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateDestination API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateEventLogConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateEventLogConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateManagedThing 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateManagedThing API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateNotificationConfiguration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateNotificationConfiguration API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。
UpdateOtaTask 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	可以为 UpdateOtaTask API 进行的最大每秒交易数 (TPS)。

AWS IoT FleetWise 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Important**
>
> 目前对某些 AWS IoT FleetWise 功能的访问受到限制。有关更多信息，请参阅《AWS IoT FleetWise 开发人员指南》中的 AWS 区域和功能可用性。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
消息的最大大小	每个受支持的区域：128 KB	否	AWS 物联网 FleetWise 可以接收或发送到车辆的最大消息大小。
一个 AWS 地区中每个账号的广告活动数量	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 地区中每个账号的最大广告活动数量。
一个 AWS 区域中状态模板的数据维度数。	每个受支持的区域：5 个	是	一个 AWS 区域中状态模板的最大数据维度数。
一个区域中每个账户的模型清单的解码器清单数量。 AWS	每个受支持的区域：100 个	是	一个区域中每个账户的模型清单的最大解码器清单数量。 AWS

Name	默认值	可调整	说明
一个 AWS 区域中状态模板的元数据维度数量。	每个受支持的区域：5 个	是	一个 AWS 区域中状态模板的最大元数据维度数。
一个 AWS 地区中每个账户的模型清单数量。	每个支持的区域：150 个	是	一个 AWS 区域中每个账户的最大模型清单数量。
一个 AWS 区域中每个账户的信号目录中的节点数	每个受支持的区域：5000 个	是	一个 AWS 区域中每个账户在信号目录中的最大节点数。
活动中配置为存储和转发的分区数。	每个受支持的区域：5 个	是	为每个配置为存储和转发的活动摄取数据的最大分区数量。
一个 AWS 区域中每个账户的信号目录数量。	每个受支持的区域：1 个	否	一个 AWS 区域中每个账户的最大信号目录数量。
一个 AWS 区域中状态模板的信号数量。	每个受支持的区域：500 个	是	一个 AWS 区域中状态模板中的最大信号数。
一个 AWS 地区中每个账号在广告活动中的信号数量。	每个受支持的区域：500 个	是	一个 AWS 地区中每个账号在广告活动中的最大信号数量。
一个 AWS 地区中每个账户的状态模板数量。	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 地区中每个账户的最大状态模板数量。
一个 AWS 区域中每辆车的状态模板数量。	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 区域中每辆车的最大状态模板数量。
一个 AWS 地区中每个账户的车队中的车辆数量。	每个支持的区域：2000 个	是	一个 AWS 地区中每个账户的车队中车辆的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
一个 AWS 区域中每个账户的 API 请求率	每个受支持的区域：20 个	是	您每秒可以为一个 AWS 区域中的每个账户发送的最大 API 请求数。
一个 AWS 地区每辆车的登机手续费率	每个受支持的区域：6 个	否	车辆在某个 AWS 地区每分钟可以办理登机手续的最大次数。
一个 AWS 地区中每个账户的消息提取速率。	每个受支持的区域：1,000 个	是	AWS 物联网每秒 FleetWise 可以为一个 AWS 区域中的每个账户接收的最大消息数。
一个 AWS 区域内每辆车的消息摄取速率。	每个受支持的区域：1 个	是	AWS 物联网每秒 FleetWise 可以为一个 AWS 区域中的每辆车接收的最大消息数。

以下是数据面板视觉系统数据的服务限制。

> **Note**
>
> 视觉系统数据目前为预览版，可能会发生变化。

Name	默认值	可调整	说明
数据速率	128	是	接收消息和 Amazon Ion 数据的最大容量（以每秒 MB 为 AWS IoT FleetWise单位）。

Name	默认值	可调整	说明
Ion 对象的大小	100	否	收录到的单个 Ion 文件的最大大小（以 MB 为 AWS IoT FleetWise单位）。
信号示例的大小	200	否	Ion 文件中信号示例提供的元数据（类型化数据）的最大大小（以 KB 为单位）。
所有信号示例的大小	2	否	Ion 文件中所有示例信号提供的所有元数据（类型化数据）的最大大小（以 MB 为单位）。
结构化数据的速率	10	是	每秒所有 Ion 文件中摄取的所有元数据（类型化数据）的最大容量（以 MB 为单位）。
二进制数据的速率	1000	是	每秒摄入的二进制 blob 的最大数量。AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise 如果摄取速率超过默认配额，则会丢弃来自车辆的消息。重访您的活动和实例集定义以调整预期的消息数量。任何丢弃的消息都无法恢复。

AWS IoT Wireless 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

以下各节描述了的服务终端节点 AWS IoT Wireless。 适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core 只能用于 AWS 区域 `us-east-1`。您可以使用这些端点在 AWS IoT Wireless API 参考中执行操作。

有关更多信息：

- 连接和使用 LoRa WAN 网关和设备，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core中的将网关和设备连接到。
- 连接和使用 Amazon Sidewalk 终端设备，请参阅AWS IoT 开发人员指南中的将 Sidewalk 终端设备连接到 适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core。

主题

- 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core -控制平面端点
- 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core -数据平面端点

适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core -控制平面端点

下表包含控制平面操作的 AWS 区域 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core特定端点。您可以使用具有 `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com` 格式的常规端点，也可以使用 `api.iotwireless.<region>.api.aws` 格式的双栈端点。

> **Note**
>
> - 使用控制面板客户端的端点时，必须提供服务器名称指示（SNI）扩展名。客户端可以使用 SNI 扩展名指示正在联系的服务器的名称，以及它使用的是常规端点还是双栈端点。

- 对于 适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core，请使用中的终端节点`us-east-1` AWS 区域。

有关 AWS IoT Wireless控制面板端点支持的操作的信息，请参阅 AWS IoT Wireless API 参考中的 AWS IoT Wireless API 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core -数据平面端点

适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core-数据平面端点特定于每个 AWS 账户 和 AWS 区域。要查找 AWS 账户 和的数据平面终端节点 AWS 区域，请使用此处显示的 get 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core-servic e-end point CLI 命令或 GetServiceEndpointREST API。

> **Note**
>
> 要将双栈端点用于网关的数据面板端点，如果您在 2024 年 12 月 1 日之前已经登录了网关，则可能需要申请 IPv6 激活。有关更多信息，请参阅将 IPv6 与配合使用 AWS IoT Wireless。

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

此命令返回以下有关信息：

- 您想要获取其端点信息的服务类型，可以是 CUPS 或 LNS。
- 取决于指定端点的 CUPS 或 LNS 服务器信任证书。
- 采用以下格式的数据面板 API 端点：

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

其中 *service* 可以是 cups 或 lns。

下表包含每个 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core 支持的区域的 AWS Account-specific LNS 终端节点的通用表示形式。在 Endpoint 列中，*account-specific-prefix*来自您的Account-specific 终端节点的替换*prefix*显示在通用端点表示形式中。

LNS 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	*prefix*.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
亚太地区（悉尼）	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

下表包含每个 AWS IoT Core 支持的区域的 C AWS Account-specific UPS 端点的通用表示形式。在 Endpoint 列中，*account-specific-prefix*来自您的Account-specific 终端节点的替换*prefix*显示在通用端点表示形式中。

CUPS 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1		HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		prefix.cups。lorawan.us-east-1.amazonaws.com	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	*prefix*.cups。lorawan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	*prefix*.cups。lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	*prefix*.cups。lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	*prefix*.cups。lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	*prefix*.cups。lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	*prefix*.cups。lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

有关 AWS IoT Wireless数据面板端点支持的操作的信息，请参阅 AWS IoT Wireless API 参考中的 AWS IoT Wireless API 操作。

服务配额

下表描述了在 AWS IoT Wireless API 中可以对每个操作进行的最大每秒交易数 (TPS)，其中包括 适用于 LoRaWAN 的 AWS IoT Core 和 适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core。

内容

- 无线设备和设备数据限额
- LoRa广域网网关 API 限制

- 配置文件和目标 API 节流
- 人行道和日志记录 API 节流
- 标记和端点 API 节流
- 设备位置及其他 AWS IoT Wireless API 限制

无线设备和设备数据限额

以下服务配额适用于 LoRa WAN 和 Sidewalk 设备。它还包括在无线设备、网关和云之间传输的设备指标和设备数据配额。

AWS IoT Wireless 设备的 API 限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	TPS 限额适用于 AssociateWirelessDeviceWithThing	10	是
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	TPS 限额适用于 CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	是
TPS limit for CreateWirelessDevice	TPS 限额适用于 CreateWirelessDevice	10	是
TPS limit for DeleteNet	TPS 限额适用于 DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
workAnalyzerConfiguration			
TPS limit for DeleteWirelessDevice	TPS 限额适用于 DeleteWirelessDevice	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	TPS 限额适用于 DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	是
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	TPS 限额适用于 GetEventConfigurationByResourceTypes	10	是
TPS limit for GetMetricConfiguration	TPS 限额适用于 GetMetricConfiguration	10	是
TPS limit for GetMetrics	TPS 限额适用于 GetMetrics	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetWirelessDevice	TPS 限额适用于 GetWirelessDevice	10	是
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	TPS 限额适用于 GetWirelessDeviceStatistics	10	是
TPS limit for ListEventConfigurations	TPS 限额适用于 ListEventConfigurations	10	是
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	TPS 限额适用于 ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	是
TPS limit for ListWirelessDevices	TPS 限额适用于 ListWirelessDevices	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	TPS 限额适用于 SendDataToWirelessDevice	10	是
TPS limit for TestWirelessDevice	TPS 限额适用于 TestWirelessDevice	10	是
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	TPS 限额适用于 UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	是
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	TPS 限额适用于 UpdateMetricConfiguration	10	是
TPS limit for UpdateWirelessDevice	TPS 限额适用于 UpdateWirelessDevice	10	是

LoRa广域网网关 API 限制

下表描述了与 LoRa广域网网关一起使用的 API 的最大 TPS。网关在 LoRa WAN 设备之间和 AWS IoT Core 广域网之间路由消息。 LoRa

AWS IoT Wireless 网关 API 限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	TPS 限额适用于 AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	是
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	TPS 限额适用于 AssociateWirelessGatewayWithThing	10	是
TPS limit for CreateWirelessGateway	TPS 限额适用于 CreateWirelessGateway	10	是
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	TPS 限额适用于 CreateWirelessGatewayTask	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	TPS 限额适用于 CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGateway	TPS 限额适用于 DeleteWirelessGateway	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	TPS 限额适用于 DeleteWirelessGatewayTask	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	TPS 限额适用于 DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	TPS 限额适用于 DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	TPS 限额适用于 DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	是
TPS limit for GetWirelessGateway	TPS 限额适用于 GetWirelessGateway	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayCertificate	TPS 限额适用于 GetWirelessGatewayCertificate	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayFirmwareInformation	TPS 限额适用于 GetWirelessGatewayFirmwareInformation	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayStatistics	TPS 限额适用于 GetWirelessGatewayStatistics	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	TPS 限额适用于 GetWirelessGatewayTask	10	是
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	TPS 限额适用于 GetWirelessGatewayTaskDefinition	10	是
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	TPS 限额适用于 ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	是
TPS limit for ListWirelessGateways	TPS 限额适用于 ListWirelessGateways	10	是
TPS limit for UpdateWirelessGateway	TPS 限额适用于 UpdateWirelessGateway	10	是

配置文件和目标 API 节流

下表描述了设备配置文件、服务配置文件和可以将消息路由到其他 AWS 服务的目的地的最大 TPS。

AWS IoT Wireless 设备配置文件和目标 API 限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for CreateDestination	TPS 限额适用于 CreateDestination	10	是
TPS limit for CreateDeviceProfile	TPS 限额适用于 CreateDeviceProfile	10	是
TPS limit for CreateServiceProfile	TPS 限额适用于 CreateServiceProfile	10	是
TPS limit for DeleteDestination	TPS 限额适用于 DeleteDestination	10	是
TPS limit for DeleteDeviceProfile	TPS 限额适用于 DeleteDeviceProfile	10	是
TPS limit for DeleteServiceProfile	TPS 限额适用于 DeleteServiceProfile	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetDestination	TPS 限额适用于 GetDestination	10	是
TPS limit for GetDeviceProfile	TPS 限额适用于 GetDeviceProfile	10	是
TPS limit for GetServiceProfile	TPS 限额适用于 GetServiceProfile	10	是
TPS limit for ListDestinations	TPS 限额适用于 ListDestinations	10	是
TPS limit for ListDeviceProfiles	TPS 限额适用于 ListDeviceProfiles	10	是
TPS limit for ListServiceProfiles	TPS 限额适用于 ListServiceProfiles	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for UpdateDestination	TPS 限额适用于 UpdateDestination	10	是

人行道和日志记录 API 节流

此表描述了 Amazon 人行道 API 以及用于基于资源类型的日志级别 API 的最大 TPS。

AWS IoT Wireless 人行道和日志记录 API 节流

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	TPS 限额适用于 AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	是
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 DeleteWirelessDeviceImportTask	10	是
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	TPS 限额适用于 DeregisterWirelessDevice	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	TPS 限额适用于 GetLogLevelsByResourceTypes	10	是
TPS limit for GetPartnerAccount	TPS 限额适用于 GetPartnerAccount	10	是
TPS limit for GetResourceLogLevel	TPS 限额适用于 GetResourceLogLevel	10	是
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 GetWirelessDeviceImportTask	10	是
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for ListPartnerAccounts	TPS 限额适用于 ListPartnerAccounts	10	是
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	TPS 限额适用于 ListWirelessDeviceImportTasks	10	是
TPS limit for PutResourceLogLevel	TPS 限额适用于 PutResourceLogLevel	10	是
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	TPS 限额适用于 ResetAllResourceLogLevels	10	是
TPS limit for ResetResourceLogLevel	TPS 限额适用于 ResetResourceLogLevel	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	是
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 StartWirelessDeviceImportTask	10	是
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	TPS 限额适用于 UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	是
TPS limit for UpdatePartnerAccount	TPS 限额适用于 UpdatePartnerAccount	10	是
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	TPS 限额适用于 UpdateWirelessDeviceImportTask	10	是

标记和端点 API 节流

此表描述了 GetServiceEndpoint API 和用于标记资源的 API 的最大 TPS。

AWS IoT Wireless 标记和 GetServiceEndpoint API 限制

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetServiceEndpoint	TPS 限额适用于 GetServiceEndpoint	10	是
TPS limit for ListTagsForResource	TPS 限额适用于 ListTagsForResource	10	是
TPS limit for TagResource	TPS 限额适用于 TagResource	10	是
TPS limit for UntagResource	TPS 限额适用于 UntagResource	10	是

设备位置及其他 AWS IoT Wireless API 限制

下表描述了其他附加 AWS IoT Wireless API 限制的最大 TPS，包括 AWS IoT Core 设备位置、网络分析器功能、FUOTA 和多播组。

AWS IoT Wireless 限制和配额

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	TPS 限额适用于 AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	是
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	TPS 限额适用于 AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	是
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	TPS 限额适用于 AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	是
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	TPS 限额适用于 CancelMulticastGroupSession	10	是
TPS limit for CreateFuotaTask	TPS 限额适用于 CreateFuotaTask	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for CreateMulticastGroup	TPS 限额适用于 CreateMulticastGroup	10	是
TPS limit for DeleteFuotaTask	TPS 限额适用于 DeleteFuotaTask	10	是
TPS limit for DeleteMulticastGroup	TPS 限额适用于 DeleteMulticastGroup	10	是
TPS limit for DeleteQueuedMessages	TPS 限额适用于 DeleteQueuedMessages	10	是
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	TPS 限额适用于 DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	TPS 限额适用于 DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	TPS 限额适用于 DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	TPS 限额适用于 DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	是
TPS limit for GetFuotaTask	TPS 限额适用于 GetFuotaTask	10	是
TPS limit for GetMulticastGroup	TPS 限额适用于 GetMulticastGroup	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetMulticastGroupSession	TPS 限额适用于 GetMulticastGroupSession	10	是
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	TPS 限额适用于 GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	是
TPS limit for GetPosition	TPS 限额适用于 GetPosition	10	是
TPS limit for GetPositionConfiguration	TPS 限额适用于 GetPositionConfiguration	10	是
TPS limit for GetPositionEstimate	TPS 限额适用于 GetPositionEstimate	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	TPS 限额适用于 GetResourceEventConfiguration	10	是
TPS limit for GetResourcePosition	TPS 限额适用于 GetResourcePosition	10	是
TPS limit for ListFuotaTasks	TPS 限额适用于 ListFuotaTasks	10	是
TPS limit for ListMulticastGroups	TPS 限额适用于 ListMulticastGroups	10	是
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	TPS 限额适用于 ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	是
TPS limit for ListPositionConfigurations	TPS 限额适用于 ListPositionConfigurations	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for ListQueuedMessages	TPS 限额适用于 ListQueuedMessages	10	是
TPS limit for PutPositionConfiguration	TPS 限额适用于 PutPositionConfiguration	10	是
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	TPS 限额适用于 SendDataToMulticastGroup	10	是
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	TPS 限额适用于 StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	TPS 限额适用于 StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	是
TPS limit for StartFuotaTask	TPS 限额适用于 StartFuotaTask	10	是
TPS limit for StartMulticastGroupSession	TPS 限额适用于 StartMulticastGroupSession	10	是
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	TPS 限额适用于 StartNetworkAnalyzerStream	10	是
TPS limit for UpdateFuotaTask	TPS 限额适用于 UpdateFuotaTask	10	是

限制显示名称	说明	默认 值	可调整
TPS limit for UpdateMulticastGroup	TPS 限额适用于 UpdateMulticastGroup	10	是
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	TPS 限额适用于 UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	是
TPS limit for UpdatePosition	TPS 限额适用于 UpdatePosition	10	是
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	TPS 限额适用于 UpdateResourceEventConfiguration	10	是
TPS limit for UpdateResourcePosition	TPS 限额适用于 UpdateResourcePosition	10	是

AWS IoT Greengrass V1 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

控制面板操作

下表包含 AWS IoT Greengrass 支持组管理操作的 AWS Region-specific 端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT 和 HTTPS
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT 和 HTTPS
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT 设备操作

下表包含用于 AWS IoT 设备管理操作（例如影子同步）的 AWS Region-specific 亚马逊信任服务 (ATS) 终端节点。这是一个数据面板的 API。

要查找您的账户专用终端节点，请使用 a ws iot describe-endpoint-endpoint- type iot: 命令。Data-ATS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（孟买）	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中国（北京）	cn-north-1	prefix.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲（伦敦）	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

> **Note**
>
> 某些区域当前支持传统的 Verisign 端点，但我们建议您将 ATS 端点与 ATS 根证书颁发机构（CA）证书一起使用。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

发现操作

下表包含使用发现 API 进行设备发现操作的 AWS Region-specific AWS IoT Greengrass ATS 端点。这是一个数据面板的 API。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> 某些区域当前支持传统的 Verisign 端点，但我们建议您将 ATS 端点与 ATS 根 CA 证书一起使用。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

支持的传统终端节点

建议您使用上述各表中的 ATS 端点和 ATS 根 CA 证书。为了向后兼容， AWS IoT Greengrass 目前支持以下 AWS 区域的旧版威瑞信终端节点。预计这种支持将在未来结束。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

使用原有的 Verisign 端点时，您必须使用 Verisign 根 CA 证书。

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

要查找您的账户特定的原有端点，请使用 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data 命令。

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

AWS IoT Greengrass 云端 API

说明	默认
每 AWS IoT Greengrass 组 AWS IoT 设备的最大数量。	2500
每个组的 Lambda 函数的最大数目。	200
每个 Lambda 函数的最大资源数。	20

说明	默认
每个组的最大资源数。	200
AWS IoT Greengrass API 上的每秒最大事务数 (TPS)。	请参阅the section called “TPS”。
每个组的最大订阅数。	10000
每个组中指定 `Cloud` 作为源的订阅的最大数目。	50
核心事物名称的最大长度。	124 字节的 UTF-8 编码字符。

TPS

API 每秒最大交易数的默认配额取决于 AWS IoT Greengrass API 和使用的 AWS 区域 AWS IoT Greengrass 。

对于大多数 API 和支持的 AWS 区域，默认配额为 30。下表中注明了例外情况。

API 例外

API	默认
CreateDeployment	20

AWS 地区例外

AWS 区域	默认
中国（北京）	10
AWS GovCloud (US-West)	10
AWS GovCloud (US-East)	10

此配额适用于每个 AWS 账户。例如，美国东部（弗吉尼亚州北部）区域，每个账户的默认配额为 30 TPS。每个 API（例如 `CreateGroupVersion` 或 `ListFunctionDefinitions`）都有 30 个 TPS

的配额。这包括控制面板和数据面板的操作。超出账户或 API 配额的请求将受到限制。要申请增加账户和 API 配额，包括特定 API 的配额，请联系您的 E AWS nterprise Support 代表。

AWS IoT Greengrass 核心

说明	默认
指定 `Cloud` 作为源的路由表条目的最大数目。	50（与 AWS IoT 订阅配额相匹配）
AWS IoT 设备发送的最大消息大小。	128 KB（与 AWS IoT 邮件大小配额相匹配）
Greengrass 核心路由器中的最小消息队列大小。	256 KB
主题字符串的最大长度。	256 字节的 UTF-8 编码字符。
一个主题或主题筛选条件中的正斜杠 (/) 的最大数量。	7
运行 Greengrass 核心软件所需的最小磁盘空间。	128MB 使用 OTA 更新时为 400 MB
运行 Greengrass 核心软件所需的最小 RAM。	128MB 使用流管理器时为 198 MB

Greengrass 核心软件提供一项服务来检测 Greengrass 核心设备的 IP 地址。它将这些信息发送到 AWS IoT Greengrass 云服务，并允许 AWS IoT 设备下载他们需要连接的Greengrass核心的IP地址。

如果满足以下任意情况，请勿使用此功能：

- Greengrass 核心设备的 IP 地址经常变化。
- Greengrass 核心设备并不总是可供 AWS IoT 其组中的设备使用。
- Greengrass 内核有多个 IP 地址，设备无法可靠地 AWS IoT 确定要使用哪个地址。
- 贵组织的安全政策不允许您将设备的 IP 地址发送到 AWS 云端。

AWS IoT Greengrass V2 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

控制面板操作

下表包含 AWS IoT Greengrass V2 支持管理组件、设备和部署的操作的 AWS Region-specific 端点。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT 设备操作

下表包含用于 AWS IoT 设备管理操作（例如影子同步）的 AWS Region-specific 亚马逊信任服务 (ATS) 终端节点。这是一个数据面板的 API。

要查找您的账户专用终端节点，请使用 a ws iot describe-endpoint-endpoint- type iot: 命令。Data-ATS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	prefix-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（孟买）	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
加拿大（中部）	ca-central-1	prefix-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中国（北京）	cn-north-1	prefix.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲（伦敦）	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲（西班牙）	eu-south-2	prefix-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

> **Note**
>
> 某些区域当前支持传统的 Verisign 端点，但我们建议您将 ATS 端点与 ATS 根证书颁发机构（CA）证书一起使用。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

数据面板操作

AWS IoT Greengrass 使用 AWS IoT Core Region-specific ATS 端点进行数据平面操作，例如ResolveComponentCandidates。有关完整列表，请参阅AWS IoT Core -数据平面端点。必须将 `greengrassDataPlaneEndpoint` 设置为 **`iotdata`**。有关更多信息，请参阅 AWS IoT Greengrass Nucleus 配置。

我们建议您使用 AWS IoT 终端节点进行数据平面操作。为了向后兼容， AWS IoT Greengrass 支持以下传统端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> 某些区域当前支持传统的 Verisign 端点，但我们建议您将 ATS 端点与 ATS 根 CA 证书一起使用。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

支持的原有端点

建议您使用上述各表中的 ATS 端点和 ATS 根 CA 证书。为了向后兼容， AWS IoT Greengrass V2 目前支持以下 AWS 区域的旧版威瑞信终端节点。预计这种支持将在未来结束。有关更多信息，请参阅《AWS IoT 开发人员指南》中的服务器身份验证。

使用原有的 Verisign 端点时，您必须使用 Verisign 根 CA 证书。

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

要查找您的账户特定的原有端点，请使用 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data 命令。

Data plane operations (legacy endpoints)

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

下表描述了中的配额 AWS IoT Greengrass V2。有关这些配额以及如何请求增加配额的更多信息，请参阅AWS 服务配额。

核心设备配额

资源	限额	可调整
核心设备事物名称的最大长度	124 字节的 UTF-8 编码字符	否

组件配额

资源	限额	可调整	注意
最大组件数	每个区域 5000 个组件	否	
最大组件版本数	每个区域每个组件 5000 个版本	否	
组件配方的最大大小	16 KB	否	
组件构件的最大总大小	2 GB	否	此配额适用于组件的所有构件的总和。

部署配额

资源	限额	可调整	注意
事物部署的最大部署文档大小（不支持大型配置）	7KB	否	部署文档包括组件配置、部署配置和有效负载开销。
事物组部署的最大部署文档大小（不支持大型配置）	31KB	否	部署文档包括组件配置、部署配置和有效负载开销。

资源	限额	可调整	注意
支持大型配置的最大部署文档大小	6 MB	否	部署文档包括组件配置、部署配置和有效负载开销。

API 操作的配额

资源	限额	可调整	注意
的请求费率 CreateComponentVersion	每个区域每秒 1 个请求	否	
其他 API 操作的请求速率	每个区域每秒 30 个请求	否	此配额适用于所有控制面板操作的 API 请求组合。 异常 • 中国（北京）– 每个区域每秒 10 个请求 • AWS GovCloud (US-West) — 每个区域每秒 10 个请求 • AWS GovCloud (US-East) — 每个区域每秒 10 个请求

AWS IoT SiteWise 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

以下各节描述了的服务终端节点 AWS IoT SiteWise。

主题

- AWS IoT SiteWise — 服务端点
- AWS IoT SiteWise — 控制平面端点
- AWS IoT SiteWise — 数据平面端点

AWS IoT SiteWise — 服务端点

用户可以通过编程方式连接到 AWS IoT SiteWise 端点。不要在 AWS SDK 和 AWS Command Line Interface 命令中添加前缀，因为它们会添加必要的前缀。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT SiteWise — 控制平面端点

请将 api 前缀用于控制面板 API。例如 `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区(孟买)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大（中部）	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区(孟买)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大（中部）	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — 数据平面端点

请将数据前缀用于数据面板 API。例如 `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区(孟买)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大（中部）	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

下表描述了中的配额 AWS IoT SiteWise。有关配额以及请求增加配额的更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

Name	默认值	可调整	说明
复合模型深度	每个受支持的区域：2 个	是	每个资产模型的复合模型树的最大深度，包括内联和基于组件的复合模型。
资产模型层次结构树的深度	每个受支持的区域：30 个	是	最大资产模型层次结构树深度。
接口层次结构树的深度	每个受支持的区域：30 个	是	资产层次结构树的最大深度
每个网关的 OPC UA 源的数量	每个受支持的区域：100 个	否	每个网关的最大 OPC-UA 源数。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个 AWS 账户的资产模型数量	每个受支持的区域：10000 个	是	每个 AWS 账户每个区域的最大资产模型数量。
每个层次结构树的资产模型数	每个受支持的区域：100 个	是	每个层次结构树的最大资产模型数。
每个资产模型的资产数	每个受支持的区域：1 万个	是	每个资产模型的最大资产数。
每个父资产的子资产数量	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个父资产的最大子资产数。
每个资产模型的复合模型数量	每个受支持的区域：50 个	是	单个资产模型上支持的最大复合模型数量。
每个账户每个区域的计算模型数量 AWS	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 AWS 账户每个区域的最大计算模型数。
并发运行的批量导入作业数	每个受支持的区域：100 个	是	可以同时运行的批量导入作业的最大数量
每个项目的控制面板数	每个受支持的区域：100 个	是	每个项目的最大控制面板数。
每个绑定值列表中的数据绑定值数量	每个受支持的区域：80 个	否	每个绑定值列表中数据绑定值的最大数量。
每个资产属性在每个数据质量中每秒的数据点数	每个受支持的区域：10 个	否	每个资产属性的每个数据质量具有相同时间戳（以秒为单位）的最大数据点数。对于每个资产属性，在任何给定的秒数内，最多可以存储此数量的高质量、不确定质量和低质量数据点。

Name	默认值	可调整	说明
批量导入作业 API 中自适应摄取的过去时间戳和当前日期之间的天数	每个受支持的区域：30 个	否	在批量导入作业 API 中使用自适应摄取时，过去时间戳和当前日期之间的最大天数。
每个属性公式表达式的函数数量	每个受支持的区域：10 个	否	一个属性公式表达式中可以使用的最大函数数。
每个 AWS 账户每个区域的网关数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域的最大网关数量。
每个资产模型的层次结构定义数量	每个受支持的区域：30 个	是	每个资产模型的最大层次结构定义数量。
每个接口的层次结构定义数量	每个受支持的区域：20 个	是	每个接口的层次结构定义的最大数量
每个 AWS 账户每个区域的接口数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域的最大接口数
每个层次结构数的接口数	每个受支持的区域：100 个	是	每个层次结构数的最大接口数量
每个控制面板可视化的指标数	每个受支持的区域：5 个	是	每个控制面板可视化的最大指标数。
每个子资产模型的父资产模型数量	每个受支持的区域：1 万个	是	每个子资产模型的最大父资产模型数量。
每个 AWS 账户每个区域的门户数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域的最大门户数量。
每个门户的项目数	每个受支持的区域：100 个	是	每个门户的最大项目数。

Name	默认值	可调整	说明
ASSET_MODEL 类型的每个资产模型根位置的属性数量	每个受支持的区域：500 个	是	每种资产ModelProperties 模型的最大资产数量。此计数不包括复合计数 ModelProperties。此限制也适用于根据此资产模型创建的任何独有资产。
每个资产模型的属性数	每个受支持的区域：5000 个	是	ASSET_MODEL 或 COMPONENT_MODEL 类资产模型的最大属性数量。该数值是结合了根资产模型属性和任何包含的基于组件或内联复合模型的属性而确定的。此限制也适用于根据此资产模型创建的任何独有资产。
每个复合模型的属性数量	每个受支持的区域：100 个	是	复合模型支持的最大属性数量。同时也是 COMPONENT_MODEL 类资产模型允许的最大属性数量。
每个接口中的属性数量	每个受支持的区域：200 个	是	接口中的最大属性数量
依赖单个属性的属性数	每个受支持的区域：30 个	否	直接或间接依赖于单个属性的最大属性数，如在所有公式表达式中所定义。
强制资产模型中依赖单个属性的属性数量	每个受支持的区域：10 个	是	强制资产模型中直接或间接依赖单个属性的最大属性数量

Name	默认值	可调整	说明
直接依赖单个属性的属性数	每个受支持的区域：20 个	是	直接依赖于单个属性的最大属性数，如在所有公式表达式中所定义。
每个属性公式表达式的属性变量数	每个受支持的区域：10 个	否	一个属性公式表达式中可以使用的最大属性变量数。
每个 GetInterpolatedAssetPropertyValues 请求的结果数	每个受支持的区域：10 个	是	每个分页 GetInterpolatedAssetPropertyValues 请求返回的最大结果数。
每个项目的根资产数	每个受支持的区域：1 个	否	每个项目关联的根资产的最大数量。
使用相同组件模型的独有资产模型的数量	每个受支持的区域：20 个	是	具有至少一个基于组件的复合模型且直接引用 COMPONENT_MODEL 类特定资产模型的独有资产模型的最大数量。
使用相同接口模型的独有资产模型数量	每个受支持的区域：500 个	是	使用相同接口模型的独有资产模型的最大数量
单个数据批量导入作业文件中独有数据流的数量	每个受支持的区域：1 万个	否	单个数据批量导入作业文件中独有数据流的最大数量
每个控制面板的可视化数量	每个受支持的区域：10 个	是	每个控制面板的最大可视化数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个资产属性摄取的 BatchPutAssetPropertyValue 条目比率	每个受支持的区域：10 个	否	每个 AWS 账户每个区域每个资产资产每秒摄取的最大 BatchPutAssetPropertyValue 条目数。
每个资产属性的 GetAssetPropertyAggregates 请求和 BatchGetAssetPropertyAggregates 输入查询率	每个受支持的区域：50 个	否	每个 AWS 账户每个区域每秒每个资产属性的最大 GetAssetPropertyAggregates 请求和 BatchGetAssetPropertyAggregates 输入总数。
每个资产属性的 GetAssetPropertyValue 请求和 BatchGetAssetPropertyValue 输入查询率	每个受支持的区域：500 个	否	每个 AWS 账户每个区域每秒每个资产属性的最大 GetAssetPropertyValue 请求和 BatchGetAssetPropertyValue 输入总数。
每个资产属性的 GetAssetPropertyValueHistory 请求和 BatchGetAssetPropertyValueHistory 输入查询率	每个受支持的区域：30 个	否	每个 AWS 账户每个区域每秒每个资产属性的最大 GetAssetPropertyValueHistory 请求和 BatchGetAssetPropertyValueHistory 输入总数。
GetInterpolatedAssetPropertyValues 请求率	每个受支持的区域：500 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetInterpolatedAssetPropertyValues 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
提取的数据点的速率	每个受支持的区域：5,000 个	是	每个账户每个区域每秒摄取的最大时间戳质量值 (TQV) 数据点数。 AWS
从和中检索的数据点的速率 GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	每个受支持的区域：100 个	是	跨 GetAssetPropertyValueHistory 和的每个 AWS 账户的每个区域每秒检索到的数据点的最大字节速率 (MB/second)。BatchGetAssetPropertyValueHistory为此配额评估的响应负载使用每个数据点的 Timestamp-Quality-Value (TQV) 字段，并将每个 API 请求的字节大小四舍五入到下一个 4KB 增量。
的请求费率 AssociateAssets	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 AssociateAssets。
的请求费率 AssociateTimeSeriesToAssetProperty	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 AssociateTimeSeriesToAssetProperty。
的请求费率 BatchGetAssetPropertyAggregates	每个受支持的区域：200 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 BatchGetAssetPropertyAggregates。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 BatchGetAssetPropertyValue	每个受支持的区域：500 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 BatchGetAssetPropertyValue。
的请求费率 BatchGetAssetPropertyValueHistory	每个受支持的区域：200 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 BatchGetAssetPropertyValueHistory。
的请求费率 BatchPutAssetPropertyValue	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 BatchPutAssetPropertyValue。
的请求费率 CreateAsset	每个受支持的区域：50 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 CreateAsset。
的请求费率 CreateAssetModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 CreateAssetModel。
的请求费率 CreateAssetModelCompositeModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 CreateAssetModelCompositeModel。
的请求费率 DeleteAsset	每个受支持的区域：50 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DeleteAsset。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 DeleteAssetModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DeleteAssetModel。
的请求费率 DeleteAssetModelCompositeModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DeleteAssetModelCompositeModel。
的请求费率 DeleteTimeSeries	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DeleteTimeSeries。
的请求费率 DescribeAction	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAction。
的请求费率 DescribeAsset	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAsset。
的请求费率 DescribeAssetCompositeModel	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAssetCompositeModel。
的请求费率 DescribeAssetModel	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAssetModel。
的请求费率 DescribeAssetModelCompositeModel	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAssetModelCompositeModel。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 DescribeAssetProperty	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeAssetProperty。
的请求费率 DescribeDefaultEncryptionConfiguration	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeDefaultEncryptionConfiguration。
的请求费率 DescribeLoggingOptions	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeLoggingOptions。
的请求费率 DescribeStorageConfiguration	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeStorageConfiguration。
的请求费率 DescribeTimeSeries	每个支持的区域：150 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DescribeTimeSeries。
的请求费率 DisassociateAssets	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DisassociateAssets。
的请求费率 DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 ExecuteAction	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ExecuteAction。
的请求费率 GetAssetPropertyAggregates	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 GetAssetPropertyAggregates。
的请求费率 GetAssetPropertyValue	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 GetAssetPropertyValue。
的请求费率 GetAssetPropertyValueHistory	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 GetAssetPropertyValueHistory。
的请求费率 ListActions	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListActions。
的请求费率 ListAssetModelCompositeModels	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListAssetModelCompositeModels。
的请求费率 ListAssetModels	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListAssetModels。
的请求费率 ListAssetRelationships	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListAssetRelationships。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 ListAssets	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListAssets。
的请求费率 ListAssociatedAssets	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListAssociatedAssets。
的请求费率 ListCompositionRelationships	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListCompositionRelationships。
的请求费率 ListTagsForResource	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListTagsForResource。
的请求费率 ListTimeSeries	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 ListTimeSeries。
的请求费率 PutDefaultEncryptionConfiguration	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 PutDefaultEncryptionConfiguration。
的请求费率 PutLoggingOptions	每个受支持的区域：30 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 PutLoggingOptions。
的请求费率 PutStorageConfiguration	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 PutStorageConfiguration。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 TagResource	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 TagResource。
的请求费率 UntagResource	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 UntagResource。
的请求费率 UpdateAsset	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 UpdateAsset。
的请求费率 UpdateAssetModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 UpdateAssetModel。
的请求费率 UpdateAssetModelCompositeModel	每个受支持的区域：10 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 UpdateAssetModelCompositeModel。
的请求费率 UpdateAssetProperty	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 账户每个区域每秒的最大请求数 UpdateAssetProperty。
自适应摄取的 CSV 文件的大小	每个受支持的区域：256 MB	否	自适应摄取的 CSV 文件的最大大小。
未压缩的 Parquet 文件的大小	每个受支持的区域：256 MB	否	未压缩 Parquet 文件的最大大小。
未压缩的 Parquet 行组的大小	每个受支持的区域：64 MB	否	未压缩 Parquet 行组的最大大小。

AWS IoT TwinMaker 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

要以编程方式连接 AWS IoT TwinMaker，请使用端点。如您使用 HTTP 客户端，则需要按如下方式为控制面板和数据面板 API 添加前缀。但是，没有必要在 AWS SDK 和 AWS Command Line Interface 命令中添加前缀，因为它们会自动添加必要的前缀。

- 用于控制面板 API 的 `api` 前缀。例如 `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。
- 用于数据面板 API 的 `data` 前缀。例如 `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。

有关更多信息，请参阅《 AWS IoT TwinMaker 用户指南》中的终端节点和配额。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
组件类型组合树深度	每个受支持的区域：5 个	是	组件类型组合树的最大深度。
组件类型组合树大小	每个受支持的区域：50 个	是	组件类型组合树中组件类型的最大数量。
每个工作区的组件类型	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个工作区中唯一组件类型的最大数量。
每个实体的组件	每个受支持的区域：30 个	是	可以在一个实体上定义的最大组件数。

Name	默认值	可调整	说明
组件类型层次的深度	每个受支持的区域：10 个	是	组件类型层次树的最大深度。
实体层次的深度	每个受支持的区域：30 个	是	实体层次树的最大深度。
每个工作区的实体	每个受支持的区域：50,000 个	是	每个工作区允许的最大实体数。
每个任务的 SiteWise 导出资源数量	每个受支持的区域：5000 个	是	每个任务的最大 SiteWise 导出资源数。
每个任务的 SiteWise 导入资源数量	每个受支持的区域：5000 个	是	每个任务的最大 SiteWise 导入资源数。
每个任务的 TwinMaker 导出资源数量	每个受支持的区域：10 万个	是	每个任务的最大 TwinMaker 导出资源数。
每个任务的 TwinMaker 导入资源数量	每个受支持的区域：10 万个	是	每个任务的最大 TwinMaker 导入资源数。
队列中元数据传输作业的数量	每个受支持的区域：10 个	是	待处理元数据传输作业的最大数量。
每个子组件类型的父组件类型	每个受支持的区域：10 个	否	一种组件类型可以具有的多继承父组件类型或“extendsFrom”关系的最大数量。
每个组件类型或组件的属性	每个受支持的区域：800 个	是	可以在组件类型上定义或添加到任何给定组件实例的最大属性数。
每个工作区的场景	每个受支持的区域：100 个	是	工作区中的最大场景数。

Name	默认值	可调整	说明
元数据传输作业导入文件的大小	每个受支持的区域：100 个	是	导入文件的最大大小（以 MB 表示）。
每个资源的标签	每个受支持的区域：50 个	否	可以放置在具有 ARN 的任何资源（如工作区、实体、组件类型等）上的最大标签数。
当前区域中的此账户中创建的工作区	每个受支持的区域：15 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的工作区的最大数目。

AWS IoT TwinMaker API 限流限制

本主题介绍每个 AWS 账户可对 AWS IoT TwinMaker API 操作进行的最大每秒交易数 (TPS)。

- 模型和场景 API 操作的请求速率上限：每个 AWS 账户 10 TPS。
- 数据读取和写入 API 操作的请求速率上限：每个 AWS 账户 100 TPS。

> **Note**
>
> TPS 限制适用于所有区域，且不可调整。

Amazon Interactive Video Service 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon IVS 使用 API 设置及配置 IVS 低延迟和实时流应用程序。Amazon IVS Chat 使用主 Chat API 设置和管理聊天室，使用 Chat Messaging API 发送和接收聊天消息。

IVS 低延迟流式处理端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS 实时流式处理端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

IVS Chat 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS Chat 消息收发端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

服务配额

有关更多信息，请参阅 Amazon IVS Low-Latency 流媒体用户指南中的 Low-Latency 流媒体服务配额和亚马逊 IVS Real-Time 流媒体用户指南中的 Real-Time 流媒体服务配额。

如果存在差异，请将《用户指南》视为最终版本。

IVS 低延迟直播限额

Name	默认值	可调整	说明
广告配置	20	否	每个广告配置的最大数量 AWS 区域。
渠道	5000	是	每个 AWS 区域的最大通道数。
并发流	100	是	每个 AWS 区域可同时进行流传输的最大通道数量。如果超过此阈值，则流将被拒绝。
并发视图	15000	是	允许在 AWS 区域的所有通道上同时播放实时通道的最大视图数。（视图是一个独特的观看会话，它主动下载或播放视频。）
采集比特率（如果通道 `type` 为 `BASIC`）	1.5 Mbps 或 3.5 Mbps	否	每秒可以流传输到 `type` 为 `BASIC` 的通道的最大比特数。

Name	默认值	可调整	说明
			• 如果输入视频质量为 480p 或更低，则默认限额为 1.5Mbps。 • 如果输入视频质量高于 480p 但低于 1080p，则默认限额为 3.5Mbps。 警告：如果超过此阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。
摄取比特率（如果通道 type 为 STANDARD，则使用单轨道输入）	8.5Mbps	否	使用单轨道输入，每秒可以流式传输到 type 为 STANDARD（默认值）的通道的最大比特数。警告：如果超过此阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。
摄取比特率（如果通道 type 为 STANDARD，则多轨道输入最高可达 FULL_HD 分辨率）	15 Mbps	否	使用多轨道输入，每秒可以流式传输到 type 为 STANDARD（默认值）且 multitrackInputConfiguration.maximumResolution 为 SD、HD 或 FULL_HD 的通道的最大比特数。警告：如果超过此阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。
采集比特率（如果通道 type 为 ADVANCED_HD ）	8.5Mbps	否	每秒可以流传输到 type 为 ADVANCED_HD 的通道的最大比特数。警告：如果超过此阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。

Name	默认值	可调整	说明
采集比特率（如果通道 type 为 ADVANCED_SD ）	8.5Mbps	否	每秒可以流传输到 type 为 ADVANCED_SD 的通道的最大比特数。警告：如果超过此阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。
摄取分辨率（单轨道输入）	1080p（总像素 210 万，1920）pixels/edge	否	使用单轨道输入，可以流式传输到通道的最大分辨率（以像素为单位，不考虑其 type）。相关阈值有两个：像素总计和每个边缘的像素。警告：如果超过这些阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。
摄取分辨率（如果通道 type 为 STANDARD，则使用多轨道输入）	请参阅描述	否	使用多轨道输入，可以流式传输到 type 为 STANDARD 的通道上单个轨道的最大分辨率（以像素为单位）。默认值因以下 multitrackInputConfiguration.maximumResolution 值而异： • SD: 480p（总像素 400 万像素，864） pixels/edge • HD: 720p（总像素 900 万，1280） pixels/edge • FULL_HD: 1080p（总像素 210 万，1920 pixels/edge 万像素）> 相关阈值有两个：像素总计和每个边缘的像素。警告：如果超过这些阈值，流可能会立即断开连接。有关频道的详细信息type，请参阅《IVS Low-Latency Streaming API 参考》中的频道类型。

Name	默认值	可调整	说明
元数据负载	1KB	否	`PutMetadata` 请求有效负载 (Amazon IVS API) 的最大大小。
播放授权密钥对	3	否	每个 AWS 区域的最大播放授权密钥对数量。
播放限制策略	3	否	每个 AWS 区域的最大播放限制策略数量。
播放限制策略国家/地区	200	否	播放限制策略中 `allowedCountries` 列表的最大大小；也就是说，每个策略的最大国家/地区数。
播放限制策略起源	5	否	播放限制策略中 `allowedOrigins` 列表的最大大小；也就是说，每个策略的最大来源数。
播放限制策略来源长度	256	否	播放限制策略中 `allowedOrigins` 列表中条目的最大大小（以字符为单位）。
播放令牌大小	2KB	否	用于启动播放的整个 JSON Web 令牌 (JWT) 的最大大小。
PutMetadata 每个频道的速率	5	否	每个通道每秒最大 `PutMetadata` 事务数。
录制配置	20	是	每个 AWS 区域的最大录制配置数量。
流密钥	1	否	每个通道的最大流密钥数。
直播接管	100	是	每个直播的最大直播接管数量。

IVS 实时直播限额

Name	默认值	可调整	说明
合成目标	2	否	合成资源中的最大目标对象数。
合成：最大持续时间	24	否	合成可以存在的最大时间，以小时为单位。

Name	默认值	可调整	说明
合成	20	是	每个账户的最大并发合成资源数。
每阶段的合成	5	是	每个阶段的最大并发合成资源。
并发参与者复制	5	否	在 AWS 区域中，每位参与者在所有暂存区中并发进行的最大复制次数。
并发发布者	1000	是	可以在 AWS 区域的所有暂存区发布的最大参与者数量。
并发订阅	20000	是	AWS 区域中所有暂存区的同时发布者到订阅用户连接的最大数量。
EncoderConfigurations	20	是	每个账户的最大 EncoderConfiguration 资源数量。
IngestConfigurations	100	是	每个账户的最大 IngestConfiguration 资源数量。
参与者下载的视频比特率	8.5Mbps	否	参与者订阅的所有视频的最大聚合下载比特率。
参与者发布比特率	8.5Mbps	否	每秒可以流式传输到暂存区的最大比特数。
参与者发布或订阅时长	24	否	参与者可以发布或保持舞台订阅的最长时长，以小时为单位。
参与者发布的视频分辨率	720p	否	参与者发布的视频最高分辨率。
PublicKeys	3	否	每个 AWS 区域的最大公有密钥数量。
舞台参与者（发布者）	12	否	可以同时发布到舞台的最大参与者数量。
舞台参与者（订阅用户）	10000	是	可以同时订阅到舞台的最大参与者数量。

Name	默认值	可调整	说明
Stages	1000	是	每个 AWS 区域的最大阶段数。
StorageConfigurations	5	是	每个账户的最大 StorageConfiguration 资源数量。

IVS Chat 配额

Name	默认值	可调整	说明
并发聊天连接	50000	是	每个账户在 AWS 区域的所有房间中的最大并发聊天连接数。
日志记录配置	10	是	在当前的 AWS 区域中，每个账户可以创建的日志记录配置的最大数量。
消息审核处理程序超时时段	200	否	当前 AWS 区域中所有消息审核处理程序的超时时段（以毫秒为单位）。如果超过此值，则允许或拒绝该消息，具体取决于为消息审核处理程序配置的 `fallbackResult` 字段的值。
所有房间的 DeleteMessage 请求率	100	是	所有房间每秒可发出的最大 `DeleteMessage` 请求数。请求可以来自亚马逊 IVS 聊天 API 或亚马逊 IVS 聊天消息 API () WebSocket。
所有房间的 DisconnectUser 请求率	100	是	所有房间每秒可发出的最大 `DisconnectUser` 请求数。请求可以来自亚马逊 IVS 聊天 API 或亚马逊 IVS 聊天消息 API () WebSocket。
每个连接的消息收发请求速率	10	否	聊天连接每秒可发出的最大消息收发请求数。
所有房间的 SendMessage 请求率	1000	是	所有房间每秒可发出的最大 `SendMessage` 请求数。这些请求来自 Amazon IVS 聊天消息 API (WebSocket)。

Name	默认值	可调整	说明
每间客房的 SendMessage 请求率	100	否	任一房间每秒可发出的最大 SendMessage 请求数。这可通过 Create Room 和 Update Room 的 maximumMessageRatePerSecond 字段进行配置。这些请求来自 Amazon IVS 聊天消息 API (WebSocket)。
房间	50000	是	每个账户在每个 AWS 区域的最大聊天室数量。

Amazon Kendra 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Kendra

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Amazon Kendra GenAI 企业版索引仅在美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国西部（俄勒冈州）、欧洲地区（爱尔兰）、亚太地区（悉尼）区域中提供。

Amazon Kendra 智能排名

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
		kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Amazon Kendra

Name	默认值	可调整	说明
查询文本中的字符	每个受支持的区域：1,000 个	是	查询文本中的最大字符数。
待展开的折叠结果	每个受支持的区域：20 个	是	待展开的最大折叠结果数量
数据源（开发人员版）	每个受支持的区域：5 个	否	每个开发人员版索引的最大数据来源数。
数据源（企业版）	每个受支持的区域：50 个	是	每个企业版索引的最大数据来源数。
开发人员版索引	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户可以创建的开发人员版索引的最大数量。
企业版索引	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户可以创建的企业版索引的最大数量。
每个折叠结果项的展开结果	每个受支持的区域：5 个	是	每个项目的最大展开结果数量

Name	默认值	可调整	说明
提取文字大小	每个受支持的区域：5 MB	否	从可接收的文件中提取的最大文本大小（以 MB 为单位)。
常见问题解答	每个受支持的区域：30 个	是	每个索引可以创建的最大常见问题数。
每个精选结果集的精选文档	每个受支持的区域：4 个	是	每个精选结果集的最大精选文档数量。
每个索引的精选结果集	每个受支持的区域：50 个	是	每个索引的最大精选结果集数量。
文件大小	每个受支持的区域：50 MB	是	可接收的最大文件大小（以 MB 为单位)。
提取属性字符串列表大小	每个受支持的区域：10 个	是	每个提取属性的最大字符串列表大小。
查询建议阻止列表中的项目	每个受支持的区域：2 万个	是	查询建议阻止列表中的最大项目数。
查询属性用户组列表大小	每个受支持的区域：10 个	是	每个查询属性的最大用户组列表大小。
查询容量单位	每个受支持的区域：100 个	是	每个索引的最大查询容量单位数。
查询建议阻止列表文件大小	每个受支持的区域：2 MB	是	查询建议阻止列表文件的最大大小（以 MB 为单位)。
查询建议阻止列表	每个受支持的区域：1 个	否	每个索引的查询建议阻止列表的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
API 中查询建议的最大附加响应属性数量	每个受支持的区域：5 个	是	每次 GetQuerySuggestions API 调用的查询建议响应中 fields/attributes 要包含的最大额外数量。
API 中查询建议的最大可建议属性数量	每个受支持的区域：10 个	是	每次 GetQuerySuggestions API 调 fields/attributes 用的最大查询建议数
API 中返回的查询建议	每个受支持的区域：10 个	是	GetQuerySuggestions API 调用中返回的最大查询建议数。
排序配置	每个受支持的区域：3 个	是	排序配置的最大数量
拼写更正查询建议	每个受支持的区域：1 个	是	Query API 调用中返回的拼写更正查询建议的最大数量。
存储容量单位	每个受支持的区域：100 个	是	每个索引的最大存储容量单位数。
每个同义词库的同义词规则数	每个受支持的区域：1 万个	是	每个同义词库的最大同义词规则数。
每个术语的同义词数	每个受支持的区域：10 个	否	索引中所有同义词表中每个术语的最大同义词数。
同义词库	每个受支持的区域：1 个	否	每个索引的最大同义词库数。

Name	默认值	可调整	说明
同义词库文件大小	每个受支持的区域：5 MB	是	最大同义词库文件大小（MB）。

Amazon Kendra 智能排名

Name	默认值	可调整	说明
每个重新评分请求每组的最大文档数	每个受支持的区域：3 个	否	每个重新评分请求每组的最大文档数。
每个执行计划的最大重新评分容量单位	每个受支持的区域：1000 个	否	每个执行计划的最大重新评分容量单位数。
每个文档正文的最大令牌数	每个受支持的区域：200 个	否	单个文档正文中的最大令牌数。
每个文档标题的最大令牌数	每个受支持的区域：100 个	否	单个文档标题中的最大令牌数。
每个重新评分请求的最大唯一文档数	每个受支持的区域：25 个	否	每个重新评分请求的最大唯一文档（或唯一组）数。
每个账户的重新评分容量单位数	每个受支持的区域：50 个	是	每个账户的最大重新评分执行计划数。

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS

区域名称	区域	端点	协议
			HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
非洲（开普敦）	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（香港）	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	cassandra.ap-southeast-5.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	cassandra.ap-southeast-7.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
加拿大（中部）	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
中东（巴林）	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS
中东（阿联酋）	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS 和 TLS HTTPS 和 TLS	

对于以下 AWS 区域，FIPS 终端节点可用。

区域名称	区域	FIPS 终端节点	协议
美国东部(弗吉尼亚北部)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
美国西部(俄勒冈)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Account-level 读取吞吐量配额（预配置模式）	每个受支持的区域：8 万个	是	每个区域为该账户分配的最大聚合读取容量单位 (RCU) 数；仅适用于处于预置 read/write 容量模式的表。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
Account-level 写入吞吐量配额（预配置模式）	每个受支持的区域：8 万个	是	每个区域为该账户分配的最大聚合写入容量单位 (WCU) 数；仅适用于处于预置 read/write 容量模式的表。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
并发 DDL 操作数	每个受支持的区域：50 个	否	每个区域所允许的最大并发 DDL 操作数。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
每个区域的 Keyspaces 数	每个受支持的区域：256 个	是	每个区域可以创建的最大 keyspaces 数。

Name	默认值	可调整	说明
最大架构大小	每个受支持的区域：35.84 万字节	否	表架构的最大大小 有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
UDT 名称的最大长度	每个受支持的区域：48 个	是	UDT 名称中的最大字符数。
使用恢复 (PITR) Point-in-time 恢复的最大数据量	每个受支持的区域：5 TB	是	可以在 24 小时内使用 PITR 恢复的最大数据大小。
使用添加区域操作恢复的最大数据量	每个支持的区域：10 TB	是	通过添加区域操作可以同时恢复的最大数据大小。
每个 UDT 的直接子级 UDT 的最大数量	每个受支持的区域：10 个	是	一个 UDT 支持的最大子 UDT 数量。
每个 UDT 的最大直接父级 UDT 数量	每个受支持的区域：10 个	是	一个 UDT 支持的最大父 UDT 数量。
最大聚类键大小	每个受支持的区域：850 字节	否	所有聚类列的最大组合大小。为元数据每一聚类列的原始大小添加最多 4 字节的附加存储空间。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。

Name	默认值	可调整	说明
使用 Point-in-time 恢复 (PITR) 恢复的最大并发表数	每个受支持的区域：4 个	是	每个订阅者使用 PITR 的并发表恢复的最大数量为 4
每个区域的最大 UDT 数量 AWS	每个受支持的区域：256 个	是	在所有密钥空间中，每个区域可以创建的最大 UDT 数量。
每张桌子的最大 UDT 数量	每个受支持的区域：50 个	是	表可以引用的最大 UDT 数。
每个 UDT 的最大表数	每个受支持的区域：100 个	是	可以引用特定 UDT 的最大表数。
最大分区键大小	每个受支持的区域：2,048 字节	否	复合分区键的最大大小。为元数据分区键中包含的每一列的原始大小添加最多 3 字节的附加存储空间。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
最大行大小	每个受支持的区域：1MB	否	行的最大大小，不包括静态列数据。有关详细信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html

Name	默认值	可调整	说明
每个逻辑分区的最大静态数据量	每个受支持的区域：1MB	否	逻辑分区中静态数据的最大聚合大小。有关详细信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
每个 IN SELECT 语句的最大子查询数	每个受支持的区域：100 个	是	在 SELECT 语句中，IN 关键字可使用的最大子查询数。
使用变更数据捕获（CDC）的表的最大写入容量	每个受支持的区域：4 万个	是	启用 CDC 的 Amazon Keyspaces 表的最大写入容量。此默认配额仅适用于处于预配置 read/write 容量模式的表。
Table-level 读取吞吐量配额	每个受支持的区域：4 万个	是	可以分配给区域中的表的最大读取吞吐量（每秒 RCU 和 RRU）。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。

Name	默认值	可调整	说明
Table-level 写入吞吐量配额	每个受支持的区域：4 万个	是	可以分配给每个区域的表的最大写入吞吐量（每秒 WCU 和 WRU）。有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html。
每个区域的表数	每个受支持的区域：256 个	是	所有 keyspaces 中每个区域可以创建的最大表数。

有关更多信息，请参阅《Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) 开发人员指南》中的 Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) 的配额。

AWS Key Management Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 CMK 的别名数	每个受支持的区域：50 个	是	此账户的每个 AWS 区域允许的每个 CMK 中客户创建的最大别名数。 AWS 在您的账户中 AWS 创建的带有 aws/ 前缀的别名不计入此配额。别名是客户主密钥 (CMK) 的友好名称。每个别名都与一个 CMK 关联，但一个 CMK 可以有多个别名。
CancelKeyDeletion 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 CancelKeyDeletion 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ConnectCustomKeyStore 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 ConnectCustomKeyStore 请求数。当您达到此配额时，KMS 会

Name	默认值	可调整	说明
			在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateAlias 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 CreateAlias 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateCustomKeyStore 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 CreateCustomKeyStore 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateGrant 请求速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每秒的最大 CreateGrant 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
CreateKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 CreateKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
加密操作（ECC & SM2）请求速率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	使用 ECC KMS 密钥以及使用 SM2（仅限 DeriveSharedSecret中国区域）的 KMS 密钥每秒解密 DeriveSharedSecret、加密、签名和验证请求的最大值。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
加密操作 (ML-DSA) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	每秒使用 ML-DSA CMK 进行加密操作的最大请求数。此共享配额适用于使用 ML-DSA CMK 签名和验证请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
加密操作（RSA）请求速率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	每秒使用 RSA CMK 进行加密操作的最大请求数。此共享配额适用于使用 RSA CMK 加密 ReEncrypt、解密、签名和验证请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
加密操作（对称）请求速率	us-east-1：每秒 100,000 us-east-2：每秒 20,000 us-west-2：每秒 100,000 ap-northeast-1：每秒 20,000 ap-southeast-1：每秒 20,000 ap-southeast-2：每秒 20,000 eu-central-1：每秒 20,000 eu-south-2：每秒 20,000 eu-west-1：每秒 100,000 eu-west-2：每秒 20,000 支持的所有其他区域：每秒 10,000	是	每秒使用对称 CMK 进行加密操作的最大请求数。此共享配额适用于解密、加密、、 GenerateDataKey、 GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateMac GenerateRandom ReEncrypt、和请求。 VerifyMac 当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
自定义密钥存储	每个受支持的区域：10 个	是	此 AWS 账户的每个 AWS 区域允许的最大自定义密钥存储数量。此配额适用于自定义密钥存储库的总数，包括 AWS CloudHSM 密钥存储库和外部密钥存储库，无论其连接状态如何。
客户主密钥 (CMK) 数	每个受支持的区域：10 万个	是	此 AWS 账户的每个 AWS 区域允许的客户托管 CMK 的最大数量。此配额不适用于 AWS 托管 CMK。
DeleteAlias 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 DeleteAlias 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteCustomKeyStore 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 DeleteCustomKeyStore 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DeleteImportedKeyMaterial 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 DeleteImportedKeyMaterial 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeCustomKeyStores 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 DescribeCustomKeyStores 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DescribeKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	每秒的最大 DescribeKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisableKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 DisableKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisableKeyRotation 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 DisableKeyRotation 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
DisconnectCustomKeyStore 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 DisconnectCustomKeyStore 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
EnableKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 EnableKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
EnableKeyRotation 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 EnableKeyRotation 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_EDWARDS25519) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒生成 ECC_NIST_EDWARDS25519 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 ECC_NIST_EDWARDS25519 数据密钥对的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒生成 ECC_NIST_P256 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 ECC_N GenerateDataKeyPair IST_P256 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒生成 ECC_NIST_P384 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 ECC_N GenerateDataKeyPair IST_P384 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒生成 ECC_NIST_P521 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 ECC_N GenerateDataKeyPair IST_P521 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒生成 ECC_SECG_P256K1 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 ECC_SECG_P256K1 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。GenerateDataKeyPair 当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	每秒生成 RSA_2048 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 RSA_2048 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。GenerateDataKeyPair 当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 4 个	是	每秒生成 RSA_3072 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 RSA_3072 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。GenerateDataKeyPair 当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	每秒生成 RSA_4096 数据密钥对的最大请求数。此共享配额适用于对 RSA_4096 数据密钥对的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 请求。GenerateDataKeyPair 当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此类请求。

Name	默认值	可调整	说明
GetKeyPolicy 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	每秒的最大 GetKeyPolicy 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetKeyRotationStatus 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1000 个	是	每秒的最大 GetKeyRotationStatus 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetParametersForImport 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	每秒的最大 GetParametersForImport 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
GetPublicKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	每秒的最大 GetPublicKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
每个 CMK 的授权数	每个受支持的区域：50,000 个	是	每个客户托管 CMK 允许的最大授权数。此配额包括 AWS 服务创建的授权，但不适用于 AWS 托管 CMK。

Name	默认值	可调整	说明
ImportKeyMaterial 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 ImportKeyMaterial 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListAliases 请求速率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	每秒的最大 ListAliases 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListGrants 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒的最大 ListGrants 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListKeyPolicies 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒的最大 ListKeyPolicies 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListKeyRotations 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒的最大 ListKeyRotations 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
ListKeys 请求速率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	每秒的最大 ListKeys 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListResourceTags 请求速率	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	每秒的最大 ListResourceTags 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ListRetirableGrants 请求速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒的最大 ListRetirableGrants 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
On-demand 每个 CMK 的轮换次数	每个受支持的区域：25 个	否	每个客户托管密钥允许的最大按需轮换数量。此配额不适用于 AWS 托管密钥。
PutKeyPolicy 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 PutKeyPolicy 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ReplicateKey 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 ReplicateKey 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
RetireGrant 请求速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每秒的最大 RetireGrant 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
RevokeGrant 请求速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	每秒的最大 RevokeGrant 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
RotateKeyOnDemand 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 RotateKeyOnDemand 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
ScheduleKeyDeletion 请求速率	每个受支持的区域：每秒 15 个	是	每秒的最大 ScheduleKeyDeletion 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
TagResource 请求速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每秒的最大 TagResource 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Name	默认值	可调整	说明
UntagResource 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 UntagResource 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateAlias 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 UpdateAlias 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateCustomKeyStore 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 UpdateCustomKeyStore 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdateKeyDescription 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 UpdateKeyDescription 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。
UpdatePrimaryRegion 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	每秒的最大 UpdatePrimaryRegion 请求数。当您达到此配额时，KMS 会在剩余的时间间隔内拒绝此操作的请求。

Amazon Kinesis Data Streams 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的分片数	us-east-1：20,000 个 us-east-2：6,000 us-west-2：20,000 个 ap-northeast-1：6,000 ap-south-1：6,000	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的分片的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
	ap-southeast-1：6,000 ap-southeast-2：6,000 eu-central-1：6,000 eu-west-1：20,000 eu-west-3：6,000 每个其他支持的区域：1000 个		

如果您采用了严格的安全策略，要求明确将服务端点列入允许列表，则还必须将以下账户级别端点列入允许列表，以确保 Kinesis Data Streams 操作成功。

- Control-plane API：`*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- Data-plane API：`*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

`.api.aws` 端点是接受 IPv6 请求的双堆栈端点。

有关更多信息，请参阅《Amazon Kinesis Data Streams 开发人员指南》中的 Amazon Kinesis Data Streams 配额。

Amazon Kinesis Video Streams 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
ConnectAsMaster GO_AWAY 消息宽限期	每个受支持的区域：60 秒	否	收到 GO_AWAY 消息后的宽限期的最长持续时间，超过此宽限期后，当前区域内此账户中的主连接将终止。
ConnectAsMaster 连接时长	每个受支持的区域：3600 秒	否	在当前区域内的此账户中，每个信令通道的主连接的最大持续时间。

Name	默认值	可调整	说明
ConnectAsMaster 每个信令通道的连接数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域内的此账户中，每个信令通道的主连接的最大数量。
ConnectAsMaster 空闲连接超时	每个受支持的区域：600 秒	否	在当前区域内的此账户中，连接超时之前空闲主连接的最大持续时间。
ConnectAsViewer GO_AWAY 消息宽限期	每个受支持的区域：60 秒	否	收到 GO_AWAY 消息后的宽限期的最长持续时间，超过此宽限期后，当前区域内此账户中的查看器连接将终止。
ConnectAsViewer 连接时长	每个受支持的区域：3600 秒	否	在当前区域内的此账户中，每个信令通道的查看器连接的最大持续时间。
ConnectAsViewer 每个信令通道的连接数	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，每个信令通道的查看器连接的最大数量。
ConnectAsViewer 空闲连接超时	每个受支持的区域：600 秒	否	在当前区域内的此账户中，连接超时之前空闲查看器连接的最大持续时间。
GetClip 文件大小	每个受支持的区域：100 MB	否	GetClip API 在此 AWS 账户和区域中检索到的视频文件的最大大小（以兆字节为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
GetClip 片段	每个受支持的区域：200 个	否	GetClip API 在此 AWS 账户和区域中检索到的视频文件中可以包含的最大片段数。
GetDASHManifestPlaylist 片段	每个受支持的区域：5000 个	否	当前区域中此账户中每个播放列表中每个 GetDASHManifestPlaylist 请求的最大片段数。
GetHLSMediaPlaylist 片段	每个受支持的区域：5000 个	否	当前区域中此账户中每个播放列表中每个 GetHLSMediaPlaylist 请求的最大片段数。
GetMedia 带宽	每个受支持的区域：每秒 200 MB	是	当前区域中此账户中 GetMedia 请求的最大带宽，以每秒兆比特 (Mbps) 为单位。
GetMedia 每个直播的并发连接数	每个受支持的区域：3 个	是	在当前区域中，此账户中 GetMedia 每个直播可以建立的最大并发连接数。
GetMediaForFragmentList 带宽	每个受支持的区域：每秒 200 MB	是	当前区域中此账户中 GetMediaForFragmentList 请求的最大带宽，以每秒兆比特 (Mbps) 为单位。
GetMediaForFragmentList 每个直播的连接数	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，此账户中 GetMediaForFragmentList 每个直播可以建立的最大并发连接数。

Name	默认值	可调整	说明
GetMediaForFragmentList 片段	每个受支持的区域：1000 个	否	当前区域中此账户中每个 GetMediaForFragmentList 请求的最大片段数。
介质存储通道数量	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中可为此账户配置的最大介质存储通道数量。
信令通道数	us-east-1：20,000 个 us-west-2：20,000 个 每个其他受支持的区域：10,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的信令通道的最大数量。
视频串流数	us-east-1：20,000 个 us-west-2：20,000 个 每个其他受支持的区域：10,000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的视频流的最大数量。
PutMedia 带宽	每个受支持的区域：每秒 100 MB	是	当前区域中此账户中 PutMedia 请求的最大带宽，以每秒兆比特 (Mbps) 为单位。
PutMedia 每个直播的并发连接数	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域中，此账户中 PutMedia 每个直播可以建立的最大并发连接数。

Name	默认值	可调整	说明
PutMedia 片段持续时间	每个受支持的区域：10 秒	是	当前区域中此账户中 PutMedia 请求的最大片段持续时间（以秒为单位）。
PutMedia 片段大小	每个支持的区域：50 MB	否	当前区域中此账户中 PutMedia 请求的最大片段大小（以兆字节为单位）。
PutMedia 最小片段持续时间	每个受支持的区域：1 秒	否	当前区域中此账户中 PutMedia 请求的最小片段持续时间（以秒为单位）。
PutMedia 曲目	每个受支持的区域：3 个	否	在当前地区的此账户中，媒体中上传 PutMedia 到该直播的最大曲目数。
每个信令 ConnectAsMasterAPI 通道的请求速率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 ConnectAs Master 请求数。
每个信令 ConnectAsViewerAPI 通道的请求速率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 ConnectAs Viewer 突发请求数。
CreateSignalingChannelAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 CreateSignalingChannel 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 CreateStream 请求数。
DeleteEdgeConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DeleteEdgeConfiguration 请求数。
每种资源的 DeleteEdgeConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 DeleteEdgeConfiguration 请求数。
DeleteSignalingChannelAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DeleteSignalingChannel 请求数。
每个信令 DeleteSignalingChannelAPI 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 DeleteSignalingChannel 请求数。
DeleteStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DeleteStream 请求数。
每个流的 DeleteStream API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 DeleteStream 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeEdgeConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeEdgeConfiguration 请求数。
每种资源的 DescribeEdgeConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 DescribeEdgeConfiguration 请求数。
DescribeMappedResourceConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeMappedResourceConfiguration 请求数。
每种资源的 DescribeMappedResourceConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 DescribeMappedResourceConfiguration 请求数。
DescribeMediaStorageConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeMediaStorageConfiguration 请求数。
每种资源的 DescribeMediaStorageConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 DescribeMediaStorageConfiguration 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeSignalingChannelAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 300 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeSignalingChannel 请求数。
每个信令 DescribeSignalingChannelAPI 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 DescribeSignalingChannel 请求数。
DescribeStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 300 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 DescribeStream 请求数。
每个流的 DescribeStream API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 DescribeStream 请求数。
每次会话的 GetDASHManifestPlaylistAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，此账户每秒可发出的最大 GetDASHManifestPlaylist 请求数。
每个直播的 GetDASHStreamingSessionURLAPI 请求速率	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每秒可以发出的最大 GetDASHStreamingSessionURL 请求数。
GetDataEndpointAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 300 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 GetDataEndpoint 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个直播的 GetDataEndpointAPI 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 GetDataEndpoint 请求数。
每次会话的 GetHLSMasterPlaylistAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，此账户每秒可发出的最大 GetHLSMasterPlaylist 请求数。
每次会话的 GetHLSMediaPlaylistAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，此账户每秒可发出的最大 GetHLSMediaPlaylist 请求数。
每个直播的 GetHLSStreamingSessionURLAPI 请求速率	每个受支持的区域：每秒 25 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每秒可以发出的最大 GetHLSStreamingSessionURL 请求数。
每个信令 GetICEServerConfigAPI 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以为此信令通道发出的最大 GetICEServerConfig 请求数。
每次会话的 GetMP4InitFragmentAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，此账户每秒可发出的最大 GetMP4InitFragment 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每次会话的 GetMP4MediaFragmentAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	在当前区域内，此账户每秒可发出的最大 GetMP4MediaFragment 请求数。
每个数据流的 GetMedia API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 GetMedia 请求数。
GetSignalingChannelEndpointAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 300 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 GetSignalingChannelEndpoint 请求数。
每个信令 GetSignalingChannelEndpoint API 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 GetSignalingChannelEndpoint 请求数。
每个会话的 GetTSFragmentAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	在当前区域内的此账户中，您每个会话每秒可以发出的 GetTSFragment 请求的最大数量。
ListEdgeAgentConfigurationsAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListEdgeAgentConfigurations 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListSignalingChannelsAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListSignalingChannels 请求数。
ListStreamsAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListStreams 请求数。
ListTagsForResourceAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
每种资源的 ListTagsForResourceAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
ListTagsForStreamAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListTagsForStream 请求数。
每个直播的 ListTagsForStreamAPI 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 ListTagsForStream 请求数。
每个数据流的 PutMedia API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 PutMedia 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个信令 SendAlexaOfferToMasterAPI 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，您每秒可以为此信令通道发出的最大 SendAlexaOfferToMaster 请求数。
每个 Websocket 连接的 SendICECandidateAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 20 个	否	在当前区域内的此账户中，您每个网络套接字每秒可以发出的 SendICECandidate 请求的最大数量。
每个 Websocket 连接的 SendSDPAnswerAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内的此账户中，您每个网络套接字每秒可以发出的 SendSDPAnswer 请求的最大数量。
每个 Websocket 连接的 SendSDPOfferAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内的此账户中，您每个网络套接字每秒可以发出的 SendSDPOffer 请求的最大数量。
StartEdgeConfigurationUpdateAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 StartEdgeConfigurationUpdate 请求数。
每种资源的 StartEdgeConfigurationUpdateAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 StartEdgeConfigurationUpdate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
TagResourceAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 TagResource 请求数。
每个资源的 TagResource API 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。
TagStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 TagStream 请求数。
每个数据流的 TagStream API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 TagStream 请求数。
UntagResourceAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UntagResource 请求数。
每个资源的 UntagResource API 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。
UntagStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UntagStream 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个数据流的 UntagStream API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 UntagStream 请求数。
UpdateDataRetentionAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateDataRetention 请求数。
每个直播的 UpdateDataRetentionAPI 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 UpdateDataRetention 请求数。
UpdateMediaStorageConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateMediaStorageConfiguration 请求数。
每种资源的 UpdateMediaStorageConfigurationAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，该账户中每个资源每秒可以发出的最大 UpdateMediaStorageConfiguration 请求数。
UpdateSignalingChannelAPI 请求率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateSignalingChannel 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个信令 UpdateSignalingChannelAPI 通道的请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域的此账户中，每个信令通道每秒可以发出的最大 UpdateSignalingChannel 请求数。
UpdateStreamAPI 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateStream 请求数。
每个数据流的 UpdateStream API 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域中，您每秒在该账户中每个直播可以发出的最大 UpdateStream 请求数。
每个流的已归档片段媒体速率	每个受支持的区域：每秒 500 个	否	在当前区域内的此账户中，您每秒可为每个流请求媒体的片段的最大数量。
每个流的归档片段元数据速率	每个受支持的区域：每秒 1 万个	否	在当前区域内的此账户中，您每秒可为每个流请求元数据的片段的最大数量。
SendICECandidate 消息有效负载大小	每个受支持的区域：10 KB	否	SendICECandidate 消息有效负载的最大大小（以 KB 为单位）。
SendSDPAnswer 消息有效负载大小	每个受支持的区域：10 KB	否	SendSDPAnswer 消息有效负载的最大大小（以 KB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
SendSDPOffer 消息有效负载大小	每个受支持的区域：10 KB	否	SendSDPOffer 消息有效负载的最大大小（以 KB 为单位）。
TURN 会话带宽	每个受支持的区域：每秒 5 MB	否	在当前区域内的此账户中，每个 TURN 会话支持的最大带宽 [以兆位每秒（Mbps）为单位]。
每个信令通道的 TURN 会话并发分配	每个受支持的区域：50 个	否	在当前区域内的此账户中，每个信令通道并发分配的 TURN 会话的最大数量。
TURN 会话过期	每个受支持的区域：300 秒	否	在当前区域内的此账户中，Turn 会话凭证的最大有效持续时间。

有关更多信息，请参阅《Amazon Kinesis Video Streams 开发人员指南》中的 Kinesis Video Streams 配额。

AWS Lake Formation 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
可注册的路径的长度	每个受支持的区域：700 个	是	每个目录可注册的路径的最大长度。
数据湖管理员人数	每个受支持的区域：30 个	是	每个目录的最大数据湖管理员人数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 If 标签数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大 If 标签数
每个资源类型每个主体的 If 标签策略数	每个受支持的区域：50 个	是	每个资源类型每个主体的最大 If 标签策略数
注册路径数	每个受支持的区域：1 万个	是	每个目录的最大注册路径数。
Amazon S3 路径中的子文件夹数	每个受支持的区域：20 个	是	每个目录在 Amazon S3 路径中的最大子文件夹数。
每个 If 标签的标签值数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 If 标签的最大标签值数。

AWS Lambda 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

> **Important**
>
> 新 AWS 账户减少了并发和内存配额。 AWS 根据您的使用情况自动提高这些配额。您也可以请求提高配额。

Name	默认值	可调整	说明
Lambda 托管实例上的异步调用请求吞吐量	每个支持的区域：5 Megabytes/Second	是	Lambda 托管实例上异步调用的最大调用请求吞吐量 (MB/s)。当 Amazon S3 或 Amazon SNS 等服务调用 Lambda 函数时，就会发生异步调用。
异步有效负载	每个支持的区域：1024 KB	否	传入异步调用请求的最大大小。
容量提供程序	每个受支持的区域：1,000 个	是	一个账户中可以创建的最大容量提供商数量。
并发扩展速率	每个受支持的区域：1000 个	否	响应流量增加或执行时间延长时可能出现的函数并发量的最大即时增加。每个同步调用的 Lambda 函数每 10 秒可以额外扩展 1000 个并发执行，直到区域内所有函数的总并发量达到该账户的并发上限。
并发执行	每个支持的区域：1,000 个计数	是	函数在当前区域中可以同时处理的最大事件数。

Name	默认值	可调整	说明
部署程序包大小（控制台编辑器）	每个受支持的区域：3 MB	否	通过控制台编辑器上载部署包或层存档时的最大大小。上载较大文件请使用 Amazon S3。
部署程序包大小（直接上传）	每个受支持的区域：50 MB	否	部署包或层存档直接上载到 Lambda 时的最大值。上载较大文件请使用 Amazon S3。
部署程序包大小（解压缩）	每个受支持的区域：250 MB	否	解压部署包或层存档时其内容的最大大小。
持久执行存储写入量（MB）	每个受支持的区域：100 MB	否	每次持久执行可保留的最大累积数据量，包括输入和输出有效负载、检查点和错误数据，以兆字节为单位。
Lambda 托管实例上的 DynamoDB 事件源映射吞吐量	每个支持的区域：10 Megabytes/Second	是	Lambda 托管实例上每个 DynamoDB 事件源映射的最大数据吞吐量 (MB/s)。
每个 VPC 的弹性网络接口数	每个受支持的区域：500 个	是	Lambda 为附加函数的 VPC 创建的最大网络接口数。Lambda 为每个函数连接到的子网和安全组组合创建一个网络接口。
环境变量大小	每个受支持的区域：4 KB	否	在函数上配置的环境变量的最大组合大小。
文件描述符	每个受支持的区域：1,024 个	否	函数可以打开的最大文件描述符数。

Name	默认值	可调整	说明
函数和层存储	每个受支持的区域：75 GB	是	当前区域中可用于部署包和层存档的存储量。
用于启动持久执行的函数调用率	每个受支持的区域：300 个	是	您每秒可以启动的最大新持久执行次数。
函数层	每个受支持的区域：5 个	否	可以添加到函数中的最大层数。
函数基于资源的策略	每个受支持的区域：20 KB	否	在函数上配置的基于资源的策略的最大组合大小。
函数超时	每个受支持的区域：900 个	否	可以为函数配置的最大超时。
每个容量提供程序的函数版本	每个受支持的区域：100 个	否	每个容量提供程序的最大函数版本数量。
Kafka 事件源映射 Lambda 托管实例默认模式下的吞吐量	每个支持的区域：1 Megabytes/Second	否	在 Lambda 托管实例上，默认模式下每个 Kafka 事件源映射的最大数据吞吐量 (MB/s)。
Lambda 托管实例上默认模式下的 Kafka 事件源映射	每个受支持的区域：100 个	否	Lambda 托管实例上默认模式下的 Kafka 事件源映射的最大数量。
Lambda 托管实例上的 Kinesis 事件源映射吞吐量	每个支持的区域：25 Megabytes/Second	是	Lambda 托管实例上每个 Kinesis 事件源映射的最大数据吞吐量 (MB/s)。
每次持久执行的最大持久操作数	每个受支持的区域：3000 个	否	在一次持久执行中触发状态持久性的最大持久操作（包括客户启动的操作和自动重试）。

Name	默认值	可调整	说明
最大运行持久执行数	每个受支持的区域：100 万个	是	当前区域中可以同时运行的最大持久执行次数。
进程和线程	每个受支持的区域：1,024 个	否	函数可以打开的进程和线程的最大组合数。
CheckpointDurableExecution API 请求的速率	每个受支持的区域：1,000 个	是	每秒 CheckpointDurableExecution API 请求的最大数量。
GetDurableExecution API 请求的速率	每个受支持的区域：30 个	是	每秒 GetDurableExecution API 请求的最大数量。
GetDurableExecutionHistory API 请求的速率	每个支持的区域：15 个	是	每秒 GetDurableExecutionHistory API 请求的最大数量。
GetDurableExecutionState API 请求的速率	每个受支持的区域：1,000 个	是	每秒 GetDurableExecutionState API 请求的最大数量。
GetFunction API 请求的速率	每个受支持的区域：100 个	否	每秒 GetFunction API 请求的最大数量。
GetPolicy API 请求的速率	每个受支持的区域：15 个	否	每秒 GetPolicy API 请求的最大数量。
ListDurableExecutionsByFunction API 请求的速率	每个支持的区域：15 个	是	每秒 ListDurableExecutionsByFunction API 请求的最大数量。
SendDurableExecutionCallbackFailure API 请求的速率	每个受支持的区域：300 个	是	每秒 SendDurableExecutionCallbackFailure API 请求的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API 请求的速率	每个受支持的区域：300 个	是	每秒 SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API 请求的最大数量。
SendDurableExecutionCallbackSuccess API 请求的速率	每个受支持的区域：300 个	是	每秒 SendDurableExecutionCallbackSuccess API 请求的最大数量。
StopDurableExecution API 请求的速率	每个受支持的区域：30 个	是	每秒 StopDurableExecution API 请求的最大数量。
容量提供商读取 API 请求的速率	每个受支持的区域：15 个	否	所有容量提供商读取 API 的最大组合速率（每秒请求数）。
容量提供商写入 API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	所有容量提供商写入 API 的最大组合速率（每秒请求数）。
控制平面 API 请求的速率（不包括调用 GetFunction、和 GetPolicy 请求）	每个受支持的区域：15 个	否	每秒 API 请求的最大数量（不包括调用 GetFunction、和 GetPolicy 请求）。
默认模式下 Lambda 托管实例上的 SQS 事件源映射吞吐量	每个支持的区域：5 Megabytes/Second	否	在 Lambda 托管实例的默认模式下，每个 SQS 事件源映射的最大数据吞吐量 (MB/s)。
同步有效负载	每个受支持的区域：6 MB	否	传入同步调用请求或传出响应的最大大小。
测试事件（控制台编辑器）	每个受支持的区域：10 个	否	通过控制台编辑器的函数的最大测试事件数。

有关更多信息，请参阅《AWS Lambda 开发人员指南》中的 Lambda 配额。

AWS Launch Wizard 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
主动部署	每个受支持的区域：75 个	是	当前区域内的此账户中，处于非 DELETED 状态的部署的最大数量。
部署	每个受支持的区域：300 个	是	当前区域内的此账户中，您可以拥有的部署的最大数量。
In-Progress 部署	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域内的此账户中，处于 IN_PROGRESS 或 DELETE_IN_PROGRESS 状态的部署的最大数量。
设置集	每个受支持的区域：50 个	是	当前区域内的此账户中，您可以创建的设置集的最大数量。

Amazon Lex 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

V2 服务终端节点

模型构建终端节点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

运行时终端节点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个自动程序别名的自动程序通道关联数 (V2)	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域中的此账户下每个自动程序别名可以创建

Name	默认值	可调整	说明
			的最大自动程序通道关联数。
每个账户的自动程序数 (V2)	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中的此账户下可以创建的最大自动程序数。
每个自定义槽类型值的字符数 (V2)	每个受支持的区域：500 个	否	当前区域中的此账户下每个自定义槽类型值可以包含的最大字符数。
每个示例表达的字符数 (V2)	每个受支持的区域：500 个	否	当前区域中的此账户下每个目的或槽示例表达可以包含的最大字符数。
每个自动程序区域设置的自定义槽类型值和同义词数量 (V2)	每个受支持的区域：5 万个	否	当前区域中的此账户下每个自动程序每个区域设置可以包含的自定义槽类型值和同义词的最大数量。
每个自动程序区域设置的自定义槽类型数 (V2)	每个受支持的区域：100 个	否	当前区域中的此账户下每个自动程序每个区域设置可以创建的最大自定义槽类型数。
每个目的的示例表达数 (V2)	每个受支持的区域：1,500 个	是	当前区域中的此账户下每个目的可以创建的最大示例表达数。
每个槽的示例表达数 (V2)	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中的此账户下每个槽可以创建的最大示例表达数。

Name	默认值	可调整	说明
每个自动程序区域设置的槽数 (V2)	每个受支持的区域：2,000 个	否	当前区域中的此账户下每个自动程序每个区域设置可以创建的最大槽数。
每个目的的槽数 (V2)	每个受支持的区域：100 个	否	当前区域中的此账户下每个目的可以创建的最大槽数。
每个自动程序区域设置示例表达中的总字符数 (V2)	每个受支持的区域：20 万个	否	当前区域中的此账户下所有目的和槽示例表达每个自动程序每个区域设置可以使用的最大字符数。
每个自定义槽类型的值和同义词数量 (V2)	每个受支持的区域：1 万个	否	当前区域中的此账户下每个自定义槽类型可以包含的最大值和同义词数。
每个自动程序的版本数 (V2)	每个受支持的区域：100 个	否	当前区域中的此账户下每个自动程序可以创建的最大版本数。

AWS License Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

主题

- 使用许可证的端点
- 使用基于用户的订阅的配额
- 使用 Linux 订阅的端点

使用许可证的端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

使用基于用户的订阅的配额

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

使用 Linux 订阅的端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

主题

- 使用许可证的配额
- 使用基于用户的订阅的配额
- 使用 Linux 订阅的配额

使用许可证的配额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的自定义许可证资产规则集	每个受支持的区域：25 个	否	每个账户可以创建的自定义许可证资产规则集总数。

Name	默认值	可调整	说明
每个消耗令牌的扩展许可证消耗	每个受支持的区域：1 个	否	每小时可以为消费令牌 ExtendLicenseConsumption 拨打的调用次数。
GetAccessTokens 呼叫	每个受支持的区域：10 个	否	每小时可以 GetAccessToken 拨打的许可证呼叫总数。
每个账户的许可资产组	每个受支持的区域：25 个	否	每个账户可以创建的许可证资产组总数。
每个资产组的许可资产规则集	每个受支持的区域：5 个	否	可以附加到许可证资产组的许可证资产规则集总数。
每个资源的许可证配置关联数	每个受支持的区域：10 个	是	可与资源关联的许可证配置数。
许可证配置	每个受支持的区域：25 个	是	可在账户中创建的许可证配置总数。
每天每个资源的许可证转换任务	每个受支持的区域：5 个	是	每天每个资源可创建的许可证转换任务数。
并发组织授予活动的最大数量	每个受支持的区域：10 个	否	组织并发授予活动的最大数量
报告生成器数量	每个受支持的区域：25 个	否	可以创建的报告生成器总数。
每日账户发现模式更新次数	每个受支持的区域：1 个	否	账户每日最大账户发现模式更新次数。

Name	默认值	可调整	说明
每个组织的 License Manager 账户数	每个受支持的区域：1.5 万个	否	License Manager 可以在您的组织内支持的最大账户数。
每个许可证的授予次数	每个受支持的区域：2,000 个	否	每个许可证的活动授予总次数。
每个账户的每个许可证资产组汇总的实例数	每个受支持的区域：10000 个	是	每个许可证资产组可以汇总每个账户的使用数据的实例总数。
每个组织的每个许可证资产组汇总的实例数	每个受支持的区域：50,000 个	是	每个许可证资产组可以汇总每个组织的使用情况数据的实例总数。
每个区域每个账户的每个许可证资产组跟踪的实例数	每个受支持的区域：5000 个	是	每个许可证资产组可以跟踪和评估一个地区中每个账户的实例总数。
每个地区的每个组织按许可证资产组跟踪的实例数	每个受支持的区域：2.5 万个	是	每个许可证资产组可以跟踪和评估一个地区中每个组织的实例总数。
您可以创建的许可证数	每个受支持的区域：2,000 个	否	可在账户中创建的许可证总数。
每个产品收到的许可证数	每个受支持的区域：10 个	否	使用相同产品 SKU 收到的许可证总数。
每个账户和许可证的令牌数	每个受支持的区域：10 个	否	可在账户中创建的每个许可证的令牌总数。
每日报告生成器的更新次数	每个受支持的区域：25 个	否	给定报告生成器每日的最大更新次数。

Name	默认值	可调整	说明
每个自定义许可证资产规则集的规则	每个受支持的区域：5 个	否	每个自定义许可证资产规则集的规则总数。
每次结算的计数授权总数	每个受支持的区域：5 个	否	一次 CheckoutLicense 呼叫中可以指定的已计算的权利总数。
每个许可证的计数授权总数	每个受支持的区域：25 个	否	每个许可证允许的计数授权总数。
每个许可证的未计数授权总数	每个受支持的区域：25 个	否	每个许可证允许的未计数授权总数。

使用基于用户的订阅的配额

Name	默认值	可调整	说明
每个用户的实例关联	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此账户中，用户可以关联的最大实例数量。
User-based Office 专业版升级版订阅	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中的此账户中，您可以创建的基于用户的 Office Professional Plus 订阅的最大数量。
User-based 订阅 Visual Studio	每个受支持的区域：30 个	是	在当前区域中的此账户中，您可以创建的基于用户的 Visual Studio Enterprise 订阅的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
User-based 订阅 Visual Studio	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域中的此账户中，您可以创建的基于用户的 Visual Studio Professional 订阅的最大数量。

使用 Linux 订阅的配额

Name	默认值	可调整	说明
已发现的资源数	每个受支持的区域：5,000 个	否	可发现和显示的总资源数（EC2 实例）。

Amazon Lightsail 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> - Lightsail for Research 与 Amazon Lightsail 服务 AWS 区域 相同，但美国东部（弗吉尼亚北部）地区除外。Lightsail for Research 也使用与 Lightsail 相同的端点。

- Amazon Lightsail 服务提供双堆栈终端节点，因此您可以向其发送 IPv4 或 IPv6 请求。在下表中，双堆栈端点类似于 `lightsail.region.api.aws`，IPv4 端点类似于 `lightsail.region.amazonaws.com`。有关更多信息，请参阅双堆栈端点。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	lightsail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	lightsail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	lightsail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	lightsail.sa-east-1.amazonaws.com lightsail.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

新 AWS 账户的配额可能低于此处描述的配额。

Name	默认值	可调整	说明
针对每个分配的缓存行为允许的 Cookie 数	每个受支持的区域：10 个	否	每个缓存行为允许的最大 Cookie 数。
针对每个分配的缓存行为允许的标头数	每个受支持的区域：10 个	否	每个缓存行为允许的最大标头数。
针对每个分配的缓存行为允许的查询字符串数	每个受支持的区域：10 个	否	每个缓存行为允许的最大查询字符串数。
每个实例的块存储磁盘数	每个受支持的区域：15 个	否	每个实例可以连接的最大块存储磁盘数。
容器服务证书	每个受支持的区域：4 个	否	每个容器服务可附加的证书的最大数量。
容器服务自定义域	每个受支持的区域：4 个	否	每个容器服务的最大自定义域数。
容器服务部署容器	每个受支持的区域：10 个	否	容器服务上每个部署的最大容器数。

Name	默认值	可调整	说明
容器服务部署版本	每个受支持的区域：50 个	否	每个容器服务的最大部署版本数。
容器服务日志存储天数	每个受支持的区域：4 个	否	容器服务日志的最大存储天数。
容器服务节点	每个受支持的区域：20 个	否	每个容器服务的最大节点数。
容器服务存储的容器镜像	每个受支持的区域：150 个	否	每个容器服务存储的最大容器镜像数。
容器服务	每个受支持的区域：100 个	否	每个区域的最大容器服务数。
每个分配的自定义域名数	每个受支持的区域：10 个	否	每个分配的最大自定义域名数。您最多可以为 Lightsail SSL/TLS 证书指定 10 个域名。然后，您可以使用证书在 Lightsail 分配上启用自定义域。
DNS 区域（或域）	每个受支持的区域：6 个	否	每个账户的 DNS 区域（或域）的最大数量。
每次分发的数据传输速率	每个受支持的区域：150 个	否	每个分配的最大数据传输速率（以 GB/秒为单位）。
数据库	每个受支持的区域：40 个	否	每个区域的最大数据库数量。
每个分配的默认行为（默认缓存行为）数	每个受支持的区域：1 个	否	每个分配的最大默认行为（默认缓存行为）数。

Name	默认值	可调整	说明
每个分配的目录和文件覆盖数	每个受支持的区域：25 个	否	每个分配的最大目录和文件覆盖数。您最多可以创建 25 个目录和文件覆盖，并且可以为每个覆盖指定一个缓存行为。
分配	每个受支持的区域：20 个	否	每个账户的最大分配数。
实例	每个受支持的区域：20 个	是	Lightsail 实例每个区域的最大 vCPU 数量。
负载均衡器	每个受支持的区域：10 个	否	每个区域的最大负载均衡器数。
最大活跃证书数	每个受支持的区域：10 个	否	每账户每区域的最大活动证书数。
最大块存储磁盘空间	每个受支持的区域：1.6 万 GB	否	每个块存储磁盘的最大磁盘空间量（以 GB 为单位）。
每个账户的最大桶数	每个受支持的区域：20 个	否	每个账户的最大桶数
最大证书数	每个受支持的区域：20 个	否	过去 365 天内每个区域、每个账户的最大证书数。
每个桶的最大密钥数	每个受支持的区域：2 个	否	每个桶的最大密钥数
最小块存储磁盘空间	每个受支持的区域：8 GB	否	每个块存储磁盘的最小磁盘空间量（以 GB 为单位)。

Name	默认值	可调整	说明
每个分配的源	每个受支持的区域：1 个	否	每个分配的最大源数。您可以为每个分配指定一个实例或一个负载均衡器。
使用基于浏览器的 RDP 客户端的并行 RDP 连接数	每个受支持的区域：1 个	否	每个区域、每个账户使用基于浏览器的 RDP 客户端的最大并行 RDP 连接数。
使用基于浏览器的 SSH 客户端的并行 SSH 连接数	每个受支持的区域：5 个	否	每个区域、每个账户使用基于浏览器的 SSH 客户端的最大并行 SSH 连接数。
每个分配的源响应超时	每个受支持的区域：60 秒	否	每个源的响应超时（4-60 秒）。
静态 IP 地址	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域的最大静态 IP 地址数。
标签	每个受支持的区域：50 个	否	每个资源的最大标签数。
连接的块存储磁盘空间总量	每个受支持的区域：2 万 GB	否	每个区域连接的最大块存储磁盘空间量（以 GB 为单位)。

Amazon Location Service 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Location 在许多 AWS 地区都可用。详情请参阅以下各节：

- the section called “IPv4 和 IPv6”
- the section called “仅 IPv4”

> **Note**
>
> 我们使用以下服务代码：

服务	服务代码
Amazon Location 映射	映射
Amazon Location 位数	位数
Amazon Location 路由	路由
Amazon Location 地理围栏	地理围栏
Amazon Location 跟踪器	跟踪
Amazon Location 元数据	元数据

IPv4 和 IPv6

同时支持 IPv4 和 IPv6 的 Amazon Location 区域双堆栈端点的一般语法如下所示：

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

例如，美国东部（弗吉尼亚州北部）Amazon Location 地图的区域端点为：`https://maps.geo.us-east-1.api.aws`。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	地图：maps.geo.us-east-2.api.aws 地点：places.geo.us-east-2.api.aws 路线：routes.geo.us-east-2.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.us-east-2.api.aws 跟踪器：tracking.geo.us-east-2.api.aws 元数据：metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	地图：maps.geo.us-east-1.api.aws 地点：places.geo.us-east-1.api.aws 路线：routes.geo.us-east-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		跟踪器：tracking.geo.us-east-1.api.aws 元数据：metadata.geo.us-east-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	地图：maps.geo.us-west-2.api.aws 地点：places.geo.us-west-2.api.aws 路线：routes.geo.us-west-2.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.us-west-2.api.aws 跟踪器：tracking.geo.us-west-2.api.aws 元数据：metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	地图：maps.geo.ap-southeast-5.api.aws 地点：places.geo.ap-southeast-5.api.aws 路线：routes.geo.ap-southeast-5.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws 元数据：metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	地图：maps.geo.ap-south-1.api.aws 地点：places.geo.ap-south-1.api.aws 路线：routes.geo.ap-south-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ap-south-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ap-south-1.api.aws 元数据：metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	地图：maps.geo.ap-southeast-1.api.aws 地点：places.geo.ap-southeast-1.api.aws 路线：routes.geo.ap-southeast-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws 元数据：metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	地图：maps.geo.ap-southeast-2.api.aws 地点：places.geo.ap-southeast-2.api.aws 路线：routes.geo.ap-southeast-2.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws 元数据：metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	地图：maps.geo.ap-northeast-1.api.aws 地点：places.geo.ap-northeast-1.api.aws 路线：routes.geo.ap-northeast-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws 元数据：metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	地图：maps.geo.ca-central-1.api.aws 地点：places.geo.ca-central-1.api.aws 路线：routes.geo.ca-central-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.ca-central-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.ca-central-1.api.aws 元数据：metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	地图：maps.geo.eu-central-1.api.aws 地点：places.geo.eu-central-1.api.aws 路线：routes.geo.eu-central-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.eu-central-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.eu-central-1.api.aws 元数据：metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	地图：maps.geo.eu-west-1.api.aws 地点：places.geo.eu-west-1.api.aws 路线：routes.geo.eu-west-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.eu-west-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.eu-west-1.api.aws 元数据：metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	地图：maps.geo.eu-west-2.api.aws 地点：places.geo.eu-west-2.api.aws 路线：routes.geo.eu-west-2.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.eu-west-2.api.aws 跟踪器：tracking.geo.eu-west-2.api.aws 元数据：metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	地图：maps.geo.eu-south-2.api.aws 地点：places.geo.eu-south-2.api.aws 路线：routes.geo.eu-south-2.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.eu-south-2.api.aws 跟踪器：tracking.geo.eu-south-2.api.aws 元数据：metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	地图：maps.geo.eu-north-1.api.aws 地点：places.geo.eu-north-1.api.aws 路线：routes.geo.eu-north-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.eu-north-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.eu-north-1.api.aws 元数据：metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	地图：maps.geo.sa-east-1.api.aws 地点：places.geo.sa-east-1.api.aws 路线：routes.geo.sa-east-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.sa-east-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.sa-east-1.api.aws 元数据：metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	地图：maps.geo.us-gov-west-1.api.aws 地点：places.geo.us-gov-west-1.api.aws 路线：routes.geo.us-gov-west-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo.us-gov-west-1.api.aws 元数据：metadata.geo.us-gov-west-1.api.aws FIPS 地图：maps.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 地点：places.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		路线：routes.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 地理围栏：geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 跟踪器：tracking.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 元数据：metadata.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	

仅 IPv4

仅支持 IPv4 的现有区域端点如下所示：

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

例如，美国东部（弗吉尼亚州北部）Amazon Location 地图的区域端点为：`https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	地图：maps.geo.us-east-2.amazonaws.com 地点：places.geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		路线：routes.geo.us-east-2.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	地图：maps.geo.us-east-1.amazonaws.com 地点：places.geo.us-east-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.us-east-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	地图：maps.geo.us-west-2.amazonaws.com 地点：places.geo.us-west-2.amazonaws.com 路线：routes.geo.us-west-2.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	地图：maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 地点：places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 路线：routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	地图：maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com 地点：places.geo.ap-south-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	地图：maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 地点：places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	地图：maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 地点：places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 路线：routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	地图：maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 地点：places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	地图：maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com 地点：places.geo.ca-central-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	地图：maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com 地点：places.geo.eu-central-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	地图：maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com 地点：places.geo.eu-west-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	地图：maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com 地点：places.geo.eu-west-2.amazonaws.com 路线：routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	地图：maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com 地点：places.geo.eu-south-2.amazonaws.com 路线：routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	地图：maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com 地点：places.geo.eu-north-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	地图：maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com 地点：places.geo.sa-east-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	地图：maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 地点：places.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 路线：routes.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS 地图：maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 地点：places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		路线：routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 地理围栏：geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 跟踪器：tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 元数据：metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

控制面板操作

Amazon Location Service 的控制面板操作是：

服务	端点	API 操作
Amazon Location 映射	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap

服务	端点	API 操作
Amazon Location 位数	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Amazon Location 地理围栏	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location 跟踪器	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers

服务	端点	API 操作
Amazon Location 路线	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon Location 元数据	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 API 密钥资源	每个受支持的区域：500 个	否	每个账户可以拥有的最大 API 密钥资源（活跃或已过期）数量。
每个账户的地理围栏集合资源	每个受支持的区域：1,500 个	是	对于每个账户可以创建的地理围栏集合资源的最大数量。
每个地理围栏集合的地理围栏数	每个受支持的区域：5 万个	否	对于每个地理围栏集合可以创建的地理围栏的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的映射资源	每个受支持的区域：40 个	是	对于每个账户可以创建的映射资源的最大数量。
每个账户的位置索引资源	每个受支持的区域：40 个	是	对于每个账户可以创建的位置索引资源的最大数量。
AssociateTrackerConsumer API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 AssociateTrackerConsumer 请求数。额外的请求将被阻止。
BatchDeleteDevicePositionHistory API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchDeleteDevicePositionHistory 请求数。额外的请求将被阻止。
BatchDeleteGeofence API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchDeleteGeofence 请求数。额外的请求将被阻止。
BatchEvaluateGeofences API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchEvaluateGeofences 请求数。额外的请求将被阻止。
BatchGetDevicePosition API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchGetDevicePosition 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
BatchPutGeofence API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchPutGeofence 请求数。额外的请求将被阻止。
BatchUpdateDevicePosition API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 BatchUpdateDevicePosition 请求数。额外的请求将被阻止。
CalculateRoute API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CalculateRoute 请求数。额外的请求将被阻止。
CalculateRouteMatrix API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您每秒可以发出的最大 CalculateRouteMatrix 请求数。额外的请求将被阻止。
CancelJob API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您每秒可以发出的最大 CancelJob 请求数。额外的请求将被阻止。
CreateGeofenceCollection API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreateGeofenceCollection 请求数。额外的请求将被阻止。
CreateKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreateKey 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
CreateMap API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreateMap 请求数。额外的请求将被阻止。
CreatePlaceIndex API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreatePlaceIndex 请求数。额外的请求将被阻止。
CreateRouteCalculator API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreateRouteCalculator 请求数。额外的请求将被阻止。
CreateTracker API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 CreateTracker 请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteGeofenceCollection API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeleteGeofenceCollection 请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeleteKey 请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteMap API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeleteMap 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
DeletePlaceIndex API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeletePlaceIndex 请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteRouteCalculator API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeleteRouteCalculator 请求数。额外的请求将被阻止。
DeleteTracker API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DeleteTracker 请求数。额外的请求将被阻止。
DescribeGeofenceCollection API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribeGeofenceCollection 请求数。额外的请求将被阻止。
DescribeKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribeKey 请求数。额外的请求将被阻止。
DescribeMap API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribeMap 请求数。额外的请求将被阻止。
DescribePlaceIndex API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribePlaceIndex 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeRouteCalculator API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribeRouteCalculator 请求数。额外的请求将被阻止。
DescribeTracker API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DescribeTracker 请求数。额外的请求将被阻止。
DisassociateTrackerConsumer API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 DisassociateTrackerConsumer 请求数。额外的请求将被阻止。
ForecastGeofenceEvents API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 ForecastGeofenceEvents 请求数。额外的请求将被阻止。
GetDevicePosition API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetDevicePosition 请求数。额外的请求将被阻止。
GetDevicePositionHistory API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetDevicePositionHistory 请求数。额外的请求将被阻止。
GetGeofence API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetGeofence 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
GetJob API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您每秒可以发出的最大 GetJob 请求数。额外的请求将被阻止。
GetMapGlyphs API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetMapGlyphs 请求数。额外的请求将被阻止。
GetMapSprites API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetMapSprites 请求数。额外的请求将被阻止。
GetMapStyleDescriptor API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 GetMapStyleDescriptor 请求数。额外的请求将被阻止。
GetMapTile API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	您每秒可以发出的最大 GetMapTile 请求数。额外的请求将被阻止。
GetPlace API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您每秒可以发出的最大 GetPlace 请求数。额外的请求将被阻止。
ListDevicePositions API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 ListDevicePositions 请求数。额外的请求将被阻止。
ListGeofenceCollections API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListGeofenceCollections 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
ListGeofences API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 ListGeofences 请求数。额外的请求将被阻止。
ListJobs API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您每秒可以发出的最大 ListJobs 请求数。额外的请求将被阻止。
ListKeys API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListKeys 请求数。额外的请求将被阻止。
ListMaps API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListMaps 请求数。额外的请求将被阻止。
ListPlaceIndexes API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListPlaceIndexes 请求数。额外的请求将被阻止。
ListRouteCalculators API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListRouteCalculators 请求数。额外的请求将被阻止。
ListTagsForResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListTagsForResource 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
ListTrackerConsumers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListTrackerConsumers 请求数。额外的请求将被阻止。
ListTrackers API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 ListTrackers 请求数。额外的请求将被阻止。
PutGeofence API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 PutGeofence 请求数。额外的请求将被阻止。
SearchPlaceIndexForPosition API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您每秒可以发出的最大 SearchPlaceIndexForPosition 请求数。额外的请求将被阻止。
SearchPlaceIndexForSuggestions API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您每秒可以发出的最大 SearchPlaceIndexForSuggestions 请求数。额外的请求将被阻止。
SearchPlaceIndexForText API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	您每秒可以发出的最大 SearchPlaceIndexForText 请求数。额外的请求将被阻止。
StartJob API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	您每秒可以发出的最大 StartJob 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
TagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 TagResource 请求数。额外的请求将被阻止。
UntagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UntagResource 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdateGeofenceCollection API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdateGeofenceCollection 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdateKey API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdateKey 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdateMap API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdateMap 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdatePlaceIndex API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdatePlaceIndex 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdateRouteCalculator API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdateRouteCalculator 请求数。额外的请求将被阻止。
UpdateTracker API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	您每秒可以发出的最大 UpdateTracker 请求数。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
VerifyDevicePosition API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	您每秒可以发出的最大 VerifyDevicePosition 请求数。额外的请求将被阻止。
地理地图的速率：API 请求 GetStaticMap	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	地理地图的最大数量：您每秒可以发出的GetStaticMap 请求。额外的请求将被阻止。
地理地图的速率：API 请求 GetTile	每个受支持的区域：每秒 2,000 个	是	地理地图的最大数量：您每秒可以发出的GetTile 请求。额外的请求将被阻止。
geo-places:Autocomplete API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒可发出的 geo-places:Autocomplete 请求的最大数量。额外的请求将被阻止。
geo-places:Geocode API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒可发出的 geo-places:Geocode 请求的最大数量。额外的请求将被阻止。
地理位置比率：GetPlace API 请求	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	地理位置的最大数量：您每秒可以发出的GetPlace 请求。额外的请求将被阻止。
地理位置比率：ReverseGeocode API 请求	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	地理位置的最大数量：您每秒可以发出的 ReverseGeocode 请求。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
地理位置比率：SearchNearby API 请求	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	地理位置的最大数量：您每秒可以发出的 SearchNearby 请求。额外的请求将被阻止。
地理位置比率：SearchText API 请求	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	地理位置的最大数量：您每秒可以发出的 SearchText 请求。额外的请求将被阻止。
geo-places:Suggest API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每秒可发出的 geo-places:Suggest 请求的最大数量。额外的请求将被阻止。
地理路线速率：CalculateIsolines API 请求	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	地理路径的最大数量：您每秒可以发出的CalculateIsolines 请求。额外的请求将被阻止。
地理路线速率：CalculateRouteMatrix API 请求	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	地理路径的最大数量：您每秒可以发出的CalculateRouteMatrix 请求。额外的请求将被阻止。
地理路线速率：CalculateRoutes API 请求	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	地理路径的最大数量：您每秒可以发出的CalculateRoutes 请求。额外的请求将被阻止。

Name	默认值	可调整	说明
地理路线速率：OptimizeWaypoints API 请求	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	地理路径的最大数量：您每秒可以发出的 OptimizeWaypoints 请求。额外的请求将被阻止。
地理路线速率：SnapToRoads API 请求	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	地理路径的最大数量：您每秒可以发出的 SnapToRoads 请求。额外的请求将被阻止。
每个账户的路线计算器资源	每个受支持的区域：40 个	是	对于每个账户可以创建的路线计算器资源的最大数量。
每个跟踪器的跟踪器使用者人数	每个受支持的区域：5 个	否	可以与跟踪器资源关联的地理围栏集合的最大数量。
每个账户的跟踪器资源	每个受支持的区域：500 个	是	对于每个账户可以创建的跟踪器资源的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Location Service 开发人员指南》中的 Amazon Location Service 配额。

Amazon Lookout for Equipment 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据集的组件数	每个受支持的区域：3000 个	否	每个数据集的最大组件数量。
数据集	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户的最大数据集数。
每个模型的推理计划程序数	每个受支持的区域：1 个	否	每个模型的最大推理计划程序数。
标签组	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户的最大标签组数。

Name	默认值	可调整	说明
组件名称的长度	每个受支持的区域：200 个	否	组件名称的最大长度。
模型	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户的最大模型数量。
训练数据中的组件列数（不包括时间戳）	每个受支持的区域：300 个	否	训练数据中的最大组件列数（不包括时间戳）
每个数据集中的组件列数（不包括时间戳）	每个受支持的区域：3000 个	否	每个数据集中的最大组件列数（不包括时间戳）。
训练数据中的组件数	每个受支持的区域：300 个	否	训练数据中的最大组件数。
每个组件（每个数据集）的文件数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个组件（每个数据集）的最大文件数。
每个组件（每个推理执行）的文件数	每个受支持的区域：60 个	否	每个组件（每个推理执行）的最大文件数。
进行中的导入数据集作业数	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户进行中的最大导入数据集作业数。
进行中的导入模型作业数	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户进行中的最大导入模型作业数。
每个标注组的标注数量	每个受支持的区域：5,000 个	是	每个标注组的最大标注数量。
评估数据中的行数（重采样后）	每个受支持的区域：150 万个	否	评估数据中的最大行数（重采样后）。

Name	默认值	可调整	说明
重采样后推理输入数据中的行数（1 小时计划频率）	每个受支持的区域：3600 个	否	重采样后推理输入数据中的最大行数（1 小时计划频率）。
重采样后推理输入数据中的行数（10 分钟计划频率）	每个受支持的区域：600 个	否	重采样后推理输入数据中的最大行数（10 分钟计划频率）。
重采样后推理输入数据中的行数（15 分钟计划频率）	每个受支持的区域：900 个	否	重采样后推理输入数据中的最大行数（15 分钟计划频率）。
重采样后推理输入数据中的行数（30 分钟计划频率）	每个受支持的区域：1800 个	否	重采样后推理输入数据中的最大行数（30 分钟计划频率）。
重采样后推理输入数据中的行数（5 分钟计划频率）	每个受支持的区域：300 个	否	重采样后推理输入数据中的最大行数（5 分钟计划频率）。
训练数据中的行数（重采样后）	每个受支持的区域：150 万个	否	训练数据中的最大行数（重采样后）。
待处理数据摄取任务数	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户的最大待处理数据摄取任务数。
待处理模型数	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户的最大待处理模型数。
推理输入数据中的原始数据大小（1 小时计划频率）	每个受支持的区域：60 MB	否	推理输入数据中的最大原始数据大小（1 小时计划频率）。

Name	默认值	可调整	说明
推理输入数据中的原始数据大小（10 分钟计划频率）	每个受支持的区域：10 MB	否	推理输入数据中的最大原始数据大小（10 分钟计划频率）。
推理输入数据中的原始数据大小（15 分钟计划频率）	每个受支持的区域：15 MB	否	推理输入数据中的最大原始数据大小（15 分钟计划频率）。
推理输入数据中的原始数据大小（30 分钟计划频率）	每个受支持的区域：30 MB	否	推理输入数据中的最大原始数据大小（30 分钟计划频率）。
推理输入数据中的原始数据大小（5 分钟计划频率）	每个受支持的区域：5 MB	否	推理输入数据中的最大原始数据大小（5 分钟计划频率）。
每个数据集的大小	每个受支持的区域：50 GB	否	每个数据集的最大大小。
每个文件的大小	每个受支持的区域：5 GB	否	每个文件的最大大小。
训练数据的时间间隔	每个受支持的区域：每天 180 个	否	训练数据的最小时间间隔

Amazon Macie 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Apache Avro 容器 (.avro) 文件大小	每个受支持的区域：8 GB	否	Macie 可以分析的单个 Apache Avro 对象容器 (.avro) 文件的最大大小

Name	默认值	可调整	说明
			（以 GB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
Apache Parquet (.parquet) 文件大小	每个受支持的区域：8 GB	否	Macie 可以分析的单个 Apache Parquet (.parquet) 文件的最大大小（以 GB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
每个账户的自定义数据标识符	每个受支持的区域：1 万个	否	当前区域中可为此账户创建的最大自定义数据标识符数。
每个敏感数据发现作业的自定义数据标识符	每个受支持的区域：30 个	否	可以配置敏感数据发现作业以使用的最大自定义数据标识符数。
提取的存档字节	每个受支持的区域：10 GB	否	Macie 可以在压缩或存档文件中提取和分析的最大数据量（以 GB 为单位）。如果 Macie 开始分析此类文件，并确定该文件包含的数据量超过此数量，则 Macie 将停止分析该文件，并仅为已处理的数据创建敏感数据查找和发现结果。

Name	默认值	可调整	说明
提取的存档文件	每个受支持的区域：1000000 个	否	Macie 可以在存档文件中提取和分析的最大文件数。如果 Macie 开始分析存档文件中的数据，并确定该文件包含的文件超过了最大数量，则 Macie 将停止分析该文件中的数据，并仅为已处理的数据创建敏感数据查找和发现结果。
查找规则	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以在当前区域中为此账户创建的筛选规则和抑制规则的最大数量。
检测到的全名	每个受支持的区域：1000 个	否	Macie 可以检测和报告文件（包括单个存档文件）的最大全名数。在 Macie 检测到最大数量后，Macie 将停止增加计数并报告全名的位置数据。
GNU Zip 压缩存档（.gz 或 .gzip）文件大小	每个受支持的区域：8 GB	否	Macie 可以分析的单个 GNU Zip 压缩存档（.gz 或 .gzip）文件的最大大小（以 GB 为单位)。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。

Name	默认值	可调整	说明
检测到的邮寄地址	每个受支持的区域：1000 个	否	Macie 可以检测和报告文件（包括单个存档文件）的最大邮寄地址数。在 Macie 检测到最大数量后，Macie 将停止增加计数并报告邮寄地址的位置数据。
通过邀请的成员账户	每个受支持的区域：1000 个	否	在当前区域中可通过邀请与 Macie 管理员账户关联的最大成员账户数。
通过 Organizati AWS ons	每个受支持的区域：5000 个	否	可以与当前区域内某个 Organizations AWS 组织的 Macie 管理员账户关联的最大成员账户数量。
Microsoft Excel 工作簿（.xls 或 .xlsx）文件大小	每个受支持的区域：512 MB	否	Macie 可以分析的单个 Microsoft Excel 工作簿（.xls 或 .xlsx）文件的最大大小（以 MB 为单位)。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
Microsoft Word 文档（.doc 或 .docx）文件大小	每个受支持的区域：512 MB	否	Macie 可以分析的单个 Microsoft Word 文档（.doc 或 .docx）文件的最大大小（以 MB 为单位)。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。

Name	默认值	可调整	说明
嵌套级别	每个受支持的区域：10 个	否	Macie 可以在存档文件中分析的最大嵌套级别数。如果存档文件的元数据表明文件包含的嵌套级别超过了最大数量，则 Macie 不会提取或分析文件中的任何数据。
结构化数据中的嵌套级别	每个受支持的区域：256 个	否	Macie 可以在 JSON (.json) 或 JSON Lines (.jsonl) 文件中分析的最大嵌套级别数。如果文件包含的嵌套级别超过了最大数量，则 Macie 不会分析文件中的任何数据。
Non-binary 文本文件大小	每个受支持的区域：20 GB	否	Macie 可以分析的单个非二进制文本文件的最大大小（以 GB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
可移植文档格式 (.pdf) 文件大小	每个受支持的区域：1024 MB	否	Macie 可以分析的单个可移植文档格式 (.pdf) 文件的最大大小（以 MB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
预防性控制监控	每个受支持的区域：1 万个	否	Macie 为安全性和访问控制而监控的 S3 存储桶的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个敏感数据发现作业的 S3 桶	每个受支持的区域：1000 个	否	您可以为要分析的敏感数据发现作业显式选择的最大 S3 桶数。如果您是一个组织的 Macie 管理员，则桶可以跨越组织中多达 1,000 个账户。
敏感数据发现事件	每个受支持的区域：1000 个	否	在敏感数据发现结果中 Macie 检测到并提供详细位置数据的每种类型敏感数据的最大出现次数。
每个账户每月的敏感数据发现	每个受支持的区域：5 TB	是	通过在当前区域中为此账户运行敏感数据发现作业可以分析的最大数据量（以 TB 为单位）。
敏感数据查找事件	每个受支持的区域：15 个	否	Macie 在敏感数据查找中提供的最大检测位置数。
TAR 存档 (.tar) 文件大小	每个受支持的区域：20 GB	否	Macie 可以分析的单个 TAR 存档 (.tar) 文件的最大大小（以 GB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。
ZIP 压缩存档 (.zip) 文件大小	每个受支持的区域：8 GB	否	Macie 可以分析的单个 ZIP 压缩存档 (.zip) 文件的最大大小（以 GB 为单位）。如果文件较大，Macie 不会分析文件中的任何数据。

有关更多信息，请参阅《Amazon Macie 用户指南》中的 Amazon Macie 配额。

AWS 大型机现代化端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 账户的最大应用程序数	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的最大应用程序数

Name	默认值	可调整	说明
DataTransferEndpoints 每个 AWS 账户的最大金额	每个受支持的区域：10 个	否	DataTransferEndpoints 每个 AWS 账户的最大金额
每个 AWS 账户的最大环境数	每个受支持的区域：20 个	是	每个 AWS 账户的最大环境数
每个高可用性环境的最大实例数	每个受支持的区域：12 个	是	每个高可用性环境的最大实例数
每个环境的最大 EFS 文件系统数量	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境的最大 EFS 文件系统数量
每个环境的最大 FSX 文件系统数量	每个受支持的区域：1 个	是	每个环境的最大 FSX 文件系统数量

Amazon Machine Learning 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
批量预测输入记录	每个受支持的区域：1 亿个	是	批量预测输入的最大记录数。
批量预测输入大小	每个受支持的区域：1 TB	是	批量预测输入的最大大小（以 TB 为单位）。
多类别机器学习（ML）模型的类别数	每个受支持的区域：100 个	是	多类别 ML 模型的最大类别数。
作业运行时间	每个受支持的区域：7 个	否	任何作业的最大运行时长度（天）。
ML 模型大小	每个受支持的区域：2 GB	否	最大 ML 模型大小（以 GB 为单位）。
观察大小	每个受支持的区域：100 KB	是	每个观察的最大大小（以 KB 为单位）。
每个终端节点的实时预测请求速率	每个受支持的区域：200 个	是	每秒可以对每个实时预测端点执行的最大请求数。
配方复杂性	每个受支持的区域：1 万个	是	最大食谱复杂性（处理的输出变量数）。
同步任务	每个受支持的区域：25 个	是	最大同步任务数。

Name	默认值	可调整	说明
每个对象的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个对象的最大标签数。
所有实时预测终端节点的 RAM 总和	每个受支持的区域：10 GB	是	所有实时预测端点的最大 RAM 总和（以 GB 为单位)。
所有实时预测请求的总速率	每个受支持的区域：1 万个	是	每秒可以对所有实时预测端点执行的最大请求总数。
训练数据大小	每个受支持的区域：100 GB	是	训练数据的最大大小（以 GB 为单位)。
每个数据文件的变量数	每个受支持的区域：1,000 个	是	数据文件（架构）中的最大变量数。

有关更多信息，请参阅《Amazon Machine Learning 开发人员指南》中的 Amazon ML 配额。

Amazon Managed Blockchain 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

有关简易版和标准版网络的属性的信息（例如每个网络的成员数、每个成员的对等节点数、可用的实例类型等），请参阅 Amazon Managed Blockchain 定价。

主题

- Amazon Managed Blockchain (AMB) 访问端点和限额
- Amazon Managed Blockchain (AMB) 查询端点和限额

Amazon Managed Blockchain (AMB) 访问端点和限额

AMB 访问区域和端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB 访问配额

Name	默认值	可调整	说明
一个 AWS 账户可以拥有的以太坊节点数量	每个受支持的区域：50 个	是	一个 AWS 账户可以拥有的最大以太坊节点数。
每个标准版网络的 Hyperledger Fabric 通道数	每个受支持的区域：8 个	否	每个标准版网络的最大 Hyperledger Fabric 通道数。
每个简易版网络的 Hyperledger Fabric 通道数	每个受支持的区域：8 个	否	每个入门版网络的最大 Hyperledger Fabric 通道数。
一个 AWS 账号可以拥有成员的标准版网络数量	每个受支持的区域：6 个	是	一个 AWS 账户可以拥有成员的 Hyperledger Fabric 标准版网络的最大数量。
一个 AWS 账号可以拥有成员的精简版网络数量	每个受支持的区域：6 个	是	一个 AWS 账户可以拥有成员的 Hyperledger Fabric 入门版网络的最大数量。

Amazon Managed Blockchain (AMB) 查询端点和限额

AMB 查询区域和端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB 查询配额

Name	默认值	可调整	说明
每秒 BatchGetTokenBalance 请求数	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 BatchGetTokenBalance 请求数。
每秒 GetAssetContract 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 GetAssetContract 请求数。
每秒 GetTokenBalance 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 GetTokenBalance 请求数。
每秒 GetTransaction 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 GetTransaction 请求数。
每秒 ListAssetContracts 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ListAssetContracts 请求数。
每秒 ListFilteredTransactionEvents 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ListFilteredTransactionEvents 请求数。
每秒 ListTokenBalances 请求数	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ListTokenBalances 请求数。
每秒 ListTransactionEvents 请求数	每个受支持的区域：每秒 200 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ListTransactionEvents 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒 ListTransactions 请求数	每个受支持的区域：每秒 200 个	是	每个账户每秒可以发出的最大 ListTransactions 请求数。

适用于 Apache Flink 的亚马逊托管服务端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Apache Flink Kinesis 处理单元（KPU）	每个受支持的区域：64 个	是	Apache Flink 应用程序可以使用的最大 Kinesis 处理单元（KPU）数。
应用程序计数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的最大应用程序数。
SQL 应用程序输入流中的输入并行性	每个受支持的区域：64 个	否	SQL 应用程序的应用程序内部输入流的最大数量。
SQL Kinesis 处理单元（KPU）	每个受支持的区域：8 个	是	SQL 应用程序可以使用的最大 Kinesis 处理单元（KPU）数。

有关更多信息，请参阅《适用于 Apache Flink 的亚马逊托管服务的 Apache Flink 开发人员指南》中的配额。

AWS Managed Services 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

请参阅《AWS Managed Services 用户指南》中的 AMS VPC 端点和 AMS 支持的配置。

服务配额

请参阅《AWS Managed Services 用户指南》中的 AMS 账户限制。

AWS 管理控制台 终端节点和配额

AWS 管理控制台 具有区域终端节点，允许您直接访问给定 AWS 区域中的控制台。区域端点的一般语法如下所示：

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

例如，`https://us-west-2.console.aws.amazon.com`是该 AWS 管理控制台 服务在美国西部（俄勒冈）区域的终端节点。

下表列出了每个 AWS 区域的名称、代码和终端节点。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
中东（阿联酋）：	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

服务配额

此服务没有配额。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> 对于 IPv6，除 ap-southeast-5 以外，请在所有区域的端点中使用 *.api.aws 而非 *.amazonaws.com。例如，api.airflow.us-east-1.amazonaws.com 将为 api.airflow.us-east-1.api.aws。

Amazon MWAA 对服务端点使用前缀，其中每个前缀对应一组 API 操作：

- 环境管理：**api**.airflow.*region*.amazonaws.com（对于 IPv6，请使用 **api**.airflow.*region*.api.aws）
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Airflow 环境：**env**.airflow.*region*.amazonaws.com（对于 IPv6，请使用 **env**.airflow.*region*.api.aws）
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个账户的环境数（小型、中型、大型）	每个受支持的区域：10 个	是	每个区域每个账户的环境的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个账户的大型环境数（xlarge、2xlarge）	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个账户的 mw1.xlarge 和 mw1.2xlarge 环境的最大数量。
每个环境 Web 服务器数	每个受支持的区域：5 个	是	每个环境的最大 Web 服务器数量。
每个环境的工件数	每个受支持的区域：25 个	是	每个环境的最大工作线程数。

AWS Marketplace 终端节点和配额

AWS Marketplace 是一个精心策划的数字目录，可让客户轻松查找、购买、部署和管理客户构建解决方案和运营业务所需的第三方软件和服务。

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

该 AWS Marketplace 网站可在全球范围内使用。该 AWS Marketplace 控制台在美国东部（弗吉尼亚北部）区域上市。产品供应商确定其产品在哪些区域中可用。

AWS Marketplace Catalog API

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚州北部）		catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

有关更多信息，请参阅 AWS Marketplace API 的限额。

Amazon Mechanical Turk 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Region	端点	协议
Amazon Mechanical Turk 操作的沙盒终端节点。	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Amazon Mechanical Turk 操作的生产终端节点。	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
月度使用情况	每个支持的区域：0.02	是	每月最高支出（以美元为单位）

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个 KRaft 集群的代理数	每个受支持的区域：60 个	是	KRaft 集群可以包含的最大代理数量。
每个账户的代理数	每个受支持的区域：90 个	是	每个账户可以创建的最大代理数。
每个集群的代理数	每个受支持的区域：30 个	是	集群可以包含的最大代理数。
每个账户的配置数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户可以创建的最大自定义配置数。
每个账户的复制器数	每个受支持的区域：15 个	是	每个账户可以创建的复制器的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个配置的修订数	每个受支持的区域：50 个	是	可以对自定义配置进行的最大修订数。

Amazon MSK Connect 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

维度	配额
最大自定义插件数	100
最大工作线程配置数	100
最大连接工作线程数	最多 60 个连接工作线程。如果将连接器设置为具有自动缩放容量，MSK Connect 将使用为该连接器配置的最大工作线程数来计算账户配额。

AWS Elemental MediaConnect 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
桥	每个受支持的区域：40 个	否	一个网关可拥有的最大网桥数。
权限	每个受支持的区域：50 个	否	您可以在流上授予的最大权限数。
流	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在每个 AWS 区域中创建的最大流量数量。
输出	每个受支持的区域：50 个	否	一个流可以具有的最大输出数。
RouterInputs	每个受支持的区域：20 个	是	你可以在一个 AWS 区域中创建的最大路由器输入数量

Name	默认值	可调整	说明
RouterNetworkInterfaces	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在一个 AWS 区域中创建的最大路由器网络接口数量
RouterOutputs	每个受支持的区域：20 个	是	你可以在一个 AWS 区域中创建的最大路由器输出数量

有关更多信息，请参阅《AWS Elemental MediaConnect 用户指南》中的配额。

AWS Elemental MediaConvert 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 账户的并发作业数	us-east-1：2,000 个 us-west-2：2,000 个 eu-west-1：2,000 个 每个其他支持的区域：1,000 个	否	在当前 AWS 区域的所有按需队列中，一次 MediaConvert 可以处理的最大任务数。有关配置按需队列的更多信息，请参阅：https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
每个按需队列的并发作业数	us-east-1：500 个 us-east-2：250 us-west-2：500 个 ap-northeast-1：250 ap-south-1：250 eu-west-1：500 个 eu-west-2：250 每个其他支持的区域：100 个	是	在当前 AWS 区域配置按需队列时可用的最大并发任务数。有关配置按需队列的更多信息，请参阅：https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
每个按需队列的并发作业数（默认值）	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 eu-west-1：200 个	否	MediaConvert 适用于当前 AWS 区域中新的按需队列的并发作业的默认值。有关配置按需队列的更

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：100 个		多信息，请参阅：https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
每个账户的并发作业查询数	每个受支持的区域：10 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大并发任务查询数。
自定义作业模板	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大自定义任务模板数量。
自定义输出预设	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大自定义输出预设数量。
每个 AWS 区域的队列	每个受支持的区域：10 个	是	您在当前 AWS 区域中可以创建的按需队列和预留队列的最大总数。
的请求费率 AssociateCertificate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 AssociateCertificate 请求数。
的请求速率 AssociateCertificate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 AssociateCertificate 请求数。
的请求费率 CancelJob	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CancelJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 CancelJob，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CancelJob 请求数。
的请求费率 CreateJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateJob 请求数。
的请求速率 CreateJob，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CreateJob 请求数。
的请求费率 CreateJobTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateJobTemplate 请求数。
的请求速率 CreateJobTemplate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CreateJobTemplate 请求数。
的请求费率 CreatePreset	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreatePreset 请求数。
的请求速率 CreatePreset，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CreatePreset 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 CreateQueue	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 CreateQueue 请求数。
的请求速率 CreateQueue，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 CreateQueue 请求数。
的请求费率 CreateResourceShare	每个支持的区域：0.1	否	在当前 AWS 区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大共享请求数。
的请求速率 CreateResourceShare，突然之间	每个受支持的区域：10 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大共享请求数。
的请求费率 DeleteJobTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteJobTemplate 请求数。
的请求速率 DeleteJobTemplate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DeleteJobTemplate 请求数。
的请求费率 DeletePolicy	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeletePolicy 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 DeletePolicy，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DeletePolicy 请求数。
的请求费率 DeletePreset	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeletePreset 请求数。
的请求速率 DeletePreset，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DeletePreset 请求数。
的请求费率 DeleteQueue	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DeleteQueue 请求数。
的请求速率 DeleteQueue，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DeleteQueue 请求数。
的请求费率 DisassociateCertificate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 DisassociateCertificate 请求数。
的请求速率 DisassociateCertificate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 DisassociateCertificate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 GetJob	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetJob 请求数。
的请求速率 GetJob，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetJob 请求数。
的请求费率 GetJobTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetJobTemplate 请求数。
的请求速率 GetJobTemplate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetJobTemplate 请求数。
的请求费率 GetJobsQueryResults	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetJobsQueryResults 请求数。
的请求速率 GetJobsQueryResults，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetJobsQueryResults 请求数。
的请求费率 GetPolicy	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetPolicy 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 GetPolicy，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetPolicy 请求数。
的请求费率 GetPreset	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetPreset 请求数。
的请求速率 GetPreset，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetPreset 请求数。
的请求费率 GetQueue	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 GetQueue 请求数。
的请求速率 GetQueue，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 GetQueue 请求数。
的请求费率 ListJobTemplates	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListJobTemplates 请求数。
的请求速率 ListJobTemplates，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListJobTemplates 请求数。
的请求费率 ListJobs	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListJobs 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 ListJobs，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListJobs 请求数。
的请求费率 ListPresets	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListPresets 请求数。
的请求速率 ListPresets，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListPresets 请求数。
的请求费率 ListQueues	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListQueues 请求数。
的请求速率 ListQueues，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListQueues 请求数。
的请求费率 ListTagsForResource	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListTagsForResource 请求数。
的请求速率 ListTagsForResource，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListTagsForResource 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 ListVersions	每个受支持的区域：2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 ListVersions 请求数。
的请求速率 ListVersions，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 ListVersions 请求数。
Probe 的请求速率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前 AWS 区域中，您每秒可以在此账户中发送的最大探测请求数。
Probe 的请求速率（突发）	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大探测请求数。
的请求费率 PutPolicy	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 PutPolicy 请求数。
的请求速率 PutPolicy，突然之间	每个受支持的区域：100 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 PutPolicy 请求数。
的请求费率 SearchJobs	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 SearchJobs 请求数。
的请求速率 SearchJobs，突然之间	每个受支持的区域：20 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 SearchJobs 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求费率 StartJobsQuery	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 StartJobsQuery 请求数。
的请求速率 StartJobsQuery，突然之间	每个受支持的区域：10 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 StartJobsQuery 请求数。
的请求费率 TagResource	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 TagResource 请求数。
的请求速率 TagResource，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 TagResource 请求数。
的请求费率 UntagResource	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 UntagResource 请求数。
的请求速率 UntagResource，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 UntagResource 请求数。
的请求费率 UpdateJobTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateJobTemplate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
的请求速率 UpdateJobTemplate，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 UpdateJobTemplate 请求数。
的请求费率 UpdatePreset	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdatePreset 请求数。
的请求速率 UpdatePreset，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 UpdatePreset 请求数。
的请求费率 UpdateQueue	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前 AWS 区域，您可以通过此账户每秒发送的最大 UpdateQueue 请求数。
的请求速率 UpdateQueue，突然之间	每个受支持的区域：100 个	是	您可在当前 AWS 区域的此账户中一次性发送的最大 UpdateQueue 请求数。
每个 AWS 区域、每个队列的预留转码时段 (RTS)	每个受支持的区域：30 个	是	您可以添加到当前 AWS 区域中每个预留队列的最大预留转码槽数。

AWS Elemental MediaLive 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

使用 AWS CLI 或软件开发工具包提交请求时，要么不指定区域和终端节点，要么指定 us-east-1 作为区域。当您使用 MediaLive API 提交请求时，请使用 us-east-1 区域签署请求。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Anywere 输入数	每个受支持的区域：300 个	是	可以在当前区域中创建的 MediaLive Anywhere 网络中配置的最大输入数。这些输入是推送输入，但不计入标准的推送输入配额。它们仅计入此配额。
CDI 通道	每个受支持的区域：2 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 CDI 通道（包含一个或多个 CDI 输入的通道）数。
每个集群的通道置放组数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域的每个集群中创建的 AWS

Name	默认值	可调整	说明
			MediaLive Anywhere 频道置放群组的最大数量。
渠道	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中创建的通道的最大数量。
CloudWatch 警报模板组	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中您可以创建的 CloudWatch 警报模板组的最大数量。
CloudWatch 警报模板	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域中您可以创建的 Cloudwatch 警报模板的最大数量。
集群	每个受支持的区域：100 个	是	可以在当前区域中创建的最大 AWS MediaLive Anywhere 集群数。
设备输入	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的设备输入（来自设备的输入）的最大数量。
EventBridge 规则模板组	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域中您可以创建的 EventBridge 规则模板组的最大数量。
EventBridge 规则模板	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域中您可以创建的 EventBridge 规则模板的最大数量。
HEVC 通道	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 HEVC 通道（包含一个或多个 HEVC 输出的通道）数。

Name	默认值	可调整	说明
输入安全组	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中创建的输入安全组的最大数量。
MediaConnect 输入	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 MediaConnect 输入数。
MediaLive DescribeThumbnails TPS	每个受支持的区域：40 个	是	账户每秒可以向当前区域的 DescribeThumbnails API 进行的最大交易数量。
多路复用	每个受支持的区域：2 个	是	您可以在当前区域中创建的多路复用的最大数量。
Networks	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 AWS MediaLive Anywhere 网络数量。
每个集群的节点数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域的每个集群中可以创建的最大 AWS MediaLive Anywhere 节点数。
拉取输入	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中创建的拉取输入的最大数量。
推送输入	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中创建的推送输入的最大数量。
预留	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在当前区域中创建的预留的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
SDI 源数	每个受支持的区域：300 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 AWS MediaLive Anywhere SDI 源数量。
信号地图数	每个受支持的区域：30 个	是	在当前区域中您可以创建的信号地图的最大数量。
UHD 通道	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在当前区域中创建的最大 UHD 通道（包含一个或多个 UHD 输出的通道）数。
VPC 输入	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在当前区域中创建的 VPC 输入的最大数量。

AWS Elemental MediaPackage 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

这些是 MediaPackage V2 直播内容工作流程的端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws mediapackagev2.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

这些是 MediaPackage V1 直播内容工作流程的端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

这些是 MediaPackage V1 视频点播 (VOD) 内容工作流程的端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

这些是 MediaPackage V1 的服务报价。

Name	默认值	可调整	说明
每个打包组的资产数	每个受支持的区域：1 万个	是	每个打包组可以创建的最大资产数。请记住，这是每个打包组的限制。如果一个组中有 1000 个或更少的资产，则无论有多少个组，都不需要增加资产限制。
REST API 请求的突发率（实时）	每个受支持的区域：50 个	否	在此区域中，您可以突发到此账户的每秒最大 REST API 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
REST API 请求的突发率（VOD）	每个受支持的区域：50 个	否	在此区域中，您可以突发到此账户的每秒最大 REST API 请求数。
渠道	每个受支持的区域：30 个	是	您可以在当前区域中的此账户下创建的最大通道数。此限制不影响端点限制。如果没有超过每个通道的端点限制，则在增加通道时不需要增加端点限制。
并发采集任务数	每个受支持的区域：10 个	是	可在同一时间进行的最大采集任务数量。
内容保留	每个受支持的区域：336 个	否	提取内容可以保留的最大小时数。
每个通道的端点数	每个受支持的区域：10 个	是	每个通道可以创建的最大端点数。请记住，这是每个通道的限制。如果一个通道上有 10 个或更少的端点，则无论有多少个通道，都不需要增加端点限制。
每个资产的提取流数	每个受支持的区域：20 个	否	每个资产可以提取的最大流数。
每个通道的提取流数	每个受支持的区域：20 个	否	每个通道可以提取的最大流数。
实时清单长度	每个受支持的区域：5 个	是	实时清单的最大长度（分钟）。

Name	默认值	可调整	说明
每个打包组的打包配置数	每个受支持的区域：10 个	是	每个打包组可以创建的最大打包配置数。请记住，这是每个打包组的限制。如果一个组中有 10 个或更少的配置，则无论有多少个组，都不需要增加配置限制。
打包组	每个受支持的区域：10 个	是	您可以在当前区域中的此账户下创建的打包组的最大数量。
REST API 请求的速率（实时）	每个受支持的区域：5 个	否	在此区域中，您可以发送到此账户的每秒最大 REST API 请求数。
REST API 请求的速率（VOD）	每个受支持的区域：5 个	否	在此区域中，您可以发送到此账户的每秒最大 REST API 请求数。
每个通道的提取请求速率	每个受支持的区域：50 个	否	每个通道每秒允许的最大提取请求数。
每个资产的清单传出请求速率	每个受支持的区域：1000 个	否	每个资产每秒允许的最大清单传出请求数。
每个源端点的清单传出请求速率	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个源端点每秒允许的最大清单传出请求数。
每个资产的分段传出请求速率	每个受支持的区域：600 个	否	每个资产每秒允许的最大媒体分段传出请求数。
每个源端点的分段传出请求速率	每个受支持的区域：300 个	否	每个源端点每秒允许的最大媒体分段传出请求数。

Name	默认值	可调整	说明
Time-shifted 清单长度	每个受支持的区域：24 个	否	时移清单的最大长度，以小时为单位。
每个提取流的轨道数（实时）	每个受支持的区域：10 个	否	每个流可以提取的最大轨道数。
每个提取流的轨道数（VOD）	每个受支持的区域：10 个	否	每个流可以提取的最大轨道数。

有关更多信息，请参阅《AWS Elemental MediaPackage 用户指南》中的配额。

AWS Elemental MediaTailor 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.mediatailor.eu-west-2.amazonaws.com mediatailor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
广告插入请求	每个受支持的区域：1 万个	是	在执行服务器端广告插入时请求清单、区段和跟踪信息时的每秒最大请求数。
广告决策服务器 (ADS) 长度	每个受支持的区域：25000 个	否	广告决策服务器 (ADS) 规范中字符的最大数量。
广告决策服务器 (ADS) 重定向	每个受支持的区域：5 个	否	VAST 包装器标签中 MediaTailor 随之而来的重定向的最大深度。
广告决策服务器 (ADS) 超时	每个受支持的区域：3 秒	否	与广告决策服务器 (ADS) 的开放连接超时之前 MediaTailor 等待的最大秒数。当由于广告没有回复而导致连接超时时，MediaTailor 则无法使用广告填充广告空缺。
通道清单请求	每个受支持的区域：50 个	是	任何单个 Channel Assembly 通道的每秒最大清单请求数。这是账户级别配额。

Name	默认值	可调整	说明
通道输出	每个受支持的区域：5 个	是	每个通道的最大输出数。
每个账户的通道数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大通道数。
配置	每个受支持的区域：1000 个	否	MediaTailor 允许的最大配置数。
内容源长度	每个受支持的区域：512 个	否	内容源规范中字符的最大数量。
内容源服务器超时	每个受支持的区域：2 秒	否	请求模板清单时，MediaTailor 在与内容源服务器的打开连接上超时之前等待的最大秒数。超时会生成 HTTP 504 (GatewayTimeoutException) 响应错误。
实时源	每个受支持的区域：50 个	是	每个源位置的最大实时源数量。
清单请求	每个受支持的区域：400 个	是	所有通道上每秒的最大清单请求数。这是账户级别配额。
清单大小	每个受支持的区域：2 MB	否	任何播放清单（无论是输入还是输出中）的最大大小（以 MB 为单位）。为确保不超过配额，请使用 gzip 将输入清单压缩为。MediaTailor

Name	默认值	可调整	说明
程序包配置	每个受支持的区域：5 个	是	每个实时或 VOD（点播视频）源的最大程序包配置数。
每个频道的节目数	每个受支持的区域：400 个	是	每个频道的最大节目数。
每个源的分段交付配置数	每个受支持的区域：5 个	是	每个源位置的最大分段交付配置数。
会话过期	每个受支持的区域：10 个	否	MediaTailor 允许会话在结束会话之前保持非活动状态的最长时间（配额乘以清单持续时间）。会话活动可以是播放器请求或源服务器的提前。当会话到期时，会 MediaTailor 返回 HTTP 400（错误请求）响应错误。
源位置数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大源位置数。
VOD 源	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个源位置的最大点播视频 (VOD) 源数。

有关更多信息，请参阅 AWS Elemental MediaTailor 用户指南中的配额。

AWS Migration Hub 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

与之集成的迁移工具会将迁移状态 AWS Migration Hub 发送到您选择的主区域的 Migration Hub。有关选择主区域的信息，请参阅《AWS Migration Hub 用户指南》中的 “ AWS Migration Hub 主区域”。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

与之相关的配额 AWS Migration Hub 是 AWS Application Discovery Service 配额。有关更多信息，请参阅 AWS Application Discovery Service 配额。

Migration Hub Orchestrator 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
最大步骤数	15	否	步骤组中的最大步骤数。
最大步驟組	15	否	迁移工作组中的最大步骤组数。
最大迁移工作流数	50	不可以	正在进行的迁移工作流的最大数量。

AWS Migration Hub 重构空间端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
应用程序	每个受支持的区域：600 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的 Refactor Spaces 应用程序的最大数目。
环境	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的 Refactor Spaces 环境的最大数目。
Routes	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的 Refactor Spaces 路由的最大数目。
Services	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的 Refactor Spaces 服务的最大数目。

Migration Hub 策略建议端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
最大活动评估数	每个受支持的区域：1 个	是	最大并发活动评估数
最大活动导入数	每个受支持的区域：5 个	是	最大并发活动导入作业数
最大评估数	每个受支持的区域：50 个	是	每个 AWS 账户的最大评估次数
每个评估的最大服务器数	每个受支持的区域：300 个	是	每个评估的最大服务器数

Amazon Monitron 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

> **Important**
>
> Amazon Monitron 目前不支持以编程方式访问服务端点。

目前以下区域中支持 Amazon Monitron：

- 美国东部（弗吉尼亚北部）：us-east-1
- 欧洲（爱尔兰）：eu-west-1
- 亚太地区（悉尼）：ap-south-east-2

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个项目的资产类别	每个受支持的区域：25 个	是	每个项目的最大资产类别数量。
每个站点的资产	每个受支持的区域：100 个	是	每个站点的最大资产数。
每个站点的网关	每个受支持的区域：200 个	是	每个站点的最大网关数量。
每个资产的位置	每个受支持的区域：20 个	是	每个资产的最大位置数。
每个自定义类的位置数	每个受支持的区域：500 个	是	每个自定义类的最大位置数量。
每个 账户的项目数	每个受支持的区域：10 个	是	您可为账户创建的最大项目数。
每个项目的站点	每个受支持的区域：50 个	是	每个项目的最大站点数。
每个站点的用户	每个受支持的区域：20 个	是	每个站点的最大用户数。

Amazon MQ 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
API 突增限制	每个受支持的区域：100 个	否	所有 Amazon MQ API 的 API 突发限制（按 AWS 账户汇总），用于维护服务带宽。这不适用于 ActiveMQ 或 RabbitMQ 代理消息收发 API。例如，Amazon MQ 不会节流消息的发送或接收。
API 速率限制	每个受支持的区域：15 个	否	用于维护服务带宽的所有 Amazon MQ API 的 API 速率限制（按 AWS 账户汇总）。这不适用于 ActiveMQ 或 RabbitMQ 代理消息收发 API。例如，Amazon MQ 不会节流消息的发送或接收。
在 CloudWatch (ActiveMQ) 中监控的目的地	每个受支持的区域：1000 个	否	中监控的最大目标（ActiveMQ 队列、Active MQ 主题）数量。 CloudWatch
监控的目的地 CloudWatch (RabbitMQ)	每个受支持的区域：500 个	否	中监控的最大目的地（RabbitMQ 队列）数量。 CloudWatch
每个用户的组数（简单身份验证）	每个受支持的区域：20 个	否	每个用户的组的最大数量（简单身份验证）。这不适用于 RabbitMQ 代理。

Name	默认值	可调整	说明
Amazon EBS 支持的每个代理的任务计划程序使用限制	每个受支持的区域：50 GB	否	Amazon EBS 支持的每个代理的作业计划程序使用限制（以 GB 为单位）。这不适用于 RabbitMQ 代理。
每个区域的代理数	每个受支持的区域：200 个	是	每个区域的代理的最大数量。
每个配置的修订	每个受支持的区域：300 个	否	每个配置的修订的最大数量。这不适用于 RabbitMQ 代理。
每个代理的安全组	每个受支持的区域：5 个	否	每个代理的安全组的最大数量。
每个大型代理的存储容量	每个受支持的区域：200 GB	否	每个 mq.m5.* 实例类型代理的最大存储容量（以 GB 为单位）。
每个小型代理的存储容量	每个受支持的区域：20 GB	否	每个较小代理（mq.*.micro 实例类型代理）的最大存储容量（以 GB 为单位）。
每个代理的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个代理的标签的最大数量。
每个大型代理的临时存储容量	每个受支持的区域：50 GB	否	每个较大代理(mq.*.*large 大型实例类型代理）的最大临时存储容量（以 GB 为单位）。这不适用于 RabbitMQ 代理。

Name	默认值	可调整	说明
每个小型代理的临时存储容量	每个受支持的区域：5 GB	否	每个较小代理（mq.*.micro 实例类型代理）的最大临时存储容量（以 GB 为单位）。这不适用于 RabbitMQ 代理。
每个代理的用户数（简单身份验证）	每个受支持的区域：250 个	否	每个代理的用户的最大数量（简单身份验证）。这不适用于 RabbitMQ 代理。
Wire-level 每个大型代理的连接数	每个支持的区域：2000 个	是	每个大型代理（mq.*.*large 实例类型代理）的线级连接的最大数量。这不适用于 RabbitMQ 代理。
Wire-level 每个较小的经纪商的连接数	每个受支持的区域：300 个	否	每个较小代理（mq.*.micro 实例类型代理）的线级连接的最大数量。这不适用于 RabbitMQ 代理。

有关更多信息，请参阅《Amazon MQ 开发人员指南》中的 Amazon MQ 中的配额。

Amazon Neptune 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据库集群的集群终端节点数	每个受支持的区域：5 个	是	每个数据库集群的最大集群端点数。
Cross-region 快照复制请求	每个受支持的区域：5 个	是	跨区域快照复制请求的最大数目。
数据库集群角色数	每个受支持的区域：5 个	是	数据库集群角色的最大数目。
数据库集群手动快照数	每个受支持的区域：100 个	是	数据库集群手动快照的最大数目。

Name	默认值	可调整	说明
数据库集群参数组	每个受支持的区域：50 个	是	数据库集群参数组的最大数目。
数据库集群	每个受支持的区域：40 个	是	数据库集群的最大数目。
数据库实例参数组数	每个受支持的区域：50 个	是	数据库实例参数组的最大数目。
数据库实例数	每个受支持的区域：40 个	是	数据库实例的最大数目。
数据库子网组	每个受支持的区域：50 个	是	数据库子网组的最大数目。
事件订阅	每个受支持的区域：20 个	是	事件订阅的最大数目。
每个集群的只读副本数	每个受支持的区域：15 个	否	每个集群的只读副本的最大数目。
预留数据库实例	每个受支持的区域：40 个	是	预留数据库实例的最大数目。
每个资源的标签	每个受支持的区域：50 个	是	每个资源的最大标签数。

有关更多信息，请参阅《Amazon Neptune 用户指南》中的 Amazon Neptune 配额。

AWS Network Firewall 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个 TLS 配置的 CA 证书数	每个受支持的区域：1 个	否	TLS 检查配置的证书颁发机构（CA）证书的最大数量。CA 证书用于出站 SSL/TLS 检查。
容器关联	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域每个账户的最大容器关联数。
防火墙策略	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域每个账户的最大防火墙策略数。
防火墙	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个账户的最大防火墙数。
每个与 Suricata 兼容的有状态规则组的 IP 集引用数	每个受支持的区域：5 个	否	每个与 Suricata 兼容的有状态规则组的最大 IP 集引用数。
每个防火墙端点的网络流量带宽	每个受支持的区域：100 个	否	任何防火墙端点的最大网络流量带宽（以 Gbps 为单位）。如果您需要更大的流量带宽，您可以将资源拆分到多个子网中，并在每个子网中创建防火墙。
可以使用同一策略的防火墙数	每个受支持的区域：1000 个	否	可以使用同一防火墙策略的最大防火墙数。
可以使用同一规则组的策略数	每个受支持的区域：1000 个	否	可以使用同一防规则组的最大防火墙策略数。

Name	默认值	可调整	说明
使用 TLS 检查配置的策略数	每个受支持的区域：1000 个	否	可以使用相同 TLS 检查配置的最大防火墙策略数量。
每个防火墙所需的防火墙策略数	每个受支持的区域：1 个	否	每个防火墙所需的防火墙策略数。
资源筛选条件	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域每个账户的最大资源筛选条件数。
每个 TLS 配置的服务器证书数	每个受支持的区域：10 个	否	TLS 检查配置的最大服务器证书数。服务器证书用于入站 SSL/TLS 检查。
有状态规则组容量	每个支持的区域：30,000	否	有状态规则组的最大容量。
每个策略的有状态规则组数	每个受支持的区域：20 个	否	每个防火墙策略的最大有状态规则组数。
有状态规则组数	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域每个账户的最大有状态规则组数。
每个策略的有状态规则数	每个支持的区域：30,000	是	每个防火墙策略的最大有状态规则数。这是该策略引用的所有规则组的总数。您可以将此值增加到 50000，但设置更高的数值可能会影响防火墙性能。
无状态规则组容量	每个支持的区域：30,000	否	无状态规则组的最大容量。

Name	默认值	可调整	说明
无状态规则组自定义操作数	每个受支持的区域：10 个	否	每个无状态规则组的最大自定义操作数。
每个策略的无状态规则组数	每个受支持的区域：20 个	否	每个防火墙策略的最大无状态规则组数。
无状态规则组数	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域每个账户的最大无状态规则组数。
每个策略的无状态规则数	每个支持的区域：30,000	否	每个防火墙策略的最大无状态规则数。这是该策略引用的所有规则组的总数。
Suricata 规则字符长度	每个受支持的区域：8,192 个	否	Suricata 规则的最大字符长度。规则中的每个变量值都计入此限制。
Suricata 规则字符串大小	每个受支持的区域：200 万个	否	规则组 Suricata-compatible 规则字符串的最大大小，以字节为单位。
TLS 配置	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域每个账户的 TLS 配置的最大数量。
每个策略的 TLS 检查配置数	每个受支持的区域：1 个	否	每个策略的最大 TLS 检查配置数。
VPC 端点关联数	每个受支持的区域：300 个	是	每个区域每个账户的最大 VPC 端点关联数。
每个防火墙每个可用区的 VPC 端点数	每个受支持的区域：50 个	否	每个可用区一个防火墙的最大 VPC 端点数。

有关更多信息，请参阅《Network Firewall 开发人员指南》中的 AWS Network Firewall 配额。

亚马逊 OpenSearch 服务终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

OpenSearch 服务 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com aos.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com aos.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch 无服务器 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com ap-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch 摄取 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch 用户界面

服务配额

有关更多信息，请参阅 Amazon OpenSearch 服务配额。

OpenSearch 服务域和实例配额

您的 AWS 账户具有以下与 OpenSearch 服务域相关的配额：

Name	默认值	可调整	说明
每个域的专用主实例	每个受支持的区域：5 个	否	单个 Amazon Ser OpenSearch vice 域中专用主实例的最大数量。
每个区域的域数	每个受支持的区域：500 个	是	您可以在每个 AWS 区域创建的亚马逊 OpenSearch 服务域名的最大数量。
每个域的实例数	每个受支持的区域：200 个	是	单个 Amazon OpenSearch 服务域中的最大实例数。您可以请求将每个域名最多增加 1002 个实例。
每个域的实例数（T2 实例类型）	每个受支持的区域：10 个	否	单个 Amazon OpenSearch 服务域中 T2 实例的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个域的温实例数	每个受支持的区域：150 个	否	单个 Amazon OpenSearch 服务集群中的最大温节点数。

您的 AWS 账户有以下额外 OpenSearch 服务限制：

Name	默认值	可调整	注意
每个域的总存储空间	3 PiB	否	此最大值是所有数据节点和温节点的总和。例如，您的域可能有 45 个 `r6gd.16xlarge.search` 实例和 140 个 `ultrawarm1.large.search` 实例，总存储空间为 2.88 PiB。
每个区域的自定义程序包	25	否	
每个域的自定义程序包	20	否	

OpenSearch 无服务器配额

您的 AWS 账户具有以下与 OpenSearch 无服务器资源相关的配额。

要查看 OpenSearch 无服务器的配额，请打开 Serv ice Quotas 控制台。在导航窗格中，选择AWS 服务，然后选择 Amazon OpenSearch Serverless。

Name	默认值	可调整	注意
默认索引容量 (OCU)	10	否	
默认搜索容量 (OCU)	10	否	
最大索引容量 (OCU)	1,700	否	
最大搜索容量 (OCU)	1,700	否	
数据访问策略	500	否	
加密策略	150	否	
网络策略	500	否	
SAML 提供商	50	不可以	
数据访问策略大小	10,240 字节	否	
网络策略日志	10,240 字节	否	
SAML 提供商大小	51200 字节	否	
加密策略大小	10,240 字节	否	

您的 AWS 账户还有以下额外的 OpenSearch 无服务器限制：

Name	默认值	可调整	注意
集合标签	50	不可以	
每个馆藏组的馆藏	1500	否	每个集合组的最大收藏数量。MaxoCUS 可以根据集合

Name	默认值	可调整	注意
			的大小进一步限制集合的实际数量。
具有唯一 KMS 密钥的集合（不在集合组中）	最大值 OCU/2	否	此限制仅适用于不属于收藏组的集合。这取决于您设置的最大 OCU 数量以及已在使用的 OCU 数量。无论使用的唯一 KMS 密钥数量多少，集合组内的集合都有每组 1,500 个单独的集合限制。
OpenSearch Serverless-managed VPC 终端节点	50	不可以	此限制仅适用于 OpenSearch Serverless-managed VPC 终端节点。它不包括 OpenSearch Service-managed VPC 终端节点。
每个亚马逊 OpenSearch 无服务器集合的索引	1000	否	每个 Amazon OpenSearch 无服务器集合的最大索引数为 1000。
每个亚马逊 OpenSearch 无服务器集合的索引模板	500	否	每个 Amazon OpenSearch Serverless 集合的最大索引模板数量为 500。

Name	默认值	可调整	注意
最大集合组数	300	否	每个账户的最大收款组数。

OpenSearch 摄取配额

您的 AWS 账户具有以下与 OpenSearch 摄取资源相关的配额。除非另有说明，否则每个配额都是 Region-specific。

Name	默认值	可调整	注意
每个管道连接的 VPC 数	每个受支持的区域：1 个	否	
连接到单个 VPC 域的管道	每个受支持的区域：50 个	否	
管道	每个受支持的区域：50 个	否	
每个管道配置的字符数	每个支持的区域：24000	否	
每个管道的来源	每个支持的区域：100000	否	此限制仅适用于插件来源，例如 HTTP、oTel 或 S3。您仍然可以在单个 OpenSearch Ingestion 管道配置中将子管道链接在一起。
每条管道都有独特的 OpenSearch 水槽	每个受支持的区域：1 个	否	此限制仅适用于 OpenSearch域和集合接收器。您仍然可以在单个 OpenSearch Ingestion 管道配置

Name	默认值	可调整	注意
			中将子管道链接在一起。
每条管道的 OpenSearch 汇水总量	每个受支持的区域：50 个	否	此限制是指您可以在工作流配置文件中指定相同 OpenSearch 接收器的次数。中的非 “管道” 接收器的数量`pipelineConfigurationBody` 必须介于 1 到 20 之间，包括 OpenSearch 摄取管道。
每个管道的最小摄入 OCU	每个受支持的区域：1 个	否	
每个无状态管道的最大摄入 OCU	每个受支持的区域：96 个	否	参见无状态与有状态处理器。
每个有状态管道的最大摄入 OCU	每个受支持的区域：48 个	否	参见无状态与有状态处理器。

OpenSearch 用户界面配额

您的 AWS 账户具有以下与 OpenSearch UI 相关的配额。除非另有说明，否则每个配额都是 Region-specific。

Name	默认值	可调整	注意
OpenSearch 每个账户的 UI（控制面板）应用程序	每个受支持的区域：30 个	是	您可以请求将每个账户的申请增加到最多 50 个。

Oracle Database@AWS 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Oracle Database@AWS

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

由于 AWS Organizations 是一项全球服务，因此每个分区中的所有 AWS 区域都有一个全局终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

AWS Organizations 有以下配额：

> **Note**
>
> AWS Organizations 除非另有说明，否则限制适用于组织级别。许多配额仅适用于通过 AWS Organizations 管理账户执行的操作。

Name	默认值	可调整	说明
启用所有功能请求过期	每个受支持的区域：90 个	否	启用所有功能的请求过期之前允许的最大天数。
握手过期	每个受支持的区域：30 个	否	允许完成握手的最大天数。
入站账单转账	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，您可以管理和支付的最大外部组织数量。
邀请接受过期	每个受支持的区域：15 个	否	加入组织的邀请到期之前允许的最大天数。
账单转账链的长度	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，每次入站账单转账可以拥有的最大互连次数。
最大账号数	每个受支持的区域：10 个	是	一个组织中允许的最大账户数。
您可以同时关闭的成员账户数量	每个受支持的区域：3 个	否	您可以同时关闭的账户的最大数量。一个账户关闭完成后，您就可以关闭另一个账户。

Name	默认值	可调整	说明
您可以并发创建的成员账户数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以同时创建的账户的最大数量。一个账户创建完成后，您就可以开始创建另一个账户。
删除已创建账户的最短期限	每个受支持的区域：4 个	否	在您能将创建的账户从组织中删除之前，这些账户必须存在的最短天数。
您可以在 30 天内关闭的账户数量	每个受支持的区域：250 个	否	在 30 天内可以关闭的最大成员账户数量。对于最多拥有 250 个账户的组织，配额等于账户数量。对于较大的组织，配额为成员账户总数的250%或20%，以较大者为准，最多为1000。
您可在 24 小时内执行的邀请尝试次数	每个受支持的区域：20 个	否	您可以在 24 小时内执行的邀请尝试的最大次数。尝试次数可以是 20 次，或者贵组织中允许的最大账户数量（以二者中数值较大者为准）。
根中的最大 OU 嵌套数	每个受支持的区域：5 个	否	您可以在根下嵌套业务单位（OU）的最大级别数。
组织中的 OU 数量	每个受支持的区域：2,000 个	否	您可以包括在组织中的业务单位（OU）的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
出站账单转账	每个受支持的区域：0 个	否	在任何给定时间，您可以允许管理和支付整合账单的最大外部组织数量。
组织中的根数量	每个受支持的区域：1 个	否	每个组织允许的根账户的最大数量。
组织中的服务控制策略数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个组织允许的服务控制策略（SCP）的最大数量。
每个 OU 的服务控制策略数	每个受支持的区域：10 个	否	每个组织单位（OU）允许的服务控制策略（SCP）的最大数量。
每个账户的服务控制策略数	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户允许的服务控制策略（SCP）的最大数量。
每个根的服务控制策略数	每个受支持的区域：10 个	否	每个根允许的服务控制策略（SCP）的最大数量。
服务控制策略文档大小	每个受支持的区域：10240 个	否	服务控制策略（SCP）允许的最大文档大小（以字符为单位）。

有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的 AWS Organizations的配额和服务限制。

AWS Outposts 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon S3 on Outposts

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Outpost 站点	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中的此账户下创建的最大 Outpost 站点数。Outpost 基地是客户管理的物理建筑，您可以在其中为 Outpost 设备供电并将其连接到网络。
每个站点的 Outpost	每个受支持的区域：10 个	是	每个站点可以创建的最大 Outposts 数量。AWS Outposts 包括名为 Outposts 的硬件和虚拟资源。此限额限制了您的 Outpost 虚拟资源。

AWS Panorama 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个设备的应用程序	每个受支持的区域：10 个	否	您可以在一台设备上运行的应用程序实例的最大数量。
每个程序包的资产数	每个受支持的区域：50 个	否	每个节点程序包可以上传的最大资产数。
每个应用程序的摄像机节点	每个受支持的区域：8 个	否	每个应用程序可以添加的最大摄像机节点数。
Devices	每个受支持的区域：50 个	否	在当前 AWS 区域内，您可以在此账户中注册的最大设备数量。
节点程序包	每个受支持的区域：50 个	否	您可在当前 AWS 区域的此账户中创建的最大节点包数量。
程序包构件大小	每个受支持的区域：8 GB	否	节点包构件的最大大小。
CreateApplicationInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 CreateApplicationInstance API 请求数。
CreateJobForDevices API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 CreateJobForDevices API 请求数。
CreateNodeFromTemplateJob API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大

Name	默认值	可调整	说明
			CreateNodeFromTemplateJob API 请求数。
CreatePackage API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 CreatePackage API 请求数。
CreatePackageImportJob API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 CreatePackageImportJob API 请求数。
DeleteDevice API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 DeleteDevice API 请求数。
DeletePackage API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 DeletePackage API 请求数。
DeregisterPackageVersion API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 DeregisterPackageVersion API 请求数。
DescribePackage API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 DescribePackage API 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ProvisionDevice API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 ProvisionDevice API 请求数。
RegisterPackageVersion API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 RegisterPackageVersion API 请求数。
RemoveApplicationInstance API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 RemoveApplicationInstance API 请求数。
部署速率	每个受支持的区域：200 个	否	每天每个设备可以部署应用程序的最大次数。
API 请求总数的速率	每个受支持的区域：5 个	否	您可在当前 AWS 区域的该账户中每秒执行的最大 API 请求数。
每个程序包的版本数	每个受支持的区域：20 个	否	每个节点包可以创建的程序包版本的最大数量。

AWS 支付密码学端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

控制面板端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

数据面板端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
Aliases	每个支持的区域：2000 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以拥有的别名的最大数量。
控制面板请求的组合速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域内的此账户中，您每秒可以发出的控制面板请求的最大数量。此配额适用于所有控制面板操作的组合。
数据面板请求的组合速率（非对称）	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域中，您在此账户中使用非对称密钥进行数据面板操作的每秒最大请求次数。此配额适用于所有数据面板操作的总和。

Name	默认值	可调整	说明
数据面板请求的组合速率（对称）	每个受支持的区域：每秒 500 个	是	在当前区域中，您在此账户中使用对称密钥进行数据面板操作的每秒最大请求次数。此配额适用于所有数据面板操作的总和。
键	每个受支持的区域：2,000 个	是	当前区域中此账户可以拥有的最大密钥数，不包括已删除的密钥。

AWS 并行计算服务终端节点和配额

下表介绍了 AWS Parallel Computing Service 的服务端点和服务限额。服务限额（也称为限制）是 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		

区域名称	区域	端点	协议	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
亚太地区（孟买）	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	pcs.ap-northeast-3.amazonaws.com pcs.ap-northeast-3.api.aws		
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	pcs.eu-south-1.amazonaws.com pcs.eu-south-1.api.aws		
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
欧洲（西班牙）	eu-south-2	pcs.eu-south-2.amazonaws.com pcs.eu-south-2.api.aws		
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	pcs.sa-east-1.amazonaws.com pcs.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
集群	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域的最大集群数。

内部配额

以下配额属于内部配额且不可调整。

名称	默认	可调整	描述
并发集群创建	1	否	每个 AWS 区域处于 `Creating` 状态的最大集群数。

其他的相关配额 AWS 务

AWS PCS 使用其他 AWS 服务。这些服务的服务配额会影响您对 AWS PCS 的使用。

会产生影响的亚马逊 EC2 服务配额 AWS 个

- 竞价型实例请求
- 正在运行的按需型实例
- 启动模板
- 启动模板版本
- Amazon EC2 API 请求

有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 端点和限额。

Amazon Personalize 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Personalize

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		personalize.ap-northeast-1.api.aws	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Events

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		personalize-events.us-east-2.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Runtime

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		personalize-runtime.us-west-2.api.aws	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据集组的有效活动数	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内每个数据集组中的有效活动总数。
活动数据集组数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的活动数据集组总数。
每个数据集组的有效筛选条件数	每个受支持的区域：30 个	是	在当前区域内每个数据集组中的有效筛选条件总数。
每个数据集组的有效解决方案数	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域内每个数据集组中的有效解决方案总数。
HRNN 配方的数据	每个受支持的区域：100 GB	否	HRNN 食谱的单个数据集的最大数据量
Personalized-Ranking 食谱的数据量	每个受支持的区域：100 GB	否	Personalized-Ranking 配方中单个数据集的最大数据量
Popularity-Count 食谱的数据量	每个受支持的区域：100 GB	否	Popularity-Count 配方中单个数据集的最大数据量
SIMS 配方数据量	每个受支持的区域：100 GB	否	SIMS 食谱的单个数据集的最大数据量
每次增量导入的数据量。	每个受支持的区域：1 GB	是	此账户在当前区域中的单次增量导入可以导入的最大数据量（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
HRNN-coldstart 食谱的交互数据量	每个受支持的区域：100 GB	否	HRNN-coldstart 配方交互数据集的最大数据量
HRNN-metadata 食谱的交互数据量	每个受支持的区域：100 GB	否	HRNN-metadata 配方交互数据集的最大数据量
HRNN-coldstart 配方中用户和物品数据的合并数量	每个受支持的区域：5 GB	否	HRNN-coldstart 配方中用户数据集和项目数据集合并的最大数据量
HRNN-metadata 配方中用户和物品数据的合并数量	每个受支持的区域：5 GB	否	HRNN-metadata 配方中用户数据集和项目数据集合并的最大数据量
事件大小	每个受支持的区域：10 KB	否	最大事件大小（以 KB 为单位）。
一个筛选条件可以考虑的每用户每事件类型最大操作交互数。	每个受支持的区域：300 个	是	Amazon Personalize 在筛选建议时会考虑的每用户每事件类型的最大操作交互数。此限额适用于当前区域内此账户中的每个获取操作推荐请求。
一个筛选条件可以考虑的每用户每事件类型最大互动数。	每个受支持的区域：100 个	是	Amazon Personalize 在筛选推荐时会考虑的每用户每事件类型最大互动数。此限额适用于此账户在当前区域的每个获取推荐请求。
每个数据集组的最大推荐器数量。	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域内每个数据集组中的推荐器总数。

Name	默认值	可调整	说明
模型训练的最小数据点数	每个受支持的区域：1000 个	否	训练模型（创建解决方案）所需的最小数据点数
模型训练的最小唯一用户数	每个受支持的区域：25 个	否	训练模型（创建解决方案）所需的最小唯一用户数。
PutActionInteractions 通话中动作互动事件的数量	每个受支持的区域：10 个	否	一次 PutActionInteractions 通话中动作互动事件的最大数量。
模型训练的操作交互数	每个支持的区域：5 亿个	否	模型在训练期间考虑的最大操作交互数。
模型训练中使用的操作数	每个受支持的区域：1000 个	否	模型在训练和生成推荐期间考虑的最大操作数。
PutEvents 通话中的事件数	每个受支持的区域：10 个	否	一次 PutEvents 通话中的最大事件数。
模型训练的交互次数	每个受支持的区域：5 亿个	是	模型在训练期间考虑的最大交互数。
模型训练中使用的项目数	每个受支持的区域：75 万个	否	模型在训练期间考虑的最大项目数。
架构的数量	每个受支持的区域：500 个	否	您可以在当前区域中的此账户中创建的活动架构总数。
每个数据集组的待处理数据删除作业	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内每个数据集组中，您可以创建的待处理数据删除作业总数。

Name	默认值	可调整	说明
待处理或进行中的批量推理任务数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的待处理或进行中的批量推理任务总数。
待处理或进行中的解决方案版本数	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的待处理或进行中的解决方案版本总数。
PutActionInteractions 活动规模	每个受支持的区域：10 KB	否	PutActionInteractions 事件的最大大小（以千字节为单位）。
CreateCampaign 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateCampaign 请求数。
CreateDataset 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateDataset 请求数。
CreateDatasetGroup 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateDatasetGroup 请求数
CreateDatasetImportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateDatasetImportJob 请求数。
CreateEventTracker 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateEventTracker 请求数。
CreateSchema 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateSchema 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateSolution 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateSolution 请求数。
CreateSolutionVersion 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateSolutionVersion 请求数。
DeleteCampaign 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteCampaign 请求数。
DeleteDataset 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteDataset 请求数。
DeleteDatasetGroup 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteDatasetGroup 请求数。
DeleteDatasetImportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteDatasetImportJob 请求数。
DeleteEventTracker 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteEventTracker 请求数。
DeleteSchema 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteSchema 请求数
DeleteSolution 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteSolution 请求数。
DescribeAlgorithm 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeAlgorithm 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeCampaign 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeCampaign 请求数。
DescribeDataset 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeDataset 请求数。
DescribeDatasetGroup 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeDatasetGroup 请求数。
DescribeDatasetImportJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeDatasetImportJob 请求数。
DescribeEventTracker 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeEventTracker 请求数。
DescribeFeatureTransformation 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeFeatureTransformation 请求数。
DescribeRecipe 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeRecipe 请求数。
DescribeSchema 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeSchema 请求数。
DescribeSolution 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 DescribeSolution 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个活动的 GetActionRecommendations 请求率	每个受支持的区域：500 个	否	每个广告系列每秒可以发出的最大 GetActionRecommendations 请求数。
每个活动的 GetPersonalizedRanking 请求率	每个受支持的区域：500 个	否	每个广告系列每秒可以发出的最大 GetPersonalizedRanking 请求数。
每个活动的 GetRecommendations 请求率	每个受支持的区域：500 个	否	每个广告系列每秒可以发出的最大 GetRecommendations 请求数。
GetSolutionMetrics 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 GetSolutionMetrics 请求数。
ListCampaigns 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListCampaigns 请求数。
ListDatasetGroups 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListDatasetGroups 请求数。
ListDatasetImportJobRuns 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListDatasetImportJobRuns 请求数。
ListDatasetImportJobs 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListDatasetImportJobs 请求数。
ListDatasets 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListDatasets 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListEventTrackers 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListEventTrackers 请求数。
ListRecipes 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListRecipes 请求数。
ListSchemas 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListSchemas 请求数。
ListSolutionVersions 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListSolutionVersions 请求数。
ListSolutions 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 ListSolutions 请求数。
每个数据集组的 PutActionInteractions 请求率	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域中，您每秒可以从该账户向每个数据集组发出的最大 PutActionInteractions 请求数。
每个数据集组的 PutEvents 请求率	每个受支持的区域：1,000 个	是	在当前区域中，您每秒可以从该账户向每个数据集组发出的最大 PutEvents 请求数。
UpdateCampaign 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateCampaign 请求数。
UpdateDataset 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateDataset 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的事务速率	每个受支持的区域：2500 个	否	每个账户每秒的最大事务数。事务是单个推荐请求。

Amazon Pinpoint 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

Amazon Pinpoint 包括 Amazon Pinpoint API 和 Amazon Pinpoint SMS and Voice API。

服务端点

Amazon Pinpoint API

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon Pinpoint SMS 和 Voice API v1

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Amazon Pinpoint SMS and Voice API 未在以下区域推出：
>
> - 亚太地区（首尔）区域
> - Asia Pacific (Singapore) Region
> - 亚太地区（东京）区域
> - 加拿大（中部） 区域
> - 欧洲地区（伦敦）区域

Amazon Pinpoint SMS 和 Voice API v2

有关 AWS 最终用户消息 SMS 和语音 V2 API 服务端点的信息，请参阅AWS 最终用户消息终端节点和配额。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个消息的 APN 沙盒消息有效负载大小	每个受支持的区域：4 KB	否	每个消息的最大 APN 沙盒消息有效负载大小（以 KB 为单位)。
每个账户的有效活动数	每个受支持的区域：200 个	否	每个账户的最大有效活动数。有效活动是尚未完成或已失败的活动。有效活动的状态为 SCHEDULED、EXECUTING 或 PENDING_NEXT_RUN。
每个项目的有效应用内活动数	每个受支持的区域：25 个	否	每个项目的有效应用内活动的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
所有其他操作突增限额	每个受支持的区域：300 个	否	同时可发出的所有其他操作请求的最大数量。
所有其他操作速率限额	每个受支持的区域：300 个	否	每秒可发出的所有其他操作请求的最大数量。
每个消息的 Amazon Device Messaging（ADM）消息有效负载大小	每个受支持的区域：6 KB	否	每个消息的最大 Amazon Device Messaging（ADM）消息有效负载大小（以 KB 为单位）。
每个消息的 Apple 推送通知服务（APN）消息有效负载大小	每个受支持的区域：4 KB	否	每个消息的最大 Apple 推送通知服务（APN）消息有效负载大小（以 KB 为单位）。
属性名称长度	每个受支持的区域：50 个	否	属性名称的最大长度（以字符为单位）。
属性值长度	每个受支持的区域：100 个	否	属性值的最大长度（以字符为单位）。
每个消息的百度云推送消息有效负载大小	每个受支持的区域：4 KB	否	每个消息的最大百度云推送消息有效负载大小（以 KB 为单位）。
CreateCampaign 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 CreateCampaign 操作请求数。
CreateCampaign 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateCampaign 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateEmailTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 CreateEmailTemplate 操作请求数。
CreateEmailTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateEmailTemplate 操作请求数。
CreateInAppTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 CreateInAppTemplate 操作请求数。
CreateInAppTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateInAppTemplate 操作请求数。
CreatePushTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 CreatePushTemplate 操作请求数。
CreatePushTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 CreatePushTemplate 操作请求数。
CreateSegment 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 CreateSegment 操作请求数。
CreateSegment 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateSegment 操作请求数。
CreateSmsTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 CreateSmsTemplate 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateSmsTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateSmsTemplate 操作请求数。
CreateVoiceTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 CreateVoiceTemplate 操作请求数。
CreateVoiceTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 CreateVoiceTemplate 操作请求数。
DeleteCampaign 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 DeleteCampaign 操作请求数。
DeleteCampaign 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteCampaign 操作请求数。
DeleteEndpoint 操作突发配额	每个受支持的区域：5 个	否	您一次可以发出的最大 DeleteEndpoint 操作请求数。
DeleteEndpoint 操作速率配额	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteEndpoint 操作请求数。
DeleteSegment 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 DeleteSegment 操作请求数。
DeleteSegment 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 DeleteSegment 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每个消息的 Firebase Cloud Message（FCM）消息有效负载大小	每个受支持的区域：4 KB	否	每个消息的最大 Firebase Cloud Message（FCM）消息有效负载大小（以 KB 为单位）。
GetEndpoint 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 GetEndpoint 操作请求数。
GetEndpoint 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 GetEndpoint 操作请求数。
每个导入任务的导入大小	每个受支持的区域：1 个	否	每个导入作业的最大导入大小（以 GB 为单位）。
调用有效负载大小	每个受支持的区域：7 MB	否	最大调用有效负载大小（以 MB 为单位）。
等待 Lambda 函数处理数据的最长时间	每个受支持的区域：15 秒	否	等待 Lambda 函数处理数据的最长时间（秒）。
建议属性显示名称的最大长度	每个受支持的区域：25 个	否	建议的属性显示名称（控制台上属性查找器中显示的名称）的最大长度。
建议的属性名称的最大长度	每个受支持的区域：50 个	否	建议的属性名称的最大长度。
从 Amazon Personalize 中检索的建议属性值的最大长度	每个受支持的区域：100 个	否	从 Amazon Personalize 中检索的建议属性值的最大长度（字符）。
最大邮件大小（包括附件）	每个受支持的区域：10 MB	否	最大邮件大小（以 MB 为单位），包括附件。

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的活跃事件触发的历程的最大数量	每个受支持的区域：20 个	否	每个账户的活跃事件触发的历程的最大数量。
每个账户的最大活跃历程数	每个受支持的区域：50 个	否	每个账户的最大活跃历程数。
调用 Lambda 函数的最大尝试次数	每个受支持的区域：3 秒	否	调用 Lambda 函数的最大尝试次数。
每个请求中每个事件的最大属性键和指标键数量	每个受支持的区域：40 个	否	每个请求中每个事件的最大属性键和指标键数量。
自定义通道响应中事件属性名称的最大字符数	每个受支持的区域：128 个	否	自定义通道响应中事件属性名称的最大字符数。
自定义通道响应中事件属性值的最大字符数	每个受支持的区域：128 个	否	自定义频道响应中事件属性值的最大字符数。
推送通知模板的 ADM-specific 模板部分中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	推送通知模板的 ADM-specific 模板部分中的最大字符数。
推送通知模板的 APN-specific 模板部分中的最大字符数	每个受支持的区域：2,000 个	否	推送通知模板的 APN-specific 模板部分中的最大字符数。
推送通知模板的 Baidu-specific 模板部分中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	推送通知模板的 Baidu-specific 模板部分中的最大字符数。
推送通知模板的 FCM-specific 模板部分中的最大字符数	每个支持的区域：4000 个	否	推送通知模板的 FCM-specific 模板部分中的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
语音模板中的最大字符数	每个受支持的区域：1 万个	否	语音模板中的最大字符数。
SMS 模板中的最大字符数	每个受支持的区域：1600 个	否	SMS 模板中的最大字符数。
电子邮件模板中的最大字符数	每个受支持的区域：50 万个	否	电子邮件模板中的最大字符数。
推送通知模板的默认模板部分中的最大字符数	每个受支持的区域：2,000 个	否	推送通知模板的默认模板部分中的最大字符数。
每个属性键的最大字符数	每个受支持的区域：50 个	否	每个属性键的最大字符数。
每个属性值的最大字符数	每个受支持的区域：200 个	否	每个属性值的最大字符数。如果字符数超过 200，则删除事件。
每个应用程序自定义属性键的最大数量	每个受支持的区域：500 个	否	每个应用程序自定义属性键的最大数量。
每个属性键的最大自定义属性值数量	每个受支持的区域：10 万个	否	每个属性键的最大自定义属性值数量。
每个应用程序自定义事件类型的最大数量	每个受支持的区域：1,500 个	否	每个应用程序自定义事件类型的最大数量。
每个应用程序自定义指标键的最大数量	每个受支持的区域：500 个	否	每个应用程序自定义指标键的最大数量。
可用于创建分段的维度的最大数量	每个受支持的区域：100 个	否	可用于创建分段的维度的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
自定义通道响应中每个端点的最大事件属性数	每个受支持的区域：5 个	否	自定义通道响应中每个端点的最大事件属性数。
请求中的最大事件数	每个受支持的区域：100 个	否	请求中的最大事件数。
每个历程的最大历程活动数	每个受支持的区域：40 个	否	每个历程的最大历程活动数。
每个账户的最大消息模板数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个账户的最大消息模板数。
每个账户的最大模型配置数	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大模型配置数。
每个消息模板的最大模型配置数	每个受支持的区域：1 个	否	每个消息模板的最大模型配置数。
一个活动中每秒可发送的推送通知的最大数量	每个受支持的区域：25000 个	否	一个活动中每秒可发送的推送通知的最大数量。
每个端点或用户的最大建议数	每个受支持的区域：5 个	否	每个端点或用户的最大建议数。
每个端点或用户的最大建议属性数	每个受支持的区域：1 个	否	如果属性值不是由 Lambda 函数处理的，则每个终端节点或用户的最 AWS 大推荐属性数。
每个终端节点或用户的最大推荐属性数（AWS Lambda 函数）	每个受支持的区域：10 个	否	如果属性值由 AWS Lambda 函数处理，则每个终端节点或用户的最大推荐属性数。

Name	默认值	可调整	说明
每个模板的最大版本数	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个模板的最大版本数。
每个活动的最大分段大小	每个受支持的区域：1 亿个	否	每个活动导入的分段的最大分段大小。对于动态分段：无限制。
每个历程的最大分段大小	每个受支持的区域：1 亿个	否	每个历程的最大分段大小。对于导入的分段：每个历程 100,000,000 个。对于动态分段：无限制。
请求的最大大小	每个受支持的区域：4MB	否	请求的最大大小（以 MB 为单位）。
单个事件的最大大小	每个受支持的区域：1000 KB	否	单个事件的最大大小（以 KB 为单位）。
Lambda 函数调用有效负载（请求和响应）的最大大小	每个受支持的区域：6 MB	否	Lambda 函数调用有效负载（请求和响应）的最大大小（以 MB 为单位）。
每个端点的最大大小	每个受支持的区域：15 KB	否	每个端点的最大大小（以 KB 为单位）。
Amazon Pinpoint 项目数	每个受支持的区域：100 个	否	每个账户的最大 Amazon Pinpoint 项目数。
每个账户的双向 SMS 的 Amazon SNS 主题数	每个受支持的区域：10 万个	是	每个账户的双向 SMS 的最大 Amazon SNS 主题数。

Name	默认值	可调整	说明
EndpointBatchRequest 有效载荷中的 EndpointBatchItem 对象数量	每个受支持的区域：100 个	否	EndpointBatchRequest 有效载荷中的最大 EndpointBatchItem 对象数。负载大小不能超过 7 MB。
每秒可发送的短信数（发送速率）	每个受支持的区域：20 个	是	每秒可发送的最大 SMS 消息数（发送速率）。
每秒可发送给单个接收人的短信数	每个受支持的区域：1 个	否	每秒可发送给单个接收人的最大 SMS 消息数。
分配给属性参数的属性数	每个受支持的区域：250 个	否	分配给属性参数的最大属性数。
总共分配给属性、指标和 UserAttributes 参数的属性数量	每个受支持的区域：250 个	否	每个端点总共分配给属性、指标和 UserAttributes 参数的最大属性数。
分配给指标参数的属性数	每个受支持的区域：250 个	否	分配给指标参数的最大属性数。
分配给 UserAttributes 参数的属性数量	每个受支持的区域：250 个	否	分配给 UserAttributes 参数的最大属性数。
语音消息中的字符数	每个受支持的区域：6000 个	否	语音消息中的最大字符数。3,000 个可计费字符，共 6,000 个字符，包括可计费字符和 SSML 标签。
并发导入任务数	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户最大并发导入作业数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒可发送的电子邮件数（发送速率）	每个受支持的区域：1 个	是	每秒可发送的最大电子邮件数（发送速率）。如果您的账户在沙盒中，则每秒 1 封电子邮件。如果您的账户在沙盒之外，速率将根据您的具体使用情形而异。此速率基于接收人的数量，而不是发送的唯一消息数量。
每 24 小时周期可发送的电子邮件数 (发送限额)	每个受支持的区域：200 个	是	每 24 小时周期可发送的最大电子邮件数（发送限额）。如果您的账户在沙盒中，则每 24 小时周期 200 封电子邮件。如果您的账户在沙盒之外，限额将根据您的具体使用情形而异。此限额基于接收人的数量，而不是发送的唯一消息数量。
具有相同用户 ID 的端点数	每个受支持的区域：10 个	否	具有相同用户 ID 的最大端点数。
基于事件的活动数	每个受支持的区域：25 个	否	基于事件的最大活动数。使用基于事件的触发器的活动必须使用动态分段。不能使用导入的分段。

Name	默认值	可调整	说明
可以验证的身份数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个 AWS 地区可以验证的最大身份数量。身份 是指电子邮件地址、域或者二者的任意组合。您使用 Amazon Pinpoint 发送的每封电子邮件必须发送自经过验证的身份。
每个导入作业的导入文件数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个导入作业的最大导入文件数。
每个消息的接收人数	每个受支持的区域：50 个	否	每条消息的最大收件人数。
每个属性分配给属性参数属性的值数	每个受支持的区域：50 个	否	每个属性分配给属性参数属性的最大值数。
为每个属性分配给 UserAttributes 参数属性的值数量	每个受支持的区域：50 个	否	为每个属性分配给 UserAttributes 参数属性的最大值数。
验证的身份数	每个受支持的区域：1 万个	否	已验证身份的最大数量。身份 是指电子邮件地址、域或者二者的任意组合。您使用 Amazon Pinpoint 发送的每封电子邮件必须发送自经过验证的身份。
每个 AWS 区域的语音配置集数量	每个受支持的区域：1 万个	否	每个 AWS 区域的最大配置集数。

Name	默认值	可调整	说明
您在 24 小时内可以发送的语音消息数	每个受支持的区域：20 个	否	您在 24 小时内可以发送的最大语音消息数。如果您的账户在沙盒环境中：20 条消息。如果您的账户不在沙盒环境中：无限。
每秒从单个原始电话号码可以发送的语音消息数	每个受支持的区域：1 个	否	每秒从单个原始电话号码可以发送的最大语音消息数。
您每分钟可以发送的语音消息数	每个受支持的区域：5 个	否	您每分钟可以发送的最大语音消息数。如果您的账户在沙盒环境中：每分钟 5 次呼叫。如果您的账户不在沙盒环境中：每分钟 20 次呼叫。
您在 24 小时内可以发送给单个接收人的语音消息数	每个受支持的区域：5 个	否	您在 24 小时内可以发送给单个接收人的最大语音消息数。
PhoneNumberValidate 操作突发配额	每个受支持的区域：20 个	否	您一次可以发出的最大 PhoneNumberValidate 操作请求数。
PhoneNumberValidate 操作速率配额	每个受支持的区域：20 个	否	您每秒可以发出的最大 PhoneNumberValidate 操作请求数。
PutEvents 操作突发配额	每个受支持的区域：15 个	否	您一次可以发出的最大 PutEvents 操作请求数。
PutEvents 操作速率配额	每个受支持的区域：15 个	否	您每秒可以发出的最大 PutEvents 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
SMS 支出阈值	每个受支持的区域：1 个	是	每个账户的最大 SMS 支出阈值（美元）。
SendMessages 操作突发配额	每个支持的区域：4000 个	否	您一次可以发出的最大 SendMessages 操作请求数。
SendMessages 操作速率配额	每个支持的区域：4000 个	否	您每秒可以发出的最大 SendMessages 操作请求数。
SendUsersMessages 操作突发配额	每个受支持的区域：6000 个	否	您一次可以发出的最大 SendUsersMessages 操作请求数。
SendUsersMessages 操作速率配额	每个受支持的区域：6000 个	否	您每秒可以发出的最大 SendUsersMessages 操作请求数。
UpdateCampaign 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateCampaign 操作请求数。
UpdateCampaign 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateCampaign 操作请求数。
UpdateEmailTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateEmailTemplate 操作请求数。
UpdateEmailTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateEmailTemplate 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateEndpoint 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateEndpoint 操作请求数。
UpdateEndpoint 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateEndpoint 操作请求数。
UpdateEndpointsBatch 操作突发配额	每个受支持的区域：2 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateEndpointsBatch 操作请求数。
UpdateEndpointsBatch 操作速率配额	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateEndpointsBatch 操作请求数。
UpdateInAppTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateInAppTemplate 操作请求数。
UpdateInAppTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateInAppTemplate 操作请求数。
UpdatePushTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdatePushTemplate 操作请求数。
UpdatePushTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdatePushTemplate 操作请求数。
UpdateSegment 操作突发配额	每个受支持的区域：25 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateSegment 操作请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSegment 操作速率配额	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateSegment 操作请求数。
UpdateSmsTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateSmsTemplate 操作请求数。
UpdateSmsTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateSmsTemplate 操作请求数。
UpdateVoiceTemplate 操作突发配额	每个受支持的区域：10 个	否	您一次可以发出的最大 UpdateVoiceTemplate 操作请求数。
UpdateVoiceTemplate 操作速率配额	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以发出的最大 UpdateVoiceTemplate 操作请求数。
语音消息长度	每个受支持的区域：30 个	否	最大语音消息长度。如果您的账户在沙盒环境中：30 秒。如果您的账户不在沙盒环境中：5 分钟。

有关更多信息，请参阅《Amazon Pinpoint 开发人员指南》中的 Amazon Pinpoint 限额。

Amazon Polly 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
非洲（开普敦）	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	polly.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
默认 StartSpeechSynthesisTask 计费字符数	每个受支持的区域：10 万个	是	StartSpeechSynthesisTask 输入文本的最大大小（以计费字符为单位）。SSML 标签不会算作计费字符。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
默认 StartSpeechSynthesisTask 词典计数	每个受支持的区域：5 个	否	可与 StartSpeechSynthesisTask 操作一起使用的最大词典数量。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

Name	默认值	可调整	说明
默认 StartSpeechSynthesisTask 总字符数限制	每个受支持的区域：20 万个	是	以字符为单位的 StartSpeechSynthesisTask 输入文本的最大大小，包括 SSML 标签和空格。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
默认 SynthesizeSpeech 计费字符数	每个受支持的区域：3000 个	是	SynthesizeSpeech 输入文本的最大大小（以计费字符为单位）。SSML 标签不会算作计费字符。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
默认 SynthesizeSpeech 词典计数	每个受支持的区域：5 个	否	可与 SynthesizeSpeech 操作一起使用的最大词典数量。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
默认 SynthesizeSpeech 总字符数	每个受支持的区域：6000 个	是	以字符为单位的 SynthesizeSpeech 输入文本的最大大小，包括 SSML 标签和空格。适用于所有引擎。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

Name	默认值	可调整	说明
默认词典计数	每个受支持的区域：100 个	否	您可以在当前区域中的此账户下具有的最大词典数量。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
默认词典大小	每个受支持的区域：4 万个	否	单个词典的最大大小（字符）。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
GetSpeechSynthesisTask 和 ListSpeechSynthesisTasks 请求的默认速率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 GetSpeechSynthesisTask 和 ListSpeechSynthesisTasks 请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
StartSpeechSynthesisTask （生成）请求的默认速率	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 StartSpeechSynthesisTask （生成引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

Name	默认值	可调整	说明
StartSpeechSynthesisTask（长格式）请求的默认速率	每个受支持的区域：1 个	是	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发送的最大 StartSpeechSynthesisTask（长格式引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
StartSpeechSynthesisTask（神经）请求的默认速率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 StartSpeechSynthesisTask（神经引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
StartSpeechSynthesisTask（标准）请求的默认速率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 StartSpeechSynthesisTask（标准引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

Name	默认值	可调整	说明
SynthesizeSpeech （生成）请求的默认速率	每个受支持的区域：8 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 SynthesizeSpeech （生成引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
SynthesizeSpeech （长格式）请求的默认速率	每个受支持的区域：8 个	是	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发送的最大 SynthesizeSpeech （长格式引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
SynthesizeSpeech （神经）请求的默认速率	每个受支持的区域：8 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 SynthesizeSpeech （神经引擎）请求数。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。
SynthesizeSpeech （标准）请求的默认速率	每个受支持的区域：80 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中发送的最大 SynthesizeSpeech （标准引擎）请求数。这也包括 DescribeVoices 请求。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

Name	默认值	可调整	说明
词典管理请求的默认比率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域中，您可以在此账户下发送的每秒最大词典管理请求数量。此限制适用于以下操作的组合： ListLexicon、GetLexicon、 PutLexicon、 DeleteLexicon。请注意，仅显示默认限制。如果您获得了更高的限额，则此处将不可见。

有关更多信息，请参阅《Amazon Polly 开发人员指南》中的配额。

AWS 私有证书颁发机构 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

AWS 私有 CA 端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	https HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	https HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	https HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com acm-pca.eu-south-1.api.aws	https HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS

AWS 私有 CA 活动目录终端节点的连接器

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS 私有 CA 用于 SCEP 端点的连接器

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	pca-connector-scep.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	pca-connector-scep.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS 私有 CA 配额

Name	默认值	可调整	说明
私有证书颁发机构数	每个受支持的区域：200 个	是	在当前区域内的此账户中，可以创建的私有证书颁发机构（CA）的最大数量。
每个 CA 的私有证书数	每个受支持的区域：1 亿个	否	在当前区域内的此账户中，每个证书颁发机构（CA）可以颁发的私有证书的最大数量。当未启用吊销或使用分区 CRL OCSP 启用吊销时，此配额适用。 and/or 启用完整 CRL 时，将应用“使用完整 CRL 的每个 CA 的私有证书数量”限制。
使用完整 CRL 的每个 CA 的私有证书数量	每个受支持的区域：1000000 个	否	在当前区域内的此账户中，每个证书颁发机构（CA）可以颁发的私有证书的最大数量。此配额适用于使用完整 CRL 的 CA。
启用完整 CRL 的每个 CA 的已吊销私有证书数	每个受支持的区域：1000000 个	否	当前区域内的账户中已吊销的未过期私有证书的最大数量。此配额仅适用于 CA 启用完整 CRL 时颁发的证书。

Name	默认值	可调整	说明
CreateCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 CreateCertificateAuthority 请求数。
CreateCertificateAuthorityAuditReport 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 CreateCertificateAuthorityAuditReport 请求数。
CreatePermission 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 CreatePermission 请求数。
DeleteCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 DeleteCertificateAuthority 请求数。
DeletePermission 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 DeletePermission 请求数。
DeletePolicy 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 DeletePolicy 请求数。
DescribeCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 DescribeCertificateAuthority 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 DescribeCertificateAuthorityAuditReport 请求数。
GetCertificate 请求率	每个受支持的区域：75 个	是	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 GetCertificate 请求数。
GetCertificateAuthorityCertificate 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 GetCertificateAuthorityCertificate 请求数。
GetCertificateAuthorityCsr 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 GetCertificateAuthorityCsr 请求数。
GetPolicy 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 GetPolicy 请求数。
ImportCertificateAuthorityCertificate 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 ImportCertificateAuthorityCertificate 请求数。
IssueCertificate 请求率	每个受支持的区域：25 个	是	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 IssueCertificate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListCertificateAuthorities 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 ListCertificateAuthorities 请求数。
ListPermissions 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 ListPermissions 请求数。
ListTags 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 ListTags 请求数。
PutPolicy 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 PutPolicy 请求数。
RestoreCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 RestoreCertificateAuthority 请求数。
RevokeCertificate 请求率	每个受支持的区域：20 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 RevokeCertificate 请求数。
TagCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 TagCertificateAuthority 请求数。
UntagCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 UntagCertificateAuthority 请求数。
UpdateCertificateAuthority 请求率	每个受支持的区域：10 个	否	当前区域内一个账户每秒可执行的最大 UpdateCertificateAuthority 请求数。

AWS 私有 CA 活动目录配额的连接器

Name	默认值	可调整	说明
连接器数量	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的连接器的最大数量。
每个模板的组访问控制条目数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的每个模板的最大组访问控制条目数。
每个连接器的模板数	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的每个连接器的最大模板数。
CreateConnector 请求率	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 CreateConnector 请求数。
CreateDirectoryRegistration 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 CreateDirectoryRegistration 请求数。
CreateServicePrincipalName 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 CreateServicePrincipalName 请求数。
CreateTemplate 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 CreateTemplate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateTemplateGroupAccessControlEntry 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 CreateTemplateGroupAccessControlEntry 请求数。
DeleteConnector 请求率	每个受支持的区域：2 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 DeleteConnector 请求数。
DeleteDirectoryRegistration 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 DeleteDirectoryRegistration 请求数。
DeleteServicePrincipalName 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 DeleteServicePrincipalName 请求数。
DeleteTemplate 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 DeleteTemplate 请求数。
DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 请求数。
GetConnector 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetConnector 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
GetDirectoryRegistration 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetDirectoryRegistration 请求数。
GetPolicies 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetPolicies 请求数。
GetServicePrincipalName 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetServicePrincipalName 请求数。
GetTemplate 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetTemplate 请求数。
GetTemplateGroupAccessControlEntry 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 GetTemplateGroupAccessControlEntry 请求数。
ListConnectors 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListConnectors 请求数。
ListDirectoryRegistrations 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListDirectoryRegistrations 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListServicePrincipalNames 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListServicePrincipalNames 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListTagsForResource 请求数。
ListTemplateGroupAccessControlEntries 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListTemplateGroupAccessControlEntries 请求数。
ListTemplates 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 ListTemplates 请求数。
RequestSecurityToken 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 RequestSecurityToken 请求数。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 UntagResource 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateTemplate 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 UpdateTemplate 请求数。
UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内，您每秒可以在此账户中执行的最大 UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 请求数。

AWS 私有 CA 用于 SCEP 配额的连接器

Name	默认值	可调整	说明
每个连接器的挑战数	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的每个连接器的最大挑战数量。
连接器数量	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的连接器的最大数量。
CreateChallenge 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 CreateChallenge 请求数。
CreateConnector 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大

Name	默认值	可调整	说明
			CreateConnector 请求数。
DeleteChallenge 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DeleteChallenge 请求数。
DeleteConnector 请求率	每个受支持的区域：5 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 DeleteConnector 请求数。
GetCACaps 请求的速率	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域内的此账户中，您每秒可以执行的 GetCACaps 请求的最大数量。
GetCACert 请求的速率	每个受支持的区域：20 个	是	在当前区域内的此账户中，您每秒可以执行的 GetCACert 请求的最大数量。
GetChallengeMetadata 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetChallengeMetadata 请求数。
GetChallengePassword 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetChallengePassword 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
GetConnector 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 GetConnector 请求数。
ListChallengeMetadata 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListChallengeMetadata 请求数。
ListConnectors 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListConnectors 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 ListTagsForResource 请求数。
PKCSReq 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域内的此账户中，您每秒可以执行的 PKCSReq 请求的最大数量。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：50 个	是	您可在当前区域的该账户中每秒执行的最大 UntagResource 请求数。

Amazon Managed Service for Prometheus 端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

适用于 Prometheus 的 Amazon 托管服务包括控制平面终端节点（用于执行工作空间管理任务）和数据平面终端节点（用于 Prometheus-compatible 处理工作空间实例中的数据）。控制面板端点以 `aps.*` 开头，数据面板端点以 `aps-workspaces.*` 开头。以 `.amazonaws.com` 结尾的端点支持 IPv4，以 `.api.aws` 结尾的端点同时支持 IPv4 和 IPv6。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.api.aws	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws	

服务配额

Amazon Managed Service for Prometheus 的限额如下。适用于 Prometheus 的亚马逊托管服务提供使用率指标来监控 Prometheu CloudWatch s 的资源使用情况。使用 CloudWatch 使用情况指标警报功能，您可以监控 Prometheus 的资源和使用情况，以防止出现限制错误。

随着项目和工作区的增长，可能需要监控或请求增加的最常见配额是：每个工作区的活动序列、每个工作区的摄取率和每个工作区的摄取突增大小。

对于所有可调整配额，您可以通过选择可调整列中的链接或请求增加配额来请求增加配额。

> **Note**
>
> 除非另有说明，否则这些限额适用于每个工作区。

Name	默认值	可调整	说明
每个工作区具有元数据的活动指标	每个受支持的区域：2 万个	否	每个工作区具有元数据的独特活动指标数量。注：如果达到限制，则会记录指标样本，但会丢弃超过限制的元数据。
每个工作区的活跃系列数	每个受支持的区域：5000 万个	是	每个工作区的独特活跃序列数（最多可达 10 亿个）。如果在过去 2 小时内报告了样本，则该序列处于活动状态。2 M 到 50 M 的容量会自动根据最近 30 分钟的使用情况进行调整。
警报管理器定义文件中的警报聚合组大小	每个受支持的区域：1000 个	是	警报管理器定义文件中的警报聚合组的最大大小。group_by 的每个标签

Name	默认值	可调整	说明
			值组合都会创建一个聚合组。
警报管理器定义文件大小	每个受支持的区域：1000000 个	否	警报管理器定义文件的最大大小（以字节为单位）。
警报管理器中的警报有效载荷大小	每个受支持的区域：2000 万个	否	每个工作区所有警报管理器警报的最大警报负载大小，以字节为单位。警报大小取决于标签和注释。
警报管理器中的警报	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个工作区中并发警报管理器警报的最大数量。
HA 追踪器集群	每个受支持的区域：500 个	否	HA Tracker 将针对每个工作区摄取样本所跟踪的最大集群数。
每个工作区的摄取率	每个支持的区域：1,666,666	是	每个工作区每秒的指标样本摄取率。该限制会自动调整为每个工作空间 1/30 的活动系列限制，最高为 1,666,666。
警报管理器定义文件中的抑制规则	每个受支持的区域：100 个	是	警报管理器定义文件中最大的抑制规则数。
标签大小	每个受支持的区域：7 个	否	一个序列接受的所有标签和标签值的最大组合大小（以 KB 为单位）。
LabelSet 每个工作空间的限制	每个受支持的区域：100 个	是	每个工作区可以创建的标签集最大数量限制。

Name	默认值	可调整	说明
每个指标系列的标签数	每个支持的区域：150 个	是	每个指标序列的标签数。
原生直方图最大存储桶数量	每个受支持的区域：200 个	否	原生直方图样本中允许的最大存储桶总数。具有更多存储桶的直方图的分辨率将降低，直到存储桶的数量在限制之内。
元数据长度	每个受支持的区域：1 个	否	指标元数据接受的最大长度（以 KB 为单位）。元数据指的是指标名称、类型、单位和帮助文本。
每个指标的元数据	每个受支持的区域：10 个	否	每个指标的元数据数 注：如果达到限制，则会记录指标样本，但会丢弃超过限制的元数据。
每个工作区的原生直方图活动序列	每个支持的区域：5 百万个	是	每个工作区的唯一原生直方图活动序列的数量。如果在过去 2 小时内报告了样本，则该序列处于活动状态。该限制会自动调整为工作区活动系列限制的 10%，或默认值，以较大者为准。
每个工作空间的本机直方图摄取率	每个支持的区域：166,666	是	原生直方图样本采样率每个工作空间每秒采集率。该限制会自动调整为工作区摄取速率限制的 10%，或默认值，以较高者为准。

Name	默认值	可调整	说明
警报管理器路由树中的节点	每个受支持的区域：100 个	是	警报管理器路由树中的最大节点数。
每个区域的 API 操作数（以每秒事务数为单位）	每个受支持的区域：10 个	是	所有 Amazon Managed Service for Prometheus API（包括工作区 CRUD API、标记 API、规则组命名空间 CRUD API 和警报管理器定义 CRUD API）每区域每秒的最大 API 操作数。
每个工作空间的 GetSeries、 GetLabels 和 GetMetricMetadata API 操作数（以每秒事务数为单位）	每个受支持的区域：10 个	否	每个工作区每秒 GetLabels 和每秒 GetMetricMetadata Prometheus-compatible API 操作的最大数量。 GetSeries
每个工作空间的 QueryMetrics API 操作数（以每秒事务数为单位）	每个受支持的区域：300 个	否	每个工作空间每秒的最大 QueryMetrics Prometheus-compatible API 操作数。
每个工作空间的 RemoteWrite API 操作数（以每秒事务数为单位）	每个受支持的区域：3000 个	否	每个工作空间每秒的最大 RemoteWrite Prometheus-compatible API 操作数。
每个工作空间的其他 Prometheus-compatible API 操作数（以每秒事务数为单位）	每个受支持的区域：100 个	否	所有其他 API（包括 ListAlerts、 ListRules等）每个工作区每秒的最大 Prometheus-compatible API 操作数。

Name	默认值	可调整	说明
每个工作空间的失序摄取率	每个支持的区域：83,333	是	每个工作空间每秒钟的失序样本摄取速率。除非被覆盖，否则该限制会自动调整为每个工作空间摄取速率限制的 5%。
每个工作空间的失序时间窗口	每个受支持的区域：600 个	是	每个工作区乱序样本的最大时间窗口，以秒为单位。
即时查询的查询字节数	每个受支持的区域：5 个	否	单个即时查询能扫描的最大字节数（以 GB 为单位）。
范围查询的查询字节数	每个受支持的区域：5 个	否	单个范围查询中每 24 小时能扫描的最大字节数（以 GB 为单位）。
查询样本	每个受支持的区域：5000 万个	否	在单个范围查询或单个即时查询中，每 24 小时间隔可以扫描的最大样本数。
已提取的查询序列	每个受支持的区域：1,200 万个	否	在单个范围查询或单个即时查询中，每 24 小时间隔可以扫描的最大序列数。
查询时间范围（以天为单位）	每个支持的区域：95	否	QueryMetrics、GetSeries和 GetLabels API 的最大时间范围。
请求大小	每个受支持的区域：1 个	否	摄取或查询的最大请求大小（以 MB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
规则评估间隔	每个受支持的区域：30 个	是	每个工作区中一个规则组的最小规则评估间隔（以秒为单位）。
规则组命名空间定义文件大小	每个受支持的区域：1000000 个	否	一个规则组命名空间定义文件的最大大小（以字节为单位）。
每个工作区的规则数	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个工作区的最大规则数。
每个工作区的静默数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个工作区的最大静默数，包括已过期、活动和待处理的静默。
警报管理器定义文件中的模板数	每个受支持的区域：100 个	是	警报管理器定义文件中的最大模板数。
每个账户每个区域的工作区数	每个受支持的区域：25 个	是	每个区域的工作区最大数量。

摄取数据的额外限制

Amazon Managed Service for Prometheus 对摄取到工作区的数据有以下额外要求。这些不可调整。

- 超过 1 小时的指标样本会拒绝摄取。
- 每个样本和元数据都必须有一个指标名称。

AWS Proton 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的组件	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大组件数量
每个环境账户的环境账户连接数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个环境账户的最大环境账户连接数
每个账户的环境数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大环境数
每个服务的服务实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个服务的最大服务实例数
每个账户的服务数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大服务数
每个模板的模板版本数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个模板注册的最大模板版本数

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的模板数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户、服务和环境模板组合的最大注册模板数

有关更多信息，请参阅《AWS Proton 管理员指南》中的 AWS Proton 配额。

Amazon Q Business 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务区域和端点

下表显示了 Amazon Q Business 目前支持的 AWS 区域 和终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

> **Note**
>
> 欧洲（爱尔兰）和亚太地区（悉尼）区域目前不支持美国区域提供的所有功能，例如 Q App、Q Actions 和 Audio/Video文件。不过这些功能即将推出，这些区域中的 Amazon Q Business 客户可以执行以下操作：
>
> - 向企业检索增强生成系统提交问题并获取答案。
> - 通过 Amazon Q Business 助手生成内容
> - 使用多种功能，例如文件中的嵌入式图像。
> - 对小型表执行表格搜索。
> - 从扫描的 PDF 中提取数据。
> - 根据扫描的 PDF 中的数据回答问题。
> - 回复对 LLM 知识的查询。

服务配额

下表显示了与您 AWS 账户的 Amazon Q Business 相关的配额。

Name	描述	默认	可调整
应用程序	每个账户的应用程序的最大数量	50	不可以
数据来源	每个应用程序的最大数据来源数量	50	不可以

Name	描述	默认	可调整
数据访问者	每个应用程序的最大数据访问器数量	10	否
插件	每个应用程序的最大插件数	25	否
操作	每个插件的最大操作数	20	否

Amazon Q 开发者版端点和配额

服务限额（也称为限制）是 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。以下是此服务的服务配额。

Amazon Q 开发者版转换服务配额

功能	配额（每用户）
.NET 每月代码行数（Q 开发者版专业套餐订阅）	每个受支持区域最多 100 万行代码
使用 Microsoft Visual Studio 扩展程序（Q 开发者版专业套餐订阅用户）的并发 .NET 作业数	每个受支持区域最多 10 个作业
与 BuilderIDS 结合使用时，使用 Microsoft Visual Studio 扩展程序的 .NET 每月代码行数	每个受支持区域最多 1000 行代码
使用 Microsoft Visual Studio 扩展程序（BuilderID）的并发 .NET 作业数	每个受支持区域最多 1 个作业

Amazon Q 开发者版专业套餐服务配额

Amazon Q 专业套餐订阅中包含的功能需遵循 Amazon Q 开发者版定价页面和下表中列出的使用配额规定。这些配额可确保所有订阅用户可公平使用并获得最佳性能。

有关定价的更多信息，请参阅 Amazon Q 开发者版定价。

Amazon Q 开发者版专业套餐的配额（在 IDE 和 CLI 中）

功能	配额（每用户）
用于代码转换的 Amazon Q 开发者版代理程序	每月有 4000 行代码，按账户级别汇总。提供额外的代码行数。有关更多信息，请参阅 Amazon Q 开发者版专业套餐定价。
代理请求（问答聊天、代理编码）	每月 10,000 次推理调用（相当于大约 1,000 个用户输入）。

Amazon Q Developer Pro 配额（在 AWS 管理控制台)

功能	配额（每用户）
生成式 SQL	每月 1000 次查询
分析网络可访问性	每天 20 个请求

Amazon Q Developer Pro 配额（在亚马逊中 CodeCatalyst）

功能	配额（每用户）
用于软件开发的 Amazon Q 开发者版代理程序	每月 30 个
拉取请求摘要	每月 20 个

Systems Manager 快速设置功能端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
配置管理器数最大数量	每个受支持的区域：100 个	否	在当前区域内的此账户中，您可以创建的快速设置功能配置管理器的最大数量。
CreateConfigurationManager API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 CreateConfigurationManager API 请求数。
DeleteConfigurationManager API 请求的速率	每个受支持的区域：3 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的

Name	默认值	可调整	说明
			最大 DeleteConfigurationManager API 请求数。
GetConfiguration API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 GetConfiguration API 请求数。
GetConfigurationManager API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 GetConfigurationManager API 请求数。
GetServiceSettings API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 GetServiceSettings API 请求数。
ListConfigurationManagers API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListConfigurationManagers API 请求数。
ListConfigurations API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListConfigurations API 请求数。
ListQuickSetupTypes API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListQuickSetupTypes API 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListTagsForResource API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 ListTagsForResource API 请求数。
TagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：2 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 TagResource API 请求数。
UntagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：2 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 UntagResource API 请求数。
UpdateConfigurationDefinition API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateConfigurationDefinition API 请求数。
UpdateConfigurationManager API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateConfigurationManager API 请求数。
UpdateServiceSettings API 请求的速率	每个受支持的区域：5 个	否	在当前区域中，您每秒可以在此账户中发出的最大 UpdateServiceSettings API 请求数。

Amazon Quick Sight

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

QuickSight

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

QuickSight 网站

区域名称	区域	端点
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
加拿大（中部）	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
亚太地区（孟买）	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
亚太地区 (新加坡)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
亚太地区 (首尔)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com

区域名称	区域	端点
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
以色列（特拉维夫）	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
中东（阿联酋）：	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
API_CREATE-INGESTION：企业版起每 24 小时调用次数	每个受支持的区域：32 个	否	在浮动 24 小时窗口中调用 createIngestion API 函数的最大次数。时间段从当前日期和时间前 24 小时开始测量。此上限适用于使用亚马逊 QuickSight 企业版的 AWS 账户。
API_CREATE-INGESTION：标准版起每 24 小时通话次数	每个受支持的区域：8 个	否	在浮动 24 小时窗口中调用 createIngestion API 函数的最大次数。时间段从当前日期和时间前 24 小时开始测量。此上限适用于使用 Amazon

Name	默认值	可调整	说明
			QuickSight 标准版的 AWS 账户。
Amazon Quick Automate 最大自动化组数	每个受支持的区域：200 个	是	Amazon Quick Automate 中每个账户允许的最大自动化组数
Amazon Quick Automate 最大自动化数	每个受支持的区域：1,000 个	是	Amazon Quick Automate 中所有自动化组允许的最大自动化组数
Amazon Quick Automate 每个触发器的最大并发执行数	每个受支持的区域：20 个	否	Amazon Quick Automate 中每个触发器的最大并发执行数
Amazon Quick Automate 最大并发测试数和已部署执行数	每个受支持的区域：100 个	是	Amazon Quick Automate 中每个账户的最大并发测试数和执行数
Amazon Quick Automate 最大凭证数	每个受支持的区域：200 个	是	Amazon Quick Automate 中所有自动化组允许的最大凭证数
Amazon Quick Automate 最大嵌套深度	每个受支持的区域：6 个	否	Amazon Quick Automate 中的自动化允许的最大嵌套深度
Amazon Quick Automate 每次自动化的最大触发器数	每个受支持的区域：30 个	否	Amazon Quick Automate 中每次自动化允许的最大触发器数
Amazon Quick Automate 最大工作流执行时间	每个受支持的区域：48 个	否	Amazon Quick Automate 中最大工作流执行时间（以小时为单位）

Name	默认值	可调整	说明
计算字段表达式长度	每个受支持的区域：25 万个	否	可以在计算字段的表达式中使用的最大字符数。
自定义操作名称长度	每个受支持的区域：256 个	否	命名自定义操作时可以使用的最大字符数。
每个视觉对象的自定义操作数	每个受支持的区域：10 个	否	可以为分析中的每个视觉对象配置的最大自定义操作数。
数据准备：每个数据集的字段数	每个受支持的区域：2,000 个	否	数据集可以包含的最大字段数。文件导入和查询结果集可以包含多于 2,000 列。但是，您必须编辑数据集设置并手动排除字段，直到选择或包含的字段少于 2,000 个。
每个工作表控件的显示项目数	每个受支持的区域：1000 个	否	工作表控件可以显示的最大不同项目数。
电子邮件报告的每组电子邮件别名数	每个受支持的区域：5,000 个	否	任何群组中向其 QuickSight 发送电子邮件报告的最大成员数。如果您尝试向较大的组发送报告，则报告将失败。
每个指定控制值的最大字符数	每个受支持的区域：20 万个	否	输入的条目中用于在工作表控件内显示的最大字符数。例如，为下拉列表指定的值。这不适用于从数据集创建的值。

Name	默认值	可调整	说明
每个聊天座席的最大参考文档数	每个受支持的区域：10 个	否	可以附加到聊天座席的最大参考文档数。
每个聊天座席的最大资源数	每个受支持的区域：20 个	否	可以与聊天座席关联的最大资源数。
每个空间的最大资源数	每个受支持的区域：100 个	否	可以链接到空间的最大资源数。
每个空间上传文件的最大数量	每个受支持的区域：1 万个	否	可以上传到某个空间的最大文件数量。
索引的最大总数据容量	每个支持的区域：60,000 兆字节	否	索引的最大总数据容量（以 MB 为单位）。
每个聊天座席附加参考文档的最大总大小	每个支持的区域：50 MB	否	附加到聊天座席的所有参考文档的最大大小（以 MB 为单位）。
每个空间上传文件的最大总大小	每个受支持的区域：1 GB	否	上传到某个空间的所有文件的最大大小（以 GB 为单位）。
视觉对象的查询超时	每个受支持的区域：120 秒	否	QuickSight 等待数据库完成发送数据的最长时间。这适用于由视觉对象启动的查询。
等待数据集预览的最长时间	每个受支持的区域：45 秒	否	QuickSight 等待数据预览完成加载的最长时间。

Name	默认值	可调整	说明
URL 操作超链接长度	每个受支持的区域：2048 个	否	定义为 URL 操作的自定义操作的超链接（URL）中允许的最大字符数。这包括您包含到其中的不同参数的链接的所有变体。

AWS Resource Access Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
自定义权限数	每个受支持的区域：1,500 个	是	自定义权限的最大数量。
每个资源类型的自定义权限数量	每个受支持的区域：10 个	是	对于每个资源类型可以创建的自定义权限的最大数量。
待接受邀请的数量	每个受支持的区域：250 个	是	待接受邀请的最大数量。
主体关联数	每个受支持的区域：2.5 万个	是	主体关联的最大数量。
每个资源共享的主体关联数	每个受支持的区域：5000 个	否	您可以在资源共享中指定的最大主体数量。
资源关联数	每个受支持的区域：2.5 万个	是	资源关联的最大数量。
每个资源共享的资源关联数	每个受支持的区域：5000 个	否	您可以在资源共享中包含的最大资源数量。
资源共享的数量	每个受支持的区域：2.5 万个	是	资源共享的最大数量。

注意

- 待接受邀请的数量配额仅适用于与不属于发件人 AWS 组织的账户共享的发送账户。
- 对于接收账户可以有多少个待接受邀请，没有配额。
- 在属于同一 AWS 组织的账户之间共享且该组织内的资源共享处于开启状态时，AWS不使用邀请。

回收站端点和限额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

主题

- 服务端点
- 服务限额

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

配额	默认配额	可调整
每个区域的保留规则	250	否
为每个保留规则标记密钥和值对	50	不可以

Amazon Redshift 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Redshift API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Redshift Serverless API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-east-2.api.aws	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	redshift-serverless.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	redshift-serverless.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Redshift 数据 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Redshift 查询编辑器 v2

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

想要了解有关信息，请参阅 Amazon Redshift 管理指南中的 Amazon Redshift 中的配额和限制。

Amazon Rekognition 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon Rekognition API 操作（不包括流式 API 操作）可在以下区域和端点上使用：

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon Rekognition 流式端点

Amazon Rekognition 流式 API 操作可在以下区域和端点上使用：

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	WSS

美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	WSS WSS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	streaming-rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	WSS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	streaming-rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	WSS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	streaming-rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> 某些区域仅支持部分 Amazon Rekognition 功能或操作。有关这些差异的信息，请参阅以下部分。

以下是某些亚马逊 Reko AWS gnition 功能和区域的差异。

Amazon Rekognition Video 流式处理 API

亚马逊 Rekognition Video 直播 API 在以下区域可用，具体取决于创建时指定的设置。StreamProcessor

标签检测 (ConnectedHome) API：

- 美国东部（弗吉尼亚州北部）
- 美国东部（俄亥俄州）
- 美国西部（俄勒冈州）
- 亚太地区（孟买）
- 欧洲地区（爱尔兰）

人脸搜索 (FaceSearch) API：

- 美国东部（弗吉尼亚州北部）
- 美国西部（俄勒冈）
- 亚太地区（东京）
- 欧洲地区（法兰克福）
- 欧洲地区（爱尔兰）

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels 仅在以下区域推出。

- 美国东部（弗吉尼亚州北部）
- 美国东部（俄亥俄州）
- 美国西部（俄勒冈州）
- 欧洲地区（爱尔兰）
- 欧洲地区（伦敦）
- 欧洲地区（法兰克福）
- 亚太地区（孟买）
- 亚太地区（新加坡）

- 亚太地区（悉尼）
- 亚太地区（东京）
- 亚太地区 (首尔)

加拿大（中部）区域

加拿大（中部）区域仅支持以下操作。

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> 这些操作只能通过使用 AWS CLI 或 SDK 实现，因为加拿大（中部）地区目前不为这些操作提供控制台体验。

以色列（特拉维夫）区域

以色列（特拉维夫）区域仅支持以下功能的以下操作。

功能	操作
人脸检测	DetectFaces
人脸对比	CompareFaces
人脸搜索	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
标签检测	DetectLabels
审核	DetectModerationLabels
文本检测	DetectText

服务配额

此页列出的配额为默认值。您可以使用支持中心申请增加亚马逊 Rekogn AWS ition 的配额。要请求增加 Amazon Rekognition 每秒事务数（TPS）限制的配额，请按照 Amazon Rekognition 开发人员指南中的默认配额说明进行操作。

配额的增加只影响发出请求的区域的特定的 API 操作。其他 API 操作和区域不受影响。

资源	默认
单个 Amazon Rekognition Image 数据面板操作的每账户每秒的事务数： •	• 美国东部（俄亥俄）区域 – 5

资源	默认
• DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• 美国东部（弗吉尼亚北部）区域 – 50 • 美国西部（加利福尼亚北部）区域 – 5 • 美国西部（俄勒冈）区域 – 50 • 亚太地区（孟买）区域 – 5 • 亚太地区（首尔）区域 – 5 • 亚太地区（新加坡）区域 – 5 • 亚太地区（悉尼）区域 – 5 • 亚太地区（东京）区域 – 5 • 加拿大（中部）– 5（有关支持的操作，请参阅 加拿大（中部）区域）。 • 欧洲（法兰克福）区域 – 5 •

资源	默认
	欧洲（西班牙）区域 — 5 • 南美洲（圣保罗）区域 — 5 • 亚太地区（马来西亚）区域 — 5 • 亚太地区（泰国）区域 — 5 • 欧洲（爱尔兰）区域 – 50 • 欧洲（伦敦）区域 – 5 • 以色列（特拉维夫）区域 – 5（有关支持的操作，请参阅以色列（特拉维夫）区域） • AWS GovCloud (US-West) — 5

资源	默认
单个 Amazon Rekognition Image 数据面板操作的每账户每秒的事务数： • CompareFaces • DetectFaces	• 美国东部（俄亥俄州）区域 – 25 • 美国东部（弗吉尼亚州北部）区域 – 100 • 美国西部（北加利福尼亚）区域 – 25 • 美国西部（俄勒冈州）区域 – 100 • 亚太地区（孟买）区域 – 25 • 亚太地区（首尔）区域 – 25 • 亚太地区（新加坡）区域 – 25 • 亚太地区（悉尼）区域 – 25 • 亚太地区（东京）区域 – 25 • 加拿大（中部）– 25（有关支持的操作，请参阅 加拿大（中部）区域）。

资源	默认
	• 欧洲（法兰克福）区域 – 25 • 欧洲（西班牙）区域 — 25 • 南美洲（圣保罗）区域 — 25 • 亚太地区（马来西亚）区域 — 25 • 亚太地区（泰国）区域 — 25 • 欧洲（爱尔兰）区域 – 100 • 欧洲（伦敦）区域 – 25 • 以色列（特拉维夫）区域 – 25（有关支持的操作，请参阅 以色列（特拉维夫）区域） • AWS GovCloud (US-West) — 25

资源	默认
Amazon Rekognition Image 数据面板操作的每账户每秒的事务数： • AssociateFaces • DisassociateFaces	支持 Amazon Rekognition Image 的每个区域 – 5
个人防护装备数据面板操作的每账户每秒的事务数： • DetectProtectiveEquipment	支持 Amazon Rekognition Image 的每个区域 – 5
单个 Amazon Rekognition Image 控制面板操作的每账户每秒的事务数： • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	支持 Amazon Rekognition Image 的每个区域 – 5

资源	默认
单个存储的视频开始操作的每账户每秒的事务数： • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	支持 Amazon Rekognition Video 的每个区域 – 5 `StartCelebrityRecognition` 在 AWS GovCloud (US)中不可用。

资源	默认
单个 Amazon Rekognition Video 存储的视频获取操作的每账户每秒的事务数： • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• 美国东部（俄亥俄）区域 – 5 • 美国东部（弗吉尼亚北部）区域 – 20 • 美国西部（加利福尼亚北部）区域 – 5 • 美国西部（俄勒冈）区域 – 20 • 亚太地区（孟买）区域 – 5 • 亚太地区（首尔）区域 – 5 • 亚太地区（新加坡）区域 – 5 • 亚太地区（悉尼）区域 – 5 • 亚太地区（东京）区域 – 5 • 欧洲（法兰克福）区域 – 5 • 南美洲（圣保罗）区域 — 5

资源	默认
	• 亚太地区（马来西亚）区域 — 5 • 亚太地区（泰国）区域 — 5 • 欧洲（爱尔兰）区域 – 20 • 欧洲（伦敦）区域 – 5 • AWS GovCloud (US-West) — 20（在此地区`GetCelebrityRecognition` 不可用。）
每个账户最大并发存储视频作业数	20
单个批量分析的每账户每秒交易开始操作：StartMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 批量分析支持的每个区域：5 个
单个批量分析列表操作的每账户每秒交易次数：ListMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 批量分析支持的每个区域：5 个
单个批量分析的每个账户每秒的交易量将获得以下操作：GetMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 批量分析支持的每个区域：20 个

资源	默认
每个账户的最大并发批量分析作业数（按区域划分）：	• 美国东部（弗吉尼亚北部）区域 – 20 • 美国东部（俄亥俄）区域 – 5 • 美国西部（俄勒冈）区域 – 20 • 欧洲（爱尔兰）区域 – 20 • 亚太地区（孟买）区域 – 5 • 亚太地区（首尔）区域 – 5 • 亚太地区（新加坡）区域 – 5 • 亚太地区（悉尼）区域 – 5 • 亚太地区（东京）区域 – 5 • 欧洲（法兰克福）区域 – 5 • 欧洲（伦敦）区域 – 5

资源	默认
每个账户可同时存在的最大流式视频流处理器数量	在 Amazon Rekognition Video 支持的每个区域 – 10000
每个账户可以同时处理的最大人脸搜索流处理器数量	支持 Amazon Rekognition Video 人脸搜索流处理器的每个区域 – 10
每个账户可以同时处理的最大标签检测流处理器数量	• 美国东部（弗吉尼亚州北部）– 200 • 美国东部（俄亥俄州）– 40 • 美国西部（俄勒冈州）– 200 • 亚太地区（孟买）– 40 • 欧洲地区（爱尔兰）– 40
单个流式处理视频操作的每账户每秒的事务数： • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	在 Amazon Rekognition Video 支持的每个区域 – 20
停止流式处理视频操作的每账户每秒事务数： • StopStreamProcessor	支持 Amazon Rekognition Video 的每个区域 – 1

资源	默认
Amazon Rekognition Face Liveness API 操作的每账户每秒的事务数： • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• 美国东部（弗吉尼亚州北部）– 25 • 欧洲地区（爱尔兰）– 5 • 美国西部（俄勒冈州）– 25 • 亚太地区（孟买）– 5 • 亚太地区（东京）区域 – 5 • 南美洲（圣保罗）区域 — 5 • 亚太地区（马来西亚）区域 — 5 • 亚太地区（泰国）区域 — 5
使用创建的每个账户同时进行的 Amazon Rekognition Face Liveness 会话数量。StartFaceLivenessSession 要确定所需的并发会话配额，请将预估会话时长乘以预估 TPS。（例如 10 秒 x 5 TPS = 50）。	• 美国东部（弗吉尼亚州北部）– 75 • 欧洲地区（爱尔兰）– 15 • 美国西部（俄勒冈州）– 75 • 亚太地区（孟买）– 15 • 亚太地区（东京）区域 – 15 • 南美洲（圣保罗）区域 — 15 • 亚太地区（马来西亚）区域 — 15 • 亚太地区（泰国）区域 — 15

资源	默认
列出流式处理视频操作的每账户每秒事务数： • ListStreamProcessors	支持 Amazon Rekognition Video 的每个区域 – 5
资源标记操作的每账户每秒事务数： • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	在 Amazon Rekognition Image 支持的每个区域 – 10
单个 Amazon Rekognition Custom Labels 数据面板操作的每账户每秒的事务数： • DetectCustomLabels	Amazon Rekognition Custom Labels 支持的所有区域 – 50

资源	默认
单个 Amazon Rekognition Custom Labels 控制面板操作的每账户每秒的事务数： • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy • StartProjectVersion	Amazon Rekognition Custom Labels 支持的每个区域 – 5

资源	默认
• StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
每个账户的 Amazon Rekognition Custom Labels 项目最大数。	100
每个项目的 Amazon Rekognition Custom Labels 模型最大数。	100
每个账户的并发 Amazon Rekognition Custom Labels 训练任务最大数。	• 亚太地区（悉尼）以外的所有区域 – 2 • 亚太地区（悉尼）– 1
每个账户并发运行的 Amazon Rekognition Custom Labels 模型最大数。	2
每个启动模型的最大推理单位数。	5
每个数据集的最大镜像数。	250,000

有关更多信息，请参阅《Amazon Rekognition 开发人员指南》中的 Amazon Rekognition 中的指南和配额。

Amazon Relational Database Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon RDS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon RDS 性能详情

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个数据库安全组的授权	每个受支持的区域：20 个	否	每个数据库安全组的安全组授权数
每个数据库集群的自定义终端节点	每个受支持的区域：5 个	是	在当前区域的此账户中，您可为每个 Aurora 数据库集群创建的自定义端点的最大数量。此值体现的是账户中数据库集群内自定义端点的最大数。账户中的其他数据库集群可能具有更少的自定义端点数。
自定义引擎版本	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的自定义引擎版本的最大数目
数据库集群参数组	每个受支持的区域：50 个	是	数据库集群参数组的最大数目
数据库集群	每个受支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的 Aurora 集群的最大数目
数据库实例数	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：40 个	是	当前区域中此账户中允许的数据库实例的最大数目
数据库分片组	每个受支持的区域：5 个	是	当前区域中此账户中 Aurora Limitless 数据库分片组的最大数
数据库子网组	ap-south-1：20 个	是	数据库子网组的最大数目

Name	默认值	可调整	说明
	每个其他支持的区域：50 个		
数据 API HTTP 请求体大小	每个受支持的区域：4MB	否	HTTP 请求正文允许的最大大小。
数据 API 最大并发集群密钥对数	每个受支持的区域：30 个	否	当前 AWS 区域中该账户的并发数据 API 请求中唯一的 Aurora Serverless v1 数据库集群和密钥的最大数量。
数据 API 最大并发请求数	每个受支持的区域：500 个	否	针对 Aurora Serverless v1 数据库集群的数据 API 请求的最大数量，这些请求使用相同密钥且可以同时处理。当处理中的请求完成时，将对其他请求进行排队和处理。
Data API 最大结果集大小	每个受支持的区域：1MB	否	数据 API 可以返回的数据库结果集的最大大小。
数据 API 的 JSON 响应字符串的最大大小	每个受支持的区域：10 MB	否	RDS 数据 API 返回的简化 JSON 响应字符串的最大大小。
每秒 Data API 请求数	每个受支持的区域：每秒 1000 个	否	当前 AWS 区域中该账户每秒允许的最大数据 API 请求数。此限额仅适用于 Amazon Aurora Serverless v1 集群。
事件订阅	每个受支持的区域：20 个	是	事件订阅的最大数目

Name	默认值	可调整	说明
每个数据库集群的 IAM 角色	每个受支持的区域：5 个	是	与数据库集群关联的 IAM 角色的最大数目
每个数据库实例的 IAM 角色	每个受支持的区域：5 个	是	与数据库实例关联的 IAM 角色的最大数目
集成	每个受支持的区域：100 个	否	当前 AWS 地区此账户允许的最大集成次数
手动数据库集群快照	每个受支持的区域：100 个	是	手动数据库集群快照的最大数目
手动数据库实例快照数	每个受支持的区域：100 个	是	手动数据库实例快照的最大数目
选项组	每个受支持的区域：20 个	是	选项组的最大数目
参数组	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：50 个	是	参数组的最大数目
代理	每个受支持的区域：20 个	是	当前 AWS 区域中该账户允许使用的最大代理数量
每个主数据库实例的只读副本数	每个受支持的区域：15 个	是	每个主数据库实例的只读副本的最大数量。Amazon Aurora 的此限额无法调整。
预留数据库实例	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：40 个	是	当前 AWS 区域中该账户允许的最大预留数据库实例数

Name	默认值	可调整	说明
安全组	ap-south-1：20 个 每个其他支持的区域：25 个	是	数据库安全组的最大数目
每个数据库子网组的子网数	每个受支持的区域：20 个	否	每个数据库子网组的子网的最大数目
所有数据库实例的总存储空间	每个受支持的区域：10 万个	是	EBS 卷上所有 Amazon RDS 数据库实例的最大总存储空间（以 GB 为单位）此限额不适用于 Amazon Aurora，每个数据库集群的最大集群容量为 128TiB。

AWS re:Post 私人版 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

该 AWS re:Post 私人版 服务有以下配额：

Name	默认值	可调整	说明
免费私有 re:Post 大小	每个受支持的区域：10 GB	否	免费私有 re:Post 的最大大小（以 GB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
私有 re:Post 的数量	每个受支持的区域：3 个	否	当前区域内的此账户中私有 re:Post 的最大数量。
CreateSpace API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以 CreateSpace 拨打的最大呼叫数。
DeleteSpace API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以 DeleteSpace 拨打的最大呼叫数。
DeregisterAdmin API 请求的速率	每个受支持的区域：100 个	否	您每秒可以 DeregisterAdmin 拨打的最大呼叫数。
GetSpace API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 GetSpace 拨打的最大呼叫数。
ListSpaces API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 ListSpaces 拨打的最大呼叫数。
ListTagsForResource API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 ListTagsForResource 拨打的最大呼叫数。
RegisterAdmin API 请求的速率	每个受支持的区域：100 个	否	您每秒可以 RegisterAdmin 拨打的最大呼叫数。
SendInvites API 请求的速率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以 SendInvites 拨打的最大呼叫数。
TagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 TagResource 拨打的最大呼叫数。
UntagResource API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 UntagResource 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSpace API 请求的速率	每个受支持的区域：10 个	否	您每秒可以 UpdateSpace 拨打的最大呼叫数。
标准私有 re:Post 大小	每个受支持的区域：100 GB	否	标准私有 re:Post 的最大大小（以 GB 为单位）。
CreateSpace API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：1 个	否	CreateSpace 每秒油门代币充值率。
DeleteSpace API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：1 个	否	DeleteSpace 每秒油门代币充值率。
DeregisterAdmin API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	DeregisterAdmin 每秒油门代币充值率。
GetSpace API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	GetSpace 每秒油门代币充值率。
ListSpaces API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	ListSpaces 每秒油门代币充值率。
ListTagsForResource API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	ListTagsForResource 每秒油门代币充值率。
RegisterAdmin API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	RegisterAdmin 每秒油门代币充值率。
SendInvites API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：1 个	否	SendInvites 每秒油门代币充值率。
TagResource API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	TagResource 每秒油门代币充值率。
UntagResource API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	UntagResource 每秒油门代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateSpace API 请求的代币充值率	每个受支持的区域：10 个	否	UpdateSpace 每秒油门代币充值率。

有关更多信息，请参阅 re:Post 私人版配额。

AWS Resilience Hub 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
要导 AWS CloudFormation 入的堆栈数量	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以为给定应用程序导入的最大 AWS CloudFormation 堆栈数
每个应用程序的应用程序组件数	每个受支持的区域：200 个	是	给定应用程序的最大应用程序组件数
每个资源的应用程序组件数	每个受支持的区域：5 个	是	一个 AWS 账户在给定资源中可以拥有的最大应用程序组件数量
合规就绪策略数量	每个受支持的区域：10 个	是	一个 AWS 账户可以在当前区域创建的最大合规准备策略数量
待导入的 EKS 集群数量	每个受支持的区域：5 个	是	一个 AWS 账户可以为给定应用程序导入的最大 EKS 集群数量。

Name	默认值	可调整	说明
每项服务的 ResilienceHub V2 假设数量	每个受支持的区域：20 个	否	每项服务的最大 ResilienceHub V2 假设数
每项服务的 ResilienceHub V2 并发评估数量	每个受支持的区域：1 个	否	每项服务的 ResilienceHub V2 并发评估的最大数量
每项服务的 ResilienceHub V2 跨账户角色 ARN 数量	每个受支持的区域：5 个	否	每项服务的 ResilienceHub V2 跨账户角色 ARN 的最大数量
每项服务 ResilienceHub的 V2 输入源数量	每个受支持的区域：20 个	是	每项服务的最大 ResilienceHub V2 输入源数量
每个账户的 ResilienceHub V2 策略数量	每个受支持的区域：100 个	否	一个账户可以在当前区域中创建的最大 ResilienceHub V2 策略数量
每项服务 ResilienceHub的 V2 区域数	每个受支持的区域：5 个	否	每项服务的最大 ResilienceHub V2 区域数
每项服务 ResilienceHub的 V2 资源数量	每个受支持的区域：500 个	是	每项服务的最大 ResilienceHub V2 资源数量
每项服务 ResilienceHub的 V2 服务功能数量	每个受支持的区域：20 个	否	每项服务的最大 ResilienceHub V2 服务功能数
每个账户的 ResilienceHub V2 服务数量	每个受支持的区域：100 个	是	一个账户可以在当前区域中创建的最大 ResilienceHub V2 服务数量
每次用户旅程的 ResilienceHub V2 服务数量	每个受支持的区域：20 个	否	每次用户旅程的最大 ResilienceHub V2 服务数量

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 ResilienceHub V2 系统数量	每个受支持的区域：500 个	是	一个账户可以在当前区域中创建的最大 ResilienceHub V2 系统数量
每项服务 ResilienceHub的 V2 系统数量	每个受支持的区域：20 个	否	每项服务关联的 ResilienceHub V2 系统的最大数量
每个输入源的 ResilienceHub V2 标签数量	每个受支持的区域：10 个	否	每个输入源的最大 ResilienceHub V2 标签数
每个系统的 ResilienceHub V2 用户旅程数	每个受支持的区域：20 个	否	每个系统的最大 ResilienceHub V2 用户旅程数
弹性策略数量	每个受支持的区域：10 个	是	一个 AWS 账户可以在当前区域创建的最大弹性策略数量
要导入的 Terraform 状态文件数	每个受支持的区域：20 个	是	一个 AWS 账户可以为给定应用程序导入的 Terraform 状态文件的最大数量
应用程序数量	每个受支持的区域：50 个	是	一个 AWS 账户可以在当前地区创建的最大应用程序数量
每个应用程序每月的评估数	每个受支持的区域：200 个	是	一个 AWS 账户在给定月份内可以为给定应用程序运行的最大评估次数
每个账户的并发评估数	每个受支持的区域：20 个	否	一个 AWS 账户可以运行的最大并发评估次数

Name	默认值	可调整	说明
每个应用程序的并发评估数	每个受支持的区域：1 个	否	一个 AWS 账户可以为给定应用程序运行的最大并发评估次数
每个账户的并发推荐模板数	每个受支持的区域：100 个	否	一个 AWS 账户可以同时创建的最大推荐模板数量
每个应用程序的并发推荐模板数	每个受支持的区域：1 个	否	一个 AWS 账户可以为给定应用程序创建的最大推荐模板数量
每月指标导出数量	每个受支持的区域：300 个	是	一个 AWS 账户在给定月份内可以执行的最大指标导出次数
要为 EKS 集群导入的命名空间数量	每个受支持的区域：10 个	是	一个 AWS 账户可以导入的每个 EKS 集群的最大命名空间数。
每月每个应用程序的推荐模板数	每个受支持的区域：100 个	是	AWS 账户在给定月份内可以为给定应用程序创建的最大推荐模板数量
每个应用程序的资源数	每个受支持的区域：400 个	是	给定应用程序的最大资源数
ResilienceHubV2 Terraform 模板最大大小	每个支持的区域：26,214,400	否	ResilienceHubV2 Terraform 模板的最大大小（以字节为单位）
ResilienceHubV2 默认分页大小	每个受支持的区域：100 个	否	ResilienceHubV2 的默认分页大小
ResilienceHubV2 事件日志保留期（以天为单位）	每个支持的区域：730	否	ResilienceHubV2 事件日志保留期（以天为单位）

Name	默认值	可调整	说明
过去的保留期限（以天 assessments/recommendations 为单位）	每个受支持的区域：365 个	否	过去的保留期限（以天 assessments/recommendations 为单位）
过去推荐模板的保留期（天）	每个受支持的区域：365 个	否	过去推荐模板的保留期（天）
模板大小（字节）	每个受支持的区域：5.12 万个	是	模板的最大大小（字节）
Terraform 状态文件最大大小	每个受支持的区域：419.4305 万个	是	terraform 状态文件的最大导入大小限制

AWS 资源探索器

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国 Gameday 东北部（伊利诺伊州）	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

服务配额

您的每个 AWS 账户 都有默认配额 AWS 服务。除非另有说明，否则配额为 Region-specific。您可以请求增加某些配额，但其他一些配额无法增加。

要查看的配额 AWS 资源探索器，请打开 S ervice Quotas 控制台。在导航窗格中，选择 AWS 服务，然后选择 AWS 资源探索器。

要请求提高配额，请参阅《Service Quotas 用户指南》中的请求提高配额。如果限额在服务限额中尚不可用，请使用提高限制表格。

以下限额是资源管理器的默认限额。

最大值限额	默认 值
中的观看次数 AWS 区域	10

操作的速率限制	默认 值
每秒最大搜索操作数	5
每秒最大非搜索操作数	3
聚合器区域中的每月最大搜索操作数	10000
本地区域中的每月最大搜索操作数	500

AWS Resource Groups 以及标记终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

AWS Resource Groups

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

资源组的服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的资源组数	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在此账户中创建的资源组的最大数量。资源组是符合特定标准的 AWS 资源集合。

标签

的服务终端节点 AWS Resource Groups Tagging API

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

标记的服务限额（标签编辑器和资源组标记 API）

Name	默认
每个资源的附加标签数	50 个用户创建的标签（AWS 创建的标签不计入此限制）
标签键名称	最少 1 个，最多 128 个 Unicode 字符。 UTF-8 允许使用的字符包括字母、数字、空格以及以下字符： `_ . : / = + - @` 键名称不能以 `aws:` 开头，因为它是预留字符。 **Note** 有些 AWS 服务还有一些额外的字符或长度限制。有关详细信息，请参阅特定服务的文档。
标签值	最小值为 0，最多 256 个 Unicode 字符。 UTF-8 允许使用的字符包括字母、数字、空格以及以下字符： `_ . : / = + - @` **Note** 有些 AWS 服务还有一些额外的字符或长度限

Name	默认	
	制。有关详细信息，请参阅特定服务的文档。	
调用 GetResourcesAPI 操作的速率	每秒最多 15 次调用	
调用以下 API 操作的速率： • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	每秒最多 5 次调用	

> **Note**
>
> 目前无法通过服务限额控制台对这些限制进行调整。请联系 S AWS upport。

AWS 云端 Red Hat OpenShift 服务 终端节点和配额

AWS 云端 Red Hat OpenShift 服务 (ROSA) 目前不支持通过编程访问服务端点 AWS CLI。以下是该服务的 AWS 区域 和服务配额。服务限额（也称为限制）是 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。有关更多信息，请参阅AWS 服务配额。

服务端点

区域名称	Region	适用于带托管控制面板的 ROSA	适用于 ROSA 经典版
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	支持	是
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	支持	是

区域名称	Region	适用于带托管控制面板的 ROSA	适用于 ROSA 经典版
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	否	是
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	支持	是
非洲（开普敦）	af-south-1	支持	是
亚太地区（香港）	ap-east-1	支持	是
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	支持	是
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	支持	是
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	支持	是
亚太地区（孟买）	ap-south-1	支持	是
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	支持	是
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	支持	是
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	支持	是
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	支持	是
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	支持	是
加拿大（中部）	ca-central-1	支持	是
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	支持	是
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	支持	是
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	支持	是

区域名称	Region	适用于带托管控制面板的 ROSA	适用于 ROSA 经典版
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	支持	是
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	支持	是
欧洲（西班牙）	eu-south-2	支持	是
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	支持	是
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	支持	是
中东（巴林）	me-south-1	支持	是
中东（阿联酋）：	me-central-1	支持	是
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	支持	是
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	否	是
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	否	是

服务配额

ROSA 使用 Amazon EC2、Amazon Virtual Private Cloud、Amazon Elastic Block Store、和弹性负载均衡的服务配额。这些限额列于服务限额控制台中的相应命名空间下。尽管大多数默认值都适用于大多数工作负载，但对于以下情况，您可能需要请求增加配额。

- ROSA 经典版集群至少需要 100 个 vCPU 才能创建、使用和升级集群。运行 On-Demand 标准（A、C、D、H、I、M、R、T、Z）Amazon EC2 实例的默认值为 5 个 vCPU。如果您不增加此限额，集群创建将失败。
- 某些可选的集群配置功能（例如自定义安全组）可能需要您请求增加配额。例如，默认情况下，ROSA 会将一个安全组与工作线程计算机池中的网络接口相关联。由于每个网络接口的安全组默认配额为 5，如果要添加 5 个自定义安全组，则必须请求增加配额，以使工作线程网络接口上的安全组总数达到 6 个。

要增加配额，请打开服务配额控制台并请求增加配额。有关更多信息，请参阅《服务配额用户指南》中的 Requesting a quota increase。

> **Note**
>
> 你可以使用 SDK 检查配额，但是 AWS SDK 的计算不包括现有的 ROSA 资源。软件开发工具包中的配额检查可能会通过，但 ROSA 集群创建可能会失败。要解决此问题，请打开服务配额控制台并请求增加配额。

ROSA-required 配额

Name	服务代码	默认	最低要求	可调整	说明
运行 On-Demand 标准（A、C、D、H、I、M、R、T、Z）实例	ec2	5	100	是	分配给 On-Demand 运行标准实例（A、C、D、H、I、M、R、T、Z）实例的最大 vCPU 数量。 默认的 5 个 vCPU 不足以创建 ROSA 集群。ROSA 需要 100 个 vCPUs 才能创建集群。
通用型 SSD（gp3）卷存储（单位 TiB）	ebs	50	300	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp3）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

Name	服务代码	默认	最低要求	可调整	说明
通用型 SSD（gp2）卷存储（单位 TiB）	ebs	50	300	是	此区域中可跨通用型 SSD（gp2）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。
预置 IOPS SSD（io1）卷存储（单位 TiB）	ebs	50	300	是	此区域中可跨预调配 IOPS SDD（io1）卷预调配的最大聚合存储容量（以 TiB 为单位）。

> **Note**
>
> 默认值为由设置的初始配额 AWS。这些默认值与实际应用的限额值和最大可能的服务限额是分开的。有关更多信息，请参阅《服务限额用户指南》中的服务限额中的术语。

General AWS 服务配额

ROSA 使用 Amazon EC2、Amazon VPC、Amazon EBS 和弹性负载均衡的以下默认服务限额。

Amazon EC2

- EC2-VPC 弹性 IP

Amazon VPC

- 每个区域的 VPC 数
- 每个区域的网络接口数
- 每个区域的互联网网关数

Amazon EBS

- 每个区域的快照数
- 预调配 IOPS SSD（io1）卷

Elastic Load Balancing

- 每个区域的应用程序负载均衡器数
- 每个区域的经典负载均衡器数

Amazon Route 53 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

托管区域、记录、运行状况检查、DNS 查询日志、可重用委派集、流量策略以及成本分配标签

当您使用 AWS CLI 或 SDK 提交请求，请将该区域和终端节点保持未指定状态或指定适用的区域。

- 除北京和宁夏 AWS 区域以外的区域中的 Route 53：将 us-east-1 指定为区域。
- 北京和宁夏区域中的 Route 53：指定 cn-northwest-1 作为区域。

使用 Route 53 API 提交请求时，请使用上述同一区域签署请求。IPv4 服务终端节点是 route53.amazonaws.com，双栈服务终端节点是 route53.global.api.aws。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（米兰）	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（巴黎）	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（斯德哥尔摩）	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

域注册的请求

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 Resolver 的请求

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

请求 Route 53 全球解析器

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws route53globalresolver-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Route 53 配置文件请求

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Route 53 自动命名的请求

Amazon Route 53 自动命名已作为一项单独的服务发布 AWS Cloud Map。有关服务终端节点的列表，请参阅 服务端点。有关 AWS Cloud Map 文档，请参阅AWS Cloud Map 文档。

服务配额

以下是 Route 53 的服务配额

Name	默认值	可调整	说明
可以与私有托管区域相关联的 Amazon VPC	每个受支持的区域：300 个	是	可以与私有托管区域相关联的最大 Amazon VPC 数量
每个集合的 CIDR 块	每个受支持的区域：1,000 个	是	对于每个 CIDR 集合可以创建的 CIDR 块的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
CIDR 集合	每个受支持的区域：5 个	是	对于每个账户可以创建的 CIDR 集合的最大数量
已计算的运行状况检查可监控的子运行状况检查	每个受支持的区域：255 个	否	已计算的运行状况检查可监控的最大子运行状况检查数
域计数限制	每个受支持的区域：20 个	是	您可以使用此账户注册的最大域数
运行状况检查	每个受支持的区域：200 个	是	您可使用此账户创建的运行状况检查的最大数量
托管区域	每个受支持的区域：500 个	是	您可使用此账户创建的托管区的最大数量
可以使用相同可重用委派集的托管区域	每个受支持的区域：100 个	是	可以使用相同可重用委派集的托管区域的最大数量
每个托管区域的记录	每个受支持的区域：1 万个	是	可在托管区域中创建的最大记录数
可重用的委派集	每个受支持的区域：100 个	是	使用此账户可以创建的最大可重用的委派集数
流量流策略	每个受支持的区域：50 个	是	您可使用此账户创建的最大流量策略数
流量流策略记录	每个受支持的区域：5 个	是	您可使用此账户创建的最大流量策略记录数

以下是 Route 53 Resolver 的配额。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的解析器规则与 VPC 之间的关联 AWS	每个支持的区域：2000 个	是	每个区域的解析器规则和 VPC 之间的最大关联数 AWS
每个 VPC 的 DNS 防火墙规则组关联	每个受支持的区域：5 个	否	可以关联到 VPC 的 DNS 防火墙规则组的最大数量。
DNS Firewall 规则组与 Route 53 配置文件的关联数。	每个受支持的区域：5 个	否	可以与 Route 53 配置文件关联的 DNS Firewall 规则组的最大数量。
每个区域的 DNS 防火墙规则组	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个区域的 DNS 防火墙规则组的最大数量。
每个账户的域列表	每个受支持的区域：1,000 个	是	账户的最大域列表数。
文件中从 S3 导入的域	每个受支持的区域：25 万个	是	可以从存储在 Amazon S3 桶中的单个文件中导入的最大域数。
每个 账户的域	每个受支持的区域：10 万个	是	可以在账户的所有域列表中指定的最大域数。
每个解析程序终端节点的 IP 地址	每个受支持的区域：6 个	是	每个解析程序端点的 IP 地址的最大数量
每个区域的最大解析器端点数量 AWS	每个受支持的区域：4 个	是	每个区域的解析器 AWS 终端节点
Resolver 规则与 Route 53 配置文件的关联数。	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个 Route 53 配置文件的 Resolver 规则关联的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的解析器 AWS 规则	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个区域的最大解析规则数 AWS
DNS 防火墙规则组中的规则	每个受支持的区域：100 个	是	DNS 防火墙规则组中的规则的最大数量。
每个解析程序规则的目标 IP 地址	每个受支持的区域：6 个	否	每个解析程序规则的目标 IP 地址的最大数量

以下是 Route 53 配置文件的配额

Name	默认值	可调整	说明
私有托管区与 Route 53 配置文件的关联数。	每个受支持的区域：5000 个	是	可以与 Route 53 配置文件关联的私有托管区的最大数量。
每个区域内每个账户的 Route 53 配置文件数。	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域每个 AWS 账户的最大 Route 53 配置文件数量。
VPC 端点与 Route 53 配置文件的关联数。	每个受支持的区域：100 个	是	可以与 Route 53 配置文件关联的 VPC 端点的最大数量。
每个区域 VPC 与 Route 53 配置文件的关联数	每个受支持的区域：1,000 个	是	可以与 Route 53 配置文件关联的 VPC 的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的 Route 53 配额。

亚马逊 SageMaker AI 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务终端节点

下表提供了 Amazon A SageMaker I 支持用于训练和部署模型的 Region-specific 终端节点列表。这包括创建和管理笔记本实例、训练作业、模型、终端节点配置和终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

下表提供了 Amazon A SageMaker I 支持的 Region-specific 终端节点列表，这些终端节点可用于对托管在 SageMaker AI 中的模型发出推理请求。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

下表提供了 Amazon A SageMaker I 在 A SageMaker I 功能商店中支持的 Region-specific 终端节点列表。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务配额

根据您的活动和资源使用情况，您的 Amazon SageMaker AI 配额可能与下表中列出的默认 SageMaker AI 配额不同。此页中的默认配额基于新账户。如果您遇到一条错误消息，提示您已超过配额，请使用服务限额控制台请求增加配额。有关如何请求增加配额的说明，请参阅请求增加配额。

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5.4xlarge 实例上运行画布应用程序	每个受支持的区域：10 个	是	在 ml.m5.4xlarge 实例上运行画布应用程序
在系统实例上运行画布应用程序	每个受支持的区域：10 个	是	在系统实例上运行画布应用程序
Large-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况	每个受支持的区域：1 个	是	Large-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况
处理作业的最长运行时间	每个受支持的区域：432,000 秒	是	处理作业的最长运行时间
训练作业的最长运行时间	每个支持的区域：432,000	是	训练作业的最长运行时间
AutoML 作业从创建到终止的最长运行时间	每个受支持的区域：2,592,000 秒	否	AutoML 作业从创建到终止的最长运行时间
AutoML 作业可以运行的最大数据集大小	每个受支持的区域：100 个	否	AutoML 作业可以运行的最大数据集大小

Name	默认值	可调整	说明
每个 SageMaker HyperPod 集群允许的最大竞价型实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个 SageMaker HyperPod 集群允许的最大竞价型实例数
每个 SageMaker HyperPod 集群允许的最大实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个 SageMaker HyperPod 集群允许的最大实例数
最大 A2I 流定义数	每个受支持的区域：100 个	是	最大 A2I 流定义数
最大 A2I 人工任务 UI 数	每个受支持的区域：100 个	是	最大 A2I 人工任务 UI 数
最大 Ground Truth Streaming 标签作业数	每个受支持的区域：0 个	是	最大 Ground Truth Streaming 标签作业数
最大 Ground Truth 标签作业数	每个受支持的区域：1 个	是	最大 Ground Truth 标签作业数
MLflow 跟踪服务器的最大数量	每个受支持的区域：10 个	是	MLflow 跟踪服务器的最大数量
每个账户允许的 SageMaker Model Package 组的最大数量	每个支持的区域：250 个	是	每个账户允许的 SageMaker Model Package 组的最大数量
每个账户允许的最大 SageMaker Model Package 数量	每个受支持的区域：10000 个	是	每个账户允许的最大 SageMaker Model Package 数量
每个账户允许的最大 SageMaker 项目数	每个受支持的区域：500 个	是	每个账户允许的最大 SageMaker 项目数

Name	默认值	可调整	说明
每个账户允许的最大 SageMakerImage 图片数量	每个支持的区域：250 个	是	每个账户允许的最大 SageMakerImage 图片数量
每个账户允许的最大 Studio 空间数	每个受支持的区域：6 个	是	每个账户允许的最大 Studio 空间数
每个账户的最大 Studio 用户配置文件数	每个受支持的区域：2 个	是	每个账户的最大 Studio 用户配置文件数
每个区域中每个账户允许的集群调度器配置版本的最大数量。	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的集群调度器配置版本的最大数量。集群调度器配置策略可用于中的任务管理。SageMaker
每个区域中每个账户允许的计算资源配额版本的最大数量。	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的计算资源配额版本的最大数量。计算配额策略可用于中的任务管理 SageMaker。
并发 AutoML 作业的最大数量	每个受支持的区域：1 个	是	并发 AutoML 作业的最大数量
每个区域的并发模型定制无服务器任务的最大数量	每个受支持的区域：0 个	是	每个区域的并发模型定制无服务器任务的最大数量
每个区域的并发模型评估无服务器任务的最大数量	每个受支持的区域：0 个	是	每个区域的并发模型评估无服务器任务的最大数量
同时执行的多回合钢筋评估作业的最大数量	每个受支持的区域：0 个	是	同时执行的多回合钢筋评估作业的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
并发多圈钢筋微调作业的最大数量	每个受支持的区域：0 个	是	并发多圈钢筋微调作业的最大数量
每个账户允许的最大并发管道执行数	每个受支持的区域：20 个	是	每个账户允许的最大并发管道执行数
每个账户允许的并发运行的模型卡导出作业最大数。	每个受支持的区域：20 个	是	每个账户允许的并发运行的模型卡导出作业最大数。
每个标记任务的最大数据集对象数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个标记任务的最大数据集对象数
每个私有集线器的最大集线器内容数	每个受支持的区域：10000 个	是	每个私有集线器的最大集线器内容数
可同时运行的最大超参数调整作业数	每个受支持的区域：100 个	否	可同时运行的最大超参数调整作业数
每个端点的最大实例数	每个受支持的区域：4 个	是	每个端点的最大实例数
每个处理任务的最大实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个处理任务的最大实例数
每个现场训练任务的最大实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个现场训练任务的最大实例数
每个训练任务的最大实例数	每个受支持的区域：20 个	是	每个训练任务的最大实例数
每个账户允许的最大模型卡版本数量。	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户允许的最大模型卡版本数量。

Name	默认值	可调整	说明
并行 AI 基准测试任务的最大数量	每个受支持的区域：2 个	是	并行 AI 基准测试任务的最大数量
并行 AI 推荐任务的最大数量	每个受支持的区域：2 个	是	并行 AI 推荐任务的最大数量
最大并行编译作业数	每个受支持的区域：2 个	是	最大并行编译作业数
每个管道允许的最大参数数量	每个受支持的区域：200 个	否	每个管道允许的最大参数数量
每个账户允许的最大管道数量	每个受支持的区域：500 个	是	每个账户允许的最大管道数量
每个账户的最大私有集线器数量	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大私有集线器数量
每个账户允许运行的最大 Studio 应用程序数	每个受支持的区域：40 个	是	每个账户允许运行的最大 Studio 应用程序数
最大无服务器端点数	每个受支持的区域：5 个	是	最大无服务器端点数
管道中允许的阶段的最大数量	每个受支持的区域：50 个	否	管道中允许的阶段的最大数量
每个超参数调整作业可以同时并行运行的最大训练作业数	每个受支持的区域：10 个	否	每个超参数调整作业可以同时并行运行的最大训练作业数
每个超参数调整作业可以创建的最大训练作业数	每个受支持的区域：750 个	否	每个超参数调整作业可以创建的最大训练作业数

Name	默认值	可调整	说明
每个具有随机搜索策略的超参数调整作业可以创建的最大训练作业数	每个受支持的区域：500 个	是	每个具有随机搜索策略的超参数调整作业可以创建的最大训练作业数
SageMaker HyperPod 集群实例的 EBS 卷的最大大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：0 个	是	SageMaker HyperPod 集群实例的 EBS 卷的最大大小（以 GB 为单位）
AutoML 作业可运行的最大子采样数据集大小	每个受支持的区域：5 个	否	AutoML 作业可运行的最大子采样数据集大小
受限实例组中 FSx Lustre 的最大总容量（以 TiB 为单位） SageMaker HyperPod	每个受支持的区域：0 个	是	受限实例组中 FSx Lustre 的最大总容量（以 TiB 为单位） SageMaker HyperPod
可在所有无服务器端点之间分配的最大总并发数	每个受支持的区域：10 个	是	可在所有无服务器端点之间分配的最大总并发数
Medium-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况	每个受支持的区域：5 个	是	Medium-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况
跨活动端点的 Elastic Inference 加速器数	每个受支持的区域：0 个	是	跨活动端点的 Elastic Inference 加速器数
所有活动终端节点的实例数	每个受支持的区域：4 个	是	所有活动终端节点的实例数
所有处理作业的实例数	每个受支持的区域：4 个	是	所有处理作业的实例数
所有现场训练作业的实例数	每个受支持的区域：4 个	是	所有现场训练作业的实例数

Name	默认值	可调整	说明
所有训练作业的实例数	每个受支持的区域：4 个	是	所有训练作业的实例数
所有转换作业的实例数	每个受支持的区域：4 个	是	所有转换作业的实例数
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p4d.24xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p4d.24xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p4de.24xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p4de.24xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p5.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p5.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p5.4xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p5.4xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p5e.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p5e.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p5en.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p5en.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p6-b200.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p6-b200.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个地区的培训计划中预留容量的 ml.p6-b300.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p6-b300.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.p6e-gb200.36xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.p6e-gb200.36xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.trn1.32xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.trn1.32xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。
每个区域的训练计划中预留容量的 ml.trn2.48xlarge 实例数量	每个受支持的区域：0 个	是	在任何给定时间，此账户和地区的所有培训计划中可用 SageMaker 预留容量的 ml.trn2.48xlarge 实例的最大数量。这些预留可保护多个可用区的计算资源，确保大规模人工智能模型训练工作负载的可用性。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的训练计划数	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的训练计划的最大数量。训练计划允许您在指定的时间表和预算内为大规模 AI 模型训练预留和管理 GPU 容量，从而为 SageMaker 训练作业或 Hyperpod 集群提供可预测的资源访问权限。
工作团队数	每个受支持的区域：25 个	是	工作团队数
RSessionGateway 在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
RSessionGateway 在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.large 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.large 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.c5.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.c5.xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
RSessionGateway 在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.large 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.large 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5.xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
RSessionGateway 在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.large 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.large 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
RSessionGateway 在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
RSessionGateway 在 ml.r5.large 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.large 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.r5.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RSessionGateway 在 ml.r5.xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.t3.large 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.t3.large 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.t3.medium 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：2 个	是	RSessionGateway 在 ml.t3.medium 实例上运行的应用程序
RSessionGateway 在 ml.t3.xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RSessionGateway 在 ml.t3.xlarge 实例上运行的应用程序
RStudioServerPro 在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RStudioServerPro 在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的应用程序
RStudioServerPro 在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	RStudioServerPro 在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的应用程序
RStudioServerPro 在系统实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	RStudioServerPro 在系统实例上运行的应用程序

Name	默认值	可调整	说明
CreateEndpoint 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateEndpoint 请求数。
CreateEndpointConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateEndpointConfig 请求数。
CreateFlowDefinition 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateFlowDefinition 请求数。
CreateHumanTaskUi 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateHumanTaskUi 请求数。
CreateLabelingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateLabelingJob 请求数。
CreateMlflowApp 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateMlflowApp 请求数。
CreateModel 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateModel 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateNotebookInstance 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateNotebookInstance 请求数。
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 请求数。
CreatePresignedMlflowAppUrl 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreatePresignedMlflowAppUrl 请求数。
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreatePresignedNotebookInstanceUrl 请求数。
CreateProcessingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateProcessingJob 请求数。
CreateStudioLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateStudioLifecycleConfig 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateTrainingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateTrainingJob 请求数。
CreateTransformJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateTransformJob 请求数。
CreateWorkforce 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateWorkforce 请求数。
CreateWorkteam 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateWorkteam 请求数。
DeleteEndpoint 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteEndpoint 请求数。
DeleteEndpointConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteEndpointConfig 请求数。
DeleteFlowDefinition 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteFlowDefinition 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteHumanTaskUi 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteHumanTaskUi 请求数。
DeleteMlflowApp 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteMlflowApp 请求数。
DeleteModel 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteModel 请求数。
DeleteNotebookInstance 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteNotebookInstance 请求数。
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 请求数。
DeleteStudioLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteStudioLifecycleConfig 请求数。
DeleteTrainingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteTrainingJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteTransformJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteTransformJob 请求数。
DeleteWorkforce 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteWorkforce 请求数。
DeleteWorkteam 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteWorkteam 请求数。
DescribeEndpoint 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeEndpoint 请求数。
DescribeEndpointConfig 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeEndpointConfig 请求数。
DescribeFlowDefinition 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeFlowDefinition 请求数。
DescribeHumanTaskUi 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeHumanTaskUi 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeLabelingJob 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeLabelingJob 请求数。
DescribeMlflowApp 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeMlflowApp 请求数。
DescribeModel 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeModel 请求数。
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 请求数。
DescribeStudioLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeStudioLifecycleConfig 请求数。
DescribeSubscribedWorkteam 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeSubscribedWorkteam 请求数。
DescribeTrainingJob 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeTrainingJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeTransformJob 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeTransformJob 请求数。
DescribeWorkforce 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkforce 请求数。
DescribeWorkteam 请求率	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkteam 请求数。
InvokeEndpoint 请求率	每个受支持的区域：1 万个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 InvokeEndpoint 请求数。
ListEndpointConfigs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListEndpointConfigs 请求数。
ListEndpoints 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListEndpoints 请求数。
ListFlowDefinitions 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListFlowDefinitions 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListHumanTaskUis 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListHumanTaskUis 请求数。
ListLabelingJobs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListLabelingJobs 请求数。
ListLabelingJobsForWorkteam 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListLabelingJobsForWorkteam 请求数。
ListMlflowApps 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListMlflowApps 请求数。
ListModels 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListModels 请求数。
ListMonitoringAlertHistory 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListMonitoringAlertHistory 请求数。
ListMonitoringAlerts 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListMonitoringAlerts 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 请求数。
ListNotebookInstances 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListNotebookInstances 请求数。
ListStudioLifecycleConfigs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListStudioLifecycleConfigs 请求数。
ListSubscribedWorkteams 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListSubscribedWorkteams 请求数。
ListTrainingJobs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListTrainingJobs 请求数。
ListTransformJobs 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListTransformJobs 请求数。
ListWorkforces 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListWorkforces 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListWorkteams 请求率	每个受支持的区域：2 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListWorkteams 请求数。
StartNotebookInstance 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StartNotebookInstance 请求数。
StopLabelingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StopLabelingJob 请求数。
StopNotebookInstance 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StopNotebookInstance 请求数。
StopTrainingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StopTrainingJob 请求数。
StopTransformJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StopTransformJob 请求数。
UpdateEndpoint 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateEndpoint 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateEndpointWeightsAndCapacities 请求数。
UpdateMlflowApp 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateMlflowApp 请求数。
UpdateMonitoringAlert 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateMonitoringAlert 请求数。
UpdateNotebookInstance 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateNotebookInstance 请求数。
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 请求数。
UpdateTrainingJob 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateTrainingJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateWorkforce 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkforce 请求数。
UpdateWorkteam 请求率	每个受支持的区域：1 个	否	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkteam 请求数。
SageMaker 在系统实例上运行的 Profiler 应用程序	每个受支持的区域：5 个	是	SageMaker 在系统实例上运行的 Profiler 应用程序
处理作业实例的 EBS 卷大小	每个受支持的区域：1,024 个	是	处理作业实例的 EBS 卷大小
训练作业实例的 EBS 卷大小	每个受支持的区域：1,024 个	是	训练作业实例的 EBS 卷大小
转换作业实例的 EBS 卷大小	每个受支持的区域：1,024 个	否	转换作业实例的 EBS 卷大小
Small-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况	每个受支持的区域：5 个	是	Small-sized mlFlow 跟踪服务器的使用情况
在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.c7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g6.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g6e.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g7e.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g7e.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g7e.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g7e.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g7e.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.g7e.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.m7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p5.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p5en.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5en.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.32xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6id.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6id.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.12xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.16xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.24xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.48xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.4xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.8xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r7i.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.r7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r7i.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio CodeEditor 应用程序
在系统实例上运行的 Studio Jupyter 应用程序	每个受支持的区域：10 个	是	在系统实例上运行的 Studio Jupyter 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.c7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g6.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g6e.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g6e.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g6e.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.g7e.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g7e.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.m7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p5.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p5en.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p5en.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p6-b200.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.32xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r6id.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6id.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r6id.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.12xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.16xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.24xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.48xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.4xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r7i.8xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r7i.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.r7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r7i.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序	每个受支持的区域：6 个	是	在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio JupyterLab 应用程序
在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.18xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.c5.9xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.c5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g4dn.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.48xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.g5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.m5d.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.m5d.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p3dn.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4d.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.p4de.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.12xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.16xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.24xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.4xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.r5.8xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：1 个	是	在 ml.r5.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.t3.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序

Name	默认值	可调整	说明
在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.t3.large 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：2 个	是	在 ml.t3.medium 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.t3.xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.trn1.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.trn1.2xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.trn1.32xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.trn1.32xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
在 ml.trn1n.32xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序	每个受支持的区域：0 个	是	在 ml.trn1n.32xlarge 实例上运行的 Studio KernelGateway 应用程序
TensorBoard 在系统实例上运行的应用程序	每个受支持的区域：10 个	是	TensorBoard 在系统实例上运行的应用程序
可以创建的 mlFlow 应用程序的最大数量。	每个受支持的区域：3 个	是	可以创建的 mlFlow 应用程序的最大数量。
管道执行超时的时间	每个受支持的区域：672 个	否	管道执行超时的时间

Name	默认值	可调整	说明
所有 Studio 空间的 EBS 卷总大小（以 GB 为单位）	每个受支持的区域：500 个	是	所有 Studio 空间的 EBS 卷总大小（以 GB 为单位）
所有笔记本实例的 EBS 卷总大小（单位：GB）	每个受支持的区域：10.24 万个	是	所有笔记本实例的 EBS 卷总大小（单位：GB）
总监控计划	每个受支持的区域：10 个	否	总监控计划
总域名	每个受支持的区域：2 个	是	总域名
跨 SageMaker HyperPod 集群允许的竞价型实例总数	每个受支持的区域：0 个	是	跨 SageMaker HyperPod 集群允许的竞价型实例总数
允许的实验总数，不包括由自动创建的实验 SageMaker	每个受支持的区域：5000 个	是	允许的实验总数，不包括由自动创建的实验 SageMaker
跨 SageMaker HyperPod 集群允许的实例总数	每个受支持的区域：0 个	是	跨 SageMaker HyperPod 集群允许的实例总数
笔记本电脑实例总数	每个受支持的区域：8 个	是	笔记本电脑实例总数
SageMaker 上下文中允许的试用组件总数，不包括由自动创建的组件 SageMaker	每个支持的区域：2 万个	是	SageMaker 上下文中允许的试用组件总数，不包括由自动创建的组件 SageMaker
单个试用版中允许的试用组件总数，不包括由自动创建的组件 SageMaker	每个受支持的区域：50 个	是	单个试用版中允许的试用组件总数，不包括由自动创建的组件 SageMaker

Name	默认值	可调整	说明
单个试验组件可以关联的试验总数	每个受支持的区域：500 个	是	单个试验组件可以关联的试验总数
单个实验中允许的试验总数，不包括由自动创建的试验 SageMaker	每个受支持的区域：300 个	是	单个实验中允许的试验总数，不包括由自动创建的试验 SageMaker
用于了解集群使用情况的 cluster-ml-r7i-12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 cluster-ml-r7i-12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c4.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c4.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c4.large
用于了解端点使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c4.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c4.xlarge
ml.c5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.12xlarge
ml.c5.18xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.18xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.18xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.18xlarge
ml.c5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.24xlarge
ml.c5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.2xlarge
ml.c5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.4xlarge
ml.c5.9xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.9xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.9xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.9xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.9xlarge
ml.c5.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.large
用于了解端点使用情况的 ml.c5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.large
ml.c5.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c5.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.18xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.18xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.2xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.9xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.9xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.large
用于了解端点使用情况的 ml.c5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c5d.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c5d.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.c5n.18xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5n.18xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5n.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5n.18xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.18xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.18xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.18xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.18xlarge
ml.c5n.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5n.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5n.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5n.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.2xlarge
ml.c5n.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5n.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5n.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5n.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.4xlarge
ml.c5n.9xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5n.9xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5n.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5n.9xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.9xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.9xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.9xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.9xlarge
ml.c5n.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c5n.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c5n.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c5n.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c5n.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c5n.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c5n.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.large
用于了解端点使用情况的 ml.c6g.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6g.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.large
用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gd.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.large
用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6gn.xlarge
ml.c6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.12xlarge
ml.c6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.16xlarge
ml.c6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.24xlarge
ml.c6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.2xlarge
ml.c6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.32xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.32xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.32xlarge
ml.c6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.4xlarge
ml.c6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.8xlarge
ml.c6i.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.large
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.large
ml.c6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c6i.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c6i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c6id.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.c6in.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.c6in.16xlarge 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.16xlarge 用于端点使用
ml.c6in.24xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.24xlarge 用于终端节点的使用
ml.c6in.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.2xlarge 用于终端节点的使用
ml.c6in.32xlarge 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.32xlarge 用于端点使用
ml.c6in.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.c6in.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.c6in.large 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.large 用于端点使用
ml.c6in.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c6in.xlarge 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.large
用于了解端点使用情况的 ml.c7g.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c7g.xlarge
ml.c7i.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.12xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.12xlarge
ml.c7i.16xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.16xlarge 用于终端节点的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.16xlarge
ml.c7i.24xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.24xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.24xlarge
ml.c7i.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.2xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.2xlarge
ml.c7i.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.48xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.48xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.48xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.48xlarge
ml.c7i.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.4xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.4xlarge
ml.c7i.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.8xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.8xlarge
ml.c7i.large 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.large 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.large

Name	默认值	可调整	说明
ml.c7i.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c7i.xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.c7i.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.c7i.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.c7i.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.c7i.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.c7i.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.c7i.xlarge
ml.c8g.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.16xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.16xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.24xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.24xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.2xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.48xlarge 用于终端节点的使用

Name	默认值	可调整	说明
ml.c8g.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.c8g.large 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.large 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.c8g.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.c8g.medium
ml.c8g.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.c8g.xlarge 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.eia1.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia1.large
用于了解端点使用情况的 ml.eia1.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia1.medium
用于了解端点使用情况的 ml.eia1.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia1.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.eia2.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia2.large
用于了解端点使用情况的 ml.eia2.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia2.medium
用于了解端点使用情况的 ml.eia2.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.eia2.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g4dn.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g4dn.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g4dn.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g4dn.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g4dn.xlarge
ml.g5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.12xlarge
ml.g5.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.g5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.24xlarge
ml.g5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.2xlarge
ml.g5.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.48xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.48xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.48xlarge
ml.g5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.g5.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.8xlarge
ml.g5.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g5.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g5.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g5.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.g5.xlarge
ml.g6.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.12xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.12xlarge
ml.g6.12xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.12xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.12xlarge
ml.g6.12xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.12xlarge 用于现场训练作业使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.g6.12xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.12xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.12xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.12xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g6.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.16xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.16xlarge
ml.g6.16xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.16xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.16xlarge
ml.g6.16xlarge 用于现场训练作业使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.16xlarge 用于现场训练作业使用
ml.g6.16xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.16xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.16xlarge 用于训练温水泳池的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.16xlarge 用于训练温水泳池的使用
ml.g6.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于终端节点使用的 ml.g6.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.24xlarge
ml.g6.24xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.24xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.24xlarge
ml.g6.24xlarge 用于现场训练作业使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.24xlarge 用于现场训练作业使用
ml.g6.24xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.24xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.24xlarge 用于训练温水泳池的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.24xlarge 用于训练温水泳池的使用
ml.g6.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.2xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.2xlarge
ml.g6.2xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.2xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.2xlarge
ml.g6.2xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.2xlarge 用于现场训练作业使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.g6.2xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.2xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.2xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.2xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g6.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.48xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.48xlarge
ml.g6.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.48xlarge
ml.g6.48xlarge 用于现场训练作业使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.48xlarge 用于现场训练作业使用
ml.g6.48xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.48xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.48xlarge 用于训练温水泳池的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.48xlarge 用于训练温水泳池的使用
ml.g6.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于终端节点使用的 ml.g6.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.4xlarge
ml.g6.4xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.4xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.4xlarge
ml.g6.4xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.4xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g6.4xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.4xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g6.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.8xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.8xlarge
ml.g6.8xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.8xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.8xlarge
ml.g6.8xlarge 用于现场训练作业使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.8xlarge 用于现场训练作业使用

Name	默认值	可调整	说明
ml.g6.8xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.8xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.8xlarge 用于训练温水泳池的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.8xlarge 用于训练温水泳池的使用
ml.g6.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6.xlarge
用于终端节点使用的 ml.g6.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于终端节点使用的 ml.g6.xlarge
ml.g6.xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6.xlarge
ml.g6.xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g6.xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g6.xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6.xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g6e.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.12xlarge
ml.g6e.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.g6e.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.24xlarge
ml.g6e.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.2xlarge
ml.g6e.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.48xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.48xlarge
ml.g6e.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.4xlarge
ml.g6e.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.8xlarge
ml.g6e.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g6e.xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.g6e.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.g6e.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.g6e.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.g6e.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.g6e.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.g6e.xlarge
ml.g7e.12xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于集群使用
ml.g7e.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.12xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.12xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.12xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.12xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.12xlarge 用于训练温水泳池使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.g7e.24xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于集群使用
ml.g7e.24xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.24xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.24xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.24xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.24xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.24xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g7e.2xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于集群使用
ml.g7e.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.2xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.2xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.2xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.2xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.2xlarge 用于训练温水泳池使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.g7e.48xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于集群使用
ml.g7e.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.48xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.48xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.48xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.48xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.48xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.g7e.4xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于集群使用
ml.g7e.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.4xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.4xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.4xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.g7e.8xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于集群使用
ml.g7e.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.g7e.8xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于处理任务使用情况
ml.g7e.8xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.g7e.8xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于训练作业使用情况
ml.g7e.8xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.g7e.8xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.gr6.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.gr6.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.gr6.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.gr6.4xlarge
ml.gr6.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.gr6.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.gr6.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.gr6.8xlarge
ml.i3en.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.i3en.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.16xlarge
ml.i3en.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.24xlarge
ml.i3en.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.2xlarge
ml.i3en.3xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.3xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.3xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.3xlarge
ml.i3en.6xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.6xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.6xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.6xlarge
ml.i3en.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.large

Name	默认值	可调整	说明
ml.i3en.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.i3en.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.i3en.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.i3en.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf1.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf1.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf1.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf1.6xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf1.6xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.6xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.6xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf1.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf1.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.inf1.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf2.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf2.24xlarge
ml.inf2.24xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.inf2.24xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用情况

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf2.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf2.24xlarge
ml.inf2.48xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.inf2.48xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf2.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf2.8xlarge
ml.inf2.8xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.inf2.8xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.inf2.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf2.xlarge
ml.inf2.xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.inf2.xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.inf2.large
用于了解端点使用情况的 ml.inf2e.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.inf2e.32xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m4.10xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.10xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.10xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m4.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m4.xlarge
ml.m5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.12xlarge
ml.m5.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.16xlarge
ml.m5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.24xlarge
ml.m5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.2xlarge
ml.m5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.m5.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.8xlarge
ml.m5.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.large
用于了解端点使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.large
ml.m5.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m5.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m5.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m5.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.large
用于了解端点使用情况的 ml.m5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m5d.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m5d.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.large	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.large
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6g.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6g.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.large
用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m6gd.xlarge
ml.m6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.12xlarge
ml.m6i.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.12xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.12xlarge
ml.m6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.16xlarge
ml.m6i.16xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.16xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.16xlarge
ml.m6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.24xlarge
ml.m6i.24xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.24xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.24xlarge
ml.m6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.2xlarge
ml.m6i.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.2xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.2xlarge
ml.m6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.32xlarge
ml.m6i.32xlarge 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.32xlarge 用于端点使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.32xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.32xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.32xlarge
ml.m6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.4xlarge
ml.m6i.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.4xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.4xlarge
ml.m6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.8xlarge
ml.m6i.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.8xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.8xlarge
ml.m6i.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.large
ml.m6i.large 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.large 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.large
ml.m6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m6i.xlarge
ml.m6i.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m6i.xlarge 用于终端节点的使用
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m6i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m6id.xlarge
ml.m7i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.12xlarge
ml.m7i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.16xlarge
ml.m7i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.24xlarge
ml.m7i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.2xlarge
ml.m7i.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.48xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.48xlarge
ml.m7i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.4xlarge
ml.m7i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.8xlarge
ml.m7i.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.large
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.large

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.large
ml.m7i.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m7i.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.m7i.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.m7i.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.m7i.xlarge
ml.m8g.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.m8g.16xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.16xlarge 用于终端节点的使用
用于端点使用的 ml.m8g.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于端点使用的 ml.m8g.24xlarge
ml.m8g.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.2xlarge 用于终端节点的使用
ml.m8g.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.48xlarge 用于终端节点的使用
ml.m8g.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.m8g.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.m8g.large 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.large 用于端点使用
用于了解端点使用情况的 ml.m8g.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.m8g.medium
ml.m8g.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.m8g.xlarge 用于终端节点的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p2.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p3.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p3.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p3.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p3.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p3.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p3.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.p3.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.p3.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p3.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p3.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.p3.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3dn.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p3dn.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p3dn.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p3dn.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p3dn.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p3dn.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p3dn.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p3dn.24xlarge
ml.p4d.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p4d.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p4d.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p4d.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p4d.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p4d.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p4d.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p4d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p4d.24xlarge
ml.p4de.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p4de.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p4de.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p4de.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.p4de.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p4de.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p4de.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p4de.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p4de.24xlarge
ml.p5.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.48xlarge 用于集群竞价实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解集群使用情况的 ml.p5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p5.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p5.48xlarge
ml.p5.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p5.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5.48xlarge
ml.p5.4xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于集群使用
ml.p5.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.p5.4xlarge 用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于笔记本电脑实例的使用
ml.p5.4xlarge 用于处理任务使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于处理任务使用情况
ml.p5.4xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.p5.4xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于训练作业使用情况

Name	默认值	可调整	说明
ml.p5.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5.4xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.p5e.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5e.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p5e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p5e.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p5e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p5e.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5e.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p5e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p5e.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5e.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5e.48xlarge
ml.p5en.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5en.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p5en.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p5en.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.p5en.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.p5en.48xlarge
ml.p5en.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p5en.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5en.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p5en.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p5en.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p5en.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5en.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p5en.48xlarge
ml.p6-b200.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b200.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge
ml.p6-b200.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b200.48xlarge 用于终端节点的使用
ml.p6-b200.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b200.48xlarge 适用于笔记本电脑实例的使用
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p6-b200.48xlarge
ml.p6-b300.48xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b300.48xlarge 用于集群使用

Name	默认值	可调整	说明
ml.p6-b300.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b300.48xlarge 用于终端节点的使用
ml.p6-b300.48xlarge 用于现场训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b300.48xlarge 用于现场训练作业使用情况
ml.p6-b300.48xlarge 用于训练作业使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b300.48xlarge 用于训练作业使用情况
ml.p6-b300.48xlarge 用于训练温水泳池使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6-b300.48xlarge 用于训练温水泳池使用情况
ml.p6e-gb200.36xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.p6e-gb200.36xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.p6e-gb200.36xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.large

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.large
用于了解端点使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.r5d.16xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r5d.16xlarge 用于集群使用
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.24xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.large
用于了解端点使用情况的 ml.r5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r5d.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r5d.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r5d.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r5d.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r5d.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.16xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.large
用于了解端点使用情况的 ml.r6g.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6g.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.12xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.8xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.large
用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r6gd.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.r6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.12xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.12xlarge
ml.r6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.16xlarge
ml.r6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.r6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.2xlarge
ml.r6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.32xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.32xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.32xlarge
ml.r6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.4xlarge

Name	默认值	可调整	说明
ml.r6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.8xlarge
ml.r6i.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.large
ml.r6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r6i.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r6i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6i.xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r6i.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r6id.xlarge
ml.r7gd.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.r7gd.16xlarge 用于端点使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.16xlarge 用于端点使用
ml.r7gd.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.2xlarge 用于终端节点的使用

Name	默认值	可调整	说明
ml.r7gd.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.r7gd.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.r7gd.large 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7gd.large 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.r7gd.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7gd.medium
用于了解端点使用情况的 ml.r7gd.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7gd.xlarge
ml.r7i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.12xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.12xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.12xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.12xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.12xlarge
ml.r7i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.16xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.16xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.16xlarge
ml.r7i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.24xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.24xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.24xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.24xlarge
ml.r7i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.2xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.2xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.2xlarge
ml.r7i.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.48xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.48xlarge
ml.r7i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.4xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.4xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.4xlarge
ml.r7i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.8xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.8xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.8xlarge
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.8xlarge
ml.r7i.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.large
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.large

Name	默认值	可调整	说明
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.large
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.large
ml.r7i.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r7i.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：1 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.r7i.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.r7i.xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解转换作业使用情况的 ml.r7i.xlarge
ml.r8g.12xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.12xlarge 用于终端节点的使用
ml.r8g.16xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.16xlarge 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.r8g.24xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r8g.24xlarge
ml.r8g.2xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.2xlarge 用于终端节点的使用
ml.r8g.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.48xlarge 用于终端节点的使用
ml.r8g.4xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.4xlarge 用于终端节点的使用
ml.r8g.8xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.8xlarge 用于终端节点的使用
ml.r8g.large 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.large 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.r8g.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.r8g.medium
ml.r8g.xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.r8g.xlarge 用于终端节点的使用
用于了解端点使用情况的 ml.t2.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.t2.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.2xlarge	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.2xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.t2.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.t2.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.large	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.large
用于了解端点使用情况的 ml.t2.medium	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.t2.medium
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.medium	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.medium
用于了解端点使用情况的 ml.t2.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.t2.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.xlarge	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t2.xlarge
ml.t3.2xlarge 用于集群竞价实例的使用情况	每个受支持的区域：0 个	是	ml.t3.2xlarge 用于集群竞价实例的使用情况
用于了解集群使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.t3.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.2xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.2xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.2xlarge
ml.t3.large 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.t3.large 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.t3.large
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.large
用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.large
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.large
用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.large
用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.large	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.large
ml.t3.medium 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.t3.medium 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.t3.medium	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.t3.medium
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.medium	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.medium

Name	默认值	可调整	说明
用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.medium	每个受支持的区域：4 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.medium
ml.t3.xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.t3.xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：6 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：2 个	是	用于了解处理作业使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.t3.xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.trn1.2xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1.2xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1.2xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.2xlarge
ml.trn1.32xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.trn1.32xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解端点使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1.32xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1.32xlarge
ml.trn1n.32xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.trn1n.32xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.trn1n.32xlarge

Name	默认值	可调整	说明
用于了解端点使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解端点使用情况的 ml.trn1n.32xlarge
用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解笔记本实例使用情况的 ml.trn1n.32xlarge
用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解现场训练作业使用情况的 ml.trn1n.32xlarge
用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练作业使用情况的 ml.trn1n.32xlarge
用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1n.32xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解训练暖池使用情况的 ml.trn1n.32xlarge
ml.trn2.3xlarge 用于集群使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.trn2.3xlarge 用于集群使用
ml.trn2.48xlarge 用于集群竞价实例的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.trn2.48xlarge 用于集群竞价实例的使用
用于了解集群使用情况的 ml.trn2.48xlarge	每个受支持的区域：0 个	是	用于了解集群使用情况的 ml.trn2.48xlarge
ml.trn2.48xlarge 用于终端节点的使用	每个受支持的区域：0 个	是	ml.trn2.48xlarge 用于终端节点的使用

AWS Secrets Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
DeleteResourcePolicy、 GetResourcePolicy PutResourcePolicy、和 ValidateResourcePolicy API 请求的总速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy和 ValidateResourcePolicy API 请求的每秒最大交易量。
PutSecretValue、、、 RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion StopReplicationToReplica UpdateSecret、和 UpdateSecretVersionStage API 请求的合并速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	PutSecretValue、、、RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion StopReplicationToReplica UpdateSecret、和 UpdateSecretVersionStage API 请求的每秒最大交易量。
RestoreSecret API 请求的合并速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	RestoreSecret API 请求每秒的最大交易量。
和 CancelRotateSecret API 请求 RotateSecret 的合并速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	RotateSecret 和 CancelRotateSecret API 请求的每秒最大交易总和。
和 UntagResource API 请求 TagResource 的合并速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	TagResource 和 UntagResource API 请求的每秒最大交易总和。
BatchGetSecretValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	否	BatchGetSecretValue API 请求每秒的最大交易量。

Name	默认值	可调整	说明
CreateSecret API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	CreateSecret API 请求每秒的最大交易量。
DeleteSecret API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	DeleteSecret API 请求每秒的最大交易量。
DescribeSecret API 请求的速率	每个支持的区域：每秒 40,000	否	DescribeSecret API 请求每秒的最大交易量。
GetRandomPassword API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	GetRandomPassword API 请求每秒的最大交易量。
GetSecretValue API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 1 万个	否	GetSecretValue API 请求每秒的最大交易量。
ListSecretVersionIds API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 50 个	否	ListSecretVersionIds API 请求每秒的最大交易量。
ListSecrets API 请求的速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	否	ListSecrets API 请求每秒的最大交易量。
Resource-based 保单期限	每个受支持的区域：2.048 万个	否	附加到秘密的基于资源的权限策略的最大字符数量。
秘密值大小	每个受支持的区域：6.5536 万字节	否	加密秘密值的最大大小。如果秘密值是字符串，则它是该秘密值中允许的字符数。
密文	每个受支持的区域：500 万个	否	此 AWS 账户每个 AWS 区域的最大密钥数量。

Name	默认值	可调整	说明
所有密钥版本中附上的标签数	每个受支持的区域：20 个	否	秘密的所有版本附加的暂存标签的最大数量。
每个密钥的版本数	每个受支持的区域：100 个	否	秘密的版本的最大数量。

Amazon Security Lake 端点

以下是此服务的服务终端节点。要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。除了标准 AWS 终端节点外，一些 AWS 服务还在选定区域提供 FIPS 终端节点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Security Hub CSPM 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（香港）	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Security Hub 成员账户数量	每个受支持的区域：1 万个	否	每个区域的每个 Security Hub 管理员账户可以添加的 Security Hub 成员账户的最大数量。
Security Hub 未完成邀请数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个地区的每个 AWS 账户（Security Hub 管理员账户）可以发送的最大未处理的 Security Hub 成员账户邀请数量。

Name	默认值	可调整	说明
自动化规则数量	每个受支持的区域：100 个	否	可以由 Security Hub 管理员账户创建的自动化规则的最大数量。
自定义操作数	每个受支持的区域：50 个	否	每个区域的每个账户可以创建的自定义操作的最大数量。
自定义见解数	每个受支持的区域：100 个	否	每个区域每个 AWS 账户可以创建的用户定义的自定义见解的最大数量。
见解结果的数量	每个受支持的区域：100 个	否	GetInsightsResults API 操作返回的最大聚合结果数。
Security Hub 结果保留时间	每个受支持的区域：90 个	否	保存 Security Hub 结果的最大天数。这将是最近更新后 90 天或创建后 90 天（如果未发生更新）后。

有关 Security Hub CSPM 配额的更多信息，请参阅《AWS Security Hub 用户指南》中的配额。

AWS 安全事件响应端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
活动的自托管案例数	每个受支持的区域：100 个	是	活动的自托管案例的数量。
活动的服务托管案例数	每个受支持的区域：50 个	是	活动的服务托管案例的数量。
最近一天创建的服务托管案例数	每个受支持的区域：50 个	是	最近一天创建的服务托管案例数量。
油门速率限制 BatchGetMemberAccountDetails	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大

Name	默认值	可调整	说明
			BatchGetMemberAccountDetails 请求数
油门速率限制 CancelMembership	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CancelMembership 请求数
油门速率限制 CloseCase	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CloseCase 请求数
油门速率限制 CreateCase	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateCase 请求数
油门速率限制 CreateCaseComment	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateCaseComment 请求数
油门速率限制 CreateMembership	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 CreateMembership 请求数
油门速率限制 GetCase	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetCase 请求数
油门速率限制 GetCaseAttachmentDownloadUrl	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetCaseAttachmentDownloadUrl 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 GetCaseAttachmentUploadUrl	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetCaseAttachmentUploadUrl 请求数
油门速率限制 GetMembership	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 GetMembership 请求数
油门速率限制 ListCaseEdits	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListCaseEdits 请求数
油门速率限制 ListCases	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListCases 请求数
油门速率限制 ListComments	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListComments 请求数
油门速率限制 ListInvestigations	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListInvestigations 请求数
油门速率限制 ListMemberships	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 ListMemberships 请求数
油门速率限制 SendFeedback	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 SendFeedback 请求数

Name	默认值	可调整	说明
油门速率限制 UpdateCase	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateCase 请求数
油门速率限制 UpdateCaseComment	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateCaseComment 请求数
油门速率限制 UpdateCaseStatus	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateCaseStatus 请求数
油门速率限制 UpdateMembership	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateMembership 请求数
油门速率限制 UpdateResolverType	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	在当前区域内，每个账户每秒可以发出的最大 UpdateResolverType 请求数

Service Quotas 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的活动请求数	每个受支持的区域：20 个	否	每个账户允许的最大活动服务限额增加请求数
每个选择加入区域的每个账户的活跃请求数	eu-south-2：10 每个其他支持的区域：2 个	否	选择加入区域中每个账户允许的最大活跃服务配额增加请求数。有关选择加入区域的更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/accounts/

Name	默认值	可调整	说明
			latest/reference/manage-acct-regions.html
每个配额的活动请求数	每个受支持的区域：1 个	否	当前区域中每个限额的最大活动服务限额增加请求数
每个模板的最大请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每个模板允许的最大服务限额增加请求数
的油门速率 AssociateServiceQuotaTemplate	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 AssociateServiceQuotaTemplate 请求数
的油门速率 DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 请求数
的油门速率 DisassociateServiceQuotaTemplate	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 DisassociateServiceQuotaTemplate 请求数
的油门速率 GetAWSDefaultServiceQuota	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 GetAWSDefaultServiceQuota 请求数
的油门速率 GetAssociationForServiceQuotaTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 GetAssociationForServiceQuotaTemplate 请求数

Name	默认值	可调整	说明
的油门速率 GetRequestedServiceQuotaChange	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 GetRequestedServiceQuotaChange 请求数
的油门速率 GetServiceQuota	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 GetServiceQuota 请求数
的油门速率 GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 请求数
的油门速率 ListAWSDefaultServiceQuotas	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListAWSDefaultServiceQuotas 请求数
的油门速率 ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 请求数
的油门速率 ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 请求数
的油门速率 ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	每个受支持的区域：每秒 2 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 请求数

Name	默认值	可调整	说明
的油门速率 ListServiceQuotas	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListServiceQuotas 请求数
的油门速率 ListServices	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListServices 请求数
的油门速率 ListTagsForResource	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 ListTagsForResource 请求数
的油门速率 PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 请求数
的油门速率 RequestServiceQuotaIncrease	每个支持的区域：每秒 3 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 RequestServiceQuotaIncrease 请求数
的油门速率 TagResource	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 TagResource 请求数
的油门速率 UntagResource	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	当前区域中每个账户每秒允许的最大 UntagResource 请求数

AWS Serverless Application Repository 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
应用程序策略长度	每个受支持的区域：6144 个	否	最大应用程序策略长度（以字符为单位）。
用于代码软件包的免费 Amazon S3 存储	每个受支持的区域：5 GB	否	每个 AWS 区域每个 AWS 账户的代码包免费 Amazon S3 存储空间的最大数量（以 GB 为单位）。
公有应用程序	每个受支持的区域：100 个	是	每个 AWS 地区每个 AWS 账户的最大公共应用程序数量。

有关更多信息，请参阅《AWS Serverless Application Repository 开发人员指南》中的 AWS Serverless Application Repository 配额。

AWS Service Catalog 终端节点和配额

以下是该服务的服务端点和服务限额。要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。除了标准 AWS 终端节点外，一些 AWS 服务还在选定区域提供 FIPS 终端节点。有关更多信息，请参阅 Amazon 服务终端节点。服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅亚马逊服务配额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	servicecatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	servicecatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个属性组的应用程序	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个属性组应用程序的最大数量。
每个区域的应用程序	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个区域可以创建的最大应用程序数
每个应用程序的属性组	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个应用程序属性组的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的属性组	每个受支持的区域：2,000 个	是	每个区域可以创建的最大属性组数量。
每个组织的委托管理员数	每个受支持的区域：50 个	否	每个组织可以注册的委派管理员的最大数量
每个区域的产品组合数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域可以创建的最大产品组合数
每个产品的产品版本数	每个受支持的区域：100 个	是	每个产品可以创建的最大产品版本数
每个产品组合的产品数	每个受支持的区域：150 个	是	每个产品组合可以创建的最大产品数
每个区域的产品数	每个受支持的区域：350 个	是	每个区域可以创建的最大产品数
每个应用程序的资源数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个应用程序的最大资源数
每个预配置构件的服务操作关联数	每个受支持的区域：25 个	否	每个预配置构件可以创建的最大服务操作关联数
每个区域的服务操作	每个受支持的区域：200 个	否	每个区域可以创建的最大服务操作数
每个产品组合的共享账户数	每个受支持的区域：5,000 个	否	每个产品组合的最大共享账户数
TagOptions 每种资源	每个受支持的区域：25 个	否	TagOptions 您可以与资源关联的最大数量
每个产品组合的标签数	每个受支持的区域：20 个	否	每个产品组合可以创建的最大标签数

Name	默认值	可调整	说明
每个产品的标签数	每个受支持的区域：20 个	否	每个产品可以创建的最大标签数
每个预配置产品的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个预配置产品可以创建的最大标签数
每个产品组合的用户、组和角色数	每个受支持的区域：100 个	是	每个产品组合可以创建的最大用户、组或角色数
每个产品的用户、组和角色数	每个受支持的区域：200 个	是	每个产品组合可以创建的最大用户、组或角色数
每个值 TagOption	每个受支持的区域：25 个	否	每个值的最大不同数目 TagOption

有关更多信息，请参阅《服务目录管理员指南》中的服务目录默认服务限额。

AWS Shield Advanced 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AWS 全球加速器加速器保护	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以监控和保护的最大 AWS 全球加速器数量。
Amazon Route 53 托管区域保护	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以监控和保护的 Amazon Route 53 托管区的最大数量。
CloudFront 分发保护	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以监控和保护的 Amazon CloudFront 分配的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
弹性 IP 地址保护	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以监控和保护的弹性 IP 地址的最大数量。
Elastic Load Balancing 负载均衡器保护	每个受支持的区域：1,000 个	是	您可以监控和保护的 Elastic Load Balancing 负载均衡器的最大数量。

Amazon Simple Storage Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon S3 终端节点

当使用 REST API 向下表显示的端点发送请求时，您可以使用虚拟托管样式和路径样式方法。有关更多信息，请参阅存储桶的虚拟托管。

> **Note**
>
> 某些区域支持传统终端节点。有关 Amazon S3 对路径类型和虚拟托管类型 URL 请求的向后兼容性的信息，请参阅向后兼容性。

Amazon S3 常规端点

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	4
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	2 和 4
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	2 和 4
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
			HTTPS HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4
亚太地区（台北）	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4
加拿大（中部）	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	4
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
欧洲（西班牙）	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
墨西哥（中部）	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4

区域名称	区域	端点	协议	签名版本支持
中东（巴林）	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
中东（阿联酋）	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	4
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	2 和 4
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTP	4
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTP	2 和 4

Amazon S3 表类数据存储服务端点

`s3-tables` 端点仅用于 Amazon S3 表类数据存储服务操作。有关更多信息，请参阅使用 Amazon S3 表类数据存储服务和表存储桶。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	s3tables.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（台北）	ap-east-2	s3tables.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon S3 接入点端点

`s3-accesspoint` 终端点仅用于通过 Amazon S3 访问点发出请求。有关更多信息，请参阅使用 Amazon S3 访问点。

要与这些端点进行交互，您必须采用以下其中一种格式，在端点名称前加上相关的接入点名称：

access-point.s3-accesspoint。*AWS ## code*.amazonaws.co

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack。*AWS ## code*.amazonaws.co

access-point.s3-accesspoint-fips。 *AWS ## code*.amazonaws.co

access-point.s3-accesspoint.dualstack。 *AWS ## code*.amazonaws.co

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Amazon S3 控制端点

`s3-control` 端点用于 Amazon S3 账户级操作。要与这些终端节点交互，您必须在终端节点名称前面加上相关 AWS 账户 ID，格式如下：

account-id.s3-control。 *AWS ## code*.amazonaws.co

account-id.s3-control.dualstack。 *AWS ## code*.amazonaws.co

account-id.s3-control-fips.dualstack。 *AWS ## code*.amazonaws.co

account-id.s3-control-fips。 *AWS ## code*.amazonaws.co

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Amazon S3 双堆栈端点支持通过 IPv6 和 IPv4 向 S3 存储桶发出请求。有关更多信息，请参阅使用 Dual-Stack 终端节点。

使用上述端点时，以下附加注意事项适用：

- 为了符合区域命名惯例，Amazon S3 将美国标准 AWS 区域重命名为美国东部（弗吉尼亚北部）区域。终端节点没有变化，您也无需对应用程序做出任何更改。
- 如果您使用美国东部（弗吉尼亚州北部）端点之外的区域来创建存储桶，则必须将 `LocationConstraint` 存储桶参数设置为同一区域。 适用于 Java 的 AWS SDK 和都 适用于 .NET 的 AWS SDK 使用枚举来设置位置约束（对于 Java，`RegionS3Region`对于.NET）。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service API 参考》中的 `Create Bucket`。

多值应答 DNS 路由

Amazon S3 使用多值应答 (MVA) DNS 路由来返回多个应答，以响应其端点的 DNS 查询。此行为使应用程序能够在多个 Amazon S3 IP 地址上并行处理请求，从而提高性能和可用性。

要自动从 MVA 中受益，你可以使用更新版本的软件开发工具包，包括适用于 Java 2.x 的 AWS SDK、适用于 C++ 的 SDK 和适用于 Python 的 SDK (Boto3)。如果您使用的是适用于 Java 2.x 的开发工具包且启用了通用运行时 (CRT) 库进行异步操作，则您的请求将自动使用 MVA 路由。

AWS CRT-based S3 客户端是替代的 Amazon S3 异步客户端，它允许您自动利用 S3 分段上传 API 和字节范围提取来自 S3 的对象。 AWS CRT S3-based 客户端可以自动重试多部分文件传输中失败的各个部分，而无需从头开始重新启动传输，从而提高了可靠性。与 MVA 一起使用时，会对备用 IP 地址进行重试，从而进一步提高与 S3 连接的可靠性。

如果应用程序不支持 MVA 路由，则其将使用响应中的第一个 IP。除外 AWS GovCloud (US)，所有 AWS 区域产品均支持 Amazon S3 MVA 路由。有关更多信息，请参阅多值应答路由。

Amazon S3 网站终端节点

当您将存储桶配置为网站时，可以使用以下网站终端节点 Region-specific 访问该网站。请注意，网站终端节点与上表中列出的 REST API 终端节点不同。有关在 Amazon S3 上托管网站的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的在 Amazon S3 上托管网站。当使用 Amazon Route 53 API 向托管区域添加别名记录时，需要托管区域 ID。

> **Note**
>
> Amazon S3 网站终端节点不支持 HTTPS 或 Amazon S3 访问点。如果您想使用 HTTPS，则可以使用亚马逊 CloudFront 为托管在 Amazon S3 上的静态网站提供服务。有关更多信息，请参阅 Amazon S3 用户指南中的使用在 Route 53 CloudFront 中注册的自定义域配置静态网站和使用提高网站性能。

亚马逊 S3 网站终端节点和 HostedZone ID

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1EMRO9K5GLX

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56UZL2M1ACD
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6RIION7M
非洲（开普敦）	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OSFR5PIJ8TYW
亚太地区（香港）	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4EZMXIPMXF7
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324LI26A3VV
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063OXLMA7F1FJHU
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243XT5FE14WFO

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
亚太地区（孟买）	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66JX5C163TC
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2YQB5RD63NC85
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2DXBE1FTB
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
亚太地区（台北）	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJVOO93
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
加拿大（中部）	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21DNDUVLTQW6Q
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
欧洲（伦敦）	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
欧洲（西班牙）	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z0081959F7139GRJC19J
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS

区域名称	区域	端点	协议	Route 53 托管区域 ID
以色列（特拉维夫）	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU
墨西哥（中部）	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446ZNVQJJ8WOP
中东（巴林）	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
中东（阿联酋）：	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7KQH4QJS55SO
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0UA1I2HV

服务配额

Amazon S3

> **Note**
>
> “默认” 列显示所有配额的 “每个账户”，但有些配额适用于每个存储桶。有关实际范围，请参阅 “描述” 列。

Name	默认值	可调整	说明
进出口	每个账户：10,000	是	账户中每个区域可以创建的 Amazon S3 访问点的数量
存储桶策略	每个账户：20 KB	否	Amazon S3 桶的桶策略的最大大小（以 KB 为单位）
存储桶标签	每个账户：50	否	您可以向 Amazon S3 桶分配的最大标签数量
目录存储桶	每个账户：100	是	您可以在一个账户中创建的 Amazon S3 目录存储桶的数量
事件通知	每个账户：100	否	每个 Amazon S3 桶的最大事件通知数
通用存储桶	每个账户：10,000	是	您可以在一个账户中创建的 Amazon S3 通用存储桶的数量

Name	默认值	可调整	说明
生命周期规则	每个账户：1,000	否	您可以为 Amazon S3 生命周期配置指定的最大规则数
最大分段大小	每个账户：5 GB	否	使用 API 的分段上传中 Amazon S3 对象段的最大大小（以 GB 为单位）
最小分段大小	每个账户：5 MB	否	使用 API 的分段上传中 Amazon S3 对象段的最小大小（以 MB 为单位）。上传的最后一段可以小于规定的最小值
Multi-Region 接入点区域	每个账户：20	否	每个 Multi-Region 接入点的最大区域数。
Multi-Region 接入点	每个账户：100	否	Multi-Region 每个账户的接入点数。
对象大小	每个账户：48.828125 TB	否	Amazon S3 对象的最大大小（以 TB 为单位）
对象大小（控制台上传）	每个账户：160 GB	否	可使用控制台上传的 Amazon S3 对象的最大大小（以 GB 为单位）
对象标签	每个账户：10	否	您可以向 Amazon S3 对象分配的最大标签数量
分段	每个账户：10,000	否	每个分段上传的最大 Amazon S3 对象段数

Name	默认值	可调整	说明
复制目标	每个账户：28	是	可以跨所有复制规则为每个源 S3 存储桶添加的目标 S3 存储桶数量。
复制规则	每个账户：1,000	否	在 Amazon S3 复制配置中，可指定的最大规则数
复制传输速率	每个账户：1 GB/秒	是	您可以从此账户中的源区域复制的最大复制时间控制传输速率。
S3 Glacier：随机还原请求的数量	每个账户：35	否	每天存储的每 PiB 来自 S3 Glacier 存储类的随机还原请求数量。
S3 Glacier：预置容量单位	每个账户：2	否	每个账户可购买的 S3 Glacier 存储类最大已预置容量单位数量。
S3 Glacier：每秒的检索请求速率。	每个账户：1,000	否	每个账户允许的每秒检索请求的最大数量。

Amazon S3 on Outposts

Name	默认值	可调整	说明
进出口	每个账户：10	否	在当前 Outpost 的 AWS 账户中，你可以在 Outposts 上每个 S3 上创建的 Amazon S3 接入点的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
存储桶	每个账户：100	否	你可以在当前 Outpost 中为每个 AWS 账户创建的 Outposts 上的 Amazon S3 存储桶的最大数量。

Amazon Glacier 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
归档大小（单位 GB）。	每个受支持的区域：4 万 GB	否	存档的最大大小。
归档大小。	每个受支持的区域：4MB	否	存档（或分段）的最小大小（以 MB 计）。
分段部分大小。	每个受支持的区域：4 GB	否	多段上传中允许的最大分段大小（以 GB 计）。
分段部分的数量。	每个受支持的区域：1 万个	否	多段上传中允许的最大分段数量。
随机还原请求数。	每个受支持的区域：35 个	否	每天存储的每 PiB 的随机还原请求数量。
文件库标签数。	每个受支持的区域：50 个	否	可分配到文件库的最大标签数量。
预置容量单位	每个受支持的区域：2 个	否	每个账户可购买的最大已预置容量单位数量。
每个账户的文件库数	每个受支持的区域：1000 个	否	一个账户可以具有的最大文件库数量。

Amazon Simple Email Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务 API 端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

SMTP 端点

> **Note**
>
> SMTP 终端目前在非洲（开普敦）、亚太地区（海得拉巴）、亚太地区（雅加达）、欧洲（米兰）、欧洲（苏黎世）、以色列（特拉维夫）、中东（巴林）、中东（阿联酋）、加拿大西部（卡尔加里）、亚太地区（马来西亚）不可用。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com email-smtp.us-east-2.api.aws email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	SMTP
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	SMTP
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com	SMTP

区域名称	区域	端点	协议
		email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
亚太地区（孟买）	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp.a-netral-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
欧洲（伦敦）	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP
欧洲（巴黎）	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（斯德哥尔摩）	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	SMTP

电子邮件接收端点

区域名称	Region	电子邮件接收端点
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
非洲（开普敦）	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com

区域名称	Region	电子邮件接收端点
亚太地区（孟买）	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
加拿大（中部）	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
欧洲（伦敦）	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com

区域名称	Region	电子邮件接收端点
以色列（特拉维夫）	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
中东（巴林）	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES 不支持在以下区域接收电子邮件：AWS GovCloud (US-West) 和 AWS GovCloud (US-East)。 。

DKIM 域

区域名称	Region	SES DKIM 域
非洲（开普敦）	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazonses.com
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com

区域名称	Region	SES DKIM 域
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
以色列（特拉维夫）	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
中东（阿联酋）：	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	dkim.us-gov-east-1.amazonses.com
所有其他区域		dkim.amazonses.com

跟踪域名中的 open/click 链接 (HTTP & HTTPS)

区域名称	追踪域
美国东部（俄亥俄州）	`r.us-east-2.awstrack.me`
美国东部（弗吉尼亚州北部）	`r.us-east-1.awstrack.me`
美国西部（北加利福尼亚）	`r.us-west-1.awstrack.me`
美国西部（俄勒冈州）	`r.us-west-2.awstrack.me`
非洲（开普敦）	`r.af-south-1.awstrack.me`
亚太地区（海得拉巴）	`r.ap-south-2.awstrack.me`
亚太地区（雅加达）	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
亚太地区（马来西亚）	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
亚太地区（孟买）	`r.ap-south-1.awstrack.me`
亚太地区（大阪）	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`

区域名称	追踪域
亚太地区（首尔）	r.ap-northeast-2.awstrack.me
亚太地区（新加坡）	r.ap-southeast-1.awstrack.me
亚太地区（悉尼）	r.ap-southeast-2.awstrack.me
亚太地区（东京）	r.ap-northeast-1.awstrack.me
加拿大（中部）	r.ca-central-1.awstrack.me
加拿大西部（卡尔加里）	r.ca-west-1.awstrack.me
欧洲地区（法兰克福）	r.eu-central-1.awstrack.me
欧洲地区（爱尔兰）	r.eu-west-1.awstrack.me
欧洲地区（伦敦）	r.eu-west-2.awstrack.me
欧洲地区（米兰）	r.eu-south-1.awstrack.me
欧洲（斯德哥尔摩）	r.eu-north-1.awstrack.me
欧洲（苏黎世）	r.eu-central-2.awstrack.me
以色列（特拉维夫）	r.il-central-1.awstrack.me
Middle East (Bahrain)	r.me-south-1.awstrack.me
中东（阿联酋）：	r.me-central-1.awstrack.me
南美洲（圣保罗）	r.sa-east-1.awstrack.me
AWS GovCloud (US-West)	r.us-gov-west-1.awstrack.me
AWS GovCloud (US-East)	r.us-gov-east-1.awstrack.me

SES 用于自定义 MAIL FROM 域的反馈端点

区域名称	端点
美国东部（俄亥俄州）	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
美国东部（弗吉尼亚州北部）	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
美国西部（北加利福尼亚）	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
美国西部（俄勒冈州）	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
非洲（开普敦）	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
亚太地区（海得拉巴）	反馈-smtp.ap-south-south-2.amazon
亚太地区（雅加达）	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
亚太地区（孟买）	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
亚太地区（大阪）	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
亚太地区（首尔）	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
亚太地区（新加坡）	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
亚太地区（悉尼）	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
亚太地区（马来西亚）	反馈-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
亚太地区（东京）	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
加拿大（中部）	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
加拿大西部（卡尔加里）	反馈-smtp.ca-west-1.amazonses.com
欧洲地区（法兰克福）	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
欧洲地区（爱尔兰）	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
欧洲地区（伦敦）	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com

区域名称	端点
欧洲地区（米兰）	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
欧洲地区（巴黎）	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
欧洲地区（斯德哥尔摩）	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
欧洲（苏黎世）	反馈-smtp.eu-central-2.amazonses.com
以色列（特拉维夫）	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
中东（巴林）	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
中东（阿联酋）：	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
南美洲（圣保罗）	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-West)	feedback-smtp.us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-East)	feedback-smtp.us-gov-east-1.amazonses.com

Mail Manager SMTP 中继使用的 IP 范围

Region	IP 范围
us-east-1	206.55.129。 0/24
us-east-2	206.55.134。 0/24
us-west-1	206.55.142。 0/24
us-west-2	206.55.131。 0/24
af-south-1	216.221.183。 0/24
ap-northeast-1	206.55.130。 0/24
ap-northeast-2	206.55.139。 0/24

Region	IP 范围
ap-northeast-3	206.55.140。 0/24
ap-south-1	206.55.136。 0/24
ap-south-2	216.221.185。 0/24
ap-southeast-1	206.55.143。 0/24
ap-southeast-2	206.55.128。 0/24
ap-southeast-3	216.221.180。 0/24
ap-southeast-5	216.221.178。 0/24
ca-central-1	216.221.176。 0/24
ca-west-1	216.221.186。 0/24
il-central-1	216.221.181。 0/24
eu-central-1	206.55.132。 0/24
eu-central-2	216.221.184。 0/24
eu-north-1	206.55.135。 0/24
eu-south-1	216.221.182。 0/24
eu-west-1	206.55.133。 0/24
eu-west-2	206.55.141。 0/24
eu-west-3	206.55.137。 0/24
me-central-1	216.221.177。 0/24
me-south-1	216.221.179。 0/24
sa-east-1	206.55.138。 0/24

Region	IP 范围
us-gov-east-1	216.221.188。 0/24
us-gov-west-1	216.221.187。 0/24

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
发送配额	每个支持的区域：每 24 小时 200 个	是	此账户在当前区域中，您在 24 小时周期内可以发送的电子邮件数量上限。
发送速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	是	此账户在当前区域中，Amazon SES 每秒可以接受的电子邮件数量上限。
租户计数	每个受支持的区域：10000 个	是	当前区域内可以存在的租户的最大数量。

有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Email Service 开发人员指南》中的 Amazon SES 中的服务限额。

AWS Signer 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

支持签名的服务端点 AWS Lambda、亚马逊 ECR 和亚马逊 EKS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（孟买）	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

支持 FreeRTOS 签名的服务端点和 AWS IoT Device Management

区域名称	区域	Endpoint	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	Endpoint	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中国（宁夏）	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	Endpoint	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
AddProfilePermission 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 AddProfilePermission 请求数。
CancelSigningProfile 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CancelSigningProfile 请求数。
DescribeSigningJob 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大

Name	默认值	可调整	说明
			DescribeSigningJob 请求数。
GetRevocationStatus 请求率	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetRevocationStatus 请求数。
GetSigningPlatform 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetSigningPlatform 请求数。
GetSigningProfile 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 GetSigningProfile 请求数。
ListProfilePermissions 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListProfilePermissions 请求数。
ListSigningJobs 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListSigningJobs 请求数。
ListSigningPlatforms 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListSigningPlatforms 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListSigningProfiles 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListSigningProfiles 请求数。
ListTagsForResource 请求率	每个受支持的区域：6 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
PutSigningProfile 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 PutSigningProfile 请求数。
RemoveProfilePermission 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 RemoveProfilePermission 请求数。
RevokeSignature 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 RevokeSignature 请求数。
RevokeSigningProfile 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 RevokeSigningProfile 请求数。
SignPayload 请求率	每个受支持的区域：10 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 SignPayload 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
StartSigningJob 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 StartSigningJob 请求数。
TagResource 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 TagResource 请求数。
UntagResource 请求率	每个受支持的区域：3 个	是	您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UntagResource 请求数。

AWS Sign-In 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚州北部）			
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（阿联酋）	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

服务配额

AWS Sign-In 没有可增加的配额。

Amazon SimpleDB 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

服务配额

资源	默认
Domains	250

有关更多信息，请参阅《Amazon SimpleDB 开发人员指南》中的 Amazon SimpleDB 配额。

Amazon Simple Notification Service 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、IPv6 端点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

服务端点允许您连接到其他 AWS 服务。以下端点支持标准主题和 FIFO 主题。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns-fips.us-east-2.api.aws sns.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws sns.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
			HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

以下配额决定您可以在 AWS 账户中创建的 Amazon SNS 资源的数量，以及您发出 Amazon SNS API 请求的速率。

Amazon SNS 资源

要申请提升默认值，请提交一份 SNS 配额提高请求。

资源	默认
主题	• 标准：每个账户 100000 个 • FIFO：每个账户 1000 个
订阅	• 标准：每个主题 12500000 个 对于 Firehose 传输流，每个订阅拥有者每个主题 5 个 • FIFO：每个主题 100 个
待定订阅	每个账户 5,000
SMS 的账户支出阈值	每个账户 1.00 USD
促销 SMS 消息的传输率	每秒 20 条消息
事务性 SMS 消息的传输率	每秒 20 条消息
电子邮件的传输率	每封电子邮件或电子邮件-json 订阅每秒 10 条消息。这是一项硬性限制，无法增加。
中的最大消息数 PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
订阅筛选策略	• 每个主题 200 个筛选策略 • 每个 AWS 账户 1 万个筛选策略

资源	默认
消息标题	最大标头大小为 16384 字节（16 KiB）。
消息大小	最大消息大小为 262144 字节（256 KiB）。要发布大于 256 KiB 的消息，您可以查看 Amazon SNS 扩展型客户端库。最大负载大小为 2 GB。

Amazon SNS API 限制

以下配额将限制您发出 Amazon SNS API 请求的速率。

硬性

以下配额不能提高。

API	每秒事务数
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
CreateSMSSandboxPhoneNumber	1
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	1
GetSMSAttributes	20
GetSMSSandboxAccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15

API	每秒事务数
ListSMSSandboxPhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
SetSMSAttributes	1
Subscribe	100
TagResource	10
取消订阅	100
UntagResource	10
VerifySMSSandboxPhoneNumber	1

软性

以下配额因 AWS 地区而异。每秒消息数配额基于发布到 Amazon SNS 区域的消息数，结合了 `Publish` 和 `PublishBatch` API 请求，包括标准和 FIFO 主题类型。要申请提高软限制，请提交一份 SNS 配额提高请求。

例如，如果您的区域配额为每个账户每秒 30000 条消息，则有以下几种方式可以达到此配额：

- 以每秒 30,000 个 API 请求的速率使用 `Publish` 操作发布 30,000 条消息（每个 API 请求一条消息）。
- 以每秒 3,000 个 API 请求的速率使用 `PublishBatch` 操作发布 30,000 条消息（每个批处理 API 请求 10 条消息）。

- 以每秒 10,000 个 API 请求的速率使用 Publish 操作发布 10,000 条消息（每个 API 请求一条消息），以每秒 2,000 个 API 请求的速率使用 PublishBatch 操作发布 20,000 条消息（每个批处理 API 请求 10 条消息），每秒总共发布 30,000 条消息。

发布每个账户的 API 节流

AWS 区域	标准主题	FIFO 主题*
美国东部（弗吉尼亚州北部）区域	每秒 30,000 条消息	每秒 30,000 条消息
美国西部（俄勒冈州）区域 欧洲地区（爱尔兰）区域	每秒 9,000 条消息	每秒 9,000 条消息
美国东部（俄亥俄州）区域 美国西部（北加利福尼亚）区域 亚太地区（孟买） 区域 亚太地区（首尔）区域 亚太地区（新加坡）区域 亚太地区（悉尼）区域 Asia Pacific (Tokyo) Region 欧洲地区（法兰克福）区域	每秒 1,500 条消息	每秒 3,000 条消息
所有其他支持的区域	每秒 300 条消息	每秒 3,000 条消息

*当 FifoThroughputScope 设置为 MessageGroup 时，Amazon SNS FIFO 每个主题的限制会超过每个账户的默认限制。当 FifoThroughputScope 设置为 Topic 时，Amazon SNS FIFO 主题的每个消息组的最大限制为每秒 300 条消息，Amazon SNS FIFO 主题每个主题吞吐量的上限默认为每秒 3000 条消息或每秒 20 MB，以先到者为准。由于区域之间的延迟增加以及保持严格消息顺序的需要，Amazon SNS FIFO 主题在跨区域交付的消息组中的吞吐量可能会降低。

其他 API 限制

API	AWS 区域	每秒事务数
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	美国东部（弗吉尼亚州北部）区域	3000
	美国西部（俄勒冈州）区域 欧洲地区（爱尔兰）区域	900
	美国东部（俄亥俄州）区域 美国西部（北加利福尼亚）区域 亚太地区（孟买） 区域 亚太地区（首尔）区域 亚太地区（新加坡）区域 亚太地区（悉尼）区域 Asia Pacific (Tokyo) Region 欧洲地区（法兰克福）区域	150
	非洲（开普敦）区域 亚太地区（香港）区域 亚太地区（海得拉巴） 亚太地区（大阪）区域 加拿大（中部） 区域 中国（北京）区域 中国（宁夏）区域 欧洲地区（伦敦）区域	30

API	AWS 区域	每秒事务数
	欧洲地区（米兰） 欧洲地区（巴黎）区域 欧洲（西班牙） 欧洲地区（斯德哥尔摩）区域 以色列（特拉维夫）区域 中东（巴林）区域 南美洲（圣保罗）区域	
PutDataProtectionPolicy	所有商业区域	1

消息归档与重播功能

Policy	AWS 区域	标准主题	FIFO 主题
ArchivePolicy	所有商业区域	N/A	支持
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	是
ReplayPolicy	所有商业区域	N/A	支持
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	是

Amazon Simple Queue Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、IPv6 端点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Amazon SQS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.api.aws sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS

传统终端节点

如果您使用适用于 Python 的 AWS CLI 或 SDK，则可以使用以下传统端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中国（北京）	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中国（宁夏）	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲（伦敦）	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个队列策略的操作	每个受支持的区域：7 个	否	队列策略中的操作数。

Name	默认值	可调整	说明
每个消息的属性	每个受支持的区域：10 个	否	添加到消息中的属性数。
批处理消息 ID 长度	每个受支持的区域：80 个	否	批处理消息 ID 的长度。
FIFO 队列的批处理消息吞吐量	每个受支持的区域：3000 个	否	FIFO 队列的每秒批处理事务数 (TPS)。
FIFO 队列的批处理消息高吞吐量	受支持的区域 [美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国西部（俄勒冈州）和欧洲地区（爱尔兰）]：70 万个 欧洲地区（法兰克福）和美国东部（俄亥俄州）：18 万个 亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京）：9 万个 欧洲地区（伦敦）和南美洲（圣保罗）：4.5 万个 所有其他支持的区域：24,000	否	FIFO 队列的每秒批处理事务数 (TPS)。
每个队列策略的条件	每个受支持的区域：10 个	否	队列策略中的条件数。
In-Flight 每个 FIFO 队列的消息数	每个受支持的区域：12 万个	联系人 AWS 支持	FIFO 队列的传输中消息数。

Name	默认值	可调整	说明
In-Flight 每个标准队列的消息数	每个受支持的区域：12 万个	是	标准队列的传输中消息数。
消息不可见时长	每个受支持的区域：0 秒	否	如果消息未被删除，Amazon SQS 保留消息的时间长度（秒）。最大值为 14 天 (1,209,600 秒)。
消息大小	每个受支持的区域：256 KB	否	消息大小，以 KB 为单位。
Amazon S3 存储桶中的消息大小	每个受支持的区域：2 GB	否	Amazon S3 桶中的消息大小（以 GB 为单位)。
每个批处理的消息数	每个受支持的区域：10 个	否	消息批处理中的消息数。
每个队列策略的委托人数	每个受支持的区域：50 个	否	消息初始传递到队列的延迟时间长度，以分钟为单位。
队列名称长度	每个受支持的区域：80 个	否	队列名称长度。
队列策略大小	每个受支持的区域：8192 字节	否	队列策略大小（字节）。
每个队列策略的语句数	每个受支持的区域：20 个	否	添加到队列的标签数量。
UTF-8 队列标签密钥长度	每个受支持的区域：128 个	否	UTF-8 队列标签密钥的长度。
UTF-8 队列标签值长度	每个受支持的区域：256 个	否	UTF-8 队列标签值的长度。

Name	默认值	可调整	说明
FIFO 队列的非批处理消息吞吐量	每个受支持的区域：300 个	否	FIFO 队列的每秒未批处理事务数 (TPS)。
FIFO 队列的非批处理消息高吞吐量	受支持的区域 [美国东部（弗吉尼亚州北部）、美国西部（俄勒冈州）和欧洲地区（爱尔兰）]：7 万个 欧洲地区（法兰克福）和美国东部（俄亥俄州）：1.8 万个 支持的区域（亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、亚太地区（东京））：9,000 欧洲地区（伦敦）和南美洲（圣保罗）：4500 个 所有其他支持的区域：2,400	否	FIFO 队列的每秒未批处理事务数 (TPS)。

有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Queue Service 开发人员指南》中的 Amazon SQS 配额和“Amazon SQS 常见问题”中的限额和限制部分。

AWS Security Token Service 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> AWS 建议在应用程序中使用区域 STS 终端节点，并避免使用全局（旧版）STS 终端节点。区域 STS 端点可以减少延迟，建立冗余并提高会话令牌的有效性。有关配置应用程序以使用区域 STS 端点的更多信息，请参阅《AWS SDK 和工具参考指南》中的 AWS STS 区域化端点。有关全局（传统）AWS STS 终端节点的更多信息，包括如何监控此端点的使用情况，请参阅AWS 安全博客中的如何使用区域 AWS STS 终端节点。

服务端点

尽管全球（传统）AWS STS 终端节点`https://sts.amazonaws.com`高度可用，但它托管在美国东部（弗吉尼亚北部）的单个 AWS 区域，与其他终端节点一样，它不提供到其他区域终端节点的自动故障转移。默认情况下，大多数区域终端节点处于活动状态，但您必须手动启用某些区域（如亚太地区（香港））的终端节点。如果您不打算使用某些区域，则可以停用默认情况下启用的任何区域的 STS 终端节点。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区(孟买)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲（米兰）	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲（巴黎）	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（斯德哥尔摩）	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com sts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com sts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com sts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务配额

有关 AWS STS 配额的信息，请参阅 IAM 用户指南中的 IAM 和 AWS STS 配额。

Amazon Simple Workflow Service 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
CountClosedWorkflowExecutions 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 CountClosedWorkflowExecutions 呼叫数。
CountClosedWorkflowExecutions 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 CountClosedWorkflowExecutions 拨打的最大呼叫数。
CountOpenWorkflowExecutions 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 CountOpenWorkflowExecutions 呼叫数。
CountOpenWorkflowExecutions 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 CountOpenWorkflowExecutions 拨打的最大呼叫数。
CountPendingActivityTasks 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 CountPendingActivityTasks 呼叫数。
CountPendingActivityTasks 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 CountPendingActivityTasks 拨打的最大呼叫数。
CountPendingDecisionTasks 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 CountPend

Name	默认值	可调整	说明
			ingDecisionTasks 呼叫数。
CountPendingDecisionTasks 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 CountPendingDecisionTasks 拨打的最大呼叫数。
DeleteActivityType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DeleteActivityType 呼叫数。
DeleteActivityType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DeleteActivityType 拨打的最大呼叫数。
DeleteWorkflowType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DeleteWorkflowType 呼叫数。
DeleteWorkflowType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DeleteWorkflowType 拨打的最大呼叫数。
DeprecateActivityType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DeprecateActivityType 呼叫数。
DeprecateActivityType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DeprecateActivityType 拨打的最大呼叫数。
DeprecateDomain 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：100 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DeprecateDomain 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
DeprecateDomain 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DeprecateDomain 拨打的最大呼叫数。
DeprecateWorkflowType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DeprecateWorkflowType 呼叫数。
DeprecateWorkflowType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DeprecateWorkflowType 拨打的最大呼叫数。
DescribeActivityType 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DescribeActivityType 呼叫数。
DescribeActivityType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DescribeActivityType 拨打的最大呼叫数。
DescribeDomain 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DescribeDomain 呼叫数。
DescribeDomain 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DescribeDomain 拨打的最大呼叫数。
DescribeWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DescribeWorkflowExecution 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DescribeWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
DescribeWorkflowType 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 DescribeWorkflowType 呼叫数。
DescribeWorkflowType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 DescribeWorkflowType 拨打的最大呼叫数。
工作流程执行历史中的事件数	每个受支持的区域：2.5 万个	否	给定工作流程执行的最大事件数。
GetWorkflowExecutionHistory 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 GetWorkflowExecutionHistory 呼叫数。
GetWorkflowExecutionHistory 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：60 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 GetWorkflowExecutionHistory 拨打的最大呼叫数。
输入或输出结果数据大小	每个受支持的区域：32,768 个	否	此限制影响活动或工作流程执行结果数据、输入数据（排定活动任务或工作流程执行时）以及使用工作流程执行信号发送的输入。

Name	默认值	可调整	说明
ListActivityTypes 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListActivityTypes 呼叫数。
ListActivityTypes 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListActivityTypes 拨打的最大呼叫数。
ListClosedWorkflowExecutions 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListClosedWorkflowExecutions 呼叫数。
ListClosedWorkflowExecutions 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListClosedWorkflowExecutions 拨打的最大呼叫数。
ListDomains 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：100 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListDomains 呼叫数。
ListDomains 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListDomains 拨打的最大呼叫数。
ListOpenWorkflowExecutions 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListOpenWorkflowExecutions 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
ListOpenWorkflowExecutions 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：48 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListOpenWorkflowExecutions 拨打的最大呼叫数。
ListTagsForResource 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：50 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListTagsForResource 呼叫数。
ListTagsForResource 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：30 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListTagsForResource 拨打的最大呼叫数。
ListWorkflowTypes 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ListWorkflowTypes 呼叫数。
ListWorkflowTypes 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ListWorkflowTypes 拨打的最大呼叫数。
每个工作流执行的已开启活动任务数	每个受支持的区域：1000 个	否	此限制包括已排定的活动任务和正在由工作线程处理的活动任务。
已开启子工作流执行数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个工作流程执行开启的子工作流程执行的最大数量。
每个工作流的已开启定时器数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个工作流程执行并发已开启定时器的最大数量。
每个域的已开启工作流执行数	每个受支持的区域：10 万个	是	当前区域中此账户的每个域开启的工作流程执行的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
PollForActivityTask 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 PollForActivityTask 呼叫数。
PollForActivityTask 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 PollForActivityTask 拨打的最大呼叫数。
PollForDecisionTask 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 PollForDecisionTask 呼叫数。
PollForDecisionTask 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 PollForDecisionTask 拨打的最大呼叫数。
每个任务列表的轮询器数	每个受支持的区域：1000 个	否	同时最多可有 1000 个轮询程序对一个特定任务列表进行轮询。
RecordActivityTaskHeartbeat 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RecordActivityTaskHeartbeat 呼叫数。
RecordActivityTaskHeartbeat 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：160 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RecordActivityTaskHeartbeat 拨打的最大呼叫数。
RegisterActivityType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RegisterActivityType 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
RegisterActivityType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：60 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RegisterActivityType 拨打的最大呼叫数。
RegisterDomain 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：100 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RegisterDomain 呼叫数。
RegisterDomain 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RegisterDomain 拨打的最大呼叫数。
RegisterWorkflowType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RegisterWorkflowType 呼叫数。
RegisterWorkflowType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：60 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RegisterWorkflowType 拨打的最大呼叫数。
已注册的域名	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中的此账户的注册域的最大数量。
请求大小	每个受支持的区域：1MB	否	每个 Simple Workflow API 请求的总数据大小（以 MB 为单位），包括请求标头以及所有其他关联的请求数据。
RequestCancelExternalWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：1,200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RequestCancelExternalWorkflowExecution 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
RequestCancelExternalWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：120 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RequestCancelExternalWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
RequestCancelWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RequestCancelWorkflowExecution 呼叫数。
RequestCancelWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：30 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RequestCancelWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
RespondActivityTaskCanceled 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RespondActivityTaskCanceled 呼叫数。
RespondActivityTaskCanceled 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RespondActivityTaskCanceled 拨打的最大呼叫数。
RespondActivityTaskCompleted 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RespondActivityTaskCompleted 呼叫数。
RespondActivityTaskCompleted 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RespondActivityTaskCompleted 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
RespondActivityTaskFailed 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RespondActivityTaskFailed 呼叫数。
RespondActivityTaskFailed 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RespondActivityTaskFailed 拨打的最大呼叫数。
RespondDecisionTaskCompleted 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 RespondDecisionTaskCompleted 呼叫数。
RespondDecisionTaskCompleted 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 RespondDecisionTaskCompleted 拨打的最大呼叫数。
队列中 SWF 任务保留时间	每个受支持的区域：1 个	否	任务处于排队状态的最长时间（以年为单位）（受工作流程执行时间限制约束）。
ScheduleActivityTask 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：1,000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 ScheduleActivityTask 呼叫数。
ScheduleActivityTask 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 ScheduleActivityTask 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
SignalExternalWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：1,200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 SignalExternalWorkflowExecution 呼叫数。
SignalExternalWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：120 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 SignalExternalWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
SignalWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 SignalWorkflowExecution 呼叫数。
SignalWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：30 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 SignalWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
StartChildWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：500 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 StartChildWorkflowExecution 呼叫数。
StartChildWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：12 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 StartChildWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
StartTimer 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 StartTimer 呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
StartTimer 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 StartTimer 拨打的最大呼叫数。
StartWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 StartWorkflowExecution 呼叫数。
StartWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 StartWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。
TagResource 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：50 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 TagResource 呼叫数。
TagResource 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：30 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 TagResource 拨打的最大呼叫数。
任务执行时间（年）	每个受支持的区域：1 个	否	任务处于执行状态的最长时间（受工作流程执行时间限制约束）。
TerminateWorkflowExecution 限制每秒交易次数的突发限制	每个支持的区域：2000 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 TerminateWorkflowExecution 呼叫数。
TerminateWorkflowExecution 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：60 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 TerminateWorkflowExecution 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
UndeprecateActivityType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 UndeprecateActivityType 呼叫数。
UndeprecateActivityType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 UndeprecateActivityType 拨打的最大呼叫数。
UndeprecateDomain 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：100 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 UndeprecateDomain 呼叫数。
UndeprecateDomain 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 UndeprecateDomain 拨打的最大呼叫数。
UndeprecateWorkflowType 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：200 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 UndeprecateWorkflowType 呼叫数。
UndeprecateWorkflowType 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：6 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 UndeprecateWorkflowType 拨打的最大呼叫数。
UntagResource 限制每秒交易次数的突发限制	每个受支持的区域：50 个	是	在不受限制的情况下可以突发的最大 UntagResource 呼叫数。
UntagResource 每秒交易次数的油门充值上限	每个受支持的区域：30 个	是	在不受限制的情况下每秒可以 UntagResource 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
每个域的工作流程和活动类型数	每个受支持的区域：1 万个	是	当前区域中此账户的每个域注册的工作流程和活动类型的最大数量。
工作流程执行时间	每个受支持的区域：1 个	否	工作流程执行可以运行的最长时间（以年为单位）。

有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Workflow Service 开发人员指南》中的 Amazon SWF 配额。

AWS Snow 系列终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

Snow Family 设备在以下 AWS 地区可用。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（阿联酋）	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge 仅在以下版本中可用 AWS 区域：

- 美国东部（弗吉尼亚州北部）
- 美国东部（俄亥俄州）
- 美国西部（北加利福尼亚）
- 美国西部（俄勒冈州）

- 加拿大（中部）
- 南美洲（圣保罗）
- 欧洲地区（爱尔兰）
- 欧洲地区（法兰克福）
- 欧洲地区（伦敦）
- Europe (Paris)
- 亚太地区（孟买）
- 亚太地区（悉尼）
- 亚太地区（新加坡）
- 亚太地区（东京）
- 以色列（特拉维夫）

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Snowball Edge 设备	每个受支持的区域：1 个	是	Snowball Edge 设备的最大数量。
Snowcone 设备	每个受支持的区域：1 个	是	Snowcone 设备的最大数量。

AWS Step Functions 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.af-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
以色列（特拉维夫）	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
打开映射运行	每个受支持的区域：1000 个	否	此账户一次允许的打开映射运行的最大次数。
每 ARN 的活动轮询器数	每个受支持的区域：1000 个	否	每个 ARN 并发轮询活动的最大工作人员数量。

Name	默认值	可调整	说明
CreateActivity 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 CreateActivity 拨打的最大呼叫数。
CreateActivity 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 CreateActivity 话每秒的代币充值率。
CreateStateMachine 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 CreateStateMachine 拨打的最大呼叫数。
CreateStateMachine 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 CreateStateMachine 话的代币充值率。
CreateStateMachineAlias 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 CreateStateMachineAlias 拨打的最大呼叫数。
CreateStateMachineAlias 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 CreateStateMachineAlias 话每秒的代币充值率。
DeleteActivity 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 DeleteActivity 拨打的最大呼叫数。
DeleteActivity 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 DeleteActivity 话的代币充值率。
DeleteStateMachine 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 DeleteStateMachine 拨打的最大呼叫数。
DeleteStateMachine 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 DeleteStateMachine 话的代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
DeleteStateMachineAlias 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 DeleteStateMachineAlias 拨打的最大呼叫数。
DeleteStateMachineAlias 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 DeleteStateMachineAlias 话每秒的代币充值率。
DeleteStateMachineVersion 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 DeleteStateMachineVersion 拨打的最大呼叫数。
DeleteStateMachineVersion 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 DeleteStateMachineVersion 话每秒的代币充值率。
DescribeActivity 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 DescribeActivity 拨打的最大呼叫数。
DescribeActivity 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：20 个	是	每秒通 DescribeActivity 话的代币充值率。
DescribeExecution 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：300 个	是	您每秒可以 DescribeExecution 拨打的最大呼叫数。
DescribeExecution 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：50 个	是	每秒通 DescribeExecution 话的代币充值率。
DescribeMapRun 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 DescribeMapRun 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeMapRun 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 DescribeMapRun 话每秒的代币充值率。
DescribeStateMachine 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 DescribeStateMachine 拨打的最大呼叫数。
DescribeStateMachine 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：20 个	是	每秒通 DescribeStateMachine 话的代币充值率。
DescribeStateMachineAlias 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 DescribeStateMachineAlias 拨打的最大呼叫数。
DescribeStateMachineAlias 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 DescribeStateMachineAlias 话每秒的代币充值率。
DescribeStateMachineForExecution 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 DescribeStateMachineForExecution 拨打的最大呼叫数。
DescribeStateMachineForExecution 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 DescribeStateMachineForExecution 话的代币充值率。
执行历史记录保留时间	每个受支持的区域：90 个	是	执行完成后存储执行历史记录的最长时间（天数）。
执行历史记录大小	每个受支持的区域：2.5 万个	否	状态机执行历史中事件的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
执行空闲时间	每个受支持的区域：1 个	否	状态机执行可以保持空闲状态的最长时间（年）。
执行时间	每个受支持的区域：1 个	否	执行可以运行的最长时间（以年为单位）。
GetActivityTask 油门令牌桶大小	us-east-1：3000 个 us-west-2：3000 个 eu-west-1：3000 个 每个其他支持的区域：1500 个	是	您每秒可以 GetActivityTask 拨打的最大呼叫数。
GetActivityTask 油门代币每秒充值速率	us-east-1：500 个 us-west-2：500 个 eu-west-1：500 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每秒通 GetActivityTask 话的代币充值率。
GetExecutionHistory 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：400 个	是	您每秒可以 GetExecutionHistory 拨打的最大呼叫数。
GetExecutionHistory 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：20 个	是	每秒通 GetExecutionHistory 话的代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
Map Run 的输入文件数据大小	每个受支持的区域：10 GB	否	Map Run 的输入文件数据大小
任务状态或执行的输入或结果数据大小	每个受支持的区域：262.144 千字节	否	作为 UTF-8 编码字符串的输入或输出数据的最大大小（以字节为单位）。此配额影响计划任务、进入状态或启动执行时的任务（活动、Lambda 函数或集成服务）、状态或执行输出以及输入数据。
ListActivities 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListActivities 拨打的最大呼叫数。
ListActivities 油门代币每秒充值速率	us-east-1：10 个 us-west-2：10 个 eu-west-1：10 个 每个其他支持的区域：5 个	是	每秒通 ListActivities 话的代币充值率。
ListExecutions 油门令牌桶大小	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 eu-west-1：200 个 每个其他支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListExecutions 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
ListExecutions 油门代币每秒充值速率	us-east-1：5 个 us-west-2：5 个 eu-west-1：5 个 每个其他支持的区域：2 个	是	每秒通 ListExecutions 话的代币充值率。
ListMapRuns 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListMapRuns 拨打的最大呼叫数。
ListMapRuns 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 ListMapRuns 话每秒的代币充值率。
ListStateMachineAliases 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListStateMachineAliases 拨打的最大呼叫数。
ListStateMachineAliases 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 ListStateMachineAliases 话每秒的代币充值率。
ListStateMachineVersions 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListStateMachineVersions 拨打的最大呼叫数。
ListStateMachineVersions 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 ListStateMachineVersions 话每秒的代币充值率。
ListStateMachines 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListStateMachine 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
ListStateMachines 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：5 个	是	每秒通 ListStateMachines 话的代币充值率。
ListTagsForResource 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ListTagsForResource 拨打的最大呼叫数。
ListTagsForResource 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 ListTagsForResource 话的代币充值率。
最大并发数	每个受支持的区域：1 万个	否	并行 Map Run 子执行的最大数量
每次 Map Run 可读取的最大项目数	每个受支持的区域：1 亿个	否	每次 Map Run 可读取的最大项目数
Map Run 的最大重启次数	每个受支持的区域：1000 个	否	Map Run 的最大重启次数
CSV 标题的最大大小	每个受支持的区域：10 KB	否	CSV 标题的最大大小
公开执行	每个受支持的区域：100 万个	是	当前区域中每个账户开启的执行的最大数量。
PublishStateMachineVersion 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 PublishStateMachineVersion 拨打的最大呼叫数。
PublishStateMachineVersion 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 PublishStateMachineVersion 话每秒的代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
每个状态机的已发布状态机版本数	每个受支持的区域：1,000 个	是	可以为状态机发布的最大版本数量。
RedriveExecution 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：800 个	是	您每秒可以 RedriveExecution 拨打的最大呼叫数。
RedriveExecution 油门代币每秒充值速率	每个支持的区域：150 个	是	通 RedriveExecution 话每秒的代币充值率。
已注册活动	每个受支持的区域：10 万个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的活动的最大数目。
已注册状态机	每个受支持的区域：10 万个	是	在当前区域内的此账户中，您可以创建的状态机的最大数量。
请求大小	每个受支持的区域：1MB	否	每个 Step Functions API 请求的总数据大小 (MB)，包括请求标头以及所有其他关联的请求数据。
资源名称长度	每个受支持的区域：80 个	否	状态机、执行和活动资源类型的名称允许的最大字符数。

Name	默认值	可调整	说明
SendTaskFailure 油门令牌桶大小	us-east-1：3000 个 us-west-2：3000 个 eu-west-1：3000 个 每个其他支持的区域：1500 个	是	您每秒可以 SendTaskFailure 拨打的最大呼叫数。
SendTaskFailure 油门代币每秒充值速率	us-east-1：500 个 us-west-2：500 个 eu-west-1：500 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每秒通 SendTaskFailure 话的代币充值率。
SendTaskHeartbeat 油门令牌桶大小	us-east-1：3000 个 us-west-2：3000 个 eu-west-1：3000 个 每个其他支持的区域：1500 个	是	您每秒可以 SendTaskHeartbeat 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
SendTaskHeartbeat 油门代币每秒充值速率	us-east-1：500 个 us-west-2：500 个 eu-west-1：500 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每秒通 SendTaskHeartbeat 话的代币充值率。
SendTaskSuccess 油门令牌桶大小	us-east-1：3000 个 us-west-2：3000 个 eu-west-1：3000 个 每个其他支持的区域：1500 个	是	您每秒可以 SendTaskSuccess 拨打的最大呼叫数。
SendTaskSuccess 油门代币每秒充值速率	us-east-1：500 个 us-west-2：500 个 eu-west-1：500 个 每个其他支持的区域：300 个	是	每秒通 SendTaskSuccess 话的代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
StartExecution 油门令牌桶大小	us-east-1：1300 个 us-west-2：1300 个 eu-west-1：1300 个 每个其他支持的区域：800 个	是	您每秒可以 StartExecution 拨打的最大呼叫数。
StartExecution 油门代币每秒充值速率	us-east-1：300 个 us-west-2：300 个 eu-west-1：300 个 每个其他支持的区域：150 个	是	每秒通 StartExecution 话的代币充值率。
StartExpressExecution 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：6000 个	是	您每秒可以 StartExpressExecution 拨打的最大呼叫数。
StartExpressExecution 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：6000 个	是	每秒通 StartExpressExecution 话的代币充值率。
StartMapRun 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：25 个	否	您每秒可以 StartMapRun 拨打的最大呼叫数。
StartMapRun 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：25 个	否	每秒通话的代币充值率 StartMapRun

Name	默认值	可调整	说明
每个状态机的状态机别名数	每个受支持的区域：100 个	是	可以为状态机创建的最大别名数量。
StateTransition 油门令牌桶大小	us-east-1：5000 个 us-west-2：5000 个 eu-west-1：5000 个 每个其他支持的区域：800 个	是	您每秒可以 StateTransition 拨打的最大呼叫数。
StateTransition 油门代币每秒充值速率	us-east-1：5000 个 us-west-2：5000 个 eu-west-1：5000 个 每个其他支持的区域：800 个	是	每秒通 StateTransition 话的代币充值率。

Name	默认值	可调整	说明
StopExecution 油门令牌桶大小	us-east-1：1000 个 us-west-2：1000 个 eu-west-1：1000 个 每个其他支持的区域：500 个	是	您每秒可以 StopExecution 拨打的最大呼叫数。
StopExecution 油门代币每秒充值速率	us-east-1：200 个 us-west-2：200 个 eu-west-1：200 个 每个其他支持的区域：25 个	是	每秒通 StopExecution 话的代币充值率。
TagResource 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 TagResource 拨打的最大呼叫数。
TagResource 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 TagResource 话的代币充值率。
任务执行时间	每个受支持的区域：1 个	否	任务完成一次执行所需的最长时间（年）。
队列中任务保留时间	每个受支持的区域：1 个	否	Step Functions 将任务保留在队列中的最长时间（以年为单位）。
TestState 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：50 个	否	您每秒可以 TestState 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
TestState 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：10 个	否	每秒通 TestState 话的代币充值率。
UntagResource 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：200 个	是	您每秒可以 UntagResource 拨打的最大呼叫数。
UntagResource 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 UntagResource 话的代币充值率。
UpdateMapRun 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 UpdateMapRun 拨打的最大呼叫数。
UpdateMapRun 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 UpdateMapRun 话每秒的代币充值率。
UpdateStateMachine 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 UpdateStateMachine 拨打的最大呼叫数。
UpdateStateMachine 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	每秒通 UpdateStateMachine 话的代币充值率。
UpdateStateMachineAlias 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 UpdateStateMachineAlias 拨打的最大呼叫数。
UpdateStateMachineAlias 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 UpdateStateMachineAlias 话每秒的代币充值率。
ValidateStateMachineDefinition 油门令牌桶大小	每个受支持的区域：100 个	是	您每秒可以 ValidateStateMachineDefinition 拨打的最大呼叫数。

Name	默认值	可调整	说明
ValidateStateMachineDefinition 油门代币每秒充值速率	每个受支持的区域：1 个	是	通 ValidateStateMachineDefinition 话每秒的代币充值率。

有关更多信息，请参阅《AWS Step Functions 开发人员指南》中的配额。

AWS Storage Gateway 终端节点和配额

以下是该服务的服务端点和服务限额。要连接到 AWS 服务，您需要使用终端节点。除标准 AWS 终端节点外，某些 AWS 服务还在选定区域提供 FIPS 终端节点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

服务端点

Storage Gateway

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com storagegateway.us-west-2.api.aws storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Storage Gateway 硬件设备区域

Storage Gateway 硬件设备可向美国政府法律允许和允许出口的全球各地发货。

以下 AWS 区域支持 Storage Gateway 硬件设备。

- 美国东部（俄亥俄州）
- 美国东部（弗吉尼亚州北部）
- 美国西部（北加利福尼亚）
- 美国西部（俄勒冈州）
- 亚太地区（孟买）
- 亚太地区（首尔）
- 亚太地区（新加坡）
- 亚太地区（悉尼）
- 亚太地区（东京）

- 加拿大（中部）
- 欧洲地区（法兰克福）
- 欧洲地区（爱尔兰）
- 欧洲地区（伦敦）
- 欧洲地区（巴黎）
- 欧洲地区（斯德哥尔摩）
- 南美洲（圣保罗）

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
缓存卷网关的最大缓存（单位：TiB）	每个受支持的区域：64 个	否	缓存卷网关的最大缓存大小
缓存卷网关的最小缓存（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	缓存卷网关的最小缓存大小
缓存卷网关上传缓冲区最大值（单位：TiB）	每个受支持的区域：2 个	否	缓存卷网关上传缓冲区最大大小
缓存卷网关上传缓冲区最小值（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	缓存卷网关上传缓冲区最小大小
缓存卷大小（单位：TiB）	每个受支持的区域：32 个	否	缓存卷的最大大小
每个网关的缓存卷数	每个受支持的区域：32 个	否	每个网关的最大缓存卷数
文件网关的最大缓存（单位：TiB）	每个受支持的区域：64 个	否	文件网关的最大缓存大小
文件网关的最小缓存（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	文件网关的最小缓存大小

Name	默认值	可调整	说明
每个 S3 存储桶的文件共享数	每个受支持的区域：1 个	否	每个 Amazon S3 桶的最大文件共享数。
每个网关的文件共享数	每个受支持的区域：50 个	否	每个网关的最大文件共享数
文件大小	每个受支持的区域：5 TB	否	单个文件的最大大小，即 Amazon S3 中单个对象的最大大小
虚拟磁带的最大容量（单位：TiB）	每个受支持的区域：15 个	否	虚拟磁带的最大大小
VTL 中虚拟磁带的最大数量	每个受支持的区域：1,500 个	否	虚拟磁带库 (VTL) 的最大虚拟磁带数
虚拟磁带的最小容量（单位：GiB）	每个受支持的区域：100 个	否	虚拟磁带的最小大小
路径长度	每个受支持的区域：1024 字节	否	最大路径长度
每个网关所有缓存卷的大小（单位：TiB）	每个受支持的区域：1,024 个	否	网关中所有缓存卷的总大小
每个网关所有存储卷的大小（单位：TiB）	每个受支持的区域：512 个	否	网关中所有存储卷的总大小
存储卷网关上传缓冲区最大值（单位：TiB）	每个受支持的区域：2 个	否	存储卷网关上传缓冲区最大大小
存储卷网关上传缓冲区最小值（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	存储卷网关上传缓冲区最小大小

Name	默认值	可调整	说明
存储卷大小（单位：TiB）	每个受支持的区域：16 个	否	存储卷的最大大小
每个网关的存储卷数	每个受支持的区域：32 个	否	每个网关的最大存储卷数
磁带网关缓存最大值（单位：TiB）	每个受支持的区域：64 个	否	磁带网关的最大缓存大小
磁带网关缓存最小值（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	磁带网关的最小缓存大小
磁带网关上传缓冲区最大值（单位：TiB）	每个受支持的区域：2 个	否	磁带网关上传缓冲区最大大小
磁带网关上传缓冲区最小值（单位：GiB）	每个受支持的区域：150 个	否	磁带网关上传缓冲区最小大小
虚拟磁带库中所有磁带的总大小（单位：PiB）	每个受支持的区域：1 个	否	虚拟磁带库 (VTL) 中所有磁带的总大小

有关更多信息，请参阅《AWS Storage Gateway 用户指南》中的存储网关配额。

AWS 支持 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（巴林）	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
AWS Support API 操作	每个受支持的区域：5 个	否	您每秒可以执行的最大 Support API 操作数。AWS
AWS Trusted Advisor API	每个受支持的区域：100 个	否	您每秒可以执行的最大 T AWS rusted Advisor API 操作数。

Name	默认值	可调整	说明
您可以创建的 AWS Support 案例数量	每个受支持的区域：10 个	否	您每小时可以创建的最大 Su AWS pport 案例数。

有关更多信息，请参阅 AWS 支持 《用户指南》。

AWS 支持 Slack 端点中的应用程序

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

相关服务

有关相关服务的端点和配额的信息，请参阅以下主题：

- AWS AppConfig 终端节点和配额
- AWS Systems Manager 事件管理器端点和配额
- Systems Manager 快速设置功能端点和配额
- AWS Systems Manager 适用于 SAP 终端节点和配额

Systems Manager 的服务端点

> **Note**
>
> 除下表中记录的 `ssm.*` 端点外，您的托管式节点还必须允许将 HTTPS（端口 443）出站流量传输到以下端点。
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> 有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的参考：ec2messages、ssmmessages 和其他 API 操作。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

服务配额

以下各部分列出并介绍了 Systems Manager 的配额，按工具或功能区域分组。

除非另有规定，否则每个配额适用于每个配额 AWS 区域 中的个人 AWS 账户。例如，状态管理器关联数量的默认配额为 2000。这意味着在 AWS 账户 123456789012 中，您可以在美国东部（弗吉尼亚北部）地区创建 2,000 个关联，在美国东部（俄亥俄州）地区创建 2,000 个关联，依此类推。

主题

- Application Manager 的服务配额
- Automation 服务配额
- 分销商服务配额
- 文档服务配额
- Explorer 服务配额
- 车队管理器的服务配额/ AWS Systems Manager GUI Connect
- 清单的服务配额
- 维护时段的服务配额
- 托管节点的服务配额
- 的服务配额 OpsCenter
- 参数存储的服务配额
- 补丁管理器的服务配额
- 会话管理器的服务配额
- 状态管理器的服务配额

Application Manager 的服务配额

资源	默认
Application Manager 中的最大应用程序数	100 在 Application Manager 中添加应用程序时，Systems Manager 会自动创建一个资源组，来组织该应用程序的所有资源。应用程序的最大数量取决于 AWS Resource Groups的基础配额。
分配给应用程序的最大 AWS 资源数	对于基于 AWS CloudFormation 堆栈的应用程序：200 适用于基于 AWS Resource Groups以下条件的应用程序：无限

Automation 服务配额

资源	默认
自动化并发运行数	100 可通过启用自适应并行，将此配额最多提高到 500。 此外，您最多可以运行 400 个包含阻止操作的并行自动化。阻止操作包括 `aws:approve` 、`aws:pause` 和 `aws:sleep` 。如果尝试运行的自动化程序多于此数量，Systems Manager 会向队列中添加额外的自动化设置，且状态显示为 `Pending`。

资源	默认
	有关自适应并发的更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的允许 Automation 适应您的并发需求。
自动化队列	5000 如果尝试运行的自动化数量超过并发自动化限制，后续自动化将添加到 Automation 队列中。自动化完成（或达到最终状态）后，队列中的第一个自动化将启动。
正在同时运行速率控制自动化	25 如果您正尝试运行的速率控制自动化数量超出同时运行的速率控制自动化限制，则 Systems Manager 会将后续速率控制自动化运行添加到队列中，且状态将显示为 `Pending`。
速率控制自动化队列	1000 如果尝试运行的自动化数量超过并发速率控制自动化限制，后续自动化将添加到队列中。自动化完成（或达到最终状态）后，队列中的第一个自动化将启动。

资源	默认
嵌套自动化的级别数	5 父级自动化运行手册可以启动子级自动化运行手册。这表示嵌套自动化的一个级别。子级自动化运行手册可以启动另一个自动化运行手册，从而产生两级嵌套自动化。这最多可以继续顶级父自动化运行手册下面的五个级别。
自动化执行历史记录存储在系统中的天数	30
自动化变量存储在系统中的天数	30
可加入队列的额外自动化执行数	1000
自动化执行在用户上下文中可运行的最长持续时间	12 小时 如果您希望自动化的运行时间超过 12 小时，则必须使用服务角色（或代入角色）运行自动化。
最大 `executeScript` 操作运行时间	10 分钟 每个 `executeScript` 操作最多可以运行 10 分钟时间。
最大 `executeScript` 操作最大输出	100KB
最大 `invokeLambdaFunction` 操作运行时间	5 分钟 每个 `invokeLambdaFunction` 操作最多可以运行五 (5) 分钟时间。

资源	默认
最大 `invokeLambdaFunction` 操作输出	200 KB
自动化运行手册附件数	每个运行手册 5 个
自动化运行手册附件大小	每个运行手册每个附件 256 MB
StartAutomationExecutionAPI 操作的每秒事务数	1
DescribeAutomationStepExecutionsAPI 操作的每秒事务数	3
GetAutomationExecutionAPI 操作的每秒事务数	3
DescribeAutomationExecutionsAPI 操作的每秒事务数	3
SendAutomationSignalAPI 操作的每秒事务数	3
StopAutomationExecutionAPI 操作的每秒事务数	1
StartExecutionPreviewAPI 操作的每秒事务数	1
GetExecutionPreviewAPI 操作的每秒事务数	1

分销商服务配额

资源	默认
Distributor 程序包中的最大附件数	20
每个 Distributor 程序包中每个附件的最大大小	1 GB
每个 Distributor 程序包中的最大文件数	1000

资源	默认
分销商软件包的最大数量	500
每个分发服务器软件包的最大软件包版本数	25
分发服务器中的最大程序包大小	20GB
分发服务器中的最大程序包清单大小	64 KB

文档服务配额

资源	默认
文档大小	每个文档 64 KB
文档总数	500
文档版本	每个文档 1000 个
私下共享的 Systems Manager 文档	一个 SSM 文档最多可以共享 1,000 个 AWS 账户。
公开共享的 Systems Manager 文档	5 每人最多 AWS 账户 可以公开共享五个文档。
每种文档类型的最大收藏次数	20

Explorer 服务配额

资源	默认
资源数据同步的最大数量	5

车队管理器的服务配额/ AWS Systems Manager GUI Connect

资源	默认
Systems Manager GUI Connect 并发远程桌面会话的最大数量	5 [1] 将服务配额增加到 50 的请求会自动获得批准。增加的服务限额最长可能需要两个半小时才会生效。
Systems Manager GUI Connect 远程桌面会话的最长持续时间	60 分钟
连接超时前，Systems Manager GUI Connect 远程桌面会话的最大空闲时间	10 分钟
Systems Manager GUI Connect 远程桌面会话的最大连接持久性	60 分钟（最大连接持续时间）或 10 分钟（空闲超时限制）。 连接会继续，直到达到最大连接持续时间（60 分钟）或空闲超时限制（10 分钟）。即使 IAM 凭证到期，只要未达到连接持续时间限制，连接仍将继续。

[1] Windows Server 标准许可证允许两个并发 RDP 连接。要支持更多连接，必须从 Microsoft 购买额外的客户端访问许可证（CAL），或从 AWS购买 Microsoft 远程桌面服务许可证。有关补充许可证的更多信息，请参阅以下主题：

- Microsoft 网站上的 Client Access Licenses and Management Licenses
- 《License Manager User Guide》中的 Use License Manager user-based subscriptions for supported software products

清单的服务配额

资源	默认
每个托管节点可在单个 `PutInventory` API 请求中发送的清单数据项的最大大小	1024 KB
资源数据同步的最大数量	5
每次调用每个托管节点收集的最大清单数据大小	1 MB 此最大值可充分支持大多数清单收集方案。达到此配额后，系统不会收集节点的新清单数据。之前收集的清单数据会一直存储，直到过期。
每日每个节点收集的最大清单数据大小	5000 KB 达到此配额后，系统不会收集实例的新清单数据。之前收集的清单数据会一直存储，直到过期。
自定义清单类型的数量	20
自定义清单类型的最大数量	200 KB 这是类型而非收集的清单的最大大小。
自定义清单类型中的最大属性数。	50
	30 天

资源	默认
清单数据留存的长度	AWS Systems Manager 在最近一次库存更新后，清单会将托管节点数据保留 30 天。此留存配额适用于所有托管节点状态，包括已停止的实例。留存规则的工作原理如下： • 如果节点保持停止状态或连续 30 天断开连接，且没有任何清单更新，则清单数据将在 30 天后自动删除。 • 如果该节点在 30 天期限到期之前再次变为活动状态（例如，已停止的节点又启动），并且成功报告了新的清单数据，则 30 天的留存期将从该节点起重置。 如果您需要存储超过 30 天的库存数据，则可以使用 AWS Config 来记录历史记录或定期查询数据并将其上传到 Amazon S3 存储桶。有关更多信息，请参阅《AWS Config 开发人员指南》中的记录托管实例的软件配置。

维护时段的服务配额

资源	默认
维护时段	50
每个维护时段的任务	20
每个维护时段的目标	100

资源	默认
每项任务的目标	10
维护时段的并发执行数	5

托管节点的服务配额

资源	默认
实例集中托管节点（Amazon EC2 和混合节点）的最大数量	2400 由 Systems Manager 管理的近似最大节点数（每个区域每个 AWS 账户 ）。使用率不超过已应用的账户级别配额被认为是安全的。超过此配额可能会导致实例停止与 Systems Manager 通信，但实际容量可能有所不同。 AWS 默认配额值：在 Systems Manager 中，默认队列大小配额设置为 2,400 个托管节点。这是的默认最大安全限制 AWS 账户。我们不建议在不增加限制的情况下扩展至超过该值，因为实例可能会停止与 Systems Manager 通信。如果您超过此限制，则实例可能能够连接到 Systems Manager，尤其是在交错节点启动的情况下，但这尚不确定。 已应用的账户级别配额值：已应用的配额是该账户当前的区域限制。这可能是默认配额，也可能是已 支持 根据客户请求批准的增加限额。超过该限制可能会导致实例停止与 Systems Manager

资源	默认
	通信，因为连接尝试次数可能会超过批准的吞吐量。 利用率：利用的配额表示当前处于活动状态并与 Systems Manager 通信的托管节点的大致数量。它是根据五分钟内发出的 UpdateInstanceInformationAPI 调用次数计算得出的。当实例启动、终止或遇到连接问题时，此数字会发生变化。重新启动 SSM Agent 后，该数字也会发生变化。如果将实例配置为比默认的五分钟间隔更频繁地调用 `UpdateInstanceInformation` API，或者如果在五分钟内启动的实例错开运行，从而导致对 API 的分散调用，则客户看到的利用率可能会超过 100%。UpdateInstanceInformation
混合和多云环境中混合激活的机器最大数量	标准实例：1000 个 高级实例：高级实例按使用量收费。高级实例还允许您使用 AWS Systems Manager 会话管理器连接到非 EC2 计算机。 有关在混合和多云环境中激活非 EC2 机器的更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的为混合和多云环境设置 Systems Manager。有关启用高级实例的更多信息，请参阅配置实例套餐。

的服务配额 OpsCenter

资源	默认
最大数量 OpsItems （包括 “打开” 和 “已解决” OpsItems ）	500,000 **Important** 通过与 AWS Security Hub CSPM 集成创建的 OpsItems 目前不受此最大配额的限制。因此，Security Hub CSPM警报可能会在一个账户OpsItems中产生超过50万的费用。因此，对于高负载生产环境，建议将 Security Hub CSPM 调查发现范围限定为仅高严重性问题。有关与 Security Hub CSPM OpsCenter 集成和OpsItems定价的更多信息 AWS Systems Manager，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》AWS Security Hub CSPM中的 “了解与 OpsCenter 集成”。
OpsItems AWS 账户 每月的最大数量	10000
最大操作数据值大小	20 KB
每个关联的自动化运行手册的最大数量 OpsItem	10
在单个关联的运行手册下存储在操作数据中的 Automation 运行手册执行的最大数目	10

资源	默认
您可以为每个资源指定的最大相关资源数量 OpsItem	100
OpsItems 您可以为每人指定的最大关联数量 OpsItem	10
重复数据删除字符串的最大长度	512 个字符

参数存储的服务配额

资源	默认
参数的最大数量	标准参数：10000 高级参数：10 万个 [1]
参数值的最大长度	标准参数：4 KB 高级参数：8 KB [1]
每个高级参数的最大参数策略数	10 [1]
保留的最大参数版本数	100
以下 API 操作的每秒事务数： • GetParameter • GetParameters • GetParametersByPath	• 原定设置值：40 所有三个 API 操作共享此默认最大值：40 TPS。 • 已启用更高的吞吐量：[2]、[3] • `GetParameter` ：10000

资源	默认
	• `GetParameters` ：1000 • `GetParametersByPath` ：100
以下 API 操作的每秒事务数： • DeleteParameter • DeleteParameters	• 原定设置值：3 • 已启用更高的吞吐量：5 [2]
以下 API 操作的每秒事务数： • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• 原定设置值：3 • 已启用更高的吞吐量：10 [2]

[1] 启用高级参数层将向您的 AWS 账户收费。有关高级参数的更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的管理参数层。

[2] 您可以提高此 API 操作的最大每秒事务数（TPS），以支持需要同时访问多个参数的应用程序和工作负载。增加 TPS 配额会向您收取费用。 AWS 账户有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的提高或重置 Parameter Store 吞吐量。

[3] `SecureString` 参数的吞吐量可能会受到 AWS Key Management Service (AWS KMS) 吞吐量限制的进一步限制，具体取决于区域。有关 AWS KMS 限制的更多信息，请参阅AWS Key Management Service 开发人员指南中的申请配额。

补丁管理器的服务配额

资源	默认
补丁基准	50
每个补丁基准的补丁组数	25
操作历史记录保留	最近的 150 个操作

会话管理器的服务配额

资源	默认
DescribeSessionsAPI 操作的每秒事务数	6
GetConnectionStatusAPI 操作的每秒事务数	50
ResumeSessionAPI 操作的每秒事务数	6
StartSessionAPI 操作的每秒事务数	3
TerminateSessionAPI 操作的每秒事务数	6
会话终止之前的空闲时间	默认值：20 分钟 可配置为 1 至 60 分钟之间。
执行历史记录保留	30 天 每个命令的历史记录最多可保留 30 天。此外，您可以在 Amazon Simple Storage Service 中存储所有日志文件的副本，或在 AWS CloudTrail中保存所有 API 调用的审计跟踪。

状态管理器的服务配额

资源	默认
CreateAssociation API 操作的每秒事务数 (TPS)	3
CreateAssociationBatchAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	1
DeleteAssociationAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	2
DescribeAssociationAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	2
DescribeAssociationExecutionsAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	4
DescribeAssociationExecutionTargetsAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	4
DescribeEffectiveInstanceAssociationsAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	1
DescribeInstanceAssociationsStatusAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	2
ListAssociationsAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	4
ListAssociationVersionsAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	4
StartAssociationsOnceAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	2
UpdateAssociation API 操作的每秒事务数 (TPS)	3
UpdateAssociationStatusAPI 操作的每秒事务数 (TPS)	3
最大关联数	2000
每个关联的最大版本数	1000
单个托管节点的最大关联数	20

AWS Systems Manager 适用于 SAP 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
一个区域中每个区域的 SAP 应用程序 AWS 账户	10	是	AWS 账户中每个区域可注册 AWS Systems Manager for SAP 的最大 SAP 应用程序数。
每个 SAP 应用程序的组件	20	是	在 SAP 中注册的每个 SAP 应用程序可以注册的最大ssm-

Name	默认值	可调整	说明
			sap组件数量。 AWS Systems Manager
每个组件的数据集数	20	是	每个 ssm-sap 组件可注册的最大 ssm-sap 数据集数。

Amazon Textract 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

资源		Regions					
同步操作	API	美国东部（弗吉尼亚州北部）	美国西部（俄勒冈州）	美国东部（俄亥俄州）	欧洲地区（爱尔兰）	亚太地区（孟买）	其他区域
同步操作的每账户每秒的事务数	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1
异步操作	API	美国东部（弗吉尼亚州北部）	美国西部（俄勒冈州）	美国东部（俄亥俄州）	欧洲地区（爱尔兰）	亚太地区（孟买）	其他区域
所有启动（异步）操作的每账户每秒的事务数	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1

资源		Regions					
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
所有获取（异步）操作的每账户每秒的事务数	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
每个账户可同时存在的异步作业的最大数量		600	600	100	100	100	100

有关更多信息，请参阅《Amazon Textract 开发人员指南》中的 Amazon Textract 配额。

适配器配额

- 适配器的最大数量 - 允许的适配器总数为 10。在一个适配器下可以有多个适配器版本。
- 每月 AdapterVersions 创建的最大值-每个 AWS 账户每月可以成功创建的适配器版本数为 10，将在每个月初重置。使用服务限额控制台请求增加限额。
- 每个账户的最大进行中 AdapterVersions （类似于适配器训练）-3

有关更多信息，请参阅《Amazon Textract 开发人员指南》中的 Amazon Textract 配额。

Amazon Timestream 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

适用于 Live Analytics 的 Timestream 端点

请使用以下终端节点获取写入 API 的终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

请使用以下终端节点获取查询 API 的终端节点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
亚太地区(孟买)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

有关更多信息，请参阅《Amazon Timestream 开发人员指南》中的使用 API。

适用于 InfluxDB 的 Timestream 端点

请使用以下端点获取适用于 InfluxDB API 的 Timestream 的端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	timestream-influxdb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	timestream-influxdb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

适用于 Live Analytics 的 Timestream 配额

Name	默认值	可调整	说明
CreateBatchLoadTask 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 CreateBatchLoadTask 请求数。
CreateDatabase 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 CreateDatabase 请求数。
CreateScheduledQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 CreateScheduledQuery 请求数。
CreateTable 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 CreateTable 请求数。
每个账户的数据库数	每个受支持的区域：500 个	否	每个 AWS 账户可以创建的最大数据库数。
DeleteDatabase 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 DeleteDatabase 请求数。
DeleteScheduledQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 DeleteScheduledQuery 请求数。
DeleteTable 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 DeleteTable 请求数。
DescribeAccountSettings 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 DescribeAccountSettings 请求数。
DescribeBatchLoadTask 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 DescribeBatchLoadTask 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
DescribeDatabase 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 DescribeDatabase 请求数。
DescribeScheduledQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 DescribeScheduledQuery 请求数。
DescribeTable 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 DescribeTable 请求数。
每个表的维度数	每个受支持的区域：128 个	否	每个表的最大维度数。
ExecuteScheduledQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 ExecuteScheduledQuery 请求数。
ListBatchLoadTasks 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 ListBatchLoadTasks 请求数。
ListDatabases 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 ListDatabases 请求数。
ListScheduledQueries 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 ListScheduledQueries 请求数。
ListTables 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 ListTables 请求数。
允许的最大 MaxQuery TCU	每个受支持的区域：1000 个	否	您账户中允许的最大 MaxQuery TCU
允许的最大 ProvisionedQuery TCU	每个受支持的区域：1000 个	否	您账户中允许的最大 ProvisionedQuery TCU

Name	默认值	可调整	说明
每个数据库的最大活动磁介质存储分区计数	每个受支持的区域：250 个	否	每个数据库的最大活动磁介质存储分区数。摄入后，分区可能会保持活动长达 6 小时。
每个表的度量数	每个受支持的区域：8,192 个	否	每个表的最大度量数。
PrepareQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 5 个	否	每秒的最大 PrepareQuery 请求数。
ResumeBatchLoadTask 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 ResumeBatchLoadTask 请求数。
每个账户的计划查询数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个 AWS 账户可以创建的最大计划查询数。
每个账户中表的数量	每个受支持的区域：5 万个	否	每个 AWS 账户可以创建的最大表格数。
每个表跨多重度量记录的唯一度量	每个受支持的区域：1,024 个	否	在单个表中定义的所有多重度量记录中的唯一度量。单个多度量记录可以具有 MaximumMeasureAttributesPerRecord 唯一的度量，而表可以具有跨多度量记录定义的 MaximumMeasureAttributesPerTable 唯一度量。
UpdateAccountSettings 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 UpdateAccountSettings 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
UpdateDatabase 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 UpdateDatabase 请求数。
UpdateScheduledQuery 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 UpdateScheduledQuery 请求数。
UpdateTable 请求速率	每个受支持的区域：每秒 1 个	否	每秒的最大 UpdateTable 请求数。

有关更多信息，请参阅《Amazon Timestream 开发人员指南》中的配额。

适用于 InfluxDB 的 Timestream 配额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的数据库实例数	每个受支持的区域：40 个	否	每个 AWS 账户可以创建的最大数据库实例数。

AWS 电信网络构建器 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲（西班牙）	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
正在进行的并发网络服务操作	每个受支持的区域：40 个	是	一个区域内正在进行的并发网络服务操作的最大数量。
程序包函数	每个受支持的区域：200 个	是	一个区域中函数程序包的最大数量。
网络程序包	每个受支持的区域：40 个	是	网络程序包在一个区域内的最大数量。
网络服务实例	每个受支持的区域：800 个	是	一个区域中网络服务实例的最大数量。

AWS 转换终端节点和配额

服务限额（也称为限制）是 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。以下是此服务的服务配额。

AWS 转换服务配额

Name	默认值	可调整	说明
.NET 每月代码行（Web 和 IDE）	每个受支持的区域：200 万个	是	在 AWS IAM Identity Center 账户的每个受支持 AWS 区域内，在一个日历月内可以转换的.NET 应用程序代码的最大行数。
每个 IAM Identity Center 账户包含 Microsoft Visual Studio 扩展程序的并发 .NET 作业数	每个受支持的区域：10 个	是	使用 Microsoft Visual Studio 扩展程序时，IAM 身份中心账户的每个支持 AWS 区域中并发.NET 转换作业的最大数量
每个 IAM Identity Center 账户的并发 .NET Web 作业数	每个受支持的区域：5 个	是	使用 Transfor AWS m Web 应用程序时， AWS IAM Identity Center 账户的每个支持 AWS 区域中并发的.NET 转换任务的最大数量。
每个 IAM Identity Center 账户的并发大型机作业数	每个受支持的区域：10 个	是	IAM Identity Center 账户中的并发大型机作业的最大数量
自定义转换定义	每个受支持的区域：1,000 个	是	自定义转换定义的最大数量
自定义转换每月 CLI 对话请求	每个受支持的区域：100 万个	是	一个日历月内允许在 CLI 中提出的自定义转换对话请求的最大数量

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS IAM 身份中心的工作空间	每个受支持的区域：100 个	是	可以与 AWS IAM 身份中心关联的最大工作空间数量
大型机 Analyze 代码行数	每个受支持的区域：5 亿个	是	一个日历月内 Analyze Code 作业目标的最大代码行数
大型机 Business Document Generation 每月代码行数	每个受支持的区域：2.5 亿个	是	一个日历月内 Business Documentation Generation 作业目标的最大代码行数
大型机 Decomposition 代码行数	每个受支持的区域：2.5 亿个	是	一个日历月内 Decomposition 作业目标的最大代码行数
每个作业的大型机代码行数	每个受支持的区域：300 万个	否	每个作业的最大代码行数
大型机 Reforge 代码行数	每个受支持的区域：5000 万个	是	一个日历月内 Reforge 作业目标的最大代码行数
大型机 Technical Document Generation 每月代码行数	每个受支持的区域：2.5 亿个	是	一个日历月内 Technical Documentation Generation 作业目标的最大代码行数
大型机 Transform 代码行数	每个受支持的区域：2.5 亿个	是	一个日历月内 Refactor Code 作业目标的最大代码行数

Amazon Transcribe 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

批处理转录和流式转录支持的服务端点不同。此外，端点在 Amazon Transcribe、Amazon Transcribe Medical 和 Amazon Transcribe 呼叫分析之间有所不同。有关详细信息，请参阅以下表格。

下表显示了 Amazon Transcribe 支持的批处理端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大（中部）	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

下表显示了 Amazon Transcribe 支持的流式端点。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
墨西哥（中部）	mx-central-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

下表显示了支持的 AWS 区域 呼叫分析Amazon Transcribe Medical和Amazon Transcribe 呼叫分析。请注意，'post-call' 指的是批处理转录，'real-time' 指的是流式转录。

要获取这些区域的端点，请参阅前面的 Amazon Transcribe 端点表。

Amazon Transcribe Medical

区域	转录类型
ap-east-1（香港）	批处理
ap-northeast-1 (东京)	批处理、流式
ap-northeast-2 (首尔)	批处理、流式
ap-south-1（孟买）	批处理
ap-southeast-1 (新加坡)	批处理
ap-southeast-2 (悉尼)	批处理、流式
ca-central-1（加拿大中部）	批处理、流式
eu-central-1 (法兰克福)	批处理、流式
eu-west-1 (爱尔兰)	批处理、流式
eu-west-2 (伦敦)	批处理、流式
eu-west-3（巴黎）	批处理
me-south-1（巴林）	批处理
sa-east-1（圣保罗）	批处理、流式
us-east-1（弗吉尼亚州北部）	批处理、流式
us-east-2（俄亥俄州）	批处理、流式
us-gov-east-1 (,) GovCloud US-East	批处理、流式
us-gov-west-1 (,) GovCloud US-West	批处理、流式
us-west-1（旧金山）	批处理
us-west-2 (俄勒冈)	批处理、流式
eu-north-1（斯德哥尔摩）	批处理

区域	转录类型
af-south-1（开普敦）	批处理

Amazon Transcribe 呼叫分析

区域	转录类型
ap-northeast-1 (东京)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (首尔)	post-call, real-time
ap-south-1（孟买）	post-call
ap-southeast-1 (新加坡)	post-call
ap-southeast-2 (悉尼)	post-call, real-time
ca-central-1（加拿大中部）	post-call, real-time
eu-central-1 (法兰克福)	post-call, real-time
eu-west-2 (伦敦)	post-call, real-time
us-east-1（弗吉尼亚州北部）	post-call, real-time
us-west-2 (俄勒冈)	post-call, real-time

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
频道识别限制	每个受支持的区域：2 个	是	可以从媒体文件中识别和提取的最大音频通道数。

Name	默认值	可调整	说明
自定义医学词汇量限制	每个受支持的区域：5.12 万个	是	当前区域中此账户中自定义医学词汇的最大大小（以字节为单位）。
自定义词汇量限制	每个受支持的区域：5.12 万个	是	当前区域中此账户中自定义词汇的最大大小（以字节为单位）。
作业队列带宽比	每个受支持的区域：90 个	是	当前区域中此账户的最大任务队列带宽比率。
最大音频文件长度	每个支持的区域：28,800 秒	否	音频文件的最大长度（以秒为单位）。
最大音频文件长度（医疗）	每个受支持的区域：1.44 万秒	否	以秒为单位的最大音频文件长度（医疗）。
呼叫分析批处理作业的最大音频文件长度	每个受支持的区域：1.44 万秒	否	呼叫分析批处理作业的最大音频文件长度（以秒为单位）。
MedicalScribe 作业的最大音频文件长度	每个受支持的区域：5,400 秒	否	MedicalScribe 作业的最大音频文件长度（以秒为单位）。
最大音频文件大小	每个受支持的区域：2 GB	否	音频文件的最大大小（以 GB 为单位）。
音频文件的最大大小（医疗）	每个受支持的区域：2 GB	否	医疗转录的最大音频文件大小（以 GB 为单位）。
呼叫分析批处理作业的最大音频文件大小	每个受支持的区域：500 MB	否	呼叫分析批处理作业的最大音频文件大小（以 MB 为单位）。

Name	默认值	可调整	说明
MedicalScribe 作业的最大音频文件大小	每个受支持的区域：2 GB	否	MedicalScribe 作业的最大音频文件大小（以 GB 为单位）。
自定义词汇表短语的最大长度	每个受支持的区域：256 个	否	自定义词汇表短语中的最大字符数。
呼叫分析批处理作业的最大类别数	每个受支持的区域：200 个	是	呼叫分析批处理作业的每个账户的最大类别数。
呼叫分析批处理作业的每个类别的最大规则数	每个受支持的区域：20 个	是	呼叫分析批处理作业的每个类别的最大规则数。
呼叫分析批处理作业的每个类别允许的最大目标数	每个受支持的区域：100 个	是	呼叫分析批处理作业的每个类别允许的最大目标数
词汇表筛选器的最大数量	每个受支持的区域：100 个	否	当前区域中来自此账户的词汇表筛选器的最大数量。
词汇表筛选器的最大大小	每个受支持的区域：50 KB	否	词汇表筛选器的最大大小（以 KB 为单位）。
音频文件最短持续时间	每个受支持的区域：500 毫秒	否	音频文件最短持续时间（以毫秒为单位）。
音频文件最短持续时间（医疗）	每个受支持的区域：500 毫秒	否	医疗转录的音频文件最短持续时间，以毫秒（ms）为单位。
呼叫分析批处理作业的音频文件最短持续时间	每个受支持的区域：500 毫秒	否	呼叫分析批处理作业的音频文件最短持续时间，以毫秒（ms）为单位。

Name	默认值	可调整	说明
用于通道识别的通道数（医疗）	每个受支持的区域：2 个	否	用于通道识别的最大通道数（医疗）。
呼叫分析批处理作业用于通道识别的通道数	每个受支持的区域：2 个	否	呼叫分析批处理作业用于通道识别的最大通道数。
并发呼叫分析流的数量 (HTTP/2 + Websocket)	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此账户中并发通话分析流转录会话的最大数量。
并发的医疗直播数量 (HTTP/2 + Websocket)	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此账户中并发 Medical 流转录会话的最大数量。
并发的 MedicalScribe 直播后分析作业数量	每个受支持的区域：1 个	是	当前区域中此账户中并发 MedicalScribe 直播后分析任务的最大数量。
并发 MedicalScribe 流数量 (HTTP/2)	每个受支持的区域：10 个	是	该账户在当前区域内的最大并发 MedicalScribe 直播会话数。
并发分析任务数量	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中此账户中并发分析任务的最大数量。
并发语言模型的数量	每个受支持的区域：3 个	是	当前区域中此账户中并发语言模型的最大数量。
并发的医疗记录工作数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前区域中该账户中并发医疗记录任务的最大数量。
并发的医疗转录作业数量	每个支持的区域：250 个	是	当前区域中该账户中并发医疗转录作业的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
并发的医学词汇作业数量	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中该账户中并发医学词汇作业的最大数量。
并发直播数量 (HTTP/2 + Websocket)	每个受支持的区域：25 个	是	在当前区域内的此账户中并发流转录会话的最大数量。
并发转录作业数	每个支持的区域：250 个	是	当前区域中此账户中并发转录作业的最大数量。
并发词汇作业数量	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中该账户中并发词汇作业的最大数量。
保留作业记录的天数	每个受支持的区域：90 个	否	保留作业记录的天数。
保留任务记录的天数（医疗）	每个受支持的区域：90 个	否	保留任务记录的最大天数（医疗）。
为呼叫分析批处理作业保留作业记录的天数	每个受支持的区域：90 个	否	为呼叫分析批处理作业保留作业记录的天数。
语言模型总限制	每个受支持的区域：10 个	是	当前区域中此账户中语言模型的最大总数。
医学总词汇量限制	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中此账户中医学词汇的最大总数。
总词汇量限制	每个受支持的区域：100 个	是	当前区域中此账户中的最大词汇总数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， CreateCallAnalyticsCategory	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 CreateCallAnalyticsCategory 请求数。
每秒交易次数， CreateLanguageModel	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 CreateLanguageModel 请求数。
每秒交易次数， CreateMedicalVocabulary	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 CreateMedicalVocabulary 请求数。
每秒交易次数， CreateVocabulary	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 CreateVocabulary 请求数。
每秒交易次数， CreateVocabularyFilter	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 CreateVocabularyFilter 请求数。
每秒交易次数， DeleteCallAnalyticsCategory	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteCallAnalyticsCategory 请求数。
每秒交易次数， DeleteCallAnalyticsJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteCallAnalyticsJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， DeleteLanguageModel	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteLanguageModel 请求数。
每秒交易次数， DeleteMedicalScribeJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteMedicalScribeJob 请求数。
每秒交易次数， DeleteMedicalTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteMedicalTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， DeleteMedicalVocabulary	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteMedicalVocabulary 请求数。
每秒交易次数， DeleteTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， DeleteVocabulary	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteVocabulary 请求数。
每秒交易次数， DeleteVocabularyFilter	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DeleteVocabularyFilter 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， DescribeLanguageModel	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 DescribeLanguageModel 请求数。
每秒交易次数， GetCallAnalyticsCategory	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetCallAnalyticsCategory 请求数。
每秒交易次数， GetCallAnalyticsJob	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetCallAnalyticsJob 请求数。
每秒交易次数， GetMedicalScribeJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetMedicalScribeJob 请求数。
每秒交易次数， GetMedicalScribeStream	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetMedicalScribeStream 请求数。
每秒交易次数， GetMedicalTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 30 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetMedicalTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， GetMedicalVocabulary	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetMedicalVocabulary 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， GetTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 30 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， GetVocabulary	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetVocabulary 请求数。
每秒交易次数， GetVocabularyFilter	每个受支持的区域：每秒 20 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 GetVocabularyFilter 请求数。
每秒交易次数， ListCallAnalyticsCategories	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListCallAnalyticsCategories 请求数。
每秒交易次数， ListCallAnalyticsJobs	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListCallAnalyticsJobs 请求数。
每秒交易次数， ListLanguageModels	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListLanguageModels 请求数。
每秒交易次数， ListMedicalScribeJobs	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListMedicalScribeJobs 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， ListMedicalTranscriptionJobs	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListMedicalTranscriptionJobs 请求数。
每秒交易次数， ListMedicalVocabularies	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListMedicalVocabularies 请求数。
每秒交易次数， ListTagsForResource	每个受支持的区域：每秒 50 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListTagsForResource 请求数。
每秒交易次数， ListTranscriptionJobs	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListTranscriptionJobs 请求数。
每秒交易次数， ListVocabularies	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListVocabularies 请求数。
每秒交易次数， ListVocabularyFilters	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 ListVocabularyFilters 请求数。
每秒交易次数， StartCallAnalyticsJob	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartCallAnalyticsJob 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， StartCallAnalytics StreamTranscription	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartCallAnalytics StreamTranscription 请求数。
每秒交易次数， StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket 请求数。
每秒交易次数， StartMedicalScribeJob	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartMedicalScribeJob 请求数。
每秒交易次数， StartMedicalScribe Stream	每个受支持的区域：每秒 2 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartMedicalScribe Stream 请求数。
每秒交易次数， StartMedicalStream Transcription	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartMedicalStream Transcription 请求数。
每秒交易次数， StartMedicalStream TranscriptionWebsocket	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartMedicalStream TranscriptionWebsocket 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， StartMedicalTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartMedicalTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， StartStreamTranscription	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartStreamTranscription 请求数。
每秒交易次数， StartStreamTranscriptionWebSocket	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartStreamTranscriptionWebsocket 请求数。
每秒交易次数， StartTranscriptionJob	每个受支持的区域：每秒 25 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 StartTranscriptionJob 请求数。
每秒交易次数， TagResource	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 TagResource 请求数。
每秒交易次数， UntagResource	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UntagResource 请求数。
每秒交易次数， UpdateCallAnalyticsCategory	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UpdateCallAnalyticsCategory 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
每秒交易次数， UpdateLanguageModel	每个受支持的区域：每秒 5 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UpdateLanguageModel 请求数。
每秒交易次数， UpdateMedicalVocabulary	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UpdateMedicalVocabulary 请求数。
每秒交易次数， UpdateVocabulary	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UpdateVocabulary 请求数。
每秒交易次数， UpdateVocabularyFilter	每个受支持的区域：每秒 10 个	是	在当前区域，您每秒可以从该账户发出的最大 UpdateVocabularyFilter 请求数。

您可以在 AWS 管理控制台 中查看您当前的配额。

AWS Transfer Family 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（台北）	ap-east-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个账户的 AS2 连接器	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大 AS2 连接器数量
每个账户的协议数	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大协议数量
每个账户的证书数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大证书数
每个配置文件的证书数	每个受支持的区域：10 个	否	每个配置文件的最大证书数
每个连接器的并发 AS2 消息数	每个受支持的区域：400 个	否	连接器可以处理的最大并发 AS2 消息数
每台服务器的并发 AS2 消息数	每个受支持的区域：400 个	否	服务器可以处理的最大并发 AS2 消息数

Name	默认值	可调整	说明
每个连接的并发多路复用 SFTP 会话	每个受支持的区域：10 个	否	每个连接的最大并发多路复用 SFTP 会话数
每个服务器的并发会话数	每个受支持的区域：1 万个	否	每个服务器的最大并行会话数
文件大小	每个受支持的区域：5 TB	否	单个文件的最大大小，即 Amazon S3 中单个对象的最大大小
空闲连接超时	每个受支持的区域：1800 秒	否	SFTP/FTP(S) 个连接的非活动状态超时。如果在这段时间过后没有活动，则可能会断开客户端的连接。
最大入站 AS2 消息大小	每个支持的区域：1,000 兆字节	否	入站 AS2 消息的最大大小 (MB)
最大逻辑目录映射字符数	每个支持的区域：2,100,000 字节	否	每位用户的逻辑目录映射 JSON 文档的最大 UTF-8 编码字符长度
最大逻辑目录映射条目数	每个支持的区域：2000 个	是	每个服务托管用户的每个逻辑目录映射的最大条目数
允许访问的最大 AD 组数	每个受支持的区域：100 个	是	每个服务器允许映射到访问权限的 Active Directory 组数
每个工作流的最大新执行数	每个受支持的区域：100 个	否	每个工作流同时允许的最大新执行数。

Name	默认值	可调整	说明
最大出站 AS2 消息大小	每个支持的区域：1,000 兆字节	否	出站 AS2 消息的最大大小 (MB)
每个 Web 应用程序的最大 Web 应用程序单位数	每个受支持的区域：4 个	是	每个 Web 应用程序资源的 Web 应用程序单位的最大数量
每个账户的最大 Web 应用程序数	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户的 Web 应用程序的最大数量
每秒每个工作流的新执行重新填充率	每个受支持的区域：1 个	否	每秒每个工作流的新执行重新填充率
每个服务器服务托管的用户数	每个受支持的区域：1 万个	是	每个服务器的最大服务托管的用户数
每个用户每秒的身份验证请求数	每个受支持的区域：2 个	否	如果您的身份提供者类型为 AWS Directory Service，则每个目录每用户每秒只能进行 2 次身份验证
每个 StartFileTransfer 请求的文件数	每个受支持的区域：每秒 10 个	否	每次 StartFileTransfer 请求的最大文件数
每个账户的配置文件数	每个受支持的区域：1,000 个	是	每个账户的最大配置文件数
每台服务器的 AS2 消息速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	否	服务器每秒可接收的最大 AS2 消息数
StartDirectoryListing 每个 SFTP 连接器的速率	每个支持的区域：每秒 3 个	否	每个 SFTP 连接器每秒发送的最大 StartDirectoryListing 请求数

Name	默认值	可调整	说明
每个 AS2 StartFileTransfer 连接器的文件速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个 AS2 StartFile Transfer 连接器每秒发送的最大文件数
每个 SFTP 连接器的 StartFileTransfer 文件速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个 SFTP 连接器每秒发送的最大 StartFile Transfer 文件数
每个 SFTP 连接器的 StartRemoteDelete 文件速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个 SFTP 连接器每秒发送的最大 StartRemoteDelete 文件数
每个 SFTP 连接器的 StartRemoteMove 文件速率	每个受支持的区域：每秒 100 个	是	每个 SFTP 连接器每秒发送的最大 StartRemoteMove 文件数
每个账户的 SFTP 连接器	每个受支持的区域：100 个	是	每个账户的最大 SFTP 连接器数量
每个服务托管的用户的 SSH 密钥数	每个受支持的区域：50 个	是	每个服务托管的用户的最大 SSH 密钥数
每个账户的服务器数	每个受支持的区域：50 个	是	每个账户的最大服务器数
每个账户的 VPC_ENDPOINT 服务器数	每个受支持的区域：10 个	否	每个账户的最大 VPC_ENDPOINT 服务器数
每个账户的工作流	每个受支持的区域：10 个	是	每个账户的最大工作流数量

Amazon Translate 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
并发批量翻译任务	每个受支持的区域：10 个	是	在当前区域中的此账户中并发批量翻译任务的最大数目。
自定义术语文件	每个受支持的区域：100 个	是	在当前区域中的此账户中可存储的自定义术语文件的最大数目。
并行数据资源	每个受支持的区域：1,000 个	是	当前区域中此账户中的并行数据资源的最大数目。

有关更多信息，请参阅《Amazon Translate 开发人员指南》中的准则和配额。

AWS Trusted Advisor API 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS 用户通知端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	notifications.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	notifications.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	notifications.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	notifications.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	notifications.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	notifications.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	notifications.ap-south-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	notifications.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	notifications.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	notifications.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	notifications.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	notifications.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	notifications.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	notifications.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	notifications.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	notifications.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	notifications.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	notifications.ca-central-1.api.aws	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	notifications.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	notifications.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	notifications.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	notifications.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	notifications.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	notifications.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	notifications.eu-south-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	notifications.eu-north-1.api.aws	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	notifications.eu-central-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
以色列（特拉维夫）	il-central-1	notifications.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥（中部）	mx-central-1	notifications.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中东（巴林）	me-south-1	notifications.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中东（阿联酋）	me-central-1	notifications.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	notifications.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS 用户通知联系人端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	notifications-contacts.us-east-1.api.aws	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
的通知配置总数 AWS 账户	50 个通知配置	否	您可以在 AWS 账户中创建的通知配置的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
单个服务的通知配置	针对 AWS 账户的任何特定服务的 20 种通知配置。	否	您可以为 AWS 账户中的给定服务创建的通知配置的最大数量。
每种服务和事件类型的通知配置	AWS 账户的每种服务和事件类型有 10 种通知配置。	否	您可以为给定 AWS 账户服务类型和事件类型创建的通知配置的最大数量。
给定通知配置的事件规则	10 个事件规则	否	您可以为 AWS 账户中的每个通知配置创建的事件规则的最大数量。
给定通知配置的渠道	每种通知配置有 50 个频道（电子邮件、移动设备或聊天频道）。	否	您可以在 AWS 账户中为每个通知配置创建的每个通知配置的最大通道数。
电子邮件联系	每个联系人有 500 个电子邮件联系人 AWS 账户。	否	您可以为每个 AWS 账户添加的电子邮件联系人的最大数量。
通知中心	每个 3 个集线器 AWS 账户。	否	您可以添加到 AWS 账户每个通知中心的最大数量。
给定事件的源事件速率 AWS 账户	每秒 1 个。	否	每个源事件中每秒可接收的最大数量 AWS 账户。

AWS 用户体验自定义终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	uxc.us-east-1.api.aws	HTTPS	

服务配额

此服务没有配额。

AWS 已验证的访问终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

用于管理 AWS 已验证访问资源的 API 操作（例如，已验证访问终端节点、已验证访问权限组和已验证访问信任提供商）是 Amazon EC2 API 的一部分。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 API 参考》中的 AWS Verified Access 操作。

有关 Amazon EC2 服务端点，请参阅the section called “Amazon EC2”。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
Verified Access 实例	5	是	客户可以在当前区域中创建的 Verified Access 实例的最大数量。
Verified Access 组	10	是	客户可以在当前区域中创建的 Verified Access 组的最大数量。
Verified Access 信任提供商	15	是	客户可以在当前区域中创建的 Verified Access 信任提供商的最大数量。
Verified Access 端点	50	是	客户可以在当前区域中创建的 Verified Access 端点的最大数量。

Amazon Verified Permissions 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
BatchGetPolicy 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 BatchGetPolicy 请求数。
BatchIsAuthorized 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：30 个	是	每个策略存储每秒的最大 BatchIsAuthorized 请求数。
BatchIsAuthorizedWithToken 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：30 个	是	每个策略存储每秒的最大 BatchIsAuthorizedWithToken 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
CreateIdentitySource 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：1 个	是	每个策略存储每秒的最大 CreateIdentitySource 请求数。
CreatePolicy 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 CreatePolicy 请求数。
CreatePolicyStore 每个账户每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：1 个	否	每秒的最大 CreatePolicyStore 请求数。
CreatePolicyStoreAlias 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 CreatePolicyStoreAlias 请求数。
CreatePolicyTemplate 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 CreatePolicyTemplate 请求数。
DeleteIdentitySource 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：1 个	是	每个策略存储每秒的最大 DeleteIdentitySource 请求数。
DeletePolicy 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 DeletePolicy 请求数。
DeletePolicyStore 每个账户每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：1 个	否	每秒的最大 DeletePolicyStore 请求数。
DeletePolicyStoreAlias 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 DeletePolicyStoreAlias 请求数。
DeletePolicyTemplate 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 DeletePolicyTemplate 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
GetIdentitySource 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 GetIdentitySource 请求数。
GetPolicy 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 GetPolicy 请求数。
GetPolicyStore 每个账户每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 GetPolicy Store 请求数。
GetPolicyStoreAlias 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 GetPolicyStoreAlias 请求数。
GetPolicyTemplate 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 GetPolicyTemplate 请求数。
GetSchema 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 GetSchema 请求数。
IsAuthorized 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：200 个	是	每个策略存储每秒的最大 IsAuthorized 请求数。
IsAuthorizedWithToken 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：200 个	是	每个策略存储每秒的最大 IsAuthorizedWithToken 请求数。
ListIdentitySources 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 ListIdentitySources 请求数。
ListPolicies 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 ListPolicies 请求数。

Name	默认值	可调整	说明
ListPolicyStoreAliases 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 ListPolicyStoreAliases 请求数。
ListPolicyStores 每个账户每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每秒的最大 ListPolicyStores 请求数。
ListPolicyTemplates 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 ListPolicyTemplates 请求数。
每个区域中，每个账户的策略存储	每个支持的区域：30,000	是	最大策略存储数量。
每个策略存储的策略模板	每个受支持的区域：40 个	是	策略存储中的最大策略模板数。
PutSchema 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 PutSchema 请求数。
UpdateIdentitySource 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：1 个	是	每个策略存储每秒的最大 UpdateIdentitySource 请求数。
UpdatePolicy 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 UpdatePolicy 请求数。
UpdatePolicyStore 每个账户每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	否	每秒的最大 UpdatePolicyStore 请求数。
UpdatePolicyTemplate 每个策略存储区每个区域的每秒请求数	每个受支持的区域：10 个	是	每个策略存储每秒的最大 UpdatePolicyTemplate 请求数。

Amazon Virtual Private Cloud 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

用于管理 Amazon VPC 资源（例如，虚拟私有云、子网和网关）的 API 操作是 Amazon EC2 API 的一部分。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 API 参考》中的 Amazon VPC 操作。

有关 Amazon EC2 服务端点，请参阅the section called “Amazon EC2”。

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个 VPC 的活动 VPC 对等连接	每个受支持的区域：50 个	是	每个 VPC 的活动 VPC 对等连接的最大数量。此配额可以最高增加到 125。
每个 VPC 终端节点策略的字符数	每个受支持的区域：2.048 万个	否	VPC 端点策略中的最大字符数，包括空格。
Egress-only 每个地区的互联网网关	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域的仅出口（仅出站）互联网网关的最大数量。此配额与每个区域的 VPC 最大数量直接相关。要提高此配额，请提高每个地区的 VPC 数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个 NAT 网关的弹性 IP 地址配额	每个受支持的区域：2 个	是	可以与公共连接类型的单个 NAT 网关关联的最大弹性 IP 地址数量。
每个区域的网关 VPC 端点数	每个受支持的区域：20 个	是	每个区域的网关 VPC 端点的最大数量。每个 VPC 最多 255 个网关端点。
每个 VPC 的 IPv4 CIDR 块数	每个受支持的区域：5 个	是	每个 VPC 的 IPv4 CIDR 数据块的最大数量。主 CIDR 数据块和所有辅助 CIDR 数据块计数计入此配额中。此配额可以最高增加到 50。
每个 VPC 的 IPv6 CIDR 块数	每个受支持的区域：5 个	是	每个 VPC 的 IPv6 CIDR 数据块的最大数量。
每个安全组的入站或出站规则	每个受支持的区域：60 个	是	每个 VPC 安全组的最大入站或出站规则数（共 120 个规则）。将单独为 IPv4 和 IPv6 规则实施此配额。引用安全组或前缀列表 ID 的规则分别计为针对 IPv4 及 IPv6 的一条规则。该配额值与每个网络接口的安全组配额值的积不得超过 1000。
每个 VPC 的接口 VPC 终端节点	每个受支持的区域：50 个	是	每个 VPC 的最大接口和网关 LoadBalancer VPC 终端节点数量。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的互联网网关数	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域的互联网网关的最大数量。此配额与每个区域的 VPC 最大数量直接相关。要提高此配额，请提高每个地区的 VPC 数量。
每个可用区的 NAT 网关	每个受支持的区域：5 个	是	每个可用区域的最大 NAT 网关数。这包括处于待处理、活动或正在删除状态的 NAT 网关。
每个 VPC 的网络 ACL 数	每个受支持的区域：200 个	是	每个 VPC 的最大网络 ACL 数。
网络地址使用情况	每个受支持的区域：64,000 个	是	单个 VPC 的最大网络地址使用量。
每个区域的网络接口数	每个受支持的区域：5,000 个	是	区域中每个可用区的最大网络接口数量。
未完成的 VPC 对等连接请求	每个受支持的区域：25 个	是	您请求的最大未完成 VPC 对等连接请求数。
每个 VPC 的参与者账户	每个受支持的区域：100 个	是	可以与其共享 VPC 中的子网的不同参与者账户的最大数量。这是每个 VPC 的配额，并应用于 VPC 中共享的所有子网。
对等网络地址的使用情况	每个受支持的区域：128,000 个	是	VPC 及其对等网络的最大网络地址使用量。

Name	默认值	可调整	说明
每个 NAT 网关的私有 IP 地址限额	每个受支持的区域：8 个	是	可以分配给专用连接类型的单个 NAT 网关的最大专用 IP 地址数量。
每个 VPC 的区域 NAT 网关	每个受支持的区域：5 个	是	每个 VPC 的最大区域 NAT 网关数量。这包括处于 “待处理”、“活动” 或 “正在删除” 状态的区域 NAT 网关。
每个 VPC 的路由表数	每个受支持的区域：200 个	是	每个 VPC 的最大路由表数量。主路由表计入此配额。
每个路由表的路由数	每个受支持的区域：500 个	是	每个路由表的最大非传播路由数。该配额可以提高至最大值 1000；但是，网络性能可能会受到影响。将单独为 IPv4 和 IPv6 路由实施该配额。
每个网络 ACL 的规则数	每个受支持的区域：20 个	是	每个网络 ACL 的入站规则或出站规则的最大数量（共 40 个规则）。这包括 IPv4 和 IPv6 规则，以及默认的拒绝规则。该配额可以提高至最大值 40；但是，网络性能可能会受到影响。

Name	默认值	可调整	说明
每个网络接口的安全组数	每个受支持的区域：5 个	是	每个网络接口的最大安全组数。最大值为 16。该配额值乘以每个安全组的规则配额值的积不得超过 1000。
每个 VPC 的子网数量	每个受支持的区域：200 个	是	每个 VPC 的最大子网数。
可以与账户共享的子网	每个受支持的区域：100 个	是	一个 AWS 账户可以共享的最大子网数量。
每个区域每个账户的 VPC 屏蔽公共访问权限排除项数	每个受支持的区域：50 个	否	一个账户在单个区域内同时可以拥有的 VPC 屏蔽公共访问权限排除项的最大数量。
每个安全组的 VPC 关联数	每个受支持的区域：100 个	是	每个安全组的 VPC 关联的最大数量。
每个 VPC 的资源类型 VPC 端点	每个受支持的区域：500 个	是	VPC 中的单个资源端点的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个 VPC 的服务网络类型 VPC 端点	每个受支持的区域：500 个	是	VPC 中的服务网络端点的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
VPC 对等连接请求到期时间	每个受支持的区域：168 个	否	未接受的 VPC 对等连接请求到期的最大小时数。默认值为 168 小时（一周）。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的 VPC 安全组	每个受支持的区域：2500 个	是	每个区域的 VPC 安全组的最大数目。
每个区域的 VPC 数	每个受支持的区域：5 个	是	每个区域的最大 VPC 数量。此配额与每个区域的互联网网关最大数量直接相关。

> **Note**
>
> 每个区域每个账户的 VPC 屏蔽公共访问权限排除项配额是可调整的。要请求调整配额，请使用 AWS Support Center Console创建提高服务限制的工单。

有关更多信息，请参阅下列内容：

- Amazon VPC 配额
- VPC 对等限额
- 流量镜像配额
- AWS Transit Gateway 配额
- AWS Network Manager 配额
- Reachability Analyzer 限额
- Network Access Analyzer 配额
- AWS PrivateLink 配额
- AWS Client VPN 配额
- Site-to-Site VPN 配额

Amazon VPC Lattice 端点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲（开普敦）	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	vpc-lattice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
中东（阿联酋）	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
验证策略大小	每个受支持的区域：10 KB	否	验证策略中 JSON 文件的最大大小。
每个组资源配置的子资源配置数	每个受支持的区域：60 个	是	组资源配置中子资源配置的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个 AWS 区域的域名验证	每个受支持的区域：5 个	是	每个账户可以创建的域验证的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个服务的侦听器数	每个受支持的区域：2 个	是	可以为服务创建的最大侦听器数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个服务网络的资源配置数	每个受支持的区域：500 个	是	与服务网络关联的资源配置的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。

Name	默认值	可调整	说明
每个 AWS 区域的资源配置	每个支持的区域：2000 个	是	一个 AWS 账户在每个 AWS 区域可以拥有的最大资源配置数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个 VPC 的资源网关数	每个受支持的区域：500 个	是	VPC 中资源网关的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个侦听器的规则数	每个受支持的区域：10 个	是	可以为服务侦听器定义的最大规则数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个关联的安全组数	每个受支持的区域：5 个	否	可以添加到 VPC 与服务网络之间的关联中的最大安全组数。
每个服务网络的服务关联数	每个受支持的区域：500 个	是	可以与单个服务网络关联的最大服务数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个区域的服务网络数	每个受支持的区域：50 个	是	每个区域的最大服务网络数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个区域的服务数	每个支持的区域：2000 个	是	每个区域的最大服务数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的目标组	每个受支持的区域：500 个	是	每个区域的最大目标组数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个服务的目标组数	每个受支持的区域：10 个	是	可以与服务关联的最大目标组数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个目标组的目标	每个受支持的区域：1,000 个	是	可以与单个目标组关联的最大目标数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个服务网络的 VPC 关联数	每个受支持的区域：500 个	是	可以与单个服务网络关联的最大 VPC 数。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。
每个服务网络的服务网络类型 VPC 端点	每个受支持的区域：200 个	是	与服务网络关联的服务网络端点的最大数量。如需增加容量和增加限制，请联系 Supp AWS ort。

AWS WAF 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> 本页提供与 2019 年 11 月发布的最新版本相关的信息。 AWS WAF您用来访问 AWS WAF的实体的名称（例如端点和命名空间）都添加了版本控制信息，例如V2或v2，以区别于之前的版本。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
WAF 中每个账户的最大 IP 集数 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在账户中为其创建的最大 IP 集数 CloudFront。
区域 WAF 中每个账户的最大 IP 集数	每个受支持的区域：100 个	是	您的账户中可以为区域创建的 IP 集的最大数量。
单个规则组或单个 Web ACL 的所有响应正文内容的最大组合大小（以千字节为单位） CloudFront	每个受支持的区域：50 个	否	单个规则组或单个 Web ACL 的所有响应正文内容的最大组合大小（以千字节为单位）。 CloudFront
区域性单个规则组或单个 Web ACL 的所有响应正文内容的最大组合大小（以千字节为单位）	每个受支持的区域：50 个	否	区域性单个规则组或单个 Web ACL 的所有响应正文内容的最大组合大小（以千字节为单位）。
区域性 WAF 中每个 Web ACL 的最大 ALB 关联数	每个受支持的区域：100 个	是	每个区域性 Web ACL 的最大 ALB 关联数。

Name	默认值	可调整	说明
WAF 中每个 Web ACL 的最 AWS 大 Amplify 关联数 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	每个网页 ACL 的最 AWS 大 Amplify 关联数。CloudFront
WAF 中每个 Web ACL 的最大 AWS 应用运行器服务关联数（适用于区域）	每个受支持的区域：100 个	是	区域内每个 Web ACL 的最大 AWS 应用运行器服务关联数。
WAF 中每个网页 ACL 的最大 AWS AppSync GraphQL API 关联数（适用于区域）	每个受支持的区域：100 个	是	每个网页 ACL 的最大 AWS AppSync GraphQL API 关联数（适用于区域）。
WAF 中每个 Web ACL 中针对区域的 AWS 已验证访问实例关联的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	区域内每个 Web ACL 的最大 AWS 验证访问权限实例关联数。
WAF 中每个网络 ACL 的 Amazon API Gateway REST API 关联的最大数量（适用于区域）	每个受支持的区域：100 个	是	每个 Web ACL 中区域的 Amazon API Gateway REST API 关联的最大数量。
WAF 中每个 Web ACL 中每个区域 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 关联的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	区域性每个 Web ACL 的最大 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 关联数。
WAF 中每个 Web ACL 中区域性的 Amazon Cognito 用户池关联的最大数量	每个受支持的区域：100 个	是	区域内每个 Web ACL 的最大 Amazon Cognito 用户池关联数。
WAF 中设置的 IP 地址的最大 IP 地址数 CloudFront	每个受支持的区域：1 万个	否	一个 IP 设置中允许的最大 IP 地址数 CloudFront。

Name	默认值	可调整	说明
区域 WAF 中每个 IP 集中的最大 IP 地址数	每个受支持的区域：1 万个	否	区域的 IP 集中允许的最大 IP 地址数。
WAF 中字符串匹配（字节匹配）字符串的最大字节数 CloudFront	每个受支持的区域：200 个	否	可以在字符串匹配（字节匹配）字符串中为其创建的最大字节数 CloudFront。
区域 WAF 中每个字符串匹配（字节匹配）字符串中的最大字节数	每个受支持的区域：200 个	否	区域的字符串匹配（字节匹配）字符串中可以创建的最大字节数
Cloudfront 的 WAF 中每个账户的每个正则表达式模式中允许的最大字符数	每个受支持的区域：200 个	否	您的账户中正则表达式模式中允许的最大字符数。CloudFront
区域 WAF 中每个账户的每个正则表达式模式中允许的最大字符数	每个受支持的区域：200 个	否	区域账户的每个正则表达式模式中允许的最大字符数。
单个自定义请求定义的最大自定义标头数量 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	否	的单个自定义请求定义的自定义标头的最大数量 CloudFront。
区域性单个自定义请求定义的最大自定义标头数	每个受支持的区域：10 个	否	区域性单个自定义请求定义的最大自定义标头数。
单个自定义响应定义的最大自定义标头数量 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	否	的单个自定义响应定义的自定义标头的最大数量 CloudFront。
区域性单个自定义响应定义的最大自定义标头数	每个受支持的区域：10 个	否	区域性单个自定义响应定义的最大自定义标头数。

Name	默认值	可调整	说明
每个 Web ACL 或规则组的自定义请求标头的最大数量 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	每个 Web ACL 或规则组的自定义请求标头的最大数量 CloudFront。
区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义请求标头数	每个受支持的区域：100 个	是	区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义请求标头数。
每个 Web ACL 或规则组的自定义响应正文的最大数量 CloudFront	每个受支持的区域：50 个	是	每个 Web ACL 或规则组的自定义响应正文的最大数量 CloudFront。
区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义响应正文数	每个受支持的区域：50 个	是	区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义响应正文数。
每个 Web ACL 或规则组的自定义响应标头的最大数量 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	每个 Web ACL 或规则组的自定义响应标头的最大数量 CloudFront。
区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义响应标头数	每个受支持的区域：100 个	是	区域性每个 Web ACL 或规则组的最大自定义响应标头数。
CloudFront 的 WAF 中每个账户正则表达式模式集中的最大模式数	每个受支持的区域：10 个	否	你可以在账户中为其创建的正则表达式模式集中的最大模式数量。CloudFront
区域 WAF 中每个账户正则表达式模式集中的最大模式数	每个受支持的区域：10 个	否	区域账户中可以创建的正则表达式模式集中的最大模式数。

Name	默认值	可调整	说明
CloudFront 的 WAF 中每个规则组基于速率的语句的最大数量	每个受支持的区域：4 个	否	规则组中允许的基于速率的语句的最大数量。CloudFront
区域性 WAF 中每个规则组基于速率的语句的最大数量	每个受支持的区域：4 个	否	区域性规则组中允许的基于速率的语句的最大数量。
CloudFront 的 WAF 中每个 Web ACL 基于速率的最大语句数	每个受支持的区域：10 个	否	Web ACL 中允许的最大基于速率的语句数。CloudFront
区域的 WAF 中每个 Web ACL 基于速率的最大语句数	每个受支持的区域：10 个	否	区域的 Web ACL 中允许的基于速率的最大语句数。
Cloudfront 的 WAF 中每个规则组或 Web ACL 的最大引用语句数	每个受支持的区域：50 个	否	规则组或 Web ACL 中允许的最大引用语句数 CloudFront。
区域 WAF 中每个规则组或 Web ACL 的最大引用语句数	每个受支持的区域：50 个	否	区域的规则组或 Web ACL 中允许的最大引用语句数。
每个 Web ACL 每秒的最大请求数 CloudFront	每个受支持的区域：10 万个	是	的每个 Web ACL 每秒的最大请求数 CloudFront。
区域性每个 Web ACL 每秒的最大请求数	每个受支持的区域：10 万个	是	区域性每个 Web ACL 每秒的最大请求数。
每个规则语句的最大文本转换次数 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	否	每个规则语句的最大文本转换次数。 CloudFront
区域性每条规则语句的最大文本转换次数	每个受支持的区域：10 个	否	区域性每条规则语句的最大文本转换次数。

Name	默认值	可调整	说明
每个基于速率的规则可以屏蔽的唯一 IP 地址的最大数量 CloudFront	每个受支持的区域：1 万个	否	每个基于速率的规则可以屏蔽的唯一 IP 地址的最大数量。 CloudFront
区域性每个基于速率的规则可以阻止的最大唯一 IP 地址数量	每个受支持的区域：1 万个	否	区域性每个基于速率的规则可以阻止的最大唯一 IP 地址数量。
WAF 中规则组中 Web ACL 容量单位的最大数量 CloudFront	每个受支持的区域：5000 个	否	规则组中允许的最大 Web ACL 容量单位数 CloudFront。
区域 WAF 中每个规则组中 Web ACL 容量单位的最大数量	每个受支持的区域：5,000 个	否	区域的规则组中允许的 Web ACL 容量单位的最大数量。
WAF 中 Web ACL 的最大容量单位数 CloudFront	每个受支持的区域：5000 个	否	Web ACL 中允许的最大 Web ACL 容量单位数 CloudFront。
区域 WAF 中每个 Web ACL 中 Web ACL 容量单位的最大数量	每个受支持的区域：5,000 个	否	区域的 Web ACL 中允许的 Web ACL 容量单位的最大数量。
WAF 中每个账户的最大正则表达式模式集数 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	是	你可以在账户中创建的最大正则表达式模式集数。 CloudFront
区域 WAF 中每个账户的最大正则表达式模式集数	每个受支持的区域：10 个	是	区域账户中可以创建的最大正则表达式模式集数。
WAF 中每个账户的最大规则组数 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在账户中为其创建的规则组的最大数量 CloudFront。

Name	默认值	可调整	说明
区域 WAF 中每个账户的最大规则组数	每个受支持的区域：100 个	是	您的账户可以为区域创建的规则组的最大数量。
可以检查 Application Load Balancer 及其保护措施的 Web 请求正文的最大大小（以千字节为单位） AWS AppSync	每个受支持的区域：8 个	否	可以检查 Application Load Balancer 和保护措施的 Web 请求正文的最大大小（以千字节为单位）。 AWS AppSync
可以检查的 Web 请求正文的最大大小（以千字节为单位） CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner 和已验证访问权限保护	每个受支持的区域：64 个	否	可以检查 API Gateway、Amazon Cognito CloudFront、App Runner 和已验证访问权限保护的网络请求正文的最大大小（以千字节为单位）。
单个自定义响应定义的自定义响应正文内容的最大大小（以千字节为单位） CloudFront	每个受支持的区域：4 个	否	的单个自定义响应定义的自定义响应正文内容的最大大小（以千字节为单位）。 CloudFront
区域性单个自定义响应定义的自定义响应正文内容的最大大小（以千字节为单位）	每个受支持的区域：4 个	否	区域性单个自定义响应定义的自定义响应正文内容的最大大小（以千字节为单位）。
在 WAF 中，每个账户的最大 Web ACL 上限 CloudFront	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在账户中为其创建的最大网页 ACL 数量。 CloudFront
区域 WAF 中每个账户的最大 Web ACL 数	每个受支持的区域：100 个	是	您的账户中可以为区域创建的 Web ACL 的最大数量。

Name	默认值	可调整	说明
可以为基于速率的规则定义的最低请求速率 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	否	可以为的基于速率的规则定义的最低请求速率。CloudFront
可为区域性基于速率的规则定义的最小请求速率	每个受支持的区域：10 个	否	可为区域性基于速率的规则定义的最小请求速率。
每个 Web ACL 的令牌域数量 CloudFront	每个受支持的区域：10 个	是	每个 Web ACL 的令牌域数量 CloudFront。
区域的每个 Web ACL 的令牌域数	每个受支持的区域：10 个	是	区域的每个 Web ACL 的令牌域数。

有关更多信息，请参阅《AWS WAF 开发人员指南》中的 AWS WAF 配额。

AWS WAF 经典终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

> **Note**
>
> 本页提供了有关 AWS WAF Classic 的信息。如果您在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACL 之类的 AWS WAF 资源，但尚未迁移 Web ACL，则必须使用 Cl AWS WAF assic 才能访问这些资源。否则，请勿使用此版本。
> 有关最新版本的相关信息 AWS WAF，请参阅AWS WAF 终端节点和配额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS

AWS WAF 适用于应用程序负载均衡器的经典版和 API Gateway API 具有以下终端节点：

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个规则的条件数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到规则中的最大条件数。
每个 SQL 注入匹配条件的筛选条件数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到 SQL 注入匹配条件中的最大筛选条件数。
每个跨站点脚本匹配条件的筛选条件数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到跨站点脚本匹配条件中的最大筛选条件数。
每个大小约束条件的筛选条件数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到大小约束条件中的最大筛选条件数。
每个字符串匹配条件的筛选条件数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到字符串匹配条件中的最大筛选条件数。
GeoMatchSets	每个受支持的区域：50 个	否	GeoMatchSets 您可以向您的账户添加的最大数量。
HTTP 标头名称长度	每个受支持的区域：40 个	否	您希望 AWS WAF 在大小限制条件下检查 HTTP 标头的长度（以字节为单位）。
每个 IP 集匹配条件的 IP 地址范围数	每个受支持的区域：1 万个	否	可以添加到 IP 集匹配条件中的最大 IP 地址范围数（CIDR 表示法）。
根据基于速率的规则而阻止的 IP 地址	每个受支持的区域：1 万个	否	根据基于速率的规则而阻止的最大 IP 地址数。

Name	默认值	可调整	说明
每人的地点 GeoMatchSet	每个受支持的区域：50 个	否	您可以向中添加的最大营业地点数 GeoMatchSet。
每个 Web ACL 的记录目标配置数	每个受支持的区域：1 个	否	可以添加到 Web ACL 中的最大日志记录目标配置数。
每个正则表达式匹配条件的模式集数	每个受支持的区域：1 个	否	可以添加到正则表达式匹配条件中的最大模式集数。
每个模式集的模式数	每个受支持的区域：10 个	否	在正则表达式匹配条件中，可以添加到模式集中的最大模式数。
请求速率	每个受支持的区域：1 万个	是	应用程序负载均衡器上每秒的最大请求数。此限制仅适用于 Application Lo AWS ad Balancer 上的 WAF。使用 AWS 控制台可以提高此限制。
Rate-based 规则速率	每个受支持的区域：2,000 个	否	允许通过一个 IP 地址在五分钟内发出的请求的最大数量。
Rate-based 规则	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在账户中创建的基于速率的规则的最大数量。
正则表达式模式长度	每个受支持的区域：70 个	否	在正则表达式匹配条件下，您希望 AWS WAF 在模式中搜索的字符数。

Name	默认值	可调整	说明
正则表达式模式集数	每个受支持的区域：5 个	否	可以添加到账户中的最大正则表达式模式集数。
Rules	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在账户中创建的规则的最大数量。
每个 web ACL 的规则数	每个受支持的区域：10 个	否	可以添加到 web ACL 中的最大规则数。
搜索长度	每个受支持的区域：50 个	否	您希望 AWS WAF 在大小限制条件下监视的长度（以字节为单位）。
Web ACL	每个受支持的区域：50 个	是	您可以在账户中创建的 Web ACL 的最大数量。

有关更多信息，请参阅《AWS WAF 开发人员指南》中的 AWS WAF Classic 配额。

AWS Well-Architected Tool 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（香港）	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（巴林）	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务配额

Name	默认值	可调整	说明
每个问题的选项数	每个受支持的区域：15 个	否	可以为问题创建的最大选项数。
镜头大小	每个受支持的区域：500 KB	否	最大镜头大小（以 KB 为单位）。
每区域每账户的镜头数	每个受支持的区域：15 个	否	区域中每个账户可以创建的最大镜头数。
每个评论模板的镜头数	每个受支持的区域：20 个	否	可能与评论模板关联的最大镜头数。
每个工作负载的镜头数	每个受支持的区域：20 个	否	可以与工作负载关联的最大镜头数。
每个工作负载的里程碑数	每个受支持的区域：100 个	否	可以为工作负载创建的最大里程碑数。
每个镜头的支柱数	每个受支持的区域：10 个	否	可以为镜头创建的最大支柱数。
每个支柱的问题数	每个受支持的区域：20 个	否	可以为支柱创建的最大问题数。

Name	默认值	可调整	说明
每个区域每个账户的模板数	每个受支持的区域：500 个	否	区域中每个账户可以创建的评论模板的最大数。
每个镜头的共享数	每个受支持的区域：300 个	否	可以为镜头创建的最大共享数。
每个评论模板的共享数	每个受支持的区域：20 个	否	可以为评论模板创建的最大共享数。
每个工作负载的共享数	每个受支持的区域：20 个	否	可以为工作负载创建的最大共享数。
每个镜头的版本数	每个受支持的区域：100 个	否	可以为镜头创建的最大版本数。
每区域每账户的工作负载数	每个受支持的区域：1000 个	否	区域中每个账户可以创建的最大工作负载数。

AWS Wickr 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

AWS Wickr 生产 API

区域名称	区域	端点	协议
美国东部(弗吉尼亚北部)	us-east-1	管理员。wickr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.us-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区(马来西亚)	ap-southeast-5	管理员。wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区(新加坡)	ap-southeast-1	管理员。wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区(悉尼)	ap-southeast-2	管理员。wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区(东京)	ap-northeast-1	管理员。wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大(中部)	ca-central-1	管理员。wickr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区(法兰克福)	eu-central-1	管理员。wickr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区(伦敦)	eu-west-2	管理员。wickr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-west-2.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	管理员。wickr.eu-north-1.amazonaws.com admin.wickr.eu-north 1.api.aws	HTTPS HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	管理员。wickr.eu-central-2.amazonaws.com admin.wickr.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	管理员。wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com admin.wickr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amazon WorkMail 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	Region	服务	端点
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	亚马逊 WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com

区域名称	Region	服务	端点
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	Amazon WorkMail 消息流 SDK	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	亚马逊 WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	Amazon WorkMail 消息流 SDK	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	亚马逊 WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	Amazon WorkMail 消息流 SDK	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

电子邮件协议端点

区域名称	Region	服务	端点
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	Exchange Web Services (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	交易所 ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	IMAP 已结束 SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	SMTP 结束了 SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465

区域名称	Region	服务	端点
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	Exchange Web Services (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	交易所 ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	IMAP 已结束 SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	SMTP 结束了 SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	Exchange Web Services (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	交易所 ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	IMAP 已结束 SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	SMTP 结束了 SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

服务配额

有关更多信息，请参阅 Amazon WorkMail 配额。

Amazon WorkSpaces 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

> **Note**
>
> 下表 AWS 区域 中的适用于个 WorkSpaces 人。有关适用于 WorkSpaces 池 AWS 区域 的内容，AWS 区域 请参阅《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的 WorkSpaces 池信息。两个版本的 WorkSpaces 服务的终端节点相同。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

服务配额

资源	默认值	说明	可调整
WorkSpaces	1	当前区域 WorkSpaces 中该账户的最大数量。	是
图形 WorkSpaces	0	当前区域 WorkSpaces 中此账户中图片的最大数量。 **Note** 2023 年 11 月 30 日之后，不再支持 Graphics 捆绑包。我们建议将您迁移 WorkSpaces 到 Graphics.g4dn 捆绑包。有关更多信息，请参阅《WorkSpace	是

资源	默认值	说明	可调整
		s管理指南》WorkSpace中的 Migrate a。	
GraphicsPro WorkSpaces	0	当前区域 GraphicsPro WorkSpaces 中该账户的最大数量。	是
图片	40	当前区域中此账户中的映像的最大数目。	是
捆绑包	50	当前区域中此账户中的捆绑包的最大数目。此配额仅适用于自定义捆绑包，而不适用于公有捆绑包。	否
连接别名	20	当前区域中此账户中的连接别名的最大数目。	否
目录	50	当前地区该账户 WorkSpaces 中可注册并向 Amazon 使用的最大目录数。	否
IP 访问控制组	100	当前区域中此账户中的 IP 访问控制组的最大数目。	否
每个 IP 访问控制组的规则数	10	当前区域的此账户中，每个 IP 访问控制组的最大规则数。	否

资源	默认值	说明	可调整
每个目录的 IP 访问控制组数	25	当前区域的此账户中，每个 IP 访问控制组的最大数目。	否
WorkSpaces 泳池	10	当前区域中该账户的最大 WorkSpaces 池数。	是
WorkSpaces池的通用价值流式传输实例	10	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最大通用价值流式处理实例数量。	是
WorkSpaces池的通用标准流式传输实例	10	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最大通用标准实例数。	是
WorkSpaces池的通用性能流式传输实例	10	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最大通用性能流式处理实例数。	是
WorkSpaces池的通用型 Power 流式传输实例”	10	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最大通用型 Power 流式处理实例数。	是
WorkSpaces 池的通用 PowerPro 流式传输实例”	10	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最大通用 PowerPro 流媒体实例数量。	是

资源	默认值	说明	可调整
Graphics.g4dn 池的 xlarge 流媒体实例 WorkSpaces	0	当前区域中该账户中可用于 WorkSpaces 池的最 Graphics.g4dn 大超大型流媒体实例数。	否
Graphics.g4dn 池的 4xlarge 流媒体实例 WorkSpaces	0	当前区域中可用于该账户 WorkSpaces 池的 Graphics.g4dn 4xlarge 流式处理实例的最大数量。	否

Amazon WorkSpaces 实例终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

> **Note**
>
> 下表 AWS 区域 中的适用于 WorkSpaces 实例。

区域名称	区域	端点	协议
美国东部 (弗吉尼亚北部)	us-east-1	workspaces-instances.us-east-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
		workspaces-instances-fips.us-east-1.api.aws	
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	workspaces-instances.us-east-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	workspaces-instances.us-west-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	workspaces-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	workspaces-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	workspaces-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	workspaces-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	workspaces-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	workspaces-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	workspaces-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	workspaces-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	workspaces-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	workspaces-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	workspaces-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	workspaces-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
中东（阿联酋）：	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	workspaces-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	workspaces-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

服务配额

资源	默认值	说明	可调整
WorkSpaces 核心托管实例	1000	当前区域中该账户中 WorkSpaces 托管实例的最大数量。	是
处于分配状态的并发 WorkSpaces 托管实例	700	当前区域中该账户中处于分配状态的并发 WorkSpaces 托管实例的最大数量。	否

Amazon WorkSpaces 安全浏览器终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区（孟买）	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大（中部）	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
指定区域中 `standard.regular` 实例类型的最大并发会话数	每个受支持的区域：25 个	是	在指定区域内的此账户中，您可以用于 `standard.regular` 实例类型

Name	默认值	可调整	说明
			的并发会话的最大数量。
指定区域中 standard.large 实例类型的最大并发会话数	每个受支持的区域：10 个	是	在指定区域内的此账户中，您可以用于 standard.large 实例类型的并发会话的最大数量。
指定区域中 standard.xlarge 实例类型的最大并发会话数	每个受支持的区域：5 个	是	在指定区域内的此账户中，您可以用于 standard.xlarge 实例类型的并发会话的最大数量。
Web 门户的数量	每个受支持的区域：3 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器门户的最大数量。
浏览器设置的数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器设置的最大数量。
每个信任存储的证书数量	每个受支持的区域：100 个	是	当前地区此账户中 Amazon WorkSpaces 安全浏览器信任存储库中的最大证书数量。
每个 Web 门户的身份提供商数量	每个受支持的区域：1 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器门户的最大身份提供者数量。

Name	默认值	可调整	说明
网络设置的数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前区域中此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器网络设置的最大数量。
信任存储的数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器信任存储的最大数量。
用户设置的数量	每个受支持的区域：5 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器用户设置的最大数量。
IP 访问设置数	每个受支持的区域：5 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器 IP 访问设置的最大数量。
用户访问日志记录设置数	每个受支持的区域：5 个	是	当前地区此账户中亚马逊 WorkSpaces 安全浏览器用户访问日志设置的最大数量。

AWS X-Ray 终端节点和配额

要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型：IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。部分服务提供全局端点。有关更多信息，请参阅 AWS 服务端点。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 AWS 服务配额。

以下是该服务的服务端点和服务限额。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
非洲（开普敦）	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（香港）	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（海得拉巴）	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
亚太地区（墨尔本）	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新西兰）	ap-southeast-6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（台北）	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大（中部）	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
加拿大西部（卡尔加里）	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（西班牙）	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲（苏黎世）	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列（特拉维夫）	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥（中部）	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

区域名称	区域	端点	协议
中东（巴林）	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中东（阿联酋）	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

服务限额

Name	默认值	可调整	说明
每个区域的自定义采样规则	每个受支持的区域：25 个	是	每个区域的最大自定义采样规则数。
一个账户中的组数	每个受支持的区域：25 个	否	每个账户的组的最大数量。
每个跟踪的索引注释	每个受支持的区域：50 个	否	可以索引单个跟踪内的最大注释数。

Name	默认值	可调整	说明
分段文档大小	每个受支持的区域：64 KB	否	分段文档的最大大小。
每秒分段数	每个受支持的区域：2600 个	否	每秒可以发送到的最大分段数 X-Ray。
每个自定义采样规则的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个自定义采样规则的最大标签数。
每个组的标签数	每个受支持的区域：50 个	否	每个组的最大标签数。
跟踪和服务图表保留时间（天）	每个受支持的区域：30 个	否	保留跟踪和服务地图数据的天数。
跟踪数据修改周期（天）	每个受支持的区域：7 个	否	无需额外费用即可更新记录数据的天数。
跟踪文档大小（动态上限）	每个受支持的区域：500 KB	否	跟踪文档的最大大小。
跟踪文档大小（下限）	每个受支持的区域：100 KB	否	跟踪文档的最大大小。

AWS 生命周期变更

当 AWS 服务或功能的可用性发生变化时，我们会为客户提供有关可用替代方案的指导和迁移支持，从而最大限度地减少对客户运营的干扰。

我们知道，可用性的变化可能会影响您的运营。如需具体指导，请查阅相关服务文档或联系 AWS 支持。

以下术语描述了处于或即将结束生命周期的服务和功能：

- 维护：客户无法使用这些服务和功能。已经在使用这些服务和功能的客户可以继续使用这些服务和功能。 AWS 将继续运营和支持这些服务和功能，但不会对其进行增强或添加功能。我们建议买家了解和探索产品页面和文档中建议的替代方案。
- 日落：已经在使用这些服务和功能的客户应计划按照产品页面和文档中的建议迁移到其他服务。日落服务有日落时间表（通常为 12 个月）。停用日期 AWS 是服务运营和支持的终止日期。
- 完全关闭：完全关闭代表服务或功能生命周期的最后阶段。完全关闭的服务和功能已从 AWS 产品组合中完全删除，并且不再以任何容量提供或支持。这种状态是在仔细规划和执行前面的阶段之后才达到的，这样可以最大限度地减少对客户运营的干扰。

维护中的服务

客户无法在维护阶段使用服务和功能。已经在使用这些服务和功能的客户可以继续使用这些服务和功能。 AWS 将继续运营和支持这些服务和功能，但不会对其进行增强或添加功能。我们建议客户了解和探索产品页面和文档中建议的替代方案。

服务	公告日期	资源
AWS Application Discovery Service	2025 年 10 月 7 日	AWS Application Discovery Service 可用性变更
AWS Cloud9	2024 年 7 月 25 日	如何从 IDE 迁移 AWS Cloud9 到 AWS IDE 工具包或 AWS CloudShell
Amazon Cloud Directory	2025 年 10 月 7 日	亚马逊 Cloud Directory 可用性变更

服务	公告日期	资源
Amazon CloudSearch	2024 年 7 月 25 日	从亚马逊过渡 CloudSearch 到亚马逊 OpenSearch 服务
Amazon CodeCatalyst	2025 年 11 月 7 日	如何从亚马逊迁移 CodeCatalyst
Amazon CodeGuru Reviewer	2025 年 10 月 7 日	Amazon CodeGuru Reviewer 可用性变更
Amazon Comprehend-主题建模、事件检测和即时安全分类	2026年3月31日	Amazon Comprehend-主题建模、事件检测和即时安全分类可用性变更指南
Amazon Forecast	2024 年 7 月 29 日	将您的 Amazon Forecast 使用量转移到亚马逊 SageMaker Canvas
Amazon FSx 文件网关	2024 年 10 月 28 日	将您的文件共享访问权限从亚马逊 FSx 文件网关切换到适用于 Windows 文件服务器的亚马逊 FSx
AWS IoT FleetWise	2026年3月31日	AWS IoT FleetWise 可用性变更指南
AWS IoT SiteWise 数据处理包	2025 年 10 月 7 日	数据处理包可用性变更
AWS IoT SiteWise Monitor	2025 年 10 月 7 日	AWS IoT SiteWise Monitor 可用性变更
AWS Mainframe Modernization 服务（托管运行时环境体验）	2025 年 11 月 7 日	AWS Mainframe Modernization 可用性变更
AWS Migration Hub	2025 年 11 月 7 日	AWS Migration Hub 可用性变更
Amazon Monitron	2024 年 10 月 31 日	保持访问权限并考虑 Amazon Monitron 的替代方案

服务	公告日期	资源
AWS HealthOmics 变体和注释存储	2025 年 11 月 7 日	AWS HealthOmics 变体存储和注释存储可用性变更
亚马逊 Rekognition-直播事件和批量图片内容审核	2026年3月31日	直播活动可用性变更指南和 B atch Image 内容审核可用性变更指南
Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC)-准备情况检查	2026年3月31日	Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC)-就绪性检查可用性变更指南
Amazon S3 Glacier Direct	2025 年 10 月 7 日	从亚马逊 S3 Glacier Vaults 到亚马逊 S3 的数据传输指南
亚马逊 S3 Glacier Select	2024 年 7 月 25 日	如何优化在 Amazon S3 中查询数据
Amazon S3 Object Lambda	2025 年 11 月 7 日	亚马逊 S3 对象 Lambda 可用性变更
Amazon S3 Select	2024 年 7 月 25 日	如何优化在 Amazon S3 中查询数据
亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Service Amazon SNS-消息数据保护 (MDP)	2026年3月31日	亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Service Amazon SNS-消息数据保护 (MDP) 可用性变更指南
AWS Snowball Edge 计算优化	2025 年 10 月 7 日	AWS Snowball Edge 可用性变更
AWS Snowball Edge 存储优化	2025 年 10 月 7 日	AWS Snowball Edge 可用性变更
AWS Systems Manager Incident Manager	2025 年 11 月 7 日	AWS Systems Manager Incident Manager 可用性变更
AWS Systems Manager 变更经理	2025 年 11 月 7 日	AWS Systems Manager 变更管理器可用性变更
AWS App Runner	2026年3月31日	AWS App Runner 可用性变更指南

服务	公告日期	资源
AWS Audit Manager	2026年3月31日	AWS Audit Manager 可用性变更指南
AWS CloudTrail -湖	2026年3月31日	AWS CloudTrail -湖泊可用性变更指南
AWS Glue -雷·乔布斯	2026年3月31日	AWS Glue -Ray 职位空缺变更指南
AWS .NET 现代化工具	2025 年 11 月 7 日	AWS .NET 现代化工具可用性变更
AWS Thinkbox 截止	2025 年 11 月 7 日	AWS Thinkbox 截止
适用于 Amazon Timestream LiveAnalytics	2025 年 6 月 20 日	InfluxDB 的时间流是什么？
AWS 使用情况报告	2025 年 10 月 7 日	AWS 使用情况报告文档
亚马逊 WorkSpaces PCoIP 网络访问	2025 年 11 月 7 日	WorkSpaces Web 访问

日落中的服务

已经在日落阶段使用服务和功能的客户应计划按照产品页面和文档中的建议迁移到替代方案。日落服务有日落时间表（通常为 12 个月）。停用日期 AWS 是服务运营和支持的终止日期。

服务	公告日期	Support 终止日期	资源
Amazon Connect Customer Voice ID	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	Amazon Connect 客户中的语音识别码
AWS Database Migration Service 舰队顾问	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	AWS DMS 舰队顾问终止支持

服务	公告日期	Support 终止日期	资源
Amazon FinSpace	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	Amazon FinSpace 支持终止
Amazon Fraud Detector	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	亚马逊 Fraud Detector 可用性变更
Amazon Inspector Classic	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	Amazon Inspector Classic
AWS IoT Events	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	AWS IoT Events 支持终止
AWS IoT Greengrass V1	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	迁移自 AWS IoT Greengrass Version 1
Amazon Lookout for Equipment	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	保留访问权限并探索亚马逊 Lookout for Equipment 的替代方案
Amazon Pinpoint	2025 年 5 月 20 日	2026年10月30日	亚马逊 Pinpoint 终止支持
Amazon Q 开发者 IDE 插件	2026 年 4 月 30 日	2027年4月30日	Amazon Q Developer IDE 插件终止支持
适用于 Oracle 的 Amazon RDS Custom	2026年3月31日	2027年3月31日	适用于 Oracle 的亚马逊 RDS 定制版可用性指南
AWS AppMesh	2024 年 9 月 24 日	2026 年 9 月 30 日	从迁移 AWS AppMesh 到亚马逊 ECS Service Connect
AWS IQ	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	AWS IQ 终止支持
AWS Panorama	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日	AWS Panorama 支持终止

服务	公告日期	Support 终止日期	资源
AWS Proton	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	AWS Proton 服务弃用和迁移指南
AWS 服务管理连接器	2026年3月31日	2027年3月31日	AWS 服务管理连接器 可用性变更指南
AWS WAF 经典	2025 年 10 月 7 日	2026年10月7日	AWS WAF 经典文档
Amazon WorkMail	2026年3月31日	2027年3月31日	Amazon WorkMail 供货情况变更指南
Amazon WorkSpaces -瘦客户机	2026年3月31日	2027年3月31日	Amazon WorkSpaces -瘦客户机可用性变更指南

服务已完全关闭

完全关闭代表服务或功能生命周期的最后阶段。完全关闭的服务和功能已从 AWS 产品组合中完全删除，并且不再以任何容量提供或支持。这种状态是在仔细规划和执行前面的阶段之后才达到的，这样可以最大限度地减少对客户运营的干扰。

服务	日期	资源
AWS Application Discovery Service（发现连接器）	2025 年 11 月 17 日	已弃用 AWS Application Discovery Service 发现连接器
AWS Backup 存储服务	2024 年 6 月 12 日	N/A
AWS BugBust	2025 年 8 月 13 日	N/A
Amazon Chime 软件开发工具包——代理会话	2026年3月31日	N/A

服务	日期	资源
CloudEndure DR- GovCloud (CEDR)	2025 年 10 月 1 日	N/A
CloudWatch 很明显，亚马逊	2025 年 10 月 17 日	对 Amazon 的支持 CloudWatch 显然即将结束
AWS CodeStar	2024 年 7 月 25 日	N/A
AWS DataSync 数据查找服务	2025 年 5 月 20 日	N/A
AWS DeepComposer	2025 年 9 月 17 日	对即将 AWS DeepComposer 结束的 Support
AWS DeepLens	2024 年 1 月 31 日	N/A
AWS 弹性灾难恢复 (CloudEndure DR- GovCloud)	2025 年 4 月 24 日	N/A
AWS Elemental MediaStore	2025 年 11 月 12 日	对即将 AWS Elemental MediaStore 结束的 Support
Amazon Elastic Transcoder	2025 年 11 月 13 日	对亚马逊 Elastic Transcoder 的支持即将结束
AWS IoT Analytics	2025 年 12 月 15 日	解锁可扩展的 IoT Analytics AWS
AWS IoT 1-Click	2025 年 1 月 29 日	N/A
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	2025年10月18日	宣布其使用寿命终止 Fleet Hub for AWS IoT Device Management
AWS 物联网 RoboRunner	2024 年 3 月 14 日	N/A

服务	日期	资源
AWS IoT Things Graph	2022 年 11 月 9 日	N/A
适用于 SQL 的亚马逊 Kinesis Data Analytics	2026 年 1 月 27 日	从适用于 SQL 的亚马逊 Kinesis Data Analytics 迁移到适用于 Apache Flink 的亚马逊托管服务和适用于 Apache Flink Studio 的亚马逊托管服务
中的受管控表 AWS Lake Formation	2024 年 12 月 31 日	弃用 “ AWS Lake Formation 受管控表” 功能
Amazon Lookout for Metrics	2025 年 10 月 10 日	正在退出亚马逊 Lookout for Metrics
Amazon Lookout for Vision	2025 年 10 月 31 日	探索替代方案并无缝迁移来自亚马逊 Lookout for Vision 的数据
Amazon Lumberyard	2021 年 5 月 1 日	N/A
AWS Mainframe Modernization 应用程序测试	2025 年 10 月 7 日	N/A
AWS Mobile Hub	2021 年 10 月 31 日	N/A
AWS 不错 EnginFrame	2025 年 9 月 25 日	停用 NICE EnginFrame
Amazon Nimble Studio	2024 年 6 月 30 日	N/A
AWS OpsWorks	2024 年 5 月 1 日	N/A
AWS OpsWorks for Chef Automate	2024 年 5 月 1 日	N/A

服务	日期	资源
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	2024 年 5 月 1 日	N/A
AWS OpsWorks 堆栈	2024 年 5 月 1 日	N/A
AWS 专用 5G	2025 年 5 月 20 日	N/A
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	2025 年 7 月 31 日	N/A
VMware 上的亚马逊 RDS	2022 年 5 月 1 日	N/A
亚马逊 Rekognition Person Pathing	2025 年 10 月 31 日	从亚马逊 Rekognition 过渡 People Pathing：探索其他替代方案
AWS RoboMaker	2025 年 9 月 10 日	N/A
AWS Server Migration Service	2023年4月1日	N/A
AWS SimSpace Weaver	2026年3月31日	N/A
AWS Snowball Edge 存储优化 80TB (V3S)	2025 年 11 月 12 日	N/A
AWS Snowball Edge 使用 GPU (V3G)	2025 年 11 月 12 日	N/A
AWS 雪刃	2024 年 11 月 12 日	N/A
AWS Snowball Edge	2025 年 11 月 12 日	N/A

服务	日期	资源
AWS Snowmobile	2024 年 3 月 14 日	N/A
Amazon Sumerian	2023 年 3 月 1 日	N/A
亚马逊 WorkDocs	2025 年 4 月 25 日	On-demand 将文档从亚马逊存档并检索 WorkDocs 到 Amazon S3
亚马逊 WorkLink	2021 年 11 月 30 日	N/A
Amazon WorkSpaces 应用程序管理器	2023 年 9 月 1 日	N/A

AWS 生命周期文档历史记录

下表描述了 AWS 生命周期文档的更新。要接收 AWS 生命周期文档变更通知，请订阅 RSS feed。

变更	说明	日期
AWS 生命周期变更	提供有关 AWS 服务生命周期变化的信息。查看此信息以查看 AWS 服务是处于维护状态、停用状态还是完全关闭状态。	2026 年 3 月 23 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。