



參考指南

AWS 一般參考



版本 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 一般參考: 參考指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能隸屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，或由 Amazon 贊助。

Table of Contents

AWS 一般參考	1
AWS 安全登入資料	1
AWS IP 地址範圍	1
AWS APIs	1
AWS 服務 端點和配額	2
AWS 詞彙表	2
AWS 服務端點	3
區域 端點	3
全域端點	6
檢視服務端點	6
FIPS 端點	6
FIPS 端點的最低 TLS 版本	7
雙堆疊端點	7
進一步了解	8
AWS 服務配額	9
服務端點和配額	10
Amazon AI 操作	20
服務端點	20
Service Quotas	21
Amplify	21
Amplify 端點	22
Amplify Studio (後端) 端點	24
Amplify Studio (UI Builder) 端點	26
Amplify 服務配額	27
Amplify Studio (UI Builder) 服務配額	29
API Gateway	30
服務端點	31
Service Quotas	38
AWS AppConfig	43
服務端點	43
Service Quotas	53
AppFabric	55
服務端點	56
Service Quotas	56

App Mesh	57
服務端點	57
Service Quotas	65
App Runner	66
服務端點	66
Service Quotas	68
Amazon AppFlow	69
服務端點	70
Service Quotas	71
Application Auto Scaling	76
服務端點	76
Service Quotas	80
Application Discovery Service	83
服務端點	84
Service Quotas	84
應用程式遷移服務	85
服務端點	86
Service Quotas	89
Amazon AppStream 2.0	91
服務端點	91
Service Quotas	93
AWS App Studio	115
服務端點	115
Service Quotas	115
AWS AppSync	115
服務端點	116
Service Quotas	125
應用程式測試	130
服務端點	131
Service Quotas	131
Athena	132
服務端點	132
Service Quotas	136
Audit Manager	150
服務端點	150
Service Quotas	151

Amazon A2I	152
服務端點	152
Service Quotas	153
Aurora	154
服務端點	154
Service Quotas	161
Aurora DSQL	165
服務端點	165
Service Quotas	166
AWS Auto Scaling	166
服務端點	166
Service Quotas	169
B2B 資料交換	170
服務端點	170
Service Quotas	171
AWS Backup	171
服務端點	171
Service Quotas	175
AWS Batch	177
服務端點	177
Service Quotas	182
Amazon Bedrock	183
Amazon Bedrock 服務端點	183
Amazon Bedrock 服務配額	191
Billing and Cost Management	300
服務端點	301
Service Quotas	307
AWS Billing Conductor	308
服務端點	309
Service Quotas	309
剎車	309
服務端點	309
Service Quotas	310
AWS BugBust	321
服務端點	321
Service Quotas	321

AWS Certificate Manager	322
服務端點	322
Service Quotas	327
聊天應用程式端點和配額中的 Amazon Q 開發人員	328
服務端點	328
Amazon Chime	328
服務端點	329
Service Quotas	329
Amazon Chime SDK	329
服務端點	330
Service Quotas	335
AWS Clean Rooms	351
服務端點	351
Service Quotas	353
AWS Clean Rooms ML	359
服務端點	359
Service Quotas	360
雲端控制 API	372
服務端點	372
Service Quotas	377
AWS Cloud9	377
服務端點	377
Service Quotas	380
Cloud Directory	381
服務端點	382
Service Quotas	383
雲端 WAN	383
服務端點	383
Service Quotas	390
CloudFormation	390
服務端點	391
Service Quotas	394
CloudFront	408
服務端點	409
Service Quotas	409
AWS CloudHSM	419

服務端點	420
Service Quotas	423
AWS Cloud Map	424
服務端點	425
Service Quotas	430
Amazon CloudSearch	431
服務端點	431
Service Quotas	432
CloudShell	433
服務端點	433
Service Quotas	437
Amazon CodeCatalyst	437
服務端點	438
Service Quotas	438
AWS 控制目錄	438
服務端點	438
Service Quotas	443
CloudTrail	443
服務端點	443
Service Quotas	449
CloudWatch	456
服務端點	456
Service Quotas	460
CloudWatch Application Insights	468
服務端點	468
Service Quotas	471
CloudWatch Application Signals	471
Service Quotas	474
CloudWatch Events	477
服務端點	477
Service Quotas	481
CloudWatch 網路監視器	487
服務端點	487
Service Quotas	491
CloudWatch Logs	491
服務端點	491

Service Quotas	496
CloudWatch Network Synthetic Monitor	502
服務端點	503
Service Quotas	504
CloudWatch OAM	505
服務端點	505
Service Quotas	509
CloudWatch RUM	509
服務端點	509
Service Quotas	512
CloudWatch Synthetics	512
服務端點	512
Service Quotas	517
CodeArtifact	517
服務端點	518
Service Quotas	519
CodeBuild	521
服務端點	521
Service Quotas	524
CodeCommit :	528
服務端點	528
Service Quotas	531
CodeConnections	531
服務端點	531
Service Quotas	533
CodeDeploy	534
服務端點	534
CodeDeploy 代理程式端點	537
Service Quotas	546
CodeGuru Profiler	550
服務端點	550
Service Quotas	551
CodeGuru Reviewer	551
服務端點	552
Service Quotas	553
Amazon CodeGuru Security	553

服務端點	553
CodePipeline	555
服務端點	555
Service Quotas	558
AWS CodeStar 連線	561
服務端點	562
Service Quotas	564
AWS CodeStar 通知	564
服務端點	564
Service Quotas	566
Amazon Cognito 身分	566
服務端點	566
Service Quotas	573
Amazon Cognito Sync	586
服務端點	586
Service Quotas	587
Amazon Comprehend	588
服務端點	588
Service Quotas	590
Amazon Comprehend Medical	600
服務端點	600
Service Quotas	601
Compute Optimizer	606
服務端點	606
Service Quotas	609
AWS Config	609
服務端點	610
Service Quotas	613
Amazon Connect	615
服務端點	615
Service Quotas	625
AWS Control Tower	715
服務端點	716
Service Quotas	719
AWS 資料交換	720
服務端點	720

Service Quotas	721
Amazon DataZone	726
服務端點	727
Service Quotas	728
Amazon Data Lifecycle Manager	729
服務端點	729
Service Quotas	734
AWS Data Pipeline	734
服務端點	734
Service Quotas	735
DataSync	736
服務端點	736
Service Quotas	741
AWS DMS	745
服務端點	746
Service Quotas	749
AWS Deadline Cloud	751
服務端點	752
Service Quotas	754
AWS DeepRacer	757
服務端點	757
Service Quotas	758
偵測	758
服務端點	758
Service Quotas	761
DevOps Guru	762
服務端點	762
Service Quotas	763
Device Farm	764
服務端點	764
Service Quotas	764
AWS Direct Connect	765
服務端點	765
Service Quotas	769
AWS Directory Service	771
AWS Directory Service 端點	771

AWS Directory Service Data 端點	775
Service Quotas	777
Amazon DocumentDB	778
服務端點	778
Service Quotas	780
DynamoDB	781
服務端點	782
Service Quotas	793
Elastic Beanstalk	800
服務端點	801
Service Quotas	807
Amazon EBS	808
服務端點	809
Service Quotas	813
資源回收筒	824
服務端點	825
Service Quotas	829
Amazon EC2	830
服務端點	830
Service Quotas	834
Amazon EC2 Auto Scaling	837
服務端點	837
Service Quotas	841
EC2 Image Builder	842
服務端點	843
Service Quotas	846
EC2 執行個體連線	849
服務端點	849
Service Quotas	852
Amazon ECR	852
服務端點	853
Service Quotas	864
Amazon ECR Public	868
服務端點	868
Service Quotas	868
Amazon ECS	871

服務端點	872
Service Quotas	876
AWS Fargate 配額	883
Amazon EKS	884
服務端點	885
Service Quotas	892
AWS Fargate 服務配額	894
Amazon EFS	894
服務端點	895
Service Quotas	903
Elastic Load Balancing	907
服務端點	907
Service Quotas	912
Elastic Transcoder	914
服務端點	915
Service Quotas	916
彈性災難復原	917
服務端點	917
Service Quotas	920
ElastiCache	921
服務端點	922
Service Quotas	925
Amazon MemoryDB	927
服務端點	927
Service Quotas	929
AWS 實體解析	929
服務端點	930
Service Quotas	931
AWS 最終使用者傳訊	933
服務端點	934
Service Quotas	942
Amazon EMR	945
服務端點	946
Service Quotas	950
EventBridge	965
服務端點	966

Service Quotas	970
EventBridge Pipes	976
服務端點	976
Service Quotas	979
EventBridge 排程器	980
服務端點	981
Service Quotas	985
EventBridge Schemas	994
服務端點	994
Service Quotas	997
FinSpace	997
Service Quotas	998
AWS FIS	1002
服務端點	1002
Service Quotas	1005
Firewall Manager	1015
服務端點	1016
Service Quotas	1019
預測	1024
服務端點	1024
Service Quotas	1027
Amazon Fraud Detector	1031
服務端點	1032
Service Quotas	1032
FreeRTOS	1034
服務端點	1035
Service Quotas	1038
Amazon FSx	1039
服務端點	1039
Service Quotas	1043
Amazon GameLift 伺服器	1050
服務端點	1050
UDP ping 信標端點	1051
Service Quotas	1055
Amazon GameLift 串流	1058
服務端點	1058

Service Quotas	1059
S3 Glacier	1062
服務端點	1063
Service Quotas	1065
Global Accelerator	1066
服務端點 (全域)	1066
Service Quotas	1067
傳輸閘道的全球網路	1069
服務端點	1069
Service Quotas	1075
AWS Glue	1075
服務端點	1076
Service Quotas	1080
Amazon Managed Grafana	1084
服務端點	1085
Service Quotas	1086
DataBrew	1089
服務端點	1089
Service Quotas	1091
AWS Ground Station	1092
服務端點	1093
Service Quotas	1094
GuardDuty	1095
服務端點	1096
Service Quotas	1100
AWS Health	1101
服務端點	1101
Service Quotas	1102
HealthImaging	1102
服務端點	1102
Service Quotas	1104
HealthLake	1106
服務端點	1106
Service Quotas	1107
AWS HealthOmics	1112
服務端點	1106

AWS HealthOmics 配額	1115
IAM	1119
服務端點	1120
Service Quotas	1123
IAM Access Analyzer	1125
服務端點	1126
Service Quotas	1131
IAM Identity Center	1132
服務端點	1132
Service Quotas	1139
IAM Roles Anywhere	1140
服務端點	1141
Service Quotas	1145
Incident Manager	1147
服務端點	1147
Service Quotas	1153
Amazon Inspector	1161
服務端點	1162
Service Quotas	1169
Amazon Inspector Classic	1169
服務端點	1169
Service Quotas	1171
AWS IoT Analytics	1172
服務端點	1172
Service Quotas	1173
AWS IoT Core	1175
服務端點	1175
Service Quotas	1183
AWS IoT Device Defender	1247
服務端點	1247
Service Quotas	1249
AWS IoT Device Management	1262
服務端點	1262
Service Quotas	1275
AWS IoT Events	1305
服務端點	1305

Service Quotas	1308
AWS IoT FleetWise	1311
服務端點	1311
Service Quotas	1312
AWS IoT Wireless	1315
服務端點	1315
Service Quotas	1319
AWS IoT Greengrass V1	1343
服務端點	1343
Service Quotas	1349
AWS IoT Greengrass V2	1351
服務端點	1352
Service Quotas	1359
AWS IoT SiteWise	1360
服務端點	1361
Service Quotas	1367
AWS IoT TwinMaker	1379
服務端點	1379
Service Quotas	1382
AWS IoT TwinMaker API 限流限制	1384
Amazon IVS	1384
服務端點	1385
Service Quotas	1387
Amazon Kendra	1393
服務端點	1393
Service Quotas	1395
Amazon Keyspaces	1399
服務端點	1399
Service Quotas	1402
AWS KMS	1406
服務端點	1406
Service Quotas	1413
Managed Service for Apache Flink	1426
服務端點	1427
Service Quotas	1430
Firehose	1431

服務端點	1431
Service Quotas	1436
Kinesis Data Streams	1439
服務端點	1440
Service Quotas	1444
Kinesis Video Streams	1445
服務端點	1446
Service Quotas	1447
Lake Formation	1463
服務端點	1463
Service Quotas	1468
Lambda	1469
服務端點	1469
Service Quotas	1473
Launch Wizard	1476
服務端點	843
Service Quotas	1479
Amazon Lex	1480
V2 服務端點	1480
V1 服務端點	1483
Service Quotas	1485
License Manager	1487
服務端點	1487
Service Quotas	1498
Lightsail	1501
服務端點	1502
Service Quotas	1503
Amazon Location Service	1507
服務端點	1507
控制平面動作	1527
Service Quotas	1529
Lookout for Equipment	1541
服務端點	1541
Service Quotas	1542
Lookout for Metrics	1545
服務端點	1545

Service Quotas	1546
Lookout for Vision	1553
服務端點	1554
Service Quotas	1555
Macie	1557
服務端點	1557
Service Quotas	1560
AWS 大型主機現代化	1565
服務端點	1565
Service Quotas	1568
Amazon ML	1568
服務端點	1569
Service Quotas	1569
Managed Blockchain	1571
Amazon Managed Blockchain (AMB) Access 服務端點和配額	1571
Amazon Managed Blockchain (AMB) 查詢服務端點和配額	1573
AWS Managed Services	1574
服務端點	1575
Service Quotas	1575
AWS Management Console	1575
服務端點	1575
Service Quotas	1579
Amazon MWAA	1579
服務端點	1579
Service Quotas	1584
AWS Marketplace	1585
服務端點	1585
Service Quotas	1590
機械 Turk	1590
服務端點	1590
Service Quotas	1591
Amazon MSK	1591
服務端點	1591
Service Quotas	1595
Amazon MSK Connect	1595
服務端點	1595

Service Quotas	1597
MediaConnect	1597
服務端點	1598
Service Quotas	1600
MediaConvert	1600
服務端點	1601
Service Quotas	1603
MediaLive	1613
服務端點	1613
Service Quotas	1615
MediaPackage	1618
服務端點	1618
Service Quotas	1624
MediaStore	1627
服務端點	1627
Service Quotas	1628
MediaTailor	1630
服務端點	1630
Service Quotas	1632
遷移中樞	1635
服務端點	1636
Service Quotas	1636
Migration Hub Orchestrator	1637
服務端點	1637
Service Quotas	1638
AWS Migration Hub 重構空間	1638
服務端點	1638
Service Quotas	1640
Migration Hub 策略建議	1641
服務端點	1641
Service Quotas	1642
Amazon Monitron	1643
服務端點	1643
Service Quotas	1643
Amazon MQ	1644
服務端點	1644

Service Quotas	1648
Neptune	1651
服務端點	1651
Service Quotas	1654
Network Firewall	1656
服務端點	1656
Service Quotas	1659
OpenSearch Service	1662
服務端點	1663
Service Quotas	1673
AWS OpsWorks	1678
服務端點	1679
Service Quotas	1679
Oracle Database@AWS	1681
服務端點	1681
組織	1681
服務端點	1682
Service Quotas	1686
AWS Outposts	1688
服務端點	1688
Amazon S3 on Outposts	1692
Service Quotas	1695
AWS Panorama	1696
服務端點	1696
Service Quotas	1697
AWS 付款密碼編譯	1700
控制平面端點	1700
資料平面端點	1702
Service Quotas	1704
AWS PCS	1705
服務端點	1705
Service Quotas	1707
內部配額	1707
其他服務的相關配額 AWS	1707
Amazon Personalize	1708
服務端點	1708

Service Quotas	1716
Amazon Pinpoint	1724
服務端點	1725
Service Quotas	1727
Amazon Polly	1743
服務端點	1743
Service Quotas	1746
AWS 私有 CA	1749
AWS Private CA 端點	1750
AWS Private CA 適用於 Active Directory 端點的連接器	1754
AWS Private CA 適用於 SCEP 端點的連接器	1758
AWS Private CA 配額	1762
AWS Private CA 適用於 Active Directory 配額的連接器	1766
AWS Private CA SCEP 配額的連接器	1771
Amazon Managed Service for Prometheus	1773
服務端點	1773
Service Quotas	1779
AWS Proton	1784
服務端點	1785
Service Quotas	1786
Amazon Q Business	1786
服務區域和端點	1787
Service Quotas	1788
Amazon Q Developer	1788
Amazon Q Developer Transform 服務配額	1788
Amazon Q Developer Pro 服務配額	1789
QLDB	1790
服務端點	1790
Service Quotas	1793
快速設定	1793
服務端點	1793
Service Quotas	1795
QuickSight	1798
服務端點	1798
Service Quotas	1801
AWS RAM	1803

服務端點	1804
Service Quotas	1808
Amazon Redshift	1809
服務端點	1809
Service Quotas	1824
Amazon Rekognition	1824
服務端點	1824
Service Quotas	1830
Amazon RDS	1843
服務端點	1844
Service Quotas	1852
AWS re:Post Private	1856
服務端點	1857
Service Quotas	1857
彈性中樞	1860
服務端點	1861
Service Quotas	1863
Resource Explorer	1866
服務端點	1866
Service Quotas	1870
資源群組和標記	1871
AWS Resource Groups	1871
標記	1875
AWS RoboMaker	1880
服務端點	1880
Service Quotas	1881
Red Hat OpenShift Service on AWS	1884
服務端點	1884
Service Quotas	1886
Route 53	1889
服務端點	1889
Service Quotas	1901
ARC	1905
服務端點	1905
Service Quotas	1910
SageMaker AI	1911

服務端點	1911
Service Quotas	1920
Secrets Manager	2082
服務端點	2082
Service Quotas	2086
Security Lake	2088
服務端點	2089
安全中樞	2091
服務端點	2091
Service Quotas	2095
AWS 安全事件回應	2097
服務端點	2097
Service Quotas	2098
Service Quotas	2099
服務端點	2099
Service Quotas	2103
AWS Serverless Application Repository	2106
服務端點	2106
Service Quotas	2108
Service Catalog	2109
服務端點	2109
Service Quotas	2112
Shield Advanced	2114
服務端點	2114
Service Quotas	2118
Amazon S3	2119
服務端點	2119
Service Quotas	2153
Amazon SES	2156
API 端點	2156
SMTP 端點	2160
電子郵件接收端點	2165
DKIM 網域	2167
追蹤網域	2168
回饋端點	2169
SMTP 轉送 IP 範圍	2171

Service Quotas	2172
AWS Signer	2172
支援簽署 AWS Lambda、Amazon ECR 和 Amazon EKS 的服務端點	2173
支援簽署 FreeRTOS 和 的服務端點 AWS IoT Device Management	2181
Service Quotas	2183
AWS 登入	2186
服務端點	2186
Service Quotas	2190
Amazon SimpleDB	2190
服務端點	2190
Service Quotas	2191
SimSpace Weaver	2191
服務端點	2192
Service Quotas	2193
時鐘速率	2195
的服務配額 SimSpace Weaver Local	2195
Amazon SNS	2195
服務端點	2195
Service Quotas	2201
Amazon SQS	2207
服務端點	2207
Service Quotas	2215
AWS STS	2218
服務端點	2219
Service Quotas	2223
Amazon SWF	2223
服務端點	2223
Service Quotas	2228
Snow 系列	2242
服務端點	2242
Service Quotas	2248
Step Functions	2248
服務端點	2248
Service Quotas	2255
Storage Gateway	2267
服務端點	2268

Service Quotas	2273
支援	2276
服務端點	2276
Service Quotas	2280
AWS 支援 Slack 端點中的應用程式	2280
Trusted Advisor API	2281
服務端點	2281
Systems Manager	2282
Systems Manager 的服務端點	2282
Service Quotas	2287
AWS Systems Manager 適用於 SAP	2303
服務端點	2303
Service Quotas	2306
Amazon Textract	2307
服務端點	2307
Service Quotas	2310
轉接器配額	2311
Timestream	2312
服務端點	2312
Service Quotas	2317
AWS TNB	2321
服務端點	2322
Service Quotas	2323
AWS 轉換	2323
AWS 轉換服務配額	2323
Amazon Transcribe	2325
服務端點	2325
Service Quotas	2333
Transfer 系列	2342
服務端點	2342
Service Quotas	2346
Amazon Translate	2349
服務端點	2349
Service Quotas	2352
使用者通知	2352
Service Quotas	2352

已驗證的存取	2353
服務端點	2354
Service Quotas	2354
Verified Permissions	2354
服務端點	2355
Service Quotas	2359
Amazon VPC	2362
服務端點	2362
Service Quotas	2363
VPC Lattice	2368
服務端點	2368
Service Quotas	2371
AWS WAF	2373
服務端點	2374
Service Quotas	2377
AWS WAF 傳統	2384
服務端點	2384
Service Quotas	2388
AWS Well-Architected Tool	2390
服務端點	2391
Service Quotas	2393
Amazon WorkMail	2394
服務端點	2394
電子郵件通訊協定端點	2395
Service Quotas	2396
Amazon WorkSpaces	2396
服務端點	2397
Service Quotas	2399
Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器	2402
服務端點	2402
Service Quotas	2403
X-Ray	2406
服務端點	2406
Service Quotas	2409
.....	mmcdxi

AWS 一般參考

AWS 一般參考 提供 Amazon Web Services 的 AWS 服務 端點和配額資訊。此外，您可以找到其他常見主題的連結。

目錄

- [AWS 安全登入資料](#)
- [AWS IP 地址範圍](#)
- [AWS APIs](#)
- [AWS 服務 端點和配額](#)
- [AWS 詞彙表](#)

AWS 安全登入資料

當您與 互動時 AWS，您可以指定您的 AWS 安全憑證來驗證您的身分，以及您是否有權存取您請求的資源。AWS 會使用安全憑證來驗證和授權您的請求。

如需詳細資訊，請參閱下列資源：

- IAM 使用者指南中的[AWS 安全登入](#)資料
- IAM 使用者指南中的[AWS 安全稽核指導方針](#)

AWS IP 地址範圍

AWS 會以 JSON 格式發佈其目前的 IP 地址範圍。您可以下載 .json 檔案來檢視目前的範圍。

您 AWS 透過 將自有 IP 地址 (BYOIP) 帶至 的 IP 地址範圍不包含在 .json 檔案中。

如需詳細資訊，請參閱下列資源：

- Amazon VPC 使用者指南中的 [AWS IP 地址範圍](#)
- Amazon VPC 使用者指南中[AWS 服務 支援 IPv6 的](#)

AWS APIs

以下頁面提供使用 AWS API 時有用的資訊：

- AWS SDKs和工具參考指南中的[重試行為](#)
- IAM 使用者指南中的[簽署 AWS API 請求](#)

AWS 服務 端點和配額

您可以在以下頁面中了解端點和服務配額：

- [AWS 服務端點](#)
- [AWS 服務配額](#)
- [服務端點和配額](#)
- 在 AWS 帳戶管理 指南中[指定 AWS 區域 您的帳戶可以使用哪些](#)

AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 [AWS 詞彙表](#)。

AWS 服務端點

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用端點。端點是 AWS Web 服務的進入點 URL。SDK AWS SDKs 和 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 會自動為 AWS 區域中的每個服務使用預設端點。但是，您可以為 API 請求指定替代端點。

如果服務支援區域，則每個區域中的資源與其他區域中的類似資源都是各自獨立的。例如，您可以在一個區域中建立 Amazon EC2 執行個體或 Amazon SQS 佇列。當您這麼做時，該執行個體或佇列與其他區域中的執行個體或佇列都是各自獨立的。

目錄

- [區域端點](#)
- [全域端點](#)
- [檢視服務端點](#)
- [FIPS 端點](#)
- [雙堆疊端點](#)
- [進一步了解](#)

區域端點

大多數 Amazon Web Services 提供區域端點，您可以用來提出請求。一般而言，這些端點支援 IPv4 流量，並使用下列語法。

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

例如，`https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` 是美國西部（奧勒岡）區域中 Amazon DynamoDB 服務的端點。

下表列出每個區域的名稱和代碼。

名稱	代碼
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1

名稱	代碼
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2
非洲 (開普敦)	af-south-1
亞太區域 (香港)	ap-east-1
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4
亞太區域 (孟買)	ap-south-1
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2
亞太區域 (台北)	ap-east-2
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1
加拿大 (中部)	ca-central-1
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1

名稱	代碼
歐洲 (倫敦)	eu-west-2
歐洲 (米蘭)	eu-south-1
Europe (Paris)	eu-west-3
歐洲 (西班牙)	eu-south-2
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2
以色列 (特拉維夫)	il-central-1
墨西哥 (中部)	mx-central-1
Middle East (Bahrain)	me-south-1
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1

一般端點

下列服務支援區域端點，但也支援不包含區域的一般端點。當您使用一般端點時，會將 API 請求 AWS 路由到美國東部（維吉尼亞北部）(us-east-1)，這是 API 呼叫的預設區域。

- Amazon EC2 – <https://ec2.amazonaws.com>
- Amazon EC2 Auto Scaling – <https://autoscaling.amazonaws.com>
- Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com : //

全域端點

下列 服務各有跨 AWS 區域的全域端點：

- [AWS 雲端 WAN](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [AWS Global Accelerator](#)
- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [AWS Organizations](#)
- [Amazon Route 53](#)
- [AWS Shield Advanced](#)
- [AWS WAF Classic](#)

請注意，其中一些服務有其他端點，例如 FIPS 端點。

檢視服務端點

您可以使用下列選項檢視 AWS 服務端點：

- 開啟 [服務端點和配額](#)，搜尋服務名稱，然後按一下連結，以開啟該服務的頁面。若要在不切換頁面的情況下檢視文件中所有 AWS 服務的支援端點，請改為檢視 PDF 中 [服務端點和配額](#) 頁面中的資訊。
- 若要使用適用於 Java 的 開發套件以程式設計方式檢查服務可用性，請參閱《適用於 Java 的 AWS SDK 開發人員指南》中的在 [區域中檢查服務可用性](#)。
- 若要使用 Systems Manager 以程式設計方式檢視區域和服務資訊，請參閱AWS Systems Manager《使用者指南》中的[呼叫參數存放區中的 AWS 服務、區域、端點和區域的公有參數](#)。如需如何使用公有參數的詳細資訊，請參閱[使用 AWS Systems Manager 參數存放區查詢 AWS 區域、端點等](#)。
- 若要查看每個區域中支援 AWS 的服務（不含端點），請參閱[區域 TableServices](#)。

FIPS 端點

某些 AWS 服務在某些區域提供支援聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 的端點。與標準 AWS 端點不同，FIPS 端點使用符合 FIPS 140-2 的 TLS 軟體程式庫。會與美國政府互動的企業可能需要這些端點。

若要在呼叫 AWS 操作時指定 FIPS 端點，請使用您用來進行呼叫之工具提供的機制。例如，AWS SDKs提供下列機制來啟用 FIPS 端點的使用：

- 將AWS_USE_FIPS_ENDPOINT環境變數設定為 true
- 將 use_fips_endpoint=true新增至您的 ~/.aws/config 檔案

AWS Command Line Interface 支援這些機制，也提供 --endpoint-url選項。下列範例使用 --endpoint-url在美國西部 AWS Key Management Service (奧勒岡AWS KMS) 區域中指定 () 的 FIPS 端點。

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

如需 FIPS 端點的清單，請參閱[依服務分類的 FIPS 端點](#)。

FIPS 端點的最低 TLS 版本

使用 FIPS 端點時，最低需求為 TLS 1.2。我們建議使用 TLS 1.3。如需有關如何判斷應用程式是否受到此變更影響的資訊，請參閱[此 AWS 安全部落格文章](#)。

雙堆疊端點

有些 AWS 服務 提供雙堆疊端點，因此您可以使用 IPv4 或 IPv6 請求來存取它們。一般而言，雙堆疊端點的語法如下。

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

不過，Amazon S3 會針對其雙堆疊端點使用下列語法。

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

若要向雙堆疊端點提出請求，您必須使用 工具或 AWS SDK 提供的機制來指定端點。例如，AWS CLI 提供 --endpoint-url選項。下列範例使用 --endpoint-url在美國西部 (奧勒岡) 區域中指定 Amazon EC2 的雙堆疊端點。

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-west-2.api.aws
```

如需支援雙堆疊端點的服務清單，請參閱[AWS 服務 支援 IPv6 的](#)。

進一步了解

您可以從下列來源找到端點資訊：

- 若要了解如何啟用預設停用的區域，請參閱《AWS 帳戶管理 參考指南》中的[指定 AWS 區域 您的帳戶可以使用哪些區域](#)。
- 如需中國區域提供服務 AWS 和端點的相關資訊，請參閱[中國（北京）區域端點](#)和[中國（寧夏）區域端點](#)。

AWS 服務配額

AWS 您的帳戶具有每個 AWS 服務的預設配額，先前稱為限制。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以為某些配額請求增加，但並非所有配額都可以增加。

檢視服務配額

您可以使用下列選項檢視服務配額：

- 從文件：開啟文件中的[服務端點和配額](#)頁面，搜尋服務名稱，然後按一下連結前往該服務的頁面。若要在不切換頁面的情況下檢視文件中所有 AWS 服務的服務配額，請檢視 PDF [服務端點和配額](#)頁面中的資訊。
- 從主控台：開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS 服務，然後選擇 服務。如需詳細資訊，請參閱 [Service Quotas 檢視服務配額](#)。
- 從 AWS CLI：使用 [list-service-quotas](#) 和 [list-aws-default-service-quotas](#) AWS CLI 命令。如需說明，請參閱 [Service Quotas 檢視服務配額](#)。

如果帳戶最近建立，或者您最少使用帳戶，則您帳戶的實際配額值可能小於 AWS 預設配額值。

請求提高配額

支援 可能會核准、拒絕或部分核准您的配額增加請求。提升不會立即授予。增加可能需要幾天的時間才會生效。

您可以使用下列其中一個選項來請求提高配額：

- 從主控台：開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS services (AWS 服務)。選取服務、選取配額，然後依照指示請求增加配額。如需指示，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[請求提升配額](#)。
- 從 AWS CLI：使用 [request-service-quota-increase](#) AWS CLI 命令。如需指示，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[請求提升配額](#)。
- 從支援案例：如果服務Service Quotas中尚無法使用服務，請使用 AWS Support Center Console 來建立[服務配額增加案例](#)。如果Service Quotas中提供此服務，強烈建議您使用 [Service Quotas 主控台](#)，而不是建立支援案例。

服務端點和配額

以下頁面說明 AWS 服務的服務端點和服務配額。若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

選擇下列其中一個連結，前往該服務的 頁面。若要在不切換頁面的情況下檢視文件中所有 AWS 服務的服務配額，請改為檢視 PDF 中[服務端點和配額](#)頁面中的資訊。

服務

- [Amazon AI Operations 端點和配額](#)
- [AWS Amplify 端點和配額](#)
- [Amazon API Gateway 端點和配額](#)
- [AWS AppConfig 端點和配額](#)
- [AWS AppFabric 端點和配額](#)
- [AWS App Mesh 端點和配額](#)
- [AWS App Runner 端點和配額](#)
- [Amazon AppFlow 端點和配額](#)
- [Application Auto Scaling 端點和配額](#)
- [AWS Application Discovery Service 端點和配額](#)
- [AWS Application Migration Service 端點和配額](#)
- [Amazon AppStream 2.0 端點和配額](#)
- [AWS App Studio 端點和配額](#)
- [AWS AppSync 端點和配額](#)
- [AWS 大型主機現代化應用程式測試端點和配額](#)
- [Amazon Athena 端點和配額](#)
- [AWS Audit Manager 端點和配額](#)
- [Amazon 增強型 AI 端點和配額](#)
- [Amazon Aurora 端點和配額](#)
- [Amazon Aurora DSQL 端點和配額](#)

- [AWS Auto Scaling 端點和配額](#)
- [AWS B2B 資料交換 端點和配額](#)
- [AWS Backup 端點和配額](#)
- [AWS Batch 端點和配額](#)
- [Amazon Bedrock 端點和配額](#)
- [AWS 帳單與成本管理 端點和配額](#)
- [AWS Billing Conductor 端點和配額](#)
- [Amazon Braket 端點和配額](#)
- [AWS BugBust 端點和配額](#)
- [AWS Certificate Manager 端點和配額](#)
- [聊天應用程式端點和配額中的 Amazon Q 開發人員](#)
- [Amazon Chime 端點和配額](#)
- [Amazon Chime SDK 端點和配額](#)
- [AWS Clean Rooms 端點和配額](#)
- [AWS Clean Rooms ML 端點和配額](#)
- [雲端控制 API 端點和配額](#)
- [AWS Cloud9 端點和配額](#)
- [Amazon Cloud Directory 端點和配額](#)
- [AWS Cloud WAN 端點和配額](#)
- [AWS CloudFormation 端點和配額](#)
- [Amazon CloudFront 端點和配額](#)
- [AWS CloudHSM 端點和配額](#)
- [AWS Cloud Map 端點和配額](#)
- [Amazon CloudSearch 端點和配額](#)
- [AWS CloudShell 端點和配額](#)
- [Amazon CodeCatalyst 端點和配額](#)
- [AWS Control Catalog 端點和配額](#)
- [AWS CloudTrail 端點和配額](#)

- [Amazon CloudWatch 端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch Application Insights 端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch Application Signals 端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch Events 端點和配額](#)
- [網路監視器端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch Logs 端點和配額](#)
- [網路合成監視器](#)
- [CloudWatch Observability Access Manager 端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch RUM 端點和配額](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics 端點和配額](#)
- [AWS CodeArtifact 端點和配額](#)
- [AWS CodeBuild 端點和配額](#)
- [AWS CodeCommit 端點和配額](#)
- [CodeConnections 端點和配額](#)
- [AWS CodeDeploy 端點和配額](#)
- [Amazon CodeGuru Profiler 端點和配額](#)
- [Amazon CodeGuru Reviewer 端點和配額](#)
- [Amazon CodeGuru 安全端點和配額](#)
- [AWS CodePipeline 端點和配額](#)
- [AWS CodeStar 連線端點和配額](#)
- [AWS CodeStar 通知端點和配額](#)
- [Amazon Cognito 身分端點和配額](#)
- [Amazon Cognito Sync 端點和配額](#)
- [Amazon Comprehend 端點和配額](#)
- [Amazon Comprehend Medical 端點和配額](#)
- [AWS Compute Optimizer 端點和配額](#)
- [AWS Config 端點和配額](#)
- [Amazon Connect 端點和配額](#)

- [AWS Control Tower 端點和配額](#)
- [AWS 資料交換端點和配額](#)
- [Amazon DataZone 端點和配額](#)
- [Amazon Data Lifecycle Manager 端點和配額](#)
- [AWS Data Pipeline 端點和配額](#)
- [AWS DataSync 端點和配額](#)
- [AWS Database Migration Service 端點和配額](#)
- [AWS Deadline Cloud 端點和配額](#)
- [AWS DeepRacer 端點和配額](#)
- [Amazon Detective 端點和配額](#)
- [Amazon DevOpsGuru 端點和配額](#)
- [AWS Device Farm 端點和配額](#)
- [AWS Direct Connect 端點和配額](#)
- [AWS Directory Service 端點和配額](#)
- [Amazon DocumentDB 端點和配額](#)
- [Amazon DynamoDB 端點和配額](#)
- [AWS Elastic Beanstalk 端點和配額](#)
- [Amazon Elastic Block Store 端點和配額](#)
- [資源回收筒端點和配額](#)
- [Amazon EC2 端點和配額](#)
- [Amazon EC2 Auto Scaling 端點和配額](#)
- [EC2 Image Builder 端點和配額](#)
- [Amazon EC2 Instance Connect 端點和配額](#)
- [Amazon ECR 端點和配額](#)
- [Amazon ECR 公有端點和配額](#)
- [Amazon ECS 端點和配額](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service 端點和配額](#)
- [Amazon Elastic File System 端點和配額](#)

- [Elastic Load Balancing 端點和配額](#)
- [Amazon Elastic Transcoder 端點和配額](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery 端點和配額](#)
- [Amazon ElastiCache 端點和配額](#)
- [Amazon MemoryDB 端點和配額](#)
- [AWS 實體解析端點和配額](#)
- [AWS 最終使用者傳訊端點和配額](#)
- [Amazon EMR 端點和配額](#)
- [Amazon EventBridge 端點和配額](#)
- [Amazon EventBridge 管道端點和配額](#)
- [Amazon EventBridge 排程器端點和配額](#)
- [Amazon EventBridge Schemas 端點和配額](#)
- [Amazon FinSpace 配額](#)
- [AWS Fault Injection Service 端點和配額](#)
- [AWS Firewall Manager 端點和配額](#)
- [Amazon Forecast 端點和配額](#)
- [Amazon Fraud Detector 端點和配額](#)
- [FreeRTOS 端點和配額](#)
- [Amazon FSx 端點和配額](#)
- [Amazon GameLift Servers 端點和配額](#)
- [Amazon GameLift Streams 端點和配額](#)
- [Amazon S3 Glacier 端點和配額](#)
- [AWS Global Accelerator 端點和配額](#)
- [AWS 全球傳輸閘道配額網路 \(Network Manager\)](#)
- [AWS Glue 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Grafana 端點和配額](#)
- [AWS Glue DataBrew 端點和配額](#)
- [AWS Ground Station 端點和配額](#)
- [Amazon GuardDuty 端點和配額](#)

- [AWS Health 端點和配額](#)
- [AWS HealthImaging 端點和配額](#)
- [AWS HealthLake 端點和配額](#)
- [AWS HealthOmics 的服務配額和端點](#)
- [AWS Identity and Access Management 端點和配額](#)
- [IAM Access Analyzer 端點和配額](#)
- [AWS IAM Identity Center 端點和配額](#)
- [AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 端點和配額](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager 端點和配額](#)
- [Amazon Inspector 端點和配額](#)
- [Amazon Inspector Classic 端點和配額](#)
- [AWS IoT Analytics 端點和配額](#)
- [AWS IoT Core 端點和配額](#)
- [AWS IoT Device Defender 端點和配額](#)
- [AWS IoT Device Management 端點和配額](#)
- [AWS IoT Events 端點和配額](#)
- [AWS IoT FleetWise 端點和配額](#)
- [AWS IoT Wireless 端點和配額](#)
- [AWS IoT Greengrass V1 端點和配額](#)
- [AWS IoT Greengrass V2 端點和配額](#)
- [AWS IoT SiteWise 端點和配額](#)
- [AWS IoT TwinMaker 端點和配額](#)
- [Amazon Interactive Video Service 端點和配額](#)
- [Amazon Kendra 端點和配額](#)
- [Amazon Keyspaces \(適用於 Apache Cassandra\) 端點和配額](#)
- [AWS Key Management Service 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Service for Apache Flink 端點和配額](#)
- [Amazon Data Firehose 端點和配額](#)

- [Amazon Kinesis Data Streams 端點和配額](#)
- [Amazon Kinesis Video Streams 端點和配額](#)
- [AWS Lake Formation 端點和配額](#)
- [AWS Lambda 端點和配額](#)
- [AWS Launch Wizard 端點和配額](#)
- [Amazon Lex 端點和配額](#)
- [AWS License Manager 端點和配額](#)
- [Amazon Lightsail 端點和配額](#)
- [Amazon Location Service 端點和配額](#)
- [Amazon Lookout for Equipment 端點和配額](#)
- [Amazon Lookout for Metrics 端點和配額](#)
- [Amazon Lookout for Vision 端點和配額](#)
- [Amazon Macie 端點和配額](#)
- [AWS 大型主機現代化端點和配額](#)
- [Amazon Machine Learning 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Blockchain 端點和配額](#)
- [AWS Managed Services 端點和配額](#)
- [AWS Management Console 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 端點和配額](#)
- [AWS Marketplace 端點和配額](#)
- [Amazon Mechanical Turk 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 端點和配額](#)
- [Amazon MSK Connect 端點和配額](#)
- [AWS Elemental MediaConnect 端點和配額](#)
- [AWS Elemental MediaConvert 端點和配額](#)
- [AWS Elemental MediaLive 端點和配額](#)
- [AWS Elemental MediaPackage 端點和配額](#)
- [AWS Elemental MediaStore 端點和配額](#)

- [AWS Elemental MediaTailor 端點和配額](#)
- [AWS Migration Hub 端點和配額](#)
- [Migration Hub Orchestrator 端點和配額](#)
- [AWS Migration Hub Refactor Spaces 端點和配額](#)
- [Migration Hub 策略建議端點和配額](#)
- [Amazon Monitron 端點和配額](#)
- [Amazon MQ 端點和配額](#)
- [Amazon Neptune 端點和配額](#)
- [AWS Network Firewall 端點和配額](#)
- [Amazon OpenSearch Service 端點和配額](#)
- [AWS OpsWorks 端點和配額](#)
- [Oracle Database@AWS 端點和配額](#)
- [AWS Organizations 端點和配額](#)
- [AWS Outposts 端點和配額](#)
- [AWS Panorama 端點和配額](#)
- [AWS 付款密碼編譯端點和配額](#)
- [AWS 平行運算服務端點和配額](#)
- [Amazon Personalize 端點和配額](#)
- [Amazon Pinpoint 端點和配額](#)
- [Amazon Polly 端點和配額](#)
- [AWS Private Certificate Authority 端點和配額](#)
- [Amazon Managed Service for Prometheus 端點和配額](#)
- [AWS Proton 端點和配額](#)
- [Amazon Q Business 端點和配額](#)
- [Amazon Q Developer 端點和配額](#)
- [Amazon QLDB 端點和配額](#)
- [Systems Manager 快速設定端點和配額](#)
- [Amazon QuickSight 端點和配額](#)

- [AWS Resource Access Manager 端點和配額](#)
- [Amazon Redshift 端點和配額](#)
- [Amazon Rekognition 端點和配額](#)
- [Amazon Relational Database Service 端點和配額](#)
- [AWS re:Post Private 端點和配額](#)
- [AWS Resilience Hub 端點和配額](#)
- [AWS 資源總管](#)
- [AWS Resource Groups 和 標記端點和配額](#)
- [AWS RoboMaker 端點和配額](#)
- [Red Hat OpenShift Service on AWS 端點和配額](#)
- [Amazon Route 53 端點和配額](#)
- [Amazon Application Recovery Controller \(ARC\) 端點和配額](#)
- [Amazon SageMaker AI 端點和配額](#)
- [AWS Secrets Manager 端點和配額](#)
- [Amazon Security Lake 端點](#)
- [AWS Security Hub 端點和配額](#)
- [AWS 安全事件回應端點和配額](#)
- [Service Quotas 端點和配額](#)
- [AWS Serverless Application Repository 端點和配額](#)
- [Service Catalog 端點和配額](#)
- [AWS Shield Advanced 端點和配額](#)
- [Amazon Simple Storage Service 端點和配額](#)
- [Amazon Simple Email Service 端點和配額](#)
- [AWS Signer 端點和配額](#)
- [AWS 登入端點和配額](#)
- [Amazon SimpleDB 端點和配額](#)
- [AWS SimSpace Weaver 端點和配額](#)
- [Amazon Simple Notification Service 端點和配額](#)

- [Amazon Simple Queue Service 端點和配額](#)
- [AWS Security Token Service 端點和配額](#)
- [Amazon Simple Workflow Service 端點和配額](#)
- [AWS Snow Family 端點和配額](#)
- [AWS Step Functions 端點和配額](#)
- [AWS Storage Gateway 端點和配額](#)
- [AWS 支援 端點和配額](#)
- [AWS Trusted Advisor API 端點和配額](#)
- [AWS Systems Manager 端點和配額](#)
- [AWS Systems Manager 適用於 SAP 端點和配額](#)
- [Amazon Textract 端點和配額](#)
- [Amazon Timestream 端點和配額](#)
- [AWS Telco Network Builder 端點和配額](#)
- [AWS 轉換端點和配額](#)
- [Amazon Transcribe 端點和配額](#)
- [AWS Transfer Family 端點和配額](#)
- [Amazon Translate 端點和配額](#)
- [AWS 使用者通知端點和配額](#)
- [AWS 已驗證的存取端點和配額](#)
- [Amazon Verified Permissions 端點和配額](#)
- [Amazon Virtual Private Cloud 端點和配額](#)
- [Amazon VPC Lattice 端點和配額](#)
- [AWS WAF 端點和配額](#)
- [AWS WAF 傳統端點和配額](#)
- [AWS Well-Architected Tool 端點和配額](#)
- [Amazon WorkMail 端點和配額](#)
- [Amazon WorkSpaces 端點和配額](#)
- [Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器端點和配額](#)

- [AWS X-Ray 端點和配額](#)

Amazon AI Operations 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行主動調查	2	否	每個區域每個帳戶具有作用中 AI 分析的並行調查數量上限。
調查群組	1	否	區域中每個帳戶可建立的調查群組數量上限。
每月調查	150	否	在目前區域中，此帳戶中每月 AI 輔助調查的最大數量。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch Quotas](#)。Amazon CloudWatch

AWS Amplify 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Amplify 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Amplify Studio (後端) 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amplify Studio (UI Builder) 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (巴林)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amplify 服務配額

Important

新的 AWS 帳戶 減少了應用程式和並行任務配額。 會根據您的用量自動 AWS 提高這些配額。 您還可以[請求增加配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
應用程式	每個受支援的區域：25	是	您可以在目前區域中此帳戶中的 AWS Amplify 主控台中建立的應用程式數量上限。
每個應用程式的分支	每個受支援的區域：50	否	目前區域中，您可以在此帳戶中為每個應用程式建立的分支數量上限。
建置成品大小	所有受支援的區域：5 GB	否	應用程式建置成品的大小上限 (以 GB 為單位)。Amplify AWS 主控台會在建置之後部署建置成品。
快取成品大小	所有受支援的區域：5 GB	否	快取成品的大小上限 (以 GB 為單位)。
並行任務	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的並行任務數量上限。
每個應用程式的網域	每個受支援的區域：5	是	目前區域中，您可以在此帳戶中為每個應用程式建立的網域數量上限。
環境快取成品大小	所有受支援的區域：5 GB	否	環境快取成品的大小上限 (以 GB 為單位)。
手動部署 ZIP 檔案大小	所有受支援的區域：5 GB	否	手動部署 ZIP 檔案的大小上限 (以 GB 為單位)。
每小時應用程式建立次數上限	每個受支援的區域：25	否	您可以在 Amplify AWS 主控台中，目前區域中此帳戶

名稱	預設	可調整	描述
			戶中每小時建立的應用程式數量上限。
每秒請求權杖數	每個受支援的區域：20,000	是	應用程式的每秒請求字符數目上限。Amplify 託管會根據權杖使用的資源量（處理時間和資料傳輸），將權杖配置給請求。
每個網域的子網域數目	每個受支援的區域：50	否	目前區域中，您可以在此帳戶中為每個網域建立的子網域數量上限。
每個應用程式的 Webhook	每個受支援的區域：50	是	目前區域中，您可以在此帳戶中為每個應用程式建立的 Webhook 數量上限。

Amplify Studio (UI Builder) 服務配額

名稱	預設	可調整	描述
元件大小	每個支援的區域：350 KB	否	元件的大小上限 (KB)。
每個應用程式的元件	每個支援的區域：1,000	否	您可以在目前區域中為每個 Amplify 應用程式建立的元件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
表單大小	每個支援的區域： 350 KB	否	表單的大小上限 (KB)。
每個應用程式的表單	每個支援的區域： 1,000	否	您可以在目前區域中為每個 Amplify 應用程式建立的表單數量上限。
佈景主題大小	每個支援的區域： 350 KB	否	佈景主題的大小上限 (KB)。
每個應用程式的主題	每個支援的區域： 1,000	否	您可以在目前區域中為每個 Amplify 應用程式建立的主題數目上限。
檢視大小	每個支援的區域： 350 KB	否	檢視的大小上限 (KB)。
每個應用程式的檢視數	每個支援的區域： 1,000	否	您可以在目前區域中為每個 Amplify 應用程式建立的檢視數目上限。

Amazon API Gateway 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon API Gateway 包含 API Gateway Control Plane (用於建立和管理 APIs) 和 API Gateway Data Plane (用於呼叫部署APIs)。

Route 53 託管區域 ID 欄顯示 API Gateway 區域端點的 Route 53 託管區域 IDs。Route 53 託管區域 IDs可與 `execute-api`(API Gateway 元件服務，用於 API 執行) 網域搭配使用。對於邊緣最佳化端點，Route 53 託管區域 ID `Z2FDTNDATAQYW2` 適用於所有區域。

Amazon API Gateway 控制平面

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon API Gateway 資料平面

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ	
美國東部 (維吉)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUM0OFQ8	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
尼亞北部)					
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC	
非洲 (開普敦)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332DAMTN	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0KBUTZ3X5HF	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7RJK61311D	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3VO1THU9YC4UR	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20JF4UZKIW1U8	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7FG9Q56H WB1	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712PZLK5NKG 8R0	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL	
加拿大 (中部)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z04745493436AWVTG1OQY	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3BT4WSQ9TDYZV	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JW3	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482MK253X48U76H	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171WIGL5M88SHRM	
中東 (巴林)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3SE9ATJYCRCZJ	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API 承載大小	每個受支援的區域：10 MB	否	非 WebSocket API 的最大承載大小。

名稱	預設	可調整	描述
用量計劃中的 API 階段調節	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中此帳戶中的用量計劃中建立的 API 階段調節設定數目上限
API 金鑰	每個受支援的區域：10,000	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 API 金鑰數目上限
AWS Lambda 授權方結果大小	每個支援的區域：8 KB	否	AWS Lambda 授權方結果的大小上限。
用戶端憑證	每個支援的區域：60	是	您可以在目前區域中與此帳戶建立關聯的憑證數量上限
WebSocket API 連線持續時間	每個支援的區域：7, 200 秒	否	WebSocket API 連線的持續時間上限。
自訂網域名稱	每個支援的區域：120	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的自訂網域名稱數目上限
網域名稱存取關聯	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的網域名稱存取關聯數目上限
Edge API URL 長度	每個支援的區域：8, 192	否	邊緣最佳化 API URL 的長度，以字元為單位。
邊緣最佳化的 API	每個支援的區域：120	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的邊緣最佳化 APIs 數目上限

名稱	預設	可調整	描述
API 快取 TTL 上限	每個支援的區域： 3,600 秒	否	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的最大 API 快取 TTL。
快取回應大小上限	每個支援的區域： 1,048,576 個位元組	否	快取回應的大小上限，以位元組為單位
合併標頭大小上限	每個支援的區域： 10,240 個位元組	否	所有標頭值的合併大小上限
映射範本中的反覆運算上限	每個支援的區域： 1,000	否	映射範本中 #foreach ... #end 迴圈的反覆運算數目上限
最大整合逾時，以毫秒為單位	每個支援的區域： 29,000 毫秒	是	您可以在目前區域中此帳戶中的整合逾時上限，以毫秒為單位。
以位元組為單位的資源政策大小上限	每個支援的區域： 8,192	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的最大資源政策大小，以位元組為單位。
方法 ARN 長度	每個支援的區域： 1,600 個位元組	否	具有授權之方法的 ARN 長度
私有 API	每個支援的區域： 600	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立 APIs 數目上限
私有自訂網域名稱	每個受支援的區域： 50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的私有自訂網域名稱數目上限
區域 API URL 長度	每個受支援的區域： 10,240	否	區域性 API 的 URL 長度 (以字元為單位)

名稱	預設	可調整	描述
區域 API	每個支援的區域：600	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的區域 APIs 數目上限
每個 REST/WebSocket API 的資源/路由	每個受支援的區域：300	是	您可以在 REST 或 WebSocket API 中包含的資源/路由數目上限
每個 HTTP API 的路由	每個受支援的區域：300	是	您可以在 HTTP API 中包含的路由數量上限
每個網域名稱的 RoutingRules	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的每個 DomainName 的 RoutingRules 數目上限
階段變數索引鍵長度	每個受支援的區域：64	否	階段變數中的金鑰長度 (以字元為單位)
階段變數值長度	每個支援的區域：512	否	階段變數中的數值長度 (以字元為單位)
每個階段的階段變數	每個受支援的區域：100	否	每個階段的階段變數
每個 API 階段	每個受支援的區域：10	是	您可以為 API 建立的階段數目上限
每個 VPC 連結的子網路數 (V2)	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶中每個 V2 VPC 連結的子網路數量上限
每個階段的標籤數	每個受支援的區域：50	否	每個階段的標籤上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節爆量率	af-south-1 : 1 , 250 eu-south-1 : 1 , 250 每個其他支援的區域 : 5 , 000	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中傳送的每秒額外 請求數 (RPS) 上限
調節速率	af-south-1 : 2 , 500 eu-south-1 : 2 , 500 每個其他支援的區域 : 10 , 000	是	您的 APIs 在目前區域中 可在此帳戶中接收的每秒 請求數上限
用量計畫	每個受支援的區域 : 300	是	您可以在目前區域中在此 帳戶中建立的用量計畫數 目上限
每個 API 金鑰的用量計畫	每個受支援的區域 : 10	是	您可以與 API 金鑰建立關 聯的用量計畫數量上限
VPC 連結	每個受支援的區域 : 20	是	您可以在目前區域中在此 帳戶中建立的 VPC 連結 數目上限
VPC 連結 (V2)	每個受支援的區域 : 10	是	您可以在目前區域中在此 帳戶中建立的 V2 VPC 連 結數目上限
WebSocket 閒置連線逾時	每個支援的區域 : 600 秒	否	WebSocket API 閒置連線 逾時。

名稱	預設	可調整	描述
WebSocket 框架大小	每個支援的區域： 32 KB	否	WebSocket 影格大小上限。
WebSocket 訊息承載大小	每個支援的區域： 128 KB	否	WebSocket 訊息承載大小上限。
WebSocket 新連線高載速率	每個受支援的區域： 500	否	每個區域每個帳戶（所有 WebSocket APIs）爆量容量的新連線
WebSocket 新連線速率	每個受支援的區域： 500	<u>是</u>	每個帳戶（所有 WebSocket API）在每個區域每秒的新連線

如需詳細資訊，請參閱《[API Gateway 開發人員指南](#)》中的 [Amazon API Gateway 中的配額](#)。

AWS AppConfig 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS AppConfig 是的功能 AWS Systems Manager。若要檢視其他 Systems Manager 功能的端點和配額，請參閱 [AWS Systems Manager 端點和配額](#)。

服務端點

下列各節說明的服務端點 AWS AppConfig。AWS AppConfig 使用控制平面 API 來設定應用程式 AWS AppConfig、環境、組態設定檔和部署策略。AWS AppConfig 使用 AWS AppConfig Data 服務來呼叫資料平面 API 來擷取預存組態。 APIs APIs

主題

- [控制平面端點](#)
- [資料平面端點](#)

控制平面端點

下表包含 AWS AppConfig 支援 控制平面操作 AWS 的區域特定端點。控制平面操作用於建立、更新和管理組態資料。如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig API 參考中的 [AWS AppConfig 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

資料平面端點

下表包含支援用於資料平面操作 AWS 的區域特定端點 AWS AppConfig Data。資料平面操作用於擷取組態資料。如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig API 參考中的 [AWS AppConfig Data 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
in AWS AppConfig 託管組態存放區中的組態大小限制	每個支援的區域： 2,048 KB	是	託管組態目前的核准上限是每個版本 4,000 KB。使用託管組態無需額外費用。若要減少組態大小，請移除不必要的組態資料，或跨多個組態設定檔分割資料。
部署大小限制	每個支援的區域： 2,048 KB	是	an AWS AppConfig 部署目前的核准上限是每個部署 4,000 KB。若要減少組態大小，請移除不必要的組態資料，或在多個組態設定檔中分割組態資料。
應用程式數量上限	每個受支援的區域：100	是	應用程式 in AWS AppConfig 是程式碼的邏輯單位（命名空間），可為客戶提供功能。對於小於或等於 300 的值，限制增加請求將自動核准。
每個應用程式的組態設定檔數目上限	每個受支援的區域：100	是	組態描述檔包含應用程式使用之特定組態資料的中繼資料。若要減少每個應用程式所需的組態設定檔數目，請將組態設定檔分割到多個應用程式。對於小於或等於 500 的值，限制增加請求將自動核准。

名稱	預設	可調整	描述
部署策略的數量上限	每個受支援的區域：20	是	部署策略會定義組態在特定應用程式環境中跨執行個體集合進行部署或推展的方式。對於小於或等於 100 的值，限制增加請求將自動核准。
每個應用程式的環境數量上限	每個受支援的區域：20	是	環境對應至與應用程式相關聯的執行個體群組。環境範例包括 Beta 版和 prod 版等階段，或 Web、行動版和服務等應用程式子元件。對於小於或等於 100 的值，限制增加請求將自動核准。

控制平面預設限制

API 名稱	每秒交易數	可調整
建立*	10	否
刪除*	10	否
Get* (取得)	100	否
清單*	10	否
StartDeployment	10	否
StopDeployment	10	否
TagResource	20	否

API 名稱	每秒交易數	可調整
UntagResource	20	否
更新*	10	否
ValidateConfiguration	10	否

資料平面預設限制

動作	API 限制	可調整
GetConfiguration (已棄用)	500 TPS	否
GetLatestConfiguration	1,000 TPS	是
StartConfigurationSession	500 TPS	是
收到的組態	如果不使用 AWS AppConfig 代理程式，每天 100 萬（爆量）	是

請求增加 GetLatestConfiguration、StartConfigurationSession 或 Configurations received 聯絡人 支援。為了改善效能、可用性並降低成本，我們建議您在使用時在本機快取組態 AWS AppConfig。 [AWS AppConfig 代理](#) 程式會代表您快取組態。

AWS AppFabric 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
應用程式授權	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前 AWS 區域中的帳戶中建立的應用程式授權數目上限。
應用程式套件	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的帳戶中建立的應用程式套件數量上限。
擷取目的地	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前 AWS 區域中的帳戶中為每個擷取建立的擷取目的地數量上限。
擷取	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前 AWS 區域中的帳戶中建立的擷取數量上限。

AWS App Mesh 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com		
		appmesh.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws		
非洲 (開普敦)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws		
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-2.api.aws		
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-1.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-fips.ca-central-1.api.aws		
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com		
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-west-1.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-south-1.api.aws		
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-west-3.api.aws		
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個虛擬節點的後端	每個受支援的區域：50	否	每個虛擬節點的後端數量
每個虛擬閘道的連線 Envoy 程序	每個受支援的區域：50	是	每個虛擬閘道同時連線的 Envoy 程序數量
每個虛擬節點的連線 Envoy 程序	每個受支援的區域：50	是	每個虛擬節點同時連線的 Envoy 程序數量
每個虛擬閘道的閘道路由	每個受支援的區域：10	是	每個虛擬閘道的閘道路由數
每個帳戶的網格數	每個受支援的區域：15	是	每個帳戶的網格數量
每個虛擬路由器的路由數	每個受支援的區域：50	是	每個虛擬路由器的路由數
每個網格的虛擬閘道	每個支援的區域：3	是	每個網格的虛擬閘道數量

名稱	預設	可調整	描述
每個網格的虛擬節點	每個受支援的區域：200	是	每個網格的虛擬節點數量
每個網格的虛擬路由器	每個受支援的區域：200	是	每個網格的虛擬路由器數量
每個網格的虛擬服務	每個受支援的區域：200	是	每個網格的虛擬服務數量
每個路由的加權目標	每個受支援的區域：10	否	每個路由的加權目標數量

AWS App Runner 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0224347A D7KVHML0X 31	
		apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732 ZBZKC8D32 TPT	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383 FTQ64HJ57 72Q	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883 LBHKTIC4O DF2	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469 CZ3KQ8PWM CL	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752 RA8799S0T I5I	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812 XW6IPYLR6 CCA	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C 2FDI2Q9M4 FZ	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08755191 4Z2PCAU0Q HMW	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z098228427VC6B3IX76ON	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
自動擴展組態	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的自動擴展組態數目上限。您可以在多個 服務中使用單一自動擴展組態。
連線	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中建立的連線數目上限。您可以在多個 服務中使用單一連線。
可觀測性組態	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的可觀測性組態數目上限。您可以在多個 服務中使用單一可觀測性組態。

名稱	預設	可調整	描述
服務	每個受支援的區域：30	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的服務數量上限。
VPC 連接器	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 VPC 連接器數量上限。您可以在多個服務中使用單一 VPC 連接器。
VPC 輸入連線	每個受支援的區域：1	否	您可以為單一服務建立的 VPC 輸入連線數目上限。

Amazon AppFlow 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

除了 Amazon AppFlow IP 地址之外，您無法使用 Amazon S3 儲存貯體政策中的 IP 允許列出來拒絕存取任何其他 IP 地址。AppFlow 這是因為 Amazon AppFlow 會在將資料放入 Amazon S3 儲存貯體時使用 VPC 端點。

如需 Amazon AppFlow 所用 IP 地址的詳細資訊，請參閱 中的 [AWS IP 地址範圍](#) Amazon Web Services 一般參考。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Amazon AppFlow 流程執行大小	每個支援的區域： 100 GB	否	Amazon AppFlow 可在目前區域中的此帳戶中處理每個流程的資料大小上限 (以 GB 為單位)。
Amazon EventBridge 事件大小	每個支援的區域： 256 KB	否	Amazon EventBridge 可處理目前區域中此帳戶中每個流程之事件的大小上限 (KB)。如果您的事件超過此大小，Amazon AppFlow 會將具有指標的

名稱	預設	可調整	描述
			摘要事件發佈至 Amazon S3 儲存貯體，您可以在其中取得完整事件。
振幅流程執行大小	每個支援的區域： 25 MB	否	目前區域中此帳戶中使用 Amplitude 做為來源時，每個流程可處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
並行流程執行	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的此帳戶中隨時執行的並行流程執行數目上限。
連接器設定檔	每個受支援的區域：100	是	目前區域中此帳戶中的連接器設定檔數目上限。
Google Analytics 維度	每個支援的區域：9	否	在目前區域中，此帳戶中每個流程可處理的 Google Analytics 維度上限。
Google Analytics 指標	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，此帳戶中每個流程可處理的 Google Analytics 指標數量上限。
Marketo 流程執行大小	每個受支援的區域：20 MB	否	目前區域中此帳戶中使用 Marketo 做為來源時，每個流程可以處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
每月流程執行	每個支援的區域：10,000,000	是	您可以在目前區域中的這個帳戶中每月執行的最大流程執行次數。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon AppFlow 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	Amazon AppFlow 可在目前區域中的此帳戶中每分鐘執行的排程觸發流程數目上限。
Amazon S3 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Amazon S3 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Amplitude 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Amplitude 做為來源時，您可以每天執行的排程觸發流程數目上限。
Datadog 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Datadog 作為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Dynatrace 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Dynatrace 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Google Analytics 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中的此帳戶中，使用 Google Analytics 做為來源時，您可以每天執行的排程觸發流程數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Infor Nexus 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Infor Nexus 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Marketo 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Marketo 做為來源時，每小時可執行的排程觸發流程數量上限。
Salesforce Pardot 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Salesforce Pardot 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Salesforce 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中，使用 Salesforce 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
ServiceNow 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中，使用 ServiceNow 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
奇異流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中，使用 Singular 做為來源時，每小時可執行的排程觸發流程數量上限。
Slack 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Slack 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
TrendMicro 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中，使用 TrendMicro 做為來源時，每小時可執行的排程觸發流程數量上限。
Veeva 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Veeva 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Zendesk 流程執行速率	每個受支援的區域：1	否	目前區域中此帳戶中使用 Zendesk 做為來源時，每分鐘可執行的排程觸發流程數量上限。
Salesforce 事件大小	每個受支援的區域：1 MB	否	Salesforce 事件的大小上限（以 MB 為單位），可處理目前區域中此帳戶中執行的每個流程。
Salesforce 流程執行資料匯出大小	每個支援的區域：500 MB	否	您可以在每次流程執行時，將記錄的大小上限（以 MB 為單位）插入、更新或更新至 Salesforce。如果您的來源是 Amazon S3，則每個 CSV 檔案的大小不得超過 125 MB。不過，您可以將多個 CSV 檔案放入來源儲存貯體或資料夾，Amazon AppFlow 會在單一流程執行中將所有資料傳輸至 Salesforce。

名稱	預設	可調整	描述
Salesforce 流程執行資料匯入大小	每個支援的區域： 15 GB	否	Salesforce 可在目前區域中的此帳戶中，為每個流程匯入的資料大小上限（以 GB 為單位）。
ServiceNow 記錄	每個支援的區域： 100,000	否	目前區域中此帳戶中每個流程執行的 ServiceNow 記錄可處理的數目上限。
總流程	每個受支援的區域： 1,000	<u>是</u>	您可以在目前區域中的此帳戶中擁有的流程數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon AppFlow 使用者指南](#)》中的 Amazon AppFlow 配額。

Application Auto Scaling 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Amazon ElastiCache 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中，在此帳戶中註冊 ElastiCache 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
Amazon Keyspaces 的可擴展目標	每個支援的區域：1,500	是	您可以在目前區域中，在此帳戶中註冊 Cassandra 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
Amazon MSK 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中，為此帳戶中的 Kafka 命名空間註冊的可擴展目標數量上限。可擴展的目標

名稱	預設	可調整	描述
			可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
AppStream 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的 AppStream 命名空間註冊的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
Comprehend 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的 Comprehend 命名空間註冊的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
DynamoDB 的可擴展目標	每個受支援的區域：5,000	是	您可以在目前區域中，在此帳戶中註冊 DynamoDB 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
EC2 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的 EC2 命名空間註冊的可擴展性目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。

名稱	預設	可調整	描述
ECS 的可擴展目標	每個受支援的區域：3,000	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的 ECS 命名空間註冊的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
EMR 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中此帳戶中註冊 Elastic MapReduce (EMR) 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
Lambda 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的 Lambda 命名空間註冊的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
RDS 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中此帳戶中註冊 RDS 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。

名稱	預設	可調整	描述
SageMaker 的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中此帳戶中註冊 SageMaker 命名空間的可擴展目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
自訂資源的可擴展目標	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的自訂資源命名空間註冊的可擴展性目標數量上限。可擴展的目標可識別 Application Auto Scaling 可以擴展的資源。
每個可擴展目標的擴展政策	每個受支援的區域：50	否	每個可擴展目標的擴展政策數量上限。
每個可擴展目標的排程動作	每個受支援的區域：200	否	每個可擴展目標的排程動作數目上限。
每個步驟擴展政策的步驟調整數量	每個受支援的區域：20	是	每個步驟擴展政策的步驟調整數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Application Auto Scaling 使用者指南](#)》中的 Application Auto Scaling 配額。

AWS Application Discovery Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
啟用中代理程式將資料傳送到服務	每個支援的區域： 1,000	否	將資料傳送至服務的作用中客服人員數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的應用程式	每個支援的區域： 1,000	否	每個帳戶的應用程式數量上限。如果您達到此配額，並想要匯入新的應用程式，您可以在 Migration Hub 主控台中刪除現有的應用程式，或使用 DeleteApplications API 動作。
每天刪除匯入記錄	每個支援的區域： 25,000	否	每日匯入記錄的刪除次數上限。每天從 UTC 的 00:00 開始。
每個帳戶的匯入伺服器記錄	每個支援的區域： 25,000	否	每個帳戶的匯入伺服器記錄數目上限。
每個帳戶的匯入伺服器	每個受支援的區域： 10,000	<u>是</u>	每個帳戶的匯入伺服器數量上限。
閒置代理程式出現活動訊號，但不收集資料	每個受支援的區域： 10,000	否	非作用中客服人員活動訊號但未收集資料的數目上限。
每個應用程式的伺服器數	每個支援的區域： 400	否	可與單一應用程式建立關聯的伺服器數量上限。
每個伺服器的標籤	每個受支援的區域： 30	否	單一伺服器的標籤數量上限。

AWS Application Migration Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行任務進行中	每個受支援的區域：20	否	並行任務進行中
最大作用中來源伺服器	每個受支援的區域：150	是	最大作用中來源伺服器
每個網路遷移定義的 NSX 閘道政策規則上限	每個支援的區域：2,500	是	每個網路遷移定義的 NSX 閘道政策規則上限
每個網路遷移定義的 NSX 安全政策規則上限	每個支援的區域：2,500	是	每個網路遷移定義的 NSX 安全政策規則上限
最大非封存來源伺服器	每個支援的區域：4,000	是	最大非封存來源伺服器
單一任務中的來源伺服器上限	每個受支援的區域：200	否	單一任務中的來源伺服器上限
所有任務中的來源伺服器上限	每個受支援的區域：200	否	所有任務中的來源伺服器上限
每個 AWS 帳戶的來源伺服器總數上限	每個支援的區域：50,000	否	每個 AWS 帳戶的來源伺服器總數上限

名稱	預設	可調整	描述
每個來源伺服器的最大動作數	每個受支援的區域：100	否	每個來源伺服器的最大動作數
每個範本的最大動作數	每個受支援的區域：100	否	每個範本的最大動作數
最大作用中應用程式	每個受支援的區域：200	否	最大作用中應用程式
最大作用中波	每個受支援的區域：200	否	最大作用中波
每波最大應用程式數	每個支援的區域：1,000	否	每波最大應用程式數
封存應用程式上限	每個受支援的區域：10,000	否	封存應用程式上限
最大封存波	每個受支援的區域：10,000	否	最大封存波
每個來源伺服器的最大並行任務數	每個受支援的區域：1	否	每個來源伺服器的最大並行任務數
每個應用程式的最大來源伺服器數	每個受支援的區域：200	否	每個應用程式的最大來源伺服器數

下表列出其他資訊。

資源	Retention
啟動歷史記錄	儲存 10 年
個別任務日誌	儲存 185 天

Amazon AppStream 2.0 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中機群	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的作用中機群數量上限。
應用程式區塊建置器	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的應用程式區塊建置器數目上限。
AppBlock 物件	每個支援的區域：1,000	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的應用程式區塊數目上限。
應用程式物件	每個支援的區域：1,000	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的應用程式數量上限。
每個機群的應用程式	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中與此帳戶中的單一機群建立關聯的應用程式數量上限。
機群的運算最佳化 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的運算最佳化 2xlarge 串流執行個體 (stream.compute.2xlarge) 數量上限。
映像建置器的運算最佳化 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	運算最佳化 2xlarge 串流執行個體 (stream.compute.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的運算最佳化 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的運算 4xlarge 串流執行個體 (stream.compute.4xlarge) 數量上限。
映像建置器的運算最佳化 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	運算最佳化的 4xlarge 串流執行個體 (stream.compute.4xlarge) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的運算最佳化 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的運算最佳化 8xlarge 串流執行個體 (stream.compute.8xlarge) 數量上限。
映像建置器的運算最佳化 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	運算最佳化 8xlarge 串流執行個體 (stream.compute.8xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的運算最佳化大型串流執行個體	每個受支援的區域： 10	是	運算最佳化大型串流執行個體 (stream.compute.large) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。

名稱	預設	可調整	描述
映像建置器的運算最佳化大型串流執行個體	每個支援的區域：3	是	運算最佳化大型串流執行個體 (stream.compute.large) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的運算最佳化 xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	運算最佳化 xlarge 串流執行個體 (stream.compute.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的運算最佳化 xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：3	是	運算最佳化 xlarge 串流執行個體 (stream.compute.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
每個目的地區域的並行映像複本數	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的並行映像副本數目上限。
並行映像更新	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的並行映像更新數目上限。
Directory Config 物件	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Directory Config 物件數目上限。
具有預設網際網路存取的機群容量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中具有預設網際網路存取的機群執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
機群	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的機群數量上限。
具有預設網際網路存取的機群	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立具有預設網際網路存取的機群數量上限。
機群的圖形 G4DN 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	圖形 G4DN 12xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.12xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G4DN 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	圖形 G4DN 12xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.12xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的圖形 G4DN 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	圖形 G4DN 16xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.16xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G4DN 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	圖形 G4DN 16xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.16xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的圖形 G4DN 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN 2xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G4DN 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN 2xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G4DN 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN 4xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.4xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G4DN 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN 4xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.4xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G4DN 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G4DN 8xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.8xlarge) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
映像建置器的圖形 G4DN 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN 8xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.8xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的圖形 G4DN xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G4DN xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.xlarge) 數目上限。
映像建置器的圖形 G4DN xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G4DN xlarge 執行個體 (stream.graphics.g4dn.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G5 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 12xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.12xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G5 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 12xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.12xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的圖形 G5 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 16xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.16xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G5 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 16xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.16xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G5 24xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 24xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.24xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形 G5 24xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 24xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.24xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G5 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G5 2xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.2xlarge) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
映像建置器的圖形 G5 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 2xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形 G5 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G5 4xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.4xlarge) 數目上限。
映像建置器的圖形 G5 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 4xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.4xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的圖形 G5 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G5 8xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.8xlarge) 數目上限。
映像建置器的圖形 G5 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 8xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.8xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的圖形 G5 xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形 G5 xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.xlarge) 數目上限。
映像建置器的圖形 G5 xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形 G5 xlarge 執行個體 (stream.graphics.g5.xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的圖形設計 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 3	是	圖形設計 2xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形設計 2xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：1	是	圖形設計 2xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.2xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形設計 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形設計 4xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.4xlarge) 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
影像建置器的圖形設計 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	圖形設計 4xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.4xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
圖形設計機群的大型串流執行個體	每個支援的區域：3	是	圖形設計大型串流執行個體 (stream.graphics-design.large) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
圖形設計適用於映像建置器的大型串流執行個體	每個受支援的區域：1	是	圖形設計大型串流執行個體 (stream.graphics-design.large) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的圖形設計 xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：3	是	圖形設計 xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的圖形設計 xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：1	是	圖形設計 xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-design.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的圖形桌面 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形桌面 2xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-desktop.2xlarge) 數量上限。
映像建置器的圖形桌面 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形桌面 2xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-desktop.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的 Graphics pro 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的圖形專業 16xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.16xlarge) 數量上限。
適用於映像建置器的 Graphics pro 16xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形專業 16xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.16xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的 Graphics pro 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中用於此帳戶中機群的圖形專業 4xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.4xlarge) 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
適用於映像建置器的 Graphics pro 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形專業 4xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.4xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的 Graphics pro 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以在目前區域中用於此帳戶中機群的圖形專業 8xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.8xlarge) 數目上限。
適用於映像建置器的 Graphics pro 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	圖形專業 8xlarge 串流執行個體 (stream.graphics-pro.8xlarge) 的最大數量，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
影像建置器	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的映像建置器數目上限。
映像共用限制	每個受支援的區域：100	是	一個映像可在目前區域中與此帳戶共用 AWS 的帳戶數量上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的應用程式區塊建置器上限	每個受支援的區域：1	是	目前區域中，您可以在此帳戶中使用具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的應用程式區塊建置器數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的應用程式區塊建置器上限	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中使用具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的應用程式區塊建置器數量上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的應用程式區塊建置器上限	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中使用具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的應用程式區塊建置器數量上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的應用程式區塊建置器上限	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中使用具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的應用程式區塊建置器數量上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的應用程式區塊建置器上限	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中使用具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的應用程式區塊建置器數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
具有 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的並行工作階段數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
具有 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Amazon Linux 2 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段數	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.2xlarge 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.large 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段數	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.medium 執行個體類型的並行工作階段數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.small 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
具有 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的彈性機群的最大並行工作階段	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中用於彈性機群 Windows Server 2019 平台和 stream.standard.xlarge 執行個體類型的並行工作階段數目上限。
機群的記憶體最佳化 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 2xlarge 串流執行個體 (stream.memory.2xlarge) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	記憶體最佳化的 2xlarge 串流執行個體 (stream.memory.2xlarge) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 4xlarge 串流執行個體 (stream.memory.4xlarge) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
映像建置器的記憶體最佳化 4xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化的 4xlarge 串流執行個體 (stream.memory.4xlarge) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 8xlarge 串流執行個體 (stream.memory.8xlarge) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化 8xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化的 8xlarge 串流執行個體 (stream.memory.8xlarge) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化大型串流執行個體	每個受支援的區域： 10	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化大型串流執行個體 (stream.memory.large) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化大型串流執行個體	每個支援的區域： 3	是	記憶體最佳化大型串流執行個體 (stream.memory.large) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的記憶體最佳化 xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的記憶體最佳化 xlarge 串流執行個體 (stream.memory.xlarge) 數量上限。
映像建置器的記憶體最佳化 xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：3	是	記憶體最佳化 xlarge 串流執行個體 (stream.memory.xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器
機群的記憶體最佳化 z1d 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 z1d 12xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.12xlarge) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化 z1d 12xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	記憶體最佳化 z1d 12xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.12xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的影像建置器。
機群的記憶體最佳化 z1d 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：0	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 z1d 2xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.2xlarge) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
映像建置器的記憶體最佳化 z1d 2xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化 z1d 2xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.2xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化 z1d 3xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化 z1d 3xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.3xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的記憶體最佳化 z1d 3xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化 z1d 3xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.3xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化 z1d 6xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化 z1d 6xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.6xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的機群。
映像建置器的記憶體最佳化 z1d 6xlarge 串流執行個體	每個支援的區域： 0	是	記憶體最佳化 z1d 6xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.6xlarge) 的數量上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。

名稱	預設	可調整	描述
機群的記憶體最佳化 z1d 大型串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 z1d 大型串流執行個體 (stream.memory.z1d.large) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化 z1d 大型串流執行個體	每個支援的區域：3	是	記憶體最佳化的 z1d 大型串流執行個體 (stream.memory.z1d.large) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
機群的記憶體最佳化 z1d xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	您可以用於目前區域中此帳戶中機群的記憶體最佳化 z1d xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.xlarge) 數目上限。
映像建置器的記憶體最佳化 z1d xlarge 串流執行個體	每個支援的區域：3	是	記憶體最佳化的 z1d xlarge 串流執行個體 (stream.memory.z1d.xlarge) 數目上限，可用於目前區域中此帳戶中的映像建置器。
私有映像	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的私有映像數目上限。
堆疊	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的堆疊數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
機群的標準 2xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的 stream.standard.2xlarge 串流執行個體數目上限。
映像建置器的標準 2xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中，用於此帳戶中映像建置器的標準 2xlarge 串流執行個體 (stream.standard.2xlarge) 數目上限。
機群的標準大型串流執行個體	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的標準大型串流執行個體 (stream.standard.large) 數量上限。
適用於映像建置器的標準大型串流執行個體	每個受支援的區域：5	是	您可以用於目前區域中此帳戶中映像建置器的標準大型串流執行個體 (stream.standard.large) 數目上限。
機群的標準媒體串流執行個體	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的標準媒體串流執行個體 (stream.standard.medium) 數量上限。
映像建置器的標準媒體串流執行個體	每個受支援的區域：5	是	您可以用於目前區域中此帳戶中映像建置器的標準媒體串流執行個體 (stream.standard.medium) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
機群的標準小型串流執行個體	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的標準小型串流執行個體 (stream.standard.small) 數量上限。
適用於映像建置器的標準小型串流執行個體	每個受支援的區域：5	是	您可以用於目前區域中此帳戶中映像建置器的標準小型串流執行個體 (stream.standard.small) 數目上限。
機群的標準 xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中機群使用的 stream.standard.xlarge 串流執行個體數目上限。
映像建置器的標準 xlarge 串流執行個體	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中用於此帳戶中映像建置器的標準 xlarge 串流執行個體 (stream.standard.xlarge) 數目上限。
使用者集區中的使用者	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶的使用者集區中建立的使用者數量上限。

*對於已啟用 Default Internet Access (預設網際網路存取) 的機群，配額為 100 個機群執行個體。如果您的部署必須支援超過 100 名同時上線的使用者，請改用 NAT 閘道組態。

AWS App Studio 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

如需配額的相關資訊，請參閱《[AWS App Studio 使用者指南](#)》中的 AWS App Studio 配額。

AWS AppSync 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

AWS AppSync 控制平面

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS AppSync 閘道

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Africa (Cape Town)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync 即時訂閱

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (香港)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Middle East (Bahrain)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
所有 APIs API 金鑰	每個受支援的區域：50	否	每個 API 的 API 金鑰數目上限
所有 APIs - 每個 API 的身分驗證提供者	每個受支援的區域：50	否	每個 API 的身分驗證提供者數量上限
所有 APIs - 每個管道解析程式或處理常式的函數	每個受支援的區域：10	否	每個管道解析程式或處理常式的函數數量上限
所有 APIs - 處理常式、解析程式和函數程式碼大小	每個支援的區域：32 KB	否	在 APPSYNC_JS 執行時間上執行的處理常式、解析程式和函數的最大程式碼大小。
所有 APIs - 解析程式、函數和處理常式中每個迴圈的反覆運算	每個支援的區域：1,000	否	#foreach...#end 迴圈中的反覆運算數目上限
所有 APIs - 自訂網域名稱的數量	每個受支援的區域：50	是	每個區域的自訂網域名稱數量上限
所有 APIs - 請求執行時間	每個受支援的區域：30 秒	否	請求執行時間上限

名稱	預設	可調整	描述
所有 APIs - 解析程式、函數和處理常式回應大小	每個支援的區域：5 MB	否	評估的解析程式、函數或處理常式範本的大小上限
所有 APIs - 訂閱承載大小	每個支援的區域：240 KB	否	透過訂閱接收的訊息大小上限
所有 APIs - 每個用戶端連線的訂閱	每個受支援的區域：200	是	訂閱單一 WebSocket 連線中每個用戶端的程式碼陳述式。每個陳述式都允許用戶端接收與特定訂閱相關的多個訊息。
事件 APIs - APIs	每個受支援的區域：50	是	每個區域的 AppSync 事件 APIs 數目上限
事件 APIs - 每個發佈請求的批次大小	每個受支援的區域：5	否	一個發佈操作中可批次處理的事件數量上限。
事件 APIs - 每個 API 的頻道命名空間	每個受支援的區域：50	是	事件 API 上的頻道命名空間數目上限
事件 APIs - 頻道區段中允許的字元數	每個受支援的區域：50	否	頻道區段的字元長度上限
事件 APIs - 頻道中允許的區段數量	每個受支援的區域：5	否	頻道中的區段數目上限
事件 APIs - 發佈承載大小	每個支援的區域：1.2 MB	否	在發佈操作中傳送的整個承載大小上限
事件 APIs - 每個 API 的連線速率	每個支援的區域：每秒 2,000	是	每秒事件 API 連線請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
事件 APIs - 每個 API 的傳入事件速率	每個支援的區域： 每秒 1 萬個	是	每秒傳入事件的數量上限。每個發佈的事件都會產生單一傳入事件。
事件 APIs - 每個 API 的傳出訊息速率	每個支援的區域： 每秒 1,000,000 個	是	每秒的傳出計量事件數目上限。一個計量事件等於 5 kB 的交付事件。
事件 APIs - 每個用戶端連線的發佈請求速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	每個 WebSocket 連線每秒的發佈請求數量上限。WebSocket 發佈請求也會根據請求字符配額的速率進行評估。
事件 APIs - 請求字符的速率	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	目前區域中此帳戶中事件 APIs 的每秒請求權杖數量上限。AWS AppSync 會根據權杖使用的資源數量（處理時間和記憶體）和發佈的 5kB 訊息數量，配置權杖來發佈請求。
GraphQL APIs - 每個區域的 APIs	每個受支援的區域：50	是	每個區域的 GraphQL APIs 數目上限
GraphQL APIs - 每個請求的批次大小上限	每個受支援的區域：2,000	否	將傳送至 BatchInvoke 操作之單一 Lambda 函數的解析程式請求清單長度上限。
GraphQL APIs - 快取金鑰的數量	每個受支援的區域：25	否	快取金鑰的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
GraphQL APIs- 每個 API 的連線速率	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	每秒的 GraphQL API 連線請求數目上限。
GraphQL APIs - 每個 API 的傳入訊息速率	每個支援的區域： 每秒 1 萬個	是	每秒傳入訊息的數量上限。變動叫用的每個訂閱類型都會產生一個傳入訊息。
GraphQL APIs - 每個 API 傳出訊息的速率	每個支援的區域： 每秒 1,000,000 個	是	每秒傳出訊息的數量上限。一則傳出訊息等於傳遞的 5 KB 承載資料。

名稱	預設	可調整	描述
GraphQL APIs- 請求字符的速率	us-east-1：每秒 10,000 個 us-east-2：每秒 10,000 個 us-west-2：每秒 10,000 個 ap-northeast-1：每秒 10,000 個 ap-northeast-2：每秒 10,000 個 ap-south-1：每秒 10,000 個 ap-southeast-1：每秒 10,000 個 ap-southeast-2：每秒 10,000 個 eu-central-1：每秒 10,000 個 eu-west-1：每秒 10,000 個 eu-west-2：每秒 10,000 個 每個其他支援的區域：每秒 5,000 個	是	目前區域中此帳戶中 GraphQL APIs 每秒請求權杖的數量上限。AWS AppSync 會根據權杖使用的資源量（處理時間和記憶體），將權杖配置給變動和查詢請求。如需字符的詳細資訊，請參閱《AWS AppSync 文件》中的監控一節。

名稱	預設	可調整	描述
GraphQL APIs - 請求映射範本大小	每個受支援的區域：64 KB	否	請求映射範本的大小上限
GraphQL APIs - 在單一請求中執行的解析程式	每個受支援的區域：10,000	否	可在單一請求中執行的解析程式數目上限
GraphQL APIs - 回應映射範本大小	每個受支援的區域：64 KB	否	回應映射範本的大小上限
GraphQL APIs - 結構描述文件大小	每個受支援的區域：1 MB	否	結構描述文件的大小上限
GraphQL APIs - 每個合併 API 的來源 API 關聯	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	每個合併 API 的來源 API 關聯數目上限。
Graphql APIs- 訂閱失效請求率	每個支援的區域：每秒 100	否	每個區域每個帳戶的每秒失效請求數上限

請求權杖速率是目前區域中此帳戶中每秒請求權杖的數量上限。AWS AppSync 會根據權杖使用的資源量（處理時間和記憶體），將權杖配置給變動和查詢請求。如需字符的詳細資訊，請參閱《AWS AppSync 開發人員指南》中的[使用字符計數來最佳化您的請求](#)。

AWS 大型主機現代化應用程式測試端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	apptest.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apptest-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	apptest.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	apptest.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	apptest.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 帳戶的測試案例上限	每個受支援的區域：1,000	是	每個 AWS 帳戶的測試案例上限
每個 AWS 帳戶的測試組態上限	每個受支援的區域：100	是	每個 AWS 帳戶的測試組態上限
每個 AWS 帳戶的測試套件上限	每個受支援的區域：100	是	每個 AWS 帳戶的測試套件上限
每個測試套件的測試執行數目上限	每個受支援的區域：100	是	每個測試套件的測試執行數目上限

Amazon Athena 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

若要下載最新版本的 JDBC 驅動程式及其文件，請參閱[搭配 JDBC 驅動程式使用 Athena](#)。

如需前一版的 JDBC 驅動程式及其文件的詳細資訊，請參閱[使用前一版的 JDBC 驅動程式](#)。

若要下載最新版和舊版 ODBC 驅動程式及其文件，請參閱[使用 ODBC 連線至 Athena](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中 DDL 查詢	每個受支援的區域：20	是	作用中 DDL 查詢的數量。DDL 查詢包括

名稱	預設	可調整	描述
			CREATE TABLE 和 ALTER TABLE ADD PARTITION 查詢。
作用中 DML 查詢	us-east-1 : 200 us-east-2 : 150 us-west-2 : 150 ap-northeast-1 : 150 ap-northeast-2 : 100 ap-south-1 : 100 ap-southeast-1 : 100 ap-southeast-2 : 100 eu-central-1 : 150 eu-west-1 : 150 eu-west-2 : 100 每個其他支援的區域 : 20	是	作用中 DML 查詢的數量。DML 查詢包括 SELECT、CREATE TABLE AS (CTAS) 和 INSERT INTO 查詢。特定配額因 AWS 區域而異。
Apache Spark DPU 並行	每個支援的區域 : 160	否	您可以同時用於 Apache Spark 計算的 DPUs 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
BatchGetNamedQuery API 的爆量乘數配額	每個支援的區域：2	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 BatchGetNamedQuery API 高載容量的乘數係數。BatchGetNamedQuery Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 BatchGetNamedQuery API 字符數量上限
BatchGetQueryExecution API 的爆量乘數配額	每個支援的區域：2	否	根據速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 BatchGetQueryExecution API 高載容量的乘數係數。BatchGetQueryExecution Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 BatchGetQueryExecution API 權杖數目上限
CreateNamedQuery API 的爆量乘數配額	每個受支援的區域：4	否	根據速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 CreateNamedQuery API 高載容量的倍數因數。CreateNamedQuery Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 CreateNamedQuery API 字符數量上限

名稱	預設	可調整	描述
DeleteNamedQuery API 的爆量乘數配額	每個受支援的區域：4	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 DeleteNamedQuery API 高載容量的乘數因數。DeleteNamedQuery Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 DeleteNamedQuery API 字符數量上限
GetNamedQuery API 的爆量乘數配額	每個受支援的區域：4	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 GetNamedQuery API 高載容量的乘數因數。GetNamedQuery Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 GetNamedQuery API 字符數量上限

名稱	預設	可調整	描述
GetQueryExecution API 的爆量乘數配額	us-west-1 : 2 af-south-1 : 2 ap-east-1 : 2 ap-northeast-3 : 2 ap-southeast-3 : 2 ca-central-1 : 2 eu-north-1 : 2 eu-south-1 : 2 eu-west-3 : 2 me-south-1 : 2 sa-east-1 : 2 每個其他支援的 區域 : 1	否	根據速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 GetQueryExecution API 爆量容量的乘數。GetQueryExecution Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 GetQueryExecution API 權杖數目上限

名稱	預設	可調整	描述
GetQueryResults API 的爆量乘數配額	us-east-1 : 5 us-east-2 : 5 us-west-2 : 5 ap-northeast-1 : 5 ap-northeast-2 : 5 ap-south-1 : 5 ap-southeast-1 : 5 ap-southeast-2 : 5 eu-central-1 : 5 eu-west-1 : 5 eu-west-2 : 5 每個其他支援的區域 : 2	否	根據速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 GetQueryResults API 高載容量的倍數係數。GetQueryResults Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 GetQueryResults API 字符數量上限
ListNamedQueries API 的爆量乘數配額	每個支援的區域 : 2	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 ListNamedQueries API 爆量容量的乘數係數。ListNamedQueries Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 ListNamedQueries API 權杖數目上限

名稱	預設	可調整	描述
ListQueryExecutions API 的爆量乘數配額	每個支援的區域： 2	否	根據速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 ListQueryExecutions API 高載容量的倍數因數。ListQueryExecutions Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 ListQueryExecutions API 權杖數目上限
StartQueryExecution API 的爆量乘數配額	us-east-1 : 5 us-east-2 : 5 us-west-2 : 5 ap-northeast-1 : 5 eu-central-1 : 5 eu-west-1 : 5 每個其他支援的區域：4	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 StartQueryExecution API 高載容量的乘數係數。StartQueryExecution Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 StartQueryExecution API 權杖數目上限
StopQueryExecution API 的爆量乘數配額	每個受支援的區域：4	否	基於速率配額 (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota) 擴展 StopQueryExecution API 爆量容量的乘數因數。StopQueryExecution Burst 是您可以在區域中帳戶中累積的 StopQueryExecution API 權杖數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DDL 查詢逾時	每個支援的區域： 600	否	DDL 查詢在取消之前可以執行的時間上限，以分鐘為單位。DDL 查詢包括 CREATE TABLE 和 CREATE TABLE ADD PARTITION 查詢。
DML 查詢逾時	每個受支援的區域：30	<u>是</u>	DML 查詢在取消之前可以執行的時間上限，以分鐘為單位。DML 查詢包括 SELECT、CTAS 和 INSERT 查詢。
每個帳戶的工作群組數目上限	每個支援的區域： 1,000	否	可在帳戶中建立的工作群組數目上限。
佈建的 DPU	每個支援的區域： 1,000	否	為帳戶佈建DPUs 數目上限。
BatchGetNamedQuery API 呼叫的補充率	每個支援的區域： 每秒 5 個	<u>是</u>	目前區域中此帳戶中 BatchGetNamedQuery API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
BatchGetQueryExecution API 呼叫的補充率	us-east-1：每秒 100 個 us-east-2：每秒 100 個 us-west-2：每秒 100 個 ap-northeast-1：每秒 100 個 ap-northeast-2：每秒 100 個 ap-south-1：每秒 100 個 ap-southeast-1：每秒 100 個 ap-southeast-2：每秒 100 個 eu-central-1：每秒 100 個 eu-west-1：每秒 100 個 eu-west-2：每秒 100 個 每個其他支援的區域：每秒 20 個	是	目前區域中此帳戶中 BatchGetQueryExecution API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
CreateNamedQuery API 呼叫的補充率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	目前區域中此帳戶中 CreateNamedQuery API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)
DeleteNamedQuery API 呼叫的補充率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	目前區域中此帳戶中 DeleteNamedQuery API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)
GetNamedQuery API 呼叫的補充率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	目前區域中此帳戶中 GetNamedQuery API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
GetQueryExecution API 呼叫的補充率	us-east-1：每秒 500 個 us-east-2：每秒 500 個 us-west-2：每秒 500 個 ap-northeast-1：每秒 500 個 ap-northeast-2：每秒 500 個 ap-south-1：每秒 500 個 ap-southeast-1：每秒 500 個 ap-southeast-2：每秒 500 個 eu-central-1：每秒 500 個 eu-west-1：每秒 500 個 eu-west-2：每秒 500 個 每個其他支援的區域：每秒 100 個	是	目前區域中此帳戶中 GetQueryExecution API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
GetQueryResults API 呼叫的補充率	每個支援的區域： 每秒 100	是	目前區域中此帳戶中 GetQueryResults API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)
ListNamedQueries API 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	目前區域中此帳戶中 ListNamedQueries API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)
ListQueryExecutions API 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	目前區域中此帳戶中 ListQueryExecutions API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
StartQueryExecution API 呼叫的補充速率	us-east-1：每秒 100 個 us-east-2：每秒 100 個 us-west-2：每秒 100 個 ap-northeast-1：每秒 100 個 ap-northeast-2：每秒 100 個 ap-south-1：每秒 100 個 ap-southeast-1：每秒 100 個 ap-southeast-2：每秒 100 個 eu-central-1：每秒 100 個 eu-west-1：每秒 100 個 eu-west-2：每秒 100 個 每個其他支援的區域：每秒 20 個	是	目前區域中此帳戶中 StartQueryExecution API 的每秒最高呼叫率。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

名稱	預設	可調整	描述
StopQueryExecution API 呼叫的補充速率	us-east-1：每秒 50 個 us-east-2：每秒 50 個 us-west-2：每秒 50 個 ap-northeast-1：每秒 50 個 ap-northeast-2：每秒 50 個 ap-south-1：每秒 50 個 ap-southeast-1：每秒 50 個 ap-southeast-2：每秒 50 個 eu-central-1：每秒 50 個 eu-west-1：每秒 50 個 eu-west-2：每秒 50 個 每個其他支援的區域：每秒 20 個	是	目前區域中此帳戶中 StopQueryExecution API 的每秒呼叫率上限。對於此 API，服務會以固定速率將權杖新增至您的帳戶。一個字符可讓您進行一個 API 呼叫。您可以累積 API 的字符，上限為 (API 的補充率配額 * API 的爆量乘數配額)

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的[服務配額](#)。

AWS Audit Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
所有評估範圍內的帳戶	每個受支援的區域：250	是	每個區域所有評估範圍內的帳戶數量上限

名稱	預設	可調整	描述
自訂控制項	每個受支援的區域：500	是	每個區域每個帳戶的自訂控制項數量上限
自訂架構	每個受支援的區域：100	是	每個區域每個帳戶的自訂架構數量上限
執行評估	每個受支援的區域：100	是	每個區域每個帳戶的執行中評估數目上限

Amazon 增強型 AI 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整
流程定義	100	是
工作者任務範本 (人力任務 UIs)	100	是

名稱	預設	可調整
根據流程定義（私有或廠商工作團隊）的傳輸中人工循環†	5,000	否
根據流程定義 (Amazon Mechanical Turk 工作團隊) † 的傳輸中人工迴圈	1,000	否

† 當人類迴圈的狀態為 InProgress或時，即視為正在傳輸Stopping。

Amazon Aurora 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south- 1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap- southe ast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap- southe ast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap- southe ast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northe ast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northe ast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap- southe ast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫安全群組的授權	每個受支援的區域：20	否	每個資料庫安全群組的安全群組授權數
每個資料庫叢集的自訂端點	每個受支援的區域：5	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中為每個 Aurora 資料庫叢集建立的自訂端點數量上限。此值反映帳戶中資料庫叢集中自訂端點的最大數量。帳戶中的其他資料庫叢集可能會有較少數量的自訂端點。
自訂引擎版本	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶所允許的自訂引擎版本數量上限
資料庫叢集參數群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫叢集參數群組的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料庫叢集	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的 Aurora 叢集數量上限
資料庫執行個體	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的資料庫執行個體數量上限
資料庫碎片群組	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中 Aurora 無限制資料庫的資料庫碎片群組數目上限
資料庫子網路群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：50	是	資料庫子網路群組的數量上限
資料 API HTTP 要求主體大小	每個受支援的區域：4 MB	否	HTTP 請求內文允許的大小上限。
資料 API 並行叢集密碼配對上限	每個受支援的區域：30	否	目前 AWS 區域中此帳戶並行資料 API 請求中 Aurora Serverless v1 資料庫叢集和秘密的唯一對數上限。
資料 API 並行請求上限	每個受支援的區域：500	否	對使用相同秘密且可同時處理的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集提出的資料 API 請求數目上限。其他請求會排入佇列，並在同處理序請求完成時進行處理。

名稱	預設	可調整	描述
資料 API 結果集大小上限	每個受支援的區域：1 MB	否	資料 API 可傳回的資料庫結果集大小上限。
JSON 回應字串的資料 API 大小上限	每個受支援的區域：10 MB	否	RDS 資料 API 傳回的簡化 JSON 回應字串大小上限。
每秒的資料 API 請求數	每個受支援的區域：每秒 1,000	否	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許對資料 API 的請求數目上限。此配額僅適用於 Amazon Aurora Serverless v1 叢集。
事件訂閱	每個受支援的區域：20	是	事件訂閱的數量上限
每個資料庫叢集的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫叢集相關聯之 IAM 角色的數量上限
每個資料庫執行個體的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫執行個體相關聯的 IAM 角色數量上限
整合	每個受支援的區域：100	否	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的整合數目上限
手動資料庫叢集快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫叢集快照的數量上限
資料庫執行個體手動快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫執行個體快照的數量上限
選項群組	每個受支援的區域：20	是	選項群組的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
參數群組	ap-south-1 : 20 每個其他支援的區域 : 50	是	參數群組的數量上限
代理	每個受支援的區域 : 20	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的代理數目上限
每個主要項目的僅供讀取複本	每個受支援的區域 : 15	是	每個主資料庫執行個體的僅供讀取複本數量上限 此配額無法針對 Amazon Aurora 調整。
預留資料庫執行個體	每個受支援的區域 : 40	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的預留資料庫執行個體數目上限
安全群組	ap-south-1 : 20 每個其他支援的區域 : 25	是	資料庫安全群組數量上限
每個資料庫子網路群組的子網路	每個受支援的區域 : 20	否	每個資料庫子網路群組的子網路數目上限
所有資料庫執行個體的儲存總量	所有受支援的區域 : 100,000 GB	是	EBS 磁碟區上所有 Amazon RDS 資料庫執行個體加在一起的儲存體總量上限 (以 GB 為單位) 此配額不適用於 Amazon Aurora，每個資料庫叢集的最大叢集磁碟區為 128 TiB。

Amazon Aurora DSQL 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
叢集大小	每個支援的區域： 10,000 GB	是	Aurora DSQL 叢集的最大容量（以 GB 為單位）。此配額同時適用於單一區域和多區域叢集。
每個叢集的連線數	每個受支援的區域：10,000	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中擁有的每個叢集的作用中連線數目上限。
多區域叢集	每個受支援的區域：5	是	每個帳戶允許的多區域叢集數量上限。
單一區域叢集	每個受支援的區域：20	是	指定區域中每個帳戶允許的作用中叢集數量上限。

AWS Auto Scaling 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

此頁面提供與 資源擴展計劃相關的服務端點和服務配額 AWS Auto Scaling 。如果您嘗試尋找 Amazon EC2 Auto Scaling 或 Application Auto Scaling 的端點和配額，請參閱以下內容：

- [Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Application Auto Scaling](#)

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加州北 部)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south- 1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap- southe ast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.ama zonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個擴展計畫的擴展說明	每個受支援的區域：500	否	每個擴展計畫的擴展指示數目上限。
擴展計畫	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的擴展計劃數目上限。擴展計畫會告訴 AWS Auto Scaling 如何擴展資源的集合。

名稱	預設	可調整	描述
每個擴展指示的目標追蹤組態	每個受支援的區域：10	否	每個擴展指令的目標追蹤組態數目上限。

如需詳細資訊，請參閱AWS Auto Scaling 《使用者指南》中的[擴展計劃的配額](#)。

AWS B2B 資料交換 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
功能	每個受支援的區域：100	否	功能數量上限。
合作夥伴關係	每個支援的區域：700	否	合作夥伴關係的數量上限。
描述檔	每個受支援的區域：5	否	設定檔數目上限。
轉換器	每個受支援的區域：500	否	轉換器數量上限。

AWS Backup 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶每個區域的備份計劃	每個受支援的區域：300	是	目前區域中此帳戶中的備份計劃數量
每個帳戶每個區域的備份保存庫數量	每個受支援的區域：300	是	目前區域中此帳戶中的備份保存庫數量
每個帳戶每個受支援服務的並行備份複本	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶每個受支援服務的並行備份複本數量
每個資源的並行備份任務	每個受支援的區域：1	否	每個資源的並行備份任務數量
每個帳戶每個區域的架構控制	每個受支援的區域：50	是	目前區域中此帳戶中的架構控制項數量
每個帳戶每個區域的架構	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶中的架構數量

名稱	預設	可調整	描述
每個報告計畫的架構	每個支援的區域： 1,000	否	每個報告計畫的架構數量
最大備份巢層級	每個受支援的區域： 10	是	備份允許的巢狀層級數量上限
每個備份的中繼資料標籤	每個受支援的區域： 50	否	每個備份的中繼資料標籤數量
每個備份保存庫的復原點	每個受支援的區域： 1,000,000	是	每個備份文件庫的復原點數量
每個帳戶每個區域的報告計劃	每個受支援的區域： 20	是	目前區域中此帳戶中的報告計劃數量
每個備份計畫的版本	每個受支援的區域： 2,000	是	每個備份計畫的版本數量

如果您定期收到調節例外，請考慮使用速率限制器。

API 名稱	預設呼叫/秒
CreateBackupPlan CreateBackupSelection DeleteBackupPlan DeleteBackupSelection DeleteBackupVault DeleteBackupVaultAccessPolicy DeleteBackupVaultNotifications DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate GetBackupPlanFromJSON GetBackupPlanFromTemplate PutBackupVaultNotifications StartBackupJob StartRestoreJob StopBackupJob TagResource UntagResource UpdateBackupPlan UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob DescribeRecoveryPoint DescribeRestoreJob GetBackupPlan GetBackupSelection GetBackupVaultAccessPolicy	15

API 名稱	預設呼叫/秒
GetBackupVaultNotifications GetRecoveryPointRestoreMetadata GetSupportedResourceTypes	
ListBackupJobs ListBackupPlans ListBackupPlanTemplates ListBackupPlanVersions ListBackupSelections ListBackupVaults ListProtectedResources ListRecoveryPointByResource ListRecoveryPointsByBackupVault ListRecoveryPointsByResource ListRestoreJobs ListTags	20
所有 API 呼叫的總和	50

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》[中的配額](#)。

AWS Batch 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
運算環境限制	每個受支援的區域：50	否	每個區域每個帳戶的運算環境數目上限。
每個任務佇列限制的運算環境。	每個支援的區域：3	否	每個任務佇列的運算環境數目上限。
任務定義大小限制	每個支援的區域：24	否	任務定義大小上限（適用於 RegisterJobDefinition API 操作），以 KiB 為單位。
任務相依性限制	每個受支援的區域：20	否	每個任務的任務相依性數目上限。
任務承載大小限制	每個受支援的區域：30	否	任務承載大小上限（適用於 SubmitJob API 操作），以 KiB 為單位。
任務佇列限制	每個受支援的區域：50	否	每個區域每個帳戶的任務佇列數量上限。
陣列大小上限	每個受支援的區域：10,000	否	陣列任務的陣列大小上限。
共用每個任務佇列限制的識別符。	每個受支援的區域：500	否	每個任務佇列的共用識別符數目上限。
提交的狀態任務限制	每個受支援的區域：1,000,000	否	處於 SUBMITTED 狀態的任務數量上限。
SubmitJob 限制的每秒交易數	每個受支援的區域：50	否	SubmitJob 操作的每個帳戶每秒交易數上限 (TPS)。

如需詳細資訊，請參閱AWS Batch 《使用者指南》中的 [Service Quotas](#)。

Amazon Bedrock 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Amazon Bedrock 服務端點

Amazon Bedrock 控制平面 APIs

下表提供 Amazon Bedrock 支援的區域特定端點清單，用於管理、訓練和部署模型。將這些端點用於 [Amazon Bedrock API 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Bedrock 執行時間 APIs

下表提供 Amazon Bedrock 支援的區域特定端點清單，用於對 Amazon Bedrock 中託管的模型提出推論請求。將這些端點用於 [Amazon Bedrock 執行期 API 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

適用於 Amazon Bedrock 的代理程式建置期 API

下表提供 Amazon Bedrock 代理程式支援的區域特定端點清單，用於建立和管理代理程式和知識庫。將這些端點用於 [Amazon Bedrock API 操作的代理](#) 程式。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

適用於 Amazon Bedrock 的代理程式執行期 API

下表提供 Amazon Bedrock 代理程式支援用於呼叫代理程式和查詢知識庫的區域特定端點清單。將這些端點用於 [Amazon Bedrock 執行期 API 操作的代理](#) 程式。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 資料自動化 APIs

下表提供 Amazon Bedrock 資料自動化支援的區域特定端點清單。使用 字詞runtime叫用藍圖和專案從檔案擷取資訊的端點。將這些端點用於 [Amazon Bedrock Data Automation 執行期 API 操作](#)。沒有的端點runtime用於建立藍圖和專案，以提供擷取指引。將這些端點用於 [Amazon Bedrock Data Automation API 建置時間操作](#)

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS
		bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 服務配額

Tip

由於 Amazon Bedrock 具有大量配額，我們建議您使用主控台檢視服務配額，而不是使用下表。開啟 [Amazon Bedrock 配額](#)。使用搜尋欄位來尋找特定配額。使用齒輪圖示來控制頁面上顯示多少配額。

名稱	預設	可調整	描述
(資料自動化) (主控台) 文件檔案大小上限 (MB)	每個受支援的區域：200	否	主控台的檔案大小上限
(資料自動化) (主控台) 每個文件檔案的頁面數上限	每個受支援的區域：20	否	主控台中每個文件的最大頁數

名稱	預設	可調整	描述
(資料自動化) CreateBlueprint - 每個帳戶的藍圖數目上限	每個支援的區域：350	是	每個帳戶的藍圖數目上限
(資料自動化) CreateBlueprintVersion - 每個藍圖的藍圖版本數目上限	每個受支援的區域：10	是	每個藍圖的版本數量上限
(資料自動化) 欄位的描述長度 (字元)	每個受支援的區域：300	否	以字元為單位的欄位描述長度上限
(資料自動化) InvokeDataAutomationAsync - 音訊 - 並行任務數量上限	每個受支援的區域：20	是	調用音訊資料自動化非同步開啟任務的最大數量
(資料自動化) InvokeDataAutomationAsync - 文件 - 並行任務數量上限	每個受支援的區域：25	是	文件的叫用資料自動化非同步開啟任務數量上限
(資料自動化) InvokeDataAutomationAsync - 映像 - 並行任務的最大數量	每個受支援的區域：20	是	為映像調用資料自動化非同步開啟任務的最大數量
(資料自動化) InvokeDataAutomationAsync - 開啟任務的數量上限	每個支援的區域：1,800	否	為映像調用資料自動化非同步開啟任務的最大數量
(資料自動化) InvokeDataAutomationAsync - 影片 - 並行任務數量上限	每個受支援的區域：20	是	為影片調用資料自動化非同步開啟任務的最大數量
(資料自動化) 最大音訊取樣率 (Hz)	每個支援的區域：48,000	否	最大音訊取樣率
(資料自動化) 每個專案的藍圖上限 (音訊)	每個受支援的區域：1	否	每個專案的音訊藍圖數目上限
(資料自動化) 每個專案的藍圖上限 (文件)	每個受支援的區域：40	否	文件每個專案的藍圖數目上限
(資料自動化) 每個專案的藍圖上限 (映像)	每個受支援的區域：1	否	影像每個專案的藍圖數目上限

名稱	預設	可調整	描述
(資料自動化) 每個專案的藍圖上限 (影片)	每個受支援的區域：1	否	每個專案的影片藍圖數量上限
(資料自動化) JSON 藍圖大小上限 (字元)	每個支援的區域：100,000	否	以字元為單位的 JSON 大小上限
(資料自動化) 欄位階層的最大層級	每個受支援的區域：1	否	欄位階層的最大數量層級
(資料自動化) 每個文件的最大頁數	每個受支援的區域：3,000 個	否	每個文件的最大頁數
(資料自動化) 解析度上限	每個支援的區域：8,000	否	影像的最大解析度
(資料自動化) 音訊檔案大小上限 (MB)	每個受支援的區域：2048	否	音訊的檔案大小上限
(資料自動化) 最大音訊長度 (分鐘)	每個支援的區域：240	否	音訊長度上限，以分鐘為單位
(資料自動化) 文件檔案大小上限 (MB)	每個受支援的區域：500	否	檔案大小上限
(資料自動化) 映像檔案大小上限 (MB)	每個受支援的區域：5	否	影像的檔案大小上限
(資料自動化) 每個啟動推論請求的藍圖數目上限 (音訊)	每個受支援的區域：1	否	開始推論請求中的內嵌藍圖數目上限
(資料自動化) 每個啟動推論請求的藍圖數目上限 (文件)	每個受支援的區域：10	否	開始推論請求中的內嵌藍圖數目上限
(資料自動化) 每個啟動推論請求的藍圖數目上限 (映像)	每個受支援的區域：1	否	開始推論請求中的內嵌藍圖數目上限

名稱	預設	可調整	描述
(資料自動化) 每個啟動推論請求的藍圖數目上限 (影片)	每個受支援的區域：1	否	開始推論請求中的內嵌藍圖數目上限
(資料自動化) 每個藍圖的清單欄位數目上限	每個受支援的區域：15	否	每個藍圖的清單欄位數目上限
(資料自動化) 影片檔案大小上限 (MB)	每個受支援的區域：10,240	否	影片的檔案大小上限
(資料自動化) 影片長度上限 (分鐘)	每個支援的區域：240	否	影片的長度上限，以分鐘為單位
(資料自動化) 最低音訊取樣率 (Hz)	每個支援的區域：8,000	否	最低音訊取樣率
(資料自動化) 音訊長度下限 (毫秒)	每個受支援的區域：500	否	音訊的最小長度，以毫秒為單位
(評估) 並行自動模型評估任務的數量	每個受支援的區域：20	否	您可以在目前區域中，在此帳戶中一次指定的自動模型評估任務數量上限。
(評估) 使用人力工作者的並行模型評估任務數量	每個受支援的區域：10	否	您可以在目前區域中，在此帳戶中一次指定的使用人力工作者的模型評估任務數量上限。
(評估) 自訂指標的數量	每個受支援的區域：10	否	您可以在使用人力的模型評估任務中指定的自訂指標數目上限。
(評估) 以人工為基礎的模型評估任務中的自訂提示資料集數量	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中以人工為基礎的模型評估任務中指定的自訂提示資料集數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
(評估) 每個任務的資料集數量	每個受支援的區域 : 5	否	您可以在自動化模型評估任務中指定的資料集數量上限。這包括自訂和內建提示資料集。
(評估) 評估任務的數量	每個受支援的區域 : 5,000	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的模型評估任務數目上限。
(評估) 每個資料集的指標數量	每個支援的區域 : 3	否	您可以在自動化模型評估任務中為每個資料集指定的指標數量上限。這包括自訂指標和內建指標。
(評估) 使用人力的模型評估任務中的模型數量	每個支援的區域 : 2	否	您可以在使用人力的模型評估任務中指定的模型數量上限。
(評估) 自動化模型評估任務中的模型數量	每個受支援的區域 : 1	否	您可以在自動化模型評估任務中指定的模型數量上限。
(評估) 自訂提示資料集中的提示數目	每個支援的區域 : 1,000	否	自訂提示資料集可包含的提示數目上限。
(評估) 提示的大小	每個受支援的區域 : 4	否	自訂提示資料集中個別提示的大小上限 (KB)。
(評估) 工作者的任務時間	每個受支援的區域 : 30	否	工作者完成任務所需的時間長度上限 (以天為單位)。
(流程) 每個流程的代理程式節點	每個受支援的區域 : 20	否	代理程式節點的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
(流程) 每個流程的收集器節點	每個受支援的區域 : 1	否	收集器節點的數量上限。
(流程) 每個流程的條件節點	每個受支援的區域 : 5	否	條件節點的數量上限。
每個條件節點的 (流程) 條件	每個受支援的區域 : 5	否	每個條件節點的條件數目上限。
(流程) 每秒 CreateFlow 請求數	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreateFlow 請求的數量上限。
(流量) 每秒 CreateFlowAlias 請求數	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreateFlowAlias 請求的數量上限。
(流程) 每秒 CreateFlowVersion 請求數	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreateFlowVersion 請求的數量上限。
(流程) 每秒 DeleteFlow 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeleteFlow 請求的數量上限。
(流量) DeleteFlowAlias 每秒請求數	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeleteFlowAlias 請求的數量上限。
(流程) 每秒 DeleteFlowVersion 請求數	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeleteFlowVersion 請求的數量上限。
(流程) 每個流程的流程別名	每個受支援的區域 : 10	否	流程別名的數量上限。
(流程) 每個帳戶的流程執行	每個受支援的區域 : 1,000	是	每個帳戶的流程執行數目上限。
(流程) 每個流程的流程版本	每個受支援的區域 : 10	否	流程版本的數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 (流程) 流程	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的流程數量上限。
(流程) 每秒 GetFlow 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒的 GetFlow 請求數目上限。
(流程) 每秒 GetFlowAlias 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetFlowAlias 請求的數量上限。
(流程) 每秒 GetFlowVersion 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒的 GetFlowVersion 請求數目上限。
(流程) 每個流程的內嵌程式碼節點	每個受支援的區域：5	否	每個流程的內嵌程式碼節點數目上限。
(流程) 每個流程的輸入節點	每個受支援的區域：1	否	流程輸入節點的數量上限。
(流程) 每個流程的迭代器節點	每個受支援的區域：1	否	迭代器節點的數量上限。
(流程) 每個流程的知識庫節點	每個受支援的區域：20	否	知識庫節點的數量上限。
(流程) 每個流程的 Lambda 函數節點	每個受支援的區域：20	否	Lambda 函數節點的數量上限。
(流程) 每個流程的 Lex 節點	每個受支援的區域：5	否	Lex 節點的數量上限。
(流程) ListFlowAliases 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListFlowAliases 請求的數量上限。
(流程) ListFlowVersions 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListFlowVersions 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
(流程) ListFlows 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListFlows 請求的數量上限。
(流程) 每個流程的輸出節點	每個受支援的區域：20	否	流程輸出節點的數量上限。
(流程) 每秒的 PrepareFlow 請求	每個支援的區域：2	否	每秒的 PrepareFlow 請求數目上限。
(流程) 每個流程的提示節點	每個受支援的區域：20	是	提示節點的數量上限。
(流程) 每個流程的 S3 擷取節點	每個受支援的區域：10	否	S3 擷取節點的數量上限。
(流程) 每個流程的 S3 儲存節點	每個受支援的區域：10	否	S3 儲存節點的數量上限。
(流程) 每個流程的節點總數	每個受支援的區域：40	否	流程中的節點數量上限。
(流程) 每秒的 UpdateFlow 請求	每個支援的區域：2	否	每秒 UpdateFlow 請求的數量上限。
(流程) 每秒 UpdateFlowAlias 請求數	每個支援的區域：2	否	每秒 UpdateFlowAlias 請求的數量上限。
(流程) 每秒的 ValidateFlowDefinition 請求數	每個支援的區域：2	否	每秒的 ValidateFlowDefinition 請求數目上限。
(護欄) 文字單位中的內容接地查詢長度	每個受支援的區域：1	否	內容基礎查詢的長度上限，以文字單位表示
(護欄) 文字單位的文字接地回應長度	每個受支援的區域：5	否	內容式接地回應的長度上限，以文字單位表示

名稱	預設	可調整	描述
(護欄) 文字單位中的內容接地來源長度	us-east-1 : 100 us-west-2 : 100 每個其他支援的區域 : 50	否	內容式接地之接地來源的長度上限，以文字單位表示
(護欄) 每個主題的範例片語	每個受支援的區域 : 5	否	每個主題可包含的主題範例數量上限
(護欄) 每個帳戶的護欄	每個受支援的區域 : 100	否	帳戶中的護欄數量上限
(護欄) 隨需 ApplyGuardrail 內容篩選政策文字單位每秒	us-east-1 : 200 us-west-2 : 200 每個其他支援的區域 : 25	<u>是</u>	每秒可為內容篩選政策處理的最大文字單位數
(護欄) 隨需 ApplyGuardrail 拒絕主題政策文字單位/秒	us-east-1 : 50 us-west-2 : 50 每個其他支援的區域 : 25	<u>是</u>	每秒可針對遭拒主題政策處理的最大文字單位數
(護欄) 隨需 ApplyGuardrail 敏感資訊篩選條件政策文字單位/秒	us-east-1 : 200 us-west-2 : 200 每個其他支援的區域 : 25	<u>是</u>	每秒可針對敏感資訊篩選條件政策處理的最大文字單位數量

名稱	預設	可調整	描述
(護欄) 隨需 ApplyGuardrail 單字篩選政策文字單位/秒	us-east-1 : 200 us-west-2 : 200 每個其他支援的 區域 : 25	是	每秒可針對 Word 篩選條件政策處理的最大文字單位數
(護欄) 隨需 ApplyGuardrail 內容式接地政策文字單位每秒	每個支援的區域 : 106	是	每秒可為內容式接地政策處理的文字單位數目上限
(護欄) 每秒隨需 ApplyGuardrail 請求	us-east-1 : 50 us-west-2 : 50 每個其他支援的 區域 : 25	是	每秒允許的 ApplyGuardrail API 呼叫數目上限
(護欄) 敏感資訊篩選條件中的 Regex 實體	每個受支援的區域 : 10	否	可以包含在敏感資訊政策中的護欄篩選條件 regex 數目上限
(護欄) 字元的 Regex 長度	每個受支援的區域 : 500	否	護欄篩選條件 regex 的長度上限，以字元為單位
(護欄) 每個護欄的主題	每個受支援的區域 : 30	否	可在護欄主題政策中定義的主題數量上限
(護欄) 每個護欄的版本	每個受支援的區域 : 20	否	護欄可擁有的版本數量上限
(護欄) 字元的單字長度	每個受支援的區域 : 100	否	封鎖字詞清單中字詞的長度上限，以字元為單位
(護欄) 每個單字政策的單字	每個受支援的區域 : 10,000	否	可包含在封鎖字清單中的字數上限

名稱	預設	可調整	描述
(知識庫) 每個帳戶的並行 IngestKnowledgeBaseDocuments 和 DeleteKnowledgeBaseDocuments 請求	每個受支援的區域 : 10	否	可在帳戶中同時執行的 IngestKnowledgeBaseDocuments 和 DeleteKnowledgeBaseDocuments 請求數目上限。
(知識基礎) 每個帳戶的並行擷取任務	每個受支援的區域 : 5	否	可在帳戶中同時執行的最大擷取任務數量。
(知識基礎) 每個資料來源的並行擷取任務	每個受支援的區域 : 1	否	資料來源可同時執行的最大擷取任務數量。
(知識庫) 每個知識庫的並行擷取任務	每個受支援的區域 : 1	否	知識庫可同時執行的最大擷取任務數量。
(知識基礎) 每秒 CreateDataSource 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreateDataSource API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每秒 CreateKnowledgeBase 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreateKnowledgeBase API 請求的數量上限。
(知識庫) 每個知識庫的資料來源	每個受支援的區域 : 5	否	每個知識庫的資料來源數量上限。
(知識基礎) 每秒 DeleteDataSource 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeleteDataSource API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每秒 DeleteKnowledgeBase 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeleteKnowledgeBase API 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
(知識庫) DeleteKnowledgeBaseDocuments 每秒請求數	每個受支援的區域：5	否	每秒 DeleteKnowledgeBaseDocuments API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每個擷取任務要新增或更新的檔案	每個支援的區域：5,000,000	否	每個擷取任務可擷取的新增和更新檔案數量上限。
(知識基礎) 每個擷取任務要刪除的檔案	每個支援的區域：5,000,000	否	每個擷取任務可刪除的檔案數量上限。
(知識庫) 每個 IngestKnowledgeBaseDocuments 任務要擷取的檔案。	每個受支援的區域：25	否	每個 IngestKnowledgeBaseDocuments 請求可擷取的文件數量上限。
(知識基礎) 每秒 GenerateQuery 請求	每個支援的區域：2	否	每秒 GenerateQuery API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每秒 GetDataSource 請求	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetDataSource API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每秒 GetIngestionJob 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetIngestionJob API 請求的數量上限。
(知識基礎) 每秒 GetKnowledgeBase 請求	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetKnowledgeBase API 請求的數量上限。
(知識庫) GetKnowledgeBaseDocuments 每秒請求數	每個受支援的區域：5	否	每秒 GetKnowledgeBaseDocuments API 請求的數量上限。
(知識庫) IngestKnowledgeBaseDocuments 每秒請求數	每個受支援的區域：5	否	每秒 IngestKnowledgeBaseDocuments API 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
(知識庫) IngestKnowledgeBaseDocuments 總承載大小	每個受支援的區域：6	否	IngestKnowledgeBaseDocuments 請求中總承載的大小上限 (以 MB 為單位)。
(知識基礎) 擷取任務檔案大小	每個受支援的區域：50	否	擷取任務中檔案的大小上限 (以 MB 為單位)。
(知識基礎) 擷取任務大小	每個受支援的區域：100	否	擷取任務的大小上限 (以 GB 為單位)。
(知識庫) 每個帳戶的知識庫	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的知識庫數目上限。
(知識庫) ListDataSources 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListDataSources API 請求的數量上限。
(知識基礎) ListIngestionJobs 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListIngestionJobs API 請求的數量上限。
(知識庫) ListKnowledgeBaseDocuments 每秒請求數	每個受支援的區域：5	否	每秒 ListKnowledgeBaseDocuments API 請求的數量上限。
(知識庫) ListKnowledgeBases 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListKnowledgeBases API 請求的數量上限。
(知識基礎) BDA 剖析器的檔案數目上限	每個支援的區域：1,000	否	可與 Amazon Bedrock Data Automation 搭配使用做為剖析器的檔案數目上限。
(知識基礎) Foundation Models 做為剖析器的檔案數目上限	每個支援的區域：1,000	否	可與 Foundation Models 搭配使用做為剖析器的檔案數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
(知識基礎) 每秒重新排名請求	每個受支援的區域：10	否	每秒的重新排名 API 請求數目上限。
(知識基礎) 每秒擷取請求	每個受支援的區域：20	否	每秒擷取 API 請求的數量上限。
(知識基礎) RetrieveAndGenerate 請求	每個受支援的區域：20	否	每秒的 RetrieveAndGenerate API 請求數目上限。
(知識基礎) RetrieveAndGenerateStream 請求	每個受支援的區域：20	否	每秒的 RetrieveAndGenerateStream API 請求數目上限。
(知識基礎) 每秒 StartIngestionJob 請求數	每個支援的區域：0.1	否	每秒的 StartIngestionJob API 請求數目上限。
(知識基礎) 每秒的 UpdateDataSource 請求	每個支援的區域：2	否	每秒 UpdateDataSource API 請求的數量上限。
(知識庫) UpdateKnowledgeBase 每秒請求數	每個支援的區域：2	否	每秒 UpdateKnowledgeBase API 請求的數量上限。
(知識基礎) 使用者查詢大小	每個支援的區域：1,000	否	使用者查詢的大小上限 (以字元為單位)。
(模型自訂) 每個帳戶的自訂模型	每個受支援的區域：100	是	帳戶中自訂模型的數量上限。
(模型自訂) 分割自訂任務的輸入檔案大小上限	每個支援的區域：2 GB	否	分割自訂任務的輸入檔案大小上限。
(模型自訂) 分割自訂任務的行長度上限	每個支援的區域：16 KB	否	抽樣自訂任務的輸入檔案中的行長度上限。

名稱	預設	可調整	描述
(模型自訂) 分割自訂任務的提示數目上限	每個支援的區域 : 15 , 000	否	抽樣自訂任務所需的提示數目上限。
(模型自訂) Amazon Nova Micro V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度	每個支援的區域 : 32 , 000	否	Amazon Nova Micro V1 抽樣自訂任務的最大學生模型微調內容長度。
(模型自訂) Amazon Nova V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度	每個支援的區域 : 32 , 000	否	Amazon Nova V1 抽樣自訂任務的最大學生模型微調內容長度。
(模型自訂) Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度	每個支援的區域 : 32 , 000	否	Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 提純自訂任務的最大學生模型微調內容長度。
(模型自訂) Llama 3.1 70B 指示 V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度	每個支援的區域 : 16 , 000	否	Llama 3.1 70B 指示 V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度。
(模型自訂) Llama 3.1 8B 指示 V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度	每個支援的區域 : 32 , 000	否	Llama 3.1 8B 指示 V1 分割自訂任務的最大學生模型微調內容長度。
(模型自訂) 抽樣自訂任務的提示數下限	每個受支援的區域 : 100	否	抽樣自訂任務所需的提示數目下限。
(模型自訂) 排程自訂任務	每個支援的區域 : 2	否	排程自訂任務的數量上限。
(模型自訂) Amazon Nova Lite 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域 : 20,000	是	Amazon Nova Lite 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
(模型自訂) Amazon Nova Micro 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：20,000	是	Amazon Nova Micro 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Amazon Nova Pro 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Amazon Nova Pro 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Claude 3 Haiku v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Claude 3 Haiku 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Claude 3-5-Haiku v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Claude 3-5-Haiku 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 2 13B v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 2 13B 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 2 70B v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 2 70B 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 3.1 70B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.1 70B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 3.1 8B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.1 8B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 3.2 11B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.2 11B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
(模型自訂) Meta Llama 3.2 1B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.2 1B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 3.2 3B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.2 3B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Meta Llama 3.2 90B 指示 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Meta Llama 3.2 90B 指示微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Image Generator G1 V1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Titan Image Generator 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Image Generator G1 V2 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Titan Image Generator V2 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Multimodal Embeddings G1 v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個支援的區域：50,000	是	Titan Multimodal Embeddings Fine-tuning 任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Text G1 - Express v1 繼續訓練前任務的訓練和驗證記錄總和	每個支援的區域：100,000	是	Titan Text Express 繼續訓練前任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Text G1 - Express v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域：10,000	是	Titan Text Express 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
(模型自訂) Titan Text G1 - Lite v1 繼續訓練前任務的訓練和驗證記錄總和	每個支援的區域 : 100,000	是	Titan Text Lite 繼續訓練前任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Text G1 - Lite v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域 : 10,000	是	Titan Text Lite 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(模型自訂) Titan Text G1 - Premier v1 微調任務的訓練和驗證記錄總和	每個受支援的區域 : 20,000	是	Titan Text Premier 微調任務允許的訓練和驗證記錄合併數目上限。
(提示管理) 每秒的 CreatePrompt 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreatePrompt 請求的數量上限。
(提示管理) 每秒 CreatePromptVersion 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 CreatePromptVersion 請求的數量上限。
(提示管理) 每秒 DeletePrompt 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 DeletePrompt 請求的數量上限。
(提示管理) 每秒 GetPrompt 請求	每個受支援的區域 : 10	否	每秒的 GetPrompt 請求數目上限。
(提示管理) ListPrompts 每秒請求數	每個受支援的區域 : 10	否	ListPrompts 每秒請求數上限。
(提示管理) 每個帳戶的提示	每個受支援的區域 : 500	是	提示數目上限。
(提示管理) 每秒 UpdatePrompt 請求	每個支援的區域 : 2	否	每秒 UpdatePrompt 請求的數量上限。
(提示管理) 每個提示的版本	每個受支援的區域 : 10	否	每個提示的版本數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個代理程式APIs	每個支援的區域：11	是	您可以新增至 代理APIs 數量上限。
每個代理程式的動作群組	每個受支援的區域：20	是	您可以新增至 代理程式的動作群組數目上限。
每個客服人員的客服人員協作者	每個受支援的區域：1,000	是	您可以新增至客服人員的協作者客服人員數量上限。
每個帳戶的代理程式	每個受支援的區域：1,000	是	一個帳戶中的客服人員數量上限。
每秒 AssociateAgentKnowledgeBase 請求數	每個受支援的區域：6	否	每秒 Associate AgentKnowledgeBase API 請求的數量上限。
每個代理程式的關聯別名	每個受支援的區域：10	否	您可以與 代理程式建立關聯的別名數量上限。
每個代理程式的關聯知識庫	每個支援的區域：2	是	您可以與 代理程式建立關聯的知識庫數目上限。
Claude 3 Haiku 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3 Haiku 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Claude 3 Opus 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3 Opus 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Claude 3 Sonnet 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3 Sonnet 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
Claude 3.5 Haiku 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3.5 Haiku 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Claude 3.5 Sonnet 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3.5 Sonnet 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Claude 3.5 Sonnet v2 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Claude 3.5 Sonnet v2 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Llama 3.1 405B Instruct 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.1 405B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Llama 3.1 70B Instruct 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.1 70B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Llama 3.1 8B Instruct 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.1 8B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Llama 3.2 11B Instruct 的批次推論輸入檔案大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.2 11B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限（以 GB 為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 3.2 1B 指示的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	針對批次推論 Llama 3.2 1B Instruct 提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Llama 3.2 3B Instruct 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.2 3B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Llama 3.2 90B Instruct 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.2 90B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Llama 3.3 70B Instruct 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 3.3 70B Instruct 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Llama 4 Maverick 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	針對 Llama 4 Maverick 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Llama 4 Scout 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Llama 4 Scout 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Mistral Large 2 (24.07) 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Mistral Large 2 (24.07) 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
Mistral Small 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Mistral Small 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Nova Lite V1 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Nova Lite V1 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Nova Micro V1 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Nova Micro V1 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Nova Pro V1 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Nova Pro V1 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Titan Multimodal Embeddings G1 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Titan Multimodal Embeddings G1 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Titan Text Embeddings V2 的批次推論輸入檔案大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：1	否	為 Titan Text Embeddings V2 批次推論提交的單一檔案大小上限 (以 GB 為單位)。
Claude 3 Haiku 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3 Haiku 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 的累積大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
Claude 3 Opus 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3 Opus 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 的累積大小上限。
Claude 3 Sonnet 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3 Sonnet 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Claude 3.5 Haiku 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3.5 Haiku 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Claude 3.5 Sonnet 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3.5 Sonnet 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Claude 3.5 Sonnet v2 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Claude 3.5 Sonnet v2 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.1 405B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.1 405B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.1 70B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.1 70B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 3.1 8B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.1 8B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.2 11B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.2 11B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.2 1B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.2 1B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.2 3B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.2 3B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.2 90B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.2 90B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 3.3 70B Instruct 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 3.3 70B Instruct 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 累積大小上限。
Llama 4 Maverick 的批次推論任務大小 (以 GB 為單位)	每個受支援的區域：5	否	Llama 4 Maverick 批次推論任務中包含的所有輸入檔案 (以 GB 為單位) 的最大累積大小。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 4 Scout 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Llama 4 Scout 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Mistral Large 2 (24.07) 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Mistral Large 2 (24.07) 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Mistral Small 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Mistral Small 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Nova Lite V1 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Nova Lite V1 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Nova Micro V1 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Nova Micro V1 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Nova Pro V1 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：100	否	Nova Pro V1 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
Titan Multimodal Embeddings G1 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Titan Multimodal Embeddings G1 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）累積大小上限。
Titan Text Embeddings V2 的批次推論任務大小（以 GB 為單位）	每個受支援的區域：5	否	Titan Text Embeddings V2 批次推論任務中包含的所有輸入檔案（以 GB 為單位）的最大累積大小。
代理程式指示中的字元數	每個受支援的區域：20,000	否	客服人員指示中的字元數上限。
並行模型匯入任務	每個受支援的區域：1	否	同時進行中的模型匯入任務數量上限。
每秒 CreateAgent 請求數	每個受支援的區域：6	否	每秒 CreateAgent API 請求的數量上限。
每秒 CreateAgentActionGroup 請求數	每個支援的區域：12	否	每秒 CreateAgentActionGroup API 請求的數量上限。
每秒 CreateAgentAlias 請求數	每個支援的區域：2	否	每秒 CreateAgentAlias API 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Haiku 每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的次數上限。配額會考慮 Anthropic Claude 3.5 Haiku 的 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 權杖的合併總和。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分鐘跨區域模型推論請求	us-west-2：500 每個其他支援的區域：100	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域：4,000,000	<u>是</u>	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3.5 Haiku 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-west-2 : 4 , 000 , 000 每個其他支援的區域 : 800 , 000	是	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Lite 每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 2 , 000 us-east-2 : 2 , 000 us-west-1 : 2 , 000 us-west-2 : 2 , 000 每個其他支援的區域 : 200	否	您可以為 Amazon Nova Lite 在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Micro 每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 2 , 000 us-east-2 : 2 , 000 us-west-1 : 2 , 000 us-west-2 : 2 , 000 每個其他支援的區域 : 200	否	您可以為 Amazon Nova Micro 在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Premier V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域 : 200	否	對於 Amazon Nova Premier V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Pro 的每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 200 us-east-2 : 200 us-west-1 : 200 us-west-2 : 200 每個其他支援的區域 : 100	否	您可以為 Amazon Nova Pro 在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Haiku 的每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 2 , 000 us-west-2 : 2 , 000 ap-northeast-1 : 400 ap-southeast-1 : 400 每個其他支援的區域 : 800	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Haiku 的合併總和。
Anthropic Claude 3 Opus 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域 : 100	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3 Opus 提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3 Sonnet 的每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 200	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Sonnet 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 每分鐘跨區域模型推論請求	us-west-2 : 500 ap-northeast-1 : 40 ap-southeast-1 : 40 eu-central-1 : 40 eu-west-1 : 40 eu-west-3 : 40 每個其他支援的區域 : 100	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	us-east-1 : 250 us-east-2 : 250 us-west-2 : 250 eu-central-1 : 100 eu-north-1 : 100 eu-west-1 : 100 eu-west-2 : 250 eu-west-3 : 100 每個其他支援的區域 : 50	否	針對 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude Opus 4 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：200	否	對於 Anthropic Claude Opus 4 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：200	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude Sonnet 4 V1 提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
DeepSeek R1 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：200	否	您可以在一分鐘內為 DeepSeek R1 V1 提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	對於 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	對於 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 1,600	否	對於 Meta Llama 3.1 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 1,600	否	對於 Meta Llama 3.2 1B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 1,600	否	對於 Meta Llama 3.2 3B Instruct，您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的請求總和。
Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	針對 Meta Llama 3.3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 4 Maverick V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域：800	否	對於 Meta Llama 4 Maverick V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 4 Scout V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個支援的區域：800	否	針對 Meta Llama 4 Scout V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：10	否	對於 Mistral Pixtral Large 25.02 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
寫入器 AI Palmyra X4 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：10	否	對於 Writer AI Palmyra X4 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
寫入器 AI Palmyra X5 V1 的每分鐘跨區域模型推論請求	每個受支援的區域：10	否	對於 Writer AI Palmyra X5 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Lite 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-east-1： 4,000,000 us-east-2： 4,000,000 us-west-1： 4,000,000 us-west-2： 4,000,000 其他每個支援的區域：200,000	<u>是</u>	您可以在一分鐘內為 Amazon Nova Lite 提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Micro 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-east-1 : 4 , 000 , 000 us-east-2 : 4 , 000 , 000 us-west-1 : 4 , 000 , 000 us-west-2 : 4 , 000 , 000 其他每個支援的區域 : 200 , 000	是	您可以為 Amazon Nova Micro 在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Nova Premier V1 的每分鐘跨區域模型推論權杖	每個支援的區域 : 800 , 000	是	對於 Amazon Nova Premier V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Pro 的每分鐘跨區域模型推論權杖	us-east-1 : 800 , 000 us-east-2 : 800 , 000 us-west-1 : 800 , 000 us-west-2 : 800 , 000 其他每個支援的區域 : 200 , 000	是	您可以在一分鐘內為 Amazon Nova Pro 提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude 3 Haiku 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-east-1 : 4 , 000 , 000 us-west-2 : 4 , 000 , 000 ap-northeast-1 : 400 , 000 ap-southeast-1 : 400 , 000 每個其他支援的區域 : 600 , 000	是	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Haiku 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Opus 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 800,000	是	對於 Anthropic Claude 3 Opus，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude 3 Sonnet 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-east-1： 2,000,000 us-west-2： 2,000,000 每個其他支援的區域： 400,000	是	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Sonnet 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 的每分鐘跨區域模型推論字符	us-west-2 : 4 , 000 , 000 ap-northeast-1 : 400 , 000 ap-southeast-1 : 400 , 000 eu-central-1 : 400 , 000 eu-west-1 : 400 , 000 eu-west-3 : 400 , 000 每個其他支援的區域 : 800 , 000	是	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的每分鐘跨區域模型推論權杖	us-east-1 : 1 , 000 , 000 us-east-2 : 1 , 000 , 000 us-west-2 : 1 , 000 , 000 eu-central-1 : 100 , 000 eu-north-1 : 100 , 000 eu-west-1 : 100 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 , 000 eu-west-3 : 100 , 000 每個其他支援的區域 : 50 , 000	是	對於 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude Opus 4 V1 的每分鐘跨區域模型推論權杖	每個支援的區域： 200,000	是	針對 Anthropic Claude Opus 4 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 200,000	是	對於 Anthropic Claude Sonnet 4 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
DeepSeek R1 V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 200,000	是	對於 DeepSeek R1 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 800,000	是	針對 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論權杖	每個支援的區域： 600,000	是	對於 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 600,000	是	對於 Meta Llama 3.1 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域：600,000	是	對於 Meta Llama 3.2 1B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域：600,000	是	對於 Meta Llama 3.2 3B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的字符總和。
Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分鐘跨區域模型推論權杖	每個支援的區域：600,000	是	對於 Meta Llama 3.3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 4 Maverick V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 600,000	是	對於 Meta Llama 4 Maverick V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 4 Scout V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 600,000	是	對於 Meta Llama 4 Scout V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Mistral Pixtral Large 25.02 V1 的每分鐘跨區域模型推論權杖	每個支援的區域： 80,000	是	對於 Mistral Pixtral Large 25.02 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Writer AI Palmyra X4 V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 150,000	是	對於 Writer AI Palmyra X4 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Writer AI Palmyra X5 V1 的每分鐘跨區域模型推論字符	每個支援的區域： 150,000	是	對於 Writer AI Palmyra X5 V1，您可以在一分鐘內提交模型推論的跨區域字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
每個帳戶具有建立狀態的自訂模型	每個支援的區域： 2	是	具有建立狀態的自訂模型數量上限。
每秒 DeleteAgent 請求數	每個支援的區域： 2	否	每秒 DeleteAgent API 請求的數量上限。
DeleteAgentActionGroup 每秒請求數	每個支援的區域： 2	否	每秒 DeleteAgentActionGroup API 請求的數量上限。
DeleteAgentAlias 每秒請求數	每個支援的區域： 2	否	每秒 DeleteAgentAlias API 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒 DeleteAgentVersion 請求數	每個支援的區域：2	否	每秒 DeleteAgentVersion API 請求的數量上限。
每秒 DisassociateAgentKnowledgeBase 請求數	每個受支援的區域：4	否	每秒 DisassociateAgentKnowledgeBase API 請求的數量上限。
每個代理程式已啟用的動作群組	每個受支援的區域：15	<u>是</u>	您可以在代理程式中啟用的動作群組數量上限。
每個推論描述檔的端點數	每個受支援的區域：5	否	推論設定檔中的端點數目上限。端點是由模型和向模型傳送調用請求的區域所定義。
每秒 GetAgent 請求數	每個受支援的區域：15	否	每秒 GetAgent API 請求的數量上限。
每秒 GetAgentActionGroup 請求數	每個受支援的區域：20	否	每秒 GetAgentActionGroup API 請求的數量上限。
每秒 GetAgentAlias 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetAgentAlias API 請求的數量上限。
每秒 GetAgentKnowledgeBase 請求數	每個受支援的區域：15	否	每秒 GetAgentKnowledgeBase API 請求的數量上限。
每秒 GetAgentVersion 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 GetAgentVersion API 請求的數量上限。
每個帳戶的匯入模型	每個支援的區域：3	<u>是</u>	帳戶中匯入模型的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的推論設定檔	每個受支援的區域：1,000	是	帳戶中推論設定檔的數量上限。
ListAgentActionGroups 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListAgentActionGroups API 請求的數量上限。
ListAgentAliases 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListAgentAliases API 請求的數量上限。
ListAgentKnowledgeBases 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListAgentKnowledgeBases API 請求的數量上限。
ListAgentVersions 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListAgentVersions API 請求的數量上限。
ListAgents 每秒請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 ListAgents API 請求的數量上限。
Claude 3 Haiku 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3 Haiku 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Claude 3 Opus 每個批次推論任務的記錄數目下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3 Opus 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Claude 3 Sonnet 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3 Sonnet 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Claude 3.5 Haiku 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3.5 Haiku 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。

名稱	預設	可調整	描述
Claude 3.5 Sonnet 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3.5 Sonnet 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Claude 3.5 Sonnet v2 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Claude 3.5 Sonnet v2 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Llama 3.1 405B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.1 405B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Llama 3.1 70B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.1 70B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Llama 3.1 8B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.1 8B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Llama 3.2 11B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.2 11B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Llama 3.2 1B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	批次推論任務 Llama 3.2 1B Instruct 中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Llama 3.2 3B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.2 3B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Llama 3.2 90B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.2 90B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 3.3 70B Instruct 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 3.3 70B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Llama 4 Maverick 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Llama 4 Maverick 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Llama 4 Scout 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：50	否	Llama 4 Scout 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Mistral Large 2 (24.07) 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Mistral Large 2 (24.07) 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Mistral Small 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Mistral Small 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Nova Lite V1 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Nova Lite V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Nova Micro V1 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Nova Micro V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。
Nova Pro V1 每個批次推論任務的記錄數目下限	每個受支援的區域：100	否	Nova Pro V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數量下限。

名稱	預設	可調整	描述
Titan Multimodal Embeddings G1 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Titan Multimodal Embeddings G1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Titan Text Embeddings V2 每個批次推論任務的記錄數下限	每個受支援的區域：100	否	Titan Text Embeddings V2 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目下限。
Amazon Nova Premier V1 每天模型調用權杖上限	每個支援的區域：576,000,000	否	您可以在一天內為 Amazon Nova Premier V1 的模型推論提交的字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 的模型調用每日權杖上限	每個支援的區域：720,000,000	否	您可以在一天內為 Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude Opus 4 V1 的模型調用每日權杖上限	每個支援的區域： 144,000,000	否	對於 Anthropic Claude Opus 4 V1，您可以在一天內提交用於模型推論的字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 的模型調用每日權杖上限	每個支援的區域： 144,000,000	否	您可以在一天內為 Anthropic Claude Sonnet 4 V1 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
DeepSeek R1 V1 每天模型調用權杖上限	每個支援的區域： 144,000,000	否	您可以在一天內為 DeepSeek R1 V1 的模型推論提交的字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
基礎模型之間的模型單位無遞交佈建輸送量	每個支援的區域： 0	是	可以分散到基本模型無遞交佈建輸送量的模型單位數量上限
跨自訂模型的模型單位無遞交佈建輸送量	每個支援的區域： 0	是	可以分散到自訂模型無遞交佈建輸送量的模型單位數量上限
AI21 Labs Jurassic-2 Mid 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 AI21 實驗室 Jurassic-2 Mid 佈建模型的模型單位數量上限。
AI21 Labs Jurassic-2 Ultra 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 AI21 Labs Jurassic-2 Ultra 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Nova Canvas 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Nova Canvas 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Embeddings G1 每個佈建模型的模型單位 - 文字	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Embeddings G1 - Text 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Image Generator G1 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Image Generator G1 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Image Generator G2 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Image Generator G2 佈建模型的模型單位數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Titan Lite V1 4K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Text Lite V1 4K 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 佈建模型的模型單位數目上限。
Amazon Titan Text Embeddings V2 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Text Embeddings V2 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Text G1 - Express 8K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Text G1 - Express 8K 佈建模型的模型單位數量上限。
Amazon Titan Text Premier V1 32K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Amazon Titan Text Premier V1 32K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3 Haiku 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3 Haiku 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3 Haiku 48K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3 Haiku 48K 佈建模型的模型單位數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Sonnet 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3 Sonnet 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3 Sonnet 28K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3 Sonnet 28K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K 佈建模型的模型單位數目上限。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K 佈建模型的模型單位數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K 佈建模型的模型單位數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude Instant V1 100K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude Instant V1 100K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude V2 100K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude V2 100K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude V2 18K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude V2 18K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude V2.1 18K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude V2.1 18K 佈建模型的模型單位數量上限。
Anthropic Claude V2.1 200K 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Anthropic Claude V2.1 200K 佈建模型的模型單位數量上限。
Cohere Command 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Command 佈建模型的模型單位數目上限。
Cohere Command Light 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Command Light 佈建模型的模型單位數目上限。
Cohere Command R 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Command R 128k 佈建模型的模型單位數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Cohere Command R Plus 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Command R Plus 128k 佈建模型的模型單位數目上限。
Cohere Embed English 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Embed English 佈建模型的模型單位數量上限。
Cohere Embed Multiling 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Cohere Embed Multilingual 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 2 13B 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 2 13B 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 2 70B 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 2 70B 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 2 Chat 13B 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 2 Chat 13B 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 2 Chat 70B 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 2 Chat 70B 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3 70B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3 70B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3 8B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3 8B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.1 70B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.1 8B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.1 8B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.2 11B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.2 11B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.2 1B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.2 1B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.2 3B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.2 3B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Meta Llama 3.2 90B Instruct 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Meta Llama 3.2 90B Instruct 佈建模型的模型單位數量上限。
Mistral Large 2407 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Mistral Large 2407 佈建模型的模型單位數量上限。
Mistral Small 每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Mistral Small 佈建模型的模型單位數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
適用於 Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 佈建模型的模型單位數量上限
適用於 Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	可配置給 Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 佈建模型的模型單位數量上限。
適用於 Amazon Nova Micro 的 128k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Micro 的 128k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限
Amazon Nova Lite 的 24k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Lite 的 24k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限
Amazon Nova Micro 24k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Micro 的 24k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限
Amazon Nova Pro 的 24k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Pro 的 24k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限
Amazon Nova Lite 300k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Lite 的 300k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Pro 的 300k 內容長度變體的每個佈建模型的模型單位	每個支援的區域： 0	是	針對 Amazon Nova Pro 的 300k 內容長度變體，可配置給佈建模型的模型單位數量上限。
具有承諾的模型單位，適用於為 Meta Llama 4 Scout 17B 建立的佈建全文指示 10M	每個支援的區域： 0	是	可配置給為 Meta Llama 4 Scout 17B 建立的佈建輸送量的最大模型單位數量指示 10M，並承諾。
具有承諾的模型單位，適用於為 Meta Llama 4 Scout 17B 建立的 Provisioned Over；指示 128K	每個支援的區域： 0	是	可配置給為 Meta Llama 4 Scout 17B 指示 128K 建立的佈建輸送量的最大模型單位數量，並承諾。
針對為 Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K 建立的全佈建模型單位與承諾	每個支援的區域： 0	是	可配置給為 Meta Llama 4 Maverick 17B 指示 128K 而建立之佈建輸送量的模型單位數量上限，且具有承諾。
具有承諾的模型單位，適用於為 Meta Maverick 4 Scout 17B 建立的佈建全文指示 1M	每個支援的區域： 0	是	可配置給為 Meta Llama 4 Maverick 17B 建立的佈建輸送量的模型單位數量上限 指示 1M，並承諾。
為基礎模型 Amazon Nova Canvas V1.0 版建立的佈建輸送量無遞交模型單位	每個支援的區域： 0	否	可配置給為基本模型 Amazon Nova Canvas V1.0 建立的佈建輸送量的模型單位數量上限，無需任何承諾。

名稱	預設	可調整	描述
為自訂模型 Amazon Nova Canvas V1 0 建立的佈建輸送量無遞交模型單位	每個支援的區域：0	否	可配置給為自訂模型 Amazon Nova Canvas V1 0 建立的佈建輸送量的模型單位數量上限，無需任何承諾。
每個帳戶的自訂提示路由器數量	每個受支援的區域：500	否	每個區域每個帳戶可建立的自訂提示路由器數量上限。
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	針對 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需延遲最佳化請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	針對 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需延遲最佳化請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論字符	每個支援的區域：40,000	否	對於 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需延遲最佳化權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論字符	每個支援的區域：40,000	否	針對 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需延遲最佳化權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Nova Reel1.0 的隨需 InvokeModel 並行請求	每個受支援的區域：10	否	您可以為 Amazon Nova Reel 1.0 提交的並行模型推論請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Reel1.1 的隨需 InvokeModel 並行請求	每個支援的區域： 3	否	您可以為 Amazon Nova Reel 1.1 提交的並行模型推論請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Sonic 的隨需 InvokeModel 並行請求	每個受支援的區域：20	否	您可以為 Amazon Nova Sonic 模型推論提交的並行請求數量上限。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。如果設定了延遲最佳化，配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3.5 Haiku 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分鐘隨需延遲最佳化模型推論字符	每個受支援的區域：50 萬個	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。如果設定了延遲最佳化，配額會考慮 <code>Converse</code> 、 <code>ConverseStream</code> 、 <code>InvokeModel</code> 和 <code>InvokeModelWithResponseStream</code> for Anthropic Claude 3.5 Haiku 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Luma Ray V2 的隨需模型推論並行請求	每個受支援的區域：1	否	您可以為 Luma Ray V2 的模型推論提交的並行請求數量上限。配額會考慮 <code>Converse</code> 、 <code>ConverseStream</code> 、 <code>InvokeModel</code> 和 <code>InvokeModelWithResponseStream</code> 的合併總和。
AI21 Labs Jamba 1.5 Large 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	AI21 Labs Jamba 1.5 Large 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 <code>Converse</code> 和 <code>InvokeModel</code> 的請求總和
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 <code>Converse</code> 和 <code>InvokeModel</code> 的請求總和

名稱	預設	可調整	描述
AI21 Labs Jamba Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	AI21 Labs Jamba Instruct 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse 和 InvokeModel 的請求總和
AI21 Labs Jurassic-2 Mid 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	AI21 實驗室 Jurassic-2 Mid 在一分鐘內可以呼叫 InvokeModel 的次數上限
AI21 Labs Jurassic-2 Ultra 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	AI21 實驗室 Jurassic-2 Ultra 在一分鐘內可以呼叫 InvokeModel 的次數上限
Amazon Nova Canvas 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	您可以在一分鐘內為 Amazon Nova Canvas 提交模型推論的請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Lite 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1：1,000 每個其他支援的區域：100	否	您可以為 Amazon Nova Lite 在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Micro 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 100	否	您可以在一分鐘內為 Amazon Nova Micro 提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Nova Pro 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 100 us-east-2 : 100 每個其他支援的區域 : 50	否	您可以為 Amazon Nova Pro 在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Rerank 1.0 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域 : 200	否	對於 Amazon Rerank 1.0，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Amazon Titan Image Generator G1 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域 : 60	否	對於 Amazon Titan Image Generator G1，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Titan Image Generator G1 V2 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：60	否	對於 Amazon Titan Image Generator G1 V2，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	對於 Amazon Titan Multimodal Embeddings G1，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Amazon Titan Text Embeddings 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	對於 Amazon Titan Text Embeddings，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Amazon Titan Text Embeddings V2 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	對於 Amazon Titan Text Embeddings V2，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Titan Text Express 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Express 的合併總和
Amazon Titan Text Lite 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：800	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Lite 的合併總和
Amazon Titan Text Premier 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：100	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Premier 的合併總和

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Haiku 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 200 ap-southeast-1 : 200 每個其他支援的 區域 : 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Haiku 的合併總和。
Anthropic Claude 3 Opus 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域 : 50	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3 Opus 提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3 Sonnet 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 每個其他支援的區域 : 100	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Sonnet 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分鐘隨需模型推論請求	us-west-1 : 400 每個其他支援的區域 : 1,000	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3.5 Haiku 提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 50 us-east-2 : 50 us-west-2 : 250 ap-northeast-2 : 50 ap-south-1 : 50 ap-southeast-2 : 50 每個其他支援的區域 : 20	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分鐘隨需模型推論請求	us-west-2 : 250 每個其他支援的區域 : 50	否	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 在一分鐘內可以呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude Instant 每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude Instant 的合併總和
Anthropic Claude V2 的每分鐘隨需模型推論請求	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 每個其他支援的區域 : 100	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude V2 的合併總和

名稱	預設	可調整	描述
Cohere Command 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere 命令的合併總和。
Cohere Command Light 每分鐘的隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command Light 的合併總和。
Cohere Command R 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command R 128k 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Cohere Command R Plus 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command R Plus 128k 的合併總和。
Cohere Embed English 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	Cohere Embed English 在一分鐘內可以呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Cohere 內嵌多語言的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：2,000	否	對於 Cohere Embed Multilingual，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Cohere Rerank 3.5 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：250	否	對於 Cohere Rerank 3.5，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Meta Llama 2 13B 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：800	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 13B 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 2 70B 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 70B 的合併總和。
Meta Llama 2 Chat 13B 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 Chat 13B 的合併總和。
Meta Llama 2 Chat 70B 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 Chat 70B 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	對於 Meta Llama 3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3 8B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：800	否	對於 Meta Llama 3 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：200	否	對於 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	針對 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	針對 Meta Llama 3.1 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.2 11B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	對於 Meta Llama 3.2 11B Instruct，您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的請求總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	對於 Meta Llama 3.2 1B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	對於 Meta Llama 3.2 3B Instruct，您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的請求總和。
Meta Llama 3.2 90B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	對於 Meta Llama 3.2 90B Instruct，您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的請求總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	針對 Meta Llama 3.3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需請求數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Mistral 7B Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 800	否	對於 Mistral mistral-7b-instruct-v0，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Mistral AI Mistral Small 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	對於 Mistral AI Mistral Small，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的次數上限
Mistral Large 每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域： 400	否	對於 Mistral mistral-large-2402-v1，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的次數上限

名稱	預設	可調整	描述
Mistral Large 2407 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	對於 Mistral Large 2407，您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的請求總和
Mistral Mixtral 8x7b Instruct 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：400	否	對於 Mistral mixtral-8x7b-v0，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Stability.ai Stable Diffusion 3 Large 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：15	否	對於 Stability.ai Stable Diffusion 3 Large，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：60	否	對於 Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：15	否	對於 Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。

名稱	預設	可調整	描述
Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：60	否	對於 Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：60	否	對於 Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限
Stability.ai 穩定映像核心的每分鐘隨需模型推論請求	每個支援的區域：90	否	對於 Stability.ai 穩定映像核心，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
Stability.ai Stable Image Ultra 的每分鐘隨需模型推論請求	每個受支援的區域：10	否	對於 Stability.ai Stable Image Ultra，您可以在一分鐘內呼叫 InvokeModel 的次數上限。
AI21 Labs Jamba 1.5 Large 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域：300,000	否	對於 AI21 Labs Jamba 1.5 Large，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse 和 InvokeModel 所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 AI21 Labs Jamba 1.5 Mini，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse 和 InvokeModel 所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
AI21 Labs Jamba Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 AI21 Labs Jamba Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse 和 InvokeModel 的字符加總。
AI21 Labs Jurassic-2 Mid 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for AI21 Labs Jurassic-2 Mid 的合併總和。
AI21 Labs Jurassic-2 Ultra 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for AI21 Labs Jurassic-2 Ultra 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Nova Lite 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 2 , 000 , 000 每個其他支援的區域 : 100 , 000	否	您可以為 Amazon Nova Lite 在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Nova Micro 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 2 , 000 , 000 每個其他支援的區域 : 100 , 000	否	您可以為 Amazon Nova Micro 在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Nova Pro 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 400 , 000 us-east-2 : 400 , 000 每個其他支援的區域 : 100 , 000	否	您可以在一分鐘內為 Amazon Nova Pro 提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Titan Image Generator G1 的每分鐘隨需模型推論字符	每個受支援的區域：2,000	否	您可以在一分鐘內透過 <code>InvokeModel</code> 為 Amazon Titan Image Generator G1 提供的字符數量上限。
Amazon Titan Image Generator G1 V2 的每分鐘隨需模型推論字符	每個受支援的區域：2,000	否	對於 Amazon Titan Image Generator G1 V2，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 <code>Converse</code> 、 <code>ConverseStream</code> 、 <code>InvokeModel</code> 和 <code>InvokeModelWithResponseStream</code> 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域：300,000	否	您可以在一分鐘內透過 <code>InvokeModel</code> 為 Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 提供的字符數量上限。
Amazon Titan Text Embeddings 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域：300,000	否	您可以在一分鐘內透過 <code>InvokeModel</code> 為 Amazon Titan Text Embeddings 提供的字符數量上限。
Amazon Titan Text Embeddings V2 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域：300,000	否	您可以在一分鐘內透過 <code>InvokeModel</code> 為 Amazon Titan Text Embeddings V2 提供的字符數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Titan Text Express 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Express 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Amazon Titan Text Lite 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Lite 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Amazon Titan Text Premier 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Amazon Titan Text Premier 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Haiku 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 2 , 000 , 000 us-west-2 : 2 , 000 , 000 ap-northeast-1 : 200 , 000 ap-southeast-1 : 200 , 000 其他每個支援的區域 : 300 , 000	否	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Haiku 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude 3 Opus 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域 : 400 , 000	否	對於 Anthropic Claude 3 Opus , 您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3 Sonnet 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 1 , 000 , 000 us-west-2 : 1 , 000 , 000 其他每個支援的區域 : 200 , 000	否	您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude 3 Sonnet 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Anthropic Claude 3.5 Haiku 的每分鐘隨需模型推論字符	us-west-1 : 300 , 000 其他每個支援的區域 : 2 , 000 , 000	否	對於 Anthropic Claude 3.5 Haiku , 您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 400 , 000 us-east-2 : 400 , 000 us-west-2 : 2 , 000 , 000 ap-northeast-2 : 400 , 000 ap-south-1 : 400 , 000 ap-southeast-2 : 400 , 000 其他每個支援的區域 : 200 , 000	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 的每分鐘隨需模型推論字符	us-west-2 : 2 , 000 , 000 每個其他支援的區域 : 400 , 000	否	您可以在一分鐘內為 Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Anthropic Claude Instant 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 1,000,000 us-west-2 : 1,000,000 其他每個支援的區域 : 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude Instant 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Anthropic Claude V2 的每分鐘隨需模型推論字符	us-east-1 : 500,000 us-west-2 : 500,000 其他每個支援的區域 : 200,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Anthropic Claude V2 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Cohere Command 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域 : 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Cohere Command Light 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內呼叫模型推論的次數上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command Light 的合併總和。
Cohere Command R 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command R 128k 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Cohere Command R Plus 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Cohere Command R Plus 128k 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Cohere Embed English 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內透過 InvokeModel 為 Cohere Embed English 提供的字符數量上限。
適用於 Cohere Embed Multilingual 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內透過 InvokeModel 為 Cohere Embed Multilingual 提供的字符數量上限。
Meta Llama 2 13B 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 13B 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 2 70B 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 70B 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 2 Chat 13B 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 Chat 13B 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Meta Llama 2 Chat 70B 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Meta Llama 2 Chat 70B 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3 8B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.1 405B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 400,000	否	對於 Meta Llama 3.1 405B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.1 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.1 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.1 8B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.1 8B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。
Meta Llama 3.2 11B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.2 11B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的字符總和。
Meta Llama 3.2 1B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.2 1B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Meta Llama 3.2 3B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.2 3B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的字符總和。
Meta Llama 3.2 90B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.2 90B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的字符總和。
Meta Llama 3.3 70B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Meta Llama 3.3 70B Instruct，您可以在一分鐘內提交模型推論的隨需字符數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream 的所有請求的輸入和輸出字符的合併總和。

名稱	預設	可調整	描述
Mistral AI Mistral 7B Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Mistral AI Mistral 7B Instruct 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Mistral AI Mistral Large 的每分鐘隨需模型推論權杖	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Mistral AI Mistral Large 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Mistral AI Mistral Small 的每分鐘隨需模型推論權杖	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Mistral AI Mistral Small 的所有請求的輸入和輸出字符總和。

名稱	預設	可調整	描述
Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	您可以在一分鐘內提交以進行模型推論的隨需權杖數量上限。配額會考慮對 Converse、ConverseStream、InvokeModel 和 InvokeModelWithResponseStream for Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct 的所有請求的輸入和輸出字符總和。
Mistral Large 2407 的每分鐘隨需模型推論字符	每個支援的區域： 300,000	否	對於 Mistral Large 2407，您可以在一分鐘內提交模型推論的字符數量上限。配額會考慮 InvokeModel、InvokeModelWithResponseStream、Converse 和 ConverseStream 的字符總和。
每個函數的參數	每個受支援的區域：5	是	您可以在動作群組函數中擁有的參數數目上限。
每秒的 PrepareAgent 請求數	每個支援的區域： 2	否	每秒的 PrepareAgent API 請求數目上限。
Claude 3 Haiku 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3 Haiku 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Claude 3 Opus 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3 Opus 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Claude 3 Sonnet 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3 Sonnet 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Claude 3.5 Haiku 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3.5 Haiku 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Claude 3.5 Sonnet 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3.5 Sonnet 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Claude 3.5 Sonnet v2 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3.5 Sonnet v2 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.1 405B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 405B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.1 70B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 70B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.1 8B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 8B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.2 11B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 11B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.2 1B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	批次推論任務 Llama 3.2 1B Instruct 中所有輸入檔案的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 3.2 3B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 3B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.2 90B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 90B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 3.3 70B Instruct 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.3 70B Instruct 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 4 Maverick 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 4 Maverick 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Llama 4 Scout 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 4 Scout 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Mistral Large 2 (24.07) 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Mistral Large 2 (24.07) 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Mistral Small 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Mistral Small 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Nova Lite V1 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Lite V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Nova Micro V1 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Micro V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Nova Pro V1 每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Pro V1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Titan Multimodal Embeddings G1 的每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Titan Multimodal Embeddings G1 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Titan Text Embeddings V2 的每個批次推論任務的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Titan Text Embeddings V2 批次推論任務中所有輸入檔案的記錄數目上限。
Claude 3 Haiku 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3 Haiku 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Claude 3 Opus 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	批次推論任務中 Claude 3 Opus 輸入檔案中的記錄數目上限。
Claude 3 Sonnet 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	批次推論任務中 Claude 3 Sonnet 輸入檔案中的記錄數目上限。
Claude 3.5 Haiku 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	批次推論任務中 Claude 3.5 Haiku 輸入檔案中的記錄數目上限。
Claude 3.5 Sonnet 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3.5 Sonnet 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Claude 3.5 Sonnet v2 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Claude 3.5 Sonnet v2 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.1 405B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 405B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.1 70B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 70B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.1 8B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.1 8B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.2 11B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 11B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.2 1B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	批次推論任務 Llama 3.2 1B Instruct 中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.2 3B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 3B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.2 90B Instruct 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.2 90B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 3.3 70B Instruct 的每個批次推論任務每個輸入檔案的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 3.3 70B Instruct 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Llama 4 Maverick 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 4 Maverick 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Llama 4 Scout 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Llama 4 Scout 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Mistral Large 2 (24.07) 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Mistral Large 2 (24.07) 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Mistral Small 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Mistral Small 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Nova Lite V1 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Lite V1 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Nova Micro V1 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Micro V1 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Nova Pro V1 每個批次推論任務的每個輸入檔案記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Nova Pro V1 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
Titan Multimodal Embeddings G1 的每個批次推論任務每個輸入檔案的記錄	每個支援的區域： 50,000	是	Titan Multimodal Embeddings G1 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Titan Text Embeddings V2 的每個批次推論任務每個輸入檔案的記錄	每個支援的區域：50,000	是	Titan Text Embeddings V2 批次推論任務中輸入檔案中的記錄數目上限。
使用 Claude 3 Haiku 基礎模型進行中的和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3 Haiku 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Claude 3 Opus 基礎模型進行中的和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3 Opus 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Claude 3 Sonnet 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3 Sonnet 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Claude 3.5 Haiku 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3.5 Haiku 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Claude 3.5 Sonnet 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3.5 Sonnet 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Claude 3.5 Sonnet v2 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Claude 3.5 Sonnet v2 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.1 405B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.1 405B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
使用 Llama 3.1 70B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.1 70B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.1 8B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.1 8B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.2 11B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.2 11B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.2 1B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.2 1B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.2 3B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.2 3B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.2 90B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.2 90B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 3.3 70B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 3.3 70B Instruct 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
使用 Llama 4 Maverick 基礎模型進行中的和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 4 Maverick 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Llama 4 Scout 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Llama 4 Scout 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Mistral Large 2 (24.07) 基本模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Mistral Large 2 (24.07) 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Mistral Small 基礎模型進行中的和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Mistral Small 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Nova Lite V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Nova Lite V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Nova Micro V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Nova Micro V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Nova Pro V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Nova Pro V1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Titan Multimodal Embeddings G1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Titan Multimodal Embeddings G1 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
使用 Titan Text Embeddings V2 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個受支援的區域：20	是	使用 Titan Text Embeddings V2 基礎模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Titan Multimodal Embeddings G1 自訂模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個支援的區域：3	否	使用 Titan Multimodal Embeddings G1 自訂模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限。
使用 Titan Text Embeddings V2 自訂模型的進行中和提交的批次推論任務總和	每個支援的區域：3	否	使用 Titan Text Embeddings V2 自訂模型的進行中和提交的批次推論任務數量上限
Bedrock 資料自動化執行時間的調節速率限制：ListTagsForResource	每個支援的區域：每秒 25 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 Bedrock Data Automation 執行時間上限：ListTagsForResource 請求
Bedrock 資料自動化執行時間的調節速率限制：TagResource	每個支援的區域：每秒 25 個	否	Bedrock 資料自動化執行期的數目上限：您可以在目前區域中，為每個帳戶每秒提出的 TagResource 請求
Bedrock 資料自動化執行時間的調節速率限制：UntagResource	每個支援的區域：每秒 25 個	否	Bedrock 資料自動化執行期的最大數量：您可以在目前區域中的每個帳戶每秒提出的 UntagResource 請求

名稱	預設	可調整	描述
Bedrock 資料自動化的調節速率限制： ListTagsForResource	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	Bedrock 資料自動化數量上限：在目前區域中，您可以為每個帳戶每秒提出的 ListTagsForResource 請求數量上限
Bedrock 資料自動化的調節速率限制： TagResource	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	Bedrock 資料自動化的最大數量：在目前區域中，您可以為每個帳戶每秒提出的 TagResource 請求
Bedrock 資料自動化的調節速率限制： UntagResource	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	Bedrock 資料自動化的最大數量：您可以在目前區域中的每個帳戶每秒提出的 UntagResource 請求
CreateBlueprint 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateBlueprint 請求數目上限
CreateBlueprintVersion 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateBlueprintVersion 請求數目上限
CreateDataAutomationProject 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateDataAutomationProject 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DeleteBlueprint 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteBlueprint 請求數目上限
DeleteDataAutomationProject 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteDataAutomationProject 請求數目上限
GetBlueprint 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetBlueprint 請求數目上限
GetDataAutomationProject 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetDataAutomationProject 請求數目上限
GetDataAutomationStatus 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetDataAutomationStatus 請求數目上限
InvokeDataAutomationAsync 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 InvokeDataAutomationAsync 請求數目上限
ListBlueprints 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListBlueprints 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
ListDataAutomationProjects 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListDataAutomationProjects 請求數目上限
UpdateBlueprint 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateBlueprint 請求數目上限
UpdateDataAutomationProject 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateDataAutomationProject 請求數目上限
每秒 UpdateAgent 請求數	每個受支援的區域：4	否	每秒 UpdateAgent API 請求的數量上限。
每秒 UpdateAgentActionGroup 請求數	每個受支援的區域：6	否	每秒 UpdateAgentActionGroup API 請求的數量上限。
每秒 UpdateAgentAlias 請求	每個支援的區域：2	否	每秒 UpdateAgentAlias API 請求的數量上限。
每秒 UpdateAgentKnowledgeBase 請求數	每個受支援的區域：4	否	每秒 UpdateAgentKnowledgeBase API 請求的數量上限。

Note

您可以按照以下步驟請求提高帳戶的配額：

- 如果配額標示為是，您可以依照 Service Quotas 使用者指南中的[請求配額增加](#)的步驟進行調整。
- 如果配額標記為否，您可以透過[提高限制表單](#)提交請求，以考慮提高配額。
- 對於任何模型，您可以同時請求增加下列配額：
 - `${model}` 的每分鐘跨區域 InvokeModel 權杖
 - `${model}` 的每分鐘跨區域 InvokeModel 請求
 - `${model}` 的每分鐘隨需 InvokeModel 權杖
 - `${model}` 的每分鐘隨需 InvokeModel 請求

若要請求提高這些配額的任何組合，請遵循 Service Quotas 使用者指南中的[請求提高配額](#)中的步驟，請求提高 `${model}` 配額的跨區域 InvokeModel 權杖每分鐘。這麼做之後，支援團隊會與您聯絡，並提供您同時提高其他三個配額的選項。由於需求過大，產生耗用現有配額分配流量的客戶將優先考慮。如果您不符合此條件，您的請求可能會被拒絕。

AWS 帳單與成本管理 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS 帳單與成本管理 包括 AWS Cost Explorer API、AWS 成本和用量報告 API、AWS Budgets API 和 AWS Price List API。

服務端點

AWS Cost Explorer

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS 成本和用量報告

AWS Budgets

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	budgets.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS

AWS 成本最佳化中心

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS 資料匯出

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

AWS 免費方案

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS 價格表 服務

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Cost Explorer 儲存的報告	每個受支援的區域：300	否	您在 AWS 帳戶中儲存的報告數量上限。
異常監控 AWS 的服務數量	每個受支援的區域：1	否	您可以為每個帳戶建立的異常監控 AWS 服務數量上限
Cost Categories數量	每個受支援的區域：50	否	每個付款人帳戶Cost Categories數量上限
作用中成本分配標籤索引鍵的數量	每個受支援的區域：500	是	每個付款人帳戶的作用中成本分配標籤索引鍵數目上限
組織中可使用大量政策 Migrator 遷移的受影響帳戶數量	每個受支援的區域：200	是	您可以使用大量政策 Migrator 遷移組織中受影響的帳戶數目上限

名稱	預設	可調整	描述
組織中可使用大量政策 Migrator 遷移的受影響政策數量	每個受支援的區域：1,000	是	您可以使用大量政策 Migrator 來遷移組織中受影響的政策數量上限
異常提醒訂閱數量	每個受支援的區域：100	否	您可以為每個帳戶建立的異常提醒訂閱數量上限
連結帳戶、成本類別和成本分配標籤異常監控的數量	每個受支援的區域：500	否	您可以為每個管理帳戶建立的連結帳戶、成本類別和成本分配標籤異常監控總數上限
每天 Savings Plans 建議的重新整理請求數	每個支援的區域：每 24 小時 3 次	否	每個合併帳單系列 Savings Plans 建議的每日重新整理請求數目上限
每個成本類別 (API) 的規則數量	每個受支援的區域：500	否	每個成本類別 (API) 的成本類別規則數目上限
每個成本類別 (UI) 的規則數量	每個受支援的區域：100	否	每個成本類別 (UI) 的成本類別規則數目上限

如需詳細資訊，請參閱[AWS Billing 配額和限制](#)，以及[AWS Cost Management 配額和限制](#)。

AWS Billing Conductor 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

如需 AWS Billing Conductor 服務配額和限制的詳細資訊，請參閱AWS Billing Conductor 《使用者指南》中的[配額和限制](#)。

Amazon Braket 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API 請求的爆量率	每個支援的區域：600	否	您可以在目前區域中此帳戶中傳送的每秒額外請求 (RPS) 數量上限。
CancelJob 請求的爆量率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 CancelJob 每秒請求 (RPS) 數目上限。
CancelQuantumTask 請求的爆量率	每個受支援的區域：20	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 CancelQuantumTask 每秒請求 (RPS) 數目上限。
CreateJob 請求的爆量率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 CreateJob 每秒請求 (RPS) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateQuantumTask 請求的爆量率	每個受支援的區域：40	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 CreateQuantumTask 每秒請求 (RPS) 數目上限。
GetDevice 請求的爆量率	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 GetDevice 每秒請求 (RPS) 數目上限。
GetJob 請求的爆量率	每個受支援的區域：25	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 GetJob 每秒請求 (RPS) 數目上限。
GetQuantumTask 請求的爆量率	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 GetQuantumTask 每秒請求 (RPS) 數目上限。
SearchDevices 請求的爆量率	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 SearchDevices 每秒請求 (RPS) 數目上限。
SearchJobs 請求的爆量率	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的額外 SearchJobs 每秒請求 (RPS) 數目上限。
SearchQuantumTasks 請求的爆量率	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中的此帳戶中傳送的每秒額外 SearchQuantumTasks 請求 (RPS) 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務允許的運算執行個體上限	每個受支援的區域：1	是	任務允許的運算執行個體數目上限。
任務的 ml.c4.2xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c4.2xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c4.4xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c4.4xlarge 類型執行個體數量上限。
任務的 ml.c4.8xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c4.8xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c4.xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c4.xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5.18xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5.18xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5.2xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5.2xlarge 類型執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.c5.4xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：1	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5.4xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5.9xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：1	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5.9xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5.xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5.xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5n.18xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5n.18xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5n.2xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5n.2xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5n.4xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5n.4xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.c5n.9xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5n.9xlarge 類型執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.c5n.xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.c5n.xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.g4dn.12xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g4dn.12xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g4dn.16xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g4dn.16xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g4dn.2xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g4dn.2xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g4dn.4xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.g4dn.4xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.g4dn.8xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g4dn.8xlarge 執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.g4dn.xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g4dn.xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.12xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.12xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.16xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.16xlarge 執行個體數目上限。
任務的執行個體數目上限 ml.g5.24xlarge	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.24xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.2xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.2xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.48xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.48xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.4xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.4xlarge 執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.g5.8xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.8xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.g5.xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.g5.xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.m4.10xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.m4.10xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.m4.16xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.m4.16xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.m4.2xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域： 5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的類型 ml.m4.2xlarge 執行個體數目上限。
任務的 ml.m4.4xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 2	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m4.4xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m4.xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域： 5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m4.xlarge 類型執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.m5.12xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.12xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m5.24xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.24xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m5.2xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.2xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m5.4xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.4xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m5.large 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.large 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.m5.xlarge 執行個體數目上限	每個受支援的區域：5	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.m5.xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p2.16xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p2.16xlarge 類型執行個體數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
任務的 ml.p2.8xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p2.8xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p2.xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p2.xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p3.16xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p3.16xlarge 類型執行個體數量上限。
任務的 ml.p3.2xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p3.2xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p3.8xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p3.8xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p3dn.24xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p3dn.24xlarge 類型執行個體數目上限。
任務的 ml.p4d.24xlarge 執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	否	此帳戶和區域中所有 Amazon Braket 混合任務允許的 ml.p4d.24xlarge 類型執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行 DM1 任務的數量	us-east-1 : 100 us-west-2 : 100 每個其他支援的區域 : 50	否	在目前區域中密度矩陣模擬器 (DM1) 上執行的並行任務數量上限。
並行 SV1 任務的數量	us-east-1 : 100 us-west-2 : 100 每個其他支援的區域 : 50	否	在目前區域中狀態向量模擬器 (SV1) 上執行的並行任務數量上限。
並行 TN1 任務的數量	eu-west-2 : 5 每個其他支援的區域 : 10	是	目前區域中 Tensor 網路模擬器 (TN1) 上執行的並行任務數量上限。
並行任務數量	每個支援的區域 : 3	是	在目前區域中執行的並行任務數量上限。
API 請求的速率	每個支援的區域 : 140	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的請求數量上限。
CancelJob 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 2 個	是	每個區域此帳戶中每秒可傳送的 CancelJob 請求數目上限。
CancelQuantumTask 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 2 個	是	您可以在每個區域中此帳戶中每秒傳送的 CancelQuantumTask 請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateJob 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	每個區域此帳戶中每秒可傳送的 CreateJob 請求數目上限。
CreateQuantumTask 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在每個區域中此帳戶中每秒傳送的 CreateQuantumTask 請求數量上限。
GetDevice 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在每個區域中此帳戶中每秒傳送的 GetDevice 請求數量上限。
GetJob 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在每個區域中此帳戶中每秒傳送的 GetJob 請求數量上限。
GetQuantumTask 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以在每個區域中此帳戶中每秒傳送的 GetQuantumTask 請求數量上限。
SearchDevices 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每個區域此帳戶中每秒可傳送的 SearchDevices 請求數量上限。
SearchJobs 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每個區域此帳戶中每秒可傳送的 SearchJobs 請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
SearchQuantumTasks 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每個區域此帳戶中每秒可傳送的 SearchQuantumTasks 請求數量上限。

AWS BugBust 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	bugbust.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 區域的事件數	每個受支援的區域：50	否	每個 AWS 區域的事件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 BugBust 事件的參與者	每個受支援的區域：50	否	每個 BugBust 事件的參與者人數上限。
每個 BugBust 事件的分析群組	每個受支援的區域：25	否	每個 BugBust 事件的分析群組數量上限。
每個 BugBust 事件的儲存庫	每個受支援的區域：5	否	每個 BugBust 事件的儲存庫數量上限。

AWS Certificate Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
	us-west-2	acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	acm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
ACM 憑證	每個支援的區域： 2,500	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的 ACM 憑證數量上限。只有處於 PENDING 或 ISSUED 狀態的憑證才會計入此限制。
過去 365 天內建立的 ACM 憑證	每個受支援的區域：5,000	是	您可以每年請求的 ACM 憑證數量上限。
每個 ACM 憑證的網域名稱	每個受支援的區域：10	是	每個 ACM 憑證的網域名稱數量上限。您提交的第一個網域名稱會包含為憑證的主體常見名稱 (CN)。所有名稱皆包含於主體別名副檔名。
匯入的憑證	每個支援的區域： 2,500	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中擁有的匯入憑證數量上限。
過去 365 天內匯入的憑證	每個受支援的區域：5,000	是	目前區域中，您每年可在此帳戶中匯入的憑證數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Certificate Manager 使用者指南》中的[配額](#)。

聊天應用程式端點和配額中的 Amazon Q 開發人員

 Note

AWS Chatbot 現在是 Amazon Q Developer。[進一步了解](#)
端點名稱保持不變。

以下是此服務的服務端點。Amazon Q Developer 目前不支援配額。若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，請使用 端點。除了標準 AWS 端點之外，某些 AWS 服務還在所選區域中提供 FIPS 端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	chatbot.us-east-2. amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	chatbot.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	chatbot.eu-west-1. amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	chatbot.ap-southea st-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Chime 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Chime 具有支援 HTTPS 的單一端點：`service.chime.aws.amazon.com`。

Service Quotas

下表列出 Amazon Chime 房間和成員資格的其他配額。

資源	預設
每個帳戶的空間	1,500
每個設定檔的空間	1,500
每個空間的成員資格	1,000
每個設定檔的成員資格	1,000

Amazon Chime SDK 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 `endpoint. AWS services`，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

內容

- [服務端點](#)
 - [Identity](#)
 - [媒體管道區域端點](#)
 - [簡訊](#)
 - [語音](#)

- [WebRTC 媒體工作階段](#)
- [傳統](#)
- [Service Quotas](#)
 - [Amazon Chime SDK 呼叫分析配額](#)
 - [Amazon Chime SDK 身分配額](#)
 - [Amazon Chime SDK 媒體管道配額](#)
 - [Amazon Chime SDK 訊息配額](#)
 - [SIP 中繼線和語音配額](#)
 - [Amazon Chime SDK WebRTC 配額](#)
 - [舊版配額](#)

服務端點

Identity

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

媒體管道區域端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		media-pipelines-chime-fips.us-east-1 .amazonaws.com	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1 .amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

簡訊

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

語音

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

WebRTC 媒體工作階段

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

傳統

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

以下各節中的資料表會列出並描述 Amazon Chime SDK 服務的配額。

 Note

服務配額是每個 AWS 區域。如果可調整，配額只會變更請求的區域。

主題

- [Amazon Chime SDK 呼叫分析配額](#)
- [Amazon Chime SDK 身分配額](#)
- [Amazon Chime SDK 媒體管道配額](#)
- [Amazon Chime SDK 訊息配額](#)
- [SIP 中繼線和語音配額](#)
- [Amazon Chime SDK WebRTC 配額](#)
- [舊版配額](#)

Amazon Chime SDK 呼叫分析配額

Amazon Chime SDK 呼叫分析具有下列配額。

資源	預設值限制	可調整	描述
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 組態上限	100	是	指定帳戶每個區域的 呼叫分析組態數目上 限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 管道上限	20	是	指定帳戶每個區域的 呼叫分析媒體處理管 道數量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 語音設定檔 網域上限	3	是	指定帳戶每個區域的 語音分析語音設定檔 網域。客戶可以建立 語音設定檔網域，以 收集一組相關的語音 IDs進行語音分析。

資源	預設值限制	可調整	描述
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 每個語音設定檔網域的語音設定檔	20	是	每個語音設定檔網域的語音分析語音設定檔數量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 語音分析任務上限	25	是	每個區域執行發言者搜尋和語音音調分析的作用中語音分析任務數量上限。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 語音設定檔網域 API 速率	0	是	所有語音設定檔網域 API 請求的最大 TPS。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 語音設定檔 API 速率	0	是	所有語音設定檔 API 請求的最大 TPS。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 發言者搜尋 API 速率	0	是	所有發言者搜尋 API 請求的最大 TPS。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - 語音音調分析 API 速率	0	是	所有語音音調分析 API 請求的最大 TPS。
Amazon Chime SDK 呼叫分析 - API 速率	5	是	目前區域中此帳戶的每秒呼叫分析組態管理 API 請求上限。

Note

- 如果您超過任何區域的配額，您會收到超出資源限制的例外狀況。您可以使用 AWS 主控台中的 Service Quotas 頁面來請求提高，也可以聯絡您的[客戶支援代表](#)。

- 數個呼叫分析 APIs 會為其他服務建立資源和 API 請求 AWS。這些額外資源會計入您帳戶的配額。如果您請求提高通話分析的配額或 transactions-per-second，您還必須為那些其他服務請求增加 AWS。否則，您的請求可能會受到調節並失敗。

Amazon Chime SDK 身分配額

下列配額適用於管理 [Amazon Chime SDK Identity](#) APIs 的 AppInstances、AppInstanceUsers 和 AppInstanceEndpoints。配額適用於每個 API。

Amazon Chime SDK Identity 具有下列資源配額：

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 身分 - AppInstances 每個 AWS 帳戶 上限	100	是	AppInstances 您可以在 AWS 帳戶中建立的最大數量。
Amazon Chime SDK 身分 - AppInstanceUsers 每個 的上限 AppInstance	100,000	是	您可以在 AppInstanceUsers 建立的最大數量 AppInstance
Amazon Chime SDK 身分 - AppInstanceUserAdmins 每個 的上限 AppInstance	100	是	您可以在 AppInstanceUserAdmins 建立的最大數量 AppInstance。
Amazon Chime SDK 身分 - 每個 AppInstanceUser 的 AppInstanceUserEndpoints 上限 AppInstanceUser	10	是	AppInstanceUserEndpoints 您可以為 AppInstanceUser 建立的最大數量

下列限制適用於 [Amazon Chime SDK Identity](#) APIs `AppInstanceUsers`，以管理每個 API `AppInstanceEndpoints` 的 `AppInstances`、和。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 身分 - CreateAppInstance 、 UpdateAppInstance 和 DeleteAppInstance 請求的速率	每秒 5 個請求 <code>AppInstance</code>	是	您可以同時 <code>AppInstances</code> 在 AWS 帳戶中建立、更新和刪除的每秒請求數上限
Amazon Chime SDK 身分 - CreateAppInstanceUser 、 UpdateAppInstanceUser 和 DeleteAppInstanceUser 請求的速率	每秒 10 個請求 <code>AppInstance</code>	是	您可以同時 <code>AppInstanceUsers</code> 在 AWS 帳戶中建立、更新和刪除的每秒請求數上限
Amazon Chime SDK 身分 - <code>DescribeAppInstance</code> 請求的速率	每個 <code>AppInstance</code> 每秒 20 個請求	是	您可以為特定 呼叫 DescribeAppInstance API 的每秒請求數上限 <code>AppInstance</code>
Amazon Chime SDK 身分 - <code>DescribeAppInstanceUser</code> 請求的速率	每秒 20 個請求 <code>AppInstanceUser</code>	是	您可以為特定 呼叫 DescribeAppInstanceUser API 的每秒請求數上限 <code>AppInstanceUser</code>
Amazon Chime SDK 身分 - <code>ListAppInstances</code> 請求的速率	每個 AWS 帳戶每秒 10 個請求	是	您可以為 AWS 您的帳戶調用 ListAppInstances API 的每秒請求數上限
Amazon Chime SDK Identity - <code>ListAppInstanceUsers</code>	每個 <code>AppInstanceUser</code> 每秒 10 個請求	是	您可以為特定 呼叫 ListAppInstanceUsers

名稱	預設	可調整	描述
stanceUsers 請求的速率			API 的每秒請求數上限 AppInstance
Amazon Chime SDK 身分 - 每個 AWS 帳戶的每秒請求總數	每個 AWS 帳戶每秒 50 個請求	是	您可以同時在 AWS 帳戶中調用 Chime SDK Identity APIs 的每秒請求數上限

Amazon Chime SDK 媒體管道配額

Amazon Chime SDK 媒體管道具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 媒體管道 - API 速率	10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中傳送每秒所有 SDK 媒體管道 API 請求的最大速率。
Amazon Chime SDK 媒體管道 - 管道上限	US East (N. Virginia) : 100 所有其他 : 10	是	您可以為此帳戶執行的並行媒體管道數量上限。排除媒體洞察管道。
Amazon Chime SDK 媒體管道 - Amazon Kinesis Video Stream 集區上限	10	是	您可以建立的 Amazon Kinesis Video Stream (KVS) 集區數目上限。集區包含多個 KVS 串流。可以建立的 KVS 串流總數受 KVS 服務配額：影片串流數量的約束。
Amazon Chime SDK 媒體管道 - Amazon	5	是	您每秒對下列每個 APIs 發出的請求數量上限：

名稱	預設	可調整	描述
Kinesis Video Stream 集區 API 速率			CreateMediaPipeli neKinesisVideoStre amPool、Up dateMediaPipelineK inesisVideoStreamP ool 和 DeleteMed iaPipelineKinesisV ideoStreamPool。

Amazon Chime SDK 訊息配額

Amazon Chime SDK Messaging 具有下列配額。

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ApplInstanceUser 的最大並行作用中連線數	10	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ApplInstance 的 ChannelFlows 上限	100	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ChannelMemberships	10,000	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ChannelFlow 的 ChannelProcessors 上限 ChannelFlow	1	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ApplInstance 的頻道上限	10,000,000	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個通道的最大 ChannelModerators	1,000	是

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 ChannelFlow 的 ChannelProcessors 上限 ChannelFlow	1	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 預先擷取的 CHANNEL_DETAILS 事件上限	50	是
Amazon Chime SDK 訊息 - CHANNEL_DETAILS 事件中用於預先擷取的 ChannelMessages 上限	20	是
Amazon Chime SDK 訊息 - CHANNEL_DETAILS 事件中用於預先擷取的 ChannelMemberships 上限	30	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個 AppInstance 的彈性頻道上限*	1	是
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個彈性SubChannels通道上限*	100	是

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 訊息 - 每個SubChannel通道的最大ChannelMemberships*	1,000	是
 Note 提高限制後，MaximumSubChannels PerElasticChannel 和的乘積MaximumChannelMembershipsPerSubChannel 不得超過 100 萬。		
Amazon Chime SDK 訊息 – ChannelMemberships每個AppInstanceUser	20,000	是

*僅適用於美國東部（維吉尼亞北部）區域。

 Note

具有大型聊天頻道的客戶通常符合定價的大量折扣資格。如需詳細資訊，請聯絡您的客戶經理。

除了上述配額之外，Amazon Chime SDK Messaging 還具有下列 API 費率。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 訊息 - CreateChannel、UpdateChannel	每秒 15 個請求 AppInstance	是	您可以同時為特定 建立、更新或刪除頻

名稱	預設	可調整	描述
、DeleteChannel 請求的速率			道的每秒請求上限 AppInstance
Amazon Chime SDK 訊息 - ListChannels 請求的速率	每秒 10 個請求 AppInstance	是	您可以為特定 叫用 ListChannels API 的最大速率 AppInstance
Amazon Chime SDK 訊息 - DescribeChannel 請求的速率	每個頻道每秒 20 個請求	是	您可以為特定 叫用 DescribeChannel API 的最大速率 AppInstance
Amazon Chime SDK 訊息 - CreateChannelMembership、DeleteChannelMembership、CreateChannelBan DeleteChannelBan、CreateChannelModerator、DeleteChannelModerator 請求的速率	us-east-1 : 每個頻道每秒 15 個請求， 每個彈性頻道每秒 30 個請求 eu-central-1 : 每個頻道每秒 10 個請求	是	您可以同時為特定頻道建立、更新或刪除 Channel 成員資格、禁止和主持人的每秒請求上限
Amazon Chime SDK 訊息 - ListChannelMemberships、ListChannelBans、ListChannelModerators 請求的速率	每個 Channel 和彈性通道每秒 15 個請求	是	您可以同時列出特定頻道 Channel 的成員資格、禁止和主持人的每秒請求數上限

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 訊息 - SendChannelMessage、UpdateChannelMessage、RedactChannelMessage、DeleteChannelMessage requests	us-east-1：每個 Channel 或每個 SubChannel 每秒 30 個請求。 eu-central-1：每個頻道每秒 10 個請求	是	您可以同時 ChannelMessages 為特定 Channel SubChannel 建立、更新、修訂或刪除的每秒請求數上限。這包括呼叫 ChannelFlowCallback API 以更新訊息。
Amazon Chime SDK 訊息 - ListChannelMessages 請求率	每秒每個 Channel 或每個 SubChannel 30 個請求	是	您可以 ListChannelMessages 為特定 Channel 或呼叫的每秒請求數上限 SubChannel。
Amazon Chime SDK 訊息 - GetChannelMessage 請求率	每個 Channel 或每個子通道每秒 30 個請求	是	您可以 GetChannelMessage 為特定 Channel 或呼叫的每秒請求數上限 SubChannel。
Amazon Chime SDK 訊息 - ListChannelMembershipsForAppInstanceUser、ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 請求的速率	每個 AppInstanceUser 每秒 15 個請求	是	您可以同時叫用特定 ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 和 ListChannelsModeratedByAppInstanceUser APIs 的每秒請求上限 AppInstance

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 訊息 - ListSubChannels 請求率	每個彈性通道每秒 15 個請求	是	您可以為特定彈性頻道調用 ListSubChannels API 的每秒請求數上限

Amazon Chime SDK Messaging 也具有下列一般 API 速率。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK Messaging - 每個的 API 請求率 ChimeBearer	us-east-1 : 每秒 10 個請求 AppInstanceUser eu-central-1 : 每秒 5 個請求 AppInstanceUser	是	特定 ChimeBearer 可以同時叫用傳訊 APIs 的每秒請求數上限。此限制可防止單一 AppInstanceUser 消耗 Channel 中單一操作的所有輸送量 AppInstance。您可以針對特定請求提高限制 AppInstanceUsers。
Amazon Chime SDK 訊息 - 批次 API 請求的速率	每個資源每秒 1 個請求	否	每秒可叫用每個批次 API 的最大請求數，例如 BatchCreateChannelMemberships 。
Amazon Chime SDK Messaging - 每個的 Websocket 連線請求速率 AppInstanceUser	每秒 1 個請求 AppInstanceUser	否	AppInstanceUser 可以建立新的 Websocket 連線的每秒請求數上限，即使針對不同的工作階段也是如此

SIP 中繼線和語音配額

Amazon Chime SDK SIP 中繼和語音具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK SIP 中繼和語音 - 佈建的電話號碼	5	是	您可以在此帳戶中擁有的佈建電話號碼數量上限
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - Voice Connectors	3	是	您可以在目前區域中擁有的語音連接器數量上限 AWS
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - Voice Connector 群組	3	是	您可以在此帳戶中擁有的 Voice Connector 群組數量上限。
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - 每個語音連接器群組的語音連接器	3	是	您可以在任何 Voice Connector 群組中擁有的語音連接器數量上限
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - 每秒呼叫數 (CPS)	1	是	目前 AWS 區域中每個語音連接器上允許的每秒呼叫數上限 (CPS)
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - SIP 媒體應用程式	30	是	您可以在目前區域中擁有的 SIP 媒體應用程式數量上限 AWS
Amazon Chime SDK SIP 中繼和語音 - 每個 SIP 規則的 SIP 媒體應用程式	25	是	您可以在目前 AWS 區域中的 SIP 規則中擁有的 SIP 媒體應用程式數量上限
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 -	1	是	目前 AWS 區域中允許的 CreateSip

名稱	預設	可調整	描述
CreateSipMediaApplicationCall API 速率限制			MediaApplicationCall API 每秒請求數上限。
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - UpdateSipMediaApplicationCall API 速率限制	5	是	目前 AWS 區域中允許的 UpdateSipMediaApplicationCall API 每秒請求數上限。
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - StartBotConversation Amazon Lex 機器人	0	是	您可以搭配目前 PSTN Audio StartBotConversation 動作使用的 Amazon Lex 機器人數量上限 AWS 區域。
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - Voice Connector Active Call Count	10	是	目前每個帳戶允許的最大語音連接器並行呼叫計數 AWS 區域。
Amazon Chime SDK SIP 幹線和語音 - SIP 媒體應用程式作用中通話計數	10	是	目前每個帳戶允許的 PSTN 音訊並行通話計數上限 AWS 區域。

Amazon Chime SDK WebRTC 配額

Amazon Chime SDK Meetings WebRTC 媒體工作階段具有下列配額。

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 會議 – 並行會議限制	250	是

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 會議 - 每個會議的出席者	250	否
Amazon Chime SDK 會議 - 每個主要會議的複本會議	4	是 如需詳細資訊，請參閱 Service Quotas 主控台中 每個主要會議的 Chime SDK 會議 - 複本會議 頁面。
Amazon Chime SDK 會議 - 每次會議發佈的並行視訊串流	25	是。如需詳細資訊，請參閱 Service Quotas 主控台中 每個會議發佈的 Chime SDK 會議 - 並行視訊串流上限 。
Amazon Chime SDK 會議 - 每位出席者訂閱的並行影片串流	25	否
Amazon Chime SDK 會議 - BatchCreateAttendees API 率，每秒請求數	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - 每秒請求的 CreateAttendee API 速率	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - 每秒請求的 CreateMeeting API 速率	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - CreateMeetingWithAttendees API 率，每秒請求數	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - DeleteAttendee API 率，每秒請求數	10	是。調整並行會議限制時自動調整。

名稱	預設	可調整
Amazon Chime SDK 會議 - 每秒請求的 DeleteMeeting API 速率	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - 每秒請求的 GetMeeting API 速率	10	是。調整並行會議限制時自動調整。
Amazon Chime SDK 會議 - ListAttendees API 率，每秒請求數	10	是。調整並行會議限制時自動調整。

舊版配額

下列配額僅適用於舊版端點。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 媒體管道 - 管道上限	10	否	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的所有媒體管道 API 請求的最大速率。此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。
Amazon Chime – 每個帳戶的作用中媒體管道總數	100	否	區域中每個帳戶的作用中媒體管道總數。此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。
Amazon Chime SDK 媒體管道 – 每秒交易中所有媒體管道 API 請求的速率限制	10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的所有 SDK 媒體管道 API 請求的最大速率 此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Chime SDK 媒體管道 - 媒體擷取 API 高載限制	10	否	您可以在一次爆量中傳送的媒體擷取管道請求數量上限。此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。
Amazon Chime SDK 媒體管道 - API 速率限制	10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的所有 SDK 媒體管道 API 請求的最大速率。此配額適用於 Amazon Chime 命名空間。

AWS Clean Rooms 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
分析規則大小	每個支援的區域： 100 KB	否	分析規則的 JSON 大小上限
每個成員資格的分析範本	每個受支援的區域：25	否	每個成員資格的分析範本數目上限
每個帳戶建立的協同合作	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶建立的協同合作數目上限
每個已設定資料表允許清單的資料欄	每個受支援的區域：100	否	每個已設定資料表可允許列出的資料欄數目上限
每個帳戶的並行 PySpark 任務 vCPU 用量	us-east-1： 1,024 每個其他支援的區域：512	是	每個帳戶所有同時執行的 PySpark 任務的總 vCPU 用量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的並行 PySpark 任務	us-east-1 : 5 每個其他支援的區域 : 2	是	每個帳戶同時執行的 PySpark 任務數量上限
每個帳戶的並行 SQL 查詢	us-east-1 : 5 每個其他支援的區域 : 2	是	每個帳戶同時執行 SQL 查詢的數量上限
每個帳戶的並行 SQL 查詢 vCPU 用量	每個支援的區域 : 512	是	每個帳戶所有同時執行 SQL 查詢的總 vCPU 用量上限
每個成員資格的並行進行中任務	每個受支援的區域 : 1	否	每個成員資格的並行進行中任務數量上限
每個成員資格的並行持續查詢	每個受支援的區域 : 5	否	每個成員資格的並行進行中查詢數目上限
每個成員資格的設定受眾模型關聯	每個受支援的區域 : 5	否	每個成員資格的已設定對象模型關聯數目上限
每個帳戶的已設定資料表	每個支援的區域 : 60	否	每個帳戶建立的已設定資料表數目上限
每個受保護查詢的設定資料表	每個受支援的區域 : 15	否	受保護查詢中設定資料表的數量上限
每個成員資格的 ID 映射表	每個受支援的區域 : 5	是	每個成員資格的 ID 映射資料表數目上限
每個成員資格的 ID 命名空間關聯	每個受支援的區域 : 10	是	每個成員資格的 ID 命名空間關聯數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個協同合作邀請的成員	每個受支援的區域：5	是	每個協同合作邀請的成員數量上限
每個帳戶的成員資格	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的成員資格數目上限
查詢文字長度	每個支援的區域：16 KB	否	SQL 查詢陳述式的文字長度上限
BatchGetSchema 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 BatchGetSchema API 呼叫的數量上限
CreateCollaboration 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 CreateCollaboration API 呼叫的數量上限
CreateConfiguredTable 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 CreateConfiguredTable API 呼叫的數量上限
CreateConfiguredTableAnalysisRule 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 CreateConfiguredTableAnalysisRule API 呼叫的數量上限
CreateConfiguredTableAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 CreateConfiguredTableAssociation API 呼叫的數量上限
CreateMembership 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 CreateMembership API 呼叫的數量上限
DeleteCollaboration 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteCollaboration API 呼叫的數量上限
DeleteConfiguredTable 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteConfiguredTable API 呼叫的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteConfiguredTableAnalysisRule API 呼叫的數量上限
DeleteConfiguredTableAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteConfiguredTableAssociation API 呼叫的數量上限
DeleteMember 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteMember API 呼叫數上限
DeleteMembership 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 DeleteMembership API 呼叫的數量上限
GetCollaboration 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetCollaboration API 呼叫的數量上限
GetConfiguredTable 請求的速率	每個受支援的區域：20	是	每秒 GetConfiguredTable API 呼叫的數量上限
GetConfiguredTableAnalysisRule 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetConfiguredTableAnalysisRule API 呼叫的數量上限
GetConfiguredTableAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetConfiguredTableAssociation API 呼叫的數量上限
GetMembership 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetMembership API 呼叫的數量上限
GetProtectedJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetProtectedJob API 呼叫的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
GetProtectedQuery 請求的速率	每個受支援的區域：20	是	每秒 GetProtectedQuery API 呼叫的數量上限
GetSchema 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetSchema API 呼叫的數量上限
GetSchemaAnalysisRule 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 GetSchema AnalysisRule API 呼叫的數量上限
ListCollaborations 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListCollaborations API 呼叫的數量上限
ListConfiguredTableAssociations 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListConfiguredTableAssociations API 呼叫的數量上限
ListConfiguredTables 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListConfiguredTables API 呼叫的數量上限
ListMembers 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListMembers API 呼叫的數量上限
ListMemberships 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListMemberships API 呼叫的數量上限
ListProtectedJobs 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListProtectedJobs API 呼叫的數量上限
ListProtectedQueries 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListProtectedQueries API 呼叫的數量上限
ListSchemas 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 ListSchemas API 呼叫的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
StartProtectedJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 StartProtectedJob API 呼叫的數量上限
StartProtectedQuery 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 StartProtectedQuery API 呼叫的數量上限
UpdateCollaboration 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateCollaboration API 呼叫的數量上限
UpdateConfiguredTable 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateConfiguredTable API 呼叫的數量上限
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateConfiguredTableAnalysisRule API 呼叫的數量上限
UpdateConfiguredTableAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateConfiguredTableAssociation API 呼叫的數量上限
UpdateProtectedJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateProtectedJob API 呼叫的數量上限
UpdateProtectedQuery 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	每秒 UpdateProtectedQuery API 呼叫數量上限
每個成員資格的資料表關聯	每個受支援的區域：25	否	每個成員資格的資料表關聯數目上限

如需詳細資訊，請參閱AWS Clean Rooms 《使用者指南》中的[AWS Clean Rooms 配額](#)。

AWS Clean Rooms ML 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個對象產生任務的作用中對象匯出任務	每個受支援的區域：25	否	對象產生任務的作用中對象匯出任務數量上限
每個成員資格的作用中設定模型演算法關聯	每個受支援的區域：1,000	是	每個成員資格的作用中設定模型演算法關聯數目上限
每個成員資格的作用中設定模型演算法	每個受支援的區域：1,000	是	每個成員資格的作用中設定模型演算法數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個成員資格的作用中自訂模型輸入通道	每個受支援的區域：100	是	每個成員資格的作用中自訂模型輸入通道數量上限
每個帳戶作用中訓練執行個體的數量上限	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的作用中訓練執行個體數目上限。
每個訓練模型的active/pending/in進行中訓練模型版本數量上限	每個受支援的區域：100	是	每個訓練模型可建立的active/pending/in進行中訓練模型版本數量上限。
每個帳戶的 ml.c4.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c4.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c4.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c4.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c4.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c4.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c4.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c4.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5.18xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5.18xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5.2xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.c5.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5.9xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5.9xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5n.18xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5n.18xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5n.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5n.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5n.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5n.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5n.9xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5n.9xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c5n.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c5n.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.12xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.c6i.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.32xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.32xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.c6i.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.c6i.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g4dn.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.12xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g4dn.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.16xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.g4dn.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g4dn.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g4dn.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g4dn.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g4dn.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.12xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.48xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.48xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.g5.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.g5.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.g5.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m4.10xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m4.10xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m4.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m4.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m4.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m4.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m4.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m4.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m4.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m4.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m5.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 3	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.12xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.m5.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m5.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 3	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m5.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 3	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m5.large 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.large 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m5.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m5.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.12xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.2xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.m6i.32xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.32xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.large 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.large 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.m6i.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.m6i.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p2.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p2.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p2.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p2.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p2.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p2.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p3.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p3.16xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.p3.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p3.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p3.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p3.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p3dn.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p3dn.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p4d.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p4d.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p4de.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p4de.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.p5.48xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.p5.48xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.12xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.24xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.r5.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.large 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.large 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.12xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.12xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.16xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.16xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.24xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.24xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.2xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.r5d.4xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.4xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.8xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.8xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.large 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.large 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.r5d.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.r5d.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.t3.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.t3.2xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.t3.large 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.t3.large 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.t3.medium 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.t3.medium 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.t3.xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.t3.xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.trn1.2xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域： 0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.trn1.2xlarge 訓練執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ml.trn1.32xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.trn1.32xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個帳戶的 ml.trn1n.32xlarge 訓練執行個體數目上限	每個支援的區域：0	是	每個帳戶可用於建立訓練模型的 ml.trn1n.32xlarge 訓練執行個體數目上限。
每個客戶的待定/進行中對象匯出任務	每個受支援的區域：20	否	每個客戶待處理/進行中對象匯出任務的數量上限
每個客戶的待定/進行中對象產生任務	每個受支援的區域：10	是	每個客戶待定/進行中對象產生任務的數量上限
每個客戶的待定/進行中對象模型	每個支援的區域：2	是	每個客戶待處理/進行中對象模型訓練任務的數量上限
每個帳戶的待定/進行中自訂模型推論任務	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶的待處理/進行中自訂模型推論任務數量上限
每個成員資格的待處理/進行中自訂模型推論任務	每個受支援的區域：5	是	每個成員資格的待處理/進行中自訂模型推論任務數量上限
每個帳戶的待定/進行中自訂模型訓練任務	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶的待處理/進行中自訂模型訓練任務數量上限
每個成員資格的待定/進行中自訂模型訓練任務	每個受支援的區域：5	是	每個成員資格的待處理/進行中自訂模型訓練任務數量上限

如需詳細資訊，請參閱《[AWS Clean Rooms ML 使用者指南](#)》中的 [ML 配額](#)。AWS Clean Rooms

雲端控制 API 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

此服務沒有配額。

AWS Cloud9 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
此帳戶的 EC2 開發環境	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 AWS Cloud9 EC2 開發環境數目上限。
此使用者的 EC2 開發環境	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中為此使用者建立的 AWS Cloud9 EC2 開發環境數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個開發環境的成員	每個支援的區域： 8	否	目前區域中可在此帳戶中參與單一 AWS Cloud9 開發環境的使用者數量上限。
此帳戶的 SSH 開發環境	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 AWS Cloud9 SSH 開發環境數目上限。
此使用者的 SSH 開發環境	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中為此使用者建立的 AWS Cloud9 SSH 開發環境數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud9 使用者指南》中的[配額](#)。

Amazon Cloud Directory 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Cloud Directory 配額](#)。

AWS Cloud WAN 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

AWS Cloud WAN 可在下列區域使用。Cloud WAN 會在其[主區域中](#)彙總和儲存資訊。Cloud WAN 支援下列主要區域：us-west-2— 美國西部（奧勒岡）。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

如需配額清單，請參閱《AWS Cloud WAN 使用者指南》中的[配額](#)。

AWS CloudFormation 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
自訂資源回應資料	每個支援的區域： 4,096 個位元組	否	自訂資源提供者可在回應中提交的回應資料大小上限。
勾點組態大小	每個支援的區域： 204.8 KB	否	Hook 可以存放的最大組態資料量。
每個帳戶的勾點	每個受支援的區域： 100	否	目前區域中此帳戶允許的勾點數量上限。
每項資源的勾點	每個受支援的區域： 100	否	每個資源可設定的勾點數量上限。
每個帳戶的模組限制	每個受支援的區域： 100	是	您可以註冊的模組類型數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
巢狀模組	每個支援的區域： 3	否	每個模組的巢狀層級數量。
每個堆疊集的佇列操作	每個受支援的區域： 10,000	否	指定時間內堆疊集的佇列操作數目上限。
每個帳戶的資源限制	每個受支援的區域： 50	是	您可以註冊的資源類型數目上限。
每個管理員帳戶的堆疊執行個體操作	每個受支援的區域： 10,000	是	每個管理員帳戶可同時在每個區域中 (跨所有堆疊集) 執行作業的堆疊執行個體數目上限。
每個堆疊集的堆疊執行個體	每個支援的區域： 100,000	是	您每個堆疊集可以建立的堆疊執行個體數目上限。
每個管理員帳戶的堆疊集	每個受支援的區域： 1,000	是	您可以在管理員帳戶中建立的 AWS CloudFormation 堆疊集數目上限。
堆疊	每個受支援的區域： 2,000	是	作用中堆疊的數量上限；作用中堆疊是狀態不是 DELETE_COMPLETE 的任何堆疊
每個堆疊集操作使用 S3 物件匯入的堆疊	每個受支援的區域： 200	否	每個堆疊集操作可以使用 S3 物件匯入的堆疊數量上限。
每個堆疊集操作使用內嵌堆疊 ID 匯入的堆疊	每個受支援的區域： 10	否	您可以使用每個堆疊集操作的內嵌堆疊 ID 來匯入的堆疊數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
範本描述長度	每個支援的區域： 1,024 個位元組	否	CloudFormation 範本描述的長度上限
範本動態參考	每個支援的區域： 60	否	每個 CloudFormation 範本的動態參考數目上限
範本邏輯資源 ID 長度	每個支援的區域： 255	否	CloudFormation 範本邏輯資源 ID 的長度上限
範本映射屬性	每個受支援的區域： 200	否	每個 CloudFormation 範本映射的屬性數量上限
範本映射名稱和映射屬性名稱長度	每個支援的區域： 255	否	CloudFormation 範本映射名稱和映射屬性名稱的長度上限
範本映射	每個受支援的區域： 200	否	每個 CloudFormation 範本的映射數量上限
範本輸出名稱長度	每個支援的區域： 255	否	CloudFormation 範本輸出名稱的長度上限
範本輸出	每個受支援的區域： 200	否	每個 CloudFormation 範本的輸出數量上限
範本參數名稱長度	每個支援的區域： 255	否	CloudFormation 範本參數名稱的長度上限
範本參數值長度	每個支援的區域： 4,096	否	CloudFormation 範本參數值的長度上限
範本參數	每個受支援的區域： 200	否	每個 CloudFormation 範本的參數數目上限

名稱	預設	可調整	描述
範本資源	每個受支援的區域：500	否	每個 CloudFormation 範本的資源數量上限
範本大小	每個受支援的區域：1 MB	否	CloudFormation 範本的大小上限；大小大於 50 KiB 的範本必須存放在 Amazon S3 儲存貯體中，並以 Amazon S3 物件 URL 的形式在請求中提交
ActivateOrganizationsAccess 的調節速率限制	每個支援的區域：每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ActivateOrganizationsAccess 請求數目上限
BatchDescribeTypeConfigurations 的調節速率限制	每個支援的區域：每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 BatchDescribeTypeConfigurations 請求數目上限
CancelUpdateStack 的調節速率限制	每個支援的區域：每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CancelUpdateStack 請求數目上限
ContinueUpdateRollback 的調節速率限制	每個支援的區域：每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ContinueUpdateRollback 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
CreateChangeSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateChangeSet 請求數目上限
CreateGeneratedTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateGeneratedTemplate 請求數目上限
CreateStack 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateStack 請求數目上限
CreateStackInstances 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateStackInstances 請求數目上限
CreateStackSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 CreateStackSet 請求數目上限
DeleteChangeSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteChangeSet 請求數目上限
DeleteGeneratedTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteGeneratedTemplate 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DeleteStack 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteStack 請求數目上限
DeleteStackInstances 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteStackInstances 請求數目上限
DeleteStackSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeleteStackSet 請求數目上限
DeregisterType 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DeregisterType 請求數目上限
DescribeAccountLimits 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeAccountLimits 請求數目上限
DescribeChangeSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeChangeSet 請求數目上限
DescribeGeneratedTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeGeneratedTemplate 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DescribeOrganizationsAccess 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeOrganizationsAccess 請求數目上限
DescribePublisher 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribePublisher 請求數目上限
DescribeResourceScan 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeResourceScan 請求數目上限
DescribeStackDriftDetectionStatus 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackDriftDetectionStatus 請求數目上限
DescribeStackEvents 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackEvents 請求數目上限
DescribeStackInstance 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackInstance 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DescribeStackResource 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackResource 請求數目上限
DescribeStackResourceDrifts 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackResourceDrifts 請求數目上限
DescribeStackResources 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackResources 請求數目上限
DescribeStackSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackSet 請求數目上限
DescribeStackSetOperation 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStackSetOperation 請求數目上限
DescribeStacks 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeStacks 請求數目上限
DescribeType 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeType 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DescribeTypeRegistration 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DescribeTypeRegistration 請求數目上限
DetectStackDrift 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DetectStackDrift 請求數目上限
DetectStackResourceDrift 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DetectStackResourceDrift 請求數目上限
DetectStackSetDrift 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 DetectStackSetDrift 請求數目上限
EstimateTemplateCost 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 EstimateTemplateCost 請求數目上限
ExecuteChangeSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ExecuteChangeSet 請求數目上限
GetGeneratedTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetGeneratedTemplate 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
GetStackPolicy 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetStackPolicy 請求數目上限
GetTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetTemplate 請求數目上限
GetTemplateSummary 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 GetTemplateSummary 請求數目上限
ListChangeSets 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListChangeSets 請求數目上限
ListExports 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListExports 請求數目上限
ListGeneratedTemplates 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListGeneratedTemplates 請求數目上限
ListImports 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListImports 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
ListResourceScanRelatedResources 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListResourceScanRelatedResources 請求數目上限
ListResourceScanResources 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListResourceScanResources 請求數目上限
ListResourceScans 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListResourceScans 請求數目上限
ListStackInstanceResourceDrifts 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackInstanceResourceDrifts 請求數目上限
ListStackInstances 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackInstances 請求數目上限
ListStackResources 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackResources 請求數目上限
ListStackSetAutoDeploymentTargets 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackSetAutoDeploymentTargets 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
ListStackSetOperationResults 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackSetOperationResults 請求數目上限
ListStackSetOperations 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackSetOperations 請求數目上限
ListStackSets 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStackSets 請求數目上限
ListStacks 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListStacks 請求數目上限
ListTypeRegistrations 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListTypeRegistrations 請求數目上限
ListTypeVersions 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListTypeVersions 請求數目上限
ListTypes 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 ListTypes 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
PublishType 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 PublishType 請求數目上限
RegisterType 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 0.5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 RegisterType 請求數目上限
RollbackStack 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 RollbackStack 請求數目上限
SetStackPolicy 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 SetStackPolicy 請求數目上限
SetTypeDefaultVersion 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 SetTypeDefaultVersion 請求數目上限
SignalResource 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 SignalResource 請求數目上限
StartResourceScan 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 StartResourceScan 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
StopStackSetOperation 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 StopStackSetOperation 請求數目上限
UpdateGeneratedTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateGeneratedTemplate 請求數目上限
UpdateStack 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateStack 請求數目上限
UpdateStackInstances 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateStackInstances 請求數目上限
UpdateStackSet 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateStackSet 請求數目上限
UpdateTerminationProtection 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可以提出的 UpdateTerminationProtection 請求數目上限
ValidateTemplate 的調節速率限制	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒可提出的 ValidateTemplate 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個模組的版本限制	每個受支援的區域：100	是	您可以註冊的每個模組類型的最大版本數量。
每個資源的版本限制	每個受支援的區域：50	是	您可以註冊的每個資源類型的版本數量上限。
每個勾點的版本	每個受支援的區域：100	否	您可以為每個勾點建立的版本數量上限。
等待條件訊號資料大小	每個支援的區域：4,096 個位元組	否	cfn-signal 在等待條件訊號中可提交的訊號資料大小上限

如需詳細資訊，請參閱AWS CloudFormation 《使用者指南[AWS CloudFormation](#)》中的[配額](#)。

Amazon CloudFront 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon CloudFront

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Amazon Route 53 託管區域 ID*
美國東部 (維吉尼亞 北部) 區域	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com	HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore 是一項全球服務。指定端點的 AWS 帳戶 ID。

端點	通訊協定	Amazon Route 53 託管區域 ID*
AWS <code>##.cloudfront-kvs.global.api.aws</code>	HTTPS	根主機區域如下。每個客戶端點都有自己的託管區域。 Z024645223JLTKL21A7KJ

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個分佈的備用網域名稱 (CNAME)	每個受支援的區域：100	是	每個分佈的備用網域名稱 (CNAMEs) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 帳戶的 Anycast 靜態 IP 清單	每個支援的區域： 0	是	每個 AWS 帳戶的 Anycast 靜態 IP 清單數量上限。
每個分佈的快取行為	每個支援的區域： 75	是	每個分佈的快取行為數目上限。
每個 AWS 帳戶的快取政策	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的快取政策數目上限。
CloudFront 函數：與單一函數相關聯的分佈數目上限	每個受支援的區域：100	是	與單一 CloudFront 函數相關聯的 CloudFront 分佈數目上限。
每個原始伺服器的連線嘗試次數	每個支援的區域： 3	否	每個原始伺服器的連線嘗試次數 (1-3)。
每個原始伺服器的連線逾時	每個支援的區域： 10 秒	否	每個原始伺服器的連線逾時 (1-10 秒)。
每個 AWS 帳戶的持續部署政策	每個受支援的區域：20	是	您可以為 AWS 帳戶擁有的持續部署政策數目上限。
每個快取政策的 Cookie	每個受支援的區域：10	是	每個快取政策的 Cookie 數量上限。
根據原始伺服器請求政策	每個受支援的區域：10	是	每個原始伺服器請求政策的 Cookie 數量上限。
每個回應標頭政策的自訂標頭	每個受支援的區域：10	是	每個回應標頭政策的自訂標頭數目上限。
自訂標頭：標頭名稱的最大長度	每個支援的區域： 256	否	標頭名稱的長度上限，以字元為單位。

名稱	預設	可調整	描述
自訂標頭：標頭值的最大長度	每個支援的區域：1,783	否	標頭值的長度上限，以字元為單位。
自訂標頭：所有標頭值和名稱組合的最大長度	每個受支援的區域：10,240	否	合併所有標頭值和名稱的長度上限。
自訂標頭：您可以配置 CloudFront 新增到原始伺服器請求的自訂標頭的最大數量	每個受支援的區域：30	是	您可以設定 CloudFront 新增至原始伺服器請求的自訂標頭數目上限。
每個分佈的資料傳輸率	每個受支援的區域：150	是	每個分佈的最大資料傳輸速率（以 Gbps 為單位）。
與單一金鑰群組相關聯的分佈	每個受支援的區域：100	是	與單一金鑰群組相關聯的分佈數目上限。
與相同 VPC 原始伺服器相關聯的分佈	每個受支援的區域：50	否	可與單一 VPC 原始伺服器相關聯的分佈數目上限。
與相同快取政策相關聯的分佈	每個受支援的區域：100	否	與相同快取政策相關聯的分佈數目上限。
與相同原始存取控制相關聯的分佈	每個受支援的區域：100	是	您可以與原始存取控制建立關聯的分佈數量上限。
與相同原始伺服器請求政策相關聯的分佈	每個受支援的區域：100	否	與相同原始伺服器請求政策相關聯的分佈數量上限。
與相同回應標頭政策相關聯的分佈	每個受支援的區域：100	是	您可以與相同回應標頭政策建立關聯的分佈數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
您可以為 建立觸發的每個 AWS 帳戶的分佈	每個受支援的區域：25	是	您可以為其建立觸發的每個 AWS 帳戶的分佈數量上限。
檔案失效：允許作用中萬用字元失效的最大數量	每個受支援的區域：15	否	允許作用中萬用字元失效的數量上限。
檔案失效：作用中失效請求所允許的最大檔案數量，不包括萬用字元失效	每個受支援的區域：3,000 個	否	作用中失效請求中允許的檔案數目上限，不包括萬用字元失效。
函數記憶體大小（檢視器請求和回應事件）	每個支援的區域：128 MB	否	函數記憶體大小上限（以 MB 為單位）。（檢視器請求和回應事件）
函數逾時（原始請求和回應事件）	每個受支援的區域：30 秒	否	最大函數逾時（以秒為單位）。（原始請求和回應事件）
檢視器請求和回應事件的函數逾時	每個支援的區域：5 秒	否	最大函數逾時（以秒為單位）。（檢視器請求和回應事件）
每個快取政策的標頭	每個受支援的區域：25	是	每個快取政策的標頭數目上限。
每個原始伺服器請求政策的標頭	每個受支援的區域：10	是	每個原始伺服器請求政策的標頭數目上限。
與分佈相關聯的自訂原始伺服器保持連線逾時	每個支援的區域：120 秒	是	CloudFront 在取得最後一個回應封包後，會嘗試維持與分佈自訂原始伺服器的連線多久（以秒為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
與單一分發相關聯的金鑰群組	每個受支援的區域：4	是	與單一分佈相關聯的金鑰群組數目上限。
每個 AWS 帳戶的金鑰群組	每個受支援的區域：10	是	每個 AWS 帳戶的金鑰群組數目上限。
回應標頭政策中內容安全政策值的長度	每個支援的區域：1,783	是	回應標頭政策中內容安全政策值的長度上限。
Lambda 函數和任何包含程式庫的最大壓縮大小。(原始請求和回應事件)	每個支援的區域：50 MB	否	Lambda 函數和任何包含程式庫的最大壓縮大小(以 MB 為單位)。(原始請求和回應事件)
Lambda 函數和任何包含程式庫的最大壓縮大小。(檢視器請求和回應事件)	每個支援的區域：50 MB	否	Lambda 函數和任何包含程式庫的最大壓縮大小(以 MB 為單位)。(檢視器請求和回應事件)
HTTP GET、POST 和 PUT 請求的最大檔案大小	每個支援的區域：50 GB	否	HTTP GET、POST 和 PUT 請求的檔案大小上限(以 GB 為單位)。
URL 的最大長度	每個支援的區域：8,192 個位元組	否	URL 的長度上限(以位元組為單位)。
要加密的欄位的最大長度	每個支援的區域：16 KB	否	要加密的欄位長度上限(KB)。
設定欄位層級加密時，請求內文中的最大長度	每個受支援的區域：1 MB	否	設定欄位層級加密時請求內文的長度上限(以 MB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
請求的最大長度，包括標頭和查詢字串，但不包括內文內容	每個支援的區域：20,480 個位元組	否	請求的長度上限（以位元組為單位），包括標頭和查詢字串，但不包括內文內容。
可以與欄位層級加密組態關聯的最大 CloudFront 分佈數	每個受支援的區域：20	否	可與欄位層級加密組態相關聯的 CloudFront 分佈數目上限。
每個分佈租用戶的別名數目上限	每個受支援的區域：100	是	您可以為分佈租用戶擁有的別名數量上限。
列入允許清單查詢字串中的最大字元數	每個支援的區域：128	否	列入允許清單的查詢字串中的最大字元數。
相同參數中所有列入允許清單查詢字串的最大總字元數	每個支援的區域：512	否	相同參數中所有列入允許清單查詢字串的字元總數上限。
每個 AWS 帳戶的連線群組數目上限	每個受支援的區域：100	是	您可以為 AWS 帳戶擁有的連線群組數目上限。
每個 Anycast 靜態 IP 清單的連線群組數量上限	每個受支援的區域：5	是	可與相同 Anycast 靜態 IP 清單相關聯的連線群組數目上限。
每個 AWS 帳戶的分佈租用戶數量上限	每個受支援的區域：10,000	是	您可以為 AWS 帳戶擁有的分發租用戶數量上限。
可與一個 AWS 帳戶相關聯的欄位層級加密組態數目上限	每個受支援的區域：10	否	可與一個 AWS 帳戶相關聯的欄位層級加密組態數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
可與一個 AWS 帳戶相關聯的欄位層級加密設定檔數目上限	每個受支援的區域：10	否	可與一個 AWS 帳戶相關聯的欄位層級加密設定檔數目上限。
設定欄位層級加密時，請求內文中的欄位數目上限	每個受支援的區域：10	否	設定欄位層級加密時，請求內文中的欄位數量上限。
可在一個設定檔中指定的最大加密欄位數	每個受支援的區域：10	否	可在一個設定檔中指定的加密欄位數目上限。
每個 AWS 帳戶的多租戶分佈數量上限	每個受支援的區域：20	是	您可以為 AWS 帳戶擁有的多租戶分佈數量上限。
多租用戶分佈中欄位中的參數數目上限	每個支援的區域：2	是	您可以在多租用戶分佈中的欄位中擁有的參數數目上限。
每個分佈租用戶的參數數目上限	每個受支援的區域：5	是	您可以為分佈租用戶擁有的參數數量上限。
每個多租戶分佈的參數數目上限	每個受支援的區域：5	是	您可以為多租用戶分佈擁有的參數數目上限。
可新增至一個 AWS 帳戶的公有金鑰數目上限	每個受支援的區域：10	否	可新增至一個 AWS 帳戶的公有金鑰數目上限。
可包含在欄位層級加密組態中的查詢參數設定檔對應之最大數量	每個受支援的區域：5	否	可以包含在欄位層級加密組態中的查詢引數描述檔映射數目上限。
每個帳戶的原始存取身分	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的原始存取身分數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個分佈的原始伺服器群組數	每個受支援的區域：10	是	每個分佈的原始伺服器群組數量上限。
每個 AWS 帳戶的原始伺服器請求政策	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的原始伺服器請求政策數目上限。
原始伺服器回應逾時 (閒置逾時)	每個受支援的區域：10	否	以分鐘為單位的最大原始伺服器回應逾時 (閒置逾時)。如果 CloudFront 在過去 10 分鐘內未偵測到從原始伺服器傳送到用戶端的任何位元組，則會將連線假設為閒置並關閉。
每個分佈的來源數	每個受支援的區域：100	是	每個分佈的原始伺服器數量上限。
單一金鑰群組中的公有金鑰	每個受支援的區域：5	是	單一金鑰群組中的公有金鑰數目上限。
每個快取政策的查詢字串	每個受支援的區域：10	是	每個快取政策的查詢字串數目上限。
每個原始伺服器請求政策的查詢字串	每個受支援的區域：10	是	每個原始伺服器請求政策的查詢字串數目上限。
CloudFront 壓縮的檔案大小範圍	每個支援的區域：10,000,000 個位元組	否	CloudFront 壓縮的檔案大小範圍 (以位元組為單位) (1,000 到 10,000,000)。
從回應標頭政策移除標頭	每個受支援的區域：10	是	您可以在回應標頭政策中移除的標頭數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
向 Lambda@Edge 函數公開的原始伺服器請求的內文大小。	每個受支援的區域：1 MB	否	向 Lambda@Edge 函數公開的原始伺服器請求的最大請求內文大小（以 MB 為單位）。
從 Lambda 函數傳回時，原始伺服器請求的內文大小 (base64 編碼)	每個支援的區域：1.33 MB	否	從 Lambda 函數傳回原始伺服器請求時的最大請求內文大小 (KB)。 (base64 編碼)
從 Lambda 函數傳回時，請求原始伺服器請求的內文大小（文字編碼）	每個受支援的區域：1 MB	否	從 Lambda 函數傳回原始伺服器請求時的最大請求內文大小 (KB)。 (文字編碼)
向 Lambda@Edge 函數公開的檢視器請求的內文大小。	每個支援的區域：40 KB	否	向 Lambda@Edge 函數公開的檢視器請求的最大請求內文大小 (KB)。
從 Lambda 函數傳回時，檢視器請求的內文大小 (base64 編碼)	每個支援的區域：53.2 KB	否	從 Lambda 函數傳回時檢視器請求的最大請求內文大小 (KB)。 (base64 編碼)
從 Lambda 函數傳回時，檢視器請求的內文大小（文字編碼）	每個支援的區域：40 KB	否	從 Lambda 函數傳回時檢視器請求的最大請求內文大小 (KB)。 (文字編碼)
每個分佈的每秒請求數	每個支援的區域：250,000	是	每秒每個分佈的請求數上限。
回應標頭政策	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的回應標頭政策數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個來源的回應逾時	每個支援的區域： 120 秒	是	每個原始伺服器的回應逾時 (1-120 秒)。
使用專用 IP 地址提供 HTTPS 請求時， 每個 AWS 帳戶的 SSL 憑證	每個支援的區域： 2	是	使用專用 IP 地址提供 HTTPS 請求時，每個 AWS 帳戶的 SSL 憑證數量上限（使用 SNI 提供 HTTPS 請求時沒有配額）。
可與 CloudFront Web 分發關聯的 SSL 憑證	每個受支援的區域：1	否	可與 CloudFront Web 分佈關聯的 SSL 憑證數目上限。
Lambda 函數產生的回應大小，包括標頭和內文（原始請求和回應事件）	每個受支援的區域：1 MB	否	Lambda 函數產生的回應大小上限（以 MB 為單位），包括標頭和內文。（原始請求和回應事件）
Lambda 函數產生的回應大小，包括標頭和內文（檢視器請求和回應事件）	每個支援的區域：40 KB	否	Lambda 函數產生的回應大小上限 (KB)，包括標頭和內文。（檢視器請求和回應事件）
每個 AWS 帳戶的預備分佈	每個受支援的區域：20	是	您可以為 AWS 帳戶擁有的預備分佈數目上限。
可新增至分佈的標籤	每個受支援的區域：50	否	可新增至分佈的標籤數目上限。
URI 的總長度，包括 Lambda@Edge 函數中的查詢字串	每個支援的區域：8,192	否	URI 字元的總長度上限，包括 Lambda@Edge 函數中的查詢字串。

名稱	預設	可調整	描述
列入白名單 Ccookie 名稱中的總位元組數 (如果配置 CloudFront 以將所有 Cookie 轉送至原始伺服器，則不適用)	每個支援的區域：512 個位元組	否	列入允許清單的 Cookie 名稱中的位元組總數 (如果您設定 CloudFront 將所有 Cookie 轉送至原始伺服器，則不適用)。512 減去列入允許清單的 Cookie 數量。
每個分佈的觸發數	每個受支援的區域：100	是	每個分佈的觸發次數上限。
每個 AWS 帳戶的 VPC 原始伺服器	每個受支援的區域：25	是	每個 AWS 帳戶的 VPC 原始伺服器數量上限。
每個 AWS 帳戶的 Web 分佈	每個受支援的區域：500	是	每個 AWS 帳戶的 Web 分佈數目上限。
每個快取行為的允許名單 cookie	每個受支援的區域：10	是	每個快取行為的允許清單 Cookie 數量上限。
每個快取行為的允許名單標頭	每個受支援的區域：10	是	每個快取行為的允許清單標頭數目上限。
每個快取行為的允許清單查詢字串	每個受支援的區域：10	是	每個快取行為的允許清單查詢字串數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》[中的配額](#)。

AWS CloudHSM 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 區域和 AWS 帳戶的叢集	每個受支援的區域：4	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的叢集數量上限。
每個 AWS 區域和 AWS 帳戶的 HSMs	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立 HSMs 數目上限。
每個 HSMs CloudHSM	每個支援的區域：28	否	您可以在 HSMs 數目上限。CloudHSM

名稱	預設	可調整	描述
每個 CloudHSM 叢集的金鑰	每個支援的區域： 3, 300	否	您可以在 CloudHSM 叢集中建立的金鑰數目上限。
使用者名稱的長度	每個支援的區域： 31	否	使用者名稱的字元數上限。
密碼長度	每個受支援的區域： 32	否	密碼的字元數上限。
密碼的長度下限	每個支援的區域： 7	否	密碼的字元數下限。
並行用戶端數量	每個支援的區域： 900	否	區域中可以存在的並行用戶端數量上限。
每個 CloudHSM 叢集的使用者	每個支援的區域： 1, 024	否	可在帳戶中的叢集上建立的使用者數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudHSM 使用者指南》中的[配額](#)。

AWS Cloud Map 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws		

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的自訂屬性	每個受支援的區域：30	否	您可以在註冊執行個體時指定的自訂屬性數目上限。
每個帳戶爆量率的 DiscoverInstances 操作	每個受支援的區域：2,000	是	從單一帳戶呼叫 DiscoverInstances 操作的最大爆量速率。
每個帳戶穩定速率的 DiscoverInstances 操作	每個受支援的區域：1,000	是	從單一帳戶呼叫 DiscoverInstances 操作的最大穩定速率。
每個帳戶速率的 DiscoverInstancesRevision 操作	每個受支援的區域：3,000	是	從單一帳戶呼叫 DiscoverInstancesRevision 操作的最大速率。
每個命名空間的執行個體數	每個受支援的區域：2,000	是	您可以使用相同命名空間註冊的服務執行個體數量上限。
每個服務的執行個體數	每個支援的區域：1,000	否	您可以使用相同服務在區域中註冊的執行個體數量上限。
每個區域的命名空間	每個受支援的區域：50	是	您可以為每個區域建立的命名空間數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的[AWS Cloud Map 配額](#)和 [AWS Cloud Map DiscoverInstances API 請求調節](#)。

Amazon CloudSearch 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
文件批次大小	每個支援的區域： 5 MB	否	文件批次上傳的大小。
文件大小	每個受支援的區域：1 MB	否	個別文件的大小。
每個帳戶的網域數	每個受支援的區域：100	否	您可以為每個 AWS 帳戶建立的搜尋網域數目。
索引欄位	每個受支援的區域：200	<u>是</u>	每個網域的索引欄位數目。動態欄位視為一個索引欄位，但通常符合多個文件欄位。動態欄位可能會導致索引中的欄位總數超過此限制。如果使用動態欄位，請將索引欄位的數量保持低於 1,000 個，以避免影響效能。

名稱	預設	可調整	描述
分割區計數	每個受支援的區域：10	是	您的搜尋索引在每個 Amazon CloudSearch 網域中分佈的分割區數量下限。
複寫計數	每個受支援的區域：5	是	Amazon CloudSearch 網域的每個分割區將包含的複本數量下限。
搜尋文件欄位	每個受支援的區域：200	否	每個文件的欄位數量。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon CloudSearch 開發人員指南](#)》中的[了解 Amazon CloudSearch Quotas](#)。Amazon CloudSearch

AWS CloudShell 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行 shell	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中，在此帳戶中同時執行的並行 Shell 數量上限。
資料保留	每個支援的區域：120	否	上次存取 shell 後，主目錄中的資料將保留的天數。
主目錄大小	每個支援的區域：1 GB	否	shell 主目錄的大小上限。
每月使用量	每個受支援的區域：200	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每月使用 AWS CloudShell 的時數上限。

Amazon CodeCatalyst 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Service Quotas

如需配額的相關資訊，請參閱《[Amazon CodeCatalyst 使用者指南](#)》中的 Amazon CodeCatalyst 配額。

AWS Control Catalog 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

AWS Control Catalog 具有下列端點：

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

此服務沒有配額。

AWS CloudTrail 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

控制平面端點

下表包含 AWS CloudTrail 支援 控制平面操作 AWS 區域的特定端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS CloudTrail API 參考](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

資料平面端點

下表包含 AWS CloudTrail 支援 用於資料平面操作 AWS 區域的特定端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS CloudTrail 資料 API 參考](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
頻道	每個受支援的區域：25	否	此配額適用於 CloudTrail Lake 與 AWS 外部事件來源整合所用的頻道，不適用於服務連結頻道。
傳送到 Amazon S3 的 CloudTrail 檔案大小	每個支援的區域：50 MB	否	對於管理和資料事件，CloudTrail 會以最多 50 MB (壓縮) ZIP 檔案將事件傳送至 S3。如果在追蹤上啟用，則在 CloudTrail 將 ZIP 檔案傳送至 S3 之後，Amazon SNS 會傳送日誌傳送通知。
並行儀表板重新整理	每個受支援的區域：1	否	每個儀表板的持續重新整理數量上限。
並行查詢	每個受支援的區域：10	否	您可以在 CloudTrail Lake 中同時執行的佇列或執行中查詢的數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
所有進階事件選取器的條件	每個受支援的區域：500	否	如果線索使用進階事件選取器，則允許用於有進階事件選取器的所有條件值最大總數為 500。除非追蹤記錄所有資源上的資料事件，例如所有 S3 儲存貯體，否則追蹤限制為 250 個資料資源。資料資源可以分散到事件選取器，但總計不能超過 250。
每個區域的自訂儀表板	每個受支援的區域：100	否	每個區域的自訂儀表板數量上限。
追蹤中所有事件選取器的資料資源	每個受支援的區域：250	否	如果選擇使用事件選擇器或進階事件選擇器限制資料事件，追蹤中所有事件選取器的資料資源總數不得超過 250 個。
事件資料存放區	每個受支援的區域：10	否	每個區域的事件資料存放區數目上限。這包括區域的單一區域事件資料存放區、跨所有 AWS 區域的多區域事件資料存放區，以及組織事件資料存放區。在陰影區域中，若要取得最新的資源計數指標，請呼叫 ListEvent DataStores API。

名稱	預設	可調整	描述
事件選取器	每個受支援的區域：5	否	每個線索的事件選取器數目上限。
事件大小	每個支援的區域：256 KB	否	事件大小上限 (KB)。所有事件版本：超過 256 KB 的事件無法傳送至 CloudWatch Logs。事件版本 1.05 及更新版本：事件大小上限為 256 KB。
每個 PutAuditEvents 請求的事件數	每個受支援的區域：100	否	每個 PutAuditEvents 請求最多可以新增 100 個活動事件（或最多 1 MB）。
彙總查詢結果大小	每個支援的區域：3 MB	否	可在一個月內摘要的查詢結果大小上限（以 MB 為單位）
每個區域的追蹤數目	每個受支援的區域：5	否	每個區域的線索數目上限。在陰影區域中，若要取得最新的資源計數指標，請呼叫 ListTrails API。
GenerateQuery API 的每分鐘交易數 (TPM)	每個支援的區域：每分鐘 4 個	否	您可以每分鐘提出的最大操作請求數，而不會受到調節。
AddTags API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域：每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
CancelQuery API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域：每秒 3 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateChannel API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
CreateDashboard API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
CreateEventDataStore API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
CreateTrail API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeleteChannel API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeleteDashboard API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeleteEventDataStore API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeleteResourcePolicy API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeleteTrail API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DeregisterOrganizationDelegatedAdmin API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DescribeQuery API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
DescribeTrails API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
DisableFederation API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
EnableFederation API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetChannel API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetDashboard API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetEventDataStore API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetEventSelectors API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetImport API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetInsightSelectors API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetQueryResults API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetResourcePolicy API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetTrail API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
GetTrailStatus API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListChannels API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListDashboards API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListEventDataStores API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListImportFailures API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListImports API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListInsightsMetricData API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListPublicKeys API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListQueries API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListTags API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
ListTrails API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
LookupEvents API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
PutAuditEvents API 的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域： 100	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
PutEventSelectors API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
PutInsightSelectors API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
PutResourcePolicy API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
RegisterOrganizationDelegatedAdmin API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
RemoveTags API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
RestoreEventDataStore API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
SearchSampleQueries API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 10	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StartDashboardRefresh API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StartEventDataStoreIngestion API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StartImport API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StartLogging API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StartQuery API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
StopEventDataStoreIngestion API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StopImport API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
StopLogging API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
UpdateChannel API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
UpdateDashboard API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
UpdateEventDataStore API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
UpdateTrail API 的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您每秒可以提出而不受限制的操作請求數量上限。
每個儀表板的小工具	每個受支援的區域： 10	否	每個儀表板的小工具數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [中的配額 AWS CloudTrail](#)。

Amazon CloudWatch 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south- 1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southe ast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Canary 限制	us-east-1 : 300 us-east-2 : 300 us-west-2 : 300 ap-northeast-1 : 300 ca-central-1 : 500 eu-central-1 : 500	是	每個區域每個帳戶的 Canary 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-west-1 : 300 每個其他支援的區域 : 200		
最低頻率	每個支援的區域 : 60,000 毫秒	否	相同 Canary 執行之間的最短時間，以毫秒為單位。
Contributor Insights 規則的數量	每個受支援的區域 : 100	是	您可以在此帳戶中擁有的 Contributor Insights 規則數目上限。
Metrics Insights 警示的數量	每個受支援的區域 : 200	否	在目前區域中，您可以在帳戶中擁有的 Metrics Insights 警示數目上限。
GetMetricData 中的 ANOMALY_DETECTION_BAND 使用率	每個支援的區域 : 1,000	否	ANOMALY_DETECTION_BAND 函數在目前區域中，此帳戶中每秒可用於所有 GetMetricData 請求的次數上限。
GetMetricData 中的 DB_PERF_INSIGHTS 使用率	每個受支援的區域 : 4	否	DB_PERF_INSIGHTS 函數在目前區域中，此帳戶中每秒可在所有 GetMetricData 請求中使用的次數上限。
DeleteAlarms 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 3 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteAlarms 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteDashboards 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteDashboards 請求數目上限。
DeleteInsightRules 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在此帳戶中每秒提出的 DeleteInsightRules 請求數目上限。
DeleteMetricStream 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteMetricStream 請求數目上限。
DescribeAlarmHistory 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeAlarmHistory 請求數目上限。
DescribeAlarms 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 9 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeAlarms 請求數目上限。
DescribeAlarmsForMetric 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 9 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeAlarmsForMetric 請求數目上限。
DescribeInsightRules 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeInsightRules 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DisableAlarmActions 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DisableAlarmActions 請求數目上限。
DisableInsightRules 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您可以在此帳戶中每秒提出的 DisableInsightRules 請求數目上限。
EnableAlarmActions 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 EnableAlarmActions 請求數目上限。
EnableInsightRules 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您可以在此帳戶中每秒提出的 EnableInsightRules 請求數目上限。
GetDashboard 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetDashboard 請求數目上限。
GetInsightRuleReport 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在此帳戶中每秒提出的 GetInsightRuleReport 請求數目上限。
超過三小時指標的 GetMetricData 資料點速率	每個支援的區域： 396,000	否	對於目前區域中此帳戶中 StartTime 超過三小時的請求，您可以每秒擷取的 GetMetricData 資料點數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
過去三小時指標的 GetMetricData 資料點速率	每個支援的區域： 180,000	否	對於目前區域中此帳戶中 StartTime 小於或等於三小時的請求，您可以每秒擷取的 GetMetricData 資料點數目上限。
使用 Metrics Insights 的 GetMetricData 資料點速率	每個支援的區域： 4,300,000	否	對於目前區域中此帳戶中 StartTime 小於或等於三小時的請求，您可以使用 Metrics Insights 每秒擷取的 GetMetricData 資料點數量上限。
GetMetricData 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetMetricData 請求數目上限。
GetMetricStatistics 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 400 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetMetricStatistics 請求數目上限。
GetMetricStream 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetMetricStream 請求數目上限。
GetMetricWidgetImage 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 GetMetricWidgetImage 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetMetricData 中的 INSIGHT_RULE_METRIC 使用率	每個受支援的區域：20	否	INSIGHT_RULE_METRIC 函數在目前區域中，此帳戶中每秒可用於所有 GetMetricData 請求的次數上限。
GetMetricData 中的 LAMBDA 使用率	每個受支援的區域：5	否	目前區域中，此帳戶中 LAMBDA 函數每秒可用於所有 GetMetricData 請求的次數上限。
ListDashboards 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 ListDashboards 請求數目上限。
ListMetricStreams 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListMetricStreams 請求數目上限。
ListMetrics 請求的速率	每個支援的區域：每秒 25 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListMetrics 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
GetMetricData 中的 Metrics Insights 使用率	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，此帳戶中每秒可在所有 GetMetricData 請求中使用 Metrics Insights 的次數上限。

名稱	預設	可調整	描述
PutCompositeAlarm 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 PutCompositeAlarm 請求數目上限。
PutDashboard 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 PutDashboard 請求數目上限。
PutInsightRule 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在此帳戶中每秒提出的 PutInsightRule 請求數目上限。
PutMetricAlarm 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 PutMetric Alarm 請求數目上限。
PutMetricData 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 500	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 PutMetric Data 請求數目上限。
PutMetricStream 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 PutMetric Stream 請求數目上限。
GetMetricData 中的 SEARCH 使用率	每個受支援的區域：50	否	在目前區域中，此帳戶中，SEARCH 函數每秒可用於所有 GetMetricData 請求的次數上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetMetricData 中的 SERVICE_QUOTA 使用率	每個支援的區域： 1,000	否	SERVICE_QUOTA 函數在目前區域中，此帳戶中每秒可用於所有 GetMetricData 請求的次數上限。
SetAlarmState 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 SetAlarmState 請求數目上限。
StartMetricStreams 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	<u>是</u>	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StartMetricStreams 請求數目上限。
StopMetricStreams 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	<u>是</u>	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopMetricStreams 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch Quotas](#)。Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Application Insights 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

資源	預設配額
API 請求	所有 API 動作皆調節到 5 TPS
資源群組應用程式	每個帳戶 100 個
帳戶應用程式	每個帳戶 1 個
日誌串流	每項資源 5 個
每個問題的觀察	每個儀表板 20 個 每個 DescribeProblemObservations 動作 40 個
指標	每個資源 60 個

Amazon CloudWatch Application Signals 端點和配額

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws		
美國西部 (加州北部)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws		
非洲 (開普敦)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
亞太區域 (香港)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
加拿大 (中部)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws		
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
Middle East (Bahrain)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的 SLOs 數量	每個受支援的區域：250	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有 SLOs 數目上限。
每個服務的 SLOs 數量	每個受支援的區域：100	是	目前區域中每個服務可擁有 SLOs 數目上限。
BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 請求數目上限。
BatchUpdateExclusionWindows 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 BatchUpdateExclusionWindows 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
			onWindows 請求數目上限。
CreateServiceLevelObjective 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 CreateServiceLevelObjective 請求數目上限。
DeleteServiceLevelObjective 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 DeleteServiceLevelObjective 請求數目上限。
GetService 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 GetService 請求數目上限。
GetServiceLevelObjective 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 GetServiceLevelObjective 請求數目上限。
ListServiceDependencies 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServiceDependencies 請求數目上限。
ListServiceDependents 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServiceDependents 請求數目上限。
ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 請求數目上限。
ListServiceLevelObjectives 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServiceLevelObjectives 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListServiceOperations 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServiceOperations 請求數目上限。
ListServices 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListServices 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
StartDiscovery 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 StartDiscovery 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。
UpdateServiceLevelObjective 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在此區域中每秒提出的 UpdateServiceLevelObjective 請求數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch Quotas](#)。Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Events 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API 目的地	每個受支援的區域：3,000	是	每個區域的每個帳戶的 API 目的地數上限。
連線	每個受支援的區域：3,000	是	每個區域每個帳戶的連線數量上限。
每秒交易內的 CreateEndpoint 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	CreateEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易內的 DeleteEndpoint 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	DeleteEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。
端點	每個受支援的區域：100	是	每個區域每個帳戶的端點數量上限。
事件匯流排政策大小	每個受支援的區域：10,240	是	政策大小上限 (以字元為單位)。當您每次授與存取另一個帳戶時，此政策大小都會提高。您可以使用 DescribeEventBus API 查看目前的政策及其大小。
事件匯流排	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的最大事件匯流排。
事件模式大小	每個受支援的區域：2048	是	事件模式的大小上限，以字元為單位。

名稱	預設	可調整	描述
調用限流每秒交易的限制	us-east-1：每秒 18,750 個 us-east-2：每秒 4,500 個 us-west-1：每秒 2,250 個 us-west-2：每秒 18,750 個 af-south-1：每秒 750 個 ap-northeast-1：每秒 2,250 個 ap-northeast-3：每秒 750 個 ap-southeast-1：每秒 2,250 個 ap-southeast-2：每秒 2,250 個 ap-southeast-3：每秒 750 個 eu-central-1：每秒 4,500 個 eu-south-1：每秒 750 個	<u>是</u>	調用是符合規則並被傳送到規則目標的事件。達到上限之後，就會限流調用，也就是說，雖然仍會繼續呼叫，但是會延遲一些。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-west-1：每秒 18,750 個 eu-west-2：每秒 2,250 個 每個其他支援的區域：每秒 1,100 個		
規則數目	af-south-1：100 eu-south-1: 100 每個其他支援的區域：300	是	每個事件匯流排帳戶可擁有的規則數目上限

名稱	預設	可調整	描述
PutEvents 限流每秒交易的限制	us-east-1：每秒 10,000 個 us-east-2：每秒 2,400 個 us-west-1：每秒 1,200 個 us-west-2：每秒 10,000 個 af-south-1：每秒 400 個 ap-northeast-1：每秒 1,200 個 ap-northeast-3：每秒 400 個 ap-southeast-1：每秒 1,200 個 ap-southeast-2：每秒 1,200 個 ap-southeast-3：每秒 400 個 eu-central-1：每秒 2,400 個 eu-south-1：每秒 400 個	是	每秒 PutEvents API 請求數上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-west-1：每秒 10,000 個 eu-west-2：每秒 1,200 個 每個其他支援的區域：每秒 600 個		
每個 API 目標的調用速率	每個支援的區域：每秒 300 個	<u>是</u>	每個區域每個帳戶傳送至每個 API 目標端點的每秒調用數上限。一旦滿足配額，之後對該 API 端點的調用就會被限制。調用仍然會發生，但會延遲。
每個規則的目標	每個受支援的區域：5	否	可以與這些規則建立關聯的目標數目上限
控制平面 APIs 的每秒交易調節限制，必須在請求中指定 API 名稱（請勿用於 PutEvents）	每個支援的區域：每秒 50 個	<u>是</u>	EventBridge 控制平面 API 操作的每秒請求數上限。其他請求會受到限流。配額增加請求應指定 API 名稱 (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html ：//) 和使用案例的詳細資訊。不應用於 PutEvents
UpdateEndpoint 限流每秒交易的限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	UpdateEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch Events 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch Events 配額](#)。
Amazon CloudWatch

網路監視器端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
保留運作狀態事件的天數	每個支援的區域：400	否	AWS 保留已解析網際網路監視器運作狀態事件相關資訊的天數。
每個 AWS 區域每個帳戶的監視器	每個受支援的區域：50	否	一個 AWS 區域中帳戶中的監視器數量上限。
每個監視器的資源數量	每個受支援的區域：50	否	監視器可以擁有的資源數量上限。

Amazon CloudWatch Logs 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中的匯出任務	每個受支援的區域：1	否	每個帳戶作用中（執行中或待定）匯出任務的數量
每秒交易的 AssociateKmsKey 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域每秒的 associate-kms-key 呼叫數量上限
批次大小	每個受支援的區域：1 MB	否	put-log-events 請求的最大批次大小，以 MB 為單位
每秒交易的 CancelExportTask 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 cancel-export-task 呼叫數量上限
每秒交易的 CreateExportTask 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 create-export-task 呼叫數量上限
每秒交易的 CreateLogGroup 調節限制	每個支援的區域：每秒 10	是	每個帳戶/每個區域的每秒 create-log-group 呼叫數量上限
每秒交易的 CreateLogStream 調節限制	每個支援的區域：每秒 50 個	是	每個帳戶/每個區域的每秒 create-log-stream 呼叫數量上限
資料存檔	所有受支援的區域：5 GB	否	可用資料封存的 GB 大小上限
每秒交易的 DeleteDestination 調節限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒刪除目的地呼叫數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易中的 DeleteLogGroup 調節限制	每個支援的區域： 每秒 10	是	每個帳戶/每個區域的每秒 delete-log-group 呼叫數量上限
每秒交易中的 DeleteLogStream 調節限制	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每個帳戶/每個區域的每秒 delete-log-stream 呼叫數量上限
每秒交易的 DeleteMetricFilter 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 delete-metric-filter 呼叫數量上限
每秒交易的 DeleteRetentionPolicy 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 delete-retention-policy 呼叫數量上限
每秒交易的 DeleteSubscriptionFilter 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 delete-subscription-filter 呼叫數量上限
每秒交易中的 DeleteTransformer 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒刪除轉換器呼叫數量上限
DescribeDestinations 調節每秒交易的限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒描述目的地呼叫數量上限
DescribeExportTasks 每秒交易的調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 describe-export-tasks 呼叫數量上限
每秒交易的 DescribeLogGroups 調節限制	每個支援的區域： 每秒 10	是	每個帳戶/每個區域的每秒 describe-log-groups 呼叫數量上限

名稱	預設	可調整	描述
DescribeLogStreams 每秒交易的調節限制	每個支援的區域： 每秒 25 個	是	每個帳戶/每個區域的每秒 describe-log-streams 呼叫數量上限
每秒交易的 DescribeMetricFilters 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 describe-metric-filters 呼叫數目上限
DescribeSubscriptionFilters 每秒交易的調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 describe-subscription-filters 呼叫數上限
事件大小	每個支援的區域： 1,024 KB	否	日誌事件大小上限，以 KB 為單位
FilterLogEvents 每秒交易的調節限制	us-east-1：每秒 25 個 ap-northeast-3：每秒 5 個 ap-southeast-3：每秒 5 個 eu-central-1：每秒 5 個 每個其他支援的區域：每秒 10 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 filter-log-events 呼叫數上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易中的 GetLogEvents 調節限制	us-west-2：每秒 10 個 ap-northeast-3：每秒 10 個 ap-southeast-3：每秒 10 個 eu-central-1：每秒 10 個 eu-west-1：每秒 10 個 eu-west-3：每秒 30 個 每個其他支援的區域：每秒 25 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 get-log-events 呼叫數量上限
GetQueryResults 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶/每個區域的每秒 get-query-results 呼叫數量上限
每秒交易中的 GetTransformer 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域每秒的 get-transformer 呼叫數量上限
每秒交易中的 ListTagsForResource 調節限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域每秒的 list-tags-for-resource 呼叫數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 ListTagsLogGroup 調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 list-tags-log-group 呼叫數上限
Live Tail 並行工作階段限制	每個受支援的區域：15	<u>是</u>	每個帳戶的並行作用中 Live Tail 工作階段數目上限
日誌群組	每個受支援的區域：1,000,000	<u>是</u>	帳戶可擁有的日誌群組數量上限
每個 Live Tail 工作階段掃描的日誌群組	每個受支援的區域：10	否	每個 Live Tail 工作階段可掃描的日誌群組數量上限
每個日誌群組的指標篩選條件	每個受支援的區域：100	否	每個日誌群組的指標篩選條件數量
每秒交易的 PutDestination 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-destination 呼叫數量上限
每秒交易的 PutDestinationPolicy 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-destination-policy 呼叫數量上限
PutLogEvents 每秒交易的調節限制	每個支援的區域： 每秒 5,000 個	<u>是</u>	每個帳戶/每個區域的每秒 put-log-events 呼叫數量上限
每秒交易的 PutMetricFilter 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-metric-filter 呼叫數上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 PutRetentionPolicy 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-retention-policy 呼叫數量上限
每秒交易的 PutSubscriptionFilter 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-subscription-filter 呼叫數上限
每秒交易的 PutTransformer 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 put-transformer 呼叫數量上限
資源政策	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶/每個區域的資源政策數量上限
每秒交易的 StartLiveTail 限流限制	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶/每個區域每秒的 start-live-tail 呼叫數量上限。此限制獨立適用於主控台和 API
每秒交易的 StartQuery 限流限制	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶/每個區域的每秒開始查詢呼叫數量上限
每個日誌群組的訂閱篩選條件	每個支援的區域：2	否	每個日誌群組的訂閱篩選條件數量
TagLogGroup 每秒交易的調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 tag-log-group 呼叫數量上限
每秒交易的 TagResource 調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒標籤資源呼叫數上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 TestMetricFilter 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 test-metric-filter 呼叫數上限
每秒交易的 TestTransformer 限流限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒測試轉換器呼叫數上限
每秒交易的 UntagLogGroup 調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒 untag-log-group 呼叫數量上限
每秒交易中的 UntagResource 調節限制	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個帳戶/每個區域的每秒取消標記資源呼叫數量上限
記錄異常偵測器	每個受支援的區域：500	<u>是</u>	作用中日誌異常偵測器的數量上限

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch Logs 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch Logs 配額](#)。
Amazon CloudWatch

網路合成監視器

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 區域每個帳戶的監視器數量	每個受支援的區域：100	是	一個 AWS 區域中帳戶中的監視器數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個監視器的探查數量	每個支援的區域： 24	是	監視器可以擁有的探查數量上限。
每個監視器每個子網路的探查數量	每個受支援的區域： 4	是	監視器中子網路可以擁有的探查數量上限。

CloudWatch Observability Access Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需 CloudWatch OAM 配額的相關資訊，請參閱 [CloudWatch 服務配額](#)。

Amazon CloudWatch RUM 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
RUM AppMonitors	每個受支援的區域：20	是	您可以在此 AWS 帳戶中擁有的 RUM AppMonitors 數量上限。
每個 AWS 帳戶的每秒 RUM 事件數	每個受支援的區域：50	是	RUM 每秒將為此 AWS 帳戶擷取的 RUM 事件數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch RUM 配額](#)。Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Synthetics 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整
Canary 數量	每個帳戶每個區域 200 次。	是

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [CloudWatch 服務配額](#)。Amazon CloudWatch

AWS CodeArtifact 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
資產檔案大小	所有受支援的區域：5 GB	是	每個資產的檔案大小上限。
每個套件版本的資產	每個受支援的區域：150	否	每個套件版本的資產數量上限。
每秒 CopyPackageVersions 請求數	每個受支援的區域：5	是	每秒可對 CopyPackageVersions 進行的呼叫數量上限。
每個儲存庫的直接上游	每個受支援的區域：10	否	每個儲存庫的直接上游儲存庫數量上限。
每個 AWS 帳戶的網域數	每個受支援的區域：10	是	每個 AWS 帳戶可建立的網域數量上限。
每秒 GetAuthorizationToken 請求數	每個受支援的區域：40	是	每秒擷取的授權字符數目上限。
每秒 GetPackageVersionAsset 請求數	每個受支援的區域：50	是	每秒可對 GetPackageVersionAsset 進行的最大呼叫數。

名稱	預設	可調整	描述
ListPackageVersionAssets 每秒請求數	每個受支援的區域：200	是	每秒可對 ListPackageVersionAssets 進行的最大呼叫數。
ListPackageVersions 每秒請求數	每個受支援的區域：200	是	每秒可對 ListPackageVersions 進行的最大呼叫數。
ListPackages 每秒請求數	每個受支援的區域：200	是	每秒可對 ListPackages 進行的最大呼叫數。
每秒的 PublishPackageVersion 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒可對 PublishPackageVersion 進行的最大呼叫數。
每秒從單一 AWS 帳戶讀取請求	每個支援的區域：800	是	每秒來自一個 AWS 帳戶的讀取請求數目上限。
每個網域的儲存庫	每個受支援的區域：1,000	是	每個網域可建立的儲存庫數量上限。
使用單一身分驗證字符的每秒請求數	每個支援的區域：1,200	否	使用單一身分驗證字符的每秒請求數上限。
每個 IP 地址沒有身分驗證字符的請求	每個支援的區域：600	否	來自單一 IP 地址且沒有身分驗證字符的每秒請求數上限。
搜尋的上游儲存庫	每個受支援的區域：25	否	解析套件時搜尋的上游儲存庫數量上限。
每秒從單一 AWS 帳戶寫入請求	每個受支援的區域：100	是	每秒來自一個 AWS 帳戶的寫入請求數目上限。

AWS CodeBuild 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個專案的相關標籤	每個受支援的區域：50	否	您可以與組建專案相關聯的標籤數目上限
組建專案	每個受支援的區域：5,000	是	建置專案上限數量
建置逾時以分鐘為單位	每個支援的區域：2,160	否	以分鐘為單位的建置逾時上限
有關組建資訊的並行請求	每個受支援的區域：100	否	您可以使用 CLI AWS 或 AWS SDK 隨時請求有關資訊的組建數量上限。
有關組建專案資訊的並行請求	每個受支援的區域：100	否	您隨時可以使用 CLI 或 AWS SDK AWS 請求相關資訊的建置專案數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
同時執行 ARM Lambda/10GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM Lambda/10GB 環境同時執行的組建數量上限
同時執行 ARM Lambda/1GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM Lambda/1GB 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 ARM Lambda/2GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM Lambda/2GB 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 ARM Lambda/4GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM Lambda/4GB 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 ARM Lambda/8GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM Lambda/8GB 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 ARM/2XLarge 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM/2XLarge 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 ARM/Large 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	ARM/Large 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 ARM/Medium 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM/Medium 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 ARM/小型環境的組建	每個受支援的區域：1	是	ARM/小型環境並行執行組建的數量上限
同時執行 ARM/XLarge 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	ARM/XLarge 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Linux GPU 大型環境的組建	每個支援的區域：0	是	Linux GPU/大型環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Linux GPU 小型環境的組建	每個支援的區域：0	是	Linux GPU/小型環境並行執行組建的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
同時執行 Linux Lambda/10GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux Lambda/10GB 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 Linux Lambda/1GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux Lambda/1GB 環境同時執行的組建數量上限
同時執行 Linux Lambda/2GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux Lambda/2GB 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 Linux Lambda/4GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux Lambda/4GB 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 Linux Lambda/8GB 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux Lambda/8GB 環境同時執行組建的數量上限
同時執行 Linux/2XLarge 環境的建置	每個支援的區域：0	是	Linux/2XLarge 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 Linux/Large 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	Linux/Large 環境同時執行的組建數目上限
同時執行 Linux/Medium 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	Linux/Medium 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Linux/小型環境的組建	每個受支援的區域：1	是	Linux/小型環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Linux/XLarge 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	Linux/XLarge 環境並行執行組建的數量上限
同時執行適用於 Windows Server 2019/Large 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	針對 Windows Server 2019/Large 環境同時執行的組建數量上限

名稱	預設	可調整	描述
同時執行適用於 Windows Server 2019/Medium 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	針對 Windows Server 2019/Medium 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Windows Server 2022/2XLarge 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	針對 Windows Server 2022/2XLarge 環境同時執行組建的數量上限
同時執行適用於 Windows Server 2022/Large 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	同時執行的 Windows Server 2022/Large 環境組建數量上限
同時執行 Windows Server 2022/Medium 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	針對 Windows Server 2022/Medium 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Windows Server 2022/XLarge 環境的建置	每個受支援的區域：1	是	針對 Windows Server 2022/XLarge 環境並行執行組建的數量上限
同時執行 Windows/大型環境的組建	每個受支援的區域：1	是	Windows/大型環境同時執行組建的數量上限
同時執行 Windows/Medium 環境的組建	每個受支援的區域：1	是	Windows/Medium 環境同時執行組建的數量上限
建置逾時的最短期間，以分鐘為單位	每個受支援的區域：5	否	最短建置逾時，以分鐘為單位
VPC 組態下的安全群組	每個受支援的區域：5	否	可用於 VPC 組態的安全群組
VPC 組態下的子網路	每個受支援的區域：16	否	適用於 VPC 組態的子網路

Note

內部指標將決定並行執行組建的預設配額。

如需詳細資訊，請參閱AWS CodeBuild 《使用者指南》中的 [CodeBuild 配額](#)。

AWS CodeCommit 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

如需 Git 連線端點的相關資訊，包括 SSH 和 HTTPS 資訊，請參閱[區域和 CodeCommit 的 Git 連線端點](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
允許的儲存庫	每個受支援的區域：5,000	是	您可以在此帳戶中建立的儲存庫數量上限。

如需詳細資訊，請參閱AWS CodeCommit 《使用者指南》中的[CodeCommit 中的配額](#)。

CodeConnections 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需配額清單，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的[連線配額](#)。

AWS CodeDeploy 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

CodeDeploy 代理程式端點

Note

這些端點僅支援 IPv4。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codedeploy-command s.us-east-2.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-east-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-east-2 .amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codedeploy-command s.us-east-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-east-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-east-1 .amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codedeploy-command s.us-west-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-west-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-west-1 .amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codedeploy-command s.us-west-2.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-west-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	codedeploy-command s.af-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.af-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codedeploy-command s.ap-east-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-east-1 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	codedeploy-command s.ap-south-2.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-south- 2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	codedeploy-command s.ap-southeast-3.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-3.amazonaws.co m	HTTPS
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	codedeploy-command s.ap-southeast-4.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-4.amazonaws.co m	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codedeploy-command s.ap-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	codedeploy-command s.ap-northeast-3.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-3.amazonaws.co m	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codedeploy-command s.ap-northeast-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-2.amazonaws.co m	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codedeploy-command s.ap-southeast-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-1.amazonaws.co m	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codedeploy-command s.ap-southeast-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-2.amazonaws.co m	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codedeploy-command s.ap-northeast-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-1.amazonaws.co m	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	codedeploy-command s.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	codedeploy-command s.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codedeploy-command s.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codedeploy-command s.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codedeploy-command s.eu-west-2.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codedeploy-command s.eu-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	codedeploy-command s.eu-west-3.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-3 .amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	codedeploy-command s.eu-south-2.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-south- 2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Stockholm)	eu-north-1	codedeploy-command s.eu-north-1.amazo naws.com codedeploy-command s-secure.eu-north- 1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	codedeploy-command s.eu-central-2.ama zonaws.com codedeploy-command s-secure.eu-centra l-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	codedeploy-command s.il-central-1.ama zonaws.com codedeploy-command s-secure.il-centra l-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	codedeploy-command s.me-south-1.amazo naws.com codedeploy-command s-secure.me-south- 1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	codedeploy-command s.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codedeploy-command s.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codedeploy-command s.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	codedeploy-command	HTTPS
		s.us-gov-west-1.am	HTTPS
		azonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command	HTTPS
		s-fips.us-gov-west	
		-1.amazonaws.com	
		codedeploy-command	
		s-secure.us-gov-we	
		st-1.amazonaws.com	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS Lambda 部署在 小時內執行	每個受支援的區域：50	否	AWS Lambda 部署可以執行的時數上限（第一個和最後一個流量轉移之間的最長時間為 48 小時，加上兩個可能生命週期關聯中的每個小時）
每個區域每個帳戶相關聯的應用程式	每個受支援的區域：1,000	是	與單一區域中 AWS 的帳戶相關聯的應用程式數量上限
每個部署群組的相關警示	每個受支援的區域：50	是	與部署群組相關聯的警示數目上限
部署群組中的 Auto Scaling 群組	每個受支援的區域：10	是	部署群組中的 Amazon EC2 Auto Scaling 群組數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的並行部署	每個支援的區域： 1,300	是	與 AWS 帳戶相關聯的並行部署數目上限。Amazon EC2 Auto Scaling 群組中擴展的 Amazon EC2 執行個體的每個部署都會計入與 EC2 執行個體相關聯的每個應用程式的單一並行部署。
每個部署群組的並行部署	每個受支援的區域：1	否	部署群組的並行部署數目上限。此限制可防止將相同應用程式並行部署至相同的部署群組。
每個帳戶的自訂部署組態	每個受支援的區域：50	否	與 AWS 帳戶相關聯的自訂部署組態數目上限
與單一應用程式相關聯的部署群組	每個受支援的區域：1,000	是	與單一應用程式相關聯的部署群組上限數量
EC2/現場部署藍/綠部署在數小時內執行	每個支援的區域：109	否	EC2/現場部署藍/綠部署可以執行的時數上限（上述兩個限制各 48 小時，加上 13 個可能生命週期事件各 1 小時）
EC2/現場部署就地部署在數小時內執行	每個支援的區域：12	否	EC2/現場部署就地部署可以執行的時數上限
部署群組中的事件通知觸發條件	每個受支援的區域：10	是	部署群組中事件通知觸發的上限數量
每個帳戶的 GitHub 連線字符	每個受支援的區域：25	否	單一 AWS 帳戶的 GitHub 連線字符數量上限

名稱	預設	可調整	描述
在 EC2/現場部署藍/綠部署期間，完成部署到原始執行個體終止之間的時數	每個支援的區域：48	否	在 EC2/現場部署藍/綠部署期間，完成部署到原始執行個體終止之間的時數上限
部署修訂版到流量在 EC2/現場部署藍/綠部署期間轉移到替代執行個體之間的時數	每個支援的區域：48	否	在 EC2/現場部署藍/綠部署期間，部署修訂版到流量轉移到替代執行個體之間的最大時數
每個部署的執行個體計數	us-east-1：2,000 每個其他支援的區域：1,000	<u>是</u>	在單一部署中的執行個體上限數量
在成功部署之後，從原始部署終止執行個體之前，藍/綠部署可以等待的分鐘數	每個支援的區域：2,800	否	成功部署後，從原始部署終結執行個體前，藍/綠部署可以等待的最久分鐘數
在 AWS Lambda Canary 或線性部署期間，第一個和最後一個流量轉移之間的分鐘數	每個支援的區域：2,880	否	AWS Lambda Canary 或線性部署期間第一個和最後一個流量轉移之間的分鐘數上限
如果生命週期事件未啟動，部署失敗前的分鐘數	每個受支援的區域：5	否	如果生命週期事件未在 (1) 使用主控台或 CLI create-deployment AWS 命令觸發部署，或 (2) 先前的生命週期事件完成之後啟動，則直到部署失敗為止的分鐘數上限。

名稱	預設	可調整	描述
可與 Amazon ECS 服務建立關聯的部署群組數量	每個受支援的區域：1	否	可與 Amazon ECS 服務關聯的部署群組數目上限
可傳遞至 BatchGetOnPremises Instances API 動作的執行個體數量	每個受支援的區域：100	否	可以傳送到 BatchGetOnPremisesInstances API 動作的最大執行個體數量
每個帳戶正在進行的並行部署所使用的執行個體數量	us-east-1： 3,000 每個其他支援的區域：1,000	是	可使用於進行中且和帳戶有關的同步部署之執行個體最大數量
Amazon ECS 部署期間流量路由的接聽程式數量	每個受支援的區域：1	否	Amazon ECS 部署期間流量路由的接聽程式數目上限
如果未完成，則直到部署生命週期事件失敗的秒數	每個支援的區域：3,600 秒	否	如果尚未完成，部署生命週期事件失敗前可持續的最久秒數
部署群組名稱的大小	每個受支援的區域：100	否	部署群組名稱的最大字元數
標籤索引鍵的大小	每個支援的區域：128	否	標籤金鑰的最大字元數。
標籤值的大小	每個支援的區域：256	否	標籤數值的最大字元數
部署群組中的標籤	每個受支援的區域：10	否	部署群組可有的最大標籤數

名稱	預設	可調整	描述
可在 AWS Lambda 部署期間以一個增量轉移的流量	每個支援的區域：99	否	在 AWS Lambda 部署期間可以以一個增量轉移的最大流量百分比

如需詳細資訊，請參閱AWS CodeDeploy 《使用者指南》中的 [CodeDeploy 中的配額](#)。

Amazon CodeGuru Profiler 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶和區域的分析群組數量。	每個受支援的區域：500	是	每個帳戶、每個區域分析群組的數量上限。

Amazon CodeGuru Reviewer 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
允許程式碼檢閱	每個受支援的區域：5,000	是	目前區域中每個帳戶每月的程式碼檢閱數目上限。

Amazon CodeGuru 安全端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codeguru-security. us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codeguru-security. us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	codeguru-security. ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codeguru-security. ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codeguru-security. eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codeguru-security. eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codeguru-security. eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codeguru-security. eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS CloudFormation 動作逾時	每個支援的區域： 3	是	在 an AWS CloudFormation 部署動作逾時之前的時間長度，以天為單位
AWS CodeBuild 動作逾時	每個支援的區域： 36	否	在 AWS CodeBuild 組建動作或測試動作逾時之前的時間長度，以小時為單位
AWS CodeDeploy ECS (藍/綠) 動作逾時	每個受支援的區域：5	是	在 AWS CodeDeploy ECS (藍/綠) 動作逾時之前的時間長度，以天為單位

名稱	預設	可調整	描述
AWS CodeDeploy 動作逾時	每個受支援的區域：5	是	在 AWS CodeDeploy 部署動作逾時之前的時間長度，以天為單位
AWS Lambda 動作逾時	每個支援的區域：24	是	AWS Lambda 調用動作逾時前的時數長度
動作組態金鑰長度	每個受支援的區域：50	否	動作組態金鑰中允許的字元數上限
動作組態值長度	每個支援的區域：1,000	否	動作組態值中允許的字元數上限
動作逾時	每個受支援的區域：1	是	任何其他動作逾時前的時數長度
每個管道的作用中執行	每個受支援的區域：50	否	PARALLEL 執行模式管道中允許的作用中執行數目上限。
Amazon S3 部署動作逾時	每個支援的區域：90	是	Amazon S3 部署動作逾時之前的時間長度，以分鐘為單位
核准動作逾時	每個支援的區域：7	否	核准動作逾時之前的時間長度，以天為單位
最小動作	每個受支援的區域：1	否	階段中允許的最小動作數
每個管道的最小階段數	每個支援的區域：2	否	管道中允許的階段數下限。

名稱	預設	可調整	描述
Total AWS CodeCommit 或 GitHub 來源成品大小	每個支援的區域： 1 GB	否	使用 AWS CodeCommit 或 GitHub 儲存庫的來源階段中成品的大小上限（以 GB 為單位）
Amazon S3 來源成品大小總計	每個支援的區域： 7 GB	否	使用 Amazon S3 成品儲存貯體之來源階段中的成品大小上限（以 GB 為單位）
參數覆寫的 JSON 物件大小總計	每個受支援的區域：1 KB	否	可存放在 Parameter Overrides 屬性中的 JSON 物件大小上限 (KB)
每個管道的動作總數	每個支援的區域： 1,000	否	管道中允許的最大動作數
每個階段的動作總數	每個受支援的區域：100	否	階段中允許的最大動作數
自訂動作總數	每個受支援的區域：50	是	AWS 帳戶中每個區域的自訂動作數量上限
影像定義 JSON 檔案大小總計	每個支援的區域： 100 KB	否	部署 Amazon ECS 容器和映像的管道中使用的映像定義檔案 JSON 檔案的大小上限 (KB)
AWS CloudFormation 部署的總輸入成品大小	每個支援的區域： 256 MB	否	部署 Lambda 函數時 AWS CloudFormation 動作的輸入成品大小上限（以 MB 為單位）
每個階段的平行動作總數	每個受支援的區域：100	否	階段中的平行動作數目上限

名稱	預設	可調整	描述
執行歷史記錄的總期間	每個支援的區域： 12	否	可以檢視管道執行歷史記錄資訊的前幾個月數量上限
總管道數	每個受支援的區域： 1,000	<u>是</u>	AWS 帳戶中每個 AWS 區域的管道數量上限。
變更偵測設定為定期檢查來源變更的管道總數	每個受支援的區域： 300	否	變更偵測設定為定期檢查來源變更的每個區域管道數量上限
每個階段的循序動作總數	每個受支援的區域： 100	否	階段中的循序動作數目上限
Amazon EBS 部署的總來源成品大小	每個支援的區域： 512 MB	否	使用 Amazon EBS 部署應用程式的管道來源階段中成品的大小上限（以 MB 為單位）
每個管道的總階段數	每個受支援的區域： 50	否	管道中允許的階段數量上限
Webhook 總數	每個受支援的區域： 300	<u>是</u>	AWS 帳戶中每個區域的 Webhook 數目上限

如需詳細資訊，請參閱AWS CodePipeline 《使用者指南》中的 [CodePipeline 中的配額](#)。

AWS CodeStar 連線端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需配額清單，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的[連線配額](#)。

AWS CodeStar 通知端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需配額清單，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的[通知配額](#)。

Amazon Cognito 身分端點和配額

Amazon Cognito Identity 包括 Amazon Cognito 使用者集區和 Amazon Cognito 身分集區（聯合身分）。

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Cognito 使用者集區

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Cognito 身分集區

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Cognito 使用者集區

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者集區的應用程式	每個受支援的區域：1,000	是	每個使用者集區的應用程式用戶端數量上限。
每個帳戶的自訂網域	每個受支援的區域：4	否	您可以在此帳戶中建立的自訂網域數量上限。
每個使用者的群組數	每個受支援的區域：100	否	每個使用者可新增任何個別使用者的群組數量上限。
每個使用者集區的群組數量	每個受支援的區域：10,000	否	每個使用者集區的群組數量上限。群組是使用者集區中的使用者集合。
每個使用者集區的身分提供者數量	每個受支援的區域：300	是	每個使用者集區的身分提供者數量上限。
每個帳戶的 ClientAuthentication 請求率	每個支援的區域：每秒 150 個	否	ClientAuthentication 類別中所有 API 操作的總通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配

名稱	預設	可調整	描述
			額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserAccountRecovery 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 30 個	否	UserAccountRecovery 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserAuthentication 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 120 個	<u>是</u>	UserAuthentication 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
UserCreation 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	<u>是</u>	UserCreation 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserFederation 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	<u>是</u>	UserFederation 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
UserList 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 30 個	否	UserList 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
每個帳戶的 UserPoolClientRead 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	否	UserPoolClientRead 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者集區的 UserPoolClientRead 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個使用者集區 UserPoolClientRead 類別中 操作的最大呼叫率（每秒請求數）。此類別中的任何操作都可以按每個使用者集區的此速率呼叫。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
每個帳戶的 UserPoolClientUpdate 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	否	UserPoolClientUpdate 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者集區的 UserPoolClientUpdate 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個使用者集區 UserPoolClientUpdate 類別中 操作的最大呼叫率（每秒請求數）。此類別中的任何操作都可以按每個使用者集區的此速率呼叫。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserPoolRead 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 15 個	否	UserPoolRead 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 UserPoolResourceRead 請求率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	UserPoolResourceRead 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
每個使用者集區的 UserPoolResourceRead 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個使用者集區 UserPoolResourceRead 類別中操作的最大呼叫率（每秒請求數）。此類別中的任何操作都可以按每個使用者集區的此速率呼叫。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 UserPoolResourceUpdate 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	否	UserPoolResourceUpdate 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
每個使用者集區的 UserPoolResourceUpdate 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每個使用者集區 UserPoolResourceUpdate 類別中操作的最大呼叫率（每秒請求數）。此類別中的任何操作都可以按每個使用者集區的此速率呼叫。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
UserPoolUpdate 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 15 個	否	UserPoolUpdate 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserRead 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 120 個	<u>是</u>	UserRead 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
UserResourceRead 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	<u>是</u>	UserResourceRead 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserResourceUpdate 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	UserResourceUpdate 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。

名稱	預設	可調整	描述
UserToken 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 120 個	<u>是</u>	UserToken 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
UserUpdate 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	UserUpdate 類別中所有 API 操作的總合併通話率上限（每秒請求數）。類別中的所有操作都會共用配額。您可以在 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations 找到包含的操作清單。
每個使用者集區的資源伺服器數量	每個受支援的區域：25	<u>是</u>	每個使用者集區的資源伺服器數量上限。資源伺服器是用於存取受保護之資源的伺服器。

名稱	預設	可調整	描述
每個資源伺服器的範圍數量	每個受支援的區域：100	否	每個資源伺服器的範圍數量上限。範圍是應用程式可請求資源的存取層級（例如讀取或寫入存取）。
每個使用者集區的使用者匯入任務數量	每個受支援的區域：1,000	<u>是</u>	每個使用者集區的使用者匯入任務數量上限。
每個帳戶的使用者集區數量	每個受支援的區域：1,000	<u>是</u>	您可以在此帳戶中為每個區域建立的使用者集區數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Cognito 開發人員指南](#)》中的 [Amazon Cognito 中的配額](#)。Amazon Cognito

Amazon Cognito 聯合身分

名稱	預設	可調整	描述
身分集區名稱大小	每個支援的區域：128 個位元組	否	身分集區名稱的大小上限，以位元組為單位。
每個帳戶的身分集區數量	每個受支援的區域：1,000	<u>是</u>	每個帳戶的身分集區數目上限。
列出 API 呼叫結果	每個支援的區域：60	否	清單或查詢 API 呼叫的結果數目上限。
登入提供者名稱大小	每個支援的區域：2,048 個位元組	否	登入提供者名稱的大小上限，以位元組為單位。

名稱	預設	可調整	描述
GetCredentialsForIdentity 請求的速率	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒提出的 GetCredentialsForIdentity 請求數目上限。
GetId 請求的速率	每個受支援的區域：25	是	您可以每秒提出的 GetId 請求數目上限。
GetOpenIdToken 請求的速率	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒提出的 GetOpenIdToken 請求數目上限。
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以每秒提出的 GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 請求數目上限。
ListIdentities 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以每秒提出的 ListIdentities 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。
角色型存取控制規則	每個受支援的區域：25	否	角色型存取控制 (RBAC) 的規則數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個身分集區的使用者集區提供者	每個受支援的區域：50	是	每個身分集區的 Amazon Cognito 使用者集區提供者數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Cognito 開發人員指南](#)》中的 [Amazon Cognito 中的配額](#)。Amazon Cognito

Amazon Cognito Sync 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
大量發佈等待時間	每個支援的區域： 24	否	成功請求後，大量發佈的等待時間上限，以小時為單位。
資料集名稱大小	每個支援的區域： 128 個位元組	否	資料集名稱的大小上限，以位元組為單位。

名稱	預設	可調整	描述
資料集大小	每個受支援的區域：1 MB	是	資料集的大小上限，以 MB 為單位。
每個身分的資料集數量	每個受支援的區域：20	是	每個身分的資料集數量上限。
每個資料集的記錄數量	每個支援的區域：1,024	是	每個資料集的記錄數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Cognito 開發人員指南](#)》中的 [Amazon Cognito 中的配額](#)。Amazon Cognito

Amazon Comprehend 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 CreateDocumentClassifier 調節限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 CreateDoc

名稱	預設	可調整	描述
			umentClassifier 請求數目上限
每秒交易的 CreateEntityRecognizer 節流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 CreateEntityRecognizer 請求數目上限
CreateFlywheel max 主動式飛輪	每個受支援的區域：20	是	在目前區域中，每個帳戶可同時作用的飛輪數量上限
CreateFlywheel max 並行	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，每個帳戶可同時建立的飛輪數量上限
同時建立的資料集上限	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶在建立狀態中的資料集數目上限
每秒交易的 DeleteDocumentClassifier 調節限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DeleteDocumentClassifier 請求數目上限
每秒交易中的 DeleteEntityRecognizer 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DeleteEntityRecognizer 請求數目上限
每秒交易的 DescribeDocumentClassificationJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeDocumentClassificationJob 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 DescribeDocumentClassifier 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeDocumentClassifier 請求數目上限
每秒交易的 DescribeDominantLanguageDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeDominantLanguageDetectionJob 請求數目上限
DescribeEntitiesDetectionJob 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeEntitiesDetectionJob 請求數目上限
DescribeEntityRecognizer 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeEntityRecognizer 請求數目上限
每秒交易的 DescribeEventsDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeEventsDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 DescribeKeyPhrasesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeKeyPhrasesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 DescribePiiEntitiesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribePiiEntitiesDetectionJob 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 DescribeSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeSentimentDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 DescribeTargetedSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeTargetedSentimentDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 DescribeTopicsDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DescribeTopicsDetectionJob 請求數目上限
DetectDominantLanguage 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectDominantLanguage 任務數量上限
DetectEntities 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectEntities 任務數量上限
DetectEvents 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectEvents 任務數量上限
DetectKeyPhrases 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectKeyPhrases 任務數量上限

名稱	預設	可調整	描述
DetectPiiEntities 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectPiiEntities 任務數量上限
DetectSentiment 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectSentiment 任務數量上限
DetectTargetedSentiment 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DetectTargetedSentiment 任務數量上限
DocumentClassification 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DocumentClassification 任務數目上限
DocumentClassifier 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 DocumentClassifier 任務數量上限
端點 最大作用中端點	每個受支援的區域：20	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中端點數量上限
每個帳戶的端點推論單位上限	每個受支援的區域：200	是	目前區域中每個帳戶允許的推論單位數量上限
端點 每個端點的推論單位上限	每個受支援的區域：50	是	目前區域中每個端點允許的推論單位數量上限
EntityRecognizer 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個帳戶允許的作用中 EntityRecognizer 任務數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 ListDocumentClassificationJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	目前區域中每個帳戶每秒允許的 ListDocumentClassificationJobs 請求數目上限
ListDocumentClassifiers 調節每秒交易的限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListDocumentClassifiers 請求數目上限
每秒交易的 ListDominantLanguageDetectionJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListDominantLanguageDetectionJobs 請求數目上限
ListEntitiesDetectionJobs 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListEntitiesDetectionJobs 請求數目上限
ListEntityRecognizers 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListEntityRecognizers 請求數目上限
ListEventsDetectionJobs 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListEventsDetectionJobs 請求數目上限
每秒交易的 ListKeyPhrasesDetectionJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	目前區域中每個帳戶每秒允許的 ListKeyPhrasesDetectionJobs 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 ListPiiEntitiesDetectionJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListPiiEntitiesDetectionJobs 請求數目上限
ListSentimentDetectionJobs 每秒交易的調節限制	每個受支援的區域：10	否	目前區域中每個帳戶每秒允許的 ListSentimentDetectionJobs 請求數目上限
每秒交易中的 ListTagsForResource 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListTagsForResource 請求數目上限
每秒交易的 ListTargetedSentimentDetectionJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListTargetedSentimentDetectionJobs 請求數目上限
每秒交易的 ListTopicsDetectionJobs 調節限制	每個受支援的區域：10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListTopicsDetectionJobs 請求數目上限
每個飛輪MaxTestDatasets	每個受支援的區域：50	是	每個飛輪的測試資料集數目上限
每個飛輪MaxTrainDatasets	每個受支援的區域：50	是	每個飛輪的訓練資料集數目上限
每秒交易的 StartDocumentClassificationJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartDocumentClassificationJob 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 StartDominantLanguageDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartDominantLanguageDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StartEntitiesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartEntitiesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StartEventsDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartEventsDetectionJob 請求數目上限
StartFlywheelIteration 最大並行飛輪反覆運算	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，每個帳戶可同時執行的飛輪反覆運算數量上限
每秒交易的 StartKeyPhrasesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartKeyPhrasesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StartPiiEntitiesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartPiiEntitiesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StartSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartSentimentDetectionJob 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 StartTargetedSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartTargetedSentimentDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StartTopicsDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StartTopicsDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopDominantLanguageDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopDominantLanguageDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopEntitiesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopEntitiesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopEventsDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopEventsDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopKeyPhrasesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopKeyPhrasesDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopPiiEntitiesDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopPiiEntitiesDetectionJob 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 StopSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopSentimentDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopTargetedSentimentDetectionJob 限流限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopTargetedSentimentDetectionJob 請求數目上限
每秒交易的 StopTrainingDocumentClassifier 調節限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopTrainingDocumentClassifier 請求數目上限
每秒交易的 StopTrainingEntityRecognizer 調節限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 StopTrainingEntityRecognizer 請求數目上限
每秒交易的 TagResource 調節限制	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 TagResource 請求數目上限
TopicsDetection 最大作用中任務	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	在目前區域中，每個帳戶允許的作用中 TopicsDetection 任務數量上限
每秒交易中的 UntagResource 調節限制	每個受支援的區域：1	否	目前區域中每個帳戶每秒允許的 UntagResource 請求數目上限

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》[中的準則和配額](#)。

Amazon Comprehend Medical 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		comprehendmedical-fips.ca-central-1. amazonaws.com		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
DetectEntities 操作的每秒字元數 (CPS)	每個支援的區域：40,000	是	DetectEntities 操作的每秒字元數上限 (CPS)。
DetectEntities-v2 操作的每秒字元數 (CPS)	每個支援的區域：40,000	是	DetectEntities-v2 操作的每秒字元數上限 (CPS)。
DetectPHI 操作的每秒字元數 (CPS)	每個支援的區域：40,000	是	DetectPHI 操作的每秒字元數上限 (CPS)。
InferICD10CM 操作的每秒字元數 (CPS)	每個支援的區域：40,000	是	InferICD10CM 操作的每秒字元數上限 (CPS)。
InferRxNorm 操作的每秒字元數 (CPS)	每個支援的區域：40,000	是	InferRxNorm 操作的每秒字元數上限 (CPS)。

名稱	預設	可調整	描述
InferSNOMEDCT 操作的每秒字元數 (CPS)	每個受支援的區域：5,000	是	InferSNOMEDCT 操作的每秒字元數上限 (CPS)。
批次任務大小上限（批次任務中提交的所有檔案的總和）。	每個支援的區域：1 GB	否	批次任務大小上限（批次任務中提交的所有檔案的總和）。
InferSNOMEDCT 的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：5 KB	否	InferSNOMEDCT 的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
DetectEntities 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：20,000 KB	否	DetectEntities 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
DetectEntities-v2 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：20,000 KB	否	DetectEntities-v2 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
DetectPHI 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：20,000 KB	否	DetectPHI 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
InferICD10CM 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：10,000 KB	否	InferICD10CM 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
InferRxNorm 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)	每個支援的區域：10,000 KB	否	InferRxNorm 操作的文件大小上限 (UTF-8 字元)。
InferSNOMEDCT 批次任務的個別檔案大小上限	每個支援的區域：5 KB	否	InferSNOMEDCT 批次任務的個別檔案大小上限。
批次任務的個別檔案大小上限	每個支援的區域：40 KB	否	批次任務的個別檔案大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
批次任務的大小下限 (所有檔案)	每個支援的區域： 1 個位元組	否	批次任務的大小下限 (所有檔案)。
腫瘤學 (ICD10、RxNNorm、SNO MEDCT) 連結批次任務大小上限 (批次任務中提交之所有檔案的總和)。	每個支援的區域： 1 GB	否	腫瘤學 (ICD10、RxNNorm、SNOMEDCT) 連結批次任務大小上限 (批次任務中提交之所有檔案的總和)。
DescribeEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	DescribeEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DescribeICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	DescribeICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DescribePHIDetectionJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	DescribePHIDetectionJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DescribeRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	DescribeRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DetectEntities 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：40	否	DetectEntities 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DetectEntities-v2 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：40	否	DetectEntities-v2 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
DetectPHI 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：40	否	DetectPHI 操作的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
InferICD10CM 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：40	否	InferICD10CM 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
InferRxNorm 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：40	否	InferRxNorm 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
InferSNOMEDCT 操作的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域：2	否	InferSNOMEDCT 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
ListEntitiesDetectionV2Jobs 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	是	ListEntitiesDetectionV2Jobs 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
ListICD10CMInferenceJobs 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	是	ListICD10CMInferenceJobs 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
ListPHIDetectionJobs 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	是	ListPHIDetectionJobs 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
ListRxNormInferenceJobs 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：10	是	ListRxNormInferenceJobs 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StartEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StartEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StartICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StartICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
StartPHIDetectionJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StartPHIDetectionJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StartRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StartRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StartSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	否	StartSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StopEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StopEntitiesDetectionV2Job 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StopICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StopICD10CMInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StopPHIDetectionJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StopPHIDetectionJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StopRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StopRxNormInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。
StopSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒交易數 (TPS)	每個受支援的區域：5	是	StopSNOMEDCTInferenceJob 操作的每秒交易數上限 (TPS)。

AWS Compute Optimizer 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

AWS Compute Optimizer 提供雙堆疊端點，讓您可以使用 IPv4 和 IPv6 請求存取服務。如需詳細資訊，請參閱[雙堆疊端點](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的每秒 API 呼叫數	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶的每秒 API 呼叫次數。

AWS Config 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

資源標籤

名稱	預設	可調整
每個資源的標籤數上限	50	否

AWS Config 規則

名稱	預設	可調整
每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限	1000	否

單一帳戶一致性套件

名稱	預設	可調整
每個帳戶的一致性套件數量上限	50	否

名稱	預設	可調整
每個一致性套件的 AWS Config 規則數量上限	130	否

Note

AWS Config 一致性套件中的規則會在配額中計算每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限。

組織一致性套件

名稱	預設	可調整
每個組織的一致性套件數量上限	50	否
每個組織一致性套件的 AWS Config 規則數量上限	130	否

Note

在組織層級部署會計入子帳戶的配額。一致性套件中的 AWS Config 規則會計入每個帳戶每個區域的 AWS Config 規則數目上限配額。

彙總工具

名稱	預設	可調整
組態彙總工具的數量上限	50	是
彙總工具中的帳戶數目上限	10000	否
所有彙總工具每週新增或刪除的帳戶數目上限	1000	是

Note

組織層級彙總器和個別帳戶彙總器都會計入組態彙總器數目上限的配額中。

進階查詢

名稱	預設	可調整
單一帳戶與區域中儲存的查詢數目上限	300	是

Amazon Connect 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Connect Contact Lens 端點

Amazon Connect Contact Lens 服務具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Connect 參與者服務端點

Amazon Connect 參與者服務具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Connect Customer Profiles 端點

Amazon Connect Customer Profiles 服務具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

AppIntegrations 服務端點

AppIntegrations Service 具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Connect Cases 端點

Amazon Connect Cases 具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Connect Voice ID 端點

Amazon Connect Voice ID 具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Q in Connect 端點

Amazon Q in Connect 具有下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
			HTTPS	
		wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS 每個執行個體的 Lambda 函數	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 AWS Lambda 函數數目上限。
每個執行個體的客服人員狀態	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的客服人員狀態數目上限。此限制無法提高。
每個排程的代理程式	每個支援的區域：800	否	目前區域中每個排程的客服人員數量上限。
每個人員配置群組的客服人員	每個支援的區域：80	否	目前區域中每個人員配置群組的客服人員數量上限。
Amazon Connect 執行個體計數	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Amazon Connect 執行個體數目上限。
每個執行個體 Amazon Lex V2 機器人別名	每個受支援的區域：100	是	您可以在此執行個體中使用的 Amazon Lex V2 機器人別名數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的 Amazon Lex 機器人	每個受支援的區域：70	是	您可以在目前區域中此執行個體中使用的 Amazon Lex 機器人數量上限。
每個執行個體的 Amazon Pinpoint 應用程式整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Amazon Pinpoint 應用程式整合關聯數目上限。
每個執行個體的 Amazon Q in Connect 助理整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Amazon Q in Connect 助理整合關聯數目上限。
每個執行個體的 Amazon Q in Connect 知識庫整合關聯	每個受支援的區域：10	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Amazon Q in Connect 知識庫整合關聯數目上限。
每個執行個體的 Amazon Q in Connect 訊息範本整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Amazon Q in Connect 訊息範本整合關聯數目上限。
每個執行個體的 Amazon Q in Connect 快速回應整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Amazon Q in Connect 快速回應整合關聯數目上限。
每個執行個體的應用程式整合關聯	每個受支援的區域：25	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的應用程式整合關聯數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的容量計劃覆寫上傳	每個受支援的區域：5,000	否	目前區域中每個執行個體的容量計劃覆寫上傳數量上限。
每個執行個體的容量計劃使用者資料上傳	每個受支援的區域：500	否	目前區域中每個執行個體的容量計劃使用者資料上傳數量上限。
每個執行個體的容量規劃案例	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的容量規劃案例數目上限。
每個執行個體的容量計劃	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的最大容量計劃數量。
每個執行個體的案例網域整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的 Cases 網域整合關聯數目上限。
每個執行個體同時進行有效通話數	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，您可以在此執行個體中擁有的並行作用中呼叫數量上限。如果超過此值，聯絡人將收到快速忙碌的提示音，表示撥打號碼的傳輸路徑不可用。
每個執行個體並行作用中聊天	每個受支援的區域：500	是	在目前區域中，您可以在此執行個體中擁有的並行作用中聊天數目上限。如果超過此上限，則無法啟動其他聊天工作階段。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的並行作用中電子郵件	每個支援的區域： 1,000	否	在目前區域中，您可以在 此執行個體中擁有的並行 作用中電子郵件數量上 限。如果超過此上限，則 無法建立其他電子郵件。
每個執行個體的並行作用中任務	每個支援的區域： 2,500	是	您可以在目前區域中此執 行個體中擁有的並行作 用中任務數量上限。如果 超過此值，則無法建立其 他任務。
每個執行個體的並行行銷活動作用中呼叫	每個支援的區域： 0	是	在目前區域中，您可以在 此執行個體中擁有的並行 行銷活動作用中呼叫數量 上限。如果超過此值，聯 絡人將收到快速忙碌的提 示音，表示撥打號碼的傳 輸路徑不可用。
每個執行個體的並行上傳	每個受支援的區 域：20	否	目前區域中執行個體一次 可處理的上傳數量上限。
每個帳戶的 Contact Lens 連接器	每個支援的區域： 0	是	目前區域中可在此 AWS 帳戶中建立的 Contact Lens 連接器數量上限。
每個執行個體的聯絡流程	每個受支援的區 域：100	是	您可以在目前區域中在此 執行個體中建立的聯絡流 程數目上限。
每個執行個體的電子郵件地址	每個受支援的區 域：100	是	您可以在目前區域中此執 行個體中擁有的最大電子 郵件地址數量。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的事件整合關聯	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的事件整合關聯數目上限。
每個帳戶的外部語音傳輸連接器	每個支援的區域：0	是	目前區域中可在此 AWS 帳戶中建立的外部語音傳輸連接器數目上限。
每個執行個體的檔案掃描器整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的檔案掃描器整合關聯數目上限。
每次上傳容量計劃覆寫的檔案大小	每個受支援的區域：250	否	容量計劃覆寫檔案上傳可為目前區域中執行個體的最大 MB 數。
每次上傳容量計劃使用者資料的檔案大小	每個支援的區域：1,000	否	對於目前區域中的執行個體，容量計劃使用者資料檔案上傳的最大 MB 數。
每次上傳預測覆寫的檔案大小	每個受支援的區域：250	否	對於目前區域中的執行個體，預測覆寫檔案上傳的最大 MB 數。
每次上傳歷史實際值的檔案大小	每個支援的區域：1,000	否	對於目前區域中的執行個體，歷史實際上傳的最大 MB 數。
每個執行個體的流程模組	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中為每個執行個體建立的流程模組數目上限。
每個執行個體的預測群組	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的預測群組數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的上傳預測覆寫	每個受支援的區域：500	否	目前區域中每個執行個體的預測覆寫上傳數目上限。
每個執行個體的上傳歷史實際值	每個受支援的區域：50	否	目前區域中每個執行個體的歷史實際上傳數目上限。
每個執行個體的操作時數	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的最大操作時數。
每個執行個體來自外部語音系統的作用中錄製工作階段上限	每個受支援的區域：10	是	目前區域中每個 Amazon Connect 執行個體的外部語音系統作用中錄音工作階段數量上限。如果超過此值，則無法啟動其他分析工作階段。
每個執行個體的電話號碼	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中為此執行個體申請的最大電話號碼數量。
預先定義的屬性	每個受支援的區域：25	是	您可以在目前區域中為每個執行個體建立的預先定義屬性數目上限。
每位客服人員的熟練度	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中與客服人員建立關聯的熟練度上限。
每個執行個體的提示	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的提示數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個預測群組的佇列	每個受支援的區域：200	否	您可以在指定的預測群組中擁有的佇列數量上限。
每個執行個體的佇列	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的佇列數目上限。
每個執行個體的每個轉接設定檔的佇列	每個受支援的區域：50	是	在目前區域中，您可以在此執行個體中為每個路由設定檔建立的佇列數量上限。
每個執行個體的高速連線	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的高速連線/傳輸目的地數量上限。
AssociateApprovedOrigin API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 2 個	是	每秒允許的 Associate ApprovedOrigin API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateBot API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateBot API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
AssociateDefaultVocabulary API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateDefaultVocabulary API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateInstanceStorageConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateInstanceStorageConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateLambdaFunction API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateLambdaFunction API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateLexBot API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateLexBot API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
AssociatePhoneNumberContactFlow API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociatePhoneNumberContactFlow API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateQueueQuickConnects API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateQueueQuickConnects API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateRoutingProfileQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateRoutingProfileQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
AssociateSecurityKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateSecurityKey API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
AssociateUserProficiencies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 AssociateUserProficiencies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
BatchPutContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 BatchPutContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ClaimPhoneNumber API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ClaimPhoneNumber API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateAgentStatus API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateAgentStatus API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateContactFlow API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateContactFlow API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateContactFlowModule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateContactFlowModule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateHoursOfOperation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateHoursOfOperation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateHoursOfOperationOverride API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateHoursOfOperationOverride API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateInstance API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 0.1 個	是	每秒允許的 CreateInstance API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateIntegrationAssociation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateIntegrationAssociation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateParticipant API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 CreateParticipant API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreatePredefinedAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreatePredefinedAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreatePushNotificationRegistration API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 CreatePushNotificationRegistration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateQueue API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateQueue API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateQuickConnect API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateQuickConnect API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateRoutingProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateRoutingProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateRule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateSecurityProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateSecurityProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateTaskTemplate API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateTaskTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateTrafficDistributionGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateTrafficDistributionGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateUseCase API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateUseCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateUser API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateUser API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateUserHierarchyGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateUserHierarchyGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateVocabulary API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateVocabulary API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteContactFlow API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteContactFlow API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteContactFlowModule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteContactFlowModule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteHoursOfOperation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteHoursOfOperation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteHoursOfOperationOverride API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteHoursOfOperationOverride API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteInstance API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 0.1 個	是	每秒允許的 DeleteInstance API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteIntegrationAssociation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteIntegrationAssociation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeletePredefinedAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeletePredefinedAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeletePushNotificationRegistration API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 DeletePushNotificationRegistration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteQuickConnect API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteQuickConnect API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteRule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteSecurityProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteSecurityProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteTaskTemplate API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteTaskTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteTrafficDistributionGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteTrafficDistributionGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteUseCase API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteUseCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteUser API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteUser API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteUserHierarchyGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteUserHierarchyGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteVocabulary API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteVocabulary API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeAgentStatus API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeAgentStatus API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeContactFlow API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeContactFlow API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeContactFlowModule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeContactFlowModule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeHoursOfOperation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeHoursOfOperation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeHoursOfOperationOverride API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeHoursOfOperationOverride API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeInstance API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeInstance API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeInstanceAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeInstanceAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeInstanceStorageConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeInstanceStorageConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribePhoneNumber API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribePhoneNumber API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribePredefinedAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribePredefinedAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribePrompt API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribePrompt API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeQueue API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeQueue API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeQuickConnect API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeQuickConnect API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeRoutingProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeRoutingProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeRule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeSecurityProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeSecurityProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeTrafficDistributionGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeTrafficDistributionGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeUser API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeUser API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeUserHierarchyGroup API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeUserHierarchyGroup API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeUserHierarchyStructure API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 DescribeUserHierarchyStructure API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeVocabulary API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DescribeVocabulary API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateApprovedOrigin API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateApprovedOrigin API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateBot API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateBot API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateInstanceStorageConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateInstanceStorageConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DisassociateLambdaFunction API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateLambdaFunction API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateLexBot API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateLexBot API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociatePhoneNumberContactFlow API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociatePhoneNumberContactFlow API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateQueueQuickConnects API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateQueueQuickConnects API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DisassociateRoutingProfileQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateRoutingProfileQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateSecurityKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateSecurityKey API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisassociateUserProficiencies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DisassociateUserProficiencies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DismissUserContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DismissUserContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetContactAttributes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 GetContactAttributes API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCurrentMetricData API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 GetCurrentMetricData API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCurrentUserData API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetCurrentUserData API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetEffectiveHoursOfOperations API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetEffectiveHoursOfOperations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetFederationToken API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetFederationToken API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetMetricData API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 GetMetricData API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetMetricDataV2 API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 GetMetricDataV2 API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetTaskTemplate API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetTaskTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetTrafficDistribution API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetTrafficDistribution API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListAgentStatuses API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListAgentStatuses API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListApprovedOrigins API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListApprovedOrigins API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListBots API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListBots API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListContactFlowModules API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListContactFlowModules API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListContactFlows API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListContactFlows API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListContactReferences API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListContactReferences API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListDefaultVocabularies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListDefaultVocabularies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListHoursOfOperationOverrides API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListHoursOfOperationOverrides API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListHoursOfOperations API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListHoursOfOperations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListInstanceAttributes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListInstanceAttributes API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListInstanceStorageConfigs API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListInstanceStorageConfigs API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListInstances API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListInstances API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListIntegrationAssociations API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	每秒允許的 ListIntegrationAssociations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListLambdaFunctions API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListLambdaFunctions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListLexBots API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListLexBots API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListPhoneNumbers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListPhoneNumbers API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListPhoneNumbersV2 API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListPhoneNumbersV2 API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListPredefinedAttributes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListPredefinedAttributes API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListPrompts API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListPrompts API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListQueueQuickConnects API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListQueueQuickConnects API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListQuickConnects API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListQuickConnects API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListRoutingProfileQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListRoutingProfileQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListRoutingProfiles API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListRoutingProfiles API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListRules API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListRules API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListSecurityKeys API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListSecurityKeys API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListSecurityProfilePermissions API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListSecurityProfilePermissions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListSecurityProfiles API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListSecurityProfiles API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListTagsForResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListTagsForResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTaskTemplates API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListTaskTemplates API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTrafficDistributionGroups API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListTrafficDistributionGroups API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListUseCases API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListUseCases API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListUserHierarchyGroups API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListUserHierarchyGroups API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListUserProficiencies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListUserProficiencies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListUsers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 ListUsers API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
MonitorContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 MonitorContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
PauseContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 PauseContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
PutUserStatus API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 PutUserStatus API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ReleasePhoneNumber API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ReleasePhoneNumber API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ReplicateInstance API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ReplicateInstance API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ResumeContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ResumeContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ResumeContactRecording API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ResumeContactRecording API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SearchAgentStatuses API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchAgentStatuses API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchAvailablePhoneNumbers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchAvailablePhoneNumbers API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchHoursOfOperationOverrides API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchHoursOfOperationOverrides API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchHoursOfOperations API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchHoursOfOperations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SearchPredefinedAttributes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchPredefinedAttributes API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchPrompts API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchPrompts API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchQuickConnects API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchQuickConnects API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SearchResourceTags API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchResourceTags API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchRoutingProfiles API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchRoutingProfiles API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchSecurityProfiles API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchSecurityProfiles API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchUserHierarchyGroups API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchUserHierarchyGroups API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchUsers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchUsers API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SearchVocabularies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchVocabularies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SendIntegrationEvent API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 SendIntegrationEvent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartChatContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 StartChatContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartContactRecording API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartContactRecording API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
StartContactStreaming API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 StartContactStreaming API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartOutboundChatContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartOutboundChatContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartOutboundVoiceContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartOutboundVoiceContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartScreenSharing API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartScreenSharing API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
StartTaskContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartTaskContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartWebRTCContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StartWebRTCContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StopContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 StopContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StopContactRecording API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 StopContactRecording API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StopContactStreaming API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 StopContactStreaming API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SuspendContactRecording API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SuspendContactRecording API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
TagContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	每秒允許的 TagContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
TagResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 TagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
TransferContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 TransferContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UntagContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	每秒允許的 UntagContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UntagResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UntagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateAgentStatus API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateAgentStatus API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContact API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 UpdateContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContactAttributes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的 UpdateContactAttributes API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateContactFlowContent API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactFlowContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContactFlowMetadata API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactFlowMetadata API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContactFlowModuleContent API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactFlowModuleContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContactFlowModuleMetadata API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactFlowModuleMetadata API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateContactFlowName API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactFlowName API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContactSchedule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateContactSchedule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateHoursOfOperation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateHoursOfOperation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateHoursOfOperationOverride API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateHoursOfOperationOverride API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateInstanceAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateInstanceAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateInstanceStorageConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateInstanceStorageConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateParticipantRoleConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的 UpdateParticipantRoleConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdatePhoneNumber API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdatePhoneNumber API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdatePredefinedAttribute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdatePredefinedAttribute API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQueueHoursOfOperation API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueHoursOfOperation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQueueMaxContacts API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueMaxContacts API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQueueName API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueName API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateQueueOutboundCallerConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueOutboundCallerConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQueueOutboundEmailConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueOutboundEmailConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQueueStatus API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQueueStatus API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQuickConnectConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQuickConnectConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateQuickConnectName API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateQuickConnectName API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateRoutingProfileConcurrency API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateRoutingProfileConcurrency API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateRoutingProfileName API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateRoutingProfileName API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateRoutingProfileQueues API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateRoutingProfileQueues API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateRule API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateSecurityProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateSecurityProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateTaskTemplate API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateTaskTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateTrafficDistribution API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateTrafficDistribution API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateUserHierarchy API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserHierarchy API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserHierarchyGroupName API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserHierarchyGroupName API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserHierarchyStructure API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserHierarchyStructure API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserIdentityInfo API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserIdentityInfo API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateUserPhoneConfig API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserPhoneConfig API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserProficiencies API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserProficiencies API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserRoutingProfile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserRoutingProfile API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateUserSecurityProfiles API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateUserSecurityProfiles API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的報告	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的報告數量上限。個人儲存的報告會計入限制。最佳實務是建議您實作適當的保留政策，讓報告不會堆積。
每個執行個體的轉接設定檔	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的路由設定檔數目上限。
每個執行個體的排程報告	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的排程報告數目上限。
每個執行個體的排程	每個支援的區域：600	否	目前區域中每個執行個體的排程數目上限。
每個執行個體的安全設定檔	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的安全性設定檔數目上限。
每個執行個體的輪班活動	每個受支援的區域：500	否	目前區域中每個執行個體的輪班活動數目上限。
每次輪班設定檔的輪班活動	每個受支援的區域：10	否	目前區域中輪班設定檔中的輪班活動數目上限。
每個執行個體的輪班設定檔	每個支援的區域：2,500	否	目前區域中每個執行個體的輪班設定檔數目上限。
每個輪班設定檔的輪班輪換模式步驟	每個支援的區域：1,300	否	目前區域中每個輪班設定檔相關聯的輪班輪換模式步驟數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個執行個體的輪班輪換模式	每個支援的區域： 1, 300	否	目前區域中每個執行個體的輪班輪換模式數目上限。
每個預測群組的人員配置群組	每個受支援的區域：100	否	目前區域中每個預測群組的人員配置群組數量上限。
每個執行個體的人員配置	每個支援的區域： 1, 300	否	目前區域中每個執行個體的人員配置群組數量上限。
每個主管的人員配置群組	每個支援的區域： 45	否	目前區域中每個主管的人員配置群組數量上限。
每個人員配置群組的主管	每個受支援的區域：40	否	目前區域中每個人員配置群組的主管數目上限。
每個執行個體的使用者階層群組	每個受支援的區域：500	<u>是</u>	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的使用者階層群組數目上限。
每個執行個體的使用者	每個受支援的區域：500	<u>是</u>	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的使用者數量上限。
每個執行個體的語音 ID 整合關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中在此執行個體中建立的語音 ID 整合關聯數目上限。

Amazon Connect Customer Profiles 配額

Amazon Connect Customer Profiles 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Connect Customer Profiles 網域計數	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的 Amazon Connect Customer Profiles 網域數目上限。
每個物件類型的金鑰	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中每個物件類型可定義的金鑰數目上限。
過期上限 (以天為單位)	每個受支援的區域：1,098	是	目前 AWS 區域中物件或設定檔可定義的過期上限，以天為單位。
每個網域的已計算屬性數量上限	每個受支援的區域：100	否	目前 AWS 區域中每個網域的計算屬性數目上限。
每個網域的事件串流數量上限	每個受支援的區域：1	否	目前 AWS 區域中每個網域的事件串流數量上限。
每個網域的事件觸發次數上限	每個受支援的區域：20	是	目前 AWS 區域中每個網域的事件觸發次數上限。
整合數量上限	每個受支援的區域：50	是	目前 AWS 區域中每個網域的整合數量上限。
每天區段快照的數量上限	每個受支援的區域：200	是	在目前 AWS 區域中，每天每個網域可以建立的分割快照數量上限。
設定檔的所有物件大小上限	每個受支援的區域：51,200 KB	是	設定檔在目前 AWS 區域中的總大小，包括其所有相關物件。

名稱	預設	可調整	描述
物件和設定檔大小上限	每個受支援的區域：250 KB	否	目前 AWS 區域中單一設定檔或設定檔物件的大小上限。
每個網域的物件類型	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前 AWS 區域中為每個網域定義的物件類型數目上限。
每個設定檔的物件	每個受支援的區域：1,000	是	可連接到目前 AWS 區域中單一設定檔的物件數量上限。

Amazon Connect Cases 配額

Amazon Connect Cases 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
每個案例連接的 SLAs	每個受支援的區域：10	是	可連接到案例的 SLAs 數量上限
每個案例的附加檔案	每個受支援的區域：50	是	可連接到案例的檔案數量上限
BatchGetCaseRule 高載配額	每個支援的區域：每秒 25 個	是	每秒允許的並行 BatchGetCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
BatchGetCaseRule 費率配額	每個支援的區域： 每秒 8 個	是	每秒允許的 BatchGetCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
BatchGetField 高載配額	每個支援的區域： 每秒 25 個	是	每秒允許的並行 BatchGetField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
BatchGetField 速率配額	每個支援的區域： 每秒 8 個	是	每秒允許的 BatchGetField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
BatchPutFieldOptions 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 BatchPutFieldOptions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
BatchPutFieldOptions 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 BatchPutFieldOptions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個配置的案例欄位	每個受支援的區域：100	是	案例配置中的案例欄位數目上限
CreateCase 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 CreateCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateCase 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateCaseRule 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 CreateCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateCaseRule 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateDomain 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 CreateDomain API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateDomain 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateDomain API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateField 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 CreateField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateField 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateLayout 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 CreateLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateLayout 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateRelatedItem 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 CreateRelatedItem API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateRelatedItem 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateRelatedItem API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateTemplate 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 CreateTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateTemplate 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 CreateTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteCaseRule 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 DeleteCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteCaseRule 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 DeleteCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
網域	每個受支援的區域：5	是	每個 AWS 帳戶的 Cases 網域數量上限
每個欄位的欄位選項	每個受支援的區域：500	是	Cases 網域中每個單一選取欄位的欄位選項數量上限
每個網域的欄位數	每個受支援的區域：500	是	Cases 網域中的欄位數目上限
GetCase 高載配額	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒允許的並行 GetCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCase 速率配額	每個支援的區域： 每秒 4 個	是	每秒允許的 GetCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetCaseAuditEvents 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 GetCaseAuditEvents API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCaseAuditEvents 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetCaseAuditEvents API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCaseEventConfiguration 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 GetCaseEventConfiguration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetCaseEventConfiguration 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetCaseEventConfiguration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetDomain 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 GetDomain API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetDomain 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 GetDomain API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetLayout 高載配額	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	每秒允許的並行 GetLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetLayout 費率配額	每個支援的區域： 每秒 6 個	是	每秒允許的 GetLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetTemplate 高載配額	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	每秒允許的並行 GetTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetTemplate 速率配額	每個支援的區域： 每秒 6 個	是	每秒允許的 GetTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個網域的配置	每個受支援的區域： 100	是	Cases 網域中的配置數目上限
ListCaseRules 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 ListCaseRules API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListCaseRules 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListCaseRules API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListCasesForContact 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 ListCasesForContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListCasesForContact 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListCasesForContact API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListDomains 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 ListDomains API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListDomains 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListDomains API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListFieldOptions 高載配額	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒允許的並行 ListField Options API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListFieldOptions 費率配額	每個支援的區域： 每秒 6 個	是	每秒允許的 ListField Options API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListFields 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 ListFields API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListFields 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListFields API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListLayouts 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 ListLayouts API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListLayouts 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListLayouts API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTagsForResource 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 ListTagsForResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTagsForResource 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListTagsForResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListTemplates 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 ListTemplates API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTemplates 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 ListTemplates API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
PutCaseEventConfiguration 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 PutCaseEventConfiguration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
PutCaseEventConfiguration 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 PutCaseEventConfiguration API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個案例的相關項目	每個受支援的區域：200	是	可連接到案例的相關項目數量上限

名稱	預設	可調整	描述
SearchCases 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 SearchCases API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchCases 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchCases API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchRelatedItems 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 SearchRelatedItems API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchRelatedItems 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 SearchRelatedItems API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
TagResource 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 TagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
TagResource 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 TagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個網域的範本	每個受支援的區域： 100	是	Cases 網域中的範本數量上限
UntagResource 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 UntagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UntagResource 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UntagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateCase 高載配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒允許的並行 UpdateCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateCase 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateCase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateCaseRule 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 UpdateCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateCaseRule 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateCaseRule API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateField 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 UpdateField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateField 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateField API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateLayout 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒允許的並行 UpdateLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateLayout 費率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	每秒允許的 UpdateLayout API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateTemplate 高載配額	每個支援的區域： 每秒 5 個	<u>是</u>	每秒允許的並行 UpdateTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateTemplate 速率配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	<u>是</u>	每秒允許的 UpdateTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Connect Cases 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Connect 管理員指南](#)》中的 [Amazon Connect Service Quotas](#)。
Amazon Connect

Amazon Q in Connect 配額

Amazon Q in Connect 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Q in Connect - 助理計數	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Amazon Q in Connect 助理數量上限。
Amazon Q in Connect - 知識庫計數	每個受支援的區域：10	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Amazon Q

名稱	預設	可調整	描述
			in Connect 知識庫數目上限。
助理關聯	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中為此助理建立的助理關聯數目上限。
每個知識庫的內容	每個受支援的區域：5,000	否	您可以新增至此區域中知識庫的內容片段上限。
內容大小	每個受支援的區域：1 MB	否	您可以新增至此區域中知識庫的一段內容大小上限，以 MB 為單位。
每個電子郵件訊息範本的附件數量上限	每個受支援的區域：10	否	每個電子郵件訊息範本的附件數量上限。達到此限制後，Amazon Q in Connect 會拒絕將更多附件新增至電子郵件訊息範本的請求。
SMS 訊息範本中的字元數上限	每個支援的區域：800	否	SMS 訊息範本中的字元數上限。
電子郵件訊息範本中的字元數上限	每個支援的區域：5,000,000	否	電子郵件訊息範本中的字元數上限。
每個知識庫的訊息範本數量上限	每個受支援的區域：200	否	每個知識庫的訊息範本數量上限。
每個訊息範本的版本數量上限	每個受支援的區域：20	否	每個訊息範本的版本數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
電子郵件訊息範本中每個附件的大小上限	每個受支援的區域：1	否	每個電子郵件訊息範本的附件大小上限（以 MB 為單位）。Amazon Q in Connect 拒絕新增較大附件的請求。
ActivateMessageTemplate 的 API 請求速率	每個支援的區域：3	否	每秒允許的並行 ActivateMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateAssistant 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateAssistant API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateAssistantAssociation 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateAssistantAssociation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateContent 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateKnowledgeBase 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateKnowledgeBase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateMessageTemplate 的 API 請求速率	每個支援的區域：3	否	每秒允許的並行 CreateMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateMessageTemplateAttachment 的 API 請求速率	每個支援的區域：3	否	每秒允許的並行 CreateMessageTemplateAttachment API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
CreateMessageTemplateVersion 的 API 請求速率	每個支援的區域： 3	否	每秒允許的並行 CreateMessageTemplateVersion API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateQuickResponse 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateQuickResponse API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateSession 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 CreateSession API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeactivateMessageTemplate 的 API 請求速率	每個支援的區域： 3	否	每秒允許的並行 DeactivateMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteAssistant 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteAssistant API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteAssistantAssociation 的 API 請求率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteAssistantAssociation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteContent 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteImportJob 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteImportJob API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteKnowledgeBase 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteKnowledgeBase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteMessageTemplate 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteMessageTemplateAttachment 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 DeleteMessageTemplateAttachment API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteQuickResponse 的 API 請求速率	每個受支援的區域：20	否	每秒允許的並行 DeleteQuickResponse API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetAssistant 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetAssistant API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetAssistantAssociation 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetAssistantAssociation API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetContent 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetContentSummary 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetContentSummary API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetImportJob 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetImportJob API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetKnowledgeBase 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetKnowledgeBase API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetMessageTemplate 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetQuickResponse 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetQuickResponse API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetRecommendations 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetRecommendations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetSession 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 GetSession API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListAssistantAssociations 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListAssistantAssociations API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListAssistants 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListAssistants API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListImportJobs 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListImportJobs API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListKnowledgeBases 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListKnowledgeBases API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListMessageTemplateVersions 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListMessageTemplateVersions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListMessageTemplates 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListMessageTemplates API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListQuickResponses 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListQuickResponses API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTagsForResource 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 ListTagsForResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
NotifyRecommendationsReceived 的 API 請求率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 NotifyRecommendationsReceived API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
QueryAssistant 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 QueryAssistant API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
RemoveKnowledgeBaseTemplateUri 的 API 請求率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
RenderMessageTemplate 的 API 請求率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 RenderMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchContent 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 SearchContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchMessageTemplates 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 SearchMessageTemplates API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
SearchQuickResponses 的 API 請求率	每個受支援的區域：20	否	每秒允許的並行 SearchQuickResponses API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
SearchSessions 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 SearchSessions API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartContentUpload 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 StartContentUpload API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
StartImportJob 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 StartImportJob API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
TagResource 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 TagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UntagResource 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 UntagResource API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateContent 的 API 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 UpdateContent API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateKnowledgeBaseTemplateUri 的 API 請求率	每個受支援的區域：10	否	每秒允許的並行 UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateMessageTemplate 的 API 請求速率	每個支援的區域： 3	否	每秒允許的並行 UpdateMessageTemplate API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateMessageTemplateMetadata 的 API 請求速率	每個支援的區域： 3	否	每秒允許的並行 UpdateMessageTemplateMetadata API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateQuickResponse 的 API 請求速率	每個受支援的區域： 10	否	每秒允許的並行 UpdateQuickResponse API 請求數目上限。當您達到此配額時，Amazon Q in Connect 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

AWS Control Tower 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

AWS Control Tower 具有下列端點：

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開 普敦)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS Control Tower 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
並行帳戶操作配額	每個受支援的區域：5	是	可同時執行的並行帳戶操作數目上限。上限：10
並行組織單位 (OUs) 操作配額	每個受支援的區域：1	否	可同時執行的並行 OU 相關操作數目上限。
單一 OU 配額中的帳戶數量	每個支援的區域：1,000	否	一個 OU 中可以存在的 AWS Control Tower 受管帳戶數量上限。如果您新增超過此限制的帳戶，則無法執行 AWS Control

名稱	預設	可調整	描述
			Tower 中的 OU 註冊程序。若要進一步了解每個 OU 的帳戶數量，請參閱 AWS Control Tower 文件中的區域和堆疊集限制。

AWS 資料交換端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS 每個修訂的 Lake Formation 資料許可資產	每個受支援的區域：20	是	單一修訂可包含的 AWS Lake Formation 資料許可資產數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
作用中和待定的資料授予	每個支援的區域： 25,000	否	從單一資料擁有者授予的作用中和待定資料的最大數量。
每個修訂的 Amazon API Gateway API 資產	每個受支援的區域：20	是	單一修訂可包含的 Amazon API Gateway API 資產數目上限。
從 Redshift 每個匯入任務的 Amazon Redshift 資料共用資產	每個受支援的區域：10	否	您可以在單一任務中從 Redshift 匯入的 Amazon Redshift 資料共用資產數目上限。
每個修訂的 Amazon Redshift 資料共用資產	每個受支援的區域：20	是	單一修訂可包含的 Amazon Redshift 資料共用資產數量上限。
每個修訂的 Amazon S3 資料存取資產	每個受支援的區域：5	是	單一修訂可包含的 Amazon S3 資料存取資產數量上限。
從 Amazon S3 的每個匯出任務的資產	每個受支援的區域：100	否	您可以在單一任務中匯出至 Amazon S3 的資產數目上限。
資產大小，以 GB 為單位	每個支援的區域： 100 GB	否	單一資產的 GB 大小上限。
從 Amazon S3 每個匯入任務的資產	每個受支援的區域：100	否	您可以在單一任務中從 Amazon S3 匯入的資產數目上限。
每個修訂的資產	每個受支援的區域：10,000	是	單一修訂可包含的資產數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集的自動匯出事件動作	每個受支援的區域：5	是	每個資料集的自動匯出事件動作數目上限。
每個帳戶的Bring-Your-Own-Subscription優惠	每個受支援的區域：10	是	單一帳戶可建立的 BYOS (Bring-Your-Own-Subscription) 最大數量。
從 Amazon S3 S3 資料存取資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：5	否	從 S3 儲存貯體建立 Amazon S3 資料存取資產的並行執行中任務（即 IN_PROGRESS S3任務）數目上限。
建立資料授權的並行進行中任務	每個受支援的區域：5	否	建立資料授權的並行執行中任務（即 IN_PROGRESS 任務）數目上限。
刪除資料授權的並行進行中任務	每個受支援的區域：5	否	刪除資料授權的並行執行中任務（即 IN_PROGRESS 任務）數目上限。
將資產匯出至 Amazon S3 的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	將資產匯出至 Amazon S3 的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
將資產匯出至已簽署 URL 的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	將資產匯出至已簽署 URL 的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
將修訂匯出至 Amazon S3 的並行進行中任務	每個受支援的區域：5	否	將修訂匯出至 Amazon S3 的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
從 Amazon API Gateway 匯入資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	從 Amazon API Gateway 匯入資產的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
從 Amazon Redshift 資料共用匯入資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	匯入 Amazon Redshift 資料共用的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
從 Amazon S3 匯入資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	從 Amazon S3 匯入資產的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
從已簽署 URL 匯入資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：10	否	從已簽署 URL 匯入資產的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
從 AWS Lake Formation 標籤政策匯入資產的並行進行中任務	每個受支援的區域：5	否	從 AWS Lake Formation 標籤政策匯入資產的並行執行中任務（即具有 IN_PROGRESS 狀態的任務）數目上限。
每個產品的資料字典	每個受支援的區域：50	<u>是</u>	每個產品的資料字典數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
資料字典檔案大小，以 MB 為單位	每個受支援的區域：1 MB	是	資料字典的大小上限（以 MB 為單位）。
每個帳戶的資料集	每個受支援的區域：3,000	是	每個帳戶的資料集數目上限。
每個產品的資料集	每個受支援的區域：25	是	單一產品可以包含的資料集數量上限。
每個帳戶的事件動作	每個受支援的區域：50	是	每個帳戶的事件動作數目上限。
每個消費者的待定資料授權	每個受支援的區域：20	是	從單一資料擁有者到單一消費者帳戶的待定資料授權數目上限。
每個帳戶的私有優惠	每個受支援的區域：25	是	單一帳戶可以建立的自訂優惠數量上限。
每個帳戶的產品	每個受支援的區域：50	是	每個帳戶的已發佈產品數量上限。
每個資料集的產品	每個受支援的區域：100	是	可包含指定資料集的產品數量上限。
每個 AWS Lake Formation 資料許可資料集的修訂	每個受支援的區域：20	是	單一 AWS Lake Formation 資料許可資料集可包含的修訂數目上限。
每個 Amazon API Gateway API 資料集的修訂	每個受支援的區域：20	是	單一 Amazon API Gateway API 資料集可包含的修訂數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 Amazon Redshift 資料共用資料集的修訂	每個受支援的區域：20	是	單一 Amazon Redshift 資料共用資料集可包含的修訂數目上限。
每個 Amazon S3 資料存取資料集的修訂	每個受支援的區域：5	是	單一 Amazon S3 資料存取資料集可包含的修訂數目上限。
每個 addRevisions 變更集的修訂	每個受支援的區域：5	否	可在單一 AWS Marketplace Catalog API ChangeSet 類型 addRevisions 中發佈至產品的修訂數目上限。
每個資料集的修訂	每個受支援的區域：10,000	是	單一資料集可包含的修訂數目上限。
範例檔案大小，以 MB 為單位	每個支援的區域：50 MB	是	範例的大小上限（以 MB 為單位）。
每個產品的範例	每個受支援的區域：50	是	每個產品的樣本數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[AWS 資料交換使用者指南](#)》中的[資料交換配額](#)。AWS

Amazon DataZone 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
資產類型	每個受支援的區域：1,000	是	可在 Amazon DataZone 網域中建立的資產類型數目上限。
資產	每個受支援的區域：1,000,000	是	可在 Amazon DataZone 網域中建立的資產數目上限。
商業詞彙表術語	每個受支援的區域：10,000	是	可在 Amazon DataZone 網域中建立的商業詞彙表詞彙數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
資料產品	每個受支援的區域：50 萬個	是	可在 Amazon DataZone 網域中建立的資料產品數量上限。
資料來源執行/資料來源/天	每個受支援的區域：25	是	每天每個資料來源的最大資料來源執行次數。
網域中的環境	每個受支援的區域：500	是	Amazon DataZone 網域中的 Amazon DataZone 環境數目上限。
詞彙表	每個受支援的區域：1,000	是	可在 Amazon DataZone 網域中建立的商務詞彙表數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon DataZone 的配額](#)。

Amazon Data Lifecycle Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	d1m.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		d1m.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	d1m.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	d1m.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	d1m.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	d1m.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	d1m.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	d1m.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	d1m.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	d1m.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	d1m.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	d1m.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	d1m.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	d1m.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	d1m.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	d1m.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	d1m.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的政策	每個受支援的區域：100	是	每個區域的政策數目上限。
每個共用規則的目標帳戶	每個受支援的區域：50	是	每個共用規則的目標帳戶數目上限。

AWS Data Pipeline 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
重試嘗試之間的最小延遲，以分鐘為單位	每個支援的區域：2	否	重試嘗試之間的最小延遲，以分鐘為單位。
以分鐘為單位的最短排程間隔	每個受支援的區域：15	否	以分鐘為單位的最短排程間隔。
每個 EcEC2Resource 物件的 EC2 執行個體數量 Ec2Resource	每個受支援的區域：1	否	每個 Ec2Resource 物件的 EC2 執行個體數量上限。Ec2Resource
每個欄位的 UTF8 位元組數量	每個受支援的區域：10,240	否	每個欄位的 UTF8 位元組數上限。
每個欄位名稱或識別符的 UTF8 位元組數量	每個支援的區域：256	否	每個欄位名稱或識別符的 UTF8 位元組數上限。
每個物件的 UTF8 位元組數量	每個支援的區域：15,360	否	每個物件的 UTF8 位元組數上限（包括欄位名稱）。
每個物件的作用中執行個體數量	每個受支援的區域：5	是	每個物件的作用中執行個體數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個物件的欄位數量	每個受支援的區域：50	否	每個物件的欄位數量上限。
每個管道的物件數量	每個受支援的區域：100	是	您可以為每個管道定義的物件數量上限。
您可以建立的管道數量	每個受支援的區域：100	是	您可以建立的管道數量上限。
彙總到單一物件的數目	每個受支援的區域：32	否	彙總到單一物件的最大數量。
從物件建立執行個體的速率	每個支援的區域：每 5 分鐘 1 次	否	每 5 分鐘從物件建立執行個體的速率。
每個任務的管道活動重試次數	每個受支援的區域：5	否	每個任務管道活動的重試次數上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Data Pipeline 開發人員指南》中的[AWS Data Pipeline 配額](#)。

AWS DataSync 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

主題

- [DataSync 傳輸](#)

DataSync 傳輸

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

主題

- [DataSync 任務配額](#)

DataSync 任務配額

下表說明特定 AWS 帳戶 和 中 DataSync 任務的配額 AWS 區域。

資源	配額	可調整
您可以建立的任務數量上限	100	是
(增強型模式任務) DataSync 每個任務執行可以使用的來源和目的地物件數量上限	幾乎無限制	N/A

資源	配額	可調整
如需詳細資訊，請參閱 DataSync 如何傳輸檔案、物件和目錄		

資源	配額	可調整
(基本模式任務) DataSync 在自我管理儲存或其他雲端 AWS 和服務之間，每個任務執行可以使用的來源和目的地檔案、物件和目錄數量上限 如需詳細資訊，請參閱 DataSync 如何傳輸檔案、物件和目錄	5000 萬  Important 請記住以下有關此配額的事項： - 如果您使用字首傳輸 Amazon S3 物件，字首會視為目錄並計入配額。例如，DataSync 會將視為 <code>s3://bucket/foo/bar.txt</code> 兩個目錄 (<code>./</code> 和 <code>./foo/</code>) 和一個物件 (<code>bar.txt</code>)。 - 如果您的任務傳輸超過 2,000 萬個檔案、物件或目錄，請務必將至少 64 GB 的 RAM 配置給 DataSync 代理程式。如需詳細資訊，請參閱 客服人員的轉接需求。	是  Tip 您可以使用包含和排除篩選條件，建立專注於特定目錄的任務，而不是請求增加。如需詳細資訊，請參閱 篩選傳輸的資料 AWS DataSync。

資源	配額	可調整
(基本模式任務) DataSync 在儲存服務之間 AWS 每個任務執行可以使用的來源和目的地檔案、物件和目錄數量上限 如需詳細資訊，請參閱 DataSync 如何傳輸檔案、物件和目錄	2,500 萬  Important 如果您使用字首傳輸 Amazon S3 物件，字首會視為目錄並計入配額。例如，DataSync 會將視為 s3://bucket/foo/bar.txt 兩個目錄 (./ 和 ./foo/) 和一個物件 (bar.txt)。	是  Tip 您可以使用包含和排除篩選條件，建立專注於特定目錄的任務，而不是請求增加。如需詳細資訊，請參閱 篩選傳輸的資料 AWS DataSync。

資源	配額	可調整
每個任務的最大輸送量（適用於使用 DataSync 代理程式的傳輸）	10 Gbps	否
每個任務的最大輸送量（適用於不使用 DataSync 代理程式的傳輸）	5 Gbps	否
您可以在任務篩選條件中包含的字元數上限	102,400 個字元	否
 Note 如果您使用的是 DataSync 主控台，此限制會包含包含和排除模式中合併的所有字元。		
單一任務的佇列執行數目上限	50	否
並行增強型模式任務執行的數量上限	120	否
保留任務執行歷史記錄的天數	30	否

AWS Database Migration Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
憑證計數	每個受支援的區域：100	是	目前區域中此帳戶中允許的憑證數量上限。
端點計數	每個受支援的區域：1,000	是	目前區域中此帳戶中允許的端點數量上限。
每個執行個體的端點	每個受支援的區域：100	是	每個複寫執行個體允許的端點數目上限。
事件訂閱	每個支援的區域：60	是	您可以訂閱的 AWS DMS 事件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
DMS Fleet Advisor 收集器執行個體的數量	每個受支援的區域：10	否	DMS Fleet Advisor 收集器的建立執行個體數目上限
資料遷移數量	每個受支援的區域：1,000	是	資料遷移數目上限
每個遷移專案的資料遷移數量	每個受支援的區域：10	否	每個遷移專案允許的資料遷移數量上限
資料提供者數量	每個受支援的區域：1,000	是	資料提供者數量上限
執行個體設定檔的數量	每個支援的區域：60	是	執行個體描述檔數目上限
遷移專案的數量	每個受支援的區域：10	是	遷移專案的數量上限
DMS Fleet Advisor 每小時可傳送的資料檔案數目	每個支援的區域：每小時 500 個	否	DMS Fleet Advisor 收集器每小時可傳送的檔案數量上限
DMS Fleet Advisor 可以處理的資料庫物件數量	每個受支援的區域：50,000,000	否	DMS Fleet Advisor AWS 可處理的資料庫物件總數。資料庫物件是用來存放或參考資料的任何資料結構，包括資料表、檢視、預存程序、函數和觸發
DMS Fleet Advisor 收集器中受監控的物件數量	每個受支援的區域：2,000	否	客戶可以在單一 DMS Fleet Advisor 收集器中新增的受監控物件數量上限

名稱	預設	可調整	描述
執行中的資料遷移數量	每個受支援的區域：500	是	同時執行的資料遷移數目上限。
複寫執行個體	每個支援的區域：60	是	目前區域中此帳戶中允許的複寫執行個體數目上限。
無伺服器複寫	每個受支援的區域：100	是	目前區域中此帳戶中允許的無伺服器複寫數量上限。
子網路群組	每個支援的區域：60	是	目前區域中此帳戶中允許的子網路群組數目上限。
每個子網路群組的子網路	每個支援的區域：60	是	每個子網路群組允許的子網路數目上限。
任務計數	每個支援的區域：600	是	目前區域中此帳戶中允許的任務數量上限。
DMS Fleet Advisor 中收集的資料量	每個支援的區域：10 GB	否	所有 DMS Fleet Advisor 收集器可收集的資料量
儲存體總量	每個支援的區域：30,000 GB	是	新增至所有複寫執行個體的最大總儲存體（以 GB 為單位）。

AWS Deadline Cloud 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws		
		management.deadline.ap-southeast-1.api.aws		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.ap-southeast-2.api.aws		
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.ap-northeast-1.api.aws		
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.eu-central-1.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個陣列的關聯成員	每個支援的區域： 75	否	可與目前 AWS 區域中的每個陣列相關聯的成員數目上限。
每個機群的關聯成員	每個支援的區域： 75	否	可與目前 AWS 區域中的每個機群相關聯的成員數量上限。
每個任務的關聯成員	每個支援的區域： 75	否	可與目前 AWS 區域中的每個任務相關聯的成員數目上限。
每個佇列的關聯成員	每個支援的區域： 75	否	可與目前 AWS 區域中的每個佇列相關聯的成員數目上限。
每個陣列的預算	每個受支援的區域： 20	<u>是</u>	目前 AWS 區域中每個陣列的預算數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的陣列數	每個支援的區域： 2	是	可在目前 AWS 區域中建立的陣列數目上限。
每個陣列的機群數	每個受支援的區域：5	是	目前 AWS 區域中每個陣列可建立的機群數量上限。
每個陣列的任務	每個支援的區域： 100,000	是	目前 AWS 區域中每個陣列的任務數量上限。
每個區域的授權端點	每個受支援的區域：5	是	目前 AWS 區域中的授權端點數量上限。
每個授權端點的授權工作階段	每個受支援的區域：500	是	目前 AWS 區域中每個授權端點的授權工作階段數量上限。
每個陣列的限制	每個受支援的區域：50	是	目前 AWS 區域中每個陣列可建立的限制數目上限。
每個區域的監視器	每個受支援的區域：1	否	目前區域中的監視器數量上限 AWS。
每個區域的 OnDemand G 執行個體 GPUs	每個受支援的區域：1	是	可在目前 AWS 區域中所有服務受管機群之間佈建的隨需 G 執行個體 GPUs 數量上限。
每個區域的 OnDemand vCPUs	每個受支援的區域：50	是	可在目前 AWS 區域中所有服務受管機群之間佈建的隨需 vCPUs 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個佇列的佇列環境	每個受支援的區域：10	否	目前 AWS 區域中每個佇列可建立的佇列環境數目上限。
每個陣列的佇列機群關聯	每個受支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個陣列的佇列機群關聯數目上限
每個佇列的佇列限制關聯	每個受支援的區域：10	是	可與目前 AWS 區域中的每個佇列相關聯的限制數目上限。
每個陣列的佇列數	每個受支援的區域：20	是	目前 AWS 區域中每個陣列可建立的佇列數量上限。
每個區域的 Spot G 執行個體 GPUs	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中可跨所有服務受管機群佈建的 Spot G 執行個體 GPUs 數量上限。
每個區域的 Spot vCPUs	每個受支援的區域：500	是	目前 AWS 區域中可跨所有服務受管機群佈建的 Spot vCPUs 數量上限。
每個任務的步驟	每個受支援的區域：200	是	目前 AWS 區域中每個任務的步驟數目上限。
一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	每個受支援的區域：50	是	EBS 儲存體的彙總數量上限，以 TiB 為單位，可用於目前 AWS 區域中的所有機群。

名稱	預設	可調整	描述
每個陣列的儲存設定檔	每個受支援的區域：50	否	目前 AWS 區域中每個陣列可建立的儲存設定檔數目上限。
每個任務的任務	每個受支援的區域：10,000	是	目前 AWS 區域中每個任務的任務數量上限。
每個步驟的任務	每個受支援的區域：10,000	是	目前 AWS 區域中每個步驟的任務數量上限。
每個陣列的工作者數	每個支援的區域：7, 500	否	目前 AWS 區域中每個陣列的工作者數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 Deadline Cloud 使用者指南中的[配額](#)。

AWS DeepRacer 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	deepracer.us-east-1.amazonaws.com	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
車輛	每個受支援的區域：20	是	任何帳戶可同時擁有的汽車數量上限。
評估任務	每個支援的區域：3	是	相同區域中相同帳戶中的並行評估任務數量上限。
訓練任務	每個受支援的區域：4	是	相同區域中相同帳戶中並行訓練任務的數量上限。

Amazon Detective 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Detective 配額](#)。

Amazon DevOpsGuru 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整
您可以一次指定的 Amazon SNS 主題數目上限	2	否
您可以指定的 AWS CloudFormation 堆疊數量上限	1,000	否

名稱	預設	可調整
用於監控的 Amazon SQS 佇列數量上限	100	是

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DevOpsGuru 使用者指南》中的[配額和限制](#)。

AWS Device Farm 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
在計量裝置上進行自動化測試的並行	每個受支援的區域：5	是	執行自動化測試的並行計量裝置數量上限。
在計量裝置上進行遠端存取的並行	每個支援的區域：2	是	執行遠端存取工作階段的並行計量裝置數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
遠端存取工作階段長度，以分鐘為單位	每個受支援的區域：150	否	每個裝置的遠端存取工作階段長度上限，以分鐘為單位。
每個裝置的測試執行逾時，以分鐘為單位	每個受支援的區域：150	否	每個裝置執行自動化測試的最大長度，以分鐘為單位。
上傳的檔案大小	每個支援的區域：4 GB	否	要上傳的檔案大小上限。

AWS Direct Connect 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個位置的專用連線數	每個受支援的區域：10	否	每個位置的作用中 AWS Direct Connect 專用連線數量上限。
每一帳戶的 Direct Connect 閘道	每個受支援的區域：200	否	每個帳戶的 AWS Direct Connect 閘道數量上限。
每個傳輸閘道的 Direct Connect 閘道	每個受支援的區域：20	否	與傳輸閘道相關聯的 Direct Connect 閘道數量上限。
每個區域的 LAGs	每個受支援的區域：10	否	每個 AWS 區域的連結彙總群組 (LAGs) 數目上限。
每個 LAG 的成員數	每個受支援的區域：4	否	每個連結彙總群組 (LAG) 的專用連線或互連數目上限。
每個傳輸閘道的字首	每個受支援的區域：200	否	傳輸虛擬介面上每個 AWS Transit Gateway 從 AWS 到內部部署的字首數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個託管連線的私有或公有或傳輸虛擬介面	每個受支援的區域：1	否	每個 AWS Direct Connect 託管連線的私有、公有或傳輸虛擬介面數量上限。
每個專用連線的公有或私有虛擬介面	每個受支援的區域：50	否	每個 AWS Direct Connect 專用連線的私有或公有介面數量上限。
私有或傳輸虛擬介面上每個 BGP 工作階段的路由	每個受支援的區域：100	否	私有虛擬介面或傳輸虛擬介面上每個邊界閘道通訊協定 (BGP) 的路由上限。
公有虛擬介面上每個 BGP 工作階段的路由	每個支援的區域：1,000	否	公有虛擬介面上每個邊界閘道通訊協定 (BGP) 的路由上限
每個專用連線的虛擬介面總數	每個支援的區域：54	否	每個 AWS Direct Connect 專用連線的私有或公有和傳輸虛擬介面數量上限。
每個 AWS Direct Connect 閘道的傳輸閘道	每個受支援的區域：6	否	每個 AWS Direct Connect 閘道的傳輸閘道數量上限。
每個 專用連線的傳輸虛擬介面	每個受支援的區域：4	否	每個 AWS Direct Connect 專用連線的傳輸虛擬介面數量上限。
每一 Direct Connect 閘道的虛擬介面數目	每個受支援的區域：30	否	每個 AWS Direct Connect 閘道的虛擬介面數量上限。
每個 LAG 的虛擬介面	每個支援的區域：54	否	每個連結彙總群組 (LAG) 的虛擬介面數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每一 Direct Connect 閘道的虛擬私有閘道數目	每個受支援的區域：20	否	每個 AWS Direct Connect 閘道的虛擬私有閘道數量上限。

如需詳細資訊，請參閱AWS Direct Connect 《使用者指南[AWS Direct Connect](#)》中的[配額](#)。

AWS Directory Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS Directory Service 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

如需依目錄類型列出的支援端點清單，請參閱 [的區域可用性 AWS Directory Service](#)。

AWS Directory Service Data 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AD Connector 目錄	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中建立的 AD Connector 目錄數量上限。
AWS Managed Microsoft AD 目錄	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中建立的 AWS Managed Microsoft AD 目錄數量上限。
AWS Managed Microsoft AD 網域控制站	每個受支援的區域：20	是	您可以新增至 AWS Managed Microsoft AD 目錄的網域控制站數量上限。
AWS Managed Microsoft AD 手動快照	每個受支援的區域：5	否	您可以為 AWS Managed Microsoft AD 目錄拍攝的手動快照數量上限。
Simple AD 目錄	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中建立的 Simple AD 目錄數目上限。
Simple AD 手動快照	每個受支援的區域：5	否	您可以為 Simple AD 目錄拍攝的手動快照數量上限。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AD Connector 配額](#)
- [AWS Managed Microsoft AD 配額](#)
- [Simple AD 配額](#)

Amazon DocumentDB 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south- 1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

如需尋找和連線至叢集或執行個體端點的資訊，請參閱《[Amazon DocumentDB 開發人員指南](#)》中的[使用 Amazon DocumentDB 端點](#)。Amazon DocumentDB

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
叢集參數群組	每個受支援的區域：50	否	資料庫叢集參數群組的數量上限
叢集	每個受支援的區域：40	是	目前區域中此帳戶中允許的叢集數量上限

名稱	預設	可調整	描述
事件訂閱	每個受支援的區域：20	是	事件訂閱的數量上限
執行個體	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的資料庫執行個體數量上限
手動叢集快照	每個受支援的區域：100	是	手動快照的數量上限
僅供讀取複本數 (每個叢集)	每個受支援的區域：15	是	每個叢集的僅供讀取複本數量上限
子網路群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫子網路群組的數量上限
每個子網路群組的子網路	每個受支援的區域：20	否	每個資料庫子網路群組的子網路數目上限
每個資源的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個 Amazon RDS 資源的標籤數量上限
每個執行個體的 VPC 安全群組	每個受支援的區域：5	否	每個 Amazon VPC 之資料庫安全群組數量上限

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon DocumentDB 開發人員指南](#)》中的 [Amazon DocumentDB Service Quotas](#)。Amazon DocumentDB

Amazon DynamoDB 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

如需 DynamoDB 特定主題的詳細資訊，請參閱 [Amazon DynamoDB 中的配額](#)。

服務端點

DynamoDB

較新版本的 AWS SDK 會使用下列帳戶型端點連線至 AWS Amazon DynamoDB。如需詳細資訊，請參閱[帳戶型端點](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazon aws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazon aws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加州北 部)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	dax.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴 林)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿 拉伯聯合 大公國)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
帳戶層級讀取輸送量限制 (佈建模式)	每個支援的區域： 80 , 000	是	為帳戶配置的讀取容量 單位數目上限；僅適用 於佈建讀取/寫入容量模 式中的資料表 (包括所 有相關聯的全域次要索

名稱	預設	可調整	描述
			引)。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes
帳戶層級寫入輸送量限制（佈建模式）	每個支援的區域：80,000	<u>是</u>	為帳戶配置的寫入容量單位數目上限；僅適用於佈建讀取/寫入容量模式中的資料表（包括所有相關聯的全域次要索引）。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes
並行控制平面操作	每個受支援的區域：500	<u>是</u>	允許並行控制平面操作的數量上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#limits-api

名稱	預設	可調整	描述
每個資料表的全域次要索引	每個受支援的區域：20	是	可為資料表建立的全域次要索引數目上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-secondary-indexes
增量匯出並行資料大小上限	每個支援的區域：100 TB	是	飛行中增量匯出請求的大小上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
增量匯出並行請求上限	每個受支援的區域：300	是	飛行中增量匯出請求的數量上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

名稱	預設	可調整	描述
最大增量匯出期間時段	每個支援的區域： 24	否	增量匯出請求的匯出期間上限（以小時為單位）。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
表格數量上限	每個支援的區域： 2,500	<u>是</u>	每個區域可建立的資料表數量上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables
最小增量匯出期間時段	每個受支援的區域：15	否	增量匯出請求的最短匯出期間限制（以分鐘為單位）。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

名稱	預設	可調整	描述
每日佈建的容量減少	每個支援的區域： 27	<u>是</u>	每天最多允許四次減少 (GMT 時區)。此外，如果過去一小時沒有減少，則允許額外減少，有效地將一天中的減少次數上限提高到 27 次。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html
資料表層級讀取輸送量限制	每個支援的區域： 40,000	<u>是</u>	為資料表或全域次要索引配置的讀取輸送量上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes

名稱	預設	可調整	描述
資料表層級寫入輸送量限制	每個支援的區域： 40,000	<u>是</u>	為資料表或全域次要索引配置的寫入輸送量上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes

名稱	預設	可調整	描述
DynamoDB Streams 的寫入輸送量限制 (佈建模式)	us-east-1 : 40 , 000 us-east-2 : 40 , 000 us-west-1 : 40 , 000 us-west-2 : 40 , 000 ap-northeast-1 : 40 , 000 ap-northeast-2 : 40 , 000 ap-southeast-1 : 40 , 000 ap-southeast-2 : 40 , 000 eu-central-1 : 40 , 000 eu-west-1 : 40 , 000 sa-east-1 : 40 , 000 每個其他支援的區域 : 10 , 000	<u>是</u>	已啟用串流之資料表允許的寫入容量單位數目上限；僅適用於佈建讀取/寫入容量模式中的資料表。其他配額也可能適用。如需詳細資訊，請參閱 https : //https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-dynamodb-streams

DAX 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
每個叢集的節點數	每個支援的區域： 11	否	每個叢集的節點數目上限，包括主節點和任何僅供讀取複本節點。
參數群組	每個受支援的區域：20	否	單一 AWS 區域中的參數群組數目上限。
子網路群組	每個受支援的區域：50	否	單一 AWS 區域中的子網路群組數量上限。
每個子網路群組的子網路	每個受支援的區域：20	否	單一 AWS 區域中每個子網路群組的子網路數量上限。
節點總數	每個受支援的區域：50	<u>是</u>	單一 AWS 區域中每個 AWS 帳戶的節點總數上限。

AWS Elastic Beanstalk 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Note

AWS Elastic Beanstalk 此服務提供雙堆疊端點，讓您可以傳送 IPv4 或 IPv6 請求。如需雙堆疊端點命名語法的詳細資訊，請參閱本指南[雙堆疊端點](#)中的。如需雙堆疊端點 Elastic Beanstalk 支援的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的[IPv6 支援](#)。

Elastic Beanstalk

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z14LCN19Q5QHIC	
		elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS		
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z117KPS5GTRQ2G	
		elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS		
美國西部 (加州北部)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1LQECGX5PH1X	
		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z38NKT9BP95V3O	
		elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS		
非洲 (開普敦)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM	
		elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS		
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZPWFYUBWRU171A	
		elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS		
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z05913172VM7EAZB40TA8	
		elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS		
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ	
		elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1T IAGY	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3JE5OI70 TWKCP	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L24 9IFLT	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3V C2G1N	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3KI G2GBW	
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SS ZB5I	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1FRNW7UH 4DEZJ	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5WN6GAYWG5OB	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7	
中東 (巴林)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2BBTEKR2I36N2	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS		
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV	
		elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS		
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z35TSARG0EJ4VU	
		elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS		
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z4KAURWC4UUUG	
		elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS		

Elastic Beanstalk Health Service

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
應用程式版本	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的應用程式版

名稱	預設	可調整	描述
			本數目上限。此限制適用於應用程式，而非每個應用程式。
應用程式	每個支援的區域：75	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的應用程式數量上限。
組態範本	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的組態範本數目上限。
自訂平台版本	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的自訂平台版本數目上限。此限制適用於自訂平台，而非每個自訂平台。
環境	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中此帳戶中建立的環境數目上限。此限制適用於應用程式，而非每個應用程式。

Amazon Elastic Block Store 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

主題

- [Amazon EC2 中 Amazon EBS 的端點](#)
- [EBS 直接 API 的端點](#)

Amazon EC2 中 Amazon EBS 的端點

管理 EBS 磁碟區、快照和加密的 API 動作是 Amazon EC2 API 的一部分。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon EC2 API 參考》中的 Amazon EBS 動作](#)。Amazon EC2

如需 Amazon EC2 的服務端點，請參閱 [the section called “Amazon EC2”](#)。

EBS 直接 API 的端點

使用 EBS 直接 APIs 端點直接讀取 Amazon EBS 快照上的資料，並識別兩個快照之間的差異。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的使用 EBS 直接 APIs 存取 Amazon EBS 快照的內容](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

您的配額可能會隨著時間而變更。Amazon EBS 會持續監控每個區域中的佈建儲存體和 IOPS 用量，並根據您的用量，根據每個區域自動增加配額。

即使 Amazon EBS 根據您的用量自動增加配額，您也可以視需要請求增加配額。例如，如果您想要在美國東部（維吉尼亞北部）使用比目前配額更多的 gp3 儲存體，您可以請求提高該區域中該磁碟區類型的配額。若要請求提升配額，您可以使用 [AWS Service Quotas 主控台](#)。

考量事項

- 每個目的地區域的並行快照複本配額無法使用 Service Quotas 調整。不過，您可以聯絡 AWS Support 請求提高此配額。
- IOPS 修改和儲存體修改配額適用於可同時進行修改的磁碟區彙總目前值 (大小或 IOPS，取決於配額)。您可以對合併目前值 (大小或 IOPS) 達到配額的磁碟區提出並行修改請求。例如，如果佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區配額的 IOPS 修改為 50,000，您可以針對任意數量的 io1 磁碟區提出並行 IOPS 修改請求，只要其合併的目前 IOPS 等於或小於 50,000。如果您有三個磁碟 io1 區各自佈建 20,000 IOPS，您可以同時請求兩個磁碟區的 IOPS 修改 ($20,000 * 2 < 50,000$)。如果您提交第三個磁碟區的並行 IOPS 修改請求，則超出配額且請求失敗 ($20,000 * 3 > 50,000$)。
- 對於每個執行個體啟動請求的 EBS 磁碟區數量，Amazon EBS 具有以下不可調整的限制。
 - 2500 — us-east-1、eu-west-1、us-west-2 和 ap-northeast-1
 - 500 — 所有其他區域

此限制適用於您提出的執行個體啟動請求，以及 Amazon EMR 等 AWS 服務代表您提出的執行個體啟動請求。如果您的執行個體啟動請求因為超過此限制而失敗，建議您在啟動請求中調整 EBS 磁碟區組態，以確保磁碟區數量低於限制，或者與技術客戶經理 (TAM) 合作探索啟動叢集的其他選項，而不會超過限制。

名稱	預設	可調整	描述
每個磁碟區的已封存快照	每個受支援的區域：25	是	每個磁碟區的封存快照數目上限。
每個帳戶的 CompleteSnapshot 請求	每個支援的區域：每秒 10	否	每個帳戶允許的 CompleteSnapshot 請求數目上限。
每個目的地區域的並行快照複本	每個受支援的區域：20	否	同時快照複製到單一目的地區域的數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個冷 HDD (sc1) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：1	否	此區域中每個冷 HDD (sc1) 磁碟區的並行快照數目上限。
每個一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：5	否	此區域中每個一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的並行快照數目上限。
每個一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：5	否	此區域中每個一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的並行快照數目上限。
每個磁性（標準）磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：5	否	此區域中每個磁性（標準）磁碟區的並行快照數目上限。
每個佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：5	否	此區域中每個佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的並行快照數目上限。
每個佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：5	否	此區域中每個佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的並行快照數目上限。
每個輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區的並行快照	每個受支援的區域：1	否	此區域中每個輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區的並行快照數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
快速快照還原	us-east-1 : 5 us-east-2 : 5 us-west-1 : 5 us-west-2 : 5 af-south-1 : 5 ap-east-1 : 5 ap-northeast-1 : 5 ap-northeast-2 : 5 ap-northeast-3 : 5 ap-south-1 : 5 ap-southeast-1 : 5 ap-southeast-2 : 5 ap-southeast-3 : 5 ca-central-1 : 5 eu-central-1 : 5 eu-north-1 : 5 eu-south-1 : 5 eu-west-1 : 5 eu-west-2 : 5 eu-west-3 : 5	<u>是</u>	可在此區域中啟用快速快照還原的快照數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
	me-south-1 : 5 sa-east-1 : 5 每個其他支援的 區域 : 5		
每個帳戶的 GetSnapshotBlock 請求	us-east-1 : 每秒 5 , 000 個 us-east-2 : 每秒 5 , 000 個 us-west-2 : 每秒 5 , 000 個 ap-southeast-1 : 每秒 5 , 000 個 eu-west-1 : 每秒 5 , 000 個 每個其他支援的區域 : 每秒 1 , 000 個	是	每個帳戶允許的 GetSnapshotBlock 請求數目上限。
每個快照的 GetSnapshotBlock 請求	每個受支援的區域 : 每秒 1,000	否	每個快照允許的 GetSnapshotBlock 請求數目上限。
佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的 IOPS	每個支援的區域 : 300 , 000	是	可在此區域中跨佈建 IOPS SDD (io1) 磁碟區佈建的 IOPS 彙總數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的 IOPS	每個支援的區域： 100,000	是	可在此區域中跨佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區佈建的 IOPS 彙總數量上限。
佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的 IOPS 修改	每個受支援的區域：50 萬個	是	在此區域中，跨佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區在磁碟區修改中可請求的 IOPS 彙總數量上限。
佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的 IOPS 修改	每個支援的區域： 100,000	是	此區域中佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區間磁碟區修改請求的目前（來自）和請求（至）IOPS 上限。
每個帳戶的進行中快照封存	每個受支援的區域：25	是	每個帳戶的進行中快照封存數目上限。
每個帳戶從封存進行中的快照還原	每個受支援的區域：5	是	每個帳戶從封存進行中的快照還原數目上限。
每個帳戶的 ListChangedBlocks 請求	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	每個帳戶允許的 ListChangedBlocks 請求數目上限。
ListSnapshotBlocks 每個帳戶的請求	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	每個帳戶允許的 ListSnapshotBlocks 請求數目上限。
每個區域跨並行磁碟區建立請求的磁碟區初始化佈建速率	每個受支援的區域：5,000	是	磁碟區初始化的彙總佈建速率上限，以 MiB/s 為單位，可在此區域中跨並行磁碟區建立請求請求。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 PutSnapshotBlock 請求	us-east-1：每秒 5,000 個 us-east-2：每秒 5,000 個 us-west-2：每秒 5,000 個 ap-southeast-1：每秒 5,000 個 eu-west-1：每秒 5,000 個 每個其他支援的區域：每秒 1,000 個	是	每個帳戶允許的 PutSnapshotBlock 請求數目上限。
每個快照的 PutSnapshotBlock 請求	每個受支援的區域：每秒 1,000	否	每個快照允許的 PutSnapshotBlock 請求數目上限。
每個區域的快照	每個支援的區域：100,000	是	每個區域的快照數目上限。
每個帳戶的 StartSnapshot 待處理快照	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶可以使用 StartSnapshot API 建立的待處理快照數目上限。
每個帳戶的 StartSnapshot 請求	每個支援的區域：每秒 10	否	每個帳戶允許的 StartSnapshot 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
冷 HDD (sc1) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨冷 HDD (sc1) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨一般用途 SSD (gp2) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨一般用途 SSD (gp3) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
磁性（標準）磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨磁性（標準）磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	每個受支援的區域 : 20	是	可在此區域中跨佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
TiB 中的輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區的儲存	af-south-1 : 300 ap-east-1 : 300 ap-northeast-3 : 300 ap-southeast-3 : 300 eu-south-1 : 300 me-south-1 : 300 每個其他支援的區域 : 50	是	可在此區域中跨輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
冷 HDD (sc1) 磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域 : 500	是	可在此區域中跨冷 HDD (sc1) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域 : 500	是	可在此區域中跨一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域 : 500	是	可在此區域中跨一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
磁帶（標準）磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域：500	是	在 TiB 中，在此區域中跨磁帶（標準）磁碟區進行磁碟區修改時可請求的最大彙總儲存量。
佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域：500	是	在 TiB 中，可在此區域中跨佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量。
佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的儲存修改，以 TiB 為單位	每個受支援的區域：20	是	可在此區域中跨佈建 IOPS SSD (io2) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量，以 TiB 為單位。
TiB 中的輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區的儲存體修改	每個受支援的區域：500	是	在 TiB 中，可在此區域中跨輸送量最佳化 HDD (st1) 磁碟區的磁碟區修改中請求的最大彙總儲存量。
每個目的地區域的時間型快照複製輸送量	每個受支援的區域：2,000	是	每個目的地區域的時間型快照複製操作的最大帳戶層級輸送量，以 MiB/秒為單位。

資源回收筒端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

主題

- [服務端點](#)
- [Service Quotas](#)

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rbn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rbn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rbn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rbn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		rbn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rbn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rbn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rbn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rbn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rbn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rbn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rbn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rbn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rbn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rbn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rbn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	rbn.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	rbn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rbn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rbn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rbn.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rbn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rbn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rbn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rbn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rbn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rbn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rbn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rbn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rbn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	rbn.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rbn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rbn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rbn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rbn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rbn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

配額	預設配額	可調整
每個區域的保留規則	250	否
每個保留規則的標籤鍵值組	50	否

Amazon EC2 端點和配額

Important

AWS 2021 年 10 月 30 日之後啟動的區域將不再透過使用 TLSv1, TLSv1.1 或 TLSv1.2 未加密 HTTP 建立的連線支援 Amazon EC2 API 請求。

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-east-2.api.aws	HTTPS
			HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-east-1.api.aws	HTTPS
			HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ec2.us-west-1.api.aws	HTTPS
			HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
			HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		ec2.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

如果您指定一般端點 (ec2.amazonaws.com : //) , Amazon EC2 會將您的請求導向至 的端點us-east-1。

Service Quotas

Amazon EC2

以下是 Amazon EC2 的配額。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon FPGA 映像 (AFIs)	100	是	您可以在此區域中擁有的可用 Amazon FPGA 映像 (AFIs) 數量上限。
AMI 共用	1,000	是	AMI 在此區域中可與之共用的實體（組織、組織單位和帳戶）數目上限。請注意，如果您與組織共用 AMI，則組織中的帳戶數目不會計入配額。
AMI	50,000	是	此區域中允許的公有和私有 AMIs 數目上限。其中包括可用、已停用和待定義 AMIs，以及資源回收筒中的 AMIs。
EC2-VPC 彈性 IPs	5	是	您可以在此區域中為 EC2-VPC 配置的彈性 IP 地址數量上限。
啟動範本版本	10,000	否	每個帳戶每個區域每個啟動範本的啟動範本版本數目上限。
啟動範本	5,000	否	每個帳戶每個區域的啟動範本數目上限。 如需詳細資訊，請參閱 啟動範本限制 。
每月新的預留執行個體	20	是	目前帳戶中每月可購買的預留執行個體 (RIs) 數量上限。對於區域 RIs，這是您可以為目前區域購買的 RIs 數量上限。對於區域 RIs，這是您可以為目前區域中的每個可用區域購買的 RIs 數量上限。
公有 AMI	5	是	此區域中允許的公AMI 數目上限，包括資源回收筒中的公有 AMIs。

執行個體類型

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 執行個體類型指南中的[配額](#)。

EC2 快速啟動

下列配額適用於 EC2 Fast Launch。

名稱	預設	可調整	描述
平行執行個體啟動	每個受支援的區域：40	<u>是</u>	您為 EC2 Fast Launch 功能設定的設定，定義其可同時啟動的 Windows 執行個體數量上限，以在目前區域中的擁有者帳戶中建立預先佈建的快照。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html

VM Import/Export

下列配額適用於 VM Import/Export。

名稱	預設	可調整	描述
ImportImage、ImportSnapshot 和 ExportImage 的並行任務限制	每個受支援的區域：20	<u>是</u>	由下列 VM Import/Export APIs 啟動之指定帳戶的並行任務數目上限：ImportImage、ImportSnapshot 和 ExportImage。

名稱	預設	可調整	描述
ImportInstance、ImportVolume 和 CreateInstanceExportTask 的並行任務限制	每個受支援的區域：5	是	由下列 VM Import/Export APIs 啟動之指定帳戶的並行任務數目上限：ImportInstance、ImportVolume 和 CreateInstanceExportTask。

Amazon EC2 Auto Scaling 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

如果您指定一般端點 (autoscaling.amazonaws.com) , Amazon EC2 Auto Scaling 會將您的請求導向的端點us-east-1。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的 Auto Scaling 群組	每個受支援的區域：500	是	您 AWS 帳戶允許的 Auto Scaling 群組數量上限
每個 Auto Scaling 群組的 Classic Load Balancer 數量	每個受支援的區域：50	否	每個 Auto Scaling 群組的 Classic Load Balancer 數目上限
每個區域的啟動組態	每個受支援的區域：200	是	您 AWS 帳戶允許的啟動組態數目上限
每個 Auto Scaling 群組的 lifecycle hook 數量	每個受支援的區域：50	否	每個 Auto Scaling 群組的生命週期關聯數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個 Auto Scaling 群組的 SNS 主題數量	每個受支援的區域：10	否	每個 Auto Scaling 群組的 SNS 主題數量上限
每個 Auto Scaling 群組的擴展政策數量	每個受支援的區域：50	否	每個 Auto Scaling 群組的擴展政策數量上限
每個 Auto Scaling 群組的排程動作數量	每個支援的區域：125	否	每個 Auto Scaling 群組的排程動作數目上限
每個步驟擴展政策的步驟調整數量	每個受支援的區域：20	否	每個步驟擴展政策的步驟調整數目上限
每個 Auto Scaling 群組的目標群組數量	每個受支援的區域：50	否	每個 Auto Scaling 群組的目標群組數量上限

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》](#) 中的 Amazon EC2 Auto Scaling 配額。

EC2 Image Builder 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
元件參數長度	每個支援的區域：1,024	是	元件參數值可包含的字元數上限。
元件大小	每個受支援的區域：64 KB	是	元件的資料欄位大小上限。
元件	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的元件數量上限。
每個映像配方的元件	每個受支援的區域：20	是	可與單一映像配方相關聯的元件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個分佈組態的並行 AMI 複本	每個受支援的區域：50	是	可為單一分佈組態定義的目標帳戶數目上限。
並行建置	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，可以在此帳戶中執行的並行建置數量上限。
並行資源狀態更新	每個受支援的區域：50	是	在目前區域中，此帳戶中可進行的最大並行資源狀態更新數量。
容器配方	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的容器配方數量上限。
分佈組態	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的分佈組態數目上限。
Docker 範本大小	每個受支援的區域：64 KB	是	Docker 範本資料欄位的大小上限。
映像管道	每個支援的區域：75	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的映像管道數量上限。
映像配方	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的映像配方數目上限。
映像工作流程參數	每個支援的區域：1,024	是	映像工作流程參數值可包含的字元數上限。
映像工作流程大小	每個受支援的區域：64 KB	是	影像工作流程的資料欄位大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
映像工作流程	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的映像工作流程數目上限。
每個影像的影像工作流程	每個受支援的區域：10	是	可與單一映像建立關聯的映像工作流程數目上限。
基礎設施組態	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的基礎設施組態數量上限。
每個分佈組態區域修改的啟動範本	每個受支援的區域：5	是	每個區域單一分佈組態可修改的啟動範本數目上限。
生命週期政策	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的帳戶中建立的生命週期政策數目上限。
每個元件的參數	每個受支援的區域：25	是	單一元件可包含的參數數目上限。
每個映像工作流程的參數	每個受支援的區域：25	是	單一映像工作流程可包含的參數數目上限。
每個分佈組態區域更新的 SSM 參數	每個受支援的區域：10	是	每個區域單一分佈組態可更新的 SSM 參數數目上限。
每個映像工作流程的步驟	每個受支援的區域：15	是	單一映像工作流程可包含的步驟數目上限。

Amazon EC2 Instance Connect 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonsaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonsaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonsaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonsaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2			

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3			
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4			
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2			
Europe (Stockholm)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1			
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EC2 Instance Connect 沒有服務配額。

Note

EC2 Instance Connect 不應與 EC2 Instance Connect Endpoint 混淆，EC2 Instance Connect Endpoint 是具有自己的配額的獨立服務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon [EC2 使用者指南](#)》中的 [EC2 Instance Connect Endpoint 配額](#)。Amazon EC2

Amazon ECR 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

ecr 和 api.ecr端點用於呼叫 Amazon ECR API。DescribeImages 和 CreateRepository 等 API 動作會移至此端點。雖然兩個端點的功能相同，但使用 AWS CLI AWS SDKs時建議使用api.ecr端點和預設值。透過 AWS PrivateLink VPC 端點連線至 Amazon ECR 時，您必須使用api.ecr端點進行 API 呼叫。如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Elastic Container Registry 使用者指南》](#) 中的 [Amazon ECR Interface VPC Endpoints \(AWS PrivateLink\)](#)。

如需 FIPS 端點的詳細資訊，請參閱 [FIPS 端點](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

此外，Amazon ECR API 具有雙堆疊端點。雙堆疊端點於 2025 年 4 月推出。若要搭配 CLI AWS 使用雙堆疊端點，請參閱 SDK AWS SDKs 和工具參考指南中的[雙堆疊和 FIPS 端點](#)組態。以下列出新的端點：

- OCI 和 Docker 用戶端請求：

```
<registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
```

- AWS API 請求：

```
ecr.<aws-region>.api.aws
```

Service Quotas

下表提供 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 的預設限制。

名稱	預設	可調整	描述
每 24 小時的基本映像掃描	每個支援的區域： 100,000	否	目前帳戶和區域中可使用基本掃描在 24 小時內掃描的影像數量上限。此限制包括推送時掃描和手動掃描。
複寫組態中每個規則的篩選條件	每個受支援的區域：100	否	複寫組態中每個規則的篩選條件的數量上限。
每個儲存庫的映像	每個受支援的區域：20,000	是	每個儲存庫映像的數量上限。
分層部分	每個支援的區域：4,200	否	分層部分數目上限。這僅適用於直接使用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
生命週期政策長度	每個支援的區域：30,720	否	生命週期政策中的字元數上限。
最大分層部分大小	每個受支援的區域：10	否	分層部分大小上限 (MiB)。這僅適用於直接使

名稱	預設	可調整	描述
			用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
最大分層大小	每個受支援的區域：52,000 個	否	每層的大小上限 (MiB)。
最小分層部分大小	每個受支援的區域：5	否	分層部分大小下限 (MiB)。這僅適用於直接使用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
依登錄檔提取快取規則	每個受支援的區域：50	否	提取快取規則的數量上限。
BatchCheckLayerAvailability 請求的速率	每個受支援的區域：每秒 1,000	<u>是</u>	目前區域中每秒可進行 BatchCheckLayerAvailability 請求的數量上限。將映像推送至儲存器時會檢查每個映像圖層，驗證之前是否上傳過。如果已上傳，則會略過映像圖層。
BatchGetImage 請求的速率	每個支援的區域：每秒 2,000	<u>是</u>	目前區域中每秒可進行 BatchGetImage 請求的數量上限。提取映像時，系統會叫用 BatchGetImage API 一次以擷取映像資訊清單。如果您請求增加此 API 的配額，請同時檢視 GetDownloadUrlForLayer 使用量。

名稱	預設	可調整	描述
CompleteLayerUpload 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	目前區域中每秒可進行 CompleteLayerUpload 請求的數量上限。推送映像時，每個新映像圖層都會叫用 CompleteLayerUpload API 一次，以確認上傳已完成。
GetAuthorizationToken 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 500	是	目前區域中每秒可進行 GetAuthorizationToken 請求的數量上限。
GetDownloadUrlForLayer 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 3,000	是	目前區域中每秒可進行 GetDownloadUrlForLayer 請求的數量上限。提取映像時，未快取的每個映像圖層都會叫用一次 GetDownloadUrlForLayer API。如果您請求增加此 API 的配額，請同時檢視 BatchGetImage 使用量。
InitiateLayerUpload 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	目前區域中每秒可進行 InitiateLayerUpload 請求的數量上限。推送映像時，未上傳的每個映像圖層都會叫用 InitiateLayerUpload API 一次。是否上傳映像圖層會由 BatchCheckLayerAvailability API 動作決定。

名稱	預設	可調整	描述
PutImage 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	目前區域中每秒可進行 PutImage 請求的數量上限。推送映像並上傳所有新映像圖層時，系統會叫用 PutImage API 一次，以建立或更新與映像關聯標籤的映像資訊清單。
UploadLayerPart 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 500	是	目前區域中每秒可進行 UploadLayerPart 請求的數量上限。推送映像時，每個新映像層都會分成多個部分上傳，而每個新映像層部分都會呼叫一次 UploadLayerPart API。
映像掃描速率	每個支援的區域： 1	否	每 24 小時每張映像的映像掃描次數上限。
已註冊的儲存庫	每個支援的區域： 100,000	是	目前區域中，您可以在此帳戶中建立的儲存庫數量上限。
每個生命週期政策的規則	每個受支援的區域： 50	否	生命週期政策中規則的數量上限
每個複寫組態的規則	每個受支援的區域： 10	否	複寫組態中規則的數量上限。
每個映像的標籤	每個支援的區域： 1,000	否	每個映像的標籤數目上限。
複寫組態中跨所有規則的唯一目的地	每個受支援的區域： 25	否	複寫組態中跨所有規則的唯一目的地的數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Elastic Container Registry 使用者指南](#)》中的 [Amazon ECR Service Quotas](#)。

Amazon ECR 公有端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

ecr-public 和 api.ecr-public端點用於呼叫 Amazon ECR Public API。DescribeImages 和 CreateRepository 等 API 動作會移至此端點。雖然兩個端點的功能相同，但使用 AWS CLI AWS SDKs時，建議使用api.ecr-public端點和預設值。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

以下是 Amazon ECR Public 的服務配額。

名稱	預設	可調整	描述
每個儲存庫的映像	每個受支援的區域：20,000	是	每個儲存庫映像的數量上限。
分層部分	每個支援的區域：1,000	否	分層部分數目上限。這僅適用於直接使用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
最大分層部分大小	每個受支援的區域：10	否	分層部分大小上限 (MiB)。這僅適用於直接使用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
最大分層大小	每個受支援的區域：10,000	否	每層的大小上限。
最小分層部分大小	每個受支援的區域：5	否	分層部分大小下限 (MiB)。這僅適用於直接使用 Amazon ECR API 動作來啟動分段上傳以進行映像推送操作時。
BatchCheckLayerAvailability 請求的速率	每個支援的區域：每秒 200 個	是	目前區域中每秒可進行 BatchCheckLayerAvailability 請求的數量上限。將映像推送至儲存器時會檢查每個映像圖層，驗證之前是否上傳過。如果已上傳，則會略過映像圖層。

名稱	預設	可調整	描述
CompleteLayerUpload 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	目前區域中每秒可進行 CompleteLayerUpload 請求的數量上限。推送映像時，每個新映像圖層都會叫用 CompleteLayerUpload API 一次，以確認上傳已完成。
GetAuthorizationToken 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 200 個	是	目前區域中每秒可進行 GetAuthorizationToken 請求的數量上限。
InitiateLayerUpload 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 200 個	是	目前區域中每秒可進行 InitiateLayerUpload 請求的數量上限。推送映像時，未上傳的每個映像圖層都會叫用 InitiateLayerUpload API 一次。是否上傳映像圖層會由 BatchCheckLayerAvailability API 動作決定。
PutImage 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	目前區域中每秒可進行 PutImage 請求的數量上限。推送映像並上傳所有新映像圖層時，系統會叫用 PutImage API 一次，以建立或更新與映像關聯標籤的映像資訊清單。

名稱	預設	可調整	描述
UploadLayerPart 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 260 個	是	目前區域中每秒可進行 UploadLayerPart 請求的數量上限。推送映像時，每個新映像層都會分成多個部分上傳，而每個新映像層部分都會呼叫一次 UploadLayerPart API。
已驗證映像提取的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒提取的已驗證映像數量上限。
資源的映像提取速率 AWS	每個支援的區域： 每秒 10	否	在 Amazon ECS、Fargate 或 Amazon EC2 上執行之資源的每秒映像提取次數上限。
未驗證映像提取的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒提取的未驗證映像數量上限。
已註冊的儲存庫	每個支援的區域： 10,000	是	目前區域中，您可以在此帳戶中建立的儲存庫數量上限。
每個映像的標籤	每個支援的區域： 1,000	否	每個映像的標籤數目上限。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon ECR Public 使用者指南》](#) 中的 [Amazon ECR Public 服務配額](#)。

Amazon ECS 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

以下是 Amazon ECS 服務配額。

這些服務配額大多 (但不是全部) 列在 Service Quotas 主控台的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 命名空間之下。若要請求提高配額，請參閱 [《Service Quotas 使用者指南》](#) 中的請求提高配額。

名稱	預設	可調整	描述
代理程式修改動作的爆量率 (或儲存貯體容量上限)	每個受支援的區域：200	是	每秒代理程式修改動作的爆量請求數量上限。
容量提供者修改動作的爆量速率 (或儲存貯體容量上限)	每個受支援的區域：10	是	每秒容量提供者修改動作的爆量請求數量上限。
容量提供者讀取動作的爆量速率 (或儲存貯體容量上限)	每個受支援的區域：50	是	容量提供者讀取動作每秒的爆量請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
叢集修改動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：20	是	叢集修改動作每秒的爆量請求數量上限。
叢集讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	叢集讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
叢集資源修改動作的爆量率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：100	是	叢集資源修改動作每秒的爆量請求數量上限。
叢集資源讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：100	是	叢集資源讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
叢集服務資源讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：10	是	叢集服務資源讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
服務部署讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	服務部署和修訂讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
服務修改動作的爆量率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	服務修改動作每秒的爆量請求數量上限。
服務讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：100	是	服務讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
設定修改動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：10	是	每秒設定修改動作的爆量請求數量上限。
設定讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	每秒設定讀取動作的爆量請求數量上限。
標籤修改動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：20	是	標籤修改動作每秒的爆量請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
標籤讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	標籤讀取動作每秒的爆量請求數上限。
任務定義刪除動作的爆量率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：5	是	任務定義刪除動作每秒的爆量請求數量上限。
任務定義爆量率修改動作（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：20	是	任務定義修改動作的每秒爆量請求數上限。
任務定義讀取動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：50	是	任務定義讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
任務保護動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：200	是	任務保護寫入動作每秒的爆量請求數量上限。
任務保護動作的爆量速率（或儲存貯體容量上限）	每個受支援的區域：200	是	任務保護讀取動作每秒的爆量請求數量上限。
每個叢集的容量提供者	每個受支援的區域：20	否	能與叢集相關聯的容量提供者數量上限。
每個服務的 Classic Load Balancer	每個受支援的區域：1	否	每個服務的 Classic Load Balancer 數量上限
每個帳戶的叢集數量	每個受支援的區域：10,000	是	每個帳戶的叢集數目
每個叢集的容器執行個體數量	每個受支援的區域：5,000	否	每個叢集的容器執行個體數量
每個 start-task 的容器執行個體	每個受支援的區域：10	否	StartTask API 動作中指定的容器執行個體數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個任務定義的容器數量	每個受支援的區域：10	否	任務定義內的容器定義數量上限。
ECS Exec 工作階段	每個支援的區域：1,000	否	每個容器的 ECS Exec 工作階段數量上限。
服務在 AWS Fargate 上啟動的任務速率	每個受支援的區域：500	否	Amazon ECS 服務排程器在 Fargate 上每分鐘可為每項服務佈建的任務數量上限。注意：對於 2025 年 5 月 20 日之後推出的區域，上限為 125
由 Amazon EC2 或外部執行個體上的服務所啟動之任務比率	每個受支援的區域：500	否	Amazon ECS 服務排程器在 Amazon EC2 或外部執行個體上每分鐘可為每項服務佈建的最大任務數量。
每個任務定義系列的修訂數目	每個受支援的區域：1,000,000	否	每個任務定義系列的修訂數目上限。取消註冊或刪除任務定義修訂並不會將其排除在此限制中。
每個 awsvpcConfiguration 的安全群組數量	每個受支援的區域：5	否	awsvpcConfiguration 內指定的安全群組數量上限。
每個叢集的服務數量	每個受支援的區域：5,000	否	每個叢集的服務數量上限
每個命名空間的服務	每個受支援的區域：300	否	可在命名空間內執行的服務數目上限。
每個 awsvpcConfiguration 的子網路數量	每個受支援的區域：16	否	awsvpcConfiguration 內指定的子網路數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
客服人員修改動作的持續率（或儲存貯體重新填充率）	每個支援的區域：120	是	客服人員修改動作的每秒持續請求數上限。
容量提供者修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	容量提供者修改動作的每秒持續請求數上限。
容量提供者讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	容量提供者讀取動作的每秒持續請求數上限。
叢集修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	叢集修改動作的每秒持續請求數上限。
叢集讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	叢集讀取動作每秒的持續請求數量上限。
叢集資源修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：40	是	叢集資源修改動作的每秒持續請求數上限。
叢集資源讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	叢集資源讀取動作的每秒持續請求數上限。
叢集服務資源讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	叢集服務資源讀取動作的每秒持續請求數上限。
服務部署讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	服務部署和修訂讀取動作的每秒持續請求數上限。
服務修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：5	是	服務修改動作每秒的持續請求數上限。
服務讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	服務讀取動作每秒的持續請求數上限。
設定修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	每秒設定修改動作的持續請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
設定讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	每秒設定讀取動作的持續請求數量上限。
標籤修改動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：10	是	標籤修改動作的每秒持續請求數上限。
標籤讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	標籤讀取動作的每秒持續請求數上限。
任務定義刪除動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	任務定義刪除動作的每秒持續請求數上限。
任務定義的持續速率修改動作（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：1	是	任務定義修改動作的每秒持續請求數上限。
任務定義讀取動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個受支援的區域：20	是	任務定義讀取動作的每秒持續請求數上限。
任務保護動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個支援的區域：80	是	任務保護寫入動作的每秒持續請求數量上限。
任務保護動作的持續速率（或儲存貯體重新填充速率）	每個支援的區域：80	是	任務保護讀取動作的每秒持續請求數上限。
每個資源的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個資源的標籤數量上限。這適用於任務定義、叢集、任務和服務。
每個服務的目標群組	每個受支援的區域：5	否	每個服務的目標群組數量上限 (如果使用 Application Load Balancer 或 Network Load Balancer)。

名稱	預設	可調整	描述
任務定義大小	每個受支援的區域：64 KB	否	任務定義的大小上限 (KiB)。
每個叢集於「佈建」狀態下的任務數量	每個受支援的區域：500	否	每個叢集於「佈建」狀態下等候的任務的上限數量。此配額僅適用於使用 EC2 Auto Scaling 群組容量提供者啟動的任務。
每個 run-task 啟動的任務數量	每個受支援的區域：10	否	每個 RunTask API 動作可啟動的任務數量上限。
每個服務的任務	每個受支援的區域：5,000	否	每個服務的任務數量上限 (所需的計數)。

Note

被設定使用 Amazon ECS 服務探索的服務有每個服務 1,000 項任務的限制。這是由於每個 AWS Cloud Map 服務執行個體數量的服務配額所致。如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map》中的 [Amazon Web Services 一般參考服務配額](#)。

Note

實際上，任務啟動速率還取決於其他注意事項，例如要下載和解壓縮的容器映像、運作狀態檢查以及啟用的其他整合 (例如向負載平衡器註冊任務)。根據您為 Amazon ECS 服務啟用的功能，您將看到任務啟動速率與上述配額相比的變化。如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 最佳實務指南》中的 [加速 Amazon ECS 部署](#)。

AWS Fargate 配額

以下是 AWS Fargate 服務配額上的 Amazon ECS，並列在 Service Quotas 主控台 AWS Fargate 的服務下。

新 AWS 帳戶的初始配額可能較低，可能會隨著時間增加。Fargate 會持續監控每個區域內的帳戶使用情況，再根據您的用量自動增加配額。您也可以申請增加配額，以獲取顯示為可調整的值，請參閱《Service Quotas 使用指南》中的[請求提高配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
Fargate 隨需爆量啟動率	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，在此帳戶中以單一爆量（爆量率）啟動的隨需 Amazon ECS 任務或 Amazon EKS Pod 數量上限。注意：對於 2025 年 5 月 20 日之後推出的區域，上限為 25
Fargate 隨需持續啟動率	每個受支援的區域：20	是	在目前區域中，此帳戶中每秒啟動的隨需 Amazon ECS 任務或 Amazon EKS Pod 數量上限（持續費率）。注意：對於 2025 年 5 月 20 日之後推出的區域，上限為 5
Fargate 隨需 vCPU 資源計數	每個受支援的區域：6	是	在當前區域中，此帳戶中以 Fargate 隨需同時執行的 Fargate vCPU 數量。
Fargate Spot 爆量啟動率	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，在此帳戶中以單一爆量（爆量率）啟動的 Spot Amazon ECS 任務數量上限。注意：對於 2025 年 5 月 20 日

名稱	預設	可調整	描述
			之後推出的區域，上限為 25
Fargate Spot 持續啟動率	每個受支援的區域：20	<u>是</u>	在目前區域中，此帳戶中每秒啟動的 Spot Amazon ECS 任務數目上限（持續速率）。注意：對於 2025 年 5 月 20 日之後推出的區域，上限為 5
Fargate Spot vCPU 資源計數	每個受支援的區域：6	<u>是</u>	在當前區域中，此帳戶中以 Fargate Spot 同時執行的 Fargate vCPUs 數量。

Note

預設值是設定的初始配額 AWS，與實際套用的配額值和最大可能的服務配額不同。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的 [Service Quotas 術語](#)。

Note

Fargate 還強制執行 Amazon ECS 任務和 Amazon EKS Pod 啟動速率限制。如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 [AWS Fargate 調節配額](#)。

Amazon Elastic Kubernetes Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

此外，EKS API 具有雙堆疊端點。雙堆疊端點於 2024 年 8 月推出。若要搭配使用雙堆疊端點 AWS CLI，請參閱 AWS SDKs和工具參考指南中的[雙堆疊和 FIPS 端點](#)組態。以下列出新的端點：

EKS API 公有端點

```
eks.region.api.aws
```

IRSA OIDC 發行者 URLs

```
oidc-eks.region.api.aws
```

下列端點提供 Amazon EKS 身分驗證 API。節點上的 EKS Pod Identity Agent 會連線至此端點，以取得每個 Pod 的登入資料。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個叢集的存取項目	每個受支援的區域：3,000 個	否	每個叢集的存取項目數量上限。
叢集	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，此帳戶的 EKS 叢集的最大數量。
每個叢集的控制平面安全群組	每個受支援的區域：4	否	每個叢集的控制平面安全群組的最大數量 (您在建立叢集時所指定的群組)
EKS Anywhere Enterprise 訂閱	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶的 EKS Anywhere Enterprise 訂閱數量上限。
每個叢集的 Fargate 描述檔	每個受支援的區域：10	是	每個叢集的 Fargate 描述檔的最大數量。
每個 Fargate 描述檔選取器的標籤對	每個受支援的區域：5	是	每個 Fargate 描述檔選取器的標籤對數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個叢集的受管節點群組	每個受支援的區域：30	是	每個叢集的受管節點群組數目上限
每個受管節點群組的節點	每個受支援的區域：450	是	每個受管節點群組的節點數目上限。
每個叢集的公有端點存取 CIDR 範圍	每個受支援的區域：40	否	每個叢集的公有端點存取 CIDR 範圍數目上限（您在建立或更新叢集時所指定的公有端點）。
已註冊的叢集	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，此帳戶的已註冊的叢集最大數量。
每個叢集的遠端節點網路	每個受支援的區域：15	是	每個叢集的遠端節點網路數量上限。
每個叢集的遠端 Pod 網路	每個受支援的區域：15	是	每個叢集的遠端 Pod 網路數量上限。
每個 Fargate 描述檔的選取器	每個受支援的區域：5	是	每個 Fargate 描述檔選取器的最大數量。

Note

預設值是設定的初始配額 AWS。這些預設值與實際套用的配額值和可能的服務配額上限不同。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的 [Service Quotas 術語](#)。

在 Service Quotas 主控台中，Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 之下會列出這些服務配額。若要針對顯示為可調整的值申請增加配額，請參閱《Service Quotas 使用指南》中的 [請求提高配額](#)。

AWS Fargate 服務配額

Service Quotas 主控台中的 AWS Fargate 服務列出若干服務配額。下表僅描述適用於 Amazon EKS 的配額。

新的 AWS 帳戶 可能會有較低的初始配額，可能會隨著時間增加。Fargate 會持續監控每個 中的帳戶 用量 AWS 區域，然後根據用量自動增加配額。您也可以針對顯示為可調整的值申請增加配額。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[請求提高配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
Fargate 隨需 vCPU 資源計數	6	是	在當前區域中，此帳戶中能以 Fargate 隨需同時執行的 Fargate vCPUs 數量。

Note

預設值是設定的初始配額 AWS。這些預設值與實際套用的配額值和可能的服務配額上限不同。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的[Service Quotas 術語](#)。

Note

Fargate 還強制執行 Amazon ECS 任務和 Amazon EKS Pod 啟動速率配額。如需詳細資訊，請參閱 AWS Fargate 的 Amazon Elastic Container Service 使用者指南中的[AWS Fargate 調節配額](#)。

Amazon Elastic File System 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個檔案系統的存取點	每個受支援的區域：10,000	否	每個檔案系統允許的存取點數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個 NFS 用戶端的作用中使用使用者	每個支援的區域： 128	否	每個 NFS 用戶端可同時開啟檔案的作用中使用使用者數量上限
爆量輸送量	us-east-1：每秒 3,072 MB us-east-2：每秒 3,072 MB us-west-2：每秒 3,072 MB ap-southeast-2： 每秒 3,072 MB eu-west-1：每秒 3,072 MB 每個其他支援的區域： 每秒 1,024 MB	否	EFS 檔案系統上所有連線用戶端的總爆量輸送量上限
目錄深度	每個支援的區域： 1,000	否	您可以在單一目錄中擁有的關卡或深度數量上限
EFS 檔案鎖定	每個支援的區域： 512	否	連接的所有執行個體和存取檔案的使用者中，每個檔案的鎖定數量上限
檔案硬連結	每個支援的區域： 177	否	您可以為每個檔案擁有的硬連結數量上限

名稱	預設	可調整	描述
檔案大小	每個支援的區域： 52,673,613,135,872 個位元組	否	EFS 檔案系統上單一檔案的大小上限
檔案系統名稱長度	每個支援的區域： 255 個位元組	否	檔案系統名稱的長度上限
檔案系統符號連結（符號連結）長度	每個支援的區域： 4,080 個位元組	否	檔案系統符號連結或符號連結的長度上限
每個帳戶的檔案系統	每個受支援的區域：1,000	是	客戶帳戶在 AWS 區域中可擁有的檔案系統數量上限
鎖定唯一檔案/程序對	每個支援的區域： 65,536	否	對於 NFS 用戶端上的每個唯一掛載，所有唯一檔案/程序對可同時發生的鎖定數量上限
具有彈性輸送量的每個檔案系統的最大讀取 IOPS	每個支援的區域： 250,000	是	使用彈性輸送量可達到的最大讀取 IOPS 檔案系統。
佈建輸送量減少之間的最短等待時間	每個支援的區域： 86,400 秒	否	在減少佈建輸送量之後，您必須等待的最短時間，才能再次減少
輸送量模式變更之間的最短等待時間	每個支援的區域： 86,400 秒	否	在變更輸送量模式之後，您必須等待的最短時間，才能再次變更
每個可用區域的掛載目標	每個受支援的區域：1	否	您可以在可用區域中擁有的 EFS 掛載目標數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個 VPC 掛載目標	每個支援的區域： 1,400	否	每個 VPC 允許的 EFS 掛載目標數量上限
每個 NFS 用戶端開啟檔案	每個支援的區域： 32,768	否	每個 NFS 用戶端可同時開啟的檔案數量上限
佈建輸送量	us-east-1：每秒 3,414 MB us-east-2：每秒 3,414 MB us-west-2：每秒 3,414 MB eu-west-1：每秒 3,414 MB 每個其他支援的區域： 每秒 1,024 MB	否	EFS 檔案系統上所有連線用戶端的佈建總輸送量上限
檔案系統操作速率	每個支援的區域： 250,000	否	在一般用途模式中設定的 EFS 檔案系統上，所有連線用戶端的每秒檔案系統操作數目上限。資料或中繼資料讀取操作使用一個檔案操作，而資料或中繼資料寫入操作使用五個檔案操作。
每個掛載目標的安全群組	每個受支援的區域： 5	否	您可以套用至單一 EFS 掛載目標的安全群組數量上限

名稱	預設	可調整	描述
標籤	每個受支援的區域：50	否	您可以套用至 EFS 檔案系統的標籤數量上限
每個 NFS 用戶端的輸送量	每個支援的區域： 每秒 1,500 MB	否	您可以為每個連接到 EFS 檔案系統的 NFS 用戶端驅動的最大輸送量
每個檔案系統的 VPCs	每個受支援的區域：1	否	您可以套用至 EFS 檔案系統的 VPCs 數量上限

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Elastic File System 使用者指南](#)》中的 [Amazon EFS 配額](#)。

Amazon Elastic File System

Elastic Load Balancing 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com	Z3AADJGX6 KTTL2	ZLMOA37VP KANP

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
		elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com		
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35SXDOTRQ7X7K	Z26RNL4JYFTOTI
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368ELLRRE2KJ0	Z24FKFUX50B4VW
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1FL5HABSF5	Z18D5FSROUN65G
Africa (Cape Town)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268VQBMOI5EKX	Z203XCE67M25HM
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3DQVH9N71FHZ0	Z12Y7K3UBGUAD1

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T07WNTVAEPZN	Z0711778386UTO08407HT
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821HLRG5A9ZRTER	Z01971771FYVNCOVWJU1G
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284QMVVW7WO5J	Z026317210H9ACVTRO6FB
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862IB2WZLPXG76F	Z01156963G8MIIL7X90IV
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRQBQ08TROA
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5LXEXXYW11ES	Z1GWIQ4HH19I5X
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1LMS91P8CMLE5	ZKVM4W9LS7TM
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
亞太區域 (台北)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141 MW7T1WBU1 9PO	Z09176273 OC2HWIAUNYW
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008C MBRTHFGWBCB	Z05436313 1YWATEMWR G5L
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14GRHDCW A56QT	Z31USIVHY NEOWT
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2EPGBW3A PI2WT
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681 N0SF6OS049SD	Z02754302 KBB00W2LKWZ9
中國 (北京)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1GDH35T7 7C1KE	Z3QFB96KM J7ED6
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215JYRZR 1TBD5	Z3F0SRJ5L GBH90
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQL NTSW2	Z2IFOLAFX WLO4F

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4D7Y8KGAS4G
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3ULH7SSC9OV64	Z23146JA1KNAFP
Europe (Paris)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77PNBQS71R4	Z1CMS0P5QUZ6D5
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394HF5D5LXGAP	Z1011216NVTYADP1SSV
Europe (Stockholm)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23TAZ6LKFMNIO	Z1UDT6IFJ4EJM
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2ZOEP8P5EB3	Z02239872DOALSIDCX66S
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867EHPV2DABU	Z0313266YDI6ZRHTGQY4
墨西哥 (中部)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324OKD1BB28BH5	Z02031231H3ID6HYJ9A7U
Middle East (Bahrain)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3QSRYP46NYYV

區域名稱	區域	端點	Route 53 託管區域 ID (Application Load Balancer、Classic Load Balancer)	Route 53 託管區域 ID (網路負載平衡器)
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872XQRWHG2XF6I	Z00282643NTTLPANJJG2P
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HTTTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166TLBEW007G0	Z1ZSMQQ6Q24QQ8
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33AYJ8TM3BH4J	ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas

下列配額適用於 Application Load Balancer。

名稱	預設	可調整
每個區域的 Application Load Balancer	50	是
每個 Application Load Balancer 的憑證	25	是
每個規則的條件值	5	否
每個規則的條件萬用字元	5	否
每個 Application Load Balancer 的接聽程式	50	是

名稱	預設	可調整
每個區域的預留 Application Load Balancer 容量單位 (LCU)	0	是
每個 Application Load Balancer 的規則	100	是
每個 Application Load Balancer 每個動作的目標群組	5	否
每個 Application Load Balancer 的目標群組	100	否
每個 Application Load Balancer 的目標	1,000	是

下列配額適用於 Network Load Balancer。

名稱	預設	可調整
每個 Network Load Balancer 的憑證	25	是
每個 Network Load Balancer 接聽程式	50	否
每個 VPC 的 Network Load Balancer ENI	1 , 200	是
每個區域的網路負載平衡器	50	是
每個區域的預留網路Load Balancer容量單位 (LCU)	0	是
每個 Network Load Balancer 每個可用區域的目標	500	是
每個 Network Load Balancer 目標	3,000	是

下列配額適用於 Gateway Load Balancer。

名稱	預設	可調整
每個區域的預留閘道Load Balancer容量單位 (LCU)	0	是

下列配額適用於目標群組。

名稱	預設	可調整
每個區域的目標群組	3,000	是
每個區域每個目標群組的目標數	1,000	是

下列配額適用於 Classic Load Balancer。

名稱	預設	可調整
每個區域的 Classic Load Balancer	20	是
每個 Classic Load Balancer 的接聽程式	100	是
每個 Classic Load Balancer 已註冊的執行個體	1,000	是

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [Application Load Balancer 的配額](#)
- [Network Load Balancer 的配額](#)
- [Classic Load Balancer 的配額](#)
- [Gateway Load Balancer 的配額](#)

Amazon Elastic Transcoder 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
建立任務請求的爆量大小	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的建立任務請求數目上限。
讀取任務請求的爆量大小	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的讀取任務請求數量上限。
每個管道的並行任務	us-east-1：20 us-west-2：20 eu-west-1：20 每個其他支援的區域：12	是	目前區域中每個管道同時處理的任務數量上限。
管道	每個受支援的區域：4	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的管道數量上限。
每個管道的佇列任務	每個受支援的區域：1,000,000	否	目前區域中每個管道的佇列任務數量上限。
建立任務請求的速率	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的建立任務請求數目上限
讀取任務請求的速率	每個受支援的區域：4	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的讀取任務請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
使用者定義的預設集	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的自訂輸出預設集數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Elastic Transcoder 開發人員指南](#)》中的 Amazon Elastic Transcoder 配額。

AWS Elastic Disaster Recovery 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行任務進行中	每個受支援的區域：20	否	並行任務進行中
每個 AWS 帳戶的複寫來源伺服器總數上限	每個受支援的區域：300	否	每個 AWS 帳戶的複寫來源伺服器總數上限
每個 AWS 帳戶的來源伺服器總數上限	每個支援的區域：4,000	是	每個 AWS 帳戶的來源伺服器總數上限

名稱	預設	可調整	描述
每個來源伺服器的並行任務上限	每個受支援的區域：1	否	每個來源伺服器的並行任務上限
每個資源的啟動動作數目上限	每個受支援的區域：200	否	每個資源的啟動動作數目上限
每個 AWS 帳戶的啟動組態範本數目上限	每個受支援的區域：1	否	每個 AWS 帳戶的啟動組態範本數目上限
每個 AWS 帳戶的來源網路數量上限	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	每個 AWS 帳戶的來源網路數量上限
單一任務中的來源伺服器上限	每個受支援的區域：100	否	單一任務中的來源伺服器上限
所有任務中的來源伺服器上限	每個受支援的區域：500	否	所有任務中的來源伺服器上限

Amazon ElastiCache 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的節點	每個受支援的區域：300	是	區域中所有叢集的節點數量上限。此配額適用於指定區域內預留和非預留的節點。同一區域中最多可有 300 個預留節點和 300 個非預留節點。
每個叢集的節點 (Memcached)	每個支援的區域：60	是	在個別 Memcached 叢集的節點數量上限。
每個叢集的節點 (啟用叢集模式)	每個支援的區域：90	是	個別 Redis 或 Valkey 叢集中的節點數量上限。
每個碎片的節點數	每個受支援的區域：6	否	個別碎片中的節點數目上限 (節點群組)。有一個節點是讀取/寫入主項。

名稱	預設	可調整	描述
			所有其他節點則是唯讀複本。
每區域參數群組數	每個受支援的區域：300	是	您可在一個區域中建立的參數數量上限。
每區域安全群組數	每個受支援的區域：50	是	您可在一個區域中建立的安全群組數量上限。
每個區域的無伺服器快取	每個受支援的區域：40	是	區域中無伺服器快取的數量上限。
每個快取每天的無伺服器快照	每個支援的區域：24	是	每個無伺服器快取每天可拍攝的快照數量上限。
每個叢集的碎片（停用叢集模式）	每個受支援的區域：1	否	叢集模式停用叢集中的碎片（節點群組）數目上限。
每區域子網路群組數	每個受支援的區域：300	是	您可在一個區域中建立的子網路群組數量上限。
每個子網路群組的子網路	每個受支援的區域：20	是	您可為子網路群組定義的子網路數量上限。
每個區域的使用者群組	每個受支援的區域：200	是	您可以在區域中建立的使用者群組數量上限。
每個區域的使用者	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在區域中建立的使用者數量上限。
每個使用者群組的使用者	每個受支援的區域：100	是	您可以為使用者群組定義的使用者數量上限。

Amazon MemoryDB 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

資源	預設
每個區域的節點	300
每個執行個體類型每個叢集的節點數	90
每個碎片的節點數	6
每區域參數群組數	150
每區域子網路群組數	150
每個子網路群組的子網路	20

AWS 實體解析端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行 ID 映射任務	每個受支援的區域：1	否	目前區域中可同時處理的 ID 映射工作流程數目上限 AWS。
並行比對任務	每個受支援的區域：1	否	目前區域中可同時處理的相符工作流程數目上限 AWS。

名稱	預設	可調整	描述
並行提供者服務比對任務	每個受支援的區域：1	否	目前 AWS 區域中可同時處理的提供者服務比對工作流程數目上限。
ID 映射工作流程	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的 ID 映射工作流程數目上限。
ID 命名空間	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的 ID 命名空間數目上限。
比對工作流程	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的相符工作流程數目上限。
GenerateMatchId API 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒 GenerateMatchId API 請求的數量上限
GetMatchId API 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	每秒 GetMatchId API 請求的數量上限。
每個機器學習型比對工作流程的記錄	每個支援的區域：100,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中機器學習型比對工作流程可處理的記錄數目上限。
每個機器學習型比對工作流程的記錄	每個支援的區域：600,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中機器學習型比對工作流程可處理的記錄數目上限。
每個提供者 ID 映射工作流程的記錄	每個支援的區域：100,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中可處理用於提供者 ID 映射的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個提供者 ID 映射工作流程的記錄	每個支援的區域： 250,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中可處理用於提供者 ID 映射的記錄數目上限。
每個供應商服務型比對工作流程的記錄	每個支援的區域： 100,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中提供者服務型比對工作流程可處理的記錄數目上限。
每個規則型 ID 映射工作流程的記錄	每個支援的區域： 250,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中可處理規則型 ID 映射的記錄數目上限。
每個規則型 ID 映射工作流程的記錄	每個支援的區域： 100,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中可處理規則型 ID 映射的記錄數目上限。
每個規則型比對工作流程的記錄	每個支援的區域： 100,000,000	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中規則型比對工作流程可處理的記錄數目上限。
結構描述映射	每個受支援的區域： 50	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的結構描述映射數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《[AWS 實體解析使用者指南](#)》中的[實體解析配額](#)。AWS

AWS 最終使用者傳訊端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS 最終使用者傳訊包括 AWS 最終使用者傳訊 SMS 和語音 V2 API，以及 AWS 最終使用者傳訊社交 API。

服務端點

AWS 最終使用者簡訊 SMS 和語音 V2 API

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Africa (Cape Town)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS 最終使用者傳訊社交 API

區域可用性

區域名稱	區域	端點	WhatsApp API 版本
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com	第 20 版及更新版本
		social-messaging.us-east-1.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com	第 20 版及更新版本
		social-messaging.us-east-2.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com	第 20 版及更新版本
		social-messaging.us-west-2.api.aws	

區域名稱	區域	端點	WhatsApp API 版本
		social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	
加拿大 (中部)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	第 20 版及更新版本
Africa (Cape Town)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	第 20 版及更新版本
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	第 20 版及更新版本

區域名稱	區域	端點	WhatsApp API 版本
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	第 20 版及更新版本
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	第 20 版及更新版本
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	第 20 版及更新版本
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	第 20 版及更新版本
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	第 20 版及更新版本

區域名稱	區域	端點	WhatsApp API 版本
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	第 20 版及更新版本
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	第 20 版及更新版本
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	第 20 版及更新版本
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	第 20 版及更新版本
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	第 20 版及更新版本

Service Quotas

AWS 最終使用者簡訊簡訊和語音 Service Quotas

下列配額適用於 SMS 和 MMS 頻道。

資源	預設配額	是否可增加？
花費閾值	每個帳戶 1.00 USD	是，但支出限制會因區域而異。您必須指定需要增加的區域。
每秒可傳送的簡訊數量 (傳送速率)	視目的地國家/地區和起始電話號碼而有所不同。	是，但您可能需要取得支援較高輸送量的電話號碼。如果您不確定要使用哪個號碼類型，請聯絡 支援 或您的 AWS 客戶經理以取得詳細資訊 如果您使用英數字元的寄件者 ID 傳送訊息，或許可以提高輸送量速率。
每秒可傳送給單一收件人的 SMS 和 MMS 訊息數量	每秒 1 則訊息	否
雙向 SMS 的 Amazon SNS 主題數	每個帳戶 100,000 個	是
雙向 SMS 的關鍵字數	每個號碼 30 個關鍵字	是
SMS、MS 和語音號碼的數量	每個帳戶 25 個	是
專用電話號碼數目	每個帳戶 25 個	是
選擇不接收清單數 注意：必要的選擇不接收預設清單會計入此配額。	每個帳戶 25 個	是
組態集數量	每個帳戶 25 個	是

資源	預設配額	是否可增加？
事件目的地數	每個組態集 5 個	否
SMS 沙盒中已驗證的目的地電話號碼數	每個帳戶 10 個	否
電話號碼集池數	每個帳戶 25 個	是
可與電話號碼集區關聯的起始身分數	每個電話號碼集區 100 個	是

以下配額適用於使用 10DLC 電話號碼傳送的 SMS 訊息。10DLC 號碼只能用來傳送訊息給美國收件人。

資源	預設配額	是否可增加？
每個最多 10DLC 公司 AWS 帳戶	25	是
每個 10DLC 品牌最多 10DLC 個行銷活動	10	是
每個 10DLC 行銷活動的最多 10DLC 數量	49	否

下列配額適用於保護組態。

資源	預設配額	是否可增加？
保護組態的數量	25	否

下列配額適用於語音管道。

資源	預設配額	是否可增加？
在 24 小時期間內可傳送的語音訊息數量	如果您的帳戶在沙盒內：20 則訊息	否
在 24 小時期間內可傳送給單一收件人的語音訊息數量	5 則訊息	否
每分鐘可傳送的語音訊息數量	如果您的帳戶在沙盒內：每分鐘 5 通電話 如果您的帳戶在沙盒外：每分鐘 20 通電話	否
每秒從單一來源電話號碼可傳送的語音訊息數量	每秒 1 則訊息	否
語音訊息長度	如果您的帳戶在沙盒內：30 秒 如果您的帳戶在沙盒外：5 分鐘	否
能夠將語音訊息傳送至國際電話號碼	若您的帳戶位於沙盒內，您只能在下列國家/地區傳送訊息給收件人： • 澳洲 • 加拿大 • 德國 • 香港 • 以色列 • 日本 • 墨西哥 • 新加坡 • 瑞典 • 美國 • 英國	否

資源	預設配額	是否可增加？
	如果您的帳戶在沙盒外，您可以傳送訊息給任何國家中的收件人。  Note 國際通話需要額外費用，而費用隨著目的地國家或區域而不同。	
語音訊息中的字元數	3,000 個計費字元 (口說單字) 總計 6,000 個字元，包括計費字元和 SSML 標籤	否
組態集數量	10,000 個語音組態集	否

如需詳細資訊，請參閱《[AWS 最終使用者簡訊簡訊](#) AWS 使用者指南》中的最終使用者簡訊配額。

AWS 最終使用者傳訊社交 Service Quotas

下列配額適用於社交簡訊管道。

資源	預設
WhatsApp 商業帳戶 (WABA)	每個區域 25 個

如需詳細資訊，請參閱[AWS 《最終使用者傳訊社交使用者指南》](#) AWS 中的最終使用者傳訊社交配額。

Amazon EMR 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

如果您指定一般端點 (elasticmapreduce.amazonaws.com)，Amazon EMR 會將您的請求導向預設區域中的端點。若是 2013 年 3 月 8 日或之後建立的帳戶，預設區域為 us-west-2，若是較舊的帳戶，預設區域則為 us-east-1。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
EMR WAL 工作區	每個受支援的區域：20	否	在目前區域中，此帳戶中可同時使用的 Amazon EMR 預先寫入日誌 (EMR WAL) 工作區數量上限。
AddInstanceFleet 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 AddInstanceFleet 儲存貯體的速率
AddInstanceGroups 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.2	是	權杖新增至 AddInstanceGroups 儲存貯體的速率
AddJobFlowSteps 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 AddJobFlowSteps 儲存貯體的速率
AddTags 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 AddTags 儲存貯體的速率
CancelSteps 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 CancelSteps 儲存貯體的速率
CreateSecurityConfiguration 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 CreateSecurityConfiguration 儲存貯體的速率
DeleteSecurityConfiguration 呼叫的補充率	每個支援的區域：0.5	是	權杖新增至 DeleteSecurityConfiguration 儲存貯體的速率
DescribeCluster 呼叫的補充率	每個受支援的區域：1	是	權杖新增至 DescribeCluster 儲存貯體的速率

名稱	預設	可調整	描述
DescribeJobFlows 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.2	是	權杖新增至 DescribeJobFlows 儲存貯體的速率
DescribeSecurityConfiguration 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 DescribeSecurityConfiguration 儲存貯體的速率
DescribeStep 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 DescribeStep 儲存貯體的速率
GetAutoTerminationPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 GetAutoTerminationPolicy 儲存貯體的速率
GetBlockPublicAccessConfiguration 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 GetBlockPublicAccessConfiguration 儲存貯體的速率
GetClusterSessionCredentials 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 GetClusterSessionCredentials 儲存貯體的速率
GetManagedScalingPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 GetManagedScalingPolicy 儲存貯體的速率
ListBootstrapActions 呼叫的補充率	每個受支援的區域：1	是	權杖新增至 ListBootstrapActions 儲存貯體的速率
ListClusters 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListClusters 儲存貯體的速率

名稱	預設	可調整	描述
ListInstanceFleets 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListInstanceFleets 儲存貯體的速率
ListInstanceGroups 呼叫的補充率	每個受支援的區域：1	是	權杖新增至 ListInstanceGroups 儲存貯體的速率
ListInstances 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListInstances 儲存貯體的速率
ListReleaseLabels 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListReleaseLabels 儲存貯體的速率
ListSecurityConfigurations 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListSecurityConfigurations 儲存貯體的速率
ListSteps 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListSteps 儲存貯體的速率
ListSupportedInstanceTypes 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ListSupportedInstanceTypes 儲存貯體的速率
ModifyCluster 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ModifyCluster 儲存貯體的速率
ModifyInstanceFleet 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ModifyInstanceFleet 儲存貯體的速率
ModifyInstanceGroups 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 ModifyInstanceGroups 儲存貯體的速率

名稱	預設	可調整	描述
PutAutoScalingPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 PutAutoScalingPolicy 儲存貯體的速率
PutAutoTerminationPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 PutAutoTerminationPolicy 儲存貯體的速率
PutBlockPublicAccessConfiguration 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 PutBlockPublicAccessConfiguration 儲存貯體的速率
PutManagedScalingPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 PutManagedScalingPolicy 儲存貯體的速率
RemoveAutoScalingPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 RemoveAutoScalingPolicy 儲存貯體的速率
RemoveAutoTerminationPolicy 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 RemoveAutoTerminationPolicy 儲存貯體的速率
RemoveTags 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 RemoveTags 儲存貯體的速率
RunJobFlow 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 RunJobFlow 儲存貯體的速率
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 儲存貯體的速率

名稱	預設	可調整	描述
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 呼叫的補充速率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 RemoveManagedScalingPolicy 儲存貯體的速率。
SetTerminationProtection 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.2	是	權杖新增至 SetTerminationProtection 儲存貯體的速率
SetVisibleToAllUsers 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.2	是	權杖新增至 SetVisibleToAllUsers 儲存貯體的速率
TerminateJobFlows 呼叫的補充率	每個支援的區域： 0.5	是	權杖新增至 TerminateJobFlows 儲存貯體的速率
您可以每秒提出的 API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 200 個	是	您可以在目前區域中針對所有 EMR 操作在此帳戶中執行的每秒請求數上限。
您可以每秒提出的 AddInstanceFleet API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 AddInstanceFleet 請求數目上限。AddInstanceFleet 會將執行個體機群新增至執行中的叢集。
您可以每秒提出的 AddInstanceGroups API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 AddInstanceGroups 請求數目上限。將一或多個執行個體群組新增至執行中的叢集。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 AddJobFlowSteps API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 AddJobFlowSteps 請求數目上限。AddJobFlowSteps 會將新步驟新增至執行中的叢集。
您可以每秒提出的 AddTags API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 AddTags 請求數目上限。將標籤新增至 Amazon EMR 資源。
您可以每秒提出的 CancelSteps API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 CancelSteps 請求數目上限。
您可以每秒提出的 CreateSecurityConfiguration API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateSecurityConfiguration 請求數目上限。CreateSecurityConfiguration 會建立安全組態，該組態會存放在服務中，並在建立叢集時指定。
您可以每秒提出的 DeleteSecurityConfiguration API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DeleteSecurityConfiguration 請求數目上限。DeleteSecurityConfiguration 會刪除安全組態。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 DescribeCluster API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DescribeCluster 請求數目上限。DescribeCluster 提供叢集層級的詳細資訊，包括狀態、硬體和軟體組態、VPC 設定等。
您可以每秒提出的 DescribeJobFlows API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 DescribeJobFlows 請求數目上限。已取代此 API，而且最終將會移除它。我們建議您改用 ListClusters、DescribeCluster、ListSteps、ListInstanceGroups 和 ListBootstrapActions instead。
您可以每秒提出的 DescribeSecurityConfiguration API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DescribeSecurityConfiguration 請求數目上限。DescribeSecurityConfiguration 透過傳回組態 JSON 來提供安全組態的詳細資訊。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 DescribeStep API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DescribeStep 請求數目上限。DescribeStep 提供有關叢集步驟的詳細資訊。
您可以每秒提出的 GetAutoTermination Policy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetAutoTermination Policy 請求數目上限。GetAutoTerminationPolicy 會傳回 Amazon EMR 叢集的自動終止政策。
您可以每秒提出的 GetBlockPublicAccessConfiguration API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetBlockPublicAccessConfiguration 請求數目上限。GetBlockPublicAccessConfiguration 會傳回目前區域中帳戶的 Amazon EMR 封鎖公有存取組態。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 GetClusterSessionCredentials API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中執行的每秒 GetClusterSessionCredentials 請求數目上限。GetClusterSessionCredentials 提供暫時的 HTTP 基本登入資料，這些登入資料與指定的執行時間 IAM 角色相關聯，並由啟用精細存取控制的叢集使用。
您可以每秒提出的 GetManagedScalingPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetManagedScalingPolicy 請求數目上限。GetManagedScalingPolicy 會為 Amazon EMR 叢集擷取連接的受管擴展政策。
您可以每秒提出的 ListBootstrapActions API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListBootstrapActions 請求數目上限。ListBootstrapActions 提供與叢集相關聯的引導操作的相關資訊。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 ListClusters API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListClusters 請求數目上限。ListClusters 提供此 AWS 帳戶可見的所有叢集狀態。
您可以每秒提出的 ListInstanceFleets API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListInstanceFleets 請求數目上限。ListInstanceFleets 會列出叢集中執行個體機群的所有可用詳細資訊。
您可以每秒提出的 ListInstanceGroups API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListInstanceGroups 請求數目上限。ListInstanceGroups 提供叢集中執行個體群組的所有可用詳細資訊。
您可以每秒提出的 ListInstances API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListInstances 請求數目上限。ListInstances 提供過去 30 天內終止的所有作用中 EC2 執行個體和 EC2 執行個體的資訊，最多 2,000 個。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 ListReleaseLabels API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListReleaseLabels 請求數目上限。ListReleaseLabels 會擷取區域中 Amazon EMR 服務的發行標籤。
您可以每秒提出的 ListSecurityConfigurations API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListSecurityConfigurations 請求數目上限。ListSecurityConfigurations 會列出此帳戶可見的所有安全組態，並提供其建立日期和時間，以及其名稱。
您可以每秒提出的 ListSteps API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListSteps 請求數目上限。ListSteps 會以相反順序提供叢集的步驟清單。
您可以每秒提出的 ListSupportedInstanceTypes API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListSupportedInstanceTypes 請求數目上限。ListSupportedInstanceTypes 列出 Amazon EMR 支援的執行個體類型。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 ModifyCluster API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中執行的每秒 ModifyCluster 請求數目上限。ModifyCluster 會修改可以使用 ClusterID 指定之叢集同時執行的步驟數目。
您可以每秒提出的 ModifyInstanceFleet API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ModifyInstanceFleet 請求數目上限。ModifyInstanceFleet 會修改執行個體機群的目標隨需和目標 Spot 容量。
您可以每秒提出的 ModifyInstanceGroups API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ModifyInstanceGroups 請求數目上限。ModifyInstanceGroups 會修改執行個體群組的節點數量和組態設定。
您可以每秒提出的 PutAutoScalingPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 PutAutoScalingPolicy 請求數目上限。PutAutoScalingPolicy 會建立或更新 Amazon EMR 叢集中核心執行個體群組或任務執行個體群組的自動擴展政策。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 PutAutoTerminationPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 PutAutoTerminationPolicy 請求數目上限。PutAutoTerminationPolicy 會建立或更新 Amazon EMR 叢集的自動終止政策。
您可以每秒提出的 PutBlockPublicAccessConfiguration API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 PutBlockPublicAccessConfiguration 請求數目上限。PutBlockPublicAccessConfiguration 會建立或更新 Amazon EMR 封鎖公有存取組態。
您可以每秒提出的 PutManagedScalingPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 PutManagedScalingPolicy 請求數目上限。PutManagedScalingPolicy 會建立或更新 Amazon EMR 叢集的受管擴展政策。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 RemoveAutoScalingPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 RemoveAutoScalingPolicy 請求數目上限。RemoveAutoScalingPolicy 會從 EMR 叢集內指定的執行個體群組中移除自動擴展政策。
您可以每秒提出的 RemoveAutoTerminationPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 RemoveAutoTerminationPolicy 請求數目上限。RemoveAutoTerminationPolicy 會從 Amazon EMR 叢集中移除自動終止政策。
您可以每秒提出的 RemoveManagedScalingPolicy API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 RemoveManagedScalingPolicy 請求數目上限。PutManagedScalingPolicy 會從指定的 Amazon EMR 叢集中移除受管擴展政策。
您可以每秒提出的 RemoveTags API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 RemoveTags 請求數目上限。從 Amazon EMR 資源移除標籤。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 RunJobFlow API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 RunJobFlow 請求數目上限。RunJobFlow 會建立並開始執行新的叢集（任務流程）。
您可以每秒提出的 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中執行的 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 每秒數目上限
您可以每秒提出的 SetTerminationProtection API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 SetTerminationProtection 請求數目上限。SetTerminationProtection 會鎖定叢集（任務流程），因此無法終止叢集中的 EC2 執行個體。
您可以每秒提出的 SetVisibleToAllUsers API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 SetVisibleToAllUsers 請求數目上限。設定 VisibleToAllUsers 值，這會判斷叢集是否可供與叢集相關聯之 AWS 帳戶的所有 IAM 使用者看見。

名稱	預設	可調整	描述
您可以每秒提出的 TerminateJobFlows API 請求數目上限。	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 TerminateJobFlows 請求數目上限。TerminateJobFlows 會關閉叢集清單（任務流程）。
可同時執行的作用中叢集數量上限	每個受支援的區域：500	是	可同時執行的作用中叢集數量上限。
每個執行個體群組的作用中執行個體數目上限	每個受支援的區域：2,000	是	每個執行個體群組的作用中執行個體數目上限。
儲存貯體為所有 EMR 操作補充的最大速率。	每個受支援的區域：50	是	儲存貯體為所有 EMR 操作補充的最大速率。
預先寫入日誌 (EMR WAL)	每個受支援的區域：20,000	否	在目前區域中，此帳戶中可同時使用的 Amazon EMR 預先寫入日誌 (EMR WAL) 數量上限。

Amazon EMR 會針對每個區域的每個 AWS 帳戶調節下列 API 請求。如需有關如何套用限流的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 API 參考中的 [API 請求限流](#)。

Amazon EventBridge 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API 目的地	每個受支援的區域：3,000	是	每個區域的每個帳戶的 API 目的地數上限。
連線	每個受支援的區域：3,000	是	每個區域每個帳戶的連線數量上限。
每秒交易內的 CreateEndpoint 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	CreateEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。
每秒交易內的 DeleteEndpoint 限流限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	DeleteEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。
端點	每個受支援的區域：100	是	每個區域每個帳戶的端點數量上限。
事件匯流排政策大小	每個受支援的區域：10,240	是	政策大小上限 (以字元為單位)。當您每次授與存取

名稱	預設	可調整	描述
			另一個帳戶時，此政策大小都會提高。您可以使用 DescribeEventBus API 查看目前的政策及其大小。
事件匯流排	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的最大事件匯流排。
事件模式大小	每個受支援的區域：2048	是	事件模式的大小上限，以字元為單位。

名稱	預設	可調整	描述
調用限流每秒交易的限制	us-east-1：每秒 18,750 個 us-east-2：每秒 4,500 個 us-west-1：每秒 2,250 個 us-west-2：每秒 18,750 個 af-south-1：每秒 750 個 ap-northeast-1：每秒 2,250 個 ap-northeast-3：每秒 750 個 ap-southeast-1：每秒 2,250 個 ap-southeast-2：每秒 2,250 個 ap-southeast-3：每秒 750 個 eu-central-1：每秒 4,500 個 eu-south-1：每秒 750 個	<u>是</u>	調用是符合規則並被傳送到規則目標的事件。達到上限之後，就會限流調用，也就是說，雖然仍會繼續呼叫，但是會延遲一些。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-west-1：每秒 18,750 個 eu-west-2：每秒 2,250 個 每個其他支援的區域：每秒 1,100 個		
規則數目	af-south-1：100 eu-south-1: 100 每個其他支援的區域：300	是	每個事件匯流排帳戶可擁有的規則數目上限

名稱	預設	可調整	描述
PutEvents 限流每秒交易的限制	us-east-1：每秒 10,000 個 us-east-2：每秒 2,400 個 us-west-1：每秒 1,200 個 us-west-2：每秒 10,000 個 af-south-1：每秒 400 個 ap-northeast-1：每秒 1,200 個 ap-northeast-3：每秒 400 個 ap-southeast-1：每秒 1,200 個 ap-southeast-2：每秒 1,200 個 ap-southeast-3：每秒 400 個 eu-central-1：每秒 2,400 個 eu-south-1：每秒 400 個	是	每秒 PutEvents API 請求數上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-west-1：每秒 10,000 個 eu-west-2：每秒 1,200 個 每個其他支援的區域：每秒 600 個		
每個 API 目標的調用速率	每個支援的區域：每秒 300 個	<u>是</u>	每個區域每個帳戶傳送至每個 API 目標端點的每秒調用數上限。一旦滿足配額，之後對該 API 端點的調用就會被限制。調用仍然會發生，但會延遲。
每個規則的目標	每個受支援的區域：5	否	可以與這些規則建立關聯的目標數目上限
控制平面 APIs 的每秒交易調節限制，必須在請求中指定 API 名稱（請勿用於 PutEvents）	每個支援的區域：每秒 50 個	<u>是</u>	EventBridge 控制平面 API 操作的每秒請求數上限。其他請求會受到限流。配額增加請求應指定 API 名稱 (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html ：//) 和使用案例的詳細資訊。不應用於 PutEvents
UpdateEndpoint 限流每秒交易的限制	每個支援的區域：每秒 5 個	否	UpdateEndpoint API 請求的每秒交易數量上限。其他請求會受到限流。

Amazon EventBridge 管道端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FIPS 服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EventBridge 管道具有下列配額：如果您需要更高上限，請[聯絡支援部](#)。

資源	區域	預設值限制
每個帳戶的並發管道執行	- AWS GovCloud (美國西部) - AWS GovCloud (美國東部) - 中國 (寧夏) - 中國 (北京) - 亞太區域 (大阪) - 非洲 (開普敦) - 歐洲 (米蘭) - 美國東部 (俄亥俄) - 歐洲 (法蘭克福) - 美國西部 (加利佛尼亞北部) - 歐洲 (倫敦) - 亞太區域 (悉尼)	1000

資源	區域	預設值限制
	- 亞太區域 (東京) - 亞太區域 (新加坡) - 加拿大 (中部) - Europe (Paris) - 歐洲 (斯德哥爾摩) - 南美洲 (聖保羅) - 亞太區域 (首爾) - 亞太區域 (孟買) - 亞太區域 (香港) - Middle East (Bahrain) - 中國 (寧夏) - 中國 (北京) - 亞太區域 (大阪) - 非洲 (開普敦) - 歐洲 (米蘭)	
每個帳戶的並發管道執行	- 美國東部 (維吉尼亞北部) - 美國西部 (奧勒岡) - 歐洲 (愛爾蘭)	3000
每個帳戶的管道	全部	1000

Amazon EventBridge 排程器端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
CreateSchedule 請求率	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-south-1 : 1 , 000 ap-southeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-central-1 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 sa-east-1 : 1 , 000	是	每秒的 CreateSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數千個請求。

名稱	預設	可調整	描述
	每個其他支援的區域：250		
CreateScheduleGroup 請求率	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	每秒的 CreateScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteSchedule 請求率	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-south-1 : 1 , 000 ap-southeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-central-1 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 sa-east-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 250	是	每秒 DeleteSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數千個請求。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteScheduleGroup 請求率	每個受支援的區域：10	是	每秒 DeleteScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetSchedule 請求率	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-south-1 : 1 , 000 ap-southeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-central-1 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 sa-east-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 250	是	每秒的 GetSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數千個請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetScheduleGroup 請求率	每個受支援的區域：10	是	每秒 GetScheduleGroup 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
調用限流每秒交易的限制	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-south-1 : 1 , 000 ap-southeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-central-1 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 sa-east-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 500	<u>是</u>	調用是交付至已定義目標的排程承載。達到上限之後，就會限流調用，也就是說，雖然仍會繼續呼叫，但是會延遲一些。這可以調整為每秒數萬筆交易。

名稱	預設	可調整	描述
ListScheduleGroups 請求率	每個受支援的區域：10	是	每秒 ListScheduleGroups 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListSchedules 請求率	每個受支援的區域：50	是	每秒的 ListSchedules 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListTagsForResource 請求率	每個受支援的區域：10	是	列出與排程器資源相關聯的標籤。
排程群組的數量	每個受支援的區域：500	是	每個區域的排程群組數目上限。
排程數量	每個支援的區域：10,000,000	是	每個區域的排程數目上限。此配額包括已完成執行的一次性排程。我們建議您使用 ActionAfterCompletion 功能，將排程設定為完成後自動刪除。這可以調整成數十億個排程。
TagResource 請求率	每個受支援的區域：1	是	將一或多個標籤（索引鍵/值對）指派給指定的排程器資源。
UntagResource 請求率	每個受支援的區域：1	是	從指定的排程器資源移除一或多個標籤。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateSchedule 請求率	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-south-1 : 1 , 000 ap-southeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-central-1 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 eu-west-2 : 1 , 000 sa-east-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 250	是	每秒的 UpdateSchedule 請求上限。當您達到此配額時，EventBridge 排程器會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。這可以調整為每秒數千個請求。

Amazon EventBridge Schemas 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
DiscoveredSchemas	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中建立之探索之綱要登錄的結構描述數目上限
探索工具	每個受支援的區域：10	是	您可在目前區域中建立的探索工具上限數量。
登錄檔	每個受支援的區域：10	是	您可在目前區域中建立的登錄檔上限數量。
SchemaVersions	每個受支援的區域：100	是	您可在目前區域中建立的每結構描述版本上限數量。
結構描述	每個受支援的區域：100	是	您可在目前區域中建立的每登錄檔結構描述上限數量。(探索到的結構描述登錄檔除外)

Amazon FinSpace 配額

以下是此服務的服務配額。服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
屬性集	每個受支援的區域：100	是	FinSpace 環境中可以存在的屬性集數目上限。
每個使用者的叢集	每個受支援的區域：1	否	每個使用者可啟用的 FinSpace Spark 叢集數量上限。
並行變更集處理	每個受支援的區域：10	是	每個 FinSpace 環境可處理的並行變更集數量上限
並行資料檢視處理	每個受支援的區域：10	是	每個 FinSpace 環境同時執行資料檢視處理的數目上限。
並行 dataview 版本處理	每個受支援的區域：10	是	並行受管 kdb Dataview 版本處理的數目上限。
受控制的詞彙和類別	每個受支援的區域：100	是	每個 FinSpace 環境的受控詞彙和類別合併數量上限。
每個資料集的資料檢視	每個支援的區域：3	是	每個資料集可建立的資料檢視數目上限。
資料集	每個支援的區域：1,500	是	FinSpace 環境中可存在的資料集數量上限。
每個許可群組的資料集	每個支援的區域：1,500	是	每個許可群組指派的資料集數量上限。
環境	每個支援的區域：2	是	您可以為每個 AWS 帳戶建立的 FinSpace 環境數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個變更集的檔案大小	每個支援的區域： 50 GB	否	變更集中任何單一檔案的檔案大小上限。
每個變更集的檔案	每個支援的區域： 100,000	否	單一變更集中的檔案數量上限。
受管 kdb 叢集使用者	每個受支援的區域： 1,000	是	每個環境的叢集使用者數量上限。
受管 kdb 叢集	每個受支援的區域： 10	是	每個環境允許的叢集數量上限。
受管 kdb 並行變更集擷取	每個受支援的區域： 10	是	每個環境允許的並行變更集擷取數目上限。
受管 kdb 資料庫叢集快取大小	每個支援的區域： 7,730 GB	是	每個環境允許的資料庫叢集快取數量上限。
受管 kdb 資料庫	每個支援的區域： 1,500	是	每個環境允許的資料庫數目上限。
受管 kdb 資料檢視	每個支援的區域： 4,500	是	每個環境的受管 kdb 資料檢視數目上限。
受管 kdb 多可用區域叢集	每個受支援的區域： 1	是	每個環境的多可用區域叢集數量上限。
受管 kdb 儲存體	每個支援的區域： 17,179 GB	是	每個環境允許的儲存體最大數量。
受管 kdb 擴展群組	每個受支援的區域： 10	是	每個環境的受管 kdb 擴展群組數量上限。
受管 kdb 單一可用區叢集	每個受支援的區域： 5	是	每個環境的單一可用區域叢集數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
受管 kdb 磁碟區讀取掛載	每個受支援的區域：5	是	每個環境每個受管 kdb 磁碟區的讀取掛載數量上限。
受管 kdb 磁碟區儲存	每個支援的區域：7,730 GB	是	每個環境受管 kdb 磁碟區的儲存量上限。
受管 kdb 磁碟區寫入掛載	每個受支援的區域：5	是	每個環境每個受管 kdb 磁碟區的寫入掛載數量上限。
受管 kdb 磁碟區	每個受支援的區域：5	是	每個環境的受管 kdb 磁碟區數量上限。
筆記本儲存	每個支援的區域：10 GB	否	每個使用者筆記本環境的 EFS 儲存量上限。
許可群組	每個受支援的區域：20	是	每個 FinSpace 環境的許可群組數目上限。
kdb 環境總數	每個受支援的區域：1	否	每個 AWS 帳戶的環境數量上限。
使用者	每個受支援的區域：5	是	FinSpace 環境中可存在的最大使用者數量。
kx.s.16xlarge 節點	每個支援的區域：0	是	每個環境允許的 kx.s.16xlarge 節點數量上限。
kx.s.2xlarge 節點	每個受支援的區域：5	是	每個環境允許的 kx.s.2xlarge 節點數量上限。
kx.s.32xlarge 節點	每個支援的區域：0	是	每個環境允許的 kx.s.32xlarge 節點數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
kx.s.4xlarge 節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境允許的 kx.s.4xlarge 節點數量上限。
kx.s.8xlarge 節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境允許的 kx.s.8xlarge 節點數量上限。
kx.s.large 節點	每個受支援的區域：5	是	每個環境允許的 kx.s.large 節點數量上限。
kx.s.xlarge 節點	每個受支援的區域：5	是	每個環境允許的 kx.s.xlarge 節點數量上限。
kx.sg.16xlarge 擴展群組節點	每個支援的區域：0	是	每個環境的 kx.sg.16xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg.2xlarge 擴展群組節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 kx.sg.2xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg.32xlarge 擴展群組節點	每個支援的區域：0	是	每個環境的 kx.sg.32xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg.4xlarge 擴展群組節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 kx.sg.4xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg.8xlarge 擴展群組節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 kx.sg.8xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg.large 擴展群組節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 kx.sg.large 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
kx.sg.xlarge 擴展群組節點	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 kx.sg.xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg1.16xlarge 擴展群組節點	每個支援的區域：0	是	每個環境的 kx.sg1.16xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。
kx.sg1.24xlarge 擴展群組節點	每個支援的區域：0	是	每個環境的 kx.sg1.24xlarge 受管 kdb 擴展群組節點數量上限。

AWS Fault Injection Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
動作持續時間，以小時為單位	每個支援的區域：12	否	在目前區域中，允許在此帳戶中執行一個動作的最大時數。
每個實驗範本的動作	每個受支援的區域：20	否	您可以在目前區域中此帳戶中的實驗範本中建立的最大動作數量。
作用中實驗	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中同時執行的作用中實驗數量上限。
完成實驗資料保留天數	每個支援的區域：120	否	AWS FIS 允許保留目前區域中此帳戶中已完成實驗資料的最大天數。
實驗持續時間，以小時為單位	每個支援的區域：12	否	在目前區域中，允許在此帳戶中執行一個實驗的最大時數。
實驗範本	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的實驗範本數目上限。
aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的受管字首清單數目上限	每個受支援的區域：15	否	每個動作允許的最大受管字首清單數量 aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity。

名稱	預設	可調整	描述
aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的路由表數目上限	每個受支援的區域 : 10	否	每個動作允許的最大路由表數量 aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity。
aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity 中的路由數量上限	每個受支援的區域 : 200	否	每個動作允許的最大路由數為 aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity。
每個實驗的平行動作	每個受支援的區域 : 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中的實驗中平行執行的最大動作數量。
每個實驗範本的停止條件	每個受支援的區域 : 5	否	您可以在目前區域中新增至此帳戶中實驗範本的停止條件數目上限。
aws : ec2 : asg-insufficient-instance-capacity-error 的目標 Auto Scaling 群組	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ec2 : asg-insufficient-instance-capacity-error 的 Auto Scaling 群組數量上限。配額增加請求會自動核准最多 500 個值。
aws : s3 : bucket-pause-replication 的目標儲存貯體	每個受支援的區域 : 20	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : s3 : bucket-pause-replication 可以鎖定的 S3 儲存貯體數量上限。配額增加請求會自動核准最多 25 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : ecs : drain-container-instances 的目標叢集	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ecs : drain-container-instances 可以鎖定的叢集數量上限。配額增加請求會自動核准最多 100 個值。
aws : rds : failover-db-cluster 的目標叢集	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : rds : failover-db-cluster 可以鎖定的叢集數量上限。配額增加請求會自動核准高達 160 的值。
aws : rds : reboot-db-instances 的目標 DBInstances reboot-db-instances	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : rds : reboot-db-instances 可以鎖定的 DBInstances 數目上限。配額增加請求會自動核准最多 130 個值。
aws : ec2 : reboot-instances 的目標執行個體	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ec2 : reboot-instances 可以鎖定的執行個體數量上限。配額增加請求會自動核准最多 600 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : ec2 : stop-instances 的目標執行個體	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ec2 : stop-instances 可以鎖定的執行個體數量上限。配額增加請求會自動核准最多 400 個值。
aws : ec2 : terminate-instances 的目標執行個體	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ec2 : terminate-instances 可以鎖定的執行個體數量上限。配額增加請求會自動核准最多 300 個值。
aws : ssm : send-command 的目標執行個體	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : ssm : send-command 可以鎖定的執行個體數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : eks : terminate-nodegroup-instances 的目標節點群組	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : eks : terminate-nodegroup-instances 可以鎖定的 Nodegroups 數量上限。配額增加請求會自動核准最多 100 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : eks : pod-cpu-stress 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每次實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-cpu-stress 可以鎖定的最大 Pod 數量。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : eks : pod-delete 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每個實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-delete 可以鎖定的最大 Pod 數量。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : eks : pod-io-stress 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每次實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-io-stress 可以鎖定的最大 Pod 數量。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : eks : pod-memory-stress 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每次實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-memory-stress 可以鎖定的最大 Pod 數量。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : eks : pod-network-blackhole-port 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每次實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-network-blackhole-port 可以鎖定的 Pod 數量上限。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : eks : pod-network-latency 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	當您使用參數識別每個實驗的目標時，aws : eks : pod-network-latency 可以鎖定的最大 Pod 數量。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : eks : pod-network-packet-loss 的目標 Pod	每個受支援的區域 : 50	是	每次實驗使用參數識別目標時，aws : eks : pod-network-packet-loss 的目標 Pod 數量上限。配額增加請求會自動核准高達 1000 的值。
aws : elasticache : interrupt-cluster-az-power 的目標 ReplicationGroups - 已規劃棄用	每個受支援的區域 : 5	是	每個實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : elasticache : interrupt-cluster-az-power 可以鎖定的 ReplicationGroups 數量上限。配額增加請求會自動核准最多 5 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : elasticache : replicationgroup-interrupt-az-power 的目標 ReplicationGroups	每個受支援的區域 : 5	<u>是</u>	每個實驗可以鎖定的 ReplicationGroups 數量上限 : elasticache : replicationgroup-interrupt-az-power。每日限制適用於鎖定 ReplicationGroups。如需詳細資訊，請造訪： https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/fis-quotas.html 。配額增加請求會自動核准最多 20 個值。
aws:ec2:send-spot-instance-interruptions 的目標 Spot 執行個體	每個受支援的區域 : 5	<u>是</u>	每次實驗使用標籤識別目標時，可以鎖定的 SpotInstances 數量上限 aws : ec2 : send-spot-instance-interruptions。配額增加請求會自動核准最多 100 個值。
aws : network : disrupt-connectivity 的目標子網路	每個受支援的區域 : 5	<u>是</u>	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : network : disrupt-connectivity 可以鎖定的子網路數量上限。高於 5 的配額僅適用於參數範圍：全部。如果您需要提高其他範圍類型的配額，請聯絡客戶支援。配額增加請求會自動核准最多 100 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity 的目標子網路	每個受支援的區域 : 6	是	每次實驗使用標籤識別目標時，可以鎖定的子網路數量上限 aws : network : route-table-disrupt-cross-region-connectivity。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ecs : stop-task 的目標任務	每個受支援的區域 : 5	是	每個實驗使用標籤識別目標時，aws : ecs : stop-task 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 500 個值。
aws : ecs : task-cpu-stress 的目標任務	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-cpu-stress 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ecs : task-io-stress 的目標任務	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-io-stress 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : ecs : task-kill-process 的目標任務	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-kill-process 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ecs : task-network-blackhole-port 的目標任務	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-network-blackhole-port 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ecs : task-network-latency 的目標任務	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-network-latency 可以鎖定的任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ecs : task-network-packet-loss 的目標任務	每個受支援的區域：5	是	每個實驗使用標籤/參數識別目標時，aws : ecs : task-network-packet-loss 的目標任務數量上限。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。

名稱	預設	可調整	描述
Target TransitGateways for aws : network : transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，可以鎖定的傳輸閘道數量上限：network : transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity。配額增加請求會自動核准最多 50 個值。
aws : ebs : pause-volume-io 的目標磁碟區	每個支援的區域 : 160	是	每個實驗使用標籤識別目標時，aws : ebs : pause-volume-io 可以鎖定的最大磁碟區數量。配額增加請求會自動核准高達 160 的值。
每個實驗範本的目標帳戶組態	每個受支援的區域 : 10	是	您可以在目前區域中為此帳戶中的實驗範本建立的目標帳戶組態數目上限。配額增加請求會自動核准最多 40 個值。
aws : lambda : invocation-add-delay 動作的目標函數。	每個受支援的區域 : 5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : lambda : invocation-add-delay 可以鎖定的 Lambda 函數數量上限。配額增加請求會自動核准最多 140 個值。

名稱	預設	可調整	描述
aws : lambda : invocation-error 動作的目標函數。	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : lambda : invocation-error 可以鎖定的 Lambda 函數數量上限。配額增加請求會自動核准最多 140 個值。
aws : lambda : invocation-http-integration-response 動作的目標函數。	每個受支援的區域：5	是	每次實驗使用標籤識別目標時，aws : lambda : invocation-http-integration-response 可以鎖定的 Lambda 函數數量上限。配額增加請求會自動核准最多 140 個值。
aws : dynamodb : global-table-pause-replication 動作的目標資料表	每個受支援的區域：5	是	每個實驗可以鎖定的全域資料表數量上限 aws : dynamodb : global-table-pause-replication。配額增加請求會自動核准最多 60 個值。

AWS Firewall Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS 每個 WAF Classic 政策的 AWS WAF Classic 規則群組	每個支援的區域： 2	否	您可以在 Firewall Manager AWS WAF Classic 政策中使用的 AWS WAF Classic 規則群組數目上限。
每個 Firewall Manager 管理員的帳戶	每個受支援的區域：10,000	是	您可以在單一 FMS 管理員下由 Firewall Manager 管理的帳戶數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Firewall Manager 中每個組織的管理員	每個受支援的區域：10	否	在 Firewall Manager 中，您可以在單一組織下加入的管理員帳戶數量上限
常見安全群組政策範圍內的 Amazon VPC 執行個體	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶每個 Firewall Manager 常見安全群組政策範圍內的 Amazon VPC 執行個體數量上限。此數字代表您擁有 VPCs 和與您共用 VPCs 的合併計數。
每個應用程式清單的應用程式	每個受支援的區域：50	是	您可以在應用程式清單中定義的應用程式數量上限。
每個安全群組內容稽核政策的稽核安全群組	每個受支援的區域：1	是	您可以在 Firewall Manager 內容稽核安全群組政策中使用的稽核安全群組數量上限。
允許所有流量之規則的自訂受管應用程式清單	每個受支援的區域：1	是	允許 Firewall Manager 內容稽核安全群組政策中所有流量的規則的受管應用程式清單數量上限。
任何內容稽核安全群組政策設定中的自訂受管應用程式清單	每個受支援的區域：1	是	您可以在 Firewall Manager 內容稽核安全群組政策的任何設定中使用的自訂受管應用程式清單數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的自訂受管應用程式清單	每個受支援的區域：10	是	您可以為帳戶定義的自訂受管應用程式清單數量上限。
任何內容稽核安全群組政策設定中的自訂受管通訊協定清單	每個受支援的區域：1	是	您可以在 Firewall Manager 內容稽核安全群組政策的任何設定中使用的自訂受管通訊協定清單數量上限。
每個帳戶的自訂受管通訊協定清單	每個受支援的區域：10	是	您可以為帳戶定義的自訂受管通訊協定清單數量上限。
每個區域每個政策明確包含或排除的帳戶	每個受支援的區域：200	是	您可以明確包含在範圍內或從 Firewall Manager 政策範圍內排除的每個區域帳戶數量上限。
每個區域每個組織的 Firewall Manager 政策	每個受支援的區域：50	是	AWS Organizations 中任何區域和組織對的 Firewall Manager 政策數量上限。
Network Firewall 政策的 IPV4 CIDRs	每個受支援的區域：50	是	您可以在單一 Firewall Manager Network Firewall 政策中提供的 IPV4 CIDR 範圍上限，可用於防火牆端點管理。
每個網路 ACL 政策的傳入/傳出規則	每個受支援的區域：5	是	您可以在 Firewall Manager Network ACL 政策中使用的傳入/傳出規則數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個區域每個政策範圍內的組織單位	每個受支援的區域：20	是	在任何區域的 Firewall Manager 政策範圍內，組織單位的最大數量。
每個 AWS WAF 政策的合作夥伴規則群組	每個受支援的區域：1	是	可套用至單一政策的合作夥伴規則群組數目上限，受限於 Web Application Firewall WebACL 限制。
每個常見安全群組政策的主要安全群組	每個支援的區域：3	是	您可以在 Firewall Manager 常見安全群組政策中使用的主要安全群組數量上限。
每個通訊協定清單的通訊協定	每個受支援的區域：5	是	您可以在通訊協定清單中定義的通訊協定數目上限。
每個 Firewall Manager 管理員帳戶的資源集	每個受支援的區域：20	是	您可以在單一 Firewall Manager 管理員帳戶下建立的資源集數目上限。
每個資源集的資源	每個受支援的區域：100	是	單一資源集可包含的資源數量上限。
每個 DNS 防火牆政策的 Route 53 Resolver DNS Firewall 規則群組	每個支援的區域：2	是	您可以在 Firewall Manager DNS Firewall 政策中使用的 Route 53 Resolver DNS Firewall 規則群組數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS WAF 政策的規則群組	每個受支援的區域：50	是	您可以在 Firewall Manager AWS WAF 政策中使用的規則群組數目上限。
每個 Network Firewall 政策的狀態規則群組容量	每個支援的區域：30,000	是	Firewall Manager Network Firewall 政策中可包含在具狀態規則群組中的規則數目上限。
每個 Network Firewall 政策的狀態規則群組	每個受支援的區域：20	否	您可以在 Firewall Manager Network Firewall 政策中使用的具狀態規則群組數目上限。
每個 Network Firewall 政策的無狀態規則群組容量	每個支援的區域：30,000	否	Firewall Manager Network Firewall 政策中可包含在無狀態規則群組中的規則數目上限。
每個 Network Firewall 政策的無狀態規則群組	每個受支援的區域：20	否	您可以在 Firewall Manager Network Firewall 政策中使用的無狀態規則群組數目上限。
每個政策要包含或排除資源的標籤	每個支援的區域：8	是	您可以用來包含或排除 Firewall Manager 政策資源的標籤數量上限。
單一 Network Firewall 政策可自動修復 VPCs	每個支援的區域：1,000	否	單一 Firewall Manager Network Firewall 政策可自動修復 VPCs 數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
AWS WAF 政策中使用的 Web ACL 容量單位 (WCU)	每個受支援的區域：5,000	否	Firewall Manager WAF 政策中使用的所有規則群組的 Web ACL 容量單位 (WCU) AWS 合併數量上限。規則群組的 WCU 用量由規則群組擁有者在建立時修正。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Firewall Manager 開發人員指南》中的[AWS Firewall Manager 配額](#)。

Amazon Forecast 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Forecast

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon 預測查詢

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Amazon S3 儲存貯體中所有檔案的累積大小上限	每個支援的區域： 30 GB	是	Amazon S3 儲存貯體中所有檔案的累積大小上限，以 GB 為單位
預測期間上限	每個受支援的區域：500	否	最大預測長度（小於 500 個資料點或目標時間序列資料集長度的 1/3）
解釋能力數目上限	每個支援的區域：1,000	否	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的最大說明數量
可解釋性匯出數目上限	每個支援的區域：1,000	否	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的可解釋性匯出數目上限
回溯測試時段數目上限	每個受支援的區域：5	否	Back-Test 視窗計數上限 (RecipeParameters)
相關時間序列資料集中的欄數量上限	每個受支援的區域：25	否	可在 RELATED_TIME_SERIES 資料集中的資料欄數量上限
目標時間序列資料集中的欄數量上限	每個支援的區域：13	否	TARGET_TIME_SERIES 資料集中可存在的資料欄數量上限
項目中繼資料集中的欄數量上限	每個受支援的區域：10	否	ITEM_METADATA 資料集中可以有的資料欄數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料集群組數目上限	每個受支援的區域：500	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的資料集群組數量上限
資料集匯入任務數量上限	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的資料集匯入數目上限
資料集數量上限	每個支援的區域：1,500	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的資料集數量上限
資料集群組中的資料集數量上限	每個支援的區域：3	否	可在資料集群組中的資料集數量上限
Amazon S3 儲存貯體中的檔案數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	您可以在 Amazon S3 儲存貯體中擁有的檔案數量上限
預測匯出任務數量上限	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的預測匯出數目上限
預測數量上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的預測數量上限
預測器回溯測試匯出任務的數量上限	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的預測器回溯測試匯出數目上限
預測器數量上限	每個受支援的區域：500	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的預測器數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料集中的列數量上限	ap-south-1 : 1,000,000,000 其他每個支援的區域 : 3,000,000,000	是	資料集中可以有的資料列數目上限
您可以新增至資源的標籤數量上限	每個受支援的區域 : 50	否	您可以新增至資源的標籤數量上限
每個預測器的時間序列數目上限	ap-south-1 : 1,000,000 每個其他支援的區域 : 5,000,000	是	允許訓練預測器的時間序列數目上限 (項目數目 * 目標時間序列資料集中跨預測維度的唯一值數目)
平行執行的 CreateAutoPredictor 任務上限	每個支援的區域 : 3	否	平行執行 CreateAutoPredictor 任務的數量上限
平行執行的 CreateDatasetImportJob 任務上限	每個支援的區域 : 3	是	平行執行 CreateDatasetImportJob 任務的數量上限
平行執行的 CreateExplainability 任務上限	每個支援的區域 : 3	否	平行執行 CreateExplainability 任務的數量上限
平行執行的 CreateExplainabilityExport 任務上限	每個支援的區域 : 3	否	平行執行 CreateExplainabilityExport 任務的數量上限
平行執行的 CreateForecast 任務上限	每個支援的區域 : 3	是	平行執行 CreateForecast 任務的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
平行執行的 CreateForecastExportJob 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreateForecastExportJob 任務的數量上限
平行執行的 CreatePredictor 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreatePredictor 任務的數量上限
使用 AutoML 的平行執行 CreatePredictor 任務上限	每個支援的區域： 3	是	使用 AutoML 平行執行 CreatePredictor 任務的數量上限
平行執行的 CreatePredictorBacktestExportJob 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreatePredictorBacktestExportJob 任務的數量上限
平行執行的 CreateWhatIfAnalysis 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreateWhatIfAnalysis 任務的數量上限
平行執行的 CreateWhatIfForecast 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreateWhatIfForecast 任務的數量上限
平行執行的 CreateWhatIfForecastExport 任務上限	每個支援的區域： 3	是	平行執行 CreateWhatIfForecastExport 任務的數量上限
平行執行的 QueryForecast API 任務上限	每個受支援的區域：10	否	10 個並行預測，包括使用大型資料集建立的 5 個預測（超過 20GB 或 100,000 個項目的任何項目）。
每個資源類型的平行執行中停止任務上限	每個支援的區域： 3	否	正在進行的平行停止任務數量上限

名稱	預設	可調整	描述
可在主控台或 QueryForecast API 上查詢預測的最長時間	每個受支援的區域：30	否	可在主控台或 QueryForecast API 上查詢預測的最大時間（以天為單位）
AutoPredictors 數量上限	每個受支援的區域：500	否	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的 AutoPredictors 數量上限
假設分析的數量上限	每個受支援的區域：500	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的假設分析數量上限
假設預測匯出的數量上限	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的假設預測匯出數量上限
假設預測的數量上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在 Amazon Forecast 帳戶中擁有的假設預測數量上限
CreateWhatIfForecastExport 任務中的假設預測數量上限	每個支援的區域：3	否	CreateWhatIfForecastExport 任務中的假設預測數量上限

Amazon Fraud Detector 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個模型的並行訓練任務	每個受支援的區域：1	否	每個模型的並行訓練任務數量上限。
部署的模型版本	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶的部署模型版本數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的偵測器	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的偵測器數量上限。
每個帳戶的 EntityType	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的 EntityType 數目上限
每個帳戶的 EventType	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的 EventType 數目上限
每個帳戶的標籤	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的標籤數量上限
每個帳戶的清單	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的清單數量上限。
模型，包括每個偵測器版本的外部模型	每個受支援的區域：10	否	每個偵測器版本包含外部模型的模型數量上限。
每個帳戶的模型數	每個受支援的區域：50	否	每個帳戶的模型數量上限。
每個帳戶的結果	每個受支援的區域：5,000	否	每個帳戶的結果數量上限。
GetPrediction 請求的速率	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 GetPrediction API 呼叫數量上限。
每個帳戶的規則數	每個受支援的區域：5,000	否	每個帳戶的規則數目上限。
GetPrediction 請求的大小	每個支援的區域：256 KB	否	每次 GetPrediction API 呼叫的承載大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行事件類型統計資料更新操作總數	每個受支援的區域：1	是	每個帳戶的並行事件類型統計資料更新操作總數上限。
並行訓練任務總數	每個支援的區域：3	否	每個帳戶的並行訓練任務總數上限。
訓練資料大小	所有受支援的區域：5 GB	否	Fraud Detector 模型訓練資料的大小上限。
每個帳戶的變數	每個受支援的區域：5,000	否	每個帳戶的變數數目上限。
每個偵測器的版本	每個受支援的區域：100	否	每個偵測器的草稿版本數目上限。
每個模型的版本	每個受支援的區域：200	否	每個模型的版本數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Fraud Detector 使用者指南》中的[配額](#)。

FreeRTOS 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

下表提供 FreeRTOS 支援用於Over-the-Air功能的區域特定端點清單。這些區域也支援 FreeRTOS 主控台。

FreeRTOS OTA 控制平面

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FreeRTOS OTA 資料平面

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	prefix.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	prefix.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (香港)	ap-east-1	prefix.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	prefix.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	prefix.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
加拿大 (中部)	ca-central-1	prefix.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	prefix.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	prefix.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	prefix.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
中東 (巴林)	me-south-1	prefix.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	prefix.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Service Quotas

FreeRTOS OTA 資源配額

資源	預設
檔案大小	16MB

FreeRTOS OTA 調節

API	每秒交易數
CreateOTAUpdate	10 TPS
DeleteOTAUpdate	5 TPS
GetOTAUpdate	15 TPS
ListOTAUpdates	15 TPS

Amazon FSx 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Lustre Cache_1 快取	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立具有快取類型 Lustre 和部署類型 Cache_1 的 Amazon File Cache 快取數目上限。
Lustre Cache_1 儲存容量	每個支援的區域：100, 800	是	您可以針對快取類型 Lustre 和部署類型 Cache_1 的所有 Amazon File Cache 快取，在此帳戶中設定的儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre 持久性 HDD 儲存容量（每個檔案系統）	每個支援的區域：102, 000	是	您可以為 Amazon FSx for Lustre 持久性檔案系統設定的 HDD 儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre 持久性智慧型分層 SSD 讀取快取儲存容量	每個支援的區域：100, 800	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering 檔案系統設定的佈建 SSD 讀取

名稱	預設	可調整	描述
			快取儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre 持久性智慧型分層輸送量容量	每個支援的區域： 100,000	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering 檔案系統允許的輸送量總容量 (MBps)。
Lustre Persistent_1 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for Lustre persistent_1 檔案系統數目上限
Lustre Persistent_1 儲存容量	每個支援的區域： 100,800	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for Lustre persistent_1 檔案系統設定的儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre Persistent_2 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for Lustre persistent_2 檔案系統數目上限
Lustre Persistent_2 儲存容量	每個支援的區域： 100,800	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for Lustre persistent_2 檔案系統設定的儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre Scratch 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for Lustre 暫存檔案系統數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Lustre Scratch 儲存容量	每個支援的區域： 100,800	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for Lustre 暫存檔案系統設定的儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Lustre 備份	每個受支援的區域：500	是	對於此帳戶中的所有 Amazon FSx for Lustre 檔案系統，您可以擁有的使用者起始備份數量上限。
ONTAP SSD IOPS	每個支援的區域： 2,000,000	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統允許的 SSD IOPS 總數。
ONTAP SSD 儲存容量	每個支援的區域： 1,048,576	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統的 SSD 儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
ONTAP 備份	每個受支援的區域：10,000	是	您可以在此帳戶中擁有的所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統的使用者起始備份數量上限。
ONTAP 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ONTAP 輸送量容量	每個受支援的區域：10,240	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統允許的輸送量總容量 (MBps)。
OpenZFS SSD 儲存容量	us-east-1： 262,144 us-east-2： 262,144 us-west-2： 262,144 每個其他支援的區域：65,536	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統設定的 SSD 儲存容量上限 (以 GiB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
OpenZFS SSD 儲存容量 (每個檔案系統)	us-west-1 : 131 , 072 af-south-1 : 131 , 072 ap-northeast-3 : 131 , 072 ap-southeast-3 : 131 , 072 eu-south-1 : 131 , 072 eu-west-3 : 131 , 072 me-south-1 : 131 , 072 sa-east-1 : 131 , 072 每個其他支援的區域 : 524 , 288	是	您可以為 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統設定的 SSD 儲存容量上限 (以 GiB 為單位) 。
OpenZFS 備份	每個受支援的區域 : 10,000	是	您可以在此帳戶中擁有的所有 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統的使用者起始備份數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
OpenZFS 磁碟 IOPS	每個支援的區域： 400,000	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統允許的磁碟 IOPS 總數。
OpenZFS 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統數目上限。
OpenZFS 佈建的 SSD 讀取快取儲存容量	us-east-1： 262,144 us-east-2： 262,144 us-west-2： 262,144 每個其他支援的區域： 65,536	是	您可以為此帳戶中的所有 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統設定的佈建 SSD 讀取快取儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
OpenZFS 輸送量容量	每個受支援的區域：10,240	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for OpenZFS 檔案系統允許的輸送量總容量 (MBps)。
Windows HDD 儲存容量	每個支援的區域： 524,288	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統允許的 HDD 儲存容量上限（以 GiB 為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
Windows SSD 儲存容量	每個支援的區域： 524 , 288	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統的 SSD 儲存容量上限（以 GiB 為單位）。
Windows 備份	每個受支援的區域：500	是	您可以在此帳戶中擁有的所有 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統的使用者起始備份數目上限。
Windows 檔案系統	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的 Amazon FSx for Windows Server 檔案系統數目上限。
Windows 輸送量容量	每個受支援的區域：10,240	是	此帳戶中所有 Amazon FSx for Windows 檔案系統允許的輸送量總容量 (MBps)。
Windows SSD IOPS 總計	每個受支援的區域：50 萬個	是	您在此帳戶中可擁有的所有 Amazon FSx for Windows File Server 檔案系統允許的 SSD IOPS 總量。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- 《Amazon [FSx for Lustre 使用者指南](#)》中的 [FSx for Lustre 配額](#) FSx
- [FSx for ONTAP 使用者指南](#)》中的 [FSx for ONTAP 配額](#) FSx
- 《[FSx for OpenZFS 使用者指南](#)》中的 [FSx for OpenZFS 配額](#) FSx OpenZFS

- 《Amazon [FSx for Windows File Server 使用者指南](#)》中的 [FSx for Windows 配額](#) FSx

Amazon GameLift Servers 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

下列服務端點資料表列出 AWS 區域 可作為 Amazon GameLift Servers 機群主區域的。如需 Amazon GameLift Servers 功能的區域可用性詳細資訊，包括多位置機群、遠端位置和本機區域，請參閱 [Amazon GameLift Servers 服務位置](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

UDP ping 信標端點

Amazon GameLift Server 的 UDP ping 信標可讓您測量玩家和 AWS 位置之間的網路延遲。您可以使用這些 UDP ping 信標端點來收集延遲資料，並針對為玩家提供最佳遊戲體驗的託管位置做出明智的決策。

策。下表列出 Amazon GameLift Servers 支援的每個 AWS 位置和 Local Zone 可用的 UDP ping 信標端點。

依位置的 UDP ping 信標

位置名稱	位置碼	端點	通訊協定	IPv6 支援
北美洲				
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws : 7770	UDP	是
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws : 7770	UDP	是
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws : 7770	UDP	是
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws : 7770	UDP	是
加拿大 (中部)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws : 7770	UDP	是
美國本地區域				
美國西部 (洛杉磯)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws : 7770	UDP	是
美國東部 (芝加哥)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws : 7770	UDP	否
美國東部 (休士頓)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws : 7770	UDP	否
美國東部 (達拉斯)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws : 7770	UDP	否
美國西部 (丹佛)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws : 7770	UDP	否

位置名稱	位置碼	端點	通訊協定	IPv6 支援
美國東部 (亞特蘭大)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1 .api.aws : 7770	UDP	否
美國西部 (鳳凰城)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2 .api.aws : 7770	UDP	否
美國東部 (堪薩斯市)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1 .api.aws : 7770	UDP	否
南美洲				
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api .aws : 7770	UDP	是
歐洲				
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api .aws : 7770	UDP	是
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api .aws : 7770	UDP	是
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api .aws : 7770	UDP	是
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1. api.aws : 7770	UDP	是
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.ap i.aws : 7770	UDP	是
Europe (Stockholm)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.ap i.aws : 7770	UDP	是
亞太區域				
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5. api.aws : 7770	UDP	是

位置名稱	位置碼	端點	通訊協定	IPv6 支援
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (香港)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws : 7770	UDP	是
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws : 7770	UDP	是
中東				
Middle East (Bahrain)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws : 7770	UDP	是
非洲				
Africa (Cape Town)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws : 7770	UDP	是
非洲 (拉哥斯)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws : 7770	UDP	否

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的別名	每個受支援的區域：100	是	每個區域允許的別名數目上限。
每個區域的 Anywhere 機群	每個受支援的區域：10	是	每個區域允許的 Anywhere 機群數量上限（任何狀態）。
建置容量	每個支援的區域：100 GB	否	每個區域合併的所有上傳遊戲組建可用的容量上限（以 GB 為單位）。若要釋放儲存空間，請視需要刪除未使用的組建。
每個區域的組建數	每個受支援的區域：1,000	是	每個區域允許的遊戲伺服器組建數目上限（任何狀態）。
每個 Anywhere 機群的運算	每個受支援的區域：100	是	每個 Anywhere 機群允許的已註冊運算資源數量上限。
每個區域的自訂位置	每個受支援的區域：20	是	每個區域允許的自訂位置數量上限。
每個區域的遊戲伺服器群組	每個受支援的區域：20	是	每個區域允許的遊戲伺服器群組數量上限。
每個遊戲伺服器群組的遊戲伺服器	每個受支援的區域：1,000	是	每個遊戲伺服器群組允許的遊戲伺服器數量上限。
遊戲工作階段日誌檔案大小	每個支援的區域：200 MB	否	在遊戲工作階段結束時，上傳到 Amazon GameLift Server 的遊戲工作階段

名稱	預設	可調整	描述
			日誌允許的檔案大小上限 (以 MB 為單位)。
每個區域的遊戲工作階段佇列	每個受支援的區域：20	是	每個區域允許的遊戲工作階段佇列數量上限。
每個字串的鍵/值對，以雙重映射配對玩家屬性	每個受支援的區域：10	否	字串中要雙映射 (SDM) 配對玩家屬性的鍵/值對數目上限。
每個區域機群中的位置	每個受支援的區域：4	是	每個區域機群中允許的位置數量上限 (任何狀態)。
受管 EC2 機群 EBS 磁碟區	每個支援的區域：50 GB	是	受管 EC2 機群執行個體的佈建 EBS 磁碟區容量 (以 GB 為單位)。
每個區域的受管 EC2 機群	每個受支援的區域：10	是	每個區域允許的受管 EC2 機群數量上限 (任何狀態)。
每個區域的配對組態	每個受支援的區域：100	是	每個區域允許的配對組態數量上限。
每個區域的配對規則集	每個受支援的區域：1,000	是	每個區域允許的配對規則集數目上限。
每個機群組態的 NewGameSessionsPerCreator 上限	每個受支援的區域：10	是	機群資源政策組態中允許的每位建立者新遊戲工作階段上限。
每個機群組態的最大 PolicyPeriodInMinutes	每個支援的區域：60	是	機群資源政策組態中允許的最長期間 (以分鐘為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
每個配對玩家的玩家屬性	每個受支援的區域：10	否	配對票證中每個玩家的玩家屬性數量上限。
玩家工作階段逾時	每個支援的區域：60 秒	是	預留玩家工作階段等待有效玩家連線逾時的時間上限（以秒為單位）。
每個遊戲工作階段的玩家工作階段	每個受支援的區域：200	否	可加入遊戲工作階段的玩家工作階段數目上限。
每個配對票證的玩家數	每個受支援的區域：10	否	配對票證中可包含的玩家數量上限。
每個遊戲工作階段佇列的佇列目的地	每個受支援的區域：10	是	每個遊戲工作階段佇列允許的佇列目的地數目上限。
指令碼容量	每個支援的區域：100 GB	否	每個區域合併的所有上傳指令碼可用的容量上限（以 GB 為單位）。若要釋放儲存空間，請視需要刪除未使用的組建。
每個區域的指令碼	每個受支援的區域：1,000	是	每個區域允許的遊戲伺服器指令碼數量上限。
每個執行個體的伺服器程序（伺服器 SDK v3 及更新版本）	每個受支援的區域：50	否	使用適用於 Amazon GameLift Servers 的伺服器 SDK 第 3 版或更新版本時，可在單一執行個體上執行的並行伺服器程序數量上限。
每個字串清單的字串配對玩家屬性	每個受支援的區域：100	否	字串清單 (SL) 配對玩家屬性中的字串數目上限。

Amazon GameLift Streams 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

下列服務端點資料表列出可作為 Amazon GameLift Streams 主要位置 AWS 區域的。其他區域可作為遠端位置使用。如需 Amazon GameLift Streams 功能的區域可用性詳細資訊，包括多位置串流群組和遠端位置，請參閱《Amazon GameLift Streams 開發人員指南》中的[區域、配額和限制](#)。

服務端點

Amazon GameLift Streams 支援雙堆疊服務端點，可讓用戶端和資源使用 IPv6 或 IPv4 與服務互動。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

在下表中，GPU 配額預設為全部 0。不過，您帳戶的套用配額可能不同。若要檢查，請登入 AWS Management Console 並開啟 Service Quotas 主控台至 [Amazon GameLift Streams](#)，您可以在已套用帳戶層級配額值欄中檢閱目前的配額。

若要請求提高，請聯絡您的 AWS 客戶經理。

名稱	預設	可調整	描述
應用程式大小 (GiB)	每個受支援的區域：100	是	在此帳戶中，應用程式的總大小上限（以 GiB 為單位）。請注意，gibibyte (GiB) 等於 1024*1024*1024 位元組。
應用程式	每個受支援的區域：20	是	您可以在此帳戶中為每個 AWS 區域建立的應用程式數量上限。
每個應用程式的檔案	每個支援的區域：30,000	是	在此帳戶中，您可以在應用程式中擁有的檔案數量上限。
Gen4n GPUs、ap-northeast-1	每個支援的區域：0	是	您可以在 ap-northeast-1 區域中為此帳戶中的串流配置的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。
Gen4n GPUs、eu-central-1	每個支援的區域：0	是	您可以在 eu-central-1 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支

名稱	預設	可調整	描述
			援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。
Gen4n GPUs、eu-west-1	每個支援的區域： 0	是	您可以在 eu-west-1 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。
Gen4n GPUs , us-east-1	每個支援的區域： 0	是	您可以在 us-east-1 區域中為此帳戶配置串流的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。
Gen4n GPUs、us-east-2	每個支援的區域： 0	是	您可以在 us-east-2 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。
Gen4n GPUs、us-west-2	每個支援的區域： 0	是	您可以在 us-west-2 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen4n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen4n_high」。

名稱	預設	可調整	描述
Gen5n GPUs、ap-northeast-1	每個支援的區域： 0	是	您可以在 ap-northeast-1 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。
Gen5n GPUs、eu-central-1	每個支援的區域： 0	是	您可以在 eu-central-1 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。
Gen5n GPUs、eu-west-1	每個支援的區域： 0	是	您可以在 eu-west-1 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。
Gen5n GPUs、us-east-1	每個支援的區域： 0	是	在 us-east-1 區域中，您可以在此帳戶中配置用於串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。

名稱	預設	可調整	描述
Gen5n GPUs、us-east-2	每個支援的區域： 0	是	在 us-east-2 區域中，您可以配置在此帳戶中串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。
Gen5n GPUs、us-west-2	每個支援的區域： 0	是	您可以在 us-west-2 區域中配置在此帳戶中串流的 Gen5n GPUs 數量上限。有些串流類別支援每個 GPU 執行多個應用程式，例如「Gen5n_high」。
串流群組	每個受支援的區域：5	是	您可以在此帳戶中為每個 AWS 區域建立的串流群組數量上限。串流群組是運算資源的集合，可將您的應用程式串流至最終使用者。

Amazon S3 Glacier 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
封存大小，以 GB 為單位。	每個支援的區域：40,000 GB	否	封存的大小上限。
封存大小。	每個受支援的區域：4 MB	否	封存（或部分）的大小下限（以 MB 為單位）。
分段大小。	每個支援的區域：4 GB	否	分段上傳中允許的分段大小上限（以 GB 為單位）。
分段的數目。	每個受支援的區域：10,000	否	分段上傳中允許的分段數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
隨機還原請求的數量。	每個支援的區域： 35	否	每個 PiB 每天儲存的隨機還原請求數量。
保存庫標籤的數量。	每個受支援的區域：50	否	可套用至保存庫的標籤數量上限。
佈建的容量單位	每個支援的區域： 2	否	每個帳戶可購買的佈建容量單位數量上限。
每個帳戶的保存庫	每個支援的區域： 1,000	否	帳戶可以擁有的保存庫數量上限。

AWS Global Accelerator 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點（全域）

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Amazon Route 53 託管區域 ID*
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5F K7U4H

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Amazon Route 53 託管區域 ID*
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的跨帳戶附件 AWS	每個受支援的區域：10	是	每個 AWS 帳戶的跨帳戶附件數目上限。
每個 AWS 帳戶的自訂路由加速器	每個受支援的區域：10	是	每個 AWS 帳戶的自訂路由加速器數量上限。
每個加速器的端點群組	每個支援的區域：42	否	每個加速器的端點群組數量上限。
每個跨帳戶連接的端點資源	每個受支援的區域：500	否	每個跨帳戶連接端點資源的數量上限。
每個端點群組的端點 - Application Load Balancer	每個受支援的區域：10	否	端點群組中僅包含 ALB 端點的 Application Load Balancer 數量上限。
每個端點群組的端點 - EC2 執行個體	每個受支援的區域：10	是	端點群組中僅包含 EC2 執行個體端點的 EC2 執行個體數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個端點群組的端點 - 彈性 IP 地址	每個受支援的區域：10	是	端點群組中僅包含彈性 IP 地址端點的彈性 IP 地址數量上限。
每個端點群組的端點 - Network Load Balancer	每個受支援的區域：10	是	端點群組中僅包含 NLB 端點的 Network Load Balancer 數量上限。
每個端點群組的端點 - VPC 子網路	每個受支援的區域：10	是	端點群組中僅包含子網路端點的 VPC 子網路數量上限。
每個端點群組的端點 - 多個端點類型	每個受支援的區域：10	否	端點群組中包含多個端點類型的端點數量上限。
每個加速器的接聽程式	每個受支援的區域：10	是	每個加速器的接聽程式數量上限。
每個端點群組的連接埠覆寫	每個受支援的區域：10	是	每個端點群組的連接埠覆寫數目上限。
每個接聽程式的連接埠範圍	每個受支援的區域：10	否	每個接聽程式的連接埠範圍數目上限。
每個跨帳戶連接的主體數	每個受支援的區域：10	是	每個跨帳戶連接的最大主體數量。
每個 AWS 帳戶的標準加速器	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的標準加速器數量上限。
每個加速器的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個加速器的標籤數量上限。

AWS 全球傳輸閘道配額網路 (Network Manager)

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

如需配額清單，請參閱[AWS 《全球傳輸閘道網路使用者指南》](#) AWS 中的傳輸閘道配額全球網路。

AWS Glue 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 M-DPUs 中 Ray 工作者執行個體的並行運算容量。	每個受支援的區域：50	否	此帳戶中 Ray 任務或互動式工作階段可同時使用的資料處理單位數量上限。Ray 工作者執行個體類型提供的容量是以記憶體最佳化資料處理單位 (M-DPUs) 測量。
每個轉換的並行機器學習任務執行	每個支援的區域：3	是	此帳戶每個機器學習轉換的並行任務執行數目上限。
標籤檔案大小	每個受支援的區域：10 MB	是	可匯入之個別標籤檔案的檔案大小上限。
每個開發端點DPUs	每個受支援的區域：50	是	開發端點中的 DPUs 數目上限。
每個帳戶的並行資料品質規則集評估執行上限	每個受支援的區域：50	是	您帳戶中執行的並行資料品質規則集評估數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的並行資料品質規則集建議執行上限	每個受支援的區域：25	是	您帳戶中執行的並行資料品質規則集建議數目上限。
每個帳戶的並行任務執行上限	每個受支援的區域：2,000	是	您帳戶中並行任務執行的數目上限。
每個任務的並行任務執行上限	每個支援的區域：4,000	是	任務的並行任務執行數目上限。
每個帳戶的並行觀察產生次數上限	每個受支援的區域：10	是	並行觀察產生執行的最大數量
每個帳戶的最大連線數	每個受支援的區域：1,000	是	您帳戶中的連線數目上限。
每個帳戶的資料品質規則集上限	每個受支援的區域：1,000,000	是	每個帳戶的資料品質規則集數目上限。
每個帳戶的資料庫上限	每個受支援的區域：10,000	是	您帳戶中的資料庫數目上限。
每個目錄的資料庫上限	每個受支援的區域：10,000	是	每個目錄的資料庫數目上限。
每個帳戶的開發端點上限	每個受支援的區域：25	是	您帳戶中的開發端點數量上限。
每個帳戶的函數上限	每個受支援的區域：100	是	您帳戶中的函數數量上限。
每個資料庫的函數上限	每個受支援的區域：100	是	每個資料庫的函數數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的任務上限	每個受支援的區域：2,000	是	您帳戶中的任務數量上限。
每個觸發程序的任務上限	每個受支援的區域：50	是	觸發可以啟動的任務數量上限。
每個帳戶的分割區上限	每個受支援的區域：20,000,000	是	您帳戶中的分割區數目上限。
每個資料表的分割區上限	每個支援的區域：10,000,000	是	每個資料表的分割區數目上限。
每個帳戶的安全組態上限	每個受支援的區域：250	是	您帳戶中的安全組態數量上限。
每個帳戶的資料處理單位 (DPU) 消耗的最大備用運算容量。	每個支援的區域：4,000	是	您可以在帳戶中同時使用的資料處理單位 (DPU) 中的最大備用運算容量。
每個帳戶的資料表版本上限	每個受支援的區域：1,000,000	是	您帳戶中的資料表版本數目上限。
每個資料表的資料表版本上限	每個支援的區域：100,000	是	每個資料表的資料表版本數目上限。
每個帳戶的資料表上限	每個受支援的區域：1,000,000	是	您帳戶中的資料表數目上限。
每個資料庫的資料表上限	每個支援的區域：200,000	是	每個資料庫的資料表數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的任務 DPUs 上限	us-east-1 : 1 , 000 us-east-2 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 ap-northeast-1 : 1 , 000 ap-southeast-2 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 每個其他支援的區域 : 500	是	您可以在帳戶中同時使用的資料處理單位 (DPUs) 中的最大運算容量。
每個帳戶的觸發條件上限	每個受支援的區域 : 1,000	是	您帳戶中的觸發程序數目上限。
每個帳戶允許的傳輸中完成請求數量上限	每個受支援的區域 : 10	是	每個帳戶允許的傳輸中完成請求數量上限
結構描述登錄檔的數量。	每個受支援的區域 : 100	否	此帳戶每個 AWS 區域的結構描述登錄數目上限。
結構描述版本的數量。	每個受支援的區域 : 10,000	否	此帳戶每個 AWS 區域的結構描述版本數目上限。
每個帳戶同時執行的資料欄統計資料任務數量	每個受支援的區域 : 50	是	您帳戶中同時執行的資料欄統計資料任務數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的爬蟲程式數量	每個受支援的區域：1,000	是	您帳戶中的爬蟲程式數量上限。
每個帳戶同時執行的爬蟲程式數量	每個受支援的區域：150	是	您帳戶中同時執行的爬蟲程式數量上限。
整合數量	us-east-1：40 us-west-2：40 每個其他支援的區域：25	是	此帳戶每個 AWS 區域的整合數目上限。
機器學習轉換的數量	每個受支援的區域：100	是	此帳戶的機器學習轉換數目上限。
每個結構描述版本中繼資料金鑰值對的數量。	每個受支援的區域：10	否	每個結構描述版本結構描述版本中繼資料索引鍵值對的數量上限。
工作流程數量	每個受支援的區域：1,000	是	您帳戶中的工作流程數目上限。
每個帳戶的轉換並行機器學習任務執行總數	每個受支援的區域：30	是	此帳戶的機器學習轉換並行機器學習轉換任務執行總數。

如需詳細資訊，請參閱《AWS GovCloud (US) 使用者指南》中的 [AWS Glue](#)。

Amazon Managed Grafana 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Amazon Managed Grafana 具有下列配額。

名稱	預設	可調整	描述
工作區數量	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的工作區數量上限。
AssociateLicense 請求的速率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 AssociateLicense 請求數目上限。
CreateWorkspace 請求的速率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateWorkspace 請求數目上限。
DeleteWorkspace 請求的速率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteWorkspace 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeWorkspace 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeWorkspace 請求數目上限。
DescribeWorkspaceAuthentication 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeWorkspaceAuthentication 請求數目上限。
DisassociateLicense 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DisassociateLicense 請求數目上限。
ListPermissions 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListPermissions 請求數目上限。
ListWorkspaces 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListWorkspaces 請求數目上限。
UpdatePermissions 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdatePermissions 請求數目上限。
UpdateWorkspace 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateWorkspace 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateWorkspaceAuthentication 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateWorkspaceAuthentication 請求數目上限。

此外，Amazon Managed Grafana 在每個工作區中具有下列配額

資源	可調整	預設配額
Alerts (提醒) 傳統提醒中每個工作區的規則數量，或 Grafana 提醒中每個工作區的規則執行個體數量。	否	每個工作區 100 個。
儀表板	否	每個工作區 2,000 個。
資料來源	否	每個工作區 2,000 個。
資料來源逾時	否	60 秒。
使用者	否	已佈建 10,000 個，每個工作區可並行 500 個。
API 金鑰	否	每個工作區 100 個。
服務帳戶	否	每個工作區 100 個。
服務帳戶字符	否	每個工作區 100 個。

資源	可調整	預設配額
作用中權杖和過期權杖會計入此配額。刪除權杖以從配額中移除權杖。		
網路存取控制：字首清單	否	每個工作區 5 個。
網路存取控制：IP 地址範圍	否	每個字首清單 100 個。
網路存取控制：VPC 端點	否	每個工作區 5 個。

AWS Glue DataBrew 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 帳戶的並行任務	每個受支援的區域：10	是	您可以在此 AWS 帳戶中同時執行的任務數量上限。
每個 AWS 帳戶的資料集	每個受支援的區域：100	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的資料集數目上限。
每個 AWS 帳戶的任務	每個受支援的區域：100	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的任務數量上限。
每個 AWS 帳戶的節點容量	每個受支援的區域：300	是	此 AWS 帳戶中執行的任務可用的節點數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 帳戶開啟專案	每個受支援的區域：10	是	您可以在此 AWS 帳戶中同時開啟的專案數量上限。
每個 AWS 帳戶的專案數	每個受支援的區域：100	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的專案數量上限。
每個 AWS 帳戶的配方	每個受支援的區域：500	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的配方數量上限。
每個規則集的規則	每個受支援的區域：100	是	您可以在規則集中擁有的規則數量上限。
每個 AWS 帳戶的規則集	每個受支援的區域：100	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的規則集數目上限。
每個資料集的規則集	每個受支援的區域：10	是	您可以為資料集建立的規則集數目上限。
每個 AWS 帳戶的排程	每個受支援的區域：10	是	您可以在此 AWS 帳戶中建立的排程數目上限。
每個配方的版本	每個受支援的區域：100	是	您可以為配方建立的版本數量上限。

AWS Ground Station 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
組態限制	每個受支援的區域：100	是	允許的組態數目上限。
聯絡前置時間上限	每個支援的區域：7	是	允許以天為單位排定聯絡的最長前置時間

名稱	預設	可調整	描述
Dataflow 端點群組限制	每個受支援的區域：100	是	允許的資料流程端點群組數量上限。
每個群組限制的資料流程端點	每個受支援的區域：20	是	每個群組允許的 Dataflow 端點數量上限。
啟用的依羈限制	每個受支援的區域：30	是	每個衛星啟用的客戶提供之環數上限。
Ephemeris 驗證限制	每個受支援的區域：10	是	同時驗證的客戶提供的環聚物數量上限。
最長聯絡持續時間	每個受支援的區域：20	是	允許的最大聯絡持續時間，以分鐘為單位
任務設定檔限制	每個受支援的區域：100	是	允許的任務設定檔數目上限。
排程聯絡人限制	每個受支援的區域：100	是	允許的排定聯絡人數上限
排程分鐘數限制	每個受支援的區域：1,000	是	允許的最大排程分鐘數

Amazon GuardDuty 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
偵測器	每個受支援的區域：1	否	每個區域每個 AWS 帳戶可建立的偵測器資源數量上限。
篩選條件	每個受支援的區域：100	否	每個區域每個 AWS 帳戶的已儲存篩選條件數目上限。
尋找保留期間	每個支援的區域：90	否	調查結果的保留天數上限。90 天後會刪除問題清單。
邀請的成員帳戶	每個受支援的區域：5,000	否	可透過邀請與 GuardDuty 管理員帳戶建立關聯的成員帳戶數目上限。
透過 AWS Organizations 的成員帳戶	每個支援的區域：50,000	否	您目前的 AWS Organizations 成員帳戶配額會顯示您可以透過 AWS Organizations 與管理員建立關聯的預設成員帳戶數量上限，包括透過邀請新增的成員。透過 AWS Organizations 新增的 GuardDuty 成員帳戶數量不得超過組織中的成員帳戶總數。
威脅 intel 集	每個受支援的區域：6	否	每個區域每個 AWS 帳戶可新增的威脅 intel 集數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
信任的 IP 集	每個受支援的區域：1	否	每個區域每個 AWS 帳戶可新增的信任 IP 集數量上限。

AWS Health 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
(美國東部)		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

如需詳細資訊，請參閱AWS Health 《使用者指南》中的[存取 AWS Health API](#)。

Service Quotas

此服務沒有配額。

AWS HealthImaging 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

如果您使用 HTTP 請求來呼叫 AWS HealthImaging API 動作，您必須根據呼叫的動作使用兩個不同的端點。下列功能表列出 HTTP 請求的可用服務端點及其支援的動作。

HTTP 請求支援的 API 動作

使用 HTTP 請求，可透過端點存取下列資料存放區、匯入和標記動作：

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImportJob
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs
- TagResource

- ListTagsForResource
- UntagResource

使用 HTTP 請求，可透過端點存取下列執行時間動作：

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料存放區的並行 CopyImageSet 請求上限	每個受支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個資料存放區的最大並行 CopyImageSet 請求數

名稱	預設	可調整	描述
每個資料存放區的並行 DeleteImageSet 請求上限	每個受支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個資料存放區的最大並行 DeleteImageSet 請求數
每個資料存放區的並行 UpdateImageSetMetadata 請求上限	每個受支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個資料存放區的並行 UpdateImageSetMetadata 請求上限
每個資料存放區的並行匯入任務上限	ap-southeast-2：20 每個其他支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個資料存放區的並行匯入任務數量上限
資料存放區上限	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中作用中資料存放區的數量上限
每個 CopyImageSet 請求允許複製的 ImageFrames 數量上限	每個受支援的區域：1,000	是	目前 AWS 區域中每個 CopyImageSet 請求允許複製 ImageFrames 數量上限
DICOM 匯入任務中的檔案數目上限	每個受支援的區域：5,000	是	目前 AWS 區域中 DICOM 匯入任務中的檔案數目上限
DICOM 匯入任務中的巢狀資料夾數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	目前 AWS 區域中 DICOM 匯入任務中的巢狀資料夾數量上限
UpdateImageSetMetadata 接受的最大承載大小限制 (KB)	每個支援的區域：10 KB	是	UpdateImageSetMetadata 在目前 AWS 區域中接受的最大承載大小限制 (KB)

名稱	預設	可調整	描述
DICOM 匯入任務中所有檔案的大小上限 (以 GB 為單位)	每個支援的區域：10 GB	否	目前 AWS 區域中 DICOM 匯入任務中所有檔案的大小上限 (以 GB 為單位)
DICOM 匯入任務中每個 DICOM P10 檔案的大小上限 (以 GB 為單位)	每個支援的區域：4 GB	否	目前 AWS 區域中 DICOM 匯入任務中每個 DICOM P10 檔案的大小上限 (以 GB 為單位)
每個匯入、複製和 UpdateImageSet 的 ImageSetMetadata 大小上限 (以 MB 為單位)	每個支援的區域：50 MB	<u>是</u>	目前 AWS 區域中每個匯入、複製和 UpdateImageSet 的 ImageSetMetadata 大小上限 (以 MB 為單位)

AWS HealthLake 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
醫學筆記中的字元數	每個受支援的區域：10,000	否	DocumentReference 資源類型 (POST/PUT 請求) 中個別醫療備註中的字元數上限。
並行 StartFHIRExportJob 任務的數量	每個受支援的區域：1	否	並行 StartFHIRExportJob 任務上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行 StartFHIRImportJob 任務的數量	每個受支援的區域：1	否	並行 StartFHIRImportJob 任務上限。
每個帳戶的資料存放區數量	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶的預設作用中資料存放區數量上限。
StartFHIRImportJob 中的檔案數量	每個受支援的區域：10,000	是	StartFHIRImportJob 中的檔案數目上限。
每個套件的資源數量	每個受支援的區域：500	否	套件請求中允許的資源數目上限。
每個帳戶使用 DELETE 的 CancelFHIRExportJob 請求率	每個受支援的區域：1	否	每個帳戶每秒可使用 DELETE 提出的 CancelFHIRExportJob 請求數目上限。
每個帳戶的 CreateFHIRDatastore 請求率	每個受支援的區域：1	否	您可以為每個帳戶每分鐘提出的 CreateFHIRDatastore 請求數目上限。
每個帳戶的 DeleteFHIRDatastore 請求率	每個受支援的區域：1	否	您可以為每個帳戶每分鐘提出的 DeleteFHIRDatastore 請求數目上限。
每個帳戶的 DescribeFHIRDatastore 請求率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 DescribeFHIRDatastore 請求數目上限。
每個帳戶的 DescribeFHIRExportJob 請求率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 DescribeFHIRExportJob 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶使用 GET 的 DescribeFHIRExportJob 請求速率	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶每秒可使用 GET 提出的 DescribeFHIRExportJob 請求數目上限。
每個帳戶的 DescribeFHIRImportJob 請求率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 DescribeFHIRImportJob 請求數目上限。
每個帳戶的探索請求率	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶每分鐘可以提出的探索請求數目上限。
每個帳戶的 GET 請求率	每個支援的區域：6,000	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 GET 請求數目上限。
每個資料存放區的 GET 請求速率	每個受支援的區域：3,000	是	您可以為每個資料存放區每秒提出的 GET 請求數目上限。在 8/21/2023 之前建立的資料存放區限制為每秒 100 個請求。
每個帳戶的 GetCapabilities 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 GetCapabilities 請求數目上限。
每個資料存放區的 GetExportedFile 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個資料存放區每秒提出的 GetExportedFile 請求數量上限。
每個帳戶的 ListFHIRDatastores 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListFHIRDatastores 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 ListFHIRExportJobs 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListFHIRExportJobs 請求數目上限。
每個帳戶的 ListFHIRImportJobs 請求率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListFHIRImportJobs 請求數目上限。
每個帳戶的 ListTagsForResource 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
每個帳戶的 StartFHIRExportJob 請求率	每個受支援的區域：1	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 StartFHIRExportJob 請求數目上限。
每個帳戶使用 GET 的 StartFHIR ExportJob 請求速率	每個受支援的區域：1	否	每個帳戶每秒可使用 GET 提出的 StartFHIR ExportJob 請求數目上限。
每個帳戶使用 POST 的 StartFHIR ExportJob 請求速率	每個受支援的區域：1	否	每個帳戶每秒可使用 POST 提出的 StartFHIR ExportJob 請求數目上限。
每個帳戶的 StartFHIRImportJob 請求率	每個受支援的區域：1	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 StartFHIRImportJob 請求數目上限。
每個帳戶的 TagResource 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 TagResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 UntagResource 請求速率	每個受支援的區域：10	否	您可以為每個帳戶每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。
每個帳戶的 WRITE 請求率	每個支援的區域：6,000	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 CREATE UPDATE DELETE 請求數目上限。
每個資料存放區的 WRITE 請求率	每個受支援的區域：3,000	是	您可以為每個資料存放區每秒提出的 CREATE UPDATE DELETE 請求數目上限。在 8/21/2023 之前建立的資料存放區限制為每秒 300 個請求。
每個帳戶使用 GET 的搜尋請求速率	每個受支援的區域：200	是	每個帳戶每秒可使用 GET 提出的搜尋請求數目上限。
每個資料存放區使用 GET 的搜尋請求速率	每個受支援的區域：100	是	每個資料存放區每秒可使用 GET 提出的搜尋請求數目上限。
每個帳戶使用 POST 的搜尋請求率	每個受支援的區域：200	是	每個帳戶每秒可使用 POST 提出的搜尋請求數目上限。
每個資料存放區使用 POST 的搜尋請求速率	每個受支援的區域：100	是	每個資料存放區每秒可使用 POST 進行的搜尋請求數目上限。
個別匯入檔案的大小	所有受支援的區域：5 GB	否	StartFHIRImportJob 中包含之個別檔案的大小上限（以 GB 為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料存放區的佇列大量匯出任務總數	每個受支援的區域：25	是	任何指定時間每個資料存放區的佇列大量匯出任務數目上限。
每個資料存放區的佇列大量匯入任務總數	每個受支援的區域：25	是	任何指定時間每個資料存放區的佇列大量匯入任務數目上限。
匯入任務大小總計	每個支援的區域：500 GB	是	匯入任務中包含之所有檔案的大小上限（以 GB 為單位）。

AWS HealthOmics 的服務配額和端點

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

HealthOmics 為儲存、分析和工作流程服務提供單獨的 API 端點。HealthOmics 使用者指南中的 [API 配額](#) 區段提供每個服務的 API 操作清單。API 端點使用以下服務代碼：

服務	服務代碼
HealthOmics Analytics	分析
HealthOmics 儲存體	儲存

服務	服務代碼
HealthOmics 工作流程	工作流程

產生的 API 端點具有下列結構：

```
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
workflows-omics.region.amazonaws.com
```

對於支援 FIPS API 端點的區域，FIPS 端點具有下列結構：

```
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
```

下表列出提供 HealthOmics 服務之區域的 API 端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	分析：https://analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		儲存：https://storage-omics.us-east-1.amazonaws.com	
		工作流程：https://workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com	
	FIPS	分析：https://analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		儲存：https://storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		工作流程：https://workflows-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	分析： https://analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		儲存： https://storage-omics.us-west-2.amazonaws.com	
		工作流程： https://workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com	
		FIPS	
		分析： https://analytics-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	
		儲存： https://storage-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	
		工作流程： https://workflows-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	分析： https://analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		儲存： https://storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	
		工作流程： https://workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	分析： https://analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		儲存： https://storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com	
		工作流程： https://workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	分析：https://analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com 儲存：https://storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com 工作流程：https://workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	分析：https://analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com 儲存：https://storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com 工作流程：https://workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	分析：https://analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com 儲存：https://storage-omics.il-central-1.amazonaws.com 工作流程：https://workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS HealthOmics 配額

AWS 您的帳戶最初在每個區域中包含 HealthOmics 服務預設配額。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。

若要檢視配額，請開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS 服務，然後選取 HealthOmics。

若要請求增加配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南中的[請求提高配額](#)。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用[增加服務配額表單](#)。

下表顯示每個 HealthOmics 配額的預設值。

名稱	預設	可調整	描述
分析 - 註釋存放區上限	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中的註釋存放區數量上限
分析 - 並行變體或註釋存放區匯入任務上限	每個受支援的區域：5	是	目前 AWS 區域中並行匯入任務的數量上限
分析 - 每個變體存放區匯入任務的檔案上限	每個受支援的區域：1,000	是	目前 AWS 區域中每個變體匯入任務的檔案數量上限
分析 - 每個註釋存放區的最大共用數	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中每個註釋存放區的共用數量上限
分析 - 每個變體存放區的最大共用	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中每個變體存放區的共用數量上限
分析 - 變體匯入任務中每個檔案的大小上限	每個支援的區域：20 GB	是	目前 AWS 區域中變體匯入任務中一個檔案的大小上限
分析 - 註釋匯入任務中每個檔案的大小上限	每個支援的區域：20 GB	是	目前 AWS 區域中註釋匯入任務中一個檔案的大小上限
分析 - 變體存放區上限	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中的變體存放區數量上限
分析 - 每個註釋存放區的版本上限	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中每個註釋存放區的版本數量上限
儲存 - 並行讀取集啟用任務上限	每個受支援的區域：25	是	目前 AWS 區域中並行讀取集啟用任務的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
儲存 - 最大並行序列和參考存放區匯出任務	每個受支援的區域：5	是	目前 AWS 區域中序列或參考存放區的並行匯出任務數目上限
儲存 - 最大並行序列或參考存放區匯入任務	每個受支援的區域：5	是	目前 AWS 區域中序列或參考存放區的並行匯入任務數目上限
儲存 - 每個序列存放區的讀取集上限	每個受支援的區域：1,000,000	是	目前 AWS 區域中序列存放區中的讀取集數目上限
儲存 - 每個參考存放區的最大參考數	每個受支援的區域：50	是	目前 AWS 區域中參考存放區中的參考數目上限
儲存 - 序列儲存上限	每個受支援的區域：20	是	目前 AWS 區域中的序列存放區數目上限
工作流程 - 作用中 GPUs 上限	每個支援的區域：12	是	目前 AWS 區域中並行作用中 GPUs 的數量上限。在 us-east-1 和 us-west-2 中，最多 500 個值的配額增加請求會自動核准。
工作流程 - 作用中 vCPUs 上限	us-east-1： 100,000 us-west-2： 100,000 每個其他支援的區域：3,000	是	目前 AWS 區域中並行作用中 vCPUs 的數量上限。最多 200,000 個值的配額增加請求會自動核准。

名稱	預設	可調整	描述
工作流程 - 使用動態執行儲存體的並行作用中執行上限	每個受支援的區域：50	是	在目前 AWS 區域中使用動態執行儲存體的作用中執行數量上限。最多 200 個值的配額增加請求會自動核准。
工作流程 - 使用靜態執行儲存體的並行作用中執行上限	每個受支援的區域：10	是	在目前 AWS 區域中使用靜態執行儲存體的作用中執行數量上限。最多 50 個值的配額增加請求會自動核准。
工作流程 - 每次執行的並行任務上限	每個受支援的區域：25	是	目前 AWS 區域中每次執行的並行任務數目上限。在 us-east-1 和 us-west-2 中，最多 100 個值的配額增加請求會自動核准。
工作流程 - 執行持續時間上限	每個支援的區域：604, 800 秒	是	目前 AWS 區域中的工作流程執行持續時間上限。
工作流程 - 執行上限（作用中或非作用中）	每個受支援的區域：5,000	是	目前 AWS 區域中的執行次數上限（作用中或非作用中）。
工作流程 - 每個工作流程的共用上限	每個受支援的區域：100	是	目前 AWS 區域中每個工作流程的共用數量上限

名稱	預設	可調整	描述
工作流程 - 每次執行的靜態執行儲存容量上限	每個支援的區域： 9,600	是	目前 AWS 區域中每次執行的最大靜態執行儲存容量，以 GB (GiB) 為單位。在 us-east-1 和 us-west-2 中，配額增加請求最多 50,000 個值會自動核准。
工作流程 - 工作流程上限	每個受支援的區域：1,000	是	目前 AWS 區域中的工作流程數目上限。
工作流程 - StartRun 操作的每秒交易數 (TPS)	每個支援的區域： 0.1	是	目前 AWS 區域中 StartRun 操作的每秒交易數上限 (TPS)。最多 1 個值的配額增加請求會自動核准。

如需 API 操作配額的相關資訊，請參閱 HealthOmics 使用者指南中的[配額](#)。

AWS Identity and Access Management 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south- 1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap- southe ast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap- southe ast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者的存取金鑰	每個支援的區域： 2	否	您可以為 IAM 使用者建立的存取金鑰數目上限。
每個帳戶的客戶受管政策	每個支援的區域： 1,500	是	您可以在此帳戶中建立的客戶受管政策數量上限。
每個帳戶的群組	每個受支援的區域： 300	是	您可以在此帳戶中建立的 IAM 群組數量上限。
每個使用者的 IAM 群組	每個受支援的區域： 10	否	您可以新增 IAM 使用者的 IAM 群組數量上限。
每個 IAM SAML 提供者物件的身分提供者	每個受支援的區域： 10	否	您可以新增至 IAM SAML 提供者物件的身分提供者 (IdPs) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的執行個體設定檔	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在此帳戶中建立的執行個體描述檔數目上限。
每個 SAML 提供者的索引鍵	每個受支援的區域：10	否	您可以指派給 SAML 供應商的金鑰數目上限。
每個使用者的 MFA 裝置	每個支援的區域：8	否	您可以為 IAM 使用者設定的 MFA 裝置數量上限。
每個群組的受管政策	每個受支援的區域：10	否	您可以連接到 IAM 群組的 IAM 受管政策數量上限。
每個角色的受管政策	每個受支援的區域：10	是	您可以連接到 IAM 角色的 IAM 受管政策數量上限。
每個使用者的受管政策	每個受支援的區域：10	是	您可以連接到 IAM 使用者的 IAM 受管政策數量上限。
受管政策長度	每個支援的區域：6, 144	否	IAM 受管政策中的字元數上限。
每個帳戶的 OpenId 連線供應商	每個受支援的區域：100	否	AWS 帳戶允許的 OpenID 連接器數目上限。
角色信任政策長度	每個受支援的區域：2048	是	IAM 角色信任政策中的字元數上限。
每個帳戶的角色	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在此帳戶中建立的 IAM 角色數量上限。
每個帳戶的 SAML 供應商	每個受支援的區域：100	否	您可以在此帳戶中建立的 SAML 供應商數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者的 SSH 公有金鑰	每個受支援的區域：5	否	您可以指派給 IAM 使用者的 SSH 公有金鑰數目上限。
每個帳戶的伺服器憑證	每個受支援的區域：20	是	您可以在此帳戶中存放的伺服器憑證數量上限。
為每個使用者簽署憑證	每個支援的區域：2	否	您可以為 IAM 使用者上傳的簽署憑證數量上限。
每個角色的標籤	每個受支援的區域：50	否	您可以指派給 IAM 角色的標籤數量上限。
每個使用者的標籤	每個受支援的區域：50	否	您可以指派給 IAM 使用者的標籤數量上限。
每個帳戶的使用者	每個受支援的區域：5,000	否	您可以為 AWS 帳戶建立的 IAM 使用者數目上限。
每個受管政策的版本	每個受支援的區域：5	否	在必須覆寫現有版本之前，您可以儲存到此帳戶中 IAM 受管政策的版本數量上限。

如需 IAM 配額的詳細資訊，請參閱《IAM [使用者指南](#)》中的 [IAM 和 AWS STS 配額](#)。

IAM Access Analyzer 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個分析器每小時存取預覽	每個受支援的區域：1,000	是	每個分析器每小時的存取預覽數目上限。
帳戶層級分析器	每個受支援的區域：1	否	每個區域每個帳戶每個分析器類型可建立 AWS 的帳戶層級分析器數量上限。
每個分析器的封存規則	每個受支援的區域：100	是	每個分析器的封存規則數目上限。
每個政策產生處理的 CloudTrail 日誌檔案	每個支援的區域：100,000	否	每個政策產生可處理的 CloudTrail 日誌檔案數目上限。
並行政策產生	每個受支援的區域：1	否	並行政策產生的數目上限。
組織層級分析器	每個受支援的區域：5	是	每個區域每個 AWS 帳戶每個分析器類型可建立的組織層級分析器數量上限。
政策產生 CloudTrail 資料大小	每個支援的區域：25 GB	否	每個政策產生 CloudTrail 資料的大小上限。
政策產生 CloudTrail 時間範圍	每個支援的區域：90	否	您可以在產生政策的天數內選取的最大 CloudTrail 時間範圍。
每天政策產生	af-south-1：5 ap-east-1：5	否	每天產生政策的最大數量。

名稱	預設	可調整	描述
	ap-southeast-3 : 5		
	eu-south-1 : 5		
	me-south-1 : 5		
	每個其他支援的區域 : 50		

AWS IAM Identity Center 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

IAM Identity Center

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

身分存放區

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
服務提供者 SAML 2.0 憑證的檔案大小 (以 PEM 格式顯示)	每個支援的區域：2 KB	否	服務提供者 SAML 2.0 憑證 (以 PEM 格式) 的檔案大小上限 (KB)。
IAM Identity Center 支援的群組數量	每個支援的區域：100,000	否	IAM Identity Center 支援的群組數量上限。
IAM Identity Center 中允許的許可集數量	每個受支援的區域：2,000	是	IAM Identity Center 中許可集的預設數量。
每個 AWS 帳戶允許的許可集數目	每個受支援的區域：500	是	每個 AWS 帳戶允許的預設許可集數量。
可用來評估使用者許可的唯一群組數量	每個支援的區域：1,000	否	可用來評估使用者許可的唯一群組數目上限。 在 AWS 存取入口網站中顯示使用者可用的 AWS 帳戶和應用程式圖示之前，IAM Identity Center

名稱	預設	可調整	描述
			會透過評估使用者的群組成員資格來評估使用者的有效許可。
IAM Identity Center 支援的使用者數量	每個支援的區域：100,000	是	IAM Identity Center 支援的預設使用者數量。
可設定 AWS 的帳戶或應用程式總數	每個受支援的區域：3,000	是	可設定的預設 AWS 帳戶或應用程式總數（合計）。例如，您可以設定 2750 個帳戶和 250 個應用程式，總共產生 3000 個帳戶和應用程式。

如需詳細資訊，請參閱AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的[AWS IAM Identity Center 配額](#)。

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

資源	描述	預設值	可調整
信任錨點請求的合併速率	ListTrustAnchors、CreateTrustAnchor、GetTrustAnchor、UpdateTrustAnchor、DeleteTrustAnchor、EnableTrustAnchor 和 DisableTrustAnchor 請求的每秒交易上限。	每秒 1 個	是
設定檔請求的合併速率	ListProfiles、CreateProfile、GetProfile、UpdateProfile、DeleteProfile、EnableProfile 和 DisableProfile 請求的每秒交易上限。	每秒 1 個	是
主體請求的合併速率	ListSubjects 和 GetSubject 請求的每秒交易上限。	每秒 1 個	是
標記請求的合併速率	合併 TagResource、UntagResource	每秒 1 個	是

資源	描述	預設值	可調整
	和 ListTagsForResource 請求的每秒交易上限。		
CRL 請求的合併速率	合併 ListCrls、GetCrl、ImportCrl、UpdateCrl、DeleteCrl、EnableCrl 和 DisableCrl 請求的每秒交易數上限。	每秒 1 個	是
CreateSession 請求的速率	CreateSession 請求的每秒交易數上限。	每秒 10 個	是
信任錨點	您可以在帳戶中建立的信任錨點數目上限。	50	是
描述檔	您可以在帳戶中建立的設定檔數目上限。	250	是
每個信任錨點CRLs	您可以在帳戶中為每個信任錨點建立的憑證撤銷清單 (CRLs) 數目上限。	2	否
每個信任錨點的憑證	您可以在帳戶中為每個信任錨點建立的憑證數量上限。	2	否

如需詳細資訊，請參閱 [《IAM Roles Anywhere 使用者指南》](#) 中的 [IAM Roles Anywhere 配額](#)。

AWS Systems Manager Incident Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Incident Manager 事件

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Incident Manager 聯絡人

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.us-east-2.api.aws	
		ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Incident Manager 事件

名稱	預設	可調整	描述
BatchGetIncidentFindings 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 BatchGetIncidentFindings 請求數目上限。
每秒 CreateReplicationSet 請求數	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateReplicationSet 請求數目上限。
每秒 CreateResponsePlan 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateResponsePlan 請求數目上限。
每秒 CreateTimelineEvent 請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateTimelineEvent 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒 DeleteIncidentRecord 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteIncidentRecord 請求數目上限。
DeleteReplicationSet 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteReplicationSet 請求數目上限。
DeleteResourcePolicy 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteResourcePolicy 請求數目上限。
DeleteResponsePlan 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteResponsePlan 請求數目上限。
DeleteTimelineEvent 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteTimelineEvent 請求數目上限。
每秒 GetIncidentRecord 請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 GetIncidentRecord 請求數目上限。
每秒 GetReplicationSet 請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 GetReplicationSet 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetResourcePolicies 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetResourcePolicies 請求數目上限。
每秒 GetResponsePlan 請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 GetResponsePlan 請求數目上限。
每秒 GetTimelineEvent 請求數	每個支援的區域： 每秒 30 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetTimelineEvent 請求數目上限。
每月每個回應計畫的事件數	每個受支援的區域：200	否	每月每個回應計劃的事件數量上限。
ListIncidentFindings 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListIncidentFindings 請求數目上限。
ListIncidentRecords 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListIncidentRecords 請求數目上限。
ListRelatedItems 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListRelatedItems 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListReplicationSets 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListReplicationSets 請求數目上限。
ListResponsePlans 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListResponsePlans 請求數目上限。
ListTagsForResource 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListTagsForResource 請求數目上限。
ListTimelineEvents 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 30 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListTimelineEvents 請求數目上限。
PutResourcePolicy 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 PutResourcePolicy 請求數目上限。
每個複寫集的區域	每個支援的區域： 3	否	此帳戶中每個複寫集的區域數目上限。
每個事件的相關項目	每個受支援的區域： 50	否	每個事件的相關項目數量上限。
每個帳戶的複寫集	每個受支援的區域： 1	否	此帳戶中的複寫集數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒 StartIncident 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 StartIncident 請求數目上限。
TagResource 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 TagResource 請求數目上限。
每個事件的時間軸事件	每個支援的區域： 1,000	否	每個事件的時間軸事件數目上限。
每秒 UntagResource 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 UntagResource 請求數目上限。
每秒 UpdateDeletionProtection 請求數	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 UpdateDeletionProtection 請求數目上限。
每秒 UpdateIncidentRecord 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 UpdateIncidentRecord 請求數目上限。
UpdateRelatedItems 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 UpdateRelatedItems 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateReplicationSet 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 UpdateReplicationSet 請求數目上限。
每秒 UpdateResponsePlan 請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 UpdateResponsePlan 請求數目上限。
UpdateTimelineEvent 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 UpdateTimelineEvent 請求數目上限。

Incident Manager 聯絡人

名稱	預設	可調整	描述
AcceptPage API 限流配額	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 AcceptPage 請求數目上限。
所有其他操作 API 節流配額	每個受支援的區域：1	是	您可以在目前區域中此帳戶中傳送的每秒所有其他操作請求數目上限。
每個階段的聯絡管道	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，此帳戶中每個計劃階段的聯絡管道數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的聯絡人	每個受支援的區域：1,000	是	目前區域中此帳戶中的聯絡人數目上限。
每次輪換的聯絡案例	每個受支援的區域：30	否	單一輪換中的聯絡人數目上限。
DescribeEngagement API 限流配額	每個支援的區域：每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 DescribeEngagement 請求數目上限。
DescribePage API 限流配額	每個支援的區域：每秒 5 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 DescribePage 請求數目上限。
電子郵件參與調節配額	每個支援的區域：0.05	否	服務在目前區域中可在此帳戶中傳送的每個聯絡人每秒電子郵件參與數量上限
GetContact API 限流配額	每個支援的區域：每秒 20 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 GetContact 請求數目上限。
ListEngagements API 調節配額	每個支援的區域：每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 ListEngagements 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListPageReceipts API 調節配額	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListPageReceipts 請求數目上限。
ListPagesByContact API 限流配額	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListPagesByContact 請求數目上限。
ListPagesByEngagement API 限流配額	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListPagesByEngagement 請求數目上限。
非變動 SSMContacts 相關的 API 節流配額	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的非變動 SSMContacts 相關 API 請求數目上限。
非變動輪換相關的 API 節流配額	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的非變動輪換相關 API 請求數目上限。個別套用至 GetRotation、GetRotationOverride、ListPreviewRotationShifts、ListRotationOverrides、ListPreviewRotationShifts 和 ListRotationShifts Activity 命令。
每個帳戶的輪換	每個受支援的區域：500	是	目前區域中此帳戶中的輪換次數上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個排程的輪換	每個支援的區域： 8	否	排程中的輪換次數上限。
SMS 參與調節配額	每個支援的區域： 0.05	否	服務在目前區域中可在此帳戶中傳送的每個聯絡人每秒簡訊參與數量上限
每個計劃的階段數	每個受支援的區域： 10	是	在目前區域中，此帳戶中每個計劃的階段數上限。
StartEngagement API 限流配額	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 StartEngagement 請求數目上限。
StopEngagement API 調節配額	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 StopEngagement 請求數目上限。
語音參與調節配額	每個支援的區域： 0.01	否	服務在目前區域中可在此帳戶中傳送的每個聯絡人每秒語音參與數量上限

API 限流配額的單位是每秒請求數。

Amazon Inspector 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Inspector

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Inspector 掃描

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
隱藏規則的數量	每個受支援的區域：500	否	每個帳戶允許的禁止規則數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Inspector 使用者指南》](#) 中的 [Amazon Inspector 配額](#)。Amazon Inspector

Amazon Inspector Classic 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
評估目標	每個受支援的區域：50	是	無論何時，您在每個區域的每個帳戶中可以具有的評估目標數量上限。
評估範本	每個受支援的區域：500	是	無論何時，您在每個區域的每個帳戶中可以具有的評估範本數量上限。
評估執行	每個支援的區域：50,000	是	每個區域的每個帳戶可建立的評估執行數量上限。您可以擁有多個同時發生的評估執行，只要用於這些執行的評估目標不包含重疊的 EC2 執行個體。
執行中評估的執行個體	每個受支援的區域：500	是	每個區域每個帳戶的所有執行中評估中可包含的 EC2 執行個體數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Inspector 使用者指南》](#) 中的 [Amazon Inspector Classic 配額](#)。

Amazon Inspector

AWS IoT Analytics 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個管道的活動	每個受支援的區域：25	否	您可以在管道中擁有的活動數量上限。
BatchPutMessage 訊息的批次大小	每個受支援的區域：100	否	您可以使用 BatchPutMessage API 為每個批次傳送的訊息數量上限。
每個帳戶的頻道	每個受支援的區域：50	是	您可以在此帳戶中建立的頻道數量上限。
並行容器資料集會執行	每個受支援的區域：20	否	可同時執行的容器資料集執行數量上限。
並行資料集內容產生	每個支援的區域：2	否	您可以同時產生的資料集內容數目上限。
每個 SQL 資料集觸發的容器資料集	每個受支援的區域：10	否	可從單一 SQL 資料集觸發的容器資料集數量上限。
每個帳戶的資料集	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的資料集數量上限。
每個帳戶的資料存放區	每個受支援的區域：25	是	您可以在此帳戶中建立的資料存放區數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
Parquet SchemaDefinition 欄的深度	每個受支援的區域：100	是	您可以使用 Parquet 格式為資料存放區中的每個資料欄定義的最大深度。
資料集重新整理間隔下限	每個受支援的區域：15	是	資料集重新整理之間的最短時間（以分鐘為單位）。
Parquet SchemaDefinition 資料欄的數量	每個受支援的區域：100	是	您可以使用 Parquet 格式為資料存放區定義的欄數上限。
StartPipelineReprocessing 請求的數量	每個受支援的區域：1,000	是	您可以每 24 小時提出的 StartPipelineReprocessing API 請求數上限，以便透過管道重新處理相同的頻道訊息。
資料存放區中的分割區數量	每個支援的區域：100,000	是	資料存放區中的分割區數量上限。
每個帳戶的管道	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的管道數量上限。
BatchPutMessage 訊息的速率	每個支援的區域：100,000	是	您可以使用 BatchPutMessage API 每秒傳送的訊息數上限。
CreateDatasetContent 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	您可以每秒為每個資料集提出的 CreateDatasetContent API 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
RunPipelineActivity 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	您可以每秒提出的 RunPipelineActivity API 請求數目上限。
SampleChannelData 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	您可以每秒為每個頻道提出的 SampleChannelData API 請求數量上限。
BatchPutMessage 訊息的大小	每個支援的區域：128 KB	否	您可以使用 BatchPutMessage API 傳送的訊息大小上限。

如需詳細資訊，請參閱AWS IoT Analytics 《使用者指南》中的[AWS IoT Analytics 配額](#)。

AWS IoT Core 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

下列各節說明 的服務端點 AWS IoT Core。

Note

您可以使用這些端點來執行 [AWS IoT API 參考](#)中的操作。下列各節中的端點與裝置端點不同，其為裝置提供 MQTT 發佈/訂閱介面和 API 操作的子集。如需裝置使用之資料、登入資料存取和任務管理端點的詳細資訊，請參閱 [AWS IoT 裝置端點](#)。

如需有關連線至 和使用 AWS IoT 端點的資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[將裝置連線至 AWS IoT](#)。

主題

- [AWS IoT Core：控制平面端點](#)
- [AWS IoT Core：資料平面端點](#)
- [AWS IoT Core- 登入資料提供者端點](#)
- [AWS IoT FIPS 端點](#)

AWS IoT Core：控制平面端點

下表包含 AWS 區域 AWS IoT Core 控制平面操作的特定端點。如需 AWS IoT Core 控制平面端點支援之操作的相關資訊，請參閱 AWS IoT API 參考中的[AWS IoT 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Core：資料平面端點

AWS IoT Core資料平面端點專屬於每個 AWS 帳戶 和 AWS 區域。若要尋找 AWS 帳戶 和 的 AWS IoT Core資料平面端點 AWS 區域，請使用此處顯示的 [describe-endpoint](#) CLI 命令或 [DescribeEndpoint](#) REST API。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

此命令會以下列格式傳回您的資料平面 API 端點：

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

如需 AWS IoT Core- 資料平面端點支援之動作的相關資訊，請參閱 AWS IoT API 參考中的[AWS IoT 資料平面操作](#)。

下表包含每個 AWS 區域 AWS IoT Core 支援之 AWS 帳戶特定端點的一般表示法。在端點欄中，*account-specific-prefix*來自您帳戶特定端點的 會取代一般端點表示法中data顯示的 。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT Core- 登入資料提供者端點

AWS IoT Core 登入資料提供者端點專屬於每個 AWS 帳戶 和 AWS 區域。若要尋找 AWS 帳戶 和 的登入資料提供者端點 AWS 區域，請使用此處顯示的 [describe-endpoint](#) CLI 命令或 [DescribeEndpoint](#) REST API。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

此命令會以下列格式傳回您的登入資料提供者 API 端點：

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

下表包含每個 AWS 區域 AWS IoT Core 支援之 AWS 帳戶特定端點的一般表示法。在端點欄中，*account-specific-prefix* 來自您帳戶特定端點的 會取代一般端點表示法中 prefix 顯示的。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	<i>##</i> .credentials.iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	<i>##</i> .credentials.iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	<i>##</i> .credentials.iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	<i>##</i> .credentials.iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	<i>##</i> .credentials.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	<i>##</i> .credentials.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	##.credentials.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	##.credentials.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	##.credentials.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	##.credentials.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	##.credentials.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	##.credentials.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	##.credentials.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	##.credentials.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	##.credentials.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	##.credentials.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	##.credentials.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	##.credentials.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	##.credentials.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	##.credentials.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	##.credentials.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS 端點

AWS IoT 提供支援[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-2](#) 的端點。選擇適當的 FIPS 相容端點，從 [FIPS 端點依服務](#) 存取 AWS 您區域中 AWS IoT 的功能。如需 所提供 FIPS 端點的詳細資訊 AWS IoT，請參閱[連線至 AWS IoT FIPS 端點](#)。

Service Quotas

目錄

- [AWS IoT Core 物件資源限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 物件群組資源限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 大量物件註冊限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 帳單群組限制](#)
- [AWS IoT Core 規則引擎限制和配額](#)
- [AWS IoT Core API 限流限制](#)
- [AWS IoT Core Device Shadow 服務限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 機群佈建限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 訊息中介裝置和通訊協定限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 登入資料提供者限制和配額](#)
- [AWS IoT Core 安全與身分限制和配額](#)

- [以 MQTT 為基礎的檔案交付](#)
- [AWS IoT Core Device Advisor 限制和配額](#)

 Note

如需 AWS IoT Core 裝置位置功能的限制和配額，請參閱[AWS IoT Core 裝置位置服務配額](#)。

AWS IoT Core 物件資源限制和配額

AWS IoT Core 物件限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of propagating attributes	您可以新增的傳播屬性數目上限。建立或更新物件類型時，您可以將傳播屬性新增至發佈的 MQTT 5 訊息。傳播屬性是描述 IoT 資源層面的鍵值對。	20	否
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	具有實物類型的實物的實物屬性數目上限。物件類型是選用的，可讓您更輕鬆地探索物件。有物件類型的物件最多可具有 50 個屬性。	50	是
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	沒有物件類型的物件的物件屬性數目上限。無物件類型的物件最多可具有三個屬性。	3	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum thing name size	物件名稱的大小上限，也就是 128 個位元組的 UTF-8 編碼字元。	128 個位元組	否
Number of thing types that can be associated with a thing	可與物件相關聯的物件類型數量，可以是零或一。物件類型是選用的，其使用方式可讓您更輕鬆地探索物件。	1	否
Size of thing attributes per thing	每個物件的物件屬性大小，即 47 KB。物件屬性是選用的名稱值對，可存放物件的相關資訊，使其更容易探索物件。	47 KB	是

 Note

物件類型

中可定義的物件類型數量 AWS 帳戶 不受限制。物件類型可讓您存放與相同物件類型相關聯的所有物件通用的描述和組態資訊。

AWS IoT Core 物件群組資源限制和配額

AWS IoT Core 物件群組限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
	物件群組階層的最大深度。當您建置群組	7	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum depth of a thing group hierarchy	階層時，連接至父群組的政策會繼承其子群組，以及群組及其子群組中的所有物件。這可讓您更輕鬆地管理大量物件的許可。		
Maximum number of attributes associated with a thing group	與物件群組相關聯的屬性數目上限。屬性是可用來存放群組資訊的名稱值組。您可以新增、刪除或更新群組的屬性。	50	否
Maximum number of direct child groups	物件群組在物件群組階層中可以擁有的直接子群組數量上限。	100	否
Maximum number of dynamic groups	動態群組的數量上限。	100	否
Maximum number of thing groups a thing can belong to	物件最多可新增至 10 個物件群組。但是在相同的階層內，您無法讓一個物件加入超過一個群組。這表示物件無法新增至共用共同父項的兩個群組。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	物件群組屬性名稱的大小上限 (以字元為單位)。	128	否
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	物件群組屬性值的大小上限 (以字元為單位)。	800	否
Maximum thing group name size	物件群組名稱大小上限。	128 個位元組	否

 Note

物件群組指派

可指派給物件群組的物件數量上限不受限。

AWS IoT Core 大量物件註冊限制和配額

AWS IoT Core 大量物件註冊

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
	對於任何指定 AWS 帳戶，一次只能執行一個大量註冊任務。	1	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Allowed registration tasks			
Data retention policy	大量註冊任務（可以長時間存活）完成後，與大量物件註冊相關的資料會在 30 天後永久刪除。	2592000 秒	否
Maximum line length	Amazon S3 輸入 JSON 檔案中的每一行長度不能超過 256K。	256000	否
Registration task termination	任何待處理或未完成的大量註冊任務都會在 30 天後終止。	2592000 秒	否

如需用於大量註冊之 JSON 檔案的詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 輸入 JSON 檔案](#)。

AWS IoT Core 帳單群組限制

- 物件只能屬於一個帳單群組。
- 與物件群組不同，帳單群組不能組織成階層。
- 為了註冊裝置的用量以進行標記或計費使用，裝置必須：
 - 註冊為 中的物件 AWS IoT Core。
 - 僅使用 AWS IoT Core MQTT 與 通訊。
 - AWS IoT Core 僅使用其實物名稱做為用戶端 ID 來驗證。
 - 使用 X.509 憑證或 Amazon Cognito Identity 進行身分驗證。

如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS IoT、身分驗證和裝置佈建管理裝置](https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.html)。<https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.html>您可以使用 [AttachThingPrincipal](#) API 操作，將憑證或其他登入資料連接至物件。

- 每個 AWS 帳戶的帳單群組數目上限為 20,000。

AWS IoT Core 規則引擎限制和配額

本節說明 AWS IoT Core 規則引擎的限制和配額。

AWS IoT Core 規則引擎

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum number of actions per rule	規則動作屬性中的項目數目上限。	10	10	否
Maximum number of rules per AWS account	可在單一 中定義的規則數目上限 AWS 帳戶。	1000	1000	是
Rule evaluations per second per AWS account	每秒可評估的規則數目上限 AWS 帳戶。此配額包含來自傳入基本擷取訊息的規則評估。	20000	2000	是
	規則承載的大小上限。規則承載包括規則 SQL、	128 KB	128 KB	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Rule payload size	動作定義、錯誤動作定義、規則 SQL 版本，以及使用 UTF-8 字元編碼以 JSON 編碼的描述。如果規則承載超過大小上限，則會拒絕建立或修改規則。			

*選取 AWS 區域：歐洲（斯德哥爾摩）、中東（巴林）、中東（阿拉伯聯合大公國）、歐洲（巴黎）、亞太區域（香港）、AWS GovCloud（美國東部）、AWS GovCloud（美國西部）、美國西部（加利佛尼亞北部）、加拿大（中部）、中國（寧夏）

AWS IoT Core 規則引擎 HTTP 動作限制和配額

AWS IoT Core HTTP 動作

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	主題規則 HTTP 動作的端點 URL 長度上限。	2 KB	否
HTTP Action: Maximum number of headers per action	每個 HTTP 動作的標頭數目上限。指定要包含在 HTTP 請求中的標頭清單時，必須包含標頭索引鍵和標頭值。若要進一步了解，請參	100	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
	閱 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/https-rule-action.html 。		
HTTP Action: Maximum size of a header key	主題規則 HTTP 動作的標頭索引鍵大小上限。HTTP 請求的標頭檔案包含此標頭索引鍵和標頭值。	256 個位元組	否
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	針對主題規則 HTTPS 動作 AWS 帳戶，每個的主題規則目的地數目上限。您必須先確認並啟用 HTTPS 端點，才可讓規則引擎使用它們。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html 。	1000	否
HTTP Action: Request timeout	請求主題規則 HTTP 動作的逾時。AWS IoT 規則引擎會重試 HTTPS 動作，直到完成請求的總時間超過逾時配額為止。	3000 毫秒	否

資源	Value	可調整
用於 HTTP 動作的 TCP 連接埠	443、8443	否

AWS IoT Core 規則引擎 Apache Kafka 動作限制和配額

資源	限制
引導伺服器連接埠	9000-9100
Kerberos 金鑰分發中心 (KDC)	88

AWS IoT Core 規則引擎 VPC 動作限制和配額

資源	配額
VPC 目的地數量上限	每個區域每個帳戶 5 個

AWS IoT Core API 限流限制

此表說明每秒可對每個 AWS IoT Core API 動作進行的最大交易數 (TPS)。

AWS IoT Core API 速率限制

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域 [*] 中的預設值	可調整
AcceptCertificateTransfer API TPS	每秒可針對 AcceptCertificateTransfer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	<u>是</u>
	每秒可針對 AddThingT	60	60	<u>是</u>

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
AddThingToBillingGroup API TPS	oBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。			
AddThingToThingGroup API TPS	每秒可針對 AddThingToThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	60	是
AttachPolicy API TPS	每秒可針對 AttachPolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
AttachPrincipalPolicy API TPS	每秒可針對 AttachPrincipalPolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
AttachThingPrincipal API TPS	每秒可針對 AttachThingPrincipal API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是
CancelCertificateTransfer API TPS	每秒可針對 CancelCertificateTransfer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ClearDefaultAuthorizer API TPS	每秒可針對 ClearDefaultAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
CreateAuthorizer API TPS	每秒可針對 CreateAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
CreateBillingGroup API TPS	每秒可針對 CreateBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	25	是
CreateCertificateFromCsr API TPS	每秒可針對 CreateCertificateFromCsr API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
CreateCertificateProvider API TPS	每秒可針對 CreateCertificateProvider API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
CreateDomainConfiguration API TPS	每秒可針對 CreateDomainConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否
CreateDynamicThingGroup API TPS	每秒可針對 CreateDynamicThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	是
CreateKeysAndCertificates API TPS	每秒可針對 CreateKeysAndCertificates API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
CreatePolicy API TPS	每秒可針對 CreatePolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
CreatePolicyVersion API TPS	每秒可針對 CreatePolicyVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
CreateProvisioningClaim API TPS	每秒可針對 CreateProvisioningClaim API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
CreateProvisioningTemplate API TPS	每秒可針對 CreateProvisioningTemplate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	每秒可針對 CreateProvisioningTemplateVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
CreateRoleAlias API TPS	每秒可針對 CreateRoleAlias API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
CreateThing API TPS	每秒可針對 CreateThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
CreateThingGroup API TPS	每秒可針對 CreateThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	25	是
CreateThingType API TPS	每秒可針對 CreateThingType API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
CreateTopicRule API TPS	每秒可針對 CreateTopicRule API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否
CreateTopicRuleDestination API TPS	每秒可針對 CreateTopicRuleDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否
DeleteAuthorizer API TPS	每秒可針對 DeleteAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DeleteBillingGroup API TPS	每秒可針對 DeleteBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
DeleteCertificate API TPS	每秒可針對 DeleteCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeleteCertificate API TPS	DeleteCertificate API 每秒可進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeleteCertificateProvider API TPS	每秒可以為 DeleteCertificateProvider API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否
DeleteDomainConfiguration API TPS	每秒可針對 DeleteDomainConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DeleteDynamicThingGroup API TPS	每秒可針對 DeleteDynamicThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	是
DeletePolicy API TPS	每秒可針對 DeletePolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeletePolicyVersion API TPS	每秒可針對 DeletePolicyVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeleteProvisioningTemplate API TPS	DeleteProvisioningTemplate API 每秒可進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	每秒可以為 DeleteProvisioningTemplateVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DeleteRegistrationCode API TPS	每秒可針對 DeleteRegistrationCode API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DeleteRoleAlias API TPS	每秒可針對 DeleteRoleAlias API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
DeleteThing API TPS	每秒可針對 DeleteThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是
DeleteThingGroup API TPS	每秒可針對 DeleteThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
DeleteThingType API TPS	每秒可針對 DeleteThingType API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
DeleteTopicRule API TPS	每秒可以為 DeleteTopicRule API 進行的最大交易數 (TPS)。	20	5	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DeleteTopicRuleDestination API TPS	每秒可針對 DeleteTopicRuleDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否
DeleteV2LoggingLevel API TPS	每秒可針對 DeleteV2LoggingLevel API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否
DeprecateThingType API TPS	每秒可針對 DeprecateThingType API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
DescribeAuthorizer API TPS	每秒可針對 DescribeAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeBillingGroup API TPS	每秒可針對 DescribeBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	100	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DescribeCertificate API TPS	每秒可針對 DescribeCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeCertificate API TPS	每秒可針對 DescribeCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeCertificateProvider API TPS	每秒可為 DescribeCertificateProvider API 進行的交易數上限 (TPS)。	10	10	否
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	每秒可針對 DescribeDefaultAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeDomainConfiguration API TPS	每秒可針對 DescribeDomainConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DescribeEndpoint API TPS	每秒可針對 DescribeEndpoint API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
DescribeEventConfigurations API TPS	每秒可針對 DescribeEventConfigurations API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeProvisioningTemplate API TPS	每秒可以為 DescribeProvisioningTemplate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	每秒可針對 DescribeProvisioningTemplateVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeRoleAlias API TPS	每秒可針對 DescribeRoleAlias API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DescribeThing API TPS	每秒可針對 DescribeThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	350	350	是
DescribeThingGroup API TPS	每秒可針對 DescribeThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	100	是
DescribeThingRegistrationTask API TPS	每秒可針對 DescribeThingRegistrationTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
DescribeThingType API TPS	每秒可針對 DescribeThingType API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是
DetachPolicy API TPS	每秒可針對 DetachPolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
DetachPrincipalPolicy API TPS	每秒可針對 DetachPrincipalPolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
DetachThi ngPrincipal API TPS	每秒可針對 DetachThi ngPrincipal API 進行的最大交易 數 (TPS)。	100	50	是
DisableTo picRule API TPS	每秒可針對 DisableTo picRule API 進 行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否
EnableTop icRule API TPS	每秒可針對 EnableTopicRule API 進行的最大 交易數 (TPS)。	5	5	否
GetEffect ivePolic ies API TPS	每秒可針對 GetEffect ivePolicies API 進行的最大交易 數 (TPS)。	5	5	否
GetLoggin gOptions API TPS	每秒可針對 GetLoggin gOptions API 進 行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否
GetPolicy API TPS	每秒可針對 GetPolicy API 進 行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
GetPolicyVersion API TPS	每秒可針對 GetPolicyVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
GetRegistrationCode API TPS	每秒可針對 GetRegistrationCode API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
GetRetainedMessage API TPS	每秒可針對 GetRetainedMessage API 進行的最大交易數。	500	50	是
GetTopicRule API TPS	每秒可針對 GetTopicRule API 進行的最大交易數 (TPS)。	200	20	否
GetTopicRuleDestination API TPS	每秒可針對 GetTopicRuleDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。	50	5	否
GetV2LoggingOptions API TPS	每秒可針對 GetV2LoggingOptions API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListAttachedPolicies API TPS	每秒可針對 ListAttachedPolicies API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
ListAuthorizers API TPS	每秒可針對 ListAuthorizers API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListBillingGroups API TPS	每秒可針對 ListBillingGroups API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListCACertificates API TPS	每秒可針對 ListCACertificates API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListCertificateProviders API TPS	每秒可針對 ListCertificateProviders API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
ListCertificates API TPS	每秒可針對 ListCertificates API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListCertificatesByCA API TPS	每秒可針對 ListCertificatesByCA API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListDomainConfigurations API TPS	每秒可針對 ListDomainConfigurations API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListOutgoingCertificates API TPS	每秒可針對 ListOutgoingCertificates API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListPolicies API TPS	每秒可針對 ListPolicies API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListPolicyPrincipal API TPS	每秒可針對 ListPolicyPrincipal API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListPolicyVersions API TPS	每秒可針對 ListPolicyVersions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListPrincipalPolicies API TPS	每秒可針對 ListPrincipalPolicies API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
ListPrincipalThings API TPS	每秒可針對 ListPrincipalThings API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListPrincipalThingsV2 API TPS	每秒可針對 ListPrincipalThingsV2 API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	每秒可針對 ListProvisioningTemplateVersions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListProvisioningTemplates API TPS	每秒可針對 ListProvisioningTemplates API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListRetainedMessages API TPS	每秒可針對 ListRetainedMessages API 進行的最大交易數。	10	10	是
ListRoleAliases API TPS	每秒可針對 ListRoleAliases API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListTagsForResource API TPS	每秒可針對 ListTagsForResource API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListTargetsForPolicy API TPS	每秒可針對 ListTargetsForPolicy API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListThingGroups API TPS	每秒可針對 ListThingGroups API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListThingGroupsForThing API TPS	每秒可針對 ListThingGroupsForThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是
ListThingPrincipals API TPS	每秒可針對 ListThingPrincipals API 進行的最大交易數 (TPS)。	20	20	是
ListThingPrincipalsV2 API TPS	每秒可針對 ListThingPrincipalsV2 API 進行的最大交易數 (TPS)。	20	20	是
ListThingRegistrationTasks API TPS	每秒可針對 ListThingRegistrationTasks API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListThingRegistrations API TPS	每秒可針對 ListThingRegistrations API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListThingTypes API TPS	每秒可針對 ListThingTypes API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListThings API TPS	每秒可針對 ListThings API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
ListThingsInBillingGroup API TPS	每秒可針對 ListThingsInBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	25	是
ListThingsInThingGroup API TPS	每秒可針對 ListThingsInThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	25	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ListTopicRuleDestinations API TPS	每秒可針對 ListTopicRuleDestinations API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否
ListTopicRules API TPS	每秒可針對 ListTopicRules API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否
ListV2LoggingLevels API TPS	每秒可針對 ListV2LoggingLevels API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS account	可在單一 中定義的資源特定記錄組態數目上限 AWS 帳戶。	1000	1000	否
RegisterCACertificate API TPS	每秒可針對 RegisterCACertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
RegisterCertificate API TPS	每秒可針對 RegisterCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	每秒可針對 RegisterCertificateWithoutCA API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
RegisterThing API TPS	每秒可針對 RegisterThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
RejectCertificateTransfer API TPS	每秒可針對 RejectCertificateTransfer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	每秒可針對 RemoveThingFromBillingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	30	30	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
RemoveThingFromThingGroup API TPS	每秒可針對 RemoveThingFromThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是
ReplaceTopicRule API TPS	每秒可針對 ReplaceTopicRule API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否
SetDefaultAuthorizer API TPS	每秒可針對 SetDefaultAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
SetDefaultPolicyVersion API TPS	每秒可針對 SetDefaultPolicyVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
SetLoggingOptions API TPS	每秒可針對 SetLoggingOptions API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
SetV2LoggingLevel API TPS	每秒可針對 SetV2LoggingLevel API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否
SetV2LoggingOptions API TPS	每秒可針對 SetV2LoggingOptions API 進行的最大交易數 (TPS)。	2	2	否
StartThingRegistrationTask API TPS	每秒可針對 StartThingRegistrationTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
StopThingRegistrationTask API TPS	每秒可針對 StopThingRegistrationTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
TagResource API TPS	可以為 TagResource API 進行的最大每秒交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
TestAuthorization API TPS	每秒可針對 TestAuthorization API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
TestInvokeAuthorizer API TPS	每秒可針對 TestInvokeAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	否
TransferCertificate API TPS	每秒可針對 TransferCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UntagResource API TPS	每秒可針對 UntagResource API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateAuthorizer API TPS	每秒可針對 UpdateAuthorizer API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateBillingGroup API TPS	UpdateBillingGroup API 每秒可進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
UpdateCACertificate API TPS	每秒可針對 UpdateCACertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateCertificate API TPS	每秒可針對 UpdateCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateCertificateMode API TPS	每秒可針對 UpdateCertificateMode API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateCertificateProvider API TPS	每秒可針對 UpdateCertificateProvider API 進行的最大交易數 (TPS)。	1	1	否
UpdateDomainConfiguration API TPS	每秒可針對 UpdateDomainConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
UpdateDynamicThingGroup API TPS	每秒可針對 UpdateDynamicThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	是
UpdateEventConfigurations API TPS	每秒可針對 UpdateEventConfigurations API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateProvisioningTemplate API TPS	每秒可針對 UpdateProvisioningTemplate API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateRoleAlias API TPS	每秒可針對 UpdateRoleAlias API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateThing API TPS	每秒可針對 UpdateThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	100	50	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
UpdateThingGroup API TPS	每秒可針對 UpdateThingGroup API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
UpdateThingGroupsForThing API TPS	每秒可針對 UpdateThingGroupsForThing API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	10	是
UpdateThingType API TPS	每秒可針對 UpdateThingType API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	15	是
UpdateTopicRuleDestination API TPS	每秒可針對 UpdateTopicRuleDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	5	否

*選取 AWS 區域：歐洲（斯德哥爾摩）、中東（巴林）、中東（阿拉伯聯合大公國）、歐洲（巴黎）、亞太區域（香港）、AWS GovCloud（美國東部）、AWS GovCloud（美國西部）、美國西部（加利佛尼亞北部）、加拿大（中部）、中國（寧夏）

AWS IoT Core Device Shadow 服務限制和配額

AWS IoT Core Device Shadow 動作

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Device Shadow API requests/second per account	每個帳戶每秒的裝置影子 API 請求數。此值可調整，並受每個帳戶配額限制，視區域而定。	4000	400	是
Maximum depth of JSON device state documents	JSON 裝置狀態文件所需或報告區段中的關卡數量上限為 8。	8	8	否
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	Device Shadow 服務支援單一連線上每個物件最多 10 個傳輸中未確認的訊息。達到此配額時，所有新的影子請求都會以 429 錯誤代碼拒絕，直到傳輸中的請求數量低於限制為止。	10	10	否
	物件影子名稱的大小上限，即 64 個位元組的	64 個位元組	64 個位元組	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum shadow name size	UTF-8 編碼字元。			
Maximum size of a JSON state document	每個個別影子文件的大小都必須為 8KB 或更小。中繼資料不會導致服務配額或定價的文件大小。	8 KB	8 KB	是
Maximum thing name size	物件名稱的大小上限，也就是 128 個位元組的 UTF-8 編碼字元。	128 個位元組	128 個位元組	否
Requests per second per thing	Device Shadow 服務支援每個影子每秒最多 20 個請求。此限制同時適用於 GetThingShadow、UpdateThingShadow、DeleteThingShadow 和 ListNamedShadowsForThing 的 HTTP 和 MQTT API 呼叫（僅限傳統陰影）。	20	20	是

*選取 AWS 區域：歐洲（巴黎）、歐洲（斯德哥爾摩）、亞太區域（香港）、南美洲（聖保羅）、加拿大（中部）、中東（巴林）、中東（阿拉伯聯合大公國）、中國（寧夏）、AWS GovCloud（美國東部）、AWS GovCloud（美國西部）

Device Shadow 的 JSON 狀態文件中 desired和 reported區段中的層級會計數，如下所示用於desired物件。

```
"desired": {
  "one": {
    "two": {
      "three": {
        "four": {
          "five":{
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

 Note

AWS IoT Core 會在建立帳戶刪除或客戶請求時刪除 Device Shadow 文件。基於操作目的，AWS IoT 服務備份會保留 6 個月。

AWS IoT Core 機群佈建限制和配額

以下是每個 AWS 帳戶某些機群佈建 APIs的限流限制。

AWS IoT Core 機群佈建限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	每秒可為機群佈建 CreateCertificateFromCsr MQTT API 進行的最大交易數 (TPS)。	20	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	可以為機群佈建 CreateKeysAndCertificate MQTT API 進行的最大每秒交易數 (TPS)。	10	是
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	可以為機群佈建 RegisterThing MQTT API 進行的最大每秒交易數 (TPS)。	10	是

機群佈建也有這些限制，無法變更。

資源	描述	限制	
每個機群佈建範本版本	機群佈建範本可以擁有的版本數量上限。每個範本版本都有一個版本 ID 和 AWS IoT 使用機群佈建連線至的裝置建立日期。	5	
每個客戶的機群佈建範本	每個客戶的機群佈建範本數量上限。使用機群佈建範本來產生憑證和私有金鑰，讓您的裝置安全地連線 AWS IoT。	256	
機群佈建範本大小	機群佈建範本的大小上限，以 KB 為單位。	10 KB	

資源	描述	限制	
	機群佈建範本可讓您產生憑證和私有金鑰，讓裝置安全地連線 AWS IoT。		

AWS IoT Core 訊息中介裝置和通訊協定限制和配額

Note

以下列出的限制為 AWS 區域。

AWS IoT Core 訊息中介裝置限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Client ID size	用戶端 ID 的大小，即 128 個位元組的 UTF-8 編碼字元。	128 個位元組	128 個位元組	否
Connect requests per second per account	每個帳戶的每秒 MQTT CONNECT 請求數目上限。	3000	100	是
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core 會將來自相同 accountId 和 clientId 的 MQTT CONNECT 請求限制為每秒 1 個 MQTT	1	1	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
	CONNECT 操作。			
Connection inactivity (keep-alive interval)	當用戶端請求保持連線間隔為零或 > 1200 秒時，會使用預設的保持連線間隔。如果用戶端請求持續作用間隔 < 30 秒但超過零，伺服器會將用戶端視為請求持續作用間隔 30 秒。在 VPC 端點中，MQTT 保持作用期間不得超過 230 秒。	1200 秒	1200 秒	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Inbound publish requests per second per account	傳入發佈請求會計算 IoT Core 處理的所有訊息，然後再將其路由至用戶端或規則引擎。例如：在保留主題上發佈的單一訊息可能會導致發佈 3 則額外的訊息以進行陰影更新、文件和差異，因此會計入 4 個請求；而在未保留主題上，例如 a/b 會計入 1 個請求。	20000	2000	是
MQTT payload size	每個發佈請求的承載不能大於 128 KB。AWS IoT Core 拒絕會發佈和連接大於此大小的請求。	128 KB	128 KB	否
Maximum MQTT5 Content Type size	MQTT5 內容類型的大小上限 (UTF-8 字串)。	256 個位元組	256 個位元組	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum MQTT5 Correlation Data size	MQTT5 相互關聯資料的大小上限。	8 KB	8 KB	否
Maximum MQTT5 Topic Alias value	用戶端可為每個允許連線指定的 MQTT 5 主題別名主題的最大值。如果用戶端嘗試發佈的主題別名主題大於最大值，用戶端將會中斷連線。	8	8	是
Maximum MQTT5 packet size	MQTT5 封包大小上限（可變標頭和承載）	146 KB	146 KB	否
Maximum Message Expiry Interval	訊息的 MQTT5 生命週期上限，以秒為單位。	604800 秒	604800 秒	否
Maximum User Properties total size	MQTT5 使用者屬性金鑰和值的每個封包總大小上限，以 KB 為單位。	8 KB	8 KB	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum concurrent client connections per account	每個帳戶允許的並行連線數上限。	500000	100000	是
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core 限制每個 MQTT 用戶端的未確認傳入發佈請求數量。達到此配額時，在伺服器傳回 PUBACK 訊息之前，不會接受來自此用戶端的新發佈請求。	100	100	否
Maximum number of retained messages per account	每個帳戶儲存的保留訊息數量。達到此限制時，不會為此帳戶儲存新的保留訊息，且承載大於 0 個位元組的所有保留發佈都會受到調節。	500000	100000	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum number of slashes in topic and topic filter	發佈或訂閱請求中的主題不能超過 7 個正斜線 (/)。這會排除基本擷取主題 (\$AWS/rules/rule-name/) 必要區段中的前 3 個斜線。	7	7	否
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core 限制每個用戶端未確認的傳出發佈請求數量。當達到此配額時，用戶端就不會再接收新的發佈請求，直到用戶端確認發佈請求為止。	100	100	否
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core 重試交付未經確認的服務品質 1 (QoS 1) 會將 MQTT 3 訂閱用戶的請求發佈到連線的用戶端長達一小時，並對 MQTT 5 訂閱用戶的請求長達十六分鐘，之後會捨棄發佈請求。	960 秒	960 秒	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Maximum subscriptions per subscribe request	單一 SUBSCRIBE 請求的配額為 8 個訂閱。	8	8	否
Minimum MQTT5 maximum packet size	若要連線到 AWS IoT Core，用戶端可以指定其支援的封包大小上限。用戶端無法將此值設定為小於 512 個位元組。指定值小於 512 個位元組的用戶端將不允許連線。	512 個位元組	512 個位元組	否
Outbound publish requests per second per account	傳出發佈請求會計入產生符合用戶端訂閱的每個訊息。例如，2 個用戶端已訂閱主題篩選條件 a/b。主題 a/b 的傳入發佈請求總共產生 2 個傳出發佈請求。對於訂閱者數量較多的主題，訊息傳遞可能會增加延遲。	20000	2000	<u>是</u>

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Persist session expiry period	訊息中介裝置會存放 MQTT 持續性工作階段的持續時間。到期期間會在訊息中介裝置偵測到工作階段已中斷連線時開始。一旦經過到期期間，訊息中介裝置會終止工作階段並捨棄任何已排入佇列的關聯訊息。您可以將此值調整為 1 小時到 7 天。	3600 秒	3600 秒	是
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core 會將每個用戶端連線限制為每秒傳入和傳出發佈請求的最大數量。此限制包含傳送至離線持久性工作階段的訊息。超過該配額的發佈請求會予以捨棄。	100	100	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Queued messages per second per account	AWS IoT Core 將帳戶限制為每個帳戶每秒佇列訊息的最大數量。AWS IoT Core 儲存傳送至離線持久性工作階段的訊息時，會套用此限制。	500	500	是
Retained message inbound publish requests per second per account	AWS IoT Core 可接受具有 RETAIN 旗標的 MQTT 訊息傳入發佈請求的最大速率。此速率包括所有傳入發佈請求，無論 HTTP 或 MQTT 通訊協定調用。	500	50	是
Retained message inbound publish requests per second per topic	MQTT/HTTP 發佈請求，其 RETAIN 旗標設定為每秒相同主題。	1	1	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Shared Subscription groups per account	每個帳戶的共用訂閱群組數量上限。	100	100	否
Shared Subscriptions per group	共用訂閱群組中的訂閱數量上限。	100	100	否
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	共用訂閱群組中每秒 AWS IoT Core 可接受的最大訂閱和取消訂閱請求數量。	100	100	否
Subscriptions per account	AWS IoT Core 會將帳戶限制在所有作用中連線的訂閱數量上限。	500000	100000	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Subscriptions per connection	AWS IoT Core 會限制每個 connection。AWS IoT Core rejects 相同連線上超過此數量的訂閱請求數量。用戶端應驗證 SUBACK 訊息，以確保其訂閱請求已成功處理。	50	50	是
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core 將帳戶限制為每秒訂閱數上限。例如，如果一秒內傳送了 2 個 MQTT SUBSCRIBE 請求，則每個請求都有 3 個訂閱（主題篩選條件），將它們 AWS IoT Core 計為 6 個訂閱。	3000	200	是
Throughput per second per connection	透過用戶端連線接收或傳送資料以最高傳輸率處理。超過最大輸送量的資料會延遲處理。	512 KB	512 KB	否

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
Topic size	傳送發佈請求 AWS IoT Core 時傳遞給 的主題不能大於 256 個位元組的 UTF-8 編碼字元。這不包括基本擷取主題的前 3 個強制區段 (\$AWS/rules/rule-name/)。	256 個位元組	256 個位元組	否
WebSocket connection duration	WebSocket 連線生命週期為 24 小時。如果超過生命週期，WebSocket 連線將會關閉。	86400 秒	86400 秒	否

*選取 AWS 區域：歐洲（斯德哥爾摩）、中東（巴林）、中東（阿拉伯聯合大公國）、歐洲（巴黎）、亞太區域（香港）、南美洲（聖保羅）、AWS GovCloud（美國東部）、AWS GovCloud（美國西部）、美國西部（加利佛尼亞北部）、加拿大（中部）、中國（寧夏）

AWS IoT Core 登入資料提供者限制和配額

AWS IoT Core 登入資料限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
AssumeRoleWithCertificate	每秒可針對 AssumeRoleWithCertificate API 進行的最大交易數 (TPS)。	50	100	是

限制顯示名稱	描述	預設值	select AWS 區域* 中的預設值	可調整
ificate API TPS				
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	在 your AWS 帳戶. AWS IoT role 別名中註冊 AWS IoT Core 的角色別名數量上限，可讓連線的裝置 AWS IoT 使用 X.509 憑證對進行身分驗證，並從與角色別名相關聯的 IAM 角色取得短期 AWS 憑證。	100	100	否

*選取 AWS 區域：美國東部（維吉尼亞北部）、美國西部（奧勒岡）、歐洲（愛爾蘭）

Note

大型區域限制適用於 AWS 區域：美國東部（維吉尼亞北部）、美國西部（奧勒岡）和歐洲（愛爾蘭）

AWS IoT Core 安全與身分限制和配額

AWS IoT Core 安全與身分限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Configurable endpoints:	可設定的端點：每個帳戶的網域組態數量上限	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
maximum number of domain configurations per account			
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	自訂身分驗證：您的 中可處於作用中狀態的授權方數量上限 AWS 帳戶。	32	否
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	自訂身分驗證：可向註冊的授權方數量上限 AWS 帳戶。授權方具有實作自訂身分驗證和授權的 lambda 函數。	100	否
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	AWS 帳戶 每個區域允許具有相同主旨欄位的 CA 憑證數量上限。如果您有多個具有相同主旨欄位的 CA 憑證，您必須指定用來簽署要註冊之裝置憑證的 CA 憑證。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of device certificates that can be registered per second	每秒可註冊的裝置憑證數量上限。您最多可以選取要註冊的 15 個檔案。	15	是
Maximum number of domain configurations per account per region	AWS 帳戶 每個 的網域組態數目上限 AWS 區域。	10	是
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	每個範本的機群佈建範本版本數目上限。每個範本版本都有一個版本 ID 和 AWS IoT 使用機群佈建連線至的裝置建立日期。	5	否
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	每個客戶的機群佈建範本數量上限。使用機群佈建範本來產生憑證和私有金鑰，讓您的裝置安全地連線 AWS IoT。	256	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of named policy versions	具名政策版本的數目上限。受管 AWS IoT 政策最多可以有五個版本。若要更新政策，請建立新的政策版本。如果政策有五個版本，您必須先刪除現有版本，才能建立新的版本。	5	否
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	可連接至用戶端憑證或 Amazon Cognito 身分的政策數目上限，即 10。Amazon Cognito 身分可讓您建立臨時、有限權限的 AWS 登入資料，以用於行動和 Web 應用程式。	10	否
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	受信任使用者每秒可產生的佈建宣告數目上限。信任的使用者可以是最終使用者或安裝技術人員，他們使用行動應用程式或 Web 應用程式在其部署位置設定裝置。	10	否
Maximum policy document size	政策文件的大小上限為 2048 個字元，不含空格。	2048	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum size of fleet provisioning template	機群佈建範本的大小上限，以 KB 為單位。機群佈建範本可讓您產生憑證和私有金鑰，讓裝置安全地連線 AWS IoT。	10 KB	否

其他 AWS IoT Core 安全限制

資源	描述	預設	可調整
每個伺服器憑證的網域名稱數量上限	當您為 AWS IoT 自訂網域組態提供伺服器憑證時，憑證最多可以有四個網域名稱。	4	否
自訂身分驗證：最短連線持續時間 (值為 <code>DisconnectAfterInSecs</code>)	自訂授權方的 Lambda 函數會使用 <code>DisconnectAfterInSecs</code> 參數來指出與閘道連線的持續時間上限 AWS IoT Core (以秒為單位)。如果連線超過此值，則會終止連線。的最小值 <code>DisconnectAfterInSecs</code> 為 300。如果值小於 300，則可以中斷用戶端的連線 AWS IoT Core。連線不能持續少於 300 秒 (最小值)。	300	否
自訂身分驗證：連線持續時間上限 (值為 <code>DisconnectAfterInSecs</code>)	自訂授權方的 Lambda 函數會使用 <code>DisconnectAfterInSecs</code> 參數來指出與閘道連線的持續時間上限 AWS IoT Core (以秒為單位)。如果連線超過此值，則會終止連線。的最大值 <code>DisconnectAfterInSecs</code> 為 86,400。如果值超過 86,400，則可以中斷用戶端的連線 AWS IoT Core。連線持續時間不能超過 86,400 秒 (最大值)。這適用於所有自訂身分驗證連線 (MQTT 和 WSS)。	86,400	否

資源	描述	預設	可調整
自訂身分驗證：政策重新整理速率下限 (值為 RefreshAfterInSecs)	自訂授權方的 Lambda 函數使用 RefreshAfterInSecs 參數來指出政策在連線至 AWS IoT Core 閘道時重新整理之間的間隔 (以秒為單位)。當此間隔通過時，會 AWS IoT Core 叫用 Lambda 函數以允許政策重新整理。	300	否
自訂身分驗證：政策重新整理速率上限 (值為 RefreshAfterInSecs)	連線至 AWS IoT Core 閘道時，政策重新整理之間的時間間隔上限，由 的值定義 RefreshAfterInSecs 。	86,400	否

以 MQTT 為基礎的檔案交付

以 MQTT 為基礎的檔案交付資源配額

資源	描述	預設	可調整
每個帳戶的串流數	每個帳戶的串流數目上限。	10,000*	否
每個串流的檔案數	每個串流的檔案數量上限。	10	否
檔案大小	檔案大小上限 (以 MB 為單位)。	24 MB	否
資料區塊大小上限	資料區塊大小上限。	128 KB	否
資料區塊大小下限	最小資料區塊大小。	256 位元組	否
串流檔案請求中指定的區塊位移上限	串流檔案請求中指定的最大區塊位移。	98 , 304	否
每個串流檔案請求可請求的最大區塊數	每個串流檔案請求可請求的區塊數量上限。	98 , 304	否
區塊點陣圖大小上限	區塊點陣圖大小上限。	12 , 288 個位元組	否

* 如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[在裝置中使用 AWS IoT MQTT 型檔案交付](#)。

以 MQTT 為基礎的檔案交付調節

API	每秒交易數
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor 限制和配額

AWS IoT Core Device Advisor 限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Concurrently connected devices	每個測試套件執行可同時連線的測試裝置數量上限。	1	否
Concurrently running test suites	AWS 帳戶 可同時執行的套件數目上限。	1	否
Connections per test endpoint	帳戶特定測試端點的連線數上限。	5	否
	每個帳戶每秒從測試裝置傳送的 MQTT	5	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
MQTT CONNECT requests per account	Connect 請求數目上限。		
MQTT CONNECT requests per client ID	每個用戶端 ID 每秒從測試裝置傳送的 MQTT Connect 請求數量上限。	1	否
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	您可以每秒提出的 CreateSuiteDefinition API 請求數目上限。	1	否
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	您可以每秒提出的 DeleteSuiteDefinition API 請求數目上限。	10	否
Rate of GetSuiteDefinition API requests	您可以每秒提出的 GetSuiteDefinition API 請求數目上限。	10	否
Rate of GetSuiteRun API requests	您可以每秒提出的 GetSuiteRun API 請求數目上限。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Rate of GetSuiteRunReport API requests	您可以每秒提出的 GetSuiteRunReport API 請求數目上限。	10	否
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	您可以每秒提出的 ListSuiteDefinitions API 請求數目上限。	10	否
Rate of ListSuiteRuns API requests	您可以每秒提出的 ListSuiteRuns API 請求數目上限。	10	否
Rate of ListTagsForResource API requests	您可以每秒提出的 ListTagsForResource API 請求數目上限。	10	否
Rate of ListTestCases API requests	您可以每秒提出的 ListTestCases API 請求數目上限。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Rate of StartSuiteRun API requests	您可以每秒提出的 StartSuiteRun API 請求數目上限。	1	否
Rate of TagResource API requests	您可以每秒提出的 TagResource API 請求數目上限。	10	否
Rate of UntagResource API requests	您可以每秒提出的 UntagResource API 請求數目上限。	10	否
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	您可以每秒提出的 UpdateSuiteDefinition API 請求數目上限。	10	否
Test case execution time	測試案例若未完成即失敗的最長時間。	10800 秒	否
Test cases per test suite	一個測試套件中的測試案例數量上限。	50	否

AWS IoT Device Defender 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https
美國西部 (加州北部)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https
亞太區域 (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https	

Service Quotas

AWS IoT Device Defender 稽核限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Scheduled audits	排程稽核的數量上限。	5	否
Simultaneous in progress on-demand audits	同時進行中的隨需稽核數量上限。	10	否
Storage duration for audit findings	稽核調查結果在報告後存放的最長時間，以天為單位。	90	否

以下服務配額適用於緩解動作和稽核緩解動作任務：

AWS IoT Device Defender 緩解限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Mitigation actions	緩解動作的數量上限。 。	100	否

稽核緩解動作限制

資源	限制
同時執行中的稽核緩解動作任務數量	10 個任務
稽核緩解動作任務的保留期間	90 天

AWS IoT Device Defender 偵測限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Behavior metric value elements for each security profile	每個安全設定檔的行為指標值元素（計數、IP 地址、連接埠）數目上限。	1000	否
Behaviors for each security profile	每個安全設定檔的行為數量上限	100	否
Custom metrics	偵測自訂指標的數量上限。	100	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Device metric minimum delay	裝置在傳送指標報告之間必須等待的最短時間，以秒為單位。	300 秒	是
Device metric peak reporting rate for an account	每秒可以從帳戶中的所有裝置傳送的裝置端指標報告數目上限。	3500	是
Metric dimensions	偵測指標維度的數目上限。	10	否
Security profiles for each target	每個目標的安全設定檔數目上限 (中的物件或物件群組 AWS 帳戶)。	5	否
Storage duration for detect metrics	偵測指標的最長時間，以天為單位，會在擷取後存放。	14	否
Storage duration for detect violations	偵測違規的時間上限，以天為單位，會在產生後存放。	30	否

ML Detect 限制

資源	配額	可調整
可同時執行的 Detect 緩解動作任務數量	最大值為 5	是
Detect 緩解動作任務的保留期間	最多 90 天	是
模型的保留期間 (模型過期的時間)	最長 30 天	否

AWS IoT Device Defender API 限流限制

此資料表說明每秒可對每個 AWS IoT Device Defender API 動作進行的最大交易數 (TPS)。

AWS IoT Device Defender API 限流限制

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
AttachSecurityProfile API TPS	每秒可針對 AttachSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	每秒可針對 CancelAuditMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CancelAuditTask API TPS	每秒可針對 CancelAuditTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	每秒可針對 CancelDetectMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CreateAuditSuppression API TPS	每秒可針對 CreateAuditSuppression API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CreateCustomMetric API TPS	每秒可針對 CreateCustomMetric API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CreateMitigationAction API TPS	每秒可針對 CreateMitigationAction API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
CreateScheduledAudit API TPS	每秒可針對 CreateScheduledAudit API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
CreateSecurityProfile API TPS	每秒可針對 CreateSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	每秒可針對 DeleteAccountAuditConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
DeleteAuditSuppression API TPS	每秒可針對 DeleteAuditSuppression API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DeleteCustomMetric API TPS	每秒可針對 DeleteCustomMetric API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DeleteDimension API TPS	每秒可針對 DeleteDimension API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DeleteMitigationAction API TPS	每秒可針對 DeleteMitigationAction API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DeleteScheduledAudit API TPS	每秒可針對 DeleteScheduledAudit API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DeleteSecurityProfile API TPS	每秒可針對 DeleteSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	每秒可針對 DescribeAccountAuditConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
DescribeAuditFinding API TPS	每秒可針對 DescribeAuditFinding API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	每秒可針對 DescribeAuditMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否
DescribeAuditSuppression API TPS	每秒可針對 DescribeAuditSuppression API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DescribeAuditTask API TPS	每秒可針對 DescribeAuditTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DescribeCustomMetric API TPS	每秒可針對 DescribeCustomMetric API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	每秒可針對 DescribeDetectMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DescribeDimension API TPS	每秒可針對 DescribeDimension API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
DescribeMitigationAction API TPS	每秒可針對 DescribeMitigationAction API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否
DescribeScheduledAudit API TPS	每秒可針對 DescribeScheduledAudit API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
DescribeSecurityProfile API TPS	每秒可針對 DescribeSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	25	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DetachSecurityProfile API TPS	每秒可針對 DetachSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListActiveViolations API TPS	每秒可針對 ListActiveViolations API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListAuditFindings API TPS	每秒可針對 ListAuditFindings API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	每秒可針對 ListAuditMitigationActionsExecutions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	每秒可針對 ListAuditMitigationActionsTasks API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
ListAuditSuppressions API TPS	每秒可針對 ListAuditSuppressions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListAuditTasks API TPS	每秒可針對 ListAuditTasks API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListCustomMetrics API TPS	每秒可針對 ListCustomMetrics API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListDetectMitigationActions Executions API TPS	每秒可針對 ListDetectMitigationActions Executions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	每秒可針對 ListDetectMitigationActionsTasks API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListDimensions API TPS	每秒可針對 ListDimensions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
ListMetricValues API TPS	每秒可針對 ListMetricValues API 進行的最大交易數 (TPS)。	15	是
ListMitigationActions API TPS	每秒可針對 ListMitigationActions API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListScheduledAudits API TPS	每秒可針對 ListScheduledAudits API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
ListSecurityProfiles API TPS	每秒可針對 ListSecurityProfiles API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	每秒可針對 ListSecurityProfilesForTarget API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	每秒可針對 ListTargetsForSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>ListViolationEvents API TPS</u>	每秒可針對 ListViolationEvents API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
<u>PutVerificationStateOnViolation API TPS</u>	每秒可針對 PutVerificationStateOnViolation API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
<u>StartAuditMitigationActionsTask API TPS</u>	每秒可針對 StartAuditMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
<u>StartDetectMitigationActionsTask API TPS</u>	每秒可針對 StartDetectMitigationActionsTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
<u>StartOnDemandAuditTask API TPS</u>	每秒可針對 StartOnDemandAuditTask API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	每秒可針對 UpdateAccountAuditConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否
UpdateAuditSuppression API TPS	每秒可針對 UpdateAuditSuppression API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
UpdateCustomMetric API TPS	每秒可針對 UpdateCustomMetric API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
UpdateDimension API TPS	每秒可針對 UpdateDimension API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
UpdateMitigationAction API TPS	每秒可針對 UpdateMitigationAction API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
UpdateScheduledAudit API TPS	每秒可針對 UpdateScheduledAudit API 進行的最大交易數 (TPS)。	5	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
UpdateSecurityProfile API TPS	每秒可針對 UpdateSecurityProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	每秒可針對 ValidateSecurityProfileBehaviors API 進行的最大交易數 (TPS)。	10	否

AWS IoT Device Management 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

主題

- [AWS IoT Device Management 任務和命令資料端點](#)
- [AWS IoT Device Management：安全通道端點](#)
- [AWS IoT Device Management - 軟體套件目錄端點](#)
- [AWS IoT Device Management - 受管整合端點](#)
- [AWS IoT FIPS 端點](#)

AWS IoT Device Management 任務和命令資料端點

中的命令和任務功能 AWS IoT Device Management 共用相同的資料平面端點。這些資料端點專屬於每個 AWS 帳戶 和 AWS 區域。若要尋找 AWS 帳戶 和 的資料平面端點 AWS 區域，請使用此處顯示的 [describe-endpoint](#) CLI 命令或 [DescribeEndpoint](#) REST API。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

此命令會以下列格式傳回您的資料平面 API 端點：

```
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.
```

如需 AWS IoT Device Management 任務資料端點支援之動作的相關資訊，請參閱 AWS IoT API 參考中的 [AWS IoT 任務資料平面操作](#)。

Note

對於 AWS IoT Device Management 命令功能，資料平面中支援 StartCommandExecution API。

下表包含支援 AWS IoT Core 命令和任務資料操作 AWS 區域的特定端點。在端點欄中，*account-specific-prefix* 來自您帳戶特定端點的 會取代一般端點表示法中顯示###。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT Device Management：安全通道端點

AWS IoT 支援其他端點進行安全通道。

安全通道管理 API 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

安全通道裝置連線端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wss : //data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	
		wss : //data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		wss : //data.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wss : //data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	
		wss : //data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		wss : //data.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wss : //data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	
		wss : //data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	
		wss : //data.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wss : //data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	
		wss : //data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	
		wss : //data.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss : //data.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Stockholm)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	wss : //data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	wss : //data.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws wss : //data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws wss : //data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	wss : //data.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws wss : //data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com wss : //data.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws wss : //data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - 軟體套件目錄端點

AWS IoT 裝置管理軟體套件目錄提供如下 AWS 區域。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		iot-fips.us-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2 .amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1 .amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - 受管整合端點

的受管整合 AWS IoT Device Management 提供如下 AWS 區域。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS 端點

AWS IoT 提供支援[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-2](#) 的端點。選擇適當的 FIPS 相容端點，從 [FIPS Endpoints by Service](#) 存取您 AWS 區域中 AWS IoT 的功能。如需所提供 FIPS 端點的詳細資訊 AWS IoT，請參閱[連線至 AWS IoT FIPS 端點](#)。

Service Quotas

目錄

- [AWS IoT 機群索引](#)
- [AWS IoT 任務](#)
- [AWS IoT Device Management 命令](#)
- [AWS IoT 安全通道](#)
- [AWS IoT Device Management - 軟體套件目錄](#)
- [AWS IoT Device Management - Fleet Hub](#)
- [AWS IoT Device Management - 受管整合](#)

AWS IoT 機群索引

AWS IoT Device Management 機群索引限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum length of a custom field name	自訂欄位名稱的長度上限。	1024	是
Maximum length of a query	UTF-8 編碼字元的查詢長度上限。	1000	是
Maximum number of * wildcard operators per query term	每個查詢詞彙的 * 萬用字元運算子數目上限。	2	否
Maximum number of ? wildcard operators per query term	每個查詢詞彙的 ? 萬用字元運算子數目上限。	5	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	物件 AWS 群組索引中的自訂欄位數目上限。	5	是
Maximum number of custom fields in AWS things index	AWS 物件索引中的自訂欄位數目上限。	5	是
Maximum number of dynamic groups	每個客戶的動態群組數量上限。	100	否
Maximum number of fleet metrics	每個客戶的機群指標數量上限。	100	是
Maximum number of names in the named shadow names filter	具名陰影名稱篩選條件中的名稱數量上限	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of percentile values per fleet metric	每個機群指標的百分位數彙總類型值數目上限。	5	否
Maximum number of query terms per dynamic group	每個動態群組的查詢詞彙數目上限。	5	是
Maximum number of query terms per fleet metric	每個機群指標的查詢詞彙數量上限。	12	是
Maximum number of query terms per query	每個查詢的查詢詞彙數目上限。	12	是
Maximum number of results per search query results page	每個搜尋查詢結果頁面顯示的結果數量上限。	500	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of targets in the geo locations filter	地理位置篩選條件中的目標數量上限	1	是
Maximum period of a fleet metric	機群指標的最長期間，以秒為單位。	86400 秒	否
Minimum period of a fleet metric	機群指標的最短期間，以秒為單位。	60 秒	否

AWS IoT Device Management 機群索引 API 限制

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DescribeIndex rate	每秒的 DescribeIndex 呼叫數上限。	10	是
GetCardinality rate	每秒的 GetCardinality 呼叫數量上限。	15	是
	每秒 GetIndexingConfiguration 呼叫的數量上限。	20	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
GetIndexingConfiguration rate			
GetPercentiles rate	每秒的 GetPercentiles 呼叫數目上限。	15	是
GetStatistics rate	每秒的 GetStatistics 呼叫數量上限。	15	是
ListIndices rate	每秒 ListIndices 呼叫的數量上限。	5	是
SearchIndex rate	每秒的 SearchIndex 呼叫數目上限。	15	是
GetThingConnectivityData rate	每秒 GetThingConnectivityData 呼叫的數量上限。	350	是
UpdateIndexingConfiguration rate	每秒 UpdateIndexingConfiguration 呼叫的數量上限。	1	是

AWS IoT 任務

AWS IoT Device Management 任務限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Active continuous jobs	AWS 帳戶 每個區域中作用中任務的數量上限。此限制值是作用中快照任務和作用中連續任務的彙總。	100000	是
Active snapshot jobs	AWS 帳戶 每個區域中作用中任務的數量上限。此限制值是作用中快照任務和作用中連續任務的彙總。	100000	是
Comment length	最大註解長度（以字元為單位）。	2028	否
Concurrent jobs	AWS 帳戶 每個區域中的並行任務數量上限。	500	是
Data retention	為非作用中任務（非 IN_PROGRESS 的任務）保留任務資料和任務執行資料的天數上限。	730	否
DocumentSource length	任務文件來源中的字元數上限。	1350	否
	任務執行上限 InProgress 逾時值 （以分鐘為單位）。	10080	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
In Progress timeout			
Job Targets	您可以指派給任務的目標數量上限。	100	否
Job Template description length	任務範本描述中的字元數上限。	2028	否
Job description length	任務描述中的字元數上限。	2028	否
Job execution roll out rate	每分鐘可推展的任務執行數量上限。	1000	是
JobId Length	任務 ID 中的字元數上限。	64	否
JobTemplateId Length	任務範本 ID 中的字元數上限。	64	否
List results per page	每個頁面的清單結果數目上限。	250	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of job templates	您可以擁有的任務範本數量上限。	100	是
Minimum job execution roll out rate	每分鐘可推展的任務執行數量下限。	1	否
Minimum pre-signed URL lifetime	預先簽章 URL 的最短存留期（以秒為單位）。	60 秒	否
Pre-signed URL lifetime	預先簽章 URL 的生命週期上限（以秒為單位）。	3600 秒	否
S3 job document length	可傳送至 AWS IoT 裝置的 S3 任務文件長度上限（以位元組為單位）。	32768 位元組	是
StatusDetail map key length	StatusDetail 映射金鑰的長度上限（以字元為單位）。	128	否
StatusDetail map key-value pairs	您可以在 StatusDetail 映射中擁有的鍵值對數目上限。	10	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
StatusDetail map value length	StatusDetail 映射值的長度上限（以字元為單位）。	1024	否
Step Timer	最大任務執行步驟逾時值（以分鐘為單位）。	10080	否

AWS IoT Device Management 任務 API 動作限制

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Associate TargetsWithJob throttle limit	AWS 帳戶 每秒每個區域中 Associate TargetsWithJob 的調節限制。	10	是
CancelJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 CancelJob 限流限制。	10	是
CancelJob Execution throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 CancelJob Execution 限流限制。	10	是
CreateJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒 CreateJob 的調節限制。	10	否
	AWS 帳戶 每個區域中 CreateJobTemplate 每秒的調節限制。	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
CreateJobTemplate throttle limit			
DeleteJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒 DeleteJob 的調節限制。	10	是
DeleteJob Execution throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 DeleteJob Execution 限流限制。	10	是
DeleteJobTemplate throttle limit	AWS 帳戶 每個區域中 DeleteJobTemplate 每秒的調節限制。	10	是
DescribeJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 DescribeJob 限流限制。	10	是
DescribeJobExecution throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 DescribeJobExecution 限流限制。	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	調用 DescribeJobExecution 和/或 GetPendingJobExecutions 可能導致的每個帳戶每秒讀取交易總數上限。在控制平面中，DescribeJobExecution 限制為每次調用 10 TPS。	200	否
DescribeJobTemplate throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 DescribeJobTemplate 限流限制。	10	是
GetJobDocument throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 GetJobDocument 限流限制。	10	是
ListJobExecutionsForJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 ListJobExecutionsForJob 限流限制。	10	是
ListJobExecutionsForThing throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 ListJobExecutionsForThing 限流限制。	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
ListJobTemplates throttle limit	AWS 帳戶 每個區域中 ListJobTemplates 每秒的調節限制。	10	是
ListJobs throttle limit	AWS 帳戶 每個區域中 ListJobs 每秒的調節限制。	10	是
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	調用 StartNextPendingJobExecution 和/或 UpdatePendingJobExecution 可能導致的每個帳戶每秒寫入交易總數上限。	200	否
UpdateJob throttle limit	AWS 帳戶 每個區域每秒的 UpdateJob 限流限制。	10	是

[†] 如需資料平面和控制平面的定義，請參閱 AWS IoT Core 常見問答集中的存取 IoT Core 的方法有哪些？[AWS IoT FAQs](#)

AWS IoT Device Management 命令

AWS IoT Device Management 命令限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
	您 中的命令執行逾時，以秒為單位 AWS 帳戶	43200	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>Command execution timeout</u>			
<u>Retention period for command executions</u>	命令執行必須保留在您的帳戶中的天數。	180	<u>是</u>
<u>Command execution concurrency limit</u>	您 中 AWS 帳戶 每個裝置的並行命令執行數目上限。	100	否

AWS IoT Device Management 命令 API 動作限制

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>CreateCommand throttle limit</u>	每個 AWS 帳戶 區域每秒 CreateCommand 的調節限制。	10	<u>是</u>
<u>DeleteCommand throttle limit</u>	每個 AWS 帳戶 區域中 DeleteCommand 的調節限制，每秒。	10	<u>是</u>
<u>DeleteCommandExecution throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域中 DeleteCommandExecution 的調節限制，每秒。	15	<u>是</u>

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>GetCommand throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域中 GetCommand 的調節限制，每秒。	15	<u>是</u>
<u>GetCommandExecution throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域 每秒的 GetCommandExecution 限流限制。	20	<u>是</u>
<u>ListCommands throttle limit</u>	每個 AWS 帳戶 區域中 ListCommands 每秒的調節限制。	10	<u>是</u>
<u>ListCommandExecutions throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域 每秒的 ListCommandExecutions 限流限制。	10	<u>是</u>
<u>StartCommandExecution throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域 每秒的 StartCommandExecution 限流限制。	100	<u>是</u>
<u>UpdateCommand throttle limit</u>	每個 AWS 帳戶 區域 每秒的 UpdateCommand 限流限制。	10	<u>是</u>
<u>UpdateCommandExecution throttle limit</u>	AWS 帳戶 每個區域 每秒的 UpdateCommandExecution 限流限制。	100	<u>是</u>

AWS IoT 安全通道

AWS IoT Device Management 安全通道限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
CloseTunnel API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 CloseTunnel 而產生的交易數量上限。	1	是
DescribeTunnel API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 DescribeTunnel 而產生的交易數量上限。	10	是
ListTagsForResource API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 ListTagsForResource 而產生的交易數量上限。	10	是
ListTunnels API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 ListTunnels 而產生的交易數量上限。	10	是
Maximum bandwidth per tunnel	每個通道的最大頻寬 (以 kbps 為單位)。	800	否
Maximum connection rate	每秒連線至通道的交易數量上限。	10	是
	每個資源可以使用的標籤數量上限。	50	否

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Maximum number of tags per resource			
Maximum tag key length	標籤索引鍵中的 Unicode 字元數上限。每個資源和標籤索引鍵必須是唯一的。	128	否
Maximum tag value length	標籤值中的 Unicode 字元數目上限。每個標籤索引鍵可以有一個值。	256	否
Maximum tunnel lifetime	通道生命週期上限（以小時為單位），之後通道會在到達後關閉。	12	否
OpenTunnel API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 OpenTunnel 而產生的交易數量上限。	1	是
TagResource API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 TagResource 而產生的交易數量上限。	10	是
UntagResource API throttle limit	每個帳戶每秒可因叫用 UntagResource 而產生的交易數量上限。	10	是

AWS IoT Device Management - 軟體套件目錄

Software Package Catalog 軟體套件和套件版本限制

名稱	描述	預設	可調整
每個帳戶的套件	每個帳戶的套件數量上限。	100	是
每個帳戶的套件版本	每個帳戶的套件版本數目上限。	10000	是
套件名稱長度	套件名稱長度上限。	128 位元組	否
套件版本名稱長度	套件版本名稱長度上限。	64 個位元組	否
套件描述長度	套件描述欄位的長度上限。	1024 位元組	否
套件版本描述長度	套件版本的描述欄位長度上限。	1024 位元組	否
套件版本屬性的大小	擷取套件版本其他中繼資料的屬性大小上限。	3K 位元組	否

軟體套件目錄 API 動作限制

名稱	描述	預設	可調整
CreatePackage API TPS	每秒的 CreatePackage API 交易上限。	10	是
CreatePackageVersion API TPS	每秒的 CreatePackageVersion API 交易上限。	10	是

名稱	描述	預設	可調整
DeletePackage API TPS	每秒的 DeletePackage API 交易上限。	10	是
DeletePackageVersion API TPS	每秒的 DeletePackageVersion API 交易上限。	10	是
GetPackage API TPS	每秒的最大 GetPackage API 交易數。	10	是
GetPackageVersion API TPS	每秒的 GetPackageVersion API 交易上限。	10	是
ListPackages API TPS	每秒最大 ListPackages API 交易數。	10	是
UpdatePackage API TPS	每秒的 UpdatePackage API 交易上限。	10	是
UpdatePackageVersion API TPS	每秒的 UpdatePackageVersion API 交易上限。	10	是
GetPackageConfiguration API TPS	每秒的最大 GetPackageConfiguration API 交易數。	5	是
UpdatePackageConfiguration API TPS	每秒的 UpdatePackageConfiguration API 交易上限。	5	是

AWS IoT Device Management - Fleet Hub

Fleet Hub 限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
Number of applications per Region per AWS account	每個區域每個的應用程式數量上限 AWS 帳戶。	10	是

Fleet Hub API 限流限制

資源	配額	可調整
警示	每個帳戶每個區域 100 個	是
CreateApplication	10 TPS	是
DeleteApplication	10 TPS	是
DescribeApplication	10 TPS	是
ListApplications	10 TPS	是
ListTagsForResource	10 TPS	是
TagResource	10 TPS	是
UntagResource	10 TPS	是
UpdateApplication	10 TPS	是

AWS IoT Device Management - 受管整合

名稱	預設	可調整	描述
CreateAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateCloudConnector 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateCloudConnector API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateConnectorDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateConnectorDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateCredentialLocker 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 CreateCredentialLocker API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。
CreateDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateEventLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateEventLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateManagedThing 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 CreateManagedThing API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。
CreateNotificationConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 CreateNotificationConfiguration API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
CreateOtaTask 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	可針對 CreateOtaTask API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。
CreateOtaTaskConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateOtaTaskConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
CreateProvisioningProfile 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 CreateProvisioningProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteCloudConnector 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteCloudConnector API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteConnectorDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteConnectorDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteCredentialLocker 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteCredentialLocker API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteEventLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteEventLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteManagedThing 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteManagedThing API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteNotificationConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteNotificationConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteOtaTask 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	可針對 DeleteOtaTask API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。
DeleteOtaTaskConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteOtaTaskConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeleteProvisioningProfile 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeleteProvisioningProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。
DeregisterAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 DeregisterAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
GetCloudConnector 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetCloudConnector API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetConnectorDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetConnectorDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetCredentialLocker 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetCredentialLocker API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetCustomEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetCustomEndpoint API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetDefaultEncryptionConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetDefaultEncryptionConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetDeviceDiscovery 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetDeviceDiscovery API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetEventLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetEventLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
GetHubConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetHubConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetManagedThing 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetManagedThing API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetManagedThingCapabilities 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetManagedThingCapabilities API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetManagedThingConnectivityData 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetManagedThingConnectivityData API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetManagedThingMetaData 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetManagedThingMetaData API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetManagedThingState 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetManagedThingState API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetNotificationConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetNotificationConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetOtaTask 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 GetOtaTask API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
GetOtaTaskConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetOtaTaskConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetProvisioningProfile 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetProvisioningProfile API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetRuntimeLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetRuntimeLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
GetSchemaVersion 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 GetSchemaVersion API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListAccountAssociations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListAccountAssociations API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListCloudConnectors 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListCloudConnectors API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListConnectorDestinations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListConnectorDestinations API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListCredentialLockers 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListCredentialLockers API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListDestinations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListDestinations API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
ListDeviceDiscoveries 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListDeviceDiscoveries API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListDiscoveredDevices 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListDiscoveredDevices API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListEventLogConfigurations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListEventLogConfigurations API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListManagedThingAccountAssociations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListManagedThingAccountAssociations API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListManagedThingSchemas 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListManagedThingSchemas API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListManagedThings 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListManagedThings API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListNotificationConfigurations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListNotificationConfigurations API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListOtaTaskConfigurations 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 ListOtaTaskConfigurations API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
ListOtaTaskExecutions 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 ListOtaTaskExecutions API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。
ListOtaTasks 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListOtaTasks API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListProvisioningProfiles 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListProvisioningProfiles API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListSchemaVersions 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListSchemaVersions API 進行的最大交易數 (TPS)。
ListTagsForResource 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ListTagsForResource API 進行的最大交易數 (TPS)。
PutDefaultEncryptionConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 PutDefaultEncryptionConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
PutHubConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 PutHubConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
PutRuntimeLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 PutRuntimeLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
RegisterAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 RegisterAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。
RegisterCustomEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	每秒可針對 RegisterCustomEndpoint API 進行的最大交易數 (TPS)。
ResetRuntimeLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 ResetRuntimeLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
SendConnectorEvent 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 SendConnectorEvent API 進行的最大交易數 (TPS)。
SendManagedThingCommand 請求的速率	每個受支援的區域：100	是	每秒可針對 SendManagedThingCommand API 進行的最大交易數 (TPS)。
StartAccountAssociationRefresh 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 StartAccountAssociationRefresh API 進行的最大交易數 (TPS)。
StartDeviceDiscovery 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 StartDeviceDiscovery API 進行的最大交易數 (TPS)。
TagResource 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	可針對 TagResource API 進行的每秒交易數上限 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
UntagResource 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UntagResource API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateAccountAssociation 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateAccountAssociation API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateCloudConnector 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateCloudConnector API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateConnectorDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateConnectorDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateDestination 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateDestination API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateEventLogConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateEventLogConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateManagedThing 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateManagedThing API 進行的最大交易數 (TPS)。
UpdateNotificationConfiguration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	每秒可針對 UpdateNotificationConfiguration API 進行的最大交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateOtaTask 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	UpdateOtaTask API 每秒可進行的最大交易數 (TPS)。

AWS IoT Events 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

控制平面端點

下表包含 AWS IoT Events 支援控制平面操作 AWS 的區域特定端點。如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Events API 參考中的[AWS IoT Events 操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

資料平面端點

下表包含 AWS IoT Events 支援資料平面操作 AWS 的區域特定端點。如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Events API 參考中的[AWS IoT Events 資料操作](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
偵測器模型定義大小	每個支援的區域：512 KB	否	偵測器模型定義的大小上限 (以 KB 為單位)。
偵測器模型版本	每個受支援的區域：500	是	此帳戶的單一偵測器模型的版本數上限。
偵測器模型	每個受支援的區域：50	是	此帳戶的偵測器模型數量上限。
每個輸入的偵測器模型數	每個受支援的區域：10	否	與單一輸入相關聯的偵測器模型數量上限。
每個偵測器模型的偵測器數	每個支援的區域：100,000	是	偵測器模型建立的偵測器數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
輸入	每個受支援的區域：50	是	此帳戶的輸入數上限。
每個警示模型的最大動作數	每個受支援的區域：10	是	警示模型中允許的最大動作數。
每個事件的動作上限	每個受支援的區域：10	是	偵測器模型中事件中允許的最大動作數。
每個警示模型的最大警示模型版本	每個受支援的區域：500	是	此帳戶的單一警示模型版本數量上限。
每個帳戶的警示模型上限	每個受支援的區域：200	是	此帳戶的警示模型數量上限。
每個輸入的警示模型上限	每個受支援的區域：10	否	與單一輸入相關聯的警示模型數量上限。
每個警示模型的警示上限	每個支援的區域：100,000	是	警示模型建立的警示數量上限。
每個狀態的事件上限	每個受支援的區域：20	是	偵測器模型中狀態中允許的最大事件數。
每秒每個警示的最大訊息數	每個受支援的區域：10	否	在 1 秒內傳送到警示的訊息數量上限。
AWS IoT SiteWise 資產模型中每個屬性的警示模型數量上限	每個受支援的區域：10	是	可在 AWS IoT SiteWise 資產模型中為指定屬性建立的警示模型數量上限
警示模型中每個通知動作的收件人數量上限	每個受支援的區域：10	是	警示模型中通知動作中可指定的收件人數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每秒評估的訊息總數上限	每個受支援的區域：1,000	是	此帳戶一秒內所有偵測器和警示的訊息評估數量上限。
每個狀態的轉換事件上限	每個受支援的區域：20	是	偵測器模型中狀態中允許的最大轉換事件數。
訊息大小	每個受支援的區域：1 KB	是	訊息的大小上限 (以 KB 為單位)。
每秒每個偵測器的訊息數	每個受支援的區域：10	否	在 1 秒內傳送到偵測器的訊息數量上限。
最短計時器持續時間	每個支援的區域：60 秒	是	可以設定偵測器模型計時器的最短持續時間 (以秒為單位)。
處於 RUNNING 狀態的偵測器模型分析數目	每個受支援的區域：10	是	此帳戶的 RUNNING 狀態偵測器模型分析數目上限。
每個偵測器模型定義的狀態變數數目	每個受支援的區域：50	是	偵測器模型定義中狀態變數的數目上限。
每個偵測器模型的狀態	每個受支援的區域：20	是	偵測器模型中允許的狀態數目上限。
每個偵測器排定的計時器數	每個受支援的區域：5	是	偵測器排程的計時器數目上限。
觸發表達式	每個受支援的區域：20	是	每個狀態的觸發表達式數目上限

如需詳細資訊，請參閱AWS IoT Events 《使用者指南》中的[AWS IoT Events 配額](#)。

AWS IoT FleetWise 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Important

某些 AWS IoT FleetWise 功能的存取目前已封鎖。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT FleetWise 開發人員指南》中的[AWS 區域和功能可用性](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
訊息的大小上限	每個支援的區域： 128 KB	否	訊息的大小上限 AWS IoT FleetWise 可以擷取。
AWS 區域中每個帳戶的行銷活動數量	每個受支援的區域：20	是	AWS 區域中每個帳戶的行銷活動數量上限。
AWS 區域中狀態範本的資料維度。	每個受支援的區域：5	是	AWS 區域中狀態範本的資料維度上限。
AWS 區域中每個帳戶的模型資訊清單解碼器資訊清單數量。	每個受支援的區域：100	是	AWS 區域中每個帳戶的模型資訊清單解碼器資訊清單數量上限。
AWS 區域中狀態範本的中繼資料維度數目。	每個受支援的區域：5	是	AWS 區域中狀態範本的中繼資料維度上限。
AWS 區域中每個帳戶的模型資訊清單數量。	每個受支援的區域：150	是	AWS 區域中每個帳戶的模型資訊清單數量上限。
AWS 區域中每個帳戶的訊號目錄中節點數量	每個受支援的區域：5,000	是	AWS 區域中每個帳戶的訊號目錄中節點數量上限。
行銷活動中設定為存放和轉送的分割區數量。	每個受支援的區域：5	是	為每個設定為儲存和轉送的行銷活動擷取資料的分割區數量上限。
AWS 區域中每個帳戶的訊號目錄數量。	每個受支援的區域：1	否	AWS 區域中每個帳戶的訊號目錄數量上限。
AWS 區域中狀態範本的訊號數量。	每個受支援的區域：500	是	AWS 區域中狀態範本中的訊號數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
AWS 區域中每個帳戶行銷活動中的訊號數量。	每個受支援的區域：500	是	AWS 區域中每個帳戶行銷活動中的訊號數量上限。
AWS 區域中每個帳戶的狀態範本數目。	每個受支援的區域：20	是	AWS 區域中每個帳戶的狀態範本數目上限。
AWS 區域中每部車輛的狀態範本數目。	每個受支援的區域：20	是	AWS 區域中每部車輛的狀態範本數目上限。
AWS 區域中每個帳戶機群中的車輛數量。	每個受支援的區域：2,000	是	AWS 區域中每個帳戶機群中的車輛數量上限。
AWS 區域中每個帳戶的 API 請求率	每個受支援的區域：20	是	您可以為 AWS 區域中的每個帳戶每秒傳送的 API 請求數目上限。
AWS 區域中每個帳戶的擷取訊息速率。	每個受支援的區域：1,000	是	AWS 區域中每個帳戶每秒可以擷取的訊息數量上限 AWS IoT FleetWise。
AWS 區域中每輛車的擷取訊息速率。	每個受支援的區域：1	是	AWS 區域中每部車輛每秒可擷取的訊息數量上限 AWS IoT FleetWise。

以下是資料平面視覺系統資料的服務限制。

Note

視覺系統資料處於預覽版本，可能會有所變更。

名稱	預設	可調整	描述
資料速率	128	是	擷取至 AWS IoT FleetWise 的訊息和 Amazon Ion 資料的最大容量，以每秒 MB 為單位。
Ion 物件的大小	100	否	擷取到 AWS IoT FleetWise 的單一 Ion 檔案 MB 大小上限。
訊號範例的大小	200	否	Ion 檔案中訊號範例提供的中繼資料（輸入資料）KB 大小上限。
所有訊號範例的大小	2	否	在 Ion 檔案中所有範例訊號提供的所有中繼資料（輸入資料）的 MB 大小上限。
結構化資料的速率	10	是	擷取所有 Ion 檔案的所有中繼資料（輸入資料）每秒 MB 的最大容量。
二進位資料速率	1,000	是	每秒擷取到 AWS IoT FleetWise 的二進位 Blob 數目上限。

Note

如果擷取速率超過預設配額，AWS IoT FleetWise 會從車輛捨棄訊息。重新檢視您的行銷活動和機群定義，以調整預期的訊息數量。任何捨棄的訊息都無法復原。

AWS IoT Wireless 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

下列各節說明 的服務端點 AWS IoT Wireless。AWS IoT Core for Amazon Sidewalk 只能在 中使用 AWS 區域 us-east-1。您可以使用這些端點來執行 [AWS IoT Wireless API 參考](#)中的操作。

如需下列相關資訊：

- 連接到並使用 LoRaWAN 閘道和裝置，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[將閘道和裝置連接到 AWS IoT Core for LoRaWAN](#)。
- 連接至並使用 Amazon Sidewalk 終端裝置，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[將 Sidewalk 終端裝置連接至 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk](#)。

主題

- [AWS IoT Core for LoRaWAN：控制平面端點](#)
- [AWS IoT Core for LoRaWAN：資料平面端點](#)

AWS IoT Core for LoRaWAN：控制平面端點

下表包含 AWS 區域 AWS IoT Core for LoRaWAN 控制平面操作的特定端點。您可以使用格式為 的一般端點 `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com`，或使用格式 的雙堆疊端點 `api.iotwireless.<region>.api.aws`。

Note

- 使用控制平面用戶端的端點時，您必須提供[伺服器名稱指示 \(SNI\) 延伸](#)。用戶端可以使用 SNI 延伸來指出正在聯絡的伺服器名稱，以及使用一般端點或雙堆疊端點。

- 對於 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk，請使用 us-east-1 中的端點 AWS 區域。

如需 AWS IoT Wireless 控制平面端點支援之操作的相關資訊，請參閱《[AWS IoT Wireless API 參考](#)》中的 [API 操作](#)。AWS IoT Wireless

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN：資料平面端點

AWS IoT Core for LoRaWAN資料平面端點專屬於每個 AWS 帳戶 和 AWS 區域。若要尋找 AWS 帳戶 和 的 AWS IoT Core for LoRaWAN- 資料平面端點 AWS 區域，請使用此處顯示的 [get-service-endpoint](#) CLI 命令或 [GetServiceEndpoint](#) REST API。

Note

若要將雙堆疊端點用於閘道的資料平面端點，如果您已在 2024 年 12 月 1 日之前加入閘道，您可能需要請求 IPv6 啟用。如需詳細資訊，請參閱[搭配 使用 IPv6 AWS IoT Wireless](#)。

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

此命令會傳回下列相關資訊：

- 您要取得其端點資訊的服務類型，可以是 CUPS或 LNS。
- CUPS 或 LNS 伺服器信任憑證取決於指定的端點。
- 您的資料平面 API 端點格式如下：

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

其中 *service* 可以是 cups或 lns。

下表包含 AWS IoT Core for LoRaWAN 支援的每個區域之 AWS 帳戶特定 LNS 端點的一般表示法。在端點欄中，*account-specific-prefix*來自您帳戶特定端點的 會取代一般端點表示法中顯示的 *#*。

LNS 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	WSS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	<i>prefix</i> .lns.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	WSS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	<i>prefix</i> .lns.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	WSS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	WSS

下表包含 AWS IoT Core 支援的每個區域之 AWS 帳戶特定 CUPS 端點的一般表示法。在端點欄中，*account-specific-prefix* 來自您帳戶特定端點的 會取代一般端點表示法中顯示的 ##。

CUPS 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	<i>prefix</i> .cups.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	<i>prefix</i> .cups.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	<i>prefix</i> .cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	<i>prefix</i> .cups.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	<i>prefix</i> .cups.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	<i>prefix</i> .cups.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	<i>prefix</i> .cups.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

如需 AWS IoT Wireless 資料平面端點支援之動作的相關資訊，請參閱《[AWS IoT Wireless API 參考](#)》中的 [API 操作](#)。AWS IoT Wireless

Service Quotas

下表說明無線 [AWS IoT API](#) 中每個動作每秒可進行的最大交易數 (TPS)，其中包括 AWS IoT Core for LoRaWAN 和 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk。

目錄

- [無線裝置和裝置資料配額](#)
- [LoRaWAN 閘道 API 限流](#)
- [設定檔和目的地 API 限流](#)
- [Sidewalk 和記錄 API 限流](#)

- [標記和端點 API 限流](#)
- [裝置位置和其他 AWS IoT Wireless API 限制](#)

無線裝置和裝置資料配額

下列服務配額適用於 LoRaWAN 和 Sidewalk 裝置。它還包含裝置指標和裝置資料配額，它們會在無線裝置、閘道和雲端之間傳輸。

AWS IoT Wireless 裝置 API 限流

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	AssociateWirelessDeviceWithThing 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	CreateNetworkAnalyzerConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateWirelessDevice	CreateWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	DeleteNetworkAnalyzerConfiguration 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
zerConfiguration			
TPS limit for DeleteWirelessDevice	DeleteWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	DisassociateWirelessDeviceFromThing 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	GetEventConfigurationByResourceTypes 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetMetricConfiguration	GetMetricConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetMetrics	GetMetrics 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>TPS limit for GetWirelessDevice</u>	GetWirelessDevice 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics</u>	GetWirelessDeviceStatistics 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for ListEventConfigurations</u>	ListEventConfigurations 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations</u>	ListNetworkAnalyzerConfigurations 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for ListWirelessDevices</u>	ListWirelessDevices 的 TPS 限制	10	<u>是</u>

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	SendDataToWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for TestWirelessDevice	TestWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	UpdateEventConfigurationByResourceTypes 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	UpdateMetricConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateWirelessDevice	UpdateWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是

LoRaWAN 閘道 API 限流

此表格說明與 LoRaWAN 閘道搭配使用APIs 的最大 TPS。閘道會在 LoRaWAN 裝置和 AWS IoT Core for LoRaWAN 之間路由訊息。

AWS IoT Wireless 閘道 API 限流

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for Associate WirelessGatewayWithCertificate	AssociateWirelessGatewayWithCertificate 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for Associate WirelessGatewayWithThing	AssociateWirelessGatewayWithThing 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateWirelessGateway	CreateWirelessGateway 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	CreateWirelessGatewayTask 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	CreateWirelessGatewayTaskDefinition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGateway	DeleteWirelessGateway 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	DeleteWirelessGatewayTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	DeleteWirelessGatewayTaskDefinition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	DisassociateWirelessGatewayFromCertificate 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	DisassociateWirelessGatewayFromThing 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessGateway	GetWirelessGateway 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayCertificate	GetWirelessGatewayCertificate 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayFirmwareInformation	GetWirelessGatewayFirmwareInformation 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayStatistics	GetWirelessGatewayStatistics 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	GetWirelessGateway Task 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessGatewayTaskDefinition	GetWirelessGateway TaskDefinition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	ListWirelessGatewayTaskDefinitions 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListWirelessGateways	ListWirelessGateways 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateWirelessGateway	UpdateWirelessGateway 的 TPS 限制	10	是

設定檔和目的地 API 限流

此表格說明可將訊息路由到其他 AWS 服務的裝置設定檔、服務設定檔和目的地的最大 TPS。

AWS IoT Wireless 裝置設定檔和目的地 API 限流

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for CreateDestination	CreateDestination 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateDeviceProfile	CreateDeviceProfile 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateServiceProfile	CreateServiceProfile 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteDestination	DeleteDestination 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteDeviceProfile	DeleteDeviceProfile 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteServiceProfile	DeleteServiceProfile 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetDestination	GetDestination 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetDeviceProfile	GetDeviceProfile 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetServiceProfile	GetServiceProfile 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListDestinations	ListDestinations 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListDeviceProfiles	ListDeviceProfiles 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListServiceProfiles	ListServiceProfiles 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for UpdateDestination	UpdateDestination 的 TPS 限制	10	是

Sidewalk 和記錄 API 限流

此表格說明根據資源類型用於日誌層級的 Amazon Sidewalk APIs 和 APIs 的最大 TPS。

AWS IoT Wireless Sidewalk 和記錄 API 限流

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	AssociateAwsAccountWithPartnerAccount 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	DeleteWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	DeregisterWirelessDevice 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	GetLogLevelsByResourceTypes 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetPartnerAccount	GetPartnerAccount 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetResourceLogLevel	GetResourceLogLevel 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	GetWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	ListDevicesForWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for ListPartnerAccounts	ListPartnerAccounts 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	ListWirelessDeviceImportTasks 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for PutResourceLogLevel	PutResourceLogLevel 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	ResetAllResourceLogLevels 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ResetResourceLogLevel	ResetResourceLogLevel 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	StartSingleWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	StartWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	UpdateLogLevelsByResourceTypes 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdatePartnerAccount	UpdatePartnerAccount 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	UpdateWirelessDeviceImportTask 的 TPS 限制	10	是

標記和端點 API 限流

此表格說明用於標記資源的 GetServiceEndpoint API 和 APIs 的最大 TPS。

AWS IoT Wireless 標記和 GetServiceEndpoint API 限流

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetServiceEndpoint	GetServiceEndpoint 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListTagsForResource	ListTagsForResource 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for TagResource	TagResource 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UntagResource	UntagResource 的 TPS 限制	10	是

裝置位置和其他 AWS IoT Wireless API 限制

此表格說明其他額外 AWS IoT Wireless API 限流的最大 TPS，包括 AWS IoT Core 裝置位置、網路分析器功能、FUOTA 和多點傳送群組。

AWS IoT Wireless 限制和配額

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for Associate Multicast GroupWith FuotaTask	AssociateMulticast GroupWithFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for Associate WirelessDeviceWith FuotaTask	AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for Associate WirelessDeviceWith MulticastGroup	AssociateWirelessDeviceWithMulticast Group 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	CancelMulticastGroupSession 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for CreateFuotaTask	CreateFuotaTask 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
<u>TPS limit for CreateMulticastGroup</u>	CreateMulticastGroup 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for DeleteFuotaTask</u>	DeleteFuotaTask 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for DeleteMulticastGroup</u>	DeleteMulticastGroup 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for DeleteQueuedMessages</u>	DeleteQueuedMessages 的 TPS 限制	10	<u>是</u>
<u>TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount</u>	DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount 的 TPS 限制	10	<u>是</u>

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetFuotaTask	GetFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetMulticastGroup	GetMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetMulticastGroupSession	GetMulticastGroupSession 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	GetNetworkAnalyzerConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetPosition	GetPosition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetPositionConfiguration	GetPositionConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetPositionEstimate	GetPositionEstimate 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	GetResourceEventConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for GetResourcePosition	GetResourcePosition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListFuotaTasks	ListFuotaTasks 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListMulticastGroups	ListMulticastGroups 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	ListMulticastGroupsByFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for ListPositionConfigurations	ListPositionConfigurations 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for ListQueuedMessages	ListQueuedMessages 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for PutPositionConfiguration	PutPositionConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	SendDataToMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for StartFuotaTask	StartFuotaTask 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for StartMulticastGroupSession	StartMulticastGroupSession 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	StartNetworkAnalyzerStream 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateFuotaTask	UpdateFuotaTask 的 TPS 限制	10	是

限制顯示名稱	描述	預設值	可調整
TPS limit for UpdateMulticastGroup	UpdateMulticastGroup 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	UpdateNetworkAnalyzerConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdatePosition	UpdatePosition 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	UpdateResourceEventConfiguration 的 TPS 限制	10	是
TPS limit for UpdateResourcePosition	UpdateResourcePosition 的 TPS 限制	10	是

AWS IoT Greengrass V1 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

控制平面操作

下表包含 AWS IoT Greengrass 支援 群組管理操作 AWS 的區域特定端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT 和 HTTPS	
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT 和 HTTPS	
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT 裝置操作

下表包含適用於 AWS IoT 裝置管理操作 AWS 的區域特定 Amazon Trust Services (ATS) 端點，例如影子同步。這是一個資料平面 API。

若要尋找您的帳戶專用端點，請使用 [aws iot describe-端點 - 端點類型 iot: Data-ATS](#) 命令。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中國 (北京)	cn-north-1	prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

Note

[部分區域目前支援舊版 Verisign 端點](#)，但我們建議您使用具有 ATS 根憑證授權機構 (CA) 憑證的 ATS 端點。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

探索操作

下表包含使用 [AWS IoT Greengrass Discovery API](#) 進行裝置探索操作 AWS 的區域特定 ATS 端點。這是一個資料平面 API。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

傳統 VeriSign 端點目前支援 [一些區域](#)，但我們建議您使用 ATS 端點和 ATS 根 CA 憑證。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

支援的傳統端點

我們建議您以 ATS 根 CA 憑證，使用上表的 ATS 終端節點。為了回溯相容性，AWS IoT Greengrass 目前支援下列 AWS 區域中的舊版 Verisign 端點。這項支援預計在未來結束。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

使用傳統 VeriSign 終端節點時，您必須使用 VeriSign 根 CA 憑證。

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

若要尋找您的帳戶專用傳統端點，請使用 [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data](#) 命令。

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Greengrass 雲端 API

描述	預設
每個 AWS IoT Greengrass 群組 AWS IoT 的裝置數量上限。	2500
每個群組的 Lambda 函數數量上限。	200
每個 Lambda 函數的資源數量上限。	20
每個群組的資源數量上限。	200
AWS IoT Greengrass APIs 上每秒交易次數上限 (TPS)。	請參閱 the section called “TPS” 。
每個群組的訂閱數量上限。	10000
每個群組指定 Cloud 做為來源的訂閱數量上限。	50

描述	預設
核心物件名稱的長度上限。	124 個位元組的 UTF-8 編碼字元。

TPS

API 上每秒交易數量上限的預設配額 AWS IoT Greengrass APIs 取決於 API 和 AWS IoT Greengrass 使用 AWS 的區域。

對於大多數 APIs 和 [支援 AWS 的區域](#)，預設配額為 30。例外狀況備註於下表中。

API 例外狀況

API	預設
CreateDeployment	20

AWS 區域例外狀況

AWS 區域	預設
中國 (北京)	10
AWS GovCloud (美國西部)	10
AWS GovCloud (美國東部)	10

此配額適用於 AWS 帳戶。例如，在美國東部（維吉尼亞北部）區域中，每個帳戶的預設配額為 30 TPS。每個 API (例如 CreateGroupVersion 或 ListFunctionDefinitions) 都有 30 個 TPS 配額。這包括控制平面和資料平面操作。超出帳戶或 API 配額的請求會進行調節。若要請求提高帳戶和 API 配額，包括特定 APIs，請聯絡您的 AWS Enterprise Support 代表。

AWS IoT Greengrass 核心

描述	預設
指定 Cloud 做為來源的路由表項目數量上限。	50 (符合 AWS IoT 訂閱配額)

描述	預設
AWS IoT 裝置傳送的訊息大小上限。	128 KB (符合 AWS IoT 訊息大小配額)
Greengrass 核心路由器中的訊息佇列大小下限。	256 KB
主題字串的長度上限。	256 個位元組的 UTF-8 編碼字元。
主題或主題篩選條件的斜線 (/) 數量上限。	7
執行 Greengrass Core 軟體所需的磁碟空間下限。	128 MB 使用 OTA 更新 時 400 MB
執行 Greengrass Core 軟體的 RAM 下限。	128 MB 使用 串流管理員 時 , 198 MB

Greengrass Core 軟體提供的服務可偵測 Greengrass 核心裝置的 IP 地址。它會將此資訊傳送至 AWS IoT Greengrass 雲端服務，並允許 AWS IoT 裝置下載其需要連線之 Greengrass 核心的 IP 地址。

如果以下任何一項為 true，請勿使用此功能：

- Greengrass 核心裝置的 IP 地址經常變更。
- Greengrass 核心裝置並非一律可供其群組中的 AWS IoT 裝置使用。
- Greengrass 核心具有多個 IP 地址，且 AWS IoT 裝置無法可靠地判斷要使用的地址。
- 您組織的安全政策不允許您將裝置的 IP 地址傳送至 AWS 雲端。

AWS IoT Greengrass V2 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

控制平面操作

下表包含 AWS 支援 AWS IoT Greengrass V2 操作的區域特定端點，以管理元件、裝置和部署。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com		
		greengrass.us-east-2.api.aws		
		greengrass-fips.us-east-2.api.aws		
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com		
		greengrass.us-east-1.api.aws		
		greengrass-fips.us-east-1.api.aws		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com		
		greengrass.us-west-2.api.aws		
		greengrass-fips.us-west-2.api.aws		
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass.ap-south-1.api.aws		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass.ap-northeast-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
中國 (北京)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT 裝置操作

下表包含用於 AWS IoT 裝置管理操作 AWS 的區域特定 Amazon Trust Services (ATS) 端點，例如影子同步。這是一個資料平面 API。

若要尋找您的帳戶專用端點，請使用 [aws iot describe-端點 - 端點類型 iot: Data-ATS](#) 命令。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	prefix-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	prefix-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	prefix-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	prefix-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	prefix-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	prefix-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	prefix-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	prefix-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
加拿大 (中部)	ca-central-1	prefix-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
中國 (北京)	cn-north-1	prefix-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS、MQTT
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	prefix-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	prefix-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	prefix-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	prefix-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	prefix-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

Note

[某些區域目前支援舊版 Verisign 端點](#)，但我們建議您使用具有 ATS 根憑證授權機構 (CA) 憑證的 ATS 端點。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

資料平面操作

AWS IoT Greengrass 使用 AWS IoT Core 區域特定的 ATS 端點進行資料平面操作，例如 [ResolveComponentCandidates](#)。如需完整清單，請參閱 [AWS IoT Core：資料平面端點](#)。您必須將

greengrassDataPlaneEndpoint 設為 **iotdata**。如需詳細資訊，請參閱 [AWS IoT Greengrass 核組態](#)。

我們建議您使用 AWS IoT 端點進行資料平面操作。為了回溯相容性，AWS IoT Greengrass 支援下列舊版端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

傳統 VeriSign 端點目前支援 [一些區域](#)，但我們建議您使用 ATS 端點和 ATS 根 CA 憑證。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

支援的舊版端點

我們建議您以 ATS 根 CA 憑證，使用上表的 ATS 終端節點。為了回溯相容性，AWS IoT Greengrass V2 目前支援下列 AWS 區域中的舊版 Verisign 端點。這項支援預計在未來結束。如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的[伺服器身分驗證](#)。

使用傳統 VeriSign 終端節點時，您必須使用 VeriSign 根 CA 憑證。

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS、MQTT

若要尋找您的帳戶專用傳統端點，請使用 [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data](#) 命令。

Data plane operations (legacy endpoints)

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

下表說明 中的配額 AWS IoT Greengrass V2。如需配額以及如何請求提高配額的詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

核心裝置的配額

資源	配額	可調整
核心裝置物件名稱的長度上限	124 個位元組的 UTF-8 編碼字元	否

元件的配額

資源	配額	可調整	備註
元件數量上限	每個區域 5,000 個元件	否	
元件版本數量上限	每個區域每個元件 5,000 個版本	否	
元件配方的大小上限	16 KB	否	
元件成品的總大小上限	2 GB	否	此配額適用於元件的所有成品總和。

部署配額

資源	配額	可調整	備註
物件部署的部署文件大小上限（不支援大型組態）	7 KB	否	部署文件包含元件組態、部署組態和承載負荷。
物件群組部署的部署文件大小上限（不支援大型組態）	31 KB	否	部署文件包含元件組態、部署組態和承載負荷。

資源	配額	可調整	備註
支援大型組態的部署 文件大小上限	6 MB	否	部署文件包含元件組態、部署組態和承載負荷。

API 操作的配額

資源	配額	可調整	備註
CreateComponentVersion 的請求率	每個區域每秒 1 個請求	否	
其他 API 操作的請求率	每個區域每秒 30 個請求	否	此配額適用於所有控制平面操作的 API 請求組合。 例外狀況 - 中國（北京）– 每個區域每秒 10 個請求 - AWS GovCloud（美國西部）– 每個區域每秒 10 個請求 - AWS GovCloud（美國東部）– 每個區域每秒 10 個請求

AWS IoT SiteWise 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

下列各節說明 的服務端點 AWS IoT SiteWise。

主題

- [AWS IoT SiteWise – 服務端點](#)
- [AWS IoT SiteWise – 控制平面端點](#)
- [AWS IoT SiteWise – 資料平面端點](#)

AWS IoT SiteWise – 服務端點

使用者可以使用 AWS IoT SiteWise 端點，以程式設計方式連線至。請勿將字首新增至 AWS SDK 和 AWS Command Line Interface 命令，因為它們會新增必要的字首。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise – 控制平面端點

使用控制平面 APIs 的 `api` 字首。例如 `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大 (中部)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise – 資料平面端點

使用資料平面 APIs 的資料字首。例如 `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com		
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
加拿大 (中部)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

下表說明 中的配額 AWS IoT SiteWise。如需配額的詳細資訊，以及請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
複合模型深度	每個支援的區域： 2	是	每個資產模型複合模型樹的最大深度，包括內嵌和元件型複合模型。
資產模型階層樹狀結構的深度	每個受支援的區域：30	是	資產模型階層樹狀結構深度上限。
每個閘道的 OPC UA 來源數量	每個受支援的區域：100	否	每個閘道的 OPC-UA 來源數量上限。
每個 AWS 帳戶每個區域的資產模型數量	每個受支援的區域：1,000	是	每個 AWS 帳戶每個區域的資產模型數量上限。
每個階層樹狀結構的資產模型數目	每個受支援的區域：100	是	每個階層樹狀結構的資產模型數量上限。
每個資產模型的資產數目	每個受支援的區域：10,000	是	每個資產模型的資產數目上限。
每個父項資產的子項資產數目	每個受支援的區域：2,000	是	每個父資產的子資產數目上限。
每個資產模型的複合模型數量	每個受支援的區域：50	是	單一資產模型上允許的複合模型數量上限。
每個專案的儀表板數目	每個受支援的區域：100	是	每個專案的儀表板數量上限。
每個資產屬性每個資料品質每秒的資料點數量	每個受支援的區域：10	否	每個資產屬性每個資料品質具有相同時間戳記的資料點數目上限，以秒為單

名稱	預設	可調整	描述
			位。針對每個資產屬性的任何指定秒數，您最多可以存放此數量的良好品質、不確定品質和不良品質資料點。
過去和今天時間戳記之間的天數	每個受支援的區域：30	是	要大量匯入的資料時間戳記到今天之間的天數上限。
每個屬性公式表達式的函數數目	每個受支援的區域：10	否	可在一個屬性公式表達式中使用的函數數目上限。
每個 AWS 帳戶每個區域的閘道數量	每個受支援的區域：100	是	每個 AWS 帳戶每個區域的閘道數量上限。
每個資產模型的階層定義數量	每個受支援的區域：30	是	每個資產模型的階層定義數目上限。
每個儀表板視覺效果的指標數目	每個受支援的區域：5	是	每個儀表板視覺化的指標數量上限。
每個子資產模型的父資產模型數量	每個受支援的區域：10,000	是	每個子資產模型的父資產模型數量上限。
每個 AWS 帳戶每個區域的入口網站數量	每個受支援的區域：100	是	每個 AWS 帳戶每個區域的入口網站數量上限。
每個入口網站的專案數目	每個受支援的區域：100	是	每個入口網站的專案數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
ASSET_MODEL 類型之每個資產模型根目錄的屬性數目	每個受支援的區域：500	是	每個資產模型的 assetModelProperties 數目上限。此計數不包含 compositeModelProperties。此限制也適用於從此資產模型建立的任何唯一資產。
每個資產模型的屬性數目	每個受支援的區域：5,000	是	ASSET_MODEL 或 COMPONENT_MODEL 類型之資產模型的屬性數目上限。此數字是透過結合根資產模型的屬性和任何包含的元件型或內嵌複合模型來決定。此限制也適用於從此資產模型建立的任何唯一資產。
每個複合模型的屬性數量	每個受支援的區域：100	是	複合模型允許的屬性數目上限。此外，類型為 COMPONENT_MODEL 的資產模型允許的屬性數目上限。
相依於單一屬性的屬性數量	每個受支援的區域：30	否	直接或間接依賴單一屬性的屬性數目上限，如所有公式表達式所定義。
直接依賴單一屬性的屬性數量	每個受支援的區域：20	是	直接相依於單一屬性的屬性數目上限，如所有公式表達式所定義。

名稱	預設	可調整	描述
每個屬性公式表達式的屬性變數數目	每個受支援的區域：10	否	可在一個屬性公式表達式中使用的屬性變數數目上限。
每個 GetInterpolatedAssetPropertyValues 請求的結果數量	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	每個分頁 GetInterpolatedAssetPropertyValues 請求傳回的結果數量上限。
每個專案的根資產數目	每個受支援的區域：1	否	每個專案關聯的根資產數目上限。
使用相同元件模型的唯一資產模型數量	每個受支援的區域：20	<u>是</u>	至少有一個元件型複合模型，直接參考 COMPONENT_MODEL 類型之特定資產模型的唯一資產模型數量上限。
單一資料大量匯入任務檔案中的唯一資料串流數量	每個受支援的區域：10,000	否	單一資料大量匯入任務檔案中唯一資料串流的數量上限
每個 parquet 資料列群組的唯一測量數量	每個受支援的區域：2,000	<u>是</u>	parquet 資料列群組中唯一測量的最大數量。
每個儀表板的視覺效果數目	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	每個儀表板的視覺效果數量上限。
每個資產屬性擷取的 BatchPutAssetPropertyValue 項目速率	每個受支援的區域：10	否	每個 AWS 帳戶每個區域每個資產屬性每秒擷取的 BatchPutAssetPropertyValue 項目數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetAssetPropertyAggregates 請求和 BatchGetAssetPropertyAggregates 每個資產屬性的項目查詢速率	每個受支援的區域：50	否	每個 AWS 帳戶每個區域每秒每個資產屬性的 GetAssetPropertyAggregates 請求和 BatchGetAssetPropertyAggregates 項目總數上限。
每個資產屬性的 GetAssetPropertyValue 請求和 BatchGetAssetPropertyValue 項目查詢速率	每個受支援的區域：500	否	每個 AWS 帳戶每個區域每秒每個資產屬性的 GetAssetPropertyValue 請求和 BatchGetAssetPropertyValue 項目總數上限。
每個資產屬性的 GetAssetPropertyValueHistory 請求和 BatchGetAssetPropertyValueHistory 項目查詢速率	每個受支援的區域：30	否	每個 AWS 帳戶每個區域每秒每個資產屬性的 GetAssetPropertyValueHistory 請求和 BatchGetAssetPropertyValueHistory 項目總數上限。
GetInterpolatedAssetPropertyValues 請求的速率	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetInterpolatedAssetPropertyValues 請求數目上限。
資料點擷取速率	每個受支援的區域：5,000	是	每個 AWS 帳戶每個區域每秒擷取的timestamp-quality-value(TQV) 資料點數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
從 GetAssetPropertyValueHistory 和 BatchGetAssetPropertyValueHistory 擷取的資料點速率	每個受支援的區域：100	是	跨 GetAssetPropertyValueHistory 和 BatchGetAssetPropertyValueHistory，每個 AWS 帳戶每個區域每秒擷取的資料點最大位元組速率 (MB/秒)。此配額評估的回應承載會針對每個資料點使用 Timestamp-Quality-Value (TQV) 欄位，並將每個 API 請求的位元組大小四捨五入為下一個 4KB 增量。
AssociateAssets 的請求率	每個受支援的區域：100	是	AssociateAssets 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
AssociateTimeSeriesToAssetProperty 的請求率	每個受支援的區域：100	是	AssociateTimeSeriesToAssetProperty 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
BatchGetAssetPropertyAggregates 的請求率	每個受支援的區域：200	是	BatchGetAssetPropertyAggregates 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
BatchGetAssetPropertyValue 的請求率	每個受支援的區域：500	是	BatchGetAssetPropertyValue 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
BatchGetAssetPropertyValueHistory 的請求率	每個受支援的區域：200	是	BatchGetAssetPropertyValueHistory 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
BatchPutAssetPropertyValue 的請求率	每個受支援的區域：1,000	是	BatchPutAssetPropertyValue 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
CreateAsset 的請求率	每個受支援的區域：50	是	CreateAsset 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
CreateAssetModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	CreateAssetModel 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
CreateAssetModelCompositeModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	CreateAssetModelCompositeModel 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DeleteAsset 的請求率	每個受支援的區域：50	是	DeleteAsset 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DeleteAssetModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	DeleteAssetModel 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteAssetModelCompositeModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	DeleteAssetModelCompositeModel 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DeleteTimeSeries 的請求率	每個受支援的區域：100	是	DeleteTimeSeries 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAction 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAction 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAsset 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAsset 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAssetCompositeModel 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAssetCompositeModel 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAssetModel 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAssetModel 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAssetModelCompositeModel 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAssetModelCompositeModel 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeAssetProperty 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeAssetProperty 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeDefaultEncryptionConfiguration 的請求率	每個受支援的區域：10	是	DescribeDefaultEncryptionConfiguration 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeLoggingOptions 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeLoggingOptions 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeStorageConfiguration 的請求率	每個受支援的區域：10	是	DescribeStorageConfiguration 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DescribeTimeSeries 的請求率	每個受支援的區域：150	是	DescribeTimeSeries 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DisassociateAssets 的請求率	每個受支援的區域：100	是	DisassociateAssets 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty 的請求率	每個受支援的區域：100	是	DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ExecuteAction 的請求率	每個受支援的區域：20	是	ExecuteAction 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetAssetPropertyAggregates 的請求率	每個受支援的區域：1,000	是	GetAssetPropertyAggregates 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
GetAssetPropertyValue 的請求率	每個受支援的區域：1,000	是	GetAssetPropertyValue 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
GetAssetPropertyValueHistory 的請求率	每個受支援的區域：1,000	是	GetAssetPropertyValueHistory 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListActions 的請求率	每個受支援的區域：30	是	ListActions 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListAssetModelCompositeModels 的請求率	每個受支援的區域：10	是	ListAssetModelCompositeModels 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListAssetModels 的請求率	每個受支援的區域：10	是	ListAssetModels 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListAssetRelationships 的請求率	每個受支援的區域：30	是	ListAssetRelationships 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListAssets 的請求率	每個受支援的區域：30	是	ListAssets 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListAssociatedAssets 的請求率	每個受支援的區域：30	是	ListAssociatedAssets 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListCompositionRelationships 的請求率	每個受支援的區域：10	是	ListCompositionRelationships 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListTagsForResource 的請求率	每個受支援的區域：10	是	ListTagsForResource 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
ListTimeSeries 的請求率	每個受支援的區域：30	是	ListTimeSeries 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
PutDefaultEncryptionConfiguration 的請求率	每個受支援的區域：10	是	PutDefaultEncryptionConfiguration 的每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
PutLoggingOptions 的請求率	每個受支援的區域：30	是	PutLoggingOptions 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
PutStorageConfiguration 的請求率	每個受支援的區域：10	是	PutStorageConfiguration 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
TagResource 的請求率	每個受支援的區域：10	是	TagResource 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。

名稱	預設	可調整	描述
UntagResource 的請求率	每個受支援的區域：10	是	UntagResource 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
UpdateAsset 的請求率	每個受支援的區域：100	是	UpdateAsset 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
UpdateAssetModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	UpdateAssetModel 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
UpdateAssetModelCompositeModel 的請求率	每個受支援的區域：10	是	UpdateAssetModelCompositeModel 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
UpdateAssetProperty 的請求率	每個受支援的區域：100	是	UpdateAssetProperty 每個 AWS 帳戶每個區域的每秒請求數上限。
適用於自適應擷取的 CSV 檔案大小	每個支援的區域：256 百萬位元	否	自適應擷取的 CSV 檔案大小上限。
未壓縮 parquet 檔案的大小	每個支援的區域：256 百萬位元	否	未壓縮 parquet 檔案的大小上限。
未壓縮 parquet 資料列群組的大小	每個支援的區域：64 百萬位元	否	未壓縮 parquet 資料列群組的大小上限。

AWS IoT TwinMaker 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

若要以程式設計方式連線至 AWS IoT TwinMaker，請使用端點。如果您使用 HTTP 用戶端，則需要使用控制平面和資料平面 APIs 的字首，如下所示。不過，不需要將字首新增至 AWS SDK 和 AWS Command Line Interface 命令，因為它們會自動新增必要的字首。

- 使用控制平面 APIs 的 api 字首。例如：`api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。
- 使用資料平面 APIs 的 data 字首。例如：`data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT TwinMaker 《使用者指南》中的[端點和配額](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com		

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
元件類型合成樹深度	每個受支援的區域：5	是	元件類型組成樹狀結構的最大深度。
元件類型合成樹大小	每個受支援的區域：50	是	元件類型組成樹狀結構中的元件類型數量上限。
每個工作區的元件類型	每個受支援的區域：1,000	是	每個工作區的唯一元件類型數量上限。
每個實體的元件	每個受支援的區域：30	是	一個實體上可定義的元件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
元件類型階層的深度	每個受支援的區域：10	是	元件類型階層樹狀結構的最大深度。
實體階層的深度	每個受支援的區域：30	是	實體階層樹狀結構的最大深度。
每個工作區的實體	每個支援的區域：50,000	是	每個工作區允許的實體數量上限。
每個任務的 SiteWise 匯出資源數目	每個受支援的區域：5,000	是	每個任務的 SiteWise 匯出資源數目上限。
每個任務的 SiteWise 匯入資源數目	每個受支援的區域：5,000	是	每個任務的 SiteWise 匯入資源數目上限。
每個任務的 TwinMaker 匯出資源數量	每個支援的區域：100,000	是	每個任務的 TwinMaker 匯出資源數目上限。
每個任務的 TwinMaker 匯入資源數目	每個支援的區域：100,000	是	每個任務的 TwinMaker 匯入資源數目上限。
佇列中的中繼資料傳輸任務數量	每個受支援的區域：10	是	PENDING 中繼資料傳輸任務的數量上限。
每個子元件類型的父元件類型	每個受支援的區域：10	否	一個元件類型可以擁有的多繼承父元件類型或 "extendsFrom" 關係數目上限。
每個元件類型或元件的屬性	每個支援的區域：800	是	可以在元件類型上定義或新增至任何指定元件執行個體的屬性數目上限。
每個工作區的場景	每個受支援的區域：100	是	工作區內的場景數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
中繼資料傳輸任務匯入檔案的大小	每個受支援的區域：100	是	匯入檔案的大小上限（以 MB 為單位）。
每個資源的標籤	每個受支援的區域：50	否	可在具有 ARN 的任何資源上放置的標籤數量上限（例如工作區、實體、元件類型等）。
目前區域中此帳戶中的工作區	每個受支援的區域：15	是	此帳戶中目前區域中的工作區數量上限。

AWS IoT TwinMaker API 限流限制

本主題說明每個 AWS 帳戶可對 AWS IoT TwinMaker API 動作執行的每秒交易數上限 (TPS)。

- 模型和場景 API 操作限制的請求率：每個 AWS 帳戶 10 TPS。
- 資料讀取和寫入 API 操作限制的請求率：每個 AWS 帳戶 100 TPS。

Note

TPS 限制適用於所有區域，且無法調整。

Amazon Interactive Video Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon IVS 使用 API 來設定 IVS 低延遲和即時串流應用程式。Amazon IVS Chat 使用主要聊天 API 來設定和管理聊天室，以及聊天傳訊 API 來傳送和接收聊天訊息。

IVS 低延遲串流端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

IVS 即時串流端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

IVS Chat 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

IVS 聊天傳訊端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS [低延遲串流使用者指南](#)》中的低延遲串流Service Quotas，以及《Amazon IVS [即時串流使用者指南](#)》中的即時串流Service Quotas。

如果有差異，請將使用者指南視為確定性。

IVS 低延遲串流配額

名稱	預設	可調整	描述
頻道	5,000	是	每個 AWS 區域的頻道數目上限。
並行串流	100	是	每個 AWS 區域可同時串流的頻道數目上限。如果超過此閾值，串流就會遭到拒絕。
並行檢視	15,000	是	允許在 中跨所有頻道同時播放即時頻道的檢視數目上限 AWS 區域。(檢視是主動下載或播放影片的唯一檢視工作階段。)

名稱	預設	可調整	描述
擷取位元速率 (如果頻道 type 為 BASIC)	1.5 Mbps 或 3.5 Mbps	否	可以串流至頻道 (其 type 為 BASIC) 的每秒位元數上限。 - 如果輸入影片的品質為 480p 或更低，則預設配額為 1.5 Mbps。 - 如果輸入影片的品質高於 480p 但低於 1080p，則預設配額為 3.5 Mbps。 警告：如果超過此閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的頻道類型。
擷取位元速率 (如果頻道 type 為 STANDARD，使用單軌輸入)	8.5 Mbps	否	可以使用單軌輸入串流至頻道 (其 type 為 STANDARD [預設]) 的每秒位元數上限。警告：如果超過此閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的頻道類型。
擷取位元速率 (如果頻道 type 為 STANDARD，使用多軌輸入的解析度最高可達 FULL_HD)	15 Mbps	否	可以使用多軌輸入串流至頻道 (其 type 為 STANDARD [預設]，其 multitrackInputConfiguration.maximumResolution 為 SD、HD 或 FULL_HD) 的每秒位元數上限。警告：如果超過此閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的頻道類型。
擷取位元速率 (如果頻道 type 為 ADVANCED_HD)	8.5 Mbps	否	可以串流至頻道 (其 type 為 ADVANCED_HD) 的每秒位元數上限。警告：如果超過此閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的頻道類型。

名稱	預設	可調整	描述
擷取位元速率 (如果頻道 type 為 ADVANCED_SD)	8.5 Mbps	否	可以串流至頻道 (其 type 為 ADVANCED_SD) 的每秒位元數上限。警告：如果超過此閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的 頻道類型 。
擷取解析度 (單軌輸入)	1080p (總像素 2.1 萬像素，1920 像素/邊緣)	否	可使用單軌輸入串流至頻道 (無論其 type) 的最大解析度 (以像素為單位)。有兩個相關的閾值：總像素和每個邊緣的像素。警告：如果超過這些閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的 頻道類型 。
擷取解析度 (如果頻道 type 為 STANDARD，使用多軌輸入)	請參閱說明	否	可使用多軌輸入串流至頻道 (其 type 為 STANDARD) 之個別軌道的最大解析度 (以像素為單位)。預設值會根據 <code>multitrackInputConfiguration.maximumResolution</code> 的值而有所不同： - SD：480p (總像素 40 萬像素，864 像素/邊緣) - HD：720p (總像素 90 萬像素，1280 像素/邊緣) - FULL_HD：1080p (總像素 210 萬像素，1920 像素/邊緣)> 有兩個相關的閾值：總像素和每個邊緣的像素。警告：如果超過這些閾值，串流可能會立即中斷連線。如需有關頻道 type 的詳細資訊，請參閱 IVS 低延遲串流 API 參考中的頻道類型。
中繼資料承載	1 KB	否	PutMetadata 請求承載的最大容量 (Amazon IVS API)。
播放授權金鑰對	3	否	每個 AWS 區域的播放授權金鑰對數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
播放限制政策	3	否	每個的播放限制政策數目上限 AWS 區域。
播放限制政策國家/地區	200	否	播放限制政策中 <code>allowedCountries</code> 清單的大小上限；意即每個政策的國家/地區數上限。
播放限制政策原始伺服器	5	否	播放限制政策中 <code>allowedOrigins</code> 清單的大小上限；意即每個政策的原始伺服器數上限。
播放限制政策原始伺服器長度	256	否	播放限制政策中 <code>allowedOrigins</code> 清單之項目的大小上限 (以字元為單位)。
播放權杖大小	2 KB	否	用於啟動播放的整個 JSON Web Token (JWT) 大小上限。
每個頻道的 PutMetadata 速率	5	否	每個頻道每秒 PutMetadata 交易數上限。
錄製組態	20	是	每個 AWS 區域的錄製組態數量上限。
串流金鑰	1	否	每個頻道的串流金鑰數目上限。
串流接管	100	是	每個串流的串流接管數上限。

IVS 即時串流配額

名稱	預設	可調整	描述
合成目的地	2	否	合成資源中目的地物件的最大數量。
合成：最長持續時間	24	否	合成可以存在的時間上限，以小時為單位。
合成	5	是	每個帳戶的最大並行合成資源數。
每個階段的合成	5	是	每個階段的最大並行合成資源數。
並行發佈者	1,000	是	可在 AWS 區域中所有階段發佈的參與者人數上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行訂閱	20,000	是	AWS 區域中所有階段的同時publisher-to-subscriber連線數量上限。
EncoderConfigurations	20	是	每個帳戶編碼器組態資源的最大數量。
IngestConfigurations	100	是	每個帳戶的 IngestConfiguration 資源數量上限。
參與者下載位元速率	8.5 Mbps	否	所有參與者訂閱的彙總下載位元速率上限。
參與者發布位元速率	8.5 Mbps	否	可以串流至舞台的每秒位元數上限。
參與者發布或訂閱持續時間	24	否	參與者可以發布或維持訂閱階段的時間長度上限 (以小時為單位)。
參與者發布解析度	720p	否	參與者發布的影片最大解析度。
PublicKeys	3	否	每個 的公有金鑰數目上限 AWS 區域。
階段參與者 (發布者)	12	否	一次可以發布到階段的最大參與者人數。
階段參與者 (訂閱用戶)	10,000	是	一次可以訂閱階段的最大參與者人數。
階段	1,000	是	每個 的階段數目上限 AWS 區域。
StorageConfigurations	5	是	每個帳戶的 StorageConfiguration 資源數量上限。

IVS 聊天配額

名稱	預設	可調整	描述
並行聊天連線	50,000	是	一個 AWS 區域中所有聊天室每個帳戶的並行聊天連線數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
記錄組態	10	是	目前 AWS 區域中每個帳戶可建立的記錄組態的數目上限。
訊息審查處理常式逾時時間	200	否	目前 AWS 區域中所有訊息審查處理常式的逾時時間 (以毫秒為單位)。如果超過此值，則根據您為訊息審查處理常式設定的 fallbackResult 欄位的值允許或拒絕訊息。
您所有聊天室的 DeleteMessage 請求速率	100	是	您所有房間每秒可以提出的DeleteMessage 請求數量上限。請求可以來自 Amazon IVS 聊天功能 API 或 Amazon IVS 聊天功能 訊息 API (WebSocket)。
您所有聊天室的 DisconnectUser 請求速率	100	是	您所有房間每秒可以提出的DisconnectUser 請求數量上限。請求可以來自 Amazon IVS 聊天功能 API 或 Amazon IVS 聊天功能 訊息 API (WebSocket)。
每個連線的訊息請求速率	10	否	聊天連線每秒可以發出的訊息請求次數上限。
您所有聊天室的 SendMessage 請求速率	1,000	是	您所有房間每秒可以提出的SendMessage 請求數量上限。這些請求來自 Amazon IVS 聊天功能 訊息 API (WebSocket)。
每個聊天室的 SendMessage 請求速率	100	否	您任何一個房間每秒可以提出的SendMessage 請求數量上限。這可透過 建立會議室 和 更新會議室 maximumMessageRatePerSecond 的 欄位進行設定。這些請求來自 Amazon IVS 聊天功能訊息 API (WebSocket)。
聊天室	50,000	是	每個 AWS 區域中每個帳戶的聊天室數量上限。

Amazon Kendra 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Kendra

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Note

Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition 索引僅適用於美國東部 (維吉尼亞北部)、美國西部 (奧勒岡)、歐洲 (愛爾蘭)、亞太區域 (雪梨)、區域。

Amazon Kendra Intelligent Ranking

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Kendra

名稱	預設	可調整	描述
查詢文字中的字元	每個受支援的區域：1,000	是	查詢文字中的字元數上限。

名稱	預設	可調整	描述
要展開的收合結果	每個受支援的區域：20	是	要展開的摺疊結果項目數目上限
資料來源（開發人員版本）	每個受支援的區域：5	否	每個開發人員版本索引的資料來源數量上限。
資料來源（企業版）	每個受支援的區域：50	是	每個企業版索引的資料來源數量上限。
開發人員版本索引	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶可建立的開發人員版本索引數目上限。
企業版索引	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶可建立的企業版本索引數目上限。
展開每個摺疊結果項目的結果	每個受支援的區域：5	是	每個項目的展開結果數目上限
擷取的文字大小	每個支援的區域：5 MB	否	從可擷取的檔案擷取的文字大小上限，以 MB 為單位。
常見問答集	每個受支援的區域：30	是	每個索引可建立的FAQs數量上限。
每個特色結果集的精選文件	每個受支援的區域：4	是	每個特色結果集的精選文件數量上限。
每個索引的精選結果集	每個受支援的區域：50	是	每個索引的精選結果集數目上限。
檔案大小	每個支援的區域：50 MB	是	可以擷取的檔案大小上限，以 MB 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
擷取屬性字串清單大小	每個受支援的區域：10	是	每個擷取屬性的字串清單大小上限。
查詢建議區塊清單中的項目	每個受支援的區域：20,000	是	查詢建議區塊清單中的項目數量上限。
查詢屬性使用者群組清單大小	每個受支援的區域：10	是	每個查詢屬性的使用者群組清單大小上限。
查詢容量單位	每個受支援的區域：100	是	每個索引的查詢容量單位數目上限。
查詢建議區塊清單檔案大小	每個支援的區域：2 MB	是	查詢建議區塊清單檔案大小上限，以 MB 為單位。
查詢建議封鎖清單	每個受支援的區域：1	否	每個索引的查詢建議區塊清單數目上限。
查詢建議 API 中的額外回應屬性上限	每個受支援的區域：5	是	每個 GetQuerySuggestions API 呼叫的查詢建議回應中要包含的其他欄位/屬性數目上限。
查詢建議 API 中建議的最大屬性	每個受支援的區域：10	是	每次 GetQuerySuggestions API 呼叫查詢建議的欄位/屬性數目上限
API 中傳回的查詢建議	每個受支援的區域：10	是	GetQuerySuggestions API 呼叫中傳回的查詢建議數目上限。
排序組態	每個支援的區域：3	是	排序組態的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
拼寫校正查詢建議	每個受支援的區域：1	是	查詢 API 呼叫中傳回的拼字修正查詢建議數目上限。
儲存容量單位	每個受支援的區域：100	是	每個索引的儲存容量單位數量上限。
每個saurus 的同義詞規則	每個受支援的區域：10,000	是	每個saurus 的同義詞規則數目上限。
每個術語的同義詞	每個受支援的區域：10	否	索引中所有 thesauri 中每個詞彙的同義詞數目上限。
Thesauri	每個受支援的區域：1	否	每個索引的 sauri 數目上限。
Thesaurus 檔案大小	每個支援的區域：5 MB	是	以 MB 為單位的儲存庫檔案大小上限。

Amazon Kendra Intelligent Ranking

名稱	預設	可調整	描述
每個 Rescore 請求的每個群組文件數量上限	每個支援的區域：3	否	每個 Rescore 請求每個群組的文件數量上限。
每個執行計畫的重新評分容量單位上限	每個支援的區域：1,000	否	每個執行計畫的重新評分容量單位數目上限。
每個文件內文的字符上限	每個受支援的區域：200	否	單一文件內文中的字符數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個文件標題的最大權杖數	每個受支援的區域：100	否	單一文件標題中的字符數量上限。
每個 Rescore 請求的唯一文件上限	每個受支援的區域：25	否	每個 Rescore 請求的唯一文件（或唯一群組）數目上限。
每個帳戶的重新評分容量單位	每個受支援的區域：50	<u>是</u>	每個帳戶的重新評分執行計劃數目上限。

Amazon Keyspaces（適用於 Apache Cassandra）端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS TLS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS TLS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
中東 (巴林)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS 和 TLS

對於下列 AWS 區域，可使用 FIPS 端點。

區域名稱	區域	FIPS 端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS

區域名稱	區域	FIPS 端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
帳戶層級讀取輸送量配額 (佈建模式)	每個支援的區域： 80,000	是	每個區域為帳戶配置的彙總讀取容量單位 (RCUs) 數目上限；僅適用於佈建讀取/寫入容量模式中的資料表。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
帳戶層級寫入輸送量配額 (佈建模式)	每個支援的區域： 80,000	是	每個區域為帳戶配置的彙總寫入容量單位 (WCUs) 數目上限；僅適用於佈建讀取/寫入容量模式中的資料表。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
並行 DDL 操作	每個受支援的區域：50	否	每個區域允許的並行 DDL 操作數目上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/

名稱	預設	可調整	描述
			keyspaces/latest/d evguide/quotas.html
每個區域的鍵空間	每個支援的區域： 256	是	每個區域可建立的鍵空間數目上限。
結構描述大小上限	每個支援的區域： 358,400 個位元組	否	資料表結構描述的大小上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/dg/evguide/quotas.html
使用Point-in-time復原 (PITR) 還原的資料量上限	每個支援的區域： 5 TB	是	可在 24 小時內使用 PITR 還原的資料大小上限。
使用新增區域操作還原的最大資料量	每個支援的區域： 10 TB	是	新增區域操作可同時還原的資料大小上限。
叢集金鑰大小上限	每個支援的區域： 850 個位元組	否	所有叢集資料欄的合併大小上限。中繼資料的每個叢集資料欄的原始大小最多會新增 4 個位元組的額外儲存。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/dg/evguide/quotas.html
使用Point-in-time復原 (PITR) 的並行資料表還原上限	每個受支援的區域：4	是	每個訂閱用戶使用 PITR 的並行資料表還原數目上限為 4

名稱	預設	可調整	描述
分割區索引鍵大小上限	每個支援的區域： 2,048 個位元組	否	複合分割區索引鍵的大小上限。最多 3 個位元組的額外儲存體會新增至中繼資料分割區索引鍵中包含的每個資料欄的原始大小。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
資料列大小上限	每個受支援的區域：1 MB	否	資料列的大小上限，不包括靜態資料欄資料。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
每個邏輯分割區的最大靜態資料	每個受支援的區域：1 MB	否	邏輯分割區中靜態資料的彙總大小上限。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
每個 IN SELECT 陳述式的子查詢上限	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	您可以在 SELECT 陳述式中用於 IN 關鍵字子查詢數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
使用 change-data-capture (CDC) 的資料表最大寫入容量	每個支援的區域： 40,000	是	啟用 CDC 的 Amazon Keyspaces 資料表的最大寫入容量。此預設配額僅適用於佈建讀取/寫入容量模式中的資料表。
資料表層級讀取輸送量配額	每個支援的區域： 40,000	是	可配置給區域中資料表的最大讀取輸送量 (每秒 RCUs RRUs)。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
資料表層級寫入輸送量配額	每個支援的區域： 40,000	是	每個區域可配置給資料表的最大寫入輸送量 (WCUs 和每秒 WRUs)。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
每個區域的資料表	每個支援的區域： 256	是	所有金鑰空間中每個區域可建立的資料表數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Keyspaces \(適用於 Apache Cassandra\) 開發人員指南](#)》中的 Amazon Keyspaces (適用於 Apache Cassandra) 配額。

AWS Key Management Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 CMK 的別名	每個受支援的區域：50	是	此 AWS 帳戶的每個 AWS 區域中，每個 CMK 允許的客戶建立別名數目上限。在您的帳戶中使用 aws/ 字首 AWS 建立的別名不會計入此配額。別名是客戶主金鑰 (CMK) 的易記名稱。每個別名都與一個 CMK 相關聯，但一個 CMK 可以有多個別名。
CancelKeyDeletion 請求率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	每秒的 CancelKey Deletion 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在

名稱	預設	可調整	描述
			剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ConnectCustomKeyStore 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的最大 ConnectCustomKeyStore 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateAlias 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 CreateAlias 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateCustomKeyStore 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 CreateCustomKeyStore 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateGrant 請求率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	每秒的 CreateGrant 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
CreateKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 CreateKey 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
密碼編譯操作 (ECC & SM2) 請求率	每個受支援的區域：每秒 1,000	是	每秒使用 ECC KMS 金鑰和 Decrypt、DeriveSharedSecret、Encrypt、Sign and Verify 請求數上限（僅限中國區域）KMS 金鑰的 DeriveSharedSecret、Sign 和 Verify 請求數上限。SM2 當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
密碼編譯操作 (ML-DSA) 請求率	每個受支援的區域：每秒 1,000	是	每秒使用 ML-DSA CMKs 進行密碼編譯操作的最大請求數。此共用配額適用於使用 ML-DSA CMKs 簽署和驗證請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
密碼編譯操作 (RSA) 請求率	每個受支援的區域：每秒 1,000	是	每秒使用 RSA CMKs 進行密碼編譯操作的最大請求數。此共用配額適用於使用 RSA CMKs Encrypt、Decrypt、ReEncrypt、Sign 和 Verify 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。

名稱	預設	可調整	描述
密碼編譯操作（對稱）請求率	us-east-1：每秒 100,000 個 us-east-2：每秒 20,000 個 us-west-2：每秒 100,000 個 ap-northeast-1： 每秒 20,000 個 ap-southeast-1： 每秒 20,000 個 ap-southeast-2： 每秒 20,000 個 eu-central-1：每秒 20,000 個 eu-west-1：每秒 100,000 個 eu-west-2：每秒 20,000 個 每個其他支援的區 域：每秒 10,000 個	是	每秒對稱 CMK 的密碼編譯操作請求上限。此共用配額適用於 Decrypt、Encrypt、GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateMac、GenerateRandom、ReEncrypt 和 VerifyMac 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。

名稱	預設	可調整	描述
自訂金鑰存放區	每個受支援的區域：10	是	此 AWS 帳戶每個 AWS 區域中允許的自訂金鑰存放區數量上限。此配額適用於自訂金鑰存放區總數，包括 AWS CloudHSM 金鑰存放區和外部金鑰存放區，無論其連線狀態為何。
客戶主金鑰 (CMK)	每個支援的區域：100,000	是	此 AWS 帳戶每個 AWS 區域中允許的客戶受管 CMKs 數量上限。此配額不適用於 AWS 受管 CMKs。
DeleteAlias 請求率	每個支援的區域：每秒 15 個	是	每秒 DeleteAlias 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteCustomKeyStore 請求率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	DeleteCustomKeyStore 每秒請求數上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DeleteImportedKeyMaterial 請求率	每個支援的區域：每秒 15 個	是	每秒 DeleteImportedKeyMaterial 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeCustomKeyStores 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 DescribeCustomKeyStores 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DescribeKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	每秒 DescribeKey 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisableKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒最大 DisableKey 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisableKeyRotation 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒最大 DisableKeyRotation 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
DisconnectCustomKeyStore 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 DisconnectCustomKeyStore 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
EnableKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒最大 EnableKey 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
EnableKeyRotation 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒的 EnableKeyRotation 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒產生 ECC_NIST_P256 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 ECC_NIST_P256 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒產生 ECC_NIST_P384 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 ECC_NIST_P384 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒產生 ECC_NIST_P521 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 ECC_NIST_P521 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒產生 ECC_SECG_P256K1 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 ECC_SECG_P256K1 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	是	每秒產生 RSA_2048 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 RSA_2048 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) 請求率	每個支援的區域： 每秒 0.5 個	是	每秒產生 RSA_3072 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 RSA_3072 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。根據預設，KMS 在每個 2 秒間隔允許一個請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。

名稱	預設	可調整	描述
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) 請求率	每個支援的區域： 每秒 0.1 個	是	每秒產生 RSA_4096 資料金鑰對的最大請求數。此共用配額適用於 RSA_4096 資料金鑰對的 GenerateDataKeyPair 和 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 請求。根據預設，KMS 在每個 10 秒間隔允許一個請求。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此類型的請求。
GetKeyPolicy 請求率	每個受支援的區域：每秒 1,000	是	每秒的 GetKeyPolicy 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetKeyRotationStatus 請求率	每個受支援的區域：每秒 1,000	是	每秒的 GetKeyRotationStatus 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
GetParametersForImport 請求率	每個支援的區域： 每秒 0.25 個	是	每秒的 GetParametersForImport 請求上限。KMS 允許每 4 秒間隔一個 GetParametersForImport 請求。它會在間隔期間拒絕此操作的任何其他請求。

名稱	預設	可調整	描述
GetPublicKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	每秒的 GetPublicKey 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個 CMK 的授與數	每個支援的區域： 50,000	是	每個客戶受管 CMK 允許的授予數量上限。此配額包含 AWS 服務建立的授予，但不適用於 AWS 受管 CMKs。
ImportKeyMaterial 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒的 ImportKeyMaterial 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListAliases 請求率	每個支援的區域： 每秒 500	是	每秒最大 ListAliases 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListGrants 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒最大 ListGrants 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListKeyPolicies 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒請求的 ListKeyPolicies 上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
ListKeyRotations 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒的 ListKeyRotations 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListKeys 請求率	每個支援的區域： 每秒 500	是	每秒 ListKeys 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListResourceTags 請求率	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	每秒的 ListResourceTags 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ListRetirableGrants 請求率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每秒最大 ListRetirableGrants 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
PutKeyPolicy 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒的 PutKeyPolicy 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ReplicateKey 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 ReplicateKey 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
RetireGrant 請求率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	每秒的 RetireGrant 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
RevokeGrant 請求率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	每秒 RevokeGrant 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
RotateKeyOnDemand 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒的 RotateKey OnDemand 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
ScheduleKeyDeletion 請求率	每個支援的區域： 每秒 15 個	是	每秒最大 ScheduleKeyDeletion 請求數。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
TagResource 請求率	每個支援的區域： 每秒 10	是	每秒的 TagResource 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UntagResource 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒 UntagResource 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateAlias 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒 UpdateAlias 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateCustomKeyStore 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 UpdateCustomKeyStore 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdateKeyDescription 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 UpdateKeyDescription 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
UpdatePrimaryRegion 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	每秒的 UpdatePrimaryRegion 請求上限。當您達到此配額時，KMS 會在剩餘的間隔內拒絕此操作的請求。
每個 CMK 的隨需輪換	每個受支援的區域：10	否	每個客戶受管金鑰允許的隨需輪換數目上限。此配額不適用於 AWS 受管金鑰。

Amazon Managed Service for Apache Flink 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Apache Flink Kinesis 處理單元 (KPU)	每個受支援的區域：64	是	Apache Flink 應用程式可以使用的 Kinesis 處理單元 (KPU) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
應用程式計數	每個受支援的區域：100	是	每個區域每個帳戶的應用程式數量上限。
SQL 應用程式的輸入串流中的輸入平行處理	每個受支援的區域：64	否	SQL 應用程式的應用程式內輸入串流數目上限。
SQL Kinesis 處理單元 KPIUs)	每個支援的區域：8	是	SQL 應用程式可以使用的 Kinesis 處理單元 (KPIUs) 數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Service for Apache Flink for Apache Flink 開發人員指南》中的[配額](#)。

Amazon Data Firehose 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
交付串流	us-east-1 : 5 , 000 us-east-2 : 5 , 000 us-west-2 : 5 , 000 ap-northeast-1 : 5 , 000 ap-northeast-3 : 500 ap-southeast-3 : 100 eu-north-1 : 500 eu-south-1 : 500 eu-west-1 : 5 , 000 eu-west-3 : 500 me-south-1 : 500 sa-east-1 : 500 每個其他支援的區域 : 2 , 000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的交付串流數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
動態分割區	每個受支援的區域：500	否	目前區域中交付串流的動態分割區數量上限。
CreateDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateDeliveryStream 請求數目上限。
DeleteDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteDeliveryStream 請求數目上限。
DescribeDeliveryStream 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeDeliveryStream 請求數目上限。
ListDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListDeliveryStream 請求數目上限。
ListTagsForDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTagsForDeliveryStream 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
Put 請求的速率	us-east-1 : 2 , 000 us-west-2 : 2 , 000 eu-west-1 : 2 , 000 每個其他支援的 區域 : 1 , 000	否	目前區域中交付串流的每秒合併 PutRecord 和 PutRecordBatch 請求數目上限。
StartDeliveryStreamEncryption 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StartDeliveryStreamEncryption 請求數目上限。
StopDeliveryStreamEncryption 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopDeliveryStreamEncryption 請求數目上限。
TagDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 TagDeliveryStream 請求數目上限。
UntagDeliveryStream 請求的速率	每個支援的區域 : 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UntagDeliveryStream 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateDestination 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateDestination 請求數目上限。
資料速率	us-east-1 : 5 us-west-2 : 5 eu-west-1 : 5 每個其他支援的區域 : 1	否	目前區域中交付串流的每秒最大容量，以 MB 為單位。
記錄速率	us-east-1 : 500 , 000 us-west-2 : 500 , 000 eu-west-1 : 500 , 000 每個其他支援的區域 : 100 , 000	否	目前區域中交付串流的每秒記錄容量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Data Firehose 開發人員指南](#)》中的 [Amazon Data Firehose Quotas](#)。

Amazon Kinesis Data Streams 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-1-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的碎片	us-east-1 : 20 , 000 us-east-2 : 6 , 000 us-west-2 : 20 , 000 ap-northeast-1 : 6 , 000 ap-south-1 : 6 , 000 ap-southeast-1 : 6 , 000 ap-southeast-2 : 6 , 000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的碎片數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
	eu-central-1 : 6 , 000		
	eu-west-1 : 20 , 000		
	eu-west-3 : 6 , 000		
	每個其他支援的區域 : 1 , 000		

如果您使用的是需要明確允許列出服務端點的嚴格安全政策，您還必須允許列出下列帳戶層級端點，以確保 Kinesis Data Streams 動作成功。

- 控制平面 APIs : *.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws
- 資料平面 APIs : *.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws

.api.aws 端點是接受 IPv6 請求的雙堆疊端點。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》](#) 中的 [Amazon Kinesis Data Streams Quotas](#)。Amazon Kinesis

Amazon Kinesis Video Streams 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
ConnectAsMaster GO_AWAY 訊息寬限期	每個支援的區域： 60 秒	否	接收到的 GO_AWAY 訊息之後的寬限期最長持續時

名稱	預設	可調整	描述
			間，之後主連線會在目前區域中在此帳戶中終止。
ConnectAsMaster 連線持續時間	每個支援的區域： 3, 600 秒	否	在目前區域中，此帳戶中每個訊號頻道的主連線持續時間上限。
每個訊號通道的 ConnectAsMaster 連線	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，此帳戶中每個訊號通道的主連線數上限。
ConnectAsMaster 閒置連線逾時	每個支援的區域： 600 秒	否	在目前區域中，此帳戶的連線逾時之前，閒置主連線的最長持續時間。
ConnectAsViewer GO_AWAY 訊息寬限期	每個支援的區域： 60 秒	否	接收到的 GO_AWAY 訊息之後的寬限期最長持續時間，之後檢視器連線會在目前區域中在此帳戶中終止。
ConnectAsViewer 連線持續時間	每個支援的區域： 3, 600 秒	否	在目前區域中，此帳戶中每個訊號頻道的檢視器連線持續時間上限。
每個訊號通道的 ConnectAsViewer 連線數	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	目前區域中此帳戶中每個訊號頻道的檢視器連線數目上限。
ConnectAsViewer 閒置連線逾時	每個支援的區域： 600 秒	否	在目前區域中，此帳戶中連線逾時之前閒置檢視器連線的最長持續時間。

名稱	預設	可調整	描述
GetClip 檔案大小	每個支援的區域： 100 MB	否	此 AWS 帳戶和區域中 GetClip API 擷取的影片檔案大小上限，以 MB 為單位。
GetClip 片段	每個受支援的區域：200	否	此 AWS 帳戶和區域中 GetClip API 擷取的影片檔案中可包含的片段數量上限。
GetDASHManifestPlaylist 片段	每個受支援的區域：5,000	否	在目前區域中，此帳戶中每個播放清單的每個 GetDASHManifestPlaylist 請求的片段數量上限。
GetHLSMediaPlaylist 片段	每個受支援的區域：5,000	否	在目前區域中，此帳戶中每個播放清單每個 GetHLSMediaPlaylist 請求的片段數量上限。
GetMedia 頻寬	每個支援的區域： 每秒 200 百萬位元	是	目前區域中此帳戶中 GetMedia 請求的最大頻寬，以每秒百萬位元 (Mbps) 為單位。
每個串流的 GetMedia 並行連線	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中，透過此帳戶中每個串流 GetMedia 建立的並行連線數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetMediaForFragmentList 頻寬	每個支援的區域： 每秒 200 百萬位元	是	目前區域中此帳戶中 GetMediaForFragmentList 請求的最大頻寬，以每秒百萬位元 (Mbps) 為單位。
每個串流的 GetMediaForFragmentList 連線數	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中，透過此帳戶中每個串流 GetMediaForFragmentList 建立的並行連線數目上限。
GetMediaForFragmentList 片段	每個支援的區域： 1,000	否	目前區域中此帳戶中每個 GetMediaForFragmentList 請求的片段數量上限。
媒體儲存頻道的數量	每個受支援的區域：100	是	目前區域中可為此帳戶設定的媒體儲存頻道數量上限。
訊號頻道數量	us-east-1： 20,000 us-west-2： 20,000 每個其他支援的區域：10,000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的訊號頻道數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
影片串流數量	us-east-1 : 20 , 000 us-west-2 : 20 , 000 每個其他支援的區域 : 10 , 000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的視訊串流數目上限。
PutMedia 頻寬	每個支援的區域 : 每秒 100 百萬位元	是	目前區域中，此帳戶中 PutMedia 請求的最大頻寬，以每秒百萬位元 (Mbps) 為單位。
每個串流的 PutMedia 並行連線數	每個受支援的區域 : 1	否	您可以在目前區域中，使用此帳戶中每個串流的 PutMedia 同時連線數目上限。
PutMedia 片段持續時間	每個支援的區域 : 10 秒	是	目前區域中此帳戶中 PutMedia 請求的片段持續時間上限，以秒為單位。
PutMedia 片段大小	每個支援的區域 : 50 MB	否	目前區域中此帳戶中 PutMedia 請求的片段大小上限，以 MB 為單位。
PutMedia 最短片段持續時間	每個支援的區域 : 1 秒	否	目前區域中此帳戶中 PutMedia 請求的最短片段持續時間，以秒為單位。
PutMedia 追蹤	每個支援的區域 : 3	否	在媒體中，使用 PutMedia 上傳到目前區域中此帳戶中此串流的追蹤數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個訊號頻道的 ConnectAsMasterAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中每秒發出每個 訊號頻道的 ConnectAs Master 請求數目上限。
每個訊號頻道的 ConnectAsViewerAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中每秒發出每個 訊號通道的 ConnectAs Viewer 爆量請求數目上 限。
CreateSignalingChannelAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以在目前區域中 此帳戶中每秒提出的 CreateSignalingChannel 請求數目上限。
CreateStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以在目前區域中此帳 戶中每秒提出的 CreateStr eam 請求數目上限。
DeleteEdgeConfigurationAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中 此帳戶中每秒提出的 DeleteEdgeConfiguration 請求數目上限。
每個資源的 DeleteEdgeConfigur ationAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	在目前區域中，您可以 在此帳戶中每秒提出的 DeleteEdgeConfiguration 請求數目上限。
DeleteSignalingChannelAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中 此帳戶中每秒提出的 DeleteSignalingChannel 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個訊號頻道的 DeleteSignalingChannelAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒發出每個訊號頻道的 DeleteSignalingChannel 請求數目上限。
DeleteStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteStream 請求數目上限。
每個串流的 DeleteStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒執行的 DeleteStream 請求數目上限。
DescribeEdgeConfigurationAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeEdgeConfiguration 請求數目上限。
每個資源的 DescribeEdgeConfigurationAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeEdgeConfiguration 請求數目上限。
DescribeMappedResourceConfigurationAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeMappedResourceConfiguration 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資源的 DescribeMappedResourceConfigurationAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以針對此帳戶中的每個資源每秒提出的 DescribeMappedResourceConfiguration 請求數目上限。
DescribeMediaStorageConfigurationAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeMediaStorageConfiguration 請求數目上限。
每個資源的 DescribeMediaStorageConfigurationAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeMediaStorageConfiguration 請求數目上限。
DescribeSignalingChannelAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 300 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeSignalingChannel 請求數目上限。
每個訊號頻道的 DescribeSignalingChannelAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒發出每個訊號頻道的 DescribeSignalingChannel 請求數目上限。
DescribeStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 300 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeStream 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個串流的 DescribeStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeStream 請求數目上限。
每個工作階段的 GetDASHManifestPlaylistAPI 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中，此帳戶中每秒提出的 GetDASHManifestPlaylist 請求數目上限。
每個串流的 GetDASHStreamingSessionURLAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒每個串流提出的 GetDASHStreamingSessionURL 請求數目上限。
GetDataEndpointAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 300 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetDataEndpoint 請求數目上限。
每個串流的 GetDataEndpointAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 GetDataEndpoint 請求數目上限。
每個工作階段的 GetHLSMasterPlaylistAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中，此帳戶中每秒提出的 GetHLSMasterPlaylist 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個工作階段的 GetHLSMediaPlaylis tAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中每個工作階段 每秒提出的 GetHLSMed iaPlaylist 請求數目上限。
每個串流的 GetHLSStreamingSes sionURLAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 25 個	否	您可以在目前區域中的此 帳戶中每秒每個串流提出 的 GetHLSStreamingSes sionURL 請求數目上限。
每個訊號頻道的 GetICEServerConfig API 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中，針 對此帳戶中的此訊號頻道 每秒提出的 GetICESer verConfig 請求數目上限。
每個工作階段的 GetMP4InitFragment API 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中， 此帳戶中每個工作階段 每秒發出的 GetMP4Ini tFragment 請求數量上 限。
每個工作階段的 GetMP4MediaFragmen tAPI 請求率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	您可以在目前區域中， 此帳戶中每個工作階段 每秒提出的 GetMP4Med iaFragment 請求數量上 限。
每個串流的 GetMediaAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以 在此帳戶中每秒提出的 GetMedia 請求數目上 限。

名稱	預設	可調整	描述
GetSignalingChannelEndpointAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 300 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetSignalingChannelEndpoint 請求數目上限。
每個訊號頻道的 GetSignalingChannelEndpointAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每個訊號通道每秒發出的 GetSignalingChannelEndpoint 請求數目上限。
每個工作階段的 GetTSFragmentAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 GetTSFragment 請求數目上限。
ListEdgeAgentConfigurationsAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListEdgeAgentConfigurations 請求數目上限。
ListSignalingChannelsAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListSignalingChannels 請求數目上限。
ListStreamsAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListStreams 請求數目上限。
ListTagsForResourceAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資源的 ListTagsForResourceAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個資源提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
ListTagsForStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTagsForStream 請求數目上限。
每個串流的 ListTagsForStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListTagsForStream 請求數目上限。
每個串流的 PutMediaAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 PutMedia 請求數目上限。
每個訊號頻道的 SendAlexaOfferToMasterAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以針對此帳戶中的此訊號頻道每秒提出的 SendAlexaOfferToMaster 請求數目上限。
每個 Websocket 連線的 SendICECandidateAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 20 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個 Websocket 提出的 SendICECandidate 請求數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 WebSocket 連線的 SendSDPAnswerAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個 WebSocket 提出的 SendSDPAnswer 請求數目上限。
每個 WebSocket 連線的 SendSDPOfferAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個 WebSocket 提出的 SendSDPOffer 請求數目上限。
StartEdgeConfigurationUpdateAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StartEdgeConfigurationUpdate 請求數目上限。
每個資源的 StartEdgeConfigurationUpdateAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個資源提出的 StartEdgeConfigurationUpdate 請求數目上限。
TagResourceAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
每個資源的 TagResourceAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以針對此帳戶中的每個資源每秒提出的 TagResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
TagStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 TagStream 請求數目上限。
每個串流的 TagStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 TagStream 請求數目上限。
UntagResourceAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。
每個資源的 UntagResourceAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以針對此帳戶中的每個資源每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
UntagStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UntagStream 請求數目上限。
每個串流的 UntagStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 UntagStream 請求數目上限。
UpdateDataRetentionAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateDataRetention 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個串流的 UpdateDataRetentionAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 UpdateDataRetention 請求數目上限。
UpdateMediaStorageConfigurationAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateMediaStorage Configuration 請求數目上限。
每個資源的 UpdateMediaStorage ConfigurationAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒對每個資源提出的 UpdateMediaStorageConfiguration 請求數目上限。
UpdateSignalingChannelAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateSignalingChannel 請求數目上限。
每個訊號頻道的 UpdateSignalingChannelAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒發出每個訊號頻道的 UpdateSignalingChannel 請求數目上限。
UpdateStreamAPI 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateStream 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個串流的 UpdateStreamAPI 請求速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中每秒執行的 UpdateStream 請求數目 上限。
每個串流的封存片段媒體速率	每個支援的區域： 每秒 500	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中請求每個串流每 秒媒體的片段數量上限。
每個串流的封存片段中繼資料速率	每個支援的區域： 每秒 1 萬個	否	在目前區域中，您可以在 此帳戶中請求每個串流每 秒中繼資料的片段數量上 限。
SendICECandidate 訊息承載大小	每個支援的區域： 10 KB	否	SendICECandidate 訊息 承載的大小上限（以 KB 為單位）。
SendSDPAnswer 訊息承載大小	每個支援的區域： 10 KB	否	SendSDPAnswer 訊息承 載的大小上限（以 KB 為 單位）。
SendSDPOffer 訊息承載大小	每個支援的區域： 10 KB	否	SendSDPOffer 訊息承載 的大小上限（以 KB 為單 位）。
TURN 工作階段頻寬	每個支援的區域： 每秒 5 百萬位元	否	目前區域中此帳戶中每個 TURN 工作階段支援的最 大頻寬，以每秒百萬位元 (Mbps) 為單位。

名稱	預設	可調整	描述
每個訊號通道的 TURN 工作階段並行配置	每個受支援的區域：50	否	在目前區域中，此帳戶中每個訊號頻道並行配置的 TURN 工作階段數目上限。
TURN 工作階段過期	每個支援的區域：300 秒	否	目前區域中此帳戶中 TURN 工作階段憑證的有效持續時間上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Video Streams [Kinesis Video Streams 開發人員指南](#)》中的 [Kinesis Video Streams 配額](#)。

AWS Lake Formation 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
可註冊路徑的長度	每個支援的區域：700	是	每個目錄可註冊的路徑長度上限。
資料湖管理員數目	每個受支援的區域：30	是	每個目錄的資料湖管理員數量上限。
每個帳戶的 If 標籤數量	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶的 If 標籤數目上限
每個資源類型每個主體的 If 標籤政策數量	每個受支援的區域：50	是	每個資源類型每個主體的 If 標籤政策數目上限
已註冊路徑的數量	每個受支援的區域：10,000	是	每個目錄的已註冊路徑數目上限。
Amazon S3 路徑中的子資料夾數量	每個受支援的區域：20	是	每個目錄 Amazon S3 路徑中的子資料夾數量上限。
每個 If 標籤的標籤值數量	每個受支援的區域：1,000	是	每個 If 標籤的標籤值數目上限。

AWS Lambda 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Important

新 AWS 帳戶已減少並行和記憶體配額。會根據您的用量自動 AWS 提高這些配額。您還可以[請求增加配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
非同步承載	每個支援的區域： 256 KB	否	傳入非同步調用請求的大小上限。
並行擴展率	每個支援的區域： 1,000	否	回應流量增加或執行持續時間而發生的函數並行最大立即增加。每 10 秒，每個同步調用 Lambda 函數可以擴展額外的 1,000 個並行執行，直到區域中函數的總並行達到帳戶並行限制。

名稱	預設	可調整	描述
並行執行數	每個支援的區域： 1,000 個	是	函數可在目前區域中同時處理的最大事件數。
部署套件大小（主控台編輯器）	每個支援的區域： 3 MB	否	當您透過主控台編輯器上傳部署套件或層封存時的大小上限。使用 Amazon S3 上傳較大的檔案。
部署套件大小（直接上傳）	每個支援的區域： 50 MB	否	當您直接上傳至 Lambda 時，部署套件或層封存的大小上限。使用 Amazon S3 上傳較大的檔案。
部署套件大小（解壓縮）	每個支援的區域： 250 MB	否	部署套件或 layer 封存內容解壓縮時的大小上限。
每個 VPC 的彈性網路界面	每個受支援的區域：500	是	Lambda 為連接函數的 VPC 建立的網路介面數量上限。Lambda 會為每個連線的子網路和安全群組組合建立網路介面。
環境變數大小	每個支援的區域： 4 KB	否	在函數上設定的環境變數組合大小上限。
檔案描述項	每個支援的區域： 1,024	否	函數可以開啟的檔案描述項數目上限。
函式和 Layer 儲存體	每個支援的區域： 75 GB	是	目前區域中可用於部署套件和 layer 封存的儲存量。
函式 Layer	每個受支援的區域：5	否	您可以新增至函數的層數上限。

名稱	預設	可調整	描述
函式以資源為基礎的政策	每個支援的區域： 20 KB	否	在函數上設定的資源型政策合併大小上限。
函數逾時	每個支援的區域： 900	否	您可以為函數設定的逾時上限。
程序與執行緒	每個支援的區域： 1,024	否	函數可以開啟的處理程序和執行緒合併數目上限。
GetFunction API 請求的速率	每個受支援的區域：100	否	每秒 GetFunction API 請求的數量上限。
GetPolicy API 請求的速率	每個受支援的區域：15	否	每秒 GetPolicy API 請求的數量上限。
控制平面 API 請求的速率（不包括調用、GetFunction 和 GetPolicy 請求）	每個受支援的區域：15	否	每秒 API 請求的數量上限（不包括調用、GetFunction 和 GetPolicy 請求）。
同步承載	每個支援的區域： 6 MB	否	傳入同步調用請求或傳出回應的大小上限。
暫時儲存	每個支援的區域： 512 MB	否	/tmp 目錄中函數可用的儲存空間量。
測試事件 (主控台編輯器)	每個受支援的區域：10	否	透過主控台編輯器的函數測試事件數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 [Lambda 配額](#)。

AWS Launch Wizard 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中部署	每個支援的區域：75	是	在目前區域中，此帳戶中狀態不是 DELETED 的部署數量上限。
部署	每個受支援的區域：300	是	您可以在目前區域中的此帳戶中擁有的部署數量上限。
進行中部署	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，此帳戶中狀態為 IN_PROGRESS 或 DELETE_IN

名稱	預設	可調整	描述
			_PROGRESS 的進行中部署數量上限。
設定集	每個受支援的區域：50	<u>是</u>	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的設定集數目上限。

Amazon Lex 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

V2 服務端點

模型建置端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

執行期端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

V1 服務端點

模型建置端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	models.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	models.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	models.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	models.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	models.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

執行期端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個機器人別名的機器人頻道關聯 (V2)	每個受支援的區域：10	否	您可以在目前區域中，在此帳戶中為每個機器人別名建立的機器人頻道關聯數目上限。
每個帳戶的機器人 (V2)	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的機器人數量上限。
每個自訂插槽類型值的字元 (V2)	每個受支援的區域：500	否	在目前區域中，您在此帳戶中每個自訂插槽類型值可擁有的字元數上限。
每個範例表達式的字元數 (V2)	每個受支援的區域：500	否	目前區域中，您在此帳戶中每個意圖或槽範例表達式可擁有的字元數上限。
每個機器人地區設定 (V2) 的自訂槽類型值和同義詞	每個支援的區域：50,000	否	目前區域中，您在此帳戶中每個機器人每個地區可以擁有的自訂插槽類型值和同義詞數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個機器人地區設定 (V2) 的自訂插槽類型	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中，針對此帳戶中的每個機器人，為每個地區建立的自訂插槽類型數量上限。
每個意圖的表達用語範例 (V2)	每個支援的區域：1,500	<u>是</u>	您可以在目前區域中的此帳戶中為每個意圖建立的範例表達式數量上限。
每個槽的範例表達用語 (V2)	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	您可以在目前區域中，在此帳戶中每個槽建立的範例表達式數量上限。
每個機器人區域設定 (V2) 的插槽	每個受支援的區域：2,000	否	您可以在目前區域中，針對此帳戶中的每個機器人，為每個地區建立的插槽數量上限。
每個意圖的插槽 (V2)	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中的此帳戶中為每個意圖建立的槽數量上限。
每個機器人地區設定的範例表達式總字元數 (V2)	每個支援的區域：200,000	否	對於目前區域中此帳戶中的所有意圖和槽範例用語，每個機器人每個地區可以使用的字元數上限。
每個自訂插槽類型的值和同義詞 (V2)	每個受支援的區域：10,000	否	目前區域中，您在此帳戶中每個自訂插槽類型可以擁有的值和同義詞數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個機器人的版本 (V2)	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中，在此帳戶中為每個機器人建立的版本數量上限。

AWS License Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

主題

- [使用授權的端點](#)
- [使用使用者型訂閱的端點](#)
- [使用 Linux 訂閱的端點](#)

使用授權的端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

使用使用者型訂閱的端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥 (中部)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (巴林)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

使用 Linux 訂閱的端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

主題

- [使用授權的配額](#)
- [使用使用者型訂閱的配額](#)
- [使用 Linux 訂閱的配額](#)

使用授權的配額

名稱	預設	可調整	描述
擴展每個消耗字符的授權使用量	每個受支援的區域：1	否	對於每小時的消耗字符，可以進行的 ExtendLicenseConsumption 呼叫數量。
GetAccessTokens 呼叫	每個受支援的區域：10	否	每小時可為授權進行的 GetAccessToken 呼叫總數。
每個資源的授權組態關聯	每個受支援的區域：10	是	可以與資源建立關聯的授權組態數量。
授權組態	每個受支援的區域：25	是	可在帳戶中建立的授權組態總數。
每天每個資源的授權轉換任務	每個受支援的區域：5	是	每天每個資源可建立的授權轉換任務數量。
並行組織授予活動的數目上限	每個受支援的區域：10	否	組織的並行授予活動數目上限。
報告產生器的數量	每個受支援的區域：25	否	可建立的報告產生器總數。
每天的帳戶探索模式更新次數	每個受支援的區域：1	否	帳戶每天更新的帳戶探索模式數目上限。
License Manager 每個組織的帳戶數目	每個支援的區域：15,000	否	License Manager 可支援的組織內帳戶數目上限。
每個授權的授予數量	每個受支援的區域：2,000	否	每個授權的作用中授權總數。

名稱	預設	可調整	描述
您可以建立的授權數量	每個受支援的區域：2,000	否	可在帳戶中建立的授權總數。
每個產品收到的授權數量	每個受支援的區域：10	否	使用相同產品 SKU 收到的授權總數。
每個帳戶和授權的字符數量	每個受支援的區域：10	否	每個授權可在帳戶中建立的字符總數。
每天報告產生器的更新次數	每個受支援的區域：25	否	指定報告產生器每天的更新數目上限。
每次結帳的計數權利總數	每個受支援的區域：5	否	可在單一 CheckoutLicense 呼叫上指定的計數權利總數。
每個授權的計數權利總數	每個受支援的區域：25	否	每個授權允許的計數權利總數。
每個授權的未計入權利總數	每個受支援的區域：25	否	每個授權允許的未計數權利總數。

使用使用者型訂閱的配額

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者的執行個體關聯	每個受支援的區域：25	是	使用者可在目前區域中與此帳戶建立關聯的執行個體數目上限。
Office Professional Plus 的使用者型訂閱	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Office

名稱	預設	可調整	描述
			Professional Plus 使用者型訂閱數目上限。
Visual Studio Enterprise 的使用者型訂閱	每個受支援的區域：30	是	您可以在目前區域中此帳戶中建立的 Visual Studio Enterprise 使用者型訂閱數目上限。
Visual Studio Professional 的使用者型訂閱	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中建立的 Visual Studio Professional 使用者型訂閱數量上限。

使用 Linux 訂閱的配額

名稱	預設	可調整	描述
已探索的資源數量	每個受支援的區域：5,000	否	可探索和顯示的資源總數 (EC2 執行個體)。

Amazon Lightsail 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

- Lightsail for Research 提供與 Amazon Lightsail 服務相同的 AWS 區域，但美國東部（維吉尼亞北部）區域除外。Lightsail for Research 也會使用與相同的端點 Lightsail。
- Amazon Lightsail 此服務提供雙堆疊端點，讓您可以傳送 IPv4 或 IPv6 請求。在下表中，雙堆疊端點類似 `lightsail.region.api.aws`，而 IPv4 端點類似 `lightsail.region.amazonaws.com`。如需詳細資訊，請參閱 [雙堆疊端點](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

新 AWS 帳戶一開始的配額可能低於此處所述的配額。

名稱	預設	可調整	描述
分佈的每個快取行為允許的 Cookie	每個受支援的區域：10	否	每個快取行為允許的 Cookie 數量上限。
分佈的每個快取行為允許的標頭	每個受支援的區域：10	否	每個快取行為允許的標頭數目上限。
分佈的每個快取行為允許的查詢字串	每個受支援的區域：10	否	每個快取行為允許的查詢字串數目上限。
每個執行個體的區塊儲存磁碟	每個受支援的區域：15	否	每個執行個體可連接的區塊儲存磁碟數量上限。
容器服務憑證	每個受支援的區域：4	否	每個容器服務可連接的憑證數量上限。
容器服務自訂域	每個受支援的區域：4	否	每個容器服務的自訂網域數量上限。
容器服務部署容器	每個受支援的區域：10	否	容器服務上每個部署的容器數量上限。
容器服務部署版本	每個受支援的區域：50	否	每個容器服務的部署版本數量上限。
容器服務日誌儲存天數	每個受支援的區域：4	否	儲存容器服務日誌的天數上限。
容器服務節點	每個受支援的區域：20	否	每個容器服務的節點數量上限。
容器服務儲存的容器映像	每個受支援的區域：150	否	每個容器服務的儲存容器映像數量上限。
容器服務	每個受支援的區域：100	否	每個區域的容器服務數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個分佈的自訂網域名稱	每個受支援的區域：10	否	每個分佈的自訂網域名稱數目上限。您最多可以為 Lightsail SSL/TLS 憑證指定 10 個網域。然後，您可以使用憑證來啟用 Lightsail 分佈上的自訂網域。
DNS 區域（或網域）	每個受支援的區域：6	否	每個帳戶的 DNS 區域（或網域）數目上限。
每個分佈的資料傳輸率	每個受支援的區域：150	否	每個分佈的最大資料傳輸率（以每秒 GB 為單位）。
資料庫	每個受支援的區域：40	否	每個區域的資料庫數目上限。
每個分佈的預設行為（預設快取行為）	每個受支援的區域：1	否	每個分佈的預設行為數上限（預設快取行為）。
每個分佈的目錄和檔案覆寫	每個受支援的區域：25	否	每個分佈的目錄和檔案覆寫數量上限。您最多可以建立 25 個目錄和檔案覆寫，而且每個覆寫可以指定一個快取行為。
分發	每個受支援的區域：20	否	每個帳戶的分佈數量上限。
執行個體	每個受支援的區域：20	是	每個區域的執行個體數量上限。
負載平衡器	每個受支援的區域：5	否	每個區域的負載平衡器數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
作用中憑證上限	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶每個區域的作用中憑證數量上限。
區塊儲存空間上限	每個支援的區域：16,000 GB	否	每個區塊儲存磁碟的磁碟空間上限（以 GB 為單位）。
每個帳戶的儲存貯體上限	每個受支援的區域：20	否	每個帳戶的儲存貯體數量上限
憑證上限	每個受支援的區域：20	否	過去 365 天內，每個帳戶每個區域的憑證數量上限。
每個儲存貯體的金鑰上限	每個支援的區域：2	否	每個儲存貯體的金鑰數量上限
最小區塊儲存磁碟空間	每個支援的區域：8 GB	否	每個區塊儲存磁碟的磁碟空間下限（以 GB 為單位）。
每個分佈的來源數	每個受支援的區域：1	否	每個分佈的原始伺服器數量上限。您可以為每個分佈指定一個執行個體或一個負載平衡器。
使用瀏覽器型 RDP 用戶端並行 RDP 連線	每個受支援的區域：1	否	每個帳戶每個區域使用瀏覽器型 RDP 用戶端的平行 RDP 連線數目上限。
使用瀏覽器型 SSH 用戶端並行 SSH 連線	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶每個區域使用瀏覽器型 SSH 用戶端的平行 SSH 連線數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
分佈的每個原始伺服器的回應逾時	每個支援的區域： 60 秒	否	每個原始伺服器的回應逾時 (4-60 秒)。
靜態 IP 地址	每個受支援的區域：5	<u>是</u>	每個區域的靜態 IP 地址數量上限。
標籤	每個受支援的區域：50	否	每個資源的標籤數量上限。
連接的區塊儲存空間總計	每個支援的區域： 20,000 GB	否	每個區域連接的區塊儲存空間（以 GB 為單位）數量上限。

Amazon Location Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Location 可在多個 AWS 區域中使用。如需詳細資訊，請參閱以下各節：

- [the section called “IPv4 和 IPv6”](#)
- [the section called “僅限 IPv4 ”](#)

Note

我們使用下列服務代碼：

服務	服務代碼
Amazon Location Maps	映射
Amazon Location Places	位置
Amazon Location Routes	路由
Amazon Location Geofences	地理工程
Amazon Location Trackers	追蹤
Amazon Location 中繼資料	中繼資料

IPv4 和 IPv6

支援 IPv4 和 IPv6 的 Amazon Location 區域雙堆疊端點的一般語法如下：

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

例如，美國東部（維吉尼亞北部）Amazon Location Maps 的區域端點為：<https://maps.geo.us-east-1.api.aws>。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	地圖：maps.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
		位置：places.geo.us-east-2.api.aws	
		路由：routes.geo.us-east-2.api.aws	
		地理柵欄：geofencing.geo.us-east-2.api.aws	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		追蹤器 : https://tracking.geo.us-east-2.api.aws 中繼資料 : https://metadata.geo.us-east-2.api.aws	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	地圖 : maps.geo.us-east-1.api.aws 位置 : places.geo.us-east-1.api.aws 路由 : routes.geo.us-east-1.api.aws 地理柵欄 : geofencing.geo.us-east-1.api.aws 追蹤器 : https://tracking.geo.us-east-1.api.aws 中繼資料 : https://metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	地圖： maps.geo.us-west-2 .api.aws 位置： places.geo.us-west-2 .api.aws 路由： routes.geo.us-west-2 .api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.us-west-2 .api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.us-west-2 .api.aws 中繼資料： https://metadata.geo.us-west-2 .api.aws	HTTPS
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	映射： map.geo.ap-southeast-5 .api.aws 位置： places.geo.ap-southeast-5 .api.aws 路由： routes.geo.ap-southeast-5 .api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.ap-southeast-5 .api.aws 追蹤器： Tracking.geo.ap-southeast-5 .api.aws 中繼資料： datadatadata.geo.ap-southeast-5 .api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	映射：map.geo.ap-south-1 .api.aws 位置：places.geo.ap-south-1.ap i.aws 路由：routes.geo.ap-south-1.api.a ws 地理柵欄：geofencing.geo.ap- south-1.api.aws 追蹤器：Tracking.geo.ap-so uth-1.api.aws 中繼資料：datadata.geo.ap-so uth-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	映射：map.geo.ap-southea st-1.api.aws 位置：places.geo.ap-southeast- 1.api.aws 路由：routes.geo.ap-southeast-1.a pi.aws 地理柵欄：geofencing.geo.ap- southeast-1.api.aws 追蹤器：Tracking.geo.ap-so utheast-1.api.aws 中繼資料：datadata.geo.ap-so utheast-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	映射：map.geo.ap-southeast-2.api.aws 位置：places.geo.ap-southeast-2.api.aws 路由：routes.geo.ap-southeast-2.api.aws 地理柵欄：geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws 追蹤器：Tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws 中繼資料：datadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	映射：map.geo.ap-northeast-1.api.aws 位置：places.geo.ap-northeast-1.api.aws 路由：routes.geo.ap-northeast-1.api.aws 地理柵欄：geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws 追蹤器：Tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws 中繼資料：datadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	地圖： maps.geo.ca-central-1.api.aws 位置： places.geo.ca-central-1.api.aws 路由： routes.geo.ca-central-1.api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.ca-central-1.api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.ca-central-1.api.aws 中繼資料： https://metadata.g eo.ca-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	地圖： maps.geo.eu-centra l-1.api.aws 位置： places.geo.eu-central-1.api .aws 路由： routes.geo.eu-central-1.api .aws 地理柵欄： geofencing.geo.eu- central-1.api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.eu- central-1.api.aws 中繼資料： https://metadata.g eo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	地圖： maps.geo.eu-west-1 .api.aws 位置： places.geo.eu-west-1 .api.aws 路由： routes.geo.eu-west-1 .api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.eu-west-1 .api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.eu-west-1 .api.aws 中繼資料： https://metadata.geo.eu-west-1 .api.aws	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	地圖： maps.geo.eu-west-2 .api.aws 位置： places.geo.eu-west-2 .api.aws 路由： routes.geo.eu-west-2 .api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.eu-west-2 .api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.eu-west-2 .api.aws 中繼資料： https://metadata.geo.eu-west-2 .api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	地圖： maps.geo.eu-south-2.api.aws 位置： places.geo.eu-south-2.api.aws 路由： routes.geo.eu-south-2.api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.eu-south-2.api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.eu-south-2.api.aws 中繼資料： https://metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	地圖： maps.geo.eu-north-1.api.aws 位置： places.geo.eu-north-1.api.aws 路由： routes.geo.eu-north-1.api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.eu-north-1.api.aws 追蹤器： https://tracking.geo.eu-north-1.api.aws 中繼資料： https://metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	地圖： maps.geo.sa-east-1 .api.aws 位置： places.geo.sa-east -1.api.aws 路由： routes.geo.sa-east -1.api.aws 地理柵欄： geofencing.geo.sa- east-1.api.aws 追蹤器： https : //tracking.geo.sa- east-1.api.aws 中繼資料： https : //metadata.g eo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	映射：maps.geo.us-gov-west-1.api.aws 地點：places.geo.us-gov-west-1.api.aws 路線：routes.geo.us-gov-west-1.api.aws 地理柵欄：geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws 追蹤器：https://tracking.geo.us-gov-west-1.api.aws 中繼資料：https://metadata.geo.us-gov-west-1.api.aws FIPS 地圖：maps.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 位置：places.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 路線：routes.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 地理柵欄：geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 追蹤器：https://tracking.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 中繼資料：https://metadata.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

僅限 IPv4

僅支援 IPv4 的現有區域端點如下：

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

例如，美國東部（維吉尼亞北部）的 Amazon Location Maps 區域端點為：

<https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com>

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	地圖：maps.geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		位置：places.geo.us-east-2.amazonaws.com	
		路由：routes.geo.us-east-2.amazonaws.com	
		地理柵欄：geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com	
		追蹤器：https://tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com	
		中繼資料：https://metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	地圖：maps.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		位置：places.geo.us-east-1.amazonaws.com	
		路由：routes.geo.us-east-1.amazonaws.com	
		地理柵欄：geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		追蹤器：https://tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com 中繼資料：https://metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	地圖：maps.geo.us-west-2.amazonaws.com 位置：places.geo.us-west-2.amazonaws.com 路由：routes.geo.us-west-2.amazonaws.com 地理柵欄：geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com 追蹤器：https://tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com 中繼資料：https://metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	地圖： maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 位置： places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 路由： routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	地圖： maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com 位置： places.geo.ap-south-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	地圖： maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 位置： places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	地圖： maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 位置： places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 路由： routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	地圖： maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 位置： places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	地圖： maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com 位置： places.geo.ca-central-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	地圖： maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com 位置： places.geo.eu-central-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	地圖： maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com 位置： places.geo.eu-west-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	地圖： maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com 位置： places.geo.eu-west-2.amazonaws.com 路由： routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	地圖： maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com 位置： places.geo.eu-south-2.amazonaws.com 路由： routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Stockholm)	eu-north-1	地圖： maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com 位置： places.geo.eu-north-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	地圖： maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com 位置： places.geo.sa-east-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	地圖： maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 位置： places.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 路由： routes.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 中繼資料： https://metadata.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS 地圖： maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 位置： places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 路由： routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 地理柵欄： geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 追蹤器： https://tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		中繼資料：https://metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

控制平面動作

Amazon Location Service 的控制平面動作為：

服務	端點	API 操作
Amazon Location Maps	https://cp.maps.geo : // www.. <i>region</i> .api.aws https://cp.maps.geo o.. <i>region</i> .amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo : //www.. <i>region</i> .api.aws https://cp.places. geo.. <i>region</i> .amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Amazon Location Geofences	https://cp.geofencing.geo : // www.. <i>region</i> .api.aws https://cp.geofencing.geo : / .. <i>region</i> .amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection

服務	端點	API 操作
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo : //www..region.api.aws https://cp.trackin g.geo.region.amazonaw s.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Amazon Location Routes	https://cp.routes.geo : //www..region.api.aws https://cp.routes. geo.region.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon Location 中繼資料	https://cp.metadata.geo : //www..region.api.aws https://cp.metadat a.geo.region.amazonaw s.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的 API 金鑰資源	每個受支援的區域：500	否	每個帳戶可擁有的 API 金鑰資源數目上限（作用中或過期）。
每個帳戶的 Geofence 集合資源	每個支援的區域：1,500	是	您可以為每個帳戶建立的 Geofence Collection 資源數目上限。
每個地理柵欄集合的地理柵欄	每個支援的區域：50,000	否	您可以為每個 Geofence 集合建立的 Geofence 數目上限。
每個帳戶的映射資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的映射資源數量上限。
放置每個帳戶的索引資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的放置索引資源數目上限。
AssociateTrackerConsumer API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 AssociateTrackerConsumer 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchDeleteDevicePositionHistory API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchDeleteDevicePositionHistory 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchDeleteGeofence API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchDeleteGeofence 請

名稱	預設	可調整	描述
			求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchEvaluateGeofences API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchEvaluateGeofences 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchGetDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchGetDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchPutGeofence API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchPutGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchUpdateDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchUpdateDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CalculateRoute API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CalculateRoute 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CalculateRouteMatrix API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 CalculateRouteMatrix 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
CreateGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateMap API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreatePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreatePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateTracker API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteMap API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeletePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeletePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteTracker API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeMap API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeTracker API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DisassociateTrackerConsumer API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 DisassociateTrackerConsumer 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ForecastGeofenceEvents API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ForecastGeofenceEvents 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
GetDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetDevicePositionHistory API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetDevicePositionHistory 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetGeofence API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapGlyphs API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapGlyphs 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapSprites API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapSprites 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapStyleDescriptor API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapStyleDescriptor 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapTile API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 500	是	您可以每秒提出的 GetMapTile 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
GetPlace API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetPlace 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListDevicePositions API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ListDevicePositions 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListGeofenceCollections API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListGeofenceCollections 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListGeofences API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ListGeofences 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListKeys API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListKeys 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListMaps API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListMaps 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListPlaceIndexes API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListPlaceIndexes 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
ListRouteCalculators API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListRouteCalculators 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListTagsForResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListTrackerConsumers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTrackerConsumers 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListTrackers API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTrackers 請求數目上限。其他請求會受到限流。
PutGeofence API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 PutGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
SearchPlaceIndexForPosition API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForPosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
SearchPlaceIndexForSuggestions API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForSuggestions 請求數目上限。其他請求會受到限流。
SearchPlaceIndexForText API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForText 請求數目上限。其他請求會受到限流。
TagResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 TagResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UntagResource API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateKey API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateMap API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdatePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdatePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateTracker API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
VerifyDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 VerifyDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理地圖速率：GetStaticMap API 請求	每個支援的區域： 每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 geo-maps：GetStaticMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理地圖速率：GetTile API 請求	每個支援的區域： 每秒 2,000	是	您可以每秒提出的地理地圖：GetTile 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
地理位置速率：自動完成 API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的地理位置：自動完成請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：地理編碼 API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的地理位置：地理編碼請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：GetPlace API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：GetPlace 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：ReverseGeocode API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：Reverse Geocode 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：SearchNearby API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：SearchNearby 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：SearchText API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：SearchText 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：建議 API 請求	每個支援的區域： 每秒 100	是	地理位置數量上限：建議每秒可以提出的請求。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
地理路由率：CalculateSolines API 請求	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以每秒提出的地理路由：CalculateSolines 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：CalculateRouteMatrix API 請求	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：CalculateRouteMatrix 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：CalculateRoutes API 請求	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以每秒提出的地理路由：CalculateRoutes 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：OptimizeWaypoints API 請求	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：OptimizeWaypoints 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：SnapToRoads API 請求	每個支援的區域： 每秒 20 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：SnapToRoads 請求數目上限。其他請求會受到限流。
每個帳戶的路由計算器資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的 Route Calculator 資源數目上限。
每個追蹤器的追蹤器取用者	每個受支援的區域：5	否	追蹤器資源可以關聯的 Geofence 集合數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的追蹤器資源	每個受支援的區域：500	是	您可以為每個帳戶建立的 Tracker 資源數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Location Service 開發人員指南](#)》中的 [Amazon Location Service Quotas](#)。

Amazon Lookout for Equipment 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集的元件	每個受支援的區域：3,000 個	否	每個資料集的元件數量上限。
資料集	每個受支援的區域：15	是	每個帳戶的資料集數目上限。
每個模型的推論排程器	每個受支援的區域：1	否	每個模型的推論排程器數目上限。
標籤群組	每個受支援的區域：15	是	每個帳戶的標籤群組數目上限。
元件名稱的長度	每個受支援的區域：200	否	元件名稱的長度上限。
模型	每個受支援的區域：15	是	每個帳戶的模型數量上限。
訓練資料中元件之間的資料欄數（時間戳記除外）	每個受支援的區域：300	否	訓練資料中各元件的資料欄數上限（時間戳記除外）
每個資料集跨元件的資料欄數（時間戳記除外）	每個受支援的區域：3,000 個	否	每個資料集各元件的資料欄數上限（時間戳記除外）。
訓練資料中的元件數量	每個受支援的區域：300	否	訓練資料中的元件數量上限。
每個元件的檔案數量（每個資料集）	每個支援的區域：1,000	否	每個元件（每個資料集）的檔案數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個元件的檔案數量 (每個推論執行)	每個支援的區域： 60	否	每個元件的檔案數目上限 (每次推論執行)。
進行中匯入資料集任務的數量	每個受支援的區域： 15	是	每個帳戶正在進行的匯入資料集任務數目上限。
進行中匯入模型任務的數量	每個受支援的區域： 15	是	每個帳戶正在進行的匯入模型任務數目上限。
每個標籤群組的標籤數量	每個受支援的區域： 5,000	是	每個標籤群組的標籤數量上限。
評估資料中的資料列數 (重新取樣後)	每個支援的區域： 1, 500, 000	否	評估資料中的資料列數上限 (重新取樣後)。
重新取樣後推論輸入資料中的資料列數 (1 小時排程頻率)	每個支援的區域： 3, 600	否	重新取樣後推論輸入資料中的資料列數上限 (1 小時排程頻率)。
重新取樣後推論輸入資料中的資料列數 (10 分鐘排程頻率)	每個支援的區域： 600	否	重新取樣後推論輸入資料中的資料列數上限 (10 分鐘排程頻率)。
重新取樣後推論輸入資料中的資料列數 (15 分鐘排程頻率)	每個支援的區域： 900	否	重新取樣後推論輸入資料中的資料列數上限 (15 分鐘排程頻率)。
重新取樣後推論輸入資料中的資料列數 (30 分鐘排程頻率)	每個支援的區域： 1, 800	否	重新取樣後推論輸入資料中的資料列數上限 (30 分鐘排程頻率)。
重新取樣後推論輸入資料中的資料列數 (5 分鐘排程頻率)	每個受支援的區域： 300	否	重新取樣後推論輸入資料中的資料列數上限 (5 分鐘排程頻率)。

名稱	預設	可調整	描述
訓練資料中的資料列數 (重新取樣後)	每個支援的區域 : 1 , 500 , 000	否	訓練資料中的資料列數上限 (重新取樣後) 。
待定的資料擷取任務	每個受支援的區域 : 5	是	每個帳戶的待處理資料擷取任務數目上限。
待定模型	每個受支援的區域 : 5	是	每個帳戶的待處理模型數量上限。
推論輸入資料中的原始資料大小 (1 小時排程頻率)	每個支援的區域 : 60 MB	否	推論輸入資料中的原始資料大小上限 (1 小時排程頻率) 。
推論輸入資料中的原始資料大小 (10 分鐘排程頻率)	每個受支援的區域 : 10 MB	否	推論輸入資料中的原始資料大小上限 (10 分鐘排程頻率) 。
推論輸入資料中的原始資料大小 (15 分鐘排程頻率)	每個支援的區域 : 15 MB	否	推論輸入資料中的原始資料大小上限 (15 分鐘排程頻率) 。
推論輸入資料中的原始資料大小 (30 分鐘排程頻率)	每個支援的區域 : 30 MB	否	推論輸入資料中的原始資料大小上限 (30 分鐘排程頻率) 。
推論輸入資料中的原始資料大小 (5 分鐘排程頻率)	每個支援的區域 : 5 MB	否	推論輸入資料中的原始資料大小上限 (5 分鐘排程頻率) 。
每個資料集的大小	每個支援的區域 : 50 GB	否	每個資料集的大小上限。
每個檔案大小	所有受支援的區域 : 5 GB	否	每個檔案的大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
訓練資料的時間範圍	每個支援的區域： 每天 180 個	否	訓練資料的最短時間範圍

Amazon Lookout for Metrics 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Alerts (提醒)	每個受支援的區域：10	是	可新增至偵測器的提醒數目上限。
歷史資料的資料大小 (回溯測試模式)	每個支援的區域：102,400	否	可在回溯測試模式的歷史資料中處理的資料大小上限 (以 MB 為單位)。
歷史資料的資料大小 (連續模式)	每個支援的區域：102,400	否	可在連續模式的歷史資料中處理的資料大小上限 (以 MB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
每個間隔的資料大小 (10 公尺)	每個支援的區域： 200 MB	否	可在 10 分鐘間隔內處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
每個間隔的資料大小 (1d)	每個支援的區域： 200 MB	否	可在 1 天間隔內處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
每個間隔的資料大小 (1 小時)	每個支援的區域： 200 MB	否	可在 1 小時間隔內處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
每個間隔的資料大小 (5 公尺)	每個支援的區域： 200 MB	否	可在 5 分鐘間隔內處理的資料大小上限（以 MB 為單位）。
每個偵測器的資料集	每個受支援的區域：1	否	您可以新增至偵測器的資料集數量上限。
每個資料集的資料來源	每個受支援的區域：1	否	您可以新增至資料集的資料來源數量上限。
偵測器	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的偵測器數量上限。
每個資料集的維度篩選條件	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至資料集的維度篩選條件數目上限。
每個資料集的維度	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至資料集的維度上限。
歷史資料中的檔案	每個受支援的區域：3,000 個	否	可在歷史資料中處理的檔案數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個間隔的檔案數 (10 公尺)	每個受支援的區域：5	是	10 分鐘間隔內可擷取的檔案數量上限。
每個間隔的檔案數 (1d)	每個受支援的區域：10	是	1 天間隔內可擷取的檔案數量上限。
每個間隔的檔案數 (1 小時)	每個受支援的區域：10	是	1 小時間隔內可擷取的檔案數量上限。
每個間隔的檔案數 (5 公尺)	每個受支援的區域：5	是	5 分鐘間隔內可擷取的檔案數量上限。
歷史資料中的間隔 (回溯測試模式)	每個受支援的區域：3,000 個	否	可在回溯測試模式的歷史資料中處理的間隔數目上限。
歷史資料中的間隔 (連續模式)	每個支援的區域：2,500	否	可在連續模式的歷史資料中處理的間隔數目上限。
每個資料集的度量	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至資料集的量值數目上限。
每個間隔的記錄 (10 公尺)	每個支援的區域：24,000	是	10 分鐘間隔內可處理的記錄數目上限。
每個間隔的記錄 (1d)	每個支援的區域：150,000	是	可以處理 1 天間隔的記錄數目上限。
每個間隔的記錄 (1 小時)	每個支援的區域：150,000	是	在 1 小時間隔內可處理的記錄數目上限。
每個間隔的記錄數 (5 公尺)	每個支援的區域：15,000	是	可在 5 分鐘間隔內處理的記錄數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節速率	每個受支援的區域：10	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的請求數量上限。
調節速率 (ActivateAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ActivateAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (BackTestAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中每秒允許的 BackTestAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (CreateAlert)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 CreateAlert 請求數目上限。
調節速率 (CreateAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 CreateAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (CreateMetricSet)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 CreateMetricSet 請求數目上限。
調節速率 (DeactivateAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DeactivateAnomalyDetector 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節速率 (DeleteAlert)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DeleteAlert 請求數目上限。
調節速率 (DeleteAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DeleteAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (DescribeAlert)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DescribeAlert 請求數目上限。
調節速率 (DescribeAnomalyDetectionExecutions)	每個支援的區域：2	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中每秒允許的 DescribeAnomalyDetectionExecutions 請求數目上限。
調節速率 (DescribeAnomalyDetector)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DescribeAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (DescribeMetricSet)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DescribeMetricSet 請求數目上限。
調節速率 (DetectMetricSetConfig)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 DetectMetricSetConfig 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節速率 (GetAnomalyGroup)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 GetAnomalyGroup 請求數目上限。
調節速率 (GetDataQualityMetrics)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 GetDataQualityMetrics 請求數目上限。
調節速率 (GetFeedback)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 GetFeedback 請求數目上限。
調節速率 (GetSampleData)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 GetSampleData 請求數目上限。
調節速率 (ListAlerts)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListAlerts 請求數目上限。
調節速率 (ListAnomalyDetectors)	每個支援的區域： 2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListAnomalyDetectors 請求數目上限。
調節速率 (ListAnomalyGroupRelatedMetrics)	每個支援的區域： 2	是	在目前 AWS 區域中，此帳戶中每秒允許的 ListAnomalyGroupRelatedMetrics 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節速率 (ListAnomalyGroupSummaries)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListAnomalyGroupSummaries 請求數目上限。
調節速率 (ListAnomalyGroupTimeSeries)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListAnomalyGroupTimeSeries 請求數目上限。
調節速率 (ListMetricSets)	每個支援的區域：2	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListMetricSets 請求數目上限。
調節速率 (ListTagsForResource)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 ListTagsForResource 請求數目上限。
調節速率 (PutFeedback)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 PutFeedback 請求數目上限。
調節速率 (TagResource)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 TagResource 請求數目上限。
調節速率 (UntagResource)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 UntagResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
調節速率 (UpdateAnomalyDetector)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 UpdateAnomalyDetector 請求數目上限。
調節速率 (UpdateMetricSet)	每個受支援的區域：1	是	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許的 UpdateMetricSet 請求數目上限。
每個間隔的時間序列 (10 公尺)	每個受支援的區域：10,000	否	可以在 10 分鐘間隔內處理的時間序列數目上限。
每個間隔的時間序列 (1d)	每個支援的區域：50,000	是	可以處理 1 天間隔的時間序列數目上限。
每個間隔的時間序列 (1 小時)	每個支援的區域：50,000	是	在 1 小時間隔內可處理的時間序列數目上限。
每個間隔的時間序列 (5 公尺)	每個受支援的區域：5,000	否	可以在 5 分鐘間隔內處理的時間序列數目上限。
每個維度篩選條件的值篩選條件	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至維度篩選條件的值篩選條件數目上限。
值長度	每個支援的區域：40 個位元組	是	記錄中值的長度上限。

Amazon Lookout for Vision 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
訓練或測試影像的最大影像維度（以像素為單位）	每個支援的區域： 4,096	否	Amazon S3 儲存貯體中訓練或測試影像的影像維度上限（以像素為單位）。
訓練或測試影像的影像檔案大小上限（以 MB 為單位）	每個支援的區域： 8 MB	否	存放在 Amazon S3 儲存貯體中的訓練或測試映像的檔案大小上限（以 MB 為單位）。
每秒 API 請求數上限，不包括 DetectAnomalies	每個支援的區域： 每秒 5 個	是	您可以在目前 AWS 區域中，針對此 AWS 帳戶中每個 API 每秒提出的 API 請求數目上限 (DetectAnomalies 除外)。
每秒 DetectAnomalies API 請求的數量上限	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前 AWS 區域中此 AWS 帳戶中每秒提出的 DetectAnomalies API 請求數目上限。
並行模型封裝任務的數量上限	每個支援的區域： 3	是	每個 AWS 帳戶同時執行的 Amazon Lookout for Vision 模型封裝任務數量上限。
並行訓練任務的數量上限	每個支援的區域： 2	是	每個 AWS 帳戶同時執行的 Amazon Lookout for Vision 訓練任務數量上限。
並行試驗偵測任務的數量上限	每個支援的區域： 2	是	每個 AWS 帳戶同時執行 Amazon Lookout for

名稱	預設	可調整	描述
			Vision 試驗偵測任務的數量上限。
測試資料集中的映像數量上限	每個支援的區域：4,000	否	您可以在測試資料集中擁有的映像數量上限。
訓練資料集中的映像數量上限	每個支援的區域：16,000	否	您可以在訓練資料集中擁有的映像數量上限。
試驗偵測資料集中的影像數量上限	每個受支援的區域：2,000	否	試驗偵測資料集中的影像數量上限。
每個已啟動模型的推論單位數量上限	每個受支援的區域：5	<u>是</u>	每個已啟動模型的推論單位數量上限。
每個專案的模型數量上限	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	每個專案的 Amazon Lookout for Vision 模型數量上限。
專案數量上限	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	每個 AWS 帳戶的 Amazon Lookout for Vision 專案數量上限。
執行中模型的數量上限	每個支援的區域：2	<u>是</u>	每個 AWS 帳戶同時執行 Amazon Lookout for Vision 模型的最大數量。
訓練或測試影像的最小影像維度（以像素為單位）	每個受支援的區域：64	否	Amazon S3 儲存貯體中訓練或測試影像的最小影像維度（以像素為單位）。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Lookout for Vision 中的配額](#)。

Amazon Macie 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Apache Avro 容器 (.avro) 檔案大小	每個支援的區域： 8 GB	否	Macie 可以分析的個別 Apache Avro 物件容器 (.avro) 檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
Apache Parquet (.parquet) 檔案大小	每個支援的區域： 8 GB	否	Macie 可以分析的個別 Apache Parquet (.parquet) 檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
每個帳戶的自訂資料識別碼	每個受支援的區域： 10,000	否	目前區域中可為此帳戶建立的自訂資料識別符數量上限。
每個敏感資料探索任務的自訂資料識別符	每個受支援的區域： 30	否	您可以設定要使用的敏感資料探索任務的自訂資料識別符數量上限。
擷取的封存位元組	每個支援的區域： 10 GB	否	Macie 可以在壓縮或封存檔案中擷取和分析的資料量上限（以 GB 為單位）。如果 Macie 開始分析此類型的檔案，並判斷檔案包含的資料量超過此量，則 Macie 會停止分析檔案，並僅針對已處理的

名稱	預設	可調整	描述
			資料建立敏感資料調查結果和探索結果。
擷取的封存檔案	每個受支援的區域：1,000,000	否	Macie 可以在封存檔案中擷取和分析的檔案數目上限。如果 Macie 開始分析封存檔案中的資料，並判斷該檔案包含的檔案超過最大數量，則 Macie 會停止分析檔案中的資料，並僅針對已處理的資料建立敏感資料調查結果和探索結果。
調查結果規則	每個支援的區域：1,000	否	您可以在目前區域中為此帳戶建立的篩選規則和禁止規則數目上限。
偵測到全名	每個支援的區域：1,000	否	Macie 可以偵測和報告檔案的完整名稱數目上限，包括個別封存檔案。Macie 偵測到最大數量後，Macie 會停止增加完整名稱的計數和報告位置資料。
GNU Zip 壓縮封存 (.gz 或 .gzip) 檔案大小	每個支援的區域：8 GB	否	Macie 可以分析的個別 GNU Zip 壓縮封存檔 (.gz 或 .gzip) 檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。

名稱	預設	可調整	描述
偵測到郵寄地址	每個支援的區域： 1,000	否	Macie 可以偵測和報告檔案的郵寄地址數量上限，包括個別封存檔案。Macie 偵測到最大數量後，Macie 會停止增加郵寄地址的計數和報告位置資料。
邀請的成員帳戶	每個支援的區域： 1,000	否	在目前區域中，邀請可以與 Macie 管理員帳戶建立關聯的成員帳戶數量上限。
透過 AWS Organizations 的成員帳戶	每個受支援的區域： 5,000	否	目前區域中 AWS Organizations 組織可與 Macie 管理員帳戶相關聯的成員帳戶數目上限。
Microsoft Excel 工作手冊 (.xls 或 .xlsx) 檔案大小	每個支援的區域： 512 MB	否	Macie 可以分析的個別 Microsoft Excel 工作手冊 (.xls 或 .xlsx) 檔案的大小上限 (MB)。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
Microsoft Word 文件 (.doc 或 .docx) 檔案大小	每個支援的區域： 512 MB	否	Macie 可以分析的個別 Microsoft Word 文件 (.doc 或 .docx) 檔案的大小上限 (MB)。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。

名稱	預設	可調整	描述
巢狀層級	每個受支援的區域：10	否	Macie 可在封存檔案中分析的巢狀層級數量上限。如果封存檔案的中繼資料指出檔案包含超過巢狀層級的數量上限，Macie 不會擷取或分析檔案中的任何資料。
結構化資料中的巢狀層級	每個支援的區域：256	否	Macie 可以在 JSON (.json) 或 JSON Lines (.jsonl) 檔案中分析的巢狀層級數量上限。如果檔案包含超過巢狀層級的數量上限，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
非二進位文字檔案大小	每個支援的區域：20 GB	否	Macie 可以分析的個別非二進位文字檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
可攜式文件格式 (.pdf) 檔案大小	每個支援的區域：1,024 MB	否	Macie 可以分析的個別可攜式文件格式 (.pdf) 檔案的大小上限 (MB)。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。
預防性控制監控	每個受支援的區域：10,000	否	Macie 針對安全性和存取控制監控的 S3 儲存貯體數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個敏感資料探索任務的 S3 儲存貯體	每個支援的區域： 1,000	否	您可以為要分析的敏感資料探索任務明確選取的 S3 儲存貯體數量上限。如果您是組織的 Macie 管理員，則儲存貯體最多可以跨越組織中的 1,000 個帳戶。
敏感資料探索事件	每個支援的區域： 1,000	否	Macie 在敏感資料探索結果中偵測到的每種敏感資料，並提供 的詳細位置資料的最大發生次數。
每個帳戶的每月敏感資料探索	每個支援的區域： 5 TB	是	您可以在目前區域中為此帳戶執行敏感資料探索任務，以分析的資料量上限（以 TB 為單位）。
敏感資料問題清單的出現	每個受支援的區域： 15	否	Macie 在敏感資料調查結果中提供的偵測位置數量上限。
TAR 封存檔 (.tar) 檔案大小	每個支援的區域： 20 GB	否	Macie 可以分析的個別 TAR 封存 (.tar) 檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。

名稱	預設	可調整	描述
ZIP 壓縮封存 (.zip) 檔案大小	每個支援的區域： 8 GB	否	Macie 可以分析的個別 ZIP 壓縮封存 (.zip) 檔案的大小上限（以 GB 為單位）。如果檔案較大，Macie 不會分析檔案中的任何資料。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Macie 使用者指南](#)》中的 [Amazon Macie 配額](#)。Amazon Macie

AWS 大型主機現代化端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 帳戶的應用程式上限	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的應用程式上限
每個 AWS 帳戶的最大 DataTransferEndpoints	每個受支援的區域：10	否	每個 AWS 帳戶的最大 DataTransferEndpoints
每個 AWS 帳戶的最大環境數	每個受支援的區域：20	是	每個 AWS 帳戶的最大環境數
每個高可用性環境的執行個體上限	每個支援的區域：12	是	每個高可用性環境的執行個體上限
每個環境的 EFS 檔案系統數量上限	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 EFS 檔案系統數量上限
每個環境的 FSX 檔案系統數量上限	每個受支援的區域：1	是	每個環境的 FSX 檔案系統數量上限

Amazon Machine Learning 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛 爾蘭)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
批次預測輸入記錄	每個支援的區域： 100,000,000	是	批次預測輸入的記錄數目上限。
批次預測輸入大小	每個支援的區域： 1 TB	是	批次預測輸入的大小上限 (以 TB 為單位)。
多類別 ML 模型的類別	每個受支援的區域： 100	是	多類別 ML 模型的類別數量上限。
工作執行期	每個支援的區域： 7	否	任何任務的執行時間長度上限 (以天為單位)。
ML 模型大小	每個支援的區域： 2 GB	否	ML 模型大小上限 (以 GB 為單位)。
觀察大小	每個支援的區域： 100 KB	是	每個觀察的大小上限 (KB)。

名稱	預設	可調整	描述
每個端點的即時預測請求速率	每個受支援的區域：200	是	您可以對每個即時預測端點執行的每秒請求數上限。
配方複雜性	每個受支援的區域：10,000	是	配方複雜性上限（已處理的輸出變數數目）。
同時任務	每個受支援的區域：25	是	同時任務的數量上限。
每個物件的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個物件的標籤數量上限。
所有即時預測端點的 RAM 總數	每個支援的區域：10 GB	是	所有即時預測端點的 RAM 總計上限（以 GB 為單位）。
所有即時預測請求的總速率	每個受支援的區域：10,000	是	您每秒可對所有即時預測端點執行的請求總數上限。
訓練資料大小	每個支援的區域：100 GB	是	訓練資料的大小上限（以 GB 為單位）。
每個資料檔案的變數	每個受支援的區域：1,000	是	資料檔案中的變數數目上限（結構描述）。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Machine Learning 開發人員指南](#)》中的 [Amazon ML Quotas](#)。
Amazon Machine Learning

Amazon Managed Blockchain 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

如需有關 Starter Edition 和 Standard Edition 網路屬性的資訊，例如每個網路的成員數量、每個成員的對等節點數量、可用的執行個體類型等，請參閱 [Amazon Managed Blockchain 定價](#)。

主題

- [Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Access 服務端點和配額](#)
- [Amazon Managed Blockchain \(AMB\) 查詢服務端點和配額](#)

Amazon Managed Blockchain (AMB) Access 服務端點和配額

AMB 存取區域和端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AMB 存取配額

名稱	預設	可調整	描述
AWS 帳戶可以擁有的 Ethereum 節點數量	每個受支援的區域：50	是	AWS 帳戶可擁有的 Ethereum 節點數量上限。
每個 Standard Edition 網路的 Hyperledger Fabric 通道數量	每個支援的區域：8	否	每個 Standard Edition 網路的 Hyperledger Fabric 通道數量上限。
每個 Starter Edition 網路的 Hyperledger Fabric 通道數量	每個支援的區域：8	否	每個 Starter Edition 網路的 Hyperledger Fabric 通道數量上限。
AWS 帳戶可以擁有成員的 Standard Edition 網路數量	每個受支援的區域：6	是	AWS 帳戶可以擁有成員的 Hyperledger Fabric Standard Edition 網路數量上限。
AWS 帳戶可以擁有成員的 Starter Edition 網路數量	每個受支援的區域：6	是	AWS 帳戶可以擁有成員的 Hyperledger Fabric

名稱	預設	可調整	描述

Starter Edition 網路數量上限。

Amazon Managed Blockchain (AMB) 查詢服務端點和配額

AMB 查詢區域和端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AMB 查詢配額

名稱	預設	可調整	描述
每秒 BatchGetTokenBalance 請求數	每個支援的區域： 每秒 10	是	每個帳戶每秒可以提出的 BatchGetTokenBalance 請求數目上限。
每秒的 GetAssetContract 請求數	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 GetAssetContract 請求數目上限。
每秒的 GetTokenBalance 請求數	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個帳戶每秒可提出的 GetTokenBalance 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒的 GetTransaction 請求數量	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 GetTransaction 請求數目上限。
ListAssetContracts 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個帳戶每秒可以提出的 ListAssetContracts 請求數目上限。
ListFilteredTransactionEvents 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 100	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListFilteredTransactionEvents 請求數目上限。
每秒 ListTokenBalances 請求數	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個帳戶每秒可以提出的 ListTokenBalances 請求數目上限。
ListTransactionEvents 每秒請求數	每個支援的區域： 每秒 200 個	是	每個帳戶每秒可提出的 ListTransactionEvents 請求數目上限。
每秒的 ListTransactions 請求數	每個支援的區域： 每秒 200 個	是	您可以為每個帳戶每秒提出的 ListTransactions 請求數目上限。

AWS Managed Services 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

請參閱 AWS Managed Services 使用者指南中的 [AMS VPC 端點](#)和 [AMS 支援的組態](#)。

Service Quotas

請參閱 AWS Managed Services 使用者指南中的 [AMS 帳戶限制](#)。

AWS Management Console 端點和配額

AWS Management Console 具有區域端點，可讓您直接存取指定區域中的 主控台 AWS 。區域端點的一般語法如下：

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

例如， `https://us-west-2.console.aws.amazon.com`是美國西部（奧勒岡）區域中 AWS Management Console 服務的端點。

下表列出每個 AWS 區域的名稱、程式碼和端點。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

此服務沒有配額。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon MWAA 使用服務端點的字首，其中每個字首對應於一組 API 操作：

- 環境管理 – `api.airflow.region.amazonaws.com`
 - [CreateEnvironment](#)
 - [DeleteEnvironment](#)
 - [GetEnvironment](#)
 - [ListEnvironments](#)
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)
 - [UntagResource](#)
 - [UpdateEnvironment](#)
- 氣流環境 – `env.airflow.region.amazonaws.com`
 - [CreateCliToken](#)
 - [CreateWebLoginToken](#)

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域每個帳戶的環境（小型、中型、大型）	每個受支援的區域：10	是	每個區域每個帳戶的環境數量上限。
每個區域每個帳戶較大的環境 (xlarge、2xlarge)	每個受支援的區域：5	是	每個區域每個帳戶的 mw1.xlarge 和 mw1.2xlarge 環境數目上限。
每個環境的 Web 伺服器	每個受支援的區域：5	是	每個環境的 Web 伺服器數量上限。
每個環境的工作者數	每個受支援的區域：25	是	每個環境的工作者數量上限。

AWS Marketplace 端點和配額

AWS Marketplace 是精選的數位目錄，可讓客戶輕鬆尋找、購買、部署和管理客戶建置解決方案和執行業務所需的第三方軟體和服務。

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

該 AWS Marketplace 網站可在全球使用。AWS Marketplace 主控台在美國東部（維吉尼亞北部）區域提供。產品供應商會決定可提供其產品的區域。

AWS Marketplace Catalog API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.am	HTTPS	
		azonaws.com	HTTPS	
		entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws		

AWS Marketplace Metering Service

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazo	HTTPS	
		naws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-east-2.api.aws		
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazo	HTTPS	
		naws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-east-1.api.aws		
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazo	HTTPS	
		naws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-west-1.api.aws		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazo	HTTPS	
		naws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-west-2.api.aws		
Africa (Cape Town)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amaz	HTTPS	
		onaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.af-south-1.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [API 的 AWS Marketplace 配額](#)。

Amazon Mechanical Turk 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域	端點	通訊協定
Amazon Mechanical Turk 動作的沙盒端點。	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Amazon Mechanical Turk 動作的生產端點。	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每月用量	每個支援的區域： 0.02	是	每月花費上限，以 USD 為單位

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的代理程式數量	每個支援的區域：90	是	每個帳戶可建立的代理程式數量上限。
每個叢集的中介裝置數目	每個受支援的區域：30	是	叢集可包含的代理程式數量上限。
每個帳戶的組態數量	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶可建立的自訂組態數量上限。
每個帳戶的複寫器數量	每個受支援的區域：15	是	每個帳戶可建立的複寫器數量上限。
每個組態的修訂次數	每個受支援的區域：50	是	可對自訂組態進行的最大修訂數。

Amazon MSK Connect 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

維度	配額
自訂外掛程式上限	100
工作者組態上限	100
連線工作者上限	最高 60 個連線工作程序。如果連接器設定為具有自動擴展容量，MSK Connect 會使用為該連接器設定的工作者數量上限來計算帳戶的配額。

AWS Elemental MediaConnect 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south- 1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap- southe ast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northe ast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
橋接器	每個受支援的區域：40	否	閘道可以擁有的橋接器數量上限。
權利	每個受支援的區域：50	否	您可以在流程上授予的權利數量上限。
流程	每個受支援的區域：20	是	您可以在每個 AWS 區域中建立的流程數量上限。
輸出	每個受支援的區域：50	否	一個流程可以擁有的輸出數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的[配額](#)。

AWS Elemental MediaConvert 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south- 1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap- southe ast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northe ast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northe ast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap- southe ast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的並行任務	us-east-1 : 2,000 us-west-2 : 2,000 eu-west-1 : 2,000 每個其他支援的區域 : 1,000	否	MediaConvert 在目前 AWS 區域中所有隨需佇列中一次可處理的任務數量上限。如需設定隨需佇列的詳細資訊，請參閱： https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
每個隨需佇列的並行任務	us-east-1 : 500 us-east-2 : 250 us-west-2 : 500 ap-northeast-1 : 250 ap-south-1 : 250 eu-west-1 : 500 eu-west-2 : 250 每個其他支援的區域 : 100	<u>是</u>	在目前 AWS 區域中設定隨需佇列時可用的並行任務數量上限。如需設定隨需佇列的詳細資訊，請參閱： https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
每個隨需佇列的並行任務，預設	us-east-1 : 200 us-west-2 : 200 eu-west-1 : 200	否	MediaConvert 套用至目前 AWS 區域中新隨需佇列的並行任務預設值。如需設定隨需佇列的詳細資訊，

名稱	預設	可調整	描述
	每個其他支援的區域：100		請參閱： https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html
自訂任務範本	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的自訂任務範本數目上限。
自訂輸出預設集	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的自訂輸出預設集數目上限。
每個區域的佇列數	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	您可以在目前 AWS 區域中建立的隨需和預留佇列數目上限。
AssociateCertificate 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 AssociateCertificate 請求數目上限。
爆量中 AssociateCertificate 的請求率	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 AssociateCertificate 請求數目上限。
CancelJob 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	<u>是</u>	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CancelJob 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CancelJob 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中一次爆量中傳送的 CancelJob 請求數目上限。
CreateJob 的請求率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateJob 請求數目上限。
CreateJob 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 CreateJob 請求數目上限。
CreateJobTemplate 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateJobTemplate 請求數目上限。
CreateJobTemplate 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 CreateJobTemplate 請求數目上限。
CreatePreset 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreatePreset 請求數目上限。
CreatePreset 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 CreatePreset 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateQueue 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 CreateQueue 請求數目上限。
CreateQueue 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 CreateQueue 請求數目上限。
DeleteJobTemplate 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteJobTemplate 請求數目上限。
DeleteJobTemplate 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 DeleteJobTemplate 請求數目上限。
DeletePolicy 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeletePolicy 請求數目上限。
DeletePolicy 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 DeletePolicy 請求數目上限。
DeletePreset 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeletePreset 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeletePreset 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 DeletePreset 請求數目上限。
DeleteQueue 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DeleteQueue 請求數目上限。
DeleteQueue 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 DeleteQueue 請求數目上限。
DisassociateCertificate 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 DisassociateCertificate 請求數目上限。
DisassociateCertificate 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 DisassociateCertificate 請求數目上限。
GetJob 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 GetJob 請求數目上限。
爆量 GetJob 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 GetJob 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetJobTemplate 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetJobTemplate 請求數目上限。
GetJobTemplate 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 GetJobTemplate 請求數目上限。
GetPolicy 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetPolicy 請求數目上限。
爆量 GetPolicy 的請求率	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 GetPolicy 請求數量上限。
GetPreset 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetPreset 請求數目上限。
爆量 GetPreset 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 GetPreset 請求數量上限。
GetQueue 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 GetQueue 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
爆量 GetQueue 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 GetQueue 請求數目上限。
ListJobTemplates 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListJobTemplates 請求數目上限。
ListJobTemplates 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中一次爆量傳送的 ListJobTemplates 請求數目上限。
ListJobs 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 ListJobs 請求數目上限。
ListJobs 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 ListJobs 請求數目上限。
ListPresets 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 ListPresets 請求數目上限。
ListPresets 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 ListPresets 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListQueues 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 ListQueues 請求數目上限。
ListQueues 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 ListQueues 請求數目上限。
ListTagsForResource 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒傳送的 ListTagsForResource 請求數目上限。
爆量中 ListTagsForResource 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 ListTagsForResource 請求數目上限。
ListVersions 的請求率	每個支援的區域： 2	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 ListVersions 請求數目上限。
ListVersions 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中一次爆量中傳送的 ListVersions 請求數目上限。
探查的請求率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒傳送的探查請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
探查請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前 AWS 區域中此帳戶中一次爆量傳送的探查請求數量上限。
PutPolicy 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	否	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的 PutPolicy 請求數量上限。
PutPolicy 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 PutPolicy 請求數量上限。
SearchJobs 的請求率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 SearchJobs 請求數目上限。
SearchJobs 的請求率，爆量	每個受支援的區域：20	否	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 SearchJobs 請求數目上限。
TagResource 的請求率	每個支援的區域：每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 TagResource 請求數目上限。
高載中 TagResource 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 TagResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UntagResource 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 UntagResource 請求數目上限。
爆量中 UntagResource 的請求率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 UntagResource 請求數目上限。
UpdateJobTemplate 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 UpdateJobTemplate 請求數目上限。
UpdateJobTemplate 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中一次爆量傳送的 UpdateJobTemplate 請求數目上限。
UpdatePreset 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 UpdatePreset 請求數目上限。
UpdatePreset 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中此帳戶中一次爆量傳送的 UpdatePreset 請求數目上限。
UpdateQueue 的請求率	每個支援的區域： 每秒 2 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒傳送的 UpdateQueue 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateQueue 的請求率，爆量	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中一次爆量中傳送的 UpdateQueue 請求數目上限。
每個區域、每個佇列的預留轉碼插槽 (RTS)	每個受支援的區域：30	是	您可以新增至目前 AWS 區域中每個預留佇列的預留轉碼插槽數量上限。

AWS Elemental MediaLive 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

當您使用 AWS CLI 或 SDKs 提交請求時，請將區域和端點保留為未指定，或指定 us-east-1 做為區域。當您使用 MediaLive API 提交請求時，請使用 us-east-1 區域來簽署請求。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Anywhere 輸入	每個受支援的區域：300	是	在 MediaLive Anywhere 網路中設定的輸入數目上限，您可以在目前區域中建立。這些輸入是推送輸入，但不計入標準推送輸入配額。它們只會計入此配額。
CDI 頻道	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中建立的 CDI 頻道數目上限（包

名稱	預設	可調整	描述
			含一或多個 CDI 輸入的頻道)。
每個叢集的頻道置放群組	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的每個叢集中建立的 AWS MediaLive Anywhere 頻道置放群組數量上限。
頻道	每個受支援的區域：5	是	您可在目前區域中建立的頻道上限數量。
CloudWatch 警示範本群組	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中建立的 cloudwatch 警示範本群組數目上限。
CloudWatch 警示範本	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中建立的 cloudwatch 警示範本數目上限。
叢集	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中建立的 AWS MediaLive Anywhere 叢集數量上限。
裝置輸入	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中建立的裝置輸入（來自裝置的輸入）數目上限。
EventBridge 規則範本群組	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中建立的 eventbridge 規則範本群組數目上限。
EventBridge 規則範本	每個受支援的區域：200	是	您可以在目前區域中建立的 eventbridge 規則範本數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
HEVC 頻道	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中建立的 HEVC 頻道數目上限（包含一或多個 HEVC 輸出的頻道）。
輸入安全群組	每個受支援的區域：5	是	您可在目前區域中建立的輸入安全群組上限數量。
MediaLive DescribeThumbnails TPS	每個受支援的區域：40	是	帳戶每秒可對目前區域中的 DescribeThumbnails API 進行的交易數量上限。
多工	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中建立的多工數目上限。
網路	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中建立的 AWS MediaLive Anywhere 網路數量上限。
每個叢集的節點數	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的每個叢集中建立的 AWS MediaLive Anywhere 節點數量上限。
提取輸入	每個受支援的區域：100	是	您可在目前區域中建立的提取輸入上限數量。
推送輸入	每個受支援的區域：5	是	您可在目前區域中建立的推送輸入上限數量。
保留	每個受支援的區域：50	是	您可在目前區域中建立的保留上限數量。

名稱	預設	可調整	描述
SDI 來源	每個受支援的區域：300	是	您可以在目前區域中建立的 AWS MediaLive Anywhere SDI 來源數量上限。
訊號圖	每個受支援的區域：30	是	您可以在目前區域中建立的訊號映射數量上限。
UHD 頻道	每個受支援的區域：1	是	您可以在目前區域中建立的 UHD 頻道數目上限（包含一或多個 UHD 輸出的頻道）。
VPC 輸入	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中建立的 VPC 輸入數目上限。

AWS Elemental MediaPackage 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

這些是 MediaPackage V2 即時內容工作流程的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

這些是 MediaPackage V1 即時內容工作流程的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

這些是 MediaPackage V1 隨選視訊 (VOD) 內容工作流程的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

這些是 MediaPackage V1 的服務引號。

名稱	預設	可調整	描述
每個封裝群組的資產	每個受支援的區域：10,000	是	您可以建立的每個封裝群組的資產數量上限。請記住，這是每個封裝群組的限制。如果您在群組中有 1000 個或更少的資產，則無論您有多少群組，都不需要增加資產限制。
REST API 請求的爆量率（即時）	每個受支援的區域：50	否	您每秒可高載到此區域中此帳戶的 REST API 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
REST API 請求 (VOD) 的爆量率	每個受支援的區域：50	否	您每秒可高載到此區域中此帳戶的 REST API 請求數目上限。
頻道	每個受支援的區域：30	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的頻道數目上限。此限制不會影響端點限制。如果您未超過每個頻道的端點限制，則不需要在增加頻道時增加端點限制。
並行收集任務	每個受支援的區域：10	是	可同時進行的最大收集任務數量。
內容保留	每個支援的區域：336	否	您可以保留擷取內容的最大時數。
每個頻道的端點數	每個受支援的區域：10	是	您可以建立的每個頻道端點數量上限。請記住，這是每個頻道的限制。如果您的頻道上有 10 個或更少的端點，則無論您有多少個頻道，都不需要提高端點限制。
擷取每個資產的串流	每個受支援的區域：20	否	您可以擷取的每個資產的串流數目上限。
每個頻道的擷取串流	每個受支援的區域：20	否	每個頻道您可以擷取的串流數目上限。
即時資訊清單長度	每個受支援的區域：5	是	即時資訊清單的長度上限，以分鐘為單位。

名稱	預設	可調整	描述
每個封裝群組的封裝組態	每個受支援的區域：10	是	您可以建立的每個封裝群組的封裝組態數量上限。請記住，這是每個封裝群組的限制。如果您在群組中有 10 個或更少的組態，則無論您有多少群組，都不需要增加組態限制。
封裝群組	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的封裝群組數目上限。
REST API 請求的速率（即時）	每個受支援的區域：5	否	您可以傳送到此區域中此帳戶的每秒 REST API 請求數目上限。
REST API 請求的速率 (VOD)	每個受支援的區域：5	否	您可以傳送到此區域中此帳戶的每秒 REST API 請求數目上限。
每個頻道的擷取請求速率	每個受支援的區域：50	否	每個頻道每秒允許的擷取請求數目上限。
每個資產的資訊清單輸出請求速率	每個支援的區域：1,000	否	每個資產每秒允許的資訊清單輸出請求數目上限。
每個原始伺服器端點的資訊清單輸出請求速率	每個受支援的區域：5,000	否	每個原始伺服器端點每秒允許的資訊清單輸出請求數目上限。
每個資產的客群輸出請求速率	每個支援的區域：600	否	每個資產每秒允許的媒體區段輸出請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個原始伺服器端點的客群輸出請求速率	每個受支援的區域：300	否	每個原始伺服器端點每秒允許的媒體區段輸出請求數目上限。
時間轉移資訊清單長度	每個支援的區域：24	否	時間轉移資訊清單的長度上限，以小時為單位。
每個擷取串流的軌跡（即時）	每個受支援的區域：10	否	每個串流您可以擷取的追蹤數上限。
每個擷取串流的音軌數 (VOD)	每個受支援的區域：10	否	每個串流您可以擷取的追蹤數上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的[配額](#)。

AWS Elemental MediaStore 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
容器	每個受支援的區域：100	否	此帳戶中可建立的容器數量上限。
資料夾層級	每個受支援的區域：10	否	容器中可建立的資料夾層級數量上限。您可以視需

名稱	預設	可調整	描述
			要建立任何數量的資料夾，只要容器中的巢狀層級不超過 10 層。
物件大小	每個支援的區域： 25 MB	否	單一物件的大小上限。
DeleteObject API 請求的速率	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒提出的 DeleteObject 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeObject API 請求的速率	每個受支援的區域：1,000	是	您可以每秒提出的 DescribeObject 請求數目上限。其他請求會受到限流。
標準上傳可用性的 GetObject API 請求速率	每個受支援的區域：1,000	是	當您使用標準上傳可用性時，每秒可以提出的 GetObject 請求數量上限。其他請求會受到限流。
串流上傳可用性的 GetObject API 請求速率	每個受支援的區域：25	是	當您使用串流上傳可用性時，每秒可以提出的 GetObject 請求數量上限。其他請求會受到限流。
ListItems API 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以每秒提出的 ListItems 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	描述
PutObject API 請求的區塊傳輸編碼速率 (也稱為串流上傳可用性)	每個受支援的區域：10	是	透過主體的區塊傳輸編碼 (也稱為串流上傳可用性)，每秒可以提出的 PutObject 請求數量上限。其他請求會受到限流。
PutObject API 請求的標準上傳可用性速率	每個受支援的區域：100	是	當您使用標準上傳可用性時，每秒可以提出的 PutObject 請求數量上限。其他請求會受到限流。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Elemental MediaStore 使用者指南中的[配額](#)。

AWS Elemental MediaTailor 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.mediataylor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
廣告插入請求	每個受支援的區域：10,000	是	在執行伺服器端廣告插入時，請求資訊清單、區段和追蹤資訊時，每秒請求數上限。
廣告決策伺服器 (ADS) 長度	每個支援的區域：25,000	否	廣告決策伺服器 (ADS) 規格中的字元數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
廣告決策伺服器 (ADS) 重新導向	每個受支援的區域：5	否	MediaTailor 在 VAST 包裝函式標籤中遵循的重新導向深度上限。
廣告決策伺服器 (ADS) 逾時	每個支援的區域：3 秒	否	MediaTailor 在與廣告決策伺服器 (ADS) 的開放連線逾時之前等待的秒數上限。當連線因為 ADS 沒有回應而逾時時，MediaTailor 無法將廣告填入廣告時段。
頻道資訊清單請求	每個受支援的區域：50	是	任何單一頻道組合頻道每秒的資訊清單請求數量上限。這是一個帳戶層級配額。
頻道輸出	每個受支援的區域：5	是	每個頻道的輸出數量上限。
每個帳戶的頻道	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的頻道數量上限。
組態	每個支援的區域：1,000	否	MediaTailor 允許的最大組態數量。
內容原始長度	每個支援的區域：512	否	內容原始規格中的字元數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
內容原始伺服器逾時	每個支援的區域： 2 秒	否	請求範本資訊清單時，MediaTailor 在與內容原始伺服器開放連線逾時之前等待的秒數上限。逾時會產生 HTTP 504 (GatewayTimeoutException) 回應錯誤。
即時來源	每個受支援的區域：50	是	每個來源位置的即時來源數量上限。
資訊清單請求	每個支援的區域：400	是	所有頻道每秒的資訊清單請求數量上限。這是一個帳戶層級配額。
資訊清單大小	每個支援的區域：2 MB	否	任何播放資訊清單的大小上限，單位為 MB，無論是輸入或輸出。為了確保您保持在配額下方，請使用 gzip 將輸入資訊清單壓縮為 MediaTailor。
套件組態	每個受支援的區域：5	是	每個即時或 VOD（隨選視訊）來源的套件組態數量上限。
每個頻道的程式	每個支援的區域：400	是	每個頻道的程式數目上限。
每個來源的區段交付組態	每個受支援的區域：5	是	每個來源位置的區段傳遞組態數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
工作階段過期	每個受支援的區域：10	否	MediaTailor 允許工作階段在結束工作階段之前保持非作用中狀態的時間上限（配額乘以資訊清單持續時間）。工作階段活動可能是播放器請求，或提前由原始伺服器發出。當工作階段過期時，MediaTailor 會傳回 HTTP 400（錯誤請求）回應錯誤。
來源位置	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	每個帳戶的來源位置數量上限。
VOD 來源	每個受支援的區域：1,000	<u>是</u>	每個來源位置的隨選視訊 (VOD) 來源數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Elemental MediaTailor 使用者指南中的[配額](#)。

AWS Migration Hub 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

與整合的遷移工具會將遷移狀態 AWS Migration Hub 傳送至您選擇的主區域中的 Migration Hub。如需有關選擇主要區域的資訊，請參閱AWS Migration Hub 《使用者指南》中的[AWS Migration Hub 主要區域](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	mgm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mgm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	mgm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mgm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mgm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mgm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mgm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

與相關聯的配額 AWS Migration Hub 是 AWS Application Discovery Service 配額。如需詳細資訊，請參閱[AWS Application Discovery Service 配額](#)。

Migration Hub Orchestrator 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amaz onaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amaz onaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazon aws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1. amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2. amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
步驟上限	15	否	步驟群組中的步驟數目上限。
步驟群組上限	15	否	遷移工作流程中的步驟群組數量上限。
遷移工作流程上限	50	否	進行中的遷移工作流程數量上限。

AWS Migration Hub Refactor Spaces 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
應用程式	每個支援的區域： 600	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 Refactor Spaces 應用程式數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
環境	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 Refactor Spaces 環境數量上限。
路由	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 Refactor Spaces 路由數量上限。
服務	每個受支援的區域：500	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的 Refactor Spaces 服務數量上限。

Migration Hub 策略建議端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中評估上限	每個受支援的區域：1	是	並行作用中評估的數量上限
作用中匯入上限	每個受支援的區域：5	是	並行作用中匯入任務的數量上限
評估上限	每個受支援的區域：50	是	每個 AWS 帳戶的評估數量上限
每個評估的伺服器上限	每個受支援的區域：300	是	每次評估的伺服器數量上限

Amazon Monitron 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Important

Amazon Monitron 目前不支援以程式設計方式存取服務端點。

下列區域目前支援 Amazon Monitron：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)：us-east-1
- 歐洲 (愛爾蘭)：eu-west-1
- 亞太區域 (雪梨)：ap-south-east-2

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個專案的資產類別	每個受支援的區域：25	是	每個專案的資產類別數量上限。
每個網站的資產	每個受支援的區域：100	是	每個站台的資產數目上限。
每個網站的閘道數	每個受支援的區域：200	是	每個站台的閘道數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資產的位置	每個受支援的區域：20	是	每個資產的位置數量上限。
每個自訂類別的位置	每個受支援的區域：500	是	每個自訂類別的位置數量上限。
每個帳戶的專案數	每個受支援的區域：10	是	可為帳戶建立的專案數量上限。
每個專案的站台數	每個受支援的區域：50	是	每個專案的站台數量上限。
每個網站的使用者	每個受支援的區域：20	是	每個站台的使用者數量上限。

Amazon MQ 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API 高載限制	每個受支援的區域：100	否	所有 Amazon MQ APIs 中每個 AWS 帳戶彙總的 API 高載限制，以維護服務頻寬。這不適用於 ActiveMQ 或 RabbitMQ 代理程式傳訊 APIs。例如，Amazon MQ 不會調節訊息的傳送或接收。
API 速率限制	每個受支援的區域：15	否	跨所有 Amazon MQ API 彙總每個 AWS 帳戶的 APIs 速率限制，以維護服務頻寬。這不適用於 ActiveMQ 或 RabbitMQ 代理程式傳訊 APIs。例如，Amazon MQ 不會調節訊息的傳送或接收。
CloudWatch (ActiveMQ) 中監控的目的地	每個支援的區域：1,000	否	CloudWatch 中監控的目的地數量上限 (ActiveMQ 佇列、ActiveMQ 主題)。

名稱	預設	可調整	描述
CloudWatch 中監控的目的地 (RabbitMQ)	每個受支援的區域：500	否	CloudWatch 中監控的目的地 (RabbitMQ 佇列) 數目上限。
每個使用者的群組 (簡單身分驗證)	每個受支援的區域：20	否	每個使用者的群組數量上限 (簡單身分驗證)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
Amazon EBS 支援的每個代理程式的任務排程器使用量限制	每個支援的區域：50 GB	否	Amazon EBS 支援的每個代理程式的任務排程器用量限制 (以 GB 為單位)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每區域的代理程式數目	每個受支援的區域：50	是	每個區域的代理程式數量上限。
每個組態的修訂數	每個受支援的區域：300	否	每個組態的修訂次數上限。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每個代理程式的安全群組數	每個受支援的區域：5	否	每個代理程式的安全群組數量上限。
每個較大代理程式的儲存容量	每個支援的區域：200 GB	否	每個 mq.m5.* 執行個體類型代理程式的最大儲存容量 (以 GB 為單位)。
每個較小代理程式的儲存容量	每個支援的區域：20 GB	否	每個較小代理程式 (mq.*.micro 執行個體類型代理程式) 的最大儲存容量 (以 GB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
每個代理程式的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個代理程式的標籤數量上限。
每個較大代理程式的暫時儲存容量	每個支援的區域：50 GB	否	每個大型代理程式 (mq.*.* 大型執行個體類型代理程式) 的暫時儲存容量上限 (以 GB 為單位)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每個較小代理程式的暫時儲存容量	所有受支援的區域：5 GB	否	每個較小中介裝置 (mq.*.micro 執行個體類型中介裝置) 的暫時儲存容量上限 (以 GB 為單位)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每個代理程式的使用者 (簡單身分驗證)	每個受支援的區域：250	否	每個代理程式的使用者數量上限 (簡單身分驗證)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每個較大代理程式的線路層級連線	每個受支援的區域：2,000	是	每個較大中介裝置的線路層級連線數目上限 (mq.*.* 大型執行個體類型中介裝置)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。
每個較小代理程式的線路層級連線	每個受支援的區域：300	否	每個較小中介裝置的線路層級連線數目上限 (mq.*.micro 執行個體類型中介裝置)。這不適用於 RabbitMQ 代理程式。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon MQ 開發人員指南](#)》中的 [Amazon MQ 中的配額](#)。Amazon MQ

Amazon Neptune 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫叢集的叢集端點	每個受支援的區域：5	是	每個資料庫叢集的叢集端點數量上限。
跨區域快照複製請求	每個受支援的區域：5	是	跨區域快照複製請求的數量上限。
資料庫叢集角色	每個受支援的區域：5	是	資料庫叢集角色的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
資料庫叢集手動快照	每個受支援的區域：100	是	資料庫叢集手動快照的數量上限。
資料庫叢集參數群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫叢集參數群組的數量上限。
資料庫叢集	每個受支援的區域：40	是	資料庫叢集的數量上限。
資料庫執行個體參數群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫執行個體參數群組的數量上限。
資料庫執行個體	每個受支援的區域：40	是	資料庫執行個體的數量上限。
資料庫子網路群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫子網路群組的數量上限。
事件訂閱	每個受支援的區域：20	是	事件訂閱的數量上限。
僅供讀取複本數 (每個叢集)	每個受支援的區域：15	否	每個叢集的僅供讀取複本數目上限。
預留資料庫執行個體	每個受支援的區域：40	是	預留資料庫執行個體的數量上限。
每個資源的標籤	每個受支援的區域：50	是	每個資源的標籤數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Neptune 使用者指南》中的 Amazon Neptune 配額](#)。Amazon Neptune

AWS Network Firewall 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-centra l-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx- central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴 林)	me- south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿 拉伯聯合 大公國)	me- central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazo naws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可 調 整	描述
每個 TLS 組態的 CA 憑證	每個受支援的區域：1	否	TLS 檢查組態的憑證授權單位 (CA) 憑證數目上

名稱	預設	可調整	描述
			限。CA 憑證用於傳出 SSL/TLS 檢查。
防火牆政策	每個受支援的區域：20	是	每個區域每個帳戶的防火牆政策數目上限。
防火牆	每個受支援的區域：5	是	每個區域每個帳戶的防火牆數量上限。
每個 Suricata 相容有狀態規則群組的 IP 集參考	每個受支援的區域：5	否	每個 Suricata 相容有狀態規則群組的 IP 集參考數目上限。
每個防火牆端點的網路流量頻寬	每個受支援的區域：100	否	任何防火牆端點的最大網路流量頻寬，以 Gbps 為單位。如果您需要更多流量頻寬，您可以將資源分割為子網路，並在每個子網路中建立防火牆。
可以使用相同政策的防火牆數量	每個支援的區域：1,000	否	可以使用相同防火牆政策的防火牆數量上限。
可以使用相同規則群組的政策數量	每個支援的區域：1,000	否	可以使用相同規則群組的防火牆政策數目上限。
使用 TLS 檢查組態的政策數量	每個支援的區域：1,000	否	可以使用相同 TLS 檢查組態的防火牆政策數目上限。
每個防火牆所需的防火牆政策	每個受支援的區域：1	否	每個防火牆所需的防火牆政策數量。
資源篩選條件	每個受支援的區域：50	是	每個區域每個帳戶的資源篩選條件數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 TLS 組態的伺服器憑證	每個受支援的區域：10	否	TLS 檢查組態的伺服器憑證數量上限。伺服器憑證用於傳入 SSL/TLS 檢查。
狀態規則群組容量	每個支援的區域：30,000	否	狀態規則群組容量上限。
每個政策的狀態規則群組	每個受支援的區域：20	否	每個防火牆政策的狀態規則群組數目上限。
狀態規則群組	每個受支援的區域：50	是	每個區域每個帳戶的狀態規則群組數目上限。
每個政策的狀態規則	每個支援的區域：30,000	是	每個防火牆政策的狀態規則數目上限。這是政策所參考之所有規則群組的總計。您可以將此值提高到 50,000，但較高的設定可能會影響防火牆效能。
無狀態規則群組容量	每個支援的區域：30,000	否	無狀態規則群組容量上限。
無狀態規則群組自訂動作	每個受支援的區域：10	否	每個無狀態規則群組的自訂動作數目上限。
每個政策的無狀態規則群組	每個受支援的區域：20	否	每個防火牆政策的無狀態規則群組數目上限。
無狀態規則群組	每個受支援的區域：50	是	每個區域每個帳戶的無狀態規則群組數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個政策的無狀態規則	每個支援的區域： 30,000	否	每個防火牆政策的無狀態規則數目上限。這是政策所參考之所有規則群組的總計。
Suricata 規則字元長度	每個支援的區域： 8,192	否	Suricata 規則的字元長度上限。規則中的每個變數值都會計入此限制。
Suricata 規則字串大小	每個支援的區域： 2,000,000	否	規則群組的 Suricata 相容規則字串大小上限，以位元組為單位。
TLS 組態	每個受支援的區域： 20	是	每個區域每個帳戶的 TLS 組態數目上限。
每個政策的 TLS 檢查組態	每個受支援的區域： 1	否	每個政策的 TLS 檢查組態數目上限。
VPC 端點關聯	每個受支援的區域： 300	是	每個區域每個帳戶的 VPC 端點關聯數目上限。
每個防火牆每個可用區域的 VPC 端點關聯	每個受支援的區域： 50	否	每個可用區域防火牆的 VPC 端點關聯數目上限。

如需詳細資訊，請參閱 Network Firewall 開發人員指南中的[AWS Network Firewall 配額](#)。

Amazon OpenSearch Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

OpenSearch Service API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

OpenSearch Serverless API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com		
	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazo naws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazo naws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch 擷取 API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon OpenSearch Service 配額](#)。

OpenSearch Service 網域和執行個體配額

AWS 您的帳戶具有下列與 OpenSearch Service 網域相關的配額：

名稱	預設	可調整	描述
每個網域的專用主要執行個體數量	每個受支援的區域：5	否	單一 Amazon OpenSearch Service 網域中專用主執行個體的數量上限。
每個區域的網域數量	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	您可以在每個 AWS 區域中建立的 Amazon OpenSearch Service 網域數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個網域的執行個體數量	每個支援的區域： 80	是	單一 Amazon OpenSearch Service 網域中的執行個體數目上限。您可以請求增加每個網域最多 1002 個執行個體。
每個網域的執行個體數量 (T2 執行個體類型)	每個受支援的區域：10	否	單一 Amazon OpenSearch Service 網域中的 T2 執行個體數目上限。
每個網域的暖執行個體數量	每個受支援的區域：150	否	單一 Amazon OpenSearch Service 叢集中的暖節點數量上限。

AWS 您的帳戶有下列額外的 OpenSearch Service 限制：

名稱	預設	可調整	備註
每個網域的總儲存空間	3 PiB	否	此最大值是所有資料節點和暖節點的總和。例如，您的網域可能有 45 個 r6gd.16xlarge.search 執行個體和 140 個 ultrawarm1.large.search 執行個體，總共有 2.88 PiB 的儲存空間。

名稱	預設	可調整	備註
每個區域的自訂套件數量	25	否	
每個網域的自訂套件數量	20	否	

OpenSearch Serverless 配額

AWS 您的帳戶具有下列與 OpenSearch Serverless 資源相關的配額。

若要檢視 OpenSearch Serverless 的配額，請開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS 服務，然後選取 Amazon OpenSearch Serverless。

名稱	預設	可調整	備註
預設索引容量 (OCUs)	10	否	
預設搜尋容量 (OCUs)	10	否	
最大索引容量 (OCUs)	500	否	
最大搜尋容量 (OCUs)	500	否	
資料存取政策	500	否	
加密政策	50	否	
網路政策	500	否	
SAML 供應商	50	否	
資料存取政策大小	10, 240 個位元組	否	

名稱	預設	可調整	備註
網路政策大小	10,240 個位元組	否	
SAML 提供者大小	20,480 位元組	否	
加密政策大小	10,240 個位元組	否	

AWS 您的帳戶有下列額外的 OpenSearch Serverless 限制：

名稱	預設	可調整	備註
集合標籤	50	否	
具有唯一 KMS 金鑰的集合	最大 OCU/2	否	此限制取決於您設定的 OCUs 數量上限，以及已使用多少 OCUs。
OpenSearch Serverless 受管 VPC 端點	50	否	此限制僅適用於 OpenSearch Serverless 受管 VPC 端點。它不包括 OpenSearch Service 受管 VPC 端點。
每個 Amazon OpenSearch Serverless 集合的索引	1000	否	每個 Amazon OpenSearch Serverless 集合的索引數目上限為 1000。
每個 Amazon OpenSearch Serverless 集合的索引範本	500	否	每個 Amazon OpenSearch Serverless 集合的

名稱	預設	可調整	備註
			索引範本數目上限為 500 個。

OpenSearch 擷取配額

AWS 您的帳戶具有下列與 OpenSearch Ingestion 資源相關的配額。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。

名稱	預設	可調整	備註
每個管道VPCs	每個受支援的區域：1	否	
連接到單一 VPC 網域的管道	每個受支援的區域：50	否	
管道	每個受支援的區域：50	否	
每個管道組態的字元數	每個支援的區域：24000	否	
每個管道的來源	每個支援的區域：100000	否	此限制僅適用於外掛程式來源，例如 HTTP、OTel 或 S3。您仍然可以在單一 OpenSearch Ingestion 管道組態中將子管道鏈結在一起。
每個管道的唯一 OpenSearch 接收器	每個受支援的區域：1	否	此限制僅適用於 OpenSearch 網域和集合目的地。您仍然可以在單一 OpenSearch Ingestion 管道組態中將子管道鏈結在一起。

名稱	預設	可調整	備註
每個管道的總 OpenSearch 接收器數	每個受支援的區域：50	否	此限制是指您可以在管道組態檔案中指定相同 OpenSearch 接收器的次數。內非「管道」接收器的數量pipelineConfigurationBody 必須介於 1 到 20 之間，包括 OpenSearch 擷取管道。
每個管道的最低擷取 OCUs	每個受支援的區域：1	否	
每個無狀態管道的最大 擷取 OCUs	每個支援的區域：96	否	請參閱 無狀態處理器與有狀態處理器 。
每個具狀態管道的最大 擷取 OCUs	每個支援的區域：48	否	請參閱 無狀態處理器與有狀態處理器 。

AWS OpsWorks 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

AWS OpsWorks CM

您可以在下列區域中 AWS OpsWorks 為 Puppet Enterprise 伺服器建立和管理 AWS OpsWorks for Chef Automate 和 。只能在資源的建立區域中管理這些資源。在一個區域端點中建立的資源為不可用，也無法複製到另一個區域端點。

AWS OpsWorks 堆疊

您可以在下列所有區域中建立和管理 AWS OpsWorks 資源。加拿大（中部）區域僅限 API；您無法使用 在加拿大（中部）區域建立堆疊 AWS Management Console。只能在資源的建立區域中管理這些資源。在一個區域端點中建立的資源無法使用，也無法複製到另一個區域端點。

Service Quotas

下列配額適用於 AWS OpsWorks CM。

名稱	預設	可調整	描述
每個伺服器的自動化（排程）備份產生	每個受支援的區域：10	是	每個伺服器的自動化（排程）備份產生。每個伺服器 (Chef Automate 或 Puppet Enterprise) 最多可有 30 代的自動備份。
Chef Automate 或 Puppet Enterprise 伺服器	每個受支援的區域：5	是	每個帳戶的伺服器數量
每個伺服器的手動備份	每個受支援的區域：10	是	每個伺服器的手動備份數量 (Chef Automate 或 Puppet Enterprise)

下列配額適用於 AWS OpsWorks 堆疊。

名稱	預設	可調整	描述
每個堆疊的應用程式	每個受支援的區域：40	是	OpsWorks 堆疊中可擁有的應用程式數量上限。An AWS OpsWorks Stacks 應用程式代表您想要在應用程式伺服器上執行的程式碼。應用程式是使用 Chef 配方進行部署。
每個堆疊的執行個體數	每個受支援的區域：40	是	您可以在 OpsWorks 堆疊中擁有的執行個體數量上限，包括在 OpsWorks 中和 OpsWorks 外部建立的執行個體。OpsWorks 堆疊中的執行個體具有特定用途，例如服務應用程式或託管資料庫伺服器。
每個堆疊層級數	每個受支援的區域：40	是	您可以在 OpsWorks 堆疊中建立的層數上限。layer 在堆疊中包含一組 EC2 執行個體，可提供特定用途，例如服務應用程式或託管資料庫伺服器。Layers 使用 Chef 配方在執行個體上執行任務，例如安裝套件、部署應用程式和執行指令碼。
堆疊	每個受支援的區域：40	是	您可以在此帳戶中建立的 AWS OpsWorks 堆疊數目上限。堆疊是一組執行不同角色的 OpsWorks 執行個體，例如應用程式伺服

名稱	預設	可調整	描述
			器、資料庫伺服器或負載平衡器，以執行 Web 應用程式。

Oracle Database@AWS 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Oracle Database@AWS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

AWS Organizations 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

由於 AWS Organizations 是全域服務，因此每個分割區中的所有 AWS 區域都有一個全域端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS Organizations 具有下列配額：

Note

AWS Organizations 除非另有說明，否則 限制適用於組織層級。許多配額僅適用於從 AWS Organizations 管理帳戶執行的動作。

名稱	預設	可調整	描述
預設帳戶數量上限	每個受支援的區域：10	是	組織中允許的預設帳戶數目上限。
啟用所有功能請求過期	每個支援的區域：90	否	請求啟用所有功能過期前允許的天數上限。
交握過期	每個受支援的區域：30	否	允許 完成交握的天數上限。
邀請接受過期	每個受支援的區域：15	否	在加入組織的邀請過期之前，允許的天數上限。
您可以同時關閉的成員帳戶	每個支援的區域：3	否	您可以同時關閉的帳戶數目上限。一旦一個完成，您就可以關閉另一個。
您可以同時建立的成員帳戶	每個受支援的區域：5	否	您可以同時建立的帳戶數目上限。一旦一個完成，您就可以開始另一個。
移除已建立帳戶的最短存留期	每個支援的區域：7	否	建立的帳戶必須存在的天數下限，您才能將其從組織中移除。

名稱	預設	可調整	描述
您可以在 30 天內關閉的帳戶數量。您可以關閉的實際帳戶數量為成員帳戶總數的 10% 或 10%，最多 1000 個	每個受支援的區域：10	否	預設可在 30 天內關閉的成員帳戶數目上限。您可以關閉的實際帳戶數量為成員帳戶總數的 10% 或 10%，最多 1000 個。如需詳細資訊，請參閱 https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html
您可以在 24 小時期間內執行的邀請嘗試次數	每個受支援的區域：20	否	您可以在 24 小時期間內執行的邀請嘗試次數上限。嘗試次數可以是 20 或組織中允許的帳戶數目上限，以較大者為準。
在根帳戶中形成巢狀的最大 OU 數量	每個受支援的區域：5	否	您可以在根目錄下巢狀化 OUs 的關卡數量上限。
組織中 OUs	每個受支援的區域：2,000	否	您可以在組織中包含的 OUs 數量上限。
組織中的政策	每個支援的區域：1,000	否	每個組織允許的最大政策數量。
組織中的根	每個受支援的區域：1	否	每個組織允許的根帳戶數目上限。
每個 OU 的服務控制政策	每個受支援的區域：5	否	每個 OU 允許的服務控制政策 (SCPs) 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的服務控制政策	每個受支援的區域：5	否	每個帳戶允許的服務控制政策 (SCPs) 數目上限。
每個根目錄的服務控制政策	每個受支援的區域：5	否	每個根目錄允許的服務控制政策 (SCPs) 數目上限。
服務控制政策 (SCP) 文件大小	每個支援的區域：5, 120	否	服務控制政策 (SCPs) 允許的文件大小上限 (以字元為單位)。

如需詳細資訊，請參閱AWS Organizations 《使用者指南》中的 [的配額和服務限制 AWS Organizations](#)。

AWS Outposts 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon S3 on Outposts

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Outpost 站點	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 Outpost 網站數目上限。Outpost 網站是客戶管理的實體建築物，您可以在其中為

名稱	預設	可調整	描述
			Outpost 設備供電並將設備連接到網路。
每個站點的 Outpost	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	您可以為每個網站建立的 Outposts 數量上限。AWS Outposts 包含稱為 Outposts 的硬體和虛擬資源。此配額會限制您的 Outpost 虛擬資源。

AWS Panorama 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個裝置的應用程式	每個受支援的區域：10	否	您可以在裝置上執行的應用程式執行個體數目上限。
每個套件的資產	每個受支援的區域：50	否	每個節點套件上傳的資產數量上限。
每個應用程式的攝影機節點	每個支援的區域：8	否	您可以新增至應用程式的攝影機節點數目上限。
裝置	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前 AWS 區域中此帳戶中註冊的裝置數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
節點套件	每個受支援的區域：50	否	您可以在目前 AWS 區域中在此帳戶中建立的節點套件數目上限。
套件成品大小	每個支援的區域：8 GB	否	節點套件成品的大小上限。
CreateApplicationInstance API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateApplicationInstance API 請求數目上限。
CreateJobForDevices API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateJobForDevices API 請求數目上限。
CreateNodeFromTemplateJob API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateNodeFromTemplateJob API 請求數目上限。
CreatePackage API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 CreatePackage API 請求數目上限。
CreatePackageImportJob API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 CreatePackageImportJob API 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteDevice API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 DeleteDevice API 請求數目上限。
DeletePackage API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 DeletePackage API 請求數目上限。
DeregisterPackageVersion API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中此帳戶中每秒執行的 DeregisterPackageVersion API 請求數目上限。
DescribePackage API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中此帳戶中每秒執行的 DescribePackage API 請求數目上限。
ProvisionDevice API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 ProvisionDevice API 請求數目上限。
RegisterPackageVersion API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前 AWS 區域中，您可以在此帳戶中每秒執行的 RegisterPackageVersion API 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
RemoveApplicationInstance API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前 AWS 區域中的此帳戶中每秒執行的 RemoveApplicationInstance API 請求數目上限。
部署速率	每個受支援的區域：200	否	您可以每天為每個裝置部署應用程式的次數上限。
API 請求總數的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前 AWS 區域中此帳戶中每秒執行的 API 請求數目上限。
每個套件的版本	每個受支援的區域：20	否	您可以為每個節點套件建立的套件版本數量上限。

AWS 付款密碼編譯端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

控制平面端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com		
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

資料平面端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws		
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Aliases	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的別名數目上限。
控制平面請求的合併速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的控制平面請求數目上限。此配額適用於所有合併的控制平面操作。
資料平面請求的合併速率（非對稱）	每個支援的區域：每秒 20 個	是	對於資料平面操作，您可以在目前區域中的此帳戶中使用非對稱金鑰提出的每秒請求數上限。此配額適用於所有合併的資料平面操作。
資料平面請求的合併速率（對稱）	每個支援的區域：每秒 500	是	目前區域中，您在此帳戶中可以使用對稱金鑰進行的資料平面操作每秒請求數上限。此配額適用於所有合併的資料平面操作。
金鑰	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的金鑰數量上限，不包括已刪除的金鑰。

AWS 平行運算服務端點和配額

下表說明 的服務端點和服務配額AWS Parallel Computing Service。服務配額也稱為限制，是 的服務資源或操作數量上限 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-east-2.api.aws		
		pcs.us-east-2.api.aws		
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-east-1.api.aws		
		pcs.us-east-1.api.aws		
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com		
		pcs-fips.us-west-2.api.aws		
		pcs.us-west-2.api.aws		
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com		
		pcs.ap-southeast-1.api.aws		
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com		
		pcs.ap-southeast-2.api.aws		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
叢集	每個受支援的區域：5	是	每個區域的叢集數量上限。

內部配額

下列配額為內部配額，不可調整。

名稱	預設	可調整	Description
並行叢集建立	1	否	狀態中的叢集數量上限Creating AWS 區域。

其他服務的相關配額 AWS

AWS PCS 使用其他 AWS 服務。這些服務的服務配額會影響您使用 AWS PCS。

影響 AWS PCS 的 Amazon EC2 服務配額

- Spot 執行個體請求
- 執行隨需執行個體
- 啟動範本
- 啟動範本版本
- Amazon EC2 API 請求

如需詳細資訊，請參閱[Amazon EC2 端點和配額](#)。

Amazon Personalize 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Personalize

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		personalize.ap-northeast-1.api.aws	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Events

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		personalize-events .us-east-2.api.aws	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	personalize-events .us-west-2.amazonaws.com personalize-events .us-west-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	personalize-events .ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events .ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	personalize-events .ap-south-1.amazonaws.com personalize-events .ap-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	personalize-events .ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events .ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	personalize-events .ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events .ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	personalize-events .ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events .ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	personalize-events .cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events .cn-north-1.api.amazonaws.com.cn	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	personalize-events .ca-central-1.amazonaws.com personalize-events .ca-central-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	personalize-events .eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-events .eu-west-1.api.aws	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	personalize-events .eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-events .eu-central-1.api.aws	

Amazon Personalize Runtime

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-runtime.us-east-1.api.aws	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-runtime.us-east-2.api.aws	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		personalize-runtime.us-west-2.api.aws	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集群組的作用中行銷活動	每個受支援的區域：5	是	目前區域中每個資料集群組的作用中行銷活動總數。
作用中資料集群組	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的作用中資料集群組總數。
每個資料集群組的作用中篩選條件	每個受支援的區域：30	是	目前區域中每個資料集群組的作用中篩選條件總數。
每個資料集群組的作用中解決方案	每個受支援的區域：20	是	目前區域中每個資料集群組的作用中解決方案總數。
HRNN 配方的資料量	每個支援的區域：100 GB	否	HRNN 配方個別資料集的資料量上限
個人化執行配方的資料量	每個支援的區域：100 GB	否	Personalized-Ranking 配方個別資料集的資料量上限
熱門計數配方的資料量	每個支援的區域：100 GB	否	熱門計數配方個別資料集的資料量上限
SIMS 配方的資料量	每個支援的區域：100 GB	否	SIMS 配方個別資料集的資料量上限
每次增量匯入的資料量。	每個支援的區域：1 GB	是	您可以在目前區域中的此帳戶中以單一增量匯入匯

名稱	預設	可調整	描述
			入的最大資料量（以 GB 為單位）。
HRNN-coldstart 配方的互動資料量	每個支援的區域：100 GB	否	HRNN-coldstart 配方互動資料集的資料量上限
HRNN 中繼資料配方的互動資料量	每個支援的區域：100 GB	否	HRNN-中繼資料配方互動資料集的最大資料量
HRNN-coldstart 配方的使用者和項目資料組合數量	所有受支援的區域：5 GB	否	HRNN-coldstart 配方的使用者資料集和項目資料集的合併資料量上限
HRNN 中繼資料配方的使用者和項目資料組合數量	所有受支援的區域：5 GB	否	HRNN-metadata 配方的使用者資料集和項目資料集的合併資料量上限
事件大小	每個支援的區域：10 KB	否	事件的大小上限，以 KB 為單位。
篩選條件所考慮的每個使用者每個事件類型的動作互動數量上限。	每個受支援的區域：300	是	每個使用者 Amazon Personalize 在篩選建議時，每個事件類型考量的動作互動數量上限。此配額適用於目前區域中此帳戶中的每個取得動作建議請求。
每個篩選條件所考慮的使用者每個事件類型的互動數量上限。	每個受支援的區域：100	是	每位 Amazon Personalize 使用者篩選建議時，每個事件類型的互動數量上限。此配額適用於目前區域中此帳戶中的每個取得建議請求。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集群組的推薦者數量上限	每個受支援的區域：5	否	目前區域中每個資料集群組的推薦者總數。
模型訓練的最低資料點	每個支援的區域：1,000	否	訓練模型（建立解決方案）所需的資料點數量下限
模型訓練的最少唯一使用者	每個受支援的區域：25	否	訓練模型（建立解決方案）所需的唯一使用者數量下限。
PutActionInteractions 呼叫中動作互動事件的數量	每個受支援的區域：10	否	PutActionInteractions 呼叫中動作互動事件的數量上限。
模型訓練的動作互動次數	每個支援的區域：500,000,000	否	模型在訓練期間考量的動作互動數量上限。
模型訓練中使用的動作數目	每個支援的區域：1,000	否	模型在訓練和產生建議期間所考量的動作數目上限。
PutEvents 呼叫中的事件數量	每個受支援的區域：10	否	PutEvents 呼叫中的事件數量上限。
模型訓練的互動次數	每個支援的區域：500,000,000	是	模型在訓練期間考慮的互動數量上限。
模型訓練中使用的項目數量	每個支援的區域：750,000	否	模型在訓練期間考量的項目數量上限。
結構描述數目	每個受支援的區域：500	否	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的作用中結構描述總數。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集群組的待定資料刪除任務	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中為每個資料集群組建立的待處理資料刪除任務總數。
待處理或進行中批次推論任務	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的待處理或進行中批次推論任務總數。
待定或進行中的解決方案版本	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中的此帳戶中建立的待處理或進行中解決方案版本總數。
PutActionInteractions 事件大小	每個支援的區域：10 KB	否	PutActionInteractions 事件的大小上限，以 KB 為單位。
CreateCampaign 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateCampaign 請求數目上限。
CreateDataset 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateDataset 請求數目上限。
CreateDatasetGroup 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateDatasetGroup 請求數目上限
CreateDatasetImportJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateDatasetImportJob 請求數目上限。
CreateEventTracker 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateEventTracker 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateSchema 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateSchema 請求數目上限。
CreateSolution 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateSolution 請求數目上限。
CreateSolutionVersion 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 CreateSolutionVersion 請求數目上限。
DeleteCampaign 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteCampaign 請求數目上限。
DeleteDataset 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteDataset 請求數目上限。
DeleteDatasetGroup 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteDatasetGroup 請求數目上限。
DeleteDatasetImportJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteDatasetImportJob 請求數目上限。
DeleteEventTracker 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteEventTracker 請求數目上限。
DeleteSchema 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteSchema 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteSolution 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DeleteSolution 請求數目上限。
DescribeAlgorithm 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeAlgorithm 請求數目上限。
DescribeCampaign 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeCampaign 請求數目上限。
DescribeDataset 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeDataset 請求數目上限。
DescribeDatasetGroup 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeDatasetGroup 請求數目上限。
DescribeDatasetImportJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeDatasetImportJob 請求數目上限。
DescribeEventTracker 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeEventTracker 請求數目上限。
DescribeFeatureTransformation 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeFeatureTransformation 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeRecipe 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeRecipe 請求數目上限。
DescribeSchema 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeSchema 請求數目上限。
DescribeSolution 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 DescribeSolution 請求數目上限。
每個行銷活動的 GetActionRecommendations 請求率	每個受支援的區域：500	否	每個行銷活動每秒可以提出的 GetActionRecommendations 請求數量上限。
每個行銷活動的 GetPersonalizedRanking 請求率	每個受支援的區域：500	否	每個行銷活動每秒可以提出的 GetPersonalizedRanking 請求數量上限。
每個行銷活動的 GetRecommendations 請求率	每個受支援的區域：500	否	每個行銷活動每秒可以提出的 GetRecommendations 請求數量上限。
GetSolutionMetrics 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 GetSolutionMetrics 請求數目上限。
ListCampaigns 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListCampaigns 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListDatasetGroups 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListDatasetGroups 請求數目上限。
ListDatasetImportJobRuns 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListDatasetImportJobRuns 請求數目上限。
ListDatasetImportJobs 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListDatasetImportJobs 請求數目上限。
ListDatasets 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListDatasets 請求數目上限。
ListEventTrackers 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListEventTrackers 請求數目上限。
ListRecipes 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListRecipes 請求數目上限。
ListSchemas 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListSchemas 請求數目上限。
ListSolutionVersions 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListSolutionVersions 請求數目上限。
ListSolutions 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 ListSolutions 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料集群組的 PutActionInteractions 請求率	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒對每個資料集群組提出的 PutActionInteractions 請求數量上限。
每個資料集群組的 PutEvents 請求率	每個受支援的區域：1,000	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒對每個資料集群組提出的 PutEvents 請求數量上限。
UpdateCampaign 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 UpdateCampaign 請求數目上限。
UpdateDataset 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒提出的 UpdateDataset 請求數目上限。
每個帳戶的交易率	每個支援的區域：2,500	否	每個帳戶的每秒交易數上限。交易是單一的建議請求。

Amazon Pinpoint 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Amazon Pinpoint 包含 Amazon Pinpoint API 和 Amazon Pinpoint SMS 和語音 API。

服務端點

Amazon Pinpoint API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Pinpoint SMS 和語音 API v1

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

Amazon Pinpoint SMS 和語音 API 不適用於下列區域：

- 亞太 (首爾) 區域
- 亞太區域 (新加坡) 區域
- 亞太 (東京) 區域
- 加拿大 (中部) 區域
- 歐洲 (倫敦) 區域

Amazon Pinpoint SMS 和語音 API v2

如需 AWS 最終使用者傳訊簡訊和語音 V2 API 服務端點，請參閱 [AWS 最終使用者傳訊端點和配額](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每則訊息 APNs 沙盒訊息承載大小	每個支援的區域： 4 KB	否	每則訊息的 APNs 沙盒訊息承載大小上限 (KB)。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的作用中行銷活動數	每個受支援的區域：200	否	每個帳戶的作用中行銷活動數量上限。作用中行銷活動是尚未完成或失敗的行銷活動。作用中行銷活動的狀態為 SCHEDULED、EXECUTING 或 PENDING_NEXT_RUN。
每個專案的作用中應用程式內行銷活動	每個受支援的區域：25	否	每個專案的作用中應用程式內行銷活動數量上限。
所有其他操作高載配額	每個受支援的區域：300	否	您可以一次提出的所有其他操作請求數目上限。
所有其他操作速率配額	每個受支援的區域：300	否	您可以每秒提出的所有其他操作請求數目上限。
每則訊息的 Amazon Device Messaging (ADM) 訊息承載大小	每個支援的區域：6 KB	否	每則訊息的 Amazon Device Messaging (ADM) 訊息承載大小上限 (KB)。
每則訊息的 Apple 推播通知服務 (APNs) 訊息承載大小	每個支援的區域：4 KB	否	每則訊息的 Apple 推播通知服務 (APNs) 訊息承載大小上限 (KB)。
屬性名稱長度	每個受支援的區域：50	否	以字元為單位的屬性名稱長度上限。
屬性值長度	每個受支援的區域：100	否	以字元為單位的屬性值長度上限。
百度雲推送訊息承載大小每則訊息	每個支援的區域：4 KB	否	每則訊息的百度雲推送訊息承載大小上限 (KB)。

名稱	預設	可調整	描述
CreateCampaign 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 CreateCampaign 操作請求數目上限。
CreateCampaign 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 CreateCampaign 操作請求數目上限。
CreateEmailTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 CreateEmailTemplate 操作請求數目上限。
CreateEmailTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 CreateEmailTemplate 操作請求數目上限。
CreateInAppTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 CreateInAppTemplate 操作請求數目上限。
CreateInAppTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 CreateInAppTemplate 操作請求數目上限。
CreatePushTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 CreatePushTemplate 操作請求數目上限。
CreatePushTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 CreatePushTemplate 操作請求數目上限。
CreateSegment 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 CreateSegment 操作請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateSegment 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 CreateSegment 操作請求數目上限。
CreateSmsTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 CreateSmsTemplate 操作請求數目上限。
CreateSmsTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 CreateSmsTemplate 操作請求數目上限。
CreateVoiceTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 CreateVoiceTemplate 操作請求數目上限。
CreateVoiceTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 CreateVoiceTemplate 操作請求數目上限。
DeleteCampaign 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 DeleteCampaign 操作請求數目上限。
DeleteCampaign 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 DeleteCampaign 操作請求數目上限。
DeleteEndpoint 操作高載配額	每個受支援的區域：5	否	您可以一次提出的 DeleteEndpoint 操作請求數目上限。
DeleteEndpoint 操作速率配額	每個受支援的區域：5	否	您可以每秒提出的 DeleteEndpoint 操作請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteSegment 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 DeleteSegment 操作請求數目上限。
DeleteSegment 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 DeleteSegment 操作請求數目上限。
每則訊息的 Firebase Cloud Messaging (FCM) 訊息承載大小	每個支援的區域：4 KB	否	每則訊息的 Firebase Cloud Messaging (FCM) 訊息承載大小上限 (KB)。
GetEndpoint 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 GetEndpoint 操作請求數目上限。
GetEndpoint 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 GetEndpoint 操作請求數目上限。
每個匯入任務的匯入大小	每個受支援的區域：1	否	每個匯入任務的匯入大小上限（以 GB 為單位）。
調用承載大小	每個支援的區域：7 MB	否	調用承載大小上限（以 MB 為單位）。
等待 Lambda 函數處理資料的時間上限	每個支援的區域：15 秒	否	等待 Lambda 函數處理資料的時間上限（以秒為單位）。
建議屬性顯示名稱的長度上限	每個受支援的區域：25	否	建議屬性顯示名稱的長度上限（在主控台的屬性搜尋工具中顯示的名稱）。

名稱	預設	可調整	描述
建議屬性名稱的最大長度	每個受支援的區域：50	否	建議屬性名稱的長度上限。
從 Amazon Personalize 擷取的建議屬性值長度上限	每個受支援的區域：100	否	從 Amazon Personalize 擷取的建議屬性值的長度上限（以字元為單位）。
訊息大小上限 (包括附件)	每個受支援的區域：10 MB	否	訊息大小上限（以 MB 為單位），包括附件。
每個帳戶的作用中事件觸發旅程數目上限	每個受支援的區域：20	否	每個帳戶的作用中事件觸發旅程數目上限。
每個帳戶的作用中旅程數目上限	每個受支援的區域：50	否	每個帳戶的作用中旅程數目上限。
嘗試調用 Lambda 函數的次數上限	每個支援的區域：3 秒	否	調用 Lambda 函數的嘗試次數上限。
每個請求每個事件的屬性索引鍵和指標索引鍵數目上限	每個受支援的區域：40	否	每個請求每個事件的屬性索引鍵和指標索引鍵數目上限。
自訂頻道回應中事件屬性名稱的字元數上限	每個支援的區域：128	否	自訂頻道回應中事件屬性名稱的字元數上限。
自訂頻道回應中事件屬性值的字元數上限	每個支援的區域：128	否	自訂頻道回應中事件屬性值的字元數上限。
推送通知範本中 ADM 限定範本部分內的字元數上限	每個支援的區域：4,000	否	推送通知範本的 ADM 特定範本部分中的最大字元數。

名稱	預設	可調整	描述
推送通知範本的 APN 特定範本部分中的最大字元數	每個受支援的區域：2,000	否	推送通知範本的 APN 特定範本部分中的最大字元數。
推送通知範本中百度限定範本部分內的字元數上限	每個支援的區域：4,000	否	推送通知範本百度特定範本部分中的字元數上限。
推送通知範本中 FCM 專用範本部分的字元數上限	每個支援的區域：4,000	否	推送通知範本的 FCM 特定範本部分中的最大字元數。
語音範本中的字元數上限	每個受支援的區域：10,000	否	語音範本中的字元數上限。
簡訊範本中的字元數上限	每個支援的區域：1,600	否	SMS 範本中的字元數上限。
電子郵件範本中的字元數上限	每個受支援的區域：50 萬個	否	電子郵件範本中的字元數上限。
推送通知範本中預設範本部分內的字元數上限	每個受支援的區域：2,000	否	推送通知範本預設範本部分中的字元數上限。
每個屬性索引鍵的字元數上限	每個受支援的區域：50	否	每個屬性索引鍵的字元數上限。
每個屬性值的字元數上限	每個受支援的區域：200	否	每個屬性值的字元數上限。如果超過 200 個字元，將捨棄該事件。
每個應用程式的自訂屬性索引鍵數量上限	每個受支援的區域：500	否	每個應用程式的自訂屬性索引鍵數量上限。
每個屬性的自訂屬性值數量上限	每個支援的區域：100,000	否	每個屬性索引鍵的自訂屬性值數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個應用程式的自訂事件類型數目上限	每個支援的區域： 1,500	否	每個應用程式的自訂事件類型數目上限。
每個應用程式的自訂指標金鑰數量上限	每個受支援的區域： 500	否	每個應用程式的自訂指標金鑰數量上限。
可用來建立客群的維度數量上限	每個受支援的區域： 100	否	可用來建立客群的維度上限。
自訂頻道回應中每個端點的事件屬性數目上限	每個受支援的區域： 5	否	自訂頻道回應中每個端點的事件屬性數目上限。
請求中的事件數量上限	每個受支援的區域： 100	否	請求中的事件數量上限。
每個旅程的旅程活動數量上限	每個受支援的區域： 40	否	每個旅程的旅程活動數量上限。
每個帳戶的訊息範本數量上限	每個受支援的區域： 10,000	否	每個帳戶的訊息範本數量上限。
每個帳戶的模型組態數目上限	每個受支援的區域： 100	否	每個帳戶的模型組態數目上限。
每個訊息範本的模型組態數量上限	每個受支援的區域： 1	否	每個訊息範本的模型組態數量上限。
行銷活動中每秒可傳送的推播通知數目上限	每個支援的區域： 25,000	否	行銷活動中每秒可傳送的推送通知數量上限。
每個端點或使用者的建議數目上限	每個受支援的區域： 5	否	每個端點或使用者的建議數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個端點或使用者的建議屬性數目上限	每個受支援的區域：1	否	如果 AWS Lambda 函數未處理屬性值，則每個端點或使用者的建議屬性數目上限。
每個端點或使用者的建議屬性數目上限 (AWS Lambda 函數)	每個受支援的區域：10	否	如果屬性值是由 AWS Lambda 函數處理，則每個端點或使用者的建議屬性數目上限。
每個範本的版本數量上限	每個受支援的區域：5,000	否	每個範本的版本數量上限。
每個行銷活動的客群大小上限	每個支援的區域：100,000,000	否	每個行銷活動的匯入客群大小上限。對於動態區段：無限制。
每個旅程的客群大小上限	每個支援的區域：100,000,000	否	每個旅程的區段大小上限。匯入的客群：每個旅程 100,000,000 個。對於動態區段：無限制。
請求的大小上限	每個受支援的區域：4 MB	否	請求的大小上限（以 MB 為單位）。
個別事件的大小上限	每個支援的區域：1,000 KB	否	個別事件的大小上限 (KB)。
Lambda 函數的調用承載 (請求和回應) 的大小上限	每個支援的區域：6 MB	否	Lambda 函數調用承載（請求和回應）的大小上限（以 MB 為單位）。
每個端點的大小上限	每個支援的區域：15 KB	否	每個端點的大小上限 (KB)。

名稱	預設	可調整	描述
Amazon Pinpoint 專案的數量	每個受支援的區域：100	否	每個帳戶的 Amazon Pinpoint 專案數量上限。
每個帳戶的雙向簡訊 Amazon SNS 主題數量	每個支援的區域：100,000	是	每個帳戶的雙向簡訊 Amazon SNS 主題數量上限。
EndpointBatchRequest 承載中的 EndpointBatchItem 物件數量 EndpointBatchRequest	每個受支援的區域：100	否	EndpointBatchRequest 承載中的 EndpointBatchItem 物件數量上限。EndpointBatchRequest 承載大小不能超過 7 MB。
每秒可傳送的簡訊數量 (傳送速率)	每個受支援的區域：20	是	每秒可傳送的簡訊數量上限 (傳送速率)。
每秒可傳送到單一收件人的簡訊訊息數	每個受支援的區域：1	否	每秒可傳送給單一收件人的簡訊數量上限。
指派給屬性參數的屬性數目	每個受支援的區域：250	否	指派給屬性參數的屬性數目上限。
指派給屬性、指標和 UserAttributes 參數的屬性數量	每個受支援的區域：250	否	指派給每個端點的屬性、指標和 UserAttributes 參數的屬性數量上限。
指派給指標參數的屬性數目	每個受支援的區域：250	否	指派給指標參數的屬性數目上限。
指派給 UserAttributes 參數的屬性數目	每個受支援的區域：250	否	指派給 UserAttributes 參數的屬性數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
語音訊息中的字元數	每個支援的區域： 6,000	否	語音訊息中的字元數上限。3,000 個可計費字元，用文字表示總共 6,000 個字元，包括可計費字元和 SSML 標籤。
並行匯入任務的數量	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶的並行匯入任務數目上限。
每秒可傳送的電子郵件數量 (傳送率)	每個受支援的區域：1	是	每秒可傳送的電子郵件數量上限 (傳送速率)。若您的帳戶位於沙盒內，則配額為每秒 1 封電子郵件。如果您的帳戶在沙盒外，速率會根據您的特定使用案例而不同。此速率是根據收件人數量，而不是傳送的唯一訊息數量。
每 24 小時期間內可傳送的電子郵件數量 (傳送份額)	每個受支援的區域：200	是	每 24 小時期間可傳送的電子郵件數量上限 (傳送配額)。若您的帳戶位於沙盒內，則配額為每 24 個小時 200 封電子郵件。如果您的帳戶在沙盒外，配額會根據您的特定使用案例而不同。此配額是根據收件人數量，而不是傳送的唯一訊息數量。
具有相同使用者 ID 的端點數量	每個受支援的區域：10	否	具有相同使用者 ID 的端點數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
事件型行銷活動的數量	每個受支援的區域：25	否	以事件為基礎的行銷活動數量上限。使用基於事件的觸發的行銷活動必須使用動態客群。他們無法使用匯入的客群。
您可以驗證的身分數量	每個受支援的區域：10,000	否	您可以為每個 AWS 區域驗證的身分數量上限。身分是指電子郵件地址或網域，或兩者的任何組合。您使用 Amazon Pinpoint 傳送的每封電子郵件，都必須經由驗證過的身分。
每個匯入任務的匯入檔案數量	每個受支援的區域：10,000	否	每個匯入任務的匯入檔案數目上限。
每則訊息的收件人數量	每個受支援的區域：50	否	每則訊息的收件人數量上限。
每個屬性指派給屬性參數屬性的值數目	每個受支援的區域：50	否	每個屬性指派給屬性參數屬性的值數目上限。
每個屬性指派給 UserAttributes 參數屬性的值數目	每個受支援的區域：50	否	每個屬性指派給 UserAttributes 參數屬性的值數目上限。
驗證的身分數量	每個受支援的區域：10,000	否	已驗證身分的數目上限。身分是指電子郵件地址或網域，或兩者的任何組合。您使用 Amazon Pinpoint 傳送的每封電子郵件，都必須經由驗證過的身分。

名稱	預設	可調整	描述
每個 AWS 區域的語音組態集數量	每個受支援的區域：10,000	否	每個 AWS 區域的組態設定數目上限。
在 24 小時期間內可傳送的語音訊息數量	每個受支援的區域：20	否	在 24 小時期間內可傳送的語音訊息數量上限。如果您的帳戶在沙盒內：20 個訊息。如果您的帳戶在沙盒外：無限制。
每秒從單一來源電話號碼可傳送的語音訊息數量	每個受支援的區域：1	否	每秒可從單一原始電話號碼傳送的語音訊息數量上限。
每分鐘可傳送的語音訊息數量	每個受支援的區域：5	否	每分鐘可傳送的語音訊息數量上限。如果您的帳戶在沙盒內：每分鐘 5 通電話。如果您的帳戶在沙盒外：每分鐘 20 通電話。
在 24 小時期間內可傳送給單一收件人的語音訊息數量	每個受支援的區域：5	否	在 24 小時期間內可傳送給單一收件人的語音訊息數量上限。
PhoneNumberValidate 操作高載配額	每個受支援的區域：20	否	您可以一次提出的最大 PhoneNumberValidate 操作請求數。
PhoneNumberValidate 操作速率配額	每個受支援的區域：20	否	您可以每秒提出的 PhoneNumberValidate 操作請求數目上限。
PutEvents 操作高載配額	每個受支援的區域：15	否	您可以一次提出的 PutEvents 操作請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
PutEvents 操作速率配額	每個受支援的區域：15	否	您可以每秒提出的 PutEvents 操作請求數目上限。
SMS 花費閾值	每個受支援的區域：1	是	每個帳戶的簡訊花費閾值上限（美元）。
SendMessages 操作高載配額	每個支援的區域：4,000	否	您可以一次提出的 SendMessages 操作請求數目上限。
SendMessages 操作速率配額	每個支援的區域：4,000	否	您可以每秒提出的 SendMessages 操作請求數目上限。
SendUsersMessages 操作高載配額	每個支援的區域：6,000	否	您可以一次提出的 SendUsersMessages 操作請求數目上限。
SendUsersMessages 操作速率配額	每個支援的區域：6,000	否	您可以每秒提出的 SendUsersMessages 操作請求數目上限。
UpdateCampaign 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 UpdateCampaign 操作請求數目上限。
UpdateCampaign 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 UpdateCampaign 操作請求數目上限。
UpdateEmailTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdateEmailTemplate 操作請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateEmailTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdateEmailTemplate 操作請求數目上限。
UpdateEndpoint 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdateEndpoint 操作請求數目上限。
UpdateEndpoint 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdateEndpoint 操作請求數目上限。
UpdateEndpointsBatch 操作高載配額	每個支援的區域：2	否	您可以一次提出的 UpdateEndpointsBatch 操作請求數目上限。
UpdateEndpointsBatch 操作速率配額	每個支援的區域：2	否	您可以每秒提出的 UpdateEndpointsBatch 操作請求數目上限。
UpdateInAppTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdateInAppTemplate 操作請求數目上限。
UpdateInAppTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdateInAppTemplate 操作請求數目上限。
UpdatePushTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdatePushTemplate 操作請求數目上限。
UpdatePushTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdatePushTemplate 操作請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateSegment 操作高載配額	每個受支援的區域：25	否	您可以一次提出的 UpdateSegment 操作請求數目上限。
UpdateSegment 操作速率配額	每個受支援的區域：25	否	您可以每秒提出的 UpdateSegment 操作請求數目上限。
UpdateSmsTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdateSmsTemplate 操作請求數目上限。
UpdateSmsTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdateSmsTemplate 操作請求數目上限。
UpdateVoiceTemplate 操作高載配額	每個受支援的區域：10	否	您可以一次提出的 UpdateVoiceTemplate 操作請求數目上限。
UpdateVoiceTemplate 操作速率配額	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒提出的 UpdateVoiceTemplate 操作請求數目上限。
語音訊息長度	每個受支援的區域：30	否	語音訊息長度上限。如果您的帳戶在沙盒內：30 秒。如果您的帳戶在沙盒外：5 分鐘。

詳情請參閱《Amazon Pinpoint 開發人員指南》中的 [Amazon Pinpoint 配額](#)。

Amazon Polly 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
語彙計數	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中此帳戶中擁有的語彙數目上限。
語彙大小	每個支援的區域：40,000	否	單一語彙的大小上限，以字元為單位。
GetSpeechSynthesisTask 和 ListSpeechSynthesisTasks 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒傳送的 GetSpeechSynthesisTask 和 ListSpeechSynthesisTasks 請求數目上限。
StartSpeechSynthesisTask (生成式) 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 StartSpeechSynthesisTask (生成引擎) 請求數目上限。
StartSpeechSynthesisTask (長格式) 請求的速率	每個受支援的區域：1	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 StartSpeechSynthesisTask (長格式) 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
			isTask（長型引擎）請求數目上限。
StartSpeechSynthesisTask（神經）請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 StartSpeechSynthesisTask（神經引擎）請求數目上限。
StartSpeechSynthesisTask（標準）請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 StartSpeechSynthesisTask（標準引擎）請求數目上限。
SynthesizeSpeech（生成式）請求的速率	每個支援的區域：8	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 SynthesizeSpeech（生成引擎）請求數目上限。
SynthesizeSpeech（長形）請求的速率	每個支援的區域：8	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 SynthesizeSpeech（長型引擎）請求數目上限。
SynthesizeSpeech（神經）請求的速率	每個支援的區域：8	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 SynthesizeSpeech（神經引擎）請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
SynthesizeSpeech (標準) 請求的速率	每個支援的區域： 80	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒 SynthesizeSpeech (標準引擎) 請求數目上限。這也包含 DescribeVoices 請求。
語彙管理請求的速率	每個支援的區域： 2	是	您可以在目前區域中在此帳戶中傳送的每秒語彙管理請求數目上限。此限制適用於下列操作合併：ListLexicon、GetLexicon、PutLexicon、DeleteLexicon。
StartSpeechSynthesisTask 計費字元計數	每個支援的區域： 100,000	是	以計費字元表示的 StartSpeechSynthesisTask 輸入文字大小上限。SSML 標籤不計為收費字元。適用於標準和神經合成。
StartSpeechSynthesisTask 語彙計數	每個受支援的區域： 5	否	可與 StartSpeechSynthesisTask 操作搭配使用的語彙數目上限。適用於標準和神經合成。
StartSpeechSynthesisTask 總字元數限制	每個支援的區域： 200,000	是	StartSpeechSynthesisTask 輸入文字的大小上限，以字元表示，包括 SSML 標籤和空格。適用於標準和神經合成。

名稱	預設	可調整	描述
SynthesizeSpeech 計費字元計數	每個受支援的區域：3,000	是	以計費字元表示的 SynthesizeSpeech 輸入文字大小上限。SSML 標籤不計為收費字元。適用於標準和神經合成。
SynthesizeSpeech 語彙計數	每個受支援的區域：5	否	可與 SynthesizeSpeech 操作搭配使用的語彙數目上限。適用於標準和神經合成。
SynthesizeSpeech 字元總數	每個支援的區域：6,000	是	以字元為單位的 SynthesizeSpeech 輸入文字大小上限，包括 SSML 標籤和空格。適用於標準和神經合成。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》[中的配額](#)。

AWS Private Certificate Authority 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS Private CA 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS Private CA 適用於 Active Directory 端點的連接器

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Private CA 適用於 SCEP 端點的連接器

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Private CA 配額

名稱	預設	可調整	描述
私有憑證授權單位數量	每個受支援的區域：200	是	可在目前區域中的帳戶中建立的私有憑證授權單位 (CAs) 數目上限。
每個 CA 的私有憑證數量	每個受支援的區域：50,000,000	否	憑證授權單位 (CA) 在目前區域中的帳戶中可以發行的私有憑證數量上限。當未啟用撤銷或使用分割 CRL 和/或 OCSP 啟用撤銷時，就會套用此配額。啟用完整 CRL 時，會套用「每個 CA 使用完整 CRLs 的私有憑證數目」限制。
每個 CA 使用完整 CRLs 私有憑證數量	每個受支援的區域：1,000,000	否	憑證授權單位 (CA) 在目前區域中的帳戶中可以發行的私有憑證數量上限。此配額適用於使用完整 CRLs CAs。
每個已啟用完整 CRLs 之 CA 的撤銷私有憑證數量	每個受支援的區域：1,000,000	否	目前區域中帳戶中已撤銷、未過期的私有憑證數目上限。此配額僅適用於 CA 已啟用完整 CRLs 憑證。
CreateCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 CreateCertificateAuthority 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateCertificateAuthorityAuditReport 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 CreateCertificateAuthorityAuditReport 請求數目上限。
CreatePermission 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 CreatePermission 請求數目上限。
DeleteCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 DeleteCertificateAuthority 請求數目上限。
DeletePermission 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 DeletePermission 請求數目上限。
DeletePolicy 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 DeletePolicy 請求數目上限。
DescribeCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 DescribeCertificateAuthority 請求數目上限。
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 DescribeCertificateAuthorityAuditReport 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetCertificate 請求的速率	每個支援的區域：75	是	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 GetCertificate 請求數目上限。
GetCertificateAuthorityCertificate 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 GetCertificateAuthorityCertificate 請求數目上限。
GetCertificateAuthorityCsr 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 GetCertificateAuthorityCsr 請求數目上限。
GetPolicy 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 GetPolicy 請求數目上限。
ImportCertificateAuthorityCertificate 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	ImportCertificateAuthorityCertificate 請求數目上限，每秒可在目前區域中的帳戶中執行。
IssueCertificate 請求的速率	每個受支援的區域：25	是	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 IssueCertificate 請求數目上限。
ListCertificateAuthorities 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 ListCertificateAuthorities 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListPermissions 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 ListPermissions 請求數目上限。
ListTags 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 ListTags 請求數目上限。
PutPolicy 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 PutPolicy 請求數目上限。
RestoreCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 RestoreCertificateAuthority 請求數目上限。
RevokeCertificate 請求的速率	每個受支援的區域：20	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 RevokeCertificate 請求數目上限。
TagCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 TagCertificateAuthority 請求數目上限。
UntagCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 UntagCertificateAuthority 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateCertificateAuthority 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	每秒可在目前區域中的帳戶中執行的 UpdateCertificateAuthority 請求數目上限。

AWS Private CA 適用於 Active Directory 配額的連接器

名稱	預設	可調整	描述
連接器數量	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的連接器數目上限。
每個範本的群組存取控制項目數量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的每個範本的群組存取控制項目數目上限。
每個連接器的範本數量	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的每個連接器範本數目上限。
CreateConnector 請求的速率	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 CreateConnector 請求數目上限。
CreateDirectoryRegistration 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 CreateDir

名稱	預設	可調整	描述
			ectoryRegistration 請求數目上限。
CreateServicePrincipalName 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 CreateServicePrincipalName 請求數目上限。
CreateTemplate 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 CreateTemplate 請求數目上限。
CreateTemplateGroupAccessControlEntry 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 CreateTemplateGroupAccessControlEntry 請求數目上限。
DeleteConnector 請求的速率	每個支援的區域：2	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 DeleteConnector 請求數目上限。
DeleteDirectoryRegistration 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在此帳戶中每秒在目前區域中執行的 DeleteDirectoryRegistration 請求數目上限。
DeleteServicePrincipalName 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在此帳戶中每秒在目前區域中執行的 DeleteServicePrincipalName 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteTemplate 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 DeleteTemplate 請求數目上限。
DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 請求數目上限。
GetConnector 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetConnector 請求數目上限。
GetDirectoryRegistration 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetDirectoryRegistration 請求數目上限。
GetPolicies 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetPolicies 請求數目上限。
GetServicePrincipalName 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetServicePrincipalName 請求數目上限。
GetTemplate 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetTemplate 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetTemplateGroupAccessControlEntry 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 GetTemplateGroupAccessControlEntry 請求數目上限。
ListConnectors 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListConnectors 請求數目上限。
ListDirectoryRegistrations 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListDirectoryRegistrations 請求數目上限。
ListServicePrincipalNames 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListServicePrincipalNames 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListTagsForResource 請求數目上限。
ListTemplateGroupAccessControlEntries 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒執行的 ListTemplateGroupAccessControlEntries 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListTemplates 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在此帳戶中每秒在目前區域中執行的 ListTemplates 請求數目上限。
RequestSecurityToken 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 RequestSecurityToken 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 UntagResource 請求數目上限。
UpdateTemplate 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 UpdateTemplate 請求數目上限。
UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 請求數目上限。

AWS Private CA SCEP 配額的連接器

名稱	預設	可調整	描述
每個連接器的挑戰數量	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的每個連接器的挑戰數量上限。
連接器數量	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的連接器數目上限。
CreateChallenge 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateChallenge 請求數目上限。
CreateConnector 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 CreateConnector 請求數目上限。
DeleteChallenge 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DeleteChallenge 請求數目上限。
DeleteConnector 請求的速率	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 DeleteConnector 請求數目上限。
GetCACaps 請求的速率	每個受支援的區域：20	是	連接器在目前區域中每秒可執行的 GetCACaps 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
GetCACert 請求的速率	每個受支援的區域：20	是	連接器在目前區域中每秒可執行的 GetCACert 請求數目上限。
GetChallengeMetadata 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetChallengeMetadata 請求數目上限。
GetChallengePassword 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetChallengePassword 請求數目上限。
GetConnector 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 GetConnector 請求數目上限。
ListChallengeMetadata 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListChallengeMetadata 請求數目上限。
ListConnectors 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 ListConnectors 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒執行的 ListTagsForResource 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
PKCSReq 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	連接器每秒可在目前區域中執行的 PKCSReq 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中此帳戶中執行的每秒 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個受支援的區域：50	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒執行的 UntagResource 請求數目上限。

Amazon Managed Service for Prometheus 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Managed Service for Prometheus 包含控制平面端點（執行工作區管理任務）和資料平面端點（在工作區執行個體中使用與 Prometheus 相容的資料）。控制平面端點開頭為 `aps.*`，而資料平面端點開頭為 `aps-workspaces.*`。結尾為 `.amazonaws.com` 的端點支援 IPv4，結尾為 `.api.aws` 的端點同時支援 IPv4 和 IPv6。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Managed Service for Prometheus 具有以下配額。Amazon Managed Service for Prometheus 採用 [CloudWatch 用量指標](#)，以監控 Prometheus 資源用量。使用 CloudWatch 用量指標警示功能，您可以監控 Prometheus 資源和使用情況，以防止發生限制錯誤。

隨著專案和工作區的成長，您可能需要監控或請求增加的最常見配額為：每個工作區的啟用中序列、每個工作區的擷取率，以及每個工作區的擷取成組分解大小。

對於所有可調整的配額，您可透過選取可調整欄中的連結或[請求增加配額](#)，來請求提高配額。

 Note

除非另有說明，否則這些配額是每個工作區。

名稱	預設	可調整	描述
每個工作區含中繼資料的啟用中指標	每個受支援的區域：20,000	否	每個工作區具有中繼資料的唯一啟用中指標數量。注意：如果達到限制，則會記錄指標範例，但會捨棄超過限制的中繼資料。
每個工作區的啟用中序列	每個受支援的區域：每 2 小時 10,000,000	是	每個工作區的唯一作用中系列數量（最多 10 億）。如果在過去 2 小時內呈報範例，則該序列為啟用中。容量從 2M 到 10M 是根據最後 30 分鐘的使用量自動調整。
警示管理員定義檔案中的警示彙總群組大小	每個受支援的區域：1,000	是	警示管理員定義檔案中警示彙總群組的大小上限。group_by 的每個標籤值組合都會建立彙總群組。
警示管理員定義檔案大小	每個受支援的區域：1 MB	否	警示管理員定義檔案的大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
警示管理員中的警示承載大小	每個受支援的區域：20 MB	否	每個工作區所有警示管理員警示的警示承載大小上限。警示大小取決於標籤和註釋。
警示管理員中的警示	每個受支援的區域：1,000	是	每個工作區的並行提醒管理員提醒數量上限。
HA 追蹤器叢集	每個受支援的區域：500	否	HA 追蹤器會追蹤每個工作區擷取樣本的叢集數量上限。
擷取每個工作區成組分解大小	每個受支援的區域：1,000,000	是	每個工作區每秒一次突發可擷取的最大範例數量。
每個工作區的擷取速率	每個受支援的區域：170,000	是	每個工作區每秒的指標範例擷取率。
警示管理員定義檔案中的抑制規則	每個受支援的區域：100	是	警示管理員定義檔案中抑制規則的數量上限。
標籤大小	每個受支援的區域：7 KB	否	系列接受所有標籤和標籤值的最大組合大小。
每個工作區的 LabelSet 限制	每個受支援的區域：100	是	每個工作區可建立的標籤集限制數目上限。
每個公制系列的標籤	每個受支援的區域：150	是	每個指標序列的標籤數量。
中繼資料長度	每個受支援的區域：1 KB	否	指標中繼資料可接受的最大長度。中繼資料是指指標名稱、類型、單位和說明文字。

名稱	預設	可調整	描述
每個指標的中繼資料	每個受支援的區域：10	否	每個指標的中繼資料數量。注意：如果達到限制，則會記錄指標範例，但會捨棄超過限制的中繼資料。
警示管理員路由樹狀結構節點	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	警示管理員路由樹狀結構中節點的數量上限。
每秒交易中每個區域的 API 操作數量	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	所有 Amazon Managed Service for Prometheus APIs 的每秒 API 操作數目上限，包括工作區 CRUD APIs、標記 APIs、規則群組命名空間 CRUD APIs 和警示管理員定義 CRUD APIs。
每秒交易中每個工作區的 GetSeries、GetLabels 和 GetMetricMetadata API 操作數量	每個受支援的區域：10	否	每個工作區每秒的 GetSeries、GetLabels 和 GetMetricMetadata Prometheus 相容 API 操作數目上限。
每秒交易中每個工作區的 QueryMetrics API 操作數量	每個受支援的區域：300	否	每個工作區每秒的 QueryMetrics Prometheus 相容 API 操作數目上限。
每秒交易中每個工作區的 RemoteWrite API 操作數量	每個受支援的區域：3,000 個	否	每個工作區每秒的 RemoteWrite Prometheus 相容 API 操作數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易中每個工作區的其他 Prometheus 相容 API 操作數量	每個受支援的區域：100	否	所有其他 Prometheus 相容 API 的每秒 API 操作數目上限，APIs 包括 ListAlerts、ListRules 等。
查詢位元組以進行即時查詢	所有受支援的區域：5 GB	否	單一即時查詢可掃描的最大位元組數。
範圍查詢的查詢位元組	所有受支援的區域：5 GB	否	在單一範圍查詢中，每 24 小時間隔可掃描的最大位元組數。
擷取的查詢區塊	每個受支援的區域：20,000,000	否	單一查詢期間可掃描的區塊的最大數量。
範例查詢	每個受支援的區域：50,000,000	否	單一查詢期間可掃描的最大範例數量。
查詢序列擷取	每個受支援的區域：12,000,000	否	單一查詢期間可掃描的最大序列數量。
查詢時間範圍 (天)	每個支援的區域：95	否	QueryMetrics、GetSeries 和 GetLabels APIs 的最大時間範圍。
請求規模	每個受支援的區域：1 MB	否	擷取或查詢的請求大小上限。
規則評估間隔	每個受支援的區域：30 秒	是	每個工作區規則群組的最小規則評估間隔。
規則群組命名空間定義檔大小	每個受支援的區域：1 MB	否	規則群組命名空間定義檔案的大小上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個工作區的規則	每個受支援的區域：2,000	是	每個工作區的規則數量上限。
每個工作區的靜音數	每個受支援的區域：1,000	是	每個工作區的靜音數量上限，包括過期、作用中和待定的靜音。
警示管理員定義檔案中的範本	每個受支援的區域：100	是	警示管理員定義檔案中的範本數量上限。
每個帳戶每個區域的工作	每個受支援的區域：25	是	每個區域的工作區的數量上限。

對擷取資料的其他限制

針對擷取到工作區的資料，Amazon Managed Service for Prometheus 也有下列額外要求。這些不可調整。

- 拒絕擷取超過 1 小時的指標範例。
- 每個範例和中繼資料都必須有指標名稱。

AWS Proton 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的元件	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶的元件數量上限
每個環境帳戶的環境帳戶連線	每個受支援的區域：1,000	是	每個環境帳戶的環境帳戶連線數目上限
每個帳戶的環境	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶的環境數量上限
每個服務的服務執行個體	每個受支援的區域：20	是	每個服務的服務執行個體數量上限
每個帳戶的服務	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶的服務數量上限
每個範本的範本版本	每個受支援的區域：1,000	是	每個範本註冊的範本版本數量上限
每個帳戶的範本	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶、服務和環境範本合併的已註冊範本數量上限

如需詳細資訊，請參閱 AWS Proton 管理員指南中的[AWS Proton 配額](#)。

Amazon Q Business 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務區域和端點

下表顯示 Amazon Q Business 目前支援的 AWS 區域 和 端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	

 Note

歐洲（愛爾蘭）和亞太區域（雪梨）區域目前不支援美國區域提供的所有功能，例如 Q App、Q Actions 和音訊/視訊檔案。雖然這些功能即將推出，但此區域的 Amazon Q Business 客戶可以執行下列動作：

- 取得提交至企業擷取擴增產生系統的問題解答。
- 透過 Amazon Q Business 助理產生內容
- 存取檔案中內嵌映像等功能。
- 在小型資料表上執行表格式搜尋。
- 從掃描PDFs 擷取資料。

- 以掃描PDFs 回答資料中的問題。
- 回應 LLM 知識的查詢。

Service Quotas

下表顯示與您的 Amazon Q Business 相關的配額 AWS 帳戶。

名稱	描述	預設	可調整
應用程式	每個帳戶的應用程式數量上限	50	否
資料來源	每個應用程式的資料來源數量上限	50	否
資料存取器	每個應用程式的資料存取器數量上限	10	否
外掛程式	每個應用程式的外掛程式數量上限	25	否
動作	每個外掛程式的動作數量上限	20	否

Amazon Q Developer 端點和配額

服務配額 (也稱為限制) 是 AWS 帳戶的服務資源或操作的最大數量。以下是此服務的服務配額。

Amazon Q Developer Transform 服務配額

功能	配額（每個使用者）
.NET 每月程式碼行 (Q Dev Pro 訂閱)	每個支援的區域 1,000,000 行程式碼
並行 .NET 任務與 Microsoft Visual Studio 延伸模組 (Q Dev Pro Subscriber)	每個支援的區域 10 個任務

功能	配額（每個使用者）
與 BuilderIDs .NET 每月程式碼行	每個支援的區域 1,000 行程式碼
使用 Microsoft Visual Studio Extension (BuilderID) 並行 .NET 任務	每個支援的區域 1 個任務

Amazon Q Developer Pro 服務配額

Amazon Q Pro 方案訂閱包含的功能受 [Amazon Q 開發人員定價頁面上](#) 概述的使用配額約束。定價頁面上的某些功能也受到下表所列配額的約束。這些配額可確保所有訂閱用戶的公平使用和最佳效能。

如需定價的相關資訊，請參閱 [Amazon Q Developer 定價頁面](#)。

Amazon Q Developer Pro 配額 (IDE/IDEs)

功能	配額（每個使用者）
適用於軟體開發的 Amazon Q 開發人員代理程式	每月 30 次調用
用於程式碼轉換的 Amazon Q 開發人員代理程式	每月 4000 行程式碼，在帳戶層級集區。額外的程式碼行可供使用。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Q Developer Pro 定價 。
程式碼檢閱	每月 500 個專案審查，包含自動審查

Amazon Q Developer Pro 配額（在 AWS Management Console 中）

功能	配額（每個使用者）
生成式 SQL	每月 1000 個查詢
分析網路連線能力	每天 20 個請求

Amazon Q Developer Pro 配額 (在 Amazon CodeCatalyst 中)

功能	配額 (每個使用者)
適用於軟體開發的 Amazon Q 開發人員代理程式	每月 30 個
提取請求摘要	每月 20 個

Amazon QLDB 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

QLDB 資源管理 API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	qldb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	qldb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	qldb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

QLDB 交易資料 API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	session.qldb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	session.qlldb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qlldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	session.qlldb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qlldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	session.qlldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	session.qlldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	session.qlldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	session.qlldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	session.qlldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	session.qlldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	session.qlldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	session.qlldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Ledger	每個受支援的區域：5	是	指定區域中每個帳戶允許的作用中分類帳數量上限。
每個分類帳的 QLDB 匯出	每個支援的區域：2	是	指定區域中每個帳戶每個分類帳允許的作用中匯出數目上限。
每個分類帳的 QLDB 串流	每個受支援的區域：5	是	指定區域中每個帳戶每個分類帳允許的作用中串流數量上限。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon QLDB 開發人員指南》中的 Amazon QLDB 配額](#)。

Systems Manager 快速設定端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是您 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
組態管理員數量上限	每個受支援的區域：100	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的快速設定組態管理員數目上限。
CreateConfigurationManager API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒發出的 CreateConfigurationManager API 請求數目上限。
DeleteConfigurationManager API 請求的速率	每個支援的區域：3	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteConfiguratio

名稱	預設	可調整	描述
			nManager API 請求數目上限。
GetConfiguration API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 GetConfiguration API 請求數目上限。
GetConfigurationManager API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 GetConfigurationManager API 請求數目上限。
GetServiceSettings API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 GetServiceSettings API 請求數目上限。
ListConfigurationManagers API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 ListConfigurationManagers API 請求數目上限。
ListConfigurations API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 ListConfigurations API 請求數目上限。
ListQuickSetupTypes API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 ListQuickSetupTypes API 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListTagsForResource API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListTagsForResource API 請求數目上限。
TagResource API 請求的速率	每個支援的區域：2	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 TagResource API 請求數目上限。
UntagResource API 請求的速率	每個支援的區域：2	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 UntagResource API 請求數目上限。
UpdateConfigurationDefinition API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒進行的 UpdateConfigurationDefinition API 請求數目上限。
UpdateConfigurationManager API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒發出的 UpdateConfigurationManager API 請求數目上限。
UpdateServiceSettings API 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒進行的 UpdateServiceSettings API 請求數目上限。

Amazon QuickSight 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

QuickSight

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

QuickSight 網站

區域名稱	區域	端點
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
加拿大 (中部)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com

區域名稱	區域	端點
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europe (Paris)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europe (Stockholm)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	https://sa-east-1.quicksight.aws.amazon.com

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
API_CREATE-INGESTION：從 Enterprise Edition 每 24 小時呼叫一次	每個受支援的區域：32	否	浮動 24 小時時段中對 createIngestion API 函數的呼叫數量上限。期間是從目前日期和時間之前的 24 小時開始測量。此上限適用於使用 Amazon QuickSight 企業版 AWS 的帳戶。
API_CREATE-INGESTION：從 Standard Edition 每 24 小時呼叫一次	每個支援的區域：8	否	浮動 24 小時時段中對 createIngestion API 函數的呼叫數量上限。期間是從目前日期和時間之前的 24 小時開始測量。此

名稱	預設	可調整	描述
			上限適用於使用 Amazon QuickSight 標準版 AWS 的帳戶。
計算欄位表達式長度	每個支援的區域： 250,000	否	您可以在計算欄位的表達式中使用的字元數上限。
自訂動作名稱長度	每個支援的區域： 256	否	您可以在命名自訂動作時使用的字元數上限。
每個視覺效果的自訂動作	每個受支援的區域： 10	否	您可以為分析中的每個視覺效果設定的自訂動作數量上限。
資料準備：每個資料集的欄位	每個受支援的區域： 2,000	否	資料集可包含的欄位數目上限。檔案匯入和查詢結果集可以包含超過 2,000 個資料欄。不過，您必須編輯資料集設定，並手動排除欄位，直到選取或包含少於 2,000 個欄位為止。
顯示每個工作表控制項的項目	每個支援的區域： 1,000	否	工作表控制項可顯示的不同項目數目上限。
電子郵件報告每個群組的電子郵件別名	每個受支援的區域： 5,000	否	QuickSight 傳送電子郵件報告的目標任何群組中的成員數量上限。如果您嘗試將報告傳送到較大的群組，報告會失敗。

名稱	預設	可調整	描述
每個指定控制值的字元數上限	每個支援的區域： 200,000	否	在您輸入以在工作表控制項內顯示的項目中使用的字元數上限。範例是為下拉式清單指定的值。這不適用於從資料集建立的值。
視覺效果的查詢逾時	每個支援的區域： 120 秒	否	QuickSight 等待資料庫完成傳送資料的時間上限。這適用於視覺效果啟動的查詢。
等待資料集預覽的時間上限	每個支援的區域： 45 秒	否	QuickSight 等待資料預覽完成載入的時間上限。
URL 動作超連結長度	每個受支援的區域： 2048	否	定義為 URL 動作之自訂動作的超連結 (URL) 中允許的字元數上限。這包括您包含的不同參數的連結的所有變化。

AWS Resource Access Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-1-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
自訂許可的數量	每個支援的區域： 1,500	是	自訂許可的數量上限。
每個資源類型的自訂許可數量	每個受支援的區域：10	是	您可以為每個資源類型建立的自訂許可數目上限。
擱置中的邀請數量	每個受支援的區域：250	是	待定邀請的數量上限。
主體關聯數目	每個支援的區域：25,000	是	主體關聯的數目上限。
每個資源共享的委託人關聯數目	每個受支援的區域：5,000	是	您可以在資源共享中指定的主體數量上限。
資源關聯的數量	每個支援的區域：25,000	是	資源關聯的數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個資源共享的資源關聯數量	每個受支援的區域：5,000	是	您可以在資源共享中包含的資源數量上限。
資源共用的數量	每個支援的區域：25,000	是	資源共用的數量上限。

備註

- 待定邀請的數量配額僅適用於傳送與不屬於寄件者 AWS 組織的帳戶共用的帳戶。
- 接收帳戶可以擁有多少待處理邀請沒有配額。
- 在屬於相同 AWS 組織的帳戶之間共用，且[開啟該 AWS 組織內的資源共用](#)時，不會使用邀請。

Amazon Redshift 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Redshift API

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Redshift Serverless API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Redshift 資料 API

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Redshift 查詢編輯器 v2

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Redshift 管理指南》中的 Amazon Redshift 中的配額和限制](#)。

Amazon Rekognition 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon Rekognition API 操作（串流 API 操作除外）可在下列區域和端點使用：

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Rekognition 串流端點

Amazon Rekognition 串流 API 操作可在下列區域和端點使用：

區域名稱	區域	端點	通訊協定
US East (N. Virginia)	us-east-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.us-east-1.amaz	WSS
		onaws.com	
		streaming-rekognit	
		ion-fips.us-east-1	
		.amazonaws.com	
US West (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognit	WSS
		ion.us-west-2.amaz	WSS
		onaws.com	
		streaming-rekognit	
		ion-fips.us-west-2	
		.amazonaws.com	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.ap-south-1.ama	
		zonaws.com	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.ap-northeast-1	
		.amazonaws.com	
Europe (Ireland)	eu-west-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.eu-west-1.amaz	
		onaws.com	

Note

有些區域僅支援特定 Amazon Rekognition 功能或操作。如需這些差異的資訊，請參閱以下各節。

以下是特定 Amazon Rekognition 功能和 AWS 區域的差異。

Amazon Rekognition Video 串流 API

Amazon Rekognition Video 串流 API 可在下列區域使用，取決於建立 StreamProcessor 時指定的設定。

標籤偵測 (ConnectedHome) API：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 亞太區域 (孟買)
- 歐洲 (愛爾蘭)

人臉搜尋 (FaceSearch) API：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 亞太區域 (東京)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (愛爾蘭)

Amazon Rekognition 自訂標籤

Amazon Rekognition 自訂標籤僅適用於下列區域。

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (新加坡)

- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)
- 亞太區域 (首爾)

加拿大 (中部) 區域

加拿大 (中部) 區域僅支援下列操作。

- [AssociateFaces](#)
- [CompareFaces](#)
- [CreateCollection](#)
- [DeleteCollection](#)
- [DeleteFaces](#)
- [DescribeCollection](#)
- [DetectFaces](#)
- [DisassociateFaces](#)
- [IndexFaces](#)
- [ListCollections](#)
- [ListFaces](#)
- [SearchFaces](#)
- [SearchFacesByImage](#)
- [SearchUsers](#)
- [SearchUsersByImage](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteUser](#)
- [ListUsers](#)

Note

這些操作只能透過使用 AWS CLI 或 SDK 來使用，因為加拿大 (中部) 區域目前不提供這些操作的主控制台體驗。

以色列 (特拉維夫) 區域

以色列（特拉維夫）區域僅支援下列功能的操作。

功能	作業
臉部偵測	DetectFaces
臉部比較	CompareFaces
人臉搜尋	AssociateFaces 、 CreateCollection 、 CreateUser 、 DeleteCollection 、 DeleteFaces 、 DeleteUser 、 DescribeCollection 、 DisassociateFaces 、 IndexFaces 、 ListCollections 、 ListFaces 、 ListUsers 、 SearchFaces 、 SearchFacesByImage 、 SearchUsers 、 SearchUsersByImage 、 TagResource 、 UntagResource 、 ListTagsForResource
標籤偵測	DetectLabels
管制	DetectModerationLabels
文字偵測	DetectText

Service Quotas

此頁面列出的配額為預設值。您可以使用 AWS 支援中心請求提高 Amazon Rekognition 的配額。若要請求提高 Amazon Rekognition 每秒交易數 (TPS) 限制的配額，請遵循 Amazon Rekognition [Amazon Rekognition 開發人員指南中預設配額](#) 的指示。

配額增加只會影響您提出請求之區域的特定 API 操作。其他 API 操作和區域不受影響。

資源	預設
個別 Amazon Rekognition Image 資料平面操作的每個帳戶每秒交易數：	•

資源	預設
• DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• 美國東部（俄亥俄）區域 – 5 • 美國東部（維吉尼亞北部）區域 – 50 • 美國西部（加利佛尼亞北部）區域 – 5 • 美國西部（奧勒岡）區域 – 50 • 亞太區域（孟買）– 5 • 亞太區域（首爾）– 5 • 亞太區域（新加坡）– 5 • 亞太區域（雪梨）– 5 • 亞太區域（東京）– 5 • 加拿大（中部）– 5（如需支援的操作，請參閱 服務端點）。

資源	預設
	- 歐洲（法蘭克福）區域 – 5 - 歐洲（愛爾蘭）區域 – 50 - 歐洲（倫敦）區域 – 5 - 以色列（特拉維夫）區域 – 5（如需支援的操作，請參閱 服務端點） - AWS GovCloud（美國西部） – 5

資源	預設
個別 Amazon Rekognition Image 資料平面操作的每個帳戶每秒交易數： • CompareFaces • DetectFaces	• 美國東部（俄亥俄）區域 – 25 • 美國東部（維吉尼亞北部）區域 – 100 • 美國西部（加利佛尼亞北部）區域 – 25 • 美國西部（奧勒岡）區域 – 100 • 亞太區域（孟買）– 25 • 亞太區域（首爾）– 25 • 亞太區域（新加坡）– 25 • 亞太區域（雪梨）– 25 • 亞太區域（東京）– 25 • 加拿大（中部）– 25（如需支援的操作，請參閱 服務端點）。

資源	預設
	- 歐洲（法蘭克福）區域 – 25 - 歐洲（愛爾蘭）區域 – 100 - 歐洲（倫敦）區域 – 25 - 以色列（特拉維夫）區域 – 25（如需支援的操作，請參閱 服務端點） - AWS GovCloud（美國西部） – 25
Amazon Rekognition Image 資料平面操作的每個帳戶每秒交易數： AssociateFaces DisassociateFaces	在 Amazon Rekognition Image 支援的每個區域中 – 5
個人防護設備資料平面操作的每個帳戶每秒交易數： DetectProtectiveEquipment	在 Amazon Rekognition Image 支援的每個區域中 – 5

資源	預設
個別 Amazon Rekognition Image 控制平面操作的每個帳戶每秒交易數： • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	在 Amazon Rekognition Image 支援的每個區域中 – 5
每個帳戶對個別儲存的視訊開始操作的每秒交易數： • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	在 Amazon Rekognition Video 支援的每個區域中 – 5 StartCelebrityRecognition 無法在 中使用 AWS GovCloud (US)。

資源	預設
針對個別 Amazon Rekognition Video 儲存的視訊取得操作，每個帳戶的每秒交易數： • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• 美國東部（俄亥俄）區域 – 5 • 美國東部（維吉尼亞北部）區域 – 20 • 美國西部（加利佛尼亞北部）區域 – 5 • 美國西部（奧勒岡）區域 – 20 • 亞太區域（孟買）– 5 • 亞太區域（首爾）– 5 • 亞太區域（新加坡）– 5 • 亞太區域（雪梨）– 5 • 亞太區域（東京）– 5 • 歐洲（法蘭克福）區域 – 5 • 歐洲（愛爾蘭）區域 – 20

資源	預設
	- 歐洲（倫敦）區域 – 5 - AWS GovCloud（美國西部）– 20 (GetCelebrityRecognition 不適用於此區域。)
每個帳戶的已儲存視訊工作數量上限	20
個別大量分析開始操作的每個帳戶每秒交易數： StartMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 大量分析支援的每個區域中：5
個別大量分析清單操作的每個帳戶每秒交易數： ListMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 大量分析支援的每個區域中：5
每個帳戶個別大量分析取得操作的每秒交易數： GetMediaAnalysisJob	在 Amazon Rekognition 大量分析支援的每個區域中：20

資源	預設
每個帳戶的並行大量分析任務數目上限，關於區域：	- 美國東部（維吉尼亞北部）區域 – 20 - 美國東部（俄亥俄）區域 – 5 - 美國西部（奧勒岡）區域 – 20 - 歐洲（愛爾蘭）區域 – 20 - 亞太區域（孟買）– 5 - 亞太區域（首爾）– 5 - 亞太區域（新加坡）– 5 - 亞太區域（雪梨）– 5 - 亞太區域（東京）– 5 - 歐洲（法蘭克福）區域 – 5 - 歐洲（倫敦）區域 – 5

資源	預設
每一帳戶可同時存在的串流視訊串流處理器數量上限	在 Amazon Rekognition Video 支援的每個區域中 – 10,000
每個帳戶可同時處理的臉部搜尋串流處理器數量上限	在 Amazon Rekognition Video 支援臉部搜尋串流處理器的每個區域中 – 10
每個帳戶可同時處理的標籤偵測串流處理器數目上限	• 美國東部（維吉尼亞北部）– 200 • 美國東部（俄亥俄）– 40 • 美國西部（奧勒岡）– 200 • 亞太區域（孟買）– 40 • 歐洲（愛爾蘭）– 40
每個帳戶對個別串流視訊操作的每秒交易數： • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	在 Amazon Rekognition Video 支援的每個區域中 – 20
停止串流影片操作的每個帳戶每秒交易數： • StopStreamProcessor	在 Amazon Rekognition Video 支援的每個區域中 – 1

資源	預設
Amazon Rekognition 人臉活體 API 操作的每個帳戶每秒交易數： • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• 美國東部（維吉尼亞北部）– 25 • 歐洲（愛爾蘭）– 5 • 美國西部（奧勒岡）– 25 • 亞太區域（孟買）– 5 • 亞太區域（東京）– 5
每個帳戶使用 StartFaceLivenessSession 建立的並行 Amazon Rekognition 人臉活體工作階段數量。 若要判斷所需的並行工作階段配額，請將預估工作階段長度乘以預估 TPS。（例如 10 秒 x 5 TPS = 50）。	• 美國東部（維吉尼亞北部）– 75 • 歐洲（愛爾蘭）– 15 • 美國西部（奧勒岡）– 75 • 亞太區域（孟買）– 15 • 亞太區域（東京）– 15
列出串流影片操作的每個帳戶每秒交易數： • ListStreamProcessors	在 Amazon Rekognition Video 支援的每個區域中 – 5
每個帳戶資源標記操作的每秒交易數： • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	在 Amazon Rekognition Image 支援的每個區域中 – 10

資源	預設
個別 Amazon Rekognition 自訂標籤資料平面操作的每個帳戶每秒交易數： • <a data-bbox="147 386 443 422" href="#">DetectCustomLabels	在 Amazon Rekognition 自訂標籤支援的所有區域中 – 50

資源	預設
個別 Amazon Rekognition 自訂標籤控制平面操作的每個帳戶每秒交易數： • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy • StartProjectVersion	在 Amazon Rekognition 自訂標籤支援的每個區域中 – 5

資源	預設
StopProjectVersion UpdateDatasetEntries	
每個帳戶的 Amazon Rekognition 自訂標籤專案數量上限。	100
每個專案的 Amazon Rekognition 自訂標籤模型數量上限。	100
每個帳戶的並行 Amazon Rekognition 自訂標籤訓練任務數量上限。	- 亞太區域（雪梨）以外的所有區域 – 2 - 亞太區域（雪梨）– 1
每個帳戶同時執行的 Amazon Rekognition 自訂標籤模型數量上限。	2
每個啟動模型的最大推論單位。	5
每個資料集的影像數量上限。	250,000

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Rekognition 開發人員指南》](#) 中的 [Amazon Rekognition 中的準則和配額](#)。Amazon Rekognition

Amazon Relational Database Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon RDS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-1-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon RDS Performance Insights

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫安全群組的授權	每個受支援的區域：20	否	每個資料庫安全群組的安全群組授權數

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫叢集的自訂端點	每個受支援的區域：5	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中為每個 Aurora 資料庫叢集建立的自訂端點數量上限。此值反映帳戶中資料庫叢集中自訂端點的最大數量。帳戶中的其他資料庫叢集可能有較少數量的自訂端點。
自訂引擎版本	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶所允許的自訂引擎版本數量上限
資料庫叢集參數群組	每個受支援的區域：50	是	資料庫叢集參數群組的數量上限
資料庫叢集	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的 Aurora 叢集數量上限
資料庫執行個體	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：40	是	在目前區域中，此帳戶允許地的資料庫執行個體數量上限
資料庫碎片群組	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中 Aurora 無限制資料庫的資料庫碎片群組數目上限
資料庫子網路群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：50	是	資料庫子網路群組的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
資料 API HTTP 要求主體大小	每個受支援的區域：4 MB	否	HTTP 請求內文允許的大小上限。
資料 API 並行叢集密碼配對上限	每個受支援的區域：30	否	目前 AWS 區域中此帳戶並行資料 API 請求中 Aurora Serverless v1 資料庫叢集和秘密的唯一對數上限。
資料 API 並行請求上限	每個受支援的區域：500	否	對使用相同秘密且可同時處理的 Aurora Serverless v1 資料庫叢集提出的資料 API 請求數目上限。其他請求會排入佇列，並在同處理序請求完成時進行處理。
資料 API 結果集大小上限	每個受支援的區域：1 MB	否	資料 API 可傳回的資料庫結果集大小上限。
JSON 回應字串的資料 API 大小上限	每個受支援的區域：10 MB	否	RDS 資料 API 傳回的簡化 JSON 回應字串大小上限。
每秒的資料 API 請求數	每個受支援的區域：每秒 1,000	否	目前 AWS 區域中此帳戶每秒允許對資料 API 的請求數目上限。此配額僅適用於 Amazon Aurora Serverless v1 叢集。
事件訂閱	每個受支援的區域：20	<u>是</u>	事件訂閱的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個資料庫叢集的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫叢集相關聯之 IAM 角色的數量上限
每個資料庫執行個體的 IAM 角色	每個受支援的區域：5	是	與資料庫執行個體相關聯的 IAM 角色數量上限
整合	每個受支援的區域：100	否	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的整合數目上限
手動資料庫叢集快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫叢集快照的數量上限
資料庫執行個體手動快照	每個受支援的區域：100	是	手動資料庫執行個體快照的數量上限
選項群組	每個受支援的區域：20	是	選項群組的數量上限
參數群組	ap-south-1：20 每個其他支援的區域：50	是	參數群組的數量上限
代理	每個受支援的區域：20	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的代理數目上限
每個主要項目的僅供讀取複本	每個受支援的區域：15	是	每個主資料庫執行個體的僅供讀取複本數量上限 此配額無法針對 Amazon Aurora 調整。
預留資料庫執行個體	每個受支援的區域：40	是	目前 AWS 區域中此帳戶中允許的預留資料庫執行個體數目上限

名稱	預設	可調整	描述
安全群組	ap-south-1 : 20 每個其他支援的區域 : 25	是	資料庫安全群組數量上限
每個資料庫子網路群組的子網路	每個受支援的區域 : 20	否	每個資料庫子網路群組的子網路數目上限
所有資料庫執行個體的儲存總量	所有受支援的區域 : 100,000 GB	是	EBS 磁碟區上所有 Amazon RDS 資料庫執行個體加在一起的儲存體總量上限 (以 GB 為單位) 此配額不適用於 Amazon Aurora，每個資料庫叢集的最大叢集磁碟區為 128 TiB。

AWS re:Post Private 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS re:Post Private 服務具有下列配額：

名稱	預設	可調整	描述
免費私有 re : Post 大小	每個支援的區域 : 10 GB	否	免費私有 re : Post 的大小上限 (以 GB 為單位)。
私有 re : Posts 的數量	每個支援的區域 : 3	否	目前區域中此帳戶中的私有 re : Posts 數目上限。
CreateSpace API 請求的速率	每個受支援的區域 : 1	否	您可以每秒進行的 CreateSpace 呼叫數量上限。
DeleteSpace API 請求的速率	每個受支援的區域 : 1	否	您可以每秒進行的 DeleteSpace 呼叫數目上限。
DeregisterAdmin API 請求的速率	每個受支援的區域 : 100	否	您可以每秒進行的 DeregisterAdmin 呼叫數量上限。
GetSpace API 請求的速率	每個受支援的區域 : 10	否	您可以每秒進行的 GetSpace 呼叫數量上限。
ListSpaces API 請求的速率	每個受支援的區域 : 10	否	您可以每秒進行的 ListSpaces 呼叫數量上限。
ListTagsForResource API 請求的速率	每個受支援的區域 : 10	否	您可以每秒進行的 ListTagsForResource 呼叫數目上限。
RegisterAdmin API 請求的速率	每個受支援的區域 : 100	否	您可以每秒進行的 RegisterAdmin 呼叫數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
SendInvites API 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以每秒進行的 SendInvites 呼叫數目上限。
TagResource API 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒進行的 TagResource 呼叫數量上限。
UntagResource API 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒進行的 UntagResource 呼叫數量上限。
UpdateSpace API 請求的速率	每個受支援的區域：10	否	您可以每秒進行的 UpdateSpace 呼叫數量上限。
標準私有 re：Post 大小	每個支援的區域：100 GB	否	標準私有 re：Post 的大小上限（以 GB 為單位）。
CreateSpace API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：1	否	CreateSpace 調節字符每秒重新填充速率。
DeleteSpace API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：1	否	DeleteSpace 調節字符每秒重新填充速率。
DeregisterAdmin API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	DeregisterAdmin 每秒調節字符重新填充速率。
GetSpace API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	GetSpace 調節字符每秒重新填充速率。
ListSpaces API 請求的字符補充率	每個受支援的區域：10	否	ListSpaces 調節字符每秒重新填充速率。

名稱	預設	可調整	描述
ListTagsForResource API 請求的字符補充率	每個受支援的區域：10	否	ListTagsForResource 調節字符每秒重新填充速率。
RegisterAdmin API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	RegisterAdmin 調節字符每秒重新填充速率。
SendInvites API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：1	否	SendInvites 每秒調節字符重新填充速率。
TagResource API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	TagResource 調節字符每秒重新填充速率。
UntagResource API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	UntagResource 調節字符每秒重新填充速率。
UpdateSpace API 請求的字符重新填充率	每個受支援的區域：10	否	UpdateSpace 調節字符每秒重新填充速率。

如需詳細資訊，請參閱 [re：Post Private 配額](#)。

AWS Resilience Hub 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
要匯入的 AWS CloudFormation 堆疊數量	每個受支援的區域：20	是	AWS 帳戶可為指定應用程式匯入的 AWS CloudFormation 堆疊數量上限
每個應用程式的應用程式元件數量	每個受支援的區域：200	是	指定應用程式的應用程式元件數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個資源的應用程式元件數量	每個受支援的區域：5	是	AWS 帳戶針對特定資源可擁有的 Application Components 數量上限
合規準備政策的數量	每個受支援的區域：10	是	AWS 帳戶可在目前區域中建立的合規整備政策數量上限
要匯入的 EKS 叢集數量	每個受支援的區域：5	是	AWS 帳戶可為指定應用程式匯入的 EKS 叢集數目上限。
彈性政策的數量	每個受支援的區域：10	是	AWS 帳戶可在目前區域中建立的彈性政策數量上限
要匯入的 Terraform 狀態檔案數目	每個受支援的區域：20	是	AWS 帳戶可為指定應用程式匯入的 Terraform 狀態檔案數目上限
應用程式數量	每個受支援的區域：50	是	AWS 帳戶可在目前區域中建立的應用程式數量上限
每月每個應用程式的評估數量	每個受支援的區域：200	是	AWS 帳戶在特定月份中可針對特定應用程式執行的評估數量上限
每個帳戶的並行評估數量	每個受支援的區域：20	否	AWS 帳戶可執行的並行評估數目上限
每個應用程式的並行評估數量	每個受支援的區域：1	否	AWS 帳戶可為指定應用程式執行的並行評估數目上限
每個帳戶的並行建議範本數量	每個受支援的區域：100	否	AWS 帳戶可同時建立的建議範本數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個應用程式的並行建議範本數量	每個受支援的區域：1	否	AWS 帳戶可為指定應用程式建立的建議範本數目上限
每月匯出的指標數量	每個受支援的區域：300	是	AWS 帳戶在特定月份中可執行的指標匯出數目上限
EKS 叢集要匯入的命名空間數目	每個受支援的區域：10	是	AWS 帳戶可以匯入的每個 EKS 叢集的命名空間數目上限。
每月每個應用程式的建議範本數量	每個受支援的區域：100	是	AWS 帳戶在特定月份可為特定應用程式建立的建議範本數目上限
每個應用程式的資源數量	每個支援的區域：400	是	指定應用程式的資源數量上限
過去評估/建議的保留期間，以天為單位	每個支援的區域：365	否	過去評估/建議的保留期間，以天為單位
過去建議範本的保留期間，以天為單位	每個支援的區域：365	否	過去建議範本的保留期間，以天為單位
範本大小，以位元組為單位	每個支援的區域：51,200	是	範本的大小上限，以位元組為單位
Terraform 狀態檔案大小上限	每個支援的區域：4,194,305	是	terraform 狀態檔案的匯入大小上限

AWS 資源總管

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws		
非洲 (開普敦)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2			
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1			

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1			

Service Quotas

您的 AWS 帳戶 具有每個 的預設配額 AWS 服務。除非另有說明，否則配額為區域特定。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。

若要檢視 的配額 AWS 資源總管，請開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS 服務並選取 AWS 資源總管。

若要請求增加配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南中的[請求提高配額](#)。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用[增加服務配額表單](#)。

下列配額是 Resource Explorer 的預設值。

最大值配額	預設值
中的檢視數目 AWS 區域	10

操作的速率限制	預設值
每秒搜尋操作數上限	5
每秒的非搜尋操作上限	3
每月彙總工具區域中的搜尋操作上限	10,000
每月本機區域中的搜尋操作上限	500

AWS Resource Groups 和 標記端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

AWS Resource Groups

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

資源群組的服務配額

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的資源群組數	每個受支援的區域：100	是	您可以在此帳戶中建立的資源群組數目上限。資源群組是符合特定條件 AWS 的資源集合。

標記

的服務端點 AWS Resource Groups Tagging API

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
墨西哥 (中部)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (巴林)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

標記的服務配額 (標籤編輯器和資源群組標記 API)

名稱	預設
每個資源連接的標籤	50 個使用者建立的標籤 (AWS 建立的標籤不會計入此限制)
標籤金鑰名稱	UTF-8 中最少 1 個，最多 128 個 Unicode 字元。

名稱	預設	
	允許的字元包括：字母、數字、空格和下列字元： <code>_ . : / = + - @</code> 金鑰名稱不能以 <code>aws:</code> 因為 <code>aws:</code> 已保留。  Note 有些 AWS 服務有額外的字元或長度限制。如需詳細資訊，請參閱特定服務的文件。	
標籤值	UTF-8 中最少為 0，最多為 256 個 Unicode 字元。 允許的字元包括：字母、數字、空格和下列字元： <code>_ . : / = + - @</code>  Note 有些 AWS 服務有額外的字元或長度限制。如需詳細資訊，請參閱特定服務的文件。	
呼叫 GetResources API 操作的速率	每秒最多 15 個呼叫	

名稱	預設	
呼叫下列 API 操作的速率：	每秒最多 5 個呼叫	
• TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues		

 Note

這些限制目前無法使用 [Service Quotas 主控台](#) 調整。請聯絡 AWS Support。

AWS RoboMaker 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
批次逾時	每個支援的區域： 14	否	模擬任務批次的最大逾時天數
並行 GPU 模擬任務	每個受支援的區域：1	是	您可以在目前區域中的此帳戶中執行的並行 GPU 模擬任務數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行世界匯出任務	每個支援的區域： 3	是	您可以在此區域中的此帳戶中執行的並行世界匯出任務數目上限。
並行世界世代任務	每個支援的區域： 3	是	您可以在此區域中在此帳戶中執行的並行世界產生任務數量上限。
並行部署任務	每個受支援的區域：20	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中執行的並行部署工作數量上限。
並行模擬任務批次	每個受支援的區域：5	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中執行的並行模擬任務批次數量上限。
並行模擬任務	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中執行的並行模擬工作數量上限。
機群	每個受支援的區域：20	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中建立的機群數量上限。
每分鐘 GPU 模擬任務建立率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的 GPU 模擬任務數量上限。
批次逾時下限	每個受支援的區域：5	否	您可以指定給模擬任務批次的逾時下限 (以分鐘為單位)。
最低模擬持續時間	每個受支援的區域：5	否	您可以指定給模擬任務的最低持續時間 (以分鐘為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
機器人應用程式	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中建立的機器人應用程式數量上限。
機器人	每個受支援的區域：100	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中建立的機器人數量上限。
每個機群的機器人數量	每個受支援的區域：100	是	您可以註冊到機群的機器人數量上限。
每分鐘模擬任務建立率	us-east-1：10 us-west-2：10 每個其他支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每分鐘建立的模擬任務數量上限。
模擬應用程式	每個受支援的區域：40	是	在目前區域中，您可以在此帳戶中建立的模擬應用程式數量上限。
模擬持續時間	每個支援的區域：14	否	模擬任務可以執行的持續時間上限 (以天為單位)，包括重新啟動。
每個批次的模擬任務請求	每個受支援的區域：20	是	可在 StartSimulationJob Batch 呼叫中提交的模擬任務請求數量上限
來源大小	所有受支援的區域：5 GB	否	機器人應用程式或模擬應用程式的任何來源的大小上限 (以 GB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
每個機器人應用程式的版本	每個受支援的區域：40	是	您可以針對機器人應用程式建立的版本數量上限。
每個模擬應用程式的版本	每個受支援的區域：40	是	您可以針對模擬應用程式建立的版本數量上限。
每個帳戶的世界範本	每個受支援的區域：40	是	您可以在此區域中在此帳戶中建立的世界範本數目上限。
每個匯出任務的世界數	每個受支援的區域：1	否	世界匯出任務請求中的世界數目上限。
每個世代的世界任務	每個受支援的區域：50	否	世界世代任務請求中的世界數量上限。

Red Hat OpenShift Service on AWS 端點和配額

Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) 目前不支援透過 對服務端點進程式設計存取 AWS CLI。以下是此服務的 AWS 區域 和 服務配額。服務配額 (也稱為限制) 是 AWS 帳戶的服務資源或操作的最大數量。如需更多相關資訊，請參閱 [AWS Service Quotas](#)。

服務端點

區域名稱	區域	適用於具有託管控制平面的 ROSA	適用於 ROSA Classic
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	是	是
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	是	是

區域名稱	區域	適用於具有託管控制平面的 ROSA	適用於 ROSA Classic
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	否	是
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	是	是
非洲 (開普敦)	af-south-1	是	是
亞太區域 (香港)	ap-east-1	是	是
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	是	是
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	是	是
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	是	是
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	是	是
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	是	是
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	是	是
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	是	是
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	是	是
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	是	是
加拿大 (中部)	ca-central-1	是	是
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	是	是
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	是	是
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	是	是
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	是	是
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	是	是

區域名稱	區域	適用於具有託管控制平面的 ROSA	適用於 ROSA Classic
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	是	是
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	是	是
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	是	是
中東 (巴林)	me-south-1	是	是
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	是	是
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	是	是
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	否	是
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	否	是

Service Quotas

ROSA 使用 Amazon EC2、Amazon Virtual Private Cloud、Amazon Elastic Block Store 和 Elastic Load Balancing 的服務配額。這些配額會列在 Service Quotas 主控台的對應命名空間中。雖然大多數預設值都適用於大多數工作負載，但您可能需要在下列情況下請求增加配額。

- ROSA 傳統叢集需要至少 100 vCPUs，才能建立叢集、可用性和升級。執行隨需標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) Amazon EC2 執行個體的預設值為 5 個 vCPUs。如果您不增加此配額，叢集建立會失敗。
- 有些選用的叢集組態功能，例如自訂安全群組，可能需要您請求提高配額。例如，ROSA 預設會將一個安全群組與工作者機器集區中的網路介面建立關聯。由於每個網路介面的安全群組預設配額為 5，如果您想要新增 5 個自訂安全群組，您必須請求提高配額，才能將工作者網路介面上的安全群組總數設為 6。

若要增加配額，請開啟 [Service Quotas 主控台](#) 並請求增加配額。如需詳細資訊，請參閱「Service Quotas 使用者指南」中的 [請求提高配額](#)。

Note

您可以使用 AWS SDKs 檢查配額，但 SDK 計算不包含現有的 ROSA 資源。開發套件中的配額檢查可能會通過，ROSA 叢集建立可能會失敗。若要修正此問題，請開啟 [Service Quotas 主控台](#) 並請求提高配額。

ROSA 要求的配額

名稱	服務代碼	預設	最低需求	可調整	描述
執行中隨需的標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 執行個體	ec2	5	100	是	指派給執行中隨需標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) 執行個體的 vCPUs 數量 上限。 5 個 vCPUs 的預設值不足以建立 ROSA 叢集。ROSA 需要 100 個 vCPUs 才能建立叢集。
一般用途 SSD (gp3) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	ebs	50	300	是	TiB 中可在此區域中跨一般用途 SSD (gp3) 磁碟區佈建的最大彙總儲存量。
一般用途 SSD (gp2) 磁碟區的儲存	ebs	50	300	是	TiB 中可在此區域中跨一般用途 SSD (gp2) 磁碟區

名稱	服務代碼	預設	最低需求	可調整	描述
體，以 TiB 為單位					佈建的儲存體彙總數量上限。
佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區的儲存體，以 TiB 為單位	ebs	50	300	是	在這個區域中，可在佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區之間佈建的儲存體彙總數量上限，以 TiB 為單位。

Note

預設值是設定的初始配額 AWS。這些預設值與實際套用的配額值和可能的服務配額上限不同。如需詳細資訊，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的 [Service Quotas 術語](#)。

一般 AWS 服務配額

ROSA 會針對 Amazon EC2、Amazon VPC、Amazon EBS 和 Elastic Load Balancing 使用下列預設配額。

Amazon EC2

- [EC2-VPC 彈性 IPs](#)

Amazon VPC

- [每個區域的 VPCs](#)
- [每個區域的網路介面](#)
- [每個區域的網際網路閘道數](#)

Amazon EBS

- [每個區域的快照](#)
- [佈建 IOPS SSD \(io1\) 磁碟區的 IOPS](#)

Elastic Load Balancing

- [每個區域的 Application Load Balancer](#)
- [每個區域的 Classic Load Balancer](#)

Amazon Route 53 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

託管區域、記錄、運作狀態檢查，DNS 查詢日誌、可重複使用的委派集，流量政策，以及成本分配標籤

當您使用 AWS CLI 或 SDKs 提交請求時，您可以將區域和端點保留為未指定，或指定適用的區域：

- 北京和寧夏區域以外的 AWS 區域中的 Route 53：指定 us-east-1 作為區域。
- 北京和寧夏區域中的 Route 53：指定 cn-northwest-1。

當您使用 Route 53 API 提交請求時，請使用與上述相同的區域來簽署請求。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

請求網域註冊

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 Resolver 的請求

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 設定檔的請求

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Route 53 自動命名的請求

Amazon Route 53 自動命名已發行為單獨的服務 AWS Cloud Map。如需服務端點的清單，請參閱 [服務端點](#)。如需 AWS Cloud Map 文件，請參閱 [AWS Cloud Map 文件](#)。

Service Quotas

以下是 Route 53 的服務配額

名稱	預設	可調整	描述
可以與私有託管區域關聯的 Amazon VPC	每個受支援的區域：300	是	您可以與私有託管區域建立關聯的 Amazon VPCs 數量上限
每個集合的 CIDR 區塊	每個受支援的區域：1,000	是	您可以為每個 CIDR 集合建立的 CIDR 區塊數目上限
CIDR 集合	每個受支援的區域：5	是	您可以為每個帳戶建立的 CIDR 集合數目上限
計算的運作狀態檢查可監控的子級運作狀態檢查	每個支援的區域：255	否	計算的運作狀態檢查可監控的子運作狀態檢查數目上限
網域計數限制	每個受支援的區域：20	是	您可以使用此帳戶註冊的網域數量上限

名稱	預設	可調整	描述
運作狀態檢查	每個受支援的區域：200	是	您可以使用此帳戶建立的運作狀態檢查數目上限
託管區域	每個受支援的區域：500	是	您可以使用此帳戶建立的託管區域數目上限
可以使用相同可重複使用委派組的託管區域	每個受支援的區域：100	是	可以使用相同可重複使用委派集的託管區域數量上限
每個託管區域的記錄	每個受支援的區域：10,000	是	您可以在託管區域中建立的記錄數目上限
可重複使用的委派組	每個受支援的區域：100	是	您可以使用此帳戶建立的可重複使用委派集數量上限
流量流程政策	每個受支援的區域：50	是	您可以使用此帳戶建立的流量流程政策數目上限
流量流程政策記錄	每個受支援的區域：5	是	您可以使用此帳戶建立的流量流程政策記錄數目上限

下列配額適用於 Route 53 Resolver。

名稱	預設	可調整	描述
解析程式規則與每個 AWS 區域 VPCs 之間的關聯	每個受支援的區域：2,000	是	每個 AWS 區域解析程式規則與 VPCs 之間的關聯數目上限

名稱	預設	可調整	描述
每個 VPC 的 DNS 防火牆規則群組關聯	每個受支援的區域：5	否	您可以與 VPC 建立關聯的 DNS 防火牆規則群組數目上限。
DNS 防火牆規則群組與 Route 53 設定檔的關聯。	每個受支援的區域：5	否	可與 Route 53 設定檔相關聯的 DNS 防火牆規則群組數目上限。
每個區域的 DNS 防火牆規則群組	每個受支援的區域：1,000	是	每個區域的 DNS 防火牆規則群組數目上限。
每個帳戶的網域清單	每個受支援的區域：1,000	是	帳戶的網域清單數目上限。
從 S3 匯入之檔案中的網域	每個支援的區域：250,000	是	您可以從存放在 Amazon S3 儲存貯體中的單一檔案匯入的網域數量上限。
每個帳戶的網域數	每個支援的區域：100,000	是	您可以在帳戶的所有網域清單中指定的網域數量上限。
每個解析程式端點的 IP 地址	每個受支援的區域：6	是	每個解析程式端點的 IP 地址數目上限
每個 AWS 區域的解析程式端點數目上限	每個受支援的區域：4	是	每個 AWS 區域的解析程式端點
解析程式規則與 Route 53 設定檔的關聯。	每個受支援的區域：1,000	是	每個 Route 53 設定檔的解析程式規則關聯數目上限。
每個 AWS 區域的解析程式規則	每個受支援的區域：1,000	是	每個 AWS 區域的解析程式規則數目上限

名稱	預設	可調整	描述
DNS 防火牆規則群組中的規則	每個受支援的區域：100	是	DNS 防火牆規則群組中的規則數目上限。
每個解析程式規則的目標 IP 地址	每個受支援的區域：6	否	每個解析程式規則的目標 IP 地址數目上限

下列配額適用於 Route 53 設定檔

名稱	預設	可調整	描述
Route 53 設定檔的私有託管區域關聯。	每個受支援的區域：1,000	是	可與 Route 53 設定檔相關聯的私有託管區域數目上限。
每個區域每個帳戶的 Route 53 設定檔。	每個受支援的區域：5	是	每個區域每個 AWS 帳戶的 Route 53 設定檔數目上限。
VPC 端點與 Route 53 設定檔的關聯。	每個受支援的區域：100	是	可與 Route 53 設定檔關聯的 VPC 端點數目上限。
每個區域的 VPC 到 Route 53 設定檔關聯	每個受支援的區域：1,000	是	可與 Route 53 設定檔關聯的 VPCs 數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [Route 53 開發人員指南](#)》中的 [Route 53 配額](#)。

Amazon Application Recovery Controller (ARC) 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域轉移

ARC 中的區域轉移適用於所有 AWS 區域。ARC 服務的路由控制、整備檢查和區域自動轉移功能不適用於北京和寧夏區域，也不適用於 AWS GovCloud (US)。

對於 ARC 區域轉移 API，包括包含區域自動轉移功能的區域中區域自動轉移的 API 操作，請使用下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

區域功能

當您使用 AWS CLI 或 SDKs 透過 ARC Recovery Readiness API (用於整備檢查)、Recovery Control Configuration API 或 Recovery Cluster API (用於路由控制) 提交請求時，您必須將指定 AWS 區域 為 us-west-2。

對於 ARC Recovery Readiness API (用於整備檢查) 或 Recovery Control Configuration API，請分別使用下列端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡) 區域	us-west-2	route53-recovery-control-config.amazonaws.com	HTTPS

對於 ARC Recovery Cluster API，除了將區域指定為 `us-west-2` 之外，您還必須指定五個區域叢集端點的其中一個。您指定的端點必須以託管您要取得或更新狀態之路由控制的 ARC 叢集為目標。

ARC 會為以下五個區域中的每個叢集建立端點：美國東部（維吉尼亞北部）(us-east-1)、歐洲（愛爾蘭）(eu-west-1)、美國西部（奧勒岡）(us-west-2)、亞太區域（東京）(ap-northeast-1) 和亞太區域（雪梨）(ap-southeast-2)。路由控制提供五個區域端點，以確保高可用性，即使在發生故障時也是如此。為了實現完整的彈性，請務必具有可視需要使用所有五個端點的重試邏輯。若要進一步了解，請參閱 [《Amazon Route 53 應用程式復原控制器開發人員指南》](#) 中的 [使用 API 和 Amazon Application Recovery Controller \(ARC\) 最佳實務取得和更新路由控制狀態](#)。Amazon Route 53

以下是 ARC 中區域叢集端點的範例。

端點	區域
<code>https://aaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com</code>	eu-west-1
<code>https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com</code>	ap-northeast-1
<code>https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com</code>	us-west-2
<code>https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com</code>	us-east-1
<code>https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com</code>	ap-southeast-2

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Application Recovery Controller \(ARC\) 開發人員指南》](#) 中的 [Amazon Application Recovery Controller \(ARC\) 中的配額](#)。

Amazon SageMaker AI 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

下表提供 Amazon SageMaker AI 支援用於訓練和部署模型的區域特定端點清單。這包含建立和管理筆記型電腦執行個體、培訓工作、模型、端點組態及端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

下表提供 Amazon SageMaker AI 支援的區域特定端點清單，以針對 SageMaker AI 中託管的模型提出推論請求。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

下表提供 Amazon SageMaker AI 支援用於 SageMaker AI Edge Manager 的區域特定端點清單。

下表提供 Amazon SageMaker AI 支援用於 SageMaker AI Feature Store 的區域特定端點清單。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com		
非洲 (開普敦)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

視您的活動和資源使用量而定，Amazon SageMaker AI 配額可能與下表列出的預設 SageMaker AI 配額不同。此頁面中的預設配額是以新帳戶為基礎。如果您遇到超出配額的錯誤訊息，請使用 [Service Quotas 主控台](#) 請求提高配額。如需如何請求提高配額的指示，請參閱 [請求提高配額](#)。

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Canvas 應用程式	每個受支援的區域：10	是	在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Canvas 應用程式
在系統執行個體上執行的 Canvas 應用程式	每個受支援的區域：10	是	在系統執行個體上執行的 Canvas 應用程式
大型 MLflow 追蹤伺服器用量	每個受支援的區域：1	是	大型 MLflow 追蹤伺服器用量
處理任務的最長執行時間	每個支援的區域：432,000 秒	是	處理任務的最長執行時間
培訓工作的最長執行時間	每個支援的區域：432,000	是	培訓工作的最長執行時間
從建立到終止的 AutoML 任務最長執行時間	每個支援的區域：2,592,000 秒	否	從建立到終止的 AutoML 任務最長執行時間
AutoML 任務可在上執行的資料集大小上限	每個受支援的區域：100	否	AutoML 任務可在上執行的資料集大小上限
每個 SageMaker HyperPod 叢集允許的執行個體數目上限	每個受支援的區域：20	是	每個 SageMaker HyperPod 叢集允許的執行個體數目上限
A2I 流程定義的數目上限	每個受支援的區域：100	是	A2I 流程定義的數目上限
A2I 人工任務 UIs 數目上限	每個受支援的區域：100	是	A2I 人工任務 UIs 數目上限
Ground Truth Streaming 標記任務的數量上限	每個支援的區域：0	是	Ground Truth Streaming 標記任務的數量上限

名稱	預設	可調整	描述
Ground Truth 標記任務的數量上限	每個受支援的區域：1	是	Ground Truth 標記任務的數量上限
MLflow 追蹤伺服器數量上限	每個受支援的區域：10	是	MLflow 追蹤伺服器數量上限
每個帳戶允許的 SageMaker 模型套件群組數目上限	每個受支援的區域：250	是	每個帳戶允許的 SageMaker 模型套件群組數目上限
每個帳戶允許的 SageMaker 模型套件數量上限	每個受支援的區域：10,000	是	每個帳戶允許的 SageMaker 模型套件數量上限
每個帳戶允許的 SageMaker 專案數目上限	每個受支援的區域：500	是	每個帳戶允許的 SageMaker 專案數目上限
每個帳戶允許的 SageMakerImage 映像數目上限	每個受支援的區域：250	是	每個帳戶允許的 SageMakerImage 映像數目上限
每個帳戶允許的 Studio 空間數目上限	每個受支援的區域：6	是	每個帳戶允許的 Studio 空間數目上限
每個帳戶允許的 Studio 使用者設定檔數目上限	每個支援的區域：2	是	每個帳戶允許的 Studio 使用者設定檔數目上限
每個區域中每個帳戶允許的叢集排程器組態版本數目上限。	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的叢集排程器組態版本數目上限。叢集排程器組態政策可用於 SageMaker 中的任務控管。

名稱	預設	可調整	描述
每個區域中每個帳戶允許的運算配額版本數目上限。	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的運算配額版本數目上限。運算配額政策可用於 SageMaker 中的任務控管。
並行 AutoML 任務的數量上限	每個受支援的區域：1	是	並行 AutoML 任務的數量上限
每個帳戶允許的並行管道執行數目上限	每個受支援的區域：20	是	每個帳戶允許的並行管道執行數目上限
每個帳戶允許同時執行的模型卡匯出任務數目上限。	每個受支援的區域：20	是	每個帳戶允許同時執行的模型卡匯出任務數目上限。
每個標記任務的資料集物件數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	每個標記任務的資料集物件數量上限
可同時執行的超參數調校任務數量上限	每個受支援的區域：100	否	可同時執行的超參數調校任務數量上限
每個端點的執行個體數量上限	每個受支援的區域：4	是	每個端點的執行個體數量上限
每個處理任務的執行個體數目上限	每個受支援的區域：20	是	每個處理任務的執行個體數目上限
每個 Spot 訓練任務的執行個體數量上限	每個受支援的區域：20	是	每個 Spot 訓練任務的執行個體數量上限
每個訓練任務的執行個體數量上限	每個受支援的區域：20	是	每個訓練任務的執行個體數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶允許的模型卡版本數目上限。	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶允許的模型卡版本數目上限。
平行編譯任務的數量上限	每個支援的區域：2	是	平行編譯任務的數量上限
每個管道允許的參數數目上限	每個受支援的區域：200	否	每個管道允許的參數數目上限
每個帳戶允許的管道數量上限	每個受支援的區域：500	是	每個帳戶允許的管道數量上限
每個帳戶允許的執行中 Studio 應用程式數目上限	每個受支援的區域：40	是	每個帳戶允許的執行中 Studio 應用程式數目上限
無伺服器端點的數量上限	每個受支援的區域：5	是	無伺服器端點的數量上限
每個管道允許的步驟數目上限	每個受支援的區域：50	否	每個管道允許的步驟數目上限
每個超參數調校任務一次可以平行執行的訓練任務數量上限	每個受支援的區域：10	否	每個超參數調校任務一次可以平行執行的訓練任務數量上限
每個超參數調校任務可以建立的訓練任務數量上限	每個支援的區域：750	否	每個超參數調校任務可以建立的訓練任務數量上限
具有隨機搜尋策略的每個超參數調校任務可建立的訓練任務數量上限	每個受支援的區域：500	是	具有隨機搜尋策略的每個超參數調校任務可建立的訓練任務數量上限
SageMaker HyperPod 叢集執行個體的 EBS 磁碟區大小上限，以 GB 為單位	每個支援的區域：0	是	SageMaker HyperPod 叢集執行個體的 EBS 磁碟區大小上限，以 GB 為單位

名稱	預設	可調整	描述
可以在上執行 AutoML 任務的子取樣資料集大小上限	每個受支援的區域：5	否	可以在上執行 AutoML 任務的子取樣資料集大小上限
可配置給所有無伺服器端點的最大並行總數	每個受支援的區域：10	是	可配置給所有無伺服器端點的最大並行總數
中型 MLflow 追蹤伺服器用量	每個受支援的區域：5	是	中型 MLflow 追蹤伺服器用量
跨作用中端點的彈性推論加速器數量	每個支援的區域：0	是	跨作用中端點的彈性推論加速器數量
跨作用中端點的執行個體數量	每個受支援的區域：4	是	跨作用中端點的執行個體數量
所有處理任務的執行個體數量	每個受支援的區域：4	是	所有處理任務的執行個體數量
所有 Spot 訓練任務的執行個體數量	每個受支援的區域：4	是	所有 Spot 訓練任務的執行個體數量
所有訓練任務的執行個體數量	每個受支援的區域：4	是	所有訓練任務的執行個體數量
所有轉換任務的執行個體數量	每個受支援的區域：4	是	所有轉換任務的執行個體數量

名稱	預設	可調整	描述
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.p4d.24xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫中 SageMaker 預留容量中可用的 ml.p4d.24xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.p5.48xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫中 SageMaker 預留容量中可用的 ml.p5.48xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.p5e.48xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫 SageMaker 預留容量中可用的 ml.p5e.48xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。

名稱	預設	可調整	描述
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.p5en.48xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫中 SageMaker 預留容量中可用的 ml.p5en.48xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。
每個區域訓練計劃中預留容量的 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫 SageMaker 預留容量中可用的 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.trn1.32xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫 SageMaker 預留容量中可用的 ml.trn1.32xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。

名稱	預設	可調整	描述
每個區域跨訓練計劃預留容量中的 ml.trn2.48xlarge 執行個體數量	每個支援的區域： 0	是	在任何指定時間，此帳戶和區域中所有訓練計畫中 SageMaker 預留容量中可用的 ml.trn2.48xlarge 執行個體數量上限。這些保留可在多個可用區域保護運算資源，確保大規模 AI 模型訓練工作負載的可用性。
每個區域的訓練計劃數量	每個受支援的區域：25	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的訓練計劃數目上限。訓練計畫可讓您在指定的時間表和預算內預留和管理大規模 AI 模型訓練的 GPU 容量，為 SageMaker 訓練任務或 Hyperpod 叢集提供可預測的資源存取權。
工作團隊數量	每個受支援的區域：25	是	工作團隊數量
在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域： 1	是	在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.t3.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.large 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：2	是	在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 RSessionGateway 應用程式
在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式
在系統執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在系統執行個體上執行的 RStudioServerPro 應用程式
CreateEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateEndpoint 請求數目上限。
CreateEndpointConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateEndpointConfig 請求數目上限。
CreateFlowDefinition 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateFlowDefinition 請求數目上限。
CreateHumanTaskUi 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateHumanTaskUi 請求數目上限。
CreateLabelingJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateLabelingJob 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateModel 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateModel 請求數目上限。
CreateNotebookInstance 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateNotebookInstance 請求數目上限。
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 請求數目上限。
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreatePresignedNotebookInstanceUrl 請求數目上限。
CreateStudioLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateStudioLifecycleConfig 請求數目上限。
CreateTrainingJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateTrainingJob 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateTransformJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateTransformJob 請求數目上限。
CreateWorkforce 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateWorkforce 請求數目上限。
CreateWorkteam 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CreateWorkteam 請求數目上限。
DeleteEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteEndpoint 請求數目上限。
DeleteEndpointConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteEndpointConfig 請求數目上限。
DeleteFlowDefinition 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteFlowDefinition 請求數目上限。
DeleteHumanTaskUi 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteHumanTaskUi 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteModel 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteModel 請求數目上限。
DeleteNotebookInstance 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteNotebookInstance 請求數目上限。
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 請求數目上限。
DeleteStudioLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteStudioLifecycleConfig 請求數目上限。
DeleteTransformJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteTransformJob 請求數目上限。
DeleteWorkforce 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteWorkforce 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteWorkteam 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DeleteWorkteam 請求數目上限。
DescribeEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeEndpoint 請求數目上限。
DescribeEndpointConfig 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeEndpointConfig 請求數目上限。
DescribeFlowDefinition 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeFlowDefinition 請求數目上限。
DescribeHumanTaskUi 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeHumanTaskUi 請求數目上限。
DescribeLabelingJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeLabelingJob 請求數目上限。
DescribeModel 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeModel 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 請求數目上限。
DescribeStudioLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeStudioLifecycleConfig 請求數目上限。
DescribeSubscribedWorkteam 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeSubscribedWorkteam 請求數目上限。
DescribeTrainingJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeTrainingJob 請求數目上限。
DescribeTransformJob 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 DescribeTransformJob 請求數目上限。
DescribeWorkforce 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 DescribeWorkforce 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeWorkteam 請求的速率	每個受支援的區域：5	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 DescribeWorkteam 請求數目上限。
InvokeEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：10,000	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 InvokeEndpoint 請求數目上限。
ListEndpointConfigs 請求的速率	每個支援的區域：2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListEndpointConfigs 請求數目上限。
ListEndpoints 請求的速率	每個支援的區域：2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListEndpoints 請求數目上限。
ListFlowDefinitions 請求的速率	每個支援的區域：2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListFlowDefinitions 請求數目上限。
ListHumanTaskUis 請求的速率	每個支援的區域：2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListHumanTaskUis 請求數目上限。
ListLabelingJobs 請求的速率	每個支援的區域：2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListLabelingJobs 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListLabelingJobsForWorkteam 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListLabelingJobsForWorkteam 請求數目上限。
ListModels 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListModels 請求數目上限。
ListMonitoringAlertHistory 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListMonitoringAlertHistory 請求數目上限。
ListMonitoringAlerts 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListMonitoringAlerts 請求數目上限。
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 請求數目上限。
ListNotebookInstances 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListNotebookInstances 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListStudioLifecycleConfigs 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListStudioLifecycleConfigs 請求數目上限。
ListSubscribedWorkteams 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListSubscribedWorkteams 請求數目上限。
ListTrainingJobs 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTrainingJobs 請求數目上限。
ListTransformJobs 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTransformJobs 請求數目上限。
ListWorkforces 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListWorkforces 請求數目上限。
ListWorkteams 請求的速率	每個支援的區域： 2	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 ListWorkteams 請求數目上限。
StartNotebookInstance 請求的速率	每個受支援的區域： 1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 StartNotebookInstance 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
StopLabelingJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopLabelingJob 請求數目上限。
StopNotebookInstance 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopNotebookInstance 請求數目上限。
StopTrainingJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopTrainingJob 請求數目上限。
StopTransformJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StopTransformJob 請求數目上限。
UpdateEndpoint 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateEndpoint 請求數目上限。
UpdateEndpointWeightsAndCapacities 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 UpdateEndpointWeightsAndCapacities 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateMonitoringAlert 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateMonitoringAlert 請求數目上限。
UpdateNotebookInstance 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateNotebookInstance 請求數目上限。
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 請求數目上限。
UpdateTrainingJob 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateTrainingJob 請求數目上限。
UpdateWorkforce 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UpdateWorkforce 請求數目上限。
UpdateWorkteam 請求的速率	每個受支援的區域：1	否	在目前區域中，您可以在此帳戶中每秒提出的 UpdateWorkteam 請求數目上限。
在系統執行個體上執行的 SageMaker Profiler 應用程式	每個受支援的區域：5	是	在系統執行個體上執行的 SageMaker Profiler 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
處理任務執行個體的 EBS 磁碟區大小	每個支援的區域： 1,024	是	處理任務執行個體的 EBS 磁碟區大小
訓練任務執行個體的 EBS 磁碟區大小	每個支援的區域： 1,024	是	訓練任務執行個體的 EBS 磁碟區大小
轉換任務執行個體的 EBS 磁碟區大小	每個支援的區域： 1,024	否	轉換任務執行個體的 EBS 磁碟區大小
小型 MLflow 追蹤伺服器用量	每個受支援的區域： 5	是	小型 MLflow 追蹤伺服器用量
在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域： 1	是	在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.c7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g6.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g6e.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.g6e.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域： 1	是	在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.m7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.p5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p5en.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p5en.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6id.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r7i.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.r7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio CodeEditor 應用程式
在系統執行個體上執行的 Studio Jupyter 應用程式	每個受支援的區域：10	是	在系統執行個體上執行的 Studio Jupyter 應用程式
在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.c7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g6.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.g6e.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g6e.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.m7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p5en.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p5en.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.p6-b200.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.32xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r6id.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6id.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r6id.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.12xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.16xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.24xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.48xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.4xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r7i.8xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r7i.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.r7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r7i.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式	每個受支援的區域：6	是	在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio JupyterLab 應用程式
在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.18xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.c5.9xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.c5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g4dn.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.48xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.g5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域： 0	是	在 ml.m5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.m5d.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.m5d.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p3dn.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p4d.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.p4de.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.12xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.16xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.24xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.4xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.r5.8xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個受支援的區域：1	是	在 ml.r5.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式

名稱	預設	可調整	描述
在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.large 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：2	是	在 ml.t3.medium 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.t3.xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.trn1.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.trn1.2xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.trn1.32xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.trn1.32xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在 ml.trn1n.32xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式	每個支援的區域：0	是	在 ml.trn1n.32xlarge 執行個體上執行的 Studio KernelGateway 應用程式
在系統執行個體上執行的 TensorBoard 應用程式	每個受支援的區域：10	是	在系統執行個體上執行的 TensorBoard 應用程式
管道執行逾時的時間	每個支援的區域：672	否	管道執行逾時的時間
所有 Studio 空間的總 EBS 磁碟區大小，以 GB 為單位	每個受支援的區域：500	是	所有 Studio 空間的總 EBS 磁碟區大小，以 GB 為單位

名稱	預設	可調整	描述
所有筆記本執行個體的總 EBS 磁碟區大小，以 GB 為單位	每個支援的區域：102,400	是	所有筆記本執行個體的總 EBS 磁碟區大小，以 GB 為單位
總監控排程	每個受支援的區域：10	否	總監控排程
網域總數	每個支援的區域：2	是	網域總數
允許實驗的總數，不包括 SageMaker 自動建立的實驗	每個受支援的區域：5,000	是	允許實驗的總數，不包括 SageMaker 自動建立的實驗
跨 SageMaker HyperPod 叢集允許的執行個體總數	每個支援的區域：0	是	跨 SageMaker HyperPod 叢集允許的執行個體總數
筆記本執行個體的總數	每個支援的區域：8	是	筆記本執行個體的總數
SageMaker 內容允許的試驗元件總數，不包括 SageMaker 自動建立的元件	每個受支援的區域：20,000	是	SageMaker 內容允許的試驗元件總數，不包括 SageMaker 自動建立的元件
單一試驗中允許的試驗元件總數，不包括 SageMaker 自動建立的元件	每個受支援的區域：50	是	單一試驗中允許的試驗元件總數，不包括 SageMaker 自動建立的元件
單一試驗元件可關聯的試驗總數	每個受支援的區域：500	是	單一試驗元件可關聯的試驗總數

名稱	預設	可調整	描述
單一實驗中允許的試驗總數，不包括 SageMaker 自動建立的試驗	每個受支援的區域：300	是	單一實驗中允許的試驗總數，不包括 SageMaker 自動建立的試驗
叢集用量的 cluster-ml-r7i-12xlarge	每個支援的區域：0	是	叢集用量的 cluster-ml-r7i-12xlarge
ml.c4.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c4.2xlarge 用於端點用量
ml.c4.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.c4.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c4.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.c4.2xlarge 用於處理任務用量
ml.c4.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域：4	是	ml.c4.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c4.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.c4.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.c4.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域：0	是	ml.c4.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c4.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.c4.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.c4.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c4.4xlarge 用於端點用量
ml.c4.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.c4.4xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c4.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.4xlarge 用於處理任務用量
ml.c4.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c4.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.c4.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c4.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.c4.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於端點用量
ml.c4.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c4.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於處理任務用量
ml.c4.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c4.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.c4.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c4.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.8xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c4.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.large 用於端點用量
ml.c4.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.xlarge 用於端點用量
ml.c4.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 2	是	ml.c4.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c4.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.xlarge 用於處理任務用量
ml.c4.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.c4.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c4.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.xlarge 用於訓練任務使用
ml.c4.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c4.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c4.xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.12xlarge 用於叢集用量
ml.c5.18xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於叢集用量
ml.c5.18xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於端點用量
ml.c5.18xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5.18xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於處理任務用量
ml.c5.18xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5.18xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5.18xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.c5.18xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.18xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.24xlarge 用於叢集用量
ml.c5.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於叢集用量
ml.c5.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於端點用量
ml.c5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於處理任務用量
ml.c5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.c5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於叢集用量
ml.c5.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於端點用量
ml.c5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於處理任務用量
ml.c5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5.9xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於叢集用量
ml.c5.9xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5.9xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5.9xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於處理任務用量
ml.c5.9xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5.9xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5.9xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5.9xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.9xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.large 用於叢集用量
ml.c5.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.large 用於端點用量
ml.c5.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.xlarge 用於叢集用量
ml.c5.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.xlarge 用於端點用量
ml.c5.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c5.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5.xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域：4	是	ml.c5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.c5.xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5.xlarge 用於轉換任務用量
ml.c5d.18xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.18xlarge 用於端點用量
ml.c5d.18xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.18xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5d.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.2xlarge 用於端點用量
ml.c5d.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.c5d.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5d.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.4xlarge 用於端點用量
ml.c5d.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5d.9xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.9xlarge 用於端點用量
ml.c5d.9xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.c5d.9xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5d.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5d.large 用於端點用量
ml.c5d.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5d.xlarge 用於端點用量
ml.c5d.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c5d.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c5n.18xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.18xlarge 用於叢集用量
ml.c5n.18xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.18xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5n.18xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.18xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5n.18xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.18xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5n.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.2xlarge 用於叢集用量
ml.c5n.2xlarge 用於 Spot 訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.2xlarge 用於 Spot 訓練任務用量
ml.c5n.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5n.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5n.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.4xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c5n.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5n.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5n.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5n.9xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.9xlarge 用於叢集用量
ml.c5n.9xlarge 用於 Spot 訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.9xlarge 用於 Spot 訓練任務用量
ml.c5n.9xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.9xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5n.9xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.9xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c5n.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.large 用於叢集用量
ml.c5n.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c5n.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.xlarge 用於訓練任務使用
ml.c5n.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c5n.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.12xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.16xlarge 用於端點用量
ml.c6g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.2xlarge 用於端點用量
ml.c6g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.4xlarge 用於端點用量
ml.c6g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.8xlarge 用於端點用量
ml.c6g.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.large 用於端點用量
ml.c6g.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6g.xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.12xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.16xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.2xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.4xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.8xlarge 用於端點用量
ml.c6gd.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.large 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6gd.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gd.xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.12xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.16xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.2xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.4xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.8xlarge 用於端點用量
ml.c6gn.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.large 用於端點用量
ml.c6gn.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6gn.xlarge 用於端點用量
ml.c6i.12xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於端點用量
ml.c6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6i.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於端點用量
ml.c6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於處理任務用量
ml.c6i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.16xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.24xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於端點用量
ml.c6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於處理任務用量
ml.c6i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6i.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於叢集用量
ml.c6i.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於端點用量
ml.c6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6i.32xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.32xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於端點用量
ml.c6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.32xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於處理任務用量
ml.c6i.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.32xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.32xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.32xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.32xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.4xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於端點用量
ml.c6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於處理任務用量
ml.c6i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6i.8xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於端點用量
ml.c6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6i.large 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.large 用於叢集使用
ml.c6i.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.large 用於端點用量
ml.c6i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c6i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.large 用於轉換任務用量
ml.c6i.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於叢集使用
ml.c6i.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於端點用量
ml.c6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6i.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c6i.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於訓練任務使用
ml.c6i.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c6i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c6i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.c6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c6id.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c6id.large 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.c6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.12xlarge 用於端點用量
ml.c7g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.16xlarge 用於端點用量
ml.c7g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.2xlarge 用於端點用量
ml.c7g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.4xlarge 用於端點用量
ml.c7g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.8xlarge 用於端點用量
ml.c7g.large 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.large 用於端點用量
ml.c7g.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7g.xlarge 用於端點用量
ml.c7i.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7i.12xlarge 用於端點用量
ml.c7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.c7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.c7i.12xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.c7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c7i.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於端點用量
ml.c7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於端點用量
ml.c7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c7i.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於端點用量
ml.c7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.2xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c7i.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於端點用量
ml.c7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.48xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge，用於處理任務用量
ml.c7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.48xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.48xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.48xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於端點用量
ml.c7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.c7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於端點用量
ml.c7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.8xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge，用於處理任務用量
ml.c7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.c7i.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於端點用量
ml.c7i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c7i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c7i.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於訓練任務使用
ml.c7i.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.large 用於轉換任務用量
ml.c7i.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於端點用量
ml.c7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.c7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.c7i.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於處理任務用量
ml.c7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.c7i.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於訓練任務使用
ml.c7i.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.c7i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c7i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.c8g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.12xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.c8g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.16xlarge 用於端點用量
ml.c8g.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.24xlarge 用於端點用量
ml.c8g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.2xlarge 用於端點用量
ml.c8g.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.48xlarge 用於端點用量
ml.c8g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.4xlarge 用於端點用量
ml.c8g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.8xlarge 用於端點用量
ml.c8g.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.large 用於端點用量
ml.c8g.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.medium 用於端點用量
ml.c8g.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.c8g.xlarge 用於端點用量
ml.eia1.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia1.large 用於端點用量
ml.eia1.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia1.medium 用於端點用量
ml.eia1.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia1.xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.eia2.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia2.large 用於端點用量
ml.eia2.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia2.medium 用於端點用量
ml.eia2.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.eia2.xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.12xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於叢集使用
ml.g4dn.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g4dn.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.g4dn.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於叢集使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g4dn.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g4dn.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.g4dn.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於叢集用量
ml.g4dn.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g4dn.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.g4dn.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於叢集用量
ml.g4dn.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g4dn.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.g4dn.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g4dn.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g4dn.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.g4dn.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於叢集使用
ml.g4dn.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於端點用量
ml.g4dn.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g4dn.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於處理任務用量
ml.g4dn.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g4dn.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於訓練任務使用
ml.g4dn.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g4dn.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g4dn.xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於叢集用量
ml.g5.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於端點用量
ml.g5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g5.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.16xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g5.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於端點用量
ml.g5.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.16xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge，用於處理任務用量
ml.g5.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.16xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g5.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於叢集用量
ml.g5.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於端點用量
ml.g5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.24xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge，用於處理任務用量
ml.g5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g5.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.24xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g5.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於叢集用量
ml.g5.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於端點用量
ml.g5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g5.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g5.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於端點用量
ml.g5.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.48xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g5.48xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.48xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於叢集用量
ml.g5.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於端點用量
ml.g5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g5.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g5.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於叢集用量
ml.g5.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於端點用量
ml.g5.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.8xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g5.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.g5.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於叢集使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g5.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於端點用量
ml.g5.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g5.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於處理任務用量
ml.g5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g5.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於訓練任務使用
ml.g5.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g5.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g5.xlarge 用於轉換任務用量
ml.g6.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於叢集用量
ml.g6.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於端點用量
ml.g6.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.12xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.12xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6.16xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於叢集用量
ml.g6.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於端點用量
ml.g6.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge 用於叢集用量
ml.g6.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge 用於端點用量
ml.g6.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6.24xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge，用於處理任務用量
ml.g6.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.24xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.24xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於叢集用量
ml.g6.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於端點用量
ml.g6.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6.48xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於端點用量
ml.g6.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.48xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於叢集用量
ml.g6.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於端點用量
ml.g6.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於叢集用量
ml.g6.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於端點用量
ml.g6.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於處理任務用量
ml.g6.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於叢集使用
ml.g6.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於端點用量
ml.g6.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.g6.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6e.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於端點用量
ml.g6e.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於處理任務用量
ml.g6e.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6e.16xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge 用於端點用量
ml.g6e.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6e.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.16xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.16xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6e.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge 用於端點用量
ml.g6e.24xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge，用於處理任務用量
ml.g6e.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6e.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於端點用量
ml.g6e.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6e.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6e.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge 用於端點用量
ml.g6e.48xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge，用於處理任務用量
ml.g6e.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6e.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於端點用量
ml.g6e.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6e.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.g6e.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge 用於端點用量
ml.g6e.8xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge，用於處理任務用量
ml.g6e.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.8xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.8xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.g6e.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於叢集用量
ml.g6e.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於端點用量
ml.g6e.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.g6e.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.g6e.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於訓練任務使用
ml.g6e.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.g6e.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.gr6.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.gr6.4xlarge 用於叢集用量
ml.gr6.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.gr6.8xlarge 用於叢集用量
ml.i3en.12xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.12xlarge 用於叢集使用
ml.i3en.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.16xlarge 用於叢集使用
ml.i3en.24xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.24xlarge 用於叢集使用
ml.i3en.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.2xlarge 用於叢集用量
ml.i3en.3xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.3xlarge 用於叢集用量
ml.i3en.6xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.6xlarge 用於叢集用量
ml.i3en.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.large 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.i3en.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.i3en.xlarge 用於叢集用量
ml.inf1.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.24xlarge 用於端點用量
ml.inf1.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf1.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.2xlarge 用於端點用量
ml.inf1.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf1.6xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.6xlarge 用於端點用量
ml.inf1.6xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.6xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf1.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.xlarge 用於端點用量
ml.inf1.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf1.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf2.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.24xlarge 用於端點用量
ml.inf2.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf2.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.24xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.inf2.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.48xlarge 用於端點用量
ml.inf2.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf2.48xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.48xlarge 用於轉換任務用量
ml.inf2.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.8xlarge 用於端點用量
ml.inf2.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf2.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.inf2.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.xlarge 用於端點用量
ml.inf2.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.inf2.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2.xlarge 用於轉換任務用量
ml.inf2e.32xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.inf2e.32xlarge 用於端點用量
ml.m4.10xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge 用於端點用量
ml.m4.10xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m4.10xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge，用於處理任務用量
ml.m4.10xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m4.10xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge 用於訓練任務使用
ml.m4.10xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.m4.10xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.10xlarge 用於轉換任務用量
ml.m4.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於端點用量
ml.m4.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m4.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於處理任務用量
ml.m4.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m4.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.m4.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m4.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.16xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m4.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於端點用量
ml.m4.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m4.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於處理任務用量
ml.m4.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.m4.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m4.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.m4.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m4.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.m4.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於端點用量
ml.m4.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m4.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於處理任務用量
ml.m4.4xlarge 用於 Spot 訓練任務用量	每個支援的區域： 2	是	ml.m4.4xlarge 用於 Spot 訓練任務用量
ml.m4.4xlarge 用於訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於訓練任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m4.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m4.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.m4.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於端點用量
ml.m4.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m4.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於處理任務用量
ml.m4.xlarge 用於 Spot 訓練任務用量	每個受支援的區域： 4	是	ml.m4.xlarge 用於 Spot 訓練任務用量
ml.m4.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於訓練任務使用
ml.m4.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m4.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m4.xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於叢集用量
ml.m5.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於端點用量
ml.m5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m5.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於處理任務用量
ml.m5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.m5.12xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.m5.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5.16xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.16xlarge 用於叢集用量
ml.m5.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於叢集用量
ml.m5.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於端點用量
ml.m5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5.24xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge，用於處理任務用量
ml.m5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m5.24xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.m5.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於叢集用量
ml.m5.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於端點用量
ml.m5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.m5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於處理任務用量
ml.m5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.m5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.m5.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m5.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於叢集用量
ml.m5.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於處理任務用量
ml.m5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 2	是	ml.m5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.m5.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m5.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.8xlarge 用於叢集用量
ml.m5.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於叢集用量
ml.m5.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於端點用量
ml.m5.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於處理任務用量
ml.m5.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.m5.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m5.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於訓練暖集區用量
ml.m5.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.large 用於轉換任務用量
ml.m5.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於叢集用量
ml.m5.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於端點用量
ml.m5.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.m5.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於處理任務用量
ml.m5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個受支援的區域： 4	是	ml.m5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m5.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於訓練任務使用
ml.m5.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m5.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5.xlarge 用於轉換任務用量
ml.m5d.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.12xlarge 用於端點用量
ml.m5d.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.12xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m5d.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.24xlarge 用於端點用量
ml.m5d.24xlarge，適用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.24xlarge，適用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.2xlarge 用於端點用量
ml.m5d.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.4xlarge 用於端點用量
ml.m5d.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.large 用於端點用量
ml.m5d.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m5d.large 用於筆記本執行個體使用
ml.m5d.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m5d.xlarge 用於端點用量
ml.m5d.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m5d.xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6g.12xlarge 用於端點用量
ml.m6g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6g.16xlarge 用於端點用量
ml.m6g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6g.2xlarge 用於端點用量
ml.m6g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6g.4xlarge 用於端點用量
ml.m6g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6g.8xlarge 用於端點用量
ml.m6g.large 用於端點用量	每個支援的區域： 2	是	ml.m6g.large 用於端點用量
ml.m6g.xlarge 用於端點用量	每個受支援的區域： 1	是	ml.m6g.xlarge 用於端點用量
ml.m6gd.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.12xlarge 用於端點用量
ml.m6gd.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.16xlarge 用於端點用量
ml.m6gd.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.2xlarge 用於端點用量
ml.m6gd.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.4xlarge 用於端點用量
ml.m6gd.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.8xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6gd.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.large 用於端點用量
ml.m6gd.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6gd.xlarge 用於端點用量
ml.m6i.12xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於叢集使用
ml.m6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.16xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge，用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.24xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge，用於處理任務用量
ml.m6i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.32xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.32xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.32xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.32xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於訓練暖集區用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6i.32xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.32xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6i.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6i.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於叢集用量
ml.m6i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.m6i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.m6i.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於處理任務用量
ml.m6i.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於訓練任務使用
ml.m6i.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.large 用於轉換任務用量
ml.m6i.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於叢集用量
ml.m6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.m6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6i.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於處理任務用量
ml.m6i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m6i.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於訓練任務使用
ml.m6i.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m6i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m6i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.m6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m6id.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m6id.large 用於筆記本執行個體使用
ml.m6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.12xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於叢集使用
ml.m7i.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於端點用量
ml.m7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.m7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.16xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.16xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.16xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.m7i.16xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於端點用量
ml.m7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於端點用量
ml.m7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.m7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.48xlarge，用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge，用於處理任務用量
ml.m7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.m7i.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.m7i.48xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.48xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於端點用量
ml.m7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於端點用量
ml.m7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.m7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.m7i.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.large 用於叢集用量
ml.m7i.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.large 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m7i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.large 用於處理任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.large 用於處理任務用量
ml.m7i.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.large 用於訓練任務使用
ml.m7i.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.large 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.large 用於轉換任務用量
ml.m7i.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.xlarge 用於叢集用量
ml.m7i.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.xlarge 用於端點用量
ml.m7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.m7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.m7i.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.xlarge 用於處理任務用量
ml.m7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.m7i.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域：0	是	ml.m7i.xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.m7i.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.m7i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m7i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.m8gd.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.12xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.16xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.24xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.2xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.48xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.4xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.8xlarge 用於端點用量
ml.m8gd.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.large 用於端點用量
ml.m8gd.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.medium 用於端點用量
ml.m8gd.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.m8gd.xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.p3.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於端點用量
ml.p3.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p3.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於處理任務用量
ml.p3.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p3.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.p3.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p3.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.p3.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於端點用量
ml.p3.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p3.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於處理任務用量
ml.p3.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p3.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.p3.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p3.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.p3.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於端點用量
ml.p3.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p3.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於處理任務用量
ml.p3.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p3.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.p3.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p3.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.p3dn.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3dn.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p3dn.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3dn.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p3dn.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p3dn.24xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.p3dn.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p3dn.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p4d.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於叢集用量
ml.p4d.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於端點用量
ml.p4d.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p4d.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p4d.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.p4d.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4d.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p4de.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於叢集用量
ml.p4de.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於端點用量
ml.p4de.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p4de.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p4de.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.p4de.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p4de.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.p5.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge 用於叢集用量
ml.p5.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge 用於端點用量
ml.p5.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.p5.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.p5.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.p5.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.p5e.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5e.48xlarge 用於叢集用量
ml.p5e.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5e.48xlarge 用於端點用量
ml.p5e.48xlarge 用於訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5e.48xlarge 用於訓練任務用量
ml.p5e.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5e.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.p5en.48xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p5en.48xlarge 用於叢集使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.p5en.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5en.48xlarge 用於端點用量
ml.p5en.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p5en.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.p5en.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p5en.48xlarge，用於訓練暖集區用量
ml.p6-b200.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.p6-b200.48xlarge 用於叢集用量
ml.p6-b200.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.p6-b200.48xlarge 用於訓練任務使用
用於訓練任務暖集區的 ml.p6-b200.48xlarge	每個支援的區域： 0	是	用於訓練任務暖集區的 ml.p6-b200.48xlarge
ml.r5.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於端點用量
ml.r5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.12xlarge 用於訓練暖集區用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.16xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於端點用量
ml.r5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於 Spot 訓練任務用量
ml.r5.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於端點用量
ml.r5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.8xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.8xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.large 用於端點用量
ml.r5.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.r5.large 用於筆記本執行個體使用
ml.r5.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.large 用於處理任務用量
ml.r5.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.large 用於訓練任務使用
ml.r5.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.large 用於訓練暖集區用量
ml.r5.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.xlarge 用於端點用量
ml.r5.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 1	是	ml.r5.xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.xlarge 用於處理任務用量
ml.r5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.12xlarge 用於端點用量
ml.r5d.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.12xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5d.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.16xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.16xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5d.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.24xlarge 用於端點用量
ml.r5d.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.24xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5d.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.2xlarge 用於端點用量
ml.r5d.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.2xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5d.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.4xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5d.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.4xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5d.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.8xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.8xlarge 用於訓練任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.8xlarge 用於訓練任務用量
ml.r5d.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.large 用於端點用量
ml.r5d.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.large 用於處理任務用量
ml.r5d.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.large 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r5d.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.large 用於訓練暖集區用量
ml.r5d.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.xlarge 用於端點用量
ml.r5d.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.xlarge 用於處理任務用量
ml.r5d.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r5d.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.xlarge 用於訓練任務使用
ml.r5d.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r5d.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r6g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.12xlarge 用於端點用量
ml.r6g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.16xlarge 用於端點用量
ml.r6g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.2xlarge 用於端點用量
ml.r6g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.4xlarge 用於端點用量
ml.r6g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.8xlarge 用於端點用量
ml.r6g.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.large 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r6g.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6g.xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.12xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.16xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.2xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.4xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.8xlarge 用於端點用量
ml.r6gd.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.large 用於端點用量
ml.r6gd.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6gd.xlarge 用於端點用量
ml.r6i.12xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.12xlarge 用於叢集使用
ml.r6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.16xlarge 用於叢集使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.24xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.24xlarge 用於叢集使用
ml.r6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.2xlarge 用於叢集用量
ml.r6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.32xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.32xlarge 用於叢集使用
ml.r6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.32xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.32xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r6i.4xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.8xlarge 用於叢集用量
ml.r6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6i.large 用於叢集使用	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.large 用於叢集使用
ml.r6i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.r6i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.large 用於轉換任務用量
ml.r6i.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.xlarge 用於叢集使用
ml.r6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.r6i.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域：0	是	ml.r6i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.r6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域：0	是	ml.r6id.12xlarge 用於筆記本執行個體使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域 : 0	是	ml.r6id.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域 : 1	是	ml.r6id.large 用於筆記本執行個體使用
ml.r6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域 : 1	是	ml.r6id.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7gd.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域 : 0	是	ml.r7gd.12xlarge 用於端點用量
ml.r7gd.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域 : 0	是	ml.r7gd.16xlarge 用於端點用量
ml.r7gd.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域 : 0	是	ml.r7gd.2xlarge 用於端點用量
ml.r7gd.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域 : 0	是	ml.r7gd.4xlarge 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7gd.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7gd.8xlarge 用於端點用量
ml.r7gd.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7gd.large 用於端點用量
ml.r7gd.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7gd.medium 用於端點用量
ml.r7gd.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7gd.xlarge 用於端點用量
ml.r7i.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於端點用量
ml.r7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.12xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.12xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.12xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.12xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.16xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於叢集使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於端點用量
ml.r7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.16xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.16xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.16xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.16xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.16xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.24xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於叢集用量
ml.r7i.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於端點用量
ml.r7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.24xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.24xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.24xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.24xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於叢集用量
ml.r7i.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於端點用量
ml.r7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.2xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.48xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於端點用量
ml.r7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.48xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.48xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.48xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.48xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.4xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於叢集用量
ml.r7i.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於端點用量
ml.r7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.4xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.4xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.4xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.4xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.8xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於叢集用量
ml.r7i.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於端點用量
ml.r7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.8xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.8xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.8xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.8xlarge 用於轉換任務用量
ml.r7i.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於叢集用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於端點用量
ml.r7i.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.r7i.large 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.large 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於處理任務用量
ml.r7i.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.r7i.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於訓練任務使用
ml.r7i.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.large 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.large 用於轉換任務用量
ml.r7i.xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於叢集用量
ml.r7i.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於端點用量
ml.r7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：1	是	ml.r7i.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.r7i.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於處理任務用量
ml.r7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.r7i.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於訓練任務使用
ml.r7i.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.r7i.xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r7i.xlarge 用於轉換任務用量
ml.r8g.12xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.12xlarge 用於端點用量
ml.r8g.16xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.16xlarge 用於端點用量
ml.r8g.24xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.24xlarge 用於端點用量
ml.r8g.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.2xlarge 用於端點用量
ml.r8g.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.48xlarge 用於端點用量
ml.r8g.4xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.4xlarge 用於端點用量
ml.r8g.8xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.8xlarge 用於端點用量
ml.r8g.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.large 用於端點用量
ml.r8g.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.medium 用於端點用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.r8g.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.r8g.xlarge 用於端點用量
ml.t2.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t2.2xlarge 用於端點用量
ml.t2.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t2.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.t2.large 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t2.large 用於端點用量
ml.t2.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t2.large 用於筆記本執行個體使用
ml.t2.medium 用於端點用量	每個支援的區域： 2	是	ml.t2.medium 用於端點用量
ml.t2.medium 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t2.medium 用於筆記本執行個體使用
ml.t2.xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t2.xlarge 用於端點用量
ml.t2.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t2.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.t3.2xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.2xlarge 用於叢集用量
ml.t3.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t3.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.t3.2xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.2xlarge 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.t3.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.t3.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.t3.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.t3.large 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.large 用於叢集用量
ml.t3.large 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 6	是	ml.t3.large 用於筆記本執行個體使用
ml.t3.large 用於處理任務用量	每個受支援的區域： 4	是	ml.t3.large 用於處理任務用量
ml.t3.large 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.large 用於 Spot 訓練任務使用
ml.t3.large 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.large 用於訓練任務使用
ml.t3.large 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.large 用於訓練暖集區用量
ml.t3.medium 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.medium 用於叢集用量
ml.t3.medium 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域： 6	是	ml.t3.medium 用於筆記本執行個體使用
ml.t3.medium 用於處理任務用量	每個受支援的區域： 4	是	ml.t3.medium 用於處理任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.t3.xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.xlarge 用於叢集使用
ml.t3.xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個受支援的區域：6	是	ml.t3.xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.t3.xlarge 用於處理任務用量	每個支援的區域： 2	是	ml.t3.xlarge 用於處理任務用量
ml.t3.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.t3.xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.xlarge 用於訓練任務使用
ml.t3.xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.t3.xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.trn1.2xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於端點用量
ml.trn1.2xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.trn1.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.trn1.2xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於訓練任務使用
ml.trn1.2xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.trn1.2xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.2xlarge 用於轉換任務用量

名稱	預設	可調整	描述
ml.trn1.32xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於叢集用量
ml.trn1.32xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於端點用量
ml.trn1.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.trn1.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.trn1.32xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於訓練任務使用
ml.trn1.32xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.trn1.32xlarge 用於轉換任務用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1.32xlarge 用於轉換任務用量
ml.trn1n.32xlarge 用於叢集用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於叢集用量
ml.trn1n.32xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於端點用量
ml.trn1n.32xlarge 用於筆記本執行個體使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於筆記本執行個體使用
ml.trn1n.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於 Spot 訓練任務使用
ml.trn1n.32xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於訓練任務使用

名稱	預設	可調整	描述
ml.trn1n.32xlarge 用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn1n.32xlarge 用於訓練暖集區用量
ml.trn2.48xlarge 用於叢集使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn2.48xlarge 用於叢集使用
ml.trn2.48xlarge 用於端點用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn2.48xlarge 用於端點用量
ml.trn2.48xlarge 用於訓練任務使用	每個支援的區域： 0	是	ml.trn2.48xlarge 用於訓練任務使用
ml.trn2.48xlarge，用於訓練暖集區用量	每個支援的區域： 0	是	ml.trn2.48xlarge，用於訓練暖集區用量

AWS Secrets Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy 和 ValidateResourcePolicy 請求的合併速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	DeleteResourcePolicy、GetResourcePolicy、PutResourcePolicy 和 ValidateResourcePolicy API 合併請求的每秒交易數量上限。
PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret 和 UpdateSecretVersionStage API 請求的合併速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	PutSecretValue、RemoveRegionsFromReplication、ReplicateSecretToRegion、StopReplicationToReplica、UpdateSecret 和 UpdateSecretVersionStage API 合併請求的每秒交易數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
			nStage API 合併請求的每秒交易數量上限。
RestoreSecret API 請求的合併速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	RestoreSecret API 請求的每秒交易數量上限。
RotateSecret 和 CancelRotateSecret API 請求的合併速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	RotateSecret 和 CancelRotateSecret API 合併請求的每秒交易數量上限。
TagResource 和 UntagResource API 請求的合併速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	TagResource 和 UntagResource API 合併請求的每秒交易數量上限。
BatchGetSecretValue API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 100	否	BatchGetSecretValue API 請求的每秒交易數量上限。
CreateSecret API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	CreateSecret API 請求的每秒交易數量上限。
DeleteSecret API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	DeleteSecret API 請求的每秒交易數量上限。
DescribeSecret API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 40,000 個	否	DescribeSecret API 請求的每秒交易數上限。
GetRandomPassword API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	GetRandomPassword API 請求的每秒交易數量上限。
GetSecretValue API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 1 萬個	否	GetSecretValue API 請求的每秒交易數上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListSecretVersionIds API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 50 個	否	ListSecretVersionIds API 請求的每秒交易數量上限。
ListSecrets API 請求的速率	每個支援的區域： 每秒 100	否	ListSecrets API 請求的每秒交易數量上限。
以資源為基礎的政策長度	每個受支援的區域：20,480 個	否	連接至機密之以資源為基礎的許可政策中每秒交易數量上限。
機密值大小	每個受支援的區域：65,536 個位元組	否	加密之機密值的大小上限。如果機密值是字串，則這是機密值中允許的字元數。
秘密	每個受支援的區域：50 萬個	否	此 AWS 帳戶每個 AWS 區域中的秘密數量上限。
機密的所有版本附加的預備標籤	每個受支援的區域：20	否	機密的所有版本連接之預備標籤的數量上限。
每個機密的版本數	每個受支援的區域：100	否	機密的版本數上限。

Amazon Security Lake 端點

以下是此服務的服務端點。若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用端點。除了標準 AWS 端點之外，某些 AWS 服務也在所選區域中提供 FIPS 端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS Security Hub 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Security Hub 成員帳戶的數量	每個受支援的區域：10,000	否	每個區域中每個 Security Hub 管理員帳戶可新增的

名稱	預設	可調整	描述
			Security Hub 成員帳戶數目上限。
Security Hub 未完成邀請的數量	每個支援的區域：1,000	否	每個區域每個 AWS 帳戶 (Security Hub 管理員帳戶) 可傳送的未完成 Security Hub 成員帳戶邀請數量上限。
自動化規則的數量	每個受支援的區域：100	否	Security Hub 管理員帳戶可建立的自動化規則數目上限。
自訂動作的數量	每個受支援的區域：50	否	每個區域每個帳戶可建立的自訂動作數量上限。
自訂洞見的數量	每個受支援的區域：100	否	每個區域每個 AWS 帳戶可建立的使用者定義自訂洞見數量上限。
洞見結果的數量	每個受支援的區域：100	否	GetInsightsResults API 操作傳回的彙總結果數目上限。
Security Hub 問題清單保留時間	每個支援的區域：90	否	Security Hub 調查結果儲存的天數上限。這是最近更新後的 90 天，如果沒有發生更新，則為建立日期後的 90 天。

如需 Security Hub 配額的詳細資訊，請參閱AWS Security Hub 《使用者指南》中的[配額](#)。

AWS 安全事件回應端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
作用中的自我管理案例	每個受支援的區域：50	是	作用中自我管理案例的數量。
作用中的服務受管案例	每個受支援的區域：10	是	作用中服務受管案例的數量。

名稱	預設	可調整	描述
在最後一天建立的服務受管案例	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	在最後一天建立的服務受管案例數量。

Service Quotas 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的作用中請求	每個受支援的區域：20	否	每個帳戶允許的作用中服務配額增加請求數目上限
每個區域每個帳戶的作用中請求	每個支援的區域：2	否	在目前區域中，每個帳戶允許的作用中服務配額增加請求數目上限
每個配額的有效請求	每個受支援的區域：1	否	目前區域中每個配額的作用中服務配額增加請求數目上限
每個範本的最大請求數	每個受支援的區域：10	否	每個範本允許的增加服務配額請求數量上限
AssociateServiceQuotaTemplate 的調節率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 AssociateServiceQuotaTemplate 請求數目上限
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 的調節速率	每個支援的區域：每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 請求數目上限
DisassociateServiceQuotaTemplate 的調節速率	每個支援的區域：每秒 1 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 DisassociateServiceQuotaTemplate 請求數目上限
GetAWSDefaultServiceQuota 的調節速率	每個支援的區域：每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 GetAWSDefaultServiceQuota 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
			defaultServiceQuota 請求數目上限
GetAssociationForServiceQuotaTemplate 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 GetAssociationForServiceQuotaTemplate 請求數目上限
GetRequestedServiceQuotaChange 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 GetRequestedServiceQuotaChange 請求數目上限
GetServiceQuota 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 GetServiceQuota 請求數目上限
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 請求數目上限
ListAWSDefaultServiceQuotas 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListAWSDefaultServiceQuotas 請求數目上限
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 請求數目上限
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 2 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 請求數目上限
ListServiceQuotas 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中每個帳戶每秒允許的 ListServiceQuotas 請求數目上限
ListServices 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListServices 請求數目上限
ListTagsForResource 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 ListTagsForResource 請求數目上限
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 請求數目上限
RequestServiceQuotaIncrease 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 RequestServiceQuotaIncrease 請求數目上限

名稱	預設	可調整	描述
TagResource 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 TagResource 請求數目上限
UntagResource 的調節速率	每個支援的區域： 每秒 10	否	在目前區域中，每個帳戶每秒允許的 UntagResource 請求數目上限

AWS Serverless Application Repository 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
中東 (巴林)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
應用程式政策長度	每個支援的區域：6, 144	否	應用程式政策長度上限 (以字元為單位)。
程式碼套件的免費 Amazon S3 儲存	所有受支援的區域：5 GB	否	每個 AWS 區域每個 AWS 帳戶程式碼套件的免費 Amazon S3 儲存空間數量上限 (以 GB 為單位)。

名稱	預設	可調整	描述
公有應用程式	每個受支援的區域：100	是	每個 AWS 區域每個 AWS 帳戶的公有應用程式數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Serverless Application Repository 開發人員指南》中的[AWS Serverless Application Repository 配額](#)。

Service Catalog 端點和配額

以下是此服務的服務端點和服務配額。若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用端點。除了標準 AWS 端點之外，某些 AWS 服務也在所選區域中提供 FIPS 端點。如需詳細資訊，請參閱[Amazon 服務端點](#)。服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[Amazon 服務配額](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個屬性群組的應用程式	每個受支援的區域：1,000	是	每個屬性群組的應用程式數量上限
每個區域的應用程式	每個受支援的區域：2,000	是	您可以為每個區域建立的應用程式數量上限
每個應用程式的屬性群組	每個受支援的區域：1,000	是	每個應用程式的屬性群組數量上限
每個區域的屬性群組	每個受支援的區域：2,000	是	您可以為每個區域建立的屬性群組數目上限
每個組織的委派管理員	每個受支援的區域：50	否	您可以為每個組織註冊的委派管理員數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的產品組合	每個受支援的區域：100	是	您可以為每個區域建立的產品組合數量上限
各產品的產品版本	每個受支援的區域：100	是	您可以為每個產品建立的產品版本數量上限
各產品組合的產品	每個受支援的區域：150	是	您可以為每個產品組合建立的產品數量上限
每個區域的產品	每個支援的區域：350	是	您可以為每個區域建立的產品數量上限
每個應用程式的資源	每個受支援的區域：1,000	是	每個應用程式的資源數量上限
每個佈建成品的服務動作關聯	每個受支援的區域：25	否	您可以為每個佈建成品建立的服務動作關聯數目上限
每個區域的服務動作	每個受支援的區域：200	否	您可以為每個區域建立的服務動作數量上限
各產品組合的共享帳戶	每個受支援的區域：5,000	否	每個產品組合的共用帳戶數目上限
每個資源的 TagOptions	每個受支援的區域：25	否	您可以與資源建立關聯的 TagOptions 數量上限
各產品組合的標籤	每個受支援的區域：20	否	您可以為每個產品組合建立的標籤數量上限
各產品的標籤	每個受支援的區域：20	否	您可以為每個產品建立的標籤數量上限

名稱	預設	可調整	描述
各佈建產品的標籤	每個受支援的區域：50	否	您可以為每個佈建產品建立的標籤數量上限
各產品組合的使用者、群組和角色	每個受支援的區域：100	是	您可以為每個產品組合建立的使用者、群組和角色數量上限
各產品的使用者、群組和角色	每個受支援的區域：200	是	您可以為每個產品組合建立的使用者、群組和角色數量上限
每個 TagOption 的值	每個受支援的區域：25	否	每個 TagOption 的不同值數目上限

如需詳細資訊，請參閱 [Service Catalog 管理員指南中的 Service Catalog 預設服務配額](#)。

AWS Shield Advanced 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS Global Accelerator 加速器保護	每個受支援的區域：1,000	是	您可以監控和保護的 AWS Global Accelerator 加速器數量上限。
Amazon Route 53 託管區域保護	每個受支援的區域：1,000	是	您可以監控和保護的 Amazon Route 53 託管區域數目上限。
CloudFront 分佈保護	每個受支援的區域：1,000	是	您可以監控和保護的 Amazon CloudFront 分佈數量上限。
彈性 IP 地址保護	每個受支援的區域：1,000	是	您可以監控和保護的彈性 IP 地址數量上限。
Elastic Load Balancing 負載平衡器保護	每個受支援的區域：1,000	是	您可以監控和保護的 Elastic Load Balancing 負載平衡器數量上限。

Amazon Simple Storage Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon S3 端點

當您使用 REST API 將請求傳送至下表所示的端點時，您可以使用虛擬託管樣式和路徑樣式方法。如需詳細資訊，請參閱[儲存貯體的虛擬託管](#)。

Note

某些區域支援舊版端點。如需路徑樣式和虛擬託管樣式 URL 請求的 Amazon S3 回溯相容性相關資訊，請參閱[回溯相容性](#)。

Amazon S3 一般端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com		
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	

Amazon S3 Tables 端點

s3-tables 端點僅用於 Amazon S3 Tables 操作。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 資料表和資料表儲存貯體](#)。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon S3 一般端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com		
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	

Amazon S3 存取點端點

s3-accesspoint 端點僅用於透過 Amazon S3 存取點提出請求。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon S3 存取點](#)。

若要與這些端點互動，您必須在端點名稱前面加上下列其中一種格式的相關存取點名稱：

access-point.s3-accesspoint.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon S3 控制端點

s3-control 端點會與 Amazon S3 帳戶層級操作搭配使用。若要與這些端點互動，您必須在端點名稱前面加上下列其中一種格式的相關 AWS 帳戶 ID：

account-id.s3-control.*AWS ## code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.*AWS ## code*.amazonaws.com

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-2.amaz onaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws .com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south- 1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.af-south-1.amaz onaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-south-2.amaz onaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap- southe ast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-3. amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap- southe ast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-4. amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-south-1.amaz onaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

Amazon S3 雙堆疊端點支援透過 IPv6 與 IPv4 的 S3 儲存貯體要求。如需詳細資訊，請參閱[使用雙堆疊端點](#)相關文章。

使用上述端點時，適用下列其他考量事項：

- Amazon S3 將美國標準區域重新命名為美國東部（維吉尼亞北部）區域，以符合 AWS 區域命名慣例。端點本身沒有任何變更，所以不必變更您的應用程式。
- 如果您使用美國東部（維吉尼亞北部）端點以外的區域來建立儲存貯體，則必須將儲存 LocationConstraint 貯體參數設定為相同的區域。適用於 Java 的 AWS SDK 和 都適用於 .NET 的 AWS SDK 使用列舉來設定位置限制 (Region 適用於 Java，S3Region 適用於 .NET)。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service API 參考中的 [Create Bucket](#)。

多值回答 DNS 路由

Amazon S3 使用多值回答 (MVA) DNS 路由傳回多個回答，以回應其端點的 DNS 查詢。此行為可讓應用程式跨多個 Amazon S3 IP 地址平行處理其請求，藉此改善效能和可用性。

若要自動受益於 MVA，您可以使用較新版本的 AWS SDKs，包括[適用於 Java 的 SDK 2.x](#)、[適用於 C++ 的 SDK](#) 和 [適用於 Python 的 SDK \(Boto3\)](#)。如果您使用[適用於 Java 的 SDK 2.x](#)，並針對非同步操作啟用了[通用執行期 \(CRT\)](#) 程式庫，您的請求將自動使用 MVA 路由。

[AWS CRT 型 S3 用戶端](#)是替代的 Amazon S3 非同步用戶端，可讓您自動利用 S3 [分段上傳 API](#) 和 [位元組範圍擷取](#)，在 S3S3 之間來回傳輸物件。AWS CRT S3-based 用戶端透過自動重試分段檔案傳輸

的個別失敗部分，而無需從頭重新開始傳輸，從而提高可靠性。與 MVA 搭配使用時，會重試替代 IP 地址，進一步改善您與 S3 連線的可靠性。

在應用程式不支援 MVA 路由的情況下，他們會使用回應中的第一個 IP。所有 都支援 Amazon S3 MVA 路由 AWS 區域，但 除外 AWS GovCloud (US)。如需詳細資訊，請參閱[多值答案路由](#)。

Amazon S3 網站端點

當您將儲存貯體設定為網站時，可以使用下列區域特定的網站端點來取得網站。請注意，網站端點與先前表格中所列的 REST API 端點不同。如需在 Amazon S3 上託管網站的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的在[Amazon S3 上託管網站](#)。使用 Amazon Route 53 API 將別名記錄新增至您的託管區域時，您需要託管區域 IDs。

Note

Amazon S3 網站端點不支援 HTTPS 或 Amazon S3 存取點。若要使用 HTTPS，您可以使用 Amazon CloudFront，為 Amazon S3 上託管的靜態網站提供服務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 [使用者指南](#)》中的[使用註冊 Route 53 的自訂網域設定靜態網站](#)，以及[使用 CloudFront 改善網站的效能](#)。

Amazon S3 網站端點和 HostedZone IDs

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1EMRO9 K5GLX
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGF YJSTF
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56UZL2 M1ACD

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6RI ION7M
Africa (Cape Town)	af-south- 1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OSFR5PI J8TYW
亞太區域 (香港)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMF R0R6
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south- 2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202 B4EZMXIPM XF7
亞太區域 (雅加達)	ap- southe ast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753 K324LI26A 3VV
亞太地區 (馬來西 亞)	ap- southe ast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063 OXLMA7F1F JHU
亞太區域 (墨爾本)	ap- southe ast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z03123872 43XT5FE14 WFO
亞太區域 (孟買)	ap-south- 1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQ NVJUP
亞太區域 (大阪)	ap-northe ast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2YQB5RD6 3NC85
亞太區域 (首爾)	ap-northe ast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5 YMIYP

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2DXBE1FTB
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
亞太區域 (台北)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJV0O93
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
加拿大 (中部)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21DNDUVL TQW6Q
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
Europe (Paris)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z0081959F7139GRJC19J
Europe (Stockholm)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU
墨西哥 (中部)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446ZNVQJJ8WOP
Middle East (Bahrain)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUFROF

區域名稱	區域	端點	通訊協定	Route 53 託管區域 ID
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7KQH4QJS 55SO
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov- east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW 2VKV1
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov- west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0UA 1I2HV

Service Quotas

Amazon S3

名稱	預設	可 調 整	描述
存取點	每個帳戶：10,000	是	您可以在帳戶中為每個區域建立的 Amazon S3 存取點數量
儲存貯體政策	每個帳戶：20 KB	否	Amazon S3 儲存貯體的儲存貯體政策大小上限 (KB)
儲存貯體標籤	每個帳戶：50	否	您可以指派給 Amazon S3 儲存貯體的標籤數量上限

名稱	預設	可調整	描述
目錄儲存貯體	每個帳戶：100	是	您可以在帳戶中建立的 Amazon S3 目錄儲存貯體數量
事件通知	每個帳戶：100	否	每個 Amazon S3 儲存貯體的事件通知數量上限
一般用途儲存貯體	每個帳戶：10,000	是	您可以在帳戶中建立的 Amazon S3 一般用途儲存貯體數量
生命週期規則	每個帳戶：1,000	否	您可以為 Amazon S3 生命週期組態指定的規則數目上限
最大部分大小	每個帳戶：5 GB	否	使用 API 分段上傳中 Amazon S3 物件組件的大小上限（以 GB 為單位）
最小部分大小	每個帳戶：5 MB	否	使用 API 分段上傳中 Amazon S3 物件部分的最小大小（以 MB 為單位）。上傳的最後一個部分可以小於指定的最小值
多區域存取點區域	每個帳戶：20	否	每個多區域存取點的區域上限。
多區域存取點	每個帳戶：100	否	每個帳戶的多區域存取點。
物件大小	每個帳戶：5 TB	否	Amazon S3 物件的大小上限 (TB)

名稱	預設	可調整	描述
物件大小（主控台上傳）	每個帳戶：160 GB	否	您可以使用主控台上傳的 Amazon S3 物件大小上限（以 GB 為單位）
物件標籤	每個帳戶：10	否	您可以指派給 Amazon S3 物件的標籤數目上限
部分	每個帳戶：10,000	否	每個分段上傳的 Amazon S3 物件組件數量上限
複寫目的地	每個帳戶：28	是	您可以在所有複寫規則中為每個來源 S3 儲存貯體新增的目的地 S3 儲存貯體數量。
複寫規則	每個帳戶：1,000	否	您可以在 Amazon S3 複寫組態中指定的規則數目上限
複寫傳輸速率	每個帳戶：每秒 1 GB	是	您可以從此帳戶中的來源區域複寫的最大複寫時間控制傳輸速率。
S3 Glacier：隨機還原請求的數量。	每個帳戶：35	否	來自 S3 Glacier 儲存類別的隨機還原請求數目，每個 PiB 每天儲存。
S3 Glacier：佈建的容量單位	每個帳戶：2	否	每個帳戶可購買的 S3 Glacier 儲存類別佈建容量單位數量上限。
S3 Glacier：每秒擷取請求率。	每個帳戶：1,000	否	每個帳戶每秒允許的擷取請求數目上限。

Amazon S3 on Outposts

名稱	預設	可調整	描述
存取點	每個帳戶：10	否	您可以在目前 Outpost 中為每個 AWS S3 on Outposts 存取點數量上限。
儲存貯體	每個帳戶：100	否	您可以在目前 Outpost 中為每個 AWS 帳戶建立的 Amazon S3 on Outposts 儲存貯體數量上限。

Amazon Simple Email Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務 API 端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

SMTP 端點

Note

SMTP 端點目前不適用於非洲（開普敦）、亞太區域（海德拉巴）、亞太區域（雅加達）、歐洲（米蘭）、歐洲（蘇黎世）、以色列（特拉維夫）、中東（巴林）、中東（阿拉伯聯合大公國）。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	SMTP

區域名稱	區域	端點	通訊協定
		email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP

區域名稱	區域	端點	通訊協定
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
加拿大 (中部)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP

區域名稱	區域	端點	通訊協定
Europe (Paris)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Europe (Stockholm)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-gov-east-1.api.aws	
		email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	

電子郵件接收端點

區域名稱	區域	電子郵件接收端點
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
Africa (Cape Town)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com

區域名稱	區域	電子郵件接收端點
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
加拿大 (中部)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europe (Paris)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europe (Stockholm)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com

區域名稱	區域	電子郵件接收端點
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Middle East (Bahrain)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES 不支援在下列區域中接收電子郵件：AWS GovCloud (美國西部) 和 AWS GovCloud (美國東部)。

DKIM 網域

區域名稱	區域	SES DKIM 網域
Africa (Cape Town)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com

區域名稱	區域	SES DKIM 網域
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	dkim.us-gov-east-1.amazonse s.com
所有其他區域		dkim.amazonses.com

追蹤開啟/點選連結的網域 (HTTP 和 HTTPS)

區域名稱	追蹤網域
美國東部 (俄亥俄)	r.us-east-2.awstrack.me
美國東部 (維吉尼亞北部)	r.us-east-1.awstrack.me
美國西部 (加利佛尼亞北部)	r.us-west-1.awstrack.me
美國西部 (奧勒岡)	r.us-west-2.awstrack.me
非洲 (開普敦)	r.af-south-1.awstrack.me
亞太區域 (海德拉巴)	r.ap-south-2.awstrack.me
亞太區域 (雅加達)	r.ap-southeast-3.awstrack.me
亞太區域 (孟買)	r.ap-south-1.awstrack.me
亞太區域 (大阪)	r.ap-northeast-3.awstrack.me
亞太區域 (首爾)	r.ap-northeast-2.awstrack.me
亞太區域 (新加坡)	r.ap-southeast-1.awstrack.me
亞太區域 (雪梨)	r.ap-southeast-2.awstrack.me
亞太區域 (東京)	r.ap-northeast-1.awstrack.me

區域名稱	追蹤網域
加拿大 (中部)	<code>r.ca-central-1.awstrack.me</code>
歐洲 (法蘭克福)	<code>r.eu-central-1.awstrack.me</code>
歐洲 (愛爾蘭)	<code>r.eu-west-1.awstrack.me</code>
歐洲 (倫敦)	<code>r.eu-west-2.awstrack.me</code>
歐洲 (米蘭)	<code>r.eu-south-1.awstrack.me</code>
歐洲 (斯德哥爾摩)	<code>r.eu-north-1.awstrack.me</code>
歐洲 (蘇黎世)	<code>r.eu-central-2.awstrack.me</code>
以色列 (特拉維夫)	<code>r.il-central-1.awstrack.me</code>
Middle East (Bahrain)	<code>r.me-south-1.awstrack.me</code>
中東 (阿拉伯聯合大公國)	<code>r.me-central-1.awstrack.me</code>
南美洲 (聖保羅)	<code>r.sa-east-1.awstrack.me</code>
AWS GovCloud (美國西部)	<code>r.us-gov-west-1.awstrack.me</code>
AWS GovCloud (美國東部)	<code>r.us-gov-east-1.awstrack.me</code>

SES for Custom MAIL FROM 網域使用的意見回饋端點

區域名稱	端點
美國東部 (俄亥俄)	<code>feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com</code>
美國東部 (維吉尼亞北部)	<code>feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com</code>
美國西部 (加利佛尼亞北部)	<code>feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com</code>
美國西部 (奧勒岡)	<code>feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com</code>

區域名稱	端點
非洲 (開普敦)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
亞太區域 (海德拉巴)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
亞太區域 (雅加達)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
亞太區域 (孟買)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
亞太區域 (大阪)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
亞太區域 (首爾)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
亞太區域 (新加坡)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
亞太區域 (悉尼)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
亞太區域 (東京)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
加拿大 (中部)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
歐洲 (法蘭克福)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
歐洲 (愛爾蘭)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
歐洲 (倫敦)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
歐洲 (米蘭)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
Europe (Paris)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
歐洲 (斯德哥爾摩)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
歐洲 (蘇黎世)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
以色列 (特拉維夫)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Middle East (Bahrain)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
中東 (阿拉伯聯合大公國)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com

區域名稱	端點
南美洲 (聖保羅)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (美國西部)	feedback-smtp.us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (美國東部)	feedback-smtp.us-gov-east-1.amazonses.com

Mail Manager SMTP 轉送所使用的 IP 範圍

區域	IP 範圍
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206.55.142.0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206.55.139.0/24
ap-northeast-3	206.55.140.0/24
ap-south-1	206.55.136.0/24
ap-southeast-1	206.55.143.0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ca-central-1	216.221.176.0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-north-1	206.55.135.0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24

區域	IP 範圍
eu-west-2	206.55.141.0/24
eu-west-3	206.55.137.0/24
sa-east-1	206.55.138.0/24

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
傳送配額	每個受支援的區域：200	是	在目前區域中，您可以在 24 小時內為此帳戶傳送的電子郵件數量上限。
傳送速率	每個受支援的區域：1	是	在目前區域中，Amazon SES 每秒可針對此帳戶接受的電子郵件數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon Simple Email Service 開發人員指南](#)》中的 [Amazon SES 中的服務配額](#)。

AWS Signer 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

支援簽署 AWS Lambda、Amazon ECR 和 Amazon EKS 的服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com		
美國西部 (加州北部)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com		

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com		

支援簽署 FreeRTOS 和的服務端點 AWS IoT Device Management

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (香港)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 (中部)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AddProfilePermission 請求的速率	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 AddProfilePermission 請求數目上限。
CancelSigningProfile 請求的速率	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 CancelSigningProfile 請求數目上限。
DescribeSigningJob 請求的速率	每個受支援的區域： 6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的

名稱	預設	可調整	描述
			DescribeSigningJob 請求數目上限。
GetRevocationStatus 請求的速率	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 GetRevocationStatus 請求數目上限。
GetSigningPlatform 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetSigningPlatform 請求數目上限。
GetSigningProfile 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 GetSigningProfile 請求數目上限。
ListProfilePermissions 請求的速率	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListProfilePermissions 請求數目上限。
ListSigningJobs 請求的速率	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListSigningJobs 請求數目上限。
ListSigningPlatforms 請求的速率	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListSigningPlatforms 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListSigningProfiles 請求的速率	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListSigningProfiles 請求數目上限。
ListTagsForResource 請求的速率	每個受支援的區域：6	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。
PutSigningProfile 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 PutSigningProfile 請求數目上限。
RemoveProfilePermission 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 RemoveProfilePermission 請求數目上限。
RevokeSignature 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 RevokeSignature 請求數目上限。
RevokeSigningProfile 請求的速率	每個支援的區域：3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 RevokeSigningProfile 請求數目上限。
SignPayload 請求的速率	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 SignPayload 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
StartSigningJob 請求的速率	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 StartSigningJob 請求數目上限。
TagResource 請求的速率	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中的此帳戶中每秒提出的 TagResource 請求數目上限。
UntagResource 請求的速率	每個支援的區域： 3	是	您可以在目前區域中此帳戶中每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。

AWS 登入端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS 登入沒有不可分割的配額。

Amazon SimpleDB 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

Service Quotas

資源	預設
網域	250

如需詳細資訊，請參閱《[Amazon SimpleDB 開發人員指南](#)》中的 [Amazon SimpleDB Quotas](#)。

AWS SimSpace Weaver 端點和配額

下表說明 的服務端點和服務配額AWS SimSpace Weaver。服務配額也稱為限制，是 的服務資源或操作數量上限 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個應用程式的運算資源單位	每個受支援的區域：4	否	您可以配置給每個應用程式的運算資源單位數量上限。
計算每個工作者的資源單位	每個支援的區域：17	否	每個工作者可用的運算資源單位數量。
每個實體的資料欄位	每個支援的區域：7	否	實體可以擁有的資料（非索引）欄位數目上限。
分割區中的實體	每個支援的區域：8,192	否	1 個分割區中的實體數量上限。
實體資料欄位大小	每個支援的區域：1,024 個位元組	否	實體資料（非索引）欄位的大小上限。
工作者之間的實體轉移	每個受支援的區域：25	否	每個分割區和每個刻度的實體在工作者之間傳輸數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
相同工作者上的實體轉移	每個受支援的區域：500	否	針對每個分割區和每個刻度，在相同工作者上轉移的實體數量上限。
每個實體的索引欄位	每個受支援的區域：1	否	實體可以擁有的索引欄位數目上限。
模擬的最大持續時間（以天為單位）	每個支援的區域：14	否	您可以指定為模擬持續時間上限的天數上限。即使您未指定值，所有模擬都有最長的持續時間。當模擬達到其最長持續時間時，模擬會自動停止。
每個運算資源單位的記憶體	每個支援的區域：1 GB	否	應用程式為每個運算資源單位取得的隨機存取記憶體 (RAM) 數量。
每個工作者的遠端訂閱	每個支援的區域：24	否	每個工作者的遠端訂閱數量上限。
模擬計數	每個支援的區域：2	是	您帳戶中目標狀態為 STARTED 的模擬數目上限。您可以請求提高配額，最多 10 個。
模擬工作者	每個支援的區域：2	是	您可以指派給 1 個模擬的工作者數量上限。您可以請求提高配額，最多 10 個。
每個運算資源單位vCPUs	每個支援的區域：2	否	應用程式為每個運算資源單位取得的虛擬中央處理單元 (vCPUs) 數量。

時鐘速率

模擬結構描述會指定模擬的時鐘速率（也稱為刻度速率）。下表指定您可以使用的有效時鐘速率。

名稱	有效值	描述
時鐘速率	每個支援的區域：10、15、30	模擬的有效時鐘速率。

的服務配額 SimSpace Weaver Local

下列服務配額 SimSpace Weaver Local 僅適用於。所有其他配額也適用於 SimSpace Weaver Local。

名稱	預設	可調整	描述
分割區中的實體	SimSpace Weaver Local：4,096	否	每個分割區中的實體數量上限。

Amazon Simple Notification Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、IPv6 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

服務端點可讓您連線到其他 AWS 服務。下列端點同時支援標準和 FIFO 主題。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
			HTTP 和 HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

下列配額決定您可以在帳戶中 AWS 建立多少 Amazon SNS 資源，並決定您可以發出 Amazon SNS API 請求的速率。

Amazon SNS 資源

若要請求增加，請提交 [SNS 配額增加請求](#)。

資源	預設
主題	- 標準：每個帳戶 100,000 個 - FIFO：每個帳戶 1,000 個

資源	預設
訂閱	- 標準：每個主題 12,500,000 對於 Firehose 交付串流，每個主題每個訂閱擁有者 5 個 - FIFO：每個主題 100 個
等待訂閱	每個帳戶 5,000 個
SMS 帳戶花費閾值	每個帳戶 1.00 美元
促銷 SMS 訊息傳遞率	每秒 20 個訊息
交易 SMS 訊息傳遞率	每秒 20 個訊息
電子郵件訊息傳遞率	每秒 10 則訊息。這是硬性限制，無法提高。
PublishBatchRequest 中的訊息數量上限	10 PublishBatchRequestEntries
訂閱篩選政策	- 每個主題 200 個篩選政策 - 每個 AWS 帳戶 10,000 個篩選政策
訊息標頭	標頭大小上限為 16,384 位元組 (16 KiB)。
訊息大小	訊息大小上限為 262,144 位元組 (256 KiB)。若要發佈大於 256 KiB 的訊息，您可以檢查 Amazon SNS 延伸用戶端程式庫 。承載大小上限為 2 GB。

Amazon SNS API 限流

下列配額會調節您可以發出 Amazon SNS API 請求的速率。

硬式

下列配額無法增加。

API	每秒交易數
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
CreateSMSSandboxPhoneNumber	1
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	1
GetSMSAttributes	20
GetSMSSandboxAccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
ListSMSSandboxPhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
SetSMSAttributes	1

API	每秒交易數
訂閱	100
TagResource	10
取消訂閱	100
UntagResource	10
VerifySMSSandboxPhoneNumber	1

軟式

下列配額因 AWS 區域而異。每秒訊息配額是根據每個帳戶發佈至 Amazon SNS 區域的訊息數量，結合 [Publish](#) 和 [PublishBatch](#) API 請求，包括標準和 FIFO 主題類型。若要請求提高軟性限制，請提交 [SNS 配額提高請求](#)。

例如，如果您的區域配額是每個帳戶每秒 30,000 則訊息，有幾種方式可以達到此配額：

- 以每秒 30,000 個 API 請求的速率使用 Publish 動作來發佈 30,000 則訊息（每個 API 請求一個訊息）。
- 以每秒 3,000 個 API 請求的速率使用 PublishBatch 動作來發佈 30,000 則訊息（每個批次 API 請求 10 則訊息）。
- 使用每秒 10,000 個 API 請求的 Publish 動作發佈 10,000 則訊息（每個 API 請求一個訊息），並以每秒 2,000 個 API 請求的速率發佈 20,000 則訊息（每個批次 API 請求 10 則訊息）的 PublishBatch 動作，每秒總共發佈 30,000 則訊息。

發佈每個帳戶的 API 限流

AWS 區域	標準主題	FIFO 主題*
美國東部 (維吉尼亞北部) 區域	每秒 30,000 則訊息	每秒 30,000 則訊息
美國西部 (奧勒岡) 區域	每秒 9,000 則訊息	每秒 9,000 則訊息
歐洲 (愛爾蘭) 區域		
美國東部 (俄亥俄) 區域	每秒 1,500 則訊息	每秒 3,000 則訊息

AWS 區域	標準主題	FIFO 主題*
美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域		
亞太 (孟買) 區域		
亞太 (首爾) 區域		
亞太區域 (新加坡) 區域		
亞太 (雪梨) 區域		
亞太 (東京) 區域		
歐洲 (法蘭克福) 區域		
所有其他支援的區域	每秒 300 則訊息	每秒 3,000 則訊息

*當 `FifoThroughputScope` 設定為 `時`，每個主題的 Amazon SNS FIFO 超過每個帳戶的預設限制 `MessageGroup`。Amazon SNS FIFO 主題的每個訊息群組限制上限為每秒 300 則訊息，而每個主題輸送量的 Amazon SNS FIFO 主題預設為每秒 3,000 則訊息限制或每秒 20MB，當 `FifoThroughputScope` 設定為 `時`，會先發生 `Topic`。由於區域之間增加的延遲，以及需要維持嚴格的訊息順序，Amazon SNS FIFO 主題在跨區域交付的訊息群組內可能會遇到輸送量降低的情況。

其他 API 限流

API	AWS 區域	每秒交易數
<code>ConfirmSubscription</code>	美國東部 (維吉尼亞北部) 區域	3,000
<code>CreatePlatformApplication</code>	美國西部 (奧勒岡) 區域	900
<code>CreatePlatformEndpoint</code>	歐洲 (愛爾蘭) 區域	
<code>CreateTopic</code>	美國東部 (俄亥俄) 區域	150
<code>DeleteEndpoint</code>	美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域 亞太 (孟買) 區域	
<code>DeletePlatformApplication</code>		
<code>DeleteTopic</code>		

API	AWS 區域	每秒交易數
GetEndpointAttributes	亞太 (首爾) 區域	30
GetDataProtectionPolicy	亞太區域 (新加坡) 區域	
GetPlatformApplicationAttributes	亞太 (雪梨) 區域	
	亞太 (東京) 區域	
GetSubscriptionAttributes	歐洲 (法蘭克福) 區域	
GetTopicAttributes	非洲 (開普敦) 區域	
SetEndpointAttributes	亞太區域 (香港) 區域	
SetPlatformApplicationAttributes	亞太區域 (海德拉巴)	
SetSubscriptionAttributes	亞太 (大阪) 區域	
SetTopicAttributes	加拿大 (中部) 區域	
	中國 (北京) 區域	
	中國 (寧夏) 區域	
	歐洲 (倫敦) 區域	
	Europe (Milan) Region	
	歐洲 (巴黎) 區域	
	歐洲 (西班牙)	
	歐洲 (斯德哥爾摩) 區域	
	以色列 (特拉維夫) 區域	
	Middle East (Bahrain) Region	
	南美洲 (聖保羅) 區域	
PutDataProtectionPolicy	所有商業區域	1

訊息封存和重播

政策	AWS 區域	標準主題	FIFO 主題
ArchivePolicy	所有商業區域	N/A	是
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	是
ReplayPolicy	所有商業區域	N/A	是
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	是

Amazon Simple Queue Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、IPv6 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Amazon SQS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
		sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sqs.us-east-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTPS HTTP 和 HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
		sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-1-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (巴 林)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
中東 (阿 拉伯聯合 大公國)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP 和 HTTPS HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國東 部)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	
AWS GovCloud (美國西 部)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS	

舊版端點

如果您使用適用於 Python 的 AWS CLI 或 SDK，您可以使用下列舊版端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (大阪)	ap-northe ast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northe ast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (新加坡)	ap-southe ast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (雪梨)	ap-southe ast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
亞太區域 (東京)	ap-northe ast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定
加拿大 (中部)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中國 (北京)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
中國 (寧夏)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP 和 HTTPS

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個佇列政策的動作	每個支援的區域：7	否	佇列政策中的動作數目。
每個訊息的屬性數	每個受支援的區域：10	否	新增至訊息的屬性數目。

名稱	預設	可調整	描述
批次訊息 ID 長度	每個支援的區域：80	否	批次訊息 ID 的長度。
FIFO 佇列的批次訊息輸送量	每個受支援的區域：3,000 個	否	FIFO 佇列的每秒批次交易數 (TPS)。
FIFO 佇列的批次訊息高輸送量	支援的區域（美國東部（維吉尼亞北部）、美國西部（奧勒岡）和歐洲（愛爾蘭））：700,000 歐洲（法蘭克福）和美國東部（俄亥俄）：180,000 亞太區域（孟買）、亞太區域（新加坡）、亞太區域（雪梨）和亞太區域（東京）：90,000 歐洲（倫敦）和南美洲（聖保羅）：45,000 所有其他支援的區域：24,000	否	FIFO 佇列的每秒批次交易數 (TPS)。
每個佇列政策的條件	每個受支援的區域：10	否	佇列政策中的條件數目。
每個 FIFO 佇列的機上訊息	每個支援的區域：120,000	聯絡 AWS 支援	FIFO 佇列中的傳輸中訊息數量。
每個標準佇列的機上訊息數	每個支援的區域：120,000	是	標準佇列中的傳輸中訊息數量。

名稱	預設	可調整	描述
訊息不可見期間	每個支援的區域：0 秒	否	Amazon SQS 在未刪除訊息時保留訊息的時間長度，以秒為單位。上限為 14 天 (1,209,600 秒)。
訊息大小	每個支援的區域：256 KB	否	訊息的大小，以 KB 為單位。
Amazon S3 儲存貯體中的訊息大小	每個支援的區域：2 GB	否	Amazon S3 儲存貯體中訊息的大小，以 GB 為單位。
每個批次的訊息數	每個受支援的區域：10	否	訊息批次中的訊息數量。
每個佇列政策的委託人	每個受支援的區域：50	否	延遲訊息初始交付至佇列的時間長度，以分鐘為單位。
佇列名稱長度	每個支援的區域：80	否	佇列名稱長度。
佇列政策大小	每個支援的區域：8,192 個位元組	否	佇列政策的大小，以位元組為單位。
每個佇列政策的陳述式	每個受支援的區域：20	否	新增到佇列的標籤數量。
UTF-8 佇列標籤索引鍵長度	每個支援的區域：128	否	UTF-8 佇列標籤金鑰的長度。
UTF-8 佇列標籤值長度	每個支援的區域：256	否	UTF-8 佇列標籤值的長度。
FIFO 佇列的未批次訊息輸送量	每個受支援的區域：300	否	FIFO 佇列的每秒未批次交易數 (TPS)。

名稱	預設	可調整	描述
FIFO 佇列的未停滯訊息高輸送量	支援的區域（美國東部（維吉尼亞北部）、美國西部（奧勒岡）和歐洲（愛爾蘭））：70,000 美國東部（俄亥俄）和歐洲（法蘭克福）：18,000 支援的區域（亞太區域（孟買）、亞太區域（新加坡）、亞太區域（雪梨）、亞太區域（東京））：9,000 歐洲（倫敦）和南美洲（聖保羅）：4,500 所有其他支援的區域：2,400	否	FIFO 佇列的每秒未批次交易數 (TPS)。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Simple Queue Service 開發人員指南》](#) 中的 [Amazon SQS 配額](#)，以及 [《Amazon SQS FAQsAmazon SQS》](#) 中的 [限制和限制](#) 一節。

AWS Security Token Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

AWS 建議您在應用程式中使用區域 STS 端點，並避免使用全域（舊版）STS 端點。區域 STS 端點可減少延遲、建置備援，並提高工作階段字符的有效性。如需設定應用程式以使用區域 STS 端點的詳細資訊，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的 [AWS STS 區域化端點](#)。如需全域（舊版）AWS STS 端點的詳細資訊，包括如何監控此端點的使用，請參閱 AWS 安全部落格中的 [如何使用區域 AWS STS 端點](#)。

服務端點

雖然全域（舊版）AWS STS 端點 <https://sts.amazonaws.com> 高度可用，但它託管在單一 AWS 區域、美國東部（維吉尼亞北部）和其他端點，但它不提供自動容錯移轉到其他區域中的端點。根據預設，大多數區域端點皆為作用中，但是您必須手動啟用某些區域的端點，例如亞太區域（香港）。對於預設為啟用的任何區域，如果您不打算使用這些區域，則可以停用其 STS 端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

如需 AWS STS 配額的相關資訊，請參閱 [《IAM 使用者指南》中的 IAM 和 AWS STS 配額](#)。

Amazon Simple Workflow Service 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	swf.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西 亞)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
CountClosedWorkflowExecutions 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 CountClosedWorkflowExecutions 呼叫數目上限。
CountClosedWorkflowExecutions 調節每秒交易的重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 CountClosedWorkflowExecutions 呼叫數上限，而不會受到調節。
CountOpenWorkflowExecutions 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 CountOpenWorkflowExecutions 呼叫數目上限。
CountOpenWorkflowExecutions 調節每秒交易的重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 CountOpenWorkflowExecutions 呼叫數上限，而不會受到調節。
CountPendingActivityTasks 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：200	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 CountPendingActivityTasks 呼叫數目上限。
CountPendingActivityTasks 調節重新填充限制，以每秒交易為單位	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 CountPendingActivityTasks 呼叫數上限，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
CountPendingDecisionTasks 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 CountPendingDecisionTasks 呼叫數量上限。
CountPendingDecisionTasks 調節重新填充限制，以每秒交易為單位	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 CountPendingDecisionTasks 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 DeleteActivityType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 DeleteActivityType 呼叫數目上限。
每秒交易的 DeleteActivityType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 DeleteActivityType 呼叫數，而不會受到調節。
每秒交易的 DeleteWorkflowType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 DeleteWorkflowType 呼叫數目上限。
每秒交易的 DeleteWorkflowType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 DeleteWorkflowType 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 DeprecateActivityType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 DeprecateActivityType 呼叫數目上限。
每秒交易的 DeprecateActivityType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 DeprecateActivityType 呼叫數，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 DeprecateDomain 調節高載限制	每個受支援的區域：100	是	您可以爆量而不會受到調節的 DeprecateDomain 呼叫數目上限。
每秒交易的 DeprecateDomain 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 DeprecateDomain 呼叫數，而不會受到調節。
DeprecateWorkflowType 調節每秒交易的爆量限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 DeprecateWorkflowType 呼叫數目上限。
DeprecateWorkflowType 調節重新填充限制，以每秒交易為單位	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 DeprecateWorkflowType 呼叫數，而不會受到調節。
每秒交易的 DescribeActivityType 調節高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 DescribeActivityType 呼叫數目上限。
每秒交易的 DescribeActivityType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 DescribeActivityType 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 DescribeDomain 限流爆量限制	每個受支援的區域：200	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 DescribeDomain 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 DescribeDomain 限流重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 DescribeDomain 呼叫數上限，而不會受到調節。
DescribeWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	DescribeWorkflowExecution 呼叫的數量上限，您可以爆量而不會受到調節。
DescribeWorkflowExecution 每秒交易的調節重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 DescribeWorkflowExecution 呼叫數上限，而不會受到調節。
DescribeWorkflowType 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	DescribeWorkflowType 呼叫的最大數量，您可以爆量而不會受到調節。
DescribeWorkflowType 調節補充限制，以每秒交易為單位	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 DescribeWorkflowType 呼叫數上限，而不會受到調節。
工作流程執行歷史記錄中的事件	每個支援的區域：25,000	否	指定工作流程執行的事件數目上限。
每秒交易中的 GetWorkflowExecutionHistory 調節高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 GetWorkflowExecutionHistory 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易中的 GetWorkflowExecutionHistory 限流重新填充限制	每個支援的區域：60	是	您可以每秒進行的 GetWorkflowExecutionHistory 呼叫數上限，而不會受到調節。
輸入或輸出結果資料大小	每個支援的區域：32,768	否	此限制會影響活動或工作流程執行結果資料、排程活動任務或工作流程執行時的輸入資料，以及使用工作流程執行訊號傳送的輸入。
ListActivityTypes 每秒交易的調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 ListActivityTypes 呼叫數目上限。
ListActivityTypes 每秒交易的調節重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 ListActivityTypes 呼叫數上限，而不會受到調節。
ListClosedWorkflowExecutions 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：200	是	ListClosedWorkflowExecutions 呼叫的數量上限，您可以爆量而不會受到調節。
ListClosedWorkflowExecutions 調節每秒交易的重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 ListClosedWorkflowExecutions 呼叫數上限，而不會受到調節。
ListDomains 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：100	是	您可以高載而不會受到調節的 ListDomains 呼叫數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListDomains 調節每秒交易的重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 ListDomains 呼叫數上限，而不會受到調節。
ListOpenWorkflowExecutions 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：200	是	ListOpenWorkflowExecutions 呼叫的數量上限，您可以爆量而不會受到調節。
ListOpenWorkflowExecutions 調節每秒交易的重新填充限制	每個支援的區域：48	是	您可以每秒進行的 ListOpenWorkflowExecutions 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 ListTagsForResource 調節高載限制	每個受支援的區域：50	是	您可以爆量而不會受到調節的 ListTagsForResource 呼叫數目上限。
每秒交易的 ListTagsForResource 調節補充限制	每個受支援的區域：30	是	您可以每秒進行的 ListTagsForResource 呼叫數上限，而不會受到調節。
ListWorkflowTypes 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 ListWorkflowTypes 呼叫數目上限。
ListWorkflowTypes 每秒交易的調節重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 ListWorkflowTypes 呼叫數上限，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
每個工作流程執行開啟活動任務	每個支援的區域： 1,000	否	此限制包含已排程的活動任務和工作者正在處理的活動任務。
開啟子工作流程執行	每個支援的區域： 1,000	否	每個工作流程執行的開啟子工作流程執行數目上限。
每個工作流程執行開啟計時器	每個支援的區域： 1,000	否	每個工作流程執行同時開啟的計時器數目上限。
開啟每個網域的工作流程執行	每個支援的區域： 100,000	是	目前區域中此帳戶每個網域的開啟工作流程執行數目上限。
PollForActivityTask 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域： 2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 PollForActivityTask 呼叫數量上限。
每秒交易的 PollForActivityTask 限流重新填充限制	每個受支援的區域： 200	是	您可以每秒進行的 PollForActivityTask 呼叫數上限，而不會受到調節。
PollForDecisionTask 調節每秒交易的爆量限制	每個受支援的區域： 2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 PollForDecisionTask 呼叫數量上限。
每秒交易的 PollForDecisionTask 限流重新填充限制	每個受支援的區域： 200	是	您可以每秒進行的 PollForDecisionTask 呼叫數上限，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
每個任務清單的輪詢器	每個支援的區域： 1,000	否	可同時輪詢特定任務清單的輪詢器上限為 1,000 個。
每秒交易的 RecordActivityTask Heartbeat 調節高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 RecordActivityTask Heartbeat 呼叫數目上限。
每秒交易的 RecordActivityTask Heartbeat 調節補充限制	每個支援的區域：160	是	您可以每秒進行的 RecordActivityTask Heartbeat 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RegisterActivityType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 RegisterActivityType 呼叫數目上限。
每秒交易的 RegisterActivityType 調節補充限制	每個支援的區域：60	是	您可以每秒進行的 RegisterActivityType 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RegisterDomain 限流高載限制	每個受支援的區域：100	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 RegisterDomain 呼叫數目上限。
每秒交易的 RegisterDomain 限流重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 RegisterDomain 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RegisterWorkflowType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以爆量而不會受到調節的 RegisterWorkflowType 呼叫數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
RegisterWorkflowType 調節重新填充限制，以每秒交易為單位	每個支援的區域：60	是	您可以每秒進行的 RegisterWorkflowType 呼叫數上限，而不會受到調節。
已註冊的網域	每個受支援的區域：100	是	目前區域中此帳戶的已註冊網域數量上限。
請求規模	每個受支援的區域：1 MB	否	每個 Simple Workflow API 請求的總資料大小，包括請求標頭和所有其他關聯的請求資料。
RequestCancelExternalWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個支援的區域：1,200	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 RequestCancelExternalWorkflowExecution 呼叫數目上限。
每秒交易的 RequestCancelExternalWorkflowExecution 調節重新填充限制	每個支援的區域：120	是	您可以每秒進行的最大 RequestCancelExternalWorkflowExecution 呼叫數，而不會受到調節。
RequestCancelWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 RequestCancelWorkflowExecution 呼叫數目上限。
每秒交易的 RequestCancelWorkflowExecution 限流重新填充限制	每個受支援的區域：30	是	您可以每秒進行的 RequestCancelWorkflowExecution 呼叫數上限，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 RespondActivityTaskCanceled 限流高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 RespondActivityTaskCanceled 呼叫數量上限。
每秒交易的 RespondActivityTaskCanceled 限流重新填充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 RespondActivityTaskCanceled 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RespondActivityTaskCompleted 限流高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 RespondActivityTaskCompleted 呼叫數目上限。
每秒交易的 RespondActivityTaskCompleted 限流重新填充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 RespondActivityTaskCompleted 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RespondActivityTaskFailed 調節高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 RespondActivityTaskFailed 呼叫數目上限。
每秒交易的 RespondActivityTaskFailed 調節重新填充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 RespondActivityTaskFailed 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易的 RespondDecisionTaskCompleted 限流高載限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 RespondDecisionTaskCompleted 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 RespondDecisionTaskCompleted 限流重新填充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的最大 RespondDecisionTaskCompleted 呼叫數，而不會受到調節。
佇列中的 SWF 任務保留時間	每個受支援的區域：1	否	任務保持佇列狀態的時間上限，以年為單位（受到工作流程執行時間限制的限制）。
每秒交易的 ScheduleActivityTask 調節高載限制	每個受支援的區域：1,000	是	ScheduleActivityTask 呼叫的數量上限，您可以爆量而不會受到調節。
每秒交易的 ScheduleActivityTask 限流重新填充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 ScheduleActivityTask 呼叫數上限，而不會受到調節。
SignalExternalWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個支援的區域：1, 200	是	您可以爆量而不會受到調節的 SignalExternalWorkflowExecution 呼叫數目上限。
SignalExternalWorkflowExecution 調節每秒交易的重新填充限制	每個支援的區域：120	是	您可以每秒進行的最大 SignalExternalWorkflowExecution 呼叫數，而不會受到調節。
SignalWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 SignalWorkflowExecution 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
SignalWorkflowExecution 調節補充限制 每秒交易數	每個受支援的區域：30	是	您可以每秒進行的最大 SignalWorkflowExecution 呼叫數，而不會受到調節。
StartChildWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：500	是	您可以爆量而不會受到調節的 StartChildWorkflowExecution 呼叫數目上限。
每秒交易的 StartChildWorkflowExecution 調節重新填充限制	每個支援的區域：12	是	您可以每秒進行的 StartChildWorkflowExecution 呼叫數上限，而不會受到調節。
StartTimer 調節每秒交易的爆量限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 StartTimer 呼叫數目上限。
每秒交易的 StartTimer 調節補充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 StartTimer 呼叫數上限，而不會受到調節。
StartWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 StartWorkflowExecution 呼叫數目上限。
每秒交易的 StartWorkflowExecution 調節補充限制	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 StartWorkflowExecution 呼叫數上限，而不會受到調節。

名稱	預設	可調整	描述
TagResource 調節每秒交易的爆量限制	每個受支援的區域：50	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 TagResource 呼叫數目上限。
TagResource 調節補充限制，以每秒交易為單位	每個受支援的區域：30	是	您可以每秒進行的最大 TagResource 呼叫數，而不會受到調節。
任務執行時間，以年為單位	每個受支援的區域：1	否	任務保持執行狀態的時間上限（受限於工作流程執行時間限制）。
TerminateWorkflowExecution 調節每秒交易的暴增限制	每個受支援的區域：2,000	是	您可以爆量而不會受到調節的 TerminateWorkflowExecution 呼叫數目上限。
TerminateWorkflowExecution 調節每秒交易的重新填充限制	每個支援的區域：60	是	您可以每秒進行的最大 TerminateWorkflowExecution 呼叫數，而不會受到調節。
每秒交易的 UndeprecateActivityType 調節高載限制	每個受支援的區域：200	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 UndeprecateActivityType 呼叫數目上限。
每秒交易的 UndeprecateActivityType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的 UndeprecateActivityType 呼叫數上限，而不會受到調節。
每秒交易中的 UndeprecateDomain 限流高載限制	每個受支援的區域：100	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 UndeprecateDomain 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易的 UndeprecateDomain 限流重新填充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 UndeprecateDomain 呼叫數，而不會受到調節。
UndeprecateWorkflowType 調節每秒交易的爆量限制	每個受支援的區域：200	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 UndeprecateWorkflowType 呼叫數目上限。
每秒交易的 UndeprecateWorkflowType 調節補充限制	每個受支援的區域：6	是	您可以每秒進行的最大 UndeprecateWorkflowType 呼叫數，而不會受到調節。
每秒交易的 UntagResource 調節高載限制	每個受支援的區域：50	是	您可以在不受到調節的情況下爆量的 UntagResource 呼叫數目上限。
每秒交易的 UntagResource 限流重新填充限制	每個受支援的區域：30	是	您可以每秒進行的最大 UntagResource 呼叫數，而不會受到調節。
每個網域的工作流程和活動類型	每個受支援的區域：10,000	是	目前區域中此帳戶每個網域的已註冊工作流程和活動類型數目上限。
工作流程執行時間	每個受支援的區域：1	否	工作流程執行可以執行的時間上限，以年為單位。

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Simple Workflow Service 開發人員指南》](#) 中的 [Amazon SWF Quotas](#)。

AWS Snow Family 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Snow Family 裝置可在下列 AWS 區域使用。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大 (中部)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

 AWS Snowball Edge 僅適用於下列 AWS 區域：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 加拿大 (中部)
- 南美洲 (聖保羅)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (倫敦)
- Europe (Paris)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (悉尼)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (東京)

- 以色列 (特拉維夫)

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
Snowball Edge 裝置	每個受支援的區域：1	是	Snowball Edge 裝置的最大數量。
Snowcone 裝置	每個受支援的區域：1	是	Snowcone 裝置的最大數量。

AWS Step Functions 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉 巴)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
開啟映射執行	每個支援的區域：1,000	否	此帳戶中一次允許的開啟 Map Runs 數目上限。
每個 ARN 的活動輪詢器	每個支援的區域：1,000	否	每個 ARN 同時輪詢活動的工作者數量上限。
CreateActivity 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 CreateActivity 呼叫數量上限。
CreateActivity 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	CreateActivity 呼叫的每秒字符重新填充率。
CreateStateMachine 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 CreateStateMachine 呼叫數量上限。
CreateStateMachine 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	CreateStateMachine 呼叫的每秒字符重新填充率。

名稱	預設	可調整	描述
DeleteActivity 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 DeleteActivity 呼叫數目上限。
DeleteActivity 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	DeleteActivity 呼叫的每秒字符重新填充率。
DeleteStateMachine 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 DeleteStateMachine 呼叫數目上限。
DeleteStateMachine 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	DeleteStateMachine 呼叫的每秒字符重新填充率。
DescribeActivity 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 DescribeActivity 呼叫數量上限。
DescribeActivity 調節字符每秒重新填充速率	ca-central-1：20 eu-central-1：20 每個其他支援的區域：1	是	DescribeActivity 呼叫的每秒字符重新填充率。
DescribeExecution 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：300	是	您可以每秒進行的 DescribeExecution 呼叫數目上限。
DescribeExecution 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：50	是	DescribeExecution 呼叫每秒的字符重新填充率。
DescribeMapRun 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 DescribeMapRun 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeMapRun 每秒調節字符重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	DescribeMapRun 呼叫的每秒字符重新填充率。
DescribeStateMachine 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 DescribeStateMachine 呼叫數量上限。
DescribeStateMachine 每秒調節字符重新填充速率	每個受支援的區域：20	是	DescribeStateMachine 呼叫的每秒字符重新填充率。
DescribeStateMachineForExecution 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 DescribeStateMachineForExecution 呼叫數目上限。
DescribeStateMachineForExecution 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	DescribeStateMachineForExecution 呼叫每秒的字符重新填充率。
執行歷史記錄保留時間	每個支援的區域：90	是	執行完成後儲存執行歷史記錄的時間上限（以天為單位）。
執行歷史記錄大小	每個支援的區域：25,000	否	狀態機器執行歷史記錄中的事件數目上限。
執行閒置時間	每個受支援的區域：1	否	狀態機器執行可以保持閒置的時間上限（以年為單位）。
執行時間	每個受支援的區域：1	否	執行可以執行的時間上限（以年為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
GetActivityTask 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 3 , 000 us-west-2 : 3 , 000 eu-west-1 : 3 , 000 每個其他支援的區域 : 1 , 500	是	您可以每秒進行的 GetActivityTask 呼叫數量上限。
GetActivityTask 調節字符每秒重新填充速率	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 eu-west-1 : 500 每個其他支援的區域 : 300	是	GetActivityTask 呼叫每秒的字符重新填充率。
GetExecutionHistory 調節字符儲存貯體大小	每個支援的區域 : 400	是	您可以每秒進行的 GetExecutionHistory 呼叫數量上限。
GetExecutionHistory 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域 : 20	是	GetExecutionHistory 呼叫每秒的字符重新填充率。
Map Run 的輸入檔案資料大小	每個支援的區域 : 10 GB	否	Map Run 的輸入檔案資料大小

名稱	預設	可調整	描述
任務狀態或執行中的輸入或結果資料大小	每個支援的區域： 262,144 個位元組	否	UTF-8 編碼字串的輸入或輸出資料大小上限（以位元組為單位）。此配額會影響任務（活動、Lambda 函數或整合服務）、狀態或執行輸出，以及排程任務、進入狀態或開始執行時的輸入資料。
ListActivities 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	<u>是</u>	您可以每秒進行的 ListActivities 呼叫數目上限。
ListActivities 每秒調節字符重新填充速率	us-east-1：10 us-west-2：10 eu-west-1：10 每個其他支援的區域：5	<u>是</u>	ListActivities 呼叫的每秒字符重新填充率。
ListExecutions 調節字符儲存貯體大小	us-east-1：200 us-west-2：200 eu-west-1：200 每個其他支援的區域：100	<u>是</u>	您可以每秒進行的 ListExecutions 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
ListExecutions 每秒調節字符重新填充速率	us-east-1 : 5 us-west-2 : 5 eu-west-1 : 5 每個其他支援的 區域 : 2	是	ListExecutions 呼叫每秒的字符重新填充率。
ListMapRuns 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域 : 100	是	您可以每秒進行的 ListMapRuns 呼叫數目上限。
ListMapRuns 每秒調節字符重新填充速率	每個受支援的區域 : 1	是	ListMapRuns 呼叫的字符重新填充率每秒。
ListStateMachines 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域 : 100	是	您可以每秒進行的 ListStateMachine 呼叫數量上限。
ListStateMachines 每秒調節字符補充速率	每個受支援的區域 : 5	是	ListStateMachines 呼叫每秒的字符重新填充率。
ListTagsForResource 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域 : 100	是	您可以每秒進行的 ListTagsForResource 呼叫數目上限。
ListTagsForResource 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域 : 1	是	ListTagsForResource 呼叫每秒的字符重新填充率。
並行上限	每個受支援的區域 : 10,000	否	平行 Map Run 子執行的數量上限
每個映射執行讀取的項目數量上限	每個支援的區域 : 100,000,000	否	每個映射執行讀取的項目數量上限

名稱	預設	可調整	描述
Map Run 的最大再驅動數	每個支援的區域： 1,000	否	Map Run 的最大再驅動數
CSV 標頭的大小上限	每個支援的區域： 10 KB	否	CSV 標頭的大小上限
開啟執行	每個受支援的區域： 1,000,000	是	目前區域中每個帳戶的開啟執行數目上限。
已註冊的活動	每個支援的區域： 100,000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的最大活動數量。
已註冊狀態機器	每個支援的區域： 100,000	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的狀態機器數目上限。
請求規模	每個受支援的區域： 1 MB	否	每個 Step Functions API 請求的總資料大小，包括請求標頭和所有其他關聯的請求資料。
資源名稱長度	每個支援的區域： 80	否	狀態機器、執行和活動資源類型名稱允許的字元上限。

名稱	預設	可調整	描述
SendTaskFailure 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 3 , 000 us-west-2 : 3 , 000 eu-west-1 : 3 , 000 每個其他支援的區域 : 1 , 500	是	您可以每秒進行的 SendTaskFailure 呼叫數量上限。
SendTaskFailure 調節字符每秒重新填充速率	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 eu-west-1 : 500 每個其他支援的區域 : 300	是	SendTaskFailure 呼叫每秒的字符重新填充率。
SendTaskHeartbeat 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 3 , 000 us-west-2 : 3 , 000 eu-west-1 : 3 , 000 每個其他支援的區域 : 1 , 500	是	您可以每秒進行的 SendTaskHeartbeat 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
SendTaskHeartbeat 每秒調節字符重新填充速率	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 eu-west-1 : 500 每個其他支援的區域 : 300	是	SendTaskHeartbeat 呼叫每秒的字符重新填充率。
SendTaskSuccess 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 3 , 000 us-west-2 : 3 , 000 eu-west-1 : 3 , 000 每個其他支援的區域 : 1 , 500	是	您可以每秒進行的 SendTaskSuccess 呼叫數量上限。
SendTaskSuccess 每秒調節字符重新填充速率	us-east-1 : 500 us-west-2 : 500 eu-west-1 : 500 每個其他支援的區域 : 300	是	SendTaskSuccess 呼叫每秒的字符重新填充率。

名稱	預設	可調整	描述
StartExecution 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 1 , 300 us-west-2 : 1 , 300 eu-west-1 : 1 , 300 每個其他支援的區域 : 800	是	您可以每秒進行的 StartExecution 呼叫數目上限。
StartExecution 調節字符每秒重新填充速率	us-east-1 : 300 us-west-2 : 300 eu-west-1 : 300 每個其他支援的區域 : 150	是	StartExecution 呼叫每秒的字符重新填充率。
StartExpressExecution 調節字符儲存貯體大小	每個支援的區域 : 6 , 000	是	您可以每秒進行的 StartExpressExecution 呼叫數目上限。
StartExpressExecution 調節字符每秒重新填充速率	每個支援的區域 : 6 , 000	是	StartExpressExecution 呼叫每秒的字符重新填充率。
StartMapRun 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域 : 25	否	您可以每秒進行的 StartMapRun 呼叫數量上限。
StartMapRun 每秒調節字符重新填充速率	每個受支援的區域 : 25	否	StartMapRun 呼叫的每秒字符重新填充率

名稱	預設	可調整	描述
StateTransition 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 5 , 000 us-west-2 : 5 , 000 eu-west-1 : 5 , 000 每個其他支援的區域 : 800	是	您可以每秒進行的 StateTransition 呼叫數目上限。
StateTransition 調節字符每秒重新填充速率	us-east-1 : 5 , 000 us-west-2 : 5 , 000 eu-west-1 : 5 , 000 每個其他支援的區域 : 800	是	StateTransition 呼叫每秒的字符重新填充率。
StopExecution 調節字符儲存貯體大小	us-east-1 : 1 , 000 us-west-2 : 1 , 000 eu-west-1 : 1 , 000 每個其他支援的 區域 : 500	是	您可以每秒進行的 StopExecution 呼叫數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
StopExecution 調節字符每秒重新填充速率	us-east-1 : 200 us-west-2 : 200 eu-west-1 : 200 每個其他支援的區域 : 25	是	StopExecution 呼叫每秒的字符重新填充率。
同步快速工作流程並行執行	us-east-1 : 3 , 700 us-west-2 : 3 , 700 eu-west-1 : 3 , 700 每個其他支援的區域 : 1 , 000	是	您可以在此帳戶中執行的並行同步快速工作流程執行數目上限。
TagResource 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域 : 200	是	您可以每秒進行的 TagResource 呼叫數量上限。
TagResource 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域 : 1	是	TagResource 呼叫每秒的字符重新填充率。
任務執行時間	每個受支援的區域 : 1	否	任務完成執行所需的時間上限 (以年為單位) 。
佇列中的任務保留時間	每個受支援的區域 : 1	否	Step Functions 在佇列中保留任務的時間上限 (以年為單位) 。

名稱	預設	可調整	描述
UntagResource 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：200	是	您可以每秒進行的 UntagResource 呼叫數量上限。
UntagResource 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	UntagResource 呼叫每秒的字符重新填充率。
UpdateMapRun 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 UpdateMapRun 呼叫數目上限。
UpdateMapRun 每秒調節字符重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	UpdateMapRun 呼叫的字符重新填充率每秒。
UpdateStateMachine 調節字符儲存貯體大小	每個受支援的區域：100	是	您可以每秒進行的 UpdateStateMachine 呼叫數量上限。
UpdateStateMachine 調節字符每秒重新填充速率	每個受支援的區域：1	是	UpdateStateMachine 呼叫的每秒字符重新填充率。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Step Functions 開發人員指南》中的[配額](#)。

AWS Storage Gateway 端點和配額

以下是此服務的服務端點和服務配額。若要連線至 AWS 服務，您可以使用端點。除了標準 AWS 端點之外，某些 AWS 服務還在所選區域中提供 FIPS 端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

服務端點

Storage Gateway

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-1.amazon aws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-2.amazon aws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
Africa (Cape Town)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws		

Storage Gateway 硬體設備區域

Storage Gateway 硬體設備可在美國政府合法允許和允許匯出的情況下在全球運送。

下列 AWS 區域支援 Storage Gateway 硬體設備。

- 美國東部 (俄亥俄)
- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國西部 (加利佛尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 亞太區域 (孟買)
- 亞太區域 (首爾)
- 亞太區域 (新加坡)
- 亞太區域 (雪梨)
- 亞太區域 (東京)
- 加拿大 (中部)
- 歐洲 (法蘭克福)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 歐洲 (倫敦)
- 歐洲 (巴黎)
- 歐洲 (斯德哥爾摩)
- 南美洲 (聖保羅)

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
TiB 中的快取磁碟區閘道快取上限	每個受支援的區域：64	否	快取磁碟區閘道的快取大小上限
GiB 的快取磁碟區閘道快取最小值	每個受支援的區域：150	否	快取磁碟區閘道的快取大小下限

名稱	預設	可調整	描述
TiB 中的快取磁碟區閘道上傳緩衝區上限	每個支援的區域： 2	否	快取磁碟區閘道的上傳緩衝區大小上限
快取磁碟區閘道上傳緩衝區最小值，以 GiB 為單位	每個受支援的區域：150	否	快取磁碟區閘道的上傳緩衝區大小下限
TiB 的快取磁碟區大小	每個受支援的區域：32	否	快取磁碟區的大小上限
每個閘道的快取磁碟區	每個受支援的區域：32	否	每個閘道的快取磁碟區數目上限
TiB 中的檔案閘道快取上限	每個受支援的區域：64	否	檔案閘道的快取大小上限
以 GiB 為單位的檔案閘道快取最小值	每個受支援的區域：150	否	檔案閘道的快取大小下限
每個 S3 儲存貯體的檔案共用	每個受支援的區域：1	否	每個 Amazon S3 儲存貯體的檔案共用數量上限
每個閘道的檔案共用	每個受支援的區域：50	否	每個閘道的檔案共享數目上限
檔案大小	每個支援的區域：5 TB	否	個別檔案的大小上限，這是 Amazon S3 中個別物件的大小上限
TiB 虛擬磁帶的大小上限	每個受支援的區域：15	否	虛擬磁帶的大小上限
VTL 中的虛擬磁帶上限	每個支援的區域：1,500	否	虛擬磁帶媒體櫃 (VTL) 的虛擬磁帶數目上限

名稱	預設	可調整	描述
GiB 虛擬磁帶的大小下限	每個受支援的區域：100	否	虛擬磁帶的大小下限
路徑長度	每個支援的區域：1,024 個位元組	否	最大路徑長度
TiB 中每個閘道所有快取磁碟區的大小	每個支援的區域：1,024	否	閘道所有快取磁碟區的總大小
TiB 中每個閘道所有存放磁碟區的大小	每個支援的區域：512	否	閘道所有存放磁碟區的總大小
以 TiB 為單位的存放磁碟區閘道上傳緩衝區上限	每個支援的區域：2	否	存放磁碟區閘道的上傳緩衝區大小上限
以 GiB 為單位的存放磁碟區閘道上傳緩衝區最小值	每個受支援的區域：150	否	存放磁碟區閘道的上傳緩衝區大小下限
以 TiB 為單位的存放磁碟區大小	每個受支援的區域：16	否	儲存磁碟區的大小上限
每個閘道的存放磁碟區	每個受支援的區域：32	否	每個閘道的儲存磁碟區數目上限
TiB 磁帶閘道快取上限	每個受支援的區域：64	否	磁帶閘道的快取大小上限
GiB 磁帶閘道快取最小值	每個受支援的區域：150	否	磁帶閘道的快取大小下限
TiB 中的磁帶閘道上傳緩衝區上限	每個支援的區域：2	否	磁帶閘道的最大上傳緩衝區大小
GiB 的磁帶閘道上傳緩衝區最小值	每個受支援的區域：150	否	磁帶閘道的最小上傳緩衝區大小

名稱	預設	可調整	描述
PiB 虛擬磁帶庫中的磁帶總大小	每個受支援的區域：1	否	虛擬磁帶媒體櫃 (VTL) 中的所有磁帶總大小

如需詳細資訊，請參閱AWS Storage Gateway 《使用者指南》中的 [Storage Gateway 配額](#)。

AWS 支援 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
AWS 支援 API 操作	每個受支援的區域：5	否	您可以每秒執行的 AWS 支援 API 操作數目上限。
AWS Trusted Advisor API 操作	每個受支援的區域：100	否	您可以每秒執行的 AWS Trusted Advisor API 操作數目上限。
您可以建立的 AWS 支援案例數量	每個受支援的區域：10	否	您可以每小時建立的 AWS 支援案例數量上限。

如需詳細資訊，請參閱「[AWS 支援 使用者指南](#)」。

AWS 支援 Slack 端點中的應用程式

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS Trusted Advisor API 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Systems Manager 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

相關服務

如需相關服務端點和配額的相關資訊，請參閱下列主題：

- [AWS AppConfig 端點和配額](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager 端點和配額](#)
- [Systems Manager 快速設定端點和配額](#)
- [AWS Systems Manager 適用於 SAP 端點和配額](#)

Systems Manager 的服務端點

Note

除了下表中記錄的 ssm.* 端點之外，您的受管節點還必須允許 HTTPS（連接埠 443）傳出流量到下列端點。

- ec2messages.*
- ssmmessages.*

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 《使用者指南》中的 [參考：](#)
[ec2messages](#)、[ssmmessages](#) 和其他 API 操作。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼 亞北部)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

下列各節列出並描述 Systems Manager 的配額，依工具或功能區域分組。

除非另有說明，否則每個配額適用於每個 AWS 區域中的個別 AWS 帳戶。例如，State Manager 關聯數目的預設配額為 2,000。這表示在 AWS 帳戶 123456789012 中，您可以在美國東部（維吉尼亞北部）區域建立 2,000 個關聯，在美國東部（俄亥俄）區域建立 2,000 個關聯，以此類推。

主題

- [Application Manager 的服務配額](#)
- [自動化的服務配額](#)
- [Distributor 的服務配額](#)
- [文件的服務配額](#)
- [Explorer 的服務配額](#)
- [Fleet Manager / 的服務配額 AWS Systems Manager GUI Connect](#)
- [庫存的服務配額](#)
- [維護 Windows 的服務配額](#)
- [受管節點的服務配額](#)
- [OpsCenter 的服務配額](#)
- [參數存放區的服務配額](#)
- [修補程式管理員的服務配額](#)
- [Session Manager 的服務配額](#)

- [State Manager 的服務配額](#)

Application Manager 的服務配額

資源	預設
Application Manager 中的應用程式數量上限	100 當您在 Application Manager 中新增應用程式時，Systems Manager 會自動建立資源群組來組織該應用程式的所有資源。應用程式的最大數量是根據 的基礎配額 AWS Resource Groups。
指派給應用程式 AWS 的資源數目上限	對於以 AWS CloudFormation 堆疊為基礎的應用程式：200 對於基於 的應用程式 AWS Resource Groups：無限制

自動化的服務配額

資源	預設
同時執行自動化	100 透過啟用自適應並行，此配額最多可增加至 500 個。 此外，您最多可以執行 400 個具有封鎖動作的並行自動化。封鎖動作包括 <code>aws:approve</code> 、 <code>aws:pause</code> 和 <code>aws:sleep</code> 。如果您嘗試執行超過此數量的自動化，Systems Manager 會

資源	預設
	將其他自動化新增至佇列，並顯示 狀態Pending。 如需自適應並行的詳細資訊，請參閱AWS Systems Manager 《使用者指南》中的允許自動化適應您的並行需求。
自動化佇列	5,000 如果您嘗試執行比並行自動化限制更多的自動化，後續自動化會新增至自動化佇列。當自動化完成（或達到結束狀態）時，佇列中的第一個自動化就會啟動。
同時執行速率控制自動化	25 如果您嘗試執行比並行速率控制自動化限制更多的速率控制自動化，Systems Manager 會將後續速率控制自動化新增至佇列，並顯示 狀態Pending。
速率控制自動化佇列	1,000 如果您嘗試執行比並行速率控制自動化限制更多的自動化，後續自動化會新增至佇列。當自動化完成（或達到結束狀態）時，佇列中的第一個自動化就會啟動。

資源	預設
巢狀自動化的層級數	5 父層級 Automation Runbook 可以啟動子層級 Automation Runbook。這代表巢狀自動化的一個層級。子層級 Automation Runbook 可以啟動另一個 Automation Runbook，導致兩個層級的巢狀自動化。這最多可繼續低於頂層父系 Automation Runbook 的五個層級。
自動化執行歷程記錄儲存在系統中的天數	30
自動化變數儲存在系統中的天數	30
可加入佇列的額外自動化執行數	1,000
自動化執行可在使用者內容中執行的持續時間上限	12 小時 如果您預計自動化會執行超過 12 小時，您必須使用服務角色 (或採用角色) 來執行自動化。
executeScript 動作執行時間上限	10 分鐘 每個 executeScript 動作最多可執行 10 分鐘。
executeScript 最大動作最大輸出	100 KB

資源	預設
<code>invokeLambdaFunction</code> 動作執行時間上限	5 分鐘 每個 <code>invokeLambdaFunction</code> 動作最久可執行五 (5) 分鐘。
<code>invokeLambdaFunction</code> 動作輸出上限	200 KB
Automation Runbook 附件的數量	每個 Runbook 5 個
Automation Runbook 附件的大小	每個附件每個 Runbook 256 MB
StartAutomationExecution API 動作的每秒交易數	1
DescribeAutomationStepExecutions API 動作的每秒交易數	3
GetAutomationExecution API 動作的每秒交易數	3
DescribeAutomationExecutions API 動作的每秒交易數	3
SendAutomationSignal API 動作的每秒交易數	3
StopAutomationExecution API 動作的每秒交易數	1
StartExecutionPreview API 動作的每秒交易數	1
GetExecutionPreview API 動作的每秒交易數	1

Distributor 的服務配額

資源	預設
Distributor 套件中的附件數目上限	20

資源	預設
Distributor 套件中每個附件的大小上限	1 GB
Distributor 套件中的檔案數目上限	1,000
Distributor 套件數量上限	500
每個分發者套件的套件版本數上限	25
分發者中的套件大小上限	20 GB
分發者中的套件資訊清單大小上限	64 KB

文件的服務配額

資源	預設
文件大小	每份文件 64 KB
文件總數	500
文件版本	每份文件 1,000 個
私有共用的 Systems Manager 文件	單一 SSM 文件最多可與 1,000 個 共用 AWS 帳戶。
公開共用的 Systems Manager 文件	5 每個 AWS 帳戶 最多可公開共用五個文件。
每個文件類型的最愛數量上限	

資源	預設
	20

Explorer 的服務配額

資源	預設
資源資料同步數目上限	5

Fleet Manager / 的服務配額 AWS Systems Manager GUI Connect

資源	預設
Systems Manager GUI Connect 並行遠端桌面工作階段數目上限	5 1 服務配額增加請求最多可自動核准 25 個。增加服務配額最多可能需要兩個半小時才能生效。
Systems Manager GUI Connect 遠端桌面工作階段的最長持續時間	60 分鐘
Systems Manager GUI Connect 遠端桌面工作階段在連線逾時前的閒置時間上限	10 分鐘
Systems Manager GUI Connect 遠端桌面工作階段的最大連線持續性	60 分鐘（最長連線持續時間）或 10 分鐘（閒置逾時限制）。 連線會持續存在，直到達到連線持續時間上限 (60 分鐘) 或閒置逾時限制 (10 分鐘)。如果不符合連線持續時間限制，則連線會在 IAM 憑證過期後持續存在。

1 Windows Server 的標準授權允許兩個並行 RDP 連線。若要支援更多連線，您必須從 Microsoft 或 Microsoft 遠端桌面服務授權購買額外的用戶端存取授權 (CALs) AWS。如需補充授權的詳細資訊，請參閱下列主題：

- Microsoft 網站上的 [用戶端存取授權和管理授權](#)
- 《[License Manager 使用者指南](#)》中的針對支援的軟體產品使用 License Manager 使用者型訂閱

庫存的服務配額

資源	預設
每個受管節點可在單一 PutInventory API 請求中傳送的庫存資料項目大小上限	1024 KB
資源資料同步數目上限	5
每次呼叫每個受管節點收集的庫存資料大小上限	1 MB 這樣做可以讓大部分庫存集合案例的支援達到最大。達到此配額時，不會為節點收集新的庫存資料。先前收集的庫存資料會存放著，直到過期為止。
每天每個節點收集的庫存資料大小上限	5,000 KB 當達到此配額時，就不會再為執行個體收集新的庫存資料。先前收集的庫存資料會存放著，直到過期為止。
自訂庫存類型的數目	20
自訂庫存類型的大小上限	200 KB 這是類型的大小上限，而非所收集的庫存大小上限。

資源	預設
自訂庫存類型中的屬性數量上限	50
庫存資料保留的時間長度	30 天 AWS Systems Manager 清查會在最近的清查更新後保留受管節點資料 30 天。此保留配額適用於所有受管節點狀態，包括已停止的執行個體。保留規則的運作方式如下： • 如果節點連續 30 天保持停止狀態或失去連線，而沒有任何庫存更新，則會在 30 天期間之後自動刪除庫存資料。 • 如果該節點在 30 天期間到期之前再次變為作用中（例如，如果已停止的節點已啟動），並且成功報告新的庫存資料，則 30 天的保留期間會從該時間點重設。 如果您需要存放庫存資料超過 30 天，您可以使用 AWS Config 記錄歷史記錄或定期查詢，並將資料上傳至 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱《AWS Config 開發人員指南》中的錄製受管執行個體的軟體組態。

維護 Windows 的服務配額

資源	預設
維護時段	50

資源	預設
每個維護時段的任務數	20
每個維護時段的目標數	100
每個任務的目標數	10
維護時段的並行執行數	5

受管節點的服務配額

資源	預設
機群中受管節點 (Amazon EC2 和混合) 的數量上限	2,400 Systems Manager 管理的大約節點數量上限 (AWS 帳戶 每個區域) 。使用率達到套用的帳戶層級配額會被視為安全。超過此配額可能會導致執行個體停止與 Systems Manager 通訊，但實際容量會有所不同。 AWS 預設配額值：預設機群大小配額設定為 Systems Manager 中的 2,400 個受管節點。這是 的預設安全限制上限 AWS 帳戶。我們不建議在不增加限制的情況下擴展，因為執行個體可能會停止與 Systems Manager 的通訊。如果您通過此限制，執行個體可能可以連線至 Systems Manager，尤其是當您交錯節點啟動時，但不確定。 套用的帳戶層級配額值：套用的配額是此帳戶的目前區域限制。這可能是客戶

資源	預設
	支援 請求時 核准的預設配額或提高的限制。超過限制可能會導致執行個體停止與 Systems Manager 的通訊，因為連線嘗試可能會超過核准的輸送量。 使用率：使用的配額代表目前作用中的受管節點的大致數量，並與 Systems Manager 通訊。其計算依據是在五分鐘內進行的 UpdateInstanceInformation API 呼叫次數。當執行個體啟動、終止或遇到連線問題時，此數字會變更。重新啟動 SSM Agent 時，數字也會變更。如果執行個體設定為比預設的五分鐘間隔更頻繁地呼叫 UpdateInstanceInformation API，或者如果在五分鐘時段內啟動的執行個體交錯，則客戶可能會看到超過 100% 的使用率，從而導致對 UpdateInstanceInformation API 的分散式呼叫。
在混合多雲端環境中啟用混合模式的機器數量上限	標準執行個體：1,000 進階執行個體：進階執行個體可按用量付費。進階執行個體也可讓您使用 AWS Systems Manager Session Manager 連線至 non-EC2 機器。 如需啟用 non-EC2 機器以在混合多雲端環境中使用的詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 《使用者指南》 中的 為混合多雲端環境設定 Systems Manager。如需啟用進階執行個體的詳細資訊，請參閱 設定執行個體層。

OpsCenter 的服務配額

資源	預設
OpsItems 數目上限 (包括 Open 和 Resolved OpsItems)	500,000  Important OpsItems 與 AWS Security Hub 整合所建立的 目前不受此最大配額的限制。因此，Security Hub 提醒可以在OpsItems帳戶中建立超過 500,000 個收費項目。 因此，對於高生產環境，我們建議僅將 Security Hub 調查結果的範圍限制為高嚴重性問題。 如需 OpsCenter 與 Security Hub 整合以及在中OpsItems定價的詳細資訊 AWS Systems Manager，請參閱AWS Systems Manager 《使用者指南》中的了解 OpsCenter 與 整合 AWS Security Hub。
AWS 帳戶 每月 OpsItems數目上限	10,000
營運資料值大小上限	20 KB
每個 OpsItem 相關聯的自動化 Runbook 數量上限	10
存放在單一關聯 Runbook 下之營運資料中的自動化 Runbook 執行數量上限	10

資源	預設
每個 OpsItem 可以指定的相關資源數量上限	100
每個 OpsItem 可以指定的相關 OpsItem 數量上限	10
重複資料刪除字串的長度上限	512 個字元

參數存放區的服務配額

資源	預設
參數數量上限	標準參數：10,000 進階參數：100,000 1
參數值的大小上限	標準參數：4 KB 進階參數：8 KB 1
每個進階參數的參數政策數目上限	10 1
保留的參數版本數目上限	100

下列 API 動作的每秒交易數：

- [GetParameter](#)
- [GetParameters](#)
- [GetParametersByPath](#)

- 預設：40
所有三個 API 動作都會共用此預設最多 40 個 TPS。
- 啟用更高的輸送量：2` 3
 - `GetParameter` : 10,000

資源	預設
	- GetParameters : 1,000 - GetParametersByPath : 100
下列 API 動作的每秒交易數： DeleteParameter DeleteParameters	- 預設：3 - 啟用更高的輸送量：5 2
下列 API 動作的每秒交易數： DescribeParameters GetParameterHistory LabelParameterVersion UnlabelParameterVersion PutParameter	- 預設：3 - 啟用更高的輸送量：10 2

1 啟用進階參數層會在您的 上產生費用 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱AWS Systems Manager 《使用者指南》中的[管理參數層](#)。

2 您可以提高此 API 動作的每秒交易數上限 (TPS)，以支援需要同時存取多個參數的應用程式和工作負載。增加 TPS 配額會產生 費用 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱AWS Systems Manager 《使用者指南》中的[增加或重設參數存放區輸送量](#)。

3 SecureString 參數的輸送量可能會受到 AWS Key Management Service (AWS KMS) 輸送量限制的進一步限制，視區域而定。如需 AWS KMS 限制的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[請求配額](#)。

修補程式管理員的服務配額

資源	預設
修補基準	50
每個修補程式基準的修補程式群組數	25
操作歷史記錄保留	最近的 150 個操作

Session Manager 的服務配額

資源	預設
DescribeSessions API 動作的每秒交易數	6
GetConnectionStatus API 動作的每秒交易數	50
ResumeSession API 動作的每秒交易數	6
StartSession API 動作的每秒交易數	3
TerminateSession API 動作的每秒交易數	6
工作階段終止之前的閒置時間	預設：20 分鐘 可設定為 1 到 60 分鐘。
執行歷史記錄保留	30 天 每個命令的歷史記錄最多可供使用 30 天。此外，您可以在 Amazon Simple Storage Service 中存放所有日誌檔案的副本，或在 中擁有所有 API 呼叫的稽核線索 AWS CloudTrail。

State Manager 的服務配額

資源	預設
CreateAssociation API 動作的每秒交易數 (TPS)	3
CreateAssociationBatch API 動作的每秒交易數 (TPS)	1
DeleteAssociation API 動作的每秒交易數 (TPS)	2
DescribeAssociation API 動作的每秒交易數 (TPS)	2
DescribeAssociationExecutions API 動作的每秒交易數 (TPS)	4
DescribeAssociationExecutionTargets API 動作的每秒交易數 (TPS)	4
DescribeEffectiveInstanceAssociations API 動作的每秒交易數 (TPS)	1
DescribeInstanceAssociationsStatus API 動作的每秒交易數 (TPS)	2
ListAssociations API 動作的每秒交易數 (TPS)	4
ListAssociationVersions API 動作的每秒交易數 (TPS)	4
StartAssociationsOnce API 動作的每秒交易數 (TPS)	2
UpdateAssociation API 動作的每秒交易數 (TPS)	3
UpdateAssociationStatus API 動作的每秒交易數 (TPS)	3
關聯數目上限	2,000
每個關聯的版本數目上限	1,000
針對單一受管節點的關聯數目上限	20

AWS Systems Manager 適用於 SAP 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
非洲 (開普敦)		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS	
	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (悉尼)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
中的每個區域的 SAP 應用程式 AWS 帳戶	10	是	您可以在 中 AWS Systems Manager 為 SAP 每個區域向註冊的 SAP 應用程式數量上限 AWS 帳戶。
每個 SAP 應用程式的元件	20	是	每個向 SAP 註冊 AWS Systems Manager 的 SAP 應

名稱	預設	可調整	描述
每個元件的資料庫	20	是	用程式，您可以註冊的ssm-sap元件數量上限。 您可以為每個ssm-sap元件註冊的ssm-sap資料庫數量上限。

Amazon Textract 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

資源		區域					
同步操作	API	美國東部 (維吉尼亞 北部)	美國西部 (奧勒岡)	美國東部 (俄亥俄)	歐洲 (愛 爾蘭)	亞太區域 (孟買)	其他區域
同步操作的每個帳戶每秒交易數	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1
非同步操作	API	美國東部 (維吉尼亞 北部)	美國西部 (奧勒岡)	美國東部 (俄亥俄)	歐洲 (愛 爾蘭)	亞太區域 (孟買)	其他區域
所有啟動 (非同步) 操作的每個帳戶每秒交易數	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1

資源		區域					
所有取得（非同步）操作的每個帳戶每秒交易數	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
每個帳戶最多可同時存在的非同步任務數		600	600	100	100	100	100

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Textract 開發人員指南》中的 Amazon Textract Quotas](#)。

轉接器配額

- 轉接器數量上限 - 允許的轉接器數量總計為 10。您可以在單一轉接器下有多個轉接器版本。
- 每月建立的 AdapterVersions 上限 - 每個 AWS 帳戶每月可建立的成功轉接器版本數目為 10，會在每月開始時重設。使用 Service Quotas 主控台來提高服務配額請求。
- 每個帳戶的最大進行中 AdapterVersions（類似於轉接器訓練）- 3

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Textract 開發人員指南》中的 Amazon Textract Quotas](#)。

Amazon Timestream 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Live Analytics 端點的 Timestream

使用下列端點來取得寫入 API 的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
			HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

使用下列端點來取得查詢 API 的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		timestream-query.ap-northeast-1.api.aws		
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

如需詳細資訊，請參閱 [《Amazon Timestream 開發人員指南》中的使用 API](#)。

InfluxDB 端點的時間串流

使用下列端點來取得 Timestream for InfluxDB API 的端點。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Live Analytics 配額的 Timestream

名稱	預設	可調整	描述
CreateBatchLoadTask 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 CreateBatchLoadTask 請求的數量上限。
CreateDatabase 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒的 CreateDatabase 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CreateScheduledQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 CreateScheduledQuery 請求的數量上限。
CreateTable 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒的 CreateTable 請求數目上限。
每個帳戶的資料庫	每個受支援的區域：500	否	您可以為每個 AWS 帳戶建立的資料庫數目上限。
DeleteDatabase 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 DeleteDatabase 請求的數量上限。
DeleteScheduledQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 DeleteScheduledQuery 請求的數量上限。
DeleteTable 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 DeleteTable 請求數上限。
DescribeAccountSettings 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 DescribeAccountSettings 請求的數量上限。
DescribeBatchLoadTask 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 DescribeBatchLoadTask 請求的數量上限。
DescribeDatabase 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒的 DescribeDatabase 請求數目上限。
DescribeScheduledQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 DescribeScheduledQuery 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
DescribeTable 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒的 DescribeTable 請求數目上限。
每個資料表的維度	每個支援的區域： 128	否	每個資料表的維度上限。
ExecuteScheduledQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒的 ExecuteScheduledQuery 請求數目上限。
ListBatchLoadTasks 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 ListBatchLoadTasks 請求的數量上限。
ListDatabases 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 ListDatabases 請求的數量上限。
ListScheduledQueries 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 ListScheduledQueries 請求的數量上限。
ListTables 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒 ListTables 請求的數量上限。
允許的最大 MaxQueryTCU	每個支援的區域： 1,000	否	您帳戶中允許的 MaxQueryTCU 上限
允許的最大 ProvisionedQueryTCU	每個支援的區域： 1,000	否	您帳戶中允許的 ProvisionedQueryTCU 上限
每個資料庫的作用中磁性存放區分割區計數上限	每個受支援的區域： 250	否	每個資料庫的作用中磁性存放區分割區數目上限。分割區在收到擷取後最多可保持作用中狀態 6 小時。

名稱	預設	可調整	描述
每個資料表的度量	每個支援的區域： 8,192	否	每個資料表的量值數目上限。
PrepareQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 5 個	否	每秒的 PrepareQuery 請求數目上限。
ResumeBatchLoadTask 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒的 ResumeBatchLoadTask 請求數目上限。
每個帳戶的排程查詢	每個受支援的區域： 10,000	否	您可以為每個 AWS 帳戶建立的排程查詢數目上限。
每個帳戶的資料表	每個支援的區域： 50,000	否	您可以為每個 AWS 帳戶建立的資料表數目上限。
每個資料表跨多度量記錄的唯一度量	每個支援的區域： 1,024	否	單一資料表中定義的所有多度量記錄中的唯一度量。單一多度量記錄可以具有 MaximumMeasureAttributesPerRecord 唯一度量，而資料表可以具有跨多度量記錄定義的 MaximumMeasureAttributesPerTable 唯一度量。
UpdateAccountSettings 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 UpdateAccountSettings 請求的數量上限。
UpdateDatabase 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 UpdateDatabase 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
UpdateScheduledQuery 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 UpdateScheduledQuery 請求的數量上限。
UpdateTable 請求率	每個支援的區域： 每秒 1 個	否	每秒 UpdateTable 請求的數量上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Timestream 開發人員指南》中的[配額](#)。

InfluxDB 配額的 Timestream

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶的資料庫執行個體	每個受支援的區域：40	否	您可以為每個 AWS 帳戶建立的資料庫執行個體數目上限。

AWS Telco Network Builder 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行持續的網路服務操作	每個受支援的區域：40	是	一個區域中並行進行中網路服務操作的數量上限。
函數套件	每個受支援的區域：200	是	一個區域中的函數套件數目上限。
網路套件	每個受支援的區域：40	是	一個區域中的網路套件數量上限。
網路服務執行個體	每個支援的區域：800	是	一個區域中網路服務執行個體的數量上限。

AWS 轉換端點和配額

服務配額 (也稱為限制) 是 AWS 帳戶的服務資源或操作的最大數量。以下是此服務的服務配額。

AWS 轉換服務配額

名稱	預設	可調整	描述
.NET 每月程式碼行 (Web 和 IDE)	每個受支援的區域：1,000,000	是	在 IAM Identity Center 帳戶的每個支援 AWS 區域中，可在日曆月內轉換的 AWS .NET 應用程式程式碼行數上限。
每個 IAM Identity Center 帳戶的 Microsoft Visual Studio Extension 並行 .NET 任務	每個受支援的區域：10	是	使用 Microsoft Visual Studio 延伸模組時，IAM Identity Center 帳戶的每

名稱	預設	可調整	描述
			個支援 AWS 區域中的並行 .NET 轉換任務數量上限
每個 IAM Identity Center 帳戶的並行 .NET Web 任務	每個受支援的區域：5	是	使用 Transform Web 應用程式時，IAM Identity Center 帳戶的每個支援 AWS 區域中的並行 AWS .NET AWS 轉換任務數量上限。
每個 IAM Identity Center 帳戶的並行大型主機任務	每個受支援的區域：10	是	IAM Identity Center 帳戶中並行大型主機任務的數量上限
每個 IAM Identity Center AWS 的工作區	每個受支援的區域：100	是	可與 IAM Identity Center AWS 建立關聯的工作區數量上限
大型主機分析程式碼行	每個支援的區域：100,000,000	是	一個日曆月中分析程式碼任務目標的程式碼行數上限
大型主機商業文件產生每月程式碼行	每個受支援的區域：50,000,000	是	一個日曆月中商業文件產生任務目標的程式碼行數上限
大型主機分解程式碼行	每個受支援的區域：50,000,000	是	一個日曆月中分解任務目標的程式碼行數上限
每個任務的大型主機程式碼行	每個支援的區域：3,000,000	否	每個任務的程式碼行數上限
大型主機重新建構程式碼行	每個受支援的區域：50,000,000	是	日曆月中 Reforge 任務目標的程式碼行數上限

名稱	預設	可調整	描述
大型主機技術文件產生每月程式碼行	每個受支援的區域：50,000,000	是	一個日曆月中技術文件產生任務目標的程式碼行數上限
大型主機程式碼行轉換	每個支援的區域：10,000,000	是	日曆月中重構程式碼任務目標的程式碼行數上限

Amazon Transcribe 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

支援的服務端點會因批次和串流轉錄而有所不同。此外，端點會因 [Amazon Transcribe](#)、[Amazon Transcribe Medical](#) 和 [Amazon Transcribe 呼叫分析](#) 而有所不同。如需詳細資訊，請參閱下表。

下表顯示 支援的批次端點 Amazon Transcribe。

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (巴林)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

下表顯示 支援的串流端點Amazon Transcribe。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

下表顯示 AWS 區域 Amazon Transcribe Medical 和 Amazon Transcribe 呼叫分析支援的。請注意，'post-call' 是指批次轉錄，而 'real-time' 是指串流轉錄。

若要取得這些區域的端點，請參閱上述 Amazon Transcribe 端點資料表。

Amazon Transcribe Medical

區域	轉錄類型
ap-east-1(香港)	批次
ap-northeast-1(東京)	批次，串流
ap-northeast-2(首爾)	批次，串流
ap-south-1(孟買)	批次
ap-southeast-1(新加坡)	批次

區域	轉錄類型
ap-southeast-2(雪梨)	批次，串流
ca-central-1(加拿大中部)	批次，串流
eu-central-1(法蘭克福)	批次，串流
eu-west-1(愛爾蘭)	批次，串流
eu-west-2(倫敦)	批次，串流
eu-west-3(巴黎)	批次
me-south-1(巴林)	批次
sa-east-1(聖保羅)	批次，串流
us-east-1(維吉尼亞北部)	批次，串流
us-east-2(俄亥俄)	批次，串流
us-gov-east-1(GovCloud，美國東部)	批次，串流
us-gov-west-1(GovCloud，美國西部)	批次，串流
us-west-1(舊金山)	批次
us-west-2(奧勒岡)	批次，串流
eu-north-1(斯德哥爾摩)	批次
af-south-1(開普敦)	批次

Amazon Transcribe 呼叫分析

區域	轉錄類型
ap-northeast-1(東京)	post-call, real-time
ap-northeast-2(首爾)	post-call, real-time

區域	轉錄類型
ap-south-1(孟買)	post-call
ap-southeast-1(新加坡)	post-call
ap-southeast-2(雪梨)	post-call, real-time
ca-central-1(加拿大中部)	post-call, real-time
eu-central-1(法蘭克福)	post-call, real-time
eu-west-2(倫敦)	post-call, real-time
us-east-1(維吉尼亞北部)	post-call, real-time
us-west-2(奧勒岡)	post-call, real-time

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
任務佇列頻寬比率	每個支援的區域： 0.9	是	目前區域中可在此帳戶中排入佇列的任務比例
最大音訊檔案長度	每個支援的區域： 14,400 秒	否	音訊檔案的長度上限，以秒為單位。
音訊檔案長度上限（醫療）	每個支援的區域： 14,400 秒	否	音訊檔案長度上限，以秒為單位（醫療）。
Call Analytics 批次任務的音訊檔案長度上限	每個支援的區域： 14,400 秒	否	Call Analytics 批次任務的音訊檔案長度上限（以秒為單位）。

名稱	預設	可調整	描述
MedicalScribe 任務的音訊檔案長度上限	每個支援的區域： 5,400 秒	否	MedicalScribe 任務的音訊檔案長度上限（以秒為單位）。
音訊檔案大小上限	每個支援的區域： 2 GB	否	音訊檔案的大小上限，以 GB 為單位。
音訊檔案大小上限（醫療）	每個支援的區域： 2 GB	否	醫療轉錄的音訊檔案大小上限（以 GB 為單位）。
Call Analytics 批次任務的音訊檔案大小上限	每個支援的區域： 500 MB	否	通話分析批次任務的音訊檔案大小上限（以 MB 為單位）。
MedicalScribe 任務的音訊檔案大小上限	每個支援的區域： 2 GB	否	MedicalScribe 任務的音訊檔案大小上限（以 GB 為單位）。
自訂詞彙片語的長度上限	每個支援的區域： 256	否	自訂詞彙片語中的字元數上限。
Call Analytics 批次任務的類別數量上限	每個受支援的區域： 200	是	Call Analytics 批次任務的每個帳戶類別數量上限。
Call Analytics 批次任務每個類別的規則數量上限	每個受支援的區域： 20	是	每個類別的通話分析批次任務規則數目上限。
通話分析批次任務每個類別允許的目標數量上限	每個受支援的區域： 100	是	通話分析批次任務每個類別允許的目標數量上限
詞彙篩選器的最大數目	每個受支援的區域： 100	否	目前區域中來自此帳戶的詞彙篩選條件數量上限。
自訂詞彙的大小上限	每個支援的區域： 50 KB	否	自訂詞彙的大小上限 (KB)。

名稱	預設	可調整	描述
詞彙篩選器的大小上限	每個支援的區域： 50 KB	否	詞彙篩選條件的大小上限 (KB)。
音訊檔案最短持續時間	每個支援的區域： 500 毫秒	否	音訊檔案最短持續時間 (毫秒)。
音訊檔案最短持續時間 (醫療)	每個支援的區域： 500 毫秒	否	醫療轉錄的音訊檔案最短持續時間，以毫秒 (ms) 為單位。
Call Analytics 批次任務的音訊檔案最短持續時間	每個支援的區域： 500 毫秒	否	通話分析批次任務的音訊檔案最短持續時間，以毫秒 (ms) 為單位。
用於管道識別的管道數目	每個支援的區域： 2	是	音訊檔案可針對頻道識別轉錄任務包含的頻道數量上限。
頻道識別的頻道數量 (醫療)	每個支援的區域： 2	否	頻道識別的頻道數目上限 (醫療)。
通話分析批次任務的頻道識別通道數量	每個支援的區域： 2	否	通話分析批次任務的頻道識別頻道數目上限。
並行 MedicalScribe 批次任務的數量	每個受支援的區域： 5	是	並行 MedicalScribe 批次任務的數量上限。
並行通話分析批次任務的數量	每個受支援的區域： 100	是	並行通話分析批次任務的數量上限。
並行通話分析串流數目 (HTTP/2 + WebSocket)	每個受支援的區域： 25	是	目前區域中此帳戶中並行通話分析串流轉錄工作階段的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
並行醫療串流數目 (HTTP/2 + WebSocket)	每個受支援的區域：25	是	目前區域中此帳戶中並行 Medical 串流轉錄工作階段的數量上限。
並行 MedicalScribe 串流後分析任務的數量	每個受支援的區域：1	是	目前區域中此帳戶中並行 MedicalScribe 串流後分析任務的數量上限。
並行 MedicalScribe 串流數 (HTTP/2)	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶中並行 MedicalScribe 串流工作階段的數量上限。
並行批次轉錄任務數量	每個受支援的區域：250	是	目前區域中此帳戶中並行轉錄任務的數量上限
並行醫療批次轉錄任務的數量	每個受支援的區域：250	是	並行醫療批次轉錄任務的數量上限。
並行串流數目 (HTTP/2 + WebSocket)	每個受支援的區域：25	是	目前區域中此帳戶中並行串流轉錄工作階段的數量上限。
同時訓練自訂語言模型的數量	每個支援的區域：3	是	在目前區域中，此帳戶中一次可以訓練的自訂語言模型數量上限。
保留任務記錄的天數	每個支援的區域：90	否	保留任務記錄的天數。
保留任務記錄的天數（醫療）	每個支援的區域：90	否	保留任務記錄的天數上限（醫療）。
為通話分析批次任務保留任務記錄的天數	每個支援的區域：90	否	通話分析批次任務保留任務記錄的天數。

名稱	預設	可調整	描述
待定醫療詞彙數量	每個受支援的區域：10	是	待定醫療詞彙的數量上限。
待決定的詞彙數量	每個受支援的區域：10	是	在目前區域中，此帳戶中一次可處於待定狀態的詞彙數量上限。
每個帳戶的自訂語言模型總數	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶中的自訂語言模型數量上限。
每個帳戶的醫療詞彙總數	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的醫療詞彙總數上限。
每個帳戶的詞彙總數	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中在此帳戶中建立的詞彙總數。
每秒交易數、DeleteMedicalScribeJob 操作	每個受支援的區域：5	是	DeleteMedicalScribeJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、GetMedicalScribeJob 操作	每個受支援的區域：5	是	GetMedicalScribeJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、ListMedicalScribeJobs 操作	每個受支援的區域：5	是	ListMedicalScribeJobs 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、StartMedicalScribeJob 操作	每個受支援的區域：5	是	StartMedicalScribeJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、CreateCallAnalyticsCategory 操作	每個受支援的區域：10	是	CreateCallAnalyticsCategory 操作的每秒交易數上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易數、CreateVocabulary 操作	每個受支援的區域：10	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 CreateVocabulary 請求數目上限。
每秒交易數、DeleteCallAnalyticsCategory 操作	每個受支援的區域：5	是	DeleteCallAnalyticsCategory 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、DeleteCallAnalyticsJob 操作	每個受支援的區域：5	是	DeleteCallAnalyticsJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、DeleteMedicalTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：5	是	每秒交易數上限，DeleteMedicalTranscriptionJob 操作。
每秒交易數、DeleteMedicalVocabulary 操作	每個受支援的區域：5	是	DeleteMedicalVocabulary 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、DeleteTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 DeleteTranscriptionJob 請求數目上限。
每秒交易數、DeleteVocabulary 操作	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 DeleteVocabulary 請求數目上限。
每秒交易數、GetCallAnalyticsCategory 操作	每個受支援的區域：20	是	GetCallAnalyticsCategory 操作的每秒交易數上限。
每秒交易、GetCallAnalyticsJob 操作	每個受支援的區域：20	是	GetCallAnalyticsJob 操作的每秒交易數上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易數、GetMedicalScribeStream	每個支援的區域： 每秒 10	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 GetMedicalScribeStream 請求數目上限。
每秒交易數、GetMedicalTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：30	是	GetMedicalTranscriptionJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、GetMedicalVocabulary 操作	每個受支援的區域：20	是	GetMedicalVocabulary 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、GetTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：30	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 GetTranscriptionJob 請求數目上限。
每秒交易數、GetVocabulary 操作	每個受支援的區域：20	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 GetVocabulary 請求數目上限。
每秒交易、ListCallAnalyticsCategories 操作	每個受支援的區域：5	是	ListCallAnalyticsCategories 操作的每秒交易數上限。
每秒交易、ListCallAnalyticsJobs 操作	每個受支援的區域：5	是	ListCallAnalyticsJobs 操作的每秒交易數上限。
每秒交易、ListMedicalTranscriptionJobs 操作	每個受支援的區域：5	是	ListMedicalTranscriptionJobs 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、ListMedicalVocabularies 操作	每個受支援的區域：5	是	ListMedicalVocabularies 操作的每秒交易數上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易、ListTranscriptionJobs 操作	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 ListTranscriptionJobs 請求數目上限。
每秒交易數、ListVocabularies 操作	每個受支援的區域：5	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 ListVocabularies 請求數目上限。
每秒交易、StartCallAnalyticsJob 操作	每個受支援的區域：10	是	StartCallAnalyticsJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、StartCallAnalyticsStreamTranscription	每個支援的區域：每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartCallAnalyticsStreamTranscription 請求數目上限。
每秒交易數、StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	每個支援的區域：每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket 請求數目上限。
每秒交易數、StartMedicalScribeStream	每個支援的區域：每秒 2 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartMedicalScribeStream 請求數目上限。
每秒交易數、StartMedicalStreamTranscription	每個支援的區域：每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartMedicalStreamTranscription 請求數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易數、StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	每個支援的區域： 每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket 請求數目上限。
每秒交易數、StartMedicalTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：25	是	StartMedicalTranscriptionJob 操作的每秒交易數上限。
每秒交易數、StartStreamTranscription	每個支援的區域： 每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartStreamTranscription 請求數目上限。
每秒交易數、StartStreamTranscriptionWebSocket	每個支援的區域： 每秒 25 個	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartStreamTranscriptionWebSocket 請求數目上限。
每秒交易數、StartTranscriptionJob 操作	每個受支援的區域：25	是	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 StartTranscriptionJob 請求數目上限。
每秒交易、UpdateCallAnalyticsCategory 操作	每個受支援的區域：10	是	UpdateCallAnalyticsCategory 操作的每秒交易數上限。
每秒交易、UpdateMedicalVocabulary 操作	每個受支援的區域：10	是	UpdateMedicalVocabulary 操作的每秒交易數上限。

名稱	預設	可調整	描述
每秒交易、UpdateVocabulary 操作	每個受支援的區域：10	<u>是</u>	您可以在目前區域中從此帳戶每秒提出的 UpdateVocabulary 請求數目上限。

您可以在 [中檢視目前的配額AWS Management Console](#)。

AWS Transfer Family 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個伺服器的協議	每個受支援的區域：100	是	每個伺服器的協議數量上限
每個帳戶的憑證	每個受支援的區域：1,000	是	每個帳戶的憑證數量上限
每個設定檔的憑證數	每個受支援的區域：10	否	每個設定檔的憑證數量上限
每個連接器的並行 AS2 訊息	每個支援的區域：400	否	連接器可處理的並行 AS2 訊息數量上限
每個伺服器的並行 AS2 訊息	每個支援的區域：400	否	伺服器可處理的並行 AS2 訊息數量上限
每個連線的並行多工 SFTP 工作階段	每個受支援的區域：10	否	每個連線的並行多工 SFTP 工作階段數目上限
每個伺服器的並行工作階段	每個受支援的區域：10,000	否	每個伺服器的並行工作階段數目上限
每個帳戶的連接器	每個受支援的區域：100	是	每個帳戶的連接器數目上限
檔案大小	每個支援的區域：5 TB	否	個別檔案的大小上限，這是 Amazon S3 中個別物件的大小上限
閒置連線逾時	每個支援的區域：1,800 秒	否	SFTP/FTP(S) 連線的非使用中逾時。如果在期間過後沒有活動，用戶端可能會中斷連線

名稱	預設	可調整	描述
傳入 AS2 訊息大小上限	每個支援的區域： 1,000 MB	是	傳入 AS2 訊息的大小上限 (MB)
邏輯目錄映射字元上限	每個支援的區域： 2,100,000 個位元組	否	邏輯目錄映射每個使用者的 JSON 文件的 UTF-8 編碼字元長度上限
邏輯目錄映射項目上限	每個受支援的區域：2,000	是	每個 Service Managed 使用者每個邏輯目錄映射的項目上限
存取的 AD 群組數量上限	每個受支援的區域：100	是	允許映射以存取每個伺服器的 Active Directory 群組數量
每個工作流程的新執行數目上限	每個受支援的區域：100	否	每個工作流程一次允許的新執行數目上限。
傳出 AS2 訊息大小上限	每個支援的區域： 1,000 MB	是	傳出 AS2 訊息的大小上限 (MB)
每個 Web 應用程式的 Web 應用程式單位上限	每個受支援的區域：4	是	每個 Web 應用程式資源的 Web 應用程式單位數量上限
每個帳戶的 Web 應用程式上限	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶的 Web 應用程式數量上限
每秒每個工作流程的新執行重新填充速率	每個受支援的區域：1	否	每秒每個工作流程的新執行重新填充速率
每個伺服器的服務受管使用者數量	每個受支援的區域：10,000	是	每個伺服器的 Service Managed 使用者數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個使用者每秒的身分驗證請求數量	每個支援的區域： 2	否	如果您的身分提供者類型是 AWS Directory Service，則每個目錄每秒每位使用者有 2 個身分驗證的限制
每個 StartFileTransfer 請求的檔案數量	每個支援的區域： 每秒 10	否	每個 StartFileTransfer 請求的檔案數量上限
每個帳戶的設定檔	每個受支援的區域： 1,000	是	每個帳戶的設定檔數目上限
每個伺服器的 AS2 訊息速率	每個支援的區域： 每秒 100	否	伺服器每秒可接收的 AS2 訊息數量上限
每個 SFTP 連接器的 StartDirectoryListing 速率	每個支援的區域： 每秒 3 個	否	每個 SFTP 連接器每秒傳送的 StartDirectoryListing 請求數目上限
每個 AS2 連接器的 StartFileTransfer 檔案速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個 AS2 連接器每秒傳送的 StartFileTransfer 檔案數量上限
每個 SFTP 連接器的 StartFileTransfer 檔案速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個 SFTP 連接器每秒傳送的 StartFileTransfer 檔案數量上限
每個 SFTP 連接器的 StartRemoteDelete 檔案速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個 SFTP 連接器每秒傳送的 StartRemoteDelete 檔案數目上限
每個 SFTP 連接器的 StartRemoteMove 檔案速率	每個支援的區域： 每秒 100	是	每個 SFTP 連接器每秒傳送的 StartRemoteMove 檔案數量上限

名稱	預設	可調整	描述
每個服務受管使用者的 SSH 金鑰	每個受支援的區域：50	是	每個 Service Managed 使用者的 SSH 金鑰數目上限
每個帳戶的伺服器數	每個受支援的區域：50	是	每個帳戶的伺服器數量上限
每個帳戶的 VPC_ENDPOINT 伺服器	每個受支援的區域：10	否	每個帳戶的 VPC_ENDPOINT 伺服器數目上限
每個帳戶的工作流程	每個受支援的區域：10	是	每個帳戶的工作流程數目上限

Amazon Translate 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
並行批次翻譯任務	每個受支援的區域：10	是	目前區域中此帳戶中並行批次翻譯任務的最大數量。
自訂術語檔案	每個受支援的區域：100	是	您可以在目前區域中的此帳戶中存放的自訂術語檔案數目上限。
平行資料資源	每個受支援的區域：1,000	是	目前區域中此帳戶中的平行資料資源數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Translate 開發人員指南》中的[準則和配額](#)。

AWS 使用者通知端點和配額

以下是此服務的服務配額。服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

Note

此服務目前無法使用服務端點。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
的通知組態 總計 AWS 帳戶	50 個通知組態。	否	您可以在 中建立的通知組態數目上限 AWS 帳戶。

名稱	預設	可調整	描述
單一服務的 通知組態	適用於 之任何特定服務的 20 個通知組態 AWS 帳戶。	否	您可以在 中為指定服務建立的通知組態數目上限 AWS 帳戶。
每個服務和事件類型的 通知組態	每個 服務和事件類型的 10 個通知組態 AWS 帳戶。	否	您可以為指定的服務和事件類型建立的通知組態數量上限 AWS 帳戶。
指定通知組態的事件規則	10 個事件規則	否	您可以為 中的每個通知組態建立的事件規則數目上限 AWS 帳戶。
指定通知組態的頻道	每個通知組態有 50 個頻道（電子郵件、行動裝置或聊天頻道）。	否	您可以在 中為每個通知組態建立的頻道數量上限 AWS 帳戶。
電子郵件聯絡人	每個 500 個電子郵件聯絡人 AWS 帳戶。	否	您可以為每個 新增的電子郵件聯絡人數目上限 AWS 帳戶。
通知中樞	每個 3 個中樞 AWS 帳戶。	否	您可以新增至每個 的通知中樞數量上限 AWS 帳戶。
指定來源事件的速率 AWS 帳戶	每秒 1 次。	否	每秒可接收的來源事件數量上限 AWS 帳戶。

AWS 已驗證的存取端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

管理 AWS Verified Access 資源的 API 動作（例如 Verified Access 端點、Verified Access 群組和 Verified Access 信任提供者）是 Amazon EC2 API 的一部分。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 API 參考》中的[AWS 驗證存取動作](#)。

如需 Amazon EC2 的服務端點，請參閱 [the section called “Amazon EC2”](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
已驗證的存取執行個體	5	是	客戶可在目前區域中建立的 Verified Access 執行個體數量上限。
已驗證的存取群組	10	是	客戶可在目前區域中建立的已驗證存取群組數量上限。
已驗證的存取信任提供者	15	是	客戶可在目前區域中建立的已驗證存取信任提供者數量上限。
已驗證的存取端點	50	是	客戶可在目前區域中建立的已驗證存取端點數量上限。

Amazon Verified Permissions 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws		

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶每個區域每秒 BatchGetPolicy 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 BatchGetPolicy 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶每個區域每秒 BatchIsAuthorized 請求數	每個受支援的區域：30	是	每秒 BatchIsAuthorized 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域每秒 BatchIsAuthorizedWithToken 請求數	每個受支援的區域：30	是	每秒 BatchIsAuthorizedWithToken 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 CreateIdentitySource 請求數	每個受支援的區域：1	是	每秒 CreateIdentitySource 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 CreatePolicy 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 CreatePolicy 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 CreatePolicyStore 請求數	每個受支援的區域：1	否	每秒 CreatePolicyStore 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 CreatePolicyTemplate 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 CreatePolicyTemplate 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 DeleteIdentitySource 請求數	每個受支援的區域：1	是	每秒 DeleteIdentitySource 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 DeletePolicy 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 DeletePolicy 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域每秒的 DeletePolicyStore 請求數	每個受支援的區域：1	否	每秒 DeletePolicyStore 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 DeletePolicyTemplate 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 DeletePolicyTemplate 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 GetIdentitySource 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 GetIdentitySource 請求的數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個帳戶每個區域的每秒 GetPolicy 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒的 GetPolicy 請求數目上限。
每個帳戶每個區域的每秒 GetPolicyStore 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 GetPolicyStore 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 GetPolicy Template 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 GetPolicyTemplate 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 GetSchema 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 GetSchema 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域每秒的 IsAuthorized 請求數	每個受支援的區域：200	是	每秒的 IsAuthorized 請求數目上限。
每個帳戶每個區域每秒的 IsAuthorizedWithToken 請求數	每個受支援的區域：200	是	每秒的 IsAuthorizedWithToken 請求數目上限。
每個帳戶每個區域的 ListIdentitySources 每秒請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 ListIdentitySources 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域每秒的 ListPolicies 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 ListPolicies 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的 ListPolicyStores 每秒請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 ListPolicyStores 請求的數量上限。
ListPolicyTemplates 每個帳戶每個區域每秒請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 ListPolicyTemplates 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的政策存放區	每個支援的區域：30,000	是	政策存放區的數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個政策存放區的政策範本	每個受支援的區域：40	是	政策存放區中的政策範本數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 PutSchema 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 PutSchema 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 UpdateIdentitySource 請求數	每個受支援的區域：1	是	每秒 UpdateIdentitySource 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 UpdatePolicy 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 UpdatePolicy 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 UpdatePolicyStore 請求數	每個受支援的區域：10	否	每秒 UpdatePolicyStore 請求的數量上限。
每個帳戶每個區域的每秒 UpdatePolicyTemplate 請求數	每個受支援的區域：10	是	每秒 UpdatePolicyTemplate 請求的數量上限。

Amazon Virtual Private Cloud 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

管理 Amazon VPC 資源（例如虛擬私有雲端、子網路和閘道）的 API 動作是 Amazon EC2 API 的一部分。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 API 參考](#) 中的 Amazon IPAM 動作。

如需 Amazon EC2 的服務端點，請參閱 [the section called “Amazon EC2”](#)。

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個 VPC 的作用中 VPC 對等連接數	每個受支援的區域：50	是	每個 VPC 的作用中 VPC 互連連線數目上限。此配額最多可增加至 125。
每個 VPC 端點政策的字元	每個受支援的區域：20,480 個	否	VPC 端點政策中的最大字元數，包括空格。
每個區域的輸出限定網際網路閘道數	每個受支援的區域：5	是	每個區域的輸出限定（傳出限定）網際網路閘道數量上限。此配額直接繫結至每個區域的 VPCs 數量上限。若要增加此配額，請增加每個區域的 VPCs 數量。
每個 NAT 閘道的彈性 IP 地址配額	每個支援的區域：2	是	可與單一 NAT Gateway 公有連線類型的彈性 IP 地址數目上限。
每個區域的閘道 VPC 端點	每個受支援的區域：20	是	每個區域的閘道 VPC 端點數量上限。每個 VPC 的閘道端點上限為 255 個。
每個 VPC 的 IPv4 CIDR 區塊數	每個受支援的區域：5	是	每個 VPC 的 IPv4 CIDR 區塊數量上限。主要 CIDR 區塊和所有次要 CIDR 區塊都計入此配額。此配額可提高至上限 50。

名稱	預設	可調整	描述
每個 VPC 的 IPv6 CIDR 區塊數	每個受支援的區域：5	是	每個 VPC 的 IPv6 CIDR 區塊數量上限。
每個安全群組的傳入或傳出規則	每個支援的區域：60	是	每個 VPC 安全群組的傳入或傳出規則數目上限（總共 120 個規則）。IPv4 和 IPv6 規則會個別強制執行此配額。參考安全群組或字首清單 ID 的規則會計算為 IPv4 和 IPv6 各一個規則。此配額乘以每個網路介面配額的安全群組不能超過 1000。
每個 VPC 的介面 VPC 端點	每個受支援的區域：50	是	每個 VPC 的介面 VPC 端點數量上限。
每個區域的網際網路閘道數	每個受支援的區域：5	是	每個區域的網際網路閘道數量上限。此配額直接繫結至每個區域的 VPCs 數量上限。若要增加此配額，請增加每個區域的 VPCs 數量。
每個可用區域的 NAT 閘道數	每個受支援的區域：5	是	每個可用區域的 NAT 閘道數量上限。這包括處於待定、作用中或刪除狀態的 NAT 閘道。
每個 VPC 的網路 ACL 數	每個受支援的區域：200	是	每個 VPC 的網路 ACLs 數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
網路地址使用	每個支援的區域： 64,000	是	單一 VPC 的最大網路位址用量。
每個區域的網路介面	每個受支援的區域：5,000	是	區域中每個可用區域的網路介面數量上限。
未完成的 VPC 對等連接請求數	每個受支援的區域：25	是	您已請求的未完成 VPC 互連連線請求數量上限。
每個 VPC 的參與者帳戶	每個受支援的區域：100	是	可以共享 VPC 中子網路的不同參與者帳戶數量上限。這是每個 VPC 的配額，並且會套用至 VPC 中共享的所有子網路。
對等網路地址使用	每個支援的區域： 128,000	是	VPC 及其對等網路地址用量上限。
每個 NAT 閘道的私有 IP 地址配額	每個支援的區域： 8	是	可指派給連線類型私有之單一 NAT Gateway 的私有 IP 地址數目上限。
每個 VPC 的路由表	每個受支援的區域：200	是	每個 VPC 的路由表數目上限。主要路由表計數趨近此配額。
每個路由表的路由數	每個受支援的區域：500	是	每個路由表的非傳播路由數量上限。此配額最多可提高至 1000；不過，網路效能可能會受到影響。IPv4 和 IPv6 路由會個別強制執行此配額。

名稱	預設	可調整	描述
每個網路 ACL 的規則數	每個受支援的區域：20	是	每個網路 ACL 的傳入規則或傳出規則數目上限（總共 40 個規則）。這包括 IPv4 和 IPv6 規則，以及預設拒絕規則。此配額最多可提高至 40；不過，網路效能可能會受到影響。
每個網路介面的安全群組數	每個受支援的區域：5	是	每個網路界面的安全群組數量上限。最多 16 個。此配額乘以每個安全群組規則的配額，不能超過 1000。
每個 VPC 的子網路數	每個受支援的區域：200	是	每個 VPC 的子網路數量上限。
可與帳戶共享的子網路	每個受支援的區域：100	是	可與 AWS 帳戶共用的子網路數目上限。
每個區域每個帳戶的 VPC 封鎖公開存取排除	每個受支援的區域：50	否	帳戶一次可在單一區域中擁有的 VPC 封鎖公開存取排除數目上限。
每個安全群組的 VPC 關聯	每個受支援的區域：100	是	每個安全群組的 VPC 關聯數目上限。
每個 VPC 類型資源的 VPC 端點	每個受支援的區域：200	是	VPC 中的單一資源端點數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。

名稱	預設	可調整	描述
每個 VPC 類型服務網路的 VPC 端點	每個受支援的區域：50	是	VPC 中的服務網路端點數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
VPC 互連連線請求過期時間	每個支援的區域：168	否	未接受 VPC 互連連線請求過期後的最大時數。預設值為 168 小時（一週）。
每個區域的 VPC 安全群組	每個支援的區域：2,500	是	每個區域的 VPC 安全群組數量上限。
每個區域的 VPC 數	每個受支援的區域：5	是	每個區域的 VPCs 數量上限。此配額直接繫結至每個區域的網際網路閘道數量上限。

Note

每個帳戶每個區域配額的 VPC 封鎖公開存取排除是可調整的。若要請求調整，請使用 [開啟服務限制增加案例](#) AWS Support Center Console。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [Amazon VPC 配額](#)
- [VPC 對等配額](#)
- [流量鏡像配額](#)
- [AWS Transit Gateway 配額](#)
- [AWS Network Manager 配額](#)
- [Reachability Analyzer 配額](#)

- [Network Access Analyzer 配額](#)
- [AWS PrivateLink 配額](#)
- [AWS Client VPN 配額](#)
- [Site-to-Site VPN 配額](#)

Amazon VPC Lattice 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (加州北部)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
驗證政策大小	每個支援的區域： 10 KB	否	驗證政策中 JSON 檔案的大小上限。
每個群組資源組態的子資源組態	每個受支援的區域： 40	是	群組資源組態中的子資源組態數目上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個服務的接聽程式	每個支援的區域： 2	是	您可以為服務建立的接聽程式數目上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個服務網路的資源組態	每個受支援的區域： 100	是	與服務網路相關聯的資源組態數目上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個 AWS 區域的資源組態	每個受支援的區域： 500	是	AWS 每個 AWS 區域帳戶可以擁有的資源組態數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個 VPC 的資源閘道	每個受支援的區域： 100	是	VPC 中的資源閘道數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個接聽程式的規則	每個受支援的區域： 5	是	您可以為服務接聽程式定義的規則數目上限。如需

名稱	預設	可調整	描述
			增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個關聯的安全群組	每個受支援的區域：5	否	您可以新增至 VPC 和服務網路之間關聯的安全群組數量上限。
每個服務網路的服務關聯	每個受支援的區域：500	是	您可以與單一服務網路建立關聯的服務數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個區域的服務網路	每個受支援的區域：10	是	每個區域的服務網路數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個區域的服務	每個受支援的區域：500	是	每個區域的服務數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個區域的目標群組	每個受支援的區域：500	是	每個區域的目標群組數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個服務的目標群組	每個受支援的區域：5	是	您可以與服務建立關聯的目標群組數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。

名稱	預設	可調整	描述
每個目標群組的目標	每個受支援的區域：1,000	是	您可以與單一目標群組建立關聯的目標數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個服務網路的 VPC 關聯	每個受支援的區域：500	是	您可以與單一服務網路建立關聯的 VPCs 數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。
每個服務網路類型服務網路的 VPC 端點	每個受支援的區域：50	是	與服務網路相關聯的服務網路端點數量上限。如需增加額外的容量和限制，請聯絡 AWS Support。

AWS WAF 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

此頁面提供在 2019 年 11 月 AWS WAF 發行之 最新版本的相關資訊。您用來存取的實體名稱 AWS WAF，例如端點和命名空間，全都新增了版本控制資訊，例如 V2 或 v2，以區分先前的版本。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
CloudFront 的 WAF 中每個帳戶的 IP 集上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在帳戶中為 CloudFront 建立的 IP 集數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
區域 WAF 中每個帳戶的 IP 集上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在帳戶中為區域建立的 IP 集數量上限。
單一規則群組或 CloudFront 的單一 Web ACL 的所有回應內文內容的合併大小上限，以 KB 為單位	每個受支援的區域：50	否	單一規則群組或 CloudFront 的單一 Web ACL 之所有回應內文內容的合併大小上限，以 KB 為單位。
單一規則群組或區域單一 Web ACL 所有回應內文內容的合併大小上限，以 KB 為單位	每個受支援的區域：50	否	單一規則群組或區域單一 Web AC 的所有回應內文內容的合併大小上限，以 KB 為單位。
適用於 CloudFront 的 WAF 中 IP 集的 IP 地址數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	CloudFront 的 IP 集合中允許的 IP 地址數目上限。
區域 WAF 中 IP 集的 IP 地址數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	區域 IP 集中允許的 IP 地址數目上限。
字串比對（位元組比對）字串中 WAF for CloudFront 的位元組數目上限	每個受支援的區域：200	否	您可以在 CloudFront 的字串比對（位元組比對）字串中建立的位元組數目上限。
區域 WAF 中字串比對（位元組比對）字串的位元組數目上限	每個受支援的區域：200	否	您可以在區域字串比對（位元組比對）字串中建立的位元組數目上限。
適用於 Cloudfront 的 WAF 中每個帳戶在規則運算式模式中允許的字元數上限	每個受支援的區域：200	否	您帳戶中 CloudFront 的規則運算式模式中允許的字元數上限。

名稱	預設	可調整	描述
區域 WAF 中每個帳戶在規則運算式模式中允許的字元數上限	每個受支援的區域：200	否	您帳戶中區域性規則運算式模式中允許的字元數上限。
CloudFront 單一自訂請求定義的自訂標頭數目上限	每個受支援的區域：10	否	CloudFront 單一自訂請求定義的自訂標頭數目上限。
區域單一自訂請求定義的自訂標頭數目上限	每個受支援的區域：10	否	區域單一自訂請求定義的自訂標頭數目上限。
CloudFront 單一自訂回應定義的自訂標頭數目上限	每個受支援的區域：10	否	CloudFront 單一自訂回應定義的自訂標頭數目上限。
區域單一自訂回應定義的自訂標頭數目上限	每個受支援的區域：10	否	區域單一自訂回應定義的自訂標頭數目上限。
CloudFront 每個 Web ACL 或規則群組的自訂請求標頭數目上限	每個受支援的區域：100	是	每個 Web ACL 或 CloudFront 規則群組的自訂請求標頭數目上限。
每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂請求標頭數目上限	每個受支援的區域：100	是	每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂請求標頭數目上限。
每個 Web ACL 或 CloudFront 規則群組的自訂回應內文數量上限	每個受支援的區域：50	是	每個 Web ACL 或 CloudFront 規則群組的自訂回應內文數量上限。
每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂回應內文數目上限	每個受支援的區域：50	是	每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂回應內文數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
CloudFront 每個 Web ACL 或規則群組的自訂回應標頭數目上限	每個受支援的區域：100	是	CloudFront 每個 Web ACL 或規則群組的自訂回應標頭數目上限。
每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂回應標頭數目上限	每個受支援的區域：100	是	每個 Web ACL 或區域規則群組的自訂回應標頭數目上限。
Cloudfront WAF 中每個帳戶在規則運算式模式中設定的模式數目上限	每個受支援的區域：10	否	您可以在帳戶中為 CloudFront 建立的規則運算式模式集模式數目上限。
區域 WAF 中每個帳戶在規則運算式模式中設定的模式數目上限	每個受支援的區域：10	否	您可以在帳戶中為區域建立的 regex 模式集模式數目上限。
適用於 Cloudfront 的 WAF 中每個規則群組的速率型陳述式數目上限	每個受支援的區域：4	否	CloudFront 規則群組中允許的速率型陳述式數目上限。
區域 WAF 中每個規則群組的速率型陳述式數目上限	每個受支援的區域：4	否	區域規則群組中允許的速率型陳述式數目上限。
Cloudfront WAF 中每個 Web ACL 的速率型陳述式數目上限	每個受支援的區域：10	否	在 Web ACL for CloudFront 中允許的速率型陳述式數目上限。
區域 WAF 中每個 Web ACL 的速率型陳述式數目上限	每個受支援的區域：10	否	區域 Web ACL 中允許的速率型陳述式數目上限。
Cloudfront WAF 中每個規則群組或 Web ACL 的參考陳述式數目上限	每個受支援的區域：50	否	規則群組或 Web ACL for CloudFront 中允許的參考陳述式數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
區域 WAF 中每個規則群組或 Web ACL 的參考陳述式數目上限	每個受支援的區域：50	否	規則群組或區域 Web ACL 中允許的參考陳述式數目上限。
CloudFront 的每個 Web ACL 每秒請求數上限	每個支援的區域：100,000	是	CloudFront 的每個 Web ACL 每秒請求數上限。
區域的每個 Web ACL 每秒請求數上限	每個支援的區域：100,000	是	區域的每個 Web ACL 每秒請求數上限。
CloudFront 每個規則陳述式的文字轉換數目上限	每個受支援的區域：10	否	CloudFront 每個規則陳述式的文字轉換數目上限。
區域每個規則陳述式的文字轉換數目上限	每個受支援的區域：10	否	區域每個規則陳述式的文字轉換數目上限。
CloudFront 每個速率型規則可封鎖的唯一 IP 地址數量上限	每個受支援的區域：10,000	否	CloudFront 每個速率型規則可封鎖的唯一 IP 地址數量上限。
區域每個速率型規則可封鎖的唯一 IP 地址數目上限	每個受支援的區域：10,000	否	區域每個速率型規則可封鎖的唯一 IP 地址數目上限。
WAF for CloudFront 中規則群組中的 Web ACL 容量單位數目上限	每個受支援的區域：5,000	否	CloudFront 規則群組中允許的 Web ACL 容量單位數目上限。
區域 WAF 中規則群組中的 Web ACL 容量單位數目上限	每個受支援的區域：5,000	否	區域規則群組中允許的 Web ACL 容量單位數目上限。
WAF for CloudFront 中 Web ACL 中的 Web ACL 容量單位數目上限	每個受支援的區域：5,000	否	CloudFront 的 Web ACL 中允許的 Web ACL 容量單位數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
區域 WAF 中 Web ACL 中的 Web ACL 容量單位數目上限	每個受支援的區域：5,000	否	區域 Web ACL 中允許的 Web ACL 容量單位數目上限。
適用於 CloudFront 的 WAF 中每個帳戶的最大 regex 模式集	每個受支援的區域：10	是	您可以在帳戶中為 CloudFront 建立的 regex 模式集數目上限。
區域 WAF 中每個帳戶的最大 regex 模式集	每個受支援的區域：10	是	您可以在帳戶中為區域建立的 regex 模式集數目上限。
適用於 CloudFront 的 WAF 中每個帳戶的規則群組上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在您的帳戶中為 CloudFront 建立的規則群組數目上限。
區域 WAF 中每個帳戶的規則群組上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在帳戶中為區域建立的規則群組數目上限。
可以檢查 Application Load Balancer 和 AWS AppSync 保護的 Web 請求內文大小上限，單位為 KB	每個支援的區域：8	否	可以檢查 Application Load Balancer 和 AWS AppSync 保護的 Web 請求內文大小上限，單位為 KB。
可檢查 CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner 和 Verified Access 保護的 Web 請求內文大小上限，單位為 KB	每個受支援的區域：64	否	可以檢查 CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner 和 Verified Access 保護的 Web 請求內文大小上限 KB。

名稱	預設	可調整	描述
CloudFront 單一自訂回應定義的自訂回應內文內容大小上限，以 KB 為單位	每個受支援的區域：4	否	CloudFront 單一自訂回應定義的自訂回應內文內容大小上限，以 KB 為單位。
區域單一自訂回應定義的自訂回應內文內容大小上限，以 KB 為單位	每個受支援的區域：4	否	區域單一自訂回應定義的自訂回應內文內容大小上限，以 KB 為單位。
WAF for CloudFront 中每個帳戶的 Web ACLs 上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在您的帳戶中為 CloudFront 建立 ACLs 數目上限。
區域 WAF 中每個帳戶的 Web ACLs 上限	每個受支援的區域：100	是	您可以在帳戶中為區域建立 ACLs 數目上限。
可以為 CloudFront 的速率型規則定義的最低請求率	每個受支援的區域：10	否	可以為 CloudFront 的速率型規則定義的最低請求率。
可以為區域以速率為基礎的規則定義的最低請求率	每個受支援的區域：10	否	可以為區域以速率為基礎的規則定義的最低請求率。
CloudFront 每個 Web ACL 的字符網域數量	每個受支援的區域：10	是	CloudFront 每個 Web ACL 的字符網域數量。
區域每個 Web ACL 的字符網域數量	每個受支援的區域：10	是	區域每個 Web ACL 的字符網域數量。

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的[AWS WAF 配額](#)。

AWS WAF 傳統端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

Note

此頁面提供與 AWS WAF Classic 相關的資訊。如果您在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前建立了規則和 Web ACLs 等 AWS WAF 資源，而且尚未遷移 Web ACLs，則必須使用 AWS WAF Classic 來存取這些資源。否則，請勿使用此版本。

如需最新版本 的相關資訊 AWS WAF，請參閱 [AWS WAF 端點和配額](#)。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS

AWS WAF Classic for Application Load Balancer 和 API Gateway APIs具有下列端點：

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開普敦)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個規則的條件數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至規則的條件數目上限。
每個 SQL injection 比對條件的篩選條件數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至 SQL Injection 比對條件的篩選條件數目上限。
每個跨網站指令碼比對條件的篩選條件數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至跨網站指令碼比對條件的篩選條件數量上限。
每個大小限制條件的篩選條件數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至大小限制條件的篩選條件數量上限。
每個字串比對條件的篩選條件數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至字串比對條件的篩選條件數目上限。
GeoMatchSets	每個受支援的區域：50	否	您可以新增至帳戶的 GeoMatchSets 數目上限。
HTTP 標頭名稱長度	每個受支援的區域：40	否	您希望 AWS WAF 在大小限制條件中檢查 HTTP 標

名稱	預設	可調整	描述
			頭的長度，以位元組為單位。
每個 IP 集比對條件的 IP 地址範圍	每個受支援的區域：10,000	否	您可以新增至 IP 集比對條件的 IP 地址範圍上限（以 CIDR 表示法表示）。
每個以速度為基礎的規則，受封鎖的 IP 地址	每個受支援的區域：10,000	否	每個速率型規則封鎖的 IP 地址數目上限。
每個 GeoMatchSet 位置	每個受支援的區域：50	否	您可以新增至 GeoMatchSet 的位置數量上限。
記錄每個 Web ACL 的目的地組態	每個受支援的區域：1	否	您可以新增至 Web ACL 的記錄目的地組態數目上限。
每個規則運算式比對條件的模式集	每個受支援的區域：1	否	您可以新增至 regex 比對條件的模式集數目上限。
每個模式集的模式	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至規則運算式比對條件中模式集的模式數目上限。
請求率	每個受支援的區域：10,000	是	Application Load Balancer 上的每秒請求數上限。此限制僅適用於 Application Load Balancer 上的 AWS WAF。您可以使用 AWS 主控台提高此限制。

名稱	預設	可調整	描述
以速率為基礎的規則速率	每個受支援的區域：2,000	否	五分鐘期間內允許來自單一 IP 地址的請求數量上限。
速率為基礎的規則	每個受支援的區域：5	是	您可以在帳戶中建立的速率型規則數目上限。
Regex 模式長度	每個受支援的區域：70	否	您希望 AWS WAF 在規則運算式比對條件的模式中搜尋的字元數。
Regex 模式集	每個受支援的區域：5	否	您可以新增至帳戶的 regex 模式集數目上限。
規則	每個受支援的區域：100	是	您可以在帳戶中建立的規則數目上限。
每個 Web ACL 的規則數	每個受支援的區域：10	否	您可以新增至 Web ACL 的規則數目上限。
搜尋長度	每個受支援的區域：50	否	您希望 AWS WAF 在大小限制條件中監看的長度，以位元組為單位。
Web ACL	每個受支援的區域：50	是	您可以在帳戶中建立 ACLs 數目上限。

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的[AWS WAF 傳統配額](#)。

AWS Well-Architected Tool 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加州北部)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個問題的選擇	每個受支援的區域：15	否	可針對問題建立的選擇數目上限。
鏡頭大小	每個支援的區域：500 KB	否	鏡頭大小上限，以 KB 為單位。
每個區域每個帳戶的鏡頭數	每個受支援的區域：15	否	區域中每個帳戶可建立的鏡頭數量上限。
每個檢閱範本的鏡頭數	每個受支援的區域：20	否	可與檢閱範本相關聯的鏡頭數量上限。
每個工作負載的鏡頭數	每個受支援的區域：20	否	可與工作負載相關聯的鏡頭數量上限。
每個工作負載的里程碑數	每個受支援的區域：100	否	可為工作負載建立的里程碑數目上限。
每個鏡頭的支柱	每個受支援的區域：10	否	可為鏡頭建立的支柱數量上限。
每個支柱的問題	每個受支援的區域：20	否	可為支柱建立的問題數量上限。
每個區域的每個帳戶檢閱範本	每個受支援的區域：500	否	區域中每個帳戶可建立的檢閱範本數目上限。
每個鏡頭的共用	每個受支援的區域：300	否	可以為鏡頭建立的共用數目上限。
每個檢閱範本的共用	每個受支援的區域：20	否	可以為檢閱範本建立的共用數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個工作負載的共用	每個受支援的區域：20	否	可針對工作負載建立的共用數目上限。
每個鏡頭的版本	每個受支援的區域：100	否	可為鏡頭建立的版本數量上限。
每個區域每個帳戶的工作負載數	每個支援的區域：1,000	否	區域中每個帳戶可建立的工作負載數量上限。

Amazon WorkMail 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	服務	端點
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	Amazon WorkMail 開發套件	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	Amazon WorkMail 訊息流程 SDK	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	Amazon WorkMail 開發套件	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com

區域名稱	區域	服務	端點
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	Amazon WorkMail 訊息流程 SDK	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	Amazon WorkMail 開發套件	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	Amazon WorkMail 訊息流程 SDK	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

電子郵件通訊協定端點

區域名稱	區域	服務	端點
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	Exchange Web 服務 (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	透過 SSL/TLS 的 IMAP (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com : 993
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	透過 SSL/TLS 的 SMTP (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com : 465
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	Exchange Web 服務 (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx

區域名稱	區域	服務	端點
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	透過 SSL/TLS 的 IMAP (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com : 993
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	透過 SSL/TLS 的 SMTP (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com : 465
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	Exchange Web 服務 (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	透過 SSL/TLS 的 IMAP (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com : 993
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	透過 SSL/TLS 的 SMTP (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com : 465

Service Quotas

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon WorkMail Quotas](#)。

Amazon WorkSpaces 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

Note

下表 AWS 區域 中的 適用於 WorkSpaces 個人。如需 AWS 區域 適用於 WorkSpaces 集區的，請參閱《Amazon [AWS 區域 WorkSpaces 管理指南](#)》中的適用於 WorkSpaces 集區的。Amazon WorkSpaces 這兩個版本的 WorkSpaces 服務的端點都相同。

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞 北部)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (開 普敦)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

資源	預設	描述	可調整
WorkSpaces	1	在目前區域中，此帳戶的 WorkSpaces 數量上限。	是
Graphics WorkSpaces	0	在目前區域中，此帳戶的 Graphics WorkSpaces 數量上限。  Note 在 2023 年 11 月 30 日之後，不再支援 Graphics 套件。我們建議您將 WorkSpaces 遷移至 Graphics. g4dn 套件。如需詳細資訊，請參閱 WorkSpaces 管理指南中的遷移 WorkSpaces。	是
GraphicsPro WorkSpaces	0	在目前區域中，此帳戶的 GraphicsPro	是

資源	預設	描述	可調整
		WorkSpaces 數量上限。	
映像	40	在目前區域中，此帳戶的映像數量上限。	是
套件	50	在目前區域中，此帳戶的套件數量上限。 此配額僅適用於自訂套件，不適用於公用套件。	否
連線別名	20	在目前區域中，此帳戶的連線別名數量上限。	否
目錄	50	在目前區域中，此帳戶可註冊以搭配 Amazon WorkSpaces 使用的目錄數量上限。	否
IP 存取控制群組	100	在目前區域中，此帳戶的 IP 存取控制群組數量上限。	否
每個 IP 存取控制群組的規則數量	10	在目前區域中，此帳戶之每個 IP 存取控制群組的規則數量上限。	否
每個目錄的 IP 存取控制群組數量	25	在目前區域中，此帳戶之每個目錄的 IP 存取控制群組數量上限。	否

資源	預設	描述	可調整
WorkSpaces 集區	10	目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的數量上限。	是
WorkSpaces 集區的一般用途值串流執行個體	10	可用於目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的一般用途值串流執行個體數量上限。	是
WorkSpaces 集區的一般用途標準串流執行個體	10	可用於目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的一般用途標準串流執行個體數量上限。	是
WorkSpaces 集區的一般用途效能串流執行個體	10	可用於目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的一般用途效能串流執行個體數量上限。	是
WorkSpaces 集區的一般用途電力串流執行個體"	10	可用於目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的一般用途電源串流執行個體數量上限。	是
WorkSpaces 集區的一般用途 PowerPro 串流執行個體"	10	可用於目前區域中此帳戶中 WorkSpaces 集區的一般用途 PowerPro 串流執行個體數量上限。	是

資源	預設	描述	可調整
WorkSpaces 集區的 Graphics.g4dn xlarge 串流執行個體	0	在目前區域中，此帳戶中可用於 WorkSpaces 集區的 Graphics.g4dn xlarge 串流執行個體數目上限。	否
適用於 WorkSpaces 集區的 Graphics.g4dn 4xlarge 串流執行個體	0	在目前區域中，此帳戶中可用於 WorkSpaces 集區的 Graphics.g4dn 4xlarge 串流執行個體數目上限。	否

Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
		workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
指定區域中standard. regular 執行個體類	每個受支援的區域：25	是	您可以在指定區域中使用此帳戶執行個體standard.

名稱	預設	可調整	描述
型的並行工作階段上限			regular 類型的並行工作階段數量上限。
指定區域中standard、large 執行個體類型的並行工作階段上限	每個受支援的區域：10	是	您可以在指定區域中使用此帳戶standard、large 執行個體類型的並行工作階段數量上限。
指定區域中standard、xlarge 執行個體類型的並行工作階段上限	每個受支援的區域：5	是	您可以在指定區域中使用此帳戶執行個體standard、xlarge 類型的並行工作階段數量上限。
Web 入口網站數量	每個支援的區域：3	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器入口網站數量上限。
瀏覽器設定的數量	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器瀏覽器設定數目上限。
每個信任存放區的憑證數量	每個受支援的區域：100	是	目前區域中此帳戶中 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器信任存放區中的憑證數量上限。

名稱	預設	可調整	描述
每個 Web 入口網站的身分提供者數量	每個受支援的區域：1	是	目前區域中此帳戶中 Amazon WorkSpaces Secure Browser 入口網站的身分提供者數量上限。
網路設定的數量	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器網路設定數目上限。
信任存放區的數量	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器信任存放區數目上限。
使用者設定數目	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器使用者設定數目上限。
IP 存取設定的數量	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器 IP 存取設定數目上限。
使用者存取日誌記錄設定的數量	每個受支援的區域：5	是	目前區域中此帳戶中的 Amazon WorkSpaces 安全瀏覽器使用者存取日誌記錄設定數目上限。

AWS X-Ray 端點和配額

若要以程式設計方式連線至 AWS 服務，您可以使用 endpoint. AWS services，在服務支援的部分或全部 AWS 區域中提供下列端點類型：IPv4 端點、雙堆疊端點和 FIPS 端點。有些 服務提供全域端點。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務端點](#)。

服務配額也稱為限制，是 AWS 您的帳戶的服務資源或操作數量上限。如需詳細資訊，請參閱[AWS 服務配額](#)。

以下是此服務的服務端點和服務配額。

服務端點

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (香港)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (海德拉巴)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太地區 (馬來西亞)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (墨爾本)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (孟買)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (大阪)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (首爾)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (新加坡)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (台北)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
亞太區域 (泰國)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡加利)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (米蘭)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱	區域	端點	通訊協定	
以色列 (特拉維夫)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (巴林)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (阿拉伯聯合大公國)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國東部)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美國西部)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

名稱	預設	可調整	描述
每個區域的自訂取樣規則	每個受支援的區域：25	<u>是</u>	每個區域的自訂抽樣規則數目上限。

名稱	預設	可調整	描述
帳戶中的群組	每個受支援的區域：25	否	每個帳戶的群組數量上限。
每個追蹤的索引註釋數	每個受支援的區域：50	否	可在單一追蹤中編製索引的註釋數量上限。
區段文件大小	每個受支援的區域：64 KB	否	區段文件的大小上限。
每秒區段數	每個支援的區域：2,600	否	您可以傳送到 X-Ray 的每秒區段數目上限。
每個自訂取樣規則的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個自訂取樣規則的標籤數量上限。
每個群組的標籤	每個受支援的區域：50	否	每個群組的標籤數量上限。
追蹤和服務圖形保留天數	每個受支援的區域：30	否	保留追蹤和服務映射資料的天數。
追蹤資料修改期間，以天為單位	每個支援的區域：7	否	無需額外費用即可更新記錄資料的天數。
追蹤文件大小（動態上限）	每個支援的區域：500 KB	否	追蹤文件的大小上限。
追蹤文件大小（下限）	每個支援的區域：100 KB	否	追蹤文件的大小上限。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。