



Panduan Manajemen

Amazon EMR



Amazon EMR: Panduan Manajemen

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon EMR?	1
Memahami cara membuat dan bekerja dengan kluster EMR Amazon	1
Mengetahui Cluster dan Node	2
Mengirim pekerjaan ke sebuah kluster	2
Memproses data	3
Memahami siklus hidup kluster	4
Manfaat menggunakan Amazon EMR	6
Penghematan biaya	7
AWS integrasi	7
Deployment	8
Skalabilitas dan fleksibilitas	8
Keandalan	9
Keamanan	10
Memantau	11
Antarmuka manajemen	12
Arsitektur dan lapisan layanan	13
Penyimpanan	13
Manajemen sumber daya kluster	14
Kerangka kerja pemrosesan data	14
Aplikasi dan program	15
Sebelum Anda mengatur Amazon EMR	17
Mendaftar untuk Akun AWS	17
Buat pengguna dengan akses administratif	17
Buat pasangan kunci Amazon EC2 untuk SSH	19
Langkah selanjutnya	19
Tutorial memulai	20
Menyiapkan cluster EMR Amazon Anda	20
Langkah 1: Konfigurasi sumber daya data dan luncurkan kluster EMR Amazon	21
Siapkan penyimpanan untuk Amazon EMR	21
Siapkan aplikasi dengan data input untuk Amazon EMR	22
Meluncurkan kluster Amazon EMR	24
Langkah 2: Kirim pekerjaan ke cluster EMR Amazon Anda	27
Kirim pekerjaan dan lihat hasil	27
Lihat hasil	31

Langkah 3: Bersihkan	35
Mengakhiri klaster Anda	35
Menghapus sumber daya S3	36
Langkah selanjutnya	37
Menjelajahi aplikasi big data untuk Amazon EMR	37
Merencanakan perangkat keras, jaringan, dan keamanan klaster	37
Mengelola klaster	38
Menggunakan antarmuka yang berbeda	38
Menelusuri blog teknis EMR	38
Mengelola cluster EMR Amazon dengan konsol	39
Kemampuan konsol	39
Ringkasan perbedaan	40
Kompatibilitas cluster di konsol	40
Membuat cluster	40
Melihat dan mencari cluster	42
Melihat atau mengedit detail cluster	43
Perbedaan saat Anda bekerja dengan konfigurasi keamanan	44
Amazon EMR Studio	46
Fitur utama	46
IDE Studio SageMaker Terpadu Amazon	47
Riwayat fitur	47
Cara kerjanya	48
Otentikasi dan login pengguna	49
Kontrol akses	53
Workspace	53
Penyimpanan notebook	54
Fitur, persyaratan, dan batasan EMR Studio	55
Pertimbangan-pertimbangan	55
Masalah yang diketahui	57
Batasan fitur	59
Kuota layanan	60
Praktik terbaik VPC dan subnet untuk EMR Studio	60
Persyaratan klaster	61
Konfigurasi EMR Studio	63
Izin administrator untuk membuat EMR Studio	63
Menyiapkan Studio EMR	70

Pantau, perbarui, dan hapus sumber daya Amazon EMR Studio	142
Mengkripsi notebook ruang kerja	149
Mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio	152
Buat templat klaster di	154
Akses dan izin untuk repositori berbasis Git	160
Optimalkan pekerjaan Spark	163
Menggunakan EMR Studio	165
Pelajari ruang kerja EMR Studio	165
Kolaborasi ruang kerja	173
Jalankan Workspace dengan peran runtime	176
Jalankan notebook Amazon EMR Studio Workspace Workspace secara terprogram	182
Jelajahi data dengan SQL Explorer untuk EMR Studio	182
Lampirkan komputasi ke Workspace	184
Menautkan repositori Git	191
Integrasi Athena	194
CodeWhisperer integrasi	196
Debug aplikasi dan pekerjaan	198
Instal kernel dan pustaka	202
Perintah ajaib	203
Gunakan notebook multi-bahasa dengan kernel Spark	213
EMR Notebooks	216
Notebook di konsol	217
Tentang transisi	217
Apa yang perlu Anda lakukan?	218
Keuntungan ruang kerja	218
Izin yang diperlukan	219
Pertimbangan-pertimbangan	220
Persyaratan klaster	220
Perbedaan kemampuan dengan versi rilis klaster	221
Batas untuk EMR Notebooks yang terpasang bersamaan	223
Versi Jupyter Notebook dan Python	223
Pertimbangan terkait keamanan	223
Buat Notebook	224
Bekerja dengan EMR Notebooks	227
Memahami status Notebook	228
Bekerja dengan editor Notebook	229

Mengubah kluster	230
Menghapus Notebook dan file Notebook	231
Berbagi file Notebook	232
Contoh perintah terprogram untuk EMR Notebooks	233
Ikhtisar	233
Izin	233
Batasan	235
Contoh	235
Contoh perintah CLI Notebook	236
Skrip sampel SDK Boto3	242
Skrip sampel Ruby	245
Peniruan pengguna untuk Spark	247
Menyiapkan peniruan pengguna Spark	247
Menggunakan widget pemantauan tugas Spark	248
Keamanan	249
Menginstal dan menggunakan kernel dan pustaka di EMR Studio	250
.....	250
Menginstal kernel dan pustaka Python pada node primer cluster	251
Pertimbangan dan batasan dengan pustaka cakupan notebook	254
Bekerja dengan Pustaka cakupan notebook	254
Mengasosiasikan repositori berbasis Git dengan EMR Notebooks	255
Prasyarat dan pertimbangan	257
Tambahkan repositori berbasis Git ke Amazon EMR	260
Memperbarui atau menghapus repositori berbasis Git dari EMR Studio Workspace	261
Menautkan atau memutuskan tautan repositori berbasis Git di EMR Studio	261
Membuat Notebook baru dengan repositori Git terkait di EMR Studio	263
Menggunakan repositori Git di Notebook EMR Studio	264
Rencanakan, konfigurasi, dan luncurkan kluster EMR Amazon	265
Luncurkan kluster EMR Amazon dengan cepat	265
Konfigurasi lokasi kluster Amazon EMR dan penyimpanan data	266
Pilih AWS Wilayah untuk kluster EMR Amazon Anda	267
Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file	268
Siapkan data input untuk diproses dengan Amazon EMR	273
Konfigurasi lokasi untuk keluaran kluster EMR Amazon	292
Merencanakan dan mengonfigurasi node utama di kluster EMR Amazon Anda	299

Fitur yang mendukung ketersediaan tinggi di kluster EMR Amazon dan cara kerjanya dengan aplikasi sumber terbuka	300
Luncurkan Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama	310
Integrasi Amazon EMR dengan grup penempatan EC2	316
Pertimbangan dan praktik terbaik untuk cluster dengan beberapa node primer	324
Cluster EMR aktif AWS Outposts	326
Prasyarat	326
Batasan	327
Pertimbangan konektivitas jaringan	328
Membuat cluster EMR Amazon di AWS Outposts	328
Cluster EMR di Local Zones AWS	330
Tipe instans yang didukung	330
Membuat kluster Amazon EMR di Local Zones	330
Konfigurasi Docker untuk digunakan dengan kluster EMR Amazon	332
Registri Docker	332
Mengkonfigurasi registri Docker	333
Mengonfigurasi YARN untuk mengakses Amazon ECR di EMR 6.0.0 dan yang lebih lama ..	334
Kontrol penghentian kluster EMR Amazon	337
Mengonfigurasi kluster EMR Amazon untuk melanjutkan atau menghentikan setelah eksekusi langkah	338
Menggunakan kebijakan pengakhiran otomatis	341
Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja	347
Mengganti node yang tidak sehat dengan Amazon EMR	353
Penggantian node default dan pengaturan perlindungan terminasi	355
Mengonfigurasi penggantian node yang tidak sehat saat Anda meluncurkan cluster	355
Mengkonfigurasi penggantian node yang tidak sehat di cluster yang sedang berjalan	357
Bekerja dengan AMIs	358
Ikhtisar	358
Menggunakan AMI default	359
Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR	592
Ubah rilis AL	605
Menyesuaikan volume root EBS	606
Konfigurasi aplikasi saat Anda meluncurkan kluster EMR Amazon	610
Buat tindakan bootstrap	611

Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR	616
Memahami jenis simpul	617
Konfigurasi jenis instans Amazon EC2 untuk digunakan dengan Amazon EMR	620
Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR	1669
berkas log default	1670
Arsipkan berkas log ke Amazon S3	1671
Log lokasi	1677
Kontrol perilaku logging S3 (Amazon EMR 7.13.0 dan yang lebih baru)	1679
Menandai dan mengkategorikan sumber daya kluster EMR Amazon	1681
Pembatasan yang berlaku untuk menandai sumber daya di Amazon EMR	1682
Menandai sumber daya Amazon EMR untuk penagihan	1683
Tambahkan tag ke kluster EMR Amazon	1683
Lihat tag pada kluster EMR Amazon	1686
Hapus tag dari kluster EMR Amazon	1687
Driver dan integrasi aplikasi pihak ketiga di Amazon EMR	1688
Gunakan alat intelijen bisnis dengan Amazon EMR	1688
Keamanan	1689
Keamanan jaringan dan infrastruktur	1689
Pembaruan Amazon Linux AMI Default	1690
AWS Identity and Access Management dengan Amazon EMR	1691
Cluster penyewa tunggal dan multi-penyewa	1692
Perlindungan data	1693
Kontrol Akses Data	1693
Konfigurasi grup keamanan	1694
Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI	1694
Tentukan konfigurasi keamanan	1726
Perlindungan data	1727
Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR	1728
IAM dengan Amazon EMR	1766
Audiens	1766
Mengautentikasi dengan identitas	1767
Mengelola akses menggunakan kebijakan	1768
Cara kerja Amazon EMR dengan IAM	1770
Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon	1776
Mengonfigurasi peran layanan untuk Amazon EMR	1785
Kebijakan contoh berbasis identitas	1851

Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR	1896
Ikhtisar	1896
Cara kerjanya	1896
Pertimbangan-pertimbangan	1897
Luncurkan cluster	1898
Lake Formation	1900
fallbackToIAM	1901
Autentikasi ke simpul klaster	1901
Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH untuk Amazon EMR	1902
Penggunaan Autentikasi Kerberos	1902
Gunakan otentikasi LDAP	1941
Integrasikan Amazon EMR dengan Identity Center	1953
Ikhtisar	1953
Fitur	1953
Memulai	1954
Sesi latar belakang pengguna	1963
Pertimbangan-pertimbangan	1968
Integrasikan Amazon EMR with Lake Formation	1970
Bagaimana Amazon EMR bekerja dengan Lake Formation	1970
Prasyarat	1971
Akses berbutir halus dengan Lake Formation	1972
Akses meja lengkap Lake Formation untuk Amazon EMR di EC2	2005
Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger	2021
Gambaran umum Ranger	2022
Pertimbangan untuk menggunakan Amazon EMR dengan Apache Ranger	2024
Atur Amazon EMR untuk Apache Ranger	2026
Plugin Apache Ranger untuk skenario integrasi Amazon EMR	2045
Penyelesaian masalah Apache Ranger	2071
Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda	2075
Bekerja dengan grup keamanan terkelola Amazon EMR	2078
Bekerja dengan grup keamanan tambahan untuk klaster EMR Amazon	2088
Menentukan grup keamanan	2088
Grup keamanan untuk EMR Notebooks	2091
Blokir akses publik	2093
Validasi kepatuhan	2098
Ketahanan	2099

Keamanan infrastruktur	2100
Connect ke Amazon EMR menggunakan VPC endpoint antar muka	2100
Kelola kluster EMR Amazon	2105
Connect ke kluster EMR Amazon	2105
Sebelum Anda menyambungkan	2106
Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH	2108
Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon	2133
Tambahkan langkah-langkah dengan konsol	2134
Tambahkan langkah-langkah dengan CLI	2137
Menjalankan beberapa langkah	2139
Melihat langkah-langkah setelah mengirimkan pekerjaan ke kluster EMR Amazon	2140
Batalkan langkah-langkah saat Anda mengirimkan pekerjaan ke kluster EMR Amazon	2141
Lihat dan pantau kluster EMR Amazon saat melakukan pekerjaan	2142
Lihat status dan detail kluster EMR Amazon	2143
Langkah debugging yang disempurnakan dengan Amazon EMR	2148
Lihat riwayat aplikasi Amazon EMR	2150
Lihat file log EMR Amazon	2162
Melihat instans kluster di Amazon EC2	2166
CloudWatch peristiwa dan metrik dari Amazon EMR	2167
Lihat metrik aplikasi cluster menggunakan Ganglia dengan Amazon EMR	2258
CloudTrail log	2258
Praktik Terbaik Observabilitas EMR	2263
Gunakan penskalaan kluster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja	2264
Pertimbangan-pertimbangan	2265
Penskalaan terkelola	2265
Penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus	2311
Ubah ukuran cluster yang sedang berjalan	2324
Batas waktu penyediaan	2331
Opsional penskalaan kluster untuk kluster EMR Amazon	2336
Mengakhiri kluster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu	2340
Berhenti dari konsol	2341
Berakhir dari CLI	2342
Berhenti dari API	2343
Kloning sebuah cluster	2343
Otomatiskan cluster EMR Amazon berulang dengan AWS Data Pipeline	2345
Tutorial Amazon EMR	2346

Amazon EMR di EC2 - Pemantauan yang Ditingkatkan dengan CloudWatch menggunakan metrik dan log khusus	2346
Ikhtisar	2346
Prasyarat dan Latar Belakang	2346
CloudWatch Konfigurasi Agen untuk Log	2347
Bootstrap Script untuk Konfigurasi CloudWatch Agen	2348
Klasifikasi Metrik Kustom untuk Hadoop, YARN, dan HBase	2349
Menyebarkan Cluster EMR dengan Integrasi CloudWatch	2351
Memvalidasi integrasi Anda CloudWatch	2355
Mengakses Log EMR di Grup Log CloudWatch	2356
Melihat Metrik Kustom di Dasbor Pemantauan EMR	2357
Pantau aplikasi Apache Spark di Amazon EMR dengan Amazon CloudWatch	2359
Pantau status aplikasi Amazon EMR dengan integrasi CloudWatch	2359
Mendebug langkah EMR Menggunakan aplikasi YARN IDs	2359
ID aplikasi YARN	2359
Observabilitas dan fitur logging tambahan	2360
Menyesuaikan lokasi log untuk file log langkah	2360
Publikasikan log EMR Amazon ke Log CloudWatch	2362
Memecahkan masalah klaster EMR Amazon	2373
Alat pemecahan masalah	2373
Lihat detail cluster	2374
Lihat detail kesalahan	2374
Jalankan skrip dan konfigurasi proses	2375
Melihat file log	2375
Pantau kinerja cluster	2376
Lihat dan mulai ulang proses	2376
Melihat proses yang berjalan	2377
Menghentikan dan memulai kembali proses	2378
Kesalahan umum	2381
Kode error	2382
Kesalahan sumber daya selama operasi klaster EMR Amazon	2399
Kesalahan input dan output cluster selama operasi EMR Amazon	2414
Kesalahan izin selama operasi klaster EMR Amazon	2416
Kesalahan Klaster Hive	2418
Kesalahan VPC selama operasi klaster Amazon EMR	2419
Streaming kesalahan klaster EMR Amazon	2424

Amazon EMR: Kesalahan kluster JAR khusus	2425
Kesalahan Amazon EMR AWS GovCloud (AS-Barat)	2426
Temukan cluster yang hilang	2426
Memecahkan masalah kluster yang gagal	2427
Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon	2427
Langkah 2: Periksa lingkungan	2428
Langkah 3: Periksa perubahan status terakhir	2430
Langkah 4: Periksa file log Amazon EMR	2430
Langkah 5: Uji cluster EMR Amazon langkah demi langkah	2431
Memecahkan masalah kluster lambat	2432
Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon	2433
Langkah 2: Periksa lingkungan cluster EMR	2434
Langkah 3: Periksa file log untuk cluster Amazon EMR	2435
Langkah 4: Periksa kluster EMR Amazon dan kesehatan instans	2437
Langkah 5: Periksa grup yang ditangguhkan	2439
Langkah 6: Tinjau pengaturan konfigurasi untuk kluster EMR Amazon	2439
Langkah 7: Periksa data masukan untuk kluster EMR Amazon	2442
Memecahkan masalah umum saat menggunakan Amazon EMR dengan Lake Formation	
AWS	2443
Akses danau data tidak diperbolehkan	2443
Kedaluwarsa sesi	2443
Tidak ada izin untuk pengguna pada tabel yang diminta	2443
Menanyakan data lintas akun yang dibagikan dengan Lake Formation	2444
Memasukkan ke dalam, membuat, dan mengubah tabel	2445
Tulis aplikasi yang meluncurkan dan mengelola kluster EMR Amazon	2446
End-to-end Contoh kode sumber Amazon EMR Java	2446
Konsep umum untuk panggilan API EMR Amazon	2450
Titik akhir untuk Amazon EMR	2451
Menentukan parameter kluster di Amazon EMR	2451
Availability Zone di Amazon EMR	2452
Cara menggunakan file tambahan dan pustaka di kluster Amazon EMR	2452
Gunakan SDKs untuk memanggil Amazon EMR APIs	2452
Menggunakan AWS SDK untuk Java untuk membuat cluster EMR Amazon	2453
Mengelola Amazon EMR Service Quotas	2455
Apa itu Amazon EMR Service Quotas	2456
Bagaimana cara mengelola Amazon EMR Service Quotas	2456

Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch 2457

AWS Glosarium 2461

Riwayat dokumen 2462

..... mmcdlxiii

Apa itu Amazon EMR?

Amazon EMR, yang sebelumnya disebut Amazon Elastic MapReduce, adalah platform cluster terkelola yang menyederhanakan menjalankan kerangka kerja data besar, seperti [Apache Hadoop](#) dan [Apache Spark](#), untuk memproses dan menganalisis sejumlah besar data. AWS Dengan menggunakan kerangka kerja ini dan proyek sumber terbuka terkait, Anda dapat memproses data untuk tujuan analitik dan beban kerja intelijen bisnis. Amazon EMR juga memungkinkan Anda mengubah dan memindahkan sejumlah besar data ke dalam dan keluar dari penyimpanan data dan database lainnya AWS , seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Service S3) dan Amazon DynamoDB.

Jika Anda baru pertama kali menggunakan Amazon EMR, sebaiknya Anda memulai dengan membaca berikut ini, sebagai tambahan dari bagian ini:

- [Amazon EMR](#) – Halaman layanan ini menyediakan sorotan Amazon EMR, detail produk, dan informasi harga.
- [Tutorial: Memulai dengan Amazon EMR](#) – Tutorial ini memungkinkan Anda memulai menggunakan Amazon EMR dengan cepat.

Dalam Bagian Ini

- [Memahami cara membuat dan bekerja dengan kluster EMR Amazon](#)
- [Manfaat menggunakan Amazon EMR](#)
- [Arsitektur Amazon EMR dan lapisan layanan](#)

Memahami cara membuat dan bekerja dengan kluster EMR Amazon

Topik ini memberikan gambaran umum tentang kluster Amazon EMR, termasuk cara mengirimkan pekerjaan ke kluster, cara data diproses, dan beragam status yang dilewati kluster selama pemrosesan.

Dalam Topik Ini

- [Mengetahui Cluster dan Node](#)
- [Mengirim pekerjaan ke sebuah kluster](#)

- [Memproses data](#)
- [Memahami siklus hidup klaster](#)

Mengenal Cluster dan Node

Komponen sentral dari Amazon EMR adalah klaster. Klaster adalah koleksi instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Setiap instans dalam klaster disebut simpul. Setiap simpul memiliki peran dalam klaster, disebut sebagai jenis simpul. Amazon EMR juga menginstal komponen perangkat lunak yang berbeda pada setiap jenis simpul, memberi setiap simpul peran dalam aplikasi terdistribusi seperti Apache Hadoop.

Jenis simpul di Amazon EMR adalah sebagai berikut:

- **Node primer:** Node yang mengelola cluster dengan menjalankan komponen perangkat lunak untuk mengoordinasikan distribusi data dan tugas di antara node lain untuk diproses. Node primer melacak status tugas dan memantau kesehatan cluster. Setiap cluster memiliki simpul utama, dan dimungkinkan untuk membuat cluster simpul tunggal hanya dengan simpul utama.
- **Simpul Inti:** Sebuah simpul dengan komponen perangkat lunak yang menjalankan tugas dan menyimpan data dalam Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS) pada klaster Anda. Klaster multi-simpul memiliki setidaknya satu simpul inti.
- **Simpul tugas:** Sebuah simpul dengan komponen perangkat lunak yang hanya menjalankan tugas dan tidak menyimpan data dalam HDFS. Simpul tugas bersifat opsional.

Mengirim pekerjaan ke sebuah klaster

Ketika Anda menjalankan sebuah klaster di Amazon EMR, Anda memiliki beberapa opsi untuk bagaimana Anda menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan.

- Menyediakan seluruh definisi pekerjaan yang harus dilakukan dalam fungsi yang Anda tentukan sebagai langkah-langkah ketika Anda membuat sebuah klaster. Hal ini biasanya dilakukan untuk klaster yang memproses sejumlah set data dan mengakhiri ketika pemrosesan selesai.
- Buat klaster yang sudah berjalan lama dan gunakan konsol EMR Amazon, Amazon EMR API, atau AWS CLI untuk mengirimkan langkah-langkah, yang mungkin berisi satu atau beberapa pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).
- Buat cluster, sambungkan ke node utama dan node lain sesuai kebutuhan menggunakan SSH, dan gunakan antarmuka yang disediakan aplikasi yang diinstal untuk melakukan tugas dan

mengirimkan kueri, baik skrip atau interaktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Rilis Amazon EMR](#).

Memproses data

Ketika Anda meluncurkan kluster, Anda memilih kerangka kerja dan aplikasi yang akan diinstal untuk kebutuhan pemrosesan data Anda. Untuk memproses data dalam kluster Amazon EMR, Anda dapat mengirimkan pekerjaan atau queri secara langsung ke aplikasi yang diinstal, atau Anda dapat menjalankan langkah dalam kluster.

Mengirimkan pekerjaan secara langsung ke aplikasi

Anda dapat mengirimkan pekerjaan dan berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang diinstal pada kluster Amazon EMR Anda. Untuk melakukan ini, Anda biasanya terhubung ke node utama melalui koneksi aman dan mengakses antarmuka dan alat yang tersedia untuk perangkat lunak yang berjalan langsung di cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke kluster EMR Amazon](#).

Menjalankan langkah-langkah untuk memproses data

Anda dapat mengirimkan satu atau beberapa langkah yang dipesan untuk kluster Amazon EMR. Setiap langkah adalah unit kerja yang berisi instruksi untuk memanipulasi data untuk diproses oleh perangkat lunak yang diinstal pada kluster.

Berikut ini adalah contoh proses menggunakan empat langkah:


1. Mengirim set data input untuk diproses.
2. Memproses output dari langkah pertama dengan menggunakan program Pig.
3. Memproses set data input kedua dengan menggunakan program Hive.
4. Menulis set data output.

Secara umum, ketika Anda memproses data di Amazon EMR, input adalah data yang disimpan sebagai file dalam sistem file yang mendasari pilihan Anda, seperti Amazon S3 atau HDFS. Data ini melewati dari satu langkah ke langkah berikutnya dalam urutan pemrosesan. Langkah terakhir menulis data output ke lokasi yang ditentukan, seperti bucket Amazon S3.

Langkah dijalankan dalam urutan berikut:


1. Permintaan dikirimkan untuk memulai pemrosesan langkah.
2. Status semua langkah diatur ke PENDING.
3. Ketika langkah pertama dalam urutan dimulai, statusnya berubah menjadi RUNNING. Langkah lainnya tetap dalam status PENDING.
4. Setelah langkah pertama selesai, statusnya berubah menjadi COMPLETED.
5. Langkah selanjutnya dalam urutan dimulai, statusnya berubah menjadi RUNNING. Ketika selesai, status berubah menjadi COMPLETED.
6. Pola ini berulang untuk setiap langkah sampai semuanya selesai dan pemrosesan berakhir.

Diagram berikut merupakan urutan langkah dan perubahan status untuk langkah-langkah saat diproses.



Jika langkah gagal selama pemrosesan, statusnya berubah menjadi FAILED. Anda dapat menentukan apa yang terjadi selanjutnya untuk setiap langkah. Secara default, setiap langkah yang tersisa dalam urutan diatur ke CANCELLED dan tidak berjalan jika langkah sebelumnya gagal. Anda juga dapat memilih untuk mengabaikan kegagalan dan mengizinkan langkah-langkah yang tersisa untuk dilanjutkan, atau untuk mengakhiri kluster segera.

Diagram berikut merupakan urutan langkah dan perubahan default statusnya ketika langkah gagal selama pemrosesan.



Memahami siklus hidup kluster


Sebuah kluster Amazon EMR berhasil dengan mengikuti proses ini:

1. Amazon EMR terlebih dahulu menyediakan instans EC2 dalam kluster untuk setiap instans sesuai dengan spesifikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR](#). Untuk semua instans, Amazon EMR menggunakan AMI

- default untuk Amazon EMR atau Amazon Linux AMI khusus yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#). Selama fase ini, status klasternya adalah STARTING.
2. Amazon EMR menjalankan tindakan bootstrap yang Anda tentukan pada setiap instans. Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menginstal aplikasi khusus dan melakukan kustomisasi yang Anda perlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#). Selama fase ini, status klasternya adalah BOOTSTRAPPING.
 3. Amazon EMR menginstal aplikasi native yang Anda tentukan saat membuat kluster, seperti Hive, Hadoop, Spark, dan sebagainya.
 4. Setelah tindakan bootstrap berhasil diselesaikan dan aplikasi native diinstal, status klasternya adalah RUNNING. Pada titik ini, Anda dapat menyambung ke instans kluster, dan kluster secara berurutan menjalankan langkah-langkah yang telah Anda tentukan ketika membuat kluster. Anda dapat mengirimkan langkah-langkah tambahan, yang berjalan setelah langkah sebelumnya selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).
 5. Setelah langkah berhasil berjalan, kluster berubah ke status WAITING. Jika kluster dikonfigurasi untuk diakhiri otomatis setelah langkah terakhir selesai, kluster berubah ke status TERMINATING kemudian ke status TERMINATED. Jika kluster dikonfigurasi untuk menunggu, Anda harus secara manual mematikannya ketika Anda tidak lagi membutuhkannya. Setelah Anda secara manual mematikan kluster, itu akan berubah ke status TERMINATING kemudian ke status TERMINATED.

Kegagalan selama siklus hidup kluster menyebabkan Amazon EMR untuk mengakhiri kluster dan semua instans-nya kecuali Anda mengaktifkan perlindungan penghentian. Jika kluster berakhir karena kegagalan, data yang disimpan pada kluster dihapus, dan status kluster diatur ke TERMINATED_WITH_ERRORS. Jika Anda mengaktifkan perlindungan penghentian, Anda dapat mengambil data dari kluster, kemudian menghapus perlindungan penghentian dan mengakhiri kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Diagram berikut merupakan siklus hidup kluster, dan bagaimana setiap tahap siklus hidup memetakan ke status kluster tertentu.



Manfaat menggunakan Amazon EMR

Terdapat banyak manfaat untuk menggunakan Amazon EMR. Ini termasuk fleksibilitas yang ditawarkan melalui AWS dan penghematan biaya yang tersedia dibandingkan membangun sumber daya lokal Anda sendiri. Bagian ini memberikan gambaran umum manfaat dan tautan ke informasi tambahan untuk membantu Anda menjelajah lebih jauh.

Topik

- [Penghematan biaya](#)
- [AWS integrasi](#)
- [Deployment](#)
- [Skalabilitas dan fleksibilitas](#)

- [Keandalan](#)
- [Keamanan](#)
- [Memantau](#)
- [Antarmuka manajemen](#)

Penghematan biaya

Harga Amazon EMR bergantung pada jenis instans dan jumlah instans Amazon EC2 yang Anda deploy serta Wilayah tempat Anda meluncurkan kluster. Harga sesuai permintaan menawarkan tarif rendah, tetapi Anda dapat mengurangi biaya lebih jauh dengan membeli Instans Cadangan atau Instans Spot. Instans Spot dapat menawarkan penghematan yang signifikan—lebih rendah sebanyak sepersepuluh dari harga sesuai permintaan dalam beberapa kasus.

Note

Jika Anda menggunakan Amazon S3, Amazon Kinesis, atau DynamoDB dengan kluster EMR Anda, terdapat biaya tambahan untuk layanan tersebut yang ditagih secara terpisah dari penggunaan Amazon EMR Anda.

Note

Saat menyiapkan kluster EMR Amazon di subnet pribadi, sebaiknya Anda juga menyiapkan [titik akhir VPC](#) untuk Amazon S3. Jika kluster EMR Anda berada dalam subnet pribadi tanpa titik akhir VPC untuk Amazon S3, Anda akan dikenakan biaya gateway NAT tambahan yang terkait dengan lalu lintas S3 karena lalu lintas antara kluster EMR Anda dan S3 tidak akan tetap berada dalam VPC Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi harga dan detailnya, lihat [harga Amazon EMR](#).

AWS integrasi

Amazon EMR terintegrasi dengan AWS layanan lain untuk menyediakan kemampuan dan fungsionalitas yang terkait dengan jaringan, penyimpanan, keamanan, dan sebagainya, untuk cluster Anda. Daftar berikut memberikan beberapa contoh integrasi ini:

- Amazon EC2 untuk instans yang terdiri atas simpul dalam kluster
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk mengonfigurasi jaringan virtual tempat Anda meluncurkan instans
- Amazon S3 untuk menyimpan data input dan output
- Amazon CloudWatch untuk memantau kinerja cluster dan mengonfigurasi alarm
- AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengonfigurasi izin
- AWS CloudTrail untuk mengaudit permintaan yang dibuat untuk layanan
- AWS Data Pipeline untuk menjadwalkan dan memulai cluster Anda
- AWS Lake Formation untuk menemukan, membuat katalog, dan mengamankan data di danau data Amazon S3

Deployment

Kluster EMR Anda terdiri dari instans EC2, yang melakukan pekerjaan yang Anda kirimkan ke kluster. Ketika Anda meluncurkan kluster, Amazon EMR mengonfigurasi instans dengan aplikasi yang Anda pilih, seperti Apache Hadoop atau Spark. Pilih ukuran dan jenis instans yang paling sesuai dengan kebutuhan pemrosesan kluster Anda: pemrosesan batch, kueri latensi rendah, data streaming, atau penyimpanan data besar. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe instans yang tersedia untuk Amazon EMR, lihat [Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR](#).

Amazon EMR menawarkan berbagai cara untuk mengonfigurasi perangkat lunak pada kluster Anda. Misalnya, Anda dapat menginstal rilis Amazon EMR dengan satu set aplikasi pilihan yang dapat mencakup kerangka kerja serbaguna, seperti Hadoop, dan aplikasi, seperti Hive, Pig, atau Spark. Anda juga dapat menginstal salah satu dari beberapa distribusi MapR. Amazon EMR menggunakan Amazon Linux, sehingga Anda juga dapat menginstal perangkat lunak pada kluster secara manual menggunakan manajer paket yum atau dari sumbernya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi aplikasi saat Anda meluncurkan kluster EMR Amazon](#).

Skalabilitas dan fleksibilitas

Amazon EMR memberikan fleksibilitas untuk menskalakan kluster Anda naik atau turun seiring berubahnya kebutuhan komputasi Anda. Anda dapat mengubah ukuran kluster untuk menambahkan instans untuk beban kerja puncak dan menghapus instans untuk mengontrol biaya ketika beban kerja puncak mereda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#).

Amazon EMR juga menyediakan opsi untuk menjalankan beberapa grup instans sehingga Anda dapat menggunakan Instans Sesuai Permintaan dalam satu grup untuk daya pemrosesan terjamin bersama dengan Instans Spot dalam grup lain agar pekerjaan Anda selesai lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Anda juga dapat mencampur tipe instans yang berbeda untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebih baik untuk satu jenis Instans Spot dari yang lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kapan Anda harus menggunakan Instans Spot?](#).

Selain itu, Amazon EMR menyediakan fleksibilitas untuk menggunakan beberapa sistem file untuk input, output, dan data menengah. Misalnya, Anda dapat memilih Hadoop Distributed File System (HDFS) yang berjalan pada node primer dan inti klaster Anda untuk memproses data yang tidak perlu Anda simpan di luar siklus hidup klaster Anda. Anda dapat memilih Sistem File EMR (EMRFS) untuk menggunakan Amazon S3 sebagai lapisan data untuk aplikasi yang berjalan di klaster Anda sehingga Anda dapat memisahkan komputasi dan penyimpanan Anda, serta mempertahankan data di luar siklus hidup klaster. EMRFS memberikan manfaat tambahan yang memungkinkan Anda meningkatkan atau mengurangi kebutuhan komputasi dan penyimpanan Anda secara independen. Anda dapat menskalakan kebutuhan komputasi dengan mengubah ukuran klaster dan Anda dapat menskalakan kebutuhan penyimpanan dengan menggunakan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file dengan Amazon EMR](#).

Keandalan

Amazon EMR memantau simpul dalam klaster Anda dan secara otomatis mengakhiri dan mengganti instans apabila mengalami kegagalan.

Amazon EMR menyediakan opsi konfigurasi yang mengontrol jika klaster Anda dihentikan secara otomatis atau manual. Jika Anda mengonfigurasi klaster agar secara otomatis diakhiri, klaster akan diakhiri setelah semua langkah selesai. Ini disebut sebagai klaster sementara. Namun, Anda dapat mengonfigurasi klaster untuk terus berjalan setelah pemrosesan selesai sehingga Anda dapat memilih untuk mengakhirinya secara manual ketika tidak lagi membutuhkannya. Atau, Anda dapat membuat klaster, berinteraksi dengan aplikasi yang diinstal secara langsung, kemudian secara manual mengakhiri klaster tersebut ketika tidak lagi membutuhkannya. Klaster dalam contoh ini disebut sebagai klaster yang berjalan lama.

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi perlindungan penghentian untuk mencegah instans di klaster Anda diakhiri karena kesalahan atau masalah selama pemrosesan. Ketika perlindungan penghentian diaktifkan, Anda dapat memulihkan data dari instans sebelum penghentian. Pengaturan default untuk opsi ini berbeda bergantung pada apakah Anda memulai klaster menggunakan konsol, CLI, atau

API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Keamanan

Amazon EMR memanfaatkan AWS layanan lain, seperti IAM dan Amazon VPC, serta fitur-fitur seperti pasangan kunci Amazon EC2, untuk membantu Anda mengamankan cluster dan data Anda.

IAM

Amazon EMR terintegrasi dengan IAM untuk mengelola izin. Anda menentukan izin menggunakan kebijakan IAM, yang Anda lampirkan ke pengguna atau grup IAM. Izin yang Anda tetapkan dalam kebijakan menentukan tindakan yang pengguna atau anggota grup dapat lakukan dan sumber daya yang dapat mereka akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#).

Selain itu, Amazon EMR menggunakan peran IAM untuk layanan Amazon EMR itu sendiri dan profil instans EC2 untuk instans. Peran ini memberikan izin untuk layanan dan instans untuk mengakses AWS layanan lain atas nama Anda. Terdapat peran default untuk layanan Amazon EMR dan peran default untuk profil instans EC2. Peran default menggunakan kebijakan AWS terkelola, yang dibuat untuk Anda secara otomatis saat pertama kali meluncurkan kluster EMR dari konsol dan memilih izin default. Anda juga dapat membuat IAM role default dari AWS CLI. Jika Anda ingin mengelola izin alih-alih AWS, Anda dapat memilih peran khusus untuk layanan dan profil instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#).

Grup keamanan

Amazon EMR menggunakan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar untuk instans EC2 Anda. Saat meluncurkan kluster, Amazon EMR menggunakan grup keamanan untuk instans utama dan grup keamanan untuk dibagikan oleh core/task instances. Amazon EMR configures the security group rules to ensure communication among the instances in the cluster. Optionally, you can configure additional security groups and assign them to your primary and core/task instans Anda untuk aturan yang lebih canggih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk kluster EMR Amazon Anda](#).

Enkripsi

Amazon EMR mendukung enkripsi di sisi klien dan di sisi server Amazon S3 opsional dengan EMRFS untuk membantu melindungi data yang Anda simpan di Amazon S3. Dengan enkripsi di sisi server, Amazon S3 mengenkripsi data Anda setelah mengunggahnya.

Dengan enkripsi di sisi klien, proses enkripsi dan dekripsi terjadi di klien EMRFS di kluster EMR Anda. Anda mengelola kunci root untuk enkripsi sisi klien menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) atau sistem manajemen kunci Anda sendiri.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan](#) properti EMRFS.

Amazon VPC

Amazon EMR mendukung peluncuran kluster dalam virtual private cloud (VPC) di Amazon VPC. VPC adalah jaringan virtual yang terisolasi AWS yang menyediakan kemampuan untuk mengontrol aspek-aspek lanjutan dari konfigurasi dan akses jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#).

AWS CloudTrail

Amazon EMR terintegrasi dengan CloudTrail untuk mencatat informasi tentang permintaan yang dibuat oleh atau atas nama akun Anda. AWS Dengan informasi ini, Anda dapat melacak siapa yang mengakses kluster Anda dan kapan, dan alamat IP asal mereka membuat permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencatatan AWS panggilan EMR API menggunakan AWS CloudTrail](#).

Pasangan kunci Amazon EC2

Anda dapat memantau dan berinteraksi dengan cluster Anda dengan membentuk koneksi aman antara komputer jarak jauh Anda dan node utama. Anda menggunakan protokol jaringan Secure Shell (SSH) untuk koneksi ini atau menggunakan Kerberos untuk autentikasi. Jika Anda menggunakan SSH, pasangan kunci Amazon EC2 diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH untuk Amazon EMR](#).

Memantau

Anda dapat menggunakan file log dan antarmuka manajemen Amazon EMR untuk memecahkan masalah kluster, seperti kegagalan atau kesalahan. Amazon EMR menyediakan kemampuan

untuk mengarsipkan file log di Amazon S3 sehingga Anda dapat menyimpan log dan memecahkan masalah bahkan setelah klaster Anda berakhir. Amazon EMR juga menyediakan alat debugging opsional di konsol Amazon EMR untuk menelusuri file log berdasarkan langkah, pekerjaan, dan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#).

Amazon EMR terintegrasi CloudWatch untuk melacak metrik kinerja untuk klaster dan pekerjaan di dalam klaster. Anda dapat mengonfigurasi alarm berdasarkan berbagai metrik, seperti apakah klaster dalam keadaan diam atau persentase penyimpanan yang digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#).

Antarmuka manajemen

Ada beberapa cara berinteraksi dengan Amazon EMR:

- **Konsol** — Antarmuka pengguna grafis yang dapat Anda gunakan untuk meluncurkan dan mengelola klaster. Dengan itu, Anda mengisi formulir web untuk menentukan detail klaster untuk memulai, melihat detail klaster yang ada, men-debug, dan mengakhiri klaster. Menggunakan konsol adalah cara paling mudah untuk memulai Amazon EMR; tidak memerlukan pengetahuan pemrograman. Konsol tersedia online di <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/rumah>.
- **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** - Aplikasi klien yang Anda jalankan di mesin lokal Anda untuk terhubung ke Amazon EMR dan membuat serta mengelola cluster. AWS CLI ini berisi serangkaian perintah kaya fitur khusus untuk Amazon EMR. Dengan itu, Anda dapat menulis skrip yang mengotomatiskan proses peluncuran dan pengelolaan klaster. Jika Anda lebih suka bekerja dari baris perintah, menggunakan AWS CLI adalah opsi terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Amazon EMR](#) dalam Referensi Perintah AWS CLI .
- **Software Development Kit (SDK)** - SDKs menyediakan fungsi yang memanggil Amazon EMR untuk membuat dan mengelola cluster. Dengan SDK, Anda dapat menulis aplikasi yang mengotomatiskan proses pembuatan dan pengelolaan klaster. Menggunakan SDK adalah opsi terbaik untuk memperluas atau menyesuaikan fungsi Amazon EMR. Amazon EMR saat ini tersedia sebagai berikut SDKs: Go, Java, .NET (C # dan VB.NET), Node.js, PHP, Python, dan Ruby. Untuk informasi selengkapnya tentang ini SDKs, lihat [Alat untuk AWS](#) dan [kode sampel EMR Amazon & pustaka](#).
- **Layanan Web API** — Antarmuka tingkat rendah yang dapat Anda gunakan untuk memanggil layanan web secara langsung, menggunakan JSON. Menggunakan API ini adalah opsi terbaik untuk membuat SDK khusus yang memanggil Amazon EMR. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi Amazon EMR API](#).

Arsitektur Amazon EMR dan lapisan layanan

Arsitektur layanan Amazon EMR terdiri dari beberapa lapisan, yang masing-masing menyediakan kemampuan dan fungsi tertentu untuk klaster. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang lapisan dan komponen masing-masing.

Dalam Topik Ini

- [Penyimpanan](#)
- [Manajemen sumber daya klaster](#)
- [Kerangka kerja pemrosesan data](#)
- [Aplikasi dan program](#)

Penyimpanan

Lapisan penyimpanan mencakup sistem file yang berbeda yang digunakan dengan klaster Anda. Terdapat beberapa jenis opsi penyimpanan sebagai berikut.

Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS)

Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS) adalah sistem file terdistribusi dan dapat diskalakan untuk Hadoop. HDFS mendistribusikan data yang disimpan di seluruh instans di klaster, menyimpan beberapa salinan data pada instans yang berbeda untuk memastikan tidak ada data yang hilang jika instans individu gagal. HDFS adalah penyimpanan sementara yang diklaim ulang ketika Anda mengakhiri sebuah klaster. HDFS berguna untuk caching hasil antara selama MapReduce pemrosesan atau untuk beban kerja yang memiliki I/O acak yang signifikan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Opsi dan perilaku penyimpanan instans di Amazon EMR](#) di panduan ini atau kunjungi [Panduan Pengguna HDFS](#) di situs web Apache Hadoop.

EMR File System (EMRFS)

Dengan menggunakan EMR File System (EMRFS), Amazon EMR memperluas Hadoop untuk menambahkan kemampuan untuk mengakses data secara langsung yang tersimpan di Amazon S3 seolah-olah itu adalah sistem file seperti HDFS. Anda dapat menggunakan HDFS atau Amazon S3 sebagai sistem file dalam klaster Anda. Paling sering, Amazon S3 digunakan untuk menyimpan data input dan output dan hasil intermediate yang disimpan dalam HDFS.

Sistem file lokal

Sistem file lokal mengacu pada disk yang terhubung secara lokal. Ketika Anda membuat kluster Hadoop, setiap simpul dibuat dari instans Amazon EC2 yang datang dengan blok yang telah dikonfigurasi dari penyimpanan disk yang telah terlampir yang disebut penyimpanan instans. Data pada volume penyimpanan instans hanya bertahan selama masa hidup instans Amazon EC2-nya.

Manajemen sumber daya kluster

Lapisan manajemen sumber daya bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya kluster dan menjadwalkan pekerjaan untuk memproses data.

Secara default, Amazon EMR menggunakan YARN (Yet Another Resource Negotiator), yang merupakan komponen yang diperkenalkan di Apache Hadoop 2.0 untuk mengelola sumber daya kluster secara terpusat untuk beberapa kerangka kerja pemrosesan data. Namun, terdapat kerangka kerja dan aplikasi lain yang ditawarkan di Amazon EMR yang tidak menggunakan YARN sebagai manajer sumber daya. Amazon EMR juga memiliki agen pada setiap simpul yang mengelola komponen YARN, menjaga kluster tetap sehat, dan berkomunikasi dengan Amazon EMR.

Karena Instans Spot sering digunakan untuk menjalankan simpul tugas, Amazon EMR memiliki fungsi default untuk penjadwalan pekerjaan YARN sehingga menjalankan pekerjaan tidak akan gagal ketika simpul tugas yang berjalan di Instans Spot diakhiri. Amazon EMR melakukan ini dengan mengizinkan proses utama aplikasi berjalan hanya pada simpul inti. Proses utama aplikasi mengontrol tugas yang sedang berjalan dan harus tetap hidup selama masa tugas.

Amazon EMR merilis 5.19.0 dan yang lebih baru menggunakan fitur [label node YARN](#) bawaan untuk mencapai ini. (Versi sebelumnya menggunakan patch kode). Properti dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan `capacity-scheduler` dikonfigurasi secara default sehingga YARN `capacity-scheduler` dan `fair-scheduler` memanfaatkan label simpul. Amazon EMR secara otomatis melabeli simpul inti dengan label `CORE`, dan menetapkan properti sehingga utama aplikasi dijadwalkan hanya pada simpul dengan label `INTI`. Secara manual memodifikasi properti terkait di klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan penjadwal kapasitas, atau secara langsung dalam file XML terkait, dapat merusak fitur ini atau memodifikasi fungsi ini.

Kerangka kerja pemrosesan data

Lapisan kerangka kerja pemrosesan data adalah mesin yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data. Terdapat banyak kerangka kerja yang tersedia yang berjalan pada YARN atau memiliki manajemen sumber daya mereka sendiri. Kerangka kerja yang berbeda tersedia untuk

berbagai jenis kebutuhan pemrosesan, seperti batch, interaktif, dalam memori, streaming, dan sebagainya. Kerangka kerja yang Anda pilih bergantung pada kasus penggunaan Anda. Ini memberi dampak pada bahasa dan antarmuka yang tersedia dari lapisan aplikasi, yang merupakan lapisan yang digunakan untuk berinteraksi dengan data yang ingin Anda proses. Kerangka kerja pemrosesan utama yang tersedia untuk Amazon EMR adalah MapReduce Hadoop dan Spark.

Hadoop MapReduce

Hadoop MapReduce adalah model pemrograman open-source untuk komputasi terdistribusi. Alat ini menyederhanakan proses penulisan aplikasi terdistribusi paralel dengan menangani semua logika, sementara Anda memberikan fungsi Map dan Reduce. Fungsi Map memetakan data untuk mengatur pasangan nilai kunci yang disebut hasil intermediate. Fungsi Reduce menggabungkan hasil intermediate, menerapkan algoritme tambahan, dan memproduksi output akhir. Ada beberapa kerangka kerja yang tersedia untuk MapReduce, seperti Hive, yang secara otomatis menghasilkan program Map dan Reduce.

Untuk informasi lebih lanjut, buka [Bagaimana operasi map dan reduce sebenarnya dilakukan](#) di situs web Apache Hadoop Wiki.

Apache Spark

Spark adalah kerangka kerja kluster dan model pemrograman untuk memproses beban kerja big data. Seperti Hadoop MapReduce, Spark adalah sistem pemrosesan terdistribusi open-source tetapi menggunakan grafik asiklik terarah untuk rencana eksekusi dan caching dalam memori untuk kumpulan data. Ketika Anda menjalankan Spark di Amazon EMR, Anda dapat menggunakan EMRFS untuk secara langsung mengakses data Anda di Amazon S3. Spark mendukung beberapa modul kueri interaktif seperti SparkSQL.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apache Spark pada kluster Amazon EMR](#) di Panduan Rilis Amazon EMR.

Aplikasi dan program

Amazon EMR mendukung banyak aplikasi seperti Hive, Pig, dan perpustakaan Spark Streaming untuk menyediakan kemampuan seperti menggunakan bahasa tingkat yang lebih tinggi untuk membuat beban kerja pemrosesan, memanfaatkan algoritme pembelajaran mesin, membuat aplikasi pemrosesan aliran, dan membangun gudang data. Selain itu, Amazon EMR juga mendukung proyek sumber terbuka yang memiliki fungsi manajemen kluster mereka sendiri daripada menggunakan YARN.

Anda menggunakan berbagai pustaka dan bahasa untuk berinteraksi dengan aplikasi yang Anda jalankan di Amazon EMR. Misalnya, Anda dapat menggunakan Java, Hive, atau Pig dengan MapReduce atau Spark Streaming, Spark SQL, MLlib dan GraphX dengan Spark.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Rilis Amazon EMR](#).

Sebelum Anda mengatur Amazon EMR

Selesaikan tugas awal yang dirinci di bagian ini sebelum Anda meluncurkan kluster EMR Amazon untuk pertama kalinya. Ini termasuk menyiapkan AWS akun Anda jika Anda memerlukannya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatur komunikasi yang aman.

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [Konsol Manajemen AWS](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Buat pasangan kunci Amazon EC2 untuk SSH

Note

Dengan Amazon EMR rilis versi 5.10.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna dan koneksi SSH ke kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#).

Untuk mengautentikasi dan terhubung ke node dalam suatu kluster melalui saluran aman menggunakan protokol Secure Shell (SSH), buat pasangan kunci Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sebelum Anda meluncurkan kluster. Anda juga dapat membuat kluster tanpa pasangan kunci. Hal ini biasanya dilakukan dengan kluster sementara yang memulai, menjalankan langkah-langkah, dan mengakhiri secara otomatis.

Jika...	Maka...
Anda sudah memiliki pasangan kunci Amazon EC2 yang ingin Anda gunakan, atau Anda tidak perlu mengautentikasi ke kluster Anda.	Lewati langkah ini.
Anda perlu membuat pasangan kunci.	Lihat Membuat pasangan kunci Anda menggunakan Amazon EC2 .

Langkah selanjutnya

- Untuk panduan tentang membuat kluster sampel, lihat [Tutorial: Memulai dengan Amazon EMR](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengonfigurasi kluster khusus dan akses kontrol ke sana, lihat [Rencanakan, konfigurasikan, dan luncurkan kluster EMR Amazon](#) dan [Keamanan di Amazon EMR](#).


Tutorial: Memulai dengan Amazon EMR

Berjalanlah melalui alur kerja untuk menyiapkan cluster EMR Amazon dengan cepat dan menjalankan aplikasi Spark.

Menyiapkan cluster EMR Amazon Anda

Dengan Amazon EMR, Anda dapat menyiapkan klaster untuk memproses dan menganalisis data dengan kerangka kerja data besar hanya dalam beberapa menit. Tutorial ini menunjukkan cara meluncurkan cluster sampel menggunakan Spark, dan cara menjalankan PySpark skrip sederhana yang disimpan di bucket Amazon S3. Tutorial ini membahas tugas-tugas penting Amazon EMR dalam tiga kategori alur kerja utama: Rencanakan dan Konfigurasi, Kelola, dan Bersihkan.

Anda akan menemukan tautan ke topik yang lebih rinci saat Anda mengerjakan tutorial, dan ide untuk langkah-langkah tambahan di [Langkah selanjutnya](#) bagian ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau bingung, hubungi tim Amazon EMR di [Forum diskusi](#) kami.



Prasyarat

- Sebelum Anda meluncurkan kluster Amazon EMR, pastikan Anda menyelesaikan tugas dalam [Sebelum Anda mengatur Amazon EMR](#).

Biaya

- Kluster sampel yang Anda buat berjalan di lingkungan langsung. Cluster menghasilkan biaya minimal. Untuk menghindari biaya tambahan, pastikan Anda menyelesaikan tugas pembersihan di langkah terakhir tutorial ini. Biaya bertambah pada tingkat per detik sesuai dengan harga Amazon EMR. Biaya juga bervariasi menurut Wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Harga Amazon EMR](#).
- Biaya minimal mungkin timbul untuk file kecil yang Anda simpan di Amazon S3. Beberapa atau semua biaya untuk Amazon S3 mungkin dibebaskan jika Anda berada dalam batas penggunaan Tingkat Gratis. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon S3](#) dan [Tingkat Gratis AWS](#).

Langkah 1: Konfigurasi sumber daya data dan luncurkan kluster EMR Amazon

Siapkan penyimpanan untuk Amazon EMR

Saat Anda menggunakan Amazon EMR, Anda dapat memilih dari berbagai sistem file untuk menyimpan data input, data output, dan file log. Dalam tutorial ini, Anda menggunakan EMRFS untuk menyimpan data dalam bucket S3. EMRFS adalah implementasi dari sistem file Hadoop yang memungkinkan Anda membaca dan menulis file biasa ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file dengan Amazon EMR](#).

Untuk membuat bucket untuk tutorial ini, ikuti petunjuk di [Bagaimana cara membuat bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Konsol Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Buat bucket di AWS Wilayah yang sama tempat Anda berencana meluncurkan kluster EMR Amazon Anda. Misalnya, US West (Oregon) us-west-2.

Bucket dan folder yang Anda gunakan dengan Amazon EMR memiliki keterbatasan berikut:

- Nama dapat terdiri dari huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-).
- Nama tidak dapat diakhiri dengan angka.

- Nama bucket harus unik di seluruh akun AWS .
- Folder output harus kosong.

Siapkan aplikasi dengan data input untuk Amazon EMR

Cara paling umum untuk menyiapkan aplikasi untuk Amazon EMR adalah dengan mengunggah aplikasi dan data inputnya ke Amazon S3. Kemudian, ketika Anda mengirimkan pekerjaan ke cluster Anda, Anda menentukan lokasi Amazon S3 untuk skrip dan data Anda.

Pada langkah ini, Anda mengunggah PySpark skrip sampel ke bucket Amazon S3 Anda. Kami telah menyediakan PySpark skrip untuk Anda gunakan. Skrip memproses data inspeksi pembentukan makanan dan mengembalikan file hasil di bucket S3 Anda. File hasil mencantumkan sepuluh perusahaan teratas dengan pelanggaran tipe “Merah” paling banyak.

Anda juga mengunggah data input sampel ke Amazon S3 agar PySpark skrip dapat diproses. Data input adalah versi modifikasi dari hasil inspeksi Departemen Kesehatan di King County, Washington, dari 2006 hingga 2020. Untuk informasi selengkapnya, lihat [King County Open Data: Food Establishment Inspection Data](#). Jangan mengunduh data restoran untuk tutorial ini langsung dari situs web King County, karena ini adalah file yang sangat besar. Kami menyediakan unduhan di bawah ini yang memiliki file dengan catatan lebih sedikit, untuk membantu menyelesaikan tutorial. Berikut ini adalah baris sampel dari set data.

```
name,inspection_result,inspection_closed_business,violation_type,violation_points
100 LB CLAM,Unsatisfactory,FALSE,BLUE,5
100 PERCENT NUTRICION,Unsatisfactory,FALSE,BLUE,5
7-ELEVEN #2361-39423A,Complete,FALSE,,0
```

Untuk mempersiapkan contoh PySpark script untuk EMR

1. Salin contoh kode di bawah ini ke file baru di editor pilihan Anda.

```
import argparse

from pyspark.sql import SparkSession

def calculate_red_violations(data_source, output_uri):
    """
    Processes sample food establishment inspection data and queries the data to
    find the top 10 establishments
```

with the most Red violations from 2006 to 2020.

```
:param data_source: The URI of your food establishment data CSV, such as 's3://
amzn-s3-demo-bucket/food-establishment-data.csv'.
:param output_uri: The URI where output is written, such as 's3://amzn-s3-demo-
bucket/restaurant_violation_results'.
"""
with SparkSession.builder.appName("Calculate Red Health
Violations").getOrCreate() as spark:
    # Load the restaurant violation CSV data
    if data_source is not None:
        restaurants_df = spark.read.option("header", "true").csv(data_source)

    # Create an in-memory DataFrame to query
    restaurants_df.createOrReplaceTempView("restaurant_violations")

    # Create a DataFrame of the top 10 restaurants with the most Red violations
    top_red_violation_restaurants = spark.sql("""SELECT name, count(*) AS
total_red_violations
FROM restaurant_violations
WHERE violation_type = 'RED'
GROUP BY name
ORDER BY total_red_violations DESC LIMIT 10""")

    # Write the results to the specified output URI
    top_red_violation_restaurants.write.option("header",
"true").mode("overwrite").csv(output_uri)

if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        '--data_source', help="The URI for you CSV restaurant data, like an S3
bucket location.")
    parser.add_argument(
        '--output_uri', help="The URI where output is saved, like an S3 bucket
location.")
    args = parser.parse_args()

    calculate_red_violations(args.data_source, args.output_uri)
```

2. Simpan file sebagai health_violations.py.

3. Unggah `health_violations.py` ke Amazon S3 ke dalam bucket yang Anda buat untuk tutorial ini. Untuk petunjuknya, lihat [Mengunggah objek ke bucket](#) di Panduan Memulai Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk menyiapkan data input sampel untuk EMR

1. Unduh file zip, [food_establishment_data.zip](#).
2. Buka zip dan simpan `food_establishment_data.zip` seperti `food_establishment_data.csv` pada mesin Anda.
3. Unggah file CSV ke bucket S3 yang telah Anda buat untuk tutorial ini. Untuk petunjuknya, lihat [Mengunggah objek ke bucket](#) di Panduan Memulai Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyiapan data untuk EMR, lihat [Siapkan data input untuk diproses dengan Amazon EMR](#).

Meluncurkan kluster Amazon EMR

Setelah menyiapkan lokasi penyimpanan dan aplikasi, Anda dapat meluncurkan contoh kluster EMR Amazon. Pada langkah ini, Anda meluncurkan cluster Apache Spark menggunakan versi rilis Amazon [EMR terbaru](#).

Console

Untuk meluncurkan cluster dengan Spark diinstal dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Pada halaman Create Cluster, perhatikan nilai default untuk Release, Instance type, Number of instance, dan Permissions. Bidang ini secara otomatis diisi dengan nilai yang berfungsi untuk kluster tujuan umum.
4. Di bidang Nama cluster, masukkan nama cluster unik untuk membantu Anda mengidentifikasi kluster Anda, seperti *My first cluster*. Nama cluster Anda tidak dapat berisi karakter `<`, `>`, `$`, `|`, atau ``` (backtick).
5. Di bawah Aplikasi, pilih opsi Spark untuk menginstal Spark pada kluster Anda.

 Note

Pilih aplikasi yang Anda inginkan di cluster EMR Amazon Anda sebelum Anda meluncurkan cluster. Anda tidak dapat menambah atau menghapus aplikasi dari kluster setelah peluncuran.

6. Di bawah Log kluster, pilih kotak centang Publikasikan log khusus kluster ke Amazon S3. Ganti nilai lokasi Amazon S3 dengan bucket Amazon S3 yang Anda buat, diikuti. **/logs** Misalnya, **s3://amzn-s3-demo-bucket/logs**. Menambahkan **/logs** membuat folder baru bernama 'log' di bucket Anda, tempat Amazon EMR dapat menyalin file log kluster Anda.
7. Di bawah Konfigurasi dan izin keamanan, pilih key pair EC2 Anda. Di bagian yang sama, pilih menu tarik-turun peran Layanan untuk Amazon EMR dan pilih EMR_. DefaultRole Kemudian, pilih peran IAM misalnya menu tarik-turun profil dan pilih EMR_.. EC2 DefaultRole
8. Pilih Buat cluster untuk meluncurkan cluster dan membuka halaman rincian cluster.
9. Temukan Status cluster di sebelah nama cluster. Status berubah dari Mulai Berjalan menjadi Menunggu karena Amazon EMR menyediakan kluster. Anda mungkin perlu memilih ikon penyegaran di sebelah kanan atau menyegarkan browser Anda untuk melihat pembaruan status.

Status kluster Anda berubah menjadi Waiting saat kluster aktif, berjalan, dan siap menerima pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang membaca ringkasan kluster, lihat [Lihat status dan detail kluster EMR Amazon](#). Untuk informasi tentang status kluster, lihat [Memahami siklus hidup kluster](#).

CLI

Untuk meluncurkan cluster dengan Spark diinstal dengan AWS CLI

1. Buat peran default IAM yang kemudian dapat Anda gunakan untuk membuat cluster Anda dengan menggunakan perintah berikut.

```
aws emr create-default-roles
```

Untuk informasi selengkapnya `create-default-roles`, lihat [Referensi AWS CLI Perintah](#).

2. Buat kluster Spark Anda dengan perintah berikut. Masukkan nama kluster Anda dengan opsi `--name`, dan tentukan nama pasangan kunci EC2 Anda dengan opsi `--ec2-attributes`.

```
aws emr create-cluster \  
--name "<My First EMR Cluster>" \  
--release-label <emr-5.36.2> \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=<myEMRKeyName> \  
--instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 \  
--use-default-roles
```

Perhatikan nilai lain yang diperlukan untuk `--instance-type`, `--instance-count`, dan `--use-default-roles`. Nilai-nilai ini telah dipilih untuk kluster tujuan umum. Untuk informasi selengkapnya `create-cluster`, lihat [Referensi AWS CLI Perintah](#).

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Anda akan melihat output seperti berikut. Output menunjukkan `ClusterId` dan `ClusterArn` dari cluster baru Anda. Perhatikan `ClusterId`. Anda menggunakan `ClusterId` untuk memeriksa status kluster dan mengirimkan pekerjaan.

```
{  
  "ClusterId": "myClusterId",  
  "ClusterArn": "myClusterArn"  
}
```

3. Periksa status kluster Anda dengan perintah berikut.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id <myClusterId>
```

Anda akan melihat output seperti berikut dengan Status objek untuk cluster baru Anda.

```
{  
  "Cluster": {  
    "Id": "myClusterId",  
    "Name": "My First EMR Cluster",
```

```
    "Status": {
      "State": "STARTING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": "Configuring cluster software"
      }
    }
  }
}
```

StateNilai berubah dari STARTING menjadi RUNNING WAITING karena Amazon EMR menyediakan cluster.

Status klaster berubah menjadi **WAITING** saat klaster aktif, berjalan, dan siap menerima pekerjaan. Untuk informasi tentang status klaster, lihat [Memahami siklus hidup klaster](#).

Langkah 2: Kirim pekerjaan ke cluster EMR Amazon Anda

Kirim pekerjaan dan lihat hasil

Setelah meluncurkan cluster, Anda dapat mengirimkan pekerjaan ke cluster yang sedang berjalan untuk memproses dan menganalisis data. Anda mengirimkan pekerjaan ke klaster EMR Amazon sebagai langkah. Langkah adalah unit kerja yang terdiri dari satu atau lebih tindakan. Misalnya, Anda dapat mengirimkan satu langkah untuk mengomputasi nilai, atau untuk mentransfer dan memproses data. Anda dapat mengirimkan langkah-langkah saat membuat klaster, atau ke klaster yang sedang berjalan. Di bagian tutorial ini, Anda mengirimkan `health_violations.py` sebagai langkah ke cluster yang sedang berjalan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).

Console

Untuk mengirimkan aplikasi Spark sebagai langkah dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, lalu pilih cluster tempat Anda ingin mengirimkan pekerjaan. Status cluster harus Menunggu.
3. Pilih tab Langkah, lalu pilih Tambah langkah.

4. Konfigurasi langkah sesuai dengan pedoman berikut:
 - Untuk Type, pilih aplikasi Spark. Anda akan melihat bidang tambahan untuk mode Deploy, Lokasi aplikasi, dan opsi Spark-submit.
 - Untuk Nama, masukkan nama baru. Jika Anda memiliki banyak langkah dalam sebuah klaster, penamaan setiap langkah membantu Anda melacak mereka.
 - Untuk mode Deploy, tinggalkan mode Cluster nilai default. Untuk informasi selengkapnya tentang mode penerapan Spark, lihat [Ikhtisar mode cluster di dokumentasi](#) Apache Spark.
 - Untuk lokasi Aplikasi, masukkan lokasi `health_violations.py` skrip Anda di Amazon S3, seperti. `s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py`
 - Biarkan bidang opsi Spark-submit kosong. Untuk informasi selengkapnya tentang spark-submit opsi, lihat [Meluncurkan aplikasi dengan spark-submit](#).
 - Dalam bidang Argumen, masukkan argumen dan nilai berikut:

```
--data_source s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv  
--output_uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myOutputFolder
```

Ganti `s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv` dengan URI bucket S3 dari data input yang Anda siapkan. [Siapkan aplikasi dengan data input untuk Amazon EMR](#)

Ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket yang Anda buat untuk tutorial ini, dan ganti `myOutputFolder` dengan nama untuk folder keluaran cluster Anda.

- Untuk Tindakan jika langkah gagal, terima opsi default Lanjutkan. Dengan cara ini, jika langkah gagal, cluster terus berjalan.
5. Pilih Tambahkan untuk mengirimkan langkah. Langkah akan ditampilkan di konsol dengan status Tertunda.
 6. Pantau status langkah. Itu harus berubah dari Pending ke Running ke Completed. Untuk menyegarkan status di konsol, pilih ikon penyegaran di sebelah kanan Filter. Script membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk dijalankan. Ketika status berubah menjadi Selesai, langkah telah berhasil diselesaikan.

CLI

Untuk mengirimkan aplikasi Spark sebagai langkah dengan AWS CLI

1. Pastikan Anda memiliki `ClusterId` dari klaster yang Anda luncurkan di [Meluncurkan klaster Amazon EMR](#). Anda juga dapat mengambil ID klaster dengan perintah berikut.

```
aws emr list-clusters --cluster-states WAITING
```

2. Kirim `health_violations.py` sebagai langkah dengan `add-steps` perintah dan `AndaClusterId`.
 - Anda dapat menentukan nama untuk langkah Anda dengan mengganti *"My Spark Application"*. Dalam `Args` array, ganti *s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py* dengan lokasi `health_violations.py` aplikasi Anda.
 - Ganti *s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv* dengan lokasi S3 dari `food_establishment_data.csv` dataset Anda.
 - Ganti *s3://amzn-s3-demo-bucket/MyOutputFolder* dengan jalur S3 dari bucket yang Anda tentukan dan nama untuk folder keluaran cluster Anda.
 - `ActionOnFailure=CONTINUE` berarti cluster terus berjalan jika langkahnya gagal.

```
aws emr add-steps \  
--cluster-id <myClusterId> \  
--steps Type=Spark,Name="<My Spark Application>",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[<s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py>,  
--data_source,<s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv>,  
--output_uri,<s3://amzn-s3-demo-bucket/MyOutputFolder>]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan langkah-langkah menggunakan CLI, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

Setelah Anda mengirimkan langkah, Anda akan melihat output seperti berikut dengan `daftarStepIds`. Karena Anda mengirimkan satu langkah, Anda hanya akan melihat satu ID dalam daftar. Salin ID langkah Anda. Anda menggunakan ID langkah Anda untuk memeriksa status langkah.

```
{
```

```

    "StepIds": [
        "s-1XXXXXXXXXA"
    ]
}

```

3. Kueri status langkah Anda dengan `describe-step` perintah.

```
aws emr describe-step --cluster-id <myClusterId> --step-id <s-1XXXXXXXXXA>
```

Anda akan melihat output seperti berikut dengan informasi tentang langkah Anda.

```

{
  "Step": {
    "Id": "s-1XXXXXXXXXA",
    "Name": "My Spark Application",
    "Config": {
      "Jar": "command-runner.jar",
      "Properties": {},
      "Args": [
        "spark-submit",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py",
        "--data_source",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv",
        "--output_uri",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/myOutputFolder"
      ]
    },
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Status": {
      "State": "COMPLETED"
    }
  }
}

```

State dari langkah berubah dari **PENDING** ke **RUNNING** ke **COMPLETED** selagi langkah berjalan. Langkah ini memakan waktu sekitar satu menit untuk dijalankan, jadi Anda mungkin perlu memeriksa status beberapa kali.

Anda akan tahu langkah berhasil selesai ketika State berubah ke **COMPLETED**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang siklus hidup langkah, lihat [Menjalankan langkah-langkah untuk memproses data](#).

Lihat hasil

Setelah langkah berjalan dengan sukses, Anda dapat melihat hasil outputnya di folder keluaran Amazon S3 Anda.

Untuk melihat hasil **health_violations.py**

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih Nama bucket kemudian folder output yang Anda tentukan ketika Anda mengirimkan langkah. Misalnya, *amzn-s3-demo-bucket* dan kemudian *myOutputFolder*.
3. Verifikasi bahwa item berikut muncul di folder keluaran Anda:
 - Sebuah benda berukuran kecil disebut. `_SUCCESS`
 - File CSV dimulai dengan awalan `part-` yang berisi hasil Anda.
4. Pilih objek dengan hasil Anda, lalu pilih Unduh untuk menyimpan hasilnya ke sistem file lokal Anda.
5. Buka hasilnya di editor pilihan Anda. File output mencantumkan sepuluh perusahaan makanan teratas dengan pelanggaran paling merah. File output juga menunjukkan jumlah total pelanggaran merah untuk setiap pendirian.

Berikut ini adalah contoh `health_violations.py` hasil.

```
name, total_red_violations
SUBWAY, 322
T-MOBILE PARK, 315
WHOLE FOODS MARKET, 299
PCC COMMUNITY MARKETS, 251
TACO TIME, 240
MCDONALD'S, 177
THAI GINGER, 153
SAFEWAY INC #1508, 143
TAQUERIA EL RINCONSITO, 134
HIMITSU TERIYAKI, 128
```


Untuk informasi lebih lanjut tentang output kluster Amazon EMR, lihat [Konfigurasi lokasi untuk keluaran kluster EMR Amazon](#).

(Opsional) Hubungkan ke kluster EMR Amazon yang sedang berjalan

Saat Anda menggunakan Amazon EMR, Anda mungkin ingin terhubung ke cluster yang sedang berjalan untuk membaca file log, men-debug cluster, atau menggunakan alat CLI seperti shell Spark. Amazon EMR memungkinkan Anda terhubung ke cluster menggunakan protokol Secure Shell (SSH). Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi SSH, terhubung ke cluster Anda, dan melihat file log untuk Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke kluster, lihat [Autentikasi ke simpul kluster Amazon EMR](#).

Otorisasi koneksi SSH ke cluster Anda

Sebelum Anda terhubung ke cluster Anda, Anda perlu memodifikasi grup keamanan kluster Anda untuk mengotorisasi koneksi SSH masuk. Grup keamanan Amazon EC2 bertindak sebagai firewall virtual untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar ke cluster Anda. Saat Anda membuat cluster untuk tutorial ini, Amazon EMR membuat grup keamanan berikut atas nama Anda:

ElasticMapReduce-menguasai

Grup keamanan terkelola Amazon EMR default yang terkait dengan node utama. Dalam kluster EMR Amazon, node utama adalah instans Amazon EC2 yang mengelola cluster.

ElasticMapReduce-budak

Grup keamanan keamanan default yang terkait dengan simpul tugas dan core.

Console

Untuk memungkinkan akses SSH untuk sumber tepercaya untuk grup keamanan utama dengan konsol

Untuk mengedit grup keamanan, Anda harus memiliki izin untuk mengelola grup keamanan untuk VPC tempat kluster berada. Untuk informasi [selengkapnya, lihat Mengubah Izin untuk pengguna](#) dan [Kebijakan Contoh](#) yang memungkinkan mengelola grup keamanan EC2 di Panduan Pengguna IAM.

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)

2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda perbarui. Ini membuka halaman detail cluster. Tab Properties pada halaman ini harus dipilih sebelumnya.
3. Di bawah Jaringan di tab Properties, pilih panah di sebelah grup keamanan EC2 (firewall) untuk memperluas bagian ini. Di bawah Simpul utama, pilih tautan grup keamanan. Ketika Anda telah menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda dapat secara opsional kembali ke langkah ini, memilih Core dan node tugas, dan ulangi langkah-langkah berikut untuk memungkinkan akses klien SSH ke inti dan node tugas.
4. Ini membuka konsol EC2. Pilih tab Aturan masuk dan kemudian Edit aturan masuk.
5. Memeriksa aturan masuk yang mengizinkan akses publik dengan pengaturan berikut. Jika ada, pilih Hapus untuk menghapusnya.

- Jenis

SSH

- Port

22

- Sumber

Kustom 0.0.0.0/0



Warning

Sebelum Desember 2020, grup keamanan ElasticMapReduce -master memiliki aturan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk mengizinkan lalu lintas masuk di Port 22 dari semua sumber. Aturan ini dibuat untuk menyederhanakan koneksi SSH awal ke simpul utama. Kami sangat menyarankan agar Anda menghapus aturan masuk ini dan membatasi lalu lintas ke sumber tepercaya.

6. Gulir ke bagian bawah daftar aturan dan pilih Tambahkan Aturan.
7. Untuk Jenis, pilih SSH. Memilih SSH secara otomatis memasuki TCP untuk Protokol dan 22 untuk Rentang Port.
8. Untuk sumber, pilih IP Saya untuk secara otomatis menambahkan alamat IP Anda sebagai alamat sumber. Anda juga dapat menambahkan berbagai alamat IP klien tepercaya kustom, atau membuat aturan tambahan untuk klien lain. Banyak lingkungan jaringan mengalokasikan

alamat IP secara dinamis, jadi Anda mungkin perlu memperbarui alamat IP Anda untuk klien tepercaya di masa mendatang.

9. Pilih Simpan.
10. Secara opsional, pilih Core dan node tugas dari daftar dan ulangi langkah-langkah di atas untuk memungkinkan akses klien SSH ke node inti dan tugas.

Connect ke cluster Anda menggunakan AWS CLI

Terlepas dari sistem operasi Anda, Anda dapat membuat koneksi SSH ke cluster Anda menggunakan file. AWS CLI

Untuk terhubung ke cluster Anda dan melihat file log menggunakan AWS CLI

1. Gunakan perintah berikut untuk membuka koneksi SSH ke cluster Anda. Ganti `<mykeypair.key>` dengan path lengkap dan nama file file key pair Anda. Misalnya, `C:\Users\<username>\.ssh\mykeypair.pem`.

```
aws emr ssh --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> --key-pair-file <~/mykeypair.key>
```

2. Arahkan `/mnt/var/log/spark` untuk mengakses log Spark di node master cluster Anda. Kemudian lihat file di lokasi itu. Untuk daftar file log tambahan pada node master, lihat [Lihat file log pada simpul utama](#).

```
cd /mnt/var/log/spark
ls
```

Gunakan Amazon SageMaker AI Unified Studio untuk mengelola klaster EMR Amazon Anda

Amazon EMR di EC2 juga merupakan jenis komputasi yang didukung untuk Unified Studio. Amazon SageMaker AI Lihat [Mengelola EMR Amazon di EC2](#) untuk mengetahui cara menggunakan dan mengelola EMR pada sumber daya EC2 di Unified Studio. Amazon SageMaker AI

Langkah 3: Bersihkan sumber daya Amazon EMR Anda

Mengakhiri klaster Anda

Sekarang setelah Anda mengirimkan pekerjaan ke cluster Anda dan melihat hasil PySpark aplikasi Anda, Anda dapat menghentikan cluster. Mengakhiri klaster menghentikan semua biaya EMR Amazon terkait cluster dan instans Amazon EC2.

Saat Anda menghentikan klaster, Amazon EMR mempertahankan metadata tentang cluster selama dua bulan tanpa biaya. Metadata yang diarsipkan membantu Anda [mengkloning klaster](#) untuk pekerjaan baru atau meninjau kembali konfigurasi klaster untuk tujuan referensi. Metadata tidak termasuk data yang ditulis cluster ke S3, atau data yang disimpan dalam HDFS di cluster.

Note

Konsol EMR Amazon tidak mengizinkan Anda menghapus klaster dari tampilan daftar setelah Anda menghentikan klaster. Klaster yang diakhiri akan menghilang dari konsol ketika Amazon EMR membersihkan metadata.

Console

Untuk mengakhiri cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda akhiri.
3. Di bawah menu tarik-turun Tindakan, pilih Hentikan cluster.
4. Pilih Hentikan di kotak dialog. Tergantung pada konfigurasi cluster, penghentian mungkin memakan waktu 5 hingga 10 menit. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kluster EMR Amazon, lihat. [Mengakhiri klaster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#)

CLI

Untuk mengakhiri cluster dengan AWS CLI

1. Memulai proses terminasi cluster dengan perintah berikut. Ganti *<myClusterId>* dengan ID cluster sampel Anda. Perintah tidak mengembalikan output.

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids <myClusterId>
```

2. Untuk memeriksa apakah proses terminasi cluster sedang berlangsung, periksa status cluster dengan perintah berikut.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id <myClusterId>
```

Berikut ini adalah contoh output dalam format JSON. Klaster Status akan berubah dari **TERMINATING** ke **TERMINATED**. Penghentian dapat memakan waktu 5 hingga 10 menit tergantung pada konfigurasi cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menghentikan klaster EMR Amazon, lihat. [Mengakhiri klaster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#)

```
{
  "Cluster": {
    "Id": "j-xxxxxxxxxxxxx",
    "Name": "My Cluster Name",
    "Status": {
      "State": "TERMINATED",
      "StateChangeReason": {
        "Code": "USER_REQUEST",
        "Message": "Terminated by user request"
      }
    }
  }
}
```

Menghapus sumber daya S3

Untuk menghindari biaya tambahan, Anda harus menghapus bucket Amazon S3 Anda. Menghapus bucket akan menghapus semua resource Amazon S3 untuk tutorial ini. Ember Anda harus berisi:

- PySpark Naskahnya
- Dataset masukan
- Folder hasil keluaran Anda
- Folder file log Anda

Anda mungkin perlu mengambil langkah ekstra untuk menghapus file yang disimpan jika Anda menyimpan PySpark skrip atau output di lokasi yang berbeda.

Note

Cluster Anda harus dihentikan sebelum Anda menghapus bucket. Jika tidak, Anda mungkin tidak diizinkan untuk mengosongkan ember.

Untuk menghapus bucket Anda, ikuti petunjuk di [Bagaimana cara menghapus bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Langkah selanjutnya

Anda sekarang telah meluncurkan cluster EMR Amazon pertama Anda dari awal hingga akhir. Anda juga telah menyelesaikan tugas-tugas EMR penting seperti menyiapkan dan mengirimkan aplikasi data besar, melihat hasil, dan mengakhiri cluster.

Gunakan topik berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menyesuaikan alur kerja EMR Amazon Anda.

Menjelajahi aplikasi big data untuk Amazon EMR

Temukan dan bandingkan aplikasi big data yang dapat Anda instal pada klaster dalam [Panduan Rilis Amazon EMR](#). Panduan Rilis merinci setiap versi rilis EMR dan menyertakan tips untuk menggunakan kerangka kerja seperti Spark dan Hadoop di Amazon EMR.

Merencanakan perangkat keras, jaringan, dan keamanan klaster

Dalam tutorial ini, Anda membuat cluster EMR sederhana tanpa mengkonfigurasi opsi lanjutan. Opsi lanjutan memungkinkan Anda menentukan jenis instans Amazon EC2, jaringan klaster, dan keamanan klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang perencanaan dan peluncuran klaster yang

memenuhi persyaratan Anda, lihat [Rencanakan, konfigurasi, dan luncurkan kluster EMR Amazon](#) dan [Keamanan di Amazon EMR](#).

Mengelola kluster

Selami lebih dalam bekerja dengan menjalankan cluster. [Kelola kluster EMR Amazon](#) Untuk mengelola kluster, Anda dapat terhubung ke kluster, langkah debug, dan melacak aktivitas dan kesehatan kluster. Anda juga dapat menyesuaikan sumber daya kluster sebagai respons terhadap tuntutan beban kerja dengan penskalaan [terkelola EMR](#).

Menggunakan antarmuka yang berbeda

Selain konsol EMR Amazon, Anda dapat mengelola EMR Amazon menggunakan, API layanan web AWS Command Line Interface, atau salah satu dari banyak yang didukung. AWS SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka manajemen](#).

Anda juga dapat berinteraksi dengan aplikasi yang diinstal pada cluster EMR Amazon dalam banyak cara. Beberapa aplikasi seperti Apache Hadoop mempublikasikan antarmuka web yang dapat Anda lihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#).

Menelusuri blog teknis EMR

[Untuk contoh penelusuran dan diskusi teknis mendalam tentang fitur EMR Amazon baru, lihat blog data besar.AWS](#)

Mengelola cluster EMR Amazon dengan konsol

Konsol ini menawarkan antarmuka yang diperbarui yang memberi Anda cara intuitif untuk mengelola lingkungan EMR Amazon Anda dan memberi Anda akses mudah ke dokumentasi, informasi produk, dan sumber daya lainnya.

Kemampuan konsol

Konsol EMR Amazon tersedia di URL berikut:

- URL konsol — <https://console.aws.amazon.com/emr>

Tabel berikut mencantumkan status komponen konsol Amazon EMR utama.

Komponen konsol Amazon EMR	Konsol	
Studio EMR	✓	
Buat dan kelola cluster	✓	
Blokir akses publik	✓	
Pantau CloudWatch Acara Amazon	✓	
Konfigurasi grup keamanan	✓	
Cluster virtual (Amazon EMR di EKS)	✓	
Lihat dan kelola subnet Amazon Virtual Private Cloud Anda 1	✓	
Notebook 2	✓	

¹ Di konsol, Anda dapat melihat dan mengelola subnet VPC Amazon Anda di dalam bagian Jaringan saat Anda membuat cluster.

² EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Ringkasan perbedaan

Bagian ini menguraikan kemampuan pengalaman konsol EMR Amazon. Kemampuan ini termasuk dalam kategori berikut:

- [Kompatibilitas cluster di konsol](#)
- [Membuat cluster](#)
- [Melihat atau mengedit detail cluster](#)
- [Melihat dan mencari cluster](#)
- [Perbedaan saat Anda bekerja dengan konfigurasi keamanan](#)

Kompatibilitas cluster di konsol

Dalam beberapa kasus, cluster yang Anda buat mungkin tidak kompatibel dengan konsol. Daftar berikut menjelaskan persyaratan kompatibilitas untuk konsol EMR Amazon.

- Konsol mendukung cluster yang dibuat di Amazon EMR rilis 5.20.1 dan yang lebih baru.
- Anda dapat mengkloning cluster yang menggunakan penskalaan otomatis di konsol, tetapi Anda hanya dapat membuat klaster baru jika Anda ingin menskalakannya secara manual atau menggunakan penskalaan terkelola.

Untuk membuat dan bekerja dengan cluster rilis 5.20.1 dan sebelumnya, Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau SDK. AWS

Membuat cluster

Kemampuan	Konsol	
	Primer, inti, tugas	

Kemampuan	Konsol	
Terminologi: Jenis simpul kluster EMR Amazon		
Amazon EMR mendukung rilis 1	Amazon EMR rilis 5.20.1 dan yang lebih baru	
Meluncurkan cluster dengan cepat	Gunakan tombol Create cluster di bawah panel Summary. Nama cluster Anda tidak dapat berisi karakter <, >, \$, , atau ` (backtick).	
Mengonfigurasi batas waktu penyediaan Spot	Tentukan periode waktu tunggu untuk penyedia n instance untuk setiap armada di kluster Anda.	
Peran layanan dan peran profil instans Amazon EC2	Konsol tidak membuat peran default; Anda harus membuat peran dengan Konsol IAM atau memilih peran IAM yang sudah dibuat	
Visibilitas cluster	Dari dalam konsol EMR Amazon, Anda tidak dapat membuat kluster terlihat oleh semua pengguna; kebijakan IAM Anda menentukan akses kluster	

Kemampuan	Konsol	
Jaringan - mengkonfigurasi subnet pribadi	Anda harus mengonfigurasi titik akhir Amazon S3 dan gateway NAT dari konsol Amazon S3 dan Amazon VPC masing-masing	
Tampilan konsisten Sistem File EMR (EMRFS CV)	Dengan dirilisnya read-after-write konsistensi kuat Amazon S3 pada 1 Desember 2020, Anda tidak perlu menggunakan CV EMRFS dengan kluster EMR Anda	
Debugging	Anda dapat men-debug pekerjaan menggunakan antarmuka UI Aplikasi di halaman detail cluster	

¹ Anda tidak dapat membuat atau mengedit cluster menggunakan rilis lebih awal dari Amazon EMR 5.20.1 di konsol, tetapi cluster yang ada yang dibuat menggunakan rilis lebih awal dari 5.20.1 akan terus berfungsi. Untuk membuat dan mengedit cluster dengan rilis Amazon EMR lebih awal dari 5.20.1, gunakan API atau CLI. Anda dapat melihat semua cluster menggunakan konsol, tetapi konsol yang dibuat lebih awal dari 5.20.1 mungkin bukan fitur baru yang kompatibel.

Melihat dan mencari cluster

Tabel berikut menyoroti bagaimana Anda dapat menggunakan konsol EMR Amazon untuk melihat tampilan dan mencari cluster.

Note

Menerapkan filter data ke daftar cluster menanyakan seluruh database. Tetapi ketika Anda memasukkan string teks ke dalam kotak pencarian, pencarian hanya berlaku untuk hasil yang daftar telah dimuat sisi klien.

Kemampuan	Konsol	
Melihat detail cluster	Anda dapat memilih ID Cluster untuk melihat detail klaster lengkap seperti opsi konfigurasi, aplikasi persisten UIs, dan log.	
Mencari cluster	Gunakan satu bidang pencarian untuk memasukkan kueri pencarian teks dan untuk membuat dan menerapkan filter data seperti "Status = Status aktif apa pun".	
Menemukan cluster yang gagal	Untuk mencari cluster yang gagal, terapkan filter Status = Diakhiri dengan kesalahan.	

Melihat atau mengedit detail cluster

Kemampuan	Konsol	
Melihat instans di grup instans dan armada instans Anda, bersama dengan opsi penskalaan, penyediaan, pengubahan ukuran, dan penghentian	Lihat opsi dan detail instance di tab Instances. Lihat opsi penghentian di tab Properti.	
Melihat aplikasi UIs, log, dan konfigurasi	Lihat konfigurasi cluster di tab Konfigurasi. Luncurkan UI aplikasi live, persisten	

Kemampuan	Konsol	
(Apache Spark UI, layanan Sejarah Spark, Apache Tez UI, server timeline YARN)	, untuk melihat log untuk aplikasi dari tab Applications.	
Mengekspor cluster ke CLI	Opsi tersedia dari detail cluster dan tampilan daftar Menu tindakan sebagai “Lihat perintah untuk kloning kloning”	

Perbedaan saat Anda bekerja dengan konfigurasi keamanan

Kemampuan	Konsol	
Konfigurasi keamanan kloning	✓	
Tata kelola federasi menggunakan Trino dan Apache Ranger	✓	
Menggunakan peran runtime untuk mengirimkan pekerjaan ke kluster 1	✓	
Mengotorisasi akses ke data EMR File System (EMRFS)	Titik akses Amazon S3	
AWS Lake Formation kontrol akses	Peran runtime	

¹ Untuk meneruskan peran selama pengiriman langkah, kluster Anda harus menggunakan konfigurasi keamanan dengan kebijakan izin IAM yang dilampirkan sehingga pengguna hanya dapat

meneruskan peran yang disetujui dan pekerjaan Anda dapat mengakses sumber daya Amazon EMR. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#).

Amazon EMR Studio

Amazon EMR Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis web (IDE) untuk notebook Jupyter yang dikelola sepenuhnya yang berjalan di kluster EMR Amazon. Anda dapat menyiapkan EMR Studio untuk tim Anda untuk mengembangkan, memvisualisasikan, dan men-debug aplikasi yang ditulis dalam R, Python, Scala, dan. PySpark EMR Studio terintegrasi dengan AWS Identity and Access Management (IAM) dan IAM Identity Center sehingga pengguna dapat masuk menggunakan kredensial perusahaan mereka.

Anda dapat membuat EMR Studio tanpa biaya. Berlaku biaya untuk penyimpanan Amazon S3 dan untuk kluster Amazon EMR berlaku ketika Anda menggunakan EMR Studio. Untuk detail dan sorotan produk, lihat halaman layanan untuk [Amazon EMR Studio](#).

Fitur utama dari EMR Studio

Amazon EMR Studio menyediakan fitur-fitur berikut:

- Mengautentikasi pengguna dengan AWS Identity and Access Management (IAM), atau AWS IAM Identity Center dengan atau tanpa [propagasi identitas tepercaya dan penyedia](#) identitas perusahaan Anda.
- Akses dan luncurkan kluster EMR Amazon sesuai permintaan untuk menjalankan pekerjaan Jupyter Notebook.
- Connect ke Amazon EMR di kluster EKS untuk mengirimkan pekerjaan saat pekerjaan berjalan.
- Jelajahi dan simpan contoh notebook. Untuk informasi selengkapnya tentang contoh buku catatan, lihat repositori contoh [Notebook GitHub EMR Studio](#).
- Analisis data menggunakan Python,, Spark PySpark Scala, Spark R, atau SparkSQL, dan instal kernel dan pustaka khusus.
- Berkolaborasi secara real time dengan pengguna lain di Workspace yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi kolaborasi Workspace di EMR Studio](#).
- Gunakan EMR Studio SQL Explorer untuk menelusuri katalog data Anda, menjalankan kueri SQL, dan mengunduh hasil sebelum Anda bekerja dengan data di buku catatan.
- Jalankan notebook berparameter sebagai bagian dari alur kerja terjadwal dengan alat orkestrasi seperti Apache Airflow atau Amazon Managed Workflows untuk Apache Airflow. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur pekerjaan analitik di EMR Notebooks menggunakan](#) MWAA di Big Data Blog. AWS

- Tautkan repositori kode seperti GitHub dan BitBucket
- Melacak dan men-debug pekerjaan menggunakan Spark History Server, Tez UI, atau server timeline YARN.

EMR Studio memenuhi syarat HIPAA dan disertifikasi di bawah HITRUST CSF dan SOC 2. Untuk informasi selengkapnya tentang kepatuhan HIPAA untuk AWS layanan, lihat <https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/>. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kepatuhan CSF HITRUST untuk AWS layanan, lihat <https://aws.amazon.com/compliance/hitrust/>

EMR Studio juga FedRamp sesuai. Untuk informasi selengkapnya tentang program kepatuhan yang sesuai dengan Amazon EMR, lihat [Validasi kepatuhan untuk Amazon EMR](#). Untuk informasi selengkapnya tentang program kepatuhan tambahan untuk AWS layanan, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup menurut Program Kepatuhan](#).

Lingkungan pengembangan terintegrasi Amazon SageMaker Unified Studio

[Amazon SageMaker Unified Studio menyediakan lingkungan pengembangan terintegrasi \(IDE\) untuk notebook Jupyter Anda yang berjalan di Amazon EMR pada kluster EC2 atau menggunakan koneksi komputasi EMR Tanpa Server](#). Dengan menggabungkan kekuatan Amazon EMR dengan kemampuan end-to-end alur kerja Amazon SageMaker Unified Studio, tim dapat merampingkan persiapan data, pengembangan pipeline, dan eksperimen ML dalam satu lingkungan. Amazon EMR dalam SageMaker merevolusi pemrosesan data besar dengan mendukung kerangka kerja sumber terbuka seperti Apache Spark, Trino, dan Apache Flink. Hilangkan kompleksitas manajemen infrastruktur sambil menskalakan beban kerja analitik dengan mudah. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Amazon EMR](#).

Riwayat fitur Amazon EMR Studio

Tabel ini mencantumkan pembaruan untuk kemampuan penskalaan terkelola Amazon EMR.

Tanggal rilis	Kemampuan
Januari 5, 2024	Menambahkan dukungan untuk EMR Studio di AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat).

Tanggal rilis	Kemampuan
November 26, 2023	Menambahkan dukungan untuk propagasi identitas tepercaya untuk EMR Studio dengan autentikasi IAM Identity Center.
Oktober 26, 2023	Ditambahkan kemampuan untuk membuat aplikasi EMR Serverless dengan kemampuan interaktif.
Februari 28, 2023	Menambahkan dukungan kunci AWS KMS yang dikelola pelanggan untuk penyimpanan log aplikasi untuk aplikasi EMR Tanpa Server.
Februari 23, 2023	Menambahkan pembuatan peran IAM satu klik untuk pengiriman pekerjaan EMR Tanpa Server. Menambahkan pencarian ECR saat Anda memilih gambar khusus untuk aplikasi EMR Tanpa Server.
Januari 27, 2023	Notebook eksekusi tanpa kepala dapat melacak kemajuan setiap eksekusi sel dengan <code>%execute_notebook</code> sihir.
Januari 23, 2023	Aplikasi persisten telah dioptimalkan untuk waktu peluncuran yang lebih cepat.

Cara Kerja Amazon EMR Studio

Amazon EMR Studio adalah sumber daya EMR Amazon yang Anda buat untuk tim pengguna. Setiap Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis web mandiri untuk notebook Jupyter yang berjalan di kluster EMR Amazon. Pengguna masuk ke Studio menggunakan kredensial perusahaan.

Setiap EMR Studio yang Anda buat menggunakan sumber daya berikut: AWS

- Amazon Virtual Private Cloud (VPC) dengan subnet - Pengguna menjalankan kernel Studio dan aplikasi di Amazon EMR dan Amazon EMR pada kluster EKS di VPC yang ditentukan. EMR Studio dapat terhubung ke kluster apa pun di subnet yang Anda tentukan saat membuat Studio.
- Peran IAM dan kebijakan izin - Untuk mengelola izin pengguna, Anda membuat kebijakan izin IAM yang Anda lampirkan ke identitas IAM pengguna atau ke peran pengguna. EMR Studio juga menggunakan peran layanan IAM dan kelompok keamanan untuk berinteraksi dengan layanan

lain. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol akses](#) dan [Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio](#).

- Grup keamanan - EMR Studio menggunakan grup keamanan untuk membuat saluran jaringan aman antara Studio dan cluster EMR.
- Lokasi cadangan Amazon S3 - EMR Studio menyimpan pekerjaan notebook di lokasi Amazon S3.

Langkah-langkah berikut menguraikan cara membuat dan mengelola EMR Studio:

1. Buat Studio di Anda Akun AWS dengan autentikasi IAM atau IAM Identity Center. Untuk petunjuk, lihat [Menyiapkan Studio EMR](#).
2. Tetapkan pengguna dan grup ke Studio Anda. Gunakan kebijakan izin untuk menetapkan izin berbutir halus untuk setiap pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat topiknya [Menetapkan dan mengelola pengguna EMR Studio](#).
3. Mulai memantau tindakan EMR Studio dengan AWS CloudTrail acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau tindakan Amazon EMR Studio](#).
4. Berikan lebih banyak opsi kluster kepada pengguna Studio dengan templat cluster dan Amazon EMR di titik akhir yang dikelola EKS.

Otentikasi dan login pengguna

Amazon EMR Studio mendukung dua mode otentikasi: mode otentikasi IAM dan mode otentikasi IAM Identity Center. Mode IAM menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), sedangkan mode IAM Identity Center menggunakan. AWS IAM Identity Center Saat Anda membuat EMR Studio, Anda memilih mode otentikasi untuk semua pengguna Studio tersebut.

Mode otentikasi IAM

Dengan mode otentikasi IAM, Anda dapat menggunakan otentikasi IAM atau federasi IAM.

Autentikasi IAM memungkinkan Anda mengelola identitas IAM seperti pengguna, grup, dan peran di IAM. Anda memberi pengguna akses ke Studio dengan kebijakan izin IAM dan [kontrol akses berbasis atribut](#) (ABAC).

Federasi IAM memungkinkan Anda membangun kepercayaan antara penyedia identitas pihak ketiga (iDP) AWS dan sehingga Anda dapat mengelola identitas pengguna melalui IDP Anda.

Mode otentikasi Pusat Identitas IAM

Mode autentikasi IAM Identity Center memungkinkan Anda memberi pengguna akses federasi ke EMR Studio. Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk mengautentikasi pengguna dan grup dari direktori IAM Identity Center, direktori perusahaan yang ada, atau IDP eksternal seperti Azure Active Directory (AD). Anda kemudian mengelola pengguna dengan penyedia identitas Anda (iDP).

EMR Studio mendukung penggunaan penyedia identitas berikut untuk IAM Identity Center:

- AWS Managed Microsoft AD dan Direktori Aktif yang dikelola sendiri — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke direktori Microsoft AD Anda](#).
- Penyedia berbasis SAML – Untuk daftar lengkap, lihat [Penyedia identitas yang didukung](#).
- Direktori Pusat Identitas IAM — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola identitas di Pusat Identitas IAM](#) dan [Propagasi Identitas Tepercaya di seluruh aplikasi dalam Panduan Pengguna](#).AWS IAM Identity Center

Bagaimana otentikasi memengaruhi login dan penetapan pengguna

Mode autentikasi yang Anda pilih untuk EMR Studio memengaruhi cara pengguna masuk ke Studio, cara Anda menetapkan pengguna ke Studio, dan cara Anda mengotorisasi (memberikan izin kepada) pengguna untuk melakukan tindakan seperti membuat kluster EMR Amazon baru.

Tabel berikut merangkum metode login untuk EMR Studio sesuai dengan modus otentikasi.

Opsi login EMR Studio dengan mode otentikasi

Mode autentikasi	Metode login	Deskripsi
• IAM (otentikasi dan federasi) • Pusat Identitas IAM	URL Studio EMR	Pengguna masuk ke Studio menggunakan URL akses Studio. Misalnya, <code>https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com</code> . Pengguna memasukkan kredensi IAM saat Anda menggunakan autentikasi IAM. Saat Anda menggunakan federasi IAM atau IAM Identity Center, EMR Studio mengalihkan pengguna

Mode autentikasi	Metode login	Deskripsi
		ke URL masuk penyedia identitas Anda untuk memasukkan kredensial. Dalam konteks federasi identitas, opsi login ini disebut Service Provider (SP) memulai sign-in.
• IAM (federasi) • Pusat Identitas IAM	Portal penyedia identitas (iDP)	Pengguna masuk ke portal penyedia identitas Anda, seperti portal Azure, dan meluncurkan konsol EMR Amazon. Setelah meluncurkan konsol EMR Amazon, pengguna memilih dan membuka Studio dari daftar Studios. Anda juga dapat mengonfigurasi EMR Studio sebagai aplikasi SAMP sehingga pengguna dapat masuk ke Studio tertentu dari portal penyedia identitas Anda. Untuk petunjuk, lihat Untuk mengonfigurasi EMR Studio sebagai aplikasi SAMP di portal iDP Anda. Dalam konteks federasi identitas, opsi login ini disebut penyedia identitas (iDP) memulai login.
• IAM (otentikasi)	Konsol Manajemen AWS	Pengguna masuk ke Konsol Manajemen AWS menggunakan kredensial IAM dan membuka Studio dari daftar Studios di konsol EMR Amazon.

Tabel berikut menguraikan penugasan pengguna dan otorisasi untuk EMR Studio dengan modus otentikasi.

Penugasan dan otorisasi pengguna EMR Studio dengan mode otentikasi

Mode autentikasi	Penugasan pengguna	Otorisasi pengguna
IAM (otentikasi dan federasi)	Izinkan <code>CreateStudioPresignedUrl</code> tindakan dalam kebijakan izin IAM yang dilampirkan	Tentukan kebijakan izin IAM yang memungkinkan tindakan EMR Studio tertentu.

Mode autentikasi	Penugasan pengguna	Otorisasi pengguna
	an ke identitas IAM (pengguna, grup, atau peran). Untuk pengguna federasi, izinkan <code>CreateStudioPresignedUrl</code> tindakan dalam IAM dalam kebijakan izin yang Anda konfigurasikan untuk peran IAM yang Anda gunakan untuk federasi. Gunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) untuk menentukan Studio atau Studio yang dapat diakses pengguna. Untuk petunjuk, lihat Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio.	Untuk pengguna asli, lampirkan kebijakan izin IAM ke identitas IAM (pengguna, grup, atau peran). Untuk pengguna federasi, izinkan tindakan Studio dalam kebijakan izin yang Anda konfigurasikan untuk peran IAM yang Anda gunakan untuk federasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan izin pengguna EMR Studio untuk Amazon EC2 atau Amazon EKS.
Pusat Identitas IAM	Untuk Studios yang dibuat dengan <code>IdUserAssignment</code> set <code>toREQUIRED</code>, petakan pengguna ke Studio dengan kebijakan sesi tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio. Untuk Studio yang dibuat dengan <code>IdUserAssignment</code> set <code>toOPTIONAL</code>, setiap pengguna atau grup Pusat Identitas dapat mengakses Studio.	Opsional: Tentukan kebijakan sesi IAM yang memungkinkan tindakan EMR Studio tertentu. Memetakan kebijakan sesi ke pengguna saat Anda menetapkan pengguna ke Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin pengguna untuk mode otentikasi Pusat Identitas IAM.

Kontrol akses

Di Amazon EMR Studio, Anda mengonfigurasi otorisasi pengguna (izin) dengan kebijakan berbasis identitas AWS Identity and Access Management (IAM). Dalam kebijakan ini, Anda menentukan tindakan dan sumber daya yang diizinkan, serta kondisi di mana tindakan diizinkan.

Izin pengguna untuk mode otentikasi IAM

Untuk menetapkan izin pengguna saat Anda menggunakan autentikasi IAM untuk EMR Studio, Anda mengizinkan tindakan seperti `elasticmapreduce:RunJobFlow` dalam kebijakan izin IAM. Anda dapat membuat satu atau beberapa kebijakan izin untuk digunakan. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan dasar yang tidak mengizinkan pengguna membuat kluster EMR Amazon baru, dan kebijakan lain yang mengizinkan pembuatan kluster. Untuk daftar semua tindakan Studio, lihat [AWS Identity and Access Management izin untuk pengguna EMR Studio](#).

Izin pengguna untuk mode otentikasi Pusat Identitas IAM

Bila Anda menggunakan autentikasi IAM Identity Center, Anda membuat satu peran pengguna EMR Studio. Peran pengguna adalah peran IAM khusus yang diasumsikan Studio saat pengguna masuk.

Anda melampirkan kebijakan sesi IAM ke peran pengguna EMR Studio. Kebijakan sesi adalah jenis khusus dari kebijakan izin IAM yang membatasi apa yang dapat dilakukan pengguna federasi selama sesi login Studio. Kebijakan sesi memungkinkan Anda menetapkan izin khusus untuk pengguna atau grup tanpa membuat beberapa peran pengguna untuk EMR Studio.

Saat [menetapkan pengguna dan grup](#) ke Studio, Anda menetapkan kebijakan sesi ke pengguna atau grup tersebut untuk menerapkan izin berbutir halus. Anda juga dapat memperbarui kebijakan sesi pengguna atau grup kapan saja. Amazon EMR menyimpan setiap pemetaan kebijakan sesi yang Anda buat.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan sesi, lihat [Izin dan kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management .

Workspace

Workspace adalah blok bangunan utama Amazon EMR Studio. Untuk mengatur buku catatan, pengguna membuat satu atau beberapa Ruang Kerja di Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelajari ruang kerja EMR Studio](#).

Mirip dengan [ruang kerja di JupyterLab](#), Workspace mempertahankan status kerja notebook. Namun, antarmuka pengguna Workspace memperluas [JupyterLab](#) antarmuka sumber terbuka dengan alat tambahan untuk memungkinkan Anda membuat dan melampirkan kluster EMR, menjalankan pekerjaan, menjelajahi contoh notebook, dan menautkan repositori Git.

Daftar berikut mencakup fitur utama EMR Studio Workspaces:

- Visibilitas Workspace berbasis Studio. Ruang kerja yang Anda buat di satu Studio tidak terlihat di Studio lain.
- Secara default, Workspace dibagikan dan dapat dilihat oleh semua pengguna Studio. Namun, hanya satu pengguna yang dapat membuka dan bekerja di Workspace pada satu waktu. Untuk bekerja secara bersamaan dengan pengguna lain, Anda bisa [Konfigurasi kolaborasi Workspace di EMR Studio](#)
- Anda dapat berkolaborasi secara bersamaan dengan pengguna lain di Workspace saat Anda mengaktifkan kolaborasi Workspace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi kolaborasi Workspace di EMR Studio](#).
- Notebook di Workspace berbagi cluster EMR yang sama untuk menjalankan perintah. Anda dapat melampirkan Workspace ke kluster EMR Amazon yang berjalan di Amazon EC2 atau ke EMR Amazon di kluster virtual EKS dan titik akhir terkelola.
- Ruang kerja dapat beralih ke Availability Zone lain yang Anda kaitkan dengan subnet Studio. Anda dapat menghentikan dan memulai ulang Workspace untuk meminta proses failover. Saat memulai ulang Workspace, EMR Studio meluncurkan Workspace di Availability Zone yang berbeda di VPC Studio saat Studio dikonfigurasi dengan akses ke beberapa Availability Zone. Jika Studio hanya memiliki satu Availability Zone, EMR Studio mencoba meluncurkan Workspace di subnet yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatasi masalah konektivitas Workspace](#).
- Workspace dapat terhubung ke cluster di salah satu subnet yang terkait dengan Studio.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi Workspace EMR Studio, lihat [Pelajari ruang kerja EMR Studio](#).

Penyimpanan notebook di Amazon EMR Studio

Saat Anda menggunakan Workspace, EMR Studio menyimpan otomatis sel dalam file notebook dengan irama reguler di lokasi Amazon S3 yang terkait dengan Studio Anda. Proses pencadangan ini mempertahankan pekerjaan antar sesi sehingga Anda dapat kembali ke sana nanti tanpa melakukan perubahan pada repositori Git. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyimpan konten Workspace di EMR Studio](#).

Ketika Anda menghapus file notebook dari Workspace, EMR Studio menghapus versi pencadangan dari Amazon S3 untuk Anda. Namun, jika Anda menghapus Workspace tanpa terlebih dahulu menghapus file notebook, file notebook tetap berada di Amazon S3 dan terus bertambah biaya penyimpanan. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut, lihat [Menghapus file Workspace dan notebook di EMR Studio](#).

Fitur, persyaratan, dan batasan EMR Studio

Topik ini mencakup Item yang perlu dipertimbangkan saat bekerja dengan Amazon EMR Studio, termasuk pertimbangan tentang wilayah dan alat, persyaratan klaster, dan batasan teknis.

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda bekerja dengan EMR Studio:

- EMR Studio tersedia sebagai berikut: Wilayah AWS
 - AS Timur (Ohio) (us-east-2)
 - AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
 - AS Barat (California Utara) (us-west-1)
 - AS Barat (Oregon) (us-west-2)
 - Africa (Cape Town) (af-south-1)
 - Asia Pacific (Hong Kong) (ap-east-1)
 - Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3) *
 - Asia Pasifik (Melbourne) (ap-southeast-4) *
 - Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)
 - Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3) *
 - Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)
 - Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
 - Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
 - Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
 - Kanada (Pusat) (ca-central-1)
 - Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
 - Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
 - Eropa (London) (eu-west-2)

- Europe (Milan) (eu-south-1)
- Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Eropa (Spanyol) (eu-south-2)
- Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
- Eropa (Zurich) (eu-central-2) *
- Israel (Tel Aviv) (il-central-1) *
- Timur Tengah (UEA) (me-central-1) *
- Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)
- AWS GovCloud (AS-Timur) (gov-us-east-1)
- AWS GovCloud (AS-Barat) (gov-us-west-1)

* UI Spark langsung tidak didukung di Wilayah ini.

- Agar pengguna dapat menyediakan kluster EMR baru yang berjalan di Amazon EC2 untuk Workspace, Anda dapat mengaitkan EMR Studio dengan sekumpulan templat kluster. Administrator dapat menentukan template kluster dengan Service Catalog dan dapat memilih apakah pengguna atau grup dapat mengakses templat kluster, atau tidak ada templat kluster, di dalam Studio.
- Saat Anda menentukan izin akses ke file notebook yang disimpan di Amazon S3 atau membaca rahasia, gunakan AWS Secrets Manager peran layanan Amazon EMR. Kebijakan sesi tidak didukung dengan izin ini.
- Anda dapat membuat beberapa EMR Studios untuk mengontrol akses ke cluster EMR yang berbeda. VPCs
- Gunakan AWS CLI untuk mengatur Amazon EMR di kluster EKS. Anda kemudian dapat menggunakan antarmuka Studio untuk melampirkan cluster ke Workspaces dengan endpoint terkelola untuk menjalankan pekerjaan notebook.
- Ada pertimbangan tambahan ketika Anda menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan Amazon EMR yang juga berlaku untuk EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan dan batasan untuk Amazon EMR dengan integrasi Pusat Identitas](#).
- EMR Studio tidak mendukung perintah ajaib Python berikut:
 - %alias
 - %alias_magic
 - %automagic
 - %macro

- %%js
- %%javascript
- Memodifikasi proxy_user menggunakan %configure
- Memodifikasi KERNEL_USERNAME menggunakan %env atau %set_env
- Amazon EMR di kluster EKS tidak mendukung perintah SparkMagic untuk EMR Studio.
- Untuk menulis pernyataan Scala multi-baris di sel notebook, pastikan bahwa semua kecuali baris terakhir berakhir dengan titik. Contoh berikut menggunakan sintaks yang benar untuk pernyataan Scala multi-baris.

```
val df = spark.sql("SELECT * from table_name").  
    filter("col1=='value'").  
    limit(50)
```

- Untuk meningkatkan keamanan aplikasi off-console yang mungkin Anda gunakan dengan Amazon EMR, domain hosting aplikasi terdaftar di Daftar Akhiran Publik (PSL). Contoh domain hosting ini meliputi:emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com,emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com,emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com. Untuk keamanan lebih lanjut, jika Anda perlu mengatur cookie sensitif di nama domain default, kami sarankan Anda menggunakan cookie dengan __Host- awalan. Ini membantu mempertahankan domain Anda dari upaya pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set-Cookie](#) halaman di Jaringan Pengembang Mozilla.
- Ruang Kerja Amazon EMR Studio dan titik akhir UI Persisten menggunakan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140 untuk encryption-in-transit, yang memungkinkan adopsi layanan yang lebih mudah untuk beban kerja yang diatur. Untuk konteks tambahan pada titik akhir UI Persisten, lihat [Melihat antarmuka pengguna aplikasi persisten di Amazon EMR](#). Untuk konteks tambahan mengenai notebook, lihat ikhtisar [Notebook EMR Amazon](#).

Masalah yang diketahui

- Studio EMR yang menggunakan Pusat Identitas IAM dengan propagasi identitas tepercaya diaktifkan hanya dapat dikaitkan dengan kluster EMR yang juga menggunakan propagasi identitas tepercaya.
- Pastikan Anda menonaktifkan alat manajemen proxy seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega di browser sebelum membuat Studio. Proksi aktif dapat menyebabkan kesalahan saat Anda memilih Buat Studio, dan menghasilkan pesan galat Kegagalan Jaringan.

- Kernel yang berjalan di Amazon EMR di kluster EKS dapat gagal dimulai karena masalah batas waktu. Jika Anda mengalami kesalahan atau masalah saat memulai kernel, tutup file notebook, matikan kernel, lalu buka kembali file notebook.
- Operasi kernel Restart tidak berfungsi seperti yang diharapkan saat Anda menggunakan EMR Amazon di kluster EKS. Setelah Anda memilih Restart kernel, segarkan Workspace agar restart diterapkan.
- Jika Workspace tidak dilampirkan ke kluster, pesan kesalahan akan muncul saat pengguna Studio membuka file notebook dan mencoba memilih kernel. Anda dapat mengabaikan pesan kesalahan ini dengan memilih Oke, tetapi Anda harus melampirkan Workspace ke kluster dan memilih kernel agar Anda dapat menjalankan kode notebook.
- Saat Anda menggunakan Amazon EMR 6.2.0 dengan [konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan](#) kluster, antarmuka Workspace tampak kosong dan tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kami menyarankan Anda menggunakan versi Amazon EMR yang didukung berbeda jika Anda ingin mengonfigurasi enkripsi data atau otorisasi Amazon S3 untuk EMRFS untuk kluster. EMR Studio bekerja dengan Amazon EMR versi 5.32.0 (Amazon EMR 5.x series) dan 6.2.0 (Amazon EMR 6.x series) dan lebih tinggi.
- Saat Anda [Men-debug Amazon EMR yang berjalan pada pekerjaan Amazon EC2](#), tautan ke Spark UI pada kluster mungkin tidak bekerja atau gagal untuk muncul. Untuk meregenerasi tautan, buat sel notebook baru dan jalankan perintah `%%info`.
- Jupyter Enterprise Gateway tidak membersihkan kernel idle pada node utama cluster dalam versi rilis Amazon EMR berikut: 5.32.0, 5.33.0, 6.2.0, dan 6.3.0. Kernel idle mengkonsumsi sumber daya komputasi dan dapat menyebabkan cluster yang berjalan lama gagal. Anda dapat mengonfigurasi pembersihan kernel idle untuk Jupyter Enterprise Gateway menggunakan contoh skrip berikut. Anda dapat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#), atau mengirimkan skrip sebagai langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan perintah dan skrip di kluster EMR Amazon](#).

```
#!/bin/bash
sudo tee -a /emr/notebook-env/conf/jupyter_enterprise_gateway_config.py << EOF
c.MappingKernelManager.cull_connected = True
c.MappingKernelManager.cull_idle_timeout = 10800
c.MappingKernelManager.cull_interval = 300
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart jupyter_enterprise_gateway
```

- Saat Anda menggunakan kebijakan penghentian otomatis dengan Amazon EMR versi 5.32.0, 5.33.0, 6.2.0, atau 6.3.0, Amazon EMR menandai kluster sebagai idle dan dapat menghentikan kluster secara otomatis meskipun Anda memiliki kernel Python3 yang aktif. Ini karena menjalankan kernel Python3 tidak mengirimkan pekerjaan Spark di cluster. Untuk menggunakan penghentian otomatis dengan kernel Python3, sebaiknya gunakan Amazon EMR versi 6.4.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya tentang penghentian otomatis, lihat [Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan kluster EMR Amazon](#).
- Saat Anda menggunakan `%%display` untuk menampilkan Spark DataFrame dalam tabel, tabel yang sangat lebar mungkin terpotong. Anda dapat mengklik kanan output dan memilih Buat Tampilan Baru untuk Output untuk mendapatkan tampilan output yang dapat digulir.
- Memulai kernel berbasis Spark, seperti, Spark PySpark, atau SparkR, memulai sesi Spark, dan menjalankan sel di notebook mengantri pekerjaan Spark di sesi itu. Saat Anda mengganggu sel yang sedang berjalan, pekerjaan Spark terus berjalan. Untuk menghentikan pekerjaan Spark, Anda harus menggunakan UI Spark on-cluster. Untuk petunjuk tentang cara menyambung ke UI Spark, lihat [Debug aplikasi dan pekerjaan dengan EMR Studio](#).
- Menggunakan Amazon EMR Studio Workspaces sebagai pengguna root Akun AWS menyebabkan kesalahan. 403: Forbidden Ini karena konfigurasi Jupyter Enterprise Gateway di Amazon EMR tidak mengizinkan akses ke pengguna root. Kami menyarankan Anda untuk tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari Anda. Untuk opsi otentikasi lainnya, lihat [AWS Identity and Access Management Amazon EMR](#).

Batasan fitur

Amazon EMR Studio tidak mendukung fitur Amazon EMR berikut:

- Melampirkan dan menjalankan pekerjaan pada kluster EMR dengan konfigurasi keamanan yang menentukan otentikasi Kerberos
- Cluster dengan beberapa node primer
- Cluster yang menggunakan instans Amazon EC2 berdasarkan AWS Graviton2 untuk Amazon EMR 6.x rilis lebih rendah dari 6.9.0, dan rilis 5.x lebih rendah dari 5.36.1

Fitur berikut tidak didukung dari Studio yang menggunakan propagasi identitas tepercaya:

- Membuat cluster EMR tanpa template.
- Menggunakan aplikasi EMR Tanpa Server.

- Meluncurkan Amazon EMR di kluster EKS.
- Menggunakan peran runtime.
- Mengaktifkan kolaborasi SQL Explorer atau Workspace.

Kuota layanan untuk EMR Studio

Tabel berikut menampilkan batas layanan untuk EMR Studio.

Item	Kuota
EMR Studio	Maksimal 100 per AWS akun
Subnet	Maksimum 5 yang terkait dengan setiap EMR Studio
Grup Pusat Identitas IAM	Maksimum 5 yang ditetapkan untuk setiap EMR Studio
Pengguna Pusat Identitas IAM	Maksimum 100 yang ditetapkan untuk setiap EMR Studio

Praktik terbaik VPC dan subnet untuk EMR Studio

Gunakan praktik terbaik berikut untuk menyiapkan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dengan subnet untuk EMR Studio:

- Anda dapat menentukan maksimal lima subnet di VPC Anda untuk dikaitkan dengan Studio. Kami menyarankan Anda menyediakan beberapa subnet di Availability Zone yang berbeda untuk mendukung ketersediaan Workspace dan memberi pengguna Studio akses ke cluster di berbagai Availability Zone. Untuk mempelajari selengkapnya tentang bekerja dengan VPCs, subnet, dan Availability Zones, lihat [VPCs dan subnet](#) di Amazon Virtual Private Cloud Panduan Pengguna.
- Subnet yang Anda tentukan harus dapat berkomunikasi satu sama lain.
- Untuk memungkinkan pengguna menautkan Workspace ke repositori Git yang dihosting publik, Anda harus menentukan hanya subnet pribadi yang memiliki akses ke internet melalui Network Address Translation (NAT). Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan subnet pribadi untuk Amazon EMR, lihat [Subnet privat](#).
- Saat Anda menggunakan Amazon EMR di EKS dengan EMR Studio, setidaknya harus ada satu subnet yang sama antara Studio Anda dan klaster Amazon EKS yang Anda gunakan untuk

mendaftarkan cluster virtual. Jika tidak, endpoint terkelola Anda tidak akan muncul sebagai opsi di Studio Workspaces. Anda dapat membuat kluster Amazon EKS dan mengaitkannya dengan subnet milik Studio, atau membuat Studio dan menentukan subnet kluster EKS Anda.

- Jika Anda berencana untuk menggunakan Amazon Amazon EMR di EKS dengan EMR Studio, pilih VPC yang sama dengan node pekerja kluster Amazon EKS Anda.

Persyaratan kluster Amazon EMR

Cluster EMR Amazon Berjalan di Amazon EC2

Semua kluster Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2 yang Anda buat untuk EMR Studio Workspace harus memenuhi persyaratan berikut. Cluster yang Anda buat menggunakan antarmuka EMR Studio secara otomatis memenuhi persyaratan ini.

- Cluster harus menggunakan Amazon EMR versi 5.32.0 (Amazon EMR 5.x series) atau 6.2.0 (Amazon EMR 6.x series) atau yang lebih baru. Anda dapat membuat kluster menggunakan konsol Amazon EMR, atau SDK AWS Command Line Interface, lalu melampirkannya ke EMR Studio Workspace. Pengguna studio juga dapat menyediakan dan melampirkan cluster saat membuat atau bekerja di Amazon EMR Workspace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#).
- Cluster harus berada dalam Amazon Virtual Private Cloud. Platform EC2-Classic tidak didukung.
- Cluster harus menginstal Spark, Livy, dan Jupyter Enterprise Gateway. Jika Anda berencana untuk menggunakan cluster untuk SQL Explorer, Anda harus menginstal Presto dan Spark.
- Untuk menggunakan SQL Explorer, cluster harus menggunakan Amazon EMR versi 5.34.0 atau yang lebih baru atau versi 6.4.0 atau yang lebih baru dan memiliki Presto diinstal. Jika Anda ingin menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Hive untuk Presto, Anda harus mengkonfigurasinya di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Presto dengan Katalog Glue Data AWS](#).
- Cluster harus berada dalam subnet pribadi dengan terjemahan alamat jaringan (NAT) untuk menggunakan repositori Git yang dihosting publik dengan EMR Studio.

Kami merekomendasikan konfigurasi cluster berikut saat Anda bekerja dengan EMR Studio.

- Setel mode penerapan untuk sesi Spark ke mode cluster. Mode cluster menempatkan proses master aplikasi pada node inti dan bukan pada node utama dari sebuah cluster. Melakukannya

mengurangi simpul utama dari tekanan memori potensial. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambaran Umum Mode Cluster](#) di dokumentasi Apache Spark.

- Ubah batas waktu Livy dari default satu jam menjadi enam jam seperti pada konfigurasi contoh berikut.

```
{
  "classification": "livy-conf",
  "Properties": {
    "livy.server.session.timeout": "6h",
    "livy.spark.deploy-mode": "cluster"
  }
}
```

- Buat armada instans yang beragam dengan hingga 30 instans, dan pilih beberapa jenis instans di armada Instans Spot Anda. Misalnya, Anda dapat menentukan jenis instance yang dioptimalkan memori berikut untuk beban kerja Spark: r5.2x, r5.4x, r5.8x, r5.12x, r5.16x, r4.2x, r4.4x, r4.8x, r4.12, dll. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon](#).
- Gunakan strategi alokasi yang dioptimalkan kapasitas untuk Instans Spot untuk membantu Amazon EMR membuat pilihan instans yang efektif berdasarkan wawasan kapasitas waktu nyata dari Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi alokasi untuk armada instans](#).
- Aktifkan penskalaan terkelola di kluster Anda. Tetapkan parameter node inti maksimum ke kapasitas persisten minimum yang Anda rencanakan untuk digunakan, dan konfigurasi penskalaan pada armada tugas yang terdiversifikasi dengan baik yang berjalan di Instans Spot untuk menghemat biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan terkelola di Amazon EMR](#).

Kami juga mendorong Anda untuk menjaga Amazon EMR Block Public Access diaktifkan, dan itu untuk membatasi lalu lintas SSH masuk ke sumber tepercaya. Akses masuk ke kluster memungkinkan pengguna menjalankan notebook pada kluster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan Akses publik blok Amazon EMR](#) dan [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk kluster EMR Amazon Anda](#).

Amazon EMR di Kluster EKS

Selain kluster EMR yang berjalan di Amazon EC2, Anda dapat menyiapkan dan mengelola Amazon EMR pada kluster EKS untuk EMR Studio menggunakan AWS CLI. Siapkan Amazon EMR di kluster EKS menggunakan pedoman berikut:

- Buat titik akhir HTTPS terkelola untuk EMR Amazon di kluster EKS. Pengguna melampirkan Workspace ke endpoint terkelola. Cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) yang Anda gunakan untuk mendaftarkan kluster virtual harus memiliki subnet pribadi untuk mendukung endpoint terkelola.
- Gunakan kluster Amazon EKS dengan setidaknya satu subnet pribadi dan terjemahan alamat jaringan (NAT) saat Anda ingin menggunakan repositori Git yang dihosting publik.
- Hindari penggunaan [Amazon EKS yang dioptimalkan Arm Amazon Linux AMIs](#), yang tidak didukung untuk Amazon EMR pada titik akhir yang dikelola EKS.
- Hindari menggunakan kluster Amazon EKS AWS Fargate-only, yang tidak didukung.

Konfigurasi Amazon EMR Studio

Bagian ini untuk administrator EMR Studio. Ini mencakup cara menyiapkan EMR Studio untuk tim Anda dan memberikan instruksi untuk tugas-tugas seperti menetapkan pengguna dan grup, menyiapkan template cluster, dan mengoptimalkan Apache Spark untuk EMR Studio.

Topik

- [Izin administrator untuk membuat dan mengelola EMR Studio](#)
- [Menyiapkan Studio EMR](#)
- [Pantau, perbarui, dan hapus sumber daya Amazon EMR Studio](#)
- [Mengkripsi notebook dan file ruang kerja EMR Studio](#)
- [Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio](#)
- [Buat AWS CloudFormation template untuk Amazon EMR Studio](#)
- [Membuat akses dan izin untuk repositori berbasis Git](#)
- [Optimalkan pekerjaan Spark di EMR Studio](#)

Izin administrator untuk membuat dan mengelola EMR Studio

Izin IAM yang dijelaskan di halaman ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola Studio EMR. Untuk informasi mendetail tentang tiap izin yang diperlukan, lihat [Izin yang diperlukan untuk mengelola EMR Studio](#).

Izin yang diperlukan untuk mengelola EMR Studio

Tabel berikut mencantumkan operasi yang terkait dengan membuat dan mengelola EMR Studio. Tabel juga menampilkan izin yang diperlukan untuk setiap operasi.

Note

Anda hanya memerlukan SessionMapping tindakan Pusat Identitas IAM dan Studio saat Anda menggunakan mode autentikasi Pusat Identitas IAM.

Izin untuk membuat dan mengelola EMR Studio

Operasi	Izin
Membuat Studio	<pre>"elasticmapreduce:CreateStudio", "sso:CreateApplication", "sso:PutApplicationAuthentic ationMethod", "sso:PutApplicationGrant", "sso:PutApplicationAccessScope", "sso:PutApplicationAssignmentConfi guration", "iam:PassRole"</pre>
Menjelaskan Studio	<pre>"elasticmapreduce:DescribeStudio", "sso:GetManagedApplicationInstance"</pre>
Daftar Studio	<pre>"elasticmapreduce:ListStudios"</pre>
Menghapus Studio	<pre>"elasticmapreduce>DeleteStudio", "sso>DeleteApplication", "sso>DeleteApplicationAuthentica tionMethod", "sso>DeleteApplicationAccessScope", "sso>DeleteApplicationGrant"</pre>

Additional permissions required when you use IAM Identity Center mode

Operasi	Izin
Menetapkan pengguna atau grup ke Studio	<pre> "elasticmapreduce:CreateStudioSessionMapping", "sso:GetProfile", "sso:ListDirectoryAssociations", "sso:ListProfiles", "sso:AssociateProfile", "sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:ListInstances", "sso:CreateApplicationAssignment", "sso:DescribeInstance", "organizations:DescribeOrganization", "organizations:ListDelegatedAdministrators", "sso:CreateInstance", "sso:DescribeRegisteredRegions", "sso:GetSharedSsoConfiguration", "iam:ListPolicies" </pre>
Ambil detail tugas Studio untuk pengguna atau grup tertentu	<pre> "sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:DescribeApplication", "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping" </pre>
Mencantumkan semua pengguna dan grup yang ditetapkan ke Studio	<pre> "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings" </pre>

Operasi	Izin
Memperbarui kebijakan sesi yang dilampirkan ke pengguna atau grup yang ditetapkan ke Studio	<pre>"sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance", "elasticmapreduce:UpdateStudioSessionMapping"</pre>
Menghapus pengguna atau grup dari Studio	<pre>"elasticmapreduce>DeleteStudioSessionMapping", "sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:ListDirectoryAssociations", "sso:GetProfile", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance", "sso:ListProfiles", "sso:DisassociateProfile", "sso>DeleteApplicationAssignment", "sso:ListApplicationAssignments"</pre>

Untuk membuat kebijakan dengan izin admin untuk EMR Studio

- Ikuti petunjuk dalam [Membuat kebijakan IAM](#) untuk membuat kebijakan menggunakan salah satu contoh berikut. Izin yang Anda butuhkan bergantung pada [mode otentikasi Anda untuk EMR Studio](#).

Masukkan nilai Anda sendiri untuk item ini:

- Ganti `<your-resource-ARN>` untuk menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) objek atau objek yang dicakup pernyataan untuk kasus penggunaan Anda.
- Ganti `<region>` dengan kode Wilayah AWS tempat Anda berencana membuat Studio.
- Ganti `<aws-account_id>` dengan ID AWS akun untuk Studio.

- Ganti *<EMRStudio-Service-Role>* dan *<EMRStudio-User-Role>* dengan nama [peran layanan EMR Studio dan peran pengguna EMR Studio](#) Anda.

Example Contoh kebijakan: Izin admin saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:studio/*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudio",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce>DeleteStudio"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudio"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ListStudios"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEListstudios"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole"
      ],
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Sid": "AllowIAMPassrole"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

Example Contoh kebijakan: Izin admin saat Anda menggunakan mode autentikasi Pusat Identitas IAM

Note

Direktori Pusat Identitas dan Pusat Identitas APIs tidak mendukung penetapan ARN dalam elemen sumber daya pernyataan kebijakan IAM. Untuk mengizinkan akses ke IAM Identity Center dan IAM Identity Center Directory, izin berikut menentukan semua sumber daya, "Resource" : "*", untuk tindakan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Direktori Pusat Identitas IAM](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:studio/*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudio",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce>DeleteStudio",
        "elasticmapreduce:CreateStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:UpdateStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce>DeleteStudioSessionMapping"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudio"
    },
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Action": [
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEListstudios"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudio-SvcRole",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudio-User-Role"
    ],
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Sid": "AllowIAMPassrole"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Action": [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DeleteApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplicationGrant",
        "sso:ListInstances",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",

```

```

        "sso:GetProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:CreateInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "iam:ListPolicies"
    ],
    "Sid": "AllowSSOCreateapplication"
}
]
}

```

2. Lampirkan kebijakan ke identitas IAM Anda (pengguna, peran, atau grup). Untuk instruksinya, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#).

Menyiapkan Studio EMR

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan EMR Studio.

Sebelum Anda mulai

Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan EMR Studio dengan Amazon EMR di EKS, kami sarankan Anda terlebih dahulu menyiapkan Amazon EMR di EKS untuk EMR Studio sebelum Anda menyiapkan Studio.

Sebelum Anda mengatur EMR Studio, pastikan Anda memiliki item berikut:

- Sebuah Akun AWS. Untuk petunjuk, lihat [Sebelum Anda mengatur Amazon EMR](#).
- Izin untuk membuat dan mengelola EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin administrator untuk membuat EMR Studio”](#).

- Bucket Amazon S3 tempat EMR Studio dapat mencadangkan Workspace dan file notebook di Studio Anda. Untuk petunjuk, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service (S3).
- Jika Anda ingin melampirkan ke EMR Amazon di EC2 atau Amazon EMR di kluster EKS, atau menggunakan repositori Git, Anda memerlukan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) untuk Studio, dan maksimal lima subnet. Anda tidak memerlukan VPC untuk menggunakan EMR Studio dengan EMR Tanpa Server. Untuk tips tentang cara mengkonfigurasi jaringan, lihat [Praktik terbaik VPC dan subnet untuk EMR Studio](#).

Untuk menyiapkan EMR Studio

1. [Pilih mode otentikasi untuk Amazon EMR Studio](#)
2. Buat sumber daya Studio berikut.
 - [Membuat peran layanan EMR Studio](#)
 - [Konfigurasi izin pengguna EMR Studio untuk Amazon EC2 atau Amazon EKS](#)
 - (Opsional) [Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio](#).
3. [Membuat EMR Studio](#)
4. [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#)

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah pengaturan, Anda bisa [Menggunakan Amazon EMR Studio](#).

Pilih mode otentikasi untuk Amazon EMR Studio

EMR Studio mendukung dua mode otentikasi: mode otentikasi IAM dan mode otentikasi IAM Identity Center. Mode IAM menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), sedangkan mode IAM Identity Center menggunakan AWS IAM Identity Center. Saat Anda membuat EMR Studio, Anda memilih mode otentikasi untuk semua pengguna Studio tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang mode otentikasi yang berbeda, lihat [Otentikasi dan login pengguna](#).

Gunakan tabel berikut untuk memilih mode otentikasi untuk EMR Studio.

Jika Anda...	Kami merekomendasikan...
Sudah akrab dengan atau sebelumnya telah mengatur otentikasi atau federasi IAM	Mode otentikasi IAM , yang menawarkan manfaat berikut:

Jika Anda...	Kami merekomendasikan...
	• Menyediakan penyiapan cepat untuk EMR Studio jika Anda sudah mengelola identitas seperti pengguna dan grup di IAM. • Bekerja dengan penyedia identitas yang kompatibel dengan OpenID Connect (OIDC) atau Security Assertion Markup Language 2.0 (SAMP 2.0). • Mendukung penggunaan beberapa penyedia identitas dengan hal yang sama Akun AWS. • Tersedia dalam jumlah yang luas Wilayah AWS. • Sesuai dengan SOC 2.
Baru di AWS atau Amazon EMR	Mode otentikasi Pusat Identitas IAM, yang menyediakan fitur-fitur berikut: • Mendukung penugasan pengguna dan grup yang mudah ke AWS sumber daya. • Bekerja dengan Microsoft Active Directory dan penyedia identitas SAMP 2.0. • Memfasilitasi pengaturan federasi multi-akun sehingga Anda tidak perlu mengonfigurasi federasi secara terpisah untuk masing-masing Akun AWS di organisasi Anda.

Mengatur mode otentikasi IAM untuk Amazon EMR Studio

Dengan mode otentikasi IAM, Anda dapat menggunakan otentikasi IAM atau federasi IAM.

Autentikasi IAM memungkinkan Anda mengelola identitas IAM seperti pengguna, grup, dan peran di IAM. Anda memberi pengguna akses ke Studio dengan kebijakan izin IAM dan [kontrol akses berbasis atribut](#) (ABAC). Federasi IAM memungkinkan Anda membangun kepercayaan antara penyedia identitas pihak ketiga (iDP) AWS dan sehingga Anda dapat mengelola identitas pengguna melalui IDP Anda.

 Note

Jika Anda sudah menggunakan IAM untuk mengontrol akses ke AWS sumber daya, atau jika Anda sudah mengonfigurasi penyedia identitas (iDP) untuk IAM, [Izin pengguna untuk mode otentikasi IAM](#) lihat untuk mengatur izin pengguna saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM untuk EMR Studio.

Gunakan federasi IAM untuk Amazon EMR Studio

Untuk menggunakan federasi IAM untuk EMR Studio, Anda membuat hubungan kepercayaan antara penyedia identitas Akun AWS Anda dan penyedia identitas Anda (iDP) dan memungkinkan pengguna federasi untuk mengakses. Konsol Manajemen AWS Langkah-langkah yang Anda ambil untuk menciptakan hubungan kepercayaan ini berbeda tergantung pada standar federasi IDP Anda.

Secara umum, Anda menyelesaikan tugas-tugas berikut untuk mengkonfigurasi federasi dengan iDP eksternal. Untuk petunjuk selengkapnya, lihat [Mengaktifkan pengguna federasi SAMP 2.0 untuk mengakses Konsol Manajemen AWS](#) dan [Mengaktifkan akses broker identitas kustom ke Konsol Manajemen AWS](#) dalam Panduan Pengguna.AWS Identity and Access Management

1. Kumpulkan informasi dari IDP Anda. Ini biasanya berarti menghasilkan dokumen metadata untuk memvalidasi permintaan otentikasi SAMP dari IDP Anda.
2. Buat entitas IAM penyedia identitas untuk menyimpan informasi tentang IDP Anda. Untuk petunjuk, lihat [Membuat penyedia identitas IAM](#).
3. Buat satu atau beberapa peran IAM untuk IDP Anda. EMR Studio memberikan peran ke pengguna federasi saat pengguna masuk. Peran ini memungkinkan IDP Anda untuk meminta kredensial keamanan sementara untuk akses ke AWS Untuk petunjuknya, lihat [Membuat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#). Kebijakan izin yang Anda tetapkan ke peran menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna federasi di dalam AWS dan di Studio EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin pengguna untuk mode otentikasi IAM](#).
4. (Untuk penyedia SAMP) Lengkapi kepercayaan SAMP dengan mengonfigurasi IDP Anda dengan informasi tentang AWS dan peran yang Anda inginkan untuk diasumsikan oleh pengguna federasi. Proses konfigurasi ini menciptakan kepercayaan pihak yang mengandalkan antara AWS IDP Anda dan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi IDP SAMP 2.0 Anda dengan mengandalkan kepercayaan pihak](#) dan menambahkan klaim.

Untuk mengkonfigurasi EMR Studio sebagai aplikasi SAMP di portal iDP Anda

Anda dapat mengonfigurasi EMR Studio tertentu sebagai aplikasi SAMP menggunakan deep link ke Studio. Melakukannya memungkinkan pengguna masuk ke portal iDP Anda dan meluncurkan Studio tertentu alih-alih menavigasi melalui konsol EMR Amazon.

- Gunakan format berikut untuk mengonfigurasi deep link ke EMR Studio Anda sebagai URL pendaratan setelah verifikasi pernyataan SAMP.

```
https://console.aws.amazon.com/emr/home?region=<aws-region>#studio/<your-studio-id>/start
```

Mengatur mode otentikasi Pusat Identitas IAM untuk Amazon EMR Studio

AWS IAM Identity Center Untuk mempersiapkan EMR Studio, Anda harus mengonfigurasi sumber identitas dan menyediakan pengguna dan grup. Provisioning adalah proses membuat informasi pengguna dan grup tersedia untuk digunakan oleh IAM Identity Center dan oleh aplikasi yang menggunakan IAM Identity Center. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Penyediaan pengguna dan grup](#).

EMR Studio mendukung penggunaan penyedia identitas berikut untuk IAM Identity Center:

- AWS Managed Microsoft AD dan Direktori Aktif yang dikelola sendiri — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke direktori Microsoft AD Anda](#).
- Penyedia berbasis SAML – Untuk daftar lengkap, lihat [Penyedia identitas yang didukung](#).
- Direktori Pusat Identitas IAM — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola identitas di Pusat Identitas IAM](#).

Untuk mengatur Pusat Identitas IAM untuk EMR Studio

1. Untuk menyiapkan Pusat Identitas IAM untuk EMR Studio, Anda memerlukan yang berikut ini:
 - Akun manajemen di AWS organisasi Anda jika Anda menggunakan beberapa akun di organisasi Anda.

 Note

Anda hanya boleh menggunakan akun manajemen Anda untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM dan menyediakan pengguna dan grup. Setelah menyiapkan Pusat

Identitas IAM, gunakan akun anggota untuk membuat EMR Studio dan menetapkan pengguna dan grup. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang AWS terminologi, lihat [AWS Organizations terminologi dan konsep](#).

- Jika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM sebelum 25 November 2019, Anda mungkin harus mengaktifkan aplikasi yang menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akun di organisasi Anda AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan aplikasi terintegrasi Pusat Identitas IAM](#) di akun. AWS
 - Pastikan Anda memiliki prasyarat yang tercantum di halaman prasyarat Pusat Identitas [IAM](#).
2. Ikuti petunjuk di [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#) untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM di Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat EMR Studio.
 3. Connect IAM Identity Center ke penyedia identitas Anda dan berikan pengguna dan grup yang ingin Anda tetapkan ke Studio.

Jika Anda menggunakan...	Lakukan ini...
Direktori Microsoft AD	1. Ikuti petunjuk di Connect ke direktori Microsoft AD Anda untuk menghubungkan Active Directory atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang dikelola sendiri menggunakan Directory Service. 2. Untuk menyediakan pengguna dan grup untuk Pusat Identitas IAM, Anda dapat menyinkronkan data identitas dari AD sumber Anda ke Pusat Identitas IAM. Anda dapat menyinkronkan identitas dari iklan sumber Anda dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan pengguna atau grup AD ke AWS akun di organisasi Anda. Untuk instruksi, lihat Single sign-on. Sinkronisasi bisa memakan waktu hingga dua jam. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, pengguna dan grup yang

Jika Anda menggunakan...	Lakukan ini...
	disinkronkan muncul di Toko Identitas Anda.  Note Pengguna dan grup tidak muncul di Toko Identitas Anda sampai Anda menyinkronkan informasi pengguna dan grup atau menggunakan penyedia n pengguna just-in-time (JIT). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Penyediaan saat pengguna berasal dari Direktori Aktif. 3. (Opsional) Setelah Anda menyinkronkan pengguna dan grup AD, Anda dapat menghapus akses mereka ke AWS akun yang Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya. Untuk instruksi, lihat Menghapus akses pengguna.
Penyedia identitas eksternal	Ikuti instruksi di Menghubungkan ke penyedia identitas eksternal .
Direktori Pusat Identitas IAM	Saat Anda membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, penyediaan dilakukan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola identitas di Pusat Identitas IAM .

Sekarang Anda dapat menetapkan pengguna dan grup dari Identity Store Anda ke EMR Studio. Untuk petunjuk, lihat [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#).

Membuat peran layanan EMR Studio

Tentang peran layanan EMR Studio

Setiap EMR Studio menggunakan peran IAM dengan izin yang memungkinkan Studio berinteraksi dengan layanan lain. AWS Peran layanan ini harus menyertakan izin yang memungkinkan EMR Studio untuk membuat saluran jaringan aman antara Workspaces dan cluster, untuk menyimpan file Amazon S3 Control notebook, dan untuk mengakses saat menautkan Workspace ke AWS Secrets Manager repositori Git.

Gunakan peran layanan Studio (bukan kebijakan sesi) untuk menentukan semua izin akses Amazon S3 untuk menyimpan file notebook, dan untuk menentukan AWS Secrets Manager izin akses.

Cara membuat peran layanan untuk EMR Studio di Amazon EC2 atau Amazon EKS

1. Ikuti petunjuk dalam [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan guna](#) membuat peran layanan dengan kebijakan kepercayaan berikut.

Important

Kebijakan kepercayaan berikut mencakup kunci kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan untuk membatasi izin yang Anda berikan kepada EMR Studio ke sumber daya tertentu di akun Anda. Melakukannya dapat melindungi Anda [dari masalah wakil yang membingungkan](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
    }
  },
  "Sid": "AllowSTSAssumerole"
}
]
}

```

2. Hapus izin peran default. Kemudian, sertakan izin dari contoh kebijakan izin IAM berikut. Atau, Anda dapat membuat kebijakan khusus yang menggunakan [izin peran layanan EMR Studio](#).

Important

- Agar kontrol akses berbasis tag Amazon EC2 berfungsi dengan EMR Studio, Anda harus menyetel akses untuk ModifyNetworkInterfaceAttribute API seperti yang ditunjukkan pada kebijakan berikut.
- Agar EMR Studio bekerja dengan peran layanan, Anda tidak boleh mengubah pernyataan berikut:
AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation dan.
AllowAddingTagsDuringEC2ENICreation
- Untuk menggunakan kebijakan contoh, Anda harus menandai sumber daya berikut dengan kunci "**for-use-with-amazon-emr-managed-policies**" dan nilai "**true**".
 - Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Anda untuk EMR Studio.
 - Setiap subnet yang ingin Anda gunakan dengan Studio.
 - Setiap grup keamanan EMR Studio kustom. Anda harus menandai grup keamanan apa pun yang Anda buat selama periode pratinjau EMR Studio jika Anda ingin terus menggunakannya.
 - Rahasia yang disimpan di Studio AWS Secrets Manager yang digunakan pengguna untuk menautkan repositori Git ke Workspace.

Anda dapat menerapkan tag ke sumber daya menggunakan tab Tag pada layar sumber daya yang relevan di Konsol Manajemen AWS.

Jika berlaku, ubah kebijakan * "Resource": "*" dalam kebijakan berikut untuk menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) sumber daya yang dicakup pernyataan tersebut untuk kasus penggunaan Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRReadOnlyActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowEC2ENIActionsWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowEC2ENIAttributeAction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```

        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowEC2SecurityGroupActionsWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
            "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowEC2ENICreationWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},

```

```

{
  "Sid": "AllowEC2ENICreationInSubnetAndSecurityGroupWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowAddingTagsDuringEC2ENICreation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowEC2ReadOnlyActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribeTags",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVpcs"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowWorkspaceCollaboration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetUser",
      "iam:GetRole",
      "iam:ListUsers",
      "iam:ListRoles",
      "sso:GetManagedApplicationInstance",
      "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

3. Berikan akses baca dan tulis peran layanan Anda ke lokasi Amazon S3 Anda untuk EMR Studio. Gunakan set minimum izin berikut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat contoh [Amazon S3: Memungkinkan akses baca dan tulis ke objek dalam Bucket S3, secara terprogram dan di konsol](#).

```

"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetEncryptionConfiguration",

```

```
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"
```

Jika Anda mengenkripsi bucket Amazon S3, sertakan izin berikut untuk AWS Key Management Service

```
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"
```

4. Jika Anda ingin mengontrol akses ke rahasia Git di tingkat pengguna, tambahkan izin berbasis tag ke **secretsmanager:GetSecretValue** dalam kebijakan peran pengguna EMR Studio, dan hapus izin ke kebijakan **secretsmanager:GetSecretValue** dari kebijakan peran layanan EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel izin pengguna berbutir halus, lihat. [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio](#)

Peran layanan minimum untuk EMR Tanpa Server

Jika Anda ingin menjalankan beban kerja interaktif dengan EMR Tanpa Server melalui buku catatan EMR Studio, gunakan kebijakan kepercayaan yang sama yang Anda gunakan untuk menyiapkan EMR Studio di bagian sebelumnya. [Cara membuat peran layanan untuk EMR Studio di Amazon EC2 atau Amazon EKS](#)

Untuk kebijakan IAM Anda, kebijakan minimum yang layak memiliki izin sebagai berikut. Perbarui **bucket-name** dengan nama bucket yang akan Anda gunakan saat mengonfigurasi EMR Studio dan Workspace Anda. EMR Studio menggunakan bucket untuk mencadangkan file Workspaces dan notebook di Studio Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    ]
},
{
    "Sid": "BucketActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
    ]
}
]
}

```

Jika Anda berencana menggunakan bucket Amazon S3 terenkripsi, tambahkan izin berikut pada kebijakan Anda:

```

"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"

```

Izin peran layanan EMR Studio

Tabel berikut mencantumkan operasi yang dilakukan EMR Studio menggunakan peran layanan, bersama dengan tindakan IAM yang diperlukan untuk setiap operasi.

Operasi	Tindakan
Menetapkan saluran jaringan aman antara Workspace dan kluster EMR,	<pre> "ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", "ec2>DeleteNetworkInterface", "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission", </pre>

Operasi	Tindakan
serta melakukan tindakan pembersihan yang diperlukan.	<pre>"ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "ec2:CreateSecurityGroup", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", "ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "elasticmapreduce:ListInstances", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "elasticmapreduce:ListSteps"</pre>
Gunakan kredensial Git yang disimpan untuk menghubungkan repositori Git AWS Secrets Manager ke Workspace.	<pre>"secretsmanager:GetSecretValue"</pre>
Terapkan AWS tag ke antarmuka jaringan dan grup keamanan default yang dibuat EMR Studio saat menyiapkan saluran jaringan aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menandai sumber daya AWS.	<pre>"ec2:CreateTags"</pre>

Operasi	Tindakan
Mengakses atau mengunggah file notebook dan metadata ke Amazon S3.	<pre>"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:GetEncryptionConfiguration", "s3:ListBucket", "s3:DeleteObject"</pre> Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 terenkripsi, sertakan izin berikut. <pre>"kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"</pre>
Aktifkan dan konfigurasi kolaborasi Workspace.	<pre>"iam:GetUser", "iam:GetRole", "iam:ListUsers", "iam:ListRoles", "sso:GetManagedApplicationInstance", "sso-directory:SearchUsers", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance"</pre>
Enkripsi notebook dan file ruang kerja EMR Studio menggunakan kunci terkelola pelanggan (CMK) dengan AWS Key Management Service	<pre>"kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"</pre>

Konfigurasi izin pengguna EMR Studio untuk Amazon EC2 atau Amazon EKS

Anda harus mengonfigurasi kebijakan izin pengguna untuk Amazon EMR Studio sehingga Anda dapat menyetel izin pengguna dan grup yang berbutir halus. Untuk informasi tentang cara kerja izin pengguna di EMR Studio, [Kontrol akses](#) lihat di. [Cara Kerja Amazon EMR Studio](#)

 Note

Izin yang tercakup dalam bagian ini tidak memberlakukan kontrol akses data. Untuk mengelola akses ke set data input, Anda harus mengonfigurasi izin untuk klaster yang digunakan Studio Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan di Amazon EMR](#).

Buat peran pengguna EMR Studio untuk mode autentikasi IAM Identity Center

Anda harus membuat peran pengguna EMR Studio saat menggunakan mode autentikasi Pusat Identitas IAM.

Untuk membuat peran pengguna untuk EMR Studio

1. Ikuti petunjuk dalam [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna untuk membuat peran pengguna.

Saat Anda membuat peran, gunakan kebijakan hubungan kepercayaan berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole",
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

2. Hapus izin dan kebijakan peran default.
3. Sebelum menetapkan pengguna dan grup ke Studio, lampirkan kebijakan sesi EMR Studio Anda ke peran pengguna. Untuk petunjuk tentang cara membuat kebijakan sesi, lihat [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio](#).

Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio

Lihat bagian berikut untuk membuat kebijakan izin untuk EMR Studio.

Topik

- [Buat kebijakan izin](#)
- [Tetapkan kepemilikan untuk kolaborasi Workspace](#)
- [Buat kebijakan rahasia Git tingkat pengguna](#)
- [Lampirkan kebijakan izin ke identitas IAM Anda](#)

Note

Untuk menyetel izin akses Amazon S3 untuk menyimpan file notebook, dan untuk mengatur izin AWS Secrets Manager akses untuk membaca rahasia saat Anda menautkan Workspaces ke repositori Git, gunakan peran layanan EMR Studio.

Buat kebijakan izin

Buat satu atau beberapa kebijakan izin IAM yang menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan pengguna di Studio Anda. Misalnya, Anda dapat membuat tiga kebijakan terpisah untuk tipe pengguna Studio [dasar](#), [menengah](#), dan [lanjutan](#) dengan contoh kebijakan di halaman ini.

Untuk rincian setiap operasi Studio yang mungkin dilakukan pengguna, dan tindakan IAM minimum yang diperlukan untuk melakukan setiap operasi, lihat [AWS Identity and Access Management izin untuk pengguna EMR Studio](#). Untuk langkah-langkah untuk membuat kebijakan, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan izin Anda harus menyertakan pernyataan berikut.

```
{
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "secretsmanager:TagResource",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": "iam:PassRole",
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }

```

Tetapkan kepemilikan untuk kolaborasi Workspace

Kolaborasi ruang kerja memungkinkan beberapa pengguna bekerja secara bersamaan di Workspace yang sama dan dapat dikonfigurasi dengan panel Kolaborasi di UI Workspace. Untuk melihat dan menggunakan panel Kolaborasi, pengguna harus memiliki izin berikut. Setiap pengguna dengan izin ini dapat melihat dan menggunakan panel Kolaborasi.

```

"elasticmapreduce:UpdateEditor",
"elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"

```

Untuk membatasi akses ke panel Kolaborasi, Anda dapat menggunakan kontrol akses berbasis tag. Saat pengguna membuat Workspace, EMR Studio menerapkan tag default dengan kunci `creatorUserId` yang nilainya adalah ID pengguna yang membuat Workspace.

Note

EMR Studio menambahkan `creatorUserId` tag ke Ruang Kerja yang dibuat setelah 16 November 2021. Untuk membatasi siapa saja yang dapat mengonfigurasi kolaborasi untuk ruang kerja yang Anda buat sebelum tanggal ini, sebaiknya tambahkan `creatorUserId` tag secara manual ke Ruang Kerja, lalu gunakan kontrol akses berbasis tag dalam kebijakan izin pengguna.

Pernyataan contoh berikut memungkinkan pengguna mengonfigurasi kolaborasi untuk Workspace apa pun dengan kunci tag `creatorUserId` yang nilainya cocok dengan ID pengguna (ditunjukkan oleh variabel kebijakan `aws:userId`). Dengan kata lain, pernyataan tersebut memungkinkan pengguna mengonfigurasi kolaborasi untuk Workspaces yang mereka buat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang variabel kebijakan, lihat [elemen kebijakan IAM: Variabel dan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

```
{
```

```

    "Sid": "UserRolePermissionsForCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userid}"
        }
    }
}

```

Buat kebijakan rahasia Git tingkat pengguna

Topik

- [Untuk menggunakan izin tingkat pengguna](#)
- [Untuk beralih dari izin tingkat layanan ke izin tingkat pengguna](#)
- [Untuk menggunakan izin tingkat layanan](#)

Untuk menggunakan izin tingkat pengguna

EMR Studio secara otomatis menambahkan `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` tag saat membuat rahasia Git. Jika Anda ingin mengontrol akses ke rahasia Git di tingkat pengguna, tambahkan izin berbasis tag ke kebijakan peran pengguna EMR Studio dengan `secretsmanager:GetSecretValue` seperti yang ditunjukkan pada bagian di bawah ini. [Untuk beralih dari izin tingkat layanan ke izin tingkat pengguna](#)

Jika Anda memiliki izin yang ada `secretsmanager:GetSecretValue` dalam kebijakan peran layanan EMR Studio, Anda harus menghapus izin tersebut.

Untuk beralih dari izin tingkat layanan ke izin tingkat pengguna

Note

`for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` Tag memastikan bahwa izin dari Langkah 1 di bawah ini memberikan pencipta ruang kerja akses ke rahasia Git. Namun, jika

Anda menautkan repositori Git sebelum 1 September 2023, maka rahasia Git yang sesuai akan ditolak aksesnya karena tag tersebut `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` tidak diterapkan. Untuk menerapkan izin tingkat pengguna, Anda harus membuat ulang rahasia lama dari JupyterLab dan menautkan kembali repositori Git yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya tentang variabel kebijakan, lihat [elemen kebijakan IAM: Variabel dan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

1. Tambahkan izin berikut ke kebijakan peran [pengguna EMR Studio](#). Ia menggunakan `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` kunci dengan nilai `"${aws:userid}"`.

```
{
  "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "secretsmanager:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies": "${aws:userid}"
    }
  }
}
```

2. Jika ada, hapus izin berikut dari kebijakan [peran layanan EMR Studio](#). Karena kebijakan peran layanan berlaku untuk semua rahasia yang ditentukan oleh setiap pengguna, Anda hanya perlu melakukan ini satu kali.

```
{
  "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetSecretValue"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
    }
  }
}
```

Untuk menggunakan izin tingkat layanan

Mulai 1 September 2023, EMR Studio secara otomatis menambahkan tag untuk kontrol `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` akses tingkat pengguna. Karena ini adalah kemampuan tambahan, Anda dapat terus menggunakan akses tingkat layanan yang tersedia melalui `GetSecretValue` izin dalam peran layanan [EMR Studio](#).

Untuk rahasia yang dibuat sebelum 1 September 2023, EMR Studio tidak menambahkan `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` tag. Untuk tetap menggunakan izin tingkat layanan, cukup pertahankan [peran layanan EMR Studio dan izin peran](#) pengguna yang ada. Namun, untuk membatasi siapa yang dapat mengakses rahasia individu, kami sarankan Anda mengikuti langkah-langkah untuk menambahkan `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` tag secara manual [Untuk menggunakan izin tingkat pengguna](#) ke rahasia Anda, dan kemudian menggunakan kontrol akses berbasis tag dalam kebijakan izin pengguna Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang variabel kebijakan, lihat [elemen kebijakan IAM: Variabel dan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

Lampirkan kebijakan izin ke identitas IAM Anda

Tabel berikut merangkum identitas IAM yang Anda lampirkan ke kebijakan izin, tergantung pada mode otentikasi EMR Studio Anda. Untuk petunjuk tentang cara melampirkan kebijakan, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#).

Jika Anda menggunakan...	Lampirkan kebijakan ke...
Autentikasi IAM	Identitas IAM Anda (pengguna, grup pengguna, atau peran). Misalnya, Anda dapat melampirkan kebijakan izin ke pengguna di akun Anda Akun AWS.
Federasi IAM dengan penyedia identitas eksternal (iDP)	Peran atau peran IAM yang Anda buat untuk iDP eksternal Anda. Misalnya, IAM untuk federasi SAMP 2.0. EMR Studio menggunakan izin yang Anda lampirkan ke peran IAM untuk pengguna dengan akses federasi ke Studio.
Pusat Identitas IAM	Peran pengguna Amazon EMR Studio Anda.

Contoh kebijakan pengguna

Kebijakan pengguna dasar berikut memungkinkan sebagian besar tindakan EMR Studio, tetapi tidak mengizinkan pengguna membuat kluster EMR Amazon baru.

Kebijakan dasar

Important

Kebijakan contoh tidak menyertakan `CreateStudioPresignedUrl` izin, yang harus Anda izinkan untuk pengguna saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#).

Kebijakan contoh menyertakan `Condition` elemen untuk menerapkan kontrol akses berbasis tag (TBAC) sehingga Anda dapat menggunakan kebijakan dengan peran layanan contoh untuk EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan EMR Studio](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
        "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
    "Action": [
      "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:CreateSecret"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:TagResource"
    ],

```



```

    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager::*:secret:emr-studio-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role>"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::aws-logs-aws-111122223333>-region>/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:UpdateEditor",
      "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
      "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
      "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
  },

```

```

    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

Kebijakan pengguna perantara berikut memungkinkan sebagian besar tindakan EMR Studio, dan memungkinkan pengguna membuat kluster EMR Amazon baru menggunakan templat kluster.

Kebijakan menengah

Important

Kebijakan contoh tidak menyertakan `CreateStudioPresignedUrl` izin, yang harus Anda izinkan untuk pengguna saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#).

Kebijakan contoh menyertakan `Condition` elemen untuk menerapkan kontrol akses berbasis tag (TBAC) sehingga Anda dapat menggunakan kebijakan dengan peran layanan contoh untuk EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan EMR Studio](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRBasicActions",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:AttachEditor",
        "elasticmapreduce:DetachEditor",
        "elasticmapreduce:CreateRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeRepository",
        "elasticmapreduce>DeleteRepository",
        "elasticmapreduce:ListRepositories",
        "elasticmapreduce:LinkRepository",
        "elasticmapreduce:UnlinkRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSteps",

```

```

        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowEMRContainersBasicActions",
    "Action": [
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:ListJobRuns"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:emr-containers:us-west-1:123456789012:/virtualclusters/virtual-
cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
            ]
        }
    }
},
{

```

```

    "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
    "Action": [
        "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:CreateSecret"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:TagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowClusterTemplateRelatedIntermediateActions",
    "Action": [
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",

```

```

        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-logs-123456789012-us-east-1/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [

```

```

        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowServerlessActions",
    "Action": [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:DeleteApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",

```

```

        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningServerlessJob",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Kebijakan pengguna lanjutan berikut memungkinkan semua tindakan EMR Studio, dan memungkinkan pengguna membuat kluster EMR Amazon baru menggunakan templat kluster atau dengan menyediakan konfigurasi cluster.

Kebijakan lanjutan

Important

Kebijakan contoh tidak menyertakan `CreateStudioPresignedUrl` izin, yang harus Anda izinkan untuk pengguna saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#).

Kebijakan contoh menyertakan Condition elemen untuk menerapkan kontrol akses berbasis tag (TBAC) sehingga Anda dapat menggunakan kebijakan dengan peran layanan contoh untuk EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan EMR Studio](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRBasicActions",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:AttachEditor",
        "elasticmapreduce:DetachEditor",
        "elasticmapreduce:CreateRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeRepository",
        "elasticmapreduce>DeleteRepository",
        "elasticmapreduce:ListRepositories",
        "elasticmapreduce:LinkRepository",
        "elasticmapreduce:UnlinkRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ],
}
```

```

{
  "Sid": "AllowEMRContainersBasicActions",
  "Action": [
    "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
    "emr-containers:ListVirtualClusters",
    "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
    "emr-containers:ListManagedEndpoints",
    "emr-containers:DescribeJobRun",
    "emr-containers:ListJobRuns"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:emr-containers*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
  "Action": [
    "secretsmanager:ListSecrets"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{

```

```

    "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:CreateSecret"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:TagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowClusterTemplateRelatedIntermediateActions",
    "Action": [
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{

```

```

    "Sid": "AllowEMRCreateClusterAdvancedActions",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-logs-123456789012-us-east-1/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{

```

```

    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "SageMakerDataWranglerForEMRStudio",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ListIAMRoles",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowServerlessActions",
    "Action": [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless>DeleteApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningServerlessJob",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowCodeWhisperer",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowAthenaSQL",
    "Action": [
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena>DeleteNamedQuery",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue>DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
    ]
}

```

```

        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Kebijakan pengguna berikut berisi izin pengguna minimum yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi interaktif EMR Tanpa Server dengan EMR Studio Workspaces.

EMR Kebijakan interaktif tanpa server

[Dalam contoh kebijakan ini yang memiliki izin pengguna untuk aplikasi interaktif EMR Tanpa Server dengan EMR Studio, ganti placeholder *serverless-runtime-role* untuk *emr-studio-service-role* dan dengan peran layanan EMR Studio dan peran runtime EMR Tanpa Server Anda yang benar.](#)

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```



```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowServerlessActions",
    "Action": [
      "emr-serverless:CreateApplication",
      "emr-serverless:UpdateApplication",
      "emr-serverless>DeleteApplication",
      "emr-serverless:ListApplications",
      "emr-serverless:GetApplication",
      "emr-serverless:StartApplication",
      "emr-serverless:StopApplication",
      "emr-serverless:StartJobRun",
      "emr-serverless:CancelJobRun",
      "emr-serverless:ListJobRuns",
      "emr-serverless:GetJobRun",
      "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
      "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowEMRBasicActions",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:CreateEditor",
      "elasticmapreduce:DescribeEditor",
      "elasticmapreduce:ListEditors",
      "elasticmapreduce:UpdateStudio",
      "elasticmapreduce:StartEditor",
      "elasticmapreduce:StopEditor",
      "elasticmapreduce>DeleteEditor",
      "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
      "elasticmapreduce:AttachEditor",
      "elasticmapreduce:DetachEditor",
      "elasticmapreduce:CreateStudio",
      "elasticmapreduce:DescribeStudio",
      "elasticmapreduce>DeleteStudio",
      "elasticmapreduce:ListStudios",
      "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningEMRServerlessJob",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ListAndGetPermissions",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
  },

```

```

    "Resource": [
      "*"
    ],
  },
  {
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

AWS Identity and Access Management izin untuk pengguna EMR Studio

Tabel berikut mencakup setiap operasi Amazon EMR Studio yang mungkin dilakukan pengguna, dan mencantumkan tindakan IAM minimum yang diperlukan untuk melakukan operasi tersebut. Anda mengizinkan tindakan ini dalam kebijakan izin IAM (saat Anda menggunakan autentikasi IAM) atau dalam kebijakan sesi peran pengguna (saat Anda menggunakan autentikasi IAM Identity Center) untuk EMR Studio.

Tabel ini juga menampilkan operasi yang diizinkan di setiap contoh kebijakan izin untuk EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya tentang contoh kebijakan izin, lihat [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio](#).

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Membuat dan menghapus Workspace	Ya	Ya	Ya	<pre> "elasticmapreduce: CreateEditor", "elasticmapreduce:Describe Editor", "elasticmapreduce: ListEditors", "elasticmapreduce:DeleteEd itor" </pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Lihat panel Kolaborasi, aktifkan kolaborasi Workspace, dan tambahkan kolaborator. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kepemilikan untuk kolaborasi Workspace .	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce:UpdateEditor", "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess", "elasticmapreduce:DeleteWorkspaceAccess", "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"</pre>
Lihat daftar bucket Amazon S3 Control penyimpanan di akun yang sama dengan Studio saat membuat kluster EMR baru, dan mengakses log kontainer saat menggunakan UI web untuk men-debug aplikasi	Ya	Ya	Ya	<pre>"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetObject"</pre>
Mengakses Workspace	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce:DescribeEditor", "elasticmapreduce:ListEditors", "elasticmapreduce:StartEditor", "elasticmapreduce:StopEditor", "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Melampirkan atau melepaskan klaster Amazon EMR yang ada yang terkait dengan Workspace	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: AttachEditor", "elasticmapreduce:DetachEditor", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "elasticmapreduce:ListInstanceGroups", "elasticmapreduce:ListBootstrapActions"</pre>
Melampirkan atau melepaskan Amazon EMR pada klaster EKS	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: AttachEditor", "elasticmapreduce:DetachEditor", "emr-containers:ListVirtualClusters", "emr-containers:DescribeVirtualCluster", "emr-containers:ListManagedEndpoints", "emr-containers:DescribeManagedEndpoint", "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Lampirkan atau lepaskan aplikasi EMR Tanpa Server yang terkait dengan Workspace	Tidak	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: AttachEditor", "elasticmapreduce:Det achEditor", "emr-serverless:GetAppli cation", "emr-serverless:St artApplication", "emr-serverless:Lis tApplications", "emr-serverless:GetD ashboardForJobRun", "emr-serverless:AccessInt eractiveEndpoints", "iam:PassRole"</pre> PassRoleIzin diperlukan untuk lulus peran runtime pekerjaan EMR Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran runtime Job di Panduan Pengguna Tanpa Server Amazon EMR.

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Men-debug pekerjaan Amazon EMR pada EC2 dengan antarmuka pengguna aplikasi persisten	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: CreatePersistentAppUI", "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPres ignedURL", "elasticmapreduce:ListClu sters", "elasticmapreduce:L istSteps", "elasticmapreduce:Describ eCluster", "s3:ListBucket", "s3:GetObject"</pre>
Men-debug pekerjaan Amazon EMR pada EC2 dengan antarmuka pengguna aplikasi di klaster	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: GetOnClusterAppUIP resignedURL"</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Men-debug pekerjaan Amazon EMR pada EKS yang berjalan menggunakan Spark History Server	Ya	Ya	Ya	<pre> "elasticmapreduce: CreatePersistentAppUI", "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPres ignedURL", "emr-containers:ListVirtualClusters", "emr-containers:DescribeVirtualCluster", "emr-containers:ListJobRuns", "emr-containers:DescribeJobRun", "s3:ListBucket", "s3:GetObject" </pre>
Membuat dan menghapus repositori Git	Ya	Ya	Ya	<pre> "elasticmapreduce: CreateRepository", "elasticmapreduce>DeleteRepository", "elasticmapreduce:ListRepositories", "elasticmapreduce:DescribeRepository", "secretsmanager:CreateSecret", "secretsmanager:ListSecrets", "secretsmanager:TagResource" </pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Menautkan dan menghapus tautan repositori Git	Ya	Ya	Ya	<pre>"elasticmapreduce: LinkRepository", "elasticmapreduce:UnlinkRepository", "elasticmapreduce:ListRepositories", "elasticmapreduce:DescribeRepository"</pre>
Membuat klaster baru dari templat klaster yang telah ditetapkan	Tidak	Ya	Ya	<pre>"servicecatalog:SearchProducts", "servicecatalog:DescribeProduct", "servicecatalog:DescribeProductView", "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", "servicecatalog:ProvisionProduct", "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct", "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts", "servicecatalog:DescribeRecord", "servicecatalog:ListLaunchPaths", "cloudformation:DescribeStackResources", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster"</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Menyediakan konfigurasi cluster untuk membuat cluster baru.	Tidak	Tidak	Ya	<pre>"elasticmapreduce: RunJobFlow", "iam:PassRole", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster"</pre>
Tetapkan pengguna ke Studio saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM.	Tidak	Tidak	Tidak	<pre>"elasticmapreduce: CreateStudioPresignedUrl"</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Jelaskan objek jaringan.	Ya	Ya	Ya	JSON <pre> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "DescribeNetwork", "Effect": "Allow", "Action": ["ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeSecurityGroups"], "Resource": ["*"] }] }</pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Daftar peran IAM.	Ya	Ya	Ya	JSON <pre> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "ListIAMRoles", "Effect": "Allow", "Action": ["iam:ListRoles"], "Resource": ["*"] }] } </pre>
Connect ke EMR Studio dari Amazon SageMaker AI Studio dan gunakan antarmuka visual Data Wrangler.	Tidak	Tidak	Ya	<pre> "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", "sagemaker:DescribeDomain", "sagemaker:ListDomains", "sagemaker:ListUserProfile" </pre>
Gunakan Amazon CodeWhisperer di EMR Studio Anda.	Tidak	Tidak	Ya	<pre> "codewhisperer:GenerateRecommendations" </pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
Akses editor SQL Amazon Athena dari EMR Studio Anda . Daftar ini mungkin tidak menyertakan semua izin yang Anda perlukan untuk menggunakan semua fitur Athena. Untuk up-to-date daftar terbanyak, lihat kebijakan akses penuh Athena .	Tidak	Tidak	Ya	<pre> "athena:StartQuery Execution", "athena:StopQueryExecuti on", "athena:GetQueryExecut ion", "athena:GetQueryRunTi meStatistics", "athena:GetQueryResults", "athena:ListQueryExecu tions", "athena:BatchGetQue ryExecution", "athena:GetNamedQuery", "athena:ListNamedQueries" , "athena:BatchGetNamedQuer y", "athena:UpdateNamedQuer y", "athena>DeleteNamedQuer y", "athena:ListDataCatalog s", "athena:GetDataCatalog", "athena:ListDatabases", "athena:GetDatabase", "athena:ListTableMetadat a", "athena:GetTableMetadat a", "athena:ListWorkGroups", "athena:GetWorkGroup", "athena:CreateNamedQ uery", "athena:GetPreparedS tatement", "glue:CreateDatabase", "glue>DeleteDatabase", "glue:GetDatabase", "glue:GetDatabases", </pre>

Tindakan	Dasar	Menengah	Lanjutan	Tindakan terkait
				"glue:UpdateDatabase", "glue:CreateTable", "glue>DeleteTable", "glue:BatchDeleteTable", "glue:UpdateTable", "glue:GetTable", "glue:GetTables", "glue:BatchCreatePartition", "glue:CreatePartition", "glue>DeletePartition", "glue:BatchDeletePartition", "glue:UpdatePartition", "glue:GetPartition", "glue:GetPartitions", "glue:BatchGetPartition", "kms:ListAliases", "kms:ListKeys", "kms:DescribeKey", "lakeformation:GetDataAccess", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetObject", "s3:ListBucket", "s3:ListBucketMultipartUploads", "s3:ListMultipartUploadParts", "s3:AbortMultipartUpload", "s3:PutObject", "s3:PutBucketPublicAccessBlock", "s3:ListAllMyBuckets"

Membuat EMR Studio

Anda dapat membuat EMR Studio untuk tim Anda dengan konsol Amazon EMR atau AWS CLI. Membuat instance Studio adalah bagian dari pengaturan Amazon EMR Studio.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat Studio, pastikan Anda telah menyelesaikan tugas sebelumnya di [Menyiapkan Studio EMR](#).

Untuk membuat Studio menggunakan AWS CLI, Anda harus menginstal versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI](#).

Important

Nonaktifkan alat manajemen proxy seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega di browser sebelum Anda membuat Studio. Proksi aktif dapat menghasilkan pesan galat Kegagalan Jaringan saat Anda memilih Buat Studio.

Amazon EMR memberi Anda pengalaman konsol sederhana untuk membuat Studio, sehingga Anda dapat dengan cepat memulai pengaturan default untuk menjalankan beban kerja interaktif atau pekerjaan batch dengan pengaturan default. Membuat EMR Studio juga membuat aplikasi EMR Tanpa Server yang siap untuk pekerjaan interaktif Anda.

Jika Anda ingin kontrol penuh atas pengaturan Studio Anda, Anda dapat memilih Custom, yang memungkinkan Anda mengonfigurasi semua pengaturan tambahan.

Interactive workloads

Untuk membuat EMR Studio untuk beban kerja interaktif

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR Studio di navigasi kiri, pilih Memulai. Anda juga dapat membuat Studio baru dari halaman Studios.
3. Amazon EMR menyediakan pengaturan default untuk Anda jika Anda membuat EMR Studio untuk beban kerja interaktif, tetapi Anda dapat mengedit pengaturan ini. Pengaturan yang dapat dikonfigurasi mencakup nama EMR Studio, lokasi S3 untuk Workspace Anda, peran layanan yang akan digunakan, Workspace yang ingin Anda gunakan, nama aplikasi EMR Tanpa Server, dan peran runtime terkait.

4. Pilih Create Studio dan luncurkan Workspace untuk menyelesaikan dan menavigasi ke halaman Studios. Studio baru Anda muncul dalam daftar dengan detail seperti nama Studio, tanggal pembuatan, dan URL akses Studio. Ruang Kerja Anda terbuka di tab baru di browser Anda.

Batch jobs

Untuk membuat EMR Studio untuk beban kerja interaktif

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR Studio di navigasi kiri, pilih Memulai. Anda juga dapat membuat Studio baru dari halaman Studios.
3. Amazon EMR menyediakan pengaturan default untuk Anda jika Anda membuat EMR Studio untuk pekerjaan batch, tetapi Anda dapat mengedit pengaturan ini. Pengaturan yang dapat dikonfigurasi mencakup nama EMR Studio, nama aplikasi EMR Tanpa Server, dan peran runtime terkait.
4. Pilih Create Studio dan luncurkan Workspace untuk menyelesaikan dan menavigasi ke halaman Studios. Studio baru Anda muncul dalam daftar dengan detail seperti nama Studio, tanggal pembuatan, dan URL akses Studio. EMR Studio Anda terbuka di tab baru di browser Anda.

Custom settings

Untuk membuat EMR Studio dengan pengaturan kustom

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR Studio di navigasi kiri, pilih Memulai. Anda juga dapat membuat Studio baru dari halaman Studios.
3. Pilih Buat Studio untuk membuka halaman Buat Studio.
4. Masukkan nama Studio.
5. Pilih untuk membuat bucket S3 baru atau gunakan lokasi yang ada.
6. Pilih Workspace untuk ditambahkan ke Studio. Anda dapat menambahkan hingga 3 Ruang Kerja.

7. Di bawah Autentikasi, pilih mode otentikasi untuk Studio dan berikan informasi sesuai dengan tabel berikut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang otentikasi untuk EMR Studio, lihat. [Pilih mode otentikasi untuk Amazon EMR Studio](#)

Jika Anda menggunakan...	Lakukan ini...
Otentikasi atau federasi IAM	Metode otentikasi default adalah AWS Identity and Access Management (IAM). Di bagian bawah layar, Anda juga dapat menambahkan tag untuk memberikan pengguna tertentu akses ke Studio seperti yang dijelaskan dalam Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio. Jika Anda ingin pengguna federasi masuk menggunakan URL Studio dan kredensial untuk penyedia identitas (iDP) Anda, pilih iDP Anda dari daftar tarik-turun, dan masukkan URL login dan nama parameter penyedia Identitas (iDP) Anda. RelayState Untuk daftar otentikasi URLs dan RelayState nama IDP, lihat. RelayState Parameter penyedia identitas dan otentikasi URLs

Jika Anda menggunakan...	Lakukan ini...
Autentikasi Pusat Identitas IAM	Pilih Peran Layanan EMR Studio dan Peran Pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran layanan EMR Studio dan Buat peran pengguna EMR Studio untuk mode autentikasi IAM Identity Center. Saat Anda menggunakan autentikasi IAM Identity Center (sebelumnya AWS Single Sign On) untuk Studio, Anda dapat memilih untuk merampingkan pengalaman masuk bagi pengguna dengan opsi Aktifkan propagasi identitas tepercaya. Dengan propagasi identitas tepercaya, pengguna dapat masuk dengan kredensial Pusat Identitas mereka dan identitas mereka disebarkan ke AWS layanan hilir saat mereka menggunakan Studio. Di bagian Akses aplikasi, Anda juga dapat menentukan apakah semua pengguna dan grup di Pusat Identitas Anda harus memiliki akses ke Studio, atau jika hanya pengguna dan grup yang ditetapkan yang Anda pilih yang dapat mengakses Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasikan Amazon EMR dengan AWS IAM Identity Center, dan juga Propagasi Identitas Tepercaya di seluruh aplikasi di Panduan Pengguna Pusat AWS Identitas IAM.

8. Untuk VPC, pilih Amazon Virtual Private Cloud (VPC) untuk Studio dari daftar tarik-turun.
9. Di bawah Subnet, pilih maksimal lima subnet di VPC Anda untuk dikaitkan dengan Studio. Anda memiliki opsi untuk menambahkan lebih banyak subnet setelah Anda membuat Studio.

10. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan default atau grup keamanan khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio](#).

Jika Anda memilih...	Lakukan ini...
Grup keamanan EMR Studio default	Untuk mengaktifkan penautan repositori berbasis Git untuk Studio, pilih Repositori Aktifkan dan Git. clusters/endpoints. Jika tidak, pilih Aktifkan klaster/titik akhir.
Grup keamanan khusus untuk Studio Anda	• Di bawah Grup keamanan klaster/titik akhir, pilih grup keamanan mesin yang telah Anda konfigurasi dari daftar dropdown. Studio Anda menggunakan grup keamanan ini untuk mengizinkan akses masuk dari Workspace terlampir. • Di bawah Grup keamanan Workspace, pilih grup keamanan Workspace yang Anda konfigurasi dari daftar tarik-turun. Studio Anda menggunakan grup keamanan ini dengan Workspaces untuk menyediakan akses keluar ke klaster EMR Amazon terlampir dan repositori Git yang dihosting secara publik.

11. Tambahkan tag ke Studio Anda dan sumber daya lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Kluster tag](#).
12. Pilih Create Studio dan luncurkan Workspace untuk menyelesaikan dan menavigasi ke halaman Studios. Studio baru Anda muncul dalam daftar dengan detail seperti nama Studio, tanggal pembuatan, dan URL akses Studio.

Setelah Anda membuat Studio, ikuti petunjuk di [Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio](#).

CLI

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Example— Buat EMR Studio yang menggunakan IAM untuk otentikasi

Contoh AWS CLI perintah berikut membuat EMR Studio dengan modus otentikasi IAM. Bila Anda menggunakan autentikasi IAM atau federasi untuk Studio, Anda tidak menentukan. `--user-role`

Untuk mengizinkan pengguna federasi masuk menggunakan URL Studio dan kredensial untuk penyedia identitas (iDP) Anda, tentukan dan. `--idp-auth-url` `--idp-relay-state-parameter-name` Untuk daftar otentikasi URLs dan RelayState nama IDP, lihat. [RelayState Parameter penyedia identitas dan otentikasi URLs](#)

```
aws emr create-studio \
--name <example-studio-name> \
--auth-mode IAM \
--vpc-id <example-vpc-id> \
--subnet-ids <subnet-id-1> <subnet-id-2>... <subnet-id-5> \
--service-role <example-studio-service-role-name> \
--user-role <studio-user-role-name> \
--workspace-security-group-id <example-workspace-sg-id> \
--engine-security-group-id <example-engine-sg-id> \
--default-s3-location <example-s3-location> \
--idp-auth-url <https://EXAMPLE/login/> \
--idp-relay-state-parameter-name <example-RelayState>
```

Example— Buat Studio EMR yang menggunakan Pusat Identitas untuk otentikasi

AWS CLI Contoh perintah berikut membuat EMR Studio yang menggunakan mode autentikasi IAM Identity Center. Bila Anda menggunakan autentikasi IAM Identity Center, Anda harus menentukan. `--user-role`

Untuk informasi selengkapnya tentang mode autentikasi Pusat Identitas IAM, lihat. [Mengatur mode otentikasi Pusat Identitas IAM untuk Amazon EMR Studio](#)

```
aws emr create-studio \
--name <example-studio-name> \
--auth-mode SSO \
--vpc-id <example-vpc-id> \
--subnet-ids <subnet-id-1> <subnet-id-2>... <subnet-id-5> \
--service-role <example-studio-service-role-name> \
--user-role <example-studio-user-role-name> \
--workspace-security-group-id <example-workspace-sg-id> \
--engine-security-group-id <example-engine-sg-id> \
--default-s3-location <example-s3-location>
--trusted-identity-propagation-enabled \
--idc-user-assignment OPTIONAL \
--idc-instance-arn <iam-identity-center-instance-arn>
```

Example— Output CLI untuk aws emr create-studio

Berikut ini adalah contoh output yang muncul setelah Anda membuat Studio.

```
{
  StudioId: "es-123XXXXXXXXX",
  Url: "https://es-123XXXXXXXXX.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah create-studio, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

RelayState Parameter penyedia identitas dan otentikasi URLs

Saat Anda menggunakan federasi IAM, dan Anda ingin pengguna masuk menggunakan URL Studio dan kredensial untuk penyedia identitas (iDP), Anda dapat menentukan URL login dan nama parameter penyedia Identitas (iDP) saat Anda. RelayState [Membuat EMR Studio](#)

Tabel berikut menunjukkan URL otentikasi standar dan nama RelayState parameter untuk beberapa penyedia identitas populer.

Penyedia identitas	Parameter	URL Autentikasi
Auth0	RelayState	https://<sub_domain> .auth0.com/samlp/<app_id>

Penyedia identitas	Parameter	URL Autentikasi
Akun Google	RelayState	https://accounts.google.com/o/saml2/initssso?idpid= <i><idp_id></i> &spid= <i><sp_id></i> &forceauthn=false
Microsoft Azure	RelayState	https://myapps.microsoft.com/signin/ <i><app_name></i> / <i><app_id></i> ?tenantId= <i><tenant_id></i>
Okta	RelayState	https:// <i><sub_domain></i> .okta.com/app/ <i><app_name></i> / <i><app_id></i> /sso/saml
PingFederate	TargetResource	https:// <i><host></i> /idp/ <i><idp_id></i> /startSSO.ping?PartnerSpId= <i><sp_id></i>
PingOne	TargetResource	https://sso.connect.pingidentity.com/sso/sp/initssso?saasid= <i><app_id></i> &idpid= <i><idp_id></i>

Menetapkan dan mengelola pengguna EMR Studio

Setelah Anda membuat EMR Studio, Anda dapat menetapkan pengguna dan grup untuk itu. Metode yang Anda gunakan untuk menetapkan, memperbarui, dan menghapus pengguna bergantung pada mode otentikasi Studio.

- Saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM, Anda mengonfigurasi penetapan dan izin pengguna EMR Studio di IAM atau dengan IAM dan penyedia identitas Anda.
- Dengan mode autentikasi Pusat Identitas IAM, Anda menggunakan konsol manajemen EMR Amazon atau untuk mengelola pengguna. AWS CLI

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang otentikasi Amazon EMR Studio, lihat. [Pilih mode otentikasi untuk Amazon EMR Studio](#)

Menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio

IAM

Saat Anda menggunakan [Mengatur mode otentikasi IAM untuk Amazon EMR Studio](#), Anda harus mengizinkan `CreateStudioPresignedUrl` tindakan dalam kebijakan izin IAM pengguna dan membatasi pengguna ke Studio tertentu. Anda dapat memasukkan `CreateStudioPresignedUrl` dalam kebijakan Anda [Izin pengguna untuk mode otentikasi IAM](#) atau menggunakan kebijakan terpisah.

Untuk membatasi pengguna ke Studio (atau kumpulan Studios), Anda dapat menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) atau menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) Studio dalam elemen kebijakan izin. Resource

Example Menetapkan pengguna ke Studio menggunakan Studio ARN

Kebijakan contoh berikut memberi pengguna akses ke EMR Studio tertentu dengan mengizinkan `CreateStudioPresignedUrl` tindakan dan menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) Studio dalam elemen. Resource

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/studio-id"
      ]
    }
  ]
}
```

Example Menetapkan pengguna ke Studio dengan ABAC untuk autentikasi IAM

Ada beberapa cara untuk mengonfigurasi kontrol akses berbasis atribut (ABAC) untuk Studio. Misalnya, Anda dapat melampirkan satu atau beberapa tag ke EMR Studio, lalu membuat kebijakan IAM yang membatasi `CreateStudioPresignedUrl` tindakan ke Studio atau kumpulan Studio tertentu dengan tag tersebut.

Anda dapat menambahkan tag selama atau setelah pembuatan Studio. Untuk menambahkan tag ke Studio yang ada, Anda dapat menggunakan [AWS CLI `emr add-tags`](#) perintah. Contoh berikut menambahkan tag dengan pasangan kunci-nilai `Team = Data Analytics` ke EMR Studio.

```
aws emr add-tags --resource-id <example-studio-id> --tags Team="Data Analytics"
```

Contoh kebijakan izin berikut memungkinkan `CreateStudioPresignedUrl` tindakan untuk EMR Studios dengan pasangan nilai kunci tag. `Team = DataAnalytics` Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag untuk mengontrol akses, lihat [Mengontrol akses ke dan untuk pengguna dan peran menggunakan tag](#) atau [Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan tag](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:studio/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Team": "Data Analytics"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
}
```

Example Tetapkan pengguna ke Studio menggunakan aws: kunci kondisi Sourceldentity global

Saat Anda menggunakan federasi IAM, Anda dapat menggunakan kunci kondisi global `aws:SourceIdentity` dalam kebijakan izin untuk memberi pengguna akses Studio saat mereka mengambil peran IAM Anda untuk federasi.

Anda harus terlebih dahulu mengonfigurasi penyedia identitas Anda (iDP) untuk mengembalikan string pengidentifikasi, seperti alamat email atau nama pengguna, ketika pengguna mengautentikasi dan mengasumsikan peran IAM Anda untuk federasi. IAM menetapkan kunci kondisi global `aws:SourceIdentity` ke string pengidentifikasi yang dikembalikan oleh idP Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara menghubungkan aktivitas peran IAM dengan posting blog identitas perusahaan](#) di Blog AWS Keamanan dan [aws: SourceIdentity](#) entri dalam referensi kunci kondisi global.

Contoh kebijakan berikut memungkinkan `CreateStudioPresignedUrl` tindakan dan memberi pengguna `aws:SourceIdentity` yang cocok dengan `<example-source-identity>` akses ke EMR Studio yang ditentukan oleh `<example-studio-arn>`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/studio-name"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceIdentity": "example-source-identity"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudiopresignedurl"  
  }  
]  
}
```

IAM Identity Center

Saat menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio, Anda menentukan kebijakan sesi yang menentukan izin berbutir halus, seperti kemampuan untuk membuat kluster EMR baru, untuk pengguna atau grup tersebut. Amazon EMR menyimpan pemetaan kebijakan sesi ini. Anda dapat memperbarui kebijakan sesi pengguna atau grup setelah penetapan.

Note

Izin terakhir untuk pengguna atau grup adalah persimpangan izin yang ditentukan dalam peran pengguna EMR Studio Anda dan izin yang ditentukan dalam kebijakan sesi untuk pengguna atau grup tersebut. Jika pengguna termasuk dalam lebih dari satu grup yang ditetapkan ke Studio, EMR Studio menggunakan gabungan izin untuk pengguna tersebut.

Untuk menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio menggunakan konsol Amazon EMR

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat [Menggunakan konsol lama](#).
2. Pilih EMR Studio dari navigasi kiri.
3. Pilih nama Studio Anda dari daftar Studio, atau pilih Studio dan pilih Tampilkan detail, untuk membuka halaman detail Studio.
4. Pilih Tambahkan Pengguna untuk melihat tabel pencarian Pengguna dan Grup.
5. Pilih tab Pengguna atau Grup, dan masukkan istilah pencarian di bilah pencarian untuk menemukan pengguna atau grup.
6. Pilih satu atau beberapa pengguna atau grup dari daftar hasil pencarian. Anda dapat beralih bolak-balik antara tab Pengguna dan tab Grup.
7. Setelah Anda memilih pengguna dan grup untuk ditambahkan ke Studio, pilih Tambah. Anda akan melihat pengguna dan grup muncul di daftar Pengguna Studio. Mungkin diperlukan waktu beberapa detik agar daftar diperbarui.

8. Ikuti instruksi di [Memperbarui izin untuk pengguna atau grup yang ditetapkan ke Studio](#) untuk menyempurnakan izin Studio bagi pengguna atau grup.

Untuk menetapkan pengguna atau grup ke EMR Studio menggunakan AWS CLI

Masukkan nilai Anda sendiri untuk argumen `create-studio-session-mapping` berikut. Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah `create-studio-session-mapping`, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

- **--studio-id**— ID Studio yang ingin Anda tetapkan pengguna atau grup. Untuk petunjuk tentang cara mengambil ID Studio, lihat [Melihat detail Studio](#).
- **--identity-name**— Nama pengguna atau grup dari Toko Identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [UserName](#) untuk pengguna dan [DisplayName](#) grup di Referensi API Identity Store.
- **--identity-type** – Gunakan USER atau GROUP untuk menentukan jenis identitas.
- **--session-policy-arn** – Amazon Resource Name (ARN) untuk kebijakan sesi yang ingin Anda kaitkan dengan pengguna atau grup. Misalnya, `arn:aws:iam::<aws-account-id>:policy/EMRStudio_Advanced_User_Policy`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio](#).

```
aws emr create-studio-session-mapping \  
  --studio-id <example-studio-id> \  
  --identity-name <example-identity-name> \  
  --identity-type <USER-or-GROUP> \  
  --session-policy-arn <example-session-policy-arn>
```

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Gunakan perintah `get-studio-session-mapping` untuk memverifikasi tugas baru. Ganti *<example-identity-name>* dengan nama Pusat Identitas IAM pengguna atau grup yang Anda perbarui.

```
aws emr get-studio-session-mapping \  
--studio-id <example-studio-id> \  
--identity-type <USER-or-GROUP> \  
--identity-name <user-or-group-name> \
```

Memperbarui izin untuk pengguna atau grup yang ditetapkan ke Studio

IAM

Untuk memperbarui izin pengguna atau grup saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM, gunakan IAM untuk mengubah kebijakan izin IAM yang dilampirkan pada identitas IAM Anda (pengguna, grup, atau peran).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin pengguna untuk mode otentikasi IAM](#).

IAM Identity Center

Untuk memperbarui izin EMR Studio untuk pengguna atau grup menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat [Menggunakan konsol lama](#).
2. Pilih EMR Studio dari navigasi kiri.
3. Pilih nama Studio Anda dari daftar Studio, atau pilih Studio dan pilih Tampilkan detail, untuk membuka halaman detail Studio.
4. Di daftar Pengguna Studio pada halaman detail Studio, cari pengguna atau grup yang ingin Anda perbarui. Anda dapat mencari berdasarkan nama atau jenis identitas.
5. Pilih pengguna atau grup yang ingin Anda perbarui dan pilih Tetapkan kebijakan untuk membuka kotak dialog Kebijakan sesi.
6. Pilih kebijakan yang akan diterapkan ke pengguna atau grup yang Anda pilih pada langkah 5, dan pilih Terapkan kebijakan. Daftar Pengguna Studio harus menampilkan nama kebijakan di kolom Kebijakan sesi untuk pengguna atau grup yang diperbarui.

Untuk memperbarui izin EMR Studio untuk pengguna atau grup menggunakan AWS CLI

Masukkan nilai Anda sendiri untuk argumen update-studio-session-mappings berikut. Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah update-studio-session-mappings, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr update-studio-session-mapping \
--studio-id <example-studio-id> \
--identity-name <name-of-user-or-group-to-update> \
--session-policy-arn <new-session-policy-arn-to-apply> \
--identity-type <USER-or-GROUP> \
```

Gunakan perintah `get-studio-session-mapping` untuk memverifikasi penetapan kebijakan sesi baru. Ganti `<example-identity-name>` dengan nama Pusat Identitas IAM pengguna atau grup yang Anda perbarui.

```
aws emr get-studio-session-mapping \
--studio-id <example-studio-id> \
--identity-type <USER-or-GROUP> \
--identity-name <user-or-group-name> \
```

Menghapus pengguna atau grup dari Studio

IAM

Untuk menghapus pengguna atau grup dari EMR Studio saat Anda menggunakan mode autentikasi IAM, Anda harus mencabut akses pengguna ke Studio dengan mengonfigurasi ulang kebijakan izin IAM pengguna.

Dalam contoh kebijakan berikut, asumsikan bahwa Anda memiliki EMR Studio dengan pasangan nilai kunci tag. `Team = Quality Assurance` Menurut kebijakan, pengguna dapat mengakses Studios yang ditandai dengan `Team` kunci yang nilainya sama dengan salah satu Data Analytics atau `Quality Assurance`. Untuk menghapus pengguna dari Studio yang ditandai dengan `Team = Quality Assurance`, hapus `Quality Assurance` dari daftar nilai tag.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/Team": [
          "Data Analytics",
          "Quality Assurance"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

IAM Identity Center

Untuk menghapus pengguna atau grup dari EMR Studio menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat [Menggunakan konsol lama](#).
2. Pilih EMR Studio dari navigasi kiri.
3. Pilih nama Studio Anda dari daftar Studio, atau pilih Studio dan pilih Tampilkan detail, untuk membuka halaman detail Studio.
4. Di daftar Pengguna Studio pada halaman detail Studio, temukan pengguna atau grup yang ingin Anda hapus dari Studio. Anda dapat mencari berdasarkan nama atau jenis identitas.
5. Pilih pengguna atau grup yang ingin Anda hapus, pilih Hapus dan konfirmasi. Pengguna atau grup yang dihapus menghilang dari daftar Pengguna Studio.

Untuk menghapus pengguna atau grup dari EMR Studio menggunakan AWS CLI

Masukkan nilai Anda sendiri untuk argumen `delete-studio-session-mapping` berikut. Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah `delete-studio-session-mapping`, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr delete-studio-session-mapping \
```

```
--studio-id <example-studio-id> \  
--identity-type <USER-or-GROUP> \  
--identity-name <name-of-user-or-group-to-delete> \
```

Pantau, perbarui, dan hapus sumber daya Amazon EMR Studio

Bagian ini mencakup petunjuk untuk membantu Anda memantau, memperbarui, atau menghapus sumber daya EMR Studio. Untuk informasi tentang menetapkan pengguna atau memperbarui izin pengguna, lihat [Menetapkan dan mengelola pengguna EMR Studio](#)

Melihat detail Studio

Console

Untuk melihat detail tentang EMR Studio dengan konsol baru

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR Studio di navigasi kiri, pilih Studios.
3. Pilih Studio dari daftar Studios untuk membuka halaman detail Studio. Halaman detail Studio mencakup informasi Pengaturan Studio, seperti Deskripsi, VPC, dan Subnet Studio.

CLI

Untuk mengambil detail untuk EMR Studio by Studio ID menggunakan AWS CLI

Gunakan `describe-studio` AWS CLI perintah berikut untuk mengambil informasi rinci tentang EMR Studio tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr describe-studio \  
--studio-id <id-of-studio-to-describe> \
```

Untuk mengambil daftar EMR Studios menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah berikut `list-studios` AWS CLI . Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr list-studios
```

Berikut ini adalah contoh nilai yang dikembalikan untuk perintah `list-studios` dalam format JSON.

```
{
  "Studios": [
    {
      "AuthMode": "IAM",
      "VpcId": "vpc-b21XXXXX",
      "Name": "example-studio-name",
      "Url": "https://es-7HWP74SNGDXXXXXXXXXXXXXXXXX.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com",
      "CreationTime": 1605672582.781,
      "StudioId": "es-7HWP74SNGDXXXXXXXXXXXXXXXXX",
      "Description": "example studio description"
    }
  ]
}
```

Memantau tindakan Amazon EMR Studio

Lihat aktivitas EMR Studio dan API

EMR Studio terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, oleh peran IAM, atau oleh layanan lain AWS di EMR Studio. CloudTrail menangkap panggilan API untuk EMR Studio sebagai acara. Anda dapat melihat acara menggunakan CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

Peristiwa EMR Studio memberikan informasi seperti Studio atau pengguna IAM mana yang membuat permintaan, dan apa jenis permintaannya.

Note

Tindakan di kluster seperti menjalankan pekerjaan notebook tidak dipancarkan AWS CloudTrail.

Anda juga dapat membuat jejak untuk pengiriman CloudTrail acara EMR Studio secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna [AWS CloudTrail](#).

Contoh CloudTrail Event: pengguna Memanggil DescribeStudio API

Berikut ini adalah contoh AWS CloudTrail peristiwa yang dibuat ketika pengguna,admin, memanggil [DescribeStudio](#) API. CloudTrail mencatat nama pengguna sebagai admin.

Note

Untuk melindungi detail Studio, acara EMR Studio API untuk DescribeStudio mengecualikan nilai untuk `responseElements`

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "arn": "arn:aws:iam::653XXXXXXXXX:user/admin",
    "accountId": "653XXXXXXXXX",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "admin"
  },
  "eventTime": "2021-01-07T19:13:58Z",
  "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeStudio",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.XX.XXX.XX",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.188 Python/3.8.5 Darwin/18.7.0 botocore/1.19.28",
  "requestParameters": {
    "studioId": "es-905XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "0fxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "eventID": "b0xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "653XXXXXXXXX"
}
```

Melihat aktivitas pengguna dan pekerjaan Spark

Untuk melihat aktivitas pekerjaan Spark oleh pengguna Amazon EMR Studio, Anda dapat mengonfigurasi peniruan pengguna pada kluster. Dengan peniruan pengguna, setiap pekerjaan Spark yang dikirimkan dari Workspace dikaitkan dengan pengguna Studio yang menjalankan kode.

Saat peniruan identitas pengguna diaktifkan, Amazon EMR membuat direktori pengguna HDFS di node utama kluster untuk setiap pengguna yang menjalankan kode di Workspace. Misalnya, jika pengguna `studio-user-1@example.com` menjalankan kode, Anda dapat terhubung ke node utama dan melihat bahwa `hadoop fs -ls /user` memiliki direktori untuk `studio-user-1@example.com`.

Untuk menyiapkan peniruan pengguna Spark, atur properti berikut dalam klasifikasi konfigurasi berikut:

- `core-site`
- `livy-conf`

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  },
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Untuk melihat halaman server riwayat, lihat [Debug aplikasi dan pekerjaan dengan EMR Studio](#). Anda juga dapat terhubung ke node utama cluster menggunakan SSH untuk melihat antarmuka web aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#).

Memperbarui Amazon EMR Studio

Setelah membuat EMR Studio, Anda dapat memperbarui atribut berikut menggunakan AWS CLI:

- Nama
- Deskripsi
- Lokasi S3 default
- Subnet

Untuk memperbarui Studio EMR menggunakan AWS CLI

Gunakan `update-studio` AWS CLI perintah untuk memperbarui EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

Note

Anda dapat mengaitkan Studio dengan maksimal 5 subnet. Subnet ini harus milik VPC yang sama dengan Studio. Daftar subnet IDs yang Anda kirimkan ke `update-studio` perintah dapat menyertakan subnet baru IDs, tetapi juga harus menyertakan semua subnet IDs yang sudah Anda kaitkan dengan Studio. Anda tidak dapat menghapus subnet dari Studio.

```
aws emr update-studio \  
  --studio-id <example-studio-id-to-update> \  
  --name <example-new-studio-name> \  
  --subnet-ids <old-subnet-id-1 old-subnet-id-2 old-subnet-id-3 new-subnet-id> \
```

Untuk memverifikasi perubahan, gunakan `describe-studio` AWS CLI perintah dan tentukan ID Studio Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr describe-studio \  
  --studio-id <id-of-updated-studio> \
```

Menghapus Amazon EMR Studio dan Ruang Kerja

Saat Anda menghapus Studio, EMR Studio menghapus semua penugasan pengguna dan grup Pusat Identitas IAM yang terkait dengan Studio.

 Note

Saat Anda menghapus Studio, Amazon EMR tidak menghapus Ruang Kerja yang terkait dengan Studio tersebut. Anda harus menghapus Ruang Kerja di Studio Anda secara terpisah.

Hapus Ruang Kerja

Console

Karena setiap EMR Studio Workspace adalah instance notebook EMR, Anda dapat menggunakan konsol manajemen EMR Amazon untuk menghapus Workspaces. Anda dapat menghapus Workspaces menggunakan konsol Amazon EMR sebelum atau setelah menghapus Studio

Untuk menghapus Workspace menggunakan konsol Amazon EMR

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat [Menggunakan konsol lama](#).
2. Pilih Notebook.
3. Pilih Workspace yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi untuk mengonfirmasi.
5. Ikuti petunjuk untuk [Menghapus objek](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service Console untuk menghapus file notebook yang terkait dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3.

EMR Studio UI

From the Workspace UI

Menghapus Workspace dan file cadangan terkait dari EMR Studio

1. Login ke EMR Studio dengan URL akses Studio dan pilih Workspacedari navigasi kiri.
2. Temukan Workspace Anda dalam daftar, lalu pilih kotak centang di samping namanya. Anda dapat memilih beberapa Workspace untuk dihapus pada saat yang sama.
3. Pilih Hapus di kanan atas daftar Workspace dan konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus Workspace yang dipilih. Pilih Hapus untuk mengonfirmasi.

4. Jika Anda ingin menghapus file notebook yang dikaitkan dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3, ikuti petunjuk [untuk Menghapus](#) objek di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service Console. Jika Anda tidak membuat Studio, konsultasikan administrator Studio Anda untuk menentukan lokasi cadangan Amazon S3 untuk Workspace yang dihapus.

From the Workspaces list

Menghapus Workspace dan file cadangan terkait dari daftar Workspaces

1. Arahkan ke daftar Workspace di konsol.
2. Pilih Workspace yang ingin Anda hapus dari daftar dan kemudian pilih Tindakan.
3. Pilih Hapus.
4. Jika Anda ingin menghapus file notebook yang dikaitkan dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3, ikuti petunjuk [untuk Menghapus](#) objek di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service Console. Jika Anda tidak membuat Studio, konsultasikan administrator Studio Anda untuk menentukan lokasi cadangan Amazon S3 untuk Workspace yang dihapus.

Menghapus EMR Studio

Console

Untuk menghapus EMR Studio dengan konsol baru

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR Studio di navigasi kiri, pilih Studios.
3. Pilih Studio dari daftar Studios dengan sakelar di sebelah kiri nama Studio. Pilih Hapus.

Old console

Untuk menghapus EMR Studio dengan konsol lama

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/](https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/) rumah.
2. Pilih EMR Studio dari navigasi kiri.
3. Pilih Studio dari daftar Studios dan pilih Hapus.

CLI

Untuk menghapus EMR Studio dengan AWS CLI

Gunakan `delete-studio` AWS CLI perintah untuk menghapus EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

```
aws emr delete-studio --studio-id <id-of-studio-to-delete>
```

Mengenkripsi notebook dan file ruang kerja EMR Studio

Di EMR Studio, Anda dapat membuat dan mengonfigurasi ruang kerja yang berbeda untuk mengatur dan menjalankan notebook. Ruang kerja ini menyimpan buku catatan dan file terkait di bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Secara default, file-file ini dienkripsi dengan kunci yang dikelola Amazon S3 (SSE-S3) dengan enkripsi sisi server sebagai tingkat dasar enkripsi. Anda juga dapat memilih untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan (SSE-KMS) untuk mengenkripsi file Anda. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan konsol manajemen EMR Amazon atau melalui AWS SDK AWS CLI dan saat membuat EMR Studio.

Enkripsi penyimpanan ruang kerja EMR Studio tersedia di semua Wilayah di [mana](#) EMR Studio tersedia.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat mengenkripsi buku catatan dan file ruang kerja EMR Studio, Anda harus AWS Key Management Service menggunakan [untuk membuat kunci manajer pelanggan simetris \(CMK\)](#) di tempat yang sama Akun AWS dan Wilayah sebagai EMR Studio Anda.

Kebijakan sumber daya Anda AWS KMS harus memiliki izin akses yang diperlukan untuk peran layanan EMR Studio Anda. Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang memberikan izin akses minimum untuk enkripsi penyimpanan EMR Studio Workspace:

```
{
  "Sid": "AllowEMRStudioServiceRoleAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<ROLE_NAME>"
  },
  "Action": [
```

```

    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:ReEncryptFrom",
    "kms:ReEncryptTo",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:CallerAccount": "<ACCOUNT_ID>",
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::<S3_BUCKET_NAME>",
      "kms:ViaService": "s3.<AWS_REGION>.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

Peran layanan EMR Studio Anda juga harus memiliki izin akses untuk menggunakan kunci Anda. AWS KMS Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang memberikan izin akses minimum untuk enkripsi penyimpanan EMR Studio Workspace:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRStudioWorkspaceStorageEncryptionAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:*:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      ]
    }
  ]
}

```

Buat Studio EMR baru

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat EMR Studio baru yang menggunakan enkripsi penyimpanan ruang kerja.

1. Buka konsol Amazon EMR. di <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>.
2. Pilih Studios, lalu pilih Create Studio.
3. Untuk lokasi penyimpanan S3, masukkan atau pilih jalur Amazon S3. Ini adalah lokasi Amazon S3 tempat Amazon EMR menyimpan notebook dan file ruang kerja.
4. Untuk peran Layanan, masukkan atau pilih peran IAM. Ini adalah peran IAM yang diasumsikan Amazon EMR.
5. Pilih Enkripsi file Workspace dengan kunci Anda sendiri AWS KMS .
6. Masukkan atau pilih AWS KMS kunci yang akan digunakan untuk mengenkripsi notebook dan file ruang kerja di Amazon S3.
7. Pilih Buat Studio atau Buat Studio dan Luncurkan Ruang Kerja.
8. Pilih Enkripsi file Workspace dengan kunci Anda sendiri AWS KMS .
9. Masukkan atau pilih yang AWS KMS akan digunakan untuk mengenkripsi notebook dan file ruang kerja di Amazon S3.
10. Pilih Simpan Perubahan.

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara memperbarui EMR Studio dan mengatur enkripsi penyimpanan ruang kerja.

1. Buka konsol Amazon EMR. di <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>.
2. Pilih EMR Studio yang ada dari daftar, lalu pilih Edit.
3. Pilih Enkripsi file Workspace dengan kunci Anda sendiri AWS KMS .
4. Masukkan atau pilih yang AWS KMS akan digunakan untuk mengenkripsi notebook dan file ruang kerja di Amazon S3.
5. Pilih Simpan Perubahan.

Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio

Tentang grup keamanan EMR Studio

Amazon EMR Studio menggunakan dua grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan antara Workspace di Studio dan klaster Amazon EMR terlampir yang berjalan pada Amazon EC2:

- Grup keamanan mesin yang menggunakan port 18888 untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Amazon terpasang yang berjalan di Amazon EC2.
- Grup keamanan Workspace yang terkait dengan Workspace di Studio. Grup keamanan ini mencakup aturan HTTPS keluar untuk memungkinkan Workspace merutekan lalu lintas ke internet dan harus mengizinkan lalu lintas keluar ke internet pada port 443 untuk mengaktifkan penautan repositori Git ke Workspace.

EMR Studio menggunakan grup keamanan ini selain grup keamanan yang terkait dengan klaster EMR yang terlampir ke Workspace.

Anda harus membuat grup keamanan ini saat Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat Studio.

Note

Anda dapat menyesuaikan grup keamanan untuk EMR Studio dengan aturan yang disesuaikan dengan lingkungan Anda, tetapi Anda harus menyertakan aturan yang tercantum di halaman ini. Grup keamanan Workspace Anda tidak dapat mengizinkan lalu lintas masuk, dan grup keamanan mesin harus mengizinkan lalu lintas masuk dari grup keamanan Workspace.

Menggunakan Grup Keamanan EMR Studio Default

Saat Anda menggunakan konsol EMR Amazon, Anda dapat memilih grup keamanan default berikut. Grup keamanan default dibuat oleh EMR Studio atas nama Anda, dan menyertakan aturan masuk dan keluar minimum yang diperlukan untuk Ruang Kerja di EMR Studio.

- `DefaultEngineSecurityGroup`
- `DefaultWorkspaceSecurityGroupGit` atau `DefaultWorkspaceSecurityGroupWithoutGit`

Prasyarat

Untuk membuat grup keamanan untuk EMR Studio, Anda memerlukan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) untuk Studio. Anda memilih VPC ini saat membuat grup keamanan. Ini harus VPC yang sama yang Anda tentukan saat Anda membuat Studio. Jika Anda berencana untuk menggunakan Amazon EMR di EKS dengan EMR Studio, pilih VPC untuk node pekerja klaster Amazon EKS Anda.

Petunjuk

Ikuti petunjuk dalam [Membuat grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux untuk membuat grup keamanan engine dan grup keamanan Workspace di VPC Anda. Grup keamanan harus menyertakan aturan yang dirangkum dalam tabel berikut.

Saat Anda membuat grup keamanan untuk EMR Studio, perhatikan keduanya IDs . Anda menentukan setiap grup keamanan menurut ID saat membuat Studio.

Grup keamanan mesin

EMR Studio menggunakan port 18888 untuk berkomunikasi dengan klaster terlampir.

Aturan masuk

Tipe	Protokol	Port	Tujuan	Deskripsi
TCP	TCP	18888	Grup keamanan Workspace EMR Studio Anda.	Memungkinkan lalu lintas dari sumber daya apa pun di grup keamanan Workspace untuk EMR Studio.

Grup keamanan Workspace

Grup keamanan ini terkait dengan Workspace di EMR Studio.

Aturan keluar

Tipe	Protokol	Port	Tujuan	Deskripsi
TCP	TCP	18888	Grup keamanan	Memungkinkan lalu lintas ke sumber daya apa pun di grup

Tipe	Protokol	Port	Tujuan	Deskripsi
			mesin EMR Studio Anda.	keamanan Mesin untuk EMR Studio.
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	Izinkan lalu lintas ke internet untuk menautkan repositori Git yang dihosting secara publik ke Ruang Kerja.

Buat AWS CloudFormation template untuk Amazon EMR Studio

Tentang templat kluster EMR Studio

Anda dapat membuat AWS CloudFormation template untuk membantu pengguna EMR Studio meluncurkan kluster EMR Amazon baru di Workspace. CloudFormation template adalah file teks yang diformat dalam JSON atau YAMM. Dalam template, Anda menjelaskan setumpuk sumber AWS daya dan memberi tahu CloudFormation cara menyediakan sumber daya tersebut untuk Anda. Untuk EMR Studio, Anda dapat membuat satu atau beberapa templat yang menjelaskan kluster EMR Amazon.

Anda mengatur template Anda di AWS Service Catalog. AWS Service Catalog memungkinkan Anda membuat dan mengelola layanan TI yang umum digunakan yang disebut produk di AWS. Anda mengumpulkan template Anda sebagai produk dalam portofolio yang Anda bagikan dengan pengguna EMR Studio Anda. Setelah Anda membuat template cluster, pengguna Studio dapat meluncurkan kluster baru untuk Workspace dengan salah satu template Anda. Pengguna harus memiliki izin untuk membuat cluster baru dari template. Anda dapat mengatur izin pengguna dalam kebijakan izin [EMR Studio](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang CloudFormation templat, lihat [Templat](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Service Catalog, lihat [Apa itu AWS Service Catalog](#).

Video berikut menunjukkan cara mengatur template cluster AWS Service Catalog untuk EMR Studio. Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut di [lingkungan Build a self-service untuk setiap lini bisnis menggunakan Amazon EMR dan Service Catalog posting blog](#).

Parameter template opsional

Anda dapat menyertakan opsi tambahan di [Parameters](#) bagian template Anda. Parameter memungkinkan pengguna Studio memasukkan atau memilih nilai kustom untuk kluster. Misalnya, Anda dapat menambahkan parameter yang memungkinkan pengguna memilih rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter](#) dalam Panduan Pengguna CloudFormation .

ParametersBagian contoh berikut mendefinisikan parameter input tambahan sepertiClusterName, EmrRelease versi, danClusterInstanceType.

```
Parameters:
  ClusterName:
    Type: "String"
    Default: "Cluster_Name_Placeholder"
  EmrRelease:
    Type: "String"
    Default: "emr-6.2.0"
    AllowedValues:
      - "emr-6.2.0"
      - "emr-5.32.0"
  ClusterInstanceType:
    Type: "String"
    Default: "m5.xlarge"
    AllowedValues:
      - "m5.xlarge"
      - "m5.2xlarge"
```

Saat Anda menambahkan parameter, pengguna Studio melihat opsi formulir tambahan setelah memilih templat kluster. Gambar berikut menunjukkan opsi formulir tambahan untuk EmrReleaseversi, ClusterName, dan InstanceType.

▼ Advanced configuration

To run your fully-managed Jupyter Notebook, you need to attach the Workspace to an EMR cluster. You can create a new cluster or

☐ Attach Workspace to an EMR cluster
Run your Workspace by choosing a cluster from a list of preset, running clusters.

☒ Use a cluster template
Provision a new EMR cluster from a pre-defined template.

Use a cluster template

Select from pre-defined cluster templates. When you choose "Create Workspace", a cluster will be created using the selected template

Cluster template

one-node-cluster ▼

Description:

one node cluster for bugbash

EmrRelease

emr-6.2.0 ▼

ClusterName

Cluster_Name_Placeholder

SubnetId

subnet-1643da37

InstanceType

m5.xlarge ▼

Prasyarat

Sebelum Anda membuat template cluster, pastikan Anda memiliki izin IAM untuk mengakses tampilan konsol administrator Service Catalog. Anda juga memerlukan izin IAM yang diperlukan untuk melakukan tugas administratif Service Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin kepada administrator Service Catalog](#).

Buat templat cluster EMR

Untuk membuat template cluster EMR menggunakan Service Catalog

1. Buat satu atau lebih CloudFormation template. Di mana Anda menyimpan template Anda terserah Anda. Karena template adalah file teks yang diformat, Anda dapat mengunggahnya ke

Amazon S3 atau menyimpannya di sistem file lokal Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang CloudFormation templat, lihat [Templat](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Gunakan aturan berikut untuk memberi nama templat Anda, atau memeriksa nama Anda terhadap pola `[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*`.

- Nama templat harus dimulai dengan huruf atau angka.
- Nama templat hanya dapat terdiri dari huruf, angka, titik (.), garis bawah (_), dan tanda hubung (-).

Setiap template cluster yang Anda buat harus menyertakan opsi berikut:

Parameter masukan

- `ClusterName` — Nama untuk cluster untuk membantu pengguna mengidentifikasinya setelah disediakan.

Keluaran

- `ClusterId`— ID dari cluster EMR yang baru disediakan.

Berikut ini adalah contoh CloudFormation template dalam format YAMM untuk cluster dengan dua node. Contoh template mencakup opsi template yang diperlukan dan mendefinisikan parameter input tambahan untuk `EmrRelease` dan `ClusterInstanceType`.

```
awsTemplateFormatVersion: 2010-09-09

Parameters:
  ClusterName:
    Type: "String"
    Default: "Example_Two_Node_Cluster"
  EmrRelease:
    Type: "String"
    Default: "emr-6.2.0"
    AllowedValues:
      - "emr-6.2.0"
      - "emr-5.32.0"
  ClusterInstanceType:
    Type: "String"
```

```

Default: "m5.xlarge"
AllowedValues:
- "m5.xlarge"
- "m5.2xlarge"

Resources:
  EmrCluster:
    Type: AWS::EMR::Cluster
    Properties:
      Applications:
        - Name: Spark
        - Name: Livy
        - Name: JupyterEnterpriseGateway
        - Name: Hive
      EbsRootVolumeSize: '10'
      Name: !Ref ClusterName
      JobFlowRole: EMR_EC2_DefaultRole
      ServiceRole: EMR_DefaultRole_V2
      ReleaseLabel: !Ref EmrRelease
      VisibleToAllUsers: true
      LogUri:
        Fn::Sub: 's3://aws-logs-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}/elasticmapreduce/'
      Instances:
        TerminationProtected: false
        Ec2SubnetId: 'subnet-ab12345c'
        MasterInstanceGroup:
          InstanceCount: 1
          InstanceType: !Ref ClusterInstanceType
        CoreInstanceGroup:
          InstanceCount: 1
          InstanceType: !Ref ClusterInstanceType
          Market: ON_DEMAND
          Name: Core

Outputs:
  ClusterId:
    Value:
      Ref: EmrCluster
    Description: The ID of the EMR cluster

```

2. Buat portofolio untuk template klaster Anda di AWS akun yang sama dengan Studio Anda.
 - a. Buka AWS Service Catalog konsol di <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.

- b. Pilih Portofolio di menu navigasi kiri.
 - c. Masukkan informasi yang diminta di halaman Buat portofolio.
 - d. Pilih Buat. AWS Service Catalog menciptakan portofolio dan menampilkan rincian portofolio.
3. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menambahkan template cluster Anda sebagai AWS Service Catalog produk.
 - a. Arahkan ke halaman Produk di bawah Administrasi di konsol AWS Service Catalog manajemen.
 - b. Pilih Unggah produk baru.
 - c. Masukkan nama produk dan pemilik.
 - d. Tentukan file template Anda di bawah Detail versi.
 - e. Pilih Tinjau untuk meninjau setelan produk Anda, lalu pilih Buat produk.
4. Lengkapi langkah-langkah berikut untuk menambahkan produk Anda ke portofolio Anda.
 - a. Arahkan ke halaman Produk di konsol AWS Service Catalog manajemen.
 - b. Pilih produk Anda, pilih Tindakan, lalu pilih Tambahkan produk ke portofolio.
 - c. Pilih portofolio Anda, lalu pilih Tambahkan produk ke portofolio.
5. Buat kendala peluncuran untuk produk Anda. Batasan peluncuran adalah peran IAM yang menentukan izin pengguna untuk meluncurkan produk. Anda dapat menyesuaikan batasan peluncuran, tetapi harus mengizinkan izin untuk digunakan, CloudFormation Amazon EMR, dan AWS Service Catalog Untuk informasi dan petunjuk selengkapnya, lihat [kendala peluncuran Service Catalog](#).
6. Terapkan batasan peluncuran Anda ke setiap produk dalam portofolio Anda. Anda harus menerapkan batasan peluncuran untuk setiap produk secara individual.
 - a. Pilih portofolio Anda dari halaman Portofolio di konsol AWS Service Catalog manajemen.
 - b. Pilih tab Batasan dan pilih Buat batasan.
 - c. Pilih produk Anda dan pilih Launch di bawah Constraint type. Pilih Lanjutkan.
 - d. Pilih peran kendala peluncuran Anda di bagian Batasan peluncuran, lalu pilih Buat.
7. Berikan akses ke portofolio Anda.
 - a. Pilih portofolio Anda dari halaman Portofolio di konsol AWS Service Catalog manajemen.
 - b. Buka tab Grup, peran, dan pengguna dan pilih Tambahkan grup, peran, pengguna.

- c. Cari peran IAM EMR Studio Anda di tab Peran, pilih peran Anda, dan pilih Tambahkan akses.

Jika Anda menggunakan...	Berikan akses ke...
Autentikasi IAM	Pengguna asli Anda
Federasi IAM	Peran IAM Anda untuk federasi
Federasi Pusat Identitas IAM	Peran pengguna EMR Studio Anda

Membuat akses dan izin untuk repositori berbasis Git

EMR Studio mendukung layanan berbasis Git berikut:

- [AWS CodeCommit](#)
- [GitHub](#)
- [Bitbucket](#)
- [GitLab](#)

Untuk memungkinkan pengguna EMR Studio mengaitkan repositori Git dengan Workspace, siapkan persyaratan akses dan izin berikut. Anda juga dapat mengonfigurasi repositori berbasis Git yang Anda host di jaringan privat dengan mengikuti petunjuk di [Konfigurasi repositori Git yang dihosting secara pribadi untuk EMR Studio](#).

Akses internet klaster

Kedua klaster Amazon EMR yang berjalan pada Amazon EC2 dan Amazon EMR di klaster EKS yang terlampir pada Workspace Studio harus berupa subnet privat yang menggunakan gateway terjemahan alamat jaringan (NAT), atau mereka harus dapat mengakses internet melalui gateway privat virtual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi Amazon VPC saat Anda meluncurkan cluster](#).

Grup keamanan yang Anda gunakan dengan EMR Studio juga harus menyertakan aturan keluar yang memungkinkan Workspace merutekan lalu lintas ke internet dari klaster EMR terlampir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas jaringan EMR Studio](#).

 Important

Jika antarmuka jaringan berada dalam subnet publik, itu tidak akan dapat berkomunikasi dengan internet melalui Internet Gateway (IGW).

Izin untuk AWS Secrets Manager

Untuk memungkinkan pengguna EMR Studio mengakses repositori Git dengan rahasia yang disimpan AWS Secrets Manager, tambahkan kebijakan izin ke [peran layanan untuk EMR Studio](#) yang memungkinkan operasi. `secretsmanager:GetSecretValue`

Untuk informasi tentang cara menautkan repositori berbasis Git ke Workspace, lihat [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#).

Konfigurasi repositori Git yang dihosting secara pribadi untuk EMR Studio

Gunakan petunjuk berikut untuk mengonfigurasi repositori yang dihosting secara pribadi untuk Amazon EMR Studio. Berikan file konfigurasi dengan informasi tentang server DNS dan Git Anda. EMR Studio menggunakan informasi ini untuk mengonfigurasi Workspace yang dapat merutekan lalu lintas ke repositori yang dikelola sendiri.

 Note

Jika Anda mengonfigurasi `DnsServerIpV4`, EMR Studio menggunakan server DNS Anda untuk menyelesaikan AWS titik akhir `GitServerDnsName` dan titik akhir, tetapi sangat disarankan untuk menghindari penyelesaian AWS Endpoint dengan Anda `DnsServerIpV4` karena hal ini dapat mengganggu fungsionalitas layanan penting.

Prasyarat

Sebelum mengonfigurasi repositori Git yang dihosting secara pribadi untuk EMR Studio, Anda memerlukan lokasi penyimpanan Amazon S3 tempat EMR Studio dapat mencadangkan file Workspaces dan notebook di Studio. Gunakan bucket S3 yang sama dengan yang Anda tentukan saat Anda membuat Studio.

Untuk mengonfigurasi satu atau beberapa repositori Git yang dihosting secara pribadi untuk EMR Studio

1. Buat file konfigurasi menggunakan template berikut. Sertakan nilai berikut untuk setiap server Git yang ingin Anda tentukan dalam konfigurasi Anda:

- **DnsServerIPv4**- IPv4 Alamat server DNS Anda. Jika Anda memberikan nilai untuk keduanya DnsServerIPv4 danGitServerIPv4List, nilai untuk DnsServerIPv4 diutamakan dan EMR Studio gunakan DnsServerIPv4 untuk menyelesaikannya. GitServerDnsName

 Note

Untuk menggunakan repositori Git yang dihosting secara pribadi, server DNS Anda harus mengizinkan akses masuk dari EMR Studio. Kami mendorong Anda untuk mengamankan server DNS Anda dari akses lain yang tidak sah.

- **GitServerDnsName** - Nama DNS server Git Anda. Misalnya "git.example.com".
- **GitServerIPv4List**- Daftar IPv4 alamat yang dimiliki oleh server Git Anda.

```
[
  {
    "Type": "PrivatelyHostedGitConfig",
    "Value": [
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<enterprise.git.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      },
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<git.example.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```
}
]
```

2. Simpan file konfigurasi Anda sebagai `configuration.json`.
3. Unggah file konfigurasi ke lokasi penyimpanan Amazon S3 default Anda dalam folder bernama `life-cycle-configuration`. Misalnya, jika lokasi S3 default Anda `s3://amzn-s3-demo-bucket/workspace`, file konfigurasi Anda akan masuk ke `s3://amzn-s3-demo-bucket/workspace/life-cycle-configuration/configuration.json`.

Important

Kami mendorong Anda untuk membatasi akses ke `life-cycle-configuration` folder Anda ke administrator Studio dan ke peran layanan EMR Studio Anda, dan bahwa Anda mengamankan `configuration.json` terhadap akses yang tidak sah. Untuk instruksi, lihat [Mengontrol akses ke bucket dengan kebijakan pengguna](#) atau [Praktik Terbaik Keamanan untuk Amazon S3](#).

Untuk instruksi pengunggahan, lihat [Membuat folder](#) dan [Pengunggahan objek](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Storage Service. Untuk menerapkan konfigurasi ke Workspace yang ada, tutup dan mulai ulang Workspace setelah Anda mengunggah file konfigurasi ke Amazon S3.

Optimalkan pekerjaan Spark di EMR Studio

Saat menjalankan pekerjaan Spark menggunakan EMR Studio, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk membantu memastikan bahwa Anda mengoptimalkan sumber daya kluster Amazon EMR Anda.

Perpanjang sesi Livy Anda

Jika Anda menggunakan Apache Livy bersama dengan Spark di cluster EMR Amazon Anda, kami sarankan Anda meningkatkan batas waktu sesi Livy Anda dengan melakukan salah satu hal berikut:

- Saat Anda membuat kluster EMR Amazon, atur klasifikasi konfigurasi ini di bidang Enter Configuration.

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
```

```

    "Properties": {
      "livy.server.session.timeout": "8h"
    }
  }
]

```

- Untuk kluster EMR yang sudah berjalan, sambungkan ke kluster Anda menggunakan ssh dan atur klasifikasi konfigurasi. `livy-conf /etc/livy/conf/livy.conf`

```

[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.server.session.timeout": "8h"
    }
  }
]

```

Anda mungkin perlu me-restart Livy setelah mengubah konfigurasi.

- Jika Anda tidak ingin sesi Livy Anda habis sama sekali, atur properti `livy.server.session.timeout-check` ke `false` dalam `/etc/livy/conf/livy.conf`.

Jalankan Spark dalam mode cluster

Dalam mode cluster, driver Spark berjalan pada node inti bukan pada node utama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya pada node utama.

Untuk menjalankan aplikasi Spark Anda dalam mode cluster alih-alih mode klien default, pilih mode Cluster saat Anda mengatur mode Deploy saat mengonfigurasi langkah Spark Anda di cluster EMR Amazon baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Ikhtisar mode](#) dalam dokumentasi Apache Spark.

Meningkatkan memori driver Spark

Untuk meningkatkan memori driver Spark, konfigurasi sesi Spark Anda menggunakan perintah `%configure` ajaib di notebook EMR Anda, seperti pada contoh berikut.

```

%%configure -f
{"driverMemory": "6000M"}

```

Menggunakan Amazon EMR Studio

Bagian ini berisi topik yang membantu Anda mengonfigurasi dan berinteraksi dengan Amazon EMR Studio.

Video berikut mencakup informasi praktis seperti cara membuat Workspace baru, dan cara meluncurkan kluster EMR Amazon baru dengan template cluster. Video ini juga berjalan melalui contoh notebook.

Bagian ini mencakup topik-topik berikut untuk membantu Anda bekerja di EMR Studio:

- [Pelajari ruang kerja EMR Studio](#)
- [Konfigurasi kolaborasi Workspace di EMR Studio](#)
- [Jalankan EMR Studio Workspace dengan peran runtime](#)
- [Jalankan notebook Amazon EMR Studio Workspace secara terprogram](#)
- [Jelajahi data dengan SQL Explorer untuk EMR Studio](#)
- [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#)
- [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#)
- [Gunakan editor SQL Amazon Athena di EMR Studio](#)
- [CodeWhisperer Integrasi Amazon dengan EMR Studio Workspaces](#)
- [Debug aplikasi dan pekerjaan dengan EMR Studio](#)
- [Instal kernel dan pustaka di Ruang Kerja EMR Studio](#)
- [Tingkatkan kernel dengan magic perintah di EMR Studio](#)
- [Gunakan notebook multi-bahasa dengan kernel Spark](#)

Pelajari ruang kerja EMR Studio

Saat menggunakan EMR Studio, Anda dapat membuat dan mengonfigurasi Ruang Kerja yang berbeda untuk mengatur dan menjalankan buku catatan. Bagian ini mencakup pembuatan dan bekerja dengan Workspaces. Untuk ikhtisar konseptual, lihat [Workspace](#) di [Cara Kerja Amazon EMR Studio](#) halaman.

Bagian ini mencakup topik-topik berikut untuk membantu Anda menggunakan Workspace EMR Studio:

- [Membuat Workspace EMR Studio](#)
- [Luncurkan Ruang Kerja di EMR Studio](#)
- [Memahami antarmuka pengguna Workspace di EMR Studio](#)
- [Jelajahi contoh notebook di ruang kerja EMR Studio](#)
- [Menyimpan konten Workspace di EMR Studio](#)
- [Menghapus file Workspace dan notebook di EMR Studio](#)
- [Memahami status Workspace](#)
- [Mengatasi masalah konektivitas Workspace](#)

Membuat Workspace EMR Studio

Anda dapat membuat Workspace EMR Studio untuk menjalankan kode notebook menggunakan antarmuka EMR Studio.

Membuat Workspace di EMR Studio

1. Masuk ke EMR Studio Anda.
2. Pilih Buat Ruang Kerja.
3. Masukkan Nama Workspace dan Deskripsi. Penamaan Workspace membantu Anda mengidentifikasinya di halaman Workspaces.
4. Jika Anda ingin bekerja dengan pengguna Studio lain di Workspace ini secara real time, aktifkan kolaborasi Workspace. Anda dapat mengonfigurasi kolaborator setelah meluncurkan Workspace.
5. Jika Anda ingin melampirkan cluster ke Workspace, perluas bagian Konfigurasi lanjutan. Anda dapat melampirkan cluster nanti, jika Anda mau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#).

Note

Untuk menyediakan klaster baru, Anda memerlukan izin akses dari administrator Anda.

Pilih salah satu opsi cluster untuk Workspace dan lampirkan cluster. Untuk informasi lebih lanjut tentang penyediaan klaster ketika Anda membuat Workspace, lihat [Membuat dan melampirkan cluster EMR baru ke EMR Studio Workspace](#).

6. Pilih Buat Ruang Kerja di kanan bawah halaman.

Setelah Anda membuat Workspace, EMR Studio akan membuka halaman Workspaces. Anda akan melihat spanduk sukses hijau di bagian atas halaman dan dapat menemukan Workspace yang baru dibuat dalam daftar.

Secara default, Workspace dibagikan dan dapat dilihat oleh semua pengguna Studio. Namun, hanya satu pengguna yang dapat membuka dan bekerja di Workspace pada satu waktu. Untuk bekerja secara bersamaan dengan pengguna lain, Anda bisa [Konfigurasi kolaborasi Workspace di EMR Studio](#)

Luncurkan Ruang Kerja di EMR Studio

Untuk mulai bekerja dengan file notebook, luncurkan Workspace untuk mengakses editor notebook. Halaman Ruang Kerja di Studio mencantumkan semua Ruang Kerja yang dapat Anda akses dengan detail termasuk Nama, Status, Waktu pembuatan, dan Terakhir dimodifikasi.

Note

Jika Anda memiliki notebook EMR di konsol EMR Amazon lama, Anda dapat menemukannya di konsol sebagai EMR Studio Workspaces. Pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja. Jika Anda baru saja membuat buku catatan di konsol lama, Anda mungkin perlu menyegarkan daftar Workspaces untuk melihatnya di konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang transisi, lihat [Amazon EMR Notebooks tersedia sebagai Amazon EMR Studio Workspaces di konsol](#) dan [Mengelola cluster EMR Amazon dengan konsol](#)

Untuk meluncurkan Workspace untuk mengedit dan menjalankan notebook

1. Pada halaman Workspaces Studio Anda, temukan Workspace. Anda dapat memfilter daftar dengan kata kunci atau dengan nilai kolom.
2. Pilih nama Workspace untuk meluncurkan Workspace di tab browser baru. Mungkin perlu waktu beberapa menit agar Workspace terbuka jika dalam keadaan Diam. Atau, pilih baris untuk Workspace dan kemudian pilih Launch Workspace. Anda dapat memilih dari opsi peluncuran berikut:
 - Peluncuran cepat - Luncurkan Workspace Anda dengan cepat dengan opsi default. Pilih Peluncuran cepat jika Anda ingin melampirkan cluster ke Workspace di JupyterLab

- Luncurkan dengan opsi - Luncurkan Ruang Kerja Anda dengan opsi khusus. Anda dapat memilih untuk meluncurkan di Jupyter atau JupyterLab, melampirkan Workspace Anda ke kluster EMR, dan memilih grup keamanan Anda.

Note

Hanya satu pengguna dapat membuka dan bekerja di Workspace pada satu waktu. Jika Anda memilih Workspace yang sudah digunakan, EMR Studio akan menampilkan notifikasi saat Anda mencoba membukanya. Kolom Pengguna pada halaman Workspaces menunjukkan pengguna yang bekerja di Workspace.

Memahami antarmuka pengguna Workspace di EMR Studio

Antarmuka pengguna EMR Studio Workspace didasarkan pada [JupyterLab antarmuka](#) dengan tab yang dilambangkan ikon di bilah sisi kiri. Saat Anda mengarahkan kursor di atas ikon, Anda dapat melihat tooltip yang menunjukkan nama tab. Pilih tab dari bar sisi kiri untuk mengakses panel berikut.

- File Browser - Menampilkan file dan direktori di Workspace, serta file dan direktori dari repositori Git tertaut.
- Menjalankan Kernel dan Terminal - Daftar semua kernel dan terminal yang berjalan di Workspace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola kernel dan terminal](#) dalam JupyterLab dokumentasi resmi.
- Git — Menyediakan antarmuka pengguna grafis untuk melakukan perintah di repositori Git yang dilampirkan ke Workspace. Panel ini adalah JupyterLab ekstensi yang disebut jupyterlab-git. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [jupyterlab-git](#).
- Kluster EMR — Memungkinkan Anda melampirkan cluster ke atau melepaskan cluster dari Workspace untuk menjalankan kode notebook. Panel konfigurasi cluster EMR juga menyediakan opsi konfigurasi lanjutan untuk membantu Anda membuat dan melampirkan cluster baru ke Workspace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan melampirkan cluster EMR baru ke EMR Studio Workspace](#).
- Amazon EMR Git Repository - Membantu Anda menautkan Workspace dengan hingga tiga repositori Git. Untuk detail dan instruksinya, lihat [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#).

- Contoh Notebook - Menyediakan daftar contoh buku catatan yang dapat Anda simpan ke Workspace. Anda juga dapat mengakses contoh dengan memilih Contoh Notebook di halaman Peluncur Ruang Kerja.
- Perintah — Menawarkan cara yang digerakkan oleh keyboard untuk mencari dan menjalankan perintah. JupyterLab Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman [Command palette](#) di JupyterLab dokumentasi.
- Alat Notebook – Memungkinkan Anda memilih dan mengatur pilihan, seperti jenis sel slide dan metadata. Opsi Alat Notebook muncul di bilah sisi kiri setelah Anda membuka file buku catatan.
- Buka Tab — Daftar dokumen dan aktivitas terbuka di area kerja utama sehingga Anda dapat melompat ke tab yang terbuka. Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman [mode Tab dan dokumen tunggal](#) dalam dokumentasi. JupyterLab
- Kolaborasi - Memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kolaborasi Workspace, dan mengelola kolaborator. Untuk melihat panel Kolaborasi, Anda harus memiliki izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan kepemilikan untuk kolaborasi Workspace](#).

Jelajahi contoh notebook di ruang kerja EMR Studio

Setiap EMR Studio Workspace menyertakan serangkaian contoh notebook yang dapat Anda gunakan untuk menjelajahi fitur EMR Studio. Untuk mengedit atau menjalankan contoh notebook, Anda dapat menyimpannya ke Workspace.

Untuk menyimpan contoh notebook ke Workspace

1. Dari bar sisi kiri, pilih tab Contoh Notebook untuk membuka panel Contoh Notebook. Anda juga dapat mengakses contoh dengan memilih Contoh Notebook di halaman Peluncur Ruang Kerja.
2. Pilih contoh notebook untuk melihat pratinjau di area kerja utama. Contohnya berformat hanya-baca.
3. Untuk menyimpan contoh notebook ke Workspace, pilih Save to Workspace. EMR Studio menyimpan contoh di direktori beranda Anda. Setelah menyimpan contoh notebook ke Workspace, Anda dapat mengganti nama, mengedit, dan menjalankannya.

Untuk informasi selengkapnya tentang contoh notebook, lihat repositori [contoh GitHub Notebook EMR Studio](#).

Menyimpan konten Workspace di EMR Studio

Saat Anda bekerja di editor notebook Workspace, EMR Studio menyimpan konten sel notebook dan output untuk Anda di lokasi Amazon S3 yang terkait dengan Studio. Proses pencadangan ini mempertahankan pekerjaan antar sesi.

Anda juga dapat menyimpan buku catatan dengan menekan CTRL+S di tab notebook terbuka atau dengan menggunakan salah satu opsi simpan di bawah File.

Cara lain untuk mencadangkan file notebook di Workspace adalah dengan mengaitkan Workspace dengan repositori berbasis Git dan menyinkronkan perubahan Anda dengan repositori jarak jauh. Melakukannya juga memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi buku catatan dengan anggota tim yang menggunakan Ruang Kerja atau Studio yang berbeda. Untuk petunjuk, lihat [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#).

Menghapus file Workspace dan notebook di EMR Studio

Saat menghapus file notebook dari EMR Studio Workspace, Anda menghapus file dari browser File, dan EMR Studio menghapus salinan cadangannya di Amazon S3. Anda tidak perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindari biaya penyimpanan saat menghapus file dari Workspace.

Saat Anda menghapus seluruh Workspace, file dan folder notebook akan tetap berada di lokasi penyimpanan Amazon S3. File terus bertambah biaya penyimpanan. Untuk menghindari biaya penyimpanan, hapus semua file dan folder cadangan yang terkait dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3.

Untuk menghapus file notebook dari Workspace EMR Studio

1. Pilih panel File browser dari sidebar kiri di Workspace.
2. Pilih file atau folder yang ingin Anda hapus. Klik kanan pada pilihan, lalu pilih Hapus. File menghilang dari daftar. EMR Studio menghapus file atau folder dari Amazon S3 untuk Anda.

From the Workspace UI

Menghapus Workspace dan file cadangan terkait dari EMR Studio

1. Login ke EMR Studio dengan URL akses Studio dan pilih Worksapcedari navigasi kiri.
2. Temukan Workspace Anda dalam daftar, lalu pilih kotak centang di samping namanya. Anda dapat memilih beberapa Workspace untuk dihapus pada saat yang sama.

3. Pilih Hapus di kanan atas daftar Workspace dan konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus Workspace yang dipilih. Pilih Hapus untuk mengonfirmasi.
4. Jika Anda ingin menghapus file notebook yang dikaitkan dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3, ikuti petunjuk [untuk Menghapus](#) objek di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service Console. Jika Anda tidak membuat Studio, konsultasikan administrator Studio Anda untuk menentukan lokasi cadangan Amazon S3 untuk Workspace yang dihapus.

From the Workspaces list

Menghapus Workspace dan file cadangan terkait dari daftar Workspaces

1. Arahkan ke daftar Workspace di konsol.
2. Pilih Workspace yang ingin Anda hapus dari daftar dan kemudian pilih Tindakan.
3. Pilih Hapus.
4. Jika Anda ingin menghapus file notebook yang dikaitkan dengan Workspace yang dihapus dari Amazon S3, ikuti petunjuk [untuk Menghapus](#) objek di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service Console. Jika Anda tidak membuat Studio, konsultasikan administrator Studio Anda untuk menentukan lokasi cadangan Amazon S3 untuk Workspace yang dihapus.

Memahami status Workspace

Setelah Anda membuat EMR Studio Workspace, EMR Studio akan muncul sebagai baris dalam daftar Workspaces di Studio Anda dengan nama, status, waktu pembuatan, dan stempel waktu terakhir yang dimodifikasi. Tabel berikut menjelaskan status Workspace.

Status	Deskripsi
Starting	Workspace sedang dipersiapkan, tetapi belum siap digunakan. Anda tidak dapat membuka Workspace ketika statusnya Memulai.
Siap	Anda dapat membuka Workspace untuk menggunakan editor notebook, tetapi Anda

Status	Deskripsi
	harus melampirkan Workspace ke klaster EMR sebelum dapat menjalankan kode notebook.
Melampirkan	Workspace sedang dilampirkan ke klaster.
Terlampir	Workspace terlampir ke klaster EMR dan siap bagi Anda untuk menulis dan menjalankan kode notebook. Jika status Workspace tidak Terlampir, Anda harus melampirkannya ke suatu klaster sebelum Anda dapat menjalankan kode notebook.
Menganggur	Ruang kerja telah berhenti. Untuk mengaktifkan kembali Workspace yang diam, pilih dari daftar Workspace. Status berubah dari Diam ke Memulai ke Siap ketika Anda memilih Workspace.
Stopping	Workspace dimatikan dan akan diatur ke Idle. Saat Anda menghentikan Workspace, Workspace akan menghentikan kernel notebook yang sesuai. EMR Studio menghentikan notebook yang tidak aktif untuk waktu lama.
Deleting	Ketika Anda menghapus Workspace, EMR Studio menandainya untuk penghapusan dan memulai proses penghapusan. Setelah proses penghapusan selesai, Workspace menghilang dari daftar. Saat Anda menghapus Workspace, file notebook akan tetap berada di lokasi penyimpanan Amazon S3.

Mengatasi masalah konektivitas Workspace

Untuk mengatasi masalah konektivitas Workspace, Anda dapat menghentikan dan memulai ulang Workspace. Saat Anda me-restart Workspace, EMR Studio meluncurkan Workspace di Availability Zone yang berbeda atau subnet lain yang terkait dengan Studio Anda.

Untuk menghentikan dan memulai ulang Ruang Kerja EMR Studio

1. Tutup Workspace di browser Anda.
2. Arahkan ke daftar Workspace di konsol.
3. Pilih Workspace Anda dari daftar dan pilih Tindakan.
4. Pilih Berhenti dan tunggu status Workspace berubah dari Berhenti ke Idle.
5. Pilih Tindakan lagi, lalu pilih Mulai untuk memulai ulang Workspace.
6. Tunggu status Workspace berubah dari Mulai ke Siap, lalu pilih nama Workspace untuk membukanya kembali di tab browser baru.

Konfigurasikan kolaborasi Workspace di EMR Studio

Kolaborasi ruang kerja memungkinkan Anda menulis dan menjalankan kode buku catatan secara bersamaan dengan anggota tim Anda yang lain. Saat Anda bekerja di file buku catatan yang sama, Anda akan melihat perubahan saat kolaborator membuatnya. Anda dapat mengaktifkan kolaborasi saat membuat Workspace, atau mengaktifkan dan menonaktifkan kolaborasi di Workspace yang ada.

Note

Kolaborasi EMR Studio Workspace tidak didukung dengan [aplikasi interaktif EMR Tanpa Server](#) atau jika propagasi identitas tepercaya diaktifkan.

Prasyarat

Sebelum Anda mengonfigurasi kolaborasi untuk Workspace, pastikan Anda menyelesaikan tugas-tugas berikut:

- Pastikan admin EMR Studio Anda telah memberi Anda izin yang diperlukan. Misalnya, pernyataan berikut memungkinkan pengguna mengonfigurasi kolaborasi untuk Workspace apa pun dengan kunci tag `creatorUserId` yang nilainya cocok dengan ID pengguna (ditunjukkan oleh variabel `kebijakanaws:userId`).

```
{
  "Sid": "UserRolePermissionsForCollaboration",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:UpdateEditor",
    "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userid}"
    }
  }
}
```

- Pastikan bahwa peran layanan yang terkait dengan EMR Studio Anda memiliki izin yang diperlukan untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi kolaborasi Workspace, seperti pada pernyataan contoh berikut.

```
{
  "Sid": "AllowWorkspaceCollaboration",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetUser",
    "iam:GetRole",
    "iam:ListUsers",
    "iam:ListRoles",
    "sso:GetManagedApplicationInstance",
    "sso-directory:SearchUsers"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan EMR Studio](#).

Untuk mengaktifkan kolaborasi Workspace dan menambahkan kolaborator

1. Di Workspace Anda, pilih ikon Kolaborasi dari layar Launcher atau bagian bawah panel kiri.

Note

Anda tidak akan melihat panel Kolaborasi kecuali admin Studio Anda telah memberi Anda izin untuk mengonfigurasi kolaborasi untuk Workspace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan kepemilikan untuk kolaborasi Workspace](#).

2. Pastikan toggle Izinkan kolaborasi Workspace berada di posisi aktif. Bila Anda mengaktifkan kolaborasi, hanya Anda dan kolaborator yang Anda tambahkan yang dapat melihat Workspace dalam daftar di halaman Studio Workspaces.
3. Masukkan nama Kolaborator. Ruang kerja Anda dapat memiliki maksimal lima kolaborator termasuk Anda sendiri. Kolaborator dapat berupa pengguna mana pun yang memiliki akses ke EMR Studio Anda. Jika Anda tidak memasukkan kolaborator, Workspace adalah Workspace pribadi yang hanya dapat diakses oleh Anda.

Tabel berikut menentukan nilai kolaborator yang berlaku untuk dimasukkan berdasarkan tipe identitas pemilik.

Note

Pemilik hanya dapat mengundang kolaborator dengan tipe identitas yang sama. Misalnya, pengguna hanya dapat menambahkan pengguna lain, dan pengguna Pusat Identitas IAM hanya dapat menambahkan pengguna Pusat Identitas IAM lainnya.

Mode autentikasi	Nilai untuk dimasukkan untuk nama Kolaborator
Autentikasi IAM	nama pengguna. Ini adalah nama yang dilihat pengguna saat masuk ke file Konsol Manajemen AWS.
Federasi IAM	Nama peran IAM dan nama sesi opsional. Untuk menambahkan semua pengguna federasi yang mengambil peran IAM yang sama, tentukan nama peran IAM untuk federasi.

Mode autentikasi	Nilai untuk dimasukkan untuk nama Kolaborator
	Untuk menambahkan satu pengguna sebagai kolaborator, tentukan peran dan nama sesi. Misalnya, <code>MyRoleName:MySessionName</code> .
SSO	Nama pengguna IAM Identity Center seperti <code>user@example.com</code> .

- Pilih Tambahkan. Kolaborator sekarang dapat melihat Workspace di halaman EMR Studio Workspaces mereka, dan meluncurkan Workspace untuk menggunakannya secara real time bersama Anda.

Note

Jika Anda menonaktifkan kolaborasi Workspace, Workspace akan kembali ke status bersama dan dapat dilihat oleh semua pengguna Studio. Dalam status bersama, hanya satu pengguna Studio yang dapat membuka dan bekerja di Workspace sekaligus.

Jalankan EMR Studio Workspace dengan peran runtime

Note

Fungsionalitas peran runtime yang dijelaskan di halaman ini hanya berlaku untuk Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2, dan tidak mengacu pada fungsionalitas peran runtime di aplikasi interaktif EMR Tanpa Server. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara menggunakan peran runtime di EMR Tanpa Server, [lihat Peran runtime Job](#) di Panduan Pengguna Tanpa Server Amazon EMR.

Peran runtime adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dapat Anda tentukan saat mengirimkan pekerjaan atau kueri ke kluster EMR Amazon. Pekerjaan atau kueri yang Anda kirimkan ke kluster EMR menggunakan peran runtime untuk mengakses AWS sumber daya, seperti objek di Amazon S3.

Saat melampirkan EMR Studio Workspace ke kluster EMR yang menggunakan Amazon EMR 6.11 atau yang lebih tinggi, Anda dapat memilih peran runtime untuk pekerjaan atau kueri yang Anda kirimkan untuk digunakan saat mengakses sumber daya. AWS Namun, jika kluster EMR tidak mendukung peran runtime, kluster EMR tidak akan mengambil peran saat mengakses sumber daya. AWS

Sebelum Anda dapat menggunakan peran runtime dengan Amazon EMR Studio Workspace, administrator harus mengonfigurasi izin pengguna agar pengguna Studio dapat memanggil `elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials` API pada peran runtime. Kemudian, luncurkan cluster baru dengan peran runtime yang dapat Anda gunakan dengan Amazon EMR Studio Workspace.

Di halaman ini

- [Konfigurasi izin pengguna untuk peran runtime](#)
- [Luncurkan cluster baru dengan peran runtime](#)
- [Gunakan cluster EMR dengan peran runtime di Workspaces](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)

Konfigurasi izin pengguna untuk peran runtime

Konfigurasi izin pengguna sehingga pengguna Studio dapat memanggil `elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials` API pada peran runtime yang ingin digunakan pengguna. Anda juga harus mengkonfigurasi [the section called “Izin pengguna studio \(EC2, EKS\)”](#) sebelum pengguna dapat mulai menggunakan Studio.

Warning

Untuk memberikan izin ini, buat kondisi berdasarkan kunci `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` konteks saat Anda memberikan akses pemanggil untuk memanggil `GetClusterSessionCredentials` APIs Contoh berikut menunjukkan bagaimana melakukannya.

```
{  
    "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",  
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo1",
                "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo2"
            ]
        }
    }
}

```

Contoh berikut menunjukkan bagaimana mengizinkan prinsipal IAM untuk menggunakan peran IAM bernama `test-emr-demo3` sebagai peran runtime. Selain itu, pemegang polis hanya akan dapat mengakses kluster EMR Amazon dengan ID cluster. `j-123456789`

```

{
    "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:111122223333:cluster/j-123456789"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo3"
            ]
        }
    }
}

```

Contoh berikut memungkinkan prinsipal IAM menggunakan peran IAM apa pun dengan nama yang dimulai dengan string `test-emr-demo4` sebagai peran runtime. Selain itu, pemegang polis hanya akan dapat mengakses kluster EMR Amazon yang ditandai dengan pasangan nilai kunci. `tagKey: tagValue`

```

{

```

```

    "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/tagKey": "tagValue"
        },
        "StringLike": {
            "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo4*"
            ]
        }
    }
}

```

Luncurkan cluster baru dengan peran runtime

Setelah Anda memiliki izin yang diperlukan, luncurkan klaster baru dengan peran runtime yang dapat Anda gunakan dengan Amazon EMR Studio Workspace.

Jika Anda telah meluncurkan cluster baru dengan peran runtime, Anda dapat melompat ke [the section called “Gunakan klaster dengan Workspace”](#) bagian tersebut.

1. Pertama, lengkapi prasyarat di bagian ini. [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#)
2. Kemudian, luncurkan cluster dengan pengaturan berikut untuk menggunakan peran runtime dengan Amazon EMR Studio Workspaces. Untuk petunjuk tentang cara meluncurkan cluster Anda, lihat [Menentukan konfigurasi keamanan untuk klaster EMR Amazon](#).
 - Pilih label rilis emr-6.11.0 atau yang lebih baru.
 - Pilih Spark, Livy, dan Jupyter Enterprise Gateway sebagai aplikasi cluster Anda.
 - Gunakan konfigurasi keamanan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.
 - Secara opsional, Anda dapat mengaktifkan Lake Formation untuk cluster EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan Lake Formation dengan Amazon EMR](#).

Setelah meluncurkan klaster, Anda siap [menggunakan klaster berkemampuan peran runtime dengan EMR Studio Workspace](#).


Note

[ExecutionRoleArn](#) Nilai saat ini tidak didukung dengan operasi [StartNotebookExecutionAPI](#) saat `ExecutionEngineConfig.Type` nilainya `EMR`.

Gunakan cluster EMR dengan peran runtime di Workspaces

Setelah menyiapkan dan meluncurkan klaster, Anda dapat menggunakan klaster berkemampuan peran runtime dengan EMR Studio Workspace.

1. Buat ruang kerja baru atau luncurkan ruang kerja yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Workspace EMR Studio](#).
2. Pilih tab cluster EMR di bilah sisi kiri Workspace terbuka Anda, perluas bagian Jenis komputasi, dan pilih cluster Anda dari cluster EMR pada menu EC2, dan peran runtime dari menu peran Runtime.



3. Pilih Lampirkan untuk melampirkan cluster dengan peran runtime ke Workspace Anda.

 Note

Saat Anda memilih peran runtime, perhatikan bahwa peran tersebut dapat memiliki kebijakan terkelola yang mendasarinya yang terkait dengannya. Dalam kebanyakan kasus, kami sarankan memilih sumber daya terbatas, seperti notebook tertentu. Jika Anda memilih peran runtime yang menyertakan akses untuk semua buku catatan, misalnya, kebijakan terkelola yang terkait dengan peran tersebut menyediakan akses penuh.

Pertimbangan-pertimbangan

Perhatikan pertimbangan berikut saat Anda menggunakan kluster berkemampuan peran runtime dengan Amazon EMR Studio Workspace:

- Anda hanya dapat memilih peran runtime saat melampirkan EMR Studio Workspace ke kluster EMR yang menggunakan Amazon EMR rilis 6.11 atau yang lebih tinggi.
- Fungsionalitas peran runtime yang dijelaskan di halaman ini hanya didukung dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2, dan tidak didukung dengan aplikasi interaktif EMR Tanpa Server. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran runtime untuk EMR Tanpa Server, [lihat Peran runtime Job](#) di Panduan Pengguna Tanpa Server Amazon EMR.
- Meskipun Anda perlu mengonfigurasi izin tambahan sebelum dapat menentukan peran runtime saat mengirimkan pekerjaan ke kluster, Anda tidak memerlukan izin tambahan untuk mengakses file yang dihasilkan oleh EMR Studio Workspace. Izin untuk file tersebut sama dengan file yang dihasilkan dari cluster tanpa peran runtime.
- Anda tidak dapat menggunakan SQL Explorer di EMR Studio Workspace dengan cluster yang memiliki peran runtime. Amazon EMR menonaktifkan SQL Explorer di UI saat Workspace dilampirkan ke kluster EMR yang mendukung peran runtime.
- Anda tidak dapat menggunakan mode kolaborasi di EMR Studio Workspace dengan kluster yang memiliki peran runtime. Amazon EMR menonaktifkan kemampuan kolaborasi Workspace saat Workspace dilampirkan ke kluster EMR yang mendukung peran runtime. Workspace akan tetap dapat diakses hanya oleh pengguna yang melampirkan Workspace.
- Anda tidak dapat menggunakan peran runtime di Studio dengan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center diaktifkan.
- Anda mungkin menemukan peringatan “Halaman mungkin tidak aman!” dari Spark UI untuk cluster berkemampuan peran runtime yang menggunakan Amazon EMR rilis 7.4.0 dan yang lebih rendah. Jika ini terjadi, lewati peringatan untuk terus melihat UI Spark.

Jalankan notebook Amazon EMR Studio Workspace Workspace secara terprogram

Note

Eksekusi terprogram notebook tidak didukung dengan aplikasi interaktif Amazon EMR Serverless.

Anda dapat menjalankan notebook Amazon EMR Studio Workspace Anda secara terprogram dengan skrip atau di file. AWS CLI Untuk mempelajari cara menjalankan notebook Anda secara terprogram, lihat. [Contoh perintah terprogram untuk EMR Notebooks](#)

Jelajahi data dengan SQL Explorer untuk EMR Studio

Note

SQL Explorer untuk EMR Studio tidak didukung dengan aplikasi interaktif Amazon EMR Tanpa Server atau di Studio dengan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center diaktifkan.

Topik ini memberikan informasi untuk membantu Anda memulai SQL Explorer di Amazon EMR Studio. SQL Explorer adalah alat satu halaman di Workspace Anda yang membantu Anda memahami sumber data dalam katalog data kluster EMR Anda. Anda dapat menggunakan SQL Explorer untuk menelusuri data Anda, menjalankan kueri SQL untuk mengambil data, dan mengunduh hasil kueri.

SQL Explorer mendukung Presto. Sebelum Anda menggunakan SQL Explorer, pastikan Anda memiliki cluster yang menggunakan Amazon EMR versi 5.34.0 atau yang lebih baru atau versi 6.4.0 atau yang lebih baru dengan Presto diinstal. Amazon EMR Studio SQL Explorer tidak mendukung kluster Presto yang telah Anda konfigurasi dengan enkripsi dalam perjalanan. Ini karena Presto berjalan dalam mode TLS pada cluster ini.

Jelajahi katalog data klaster Anda

SQL Explorer menyediakan antarmuka browser katalog yang dapat Anda gunakan untuk menjelajahi dan memahami bagaimana data Anda diatur. Misalnya, Anda dapat menggunakan browser katalog data untuk memverifikasi nama tabel dan kolom sebelum Anda menulis kueri SQL.

Untuk menelusuri katalog data

1. Buka SQL Explorer di Workspace Anda.
2. Pastikan Workspace Anda terpasang ke klaster EMR yang berjalan di EC2 yang menggunakan Amazon EMR versi 6.4.0 atau yang lebih baru dengan Presto diinstal. Anda dapat memilih cluster yang ada, atau membuat yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#).
3. Pilih Database dari daftar dropdown untuk dijelajahi.
4. Perluas tabel di database Anda untuk melihat nama kolom tabel. Anda juga dapat memasukkan kata kunci di bilah pencarian untuk memfilter hasil tabel.

Jalankan kueri SQL untuk mengambil data

Untuk mengambil data dengan query SQL dan men-download hasilnya

1. Buka SQL Explorer di Workspace Anda.
2. Pastikan Workspace Anda terpasang ke cluster EMR yang berjalan di EC2 dengan Presto dan Spark diinstal. Anda dapat memilih cluster yang ada, atau membuat yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#).
3. Pilih Buka editor untuk membuka tab editor baru di Workspace Anda.
4. Tulis kueri SQL Anda di tab editor.
5. Pilih Jalankan.
6. Lihat hasil kueri Anda di bawah Pratinjau hasil. SQL Explorer menampilkan 100 hasil pertama secara default. Anda dapat memilih jumlah hasil yang berbeda untuk ditampilkan (hingga 1000) menggunakan menu menu pratinjau 100 hasil kueri pertama.
7. Pilih Unduh hasil untuk mengunduh hasil Anda dalam format CSV. Anda dapat mengunduh hingga 1000 baris hasil.

Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio

Amazon EMR Studio menjalankan perintah notebook menggunakan kernel pada kluster EMR. Sebelum dapat memilih kernel, Anda harus melampirkan Workspace ke cluster yang menggunakan instans Amazon EC2, ke Amazon EMR di kluster EKS, atau ke aplikasi EMR Tanpa Server. EMR Studio memungkinkan Anda melampirkan Workspace ke kluster baru atau yang sudah ada, dan memberi Anda fleksibilitas untuk mengubah klster tanpa menutup Workspace.

Bagian ini membahas topik-topik berikut untuk membantu Anda menggunakan dan menyediakan kluster untuk EMR Studio:

- [Melampirkan kluster Amazon EC2 ke Ruang Kerja EMR Studio](#)
- [Melampirkan EMR Amazon di kluster EKS ke EMR Studio Workspace](#)
- [Lampirkan aplikasi Amazon EMR Tanpa Server ke EMR Studio Workspace](#)
- [Membuat dan melampirkan cluster EMR baru ke EMR Studio Workspace](#)
- [Lepaskan komputasi dari EMR Studio Workspace](#)

Melampirkan kluster Amazon EC2 ke Ruang Kerja EMR Studio

Anda dapat melampirkan kluster EMR yang berjalan di Amazon EC2 ke Workspace saat membuat Workspace, atau melampirkan cluster ke Workspace yang ada. Jika Anda ingin membuat dan melampirkan kluster baru, lihat [Membuat dan melampirkan cluster EMR baru ke EMR Studio Workspace](#).

Note

Ruang kerja di Studio yang mengaktifkan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center hanya dapat dilampirkan ke kluster EMR dengan konfigurasi keamanan yang mengaktifkan Pusat Identitas.

On create

Lampirkan ke kluster komputasi Amazon EMR saat Anda membuat Workspace

1. Di kotak dialog Create a Workspace, pastikan Anda telah memilih subnet untuk Workspace baru. Perluas bagian Konfigurasi lanjutan.
2. Pilih Lampirkan Workspace ke kluster EMR.

3. Dalam daftar dropdown cluster EMR, pilih cluster EMR yang ada untuk dilampirkan ke Workspace.

Setelah Anda melampirkan cluster, selesaikan pembuatan Workspace. Saat Anda membuka Workspace baru untuk pertama kalinya dan memilih panel kluster EMR, Anda akan melihat cluster yang Anda pilih terpasang.

On launch

Lampirkan ke kluster komputasi EMR Amazon saat Anda meluncurkan Workspace

1. Arahkan ke daftar Workspaces dan pilih baris untuk Workspace yang ingin Anda luncurkan. Kemudian, pilih Luncurkan Ruang Kerja > Luncurkan dengan opsi.
2. Pilih kluster EMR untuk dilampirkan ke Workspace Anda.

Setelah Anda melampirkan cluster, selesaikan pembuatan Workspace. Saat Anda membuka Workspace baru untuk pertama kalinya dan memilih panel kluster EMR, Anda akan melihat cluster yang Anda pilih terpasang.

In JupyterLab

Melampirkan Workspace ke cluster komputasi Amazon EMR di JupyterLab

1. Pilih Workspace Anda, lalu pilih Launch Workspace > Quick launch.
2. Di dalam JupyterLab, buka tab Cluster di sidebar kiri.
3. Pilih EMR pada dropdown cluster EC2, atau pilih Amazon EMR di kluster EKS.
4. Pilih Lampirkan untuk melampirkan cluster ke Workspace Anda.

Setelah Anda melampirkan cluster, selesai membuat Workspace. Saat Anda membuka Workspace baru untuk pertama kalinya dan memilih panel kluster EMR, Anda akan melihat cluster yang Anda pilih terpasang.

In the Workspace UI

Melampirkan Workspace ke cluster komputasi Amazon EMR dari antarmuka pengguna Workspace

1. Di Workspace yang ingin Anda lampirkan ke cluster, pilih ikon cluster EMR dari sidebar kiri untuk membuka panel Cluster.

2. Di bawah tipe Cluster, perluas dropdown dan pilih EMR cluster pada EC2.
3. Pilih klaster dari daftar dropdown. Anda mungkin perlu melepaskan klaster yang ada terlebih dahulu untuk mengaktifkan daftar dropdown pilihan klaster.
4. Pilih Lampirkan. Ketika klaster terlampir, Anda akan melihat pesan berhasil muncul.

Melampirkan EMR Amazon di kluster EKS ke EMR Studio Workspace

Selain menggunakan klaster Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2, Anda dapat melampirkan Workspace untuk EMR Amazon pada kluster EKS untuk menjalankan kode notebook. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EMR di EKS, lihat [Apa itu Amazon EMR](#) di EKS.

Sebelum dapat menghubungkan Workspace ke EMR Amazon di kluster EKS, administrator Studio harus memberi Anda izin akses.

Note

Anda tidak dapat meluncurkan EMR Amazon di kluster EKS di EMR Studio yang menggunakan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center.

On create

Untuk melampirkan EMR Amazon di kluster EKS saat Anda membuat Workspace

1. Dalam kotak dialog Create a Workspace, perluas bagian Konfigurasi lanjutan.
2. Pilih Lampirkan Workspace ke EMR Amazon di kluster EKS.
3. Di bawah Amazon EMR di kluster EKS, pilih cluster dari daftar dropdown.
4. Di bawah Pilih titik akhir, pilih endpoint terkelola untuk dilampirkan ke Workspace. Titik akhir terkelola adalah gateway yang memungkinkan EMR Studio berkomunikasi dengan kluster pilihan Anda.
5. Pilih Buat Ruang Kerja untuk menyelesaikan proses pembuatan Workspace dan lampirkan cluster yang dipilih.

Setelah melampirkan klaster, Anda dapat menyelesaikan proses pembuatan Workspace. Saat Anda membuka Workspace baru untuk pertama kalinya dan memilih panel kluster EMR, Anda akan melihat bahwa cluster yang Anda pilih terpasang.

In the Workspace UI

Untuk melampirkan EMR Amazon di kluster EKS dari antarmuka pengguna Workspace

1. Di Workspace yang ingin Anda lampirkan ke cluster, pilih ikon cluster EMR dari sidebar kiri untuk membuka panel Cluster.
2. Perluas dropdown tipe Cluster dan pilih cluster EMR di EKS.
3. Di bawah cluster EMR di EKS, pilih cluster dari daftar dropdown.
4. Di bawah Endpoint, pilih endpoint terkelola untuk dilampirkan ke Workspace. Titik akhir terkelola adalah gateway yang memungkinkan EMR Studio berkomunikasi dengan kluster pilihan Anda.
5. Pilih Lampirkan. Ketika kluster terlampir, Anda akan melihat pesan berhasil muncul.

Lampirkan aplikasi Amazon EMR Tanpa Server ke EMR Studio Workspace

Anda dapat melampirkan Workspace ke aplikasi EMR Serverless untuk menjalankan beban kerja interaktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan notebook untuk menjalankan beban kerja interaktif dengan EMR Tanpa Server melalui EMR Studio](#).

Note

Anda tidak dapat melampirkan aplikasi EMR Tanpa Server ke EMR Studio yang menggunakan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center.

Example Lampirkan Workspace ke aplikasi EMR Tanpa Server di JupyterLab

Sebelum Anda dapat menghubungkan Workspace ke aplikasi EMR Tanpa Server, administrator akun Anda harus memberi Anda izin akses seperti yang dijelaskan [dalam](#) Izin yang diperlukan untuk beban kerja interaktif.

1. Arahkan ke EMR Studio pilih Workspace Anda, lalu pilih Launch Workspace > Quick launch.
2. Di dalam JupyterLab, buka tab Cluster di sidebar kiri.
3. Pilih EMR Tanpa Server sebagai opsi komputasi, lalu pilih aplikasi EMR Tanpa Server dan peran runtime.
4. Untuk melampirkan cluster ke Workspace Anda, pilih Lampirkan.

Sekarang ketika Anda membuka Workspace ini, Anda akan melihat aplikasi yang Anda pilih terlampir.

Membuat dan melampirkan cluster EMR baru ke EMR Studio Workspace

Pengguna EMR Studio lanjutan dapat menyediakan klaster EMR baru yang berjalan di Amazon EC2 untuk digunakan dengan Workspace. Cluster baru memiliki semua aplikasi data besar yang diperlukan untuk EMR Studio diinstal secara default.

Untuk membuat klaster, administrator Studio Anda harus terlebih dahulu memberikan izin menggunakan kebijakan sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio](#).

Anda dapat membuat klaster baru di kotak dialog Buat Workspace atau dari panel Klaster di UI Workspace. Cara mana pun, Anda memiliki dua opsi pembuatan klaster:

1. Buat klaster EMR – Buat klaster EMR dengan memilih jenis dan jumlah instans Amazon EC2.
2. Gunakan templat klaster — Menyediakan klaster dengan memilih templat klaster yang telah ditentukan sebelumnya. Opsi ini muncul jika Anda memiliki izin untuk menggunakan template cluster.

Note

Jika Anda mengaktifkan propagasi identitas tepercaya dengan IAM Identity Center untuk Studio Anda, maka Anda harus menggunakan template untuk membuat klaster.

Untuk membuat klaster EMR dengan menyediakan konfigurasi klaster

1. Pilih titik awal.

Untuk...	Lakukan ini...
Membuat klaster saat Anda membuat Workspace dengan kotak dialog Buat Workspace.	Perluas bagian Konfigurasi lanjutan di kotak dialog Buat Workspace, dan pilih Buat klaster EMR.
Buat cluster dari panel cluster EMR di Workspace UI setelah Anda membuat Workspace.	Pilih tab EMR cluster di sidebar kiri Workspace terbuka, memperluas bagian

Untuk...	Lakukan ini...
	Advanced configuration, dan pilih Create cluster.

- Masukkan nama Nama kluster. Penamaan cluster membantu Anda menemukannya nanti di daftar EMR Studio Clusters.
- Untuk rilis Amazon EMR, Pilih versi rilis Amazon EMR untuk cluster.
- Misalnya, pilih jenis dan jumlah instans Amazon EC2 untuk kluster. Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih jenis instans, lihat [Konfigurasi jenis instans Amazon EC2 untuk digunakan dengan Amazon EMR](#). Satu contoh akan digunakan sebagai simpul utama.
- Pilih Subnet tempat EMR Studio dapat meluncurkan cluster baru. Setiap opsi subnet telah disetujui sebelumnya oleh administrator Studio Anda, dan Workspace Anda harus dapat terhubung ke kluster di subnet apa pun yang terdaftar.
- Pilih S3 URI untuk penyimpanan log.
- Pilih Buat kluster EMR untuk menyediakan cluster. Jika Anda menggunakan kotak dialog Create a Workspace, pilih Create a Workspace untuk membuat Workspace dan menyediakan kluster. Setelah EMR Studio menyediakan cluster baru, ia melampirkan cluster ke Workspace.

Untuk membuat kluster menggunakan templat kluster

- Pilih titik awal.

Untuk...	Lakukan ini...
Membuat kluster saat Anda membuat Workspace dengan kotak dialog Buat Workspace.	Perluas bagian Konfigurasi lanjutan di kotak dialog Buat ruang kerja, dan pilih Gunakan templat kluster.
Buat cluster dari panel cluster EMR di Workspace UI.	Pilih tab kluster EMR di bilah sisi kiri Workspace terbuka, perluas bagian Konfigurasi lanjutan, lalu pilih Template cluster.

- Pilih templat kluster dari daftar dropdown. Setiap templat kluster yang tersedia mencakup deskripsi singkat untuk membantu Anda membuat pilihan.

3. Templat klaster yang Anda pilih mungkin memiliki parameter tambahan seperti versi rilis atau nama klaster Amazon EMR. Anda dapat memilih atau memasukkan nilai, atau menggunakan nilai default yang dipilih oleh administrator Anda.
4. Pilih Subnet tempat EMR Studio dapat meluncurkan cluster baru. Setiap opsi subnet telah disetujui sebelumnya oleh administrator Studio Anda, dan Workspace Anda harus dapat terhubung ke klaster di subnet apa pun.
5. Pilih Gunakan template cluster untuk menyediakan cluster dan melampirkannya ke Workspace. Ini akan memakan waktu beberapa menit bagi EMR Studio untuk membuat cluster. Jika Anda menggunakan kotak dialog Create a Workspace, pilih Create a Workspace untuk membuat Workspace dan menyediakan klaster. Setelah EMR Studio menyediakan cluster baru, ia melampirkan cluster ke Workspace Anda.

Lepaskan komputasi dari EMR Studio Workspace

Untuk menukar klaster yang dilampirkan ke Workspace, Anda dapat melepaskan cluster dari UI Workspace.

Untuk melepaskan cluster dari Workspace

1. Di Workspace yang ingin Anda lepaskan dari cluster, pilih ikon cluster EMR dari sidebar kiri untuk membuka panel Cluster.
2. Di bawah Pilih klaster, pilih Lepaskan dan tunggu EMR Studio melepaskan klaster tersebut. Ketika klaster terlepas, Anda akan melihat pesan sukses.

Untuk melepaskan aplikasi EMR Tanpa Server dari EMR Studio Workspace

Untuk menukar komputasi yang dilampirkan ke Workspace, Anda dapat melepaskan aplikasi dari UI Workspace.

1. Di Workspace yang ingin Anda lepaskan dari cluster, pilih ikon komputasi Amazon EMR dari bilah sisi kiri untuk membuka panel Compute.
2. Di bawah Pilih komputasi, pilih Lepaskan dan tunggu EMR Studio melepaskan aplikasi. Ketika aplikasi terlepas, Anda akan melihat pesan sukses.

Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio

Kaitkan hingga tiga repositori berbasis GIS dengan Amazon EMR Studio Workspace untuk menyimpan dan berbagi file notebook.

Tentang repositori Git untuk EMR Studio

Anda dapat mengaitkan maksimum tiga repositori Git dengan Workspace EMR Studio. Secara default, setiap Workspace memungkinkan Anda memilih dari daftar repositori Git yang terkait dengan AWS akun yang sama dengan Studio. Anda juga dapat membuat repositori Git baru sebagai sumber daya untuk Workspace.

Anda dapat menjalankan perintah Git seperti berikut menggunakan perintah terminal saat terhubung ke node utama dari sebuah cluster.

```
!git pull origin <branch-name>
```

Atau, Anda dapat menggunakan jupyterlab-git ekstensi. Buka dari bilah sisi kiri dengan memilih ikon Git. [Untuk informasi tentang ekstensi jupyterlab-git untuk, lihat jupyterlab-git. JupyterLab](#)

Prasyarat

- Untuk mengaitkan repositori Git dengan Workspace, Studio harus dikonfigurasi untuk mengizinkan penautan repositori Git. Administrator Studio Anda harus mengambil langkah-langkah untuk [Membuat akses dan izin untuk repositori berbasis Git](#).
- Jika Anda menggunakan CodeCommit repositori, Anda harus menggunakan kredensi Git dan HTTPS. Kunci SSH dan HTTPS dengan pembantu AWS Command Line Interface kredensyal tidak didukung. CodeCommit juga tidak mendukung token akses pribadi (PATs). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IAM dengan CodeCommit](#) Panduan pengguna IAM dan Pengaturan untuk pengguna [HTTPS yang menggunakan kredensyal Git](#) di Panduan Pengguna.AWS CodeCommit

Petunjuk

Untuk menautkan repositori Git terkait ke Workspace

1. Buka Workspace yang ingin Anda tautkan ke repositori dari daftar Workspaces di Studio.
2. Di bilah sisi kiri, pilih ikon Amazon EMR Git Repository untuk membuka panel alat repositori Git.

3. Di bawah repositori Git, perluas daftar dropdown dan pilih maksimal tiga repositori untuk ditautkan ke Workspace. EMR Studio mendaftarkan pilihan Anda dan mulai menautkan setiap repositori.

Mungkin perlu beberapa waktu hingga proses penautan selesai. Anda dapat melihat status untuk setiap repositori yang Anda pilih di panel alat Repositori Git. Setelah EMR Studio menautkan repositori ke Workspace, Anda akan melihat file milik repositori itu muncul di panel browser File.

Untuk menambahkan repositori Git baru ke Workspace sebagai sumber daya

1. Buka Workspace yang ingin Anda tautkan ke repositori dari daftar Workspace di Studio Anda.
2. Di bilah sisi kiri, pilih ikon Amazon EMR Git Repository untuk membuka panel alat repositori Git.
3. Pilih Tambahkan repositori Git baru.
4. Untuk Nama repositori, masukkan nama deskriptif untuk repositori di EMR Studio. Nama hanya boleh berisi karakter alfanumerik, tanda hubung, dan garis bawah.
5. Untuk URL repositori Git, masukkan URL untuk repositori. Ketika Anda menggunakan CodeCommit repositori, ini adalah URL yang disalin ketika Anda memilih Clone URL dan kemudian Clone HTTPS. Misalnya, `https://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/[MyCodeCommitRepoName]`.
6. Untuk Cabang, masukkan nama cabang yang sudah ada yang ingin Anda periksa.
7. Untuk kredensial Git, pilih opsi sesuai dengan pedoman berikut. EMR Studio mengakses kredensial Git Anda menggunakan secret yang disimpan di Secrets Manager.

 Note

Jika Anda menggunakan GitHub repositori, kami sarankan Anda menggunakan token akses pribadi (PAT) untuk mengautentikasi. Mulai 13 Agustus 2021, GitHub akan memerlukan otentikasi berbasis token dan tidak akan lagi menerima kata sandi saat mengautentikasi operasi Git. Untuk informasi selengkapnya, lihat [persyaratan otentikasi Token untuk posting operasi Git](#) di GitHub Blog.

Opsi	Deskripsi
Buat secret baru	Pilih opsi ini untuk mengaitkan kredensial Git yang ada dengan rahasia baru yang akan dibuat AWS Secrets Manager untuk Anda. Lakukan salah satu dari berikut ini berdasarkan kredensial Git yang Anda gunakan untuk repositori. Jika Anda menggunakan nama pengguna Git dan kata sandi untuk mengakses repositori, pilih Nama pengguna dan kata sandi, masukkan Nama secret untuk digunakan di Secrets Manager, kemudian masukkan Nama pengguna dan Kata Sandi untuk dikaitkan dengan secret. –ATAU– Jika Anda menggunakan token akses pribadi untuk mengakses repositori, pilih Token akses pribadi (PAT), masukkan Nama secret untuk digunakan di Secrets Manager, kemudian masukkan Token akses pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat token akses pribadi untuk baris perintah GitHub dan Token akses pribadi untuk Bitbucket. CodeCommit repositori tidak mendukung opsi ini.
Gunakan repositori publik tanpa kredensial	Pilih opsi ini untuk mengakses repositori publik.

Opsi	Deskripsi
Gunakan AWS rahasia yang ada	Pilih opsi ini jika Anda telah menyimpan kredensial Anda sebagai secret di Secrets Manager, lalu pilih nama secret dari daftar. Jika Anda memilih secret yang terkait dengan nama pengguna Git dan kata sandi, secret harus dalam format {"gitUsername": "<i>MyUserName</i>", "gitPassword": "<i>MyPassword</i>" }.

8. Pilih Tambahkan repositori untuk membuat repositori baru. Setelah EMR Studio membuat repositori baru, Anda akan melihat pesan sukses. Repositori baru muncul dalam daftar dropdown di bawah Repositori Git.
9. Untuk menautkan repositori baru ke Workspace Anda, pilih dari daftar dropdown di bawah repositori Git.

Mungkin perlu beberapa waktu hingga proses penautan selesai. Setelah EMR Studio menautkan repositori baru ke Workspace, Anda akan melihat folder baru dengan nama yang sama dengan repositori Anda muncul di panel File Browser.

Untuk membuka repositori tertaut yang berbeda, arahkan ke foldernya di Peramban file.

Gunakan editor SQL Amazon Athena di EMR Studio

Ikhtisar

Anda dapat menggunakan Amazon EMR Studio untuk mengembangkan dan menjalankan kueri interaktif di Amazon Athena. Itu berarti Anda dapat melakukan analisis SQL di Athena dari antarmuka EMR Studio yang sama yang Anda gunakan untuk menjalankan Spark, Scala, dan beban kerja lainnya. Dengan integrasi ini, Anda dapat menggunakan pelengkapan otomatis untuk mengembangkan kueri dengan cepat, menelusuri data di Katalog Data AWS Glue, membuat kueri yang disimpan, melihat riwayat kueri, dan banyak lagi.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Amazon Athena, lihat Menggunakan [Athena SQL di](#) Panduan Pengguna Amazon Athena.

Gunakan editor SQL Athena di EMR Studio

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengembangkan dan menjalankan kueri interaktif di Amazon Athena dari EMR Studio Anda:

1. Tambahkan izin yang diperlukan ke peran pengguna untuk pengguna yang mengakses Ruang Kerja di Studio ini. Izin tercantum dalam [AWS Identity and Access Management izin untuk pengguna EMR Studio](#) tabel di kolom Access Amazon Athena SQL editor dari EMR Studio Anda. Atau, Anda dapat memilih untuk menyalin konten kebijakan lanjutan dari [Contoh kebijakan pengguna](#) untuk memberikan pengguna izin penuh ke kemampuan EMR Studio termasuk yang satu ini.
2. [Siapkan](#) dan [buat EMR Studio](#).
3. Arahkan ke Studio Anda dan pilih Editor kueri dari bilah sisi.

Anda sekarang harus melihat UI editor Athena yang sudah dikenal. Untuk informasi tentang memulai dan menggunakan Athena SQL untuk menjalankan kueri interaktif, lihat [Memulai dan Menggunakan Athena SQL di Panduan Pengguna Amazon Athena](#).

Note

Jika Anda telah mengaktifkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center untuk EMR Studio Anda, maka Anda harus menggunakan workgroup Athena untuk mengontrol akses kueri, dan workgroup yang Anda gunakan juga harus menggunakan propagasi identitas tepercaya. Untuk langkah-langkah menyiapkan Pusat Identitas dan mengaktifkan propagasi identitas tepercaya untuk grup kerja Anda, lihat [Menggunakan grup kerja Athena yang diaktifkan Pusat Identitas IAM di Panduan Pengguna Amazon Athena](#).

Pertimbangan untuk menggunakan editor Athena SQL di EMR Studio

- Integrasi dengan Athena tersedia di semua Wilayah komersial di mana EMR Studio dan Athena tersedia.
- Fitur Athena berikut tidak tersedia di EMR Studio:
 - Fitur admin seperti membuat atau memperbarui workgroup Athena, sumber data, atau reservasi kapasitas
 - Athena untuk notebook Spark atau Spark

- DataZone Integrasi Amazon
- Pengoptimal Berbasis Biaya (CBO)
- Fungsi langkah

CodeWhisperer Integrasi Amazon dengan EMR Studio Workspaces

Ikhtisar

Anda dapat menggunakan [Amazon CodeWhisperer](#) dengan Amazon EMR Studio untuk mendapatkan rekomendasi waktu nyata saat Anda menulis kode. JupyterLab CodeWhisperer dapat menyelesaikan komentar Anda, menyelesaikan satu baris kode, membuat line-by-line rekomendasi, dan menghasilkan fungsi yang sepenuhnya terbentuk.

Note

Saat Anda menggunakan Amazon EMR Studio, AWS mungkin menyimpan data tentang penggunaan dan konten Anda untuk tujuan peningkatan layanan. Untuk informasi selengkapnya dan petunjuk untuk memilih keluar dari berbagi data, lihat [Berbagi data Anda AWS](#) di Panduan CodeWhisperer Pengguna Amazon.

Pertimbangan untuk digunakan CodeWhisperer dengan Ruang Kerja

- CodeWhisperer integrasi tersedia di Wilayah AWS tempat yang sama di mana EMR Studio tersedia, seperti yang didokumentasikan dalam pertimbangan [EMR Studio](#).
- Amazon EMR Studio secara otomatis menggunakan CodeWhisperer titik akhir di US East (Virginia N.) (us-east-1) untuk rekomendasi, terlepas dari Wilayah tempat studio Anda berada.
- CodeWhisperer hanya mendukung bahasa Python untuk pengkodean skrip ETL untuk pekerjaan Spark di EMR Studio.
- Opsi telemetri sisi klien mengukur penggunaan Anda. CodeWhisperer Fungsionalitas ini tidak didukung dengan EMR Studio.

Izin diperlukan untuk CodeWhisperer

Untuk menggunakannya CodeWhisperer, Anda harus melampirkan kebijakan berikut ke peran pengguna IAM Anda untuk Amazon EMR Studio:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CodeWhispererPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Gunakan CodeWhisperer dengan Ruang Kerja

Untuk menampilkan log CodeWhisperer referensi JupyterLab, buka CodeWhispererpanel di bagian bawah JupyterLab jendela dan pilih Buka Log Referensi Kode.

Daftar berikut berisi pintasan yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi dengan CodeWhisperer saran:

- Rekomendasi jeda — Gunakan Jeda Saran Otomatis dari pengaturan. CodeWhisperer
- Terima rekomendasi — Tekan Tab pada keyboard Anda.
- Tolak rekomendasi — Tekan Escape pada keyboard Anda.
- Navigasi rekomendasi — Gunakan panah Atas dan Bawah pada keyboard Anda.
- Pemanggilan manual — Tekan Alt dan C pada keyboard Anda. Jika Anda menggunakan Mac, tekan Cmd dan C.

Anda juga dapat menggunakan CodeWhisperer untuk mengubah pengaturan seperti tingkat log dan mendapatkan saran untuk referensi kode. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan CodeWhisperer dengan JupyterLab](#) dan [Fitur](#) di Panduan CodeWhisperer Pengguna Amazon.

Debug aplikasi dan pekerjaan dengan EMR Studio

Dengan Amazon EMR Studio, Anda dapat meluncurkan antarmuka aplikasi data untuk menganalisis aplikasi dan pekerjaan yang berjalan di browser.

Anda juga dapat meluncurkan antarmuka pengguna yang persisten dan di luar kluster untuk Amazon EMR yang berjalan pada kluster EC2 dari konsol Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat antarmuka pengguna aplikasi persisten di Amazon EMR](#).

Note

Bergantung pada setelan peramban, Anda mungkin perlu mengaktifkan pop-up agar UI aplikasi terbuka.

Untuk informasi tentang mengonfigurasi dan menggunakan antarmuka aplikasi, lihat [Server Timeline YARN](#), [Pemantauan dan instrumentasi](#), atau [Gambaran umum Tez UI](#).

Men-debug Amazon EMR yang berjalan pada pekerjaan Amazon EC2

Workspace UI

Luncurkan UI pada kluster dari file notebook

Jika Anda menggunakan rilis Amazon EMR versi 5.33.0 dan yang lebih baru, Anda dapat meluncurkan antarmuka pengguna web Spark (Spark UI atau Spark History Server) dari notebook di Workspace Anda.

On-cluster UIs bekerja dengan kernel PySpark, Spark, atau SparkR. Ukuran maksimum file dapat dilihat untuk log peristiwa atau log kontainer Spark adalah 10 MB. Jika file log melebihi 10 MB, sebaiknya Anda menggunakan Spark History Server yang persisten, bukannya Spark UI pada kluster untuk men-debug pekerjaan.

Important

Agar EMR Studio dapat meluncurkan antarmuka pengguna aplikasi on-cluster dari Workspace, kluster harus dapat berkomunikasi dengan Amazon API Gateway. Anda harus mengonfigurasi kluster EMR untuk mengizinkan lalu lintas jaringan keluar ke Amazon API Gateway, dan memastikan bahwa Amazon API Gateway dapat dijangkau dari cluster.

Spark UI mengakses log kontainer dengan menyelesaikan nama host. Jika Anda menggunakan nama domain khusus, Anda harus memastikan bahwa nama host simpul kluster Anda dapat diselesaikan oleh Amazon DNS atau server DNS yang Anda tentukan. Untuk melakukannya, atur opsi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) untuk Amazon Virtual Private Cloud (VPC) yang terkait dengan kluster Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi DHCP, lihat [Set opsi DHCP](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

1. Di EMR Studio Anda, buka Workspace yang ingin Anda gunakan dan pastikan itu terlampir ke kluster Amazon EMR yang berjalan di EC2. Untuk petunjuk, lihat [Lampirkan komputasi ke Ruang Kerja EMR Studio](#).
2. Buka file notebook dan gunakan kernel PySpark, Spark, atau SparkR. Untuk memilih kernel, pilih nama kernel dari kanan atas bilah alat notebook untuk membuka kotak dialog Pilih Kernel. Nama muncul sebagai Tidak ada Kernel! jika tidak ada kernel yang dipilih.
3. Jalankan kode notebook Anda. Berikut ini muncul sebagai output di notebook ketika Anda memulai konteks Spark. Mungkin diperlukan waktu beberapa detik untuk muncul. Jika Anda telah memulai konteks Spark, Anda dapat menjalankan `%%info` perintah untuk mengakses tautan ke UI Spark kapan saja.

Note

Jika tautan Spark UI tidak berfungsi atau tidak muncul setelah beberapa detik, buat sel notebook baru dan jalankan perintah `%%info` untuk meregenerasi tautan.

[1]:

```
sc
```

Starting Spark application

ID	YARN Application ID	Kind	State	Spark UI	Driver log	Current session?
2	application_1613085840432_0003	spark	idle	Link	Link	

SparkSession available as 'spark'.

```
res1: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@58262802
```


4. Untuk meluncurkan Spark UI, pilih Tautan di bawah Spark UI. Jika aplikasi Spark Anda sedang berjalan, Spark UI terbuka di tab baru. Jika aplikasi telah selesai, Spark History Server akan membuka.

Setelah meluncurkan UI Spark, Anda dapat memodifikasi URL di browser untuk membuka YARN ResourceManager atau Yarn Timeline Server. Tambahkan salah satu jalur berikut setelah `amazonaws.com`.

Web UI	Jalur	Contoh URL yang dimodifikasi
BENANG ResourceM anager	/rm	<code>https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.com /rm</code>
Yarn Timeline Server	/yts	<code>https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.com /yts</code>
Spark History Server	/shs	<code>https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.com /shs</code>

Studio UI

Luncurkan YARN Timeline Server, Spark History Server, atau Tez UI persisten dari EMR Studio UI

1. Di EMR Studio Anda, pilih Amazon EMR di EC2 di sisi kiri halaman untuk membuka Amazon EMR pada daftar cluster EC2.
2. Filter daftar klaster menurut nama, status, atau ID dengan memasukkan nilai di kotak pencarian. Anda juga dapat mencari berdasarkan rentang waktu pembuatan.
3. Pilih cluster dan kemudian pilih Luncurkan aplikasi UIs untuk memilih antarmuka pengguna aplikasi. UI Aplikasi terbuka di tab peramban baru dan mungkin memerlukan beberapa waktu untuk memuat.

Debug EMR Studio berjalan di EMR Tanpa Server

Mirip dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2, Anda dapat menggunakan antarmuka pengguna Workspace untuk menganalisis aplikasi EMR Tanpa Server Anda. Dari UI Workspace,

saat Anda menggunakan Amazon EMR rilis 6.14.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat meluncurkan antarmuka pengguna web Spark (UI Spark atau Server Riwayat Spark) dari notebook di Workspace Anda. Untuk kenyamanan Anda, kami juga menyediakan tautan ke log driver untuk akses cepat log driver Spark.

Debug Amazon EMR pada pekerjaan EKS berjalan dengan Spark History Server

Saat Anda mengirimkan pekerjaan yang dijalankan ke EMR Amazon di kluster EKS, Anda dapat mengakses log untuk pekerjaan yang dijalankan menggunakan Server Riwayat Spark. Spark History Server menyediakan alat untuk memantau aplikasi Spark, seperti daftar tahapan dan tugas penjadwal, ringkasan ukuran RDD dan penggunaan memori, dan informasi lingkungan. Anda dapat meluncurkan Spark History Server untuk Amazon EMR pada pekerjaan EKS berjalan dengan cara berikut:

- Saat mengirimkan pekerjaan yang dijalankan menggunakan EMR Studio dengan Amazon EMR di titik akhir terkelola EKS, Anda dapat meluncurkan Server Riwayat Spark dari file notebook di Workspace.
- Saat Anda mengirimkan pekerjaan yang dijalankan menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk Amazon EMR di EKS, Anda dapat meluncurkan Spark History Server dari EMR Studio UI.

Untuk informasi tentang cara menggunakan Spark History Server, lihat [Pemantauan dan Instrumentasi dalam dokumentasi](#) Apache Spark. Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan berjalan, lihat [Konsep dan komponen](#) dalam Panduan Pengembangan Amazon EMR pada EKS.

Untuk meluncurkan Spark History Server dari file notebook di EMR Studio Workspace

1. Buka Workspace yang terhubung ke Amazon EMR di kluster EKS.
2. Pilih dan buka file notebook Anda di Workspace.
3. Pilih Spark UI di bagian atas file notebook untuk membuka Server Riwayat Spark persisten di tab baru.

Untuk meluncurkan Spark History Server dari EMR Studio UI

Note

Daftar Pekerjaan di EMR Studio UI hanya menampilkan tugas yang Anda kirimkan menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk Amazon EMR di EKS.

1. Di EMR Studio Anda, pilih Amazon EMR di EKS di sisi kiri halaman.
2. Cari EMR Amazon di kluster virtual EKS yang Anda gunakan untuk mengirimkan pekerjaan Anda. Anda dapat memfilter daftar cluster berdasarkan status atau ID dengan memasukkan nilai di kotak pencarian.
3. Pilih cluster untuk membuka halaman detailnya. Halaman detail menampilkan informasi tentang cluster, seperti ID, namespace, dan status. Halaman ini juga menampilkan daftar semua pekerjaan yang dikirimkan ke kluster itu.
4. Dari halaman detail kluster, pilih pekerjaan berjalan untuk di-debug.
5. Di kanan atas daftar Pekerjaan, pilih Luncurkan Spark History Server untuk membuka antarmuka aplikasi di tab peramban baru.

Instal kernel dan pustaka di Ruang Kerja EMR Studio

Setiap Amazon EMR Studio Workspace dilengkapi dengan serangkaian pustaka dan kernel yang sudah diinstal sebelumnya.

Kernel dan pustaka pada cluster yang berjalan di Amazon EC2

Anda juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk EMR Studio dengan cara berikut ketika Anda menggunakan kluster EMR yang berjalan di Amazon EC2:

- Instal kernel Jupyter Notebook dan pustaka Python pada simpul utama kluster — Saat Anda menginstal pustaka menggunakan opsi ini, semua Ruang Kerja yang dilampirkan ke kluster yang sama berbagi pustaka tersebut. Anda dapat menginstal kernel atau pustaka dari dalam sel notebook atau saat terhubung menggunakan SSH ke node utama cluster.
- Gunakan pustaka dengan cakupan notebook — Saat pengguna Workspace menginstal dan menggunakan pustaka dari dalam sel notebook, pustaka tersebut hanya tersedia untuk buku catatan itu saja. Opsi ini memungkinkan notebook yang berbeda menggunakan kluster yang sama berfungsi tanpa khawatir tentang versi pustaka yang bertentangan.

EMR Studio Workspaces memiliki arsitektur dasar yang sama dengan EMR Notebooks. Anda dapat menginstal dan menggunakan kernel Notebook Jupyter dan pustaka Python dengan EMR Studio dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan EMR Notebooks. Untuk instruksi, lihat [Menginstal dan menggunakan kernel dan pustaka di EMR Studio](#).

Kernel dan pustaka di Amazon EMR pada kluster EKS

Amazon EMR pada kluster EKS menyertakan kernel dan PySpark Python 3.7 dengan satu set pustaka yang sudah diinstal sebelumnya. Amazon EMR di EKS tidak mendukung pemasangan pustaka atau cluster tambahan.

Setiap Amazon EMR di kluster EKS dilengkapi dengan Python dan pustaka berikut yang diinstal: PySpark

- Python – boto3, cffi, future, ggplot, jupyter, kubernetes, matplotlib, numpy, pandas, plotly, pycryptodomex, py4j, requests, scikit-learn, scipy, seaborn
- PySpark – ggplot, jupyter, matplotlib, numpy, pandas, plotly, pycryptodomex, py4j, requests, scikit-learn, scipy, seaborn

Kernel dan pustaka pada aplikasi EMR Tanpa Server

Setiap aplikasi EMR Tanpa Server dilengkapi dengan Python dan pustaka berikut yang diinstal: PySpark

- Python – ggplot, matplotlib, numpy, pandas, plotly, bokeh, scikit-learn, scipy, seaborn
- PySpark – ggplot, matplotlib, numpy, pandas, plotly, bokeh, scikit-learn, scipy, seaborn

Tingkatkan kernel dengan magic perintah di EMR Studio

Ikhtisar

EMR Studio dan EMR Notebooks mendukung perintah. magic Magicperintah, atau magics, adalah perangkat tambahan yang disediakan IPython kernel untuk membantu Anda menjalankan dan menganalisis data. IPython adalah lingkungan shell interaktif yang dibangun dengan Python.

Amazon EMR juga mendukung Sparkmagic, paket yang menyediakan kernel terkait Spark (PySpark, SparkR, dan kernel Scala) dengan perintah magic tertentu dan yang menggunakan Livy di cluster untuk mengirimkan pekerjaan Spark.

Anda dapat menggunakan magic perintah selama Anda memiliki kernel Python di notebook EMR Anda. Demikian pula, kernel terkait SPARK apa pun mendukung Sparkmagic perintah.

Magicperintah, juga disebut magics, datang dalam dua varietas:

- Baris magic s — magic Perintah ini dilambangkan dengan % awalan tunggal dan beroperasi pada satu baris kode
- Sel magic s — magic Perintah ini dilambangkan dengan %% awalan ganda dan beroperasi pada beberapa baris kode

Untuk semua magic s yang tersedia, lihat [Daftar magic dan Sparkmagic perintah](#).

Pertimbangan dan batasan

- EMR Tanpa Server tidak mendukung untuk dijalankan. %%sh spark-submit Itu tidak mendukung EMR magic Notebooks s.
- Amazon EMR di kluster EKS tidak mendukung perintah Sparkmagic untuk EMR Studio. Ini karena kernel Spark yang Anda gunakan dengan endpoint terkelola dibangun ke dalam Kubernetes, dan kernel tersebut tidak didukung oleh dan Livy. Sparkmagic Anda dapat mengatur konfigurasi Spark langsung ke SparkContext objek sebagai solusi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut.

```
spark.conf.set("spark.driver.maxResultSize", '6g')
```

- magicPerintah dan tindakan berikut dilarang oleh AWS:
 - %alias
 - %alias_magic
 - %automagic
 - %macro
 - Memodifikasi dengan proxy_user %configure
 - Memodifikasi KERNEL_USERNAME dengan %env atau %set_env

Daftar magic dan Sparkmagic perintah

Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar magic perintah yang tersedia:

- %lsmagicdaftar semua fungsi yang tersedia saat ini. magic
- %%helpmencantumkan magic fungsi terkait SPARK yang tersedia saat ini yang disediakan oleh paket. Sparkmagic

Gunakan **%%configure** untuk mengkonfigurasi Spark

Salah satu perintah yang paling berguna adalah Sparkmagic **%%configure** perintah, yang mengkonfigurasi parameter pembuatan sesi. Menggunakan **conf** pengaturan, Anda dapat mengonfigurasi konfigurasi Spark apa pun yang disebutkan dalam [dokumentasi konfigurasi untuk Apache Spark](#).

Example Tambahkan file JAR eksternal ke EMR Notebooks dari repositori Maven atau Amazon S3

Anda dapat menggunakan pendekatan berikut untuk menambahkan dependensi file JAR eksternal ke kernel terkait SPARK yang didukung oleh. Sparkmagic

```
%%configure -f
{"conf": {
    "spark.jars.packages": "com.jsuereth:scala-arm_2.11:2.0,ml.combust.bundle:bundle-ml_2.11:0.13.0,com.databricks:dbutils-api_2.11:0.0.3",
    "spark.jars": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-jar.jar"
}}
```

Example: Konfigurasikan Hudi

Anda dapat menggunakan editor notebook untuk mengonfigurasi notebook EMR Anda untuk menggunakan Hudi.

```
%%configure
{ "conf": {
    "spark.jars": "hdfs://apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/hudi/lib/spark-spark-avro.jar",
    "spark.serializer": "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
    "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet": "false"
}}
```

Gunakan **%%sh** untuk menjalankan **spark-submit**

%%shmagicMenjalankan perintah shell dalam subprocess pada instance cluster terlampir Anda.

Biasanya, Anda akan menggunakan salah satu kernel terkait Spark untuk menjalankan aplikasi Spark pada cluster terlampir Anda. Namun, jika Anda ingin menggunakan kernel Python untuk mengirimkan aplikasi Spark, Anda dapat menggunakan yang berikut inimagic, mengganti nama bucket dengan nama bucket Anda dalam huruf kecil.

```
%%sh
spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster s3://amzn-s3-demo-bucket/test.py
```

Dalam contoh ini, cluster membutuhkan akses ke lokasi `s3://amzn-s3-demo-bucket/test.py`, atau perintah akan gagal.

Anda dapat menggunakan perintah Linux apa pun dengan file `%%sh` magic. Jika Anda ingin menjalankan perintah Spark atau YARN, gunakan salah satu opsi berikut untuk membuat pengguna `emr-notebook` Hadoop dan berikan izin pengguna untuk menjalankan perintah:

- Anda dapat secara eksplisit membuat pengguna baru dengan menjalankan perintah berikut.

```
hadoop fs -mkdir /user/emr-notebook
hadoop fs -chown emr-notebook /user/emr-notebook
```

- Anda dapat mengaktifkan peniruan identitas pengguna di Livy, yang secara otomatis membuat pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan peniruan pengguna untuk memantau aktivitas pengguna dan tugas Spark](#).

Gunakan `%%display` untuk memvisualisasikan kerangka data Spark

Anda dapat menggunakan `%%display` magic untuk memvisualisasikan kerangka data Spark. Untuk menggunakan `inimagic`, jalankan perintah berikut.

```
%%display df
```

Pilih untuk melihat hasil dalam format tabel, seperti yang ditunjukkan gambar berikut.

Type:

Table

Pie

Scatter

Line

Area

Bar

year	month	total_passengers	total_trips
2012-01-01	3	26866837	16146923
2011-01-01	3	26091246	16066350
2013-01-01	3	26965079	15749228
2011-01-01	10	26287953	15707756
2009-01-01	10	26202049	15604551
2012-01-01	5	26278817	15567525
2011-01-01	5	25508952	15554868
2010-01-01	9	25533166	15540209
2010-01-01	5	26002858	15481351
2012-01-01	4	25900645	15477914

Anda juga dapat memilih untuk memvisualisasikan data Anda dengan lima jenis bagan. Pilihan Anda termasuk diagram pie, scatter, line, area, dan bar.

Type: Table Pie Scatter Line Area Bar

Encoding:

X year

Y month

Func. Max

Log scale X

Log scale Y



Gunakan magic EMR Notebooks

Amazon EMR menyediakan EMR Notebooks berikut yang dapat Anda gunakan dengan magic kernel berbasis Python3 dan Spark:

- `%mount_workspace_dir`- Pasang direktori Workspace Anda ke cluster Anda sehingga Anda dapat mengimpor dan menjalankan kode dari file lain di Workspace Anda

Note

Dengan `%mount_workspace_dir`, hanya kernel Python 3 yang dapat mengakses sistem file lokal Anda. Eksekutor Spark tidak akan memiliki akses ke direktori yang dipasang dengan kernel ini.

- `%umount_workspace_dir`- Melepas direktori Workspace Anda dari cluster Anda
- `%generate_s3_download_url`- Menghasilkan tautan unduhan sementara di output notebook Anda untuk objek Amazon S3

Prasyarat

Sebelum Anda menginstal EMR magic Notebooks, selesaikan tugas-tugas berikut:

- Pastikan Anda [Peran layanan untuk instans EC2 kluster \(profil instans EC2\)](#) memiliki akses baca untuk Amazon S3. `EMR_EC2_DefaultRole` Dengan kebijakan yang `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` dikelola memenuhi persyaratan ini. Jika Anda menggunakan peran atau kebijakan khusus, pastikan bahwa itu memiliki izin S3 yang diperlukan.

Note

EMR magic Notebooks berjalan di cluster sebagai pengguna notebook dan menggunakan profil instans EC2 untuk berinteraksi dengan Amazon S3. Saat Anda memasang direktori Workspace pada kluster EMR, semua Workspaces dan notebook EMR dengan izin untuk melampirkan ke cluster tersebut dapat mengakses direktori yang dipasang.

Direktori dipasang sebagai read-only secara default. Sementara `s3fs`-fuse dan `goofys` mengizinkan pemasangan baca-tulis, kami sangat menyarankan agar Anda tidak memodifikasi parameter pemasangan untuk memasang direktori dalam mode baca-tulis. Jika Anda mengizinkan akses tulis, setiap perubahan yang dilakukan pada direktori ditulis ke bucket S3. Untuk menghindari penghapusan atau penyimpanan yang tidak disengaja,

Anda dapat mengaktifkan pembuatan versi untuk bucket S3 Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan pembuatan versi di bucket S3](#).

- Jalankan salah satu skrip berikut di cluster Anda untuk menginstal dependensi untuk EMR Notebooks s. magic Untuk menjalankan skrip, Anda dapat [Gunakan tindakan bootstrap kustom](#) atau mengikuti instruksi dalam [perintah Jalankan dan skrip di klaster EMR Amazon](#) saat Anda sudah memiliki cluster yang sedang berjalan.

Anda dapat memilih dependensi mana yang akan diinstal. Baik [s3fs-fuse](#) dan [goofys](#) adalah [alat FUSE](#) (Filesystem in Userspace) yang memungkinkan Anda memasang bucket Amazon S3 sebagai sistem file lokal di cluster. s3fsAlat ini memberikan pengalaman yang mirip dengan POSIX. goofysAlat ini adalah pilihan yang baik ketika Anda lebih memilih kinerja daripada sistem file yang sesuai dengan POSIX.

Seri Amazon EMR 7.x menggunakan Amazon Linux 2023, yang tidak mendukung repositori EPEL. Jika Anda menjalankan Amazon EMR 7.x, ikuti petunjuk [GitHubs3fs-fuse](#) untuk menginstal. s3fs-fuse Jika Anda menggunakan seri 5.x atau 6.x, gunakan perintah berikut untuk menginstal. s3fs-fuse

```
#!/bin/sh

# Install the s3fs dependency for EMR Notebooks magics
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install s3fs-fuse -y
```

ATAU

```
#!/bin/sh

# Install the goofys dependency for EMR Notebooks magics
sudo wget https://github.com/kahing/goofys/releases/latest/download/goofys -P /usr/bin/
sudo chmod ugo+x /usr/bin/goofys
```

Instal magic EMR Notebooks s

Note

Dengan Amazon EMR merilis 6.0 hingga 6.9.0, dan 5.0 hingga 5.36.0, hanya versi paket 0.2.0 dan dukungan yang lebih tinggi. `emr-notebooks-magics %mount_workspace_dir` magic

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menginstal EMR Notebooks smagic.

1. Di notebook Anda, jalankan perintah berikut untuk menginstal [emr-notebooks-magics](#) paket.

```
%pip install boto3 --upgrade
%pip install botocore --upgrade
%pip install emr-notebooks-magics --upgrade
```

2. Mulai ulang kernel Anda untuk memuat EMR magic Notebooks s.
3. Verifikasi instalasi Anda dengan perintah berikut, yang akan menampilkan teks bantuan output untuk `%mount_workspace_dir`.

```
%mount_workspace_dir?
```

Pasang direktori Workspace dengan `%mount_workspace_dir`

Ini `%mount_workspace_dir` magic memungkinkan Anda memasang direktori Workspace ke kluster EMR sehingga Anda dapat mengimpor dan menjalankan file, modul, atau paket lain yang disimpan di direktori Anda.

Contoh berikut memasang seluruh direktori Workspace ke cluster, dan menentukan `<--fuse-type>` argumen opsional untuk menggunakan `goofys` untuk memasang direktori.

```
%mount_workspace_dir . <--fuse-type goofys>
```

Untuk memverifikasi bahwa direktori Workspace Anda sudah terpasang, gunakan contoh berikut untuk menampilkan direktori kerja saat ini dengan `ls` perintah. Output harus menampilkan semua file di Workspace Anda.

```
%%sh
```

```
ls
```

Setelah selesai membuat perubahan di Workspace, Anda dapat melepas direktori Workspace dengan perintah berikut:

 Note

Direktori Workspace Anda tetap terpasang ke kluster Anda bahkan ketika Workspace dihentikan atau terlepas. Anda harus secara eksplisit melepas direktori Workspace Anda.

```
%umount_workspace_dir
```

Unduh objek Amazon S3 dengan **%generate_s3_download_url**

`generate_s3_download_url` Perintah membuat URL presigned untuk objek yang disimpan di Amazon S3. Anda dapat menggunakan URL yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengunduh objek ke mesin lokal Anda. Misalnya, Anda mungkin menjalankan `generate_s3_download_url` untuk mengunduh hasil kueri SQL yang ditulis kode Anda ke Amazon S3.

URL presigned valid selama 60 menit secara default. Anda dapat mengubah waktu kedaluwarsa dengan menentukan beberapa detik untuk bendera. `--expires-in` Misalnya, `--expires-in 1800` membuat URL yang valid selama 30 menit.

Contoh berikut menghasilkan tautan unduhan untuk objek dengan menentukan jalur Amazon S3 lengkap: *`s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/path/to/my/object`*

```
%generate_s3_download_url s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/path/to/my/object
```

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan `generate_s3_download_url`, jalankan perintah berikut untuk menampilkan teks bantuan.

```
%generate_s3_download_url?
```

Jalankan notebook dalam mode tanpa kepala dengan **%execute_notebook**

Dengan `%execute_notebookmagic`, Anda dapat menjalankan notebook lain dalam mode headless dan melihat output untuk setiap sel yang telah Anda jalankan. Ini magic memerlukan izin tambahan


```

        "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEstartnotebookexecution"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_Notebooks_DefaultRole"
    ],
    "Sid": "AllowIAMPassrole"
}
]
}

```

Note

Untuk menggunakan `%execute_notebookmagic`, instal `emr-notebooks-magics` paket, versi 0.2.3 atau lebih tinggi.

Gunakan notebook multi-bahasa dengan kernel Spark

Setiap kernel notebook Jupyter memiliki bahasa default. Misalnya, bahasa default kernel Spark adalah Scala, dan bahasa default PySpark kernel adalah Python. Dengan Amazon EMR 6.4.0 dan yang lebih baru, EMR Studio mendukung notebook multi-bahasa. Ini berarti bahwa setiap kernel di EMR Studio dapat mendukung bahasa berikut selain bahasa default: Python, Spark, R, dan Spark SQL.

Untuk mengaktifkan fitur ini, tentukan salah satu magic perintah berikut di awal sel apa pun.

Bahasa	Perintah
Python	<code>%%pyspark</code>

Bahasa	Perintah
Skala	<code>%%scalaspark</code>
R	<code>%%rspark</code> Tidak didukung untuk beban kerja interaktif dengan EMR Tanpa Server.
Spark SQL	<code>%%sql</code>

Saat dipanggil, perintah ini menjalankan seluruh sel dalam sesi Spark yang sama menggunakan penerjemah bahasa yang sesuai.

`%%pyspark` Sel magic memungkinkan pengguna untuk menulis PySpark kode di semua kernel Spark.

```
%%pyspark
a = 1
```

`%%sql` Sel magic memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi kode Spark-SQL di semua kernel Spark.

```
%%sql
SHOW TABLES
```

`%%rspark` Sel magic memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi kode SparkR di semua kernel Spark.

```
%%rspark
a <- 1
```

`%%scalaspark` Sel magic memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi kode Spark Scala di semua kernel Spark.

```
%%scalaspark
val a = 1
```

Bagikan data di seluruh penerjemah bahasa dengan tabel sementara

Anda juga dapat berbagi data antar penerjemah bahasa menggunakan tabel sementara. Contoh berikut menggunakan `%%pyspark` dalam satu sel untuk membuat tabel sementara di Python dan menggunakan `%%scalaspark` dalam sel berikut untuk membaca data dari tabel itu di Scala.

```
%%pyspark
df=spark.sql("SELECT * from nyc_top_trips_report LIMIT 20")
# create a temporary table called nyc_top_trips_report_view in python
df.createOrReplaceTempView("nyc_top_trips_report_view")
```

```
%%scalaspark
// read the temp table in scala
val df=spark.sql("SELECT * from nyc_top_trips_report_view")
df.show(5)
```


Ikhtisar Amazon EMR Notebooks

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Anda dapat menggunakan Amazon EMR Notebooks bersama dengan Amazon EMR cluster yang [menjalankan Apache](#) Spark untuk membuat dan membuka [Jupyter Notebook dan antarmuka dalam konsol Amazon EMR](#). JupyterLab Notebook EMR adalah notebook "nirserver" yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan kueri dan kode. Tidak seperti notebook tradisional, isi notebook EMR — persamaan, kueri, model, kode, dan teks naratif dalam sel notebook — berjalan di klien. Perintah dijalankan menggunakan kernel pada kluster EMR. Isi notebook juga disimpan ke Amazon S3 secara terpisah dari data kluster untuk daya tahan dan penggunaan kembali yang fleksibel.

Anda dapat memulai sebuah kluster, melampirkan notebook EMR untuk analisis, dan kemudian mengakhiri kluster. Anda juga dapat menutup notebook yang melekat pada satu kluster berjalan dan beralih ke yang lain. Beberapa pengguna dapat melampirkan notebook ke kluster yang sama secara bersamaan dan berbagi file notebook di Amazon S3 dengan satu sama lain. Fitur ini memungkinkan Anda menjalankan kluster sesuai permintaan untuk menghemat biaya, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengonfigurasi ulang notebook untuk berbagai kluster dan set data.

Anda juga dapat menjalankan notebook EMR secara terprogram menggunakan Amazon EMR API, tanpa perlu berinteraksi dengan konsol EMR Amazon ("eksekusi tanpa kepala"). Anda perlu menyertakan sel di EMR notebook yang memiliki tanda parameter. Sel tersebut memungkinkan script untuk meneruskan nilai input baru pada notebook. Notebook berparameter dapat digunakan kembali dengan set yang berbeda dari nilai input. Tidak perlu membuat salinan notebook yang sama untuk mengedit dan mengeksekusi dengan nilai input baru. Amazon EMR membuat dan menyimpan notebook keluaran pada S3 untuk setiap proses notebook berparameter. Untuk sampel kode API EMR notebook, lihat [Contoh perintah terprogram untuk EMR Notebooks](#).

 Important

Kemampuan EMR Notebooks mendukung cluster yang menggunakan Amazon EMR rilis 5.18.0 dan lebih tinggi. Kami menyarankan Anda menggunakan EMR Notebooks dengan cluster yang menggunakan Amazon EMR versi terbaru, atau setidaknya 5.30.0, 5.32.0, atau 6.2.0. Dengan rilis ini, kernel Jupyter berjalan di cluster terlampir daripada pada instance Jupyter. Ini meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemampuan Anda untuk menyesuaikan kernel dan pustaka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perbedaan kemampuan dengan versi rilis klaster](#).

Berlaku biaya untuk penyimpanan Amazon S3 dan untuk klaster Amazon EMR.

Amazon EMR Notebooks tersedia sebagai Amazon EMR Studio Workspaces di konsol

Melakukan transisi dari EMR Notebooks ke Workspaces

Di [konsol Amazon EMR yang baru](#), kami telah menggabungkan EMR Notebooks dengan Amazon EMR Studio Workspaces menjadi satu pengalaman. Saat menggunakan EMR Studio, Anda dapat membuat dan mengonfigurasi Ruang Kerja yang berbeda untuk mengatur dan menjalankan buku catatan. Jika Anda memiliki notebook EMR Amazon di konsol lama, mereka tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol.

Amazon EMR membuat EMR Studio Workspaces baru ini untuk Anda. Jumlah Studios yang kami buat sesuai dengan jumlah berbeda VPCs yang Anda gunakan dari EMR Notebooks. Misalnya, jika Anda terhubung ke cluster EMR dalam dua yang berbeda dari VPCs EMR Notebooks, maka kami membuat dua EMR Studios baru. Notebook Anda didistribusikan di antara Studios baru.

 Important

Kami mematikan opsi untuk membuat notebook baru di konsol EMR Amazon lama. Sebagai gantinya, gunakan Create Workspace di konsol EMR Amazon yang baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EMR Studio Workspaces, lihat. [Pelajari ruang kerja EMR Studio](#) Untuk ikhtisar konseptual EMR Studio, [Workspace](#) lihat di halaman [Cara Kerja Amazon EMR Studio](#).

Apa yang perlu Anda lakukan?

Meskipun Anda masih dapat menggunakan notebook yang ada di konsol lama, sebaiknya gunakan Amazon EMR Studio Workspaces di konsol. Anda harus mengonfigurasi izin peran tambahan untuk mengaktifkan [kemampuan di EMR Studio yang tidak tersedia di EMR](#) Notebooks.

Note

Minimal, untuk melihat EMR Notebooks yang ada sebagai EMR Studio Workspaces dan untuk membuat Workspaces baru, pengguna `elasticmapreduce:ListStudios` harus memiliki dan izin pada peran mereka. `elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl` Untuk mengakses semua fitur EMR Studio, lihat [Mengaktifkan fitur EMR Studio untuk pengguna EMR Notebooks](#) daftar lengkap izin tambahan yang dibutuhkan pengguna EMR Notebooks.

Kemampuan yang ditingkatkan di EMR Studio di luar EMR Notebooks

Dengan Amazon EMR Studio, Anda dapat mengatur dan menggunakan kemampuan berikut yang tidak tersedia dengan EMR Notebooks:

- [Jelajahi dan lampirkan ke cluster EMR dari dalam Jupyterlab](#)
- [Jelajahi dan lampirkan ke cluster virtual EMR Notebooks dari dalam Jupyterlab](#)
- [Connect ke repo Git dari dalam Jupyterlab](#)
- [Berkolaborasi dengan anggota tim Anda yang lain untuk menulis dan menjalankan kode buku catatan](#)
- [Jelajahi data dengan SQL Explorer](#)
- [Penyediaan kluster EMR dengan Service Catalog](#)

Untuk daftar lengkap kemampuan dengan Amazon EMR Studio, lihat. [Fitur utama dari EMR Studio](#)

Mengaktifkan fitur EMR Studio untuk pengguna EMR Notebooks

EMR Studios baru yang akan kami buat sebagai bagian dari penggabungan ini menggunakan peran `EMR_Notebooks_DefaultRole` IAM yang ada sebagai peran layanan EMR Studio.

Pengguna yang beralih ke EMR Studio dari EMR Notebooks dan ingin menggunakan kemampuan tambahan EMR Studio memerlukan beberapa izin peran baru. Tambahkan izin berikut ke peran pengguna EMR Notebooks Anda yang berencana menggunakan EMR Studio.

Note

Minimal, untuk melihat EMR Notebooks yang ada sebagai EMR Studio Workspaces dan untuk membuat Workspaces baru, pengguna `elasticmapreduce:ListStudios` harus memiliki dan izin pada peran mereka. `elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl` Untuk menggunakan semua fitur EMR Studio, tambahkan semua izin yang tercantum di bawah ini. Pengguna admin juga memerlukan izin untuk membuat dan mengelola EMR Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin administrator untuk membuat dan mengelola EMR Studio](#).

```
"elasticmapreduce:DescribeStudio",
"elasticmapreduce:ListStudios",
"elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl",
"elasticmapreduce:UpdateEditor",
"elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities",
"emr-containers:ListVirtualClusters",
"emr-containers:DescribeVirtualCluster",
"emr-containers:ListManagedEndpoints",
"emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
"emr-containers:CreateAccessTokenForManagedEndpoint",
"emr-containers:ListJobRuns",
"emr-containers:DescribeJobRun",
"servicecatalog:SearchProducts",
"servicecatalog:DescribeProduct",
"servicecatalog:DescribeProductView",
"servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
"servicecatalog:ProvisionProduct",
"servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
```

```
"servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",  
"servicecatalog:DescribeRecord",  
"servicecatalog:ListLaunchPaths",  
"cloudformation:DescribeStackResources"
```

Izin berikut juga diperlukan untuk menggunakan kemampuan kolaborasi di EMR Studio, tetapi tidak diperlukan dengan EMR Notebooks.

```
"sso-directory:SearchUsers",  
"iam:GetUser",  
"iam:GetRole",  
"iam:ListUsers",  
"iam:ListRoles",  
"sso:GetManagedApplicationInstance"
```

Persyaratan, perbedaan dalam versi rilis, dan keamanan untuk EMR Notebooks

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Pertimbangkan persyaratan berikut, perbedaan dalam versi rilis, informasi keamanan dan pertimbangan lainnya ketika Anda membuat cluster dan mengembangkan solusi menggunakan notebook EMR.

Persyaratan klaster

- Aktifkan Amazon EMR Block Public Access — Akses masuk ke klaster memungkinkan pengguna klaster untuk mengeksekusi kernel notebook. Pastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses klaster. Kami sangat menyarankan Anda membiarkan block public access diaktifkan, dan Anda membatasi lalu lintas SSH masuk hanya untuk sumber tepercaya. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan Akses publik blok Amazon EMR](#) dan [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#).

- Menggunakan Klaster Kompatibel — Sebuah klaster yang terpasang pada notebook harus memenuhi persyaratan berikut:
 - Hanya klaster yang dibuat menggunakan Amazon EMR yang didukung. Anda dapat membuat sebuah klaster secara independen dalam Amazon EMR dan kemudian melampirkan EMR notebook, atau Anda dapat membuat klaster kompatibel ketika Anda membuat EMR notebook.
 - Hanya klaster yang dibuat menggunakan rilis Amazon EMR versi 5.18.0 dan yang lebih baru yang didukung. Lihat [the section called “Perbedaan kemampuan dengan versi rilis klaster”](#).
 - Klaster yang dibuat menggunakan instans Amazon EC2 dengan prosesor AMD EPYC—misalnya, contoh instans m5a.* dan r5a.*—tidak didukung.
 - EMR Notebooks hanya berfungsi dengan klaster yang dibuat dengan `VisibleToAllUsers` diatur ke `true`. `VisibleToAllUsers` adalah `true` secara default.
 - Klaster harus diluncurkan dalam EC2-VPC. Subnet publik dan privat didukung. Platform EC2 Klasik tidak didukung.
 - Klaster harus diluncurkan dengan Hadoop, Spark, dan Livy yang diinstal. Aplikasi lain dapat diinstal, tetapi EMR Notebooks saat ini hanya mendukung klaster Spark.

Important

Untuk versi rilis Amazon EMR 5.32.0 dan yang lebih baru, atau 6.2.0 dan yang lebih baru, klaster Anda juga harus menjalankan aplikasi Jupyter Enterprise Gateway agar dapat bekerja dengan EMR Notebooks.

- Klaster yang menggunakan autentikasi Kerberos tidak didukung.
- Cluster terintegrasi dengan AWS Lake Formation dukungan instalasi perpustakaan cakupan notebook saja. Menginstal kernel dan pustaka di klaster tidak didukung.
- Cluster dengan beberapa node primer tidak didukung.
- Amazon EMR versi 6.9.0+ dan 5.31.1+ mendukung instans Graviton. JupyterEnterpriseGateway AWS

Perbedaan kemampuan dengan versi rilis klaster

Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan EMR Notebooks dengan klaster yang dibuat menggunakan Amazon EMR versi rilis 5.30.0, 5.32.0, atau lebih baru, atau 6.2.0 atau lebih baru.

Dengan versi ini, EMR Notebooks menjalankan kernel pada kluster Amazon EMR yang dilampirkan. Kernel dan pustaka dapat diinstal langsung pada node primer cluster. Menggunakan EMR Notebooks dengan versi kluster ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- Peningkatan kinerja — Kernel Notebook berjalan pada kluster dengan jenis instans EC2 yang Anda pilih. Versi sebelumnya menjalankan kernel pada instans khusus yang tidak dapat diubah ukurannya, diakses, atau disesuaikan.
- Kemampuan untuk menambah dan menyesuaikan kernel — Anda dapat terhubung ke kluster untuk menginstal paket kernel menggunakan conda dan pip. Selain itu, instalasi pip didukung menggunakan perintah terminal dalam sel notebook. Di versi sebelumnya, hanya kernel pra-instal yang tersedia (Python,, Spark PySpark, dan SparkR). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal kernel dan pustaka Python pada node primer cluster](#).
- Kemampuan untuk menginstal pustaka Python — Anda dapat menginstal [pustaka Python pada node utama cluster menggunakan dan](#). conda pip Kami merekomendasikan penggunaan conda. Dengan versi sebelumnya, hanya library dengan [cakupan notebook untuk yang didukung](#). PySpark

Fitur EMR Notebooks yang didukung oleh rilis kluster

Versi rilis kluster	Pustaka dengan cakupan notebook untuk PySpark	Instalasi kernel di kluster	Instalasi pustaka Python pada simpul utama
Lebih awal dari 5.18.0	EMR Notebooks tidak didukung		
5.18.0–5.25.0	Tidak	Tidak	Tidak
5.26.0–5.29.0	Ya	Tidak	Tidak
5.30.0	Ya	Ya	Ya
6.0.0	Tidak	Tidak	Tidak
5.32.0 dan yang lebih baru, dan 6.2.0 dan yang lebih baru	Ya	Ya	Ya

Batas untuk EMR Notebooks yang terpasang bersamaan

Saat Anda membuat klaster yang mendukung notebook, pertimbangkan jenis Instans EC2 dari simpul utama klaster. Batasan memori instans EC2 ini menentukan jumlah notebook yang dapat siap secara bersamaan untuk menjalankan kode dan kueri pada klaster.

Tipe instans EC2 simpul primer	Jumlah EMR Notebooks
*.medium	2
*.large	4
*.xlarge	8
*.2xlarge	16
*.4xlarge	24
*.8xlarge	24
*.16xlarge	24

Versi Jupyter Notebook dan Python

EMR Notebooks menjalankan [Jupyter Notebook versi 6.0.2](#) dan Python 3.6.5 terlepas dari versi rilis Amazon EMR dari klaster yang menempel.

Pertimbangan terkait keamanan

Menggunakan lokasi S3 terenkripsi

Jika Anda menentukan lokasi terenkripsi di Amazon S3 untuk menyimpan file notebook, Anda harus mengatur [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#) sebagai pengguna kunci. Peran layanan default adalah EMR_Notebooks_DefaultRole. Jika Anda menggunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi, lihat [Menggunakan kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang dan [artikel dukungan untuk menambahkan pengguna kunci](#).

Menggunakan cookie dengan domain hosting

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi off-console yang mungkin Anda gunakan dengan Amazon EMR, domain hosting aplikasi terdaftar di Daftar Akhiran Publik (PSL). Contoh domain hosting ini meliputi: `emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com`, `emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com`, `emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com`. Untuk keamanan lebih lanjut, jika Anda perlu mengatur cookie sensitif di nama domain default, kami sarankan Anda menggunakan cookie dengan `__Host-` awalan. Ini membantu mempertahankan domain Anda dari upaya pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set-Cookie](#) halaman di Jaringan Pengembang Mozilla.

Membuat Notebook di EMR Studio

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Anda membuat notebook EMR menggunakan konsol EMR Amazon lama. Membuat notebook menggunakan AWS CLI atau Amazon EMR API tidak didukung.

Untuk membuat EMR notebook

1. Buka konsol Amazon EMR. di <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>.
2. Pilih Notebook, Buat notebook.
3. Masukkan Nama notebook dan Deskripsi notebook opsional.
4. Jika Anda memiliki klaster aktif yang Anda ingin tempelkan dengan notebook, biarkan default Pilih klaster yang ada dipilih, klik Pilih, pilih sebuah klaster dari daftar, dan kemudian klik Pilih klaster. Untuk informasi tentang persyaratan klaster untuk EMR Notebooks, lihat [Persyaratan, perbedaan dalam versi rilis, dan keamanan untuk EMR Notebooks](#).

—atau—

Pilih Buat klaster, masukkan Nama klaster dan pilih opsi sesuai dengan pedoman berikut. Klaster dibuat di VPC default untuk akun yang menggunakan instans Sesuai permintaan.

Pengaturan	Deskripsi
Nama cluster	Nama familier yang digunakan untuk mengidentifikasi klaster.
Rilis	Tidak dapat diubah. Default ke versi rilis Amazon EMR terbaru (5.36.2).
Aplikasi	Tidak dapat diubah. Daftar aplikasi yang diinstal pada klaster.
Contoh	Masukkan jumlah instans dan pilih jenis Instans EC2. Satu contoh digunakan untuk node primer. Sisanya digunakan untuk simpul inti. Jenis instans menentukan jumlah notebook yang dapat ditempelkan ke klaster secara bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas untuk EMR Notebooks yang terpasang bersamaan .
Peran EMR	Biarkan default atau pilih tautan untuk menentukan peran layanan kustom untuk Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR) .
Profil instans EC2	Biarkan default atau pilih tautan untuk menentukan peran layanan kustom untuk instans EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 klaster (profil instans EC2) .

Pengaturan	Deskripsi
EC2 key pair	Pilih pasangan kunci EC2 untuk dapat terhubung ke instans klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH .
Pengakhiran otomatis	Pengakhiran otomatis didukung untuk Amazon EMR versi 5.30.0 dan 6.1.0 dan yang lebih baru. Pilih kotak centang untuk mengaktifkan penghentian otomatis, lalu tentukan jumlah waktu idle setelah cluster akan mati secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan klaster EMR Amazon.

- Untuk Grup keamanan, pilih Gunakan grup keamanan default. Atau, pilih Pilih grup keamanan dan pilih grup keamanan kustom yang tersedia di VPC klaster. Anda memilih satu untuk instance utama dan satu lagi untuk instance klien notebook. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup keamanan untuk EMR Notebooks”](#).
- Untuk AWS Peran Layanan, biarkan default atau pilih peran kustom dari daftar. Instans klien untuk notebook menggunakan peran ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#).
- Untuk Lokasi notebook Pilih lokasi di Amazon S3 tempat file notebook disimpan, atau tentukan lokasi Anda sendiri. Jika bucket dan folder tidak ada, Amazon EMR membuatnya.

Amazon EMR membuat folder dengan ID Notebook sebagai nama folder, dan menyimpan notebook ke file bernama *NotebookName*.ipynb. Misalnya, jika Anda menentukan lokasi Amazon S3 `s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooks` untuk notebook bernama `MyFirstEMRManagedNotebook`, file notebook disimpan ke `s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooks/NotebookID/MyFirstEMRManagedNotebook.ipynb`.

Jika Anda menentukan lokasi terenkripsi di Amazon S3, Anda harus mengatur [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#) sebagai pengguna kunci. Peran layanan default adalah `EMR_Notebooks_DefaultRole`. Jika Anda menggunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi,

lihat [Menggunakan kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang dan [artikel dukungan untuk menambahkan pengguna kunci](#).

8. Atau, jika Anda telah menambahkan repositori berbasis Git ke Amazon EMR yang ingin Anda kaitkan dengan notebook ini, pilih Repositori Git, pilih Pilih repositori lalu pilih repositori dari daftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengasosiasikan repositori berbasis Git dengan EMR Notebooks](#).
9. Atau, pilih Tanda, dan kemudian tambahkan tanda kunci-nilai tambahan untuk notebook.

Important

Sebuah tanda default dengan set string Kunci diatur ke `creatorUserID` dan set nilai yang ditetapkan ke ID pengguna IAM Anda diterapkan untuk tujuan akses. Kami menyarankan agar Anda tidak mengubah atau menghapus tanda ini karena dapat digunakan untuk mengontrol akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan klaster dan tanda Notebook dengan kebijakan IAM untuk kendali akses](#).

10. Pilih Buat Notebook.

Bekerja dengan EMR Notebooks

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Setelah Anda membuat notebook EMR, notebook membutuhkan waktu singkat untuk memulai. Status di daftar Notebook menunjukkan Memulai. Anda bisa membuka notebook saat statusnya Siap. Mungkin butuh waktu sedikit lebih lama untuk notebook menjadi Siap jika Anda membuat sebuah klaster bersama dengannya.

 Tip

Refresh browser Anda atau pilih ikon refresh di atas daftar notebook untuk menyegarkan status notebook.

Memahami status Notebook

EMR notebook dapat memiliki hal berikut untuk Status di daftar Notebook.

Status	Arti
Siap	Anda bisa membuka notebook menggunakan editor notebook. Sementara notebook memiliki status Siap, Anda dapat menghentikan atau menghapusnya. Untuk mengganti klaster, Anda harus menghentikan notebook terlebih dahulu. Jika notebook di status Siap idle untuk jangka waktu yang lama, notebook dihentikan secara otomatis.
Mulai	Notebook sedang dibuat dan ditempelkan ke klaster. Saat notebook dimulai, Anda tidak dapat membuka editor notebook, menghentikannya, menghapusnya, atau mengubah klaster.
Tertunda	Notebook telah dibuat, dan sedang menunggu integrasi dengan klaster selesai. Klaster mungkin masih menyediakan sumber daya atau menanggapi permintaan lainnya. Anda bisa membuka editor notebook dengan notebook dalam mode lokal. Kode apa pun yang bergantung pada proses klaster tidak mengeksekusi dan gagal.
Berhenti	Notebook dimatikan, atau klaster yang ditempelkan pada notebook berakhir. Saat

Status	Arti
	notebook berhenti, Anda tidak dapat membuka editor notebook, menghentikannya, menghapusnya, atau mengubah klaster.
Dihentikan	Notebook telah dimatikan. Anda dapat memulai notebook pada klaster yang sama, selama klaster masih berjalan. Anda dapat mengubah klaster, dan menghapus klaster.
Menghapus	Klaster sedang dihapus dari daftar klaster yang tersedia. File notebook, <i>NotebookName</i> .ipynb tetap di Amazon S3 dan terus menambah biaya penyimpanan yang berlaku.

Bekerja dengan editor Notebook

Keuntungan menggunakan notebook EMR adalah Anda dapat meluncurkan notebook di Jupyter atau JupyterLab langsung dari konsol.

Dengan EMR Notebooks, editor notebook yang Anda akses dari konsol Amazon EMR adalah editor Notebook Jupyter sumber terbuka yang sudah dikenal atau JupyterLab. Karena editor notebook diluncurkan dalam konsol Amazon EMR, lebih efisien untuk mengonfigurasi akses daripada dengan notebook yang di-host pada klaster Amazon EMR. Anda tidak perlu mengonfigurasi klien pengguna untuk membuat akses web melewati SSH, aturan grup keamanan, dan konfigurasi proxy. Jika pengguna memiliki izin yang memadai, mereka hanya dapat membuka editor notebook dalam konsol Amazon EMR.

Hanya satu pengguna dapat memiliki EMR notebook terbuka pada satu waktu dari dalam Amazon EMR. Jika pengguna lain mencoba membuka EMR notebook yang sudah terbuka, terjadi kesalahan.

Important

Amazon EMR menciptakan URL pre-signed unik untuk setiap sesi editor notebook, yang hanya berlaku untuk waktu yang singkat. Kami menyarankan agar Anda tidak membagikan URL editor notebook. Melakukan hal ini akan menimbulkan risiko keamanan karena penerima URL mengadopsi izin Anda untuk mengedit notebook dan menjalankan kode notebook.

selama masa hidup URL. Jika orang lain memerlukan akses ke buku catatan, berikan izin kepada pengguna mereka melalui kebijakan izin dan pastikan bahwa peran layanan untuk EMR Notebooks memiliki akses ke lokasi Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keamanan”](#) dan [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#).

Untuk membuka editor notebook untuk EMR notebook

1. Pilih notebook dengan Status dari Siap atau Tertunda dari daftar Notebook.
2. Pilih Buka di JupyterLab atau Buka di Jupyter.

Tab browser baru terbuka ke editor JupyterLab atau Jupyter Notebook.

3. Dari menu Kernel, pilih Ubah kernel lalu pilih kernel untuk bahasa pemrograman Anda.

Anda sekarang siap untuk menulis dan menjalankan kode dari dalam editor notebook.

Menyimpan isi Notebook

Ketika Anda bekerja di editor notebook, isi sel notebook dan output disimpan secara otomatis ke file notebook secara berkala di Amazon S3. Notebook yang tidak memiliki perubahan sejak terakhir kali sel diedit menunjukkan (disimpan otomatis) di samping nama notebook di editor. Jika perubahan belum disimpan, perubahan belum disimpan muncul.

Anda bisa menyimpan notebook secara manual. Dari menu File, pilih Simpan dan Checkpoint atau tekan CTRL+S. Ini membuat file bernama *NotebookName*.ipynb dalam folder checkpoint dalam folder notebook di Amazon S3. Misalnya, `s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebookFolder/NotebookID/checkpoints/NotebookName.ipynb`. Hanya file checkpoint terbaru yang disimpan di lokasi ini.

Mengubah klaster

Anda dapat mengubah klaster yang ditempelkan EMR notebook tanpa mengubah isi notebook itu sendiri. Anda dapat mengubah klaster hanya untuk mereka notebook yang memiliki status Dihentikan.

Untuk mengubah klaster EMR notebook

1. Jika notebook yang ingin Anda ubah sedang berjalan, pilih dari daftar Notebook dan pilih Berhenti.

2. Ketika status notebook Dihentikan, pilih notebook dari daftar Notebook, dan kemudian pilih Tampilkan detail.
3. Pilih Ubah klaster.
4. Jika Anda memiliki klaster aktif yang menjalankan Hadoop, Spark, dan Livy yang Anda ingin tempelkan pada notebook, biarkan default, dan pilih klaster dari daftar. Hanya klaster yang memenuhi persyaratan terdaftar.

— atau —

Pilih Buat klaster lalu pilih opsi klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan klaster](#).

5. Pilih satu opsi untuk Grup keamanan, lalu pilih Ubah klaster dan mulai notebook.

Menghapus Notebook dan file Notebook

Saat Anda menghapus EMR notebook menggunakan konsol Amazon EMR, Anda menghapus notebook dari daftar notebook yang tersedia. Namun, file notebook, tetap di Amazon S3 dan terus menambah biaya penyimpanan yang berlaku.

Untuk menghapus notebook dan menghapus file terkait

1. Buka konsol Amazon EMR. di <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>.
2. Pilih Notebook, pilih notebook Anda dari daftar, lalu pilih Tampilkan detail.
3. Pilih ikon folder di sebelah Lokasi notebook dan salin URL, yang ada dalam pola `s3://MyNotebookLocationPath/NotebookID/`.
4. Pilih Hapus.

Notebook dihapus dari daftar, dan detail notebook tidak dapat lagi dilihat.

5. Ikuti petunjuk untuk [Bagaimana cara menghapus folder dari bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Arahkan ke bucket dan folder dari langkah 3.

— atau —

Jika Anda telah AWS CLI menginstal, buka prompt perintah dan ketik perintah di akhir paragraf ini. Ganti lokasi Amazon S3 dengan lokasi yang Anda salin di atas. Pastikan bahwa AWS CLI dikonfigurasi dengan tombol akses pengguna dengan izin untuk menghapus lokasi Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengonfigurasi AWS CLI](#) di AWS Command Line Interface Panduan Pengguna.


```
aws s3 rm s3://MyNotebookLocationPath/NotebookID
```

Berbagi file Notebook

Setiap EMR notebook disimpan ke Amazon S3 sebagai file bernama *NotebookName*.ipynb. Selama file notebook kompatibel dengan versi yang sama dari Jupyter Notebook yang didasarkan pada EMR Notebooks, Anda dapat membuka notebook sebagai EMR notebook.

Cara termudah untuk membuka file notebook dari pengguna lain adalah dengan menyimpan file*.ipynb dari pengguna lain ke sistem file lokal Anda, lalu gunakan fitur unggah di Jupyter dan editor. JupyterLab

Anda dapat menggunakan proses ini untuk menggunakan EMR notebook yang dibagikan oleh orang lain, notebook yang dibagikan di komunitas Jupyter, atau untuk memulihkan notebook yang telah dihapus dari konsol saat Anda masih memiliki file notebook.

Untuk menggunakan file notebook yang berbeda sebagai dasar untuk EMR notebook

1. Sebelum melanjutkan, tutup editor notebook untuk notebook apa pun yang akan Anda gunakan, lalu hentikan notebook jika itu adalah EMR notebook.
2. Buat EMR notebook dan masukkan nama untuknya. Nama yang Anda masukkan untuk notebook akan menjadi nama file yang perlu Anda ganti. Nama file baru harus cocok dengan nama file ini persis.
3. Buat catatan dari lokasi di Amazon S3 yang Anda pilih untuk notebook. File yang Anda ganti dalam folder dengan jejak dan nama file seperti pola berikut:
s3://MyNotebookLocation/NotebookID/MyNotebookName.ipynb.
4. Hentikan notebook.
5. Ganti file notebook lama di lokasi Amazon S3 dengan yang baru, dengan menggunakan nama yang persis sama.

AWS CLI Perintah berikut untuk Amazon S3 menggantikan file yang disimpan ke mesin lokal yang disebut notebook SharedNotebook.ipynb EMR dengan nama MyNotebook, ID dari-12A3BCDEFJHIJKLMN045PQRST, dan dibuat dengan ditentukan di amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooksFolder Amazon S3. Untuk informasi tentang menggunakan konsol Amazon S3 untuk menyalin dan mengganti file, lihat [Mengunggah, mengunduh, dan mengelola objek](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

```
aws s3 cp SharedNotebook.ipynb s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyNotebooksFolder/-12A3BCDEFJHIJKLMN045PQRST/MyNotebook.ipynb
```

Contoh perintah terprogram untuk EMR Notebooks

Ikhtisar

Anda dapat menjalankan notebook EMR dengan eksekusi APIs dari skrip atau dari baris perintah. Saat Anda memulai, menghentikan, membuat daftar, dan menjelaskan eksekusi notebook EMR di luar AWS konsol, Anda dapat mengontrol notebook EMR secara terprogram. Anda dapat meneruskan nilai parameter yang berbeda ke buku catatan dengan sel notebook berparameter. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat salinan notebook untuk setiap set nilai parameter baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tindakan Amazon EMR API](#).

Anda dapat menjadwalkan atau mengelompokkan eksekusi notebook EMR dengan acara Amazon CloudWatch dan. AWS Lambda Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Lambda dengan CloudWatch Acara Amazon](#).

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Izin peran untuk eksekusi terprogram

Untuk menggunakan eksekusi terprogram dengan EMR Notebooks, Anda harus mengonfigurasi izin pengguna dengan kebijakan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowExecutionActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:StartNotebookExecution",
      "elasticmapreduce:DescribeNotebookExecution",
      "elasticmapreduce:ListNotebookExecutions"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_Notebooks_DefaultRole"
    ]
  }
]
}

```

Saat menjalankan EMR Notebooks secara terprogram di kluster EMR Notebooks, Anda harus menambahkan izin tambahan ini:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
      ],
      "Resource": [

```

```

        "arn:aws:emr-containers*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam*:123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowDescribingManagedEndpoint",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:emr-containers*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ]
}
]
}

```

Keterbatasan dengan eksekusi terprogram

- Maksimal 100 eksekusi bersamaan didukung Wilayah AWS per akun.
- Eksekusi dihentikan jika berjalan selama lebih dari 30 hari.
- Eksekusi terprogram notebook tidak didukung dengan aplikasi interaktif Amazon EMR Serverless.

Contoh eksekusi notebook EMR terprogram

Bagian berikut memberikan beberapa contoh eksekusi notebook EMR terprogram dengan AWS CLI, Boto3 SDK (Python), dan Ruby:

- [Contoh perintah CLI Notebook di EMR Studio](#)
- [Sampel Python untuk notebook EMR](#)
- [Sampel Ruby untuk notebook EMR](#)

Anda juga dapat menjalankan notebook berparameter sebagai bagian dari alur kerja terjadwal dengan alat orkestrasi seperti Apache Airflow atau Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur pekerjaan analitik di EMR Notebooks menggunakan MWAA di Big Data Blog.AWS](#)


Contoh perintah CLI Notebook di EMR Studio

Topik ini menunjukkan contoh perintah CLI untuk notebook EMR. Contoh menggunakan notebook demo dari konsol EMR Notebooks. Untuk menemukan buku catatan, gunakan jalur file relatif ke direktori home. Dalam contoh ini, ada dua file notebook yang dapat Anda jalankan: `demo_pyspark.ipynb` dan `my_folder/python3.ipynb`.


Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Jalur relatif untuk file `demo_pyspark.ipynb` adalah `demo_pyspark.ipynb`, ditunjukkan di bawah ini.



Jalur relatif untuk `python3.ipynb` adalah `my_folder/python3.ipynb`, ditunjukkan di bawah ini.



Untuk informasi tentang tindakan Amazon EMR API, lihat [NotebookExecution](#) tindakan Amazon [EMR API](#).

Jalankan buku catatan

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk menjalankan notebook Anda dengan `start-notebook-execution` tindakan, seperti contoh berikut menunjukkan.

Example— Menjalankan notebook EMR di EMR Studio Workspace dengan klaster Amazon EMR (berjalan di Amazon EC2)

```
aws emr --region us-east-1 \
start-notebook-execution \
--editor-id e-ABCDEFGH123456 \
--notebook-params '{"input_param":"my-value", "good_superhero":["superman", "batman"]}' \
--relative-path test.ipynb \
--notebook-execution-name my-execution \
--execution-engine '{"Id" : "j-1234ABCD123"}' \
--service-role EMR_Notebooks_DefaultRole

{
  "NotebookExecutionId": "ex-ABCDEFGH1234ABCD"
}
```

Example- Menjalankan notebook EMR di Ruang Kerja EMR Studio dengan cluster EMR Notebooks

```
aws emr start-notebook-execution \
--region us-east-1 \
--service-role EMR_Notebooks_DefaultRole \
--environment-variables '{"KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS": "--conf  
spark.executor.instances=1", "KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT": "350"}' \
--output-notebook-format HTML \
--execution-engine Id=arn:aws:emr-containers:us-west-2:account-id:/  
virtualclusters/ABCDEFGH/  
endpoints/ABCEFG,Type=EMR_ON_EKS,ExecutionRoleArn=arn:aws:iam::account-  
id:role/execution-role \
--editor-id e-ABCDEFGH \
--relative-path EMRonEKS-spark_python.ipynb
```

Example- Menjalankan notebook EMR yang menentukan lokasi Amazon S3-nya

```
aws emr start-notebook-execution \
  --region us-east-1 \
  --notebook-execution-name my-execution-on-emr-on-eks-cluster \
  --service-role EMR_Notebooks_DefaultRole \
  --environment-variables '{"KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS": "--conf\nspark.executor.instances=1", "KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT": "350"}' \
  --output-notebook-format HTML \
  --execution-engine Id=arn:aws:emr-containers:us-west-2:account-id:/\
virtualclusters/ABCDEF/\
endpoints/ABCDEF,Type=EMR_ON_EKS,ExecutionRoleArn=arn:aws:iam::account-\
id:role/execution-role \
  --notebook-s3-location '{"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Key": "s3-prefix-to-\nnotebook-location/EMRonEKS-spark_python.ipynb"}' \
  --output-notebook-s3-location '{"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Key": "s3-prefix-\nfor-storing-output-notebook"}'
```

Keluaran notebook

Berikut adalah output dari notebook sampel. Sel 3 menunjukkan nilai parameter yang baru disuntikkan.



```
In [1]:
print("Hello world")

Hello world

In [2]:
parameters ✕
input_param = "default"
good_superhero = ["batman", "superman"]

In [3]:
injected-parameters ✕
# Parameters
good_superhero = ["superman", "batman"]
input_param = "my-value"
new_param = {"nest-key1": "nest-val1", "nest-key2": "nest-val2"}

In [4]:
print(input_param)

my-value

In [5]:
for hero in good_superhero:
    print(hero)

superman
batman
```

Jelaskan buku catatan

Anda dapat menggunakan `describe-notebook-execution` tindakan untuk mengakses informasi tentang eksekusi notebook tertentu.

```
aws emr --region us-east-1 \
describe-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE

{
  "NotebookExecution": {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "ExecutionEngine": {
      "Id": "j-2QM0V6JAX1TS2",
      "Type": "EMR",
      "MasterInstanceSecurityGroupId": "sg-05ce12e58cd4f715e"
    },
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "NotebookParams": "{\"input_param\": \"my-value\", \"good_superhero\": \"superman\", \"batman\": \"\"}\",
    "Status": "FINISHED",
    "StartTime": 1593490857.009,
    "Arn": "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:notebook-execution/ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
    "LastStateChangeReason": "Execution is finished for cluster j-2QM0V6JAX1TS2.",
    "NotebookInstanceSecurityGroupId": "sg-0683b0a39966d4a6a",
    "Tags": []
  }
}
```

Hentikan buku catatan

Jika notebook Anda menjalankan eksekusi yang ingin Anda hentikan, Anda dapat melakukannya dengan `stop-notebook-execution` perintah.

```
# stop a running execution
aws emr --region us-east-1 \
stop-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZX78UVPAAATC8LHJR129B1RBN4T

# describe it
aws emr --region us-east-1 \
```



```
describe-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T

{
  "NotebookExecution": {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "ExecutionEngine": {
      "Id": "j-2QM0V6JAX1TS2",
      "Type": "EMR"
    },
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "NotebookParams": "{\"input_param\": \"my-value\", \"good_superhero\": [\"superman\", \"batman\"]}",
    "Status": "STOPPED",
    "StartTime": 1593490876.241,
    "Arn": "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:editor-execution/ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",
    "LastStateChangeReason": "Execution is stopped for cluster j-2QM0V6JAX1TS2. Internal error",
    "Tags": []
  }
}
```

Buat daftar eksekusi untuk buku catatan berdasarkan waktu mulai

Anda dapat meneruskan `--from` parameter `list-notebook-executions` ke daftar eksekusi buku catatan Anda berdasarkan waktu mulai.

```
# filter by start time
aws emr --region us-east-1 \
list-notebook-executions --from 1593400000.000

{
  "NotebookExecutions": [
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",
      "Status": "STOPPED",
      "StartTime": 1593490876.241
    },
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
```

```

    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "Status": "RUNNING",
    "StartTime": 1593490857.009
  },
  {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZYRS0M14L5V95WZ90Q399SKMNW",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "Status": "STOPPED",
    "StartTime": 1593490292.995
  },
  {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZX009ZK83IVY5E33VH8MDMELVK8K",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "Status": "FINISHED",
    "StartTime": 1593489834.765
  },
  {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX0ZF88JWDF9J09GJ91R57VI0N",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "Status": "FAILED",
    "StartTime": 1593488934.688
  }
]
}

```

Buat daftar eksekusi untuk buku catatan berdasarkan waktu mulai dan status

`list-notebook-executions` Perintah juga dapat mengambil `--status` parameter untuk memfilter hasil.

```

# filter by start time and status
aws emr --region us-east-1 \
list-notebook-executions --from 1593400000.000 --status FINISHED
{
  "NotebookExecutions": [
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",

```

```

        "Status": "FINISHED",
        "StartTime": 1593490857.009
    },
    {
        "NotebookExecutionId": "ex-IZX009ZK83IVY5E33VH8MDMELVK8K",
        "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
        "NotebookExecutionName": "my-execution",
        "Status": "FINISHED",
        "StartTime": 1593489834.765
    }
]
}

```

Sampel Python untuk notebook EMR

Topik ini berisi contoh file perintah. Contoh kode adalah file SDK for Python (Boto3) bernama `demo.py`. Ini menunjukkan eksekusi notebook APIs.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Untuk informasi tentang tindakan Amazon EMR API, lihat NotebookExecution tindakan Amazon [EMR](#) API.

```

import boto3,time

emr = boto3.client(
    'emr',
    region_name='us-west-1'
)

start_resp = emr.start_notebook_execution(
    EditorId='e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI',
    RelativePath='boto3_demo.ipynb',
    ExecutionEngine={'Id':'j-1HYZS6JQKV11Q'},

```

```

    ServiceRole='EMR_Notebooks_DefaultRole'
)

execution_id = start_resp["NotebookExecutionId"]
print(execution_id)
print("\n")

describe_response = emr.describe_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)

print(describe_response)
print("\n")

list_response = emr.list_notebook_executions()
print("Existing notebook executions:\n")
for execution in list_response['NotebookExecutions']:
    print(execution)
    print("\n")

print("Sleeping for 5 sec...")
time.sleep(5)

print("Stop execution " + execution_id)
emr.stop_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)
describe_response = emr.describe_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)
print(describe_response)
print("\n")

```

Berikut output dari menjalankan `demo.py`.

```
ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK
```

```
{'NotebookExecution': {'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK',
  'EditorId': 'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'ExecutionEngine': {'Id':
  'j-1HYZS6JQKV11Q', 'Type': 'EMR'}, 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STARTING',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal()),
  'Arn': 'arn:aws:elasticmapreduce:us-west-1:123456789012:notebook-execution/ex-
  IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'LastStateChangeReason': 'Execution is starting
  for cluster j-1HYZS6JQKV11Q.', 'Tags': []}, 'ResponseMetadata': {'RequestId':
  '70f12c5f-1dda-45b7-adf6-964987d373b7', 'HTTPStatusCode': 200, 'HTTPHeaders': {'x-
  amzn-requestid': '70f12c5f-1dda-45b7-adf6-964987d373b7', 'content-type': 'application/
  x-amz-json-1.1', 'content-length': '448', 'date': 'Wed, 19 Aug 2020 00:49:22 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

Existing notebook executions:

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STARTING',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5ABS5PR1E5AHMFYEMX3JJIORRB', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'RUNNING',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 48, 36, 373000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5GLVXIU1HNI8BWVW057F6MF4VE', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 45, 14, 646000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 46, 26, 543000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5CV8YDU08JAIWMXN2VH32RUIT1', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 43, 5, 807000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 44, 31, 632000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5AS0PPW55CEEURZ9NS0WSUJZ6', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 42, 29, 265000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 43, 48, 320000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX57YF5Q53BKWLR4I5QZ14HJ7DRS', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 38, 37, 81000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 40, 39, 646000, tzinfo=tzlocal())}
```

Sleeping for 5 sec...

Stop execution ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK

```
{'NotebookExecution': {'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK',
'EditorId': 'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'ExecutionEngine': {'Id':
'j-1HYZS6JQKV11Q', 'Type': 'EMR'}, 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STOPPING',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal()),
'Arn': 'arn:aws:elasticmapreduce:us-west-1:123456789012:notebook-execution/ex-
IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'LastStateChangeReason': 'Execution is being stopped'}}
```

```
for cluster j-1HYZS6JQKV11Q.', 'Tags': []}, 'ResponseMetadata': {'RequestId':
'2a77ef73-c1c6-467c-a1d1-7204ab2f6a53', 'HTTPStatusCode': 200, 'HTTPHeaders': {'x-
amzn-requestid': '2a77ef73-c1c6-467c-a1d1-7204ab2f6a53', 'content-type': 'application/
x-amz-json-1.1', 'content-length': '453', 'date': 'Wed, 19 Aug 2020 00:49:30 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}
```

Sampel Ruby untuk notebook EMR

Topik ini berisi contoh Ruby yang menunjukkan fungsionalitas notebook.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Contoh kode Ruby berikut menunjukkan menggunakan API eksekusi notebook.

```
# prepare an Amazon EMR client

emr = Aws::EMR::Client.new(
  region: 'us-east-1',
  access_key_id: 'AKIA...JKPKA',
  secret_access_key: 'rLMeu...vU00LrAC1',
)
```

Memulai eksekusi notebook dan mendapatkan id eksekusi

Dalam contoh ini, editor Amazon S3 dan notebook EMR adalah. `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks/e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK/test.ipynb`

Untuk informasi tentang tindakan Amazon EMR API, lihat NotebookExecution tindakan Amazon [EMR API](#).

```
start_response = emr.start_notebook_execution({
  editor_id: "e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK",
```

```

    relative_path: "test.ipynb",

    execution_engine: {id: "j-3U82I95AMALGE"},

    service_role: "EMR_Notebooks_DefaultRole",
  })

notebook_execution_id = start_resp.notebook_execution_id

```

Menggambarkan eksekusi notebook dan mencetak detailnya

```

describe_resp = emr.describe_notebook_execution({
    notebook_execution_id: notebook_execution_id
})
puts describe_resp.notebook_execution

```

Output dari perintah di atas adalah sebagai berikut.

```

{
:notebook_execution_id=>"ex-IZX3VTVZWVWP27KUB90BZ7V9IEDG",
:editor_id=>"e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK",
:execution_engine=>{:id=>"j-3U82I95AMALGE", :type=>"EMR", :master_instance_security_group_id=>n
:notebook_execution_name=>"",
:notebook_params=>nil,
:status=>"STARTING",
:start_time=>2020-07-23 15:07:07 -0700,
:end_time=>nil,
:arn=>"arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:notebook-execution/ex-
IZX3VTVZWVWP27KUB90BZ7V9IEDG",
:output_notebook_uri=>nil,
:last_state_change_reason=>"Execution is starting for cluster
j-3U82I95AMALGE.", :notebook_instance_security_group_id=>nil,
:tags=>[]
}

```

Filter notebook

```

"EditorId": "e-XXXX",           [Optional]
"From" : "1593400000.000",      [Optional]

```

"To" :

Menghentikan eksekusi notebook

```
stop_resp = emr.stop_notebook_execution({
    notebook_execution_id: notebook_execution_id
})
```

Mengaktifkan peniruan pengguna untuk memantau aktivitas pengguna dan tugas Spark

EMR Notebooks memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi peniruan pengguna pada kluster Spark. Fitur ini membantu Anda melacak aktivitas tugas yang dimulai dari dalam editor notebook. Selain itu, EMR Notebooks memiliki widget Jupyter Notebook bawaan untuk melihat detail tugas Spark bersama output kueri di editor notebook. Widget ini tersedia secara default dan tidak memerlukan konfigurasi khusus. Namun, untuk melihat server riwayat, klien Anda harus dikonfigurasi untuk melihat antarmuka web Amazon EMR yang di-host di node utama.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Menyiapkan peniruan pengguna Spark

Secara default, tugas Spark yang dikirimkan pengguna menggunakan editor notebook tampaknya berasal dari identitas pengguna `livy`. Anda dapat mengonfigurasi peniruan identitas pengguna untuk kluster sehingga pekerjaan ini terkait dengan identitas pengguna yang menjalankan kode sebagai gantinya. Direktori pengguna HDFS pada node utama dibuat untuk setiap identitas pengguna yang menjalankan kode di notebook. Misalnya, jika pengguna `NbUser1` menjalankan kode dari editor notebook, Anda dapat terhubung ke node utama dan melihat yang `hadoop fs -ls /user` menunjukkan direktori `/user/user_NbUser1`.

Anda mengaktifkan fitur ini dengan menetapkan properti di klasifikasi konfigurasi `core-site` dan `livy-conf`. Fitur ini tidak tersedia secara default ketika Anda meminta Amazon EMR membuat kluster bersama dengan notebook. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan klasifikasi untuk mengustomisasi aplikasi, lihat [Mengonfigurasi aplikasi](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR.

Gunakan klasifikasi konfigurasi berikut dan nilai-nilai untuk mengaktifkan peniruan pengguna untuk EMR Notebooks:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  },
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Menggunakan widget pemantauan tugas Spark

Ketika Anda menjalankan kode dalam editor notebook yang mengeksekusi tugas Spark pada kluster EMR, output termasuk widget Jupyter Notebook untuk pemantauan tugas Spark. Widget memberikan detail tugas dan tautan yang berguna ke halaman server riwayat Spark dan halaman riwayat tugas Hadoop, bersama dengan tautan yang nyaman untuk log tugas di Amazon S3 untuk tugas gagal.

Untuk melihat halaman server riwayat pada node utama cluster, Anda harus mengatur klien SSH dan proxy yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#). Untuk melihat log di Amazon S3, pencatatan kluster harus diaktifkan, yang merupakan default untuk kluster baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat berkas log yang diarsipkan ke Amazon S3](#).

Berikut ini adalah contoh dari pemantauan tugas Spark.

Spark Job Progress

Click to expand and view Spark job details

For failed jobs, click these links to view logs in Amazon S3 when logging is enabled on the cluster.

Stage [ID]: name at [source]:[line]	Status	Task Progress	Elapsed Time (seconds)	Failed Task Logs
Stage [0]: coalesce at Natl...java:0	COMPLETE	4/4	11.71	
Stage [1]: reduce at <stdin>:16	COMPLETE	12/12		

Job [1]: foreach at <stdin>:24

Stage [ID]: name at [source]:[line]	Status	Task Progress	Elapsed Time (seconds)	Failed Task Logs
Stage [2]: coalesce at Natl...java:0	SKIPPED	0/4	n/a	
Stage [3]: foreach at <stdin>:24	FAILED	4/12	1.212	stderr stdout

Starting Spark application

ID	YARN Application ID	Kind	State	Spark UI	Driver log	Current session?
0	application_1542497924776_0001	pyspark	idle	Link	Link	✓

SparkSession available as 'spark'.

Click this link to view Spark History Server.

Click this link to view Hadoop Job History.

```
An error occurred while calling z: org.apache.spark.api.python.PythonCollectAndServe.
: org.apache.spark.SparkException: Job aborted due to stage failure: Task failed stage 3.0 failed 4 times, most recent failure:
e: Loss of connection to the ResourceManager at 172.31.20.106.ec2.internal, execution of org.apache.spark.api.python.PythonException
on: Truncated
File /mnt/yarn/usercache/user_jeffgoll/appcache/application_1542497924776_0001/pyspark.zip/main
pro
File /mnt/yarn/usercache/user_jeffgoll/appcache/application_1542497924776_0001/pyspark.zip/main
ark.zip/pyspark/worker.py", line 248, in process
serializer.dump_stream(func(split_index, iterator), outfile)
File "/usr/lib/spark/python/lib/pyspark.zip/pyspark/rdd.py", line 2440, in pipeline_func
File "/usr/lib/spark/python/lib/pyspark.zip/pyspark/rdd.py", line 2440, in pipeline_func
```

Keamanan dan kontrol akses EMR notebooks

Beberapa fitur tersedia untuk membantu Anda menyesuaikan postur keamanan EMR Notebooks. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang memiliki akses ke EMR notebook, dapat bekerja dengan notebook, dan menggunakan editor notebook untuk mengeksekusi kode pada kluster. Fitur-fitur ini bekerja bersama dengan fitur keamanan yang tersedia untuk kluster Amazon EMR dan Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan di Amazon EMR](#).

- Anda dapat menggunakan pernyataan AWS Identity and Access Management kebijakan bersama dengan tag buku catatan untuk membatasi akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#) dan [Contoh pernyataan kebijakan berbasis identitas untuk EMR Notebooks](#).

- Grup keamanan Amazon EC2 bertindak sebagai firewall virtual yang mengontrol lalu lintas jaringan antara instance utama cluster dan editor notebook. Anda dapat menggunakan default atau kustomisasi grup keamanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan grup-grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks](#).
- Anda menentukan Peran AWS Layanan yang menentukan izin yang dimiliki buku catatan EMR saat berinteraksi dengan layanan lain. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#).

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Menginstal dan menggunakan kernel dan pustaka di EMR Studio

Setiap EMR notebook dilengkapi dengan satu set perpustakaan dan kernel pra-instal. Anda dapat menginstal pustaka dan kernel tambahan di kluster EMR jika cluster memiliki akses ke repositori tempat kernel dan pustaka berada. Misalnya, untuk kluster di subnet privat, Anda mungkin perlu mengonfirmasi terjemahan alamat jaringan (NAT) dan menyediakan jalur bagi kluster untuk mengakses repositori PyPI publik untuk menginstal perpustakaan. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi akses eksternal untuk konfigurasi jaringan yang berbeda, lihat [Skenario dan contoh](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Aplikasi EMR Tanpa Server dilengkapi dengan pustaka pra-instal berikut untuk Python dan: PySpark

- Pustaka Python —ggplot,,matplotlib,numpy,pandas,plotly, bokeh scikit-learn scipy scipy
- PySpark perpustakaan —ggplot,matplotlib,numpy, pandasplotly,bokeh,scikit-learn, scipy scipy

Menginstal kernel dan pustaka Python pada node primer cluster

Dengan versi rilis Amazon EMR 5.30.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk 6.0.0, Anda dapat menginstal pustaka dan kernel Python tambahan pada node utama cluster. Setelah instalasi, kernel dan perpustakaan ini tersedia untuk setiap pengguna yang menjalankan EMR notebook yang melekat pada klaster. Pustaka Python yang diinstal dengan cara ini hanya tersedia untuk proses yang berjalan pada node utama. Perpustakaan tidak diinstal pada simpul inti atau tugas dan tidak tersedia untuk eksekutor yang berjalan pada simpul tersebut.

Note

Untuk Amazon EMR versi 5.30.1, 5.31.0, dan 6.1.0, Anda harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk menginstal kernel dan pustaka pada node utama cluster.

Untuk mengaktifkan fitur, lakukan hal berikut ini:

1. Pastikan bahwa kebijakan izin yang dilampirkan ke peran layanan untuk EMR Notebooks mengizinkan tindakan berikut ini:

```
elasticmapreduce:ListSteps
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#).

2. Gunakan AWS CLI untuk menjalankan langkah pada cluster yang mengatur EMR Notebooks seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Anda harus menggunakan nama langkah EMRNotebooksSetup. Ganti *us-east-1* dengan Wilayah tempat klaster Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan langkah-langkah untuk klaster menggunakan AWS CLI](#).

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps
  Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
  awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-
  setup.sh"]
```

Anda dapat menginstal kernel dan pustaka menggunakan pip atau conda di `/emr/notebook-env/bin` direktori pada node utama.

Example— Menginstal pustaka Python

Dari kernel Python3, jalankan `%pip` sihir sebagai perintah dari dalam sel notebook untuk menginstal pustaka Python.

```
%pip install pmdarima
```

Anda mungkin perlu me-restart kernel untuk menggunakan paket yang diperbarui. Anda juga dapat menggunakan sihir `%%sh` Spark untuk memanggil pip.

```
%%sh
/emr/notebook-env/bin/pip install -U matplotlib
/emr/notebook-env/bin/pip install -U pmdarima
```

Saat menggunakan PySpark kernel, Anda dapat menginstal pustaka di cluster menggunakan pip perintah atau menggunakan pustaka dengan cakupan notebook dari dalam buku catatan. PySpark

Untuk menjalankan pip perintah pada cluster dari terminal, pertama-tama hubungkan ke node utama menggunakan SSH, seperti yang ditunjukkan oleh perintah berikut.

```
sudo pip3 install -U matplotlib
sudo pip3 install -U pmdarima
```

Atau, Anda dapat menggunakan pustaka dengan cakupan notebook. Dengan pustaka dengan cakupan notebook, instalasi perpustakaan Anda terbatas pada cakupan sesi Anda dan terjadi pada semua pelaksana Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pustaka Cakupan Notebook](#).

Jika Anda ingin mengemas beberapa pustaka Python dalam PySpark kernel, Anda juga dapat membuat lingkungan virtual Python yang terisolasi. Sebagai contoh, lihat [Menggunakan Virtualenv](#).

Untuk membuat lingkungan virtual Python dalam sesi, gunakan properti Spark `spark.yarn.dist.archives` dari perintah `%%configure` ajaib di sel pertama dalam buku catatan, seperti contoh berikut menunjukkan.

```
%%configure -f
{
```

```

"conf": {
  "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
  "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON": "./environment/bin/python",
  "spark.yarn.dist.archives": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
my_pyspark_venv.tar.gz#environment",
  "spark.submit.deployMode": "cluster"
}
}

```

Anda juga dapat membuat lingkungan pelaksana Spark.

```

%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.executorEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.dist.archives": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
my_pyspark_venv.tar.gz#environment",
    "spark.submit.deployMode": "cluster"
  }
}

```

Anda juga dapat menggunakan conda untuk menginstal pustaka Python. Anda tidak perlu akses sudo untuk menggunakannya. Anda harus terhubung ke node utama dengan SSH, dan kemudian jalankan conda dari terminal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Example— Memasang kernel

Contoh berikut menunjukkan penginstalan kernel Kotlin menggunakan perintah terminal saat terhubung ke node utama klaster:

```
sudo /emr/notebook-env/bin/conda install kotlin-jupyter-kernel -c jetbrains
```

Note

Instruksi ini tidak menginstal dependensi kernel. Jika kernel Anda memiliki dependensi pihak ketiga, Anda mungkin perlu mengambil langkah persiapan tambahan sebelum dapat menggunakan kernel dengan notebook Anda.

Pertimbangan dan batasan dengan pustaka cakupan notebook

Saat Anda menggunakan pustaka dengan cakupan notebook, pertimbangkan hal berikut:

- Pustaka dengan cakupan notebook tersedia untuk kluster yang Anda buat dengan rilis Amazon EMR 5.26.0 dan yang lebih tinggi.
- Pustaka dengan cakupan notebook dimaksudkan untuk digunakan hanya dengan kernel. PySpark
- Setiap pengguna dapat menginstal pustaka cakupan notebook tambahan dari dalam sel notebook. Pustaka ini hanya tersedia untuk pengguna notebook tersebut selama sesi notebook tunggal. Jika pengguna lain membutuhkan pustaka yang sama, atau pengguna yang sama membutuhkan pustaka yang sama dalam sesi yang berbeda, pustaka harus diinstal ulang.
- Anda hanya dapat menghapus pustaka yang diinstal dengan API. `install_pypi_package` Anda tidak dapat menghapus pustaka apa pun yang telah diinstal sebelumnya di cluster.
- Jika pustaka yang sama dengan versi yang berbeda diinstal pada kluster dan sebagai pustaka cakupan notebook, versi pustaka cakupan notebook menimpa versi pustaka kluster.

Bekerja dengan Pustaka cakupan notebook

Untuk menginstal pustaka, kluster Amazon EMR Anda harus memiliki akses ke repositori PyPI di mana pustaka berada.

Contoh berikut menunjukkan perintah sederhana untuk membuat daftar, menginstal, dan menghapus pustaka dari dalam sel notebook menggunakan PySpark kernel dan. APIs Untuk contoh tambahan, lihat [Menginstal pustaka Python di cluster yang sedang berjalan dengan posting EMR Notebooks](#) di Big Data Blog. AWS

Example— Daftar pustaka saat ini

Perintah berikut membuat daftar paket Python yang tersedia untuk sesi notebook Spark saat ini. Ini berisi daftar pustaka yang diinstal pada kluster dan pustaka cakupan notebook.

```
sc.list_packages()
```

Example— Menginstal pustaka Celery

Perintah berikut menginstal pustaka [Celery](#) sebagai pustaka cakupan notebook.

```
sc.install_pypi_package("celery")
```

Setelah menginstal pustaka, perintah berikut mengonfirmasi bahwa pustaka tersedia pada driver dan eksekutor Spark.

```
import celery
sc.range(1,10000,1,100).map(lambda x: celery.__version__).collect()
```

Example— Menginstal pustaka Arrow, menentukan versi dan repositori

Perintah berikut menginstal pustaka [Arrow](#) sebagai pustaka notebook, dengan spesifikasi versi pustaka dan URL repositori.

```
sc.install_pypi_package("arrow==0.14.0", "https://pypi.org/simple")
```

Example— Menghapus instalasi pustaka

Perintah berikut menghapus instalasi pustaka Arrow, menghapusnya sebagai pustaka cakupan notebook dari sesi saat ini.

```
sc.uninstall_package("arrow")
```

Mengasosiasikan repositori berbasis Git dengan EMR Notebooks

Anda dapat mengasosiasikan repositori berbasis Git dengan Amazon EMR notebooks untuk menyimpan notebook Anda dalam lingkungan terkendali versi. Anda dapat mengasosiasikan hingga tiga repositori dengan notebook. Layanan berbasis Git berikut didukung:

- [AWS CodeCommit](#)
- [GitHub](#)
- [Bitbucket](#)
- [GitLab](#)

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan.

[Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Mengasosiasikan repositori berbasis Git dengan notebook Anda memiliki manfaat sebagai berikut.

- Kontrol versi — Anda dapat merekam perubahan kode dalam sistem kontrol versi sehingga Anda dapat meninjau riwayat perubahan Anda dan secara selektif membalikkannya.
- Kolaborasi — Rekan kerja yang bekerja di notebook berbeda dapat berbagi kode melalui repositori berbasis Git jarak jauh. Notebook dapat mengkloning atau menggabungkan kode dari repositori jarak jauh dan mendorong perubahan kembali ke repositori jarak jauh tersebut.
- Penggunaan kembali kode — Banyak notebook Jupyter yang menunjukkan analisis data atau teknik pembelajaran mesin tersedia di repositori yang dihosting publik, seperti GitHub. Anda dapat mengasosiasikan notebook Anda dengan repositori untuk menggunakan kembali notebook Jupyter yang berada dalam repositori.

Untuk menggunakan repositori berbasis Git dengan EMR Notebooks, Anda menambahkan repositori sebagai sumber daya di konsol Amazon EMR, mengasosiasikan kredensial untuk repositori yang memerlukan autentikasi, dan mengaitkannya dengan notebook Anda. Anda dapat melihat daftar repositori yang disimpan di akun Anda dan detail tentang setiap repositori di konsol Amazon EMR. Anda dapat mengasosiasikan repositori berbasis Git yang ada dengan notebook saat Anda membuatnya.

Topik

- [Prasyarat dan pertimbangan saat mengintegrasikan notebook EMR dengan repositori](#)
- [Tambahkan repositori berbasis Git ke Amazon EMR](#)
- [Memperbarui atau menghapus repositori berbasis Git dari EMR Studio Workspace](#)
- [Menautkan atau memutuskan tautan repositori berbasis Git di EMR Studio](#)
- [Membuat Notebook baru dengan repositori Git terkait di EMR Studio](#)
- [Menggunakan repositori Git di Notebook EMR Studio](#)

Prasyarat dan pertimbangan saat mengintegrasikan notebook EMR dengan repositori

Pertimbangkan praktik terbaik berikut mengenai komit, izin, dan hosting saat berencana mengintegrasikan repositori berbasis Git dengan EMR Notebooks.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

AWS CodeCommit

Jika Anda menggunakan CodeCommit repositori, Anda harus menggunakan kredensi Git dan HTTPS dengan. CodeCommit Kunci SSH, dan HTTPS dengan pembantu AWS CLI kredensial tidak didukung. CodeCommit tidak mendukung token akses pribadi (PATs). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IAM dengan CodeCommit: Kredensial Git, kunci SSH, dan kunci AWS akses](#) di Panduan Pengguna IAM dan Pengaturan untuk pengguna HTTPS yang menggunakan kredensial Git di Panduan [Pengguna](#).AWS CodeCommit

Pertimbangan akses dan izin

Sebelum mengasosiasikan repositori dengan notebook Anda, pastikan bahwa kluster Anda, IAM role untuk EMR Notebooks, dan grup keamanan memiliki pengaturan dan izin yang benar. Anda juga dapat mengonfigurasi repositori berbasis Git yang Anda host di jaringan privat dengan mengikuti petunjuk di [Mengonfigurasi repositori Git yang di-host secara privat untuk EMR Notebooks](#).

- Akses internet kluster — Antarmuka jaringan yang diluncurkan hanya memiliki alamat IP pribadi. Ini berarti bahwa kluster yang menghubungkan notebook Anda harus dalam subnet privat dengan gateway terjemahan alamat jaringan (NAT) atau harus dapat mengakses internet melalui virtual private gateway. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi Amazon VPC?](#)

Grup keamanan untuk notebook Anda harus menyertakan aturan keluar yang memungkinkan notebook untuk mengarahkan lalu lintas ke internet dari kluster. Kami menyarankan agar Anda

membuat grup keamanan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks](#).

⚠ Important

Jika antarmuka jaringan diluncurkan ke subnet publik, antarmuka tersebut tidak akan dapat berkomunikasi dengan internet melalui gateway internet (IGW).

- Izin untuk AWS Secrets Manager — Jika Anda menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan rahasia yang Anda gunakan untuk mengakses repositori, kebijakan izin [the section called “Peran EMR Notebooks”](#) harus dilampirkan yang memungkinkan tindakan. `secretsmanager:GetSecretValue`

Mengonfigurasi repositori Git yang di-host secara privat untuk EMR Notebooks

Gunakan petunjuk berikut untuk mengonfigurasi repositori yang dihost secara privat untuk EMR Notebooks. Anda harus menyediakan file konfigurasi dengan informasi tentang server DNS dan Git Anda. Amazon EMR menggunakan informasi ini untuk mengonfigurasi EMR notebook yang dapat merutekan lalu lintas ke repositori yang Anda host secara privat.

Prasyarat

Sebelum Anda mengonfigurasi repositori Git yang di-host secara privat untuk EMR Notebooks, Anda harus memiliki yang berikut:

- Amazon S3 Control Lokasi tempat file untuk notebook EMR Anda akan disimpan.

Untuk mengonfigurasi satu atau beberapa repositori Git yang di-host secara privat untuk EMR Notebooks

1. Buat file konfigurasi menggunakan templat yang disediakan. Sertakan nilai berikut untuk setiap server Git yang ingin Anda tentukan dalam konfigurasi Anda:
 - **DnsServerIPv4-** IPv4 Alamat server DNS Anda. Jika Anda memberikan nilai untuk `DnsServerIPv4` dan `GitServerIPv4List`, nilai untuk `DnsServerIPv4` diutamakan dan akan digunakan untuk menyelesaikan `GitServerDnsName` Anda.

Note

Untuk menggunakan repositori Git yang di-host secara privat, server DNS Anda harus mengizinkan akses masuk dari EMR Notebooks. Kami sangat menyarankan Anda mengamankan server DNS Anda terhadap akses tidak sah lainnya.

- **GitServerDnsName** - Nama DNS server Git Anda. Misalnya "git.example.com".
- **GitServerIPv4List**- Daftar IPv4 alamat milik server Git Anda.

```
[
  {
    "Type": "PrivatelyHostedGitConfig",
    "Value": [
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<enterprise.git.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      },
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<git.example.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

2. Simpan file konfigurasi Anda sebagai `configuration.json`.
3. Unggah file konfigurasi ke lokasi penyimpanan Amazon S3 yang ditunjuk dalam folder bernama `life-cycle-configuration`. Misalnya, jika lokasi S3 default Anda adalah `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks`, file konfigurasi Anda harus berlokasi di `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks/life-cycle-configuration/configuration.json`.

 Important

Kami sangat menyarankan agar Anda membatasi akses ke folder `life-cycle-configuration` untuk hanya administrator EMR Notebooks Anda, dan peran layanan untuk EMR Notebook. Anda juga harus mengamankan `configuration.json` terhadap akses yang tidak sah. Untuk instruksi, lihat [Mengontrol akses ke bucket dengan kebijakan pengguna](#) atau [Praktik Terbaik Keamanan untuk Amazon S3](#).

Untuk instruksi pengunggahan, lihat [Membuat folder](#) dan [Pengunggahan objek](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Storage Service.

Tambahkan repositori berbasis Git ke Amazon EMR

Lihat bagian berikut untuk informasi tentang cara menambahkan repositori berbasis Git ke notebook EMR di konsol lama, atau ke EMR Studio Workspace di konsol.

 Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Console

Karena EMR Notebooks adalah EMR Studio Workspaces di konsol baru, Anda dapat mengikuti [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#) instruksi untuk mengaitkan hingga tiga repositori Git dengan Workspace Anda.

Atau, Anda dapat menggunakan JupyterLab Git ekstensi. Pilih ikon Git dari bilah sisi kiri buku catatan Jupyterlab Anda untuk mengakses ekstensi. Untuk informasi tentang ekstensi, lihat repo [GitHub jupyterlab-git](#).

Untuk mengaitkan repositori Git dengan Workspace, administrator Studio Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengonfigurasi Studio agar memungkinkan penautan repositori Git. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat akses dan izin untuk repositori berbasis Git](#).

Memperbarui atau menghapus repositori berbasis Git dari EMR Studio Workspace

Lihat bagian berikut untuk informasi tentang cara menghapus repositori berbasis Git dari notebook EMR di konsol lama, atau dari EMR Studio Workspace di konsol.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Console

Karena EMR Notebooks adalah EMR Studio Workspaces di konsol baru, Anda dapat [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#) merujuk ke informasi selengkapnya tentang bekerja dengan repositori Git di Workspace Anda. Tetapi saat ini, Anda tidak dapat menghapus repositori Git dari Workspaces.

Menautkan atau memutuskan tautan repositori berbasis Git di EMR Studio

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menautkan atau memutuskan tautan repositori berbasis GIS ke notebook EMR di konsol lama, atau ke EMR Studio Workspace di konsol.

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan.

[Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Console

Karena EMR Notebooks adalah EMR Studio Workspaces di konsol baru, Anda dapat [Menautkan repositori berbasis Git ke Workspace EMR Studio](#) merujuk ke informasi selengkapnya tentang bekerja dengan repositori Git di Workspace Anda. Tetapi saat ini, Anda tidak dapat menghapus repositori Git dari Workspaces.

Memahami status repositori

Sebuah repositori Git mungkin memiliki salah satu status berikut dalam daftar repositori. Untuk informasi lebih lanjut tentang menautkan EMR notebook dengan repositori Git, lihat [Menautkan atau memutuskan tautan repositori berbasis Git di EMR Studio](#).

Status	Arti
Menautkan	Repositori Git sedang ditautkan dengan notebook. Sementara repositori Menautkan, Anda tidak dapat menghentikan notebook.
Ditautkan	Repositori Git ditautkan dengan notebook. Sementara repositori memiliki status Ditautkan, terhubung ke repositori jarak jauh.
Tautan Gagal	Repositori Git gagal ditautkan dengan notebook. Anda dapat mencoba lagi untuk menautkannya.
Menghapus tautan	Repositori Git sedang dihapus tautannya dari notebook. Sementara repositori Menghapus tautan, Anda tidak dapat menghentikan notebook. Menghapus tautan repositori Git dari notebook hanya memutus sambungan dari repositori jarak jauh tetapi tidak menghapus kode apa pun dari notebook.

Status	Arti
Hapus Tautan Gagal	Repositori Git gagal dihapus tautannya dari notebook. Anda dapat mencoba lagi untuk menghapus tautan.

Membuat Notebook baru dengan repositori Git terkait di EMR Studio

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Untuk membuat buku catatan dan mengaitkannya dengan repositori Git di konsol EMR Amazon lama

1. Ikuti petunjuk di [Membuat Notebook di EMR Studio](#).
2. Untuk Grup keamanan, pilih Gunakan grup keamanan Anda sendiri.

Note

Grup keamanan untuk notebook Anda harus menyertakan aturan keluar untuk mengizinkan notebook mengarahkan lalu lintas ke internet dari klaster. Kami menyarankan agar Anda membuat grup keamanan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks](#).

3. Untuk Repositori Git, Pilih repositori untuk mengasosiasikan dengan notebook.
 1. Pilih repositori yang disimpan sebagai sumber daya di akun Anda, lalu pilih Simpan.
 2. Untuk menambahkan repositori baru sebagai sumber daya di akun Anda, pilih Tambahkan repositori baru. Lengkapi alur kerja Menambahkan repositori di jendela baru.

Menggunakan repositori Git di Notebook EMR Studio

Note

EMR Notebooks tersedia sebagai EMR Studio Workspaces di konsol. Tombol Create Workspace di konsol memungkinkan Anda membuat notebook baru. Untuk mengakses atau membuat Ruang Kerja, pengguna EMR Notebooks memerlukan izin peran IAM tambahan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon EMR Notebook adalah Amazon EMR Studio Workspaces di konsol dan konsol Amazon EMR.](#)

Anda dapat memilih untuk Buka di JupyterLab atau Buka di Jupyter saat Anda membuka buku catatan.

Jika Anda memilih untuk membuka notebook di Jupyter, daftar file dan folder yang dapat diperluas di dalam notebook akan ditampilkan. Anda dapat secara manual menjalankan perintah Git seperti berikut dalam sel notebook.

```
!git pull origin primary
```

Untuk membuka salah satu repositori tambahan, navigasikan ke folder lain.

Jika Anda memilih untuk membuka notebook dengan JupyterLab antarmuka, Anda dapat menggunakan ekstensi JupyterLab Git yang sudah diinstal sebelumnya. Untuk informasi tentang ekstensi, lihat [jupyterlab-git](#).

Rencanakan, konfigurasikan, dan luncurkan kluster EMR Amazon

Bagian ini menjelaskan pilihan konfigurasi dan petunjuk untuk merencanakan, mengonfigurasi, dan meluncurkan kluster menggunakan Amazon EMR. Sebelum Anda meluncurkan kluster, silakan buat pilihan tentang sistem Anda berdasarkan data yang Anda proses dan kebutuhan Anda untuk biaya, kecepatan, kapasitas, ketersediaan, keamanan, dan pengelolaan. Pilihan Anda mencakup:

- Di wilayah mana kluster akan dijalankan, di mana dan bagaimana untuk menyimpan data, dan bagaimana hasil outputnya. Lihat [Konfigurasikan lokasi kluster Amazon EMR dan penyimpanan data](#).
- Apakah Anda menjalankan kluster Amazon EMR di Outposts atau Local Zones. Lihat [Cluster EMR aktif AWS Outposts](#) atau [Cluster EMR di Local Zones AWS](#).
- Apakah kluster berjalan lama atau sementara, dan perangkat lunak apa yang berjalan. Lihat [Mengonfigurasi kluster EMR Amazon untuk melanjutkan atau menghentikan setelah eksekusi langkah](#) dan [Konfigurasikan aplikasi saat Anda meluncurkan kluster EMR Amazon](#).
- Apakah sebuah cluster memiliki satu node primer atau tiga node primer. Lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi node utama di kluster EMR Amazon Anda](#).
- Opsi perangkat keras dan jaringan yang mengoptimalkan biaya, kinerja, dan ketersediaan untuk aplikasi Anda. Lihat [Konfigurasikan perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR](#).
- Cara mengatur kluster sehingga Anda dapat mengelolanya dengan lebih mudah, dan memantau aktivitas, kinerja, dan kesehatan. Lihat [Konfigurasikan pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#) dan [Menandai dan mengkategorikan sumber daya kluster EMR Amazon](#).
- Cara mengautentikasi dan mengotorisasi akses ke kluster sumber daya, dan cara mengenkripsi data. Lihat [Keamanan di Amazon EMR](#).
- Cara mengintegrasikan dengan perangkat lunak dan layanan lainnya. Lihat [Driver dan integrasi aplikasi pihak ketiga di Amazon EMR](#).

Luncurkan kluster EMR Amazon dengan cepat

Ikuti langkah-langkah ini untuk meluncurkan cluster EMR Amazon hanya dalam beberapa menit.

Untuk meluncurkan cluster dengan cepat dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr/ cluster.](https://console.aws.amazon.com/emr/cluster)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Pada halaman Buat Cluster, masukkan atau pilih nilai untuk bidang yang disediakan. Panel ringkasan persisten menampilkan tampilan opsi klaster yang Anda pilih saat ini secara waktu nyata. Pilih judul di panel ringkasan untuk membuka bagian yang sesuai dan membuat penyesuaian. Nama cluster Anda tidak dapat berisi karakter <, >, \$, |, atau ` (backtick). Anda harus melengkapi semua konfigurasi yang diperlukan sebelum memilih Buat klaster.
4. Pilih Buat cluster untuk menerima konfigurasi seperti yang ditunjukkan.
5. Halaman detail cluster terbuka. Temukan Status cluster di sebelah nama cluster. Status harus berubah dari Memulai ke berjalan ke Menunggu selama proses pembuatan klaster. Anda mungkin perlu memilih ikon penyegaran di kanan atas atau menyegarkan browser Anda untuk menerima pembaruan.

Ketika status berubah ke Menunggu, klaster Anda siap, berjalan, dan siap menerima langkah-langkah dan koneksi SSH.

Konfigurasi lokasi klaster Amazon EMR dan penyimpanan data

Bagian ini menjelaskan cara mengonfigurasi wilayah untuk klaster, sistem file yang berbeda tersedia saat Anda menggunakan Amazon EMR dan cara menggunakannya. Hal ini juga mencakup cara mempersiapkan atau mengunggah data ke Amazon EMR jika perlu, serta cara mempersiapkan lokasi output untuk berkas log dan file data output yang Anda konfigurasi.

Topik

- [Pilih AWS Wilayah untuk kluster EMR Amazon Anda](#)
- [Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file dengan Amazon EMR](#)
- [Siapkan data input untuk diproses dengan Amazon EMR](#)
- [Konfigurasi lokasi untuk keluaran kluster EMR Amazon](#)

Pilih AWS Wilayah untuk kluster EMR Amazon Anda

Amazon Web Services berjalan di server di pusat data di seluruh dunia. Pusat data diatur oleh Wilayah geografis. Saat meluncurkan kluster EMR Amazon, Anda harus menentukan Wilayah. Anda dapat memilih Wilayah untuk mengurangi latensi, meminimalkan biaya, atau memenuhi persyaratan peraturan. Untuk daftar Wilayah dan titik akhir yang didukung oleh Amazon EMR, [lihat Wilayah dan titik akhir](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

Untuk performa terbaik, Anda harus meluncurkan cluster di Wilayah yang sama dengan data Anda. Misalnya, jika bucket Amazon S3 yang menyimpan data input Anda berada di Wilayah AS Barat (Oregon), Anda harus meluncurkan cluster Anda di Wilayah AS Barat (Oregon) untuk menghindari biaya transfer data lintas wilayah. Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 untuk menerima output cluster, Anda juga ingin membuatnya di Wilayah AS Barat (Oregon).

Jika Anda berencana untuk mengaitkan key pair Amazon EC2 dengan cluster (diperlukan untuk menggunakan SSH untuk masuk ke master node), key pair harus dibuat di Region yang sama dengan cluster. Demikian pula, grup keamanan yang dibuat Amazon EMR untuk mengelola cluster dibuat di Wilayah yang sama dengan cluster.

Jika Anda mendaftar Akun AWS pada atau setelah 17 Mei 2017, Wilayah default saat Anda mengakses sumber daya dari Konsol Manajemen AWS adalah US East (Ohio) (us-east-2); untuk akun lama, Wilayah default adalah US West (Oregon) (us-west-2) atau US East (Virginia N) (us-east-1). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Titik Akhir](#).

Beberapa AWS fitur hanya tersedia di Wilayah terbatas. Misalnya, instans Cluster Compute hanya tersedia di Wilayah AS Timur (Virginia N.), dan Wilayah Asia Pasifik (Sydney) hanya mendukung Hadoop 1.0.3 dan yang lebih baru. Saat memilih Wilayah, periksa apakah itu mendukung fitur yang ingin Anda gunakan.

Untuk kinerja terbaik, gunakan Wilayah yang sama untuk semua sumber AWS daya Anda yang akan digunakan dengan cluster. Tabel berikut memetakan nama Wilayah antar layanan. Untuk daftar Wilayah EMR Amazon, lihat [Wilayah AWS dan titik akhir](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

Pilih Wilayah dengan konsol

Wilayah default Anda ditampilkan di sebelah kiri informasi akun Anda di bilah navigasi. Untuk mengganti Wilayah di konsol baru dan lama, pilih menu tarik-turun Wilayah dan pilih opsi baru.

Tentukan Wilayah dengan AWS CLI

Tentukan Wilayah default dalam AWS CLI menggunakan `aws configure` perintah atau variabel `AWS_DEFAULT_REGION` lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi AWS Wilayah](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

Pilih Wilayah dengan SDK atau API

Untuk memilih Wilayah menggunakan SDK, konfigurasi aplikasi Anda untuk menggunakan titik akhir Wilayah tersebut. Jika Anda membuat aplikasi klien menggunakan SDK AWS, Anda dapat mengubah titik akhir klien dengan memanggil `setEndpoint`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
client.setEndpoint("elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com");
```

Setelah aplikasi Anda menetapkan Region dengan menyetel titik akhir, Anda dapat mengatur Availability Zone untuk instance EC2 klaster Anda. Availability Zones adalah lokasi geografis berbeda yang dirancang untuk diisolasi dari kegagalan di Availability Zone lainnya dan menyediakan konektivitas jaringan latensi rendah yang murah ke Availability Zone lainnya di Wilayah yang sama. Sebuah Wilayah berisi satu atau beberapa Availability Zone. Untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi latensi, semua sumber daya harus terletak di Availability Zone yang sama sebagai klaster yang menggunakan mereka.

Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file dengan Amazon EMR

Amazon EMR dan Hadoop menyediakan berbagai sistem file yang dapat Anda gunakan saat memproses langkah-langkah klaster. Anda menentukan sistem file yang akan digunakan oleh prefiks URI yang digunakan untuk mengakses data. Misalnya, `s3://amzn-s3-demo-bucket1/path` mereferensikan bucket Amazon S3 menggunakan S3A (sejak rilis EMR-7.10.0). Tabel berikut mencantumkan sistem file yang tersedia, dengan rekomendasi tentang kapan sebaiknya masing-masing digunakan.

Amazon EMR dan Hadoop biasanya menggunakan dua atau lebih dari sistem file berikut saat memproses klaster. HDFS dan S3A adalah dua sistem file utama yang digunakan dengan Amazon EMR.

⚠ Important

Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.22.0, Amazon EMR AWS menggunakan Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Rilis Amazon EMR sebelumnya menggunakan AWS Signature Version 2 dalam beberapa kasus, kecuali catatan rilis menunjukkan bahwa Signature Version 4 digunakan secara eksklusif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengautentikasi Permintaan \(Versi AWS Tanda Tangan 4\)](#) dan [Permintaan Otentikasi \(Versi AWS Tanda Tangan 2\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Sistem file	Prefiks	Deskripsi
HDFS	hdfs:// (atau tanpa prefiks)	HDFS adalah sistem file terdistribusi, dapat diskalakan, dan portabel untuk Hadoop. Keuntungan dari HDFS adalah kesadaran data antara simpul kluster Hadoop yang mengelola kluster dan simpul kluster Hadoop yang mengelola langkah-langkah individu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi Hadoop. HDFS digunakan oleh simpul master dan inti. Salah satu keuntungannya adalah cepat; kerugiannya adalah penyimpanan sementara yang direklamasi ketika kluster berakhir. Ini paling baik digunakan untuk melakukan cache hasil yang dibuat oleh langkah-langkah alur kerja menengah.
S3A	s3://, s3a://, s3n://	Sistem file Hadoop S3A adalah konektor S3 open source yang memungkinkan Apache Hadoop dan ekosistemnya berinteraksi langsung dengan penyimpanan Amazon S3. Ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan menulis data ke bucket S3 menggunakan operasi file yang kompatibel dengan Hadoop, menyediakan integrasi yang mulus antara aplikasi Hadoop dan penyimpanan cloud.

Sistem file	Prefiks	Deskripsi
		 Note Sebelum EMR-7.10.0, Amazon EMR menggunakan EMRFS untuk skema s3://dan s3n://.
Sistem file lokal		Sistem file lokal mengacu pada disk yang terhubung secara lokal. Ketika klaster Hadoop dibuat, setiap simpul dibuat dari instans EC2 yang datang dengan blok yang telah dikonfigurasi dari penyimpanan disk dipasang sebelumnya disebut penyimpanan instans. Data pada volume penyimpanan instans hanya bertahan selama masa pakai instans EC2. Volume penyimpanan instans cocok untuk menyimpan data sementara yang terus berubah, seperti buffer, cache, data scratch, dan konten sementara lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans Amazon EC2. Sistem file lokal digunakan oleh HDFS, tetapi Python juga berjalan dari sistem file lokal dan Anda dapat memilih untuk menyimpan file aplikasi tambahan pada volume penyimpanan instance.

Sistem file	Prefiks	Deskripsi
Sistem file blok Amazon S3 (Legasi)	s3bfs://	Sistem file blok Amazon S3 adalah sistem penyimpanan file legasi. Kami sangat mencegah penggunaan sistem ini.  Important Kami sarankan Anda tidak menggunakan sistem file ini karena dapat memicu kondisi balapan yang mungkin menyebabkan kegagalan klaster Anda. Namun, ini mungkin diperlukan oleh aplikasi warisan.

Mengakses sistem file

Anda menentukan sistem file mana yang akan digunakan oleh prefiks pengidentifikasi sumberdaya seragam (URI) yang digunakan untuk mengakses data. Prosedur berikut menggambarkan cara mereferensikan beberapa jenis sistem file yang berbeda.

Untuk mengakses HDFS lokal

- Tentukan `hdfs:///` prefiks dalam URI. Amazon EMR menyelesaikan jalur yang tidak menentukan prefiks dalam URI ke HDFS lokal. Misalnya, kedua hal berikut URIs akan menyelesaikan ke lokasi yang sama di HDFS.

```
hdfs:///path-to-data
/path-to-data
```

Untuk mengakses HDFS secara jarak jauh

- Sertakan alamat IP simpul master di URI, sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh berikut.


```
hdfs://master-ip-address/path-to-data  
  
master-ip-address/path-to-data
```

Untuk mengakses Amazon S3

- Gunakan `s3://` prefiks.

```
s3://bucket-name/path-to-file-in-bucket
```

Untuk mengakses sistem file blok Amazon S3

- Gunakan hanya untuk aplikasi warisan yang membutuhkan sistem file blok Amazon S3. Untuk mengakses atau menyimpan data dengan sistem file ini, gunakan `s3bfs://` prefiks dalam URI.

Sistem file blok Amazon S3 adalah sistem file warisan yang digunakan untuk mendukung unggahan ke Amazon S3 yang lebih besar dari 5 GB. Dengan fungsionalitas unggahan multipart yang disediakan Amazon EMR melalui AWS Java SDK, Anda dapat mengunggah file besar ke sistem file asli Amazon S3, dan sistem file blok Amazon S3 tidak digunakan lagi. Untuk informasi selengkapnya tentang unggahan multipart untuk EMR, [lihat Mengonfigurasi unggahan multibagian untuk Amazon S3](#). Untuk informasi selengkapnya tentang batas ukuran objek dan ukuran bagian S3, lihat [batas unggahan multipart Amazon S3 di](#) Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Warning

Karena sistem file warisan ini dapat membuat kondisi balapan yang dapat merusak sistem file, Anda harus menghindari format ini dan menggunakan EMRFS.

```
s3bfs://bucket-name/path-to-file-in-bucket
```

Siapkan data input untuk diproses dengan Amazon EMR

Sebagian besar klaster memuat data input kemudian memproses data tersebut. Untuk memuat data, data harus berada di lokasi yang mana dapat diakses oleh klaster dan dalam format yang dapat diproses oleh klaster. Skenario yang paling umum adalah mengunggah data input ke Amazon S3. Amazon EMR menyediakan alat untuk klaster Anda yang mana digunakan mengimpor atau membaca data dari Amazon S3.

Format input default dalam Hadoop adalah file teks, meskipun Anda dapat menyesuaikan Hadoop dan menggunakan alat untuk mengimpor data yang disimpan dalam format lain.

Topik

- [Jenis input yang dapat diterima Amazon EMR](#)
- [Berbagai cara untuk mendapatkan data ke Amazon EMR](#)

Jenis input yang dapat diterima Amazon EMR

Format input default untuk klaster adalah file teks dengan setiap baris dipisahkan oleh karakter baris baru (\n), yang merupakan format input yang paling sering digunakan.

Jika data input Anda dalam format selain file teks default, Anda bisa menggunakan antarmuka Hadoop InputFormat untuk menentukan jenis input lainnya. Anda bahkan dapat membuat subkelas dari kelas FileInputFormat untuk menangani jenis data khusus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/mapred/InputFormat.html>.

Jika Anda menggunakan Hive, Anda dapat menggunakan serializer/deserializer (SerDe) untuk membaca data dari format tertentu ke HDFS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/SerDe>.

Berbagai cara untuk mendapatkan data ke Amazon EMR

Amazon EMR menyediakan beberapa cara untuk memasukkan data ke dalam klaster. Cara paling umum adalah dengan mengunggah data ke Amazon S3 dan menggunakan fitur bawaan Amazon EMR untuk mengunggah data ke klaster Anda. Anda juga dapat menggunakan DistributedCache fitur Hadoop untuk mentransfer file dari sistem file terdistribusi ke sistem file lokal. Implementasi Hive yang disediakan oleh Amazon EMR (Hive versi 0.7.1.1 dan yang lebih baru) mencakup fungsionalitas yang dapat Anda gunakan untuk mengimpor dan mengeksport data antara DynamoDB dan klaster Amazon EMR. Jika Anda memiliki data lokal dalam jumlah besar untuk diproses, Anda mungkin merasa jika layanan Direct Connect ini berguna.

Topik

- [Mengunggah data ke Amazon S3](#)
- [Unggah data dengan AWS DataSync](#)
- [Impor file dengan cache terdistribusi dengan Amazon EMR](#)
- [Mendeteksi dan memproses file terkompresi dengan Amazon EMR](#)
- [Impor data DynamoDB ke Hive dengan Amazon EMR](#)
- [Connect ke data dengan AWS Direct Connect dari Amazon EMR](#)
- [Unggah data dalam jumlah besar untuk Amazon EMR dengan AWS Snowball Edge](#)

Mengunggah data ke Amazon S3

Untuk informasi tentang cara mengunggah objek ke Amazon S3, lihat [Menambahkan objek ke bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. [Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Amazon S3 dengan Hadoop, lihat <http://wiki.apache.org/hadoop/AmazonS3>](#).

Topik

- [Buat dan konfigurasi bucket Amazon S3](#)
- [Mengonfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3](#)
- [Praktik terbaik](#)
- [Unggah data ke Amazon S3 Express One Zone](#)

Buat dan konfigurasi bucket Amazon S3

Amazon EMR menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan data input, file log, dan data output. AWS SDK untuk Java Amazon S3 mengacu pada lokasi penyimpanan ini sebagai bucket. Bucket memiliki pembatasan dan batasan tertentu agar sesuai dengan persyaratan Amazon S3 dan DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembatasan dan batasan Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Bagian ini menunjukkan cara menggunakan Amazon S3 Konsol Manajemen AWS untuk membuat dan kemudian mengatur izin untuk bucket Amazon S3. Anda juga dapat membuat dan mengatur izin untuk bucket Amazon S3 menggunakan API Amazon S3 atau AWS CLI. Anda juga bisa menggunakan curl bersama dengan modifikasi untuk meneruskan parameter autentikasi yang sesuai bagi Amazon S3.

Lihat sumber daya berikut:

- Untuk membuat bucket menggunakan konsol, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Untuk membuat dan bekerja dengan bucket menggunakan AWS CLI, lihat [Menggunakan perintah S3 tingkat tinggi dengan AWS Command Line Interface](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Untuk membuat bucket menggunakan SDK, lihat [Contoh membuat bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Untuk bekerja dengan bucket menggunakan curl, lihat [alat autentikasi Amazon S3 untuk curl](#).
- Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan bucket khusus Wilayah, lihat [Mengakses bucket di](#) Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Untuk bekerja dengan bucket menggunakan Titik Akses Amazon S3, [lihat Menggunakan alias gaya ember untuk titik akses Anda di](#) Panduan Pengguna Amazon S3. Anda dapat dengan mudah menggunakan Titik Akses Amazon S3 dengan Alias Titik Akses Amazon S3 alih-alih nama bucket Amazon S3. Anda dapat menggunakan Alias Titik Akses Amazon S3 untuk aplikasi yang ada dan yang baru, termasuk Spark, Hive, Presto, dan lainnya.

 Note

Jika Anda mengaktifkan pencatatan log untuk bucket, ini hanya mengaktifkan log akses bucket, bukan log kluster Amazon EMR.

Selama pembuatan bucket atau setelahnya, Anda dapat mengatur izin yang sesuai untuk mengakses bucket, bergantung pada aplikasi Anda. Biasanya, Anda memberi diri Anda (pemilik) akses baca dan tulis dan memberi akses baca untuk pengguna yang diautentikasi.

Bucket Amazon S3 yang diperlukan harus ada sebelum Anda dapat membuat kluster. Anda harus mengunggah skrip atau data yang diperlukan yang dimaksud dalam kluster ke Amazon S3.

Mengonfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3

Amazon EMR mendukung unggahan multipart Amazon S3 melalui SDK AWS for Java. Unggahan multipart memungkinkan Anda mengunggah satu objek ke dalam beberapa bagian. Anda dapat mengunggah bagian-bagian objek tersebut secara independen dan dengan urutan apa pun. Jika ada transmisi bagian mana pun yang gagal, Anda dapat mentransmisikan ulang bagian tersebut tanpa memengaruhi bagian lainnya. Setelah semua bagian objek Anda diunggah, Amazon S3 merakit bagian-bagian tersebut dan menciptakan objek.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar unggahan multibagian](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Selain itu, Amazon EMR menawarkan properti yang memungkinkan Anda mengontrol pembersihan bagian unggahan multipart yang gagal dengan lebih tepat.

Tabel berikut menjelaskan properti konfigurasi Amazon EMR untuk unggahan multipart. Anda dapat mengonfigurasi core-site menggunakan klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi aplikasi](#) di Panduan Rilis Amazon EMR.

Nama parameter konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
<code>fs.s3n.multipart.uploads.enabled</code>	<code>true</code>	Jenis Boolean yang menunjukkan apakah akan mengaktifkan unggahan multipart. Ketika tampilan konsisten EMRFS diaktifkan, unggahan multibagian diaktifkan secara default dan pengaturan nilai ini diabaikan. <code>false</code>
<code>fs.s3n.multipart.uploads.split.size</code>	<code>134217728</code>	Menentukan ukuran maksimum dari bagian, dalam byte, sebelum EMRFS memulai pengunggahan bagian baru saat unggahan multipart diaktifkan. Nilai minimumnya adalah 5242880 (5 MB). Jika nilai yang lebih rendah ditentukan, 5242880 digunakan. Maksimumnya adalah 5368709120 (5 GB). Jika nilai yang lebih besar ditentukan, 5368709120 digunakan. Jika enkripsi di sisi klien EMRFS dinonaktifkan dan Amazon S3 Optimized Committer juga dinonaktifkan, nilai ini juga mengontrol ukuran maksimum yang dapat dikembangkan file data hingga EMRFS menggunakan unggahan multipart alih-alih permintaan <code>PutObject</code> untuk mengunggah file. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Nama parameter konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
<code>fs.s3n.ssl.enabled</code>	<code>true</code>	Jenis Boolean yang menunjukkan apakah akan menggunakan http atau https.
<code>fs.s3.buckets.create.enabled</code>	<code>false</code>	Jenis Boolean yang menunjukkan apakah bucket harus dibuat jika tidak ada. Mengatur ke <code>false</code> menyebabkan pengecualian pada <code>CreateBucket</code> operasi.
<code>fs.s3.multipart.clean.enabled</code>	<code>false</code>	Jenis Boolean yang menunjukkan apakah akan mengaktifkan pembersihan berkala latar belakang dari unggahan multipart yang tidak lengkap.
<code>fs.s3.multipart.clean.age.threshold</code>	<code>604800</code>	Jenis panjang yang menentukan usia minimum dari unggahan multipart, dalam hitungan detik, sebelum dipertimbangkan untuk dibersihkan. Default adalah satu minggu.
<code>fs.s3.multipart.clean.jitter.max</code>	<code>10000</code>	Jenis integer yang menentukan jumlah maksimum penundaan jitter acak dalam detik yang ditambahkan ke penundaan tetap 15 menit sebelum menjadwalkan putaran pembersihan berikutnya.

Nonaktifkan unggahan multipart

Console

Untuk menonaktifkan unggahan multibagian dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.

3. Di bawah Pengaturan perangkat lunak, masukkan konfigurasi berikut: `classification=core-site,properties=[fs.s3n.multipart.uploads.enabled=false]`.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk menonaktifkan unggahan multipart menggunakan AWS CLI

Prosedur ini menjelaskan cara menonaktifkan unggahan multipart dengan menggunakan file AWS CLI. Untuk menonaktifkan unggahan multipart, ketik perintah `create-cluster` dengan parameter `--bootstrap-actions`.

1. Buat file, `myConfig.json`, dengan konten berikut kemudian simpan di direktori yang sama di mana Anda menjalankan perintah:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3n.multipart.uploads.enabled": "false"
    }
  }
]
```

2. Ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \
--release-label emr-7.12.0 --applications Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --configurations file://myConfig.json
```

API

Untuk menonaktifkan unggahan multibagian menggunakan API

- Untuk informasi tentang penggunaan unggahan multipart Amazon S3 secara terprogram, lihat Menggunakan SDK [for Java untuk upload multipart di AWS Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS SDK for Java, [AWS lihat SDK](#) for Java.

Praktik terbaik

Berikut ini adalah rekomendasi untuk menggunakan bucket Amazon S3 dengan kluster EMR.

Aktifkan versioning

Versioning adalah konfigurasi yang direkomendasikan untuk bucket Amazon S3. Dengan mengaktifkan versioning, dapat dipastikan bahwa jika data Anda tidak sengaja dihapus atau ditimpa, data tersebut masih dapat dipulihkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Bersihkan unggahan multipart yang gagal

Komponen cluster EMR menggunakan unggahan multipart melalui SDK for AWS Java dengan Amazon S3 untuk menulis file log dan data keluaran ke Amazon APIs S3 secara default. Untuk informasi tentang mengubah properti yang terkait dengan konfigurasi ini menggunakan Amazon EMR, lihat [Mengonfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3](#). Terkadang unggahan file besar dapat mengakibatkan unggahan multipart Amazon S3 menjadi tidak lengkap. Jika unggahan multipart tidak berhasil diselesaikan, unggahan multipart yang sedang berlangsung akan terus menempati bucket Anda dan menimbulkan biaya penyimpanan. Kami merekomendasikan opsi berikut untuk menghindari penyimpanan file yang berlebihan:

- Untuk bucket yang Anda gunakan dengan Amazon EMR, gunakan aturan konfigurasi siklus hidup di Amazon S3 untuk menghapus unggahan multipart yang tidak lengkap tiga hari setelah tanggal inisiasi unggahan. Aturan konfigurasi siklus hidup memungkinkan Anda mengontrol kelas penyimpanan dan masa pakai objek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen siklus hidup objek](#), dan [Membatalkan unggahan multipart yang tidak lengkap menggunakan kebijakan siklus hidup bucket](#).
- Aktifkan fitur pembersihan multipart Amazon EMR dengan mengatur `fs.s3.multipart.clean.enabled` ke `true` dan menyetel parameter pembersihan lainnya.

Fitur ini berguna pada volume tinggi, skala besar, dan klaster yang memiliki waktu aktif terbatas. Dalam hal ini, parameter `DaysAfterInitiation` dari aturan konfigurasi siklus hidup mungkin terlalu panjang, bahkan jika diatur ke minimum, yang menyebabkan lonjakan penyimpanan Amazon S3. Pembersihan multipart Amazon EMR memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3](#).

Mengelola penanda versi

Kami menyarankan Anda mengaktifkan aturan konfigurasi siklus hidup di Amazon S3 untuk menghapus delete marker objek kedaluwarsa pada bucket berversi yang Anda gunakan dengan Amazon EMR. Saat menghapus objek dalam bucket berversi, delete marker akan dibuat. Jika semua versi objek sebelumnya kemudian kedaluwarsa, delete marker objek yang kedaluwarsa akan tertinggal di bucket. Meskipun Anda tidak dikenakan biaya untuk menghapus penanda, menghapus penanda yang kedaluwarsa dapat meningkatkan kinerja permintaan LIST. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi Siklus Hidup untuk bucket dengan pembuatan versi di Panduan Pengguna](#) Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Praktik terbaik kinerja

Bergantung pada beban kerja Anda, jenis penggunaan tertentu dari klaster EMR dan aplikasi pada klaster tersebut dapat mengakibatkan jumlah permintaan yang tinggi terhadap bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan tingkat permintaan dan performa](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Unggah data ke Amazon S3 Express One Zone

Ikhtisar

Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan Amazon EMR dengan Apache Spark bersama dengan kelas penyimpanan Amazon [S3 Express One Zone untuk meningkatkan kinerja pada pekerjaan Spark](#) Anda. Amazon EMR merilis 7.2.0 dan yang lebih tinggi juga mendukung HBase, Flink, dan Hive, sehingga Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari S3 Express One Zone jika Anda menggunakan aplikasi ini. S3 Express One Zone adalah kelas penyimpanan S3 untuk aplikasi yang sering mengakses data dengan ratusan ribu permintaan per detik. Pada saat rilis, S3 Express One Zone memberikan latensi terendah dan penyimpanan objek cloud kinerja tertinggi di Amazon S3.

Prasyarat

- Izin S3 Express One Zone — Ketika S3 Express One Zone awalnya melakukan tindakan seperti GET, LIST, atau PUT pada objek S3, kelas penyimpanan memanggil `CreateSession` atas nama Anda. Kebijakan IAM Anda harus mengizinkan `s3express:CreateSession` izin agar S3A konektor dapat menjalankan API. `CreateSession` Untuk contoh kebijakan dengan izin ini, lihat [Memulai dengan Amazon S3 Express One Zone](#).
- S3A konektor — Untuk mengonfigurasi cluster Spark Anda untuk mengakses data dari bucket Amazon S3 yang menggunakan kelas penyimpanan S3 Express One Zone, Anda harus menggunakan konektor Apache Hadoop. S3A Untuk menggunakan konektor, pastikan semua S3 URIs menggunakan `s3a` skema. Jika tidak, Anda dapat mengubah implementasi sistem file yang Anda gunakan untuk `s3` dan skema. `s3n`

Untuk mengubah `s3` skema, tentukan konfigurasi cluster berikut:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "fs.AbstractFileSystem.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A"
    }
  }
]
```

Untuk mengubah `s3n` skema, tentukan konfigurasi cluster berikut:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3n.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "fs.AbstractFileSystem.s3n.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A"
    }
  }
]
```

Memulai dengan Amazon S3 Express One Zone

Topik

- [Buat kebijakan izin](#)
- [Buat dan konfigurasi cluster Anda](#)
- [Ikhtisar konfigurasi](#)

Buat kebijakan izin

Sebelum Anda dapat membuat klaster yang menggunakan Amazon S3 Express One Zone, Anda harus membuat kebijakan IAM untuk melampirkan ke profil instans Amazon EC2 untuk cluster. Kebijakan harus memiliki izin untuk mengakses kelas penyimpanan S3 Express One Zone. Contoh kebijakan berikut menunjukkan cara memberikan izin yang diperlukan. Setelah membuat kebijakan, lampirkan kebijakan ke peran profil instance yang Anda gunakan untuk membuat klaster EMR, seperti yang dijelaskan di bagian ini [Buat dan konfigurasi cluster Anda](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3express:*:123456789012:bucket/example-s3-bucket"
      ],
      "Action": [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Sid": "AllowS3EXPRESSCreatesession"
    }
  ]
}
```

Buat dan konfigurasi cluster Anda

Selanjutnya, buat cluster yang menjalankan Spark,, Flink HBase, atau Hive dengan S3 Express One Zone. Langkah-langkah berikut menjelaskan ikhtisar tingkat tinggi untuk membuat cluster di Konsol Manajemen AWS:

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon dan pilih Clusters dari sidebar. Kemudian pilih Buat cluster.

2. Jika Anda menggunakan Spark, pilih `emr-6.15.0` rilis Amazon EMR atau yang lebih tinggi. Jika Anda menggunakan HBase, Flink, atau Hive, pilih `emr-7.2.0` atau lebih tinggi.
3. Pilih aplikasi yang ingin Anda sertakan di cluster Anda, seperti Spark, HBase, atau Flink.
4. Untuk mengaktifkan Amazon S3 Express One Zone, masukkan konfigurasi yang mirip dengan contoh berikut di bagian Pengaturan perangkat lunak. Konfigurasi dan nilai yang direkomendasikan dijelaskan di [Ikhtisar konfigurasi](#) bagian yang mengikuti prosedur ini.

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3a.aws.credentials.provider":
"software.amazon.awssdk.auth.credentials.InstanceProfileCredentialsProvider",
      "fs.s3a.change.detection.mode": "none",
      "fs.s3a.endpoint.region": "aa-example-1",
      "fs.s3a.select.enabled": "false"
    }
  },
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled": "false"
    }
  }
]
```

5. Di bagian profil instans EC2 untuk Amazon EMR, pilih untuk menggunakan peran yang ada, dan gunakan peran dengan kebijakan terlampir yang Anda buat di bagian di [Buat kebijakan izin](#) atas.
6. Konfigurasikan setelan klaster lainnya yang sesuai untuk aplikasi Anda, lalu pilih Buat klaster.

Ikhtisar konfigurasi

Tabel berikut menjelaskan konfigurasi dan nilai yang disarankan yang harus Anda tentukan saat menyiapkan klaster yang menggunakan S3 Express One Zone dengan Amazon EMR, seperti yang dijelaskan di bagian. [Buat dan konfigurasi cluster Anda](#)

S3Akonfigurasi

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan
<code>fs.s3a.aws.credentials.provider</code>	Jika tidak ditentukan, gunakan <code>AWSCredentialsProviderList</code> dalam urutan sebagai berikut: <code>TemporaryAWSCredentialsProvider</code> , <code>SimpleAWSCredentialsProvider</code> , <code>EnvironmentVariablesCredentialsProvider</code> , <code>IAMInstanceCredentialsProvider</code> .	<code>software.amazon.awssdk.auth.credentials.InstanceProfileCredentialsProvider</code>	Peran profil instans EMR Amazon harus memiliki kebijakan yang memungkinkan S3A sistem file untuk memanggil <code>s3express:CreateSession</code> . Penyedia credential lainnya juga berfungsi jika mereka memiliki izin S3 Express One Zone.
<code>fs.s3a.endpoint.region</code>	null	Di Wilayah AWS mana Anda membuat ember.	Logika resolusi wilayah tidak berfungsi dengan kelas penyimpanan S3 Express One Zone.
<code>fs.s3a.select.enabled</code>	true	false	Amazon S3 tidak select didukung dengan kelas penyimpanan S3 Express One Zone.

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan
<code>fs.s3a.change.detection.mode</code>	<code>server</code>	<code>none</code>	Ubah deteksi dengan S3A bekerja dengan memeriksa MD5 berbasis <code>tags</code> . Kelas penyimpanan S3 Express One Zone tidak mendukung MD5checksums .

Sparkkonfigurasi

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan
<code>spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled</code>	<code>true</code>	<code>false</code>	Pengoptimalan internal menggunakan parameter API S3 yang tidak didukung oleh kelas penyimpanan S3 Express One Zone.

Hivekonfigurasi

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan
<code>hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled</code>	<code>true</code>	<code>false</code>	Pengoptimalan internal menggunakan parameter API S3 yang tidak didukung oleh kelas penyimpan

Parameter	Nilai default	Nilai yang disarankan	Penjelasan
			an S3 Express One Zone.

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengintegrasikan Apache Spark di Amazon EMR dengan kelas penyimpanan S3 Express One Zone:

- Konektor S3A diperlukan untuk menggunakan S3 Express One Zone dengan Amazon EMR. Hanya S3A yang memiliki fitur dan kelas penyimpanan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan S3 Express One Zone. Untuk langkah-langkah untuk mengatur konektor, lihat [the section called “Prasyarat”](#).
- Kelas penyimpanan Amazon S3 Express One Zone mendukung SSE-S3 dan SSE-KMS enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi sisi server dengan Amazon S3](#).
- Kelas penyimpanan Amazon S3 Express One Zone tidak mendukung penulisan dengan S3A. `FileOutputCommitter` Menulis dengan S3A `FileOutputCommitter` pada bucket S3 Express One Zone menghasilkan kesalahan: `InvalidStorageClass: The storage class you specified is not valid`
- Amazon S3 Express One Zone didukung dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan lebih tinggi pada EMR di EC2. Selain itu, ini didukung pada Amazon EMR rilis 7.2.0 dan lebih tinggi di Amazon EMR di EKS dan di Amazon EMR Tanpa Server.

Unggah data dengan AWS DataSync

AWS DataSync adalah layanan transfer data online yang menyederhanakan, mengotomatiskan, dan mempercepat proses pemindahan data antara layanan penyimpanan dan penyimpanan lokal Anda atau di antara layanan AWS penyimpanan. AWS DataSync mendukung berbagai sistem penyimpanan lokal seperti Hadoop Distributed File System (HDFS), server file NAS, dan penyimpanan objek yang dikelola sendiri.

Cara paling umum untuk mendapatkan data ke cluster adalah dengan mengunggah data ke Amazon S3 dan menggunakan fitur bawaan Amazon EMR untuk memuat data ke cluster Anda.

DataSync dapat membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas berikut:

- Replikasi HDFS di cluster Hadoop Anda ke Amazon S3 untuk kelangsungan bisnis

- Salin HDFS ke Amazon S3 untuk mengisi data lake Anda
- Transfer data antara HDFS cluster Hadoop Anda dan Amazon S3 untuk analisis dan pemrosesan

Untuk mengunggah data ke bucket S3, Anda terlebih dahulu menerapkan satu atau beberapa DataSync agen di jaringan yang sama dengan penyimpanan lokal. Agen adalah mesin virtual (VM) yang digunakan untuk membaca data dari atau menulis data ke lokasi yang dikelola sendiri. Anda kemudian mengaktifkan agen Anda di Akun AWS dan Wilayah AWS di mana ember S3 Anda berada.

Setelah agen diaktifkan, Anda membuat lokasi sumber untuk penyimpanan lokal, lokasi tujuan untuk bucket S3, dan tugas. Tugas adalah satu set dari dua lokasi (sumber dan tujuan) dan satu set dari opsi default yang Anda gunakan untuk mengontrol perilaku tugas.

Akhirnya, Anda menjalankan DataSync tugas Anda untuk mentransfer data dari sumber ke tujuan.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Memulai dengan AWS DataSync](#).

Impor file dengan cache terdistribusi dengan Amazon EMR

DistributedCache adalah fitur Hadoop yang dapat meningkatkan efisiensi ketika peta atau tugas pengurangan membutuhkan akses ke data umum. Jika klaster Anda bergantung pada aplikasi atau binari yang ada yang tidak diinstal saat cluster dibuat, Anda dapat menggunakan DistributedCache untuk mengimpor file-file ini. Fitur ini memungkinkan simpul klaster membaca file yang diimpor dari sistem file lokalnya, alih-alih mengambil file dari simpul klaster lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://hadoop.apache.org/docs/stable/api/org/apache/hadoop/filecache/DistributedCache.html>.

Anda memanggil DistributedCache saat Anda membuat cluster. File di-cache tepat sebelum memulai pekerjaan Hadoop dan file tetap di-cache selama pekerjaan berlangsung. Anda dapat menyimpan file cache pada sistem file yang kompatibel dengan Hadoop, misalnya HDFS atau Amazon S3. Ukuran default cache file adalah 10GB. Untuk mengubah ukuran cache, konfigurasi ulang parameter Hadoop, `local.cache.size` menggunakan tindakan bootstrap. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#).

Topik

- [Tipe file yang didukung](#)
- [Lokasi file yang di-cache](#)

- [Mengakses file cache dari aplikasi streaming](#)
- [Mengakses file cache dari aplikasi streaming](#)

Tipe file yang didukung

DistributedCachememungkinkan file tunggal dan arsip. File individual di-cache sebagai hanya baca. File yang dapat dieksekusi dan file biner memiliki izin eksekusi yang ditetapkan.

Arsip adalah satu atau lebih file yang dikemas menggunakan utilitas, seperti `gzip`.

DistributedCachemeneruskan file terkompresi ke setiap node inti dan mendekompresi arsip sebagai bagian dari caching. DistributedCachemendukung format kompresi berikut:

- `zip`
- `tgz`
- `tar.gz`
- `tar`
- `jar`

Lokasi file yang di-cache

DistributedCachemenyalin file ke node inti saja. Jika tidak ada node inti di cluster, DistributedCache salin file ke node utama.

DistributedCachemengaitkan file cache ke direktori kerja mapper dan peredam saat ini menggunakan symlink. Tautan simbol adalah suatu alias ke lokasi file, bukan lokasi file sebenarnya. Nilai parameter, `yarn.nodemanager.local-dirs` dalam `yarn-site.xml`, menentukan lokasi file sementara. Amazon EMR menetapkan parameter ini ke `/mnt/mapred`, atau beberapa variasi berdasarkan tipe instans dan versi EMR. Misalnya, setelan mungkin memiliki `/mnt/mapred` dan `/mnt1/mapred` karena tipe instans memiliki dua volume sementara. File cache terletak di subdirektori lokasi file sementara di `/mnt/mapred/taskTracker/archive`.

Jika Anda men-cache satu file, DistributedCache letakkan file di `archive` direktori. Jika Anda menyimpan arsip, DistributedCache mendekompresi file, membuat subdirektori dengan nama yang sama `/archive` dengan nama file arsip. File individu terletak di subdirektori baru.

Anda DistributedCache hanya dapat menggunakan saat menggunakan Streaming.

Mengakses file cache dari aplikasi streaming

Untuk mengakses file yang di-cache dari aplikasi pemeta atau peredam Anda, pastikan bahwa Anda telah menambahkan direktori kerja saat ini (./) ke dalam jalur aplikasi Anda dan mereferensikan file yang di-cache seolah-olah ada di direktori kerja saat ini.

Mengakses file cache dari aplikasi streaming

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS dan AWS CLI untuk membuat cluster yang menggunakan Distributed Cache.

Console

Untuk menentukan file cache terdistribusi dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Langkah, pilih Tambahkan langkah. Ini membuka dialog Tambah langkah. Di bidang Argumen, sertakan file dan arsip untuk disimpan ke cache. Ukuran file (atau ukuran total file dalam file arsip) harus kurang dari ukuran cache yang dialokasikan.

Jika Anda ingin menambahkan file individual ke cache terdistribusi-cacheFile, tentukan, diikuti dengan nama dan lokasi file, tanda pound (#), dan nama yang ingin Anda berikan file saat ditempatkan di cache lokal. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan file individual ke cache didistribusikan.

```
-cacheFile \  
s3://amzn-s3-demo-bucket/file-name#cache-file-name
```

Jika Anda ingin menambahkan file arsip ke cache terdistribusi, masukkan -cacheArchive diikuti dengan lokasi file di Amazon S3, tanda pound (#), dan kemudian nama yang ingin Anda berikan koleksi file di cache lokal. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan file arsip ke cache didistribusikan.

```
-cacheArchive \  
s3://amzn-s3-demo-bucket/archive-name#cache-archive-name
```

Masukkan nilai yang sesuai di bidang dialog lainnya. Opsi akan berbeda tergantung pada tipe langkah. Untuk menambahkan langkah Anda dan keluar dari dialog, pilih Tambah langkah.

4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk menentukan file cache terdistribusi dengan AWS CLI

- Untuk mengirimkan langkah Streaming saat cluster dibuat, ketik perintah `create-cluster` dengan parameter `--steps`. Untuk menentukan file cache terdistribusi menggunakan AWS CLI, tentukan argumen yang sesuai saat mengirimkan langkah Streaming.

Jika Anda ingin menambahkan file individual ke cache terdistribusi-`cacheFile`, tentukan, diikuti dengan nama dan lokasi file, tanda pound (`#`), dan nama yang ingin Anda berikan file saat ditempatkan di cache lokal.

Jika Anda ingin menambahkan file arsip ke cache terdistribusi, masukkan `-cacheArchive` diikuti dengan lokasi file di Amazon S3, tanda pound (`#`), dan kemudian nama yang ingin Anda berikan koleksi file di cache lokal. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan file arsip ke cache didistribusikan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Example 1

Ketik perintah berikut untuk meluncurkan klaster dan mengirimkan langkah Streaming yang digunakan `-cacheFile` untuk menambahkan satu file, `sample_dataset_cached.dat`, ke cache.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --
applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --steps Type=STREAMING,Name="Streaming
program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=["--files", "s3://my_bucket/my_mapper.py
s3://my_bucket/my_reducer.py", "-mapper", "my_mapper.py", "-reducer", "my_reducer.py", "-
input", "s3://my_bucket/my_input", "-output", "s3://my_bucket/my_output", "-
cacheFile", "s3://my_bucket/sample_dataset.dat#sample_dataset_cached.dat"]
```

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

Jika Anda belum pernah membuat peran layanan EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik subperintah `create-cluster`.

Example 2

Perintah berikut menunjukkan pembuatan klaster streaming dan menggunakan `-cacheArchive` untuk menambahkan arsip file ke cache.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --
applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --steps Type=STREAMING,Name="Streaming
program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=["--files","s3://my_bucket/my_mapper.py
s3://my_bucket/my_reducer.py","-mapper","my_mapper.py","-reducer","my_reducer.py","-
input","s3://my_bucket/my_input","-output","s3://my_bucket/my_output", "-
cacheArchive","s3://my_bucket/sample_dataset.tgz#sample_dataset_cached"]
```

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

Jika Anda belum pernah membuat peran layanan EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik subperintah `create-cluster`.

Mendeteksi dan memproses file terkompresi dengan Amazon EMR

Hadoop memeriksa ekstensi file untuk mendeteksi file terkompresi. Jenis kompresi yang didukung oleh Hadoop adalah: gzip, bzip2, dan LZO. Anda tidak perlu melakukan tindakan tambahan apa pun untuk mengekstrak file jika jenis kompresi ini digunakan; Hadoop menanganinya untuk Anda.

[Untuk mengindeks file LZO, Anda dapat menggunakan pustaka hadoop-lzo yang dapat diunduh dari hadoop-lzo. https://github.com/kevinweil/](https://github.com/kevinweil/) Perhatikan bahwa karena ini merupakan pustaka pihak ketiga, Amazon EMR tidak menawarkan dukungan developer tentang cara menggunakan alat ini. Untuk informasi penggunaan, lihat [the hadoop-lzo readme file.](#)

Impor data DynamoDB ke Hive dengan Amazon EMR

Implementasi Hive yang disediakan oleh Amazon EMR mencakup fungsionalitas yang dapat Anda gunakan untuk mengimpor dan mengekspor data antara DynamoDB dan klaster Amazon EMR. Ini berguna jika data input Anda disimpan di DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ekspor, Impor, kueri, dan menggabungkan tabel di DynamoDB menggunakan Amazon EMR](#).

Connect ke data dengan AWS Direct Connect dari Amazon EMR

Direct Connect adalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk membuat koneksi jaringan khusus pribadi ke Amazon Web Services dari pusat data, kantor, atau lingkungan colocation Anda. Jika Anda memiliki data input dalam jumlah besar, penggunaan Direct Connect dapat mengurangi biaya jaringan Anda, meningkatkan throughput bandwidth, dan memberikan pengalaman jaringan yang lebih konsisten daripada koneksi berbasis Internet. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Direct Connect Panduan Pengguna](#).

Unggah data dalam jumlah besar untuk Amazon EMR dengan AWS Snowball Edge

AWS Snowball Edge adalah layanan yang dapat Anda gunakan untuk mentransfer data dalam jumlah besar antara Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan lokasi penyimpanan data di tempat Anda dengan kecepatan tinggi. faster-than-internet Snowball Edge mendukung dua jenis pekerjaan: pekerjaan impor dan pekerjaan ekspor. Pekerjaan impor melibatkan transfer data dari sumber on-premise ke bucket Amazon S3. Pekerjaan ekspor melibatkan transfer data dari bucket Amazon S3 ke sumber on-Premise. Untuk kedua jenis pekerjaan, perangkat Snowball Edge mengamankan dan melindungi data Anda sementara operator pengiriman regional mengangkutnya antara Amazon S3 dan lokasi penyimpanan data di tempat Anda. Perangkat Snowball Edge secara fisik kasar dan dilindungi oleh (). AWS Key Management Service AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Snowball Edge Panduan Developer Edge](#).

Konfigurasikan lokasi untuk keluaran kluster EMR Amazon

Format output paling umum dari klaster Amazon EMR adalah sebagai file teks, baik yang dikompresi atau tidak dikompresi. Biasanya, ini ditulis ke bucket Amazon S3. Bucket ini harus dibuat sebelum Anda meluncurkan klaster. Anda menentukan S3 bucket sebagai lokasi output ketika Anda memulai klaster.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

Topik

- [Buat dan konfigurasi bucket Amazon S3](#)
- [Format apa yang dapat dikembalikan oleh Amazon EMR?](#)
- [Cara menulis data ke ember Amazon S3 yang tidak Anda miliki dengan Amazon EMR](#)
- [Cara untuk mengompres output cluster EMR Amazon Anda](#)

Buat dan konfigurasi bucket Amazon S3

Amazon EMR (Amazon EMR) menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan data input, berkas log, dan data output. Amazon S3 mengacu pada lokasi penyimpanan ini sebagai bucket. Bucket memiliki pembatasan dan batasan tertentu agar sesuai dengan persyaratan Amazon S3 dan DNS. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [Pembatasan dan Batasan Bucket](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Storage Service.

Untuk membuat bucket Amazon S3, ikuti petunjuk di halaman [Membuat bucket](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Storage Service.

Note

Jika Anda mengaktifkan pencatatan log di panduan Membuat Bucket, ini hanya mengaktifkan log akses bucket, bukan log cluster.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan bucket khusus Wilayah, lihat Bucket dan [Wilayah di](#) Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon dan Titik Akhir Wilayah yang [Tersedia](#) untuk AWS SDKs

Setelah Anda membuat bucket, Anda dapat mengatur izin yang sesuai terhadapnya. Biasanya, Anda memberi diri Anda (pemilik) akses baca dan tulis. Kami sangat menyarankan agar Anda mengikuti [Praktik Terbaik Keamanan untuk Amazon S3](#) saat mengonfigurasi bucket Anda.

Bucket Amazon S3 yang diperlukan harus ada sebelum Anda dapat membuat kluster. Anda harus mengunggah skrip atau data yang diperlukan yang dimaksud dalam kluster ke Amazon S3. Tabel berikut menjelaskan contoh data, skrip, dan lokasi berkas log.

Informasi	Contoh Lokasi di Amazon S3
skrip atau program	s3://amzn-s3-demo-bucket1/script/MapScript.py
berkas log	s3://amzn-s3-demo-bucket1/logs
data input	s3://amzn-s3-demo-bucket1/input
data output	s3://amzn-s3-demo-bucket1/output

Format apa yang dapat dikembalikan oleh Amazon EMR?

Format output default untuk klaster adalah teks dengan kunci, pasangan nilai yang ditulis ke baris individual dari file teks. Ini adalah format output yang paling umum digunakan.

Jika data output Anda harus ditulis dalam format selain file teks default, Anda dapat menggunakan `OutputFormat` antarmuka Hadoop untuk menentukan jenis output lainnya. Anda bahkan dapat membuat subkelas dari kelas `FileOutputFormat` untuk menangani tipe data khusus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/mapred/OutputFormat.html>.

Jika Anda meluncurkan cluster Hive, Anda dapat menggunakan serializer/deserializer (`SerDe`) untuk mengeluarkan data dari HDFS ke format tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/SerDe>.

Cara menulis data ke ember Amazon S3 yang tidak Anda miliki dengan Amazon EMR

Saat Anda menulis file ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), secara default, hanya Anda yang dapat membaca file tersebut. Asumsinya adalah bahwa Anda akan menulis file ke bucket Anda sendiri, dan pengaturan default ini melindungi privasi file Anda.

Namun, jika Anda menjalankan cluster, dan Anda ingin output menulis ke bucket Amazon S3 dari AWS pengguna lain, dan Anda ingin AWS pengguna lain dapat membaca output itu, Anda harus melakukan dua hal:

- Mintalah AWS pengguna lain memberi Anda izin menulis untuk bucket Amazon S3 mereka. Cluster yang Anda luncurkan berjalan di bawah AWS kredensial Anda, sehingga setiap cluster yang Anda luncurkan juga akan dapat menulis ke bucket AWS pengguna lain tersebut.

- Setel izin baca untuk AWS pengguna lain pada file yang Anda atau klaster tulis ke bucket Amazon S3. Cara termudah untuk menyetel izin baca ini adalah dengan menggunakan canned access control lists (ACLs), satu set kebijakan akses yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan oleh Amazon S3.

Untuk informasi tentang cara AWS pengguna lain dapat memberi Anda izin untuk menulis file ke bucket Amazon S3 pengguna lain, [lihat Mengedit](#) izin bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Agar klaster Anda dapat menggunakan kaleng ACLs saat menulis file ke Amazon S3, setel opsi konfigurasi `fs.s3.canned.acl` cluster ke ACL kalengan untuk digunakan. Tabel berikut mencantumkan kaleng yang didefinisikan saat ini ACLs.

ACL Terekam	Deskripsi
AuthenticatedRead	Menentukan bahwa pemilik diberikan <code>Permission.FullControl</code> dan penerima grup <code>GroupGrantee.AuthenticatedUsers</code> diberikan akses <code>Permission.Read</code> .
BucketOwnerFullControl	Menentukan bahwa pemilik bucket diberikan <code>Permission.FullControl</code> . Pemilik bucket belum tentu sama dengan pemilik objek.
BucketOwnerRead	Menentukan bahwa pemilik bucket diberikan <code>Permission.Read</code> . Pemilik bucket belum tentu sama dengan pemilik objek.
LogDeliveryWrite	Menentukan bahwa pemilik diberikan <code>Permission.FullControl</code> dan penerima grup <code>GroupGrantee.LogDelivery</code> diberikan akses <code>Permission.Write</code> , sehingga log akses dapat dikirim.
Private	Menentukan bahwa pemilik diberikan <code>Permission.FullControl</code> .
PublicRead	Menentukan bahwa pemilik diberikan <code>Permission.FullControl</code> dan penerima grup <code>GroupGrantee.PublicRead</code> diberikan akses <code>Permission.Read</code> .

ACL Terekam	Deskripsi
	tee.AllUsers diberikan akses Permission.Read .
PublicReadWrite	Menentukan bahwa pemilik diberikan Permission.FullControl dan penerima grup GroupGrantee.AllUsers diberikan Permission.Read dan akses Permission.Write .

Terdapat berbagai cara untuk mengatur opsi konfigurasi kluster, tergantung pada jenis kluster yang Anda jalankan. Prosedur berikut menunjukkan cara mengatur opsi untuk kasus umum.

Untuk menulis file menggunakan kaleng ACLs di Hive

- Dari prompt perintah Hive, atur opsi konfigurasi `fs.s3.canned.acl` ke ACL terekam yang Anda inginkan agar kluster diatur pada file yang ditulisnya ke Amazon S3. Untuk mengakses prompt perintah Hive, sambungkan ke simpul utama menggunakan SSH, dan ketik Hive di prompt perintah Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Contoh berikut mengatur opsi konfigurasi `fs.s3.canned.acl` ke `BucketOwnerFullControl`, yang memberi pemilik bucket Amazon S3 kendali penuh atas file tersebut. Perhatikan bahwa perintah set peka terhadap huruf besar-kecil dan tidak mengandung tanda kutip atau spasi.

```
hive> set fs.s3.canned.acl=BucketOwnerFullControl;
create table acl (n int) location 's3://amzn-s3-demo-bucket/acl/';
insert overwrite table acl select count(*) from acl;
```

Dua baris terakhir dari contoh membuat tabel yang disimpan di Amazon S3 dan menulis data ke tabel.

Untuk menulis file menggunakan kaleng ACLs di Babi

- Dari prompt perintah Pig, atur opsi konfigurasi `fs.s3.canned.acl` ke ACL terekam yang Anda inginkan agar klaster diatur pada file yang ditulisnya ke Amazon S3. Untuk mengakses prompt perintah Pig, sambungkan ke simpul utama menggunakan SSH, dan ketik Pig pada prompt perintah Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Contoh berikut menyetel opsi `fs.s3.canned.acl` konfigurasi `BucketOwnerFullControl`, yang memberi pemilik bucket Amazon S3 kontrol penuh atas file tersebut. Perhatikan bahwa perintah set menyertakan satu spasi sebelum nama ACL terekam dan tidak berisi tanda kutip.

```
pig> set fs.s3.canned.acl BucketOwnerFullControl;  
store some data into 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/acl';
```

Untuk menulis file menggunakan kaleng ACLs dalam JAR khusus

- Atur opsi konfigurasi `fs.s3.canned.acl` menggunakan Hadoop dengan menggunakan bendera `-D`. Ini ditunjukkan dalam contoh di bawah.

```
hadoop jar hadoop-examples.jar wordcount  
-Dfs.s3.canned.acl=BucketOwnerFullControl s3://amzn-s3-demo-bucket/input s3://amzn-s3-demo-bucket/output
```

Cara untuk mengompres output cluster EMR Amazon Anda

Ada berbagai cara untuk mengompres output yang dihasilkan dari pemrosesan data. Alat kompresi yang Anda gunakan bergantung pada properti data Anda. Kompresi dapat meningkatkan kinerja saat Anda mentransfer data dalam jumlah besar.

Kompresi data output

Ini mengompres output dari pekerjaan Hadoop Anda. Jika Anda menggunakan `TextOutputFormat` hasilnya adalah file teks gzip. Jika Anda menulis untuk `SequenceFiles` maka hasilnya adalah

SequenceFile yang dikompresi secara internal. Hal ini dapat diaktifkan dengan menetapkan pengaturan konfigurasi `mapred.output.compress` ke `true`.

Jika Anda menjalankan tugas streaming, Anda dapat mengaktifkan ini dengan memasukkan tugas streaming argumen ini.

```
-jobconf mapred.output.compress=true
```

Anda juga dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk secara otomatis mengompresi semua output tugas. Berikut adalah cara melakukannya dengan klien Ruby.

```
--bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop \  
--args "-s,mapred.output.compress=true"
```

Terakhir, jika sedang menulis Jar Kustom, Anda dapat mengaktifkan kompresi output dengan baris berikut saat membuat tugas Anda.

```
FileOutputFormat.setCompressOutput(conf, true);
```

Kompresi data menengah

Jika tugas Anda mengacak sejumlah besar data dari pemeta hingga peredam, Anda dapat melihat peningkatan kinerja dengan mengaktifkan kompresi menengah. Kompresi output peta dan dekompresi ketika tiba di simpul inti. Pengaturan konfigurasinya adalah `mapred.compress.map.output`. Anda dapat mengaktifkan ini yang mana serupa dengan kompresi output.

Saat menulis Jar Kustom, gunakan perintah berikut:

```
conf.setCompressMapOutput(true);
```

Menggunakan pustaka Snappy dengan Amazon EMR

Snappy adalah pustaka kompresi dan dekompresi yang dioptimalkan untuk kecepatan. Ini tersedia di Amazon EMR AMIs versi 2.0 dan yang lebih baru dan digunakan sebagai default untuk kompresi menengah. Untuk informasi selengkapnya tentang Snappy, kunjungi <http://code.google.com/p/snappy/>.

Merencanakan dan mengonfigurasi node utama di kluster EMR Amazon Anda

Saat meluncurkan kluster EMR Amazon, Anda dapat memilih untuk memiliki satu atau tiga node utama di cluster Anda. Ketersediaan tinggi untuk armada misalnya didukung dengan rilis Amazon EMR 5.36.1, 5.36.2, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.12.0, dan yang lebih tinggi. Misalnya grup, ketersediaan tinggi didukung dengan rilis Amazon EMR 5.23.0 dan yang lebih tinggi. Untuk lebih meningkatkan ketersediaan kluster, Amazon EMR dapat menggunakan grup penempatan Amazon EC2 untuk memastikan bahwa node utama ditempatkan pada perangkat keras dasar yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi Amazon EMR dengan grup penempatan EC2](#).

Cluster EMR Amazon dengan beberapa node primer memberikan manfaat berikut:

- Node primer tidak lagi menjadi titik kegagalan tunggal. Jika salah satu node primer gagal, cluster menggunakan dua node primer lainnya dan berjalan tanpa gangguan. Sementara itu, Amazon EMR secara otomatis menggantikan node primer yang gagal dengan yang baru yang disediakan dengan konfigurasi dan tindakan bootstrap yang sama.
- Amazon EMR memungkinkan Hadoop fitur ketersediaan tinggi HDFS NameNode dan YARN ResourceManager dan mendukung ketersediaan tinggi untuk beberapa aplikasi open source lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama mendukung aplikasi open source dan fitur EMR Amazon lainnya, lihat. [Fitur yang mendukung ketersediaan tinggi di kluster EMR Amazon dan cara kerjanya dengan aplikasi sumber terbuka](#)

Note

Kluster hanya dapat berada di satu Availability Zone atau subnet.

Bagian ini memberikan informasi tentang aplikasi dan fitur yang didukung dari kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama serta detail konfigurasi, praktik terbaik, dan pertimbangan untuk meluncurkan cluster.

Topik

- [Fitur yang mendukung ketersediaan tinggi di kluster EMR Amazon dan cara kerjanya dengan aplikasi sumber terbuka](#)
- [Luncurkan Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama](#)
- [Integrasi Amazon EMR dengan grup penempatan EC2](#)
- [Pertimbangan dan praktik terbaik saat Anda membuat kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama](#)

Fitur yang mendukung ketersediaan tinggi di kluster EMR Amazon dan cara kerjanya dengan aplikasi sumber terbuka

Topik ini memberikan informasi tentang fitur ketersediaan tinggi Hadoop HDFS NameNode dan YARN di cluster EMR Resource Manager Amazon, dan bagaimana fitur ketersediaan tinggi bekerja dengan aplikasi open source dan fitur EMR Amazon lainnya.

HDFS ketersediaan tinggi

Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama memungkinkan fitur ketersediaan HDFS NameNode tinggi di Hadoop. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [ketersediaan tinggi HDFS](#).

Dalam cluster EMR Amazon, dua atau lebih node terpisah dikonfigurasi sebagai. NameNodes Yang satu NameNode berada di active negara bagian dan yang lainnya dalam standby keadaan. Jika node active NameNode gagal, Amazon EMR memulai proses failover HDFS otomatis. Sebuah node dengan standby NameNode menjadi active dan mengambil alih semua operasi klien di cluster. Amazon EMR menggantikan node yang gagal dengan yang baru, yang kemudian bergabung kembali sebagai file. standby

Note

Di Amazon EMR versi 5.23.0 hingga 5.36.2, hanya dua dari tiga node utama yang menjalankan HDFS. NameNode

Di Amazon EMR versi 6.x dan yang lebih tinggi, ketiga node utama menjalankan HDFS. NameNode

Jika Anda perlu mencari tahu yang NameNode manaactive, Anda dapat menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama apa pun di cluster dan menjalankan perintah berikut:

```
hdfs haadmin -getAllServiceState
```

Output mencantumkan node tempat NameNode diinstal dan statusnya. Misalnya,

```
ip-##-##-##1.ec2.internal:8020 active  
ip-##-##-##2.ec2.internal:8020 standby  
ip-##-##-##3.ec2.internal:8020 standby
```

Benang ketersediaan tinggi ResourceManager

Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama memungkinkan fitur ketersediaan ResourceManager tinggi YARN di Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ketersediaan ResourceManager tinggi](#).

Dalam cluster EMR Amazon dengan beberapa node primer, YARN ResourceManager berjalan pada ketiga node utama. Satu ResourceManager dalam active keadaan, dan dua lainnya dalam standby keadaan. Jika node utama active ResourceManager gagal, Amazon EMR memulai proses failover otomatis. Sebuah node primer dengan standby ResourceManager mengambil alih semua operasi. Amazon EMR menggantikan simpul primer yang gagal dengan yang baru, yang kemudian bergabung kembali dengan kuorum sebagai ResourceManager standby

Anda dapat terhubung ke “http://:8088/cluster~~master-public-dns-name~~” untuk node utama apa pun, yang secara otomatis mengarahkan Anda ke manajer sumber daya. active Untuk mengetahui manajer sumber daya manaactive, gunakan SSH untuk terhubung ke node utama apa pun di cluster. Kemudian jalankan perintah berikut untuk mendapatkan daftar tiga node utama dan statusnya:

```
yarn rmadmin -getAllServiceState
```

Aplikasi yang didukung di Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama

Anda dapat menginstal dan menjalankan aplikasi berikut di cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk setiap aplikasi, proses failover node primer bervariasi.

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
Flink	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Tugas Flink di Amazon EMR dijalankan sebagai aplikasi YARN. Flink JobManagers dijalankan sebagai YARN ApplicationMasters pada node inti. JobManager Ini tidak terpengaruh oleh proses failover node primer. Jika Anda menggunakan Amazon EMR versi 5.27.0 atau lebih lama, ini JobManager adalah satu titik kegagalan. Ketika JobManager gagal, ia kehilangan semua status pekerjaan dan tidak akan melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan. Anda dapat mengaktifkan ketersediaan JobManager tinggi dengan mengonfigurasi jumlah upaya aplikasi, pos pemeriksaan, dan mengaktifkan ZooKeeper sebagai penyimpanan status untuk Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Flink di Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.28.0, tidak diperlukan konfigurasi manual untuk mengaktifkan ketersediaan tinggi. JobManager
Ganglia	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Ganglia tersedia di semua node primer, sehingga Ganglia dapat terus berjalan selama proses failover node primer.
Hadoop	Ketersediaan yang tinggi	

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
		HDFS NameNode dan YARN ResourceManager secara otomatis gagal ke node siaga ketika node primer aktif gagal.
HBase	Ketersediaan tinggi	HBase secara otomatis gagal ke node siaga ketika node primer aktif gagal. Jika Anda terhubung ke HBase melalui REST atau Thrift server, Anda harus beralih ke node primer yang berbeda ketika node primer aktif gagal.
HCatalog	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	HCatalog dibangun di atas metastore Hive, yang ada di luar cluster. HCatalog tetap tersedia selama proses failover node primer.
JupyterHub	Ketersediaan tinggi	JupyterHub diinstal pada ketiga instance utama. Sangat disarankan untuk mengonfigurasi persistensi notebook untuk mencegah hilangnya notebook pada kegagalan node primer. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi persistensi notebook di Amazon S3.
Livy	Ketersediaan tinggi	Livy diinstal pada ketiga node utama. Ketika node primer aktif gagal, Anda kehilangan akses ke sesi Livy saat ini dan perlu membuat sesi Livy baru pada node primer yang berbeda atau pada node pengganti baru.
Mahout	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Karena Mahout tidak memiliki daemon, itu tidak terpengaruh oleh proses failover node utama.

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
MXNet	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Karena tidak MXNet memiliki daemon, itu tidak terpengaruh oleh proses failover node utama.
Phoenix	Ketersediaan Yang Tinggi	Phoenix' QueryServer berjalan hanya pada salah satu dari tiga node utama. Phoenix pada ketiga master dikonfigurasi untuk menghubungkan Phoenix QueryServer. Anda dapat menemukan IP pribadi server Phoenix Query dengan menggunakan file <code>/etc/phoenix/conf/phoenix-env.sh</code>
Babi	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Karena Babi tidak memiliki daemon, itu tidak terpengaruh oleh proses failover node primer.
Percikan	Ketersediaan tinggi	Semua aplikasi Spark berjalan dalam wadah YARN dan dapat bereaksi terhadap failover node primer dengan cara yang sama seperti fitur YARN ketersediaan tinggi.
Sqoop	Ketersediaan yang tinggi	Secara default, sqoop-job dan sqoop-metastore menyimpan data (deskripsi tugas) pada disk lokal utama yang menjalankan perintah, jika Anda ingin menyimpan data metastore di Basis Data eksternal, lihat dokumentasi Apache Sqoop
Tez	Ketersediaan tinggi	Karena kontainer Tez berjalan di YARN, Tez berperilaku dengan cara yang sama seperti YARN selama proses failover node utama.
TensorFlow	Ketersediaan tidak terpengaruh oleh failover node primer	Karena tidak TensorFlow memiliki daemon, itu tidak terpengaruh oleh proses failover node utama.

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
Zeppelin	Ketersediaan tinggi	Zeppelin diinstal pada ketiga node utama. Zeppelin menyimpan catatan dan konfigurasi interperter dalam HDFS secara default untuk mencegah kehilangan data. Sesi penerjemah benar-benar terisolasi di ketiga contoh utama. Data sesi akan hilang saat utama mengalami gagal. Disarankan untuk tidak memodifikasi catatan yang sama secara bersamaan pada instance primer yang berbeda.
ZooKeeper	Ketersediaan tinggi	ZooKeeper adalah dasar dari fitur failover otomatis HDFS. ZooKeeper menyediakan layanan yang sangat tersedia untuk memelihara data koordinasi, memberi tahu klien tentang perubahan dalam data itu, dan memantau klien untuk kegagalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Failover otomatis HDFS .

Untuk menjalankan aplikasi berikut di kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama, Anda harus mengonfigurasi database eksternal. Database eksternal ada di luar cluster dan membuat data persisten selama proses failover node primer. Untuk aplikasi berikut, komponen layanan akan secara otomatis pulih selama proses failover node primer, tetapi pekerjaan aktif mungkin gagal dan perlu dicoba lagi.

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
Sarang	Ketersediaan tinggi hanya untuk komponen layanan	Metastore eksternal untuk Hive diperlukan. Ini harus berupa metastore eksternal MySQL, karena PostgreSQL tidak didukung untuk cluster multi-master. Untuk informasi selengkapnya

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
		nya, lihat Mengkonfigurasi metastore eksternal untuk Hive .
Rona	Ketersediaan tinggi hanya untuk komponen layanan	Diperlukan basis data eksternal untuk Hue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Hue dengan basis data jarak jauh di Amazon RDS .
Oozie	Ketersediaan tinggi hanya untuk komponen layanan	Basis data eksternal untuk Oozie diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Oozie dengan basis data jarak jauh di Amazon RDS. Oozie-server dan oozie-client diinstal pada ketiga node utama. Klien oozie dikonfigurasi untuk menyambungkan ke server oozie yang benar secara default.

Aplikasi	Ketersediaan selama failover node primer	Catatan
PrestoDB atau PrestoSQL/Trino	Ketersediaan tinggi hanya untuk komponen layanan	Metastore Hive eksternal untuk PrestoDB (PrestoSQL di Amazon EMR 6.1.0-6.3.0 atau Trino di Amazon EMR 6.4.0 dan yang lebih baru) diperlukan. Anda dapat menggunakan Presto dengan AWS Glue Data Catalog atau menggunakan database MySQL eksternal untuk Hive. CLI Presto diinstal pada ketiga node utama sehingga Anda dapat menggunakannya untuk mengakses Koordinator Presto dari salah satu node utama. Koordinator Presto diinstal hanya pada satu node utama. Anda dapat menemukan nama DNS dari node utama tempat Koordinator Presto diinstal dengan memanggil Amazon EMR <code>describe-cluster</code> API dan membaca nilai bidang yang dikembalikan dalam respons. <code>MasterPublicDnsName</code>

 Note

Ketika node utama gagal, Java Database Connectivity (JDBC) atau Open Database Connectivity (ODBC) mengakhiri koneksi ke node utama. Anda dapat terhubung ke salah satu node primer yang tersisa untuk melanjutkan pekerjaan Anda karena daemon metastore Hive berjalan di semua node utama. Atau Anda bisa menunggu node primer yang gagal diganti.

Bagaimana fitur Amazon EMR bekerja di cluster dengan beberapa node utama

Menghubungkan ke node primer menggunakan SSH

Anda dapat terhubung ke salah satu dari tiga node utama di kluster EMR Amazon menggunakan SSH dengan cara yang sama seperti Anda terhubung ke satu simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect to the primary node menggunakan SSH](#).

Jika node primer gagal, koneksi SSH Anda ke node utama berakhir. Untuk melanjutkan pekerjaan Anda, Anda dapat terhubung ke salah satu dari dua node utama lainnya. Atau, Anda dapat mengakses simpul utama baru setelah Amazon EMR menggantikan yang gagal dengan yang baru.

Note

Alamat IP pribadi untuk node primer pengganti tetap sama dengan yang sebelumnya. Alamat IP publik untuk node primer pengganti dapat berubah. Anda dapat mengambil alamat IP baru di konsol atau dengan menggunakan perintah `describe-cluster` di CLI AWS.

NameNode hanya berjalan pada dua atau tiga node utama. Namun, Anda dapat menjalankan perintah `hdfs` CLI dan mengoperasikan pekerjaan untuk mengakses HDFS pada ketiga node utama.

Bekerja dengan langkah-langkah di Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama

Anda dapat mengirimkan langkah-langkah ke kluster EMR Amazon dengan beberapa node primer dengan cara yang sama seperti Anda bekerja dengan langkah-langkah dalam kluster dengan satu simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim pekerjaan ke kluster](#).

Berikut ini adalah pertimbangan untuk bekerja dengan langkah-langkah dalam kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama:

- Jika node primer gagal, langkah-langkah yang berjalan pada node primer ditandai sebagai GAGAL. Setiap data yang ditulis secara lokal akan hilang. Namun, status GAGAL mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari langkah-langkah tersebut.
- Jika langkah yang sedang berjalan telah memulai aplikasi YARN ketika node utama gagal, langkah tersebut dapat berlanjut dan berhasil karena failover otomatis dari node primer.
- Disarankan agar Anda memeriksa status langkah dengan mengacu pada output tugas. Misalnya, MapReduce pekerjaan menggunakan `_SUCCESS` file untuk menentukan apakah pekerjaan berhasil diselesaikan.

- Disarankan agar Anda menyetel ActionOnFailure parameter ke CONTINUE, atau CANCEL_AND_WAIT, bukan TERMINATE_JOB_FLOW, atau TERMINATE_CLUSTER.

Perlindungan penghentian otomatis

Amazon EMR secara otomatis mengaktifkan perlindungan terminasi untuk semua cluster dengan beberapa node utama, dan mengganti pengaturan eksekusi langkah apa pun yang Anda berikan saat membuat kluster. Anda dapat menonaktifkan perlindungan terminasi setelah cluster diluncurkan. Lihat [Mengonfigurasi perlindungan penghentian untuk menjalankan kluster](#). Untuk mematikan kluster dengan beberapa node primer, Anda harus terlebih dahulu memodifikasi atribut cluster untuk menonaktifkan perlindungan terminasi. Untuk petunjuk, lihat [Mengakhiri Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan penghentian, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Fitur yang tidak didukung di Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama

Fitur EMR Amazon berikut saat ini tidak tersedia di kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama:

- EMR Notebooks
- Akses sekali klik ke server riwayat Spark yang persisten
- Antarmuka pengguna aplikasi persisten
- Akses sekali klik ke antarmuka pengguna aplikasi persisten saat ini tidak tersedia untuk kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama atau untuk cluster EMR Amazon yang terintegrasi dengan Lake Formation. AWS
- Kontrol akses berbasis peran runtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan tambahan](#) di [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#).
- Integrasi Amazon EMR dengan AWS IAM Identity Center (propagasi identitas tepercaya). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasikan Amazon EMR dengan AWS IAM Identity Center](#).

Note

Untuk menggunakan otentikasi Kerberos di kluster Anda, Anda harus mengonfigurasi KDC eksternal.

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.27.0, Anda dapat mengonfigurasi enkripsi Transparan HDFS pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi transparan dalam HDFS di Amazon EMR](#).

Luncurkan Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama

Topik ini memberikan detail konfigurasi dan contoh untuk meluncurkan kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama.

Note

Amazon EMR secara otomatis mengaktifkan perlindungan terminasi untuk semua kluster yang memiliki beberapa node utama, dan mengganti setelan penghentian otomatis apa pun yang Anda berikan saat membuat kluster. Untuk mematikan kluster dengan beberapa node primer, Anda harus terlebih dahulu memodifikasi atribut cluster untuk menonaktifkan perlindungan terminasi. Untuk petunjuk, lihat [Mengakhiri Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama](#).

Prasyarat

- Anda dapat meluncurkan kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama di subnet VPC publik dan pribadi. EC2-Classic Tidak didukung. Untuk meluncurkan kluster EMR Amazon dengan beberapa node primer di subnet publik, Anda harus mengaktifkan instance di subnet ini untuk menerima alamat IP publik dengan memilih Tetapkan otomatis IPv4 di konsol atau menjalankan perintah berikut. Ganti **22XXXX01** dengan subnet ID Anda.

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-22XXXX01 --map-public-ip-on-launch
```

- Untuk menjalankan Hive, Hue, atau Oozie di kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama, Anda harus membuat metastore eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi metastore eksternal untuk Hive](#), [Menggunakan Hue dengan basis data jarak jauh di Amazon RDS](#), atau [Apache Ozie](#).
- Untuk menggunakan otentikasi Kerberos di kluster Anda, Anda harus mengkonfigurasi KDC eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi Kerberos di Amazon Amazon EMR](#).

Luncurkan Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama

Anda dapat meluncurkan klaster dengan beberapa node utama saat Anda menggunakan grup instans atau armada instance. Bila Anda menggunakan grup instance dengan beberapa node primer, Anda harus menentukan nilai hitungan instance 3 untuk grup instance node primer. Saat Anda menggunakan armada instance dengan beberapa node primer, Anda harus menentukan TargetOnDemandCapacity dari 3, TargetSpotCapacity dari 0 untuk armada instance utama, dan WeightedCapacity 1 untuk setiap jenis instance yang Anda konfigurasi untuk armada utama.

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan cluster menggunakan AMI default atau AMI kustom dengan grup instans dan armada instance:

Note

Anda harus menentukan ID subnet saat meluncurkan klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama menggunakan AWS CLI. Ganti **22XXXX01** dan **22XXXX02** dengan subnet ID Anda dalam contoh berikut.

Default AMI, instance groups

Example Contoh - Meluncurkan cluster grup instans EMR Amazon dengan beberapa node primer menggunakan AMI default

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \
--ec2-attributes
KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark
```


Default AMI, instance fleets

Example Contoh - Meluncurkan cluster armada instans EMR Amazon dengan beberapa node primer menggunakan AMI default

```
aws emr create-cluster \  
--name "ha-cluster" \  
--release-label emr-6.15.0 \  
--instance-fleets '[  
  {  
    "InstanceFleetType": "MASTER",  
    "TargetOnDemandCapacity": 3,  
    "TargetSpotCapacity": 0,  
    "LaunchSpecifications": {  
      "OnDemandSpecification": {  
        "AllocationStrategy": "lowest-price"  
      }  
    },  
    "InstanceTypeConfigs": [  
      {  
        "WeightedCapacity": 1,  
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,  
        "InstanceType": "m5.xlarge"  
      },  
      {  
        "WeightedCapacity": 1,  
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,  
        "InstanceType": "m5.2xlarge"  
      },  
      {  
        "WeightedCapacity": 1,  
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,  
        "InstanceType": "m5.4xlarge"  
      }  
    ],  
    "Name": "Master - 1"  
  },  
  {  
    "InstanceFleetType": "CORE",  
    "TargetOnDemandCapacity": 5,  
    "TargetSpotCapacity": 0,  
    "LaunchSpecifications": {  
      "OnDemandSpecification": {  
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
```

```

    }
  },
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "WeightedCapacity": 1,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.xlarge"
    },
    {
      "WeightedCapacity": 2,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.2xlarge"
    },
    {
      "WeightedCapacity": 4,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.4xlarge"
    }
  ],
  "Name": "Core - 2"
}
]' \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":
["subnet-22XXXX01", "subnet-22XXXX02"]}' \
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark

```

Custom AMI, instance groups

Example Contoh - Meluncurkan cluster grup instans EMR Amazon dengan beberapa node utama menggunakan AMI kustom

```

aws emr create-cluster \
--name "custom-ami-ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \
--ec2-attributes
KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--custom-ami-id ami-MyAmiID

```

Custom AMI, instance fleets

Example Contoh - Meluncurkan cluster armada instans EMR Amazon dengan beberapa node utama menggunakan AMI kustom

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-fleets '[
  {
    "InstanceFleetType": "MASTER",
    "TargetOnDemandCapacity": 3,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.2xlarge"
      },
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.4xlarge"
      }
    ],
    "Name": "Master - 1"
  },
  {
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetOnDemandCapacity": 5,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
      }
    }
  }
]
```

```

    }
  },
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "WeightedCapacity": 1,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.xlarge"
    },
    {
      "WeightedCapacity": 2,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.2xlarge"
    },
    {
      "WeightedCapacity": 4,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.4xlarge"
    }
  ],
  "Name": "Core - 2"
}
]' \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":
["subnet-22XXXX01", "subnet-22XXXX02"]}' \
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--custom-ami-id ami-MyAmiID

```

Mengakhiri Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama

Untuk mengakhiri klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama, Anda harus menonaktifkan perlindungan terminasi sebelum mengakhiri klaster, seperti yang ditunjukkan contoh berikut. Ganti **j-3KVTXXXXXX7UG** dengan ID cluster Anda.

```

aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-protected
aws emr terminate-clusters --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG

```

Integrasi Amazon EMR dengan grup penempatan EC2

Saat meluncurkan beberapa kluster simpul utama EMR Amazon di Amazon EC2, Anda memiliki opsi untuk menggunakan strategi grup penempatan untuk menentukan bagaimana Anda ingin instance node utama digunakan untuk melindungi dari kegagalan perangkat keras.

Strategi grup penempatan didukung dimulai dengan Amazon EMR versi 5.23.0 sebagai opsi untuk beberapa kluster simpul utama. Saat ini, hanya tipe node primer yang didukung oleh strategi grup penempatan, dan SPREAD strategi diterapkan pada node primer tersebut. SPREADStrategi ini menempatkan sekelompok kecil instance di perangkat keras dasar yang terpisah untuk mencegah hilangnya beberapa node primer jika terjadi kegagalan perangkat keras. Perhatikan bahwa permintaan peluncuran instans dapat gagal jika perangkat keras unik tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi penempatan EC2 dan batasan, lihat [Grup penempatan](#) di Panduan Pengguna EC2 untuk Instans Linux.

Ada batas awal dari Amazon EC2 dari 500 cluster yang mendukung strategi grup penempatan yang dapat diluncurkan per wilayah. AWS Hubungi AWS dukungan untuk meminta peningkatan jumlah grup penempatan yang diizinkan. Anda dapat mengidentifikasi grup penempatan EC2 yang dibuat Amazon EMR dengan melacak pasangan nilai kunci yang diasosiasikan Amazon EMR dengan strategi grup penempatan EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang tag instans klaster EC2, lihat [Melihat instans klaster di Amazon EC2](#).

Lampirkan kebijakan terkelola grup penempatan ke Amazon EMRole

Strategi grup penempatan memerlukan kebijakan terkelola yang disebutAmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy, yang memungkinkan Amazon EMR membuat, menghapus, dan menjelaskan grup penempatan di Amazon EC2. Anda harus melampirkan AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy ke peran layanan untuk Amazon EMR sebelum meluncurkan klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama.

Anda juga dapat melampirkan kebijakan AmazonEMRServicePolicy_v2 terkelola ke peran layanan EMR Amazon, bukan kebijakan terkelola grup penempatan. AmazonEMRServicePolicy_v2memungkinkan akses yang sama ke grup penempatan di Amazon EC2 sebagai. AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#).

Kebijakan terkelola AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy adalah teks JSON berikut yang dibuat dan dikelola oleh Amazon EMR.

 Note

Karena kebijakan AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy terkelola diperbarui secara otomatis, kebijakan yang ditampilkan di sini mungkin out-of-date. Gunakan AWS Management Console untuk melihat kebijakan saat ini.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Deleteplacementgroup"
    },
    {
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Createplacementgroup"
    }
  ]
}
```

Luncurkan klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama menggunakan strategi grup penempatan

Untuk meluncurkan klaster EMR Amazon yang memiliki beberapa node utama dengan strategi grup penempatan, lampirkan kebijakan terkelola grup penempatan `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` ke peran EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan kebijakan terkelola grup penempatan ke Amazon EMRole](#).

Setiap kali Anda menggunakan peran ini untuk memulai klaster EMR Amazon dengan beberapa node primer, Amazon EMR mencoba meluncurkan klaster dengan SPREAD strategi yang diterapkan pada node utamanya. Jika Anda menggunakan peran yang tidak memiliki kebijakan `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` terkelola grup penempatan yang dilampirkan padanya, Amazon EMR mencoba meluncurkan klaster EMR Amazon yang memiliki beberapa node utama tanpa strategi grup penempatan.

Jika Anda meluncurkan klaster EMR Amazon yang memiliki beberapa node utama dengan `placement-group-configs` parameter menggunakan Amazon EMRAPI atau CLI, Amazon EMR hanya meluncurkan klaster jika Amazon memiliki kebijakan terkelola grup penempatan yang dilampirkan. `EMRole AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` Jika Amazon `EMRole` tidak memiliki kebijakan yang dilampirkan, klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama mulai gagal.

Amazon EMR API

Example Contoh - Gunakan strategi grup penempatan untuk meluncurkan cluster grup instans dengan beberapa node utama dari Amazon EMR API

Saat Anda menggunakan `RunJobFlow` tindakan untuk membuat klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama, setel `PlacementGroupConfigs` properti ke yang berikut. Saat ini, MASTER peran instans secara otomatis menggunakan SPREAD sebagai strategi grup penempatan.

```
{
  "Name": "ha-cluster",
  "PlacementGroupConfigs": [
    {
      "InstanceRole": "MASTER"
    }
  ],
  "ReleaseLabel": "emr-6.15.0",
  "Instances": {
    "ec2SubnetId": "subnet-22XXXX01",
```

```

    "ec2KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceGroups": [
      {
        "InstanceCount": 3,
        "InstanceRole": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "InstanceCount": 4,
        "InstanceRole": "CORE",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      }
    ]
  },
  "JobFlowRole": "EMR_EC2_DefaultRole",
  "ServiceRole": "EMR_DefaultRole"
}

```

- Ganti *ha-cluster* dengan nama cluster ketersediaan tinggi Anda.
- Ganti *subnet-22XXXX01* dengan subnet ID Anda.
- Ganti *ec2_key_pair_name* dengan nama key pair EC2 Anda untuk cluster ini. Pasangan kunci EC2 bersifat opsional dan hanya diperlukan jika Anda ingin menggunakan SSH untuk mengakses klaster Anda.

AWS CLI

Example Contoh - Gunakan strategi grup penempatan untuk meluncurkan cluster armada instance dengan beberapa node utama dari AWS Command Line Interface

Saat Anda menggunakan RunJobFlow tindakan untuk membuat klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama, setel PlacementGroupConfigs properti ke yang berikut. Saat ini, MASTER peran instans secara otomatis menggunakan SPREAD sebagai strategi grup penempatan.

```

aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--placement-group-configs InstanceRole=MASTER \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-fleets '[
  {
    "InstanceFleetType": "MASTER",
    "TargetOnDemandCapacity": 3,

```



```

    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.2xlarge"
      },
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.4xlarge"
      }
    ],
    "Name": "Master - 1"
  },
  {
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetOnDemandCapacity": 5,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "WeightedCapacity": 2,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.2xlarge"
      }
    ]
  }
]

```

```

        },
        {
            "WeightedCapacity": 4,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.4xlarge"
        }
    ],
    "Name": "Core - 2"
}
]' \
--ec2-attributes '{
    "KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
    "SubnetIds": [
        "subnet-22XXXX01",
        "subnet-22XXXX02"
    ]
}' \
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark

```

- Ganti *ha-cluster* dengan nama cluster ketersediaan tinggi Anda.
- Ganti *ec2_key_pair_name* dengan nama key pair EC2 Anda untuk cluster ini. Pasangan kunci EC2 bersifat opsional dan hanya diperlukan jika Anda ingin menggunakan SSH untuk mengakses klaster Anda.
- Ganti *subnet-22XXXX01* dan *subnet-22XXXX02* dengan subnet IDs Anda.

Luncurkan cluster dengan beberapa node primer tanpa strategi grup penempatan

Untuk cluster dengan beberapa node primer untuk meluncurkan node primer tanpa strategi grup penempatan, Anda perlu melakukan salah satu hal berikut:

- Hapus kebijakan terkelola grup penempatan `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` dari `Amazon EMRrole`, atau
- Luncurkan cluster dengan beberapa node primer dengan `placement-group-configs` parameter menggunakan Amazon EMRAPI atau CLI NONE memilih sebagai strategi grup penempatan.

Amazon EMR API

Example— Meluncurkan cluster dengan beberapa node primer tanpa strategi grup penempatan menggunakan Amazon EMRAPI.

Saat menggunakan `RunJobFlow` tindakan untuk membuat cluster dengan beberapa node primer, atur `PlacementGroupConfigs` properti ke yang berikut.

```
{
  "Name": "ha-cluster",
  "PlacementGroupConfigs": [
    {
      "InstanceRole": "MASTER",
      "PlacementStrategy": "NONE"
    }
  ],
  "ReleaseLabel": "emr-5.30.1",
  "Instances": {
    "ec2SubnetId": "subnet-22XXXX01",
    "ec2KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceGroups": [
      {
        "InstanceCount": 3,
        "InstanceRole": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "InstanceCount": 4,
        "InstanceRole": "CORE",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      }
    ]
  },
  "JobFlowRole": "EMR_EC2_DefaultRole",
  "ServiceRole": "EMR_DefaultRole"
}
```

- Ganti *ha-cluster* dengan nama cluster ketersediaan tinggi Anda.
- Ganti *subnet-22XXXX01* dengan subnet ID Anda.
- Ganti *ec2_key_pair_name* dengan nama key pair EC2 Anda untuk cluster ini. Pasangan kunci EC2 bersifat opsional dan hanya diperlukan jika Anda ingin menggunakan SSH untuk mengakses klaster Anda.

Amazon EMR CLI

Example— Meluncurkan cluster dengan beberapa node primer tanpa strategi grup penempatan menggunakan Amazon EMRCLI.

Saat menggunakan `RunJobFlow` tindakan untuk membuat cluster dengan beberapa node primer, atur `PlacementGroupConfigs` properti ke yang berikut.

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--placement-group-configs InstanceRole=MASTER,PlacementStrategy=NONE \
--release-label emr-5.30.1 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \
--ec2-attributes
KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark
```

- Ganti *ha-cluster* dengan nama cluster ketersediaan tinggi Anda.
- Ganti *subnet-22XXXX01* dengan subnet ID Anda.
- Ganti *ec2_key_pair_name* dengan nama key pair EC2 Anda untuk cluster ini. Pasangan kunci EC2 bersifat opsional dan hanya diperlukan jika Anda ingin menggunakan SSH untuk mengakses klaster Anda.

Memeriksa konfigurasi strategi grup penempatan yang dilampirkan ke cluster dengan beberapa node primer

Anda dapat menggunakan Amazon EMR `describe-cluster` API untuk melihat konfigurasi strategi grup penempatan yang dilampirkan ke cluster dengan beberapa node utama.

Example

```
aws emr describe-cluster --cluster-id "j-xxxxx"
{
  "Cluster":{
    "Id":"j-xxxxx",
    ...
  }
```

```
    "PlacementGroups": [  
      {  
        "InstanceRole": "MASTER",  
        "PlacementStrategy": "SPREAD"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Pertimbangan dan praktik terbaik saat Anda membuat kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama

Pertimbangkan hal berikut saat Anda membuat kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama:

Important

Untuk meluncurkan kluster EMR ketersediaan tinggi dengan beberapa node utama, kami sangat menyarankan Anda menggunakan rilis EMR Amazon terbaru. Ini memastikan bahwa Anda mendapatkan tingkat ketahanan dan stabilitas tertinggi untuk cluster ketersediaan tinggi Anda.

- Ketersediaan tinggi untuk armada misalnya didukung dengan rilis Amazon EMR 5.36.1, 5.36.2, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.12.0, dan yang lebih tinggi. Misalnya grup, ketersediaan tinggi didukung dengan rilis Amazon EMR 5.23.0 dan yang lebih tinggi. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Tentang Rilis EMR Amazon](#).
- Pada kluster ketersediaan tinggi, Amazon EMR hanya mendukung peluncuran node primer dengan instans On Demand. Ini memastikan ketersediaan tertinggi untuk cluster Anda.
- Anda masih dapat menentukan beberapa tipe instans untuk armada primer tetapi semua node utama dari cluster ketersediaan tinggi diluncurkan dengan tipe instance yang sama, termasuk penggantian untuk node primer yang tidak sehat.
- Untuk melanjutkan operasi, kluster ketersediaan tinggi dengan beberapa node primer membutuhkan dua dari tiga node primer agar sehat. Akibatnya, jika ada dua node utama yang gagal secara bersamaan, cluster EMR Anda akan gagal.
- Semua cluster EMR, termasuk cluster ketersediaan tinggi, diluncurkan dalam satu Availability Zone. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mentolerir kegagalan Availability Zone. Dalam kasus pemadaman Availability Zone, Anda kehilangan akses ke cluster.

- Jika Anda menggunakan peran atau kebijakan layanan kustom saat meluncurkan kluster di dalam armada instans, Anda dapat menambahkan `ec2:DescribeInstanceTypeOfferings` izin agar Amazon EMR dapat memfilter Availability Zones (AZ) yang tidak didukung. Saat Amazon EMR memfilter AZs yang tidak mendukung jenis instance node primer apa pun, Amazon EMR mencegah peluncuran kluster gagal karena jenis instans utama yang tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis instans tidak didukung](#).
- Amazon EMR tidak menjamin ketersediaan tinggi untuk aplikasi sumber terbuka selain yang ditentukan. [Aplikasi yang didukung di Amazon EMR Cluster dengan beberapa node utama](#)
- Di Amazon EMR merilis 5.23.0 hingga 5.36.2, hanya dua dari tiga node utama untuk cluster grup instance yang dijalankan. HDFS NameNode
- Di Amazon EMR merilis 6.x dan yang lebih tinggi, ketiga node utama untuk grup instans berjalan. HDFS NameNode

Pertimbangan untuk mengkonfigurasi subnet:

- Cluster EMR Amazon dengan beberapa node primer hanya dapat berada di satu Availability Zone atau subnet. Amazon EMR tidak dapat mengganti node utama yang gagal jika subnet sepenuhnya digunakan atau kelebihan langganan jika terjadi failover. Untuk menghindari skenario ini, Anda disarankan untuk mendedikasikan seluruh subnet ke kluster Amazon EMR. Selain itu, pastikan bahwa ada cukup alamat IP pribadi yang tersedia di subnet.

Pertimbangan untuk mengonfigurasi simpul inti:

- Untuk memastikan node inti juga sangat tersedia, kami sarankan Anda meluncurkan setidaknya empat node inti. Jika Anda memutuskan untuk meluncurkan cluster yang lebih kecil dengan tiga atau lebih sedikit node inti, setel `dfs.replication` parameter ke setidaknya 2 untuk HDFS agar memiliki replikasi DFS yang memadai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi HDFS](#).

 Warning

1. Pengaturan `dfs.replication` ke 1 pada cluster dengan kurang dari empat node dapat menyebabkan hilangnya data HDFS jika satu node turun. Kami menyarankan Anda menggunakan cluster dengan setidaknya empat node inti untuk beban kerja produksi.

2. Amazon EMR tidak akan mengizinkan cluster untuk menskalakan node inti di bawah ini. `dfs.replication` Misalnya, jika `dfs.replication = 2`, jumlah minimum node inti adalah 2.
3. Saat Anda menggunakan Penskalaan Terkelola, Penskalaan Otomatis, atau memilih untuk mengubah ukuran klaster secara manual, sebaiknya atur `dfs.replication` ke 2 atau lebih tinggi.

Pertimbangan untuk Mengatur Alarm pada Metrik:

- Amazon EMR tidak menyediakan metrik khusus aplikasi tentang HDFS atau YARN. Kami menyarankan agar Anda mengatur alarm untuk memantau jumlah instance node utama. Konfigurasi alarm menggunakan CloudWatch metrik Amazon berikut: `MultiMasterInstanceGroupNodesRunning`, `MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage`, atau `MultiMasterInstanceGroupNodesRequested`. CloudWatch akan memberi tahu Anda jika terjadi kegagalan dan penggantian simpul primer.
 - Jika `MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage` lebih rendah dari 100% dan lebih besar dari 50%, cluster mungkin telah kehilangan node primer. Dalam situasi ini, Amazon EMR mencoba mengganti simpul utama.
 - Jika `MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage` turun di bawah 50%, dua node primer mungkin gagal. Dalam situasi ini, kuorum hilang dan cluster tidak dapat dipulihkan. Anda harus secara manual memigrasikan data dari klaster ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur alarm pada metrik](#).

Cluster EMR aktif AWS Outposts

Dimulai dengan Amazon EMR 5.28.0, Anda dapat membuat dan menjalankan kluster EMR. AWS Outposts memungkinkan AWS layanan asli, infrastruktur, dan model operasi di fasilitas lokal. Di AWS Outposts lingkungan, Anda dapat menggunakan alat AWS APIs, dan infrastruktur yang sama yang Anda gunakan di AWS Cloud. Amazon EMR aktif AWS Outposts sangat ideal untuk beban kerja latensi rendah yang perlu dijalankan di dekat data dan aplikasi lokal. Untuk informasi selengkapnya AWS Outposts, lihat [Panduan AWS Outposts Pengguna](#).

Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menggunakan Amazon EMR pada AWS Outposts:

- Anda harus telah menginstal dan mengkonfigurasi AWS Outposts di pusat data lokal Anda.
- Anda harus memiliki koneksi jaringan yang andal antara lingkungan Outpost Anda dan AWS Wilayah.
- Anda harus memiliki kapasitas yang cukup untuk jenis instans yang didukung Amazon EMR yang tersedia di Outpost Anda.

Batasan

Berikut ini adalah batasan penggunaan Amazon EMR pada AWS Outposts:

- Instans Sesuai Permintaan adalah satu-satunya opsi yang didukung untuk instans Amazon EC2. Instans Spot tidak tersedia untuk Amazon EMR pada AWS Outposts.
- Jika Anda memerlukan volume penyimpanan Amazon EBS tambahan, hanya General Purpose SSD (GP2) yang didukung.
- Bila Anda menggunakan AWS Outposts dengan Amazon EMR rilis 5.28 hingga 6.x, Anda hanya dapat menggunakan bucket S3 yang menyimpan objek dalam yang Anda tentukan. Wilayah AWS Dengan Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih tinggi, Amazon EMR aktif juga didukung dengan klien AWS Outposts sistem file, awalan. S3A s3a://
- Hanya jenis instans berikut yang didukung oleh Amazon EMR pada AWS Outposts:

Kelas instans	Tipe instans
Tujuan umum	m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.12xlarge m5.24xlarge m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.12xlarge m5d.24xlarge
Dioptimalkan komputasi	c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.18xlarge c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.18xlarge
Memori-dioptimalkan	r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.12xlarge r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.12xlarge r5d.24xlarge
Penyimpanan dioptimalkan	

Kelas instans	Tipe instans
	i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge

Pertimbangan konektivitas jaringan

- Jika konektivitas jaringan antara Outpost Anda dan AWS Wilayahnya hilang, cluster Anda akan terus berjalan. Namun, Anda tidak dapat membuat kluster baru atau mengambil tindakan baru pada kluster yang ada sampai konektivitas dipulihkan. Dalam kasus kegagalan instans, instans tidak akan diganti secara otomatis. Selain itu, tindakan seperti menambahkan langkah ke cluster yang sedang berjalan, memeriksa status eksekusi langkah, dan mengirim CloudWatch metrik dan peristiwa akan ditunda.
- Kami menyarankan Anda menyediakan konektivitas jaringan yang andal dan sangat tersedia antara Outpost Anda dan AWS Wilayah. Jika konektivitas jaringan antara Outpost Anda dan AWS Wilayahnya hilang selama lebih dari beberapa jam, cluster yang telah mengaktifkan perlindungan terminate akan terus berjalan, dan cluster yang telah menonaktifkan perlindungan terminate dapat dihentikan.
- Jika konektivitas jaringan akan terpengaruh karena pemeliharaan rutin, sebaiknya aktifkan perlindungan penghentian secara proaktif. Secara lebih umum, gangguan konektivitas berarti bahwa setiap dependensi eksternal yang tidak bersifat lokal ke Outpost atau jaringan pelanggan tidak akan dapat diakses. Ini termasuk Amazon S3, DynamoDB yang digunakan dengan tampilan konsistensi EMRFS, dan Amazon RDS jika instans dalam wilayah digunakan untuk kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama.

Membuat cluster EMR Amazon di AWS Outposts

Membuat cluster EMR Amazon AWS Outposts mirip dengan membuat cluster EMR Amazon di Cloud. AWS Saat membuat kluster EMR Amazon aktif AWS Outposts, Anda harus menentukan subnet Amazon EC2 yang terkait dengan Outpost Anda.

VPC Amazon dapat menjangkau semua Availability Zone di suatu AWS Wilayah. AWS Outposts adalah ekstensi dari Availability Zones, dan Anda dapat memperluas VPC Amazon di akun untuk menjangkau beberapa Availability Zone dan lokasi Outpost terkait. Saat Anda mengonfigurasi Outpost, Anda mengaitkan subnet dengannya untuk memperluas lingkungan VPC Regional Anda ke fasilitas on premise. Instans outpost dan layanan terkait muncul sebagai bagian dari VPC Regional

Anda, mirip dengan Availability Zone dan subnet terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Outposts Panduan Pengguna](#).

Konsol

Untuk membuat cluster EMR Amazon baru Konsol Manajemen AWS, tentukan subnet Amazon EC2 yang terkait AWS Outposts dengan Outpost Anda.

Console

Untuk membuat cluster AWS Outposts dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Konfigurasi klaster, pilih Grup instans atau Armada instans. Kemudian, pilih jenis instans dari menu tarik-turun Pilih jenis instans EC2 atau pilih Tindakan dan pilih Tambahkan volume EBS. Amazon EMR on AWS Outposts mendukung volume dan jenis instans Amazon EBS terbatas.
4. Di bawah Networking, pilih subnet EC2 dengan Outpost ID dalam format ini: op-123456789.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk membuat cluster AWS Outposts dengan AWS CLI

- Untuk membuat kluster EMR Amazon baru AWS CLI, tentukan subnet EC2 yang terkait dengan Outpost Anda, seperti pada contoh berikut. AWS Outposts Ganti *subnet-22XXXX01* dengan ID subnet Amazon EC2 Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster \  
--name "Outpost cluster" \  
--release-label emr-7.12.0 \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=myKey SubnetId=subnet-22XXXX01 \  
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Cluster EMR di Local Zones AWS

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.28.0, Anda dapat membuat dan menjalankan kluster EMR Amazon di subnet Local AWS Zones sebagai ekstensi logis dari Wilayah yang mendukung Local Zones. AWS Zona Lokal memungkinkan fitur EMR Amazon dan subset AWS layanan, seperti layanan komputasi dan penyimpanan, ditempatkan lebih dekat ke pengguna untuk menyediakan akses latensi yang sangat rendah ke aplikasi yang berjalan secara lokal. Untuk daftar Local Zones yang tersedia, lihat [AWS Local Zones](#). Untuk informasi tentang mengakses AWS Local Zones yang tersedia, lihat [Wilayah, Availability Zone, dan local zone](#).

Tipe instans yang didukung

Jenis instans berikut tersedia untuk kluster Amazon EMR di Local Zones. Jenis instans yang tersedia berbeda-beda menurut Wilayah.

Kelas instans	Tipe instans
Tujuan umum	m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.12xlarge m5.24xlarge m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.12xlarge m5d.24xlarge
Dioptimalkan komputasi	c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.9xlarge c5.18xlarge c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.9xlarge c5d.18xlarge
Memori-dioptimalkan	r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.12xlarge r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.12xlarge r5d.24xlarge
Penyimpanan dioptimalkan	i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge

Membuat kluster Amazon EMR di Local Zones

Buat kluster EMR Amazon di AWS Local Zones dengan meluncurkan cluster EMR Amazon ke subnet Amazon VPC yang terkait dengan Zona Lokal. Anda dapat mengakses kluster menggunakan nama Local Zones, Konsol us-west-2-lax-1a in the US West (Oregon).

Local Zones saat ini tidak mendukung Amazon EMR Notebook atau koneksi langsung ke Amazon EMR menggunakan antarmuka VPC endpoint ().AWS PrivateLink

Console

Untuk membuat cluster di Zona Lokal dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Jaringan, pilih subnet EC2 dengan ID Zona Lokal dalam format ini: subnet 123abc | us-west-2-lax-1a.
4. Pilih jenis instans atau tambahkan volume penyimpanan Amazon EBS untuk grup instans seragam atau armada instans.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk membuat cluster di Zona Lokal dengan AWS CLI

- Gunakan perintah create-cluster, bersama dengan SubnetId untuk Local Zone seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti subnet-22 XXXX1234567 dengan Local Zone SubnetId dan ganti opsi lain yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr/create-cluster.html>.

```
aws emr create-cluster \  
--name "Local Zones cluster" \  
--release-label emr-5.29.0 \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=myKey,SubnetId=subnet-22XXXX1234567 \  
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Konfigurasi Docker untuk digunakan dengan kluster EMR Amazon

Amazon EMR 6.x mendukung Hadoop 3, yang memungkinkan YARN NodeManager meluncurkan kontainer baik secara langsung di cluster EMR Amazon atau di dalam wadah Docker. Kontainer Docker menyediakan lingkungan eksekusi kustom di mana kode aplikasi berjalan. Lingkungan eksekusi kustom diisolasi dari lingkungan eksekusi YARN NodeManager dan aplikasi lainnya.

Kontainer Docker dapat menyertakan pustaka khusus yang digunakan oleh aplikasi dan mereka dapat menyediakan berbagai versi alat dan pustaka asli, seperti R dan Python. Anda dapat menggunakan alat Docker yang sudah dikenal untuk menentukan pustaka dan dependensi waktu aktif untuk aplikasi Anda.

Kluster Amazon EMR 6.x dikonfigurasi secara default untuk mengizinkan aplikasi YARN, seperti Spark, berjalan menggunakan kontainer Docker. Untuk menyesuaikan konfigurasi kontainer Anda, edit opsi dukungan Docker yang ditetapkan dalam file `yarn-site.xml` dan `container-executor.cfg` yang tersedia di `/etc/hadoop/conf` direktori. Untuk rincian tentang setiap opsi konfigurasi dan bagaimana ia digunakan, lihat [Meluncurkan aplikasi menggunakan kontainer Docker](#).

Anda dapat memilih untuk menggunakan Docker saat mengirimkan tugas. Gunakan variabel berikut untuk menentukan waktu aktif Docker dan gambar Docker.

- `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
- `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`

Saat Anda menggunakan kontainer Docker untuk menjalankan aplikasi YARN Anda, YARN mengunduh gambar Docker yang Anda tentukan saat mengirimkan tugas. Agar YARN dapat menyelesaikan gambar Docker ini, gambar tersebut harus dikonfigurasi dengan registri Docker. Opsi konfigurasi untuk registri Docker bergantung pada apakah Anda men-deploy kluster menggunakan subnet publik atau pribadi.

Registri Docker

Registri Docker adalah suatu sistem penyimpanan dan distribusi untuk gambar Docker. Untuk Amazon EMR, kami menyarankan Anda menggunakan Amazon ECR, yang merupakan registri kontainer Docker yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda membuat gambar khusus Anda sendiri dan menghostingnya dalam arsitektur yang sangat tersedia dan dapat diskalakan.

Pertimbangan penyebaran

Registri Docker memerlukan akses jaringan dari setiap host di kluster. Ini karena setiap host mengunduh gambar dari registri Docker saat aplikasi YARN Anda berjalan di kluster. Persyaratan konektivitas jaringan ini dapat membatasi pilihan akan registri Docker Anda, bergantung pada apakah Anda men-deploy kluster Amazon EMR ke dalam subnet publik atau privat.

Subnet publik

Ketika kluster EMR digunakan di subnet publik, node yang menjalankan YARN NodeManager dapat langsung mengakses registri apa pun yang tersedia melalui internet.

Subnet pribadi

Ketika kluster EMR diterapkan di subnet pribadi, node yang menjalankan YARN NodeManager tidak memiliki akses langsung ke internet. Gambar Docker dapat di-host di Amazon ECR dan diakses melalui AWS PrivateLink

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan AWS PrivateLink untuk mengizinkan akses ke Amazon ECR dalam skenario subnet pribadi, lihat [Menyiapkan untuk AWS PrivateLink Amazon ECS, dan Amazon ECR](#).

Mengkonfigurasi registri Docker

Untuk menggunakan registri Docker dengan Amazon EMR, Anda harus mengonfigurasi Docker agar memercayai registri tertentu yang ingin Anda gunakan untuk menyelesaikan gambar Docker. Registrasi kepercayaan default adalah lokal (pribadi) dan centos. Untuk menggunakan repositori publik lain atau Amazon ECR, Anda dapat mengubah pengaturan `docker.trusted.registries` di `/etc/hadoop/conf/container-executor.cfg` menggunakan EMR Classification API dengan kunci klasifikasi `container-executor`.

Contoh berikut menunjukkan cara mengkonfigurasi kluster untuk memercayai kedua repositori publik, bernama `your-public-repo`, dan titik akhir registri ECR, `123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`. Jika Anda menggunakan ECR, ganti titik akhir ini dengan titik akhir ECR khusus Anda.

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
```

```

    {
      "Classification": "docker",
      "Properties": {
        "docker.trusted.registries": "local,centos,your-public-repo,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
        "docker.privileged-containers.registries": "local,centos,your-public-repo,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
]

```

Untuk meluncurkan cluster Amazon EMR 6.0.0 dengan konfigurasi ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), buat file bernama `container-executor.json` dengan konten konfigurasi JSON ontainer-executor sebelumnya. Kemudian, gunakan perintah berikut untuk meluncurkan klaster.

```

export KEYPAIR=<Name of your Amazon EC2 key-pair>
export SUBNET_ID=<ID of the subnet to which to deploy the cluster>
export INSTANCE_TYPE=<Name of the instance type to use>
export REGION=<Region to which to deploy the cluster>

aws emr create-cluster \
  --name "EMR-6.0.0" \
  --region $REGION \
  --release-label emr-6.0.0 \
  --applications Name=Hadoop Name=Spark \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes KeyName=$KEYPAIR,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=$SUBNET_ID \
  --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=$INSTANCE_TYPE \
  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=$INSTANCE_TYPE \
  --configuration file://container-executor.json

```

Mengonfigurasi YARN untuk mengakses Amazon ECR di EMR 6.0.0 dan yang lebih lama

Jika Anda baru mengenal Amazon ECR, ikuti petunjuk di [Memulai dengan Amazon ECR](#) dan memverifikasi bahwa Anda memiliki akses ke Amazon ECR dari setiap instans di klaster Amazon EMR Anda.

Pada EMR 6.0.0 dan yang lebih lama, untuk mengakses Amazon ECR menggunakan perintah Docker, Anda harus membuat kredensial terlebih dahulu. Untuk memverifikasi bahwa YARN dapat mengakses gambar dari Amazon ECR, gunakan variabel lingkungan kontainer YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG untuk meneruskan referensi ke kredensial yang Anda buat.

Jalankan perintah berikut pada salah satu simpul inti untuk mendapatkan baris login untuk akun ECR Anda.

```
aws ecr get-login --region us-east-1 --no-include-email
```

Perintah `get-login` menghasilkan perintah CLI Docker yang benar untuk dijalankan dalam pembuatan kredensial. Salin dan jalankan output dari `get-login`.

```
sudo docker login -u AWS -p <password> https://<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

Perintah ini menghasilkan file `config.json` dalam folder `/root/.docker`. Salin file ini ke HDFS sehingga tugas yang dikirimkan ke kluster dapat menggunakannya untuk mengautentikasi ke Amazon ECR.

Jalankan perintah di bawah ini untuk menyalin file `config.json` ke direktori beranda Anda.

```
mkdir -p ~/.docker
sudo cp /root/.docker/config.json ~/.docker/config.json
sudo chmod 644 ~/.docker/config.json
```

Jalankan perintah di bawah ini untuk meletakkan `config.json` di HDFS sehingga dapat digunakan oleh tugas yang berjalan di kluster.

```
hadoop fs -put ~/.docker/config.json /user/hadoop/
```

YARN dapat mengakses ECR sebagai registri gambar Docker dan menarik kontainer selama eksekusi tugas.

Setelah mengonfigurasi registri Docker dan YARN, Anda dapat menjalankan aplikasi YARN menggunakan kontainer Docker. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi Spark dengan Docker menggunakan Amazon EMR 6.0.0](#).

Di EMR 6.1.0 dan yang lebih baru, Anda tidak harus mengatur autentikasi ke Amazon ECR secara manual. Jika registri Amazon ECR terdeteksi di kunci klasifikasi `container-executor`, fitur autentikasi otomatis Amazon ECR akan diaktifkan, dan YARN menangani proses autentikasi saat Anda mengirimkan tugas Spark dengan gambar ECR. Anda dapat mengonfirmasi apakah autentikasi otomatis diaktifkan dengan memeriksa `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` di situs yarn. Autentikasi otomatis diaktifkan dan pengaturan autentikasi YARN diatur ke `true` jika `docker.trusted.registries` mengandung URL registri ECR.

Prasyarat untuk menggunakan otentikasi otomatis ke Amazon ECR

- EMR versi 6.1.0 atau lebih baru
- Registri ECR yang termasuk dalam konfigurasi berada di Wilayah yang sama dengan kluster
- IAM role dengan izin untuk mendapatkan token otorisasi dan menarik citra apa pun

Lihat [Menyiapkan Amazon ECR](#) untuk informasi lebih lanjut.

Cara mengaktifkan otentikasi otomatis

Ikuti [Mengkonfigurasi registri Docker](#) untuk mengatur registri Amazon ECR sebagai registri terpercaya, dan pastikan repositori Amazon ECR dan kluster berada di Wilayah yang sama.

Untuk mengaktifkan fitur ini bahkan ketika registri ECR tidak diatur dalam registri terpercaya, gunakan klasifikasi konfigurasi ini untuk mengatur `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` ke `true`.

Cara menonaktifkan otentikasi otomatis

Secara default, autentikasi otomatis dinonaktifkan jika tidak ada registri Amazon ECR yang terdeteksi di registri yang terpercaya.

Untuk menonaktifkan autentikasi otomatis, bahkan ketika registri Amazon ECR diatur di registri terpercaya, gunakan klasifikasi konfigurasi ini untuk mengatur `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` ke `false`.

Cara memeriksa apakah otentikasi otomatis diaktifkan pada cluster

Pada simpul utama, gunakan editor teks seperti vi untuk meninjau isi file: `vi /etc/hadoop/conf.empty/yarn-site.xml`. Periksa nilai `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled`.

Kontrol penghentian kluster EMR Amazon

Bagian ini menjelaskan opsi Anda untuk mematikan kluster EMR Amazon. Ini mencakup perlindungan penghentian otomatis dan penghentian, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fitur EMR Amazon lainnya.

Anda dapat mematikan kluster EMR Amazon dengan cara berikut:

- Penghentian setelah eksekusi langkah terakhir - Buat cluster sementara yang mati setelah semua langkah selesai.
- Penghentian otomatis (setelah idle) - Buat kluster dengan kebijakan penghentian otomatis yang dimatikan setelah waktu idle yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan kluster EMR Amazon](#).
- Pengakhiran manual - Buat cluster yang berjalan lama yang terus berjalan hingga Anda menghentikannya dengan sengaja. Untuk informasi tentang cara mengakhiri kluster secara manual, lihat [Mengakhiri kluster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#).

Anda juga dapat mengatur perlindungan terminasi pada kluster untuk menghindari mematikan instans EC2 secara tidak sengaja atau kesalahan.

Saat Amazon EMR mematikan kluster Anda, semua instans Amazon EC2 di kluster akan mati. Data di penyimpanan instans dan volume EBS tidak lagi tersedia dan tidak dapat dipulihkan. Memahami dan mengelola pengakhiran kluster sangat penting untuk mengembangkan strategi dalam mengelola dan menyimpan data dengan menulis ke Amazon S3 dan menyeimbangkan biaya.

Topik

- [Mengonfigurasi kluster EMR Amazon untuk melanjutkan atau menghentikan setelah eksekusi langkah](#)
- [Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan kluster EMR Amazon](#)
- [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#)

Mengonfigurasi kluster EMR Amazon untuk melanjutkan atau menghentikan setelah eksekusi langkah

Topik ini menjelaskan perbedaan antara menggunakan cluster yang berjalan lama dan membuat kluster sementara yang mati setelah langkah terakhir berjalan. Ini juga mencakup cara mengonfigurasi eksekusi langkah untuk cluster.

Buat cluster yang berjalan lama

Secara default, cluster yang Anda buat dengan konsol atau AWS CLI sudah berjalan lama. Kluster jangka panjang akan terus berjalan, menerima pekerjaan, dan dibebankan biaya hingga Anda menghentikannya.

Cluster yang berjalan lama efektif dalam situasi berikut:

- Saat Anda perlu melakukan kueri data secara interaktif atau otomatis.
- Ketika Anda perlu berinteraksi dengan aplikasi data besar yang dihosting di cluster secara berkelanjutan.
- Ketika Anda secara berkala memproses kumpulan data yang begitu besar atau lebih sering sehingga tidak efisien untuk meluncurkan cluster baru dan memuat data setiap kali.

Anda juga dapat mengatur perlindungan terminasi pada kluster yang berjalan lama untuk menghindari mematikan instans EC2 secara tidak sengaja atau kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Note

Amazon EMR secara otomatis mengaktifkan perlindungan terminasi untuk semua cluster dengan beberapa node utama, dan mengganti pengaturan eksekusi langkah apa pun yang Anda berikan saat membuat kluster. Anda dapat menonaktifkan perlindungan terminasi setelah cluster diluncurkan. Lihat [Mengonfigurasi perlindungan pengakhiran untuk menjalankan kluster](#). Untuk mematikan kluster dengan beberapa node primer, Anda harus terlebih dahulu memodifikasi atribut cluster untuk menonaktifkan perlindungan terminasi. Untuk petunjuk, lihat [Mengakhiri Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama](#).

Konfigurasi cluster untuk mengakhiri setelah eksekusi langkah

Saat Anda mengonfigurasi penghentian setelah eksekusi langkah, cluster dimulai, menjalankan tindakan bootstrap, dan kemudian menjalankan langkah-langkah yang Anda tentukan. Segera setelah langkah terakhir selesai, Amazon EMR menghentikan instans Amazon EC2 cluster. Cluster yang Anda luncurkan dengan Amazon EMR API memiliki eksekusi langkah yang diaktifkan secara default.

Penghentian setelah eksekusi langkah efektif untuk cluster yang melakukan tugas pemrosesan berkala, seperti menjalankan pemrosesan data harian. Eksekusi langkah juga membantu Anda memastikan bahwa Anda ditagih hanya untuk waktu yang diperlukan untuk memproses data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang langkah-langkahnya, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).

Console

Untuk mengaktifkan penghentian setelah eksekusi langkah dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Langkah, pilih Tambahkan langkah. Dalam Tambahkan langkah dialog, masukkan nilai bidang yang sesuai. Opsi akan berbeda tergantung pada tipe langkah. Untuk menambahkan langkah Anda dan keluar dari dialog, pilih Tambah langkah.
4. Di bawah Pengakhiran klaster, pilih kotak centang Hentikan klaster setelah langkah terakhir selesai.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan penghentian setelah eksekusi langkah dengan AWS CLI

- Tentukan parameter `--auto-terminate` saat Anda menggunakan perintah `create-cluster` untuk membuat klaster sementara.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan `--auto-terminate` parameter. Anda dapat mengetik perintah berikut dan mengganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (`\`) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (`^`).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
KeyName=myKey \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pigscript.pig,-p,\
INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/inputdata/,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
outputdata/,\
$INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/inputdata/,$OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
outputdata/]
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --auto-terminate
```

API

Untuk mematikan penghentian setelah eksekusi langkah dengan Amazon EMR API dalam peluncuran cluster

1. Saat Anda menggunakan [RunJobFlow](#) tindakan untuk membuat klaster, setel [KeepJobFlowAliveWhenNoSteps](#) properti ke `false`.
2. Untuk mengubah konfigurasi penghentian setelah eksekusi langkah dengan peluncuran klaster pasca Amazon EMR API:

Gunakan `SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps` tindakan.

Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan kluster EMR Amazon

Kebijakan penghentian otomatis memungkinkan Anda mengatur pembersihan kluster tanpa perlu memantau dan menghentikan kluster yang tidak digunakan secara manual. Saat menambahkan kebijakan penghentian otomatis ke kluster, Anda menentukan jumlah waktu idle setelah kluster akan mati secara otomatis.

Bergantung pada versi rilis, Amazon EMR menggunakan kriteria yang berbeda untuk menandai cluster sebagai idle. Tabel berikut menguraikan bagaimana Amazon EMR menentukan kemalasan cluster.

Saat Anda menggunakan...	Sebuah cluster dianggap mengganggu ketika...
Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan 6.4.0 dan yang lebih baru	• Tidak ada aplikasi YARN aktif • Pemanfaatan HDFS di bawah 10% • Tidak ada notebook EMR aktif atau koneksi EMR Studio • Tidak ada antarmuka pengguna aplikasi on-cluster yang digunakan • Tidak ada langkah yang tertunda
Amazon EMR versi 5.30.0 - 5.33.0 dan 6.1.0 - 6.3.0	• Tidak ada aplikasi YARN aktif • Cluster tidak memiliki pekerjaan Spark aktif  Note Amazon EMR menandai kluster sebagai idle dan dapat secara otomatis menghentikan kluster meskipun Anda memiliki kernel Python3 yang aktif. Ini

Saat Anda menggunakan...	Sebuah cluster dianggap mengganggu ketika...
	karena menjalankan kernel Python3 tidak mengirimkan pekerjaan Spark di cluster. Untuk menggunakan penghenti an otomatis dengan kernel Python3, sebaiknya gunakan Amazon EMR versi 6.4.0 atau yang lebih baru.

Note

Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru mendukung file on-cluster untuk mendeteksi aktivitas pada node utama: `/emr/metriccollector/isbusy`. Saat Anda menggunakan klaster untuk menjalankan skrip shell atau aplikasi non-Yarn, Anda dapat menyentuh atau memperbarui secara berkala `isbusy` untuk memberi tahu Amazon EMR bahwa klaster tidak mengganggu.

Anda dapat melampirkan kebijakan penghentian otomatis saat membuat klaster, atau menambahkan kebijakan ke klaster yang ada. Untuk mengubah atau menonaktifkan penghentian otomatis, Anda dapat memperbarui atau menghapus kebijakan.

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan fitur dan batasan berikut sebelum menggunakan kebijakan penghentian otomatis:

- Berikut ini Wilayah AWS, penghentian otomatis EMR Amazon tersedia dengan Amazon EMR 6.14.0 dan yang lebih tinggi:
 - Asia Pasifik (Taipei) (ap-timur-2)
 - Asia Pasifik (Melbourne) (ap-southeast-4)
 - Asia Pasifik (Malaysia) (ap-tenggara 5)
 - Asia Pasifik (Selandia Baru) (ap-tenggara 6)
 - Asia Pasifik (Thailand) (ap-tenggara 7)
 - Kanada Barat (Calgary) (ca-west-1)
 - Eropa (Spanyol) (eu-south-2)

- Meksiko (Tengah) (mx-central-1)
- Berikut ini Wilayah AWS, penghentian otomatis EMR Amazon tersedia dengan Amazon EMR 5.30.0 dan 6.1.0 dan yang lebih tinggi:
 - AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
 - US East (Ohio) (us-east-2)
 - AS Barat (Oregon) (us-west-2)
 - AS Barat (California Utara) (us-west-1)
 - Africa (Cape Town) (af-south-1)
 - Asia Pacific (Hong Kong) (ap-east-1)
 - Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)
 - Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2)
 - Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)
 - Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3)
 - Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
 - Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
 - Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)
 - Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
 - Kanada (Pusat) (ca-central-1)
 - Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)
 - Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
 - Eropa (Zurich) (eu-central-2)
 - Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
 - Eropa (London) (eu-west-2)
 - Europe (Milan) (eu-south-1)
 - Eropa (Paris) (eu-west-3)
 - Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
 - Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
 - Timur Tengah (UEA) (me-central-1)
 - Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)
- Menggunakan kebijakan pengakhiran otomatis
 - Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)

- AWS GovCloud (AS-Timur) (us-gov-east-1)
- AWS GovCloud (AS-Barat) (us-gov-west-1)
- Batas waktu idle default menjadi 60 menit (satu jam) ketika Anda tidak menentukan jumlah. Anda dapat menentukan batas waktu idle minimum satu menit, dan batas waktu idle maksimum 7 hari.
- Dengan Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penghentian otomatis diaktifkan secara default saat Anda membuat cluster baru dengan konsol Amazon EMR.
- Amazon EMR menerbitkan Amazon CloudWatch metrik resolusi tinggi saat Anda mengaktifkan penghentian otomatis untuk klaster. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk melacak aktivitas klaster dan kemalasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik kapasitas klaster](#).
- Pengakhiran otomatis tidak didukung saat Anda menggunakan aplikasi berbasis non-Yarn seperti Presto, Trino, atau HBase
- Untuk menggunakan penghentian otomatis, proses kolektor metrik harus dapat terhubung ke titik akhir API publik untuk penghentian otomatis di API Gateway. Jika Anda menggunakan nama DNS pribadi dengan Amazon Virtual Private Cloud, penghentian otomatis tidak akan berfungsi dengan baik. Untuk memastikan bahwa penghentian otomatis berfungsi, kami sarankan Anda mengambil salah satu tindakan berikut:
 - Hapus titik akhir VPC antarmuka API Gateway dari VPC Amazon Anda.
 - Ikuti petunjuk di [Mengapa saya mendapatkan kesalahan HTTP 403 Forbidden saat menghubungkan ke API Gateway saya APIs dari VPC?](#) untuk menonaktifkan pengaturan nama DNS pribadi.
 - Luncurkan cluster Anda di subnet pribadi sebagai gantinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik di [Subnet privat](#).
- (EMR 5.30.0 dan yang lebih baru) Jika Anda menghapus aturan default Izinkan Semua keluar ke 0.0.0.0/ untuk grup keamanan utama, Anda harus menambahkan aturan yang memungkinkan konektivitas TCP keluar ke grup keamanan Anda untuk akses layanan pada port 9443. Grup keamanan Anda untuk akses layanan juga harus mengizinkan lalu lintas TCP masuk pada port 9443 dari grup keamanan utama. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi grup keamanan, lihat [grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk contoh utama \(subnet pribadi\)](#).

Izin untuk menggunakan penghentian otomatis

Sebelum dapat menerapkan dan mengelola kebijakan penghentian otomatis untuk Amazon EMR, Anda harus melampirkan izin yang tercantum dalam contoh kebijakan izin IAM berikut ke sumber daya IAM yang mengelola kluster EMR Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAutoTerminationPolicyActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:PutAutoTerminationPolicy",
      "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
      "elasticmapreduce:RemoveAutoTerminationPolicy"
    ],
    "Resource": "<your-resources>"
  }
}
```

Lampirkan, perbarui, atau hapus kebijakan penghentian otomatis

Bagian ini menyertakan petunjuk untuk membantu Anda melampirkan, memperbarui, atau menghapus kebijakan penghentian otomatis dari kluster EMR Amazon. Sebelum Anda bekerja dengan kebijakan penghentian otomatis, pastikan Anda memiliki izin IAM yang diperlukan. Lihat [Izin untuk menggunakan penghentian otomatis](#).

Console

Untuk melampirkan kebijakan penghentian otomatis saat Anda membuat kluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Pengakhiran kluster, pilih Hentikan kluster setelah waktu idle.
4. Tentukan jumlah jam dan menit idle yang dapat berlalu sebelum cluster berakhir secara otomatis. Waktu idle default adalah 1 jam.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan kluster Anda, pilih Buat kluster.

Untuk melampirkan, memperbarui, atau menghapus kebijakan penghentian otomatis pada kluster yang sedang berjalan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Properties pada halaman detail cluster, temukan Pengakhiran cluster dan pilih Edit.
4. Pilih atau hapus Aktifkan penghentian otomatis untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Jika Anda mengaktifkan penghentian otomatis, tentukan jumlah jam dan menit idle yang dapat berlalu sebelum cluster dihentikan secara otomatis. Kemudian pilih Simpan perubahan untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Sebelum Anda mulai

Sebelum Anda bekerja dengan kebijakan penghentian otomatis, kami sarankan Anda memperbarui ke versi terbaru. AWS CLI Untuk petunjuk, lihat [Menginstal, memperbarui, dan menghapus instalasi. AWS CLI](#)

Untuk melampirkan atau memperbarui kebijakan penghentian otomatis menggunakan AWS CLI

- Anda dapat menggunakan `aws emr put-auto-termination-policy` perintah untuk melampirkan atau memperbarui kebijakan penghentian otomatis di kluster.

Contoh berikut menentukan 3600 detik untuk *IdleTimeout*. Jika Anda tidak menentukan *IdleTimeout*, nilai default menjadi satu jam.

```
aws emr put-auto-termination-policy \  
--cluster-id <your-cluster-id> \  
--auto-termination-policy IdleTimeout=3600
```

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Anda juga dapat menentukan nilai `--auto-termination-policy` saat Anda menggunakan `aws emr create-cluster` perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Untuk menghapus kebijakan penghentian otomatis dengan AWS CLI

- Gunakan `aws emr remove-auto-termination-policy` perintah untuk menghapus kebijakan penghentian otomatis dari kluster. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

```
aws emr remove-auto-termination-policy --cluster-id <your-cluster-id>
```

Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja

Perlindungan terminasi melindungi kluster Anda dari penghentian yang tidak disengaja, yang dapat sangat berguna untuk kluster yang berjalan lama yang memproses beban kerja penting. Saat perlindungan pengakhiran diaktifkan pada kluster yang berjalan lama, Anda masih dapat mengakhiri kluster, tetapi Anda harus secara gamblang menghapus perlindungan pengakhiran dari kluster terlebih dahulu. Ini membantu memastikan bahwa instans EC2 tidak dimatikan karena kecelakaan atau kesalahan. Anda dapat mengaktifkan perlindungan pengakhiran saat membuat kluster, dan Anda dapat mengubah pengaturan pada kluster yang sedang berjalan.

Dengan perlindungan penghentian yang diaktifkan, tindakan `TerminateJobFlows` di API Amazon EMR tidak bekerja. Pengguna tidak dapat mengakhiri kluster menggunakan API ini atau perintah `terminate-clusters` dari AWS CLI. API mengembalikan kesalahan, dan CLI keluar dengan kode pengembalian bukan nol. Saat Anda menggunakan konsol EMR Amazon untuk menghentikan kluster, Anda akan diminta langkah ekstra untuk menonaktifkan perlindungan penghentian.

 Warning

Perlindungan pengakhiran tidak menjamin bahwa data akan disimpan jika terjadi kesalahan manusia atau suatu solusi—misalnya, jika perintah reboot dikeluarkan dari baris perintah saat terhubung ke instans menggunakan SSH, jika aplikasi atau skrip berjalan pada instans yang mengeluarkan perintah mulai ulang, atau jika Amazon EC2 atau Amazon EMR API digunakan untuk menonaktifkan perlindungan pengakhiran. Ini juga benar jika Anda menjalankan Amazon EMR rilis 7.1 dan lebih tinggi dan instance menjadi tidak sehat dan tidak dapat dipulihkan. Bahkan dengan perlindungan pengakhiran yang diaktifkan, data yang disimpan di penyimpanan instans, termasuk data HDFS, dapat hilang. Tulis keluaran data ke lokasi Amazon S3 dan buat strategi pencadangan yang sesuai untuk kebutuhan kelangsungan bisnis Anda.

Pengakhiran penghentian tidak memengaruhi kemampuan Anda untuk menskalakan sumber daya kluster menggunakan salah satu tindakan berikut:

- Mengubah ukuran cluster secara manual dengan Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#).
- Menghapus instance dari grup instans inti atau tugas menggunakan kebijakan penskalaan kedalam dengan penskalaan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans di Amazon EMR](#).
- Menghapus instans dari armada instans dengan mengurangi kapasitas target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi armada instans](#).

Perlindungan pengakhiran dan Amazon EC2

Setelan perlindungan penghentian di kluster EMR Amazon sesuai dengan `DisableApiTermination` atribut untuk semua instans Amazon EC2 di cluster. Misalnya, jika Anda mengaktifkan perlindungan penghentian di kluster EMR, Amazon EMR secara otomatis menyetel `DisableApiTermination` ke `true` untuk semua instans EC2 dalam kluster EMR. Hal yang sama berlaku jika Anda menonaktifkan perlindungan penghentian. Amazon EMR secara otomatis menyetel `DisableApiTermination` ke `false` untuk semua instans EC2 dalam kluster EMR. Jika Anda menghentikan atau menurunkan skala kluster dari Amazon EMR dan setelah Amazon EC2 bertentangan untuk instans EC2, Amazon EMR memprioritaskan pengaturan EMR Amazon

daripada pengaturan dan di Amazon EC2 `DisableApiStop` dan `DisableApiTermination` terus menghentikan instans EC2.

Misalnya, Anda dapat menggunakan konsol Amazon EC2 untuk mengaktifkan perlindungan penghentian pada instans Amazon EC2 di kluster EMR dengan perlindungan penghentian dinonaktifkan. Jika Anda menghentikan atau mengurangi skala cluster dengan konsol EMR Amazon, API EMR Amazon, AWS CLI atau Amazon EMR API, Amazon EMR akan mengganti pengaturan, `DisableApiTermination` menyetelnya ke `false`, dan menghentikan instance bersama dengan instance lainnya.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon EC2 untuk mengaktifkan perlindungan berhenti pada instans Amazon EC2 di kluster EMR dengan perlindungan penghentian dinonaktifkan. Jika Anda menghentikan atau mengurangi skala kluster, Amazon EMR akan `DisableApiStop` disetel ke `false` di Amazon EC2 dan menghentikan instance bersama instans lainnya.

Amazon EMR mengesampingkan `DisableApiStop` pengaturan hanya jika Anda menghentikan atau menurunkan skala cluster. Saat Anda mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan penghentian di kluster EMR, Amazon EMR tidak mengubah `disableApiStop` setelan untuk instans EC2 mana pun di kluster EMR masing-masing.

Important

Jika Anda membuat instance sebagai bagian dari kluster EMR Amazon dengan perlindungan terminasi, dan Anda menggunakan API Amazon EC2 AWS CLI atau perintah untuk memodifikasi instans, lalu `DisableApiTermination` API AWS CLI atau perintah Amazon EC2 menjalankan operasi `TerminateInstances`, instans Amazon EC2 akan berakhir. `false`

Perlindungan pengakhiran dan simpul YARN yang tidak sehat

Amazon EMR secara berkala memeriksa status Apache Hadoop YARN dari simpul yang berjalan pada instans Amazon EC2 inti dan tugas dalam sebuah klasster. Status kesehatan dilaporkan oleh [layanan pemeriksa NodeManager kesehatan](#). Jika sebuah node melaporkan `UNHEALTHY`, pengontrol instans EMR Amazon menambahkan node ke denylist dan tidak mengalokasikan kontainer YARN ke sana sampai menjadi sehat kembali. Bergantung pada status perlindungan terminasi, penggantian node yang tidak sehat, dan versi rilis Amazon EMR, Amazon EMR akan [mengganti instans yang tidak sehat atau berhenti mengalokasikan pengontrol ke instans](#).

Perlindungan penghentian dan penghentian setelah eksekusi langkah

Saat Anda mengaktifkan penghentian setelah eksekusi langkah dan juga mengaktifkan perlindungan penghentian, Amazon EMR mengabaikan perlindungan penghentian.

Saat Anda mengirimkan langkah ke suatu kluster, Anda dapat mengatur properti `ActionOnFailure` untuk menentukan apa yang terjadi jika langkah tersebut tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan karena mengalami kesalahan. Nilai yang mungkin untuk pengaturan ini adalah `TERMINATE_CLUSTER` (`TERMINATE_JOB_FLOW` dengan versi yang lebih lama), `CANCEL_AND_WAIT`, dan `CONTINUE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).

Jika langkah gagal yang dikonfigurasi dengan `ActionOnFailure` set ke `CANCEL_AND_WAIT`, jika penghentian setelah eksekusi langkah diaktifkan, cluster akan berakhir tanpa mengeksekusi langkah selanjutnya.

Jika langkah yang mengalami kegagalan yang dikonfigurasi dengan set `ActionOnFailure` ke `TERMINATE_CLUSTER`, gunakan tabel pengaturan di bawah ini untuk menentukan hasilnya.

ActionOnFailure	Pengakhiran setelah eksekusi langkah	Perlindungan pengakhiran	Hasil
TERMINATE_CLUSTER	Diaktifkan	Nonaktif	Kluster berakhir
	Diaktifkan	Diaktifkan	Kluster berakhir
	Nonaktif	Diaktifkan	Kluster berlanjut
	Nonaktif	Nonaktif	Kluster berakhir

Perlindungan pengakhiran dan Instans Spot

Perlindungan penghentian EMR Amazon tidak mencegah Instans Spot Amazon EC2 berakhir ketika harga Spot naik di atas harga Spot maksimum.

Mengonfigurasi perlindungan penghentian saat Anda meluncurkan klaster

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan terminasi saat meluncurkan klaster menggunakan konsol, the AWS CLI, atau API.

Untuk cluster simpul tunggal, pengaturan perlindungan terminasi default adalah sebagai berikut:

- Meluncurkan cluster oleh Amazon EMR Console —Perlindungan Terminasi dinonaktifkan secara default.
- Meluncurkan cluster oleh AWS CLI `aws emr create-cluster` —Termination Protection dinonaktifkan kecuali `--termination-protected` ditentukan.
- Meluncurkan klaster dengan [RunJobFlow](#) perintah Amazon EMR API—Perlindungan Penghentian dinonaktifkan kecuali nilai `TerminationProtected` boolean disetel ke `true`

Untuk cluster ketersediaan tinggi, pengaturan perlindungan terminasi default adalah sebagai berikut:

- Meluncurkan cluster oleh Amazon EMR Console - Perlindungan Terminasi diaktifkan secara default.
- Meluncurkan cluster oleh AWS CLI `aws emr create-cluster` —Termination Protection dinonaktifkan kecuali `--termination-protected` ditentukan.
- Meluncurkan klaster dengan [RunJobFlow](#) perintah Amazon EMR API—Perlindungan Penghentian dinonaktifkan kecuali nilai `TerminationProtected` boolean disetel ke `true`

Console

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan terminasi saat Anda membuat klaster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Untuk versi rilis EMR, pilih emr-6.6.0 atau yang lebih baru.
4. Di bawah terminasi Cluster dan penggantian node, pastikan bahwa perlindungan Use terminasi telah dipilih sebelumnya, atau hapus pilihan untuk memaatikannya.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan terminasi saat Anda membuat klaster menggunakan AWS CLI

- Dengan AWS CLI, Anda dapat meluncurkan cluster dengan perlindungan terminasi diaktifkan dengan `create-cluster` perintah dengan `--termination-protected` parameter. Perlindungan pengakhiran dinonaktifkan secara default.

Berikut adalah contoh membuat klaster dengan perlindungan pengakhiran yang diaktifkan:

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "TerminationProtectedCluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --termination-protected
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Mengonfigurasi perlindungan pengakhiran untuk menjalankan klaster

Anda dapat mengonfigurasi perlindungan terminasi untuk cluster yang sedang berjalan dengan konsol atau file AWS CLI.

Console

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan terminasi untuk klaster yang sedang berjalan dengan konsol

- [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)

2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Properties pada halaman detail cluster, temukan Pengakhiran cluster dan pilih Edit.
4. Pilih atau kosongkan kotak centang Gunakan perlindungan penghentian untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Kemudian pilih Simpan perubahan untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan terminasi untuk klaster yang sedang berjalan menggunakan AWS CLI

- Untuk mengaktifkan perlindungan terminasi pada cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI, gunakan `modify-cluster-attributes` perintah dengan `--termination-protected` parameter. Untuk menonaktifkannya, gunakan parameter `--no-termination-protected`.

Contoh berikut memungkinkan perlindungan terminasi pada cluster dengan ID `j-3KVTXXXXXX7UG`:

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --termination-protected
```

Berikut adalah contoh menonaktifkan perlindungan pengakhiran pada klaster yang sama:

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-protected
```

Mengganti node yang tidak sehat dengan Amazon EMR

Amazon EMR secara berkala menggunakan [layanan pemeriksa NodeManager kesehatan](#) di Apache Hadoop untuk memantau status node inti di EMR Amazon Anda di cluster Amazon EC2. Jika node tidak berfungsi secara optimal, node ditandai sebagai tidak sehat dan pemeriksa kesehatan melaporkan node tersebut ke pengontrol EMR Amazon. Pengontrol EMR Amazon menambahkan node ke daftar penolakan, mencegah node menerima aplikasi YARN baru hingga status node membaik.

 Note

Alasan umum untuk node menjadi tidak sehat adalah karena ia berada di luar ruang disk. Untuk informasi lebih lanjut tentang kapan node inti hampir kehabisan ruang disk, artikel Re:Post Knowledge Center berikut sangat membantu: [Mengapa node inti di cluster EMR Amazon saya kehabisan ruang disk?](#)

 Note

Hadoop memang menyediakan kemampuan untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan simpul yang disesuaikan. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam dokumentasi Apache Hadoop di. [NodeManager](#)

Anda dapat memilih apakah Amazon EMR harus menghentikan node yang tidak sehat atau menyimpannya di cluster. Jika Anda mematikan penggantian node yang tidak sehat, mereka tetap berada dalam daftar penolakan dan terus menghitung kapasitas cluster. Anda masih dapat terhubung ke instans inti Amazon EC2 untuk konfigurasi dan pemulihan, sehingga Anda dapat mengubah ukuran klaster jika ingin menambahkan kapasitas. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja penggantian dan penghentian node, lihat [Menggunakan perlindungan terminasi](#).

Jika penggantian node yang tidak sehat diaktifkan, Amazon EMR menghentikan node inti yang tidak sehat dan menyediakan instance baru, berdasarkan jumlah instance dalam grup instans, atau berdasarkan kapasitas target untuk armada instance. Jika ada node yang tidak sehat selama lebih dari 45 menit, Amazon EMR akan [dengan anggun](#) mengganti node. Jika penonaktifan yang anggun untuk node tidak selesai dalam satu jam, node dihentikan secara paksa, kecuali jika penghentiannya membawa cluster di bawah faktor replikasi atau kendala kapasitas HDFS.

 Important

Perhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan sebelum node dinonaktifkan atau dihentikan dengan anggun dapat berubah.

Sementara penggantian node yang tidak sehat secara signifikan mengurangi kemungkinan kehilangan data, itu tidak menghilangkan risiko sepenuhnya. Data HDFS dapat hilang secara permanen selama penggantian instans inti yang tidak sehat dengan anggun. Kami menyarankan agar Anda selalu mencadangkan data Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengidentifikasi node dan pemulihan yang tidak sehat, lihat [Kesalahan sumber daya](#). Selain itu, untuk praktik terbaik lainnya yang dapat Anda ikuti untuk menjaga kesehatan kluster, lihat dokumentasi berikut untuk kesalahan sumber daya yang [dihentikan oleh kluster EMR Amazon dengan NO_SLAVE_LEFT dan node inti FAILED_BY_MASTER](#).

Amazon EMR menerbitkan Acara CloudWatch Amazon untuk penggantian node yang tidak sehat, sehingga Anda dapat melacak apa yang terjadi dengan instance inti Anda yang tidak sehat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peristiwa penggantian node yang tidak sehat](#).

Penggantian node default dan pengaturan perlindungan terminasi

Penggantian node yang tidak sehat tersedia untuk semua rilis EMR Amazon, tetapi pengaturan default bergantung pada label rilis yang Anda pilih. Anda dapat mengubah salah satu pengaturan ini dengan mengonfigurasi penggantian node yang tidak sehat saat membuat cluster baru atau dengan pergi ke konfigurasi cluster kapan saja.

Jika Anda membuat kluster simpul tunggal atau kluster ketersediaan tinggi yang menjalankan Amazon EMR release 7.0 atau yang lebih rendah, pengaturan default penggantian node yang tidak sehat bergantung pada perlindungan terminasi:

- Mengaktifkan perlindungan terminasi menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat.
- Menonaktifkan perlindungan terminasi memungkinkan penggantian node yang tidak sehat.

Mengonfigurasi penggantian node yang tidak sehat saat Anda meluncurkan cluster

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat saat meluncurkan kluster menggunakan konsol AWS CLI, the, atau API.

Pengaturan penggantian node default yang tidak sehat tergantung pada cara Anda meluncurkan cluster:

- Konsol Amazon EMR — penggantian node yang tidak sehat diaktifkan secara default.
- AWS CLI `aws emr create-cluster`— Penggantian node yang tidak sehat diaktifkan secara default kecuali Anda menentukan `--no-unhealthy-node-replacement`.
- [Perintah Amazon EMR RunJobFlow API](#) — penggantian node yang tidak sehat diaktifkan secara default kecuali Anda menetapkan nilai `UnhealthyNodeReplacement Boolean` ke `atau. True False`

Console

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat saat Anda membuat cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Untuk versi rilis EMR, pilih label rilis Amazon EMR yang Anda inginkan.
4. Di bawah terminasi Cluster dan penggantian node, pastikan penggantian node yang tidak sehat (disarankan) telah dipilih sebelumnya, atau hapus pilihan untuk memaatikannya.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat saat Anda membuat cluster menggunakan AWS CLI

- Dengan AWS CLI, Anda dapat meluncurkan cluster dengan penggantian node yang tidak sehat diaktifkan dengan `create-cluster` perintah dengan `--unhealthy-node-replacement` parameter. Penggantian node yang tidak sehat aktif secara default.

Contoh berikut membuat cluster dengan penggantian node yang tidak sehat diaktifkan:

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "SampleCluster" --release-label emr-7.12.0 \  
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \  
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 --unhealthy-node-replacement
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat perintah [EMR](#) Amazon. AWS CLI

Mengkonfigurasi penggantian node yang tidak sehat di cluster yang sedang berjalan

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat untuk klaster yang sedang berjalan menggunakan konsol AWS CLI, the, atau API.

Console

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat untuk cluster yang sedang berjalan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Properties pada halaman detail cluster, temukan terminasi cluster dan penggantian node dan pilih Edit.
4. Pilih atau kosongkan kotak centang penggantian simpul yang tidak sehat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Kemudian pilih Simpan perubahan untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggantian node yang tidak sehat untuk cluster yang sedang berjalan menggunakan AWS CLI

- Untuk mengaktifkan penggantian node yang tidak sehat pada cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI, gunakan `modify-cluster-attributes` perintah dengan `--unhealthy-node-replacement` parameter. Untuk menonaktifkannya, gunakan parameter `--no-unhealthy-node-replacement`.

Contoh berikut mengaktifkan penggantian node yang tidak sehat pada cluster dengan ID `j-3KVTXXXXXX7UG`:

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --unhealthy-node-replacement
```

Contoh berikut mematikan penggantian node yang tidak sehat pada cluster yang sama:

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-unhealthy-node-replacement
```

Bekerja dengan Amazon Linux AMIs di Amazon EMR

Gambar Mesin Amazon Amazon Linux (AMIs)

Amazon EMR menggunakan Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) untuk menginisialisasi instans Amazon EC2 saat Anda membuat dan meluncurkan cluster. AMI berisi sistem operasi Amazon Linux, perangkat lunak lain, dan konfigurasi yang diperlukan setiap instans untuk menghosting aplikasi kluster Anda.

Secara default, saat Anda membuat cluster, Amazon EMR menggunakan AMI Amazon Linux (AL) default yang dibuat khusus untuk versi rilis Amazon EMR yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang AMI Amazon Linux default, lihat [Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR](#). Saat Anda menggunakan Amazon EMR 5.7.0 atau lebih tinggi, Anda dapat memilih untuk menentukan AMI Amazon Linux kustom alih-alih AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR. AMI kustom memungkinkan Anda mengenkripsi volume perangkat asal serta menyesuaikan aplikasi dan konfigurasi sebagai alternatif untuk menggunakan tindakan bootstrap. Anda dapat menentukan AMI kustom untuk setiap jenis instans dalam grup instans atau konfigurasi armada instans kluster EMR Amazon. Beberapa dukungan AMI kustom memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakan lebih dari satu jenis arsitektur dalam sebuah cluster. Lihat [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#).

Amazon EMR secara otomatis memasang volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS sebagai perangkat root untuk semua. AMIs Didukung EBS AMIs meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Linux AMIs, lihat [Amazon Machine Images \(AMI\)](#). Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan instans untuk instans Amazon EMR, lihat [Opsi dan perilaku penyimpanan instans di Amazon EMR](#).

Topik

- [Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR](#)
- [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#)
- [Mengubah rilis Amazon Linux saat Anda membuat kluster EMR](#)
- [Menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS](#)

Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR

Setiap versi rilis Amazon EMR menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR kecuali Anda menentukan AMI khusus. Dimulai dengan Amazon EMR 5.36, Amazon EMR 6.6, dan Amazon EMR 7.0 merilis perilaku default untuk memperbarui Amazon Linux 2 (untuk EMR 5.x dan 6.x, untuk AL2 EMR 7.x) di AMI default Amazon AL2023 EMR adalah secara otomatis menerapkan rilis Amazon Linux terbaru untuk AMI EMR Amazon default.

Pembaruan Amazon Linux otomatis untuk rilis Amazon EMR

Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 7.0 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 5.36 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux terbaru untuk Amazon EMR AMI default. Contoh:

- Di mana ada `x.x.0` dan `x.x.1` rilis, `x.x.0` rilis berhenti mendapatkan pembaruan AMI saat `x.x.1` diluncurkan.
- Demikian pula, `x.x.1` berhenti mendapatkan pembaruan AMI saat `x.x.2` diluncurkan.
- Kemudian, ketika `x.y.0` rilis, `x.x.[latest]` terus menerima pembaruan AMI di sampingnya `x.y.[latest]`.

Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru yang dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua () `6.8.1` untuk rilis EMR Amazon, lihat rilis yang tersedia di [Panduan Rilis EMR Amazon](#), [periksa dropdown rilis EMR](#) Amazon saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API atau CLI. [ListReleaseLabels](#)`list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan saat kami meluncurkan rilis EMR Amazon baru, berlangganan umpan RSS di [Apa yang baru?](#) halaman di Panduan Rilis.

Jika mau, Anda dapat memilih untuk meluncurkan cluster Anda dengan versi Amazon Linux yang pertama kali dikirimkan oleh rilis Amazon EMR. Untuk informasi tentang cara menentukan rilis

Amazon Linux untuk klaster Anda, lihat [Mengubah rilis Amazon Linux saat Anda membuat klaster EMR](#).

Versi Amazon Linux default

Topik

- [Default AMIs untuk Amazon EMR 7.0 dan lebih tinggi](#)
- [Default AMIs untuk Amazon EMR 6.6 dan lebih tinggi](#)
- [Standar AMIs untuk Amazon EMR 5.x](#)

Default AMIs untuk Amazon EMR 7.0 dan lebih tinggi

Tabel berikut mencantumkan informasi Amazon Linux untuk versi patch terbaru dari Amazon EMR rilis 7.0 dan lebih tinggi.

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.10.0260302	6.1.163-186.299.amzn2023	Maret 13, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>il-centra</code> <code>l-1</code> (6.7.0+) • <code>mx-central-1</code> (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.10.0260216	6.1.161-183.298.amzn2023	Februari 25, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.10.0260120	6.1.159-182.297.amzn2023	Februari 18, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.9.251208.0	6.1.158-180.294.amzn2023	Januari 13, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.9.251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	Desember 16, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.9.251027.0	6.1.156-177.286.amzn2023	November 10, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.9.2 250929.0	6.1.153-175.280.amzn2023	Oktober 13, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.8.2 250818.0	6.1.147-172.266.amzn2023	September 17, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.8.250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.8.2 250721.2	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.250609.0	6.1.140-154.222.amzn2023	Juli 14, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.250512.0	6.1.134-152.225.amzn2023	04 Jun 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0 +) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0 +)

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.250414.0	6.1.132-147.221.amzn2023	12 Mei 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.7.2 250331.0	6.1.131-143.221.amzn2023	April 18, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.250303.0	6.1.129-138.220.amzn2023	Maret 27, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.2 250218.2	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.2 250211.0	6.1.127-135.201.amzn2023	Februari 26, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.250115.0	6.1.119-129.201.amzn2023	Januari 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.6.2 241121.0	6.1.115-126.197.amzn2023	Desember 12, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.241031.0	6.1.112-124.190.amzn2023	November 15, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.241001.1	6.1.109-118.189.amzn2023	Oktober 4, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.240819.0	6.1.102-111.182.amzn2023	Agustus 20, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.2 240730.0	6.1.97-104.177.amzn2023	Agustus 2, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.240722.0	6.1.97-104.177.amzn2023	Juli 24, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.5.2 240708.0	6.1.96-102.177.amzn2023	Juli 23, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.240304.0	6.1.79-99.164.amzn2023	Maret 12, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.2 240219.0	6.1.77-99.164.amzn2023	Maret 1, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.240205.0	6.1.75-99.163.amzn2023.03.01	Februari 19, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.240122.0	6.1.72-96.166.amzn2023.0	Februari 5, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.240108.0	6.1.72-96.166.amzn2023	Januari 24, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2023.3.2 231211.4	6.1.66-91.160.amzn2023	Desember 19, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

Default AMIs untuk Amazon EMR 6.6 dan lebih tinggi

Tabel berikut mencantumkan informasi Amazon Linux untuk versi patch terbaru dari Amazon EMR rilis 6.6.x dan yang lebih tinggi.

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ dan 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ dan 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ dan 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ dan 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2015	4.14.355	Februari 28, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-centra l-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.0	4.14.330	22 Desember 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10 +) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 101.0	4.14.327	17 November 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.020.1	4.14.326	November 07, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10 +) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 8906.0	4.14.322	Oktober 04, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10 +) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ dan 5.36.1)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ dan 5.36.1)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ dan 5.36.1)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6,10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ dan 5.36.1)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6,10 +)

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6,10 +)

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6,10 +) • eu-south-1 • eu-south-2 (6,10 +) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6,10 +) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (hanya 6.10) • eu-south-1 • eu-south-2 (hanya 6.10) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (hanya 6.10) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1

OsReleaseLabel (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	• us-east-1 • eu-west-3

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.0320.0	4.14.309	30 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 207.0	4.14.304	3 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 119.1	4.14.301	9 Februari 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 210.1	4.14.301	Januari 12, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1
2.0.2022 805.0	4.14.287	30 Agustus 2022	• us-west-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 426.0	4.14.281	Juni 10, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 406.1	4.14.275	2 Mei 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

Standar AMIs untuk Amazon EMR 5.x

Tabel berikut mencantumkan informasi Amazon Linux untuk versi patch terbaru dari Amazon EMR 5.x rilis 5.36 dan lebih tinggi.

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2026120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-1-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ap-southeast-7 (6.11.1 dan 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 dan 6.14.0+)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (5.36.2) • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (5.36.2) • ap-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 (5.36.1+) • us-gov-east-1 (5.36.1+) • us-gov-west-1 (5.36.1+) • cn-north-1 (5.36.1+) • cn-northwest-1 (5.36.1+) • il-central-1 • mx-central-1 (5.36.2)

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2015	4.14.355	Februari 28, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ dan 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• <code>ca-central-1</code> • <code>il-central-1</code> • <code>ca-west-1</code> (6.9.0+ dan 5.36.1+) • <code>us-gov-east-1</code> • <code>us-gov-west-1</code> • <code>cn-north-1</code> • <code>cn-northeast-1</code>

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
			• me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ dan 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ dan 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	• us-east-1 • eu-west-3

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2023.0	4.14.304	3 Maret 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 210.1	4.14.301	Januari 12, 2023	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	• us-west-1 • eu-west-3 • eu-north-1 • eu-central-1 • ap-south-1 • me-south-1

OsRelease Label (Versi AL)	Versi kernel AL	Tanggal yang tersedia	Wilayah AWS
2.0.2022 426.0	4.14.281	14 Juni 2022	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

Pertimbangan pembaruan perangkat lunak

Perhatikan perilaku pembaruan perangkat lunak default berikut:

Amazon EMR 7.x - Amazon Linux 2023

Amazon EMR merilis versi 7.0 dan lebih tinggi di Amazon Linux 2023 (). AL2023 Cluster Anda hanya berisi pembaruan keamanan yang tersedia di versi AL2023 AMI yang Anda pilih saat Anda membuatnya. Pada waktu peluncuran, instans cluster EMR tidak akan menginstal pembaruan keamanan terbaru dari repositori paket yang diaktifkan. Untuk menerima pembaruan keamanan terbaru, kami sarankan Anda membuat ulang cluster Anda secara berkala. Untuk informasi selengkapnya AL2023, lihat [Memperbarui Amazon Linux 2023](#) di Panduan Pengguna Amazon Linux 2023.

Amazon EMR 5.36+ dan 6.6+ - Amazon Linux 2

Amazon EMR merilis 5.36 dan lebih tinggi, dan 6.6 dan lebih tinggi, berjalan di Amazon Linux 2 (). AL2 Cluster Anda hanya berisi pembaruan keamanan yang tersedia di versi AL2 AMI yang Anda pilih saat Anda membuatnya. Pada waktu peluncuran, instans cluster EMR tidak akan menginstal pembaruan keamanan terbaru dari repositori paket yang diaktifkan. Untuk menerima pembaruan keamanan terbaru, kami sarankan Anda membuat ulang cluster Anda secara berkala. Untuk informasi selengkapnya AL2, lihat [Mengelola perangkat lunak pada AL2 instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Linux 2.

Amazon EMR 3.x, 4.x, 5.0.0 hingga 5.35.0, dan 6.0.0 hingga 6.5.0 - Amazon Linux AMI dikunci ke versi rilis Amazon EMR

Untuk Amazon EMR rilis 3.x, 4.x, 5.0.0 hingga 5.35.0, dan 6.0.0 hingga 6.5.0, AMI default didasarkan pada up-to-date AMI Linux Amazon paling banyak yang tersedia pada saat rilis EMR Amazon. AMI diuji kompatibilitasnya dengan aplikasi big data dan fitur Amazon EMR yang termasuk dalam versi rilis itu.

Saat instans Amazon EC2 melakukan booting untuk pertama kalinya di cluster yang didasarkan pada Amazon Linux (AL) default atau AL2 AMI untuk Amazon EMR, instans akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang berlaku untuk versi rilis di repositori paket yang diaktifkan untuk AL dan Amazon EMR. Seperti instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AL atau AL2 AMIs, pembaruan keamanan penting dan penting dari repositori ini diinstal secara otomatis.

Perhatikan juga bahwa, dalam konfigurasi jaringan Anda, Anda harus mengizinkan jalan keluar HTTP dan HTTPS ke repositori Amazon Linux di Amazon S3. Jika tidak, pembaruan keamanan akan gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Linux - Package repository](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Secara default, paket perangkat lunak lain dan pembaruan kernel yang memerlukan reboot, termasuk NVIDIA dan CUDA, dikecualikan dari pengunduhan otomatis saat boot pertama.

 Important

Amazon EMR merilis 3.x, 4.x, 5.0.0 hingga 5.35.0, dan 6.0.0 hingga 6.5.0 menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan penting yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AL default atau AL2 AMIs. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menggunakan [AMI Amazon Linux terbaru](#) seperti yang dijelaskan dalam [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#).

Cluster diluncurkan dengan atau tanpa pembaruan

Perhatikan bahwa jika pembaruan perangkat lunak tidak dapat diinstal karena repositori paket tidak dapat dijangkau pada boot kluster pertama, instans kluster masih harus menyelesaikan peluncurannya. Untuk instans, repositori mungkin tidak dapat dijangkau karena S3 tidak tersedia untuk sementara, atau Anda mungkin memiliki aturan VPC atau firewall yang dikonfigurasi untuk memblokir akses.

Jangan lari **sudo yum update**

Saat Anda terhubung ke instans kluster menggunakan SSH, beberapa baris pertama output layar menyediakan tautan ke catatan rilis untuk AMI Amazon Linux yang digunakan instans, pemberitahuan versi AMI Amazon Linux terbaru, pemberitahuan nomor paket yang tersedia untuk pembaruan dari repositori yang diaktifkan, dan arahan untuk menjalankan `sudo yum update`.

 Important

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menjalankan `sudo yum update` instance cluster, baik saat terhubung dengan SSH atau saat Anda menggunakan tindakan bootstrap. Hal ini mungkin menyebabkan ketidakcocokan karena semua paket diinstal tanpa pandang bulu.

Praktik terbaik pembaruan perangkat lunak

Praktik terbaik untuk mengelola pembaruan perangkat lunak

- Jika Anda menggunakan versi rilis Amazon EMR yang lebih rendah, pertimbangkan dan uji migrasi ke rilis terbaru sebelum memperbarui paket perangkat lunak.
- Jika Anda bermigrasi ke versi rilis yang lebih tinggi atau memutakhirkan paket perangkat lunak, uji implementasinya di lingkungan non-produksi terlebih dahulu. Opsi untuk mengkloning cluster dengan konsol EMR Amazon sangat membantu untuk ini.
- Evaluasi pembaruan perangkat lunak untuk aplikasi dan versi Amazon Linux AMI Anda secara individual. Hanya uji dan instal paket di lingkungan produksi yang Anda anggap mutlak diperlukan untuk postur keamanan, fungsionalitas aplikasi, atau kinerja Anda.
- Lihat [Pusat Keamanan Amazon Linux](#) untuk pembaruan.
- Hindari menginstal paket dengan menghubungkan ke instans klaster individu menggunakan SSH. Sebagai gantinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menginstal dan memperbarui paket pada semua instans klaster jika diperlukan. Ini mengharuskan Anda mengakhiri klaster dan meluncurkannya kembali. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#).

Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR

Saat Anda menggunakan Amazon EMR 5.7.0 atau lebih tinggi, Anda dapat memilih untuk menentukan AMI Amazon Linux kustom alih-alih AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR. AMI kustom berguna jika Anda ingin melakukan hal berikut:

- Pra-instal aplikasi dan lakukan penyesuaian lain alih-alih menggunakan tindakan bootstrap. Hal ini dapat meningkatkan waktu mulai klaster dan menyederhanakan alur kerja startup. Untuk informasi lebih lanjut dan contoh, lihat [Membuat AMI Amazon Linux kustom dari instans yang telah dikonfigurasi sebelumnya](#).
- Terapkan konfigurasi klaster dan simpul yang lebih canggih daripada yang diizinkan oleh tindakan bootstrap.
- Enkripsi volume perangkat root EBS (volume boot) instans EC2 di cluster Anda jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih rendah dari 5.24.0. Seperti AMI default, ukuran volume root minimum untuk AMI khusus adalah 10 GiB untuk Amazon EMR rilis 6.9 dan lebih

rendah, dan 15 GiB untuk Amazon EMR rilis 6.10 dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI khusus dengan volume perangkat asal Amazon EBS terenkripsi](#).

 Note

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.24.0, Anda dapat menggunakan opsi konfigurasi keamanan untuk mengenkripsi perangkat root EBS dan volume penyimpanan saat Anda menentukan sebagai penyedia kunci Anda. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi disk lokal](#).

AMI kustom harus ada di AWS Wilayah yang sama tempat Anda membuat kluster. Ini juga harus cocok dengan arsitektur instans EC2. Misalnya, instance m5.xlarge memiliki arsitektur x86_64. Oleh karena itu, untuk menyediakan m5.xlarge menggunakan AMI kustom, AMI kustom Anda juga harus memiliki arsitektur x86_64. Demikian pula, untuk menyediakan instance m6g.xlarge, yang memiliki arsitektur arm64, AMI kustom Anda harus memiliki arsitektur arm64. Untuk informasi selengkapnya tentang mengidentifikasi AMI Linux untuk jenis instans Anda, lihat [Menemukan AMI Linux](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

 Important

Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat [menyesuaikan Amazon EMR AMI](#) menjadi [gunakan Amazon Linux AMI terbaru](#).

Membuat AMI Amazon Linux kustom dari instans yang telah dikonfigurasi sebelumnya

Langkah-langkah dasar untuk pra-instal perangkat lunak dan melakukan konfigurasi lain untuk membuat AMI Amazon Linux kustom untuk Amazon EMR adalah sebagai berikut:

- Luncurkan instans dari AMI Amazon Linux dasar.
- Connect ke instans untuk menginstal perangkat lunak dan melakukan penyesuaian lainnya.
- Buat citra baru (snapshot AMI) dari instans yang Anda konfigurasi.

Setelah Anda membuat citra berdasarkan instans khusus, Anda dapat menyalin citra tersebut ke target terenkripsi seperti yang dijelaskan dalam [Membuat AMI khusus dengan volume perangkat asal Amazon EBS terenkripsi](#).

Tutorial: Membuat AMI dari instans dengan perangkat lunak kustom yang telah diinstal

Untuk meluncurkan instans EC2 berdasarkan AMI Amazon Linux terbaru

1. Gunakan AWS CLI untuk menjalankan perintah berikut, yang membuat instance dari AMI yang ada. Ganti *MyKeyName* dengan key pair yang Anda gunakan untuk menyambung ke instance dan *MyAmiId* dengan ID AMI Amazon Linux yang sesuai. Untuk AMI terbaru IDs, lihat [Amazon Linux AMI](#).

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda pangkat (^).

```
aws ec2 run-instances --image-id MyAmiID \  
--count 1 --instance-type m5.xlarge \  
--key-name MyKeyName --region us-west-2
```

Nilai output InstanceId digunakan sebagaimana *MyInstanceId* pada langkah berikutnya.

2. Jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids MyInstanceId
```

Nilai output PublicDnsName digunakan untuk menghubungkan ke instans pada langkah berikutnya.

Untuk terhubung ke instans dan menginstal perangkat lunak

1. Gunakan koneksi SSH yang memungkinkan Anda menjalankan perintah shell di instans Linux Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambungkan ke instans Linux menggunakan SSH](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Lakukan penyesuaian yang diperlukan. Misalnya:

```
sudo yum install MySoftwarePackage  
sudo pip install MySoftwarePackage
```

Untuk membuat snapshot dari citra kustom Anda

- Setelah Anda menyesuaikan instans, gunakan perintah `create-image` untuk membuat AMI dari instans.

```
aws ec2 create-image --no-dry-run --instance-id MyInstanceId --name MyEmrCustomAmi
```

Nilai output `imageID` digunakan saat Anda meluncurkan klasster atau membuat snapshot terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan AMI kustom tunggal dalam kluster EMR](#) dan [Membuat AMI khusus dengan volume perangkat asal Amazon EBS terenkripsi](#).

Cara menggunakan AMI khusus di cluster EMR Amazon

Anda dapat menggunakan AMI khusus untuk menyediakan klaster EMR Amazon dengan dua cara:

- Gunakan satu AMI kustom untuk semua instans EC2 di cluster.
- Gunakan AMI kustom yang berbeda untuk berbagai jenis instans EC2 yang digunakan dalam cluster.

Anda hanya dapat menggunakan salah satu dari dua opsi saat menyediakan kluster EMR, dan Anda tidak dapat mengubahnya setelah cluster dimulai.

Pertimbangan untuk menggunakan kustom tunggal versus beberapa AMIs di kluster EMR Amazon

Pertimbangan	AMI kustom tunggal	Beberapa kustom AMIs
Gunakan prosesor x86 dan Graviton2 dengan kustom AMIs di cluster yang sama	× Tidak didukung	✓ Didukung
Kustomisasi AMI bervariasi antar jenis instance	× Tidak didukung	✓ Didukung
Ubah kustom AMIs saat menambahkan instance tugas baru groups/fleets to a running cluster. Note: you cannot change the custom AMI of existing instance groups/fleets.	× Tidak didukung	✓ Didukung
Gunakan AWS Konsol untuk memulai kluster	✓ Didukung	× Tidak didukung
Gunakan AWS CloudFormation untuk memulai cluster	✓ Didukung	✓ Didukung

Gunakan AMI kustom tunggal dalam kluster EMR

Untuk menentukan ID AMI kustom saat Anda membuat kluster, gunakan salah satu dari berikut ini:

- Konsol Manajemen AWS
- AWS CLI
- Amazon EMR SDK
- API EMR Amazon [RunJobFlow](#)
- AWS CloudFormation (lihat CustomAmiID properti di [Cluster InstanceGroupConfig](#), [Cluster InstanceTypeConfig](#), [Resource InstanceGroupConfig](#), atau [Resource InstanceFleetConfig - InstanceTypeConfig](#))

Amazon EMR console

Untuk menentukan AMI kustom tunggal dari konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Nama dan aplikasi, temukan Opsi sistem operasi. Pilih AMI Kustom, dan masukkan ID AMI Anda di bidang AMI Kustom.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk menentukan AMI kustom tunggal dengan AWS CLI

- Gunakan parameter `--custom-ami-id` untuk menentukan ID AMI saat Anda menjalankan perintah `aws emr create-cluster`.

Contoh berikut menentukan cluster yang menggunakan AMI kustom tunggal dengan volume boot 20 GiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS](#).

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with My Custom AMI" \  
--custom-ami-id MyAmiID --efs-root-volume-size 20 \  
--release-label emr-5.7.0 --use-default-roles \  
--instance-count 2 --instance-type m5.xlarge
```

Gunakan beberapa kustom AMIs di kluster EMR Amazon

Untuk membuat kluster menggunakan beberapa kustom AMIs, gunakan salah satu dari berikut ini:

- AWS CLI versi 1.20.21 atau lebih tinggi
- AWS SDK
- Amazon EMR [RunJobFlow](#) di Referensi API EMR Amazon
- AWS CloudFormation (lihat CustomAmiID properti di [Cluster InstanceGroupConfig](#), [Cluster InstanceTypeConfig](#), [Resource InstanceGroupConfig](#), atau [Resource InstanceFleetConfig - InstanceTypeConfig](#))

Konsol AWS Manajemen saat ini tidak mendukung pembuatan kluster menggunakan beberapa kustom AMIs.

Example- Gunakan AWS CLI untuk membuat cluster grup instance menggunakan beberapa kustom AMIs

Menggunakan AWS CLI versi 1.20.21 atau yang lebih tinggi, Anda dapat menetapkan AMI kustom tunggal ke seluruh cluster, atau Anda dapat menetapkan beberapa kustom AMIs untuk setiap node instance di cluster Anda.

Contoh berikut menunjukkan cluster grup instance seragam yang dibuat dengan dua tipe instance (m5.xlarge) yang digunakan di seluruh tipe node (primer, inti, tugas). Setiap node memiliki beberapa kustom AMIs. Contoh ini mengilustrasikan beberapa fitur dari beberapa konfigurasi AMI kustom:

- Tidak ada AMI khusus yang ditetapkan di tingkat cluster. Ini untuk menghindari konflik antara beberapa kustom AMIs dan satu AMI kustom, yang akan menyebabkan peluncuran cluster gagal.
- Cluster dapat memiliki beberapa kustom AMIs di seluruh node tugas primer, inti, dan individu. Hal ini memungkinkan penyesuaian AMI individual, seperti aplikasi pra-instal, konfigurasi cluster canggih, dan volume perangkat root Amazon EBS terenkripsi.
- Node inti grup instance hanya dapat memiliki satu jenis instance dan AMI kustom yang sesuai. Demikian pula, node utama hanya dapat memiliki satu jenis instance dan AMI kustom yang sesuai.
- Cluster dapat memiliki beberapa node tugas.

```
aws emr create-cluster --instance-groups  
InstanceGroupType=PRIMARY, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-123456
```

```
InstanceGroupType=CORE, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-234567
InstanceGroupType=TASK, InstanceType=m6g.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-345678
InstanceGroupType=TASK, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-456789
```

Example- Gunakan AWS CLI versi 1.20.21 atau lebih tinggi untuk menambahkan node tugas ke cluster grup instance yang sedang berjalan dengan beberapa jenis instance dan beberapa kustom AMIs

Menggunakan AWS CLI versi 1.20.21 atau lebih tinggi, Anda dapat menambahkan beberapa kustom AMIs ke grup instans yang Anda tambahkan ke cluster yang sedang berjalan.

CustomAmiIdArgumen dapat digunakan dengan add-instance-groups perintah seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Perhatikan bahwa beberapa ID AMI kustom yang sama (ami-123456) digunakan di lebih dari satu node.

```
aws emr create-cluster --instance-groups
InstanceGroupType=PRIMARY, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-123456
InstanceGroupType=CORE, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-123456
InstanceGroupType=TASK, InstanceType=m5.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-234567

{
  "ClusterId": "j-123456",
  ...
}

aws emr add-instance-groups --cluster-id j-123456 --instance-groups
InstanceGroupType=Task, InstanceType=m6g.xlarge, InstanceCount=1, CustomAmiId=ami-345678
```

Example- Gunakan AWS CLI versi 1.20.21 atau lebih tinggi untuk membuat cluster armada instance, beberapa kustom AMIs, beberapa jenis instans, primer On-Demand, inti Sesuai Permintaan, beberapa inti dan node tugas

```
aws emr create-cluster --instance-fleets
InstanceFleetType=PRIMARY, TargetOnDemandCapacity=1, InstanceTypeConfigs=[ '{InstanceType=m5.xlarge, CustomAmiId=ami-123456}' ]
InstanceFleetType=CORE, TargetOnDemandCapacity=1, InstanceTypeConfigs=[ '{InstanceType=m5.xlarge, CustomAmiId=ami-123456}', '{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}' ]
InstanceFleetType=TASK, TargetSpotCapacity=1, InstanceTypeConfigs=[ '{InstanceType=m5.xlarge, CustomAmiId=ami-456789}', '{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-567890}' ]
```


Example- Gunakan AWS CLI versi 1.20.21 atau lebih tinggi untuk menambahkan node tugas ke cluster yang berjalan dengan beberapa jenis instance dan beberapa kustom AMIs

```
aws emr create-cluster --instance-fleets
InstanceFleetType=PRIMARY,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}']
InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',
{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}']

{
  "ClusterId": "j-123456",
  ...
}

aws emr add-instance-fleet --cluster-id j-123456 --instance-fleet
InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',
{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}']
```

Mengelola pembaruan repositori paket AMI

Pada boot pertama, secara default, Amazon Linux AMIs terhubung ke repositori paket untuk menginstal pembaruan keamanan sebelum layanan lain dimulai. Tergantung pada persyaratan Anda, Anda dapat memilih untuk menonaktifkan pembaruan ini saat Anda menentukan AMI kustom untuk Amazon EMR. Opsi untuk menonaktifkan fitur ini hanya tersedia saat Anda menggunakan AMI kustom. Secara default, pembaruan kernel Amazon Linux dan paket perangkat lunak lain yang mengharuskan boot ulang tidak diperbarui. Perhatikan bahwa konfigurasi jaringan Anda harus mengizinkan HTTP dan HTTPS keluar ke repositori Amazon Linux di Amazon S3, jika tidak, pembaruan keamanan tidak akan berhasil.

Warning

Kami sangat menyarankan Anda memilih untuk memperbarui semua paket yang diinstal saat boot ulang di mana Anda menentukan AMI kustom. Memilih untuk tidak memperbarui paket mengakibatkan risiko keamanan tambahan.

Dengan Konsol Manajemen AWS, Anda dapat memilih opsi untuk menonaktifkan pembaruan saat Anda memilih AMI Kustom.

Dengan AWS CLI, Anda dapat menentukan `--repo-upgrade-on-boot` `NONE` bersama dengan `--custom-ami-id` saat menggunakan `create-cluster` perintah.

Dengan Amazon EMR API, Anda dapat menentukan `NONE` parameternya [RepoUpgradeOnBoot](#).

Membuat AMI khusus dengan volume perangkat asal Amazon EBS terenkripsi

Untuk mengenkripsi volume perangkat asal Amazon EBS dari AMI Amazon Linux untuk Amazon EMR, salin citra snapshot dari AMI yang tidak terenkripsi ke target terenkripsi. Untuk informasi tentang membuat volume EBS terenkripsi, lihat [enkripsi Amazon EBS di Panduan Pengguna Amazon EC2](#). AMI sumber untuk snapshot dapat menjadi AMI Amazon Linux dasar, atau Anda dapat menyalin snapshot dari AMI yang berasal dari AMI Amazon Linux dasar yang Anda sesuaikan.

Note

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.24.0, Anda dapat menggunakan opsi konfigurasi keamanan untuk mengenkripsi perangkat root EBS dan volume penyimpanan saat Anda menentukan sebagai penyedia kunci Anda. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi disk lokal](#).

Anda dapat menggunakan penyedia kunci eksternal atau kunci AWS KMS untuk mengenkripsi volume root EBS. Peran layanan yang digunakan Amazon EMR (biasanya `defaultEMR_DefaultRole`) harus diizinkan untuk mengenkripsi dan mendekripsi volume, minimal, agar Amazon EMR membuat cluster dengan AMI. Saat menggunakan AWS KMS sebagai penyedia kunci, ini berarti bahwa tindakan berikut harus diizinkan:

- `kms:encrypt`
- `kms:decrypt`
- `kms:ReEncrypt*`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:DescribeKey`

Cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan menambahkan peran sebagai pengguna kunci seperti yang dijelaskan dalam tutorial berikut. Contoh pernyataan kebijakan berikut diberikan jika Anda perlu menyesuaikan kebijakan peran.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EmrDiskEncryptionPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Tutorial: Membuat AMI kustom dengan volume perangkat root terenkripsi menggunakan tombol KMS

Langkah pertama dalam contoh ini adalah menemukan ARN dari kunci KMS atau membuat yang baru. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan kunci, lihat [Membuat Kunci](#) di AWS Key Management Service Panduan Developer. Prosedur berikut menunjukkan cara menambahkan peran layanan default, `EMR_DefaultRole`, sebagai pengguna kunci untuk kebijakan kunci. Tuliskan nilai ARN untuk kunci saat Anda membuat atau mengeditnya. Anda menggunakan ARN yang lebih tinggi, saat Anda membuat AMI.

Untuk menambahkan peran layanan untuk Amazon EC2 ke daftar pengguna kunci enkripsi dengan konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol AWS Key Management Service (AWS KMS) di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.

3. Pilih alias tombol KMS yang akan digunakan.
4. Pada halaman detail kunci di bawah Pengguna Kunci, pilih Tambahkan.
5. Di kotak dialog Lampirkan, pilih peran layanan Amazon EMR. Nama peran default adalah `EMR_DefaultRole`.
6. Pilih Lampirkan.

Untuk membuat AMI terenkripsi dengan AWS CLI

- Gunakan `aws ec2 copy-image` perintah dari AWS CLI untuk membuat AMI dengan volume perangkat root EBS terenkripsi dan kunci yang Anda modifikasi. Ganti `--kms-key-id` nilai yang ditentukan dengan ARN penuh dari kunci yang Anda buat atau modifikasi lebih rendah.

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (`\`) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda pangkat (`^`).

```
aws ec2 copy-image --source-image-id MyAmiId \  
--source-region us-west-2 --name MyEncryptedEMRAmi \  
--encrypted --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:12345678910:key/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
```

Output dari perintah memberikan ID AMI yang Anda buat, yang dapat Anda tentukan saat membuat kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan AMI kustom tunggal dalam kluster EMR](#). Anda juga dapat memilih untuk menyesuaikan AMI ini dengan menginstal perangkat lunak dan melakukan konfigurasi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI Amazon Linux kustom dari instans yang telah dikonfigurasi sebelumnya](#).

Praktik terbaik dan pertimbangan

Saat Anda membuat AMI kustom untuk Amazon EMR, pertimbangkan hal-hal berikut:

- Seri Amazon EMR 7.x didasarkan pada Amazon Linux 2023. Untuk versi EMR Amazon ini, Anda perlu menggunakan gambar berdasarkan Amazon Linux 2023 untuk kustom. AMIs Untuk menemukan AMI kustom dasar, lihat [Menemukan AMI Linux](#).
- Amazon Linux 2023 AMI harus didasarkan pada kernel Linux 6.1, menggunakan Amazon Linux 2023 AMI berdasarkan kernel Linux versi 6.12 dapat mengakibatkan kegagalan penyediaan cluster.
- Untuk Amazon EMR versi lebih rendah dari 7.x, Amazon Linux 2023 AMIs tidak didukung.
- Amazon EMR 5.30.0 dan lebih tinggi, dan seri Amazon EMR 6.x didasarkan pada Amazon Linux 2. Untuk versi EMR Amazon ini, Anda perlu menggunakan gambar berdasarkan Amazon Linux 2 untuk kustom. AMIs Untuk menemukan AMI kustom dasar, lihat [Menemukan AMI Linux](#).
- Untuk Amazon EMR versi lebih rendah dari 5.30.0 dan 6.x, Amazon Linux 2 tidak didukung. AMIs
- Anda harus menggunakan AMI Amazon Linux 64-bit. AMI 32-bit tidak didukung.
- Amazon Linux AMIs dengan beberapa volume Amazon EBS tidak didukung.
- Dasarkan penyesuaian Anda pada [AMI Amazon Linux terbaru yang didukung EBS](#). Untuk daftar Amazon Linux AMIs dan AMI yang sesuai IDs, lihat [Amazon Linux AMI](#).
- Jangan menyalin snapshot instans Amazon EMR yang ada untuk membuat AMI kustom. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan.
- Hanya jenis virtualisasi HVM dan instans yang kompatibel dengan Amazon EMR yang didukung. Pastikan untuk memilih gambar HVM dan jenis instans yang kompatibel dengan Amazon EMR saat Anda menjalani proses penyesuaian AMI. Untuk contoh yang kompatibel dan jenis virtualisasi, lihat [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#).
- Peran layanan Anda harus memiliki izin peluncuran di AMI, jadi AMI harus bersifat publik, atau Anda harus menjadi pemilik AMI atau dibagikan kepada Anda oleh pemiliknya.
- Membuat pengguna di AMI dengan nama yang sama dengan aplikasi menyebabkan kesalahan (misalnya, hadoop, hdfs, yarn, atau spark).
- Isi dari /tmp, /var, dan /emr (jika mereka ada di AMI) dipindahkan ke masing-masing /mnt/tmp, /mnt/var, dan /mnt/emr selama startup. File disimpan, tetapi jika terdapat banyak data, startup mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
- Jika Anda menggunakan AMI Amazon Linux khusus berdasarkan AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan 2018-08-11, server Oozie gagal memulai. Jika Anda menggunakan Oozie, buat AMI kustom berdasarkan ID AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan yang berbeda. Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengembalikan daftar Gambar IDs untuk semua HVM Amazon Linux AMIs dengan versi 2018.03, bersama dengan tanggal rilis, sehingga

Anda dapat memilih AMI Amazon Linux yang sesuai sebagai basis Anda. Ganti MyRegion dengan pengenalan Wilayah Anda, seperti us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`][?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

- Dalam kasus di mana Anda menggunakan VPC dengan nama domain non-standar dan AmazonProvided DNS, Anda tidak boleh menggunakan rotate opsi dalam konfigurasi DNS Sistem Operasi.
- Jika Anda membuat AMI kustom yang menyertakan agen Amazon EC2 Systems Manager (SSM), agen SSM yang diaktifkan dapat menyebabkan kesalahan penyediaan pada kluster. Untuk menghindari hal ini, nonaktifkan agen SSM saat Anda menggunakan AMI khusus. Untuk melakukannya, saat Anda memilih dan meluncurkan instans Amazon EC2 Anda, nonaktifkan agen SSM sebelum menggunakan instance untuk membuat AMI kustom dan kemudian membuat kluster EMR Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI Linux yang didukung Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Mengubah rilis Amazon Linux saat Anda membuat kluster EMR

Saat Anda meluncurkan cluster menggunakan Amazon EMR 6.6.0 atau lebih tinggi, secara otomatis menggunakan rilis Amazon Linux 2 terbaru yang telah divalidasi untuk Amazon EMR AMI default. Anda dapat menentukan rilis Amazon Linux yang berbeda untuk cluster Anda dengan konsol Amazon EMR atau. AWS CLI

Amazon EMR console

Untuk mengubah rilis Amazon Linux saat Anda membuat cluster dari konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Untuk versi EMR, pilih emr-6.6.0 atau lebih tinggi.
4. Di bawah Opsi sistem operasi, pilih rilis Amazon Linux, hapus centang kotak centang Terapkan pembaruan Amazon Linux terbaru secara otomatis, dan pilih rilis Amazon Linux yang diinginkan.

5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk mengubah rilis Amazon Linux saat Anda membuat cluster dengan AWS CLI

- Gunakan `--os-release-label` parameter untuk menentukan Rilis Amazon Linux saat Anda menjalankan perintah `aws emr create-cluster`.

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Different Amazon Linux Release" \
--os-release-label 2.0.20210312.1 \
--release-label emr-6.6.0 --use-default-roles \
--instance-count 2 --instance-type m5.xlarge
```

Menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS

Anda dapat mengatur jenis volume dan atribut lainnya, tergantung pada kasus penggunaan dan persyaratan biaya. Anda dapat menerima nilai default atau membuat penyesuaian.

Default volume root EBS

Dengan Amazon EMR 4.x dan yang lebih tinggi, Anda dapat menentukan ukuran volume root saat membuat cluster. Dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Anda juga dapat menentukan IOPS volume root dan throughput. Atribut hanya berlaku untuk volume perangkat root Amazon EBS, dan berlaku untuk semua instance di cluster. Atribut tidak berlaku untuk volume penyimpanan, yang Anda tentukan secara terpisah untuk setiap jenis instans saat membuat klaster.

- Ukuran volume root default adalah 15 GiB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GiB. Anda dapat menyesuaikan ini hingga 100 GiB.
- Volume root default IOPS adalah 3000. Anda dapat menyesuaikan ini hingga 16000.
- Output volume root default adalah 125MiB/s. You can adjust this up to 1000 Mib/s.

 Note

Ukuran volume root dan IOPS tidak dapat memiliki rasio lebih tinggi dari 1 volume hingga 500 IOPS (1:500), sedangkan volume root IOPS dan throughput tidak dapat memiliki rasio yang lebih tinggi dari 1 IOPS hingga 0,25 throughput (1:0,25).

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EBS, lihat [Volume perangkat asal Amazon EC2](#).

Jenis volume perangkat root dengan AMI default

Saat Anda menggunakan AMI default, jenis volume perangkat root ditentukan oleh rilis EMR Amazon yang Anda gunakan.

- Dengan Amazon EMR merilis 6.15.0 dan lebih tinggi, Amazon EMR memasang General Purpose SSD (gp3) sebagai jenis volume perangkat root.
- Dengan rilis Amazon EMR lebih rendah dari 6.15.0, Amazon EMR memasang General Purpose SSD (gp2) sebagai jenis volume perangkat root.

Jenis volume perangkat root dengan AMI khusus

AMI khusus mungkin memiliki jenis volume perangkat root yang berbeda. Amazon EMR selalu menggunakan tipe volume AMI kustom Anda.

- Dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat mengonfigurasi ukuran volume root, IOPS, dan throughput untuk AMI kustom Anda, asalkan atribut ini berlaku untuk jenis volume AMI kustom.
- Dengan rilis Amazon EMR yang lebih rendah dari 6.15.0, Anda hanya dapat mengonfigurasi ukuran volume root untuk AMI kustom Anda.

Jika Anda tidak mengonfigurasi ukuran volume root, IOPS, atau throughput saat membuat kluster, Amazon EMR menggunakan nilai dari AMI kustom jika berlaku. Jika Anda memutuskan untuk mengonfigurasi nilai-nilai ini saat membuat kluster, Amazon EMR menggunakan nilai yang Anda tentukan selama nilainya kompatibel dan didukung oleh volume root AMI kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#).

Harga ukuran volume perangkat root

Biaya volume perangkat root EBS dinilai per jam, berdasarkan biaya EBS bulanan untuk jenis volume tersebut di Wilayah tempat cluster berjalan. Hal yang sama berlaku untuk volume penyimpanan. Biaya dalam GB, tetapi Anda menentukan ukuran volume root di GiB, jadi Anda mungkin ingin mempertimbangkan ini dalam perkiraan Anda (1 GB adalah 0,931323 GiB).

General Purpose SSD gp2 dan gp3 ditagih secara berbeda. Untuk memperkirakan biaya yang terkait dengan volume perangkat root EBS di cluster Anda, gunakan rumus berikut:

Tujuan Umum SSD gp2

Biaya untuk gp2 hanya mencakup ukuran volume EBS dalam GB.

$$(\$EBS \text{ size in GB/month}) * 0.931323 / 30 / 24 * EMR\_EBSRootVolumeSizeInGiB * InstanceCount$$

Misalnya, ambil cluster yang memiliki node primer, node inti, dan menggunakan basis Amazon Linux AMI, dengan volume perangkat root 10 GiB default. Jika biaya EBS di Wilayah adalah USD GB/month, that works out to be approximately \$0.00129 per instance per hour, and \$0.00258 per hour for the cluster (\$0.10/GB/month \$0,10/dibagi 30 hari, dibagi 24 jam, dikalikan dengan 10 GB, dikalikan dengan 2 instance cluster).

Tujuan Umum SSD gp3

Biaya untuk gp3 termasuk ukuran volume EBS dalam GB, IOPS di atas 3000 (3000 IOPS gratis), dan throughput di atas 125 gratis). MB/s (125 MB/s

$$\begin{aligned} &(\$EBS \text{ size in GB/month}) * 0.931323 / 30 / 24 * EMR\_EBSRootVolumeSizeInGiB * InstanceCount \\ &+ \\ &(\$EBS \text{ IOPS/Month})/30/24 * (EMR\_EBSRootVolumeIops - 3000) * InstanceCount \\ &+ \\ &(\$EBS \text{ throughput/Month})/30/24 * (EMR\_EBSRootVolumeThroughputInMb/s - 125) * InstanceCount \end{aligned}$$

Misalnya, ambil cluster yang memiliki node primer, node inti, dan menggunakan basis Amazon Linux AMI, dengan ukuran volume perangkat root 15 GiB default, 4000 IOPS, dan 140 throughput. Jika biaya EBS di Wilayah adalah USD GB/month, \$0.005/provisioned IOPS/month over 3000, and \$0.040/provisioned MB/s/month \$0,10/lebih dari 125. Itu berarti sekitar \$0,009293 per instance per jam, dan \$0,018586 per jam untuk cluster.

Menentukan pengaturan volume perangkat root kustom

Note

Ukuran volume root dan IOPS tidak dapat memiliki rasio lebih tinggi dari 1 volume hingga 500 IOPS (1:500), sedangkan volume root IOPS dan throughput tidak dapat memiliki rasio yang lebih tinggi dari 1 IOPS hingga 0,25 throughput (1:0,25).

Console

Untuk menentukan atribut volume perangkat root Amazon EBS dari konsol EMR Amazon

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Pilih Amazon EMR rilis 6.15.0 atau lebih tinggi.
4. Di bawah konfigurasi Cluster, navigasikan ke bagian volume root EBS dan masukkan nilai untuk atribut apa pun yang ingin Anda konfigurasikan.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk menentukan atribut volume perangkat root Amazon EBS dengan AWS CLI

- Gunakan `--ebs-root-volume-size`, `--ebs-root-volume-iops`, dan `--ebs-root-volume-throughput` parameter perintah [create-cluster](#), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.15.0\  
--ebs-root-volume-size 20 \  
--ebs-root-volume-iops 3000\  
--ebs-root-volume-throughput 135\  
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,\  
InstanceCount=1,InstanceType=m5.xlarge  
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m5.xlarge
```

Konfigurasi aplikasi saat Anda meluncurkan kluster EMR Amazon

Saat Anda memilih rilis perangkat lunak, Amazon EMR menggunakan Amazon Machine Image (AMI) dengan Amazon Linux untuk menginstal perangkat lunak yang Anda pilih saat meluncurkan kluster, seperti Hadoop, Spark, dan Hive. Amazon EMR menyediakan rilis baru secara berkala, menambahkan fitur baru, aplikasi baru, dan pembaruan umum. Kami menyarankan Anda menggunakan rilis terbaru untuk meluncurkan kluster bila memungkinkan. Rilis terbaru adalah opsi default jika Anda meluncurkan kluster dari konsol.

Untuk informasi selengkapnya tentang rilis Amazon EMR dan versi perangkat lunak yang tersedia dengan setiap rilis, buka [Panduan Rilis Amazon EMR](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengedit konfigurasi default aplikasi dan perangkat lunak yang diinstal di kluster Anda, buka [Mengonfigurasi aplikasi](#) di Panduan Rilis Amazon EMR. Beberapa versi komponen ekosistem Hadoop dan Spark sumber terbuka yang disertakan dalam rilis Amazon EMR memiliki patch dan peningkatan, yang mana didokumentasikan dalam [Panduan Rilis Amazon EMR](#).

Selain perangkat lunak dan aplikasi standar yang tersedia untuk diinstal di kluster, Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak kustom. Tindakan bootstrap adalah skrip yang berjalan pada instans saat kluster Anda diluncurkan, dan yang berjalan pada simpul baru yang ditambahkan ke kluster Anda saat dibuat. Tindakan bootstrap juga berguna untuk memanggil AWS CLI perintah pada setiap node untuk menyalin objek dari Amazon S3 ke setiap node di cluster Anda.

 Note

Tindakan bootstrap digunakan secara berbeda-beda di Amazon EMR rilis 4.x dan yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan ini dari AMI Amazon EMR versi 2.x dan 3.x, buka [Perbedaan yang diperkenalkan di 4.x di Panduan Rilis Amazon EMR](#).

Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon

Anda dapat menggunakan Tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan atau menyesuaikan konfigurasi instans klaster. Tindakan bootstrap adalah skrip yang berjalan di klaster setelah Amazon EMR meluncurkan instans menggunakan Amazon Machine Image (AMI) Amazon Linux. Tindakan bootstrap dijalankan sebelum Amazon EMR menginstal aplikasi yang Anda tentukan saat membuat klaster dan sebelum simpul klaster mulai memproses data. Jika Anda menambahkan simpul ke klaster yang sedang berjalan, tindakan bootstrap juga berjalan pada simpul tersebut dengan cara yang sama. Anda dapat membuat tindakan bootstrap kustom dan menentukannya saat membuat klaster.

Sebagian besar tindakan bootstrap yang telah ditentukan sebelumnya untuk AMI Amazon EMR versi 2.x dan 3.x tidak didukung di Amazon EMR rilis 4.x. Misalnya, `configure-Hadoop` dan `configure-daemons` tidak didukung di Amazon EMR rilis 4.x. Sebaliknya, Amazon EMR release 4.x secara native menyediakan fungsionalitas ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memigrasikan tindakan bootstrap dari Amazon EMR AMI versi 2.x dan 3.x ke Amazon EMR rilis 4.x, [buka Menyesuaikan cluster dan konfigurasi aplikasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR di Panduan Rilis Amazon EMR](#) Amazon.

Dasar-dasar tindakan bootstrap

Tindakan bootstrap dijalankan sebagai pengguna Hadoop secara default. Anda dapat menjalankan tindakan bootstrap dengan hak akses root menggunakan `sudo`.

Semua antarmuka manajemen Amazon EMR mendukung tindakan bootstrap. Anda dapat menentukan hingga 16 tindakan bootstrap per cluster dengan menyediakan beberapa `bootstrap-actions` parameter dari konsol, AWS CLI, atau API.

Dari konsol Amazon EMR, Secara opsional, Anda dapat menentukan tindakan bootstrap saat membuat klaster.

Saat menggunakan CLI, Anda dapat meneruskan referensi skrip tindakan bootstrap ke Amazon EMR dengan menambahkan parameter `--bootstrap-actions` saat Anda membuat kluster menggunakan perintah `create-cluster`.

```
--bootstrap-actions Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/filename",Args=[arg1,arg2]
```

Jika tindakan bootstrap mengembalikan kode kesalahan bukan nol, Amazon EMR memperlakukannya sebagai kegagalan dan mengakhiri instans. Jika terlalu banyak instans yang gagal dalam tindakan bootstrapnya, Amazon EMR akan mengakhiri kluster. Jika hanya beberapa instans yang gagal, Amazon EMR akan mencoba mengalokasikan ulang instans yang gagal dan melanjutkannya. Gunakan kode kesalahan `lastStateChangeReason` kluster untuk mengidentifikasi kegagalan yang disebabkan oleh tindakan bootstrap.

Jalankan tindakan bootstrap secara kondisional

Untuk hanya menjalankan tindakan bootstrap pada node master, Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap khusus dengan beberapa logika untuk menentukan apakah node tersebut master.

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
    echo "This is not master node, do nothing, exiting"
    exit 0
fi
echo "This is master, continuing to execute script"
# continue with code logic for master node below
```

Output berikut akan mencetak dari node inti.

```
This is not master node, do nothing, exiting
```

Output berikut akan mencetak dari master node.

```
This is master, continuing to execute script
```

Untuk menggunakan logika ini, unggah tindakan bootstrap Anda, termasuk kode di atas, ke bucket Amazon S3 Anda. Pada AWS CLI, tambahkan `--bootstrap-actions` parameter ke panggilan `aws emr create-cluster` API dan tentukan lokasi skrip bootstrap Anda sebagai nilai `Path`.

Tindakan penghentian

Skrip tindakan bootstrap dapat membuat satu atau lebih tindakan penghentian dengan menulis skrip ke direktori `/mnt/var/lib/instance-controller/public/shutdown-actions/`. Ketika sebuah cluster diakhiri, semua skrip di direktori ini dijalankan secara paralel. Setiap skrip harus dijalankan dan diselesaikan dalam waktu 60 detik.

Skrip tindakan penghentian tidak dijamin berjalan jika simpul diakhiri karena kesalahan.

Note

Saat menggunakan Amazon EMR versi 4.0 dan yang lebih baru, Anda harus membuat direktori `/mnt/var/lib/instance-controller/public/shutdown-actions/` secara manual di simpul utama. Ini tidak ada secara default; namun, setelah dibuat, skrip di direktori ini tetap berjalan sebelum dihentikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang menghubungkan ke Simpul utama untuk membuat direktori, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Gunakan tindakan bootstrap kustom

Anda dapat membuat skrip kustom untuk melakukan tindakan bootstrap yang disesuaikan. Antarmuka Amazon EMR mana pun dapat mereferensikan tindakan bootstrap kustom.

Note

Untuk kinerja terbaik, kami menyarankan Anda menyimpan tindakan bootstrap kustom, skrip, dan file lain yang ingin Anda gunakan dengan Amazon EMR di bucket Amazon S3 yang sama dengan cluster Anda. Wilayah AWS

Daftar Isi

- [Tambahkan tindakan bootstrap kustom](#)
- [Gunakan tindakan bootstrap kustom untuk menyalin objek dari Amazon S3 ke setiap simpul](#)

Tambahkan tindakan bootstrap kustom

Console

Untuk membuat cluster dengan aksi bootstrap dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Tindakan Bootstrap, pilih Tambahkan untuk menentukan nama, lokasi skrip, dan argumen opsional untuk tindakan Anda. Pilih Tambahkan tindakan bootstrap.
4. Secara opsional, tambahkan lebih banyak tindakan bootstrap.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk membuat cluster dengan aksi bootstrap khusus dengan AWS CLI

Saat menggunakan AWS CLI untuk menyertakan tindakan bootstrap, tentukan Path dan Args sebagai daftar yang dipisahkan koma. Contoh berikut tidak menggunakan daftar argumen.

- Untuk meluncurkan cluster dengan tindakan bootstrap kustom, ketik perintah berikut, ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda. Sertakan `--bootstrap-actions` sebagai parameter dan tentukan lokasi skrip bootstrap Anda sebagai nilaiPath.
- Pengguna Linux, UNIX, dan Mac OS X:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--applications Name=Hive Name=Pig \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--bootstrap-actions Path="s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/download.sh"
```

- Pengguna Windows:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.2.0 --use-
default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --applications Name=Hive Name=Pig
```

```
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --bootstrap-actions Path="s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/download.sh"
```

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

 Note

Jika Anda belum pernah membuat peran layanan Amazon EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Gunakan tindakan bootstrap kustom untuk menyalin objek dari Amazon S3 ke setiap simpul

Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menyalin objek dari Amazon S3 ke setiap simpul dalam kluster sebelum aplikasi Anda diinstal. AWS CLI ini diinstal pada setiap node cluster, sehingga tindakan bootstrap Anda dapat memanggil AWS CLI perintah.

Contoh berikut menunjukkan skrip tindakan bootstrap sederhana yang menyalin file, `myfile.jar`, dari Amazon S3 ke folder lokal, `/mnt1/myfolder`, pada setiap simpul kluster. Skrip disimpan ke Amazon S3 dengan nama file `copymyfile.sh` yang berisi konten berikut.

```
#!/bin/bash
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/myfilefolder/myfile.jar /mnt1/myfolder
```

Saat Anda meluncurkan kluster, Anda menentukan skrip. AWS CLI Contoh berikut menunjukkan ini:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--applications Name=Hive Name=Pig \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--bootstrap-actions Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/myscriptfolder/copymyfile.sh"
```


Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR

Pertimbangan penting saat membuat kluster EMR Amazon adalah cara mengonfigurasi instans Amazon EC2 dan opsi jaringan. Bab ini mencakup opsi-opsi berikut, dan kemudian mengikat semuanya bersama-sama dengan [praktik terbaik dan panduan](#).

- **Tipe node** — Instans Amazon EC2 dalam kluster EMR diatur ke dalam tipe node. Ada tiga: node primer, node inti, dan node tugas. Setiap jenis simpul melakukan serangkaian peran yang ditentukan oleh aplikasi terdistribusi yang Anda instal di kluster. Selama pekerjaan Hadoop MapReduce atau Spark, misalnya, komponen pada inti dan node tugas memproses data, mentransfer output ke Amazon S3 atau HDFS, dan memberikan metadata status kembali ke node utama. Dengan cluster simpul tunggal, semua komponen berjalan pada simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami jenis node di Amazon EMR: node primer, inti, dan tugas](#).
- **Instans EC2** — Saat membuat kluster, Anda membuat pilihan tentang instans Amazon EC2 yang akan dijalankan oleh setiap jenis node. Jenis instans EC2 menentukan profil pemrosesan dan penyimpanan simpul. Pilihan instans Amazon EC2 untuk node Anda penting karena menentukan profil kinerja masing-masing tipe node di cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi jenis instans Amazon EC2 untuk digunakan dengan Amazon EMR](#).
- **Jaringan** - Anda dapat meluncurkan cluster EMR Amazon Anda ke dalam VPC menggunakan subnet publik, subnet pribadi, atau subnet bersama. Konfigurasi jaringan Anda menentukan bagaimana pelanggan dan layanan dapat terhubung ke kluster untuk melakukan pekerjaan, bagaimana kluster terhubung ke penyimpanan data dan sumber daya AWS lainnya, dan opsi yang Anda miliki untuk mengontrol lalu lintas koneksi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#).
- **Pengelompokan instans** – Kumpulan instans EC2 yang menghosting setiap jenis simpul disebut Armada instans atau grup instans seragam. Konfigurasi pengelompokan instans adalah pilihan yang Anda buat saat membuat kluster. Pilihan ini menentukan bagaimana Anda dapat menambahkan simpul ke kluster Anda saat sedang dijalankan. Konfigurasi ini berlaku untuk semua jenis simpul. Hal ini tidak dapat diubah nanti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kluster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#).

Note

Konfigurasi armada instance hanya tersedia di Amazon EMR rilis 4.8.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk 5.0.0 dan 5.0.3.

Memahami jenis node di Amazon EMR: node primer, inti, dan tugas

Gunakan bagian ini untuk memahami bagaimana Amazon EMR menggunakan setiap jenis simpul ini dan sebagai dasar untuk perencanaan kapasitas kluster.

Node utama

Node primer mengelola cluster dan biasanya menjalankan komponen utama dari aplikasi terdistribusi. Misalnya, node utama menjalankan ResourceManager layanan YARN untuk mengelola sumber daya untuk aplikasi. Ini juga menjalankan NameNode layanan HDFS, melacak status pekerjaan yang dikirimkan ke cluster, dan memantau kesehatan grup instance.

Untuk memantau kemajuan cluster dan berinteraksi langsung dengan aplikasi, Anda dapat terhubung ke node utama melalui SSH sebagai pengguna Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#). Menghubungkan ke node utama memungkinkan Anda untuk mengakses direktori dan file, seperti file log Hadoop, secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#). Anda juga dapat melihat antarmuka pengguna yang diterbitkan aplikasi sebagai situs web yang berjalan di simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#).

Note

Dengan Amazon EMR 5.23.0 dan yang lebih baru, Anda dapat meluncurkan cluster dengan tiga node utama untuk mendukung ketersediaan aplikasi yang tinggi seperti YARN Resource Manager, HDFS, Spark, Hive NameNode, dan Ganglia. Node primer tidak lagi menjadi titik kegagalan tunggal potensial dengan fitur ini. Jika salah satu node primer gagal, Amazon EMR secara otomatis gagal ke node primer siaga dan mengganti node primer yang gagal dengan yang baru dengan konfigurasi dan tindakan bootstrap yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merencanakan dan Mengkonfigurasi Node Utama](#).

Simpul inti

Node inti dikelola oleh simpul utama. Simpul inti menjalankan daemon Simpul Data untuk mengoordinasikan penyimpanan data sebagai bagian dari Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS). Mereka juga menjalankan daemon Task Tracker dan melakukan tugas komputasi paralel lainnya pada data yang diperlukan oleh aplikasi yang diinstal. Misalnya, node inti menjalankan NodeManager daemon YARN, MapReduce tugas Hadoop, dan pelaksana Spark.

Hanya ada satu grup instans inti atau armada instans per cluster, tetapi mungkin ada beberapa node yang berjalan di beberapa instans Amazon EC2 di grup instans atau armada instans. Dengan grup instans, Anda dapat menambahkan dan menghapus instans Amazon EC2 saat klaster sedang berjalan. Anda juga dapat menyiapkan penskalaan otomatis untuk menambahkan instans berdasarkan nilai metrik. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan dan menghapus instans Amazon EC2 dengan konfigurasi grup instans, lihat [Gunakan penskalaan klaster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#)

Dengan armada instans, Anda dapat secara efektif menambah dan menghapus instans dengan memodifikasi kapasitas target armada instans untuk Sesuai Permintaan dan Spot sebagaimana mestinya. Untuk informasi selengkapnya tentang kapasitas target, lihat [Opsi armada instans](#).

Warning

Menghapus daemon HDFS dari simpul inti yang sedang berjalan atau mengakhiri simpul inti mengakibatkan risiko kehilangan data. Berhati-hatilah saat mengonfigurasi simpul inti untuk menggunakan Instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kapan Anda harus menggunakan Instans Spot?](#)

Simpul tugas

Anda dapat menggunakan node tugas untuk menambahkan daya untuk melakukan tugas komputasi paralel pada data, seperti tugas Hadoop MapReduce dan pelaksana Spark. Simpul tugas tidak menjalankan daemon Simpul Dat, juga tidak menyimpan data dalam HDFS. Seperti halnya node inti, Anda dapat menambahkan node tugas ke klaster dengan menambahkan instans Amazon EC2 ke grup instans seragam yang ada atau dengan memodifikasi kapasitas target untuk armada instance tugas.

Dengan konfigurasi grup instans seragam, Anda dapat memiliki hingga total 48 grup instans tugas. Kemampuan untuk menambahkan grup instans dengan cara ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan jenis instans Amazon EC2 dan opsi harga, seperti Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk menanggapi persyaratan beban kerja dengan cara yang hemat biaya.

Dengan konfigurasi armada instans, kemampuan untuk memadukan jenis instans dan opsi pembelian sudah ada di dalamnya, sehingga hanya ada satu armada instans tugas.

Karena Instans Spot sering digunakan untuk menjalankan simpul tugas, Amazon EMR memiliki fungsionalitas default untuk menjadwalkan tugas YARN sehingga tugas yang sedang berjalan tidak mengalami kegagalan saat simpul tugas yang berjalan pada Instans Spot diakhiri. Amazon EMR melakukan ini dengan mengizinkan proses utama aplikasi berjalan hanya pada simpul inti. Proses utama aplikasi mengontrol tugas yang sedang berjalan dan harus tetap hidup selama masa tugas.

Amazon EMR merilis 5.19.0 dan yang lebih baru menggunakan fitur [label node YARN](#) bawaan untuk mencapai ini. (Versi sebelumnya menggunakan patch kode). Properti dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan `capacity-scheduler` dikonfigurasi secara default sehingga YARN `capacity-scheduler` dan `fair-scheduler` memanfaatkan label simpul. Amazon EMR secara otomatis melabeli simpul inti dengan label `CORE`, dan menetapkan properti sehingga utama aplikasi dijadwalkan hanya pada simpul dengan label `INTI`. Mengubah properti terkait secara manual dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan `capacity-scheduler`, atau secara langsung dalam file XML terkait, dapat merusak fitur ini atau mengubah fungsionalitas ini.

Dimulai dengan Amazon EMR seri rilis 6.x, fitur label simpul YARN dinonaktifkan secara default. Proses utama aplikasi dapat berjalan pada node inti dan tugas secara default. Anda dapat mengaktifkan fitur label simpul YARN dengan mengkonfigurasi properti berikut:

- `yarn.node-labels.enabled: true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

Dimulai dengan seri rilis Amazon EMR 7.x, Amazon EMR menetapkan label node YARN ke instance berdasarkan jenis pasarnya, seperti On-Demand atau Spot. Anda dapat mengaktifkan label node dan membatasi proses aplikasi ke `ON_DEMAND` dengan mengonfigurasi properti berikut:

```
yarn.node-labels.enabled: true
yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'ON_DEMAND'
```

Jika Anda menggunakan Amazon EMR 7.0 atau lebih tinggi, Anda dapat membatasi proses aplikasi ke node dengan `CORE` label menggunakan konfigurasi berikut:

```
yarn.node-labels.enabled: true
yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'
```

Untuk Amazon EMR merilis 7.2 dan yang lebih tinggi, jika kluster Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node, Amazon EMR akan mencoba menskalakan kluster berdasarkan proses aplikasi dan permintaan pelaksana secara independen.

Misalnya, jika Anda menggunakan Amazon EMR merilis 7.2 atau lebih tinggi dan membatasi proses aplikasi ke ON_DEMAND node, penskalaan terkelola meningkatkan skala ON_DEMAND node jika permintaan proses aplikasi meningkat. Demikian pula, jika Anda membatasi proses aplikasi ke CORE node, skala terkelola meningkatkan skala CORE node jika permintaan proses aplikasi meningkat.

Untuk informasi tentang properti tertentu, lihat [Pengaturan Amazon EMR untuk mencegah kegagalan tugas karena pengakhiran Instans Spot simpul tugas](#).

Konfigurasi jenis instans Amazon EC2 untuk digunakan dengan Amazon EMR

Instans EC2 hadir dalam konfigurasi berbeda yang dikenal sebagai tipe instans. Tipe instans memiliki CPU, input/output, dan kapasitas penyimpanan yang berbeda. Selain jenis instans, Anda dapat memilih opsi pembelian yang berbeda untuk instans Amazon EC2. Anda dapat menentukan berbagai tipe instans dan opsi pembelian dalam grup instans seragam atau armada instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kluster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#). Untuk panduan tentang memilih tipe instans dan opsi pembelian untuk aplikasi Anda, lihat [Mengonfigurasi jenis instans kluster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot](#).

Important

Saat Anda memilih jenis instance menggunakan Konsol Manajemen AWS, jumlah vCPU yang ditampilkan untuk setiap tipe Instance adalah jumlah vcore YARN untuk jenis instance tersebut, bukan jumlah EC2 v CPUs untuk jenis instance tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah v CPUs untuk setiap jenis instans, lihat Jenis [Instans Amazon EC2](#).

Topik

- [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#)
- [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#)
- [Membuat kluster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#)

Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR

Bagian ini menjelaskan jenis instans yang didukung Amazon EMR, yang diatur oleh Wilayah AWS. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis instans, lihat instans [Amazon EC2 dan matriks tipe instans Amazon Linux AMI](#).

Tidak semua tipe instans tersedia di semua Wilayah, ketersediaan instans bergantung pada ketersediaan dan permintaan di Wilayah dan Availability Zone yang ditentukan. Availability Zone instance ditentukan oleh subnet yang Anda gunakan untuk meluncurkan kluster Anda.

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda memilih jenis instans untuk kluster EMR Amazon Anda.

Important

Saat Anda memilih jenis instance menggunakan Konsol Manajemen AWS, jumlah vCPU yang ditampilkan untuk setiap tipe Instance adalah jumlah vcore YARN untuk jenis instance tersebut, bukan jumlah EC2 v CPUs untuk jenis instance tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah v CPUs untuk setiap jenis instans, lihat Jenis [Instans Amazon EC2](#).

- Jika Anda membuat kluster menggunakan jenis instans yang tidak tersedia di Wilayah dan Zona Ketersediaan yang ditentukan, kluster Anda mungkin gagal menyediakan atau mungkin macet dalam penyediaan. Untuk informasi tentang ketersediaan instans, lihat [halaman harga Amazon EMR atau lihat Jenis instans yang didukung oleh Wilayah AWS tabel di halaman](#) ini.
- Mulai dari Amazon EMR versi rilis 5.13.0, semua instans menggunakan virtualisasi HVM dan penyimpanan yang didukung EBS untuk volume asal. Jika versi rilis Amazon EMR lebih awal dari 5.13.0 digunakan, beberapa instans generasi sebelumnya menggunakan virtualisasi PVM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis virtualisasi Linux AMI](#).
- Karena kurangnya dukungan perangkat keras dan pengaturan default yang dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan memori dan inti, kami tidak menyarankan Anda menggunakan jenis instans,,,c7a,,, c7i m7i m7i-flex r7a r7i r7izi4i.12xlarge, i4i.24xlarge jika Anda menjalankan rilis Amazon EMR yang lebih rendah dari 5.36.1 dan 6.10.0. Jika Anda menjalankan tipe instance ini dalam rilis tersebut, Anda mungkin mengalami kinerja yang lebih rendah, dan Anda tidak akan melihat manfaat yang diharapkan dari jenis instance yang lebih baru, seperti c7i vsc6i. Untuk pemanfaatan dan kinerja sumber daya yang optimal dengan jenis kinerja ini,

Anda harus menjalankan 5.36.1 dan lebih tinggi atau 6.10.0 dan lebih tinggi untuk memaksimalkan kemampuannya.

- Beberapa jenis instans mendukung jaringan yang ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Jaringan yang Ditingkatkan pada Linux](#).
- Driver NVIDIA dan CUDA diinstal pada tipe instans GPU secara default.

Jenis instans yang didukung oleh Wilayah AWS

Tabel berikut mencantumkan jenis instans Amazon EC2 yang didukung Amazon EMR, yang diatur oleh Wilayah AWS. Tabel juga mencantumkan rilis EMR Amazon paling awal dalam seri 5.x, 6.x, dan 7.x yang mendukung setiap jenis instans.

US East (N. Virginia) - us-east-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

US East (Ohio) - us-east-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

US West (N. California) - us-west-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

US West (Oregon) - us-west-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

AWS GovCloud (AS-Barat) - -1 us-gov-west

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

AWS GovCloud (AS-Timur) - -1 us-gov-east

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Afrika (Cape Town) - af-south-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Hong Kong) - ap-east-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Jakarta) - ap-southeast-3

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.48xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Melbourne) - ap-southeast-4

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Malaysia) - ap-tenggara 5

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi yang Dipercepat	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
Memori Dioptimalkan	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

Asia Pacific (Mumbai) - ap-south-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Hyderabad) - ap-south-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Osaka) - ap-northeast-3

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pacific (Seoul) - ap-northeast-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pacific (Singapore) - ap-southeast-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Asia Pacific (Sydney) - ap-southeast-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Asia Pacific (Tokyo) - ap-northeast-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Canada (Central) - ca-central-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kanada Barat (Calgary) - ca-west-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Tiongkok (Ningxia) - cn-barat laut-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Tiongkok (Beijing) - cn-utara-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Europe (Frankfurt) - eu-central-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Eropa (Zürich) - eu-central-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Europe (Ireland) - eu-west-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Europe (London) - eu-west-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Europa (Milan) - eu-south-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Eropa (Spanyol) - eu-south-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
Komputasi yang Dipercepat	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Europe (Paris) - eu-west-3

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Europe (Stockholm) - eu-north-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Israel (Tel Aviv) - il-central-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	d3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Timur Tengah (Bahrain) - me-south-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Timur Tengah (UEA) - me-central-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi yang Dipercepat	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

South America (São Paulo) - sa-east-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
Komputasi Dioptimalkan	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi yang Dipercepat	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
Memori Dioptimalkan	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Asia Pasifik (Thailand) - ap-tenggara 7

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
Komputasi Dioptimalkan	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
Memori Dioptimalkan	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Meksiko (Tengah) - mx-central-1

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Komputasi Dioptimalkan	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

Asia Pasifik (Taipei) - ap-timur-2

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
Komputasi Dioptimalkan	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

Asia Pasifik (Selandia Baru) - ap-tenggara 6

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Tujuan Umum	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
Komputasi Dioptimalkan	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
Memori Dioptimalkan	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
Penyimpanan Dioptimalkan	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Kelas instans	Tipe instans	Versi EMR Amazon yang didukung minimum (5.x, 6.x, 7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

Instans generasi sebelumnya

Amazon EMR mendukung instans generasi sebelumnya untuk mendukung aplikasi yang dioptimalkan untuk instance ini dan belum ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis instans ini dan path pembaruan, lihat [Instans Generasi sebelumnya](#).

Kelas instans	Tipe instans
General Purpose	m1.small ¹ m1.medium ¹ m1.large ¹ m1.xlarge ¹ m3.xlarge ¹ m3.2xlarge ¹ m4.large m4.xlarge m4.2xlarge m4.4xlarge m4.10xlarge m4.16xlarge
Compute Optimized	c1.medium ^{1 2} c1.xlarge ¹ c3.xlarge ¹ c3.2xlarge ¹ c3.4xlarge ¹ c3.8xlarge ¹ c4.large c4.xlarge c4.2xlarge c4.4xlarge c4.8xlarge
Memory Optimized	m2.xlarge ¹ m2.2xlarge ¹ m2.4xlarge ¹ r3.xlarge r3.2xlarge r3.4xlarge r3.8xlarge r4.xlarge r4.2xlarge r4.4xlarge r4.8xlarge r4.16xlarge
Storage Optimized	d2.xlarge d2.2xlarge d2.4xlarge d2.8xlarge i2.xlarge i2.2xlarge i2.4xlarge i2.8xlarge

¹ Menggunakan virtualisasi PVM AMI dengan versi rilis Amazon EMR lebih awal dari 5.13.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Virtualisasi AMI Linux](#).

² Tidak didukung dalam versi rilis 5.15.0.

Opsi pembelian instans di Amazon EMR

Saat menyiapkan kluster, Anda memilih opsi pembelian untuk instans Amazon EC2. Anda dapat memilih Instans Sesuai Permintaan, Instans Spot, atau keduanya. Harga berbeda-beda berdasarkan jenis instans dan Wilayah. Harga Amazon EMR merupakan tambahan dari harga Amazon EC2 (harga untuk server yang mendasarinya) dan harga Amazon EBS (jika melampirkan volume Amazon EBS). Untuk harga saat ini, lihat [Harga Amazon EMR](#).

Pilihan Anda untuk menggunakan grup instans atau armada instans di kluster menentukan bagaimana Anda dapat mengubah opsi pembelian instans saat kluster sedang berjalan. Jika memilih grup instans seragam, Anda hanya dapat menentukan opsi pembelian untuk grup instans saat membuatnya, dan jenis instans serta opsi pembelian berlaku untuk semua instans Amazon EC2 di setiap grup instans. Jika Anda memilih armada instans, Anda dapat mengubah opsi pembelian setelah Anda membuat armada instans, lalu Anda dapat menggabungkan opsi pembelian untuk memenuhi kapasitas target yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, lihat [Membuat kluster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#).

Instans Sesuai Permintaan

Dengan Instans Sesuai Permintaan, Anda membayar kapasitas komputasi per detik. Secara opsional, Anda dapat meminta Instans Sesuai Permintaan ini menggunakan opsi pembelian Instans Cadangan atau Instans Khusus. Dengan Instans Cadangan, Anda melakukan pembayaran satu kali untuk instans guna mencadangkan kapasitas. Instans Khusus secara fisik diisolasi pada tingkat perangkat keras host dari instans milik akun lain AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pembelian, lihat [Opsi Pembelian Instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menggunakan Instans Cadangan

Untuk menggunakan Instans Cadangan di Amazon EMR, gunakan Amazon EC2 untuk membeli Instans Cadangan dan menentukan parameter reservasi, termasuk cakupan reservasi yang berlaku untuk Wilayah atau Availability Zone. Untuk informasi selengkapnya, lihat Instans [Cadangan Amazon EC2 dan Membeli Instans Cadangan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2. Setelah Anda membeli Instans Cadangan, jika semua kondisi berikut ini benar, Amazon EMR akan menggunakan Instans Cadangan saat kluster diluncurkan:

- Instans Sesuai Permintaan ditentukan dalam konfigurasi kluster yang cocok dengan spesifikasi Instans Cadangan.
- Kluster diluncurkan dalam cakupan reservasi instans (Availability Zone atau Wilayah).
- Kapasitas Instans Cadangan masih tersedia

Misalnya, Anda membeli satu m5.xlarge Instans Cadangan dengan reservasi instans yang dicakup di Wilayah AS-Timur. Anda kemudian meluncurkan cluster EMR Amazon di AS-Timur yang menggunakan dua instance. m5.xlarge Instans pertama ditagih dengan tarif Instans Cadangan dan yang lainnya ditagih dengan tarif Sesuai Permintaan. Kapasitas Instans Cadangan digunakan sebelum Instans Sesuai Permintaan dibuat.

Menggunakan Instans Khusus

Untuk menggunakan Instans Khusus, beli Instans Khusus menggunakan Amazon EC2 lalu buat VPC dengan atribut penghunian khusus. Dalam Amazon EMR, lalu tentukan sebuah kluster yang harus diluncurkan di VPC ini. Setiap Instans Sesuai Permintaan dalam kluster yang cocok dengan spesifikasi Instans Khusus menggunakan Instans Khusus yang tersedia saat kluster diluncurkan.

 Note

Amazon EMR tidak mendukung pengaturan dedicated atribut pada instans individual.

Instans Spot

Instans Spot di Amazon EMR memberikan opsi bagi Anda untuk membeli kapasitas instans Amazon EC2 dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian Sesuai Permintaan. Kerugian menggunakan Instans Spot adalah bahwa instans dapat diakhiri jika kapasitas Spot menjadi tidak tersedia untuk jenis instans yang Anda jalankan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kapan menggunakan Instans Spot yang mungkin sesuai untuk aplikasi Anda, lihat [Kapan Anda harus menggunakan Instans Spot?](#).

Jika Amazon EC2 memiliki kapasitas yang tidak digunakan, ia menawarkan instans EC2 dengan biaya lebih rendah, yang mana disebut Harga spot. Harga ini berfluktuasi berdasarkan ketersediaan dan permintaan, dan ditetapkan sesuai Wilayah dan Availability Zone. Saat Anda memilih Instans Spot, tentukan harga Spot maksimum yang bersedia Anda bayar untuk setiap tipe instans EC2. Jika harga Spot di kluster Availability Zone di bawah harga Spot maksimum yang ditentukan untuk tipe instans tersebut, maka instans akan diluncurkan. Saat instans berjalan, Anda ditagih dengan harga Spot saat ini, bukan harga Spot maksimum Anda.

 Note

Instans Spot dengan durasi yang ditentukan (juga dikenal sebagai blok Spot) tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru mulai 1 Juli 2021. Untuk pelanggan yang sebelumnya telah menggunakan fitur ini, kami akan terus mendukung Instans Spot dengan durasi yang ditentukan hingga 31 Desember 2022.

Untuk harga saat ini, lihat [Harga Instans Spot Amazon EC2](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Saat Anda membuat dan mengonfigurasi kluster, tentukan opsi jaringan yang pada akhirnya menentukan Availability Zone tempat kluster Anda diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#).

 Tip

Anda dapat melihat harga Spot waktu nyata di konsol saat Anda mengarahkan kursor ke tooltip informasi di sebelah opsi pembelian Spot sewaktu Anda membuat kluster

menggunakan Opsi Lanjutan. Harga untuk setiap Availability Zone di Wilayah yang dipilih akan ditampilkan. Harga terendah ada di barisan berwarna hijau. Karena harga Spot yang berfluktuasi di antara Availability Zone, memilih Availability Zone dengan harga awal terendah mungkin tidak menghasilkan harga terendah selama masa pakai kluster. Untuk hasil yang optimal, pelajari riwayat harga Availability Zone sebelum memilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Riwayat Harga Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Opsi Instans Spot bergantung pada apakah Anda menggunakan grup instans seragam atau armada instans dalam konfigurasi kluster Anda.

Spot Instance dalam grup instans seragam

Saat Anda menggunakan Instans Spot dalam grup instans seragam, semua instans dalam grup instans harus menjadi Instans Spot. Anda menentukan subnet tunggal atau Availability Zone untuk kluster. Untuk setiap grup instans, tentukan satu Instans Spot dan harga Spot maksimum. Instans Spot dari jenis tersebut diluncurkan jika harga Spot di Wilayah dan Availability Zone kluster berada di bawah harga Spot maksimum. Instans berakhir jika harga Spot berada di atas harga Spot maksimum Anda. Anda menetapkan harga Spot maksimum hanya saat Anda mengonfigurasi grup instans. Hal ini tidak dapat diubah nanti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kluster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#).

Instans Spot di armada instance

Saat Anda menggunakan konfigurasi armada instans, opsi tambahan akan memberi kontrol lebih besar bagi Anda atas bagaimana Instans Spot diluncurkan dan diakhiri. Pada dasarnya, armada instans menggunakan metode yang berbeda dari grup instans seragam untuk meluncurkan instans. Cara kerjanya adalah Anda menetapkan kapasitas target untuk Instans Spot (dan Instans Sesuai Permintaan) dan hingga lima tipe instans. Anda juga dapat menentukan kapasitas tertimbang untuk setiap tipe instans atau menggunakan vCPU (Vcore YARN) dari tipe instans sebagai kapasitas tertimbang. Kapasitas tertimbang ini diperhitungkan dalam kapasitas target Anda saat instans dari tipe tersebut disediakan. Amazon EMR menyediakan instans dengan kedua opsi pembelian hingga kapasitas target untuk setiap target yang terpenuhi. Selain itu, Anda dapat menentukan serangkaian Availability Zone untuk Amazon EMR untuk dipilih saat meluncurkan instans. Anda juga menyediakan opsi Spot tambahan untuk setiap armada, termasuk batas waktu penyediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon](#).

Opsi dan perilaku penyimpanan instans di Amazon EMR

Ikhtisar

Penyimpanan instans dan penyimpanan volume Amazon EBS digunakan untuk data HDFS dan untuk buffer, cache, data awal, dan konten sementara lainnya yang mungkin “tumpah” oleh beberapa aplikasi ke sistem file lokal.

Amazon EBS bekerja secara berbeda dalam Amazon EMR dibandingkan dengan instans Amazon EC2 biasa. Volume Amazon EBS yang dilampirkan ke kluster EMR Amazon bersifat sementara: volume dihapus saat kluster dan penghentian instans (misalnya, saat mengecilkan grup instans), jadi Anda seharusnya tidak mengharapkan data tetap ada. Meskipun datanya fana, ada kemungkinan bahwa data dalam HDFS dapat direplikasi tergantung pada jumlah dan spesialisasi node di cluster. Saat Anda menambahkan volume penyimpanan Amazon EBS, volume ini dipasang sebagai volume tambahan. Mereka bukan bagian dari volume asal. YARN dikonfigurasi untuk menggunakan semua volume tambahan, tetapi Anda bertanggung jawab untuk mengalokasikan volume tambahan sebagai penyimpanan lokal (untuk file log lokal, misalnya).

Pertimbangan-pertimbangan

Ingatlah pertimbangan tambahan ini saat Anda menggunakan Amazon EBS dengan kluster EMR:

- Anda tidak dapat memotret volume Amazon EBS dan kemudian mengembalikannya dalam Amazon EMR. Untuk membuat konfigurasi kustom yang dapat digunakan kembali, gunakan AMI kustom (tersedia di Amazon EMR versi 5.7.0 dan yang lebih baru). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR](#).
- Volume perangkat root Amazon EBS terenkripsi hanya didukung saat menggunakan AMI khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI khusus dengan volume perangkat asal Amazon EBS terenkripsi](#).
- Jika Anda menerapkan tag menggunakan API Amazon EMR, operasi tersebut diterapkan ke volume EBS.
- Ada batas 25 volume per instans.
- Volume Amazon EBS pada node inti tidak boleh kurang dari 5 GB.
- Amazon EBS memiliki batas tetap 2.500 volume EBS per permintaan peluncuran instans. Batas ini juga berlaku untuk Amazon EMR pada kluster EC2. Kami menyarankan Anda meluncurkan cluster dengan jumlah total volume EBS dalam batas ini, lalu meningkatkan skala cluster secara manual

atau dengan penskalaan terkelola Amazon EMR sesuai kebutuhan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang batas volume EBS, lihat [Kuota layanan](#).

Penyimpanan Amazon EBS default untuk instans

Untuk instans EC2 yang memiliki penyimpanan khusus EBS, Amazon EMR mengalokasikan volume penyimpanan Amazon EBS gp2 atau gp3 ke instans. Saat Anda membuat kluster dengan Amazon EMR merilis 5.22.0 dan yang lebih tinggi, jumlah default penyimpanan Amazon EBS meningkat relatif terhadap ukuran instans.

Kami membagi penyimpanan yang meningkat di beberapa volume. Ini memberikan peningkatan kinerja IOPS dan, pada gilirannya, peningkatan kinerja untuk beberapa beban kerja standar. Jika Anda ingin menggunakan konfigurasi penyimpanan instans Amazon EBS yang berbeda, Anda dapat menentukan ini saat membuat kluster EMR atau menambahkan node ke cluster yang ada. Anda dapat menggunakan volume Amazon EBS gp2 atau gp3 sebagai volume root, dan menambahkan volume gp2 atau gp3 sebagai volume tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan volume penyimpanan EBS tambahan](#).

Tabel berikut mengidentifikasi jumlah default volume penyimpanan Amazon EBS gp2, ukuran, dan ukuran total per jenis instans. Untuk informasi tentang volume gp2 dibandingkan dengan gp3, lihat [Membandingkan jenis volume Amazon EBS gp2 dan gp3](#)

Volume dan ukuran penyimpanan Amazon EBS gp2 default berdasarkan jenis instans untuk Amazon EMR 5.22.0 dan yang lebih tinggi

Ukuran instans	Jumlah volume	Ukuran volume (GiB)	Ukuran total (GiB)
*.large	1	32	32
*.xlarge	2	32	64
*.2xlarge	4	32	128
*.4xlarge	4	64	256
*.8xlarge	4	128	512
*.9xlarge	4	144	576
*.10xlarge	4	160	640

Ukuran instans	Jumlah volume	Ukuran volume (GiB)	Ukuran total (GiB)
12xlarge	4	192	768
*.16xlarge	4	256	1024
*.18xlarge	4	288	1152
*.24xlarge	4	384	1536

Volume root Amazon EBS default untuk instance

Dengan Amazon EMR rilis 6.15 dan lebih tinggi, Amazon EMR secara otomatis memasang Amazon EBS General Purpose SSD (gp3) sebagai perangkat root untuk meningkatkan kinerja. AMIs Dengan rilis sebelumnya, Amazon EMR melampirkan EBS General Purpose SSD (gp2) sebagai perangkat root.

	6.15 dan lebih tinggi	6.14 dan lebih rendah
Jenis volume root default		
Ukuran default		
IOPS standar		
Throughput default		

Untuk informasi tentang cara menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS, lihat [Menentukan volume penyimpanan EBS tambahan](#).

Menentukan volume penyimpanan EBS tambahan

Saat Anda mengonfigurasi tipe instans di Amazon EMR, Anda dapat menentukan volume EBS tambahan untuk menambah kapasitas di luar penyimpanan instans (jika ada) dan volume EBS default. Amazon EBS menyediakan jenis volume berikut: General Purpose (SSD), Provisioned IOPS (SSD), Throughput Optimized (HDD), Cold (HDD), dan Magnetic. Mereka berbeda dalam karakteristik kinerja dan harga, sehingga Anda dapat menyesuaikan penyimpanan Anda dengan

kebutuhan analitik dan bisnis aplikasi Anda. Misalnya, beberapa aplikasi mungkin perlu tumpah ke disk sementara yang lain dapat bekerja dengan aman di memori atau dengan Amazon S3.

Anda hanya dapat melampirkan volume Amazon EBS ke instans pada waktu startup cluster dan saat Anda menambahkan grup instance node tugas tambahan. Jika instance di kluster EMR Amazon gagal, maka instance dan volume Amazon EBS terlampir diganti dengan volume baru. Akibatnya, jika Anda melepaskan volume Amazon EBS secara manual, Amazon EMR menganggapnya sebagai kegagalan dan menggantikan penyimpanan instans (jika ada) dan penyimpanan volume.

Amazon EMR tidak memungkinkan Anda mengubah jenis volume dari gp2 ke gp3 untuk cluster EMR yang ada. Untuk menggunakan gp3 untuk beban kerja Anda, luncurkan kluster EMR baru. Selain itu, kami tidak menyarankan Anda memperbarui throughput dan IOPS pada kluster yang sedang digunakan atau yang sedang disediakan, karena Amazon EMR menggunakan throughput dan nilai IOPS yang Anda tentukan pada waktu peluncuran kluster untuk instance baru apa pun yang ditambahkan selama peningkatan skala cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membandingkan jenis volume Amazon EBS gp2 dan gp3](#) dan [Memilih IOPS dan throughput saat bermigrasi ke jenis volume Amazon EBS gp3](#).

Important

Untuk menggunakan volume gp3 dengan cluster EMR Anda, Anda harus meluncurkan cluster baru.

Membandingkan jenis volume Amazon EBS gp2 dan gp3

Berikut adalah perbandingan biaya antara volume gp2 dan gp3 di Wilayah AS Timur (Virginia N.). Untuk informasi terbaru, lihat halaman produk [Volume Tujuan Umum Amazon EBS](#) dan Halaman [Harga Amazon EBS](#).

Tipe volume	gp3	gp2
Ukuran volume	1 GiB - 16 TiB	1 GiB - 16 TiB
IOPS Default/Baseline	3000	3 IOPS/GiB (minimal 100 IOPS) hingga maksimal 16.000 IOPS. Volume yang lebih kecil dari 1 TiB juga

Tipe volume	gp3	gp2
		dapat meledak hingga 3.000 IOPS.
IOP/Volume Maks	16.000	16.000
Throughput default/Baseline	125 MiB/s	Batas throughput adalah antara 128 MiB/s dan 250 MiB/s, tergantung pada ukuran volume.
Throughput/volume maks	1.000 MiB/dtk	250 MiB/dtk
Harga	\$0,08/GiB-bulan 3.000 IOPS gratis dan \$0,005/bulan IOPS yang disediakan lebih dari 3.000; 125 gratis dan \$0,04/disediakan MiB/s MiB/s-month over 125MiB/s	\$0.10/GiB-bulan

Memilih IOPS dan throughput saat bermigrasi ke jenis volume Amazon EBS gp3

Saat menyediakan volume gp2, Anda harus mengetahui ukuran volume untuk mendapatkan IOPS dan throughput proporsional. Dengan gp3, Anda tidak perlu menyediakan volume yang lebih besar untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi. Anda dapat memilih ukuran dan kinerja yang Anda inginkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Memilih ukuran yang tepat dan parameter kinerja yang tepat (IOPS, throughput) dapat memberi Anda pengurangan biaya maksimum, tanpa memengaruhi kinerja.

Berikut adalah tabel untuk membantu Anda memilih opsi konfigurasi gp3:

Ukuran volume	IOPS	Throughput
1—170 GiB	3000	125 MiB/s
170—334 GiB	3000	125 MiB/s jika jenis instans EC2 yang dipilih mendukung 125 MiB/s or less, use higher

Ukuran volume	IOPS	Throughput
		as per usage, Max 250 MiB/s *.
334—1000 GiB	3000	125 MiB/s jika jenis instans EC2 yang dipilih mendukung 125 MiB/s or less, Use higher as per usage, Max 250 MiB/s *.
1000+ GiB	Cocokkan gp2 IOPS (Ukuran dalam GiB x 3) atau IOPS Maks yang digerakkan oleh volume gp2 saat ini	125 MiB/s jika jenis instans EC2 yang dipilih mendukung 125 MiB/s or less, Use higher as per usage, Max 250 MiB/s *.

* Gp3 memiliki kemampuan untuk menyediakan throughput hingga 2000). MiB/s. Since gp2 provides a maximum of 250MiB/s throughput, you may not need to go beyond this limit when you use gp3. Gp3 volumes deliver a consistent baseline throughput performance of 125 MiB/s, which is included with the price of storage. You can provision additional throughput (up to a maximum of 2,000 MiB/s) for an additional cost at a ratio of 0.25 MiB/s per provisioned IOPS. Maximum throughput can be provisioned at 8,000 IOPS or higher and 16 GiB or larger (8,000 IOPS × 0.25 MiB/s per IOPS = 2,000 MiB/s)

Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR

Sebagian besar kluster diluncurkan ke jaringan virtual menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). VPC adalah jaringan virtual terisolasi di dalamnya AWS yang secara logis terisolasi dalam akun Anda AWS . Anda dapat mengonfigurasi aspek seperti rentang alamat IP privat, subnet, tabel rute, dan gateway jaringan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat ACL Jaringan di [Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

VPC menawarkan kemampuan berikut:

- Memproses data sensitif

Meluncurkan cluster ke dalam VPC mirip dengan meluncurkan cluster ke jaringan pribadi dengan alat tambahan, seperti tabel routing dan jaringanACLs, untuk menentukan siapa yang

memiliki akses ke jaringan. Jika Anda sedang memproses data sensitif di kluster, Anda mungkin menginginkan kontrol akses tambahan yang meluncurkan kluster ke dalam VPC yang disediakan. Selanjutnya, Anda dapat memilih untuk meluncurkan sumber daya Anda ke subnet privat di mana tidak ada dari sumber daya tersebut yang memiliki konektivitas internet langsung.

- Mengakses sumber daya pada jaringan internal

Jika sumber data Anda berada di jaringan pribadi, mungkin tidak praktis atau tidak diinginkan untuk mengunggah data tersebut AWS untuk diimpor ke Amazon EMR, baik karena jumlah data yang akan ditransfer atau karena sifat data yang sensitif. Sebaliknya, Anda dapat meluncurkan kluster ke VPC dan menghubungkan pusat data Anda ke VPC melalui koneksi VPN, yang memungkinkan kluster untuk mengakses sumber daya di jaringan internal Anda. Misalnya, jika Anda memiliki basis data Oracle di pusat data Anda, dengan meluncurkan kluster ke VPC yang terhubung ke jaringan tersebut melalui VPN memungkinkan kluster untuk mengakses basis data Oracle.

Subnet publik dan pribadi

Anda dapat meluncurkan kluster EMR Amazon di subnet VPC publik dan pribadi. Ini berarti Anda tidak memerlukan konektivitas internet untuk menjalankan kluster EMR Amazon; namun, Anda mungkin perlu mengonfigurasi terjemahan alamat jaringan (NAT) dan gateway VPN untuk mengakses layanan atau sumber daya yang berada di luar VPC, misalnya di intranet perusahaan atau titik akhir layanan publik seperti AWS Key Management Service.

Important

Amazon EMR hanya mendukung peluncuran kluster di subnet pribadi dalam versi rilis 4.2 dan yang lebih baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon VPC, lihat [Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Topik

- [Opsi Amazon VPC saat Anda meluncurkan cluster](#)
- [Siapkan VPC untuk meng-host kluster EMR Amazon](#)
- [Luncurkan cluster ke dalam VPC dengan Amazon EMR](#)
- [Contoh kebijakan untuk subnet pribadi yang mengakses Amazon S3](#)
- [Lebih banyak sumber daya untuk belajar tentang VPCs](#)

Opsi Amazon VPC saat Anda meluncurkan cluster

Saat Anda meluncurkan klaster Amazon EMR dalam VPC, Anda dapat meluncurkannya baik dalam subnet publik, privat, atau bersama. Terdapat sedikit perbedaan dalam konfigurasi, tergantung pada jenis subnet yang Anda pilih untuk klaster.

Subnet publik

klaster EMR di subnet publik memerlukan gateway internet yang terhubung. Ini karena cluster EMR Amazon harus mengakses layanan AWS dan Amazon EMR. Jika layanan, seperti Amazon S3, menyediakan kemampuan untuk membuat VPC endpoint, Anda dapat mengakses layanan tersebut dengan menggunakan titik akhir alih-alih mengakses titik akhir publik melalui gateway internet. Selain itu, Amazon EMR tidak dapat berkomunikasi dengan klaster di subnet publik melalui perangkat terjemahan alamat jaringan (NAT). Gateway internet diperlukan untuk tujuan ini, tetapi Anda masih dapat menggunakan instans NAT atau gateway untuk lalu lintas lain dalam skenario yang lebih kompleks.

Semua instans dalam klaster terhubung ke Amazon S3 melalui VPC endpoint atau gateway internet. AWS Layanan lain yang saat ini tidak mendukung titik akhir VPC hanya menggunakan gateway internet.

Jika Anda memiliki AWS sumber daya tambahan yang tidak ingin terhubung ke gateway internet, Anda dapat meluncurkan komponen tersebut di subnet pribadi yang Anda buat dalam VPC Anda.

Cluster yang berjalan di subnet publik menggunakan dua grup keamanan: satu untuk node utama dan satu lagi untuk node inti dan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#).

Diagram berikut menunjukkan bagaimana klaster Amazon EMR berjalan di VPC menggunakan subnet publik. Cluster ini dapat terhubung ke AWS sumber daya lain, seperti bucket Amazon S3, melalui gateway internet.





Diagram berikut menunjukkan cara menyiapkan VPC sehingga klaster di VPC dapat mengakses sumber daya di jaringan Anda sendiri, seperti basis data Oracle.



Subnet privat

Subnet pribadi memungkinkan Anda meluncurkan AWS sumber daya tanpa memerlukan subnet untuk memiliki gateway internet terlampir. Amazon EMR mendukung peluncuran cluster di subnet pribadi dengan versi rilis 4.2.0 atau yang lebih baru.

 Note

Saat menyiapkan kluster EMR Amazon di subnet pribadi, sebaiknya Anda juga menyiapkan [titik akhir VPC](#) untuk Amazon S3. Jika kluster EMR Anda berada dalam subnet pribadi tanpa titik akhir VPC untuk Amazon S3, Anda akan dikenakan biaya gateway NAT tambahan yang terkait dengan lalu lintas S3 karena lalu lintas antara kluster EMR Anda dan S3 tidak akan tetap berada dalam VPC Anda.


Subnet pribadi berbeda dari subnet publik dengan cara berikut:

- Untuk mengakses AWS layanan yang tidak menyediakan titik akhir VPC, Anda tetap harus menggunakan instance NAT atau gateway internet.
- Minimal, Anda harus menyediakan rute ke bucket log layanan Amazon EMR dan repositori Amazon Linux di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan untuk subnet pribadi yang mengakses Amazon S3](#)
- Jika Anda menggunakan fitur EMRFS, Anda harus memiliki VPC endpoint Amazon S3 dan rute dari subnet privat ke DynamoDB.
- Debugging hanya berfungsi jika Anda menyediakan rute dari subnet privat ke titik akhir Amazon SQS publik.
- Membuat konfigurasi subnet privat menggunakan instans NAT atau gateway di subnet publik hanya didukung dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS. Cara termudah untuk menambahkan dan mengonfigurasi instans NAT dan titik akhir VPC Amazon S3 untuk kluster EMR Amazon adalah dengan menggunakan halaman Daftar Subnet VPC di konsol EMR Amazon. Untuk mengonfigurasi gateway NAT, lihat [Gateway NAT](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Anda tidak dapat mengubah subnet dengan kluster EMR Amazon yang ada dari publik ke pribadi atau sebaliknya. Untuk menemukan kluster EMR Amazon dalam subnet pribadi, cluster harus dimulai di subnet pribadi itu.


Amazon EMR membuat dan menggunakan grup keamanan default yang berbeda untuk cluster di subnet pribadi: ElasticMapReduce -Slave-Private ElasticMapReduce-Master-Private, dan - ElasticMapReduce ServiceAccess Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk kluster EMR Amazon Anda](#).

Untuk daftar lengkap kluster Anda, pilih Grup keamanan untuk grup Primer dan Keamanan untuk Inti & Tugas di halaman Detail Kluster konsol EMR Amazon. NACLs

Gambar berikut menunjukkan bagaimana cluster EMR Amazon dikonfigurasi dalam subnet pribadi. Satu-satunya komunikasi di luar subnet adalah ke Amazon EMR.



Gambar berikut menunjukkan konfigurasi sampel untuk kluster EMR Amazon dalam subnet pribadi yang terhubung ke instance NAT yang berada di subnet publik.



Subnet bersama

Berbagi VPC memungkinkan pelanggan untuk berbagi subnet dengan AWS akun lain dalam Organisasi yang sama. AWS Anda dapat meluncurkan kluster Amazon EMR ke dalam subnet bersama publik dan bersama privat, dengan peringatan berikut.

Pemilik subnet harus berbagi subnet dengan Anda sebelum Anda dapat meluncurkan kluster Amazon EMR ke dalamnya. Namun, subnet yang dibagikan nantinya dapat dibatalkan pembagiannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Bersama VPCs](#). Saat kluster diluncurkan ke subnet bersama dan subnet bersama tersebut kemudian tidak dibatalkan pembagiannya, Anda dapat mengamati perilaku tertentu berdasarkan status kluster Amazon EMR saat subnet tidak dibagikan.

- Subnet dibatalkan pembagiannya sebelum klaster berhasil diluncurkan - Jika pemilik berhenti membagikan Amazon VPC atau subnet saat peserta meluncurkan klaster, klaster akan mengalami gagal memulai atau diinisialisasi sebagian tanpa menyediakan semua instans yang diminta.

- Subnet dibatalkan pembagiannya Setelah klaster berhasil diluncurkan - Saat pemilik berhenti membagikan subnet atau Amazon VPC dengan peserta, klaster peserta tidak akan dapat mengubah ukuran untuk menambahkan instans baru atau mengganti instans yang tidak sehat.

Saat Anda meluncurkan klaster Amazon EMR, beberapa grup keamanan akan dibuat. Dalam subnet bersama, peserta subnet mengontrol grup keamanan ini. Pemilik subnet dapat melihat grup keamanan ini tetapi tidak dapat melakukan tindakan apa pun terhadapnya. Jika pemilik subnet ingin menghapus atau mengubah grup keamanan, peserta yang membuat grup keamanan harus mengambil tindakan.

Kontrol izin VPC dengan IAM

Secara default, semua pengguna dapat melihat semua subnet untuk akun, dan setiap pengguna dapat meluncurkan cluster di subnet apa pun.

Saat meluncurkan cluster ke VPC, Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol akses ke cluster dan membatasi tindakan menggunakan kebijakan, seperti yang Anda lakukan dengan cluster yang diluncurkan ke Amazon EC2 Classic. Untuk informasi lebih lanjut tentang IAM, lihat [Panduan Pengguna IAM](#).

Anda juga dapat menggunakan IAM untuk mengontrol siapa yang dapat membuat dan mengelola subnet. Misalnya, Anda dapat membuat peran IAM untuk mengelola subnet, dan peran kedua yang dapat meluncurkan cluster tetapi tidak dapat mengubah pengaturan Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola kebijakan dan tindakan di Amazon EC2 dan Amazon VPC, [lihat Kebijakan IAM untuk Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Siapkan VPC untuk meng-host kluster EMR Amazon

Sebelum dapat meluncurkan klaster di VPC, Anda harus membuat VPC dan subnet. Untuk subnet publik, Anda harus membuat gateway internet dan melampirkannya ke subnet. Petunjuk berikut menjelaskan cara membuat VPC yang mampu menghosting kluster Amazon EMR.

Untuk membuat VPC dengan subnet untuk klaster Amazon EMR

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Di kanan atas halaman, pilih [Wilayah AWS](#) untuk VPC Anda.
3. Pilih Buat VPC.
4. Pada halaman pengaturan VPC, pilih VPC dan lainnya.

5. Di bawah Generasi otomatis tag nama, aktifkan Generasi otomatis dan masukkan nama untuk VPC Anda. Ini membantu Anda dalam mengidentifikasi VPC dan subnet di konsol Amazon VPC setelah Anda membuatnya.
6. Di bidang blok IPv4 CIDR, masukkan ruang alamat IP pribadi untuk VPC Anda untuk memastikan resolusi nama host DNS yang tepat; jika tidak, Anda mungkin mengalami kegagalan kluster EMR Amazon. Ini termasuk rentang alamat IP berikut:
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255
7. Di bawah Jumlah Availability Zones (AZs), pilih jumlah Availability Zone yang ingin Anda luncurkan subnet.
8. Di bawah Jumlah subnet publik, pilih satu subnet publik untuk ditambahkan ke VPC Anda. Jika data yang digunakan oleh cluster tersedia di internet (misalnya, di Amazon S3 atau Amazon RDS), Anda hanya perlu menggunakan subnet publik dan tidak perlu menambahkan subnet pribadi.
9. Di bagian Jumlah subnet privat, pilih jumlah subnet privat yang ingin Anda tambahkan ke VPC Anda. Pilih satu atau lebih jika data untuk aplikasi Anda disimpan di jaringan Anda sendiri (misalnya, dalam database Oracle). Untuk VPC di subnet pribadi, semua instans Amazon EC2 minimal harus memiliki rute ke Amazon EMR melalui elastic network interface. Di konsol, hal ini akan secara otomatis dikonfigurasi untuk Anda.
10. Di bawah gateway NAT, secara opsional memilih untuk menambahkan gateway NAT. Mereka hanya diperlukan jika Anda memiliki subnet pribadi yang perlu berkomunikasi dengan internet.
11. Di bawah titik akhir VPC, secara opsional pilih untuk menambahkan titik akhir Amazon S3 ke subnet Anda.
12. Verifikasi bahwa Aktifkan nama host DNS dan Aktifkan resolusi DNS dicentang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan DNS dengan VPC Anda](#).
13. Pilih Buat VPC.
14. Jendela status menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Ketika pekerjaan selesai, pilih Lihat VPC untuk menavigasi ke halaman VPCs Anda, yang menampilkan VPC default Anda dan VPC yang baru saja Anda buat. VPC yang Anda buat adalah VPC nondefault, oleh karena itu kolom Default VPC menampilkan No.
15. Jika Anda ingin mengaitkan VPC Anda dengan entri DNS yang tidak menyertakan nama domain, navigasikan ke set opsi DHCP, pilih Buat set opsi DHCP, dan hilangkan nama domain. Setelah

Anda membuat set opsi, navigasikan ke VPC baru Anda, pilih Edit opsi DHCP yang diatur di bawah menu Tindakan, dan pilih set opsi baru. Anda tidak dapat mengedit nama domain menggunakan konsol setelah rangkaian opsi DNS dibuat.

Ini adalah praktik terbaik dengan Hadoop dan aplikasi terkait untuk memastikan resolusi nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) untuk simpul. Untuk memastikan resolusi DNS yang tepat, konfigurasi VPC yang menyertakan set opsi DHCP yang parameternya ditetapkan ke nilai berikut:

- nama domain = **ec2.internal**

Gunakan **ec2.internal** jika wilayah Anda adalah US East (N. Virginia). Untuk Wilayah lain, gunakan **region-name.compute.internal**. Untuk contoh dalam us-west-2, gunakan **us-west-2.compute.internal**. Untuk Wilayah AWS GovCloud (AS-Barat), gunakan **us-gov-west-1.compute.internal**.

- domain-name-servers = **AmazonProvidedDNS**

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set opsi DHCP](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

16. Setelah VPC dibuat, buka halaman Subnet dan catat ID Subnet dari salah satu subnet VPC baru Anda. Anda menggunakan informasi ini saat meluncurkan cluster EMR Amazon ke dalam VPC.

Luncurkan cluster ke dalam VPC dengan Amazon EMR

Setelah Anda memiliki subnet yang dikonfigurasi untuk menghosting klaster Amazon EMR, luncurkan klaster di subnet tersebut dengan menetapkan pengenal subnet terkait saat membuat klaster.

Note

Amazon EMR mendukung subnet privat dalam versi rilis 4.2 dan di atasnya.

Saat klaster diluncurkan, Amazon EMR menambahkan grup keamanan yang didasarkan pada apakah klaster diluncurkan ke subnet privat atau publik VPC. Semua grup keamanan mengizinkan ingress pada port 8443 guna berkomunikasi ke layanan Amazon EMR, tetapi rentang alamat IP berbeda-beda untuk subnet publik dan privat. Amazon EMR mengelola semua grup keamanan ini, dan mungkin perlu menambahkan alamat IP tambahan ke AWS rentang dari waktu ke waktu. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#).

Untuk mengelola cluster pada VPC, Amazon EMR melampirkan perangkat jaringan ke node utama dan mengelolanya melalui perangkat ini. Anda dapat melihat perangkat ini dengan menggunakan tindakan API Amazon EC2 [DescribeInstances](#). Jika Anda mengubah perangkat ini dengan cara apapun, klaster dapat mengalami kegagalan.

Console

Untuk meluncurkan cluster ke VPC dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Networking, buka bidang Virtual Private Cloud (VPC). Masukkan nama VPC Anda atau pilih Browse untuk memilih VPC Anda. Atau, pilih Buat VPC untuk membuat VPC yang dapat Anda gunakan untuk klaster Anda.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk meluncurkan cluster ke VPC dengan AWS CLI

Note

AWS CLI itu tidak menyediakan cara untuk membuat instance NAT secara otomatis dan menghubungkannya ke subnet pribadi Anda. Namun, untuk membuat titik akhir S3 di subnet Anda, Anda dapat menggunakan perintah Amazon VPC CLI. Gunakan konsol untuk membuat instans NAT dan meluncurkan klaster di subnet privat.

Setelah VPC Anda dikonfigurasi, Anda dapat meluncurkan klaster EMR Amazon di dalamnya dengan menggunakan subperintah dengan parameter. `create-cluster --ec2-attributes` Gunakan parameter `--ec2-attributes` untuk menentukan subnet VPC yang digunakan untuk klaster Anda.

- Untuk membuat cluster di subnet tertentu, ketik perintah berikut, ganti *myKey* dengan nama key pair Amazon EC2 Anda, dan *77XXXX03* ganti dengan subnet ID Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.2.0 --  
applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes  
KeyName=myKey,SubnetId=subnet-77XXXX03 --instance-type m5.xlarge --instance-  
count 3
```

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

 Note

Jika Anda belum pernah membuat peran layanan Amazon EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Memastikan alamat IP yang tersedia untuk cluster EMR di EC2

Untuk memastikan bahwa subnet dengan alamat IP gratis yang cukup tersedia saat Anda meluncurkan, pemilihan subnet EC2 memeriksa ketersediaan IP. Proses pembuatan menggunakan subnet dengan jumlah alamat IP yang diperlukan untuk meluncurkan node inti, primer dan tugas seperti yang diperlukan, bahkan jika pada pembuatan awal, hanya node inti untuk cluster yang dibuat. EMR memeriksa jumlah alamat IP yang diperlukan untuk meluncurkan node primer dan tugas selama pembuatan, serta menghitung secara terpisah jumlah alamat IP yang diperlukan untuk meluncurkan node inti. Jumlah minimum instance atau node primer dan tugas yang diperlukan ditentukan secara otomatis oleh Amazon EMR.

 Important

Jika tidak ada subnet di VPC yang cukup IPs tersedia untuk mengakomodasi node penting, kesalahan akan dikembalikan dan cluster tidak dibuat.

Dalam sebagian besar kasus penerapan, ada perbedaan waktu antara setiap peluncuran node inti, primer, dan tugas. Selain itu, dimungkinkan untuk beberapa cluster untuk berbagi subnet. Dalam

kasus ini, ketersediaan alamat IP dapat berfluktuasi dan peluncuran node tugas berikutnya, misalnya, dapat dibatasi oleh alamat IP yang tersedia.

Contoh kebijakan untuk subnet pribadi yang mengakses Amazon S3

Untuk subnet privat, setidaknya Anda harus menyediakan kemampuan bagi Amazon EMR agar dapat mengakses repositori Amazon Linux. Kebijakan subnet privat ini adalah bagian dari kebijakan VPC endpoint untuk mengakses Amazon S3.

Dengan Amazon EMR 5.25.0 atau lebih baru, untuk mengaktifkan akses sekali klik ke server riwayat Spark persisten, Anda harus mengizinkan Amazon EMR untuk mengakses bucket sistem yang mengumpulkan log peristiwa Spark. Jika Anda mengaktifkan logging, berikan izin PUT ke bucket berikut:

```
aws157-logs-${AWS::Region}/*
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sekali klik ke Spark Server Riwayat persisten](#).

Anda dapat menentukan batasan kebijakan yang memenuhi kebutuhan bisnis sesuai keinginan Anda. Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengakses repositori Amazon Linux dan bucket sistem Amazon EMR untuk mengumpulkan log peristiwa Spark. Ini menunjukkan beberapa contoh nama sumber daya untuk ember.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kebijakan IAM dengan titik akhir Amazon VPC, [lihat Kebijakan Titik Akhir untuk](#) Amazon S3.

Contoh kebijakan berikut berisi sumber daya sampel di wilayah us-east-1.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
    },
  ],
}
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::packages.us-east-1.amazonaws.com/*",
      "arn:aws:s3:::repo.us-east-1.amazonaws.com/*"
    ],
    {
      "Sid": "EnableApplicationHistory",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:Create*",
        "s3:Abort*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::prod.us-east-1.appinfo.src/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Kebijakan contoh berikut memberikan izin yang diperlukan untuk mengakses repositori Amazon Linux 2 di wilayah us-east-1.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amazonlinux.us-east-1.amazonaws.com/*",
        "arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-us-east-1/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Kebijakan contoh berikut memberikan izin yang diperlukan untuk mengakses repositori Amazon Linux 2023 di wilayah us-east-1.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonLinux2023AMIRepositoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::al2023-repos-us-east-1-de612dc2/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Wilayah yang tersedia

Tabel berikut berisi daftar bucket menurut wilayah, dan menyertakan Amazon Resource Name (ARN) untuk repositori dan string yang mewakili ARN untuk `appinfo.src` ARN, atau Amazon Resource Name, adalah string yang secara unik mengidentifikasi sumber daya. AWS

Region	Ember repositori	AppInfo ember
AS Timur (Ohio)	"arn:aws:s3::: packages.us-east-2 .amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.us-east-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.us-east-2.e mr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.us-east-2.a ppinfo.src/*"
AS Timur (Virginia N.)	"arn:aws:s3::: packages.us-east-1 .amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.us-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.us-east-1.e mr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.us-east-1.a ppinfo.src/*"
AS Barat (California N.)	"arn:aws:s3::: packages.us-west-1 .amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.us-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.us-west-1.e mr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.us-west-1.a ppinfo.src/*"

Region	Ember repositori	AppInfo ember
AS Barat (Oregon)	"arn:aws:s3::: packages.us-west-2 .amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.us-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.us-west-2.e mr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.us-west-2.a ppinfo.src/*"
Afrika (Cape Town)	"arn:aws:s3::: packages.af-south- 1.amazonaws.com/", "arn:aws: s3::: repo.af-south-1.amazonaws.c om/", "arn:aws:s3: ::repo.af-south-1. emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.af-south-1. appinfo.src/*"
Afrika (Cape Town)	"arn:aws:s3::: packages.ap-east-1 .amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.ap-east-1.e mr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.ap-east-1.a ppinfo.src/*"
Asia Pasifik (Hyderabad)	"arn:aws:s3::: packages.ap-south- 2.amazonaws.com/", "arn:aws: s3::: repo.ap-south-2.amazonaws.c om/", "arn:aws:s3: ::repo.ap-south-2. emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.ap-south-2. appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Jakarta)	"arn:aws:s3::: packages.ap-southe ast-3.amazonaws.com/", "arn:aws: s3::: repo.ap-southeast-3.amazona ws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.ap- southeast-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.ap-southeas t-3.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Malaysia)	"arn:aws:s3::: packages.ap-southe ast-5.amazonaws.com/", "arn:aws: s3::: repo.ap-southeast-5.amazona ws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.ap- southeast-5.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.ap-southeas t-5.appinfo.src/*"

Region	Ember repositori	AppInfo ember
Asia Pasifik (Melbourne)	"arn:aws:s3::: packages.ap-southeast-4.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-southeast-4.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-4.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-south-4.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Mumbai)	"arn:aws:s3::: packages.ap-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-south-1.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Osaka)	"arn:aws:s3::: packages.ap-northeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-northeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-3.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Seoul)	"arn:aws:s3::: packages.ap-northeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-northeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-2.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Singapura)	"arn:aws:s3::: packages.ap-southeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-southeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-southeast-1.appinfo.src/*"
Asia Pasifik (Sydney)	"arn:aws:s3::: packages.ap-southeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-southeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-southeast-2.appinfo.src/*"

Region	Ember repositori	AppInfo ember
Asia Pasifik (Tokyo)	"arn:aws:s3::: packages.ap-northeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ap-northeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-1.appinfo.src/*"
Kanada (Tengah)	"arn:aws:s3::: packages.ca-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ca-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ca-central-1.appinfo.src/*"
Kanada Barat (Calgary)	"arn:aws:s3::: packages.ca-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.ca-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ca-west-1.appinfo.src/*"
Europa (Frankfurt am Main)	"arn:aws:s3::: packages.eu-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-central-1.appinfo.src/*"
Europa (Irlandia)	"arn:aws:s3::: packages.eu-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-1.appinfo.src/*"
Europa (London)	"arn:aws:s3::: packages.eu-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-2.appinfo.src/*"

Region	Ember repositori	AppInfo ember
Eropa (Milan)	"arn:aws:s3::: packages.eu-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-south-1.appinfo.src/*"
Eropa (Paris)	"arn:aws:s3::: packages.eu-west-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-west-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-3.appinfo.src/*"
Eropa (Spanyol)	"arn:aws:s3::: packages.eu-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-south-2.appinfo.src/*"
Eropa (Stockholm)	"arn:aws:s3::: packages.eu-north-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-north-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-north-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-north-1.appinfo.src/*"
Eropa (Zürich)	"arn:aws:s3::: packages.eu-central-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.eu-central-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-central-2.appinfo.src/*"
Israel (Tel Aviv)	"arn:aws:s3::: packages.il-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.il-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.il-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.il-central-1.appinfo.src/*"

Region	Ember repositori	AppInfo ember
Timur Tengah (Bahrain)	"arn:aws:s3::: packages.me-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.me-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.me-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.me-south-1.appinfo.src/*"
Timur Tengah (UEA)	"arn:aws:s3::: packages.me-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.me-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.me-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.me-central-1.appinfo.src/*"
Amerika Selatan (São Paulo)	"arn:aws:s3::: packages.sa-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::: repo.sa-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo.sa-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.sa-east-1.appinfo.src/*"
AWS GovCloud (AS-Timur)	"arn:aws:s3: ::paket. us-gov-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo. us-gov-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo. us-gov-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod. us-gov-east-1.appinfo.src/*"
AWS GovCloud (AS-Barat)	"arn:aws:s3: ::paket. us-gov-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo. us-gov-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3: ::repo. us-gov-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3: ::prod.me-south-1.appinfo.src/*"

Lebih banyak sumber daya untuk belajar tentang VPCs

Gunakan topik berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang VPCs dan subnet.

- Subnet Privat dalam VPC
 - [Skenario 2: VPC dengan Subnet Publik dan Pribadi \(NAT\)](#)

- [Instans NAT](#)
- [Ketersediaan Tinggi untuk Instans NAT Amazon VPC: Contoh](#)
- Subnet Publik dalam VPC
 - [Skenario 1: VPC dengan Subnet Publik Tunggal](#)
- Informasi VPC Umum
 - [Panduan Pengguna Amazon VPC](#)
 - [Pengintip VPC](#)
 - [Menggunakan Antarmuka Jaringan Elastis dengan VPC Anda](#)
 - [Terhubung dengan aman ke instance Linux yang berjalan di VPC pribadi](#)

Membuat klaster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam

Saat Anda membuat cluster dan menentukan konfigurasi node utama, node inti, dan node tugas, Anda memiliki dua opsi konfigurasi. Anda dapat menggunakan Armada instans atau grup instans seragam. Opsi konfigurasi yang Anda pilih berlaku untuk semua simpul, ini berlaku selama masa pakai klaster, dan armada instans serta grup instans tidak dapat bisa berada dalam satu klaster secara bersamaan. Konfigurasi armada instans tersedia di Amazon EMR versi 4.8.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk versi 5.0.x.

Anda dapat menggunakan konsol EMR Amazon, API EMR Amazon AWS CLI, atau Amazon EMR untuk membuat cluster dengan konfigurasi mana pun. Saat Anda menggunakan perintah `create-cluster` dari AWS CLI, Anda menggunakan parameter `--instance-fleets` untuk membuat klaster menggunakan armada instans atau, sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan parameter `--instance-groups` untuk membuatnya dengan menggunakan grup instans seragam.

Hal yang sama berlaku dengan menggunakan Amazon EMR API. Anda menggunakan konfigurasi `InstanceGroups` untuk menentukan susunan objek `InstanceGroupConfig`, atau Anda menggunakan konfigurasi `InstanceFleets` untuk menentukan susunan objek `InstanceFleetConfig`.

Di konsol EMR Amazon yang baru, Anda dapat memilih untuk menggunakan grup instans atau armada instans saat membuat klaster, dan Anda memiliki opsi untuk menggunakan Instans Spot dengan masing-masing. Dengan konsol EMR Amazon lama, jika Anda menggunakan setelan Opsi Cepat default saat membuat klaster, Amazon EMR menerapkan konfigurasi grup instans seragam ke cluster dan menggunakan Instans Sesuai Permintaan. Untuk menggunakan Instans Spot dengan

grup instans seragam, atau untuk mengonfigurasi armada instans dan penyesuaian lainnya, pilih Opsi lanjutan.

Armada instans

Konfigurasi armada instans menawarkan berbagai opsi penyediaan terluas untuk instans Amazon EC2. Setiap jenis simpul memiliki satu armada instans, dan penggunaan armada instans tugas bersifat opsional. Anda dapat menentukan hingga lima jenis instans EC2 per armada, atau 30 jenis instans EC2 per armada saat Anda membuat kluster menggunakan atau AWS CLI Amazon EMR API dan [strategi alokasi](#) untuk Instans Sesuai Permintaan dan Spot. Untuk armada instans inti dan tugas, tetapkan Kapasitas target Instans Sesuai Permintaan, dan Instans Spot lainnya. Amazon EMR memilih gabungan apa pun dari tiap instans yang ditentukan untuk memenuhi kapasitas target, menyediakan Instans Sesuai Permintaan dan Spot.

Untuk tipe node utama, Amazon EMR memilih satu jenis instans dari daftar instans Anda, dan Anda menentukan apakah itu disediakan sebagai Instans Sesuai Permintaan atau Spot. Armada instans juga menyediakan opsi tambahan untuk pembelian Instans Spot dan Sesuai Permintaan. Opsi Instans Spot mencakup batas waktu yang menentukan tindakan yang harus diambil jika kapasitas Spot tidak dapat disediakan, dan strategi alokasi pilihan (dioptimalkan kapasitas) untuk meluncurkan armada Instans Spot. Armada Instans Berdasarkan Permintaan juga dapat diluncurkan menggunakan opsi strategi alokasi (harga terendah). Jika Anda menggunakan peran layanan yang bukan merupakan peran layanan default EMR, atau menggunakan kebijakan terkelola EMR dalam peran layanan, Anda harus menambahkan izin tambahan ke peran layanan kluster kustom untuk mengaktifkan opsi strategi alokasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi armada instans, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon](#).

Grup instans seragam

Grup instans seragam menawarkan penyiapan yang lebih sederhana daripada armada instans. Setiap kluster EMR Amazon dapat menyertakan hingga 50 grup instans: satu grup instans utama yang berisi satu instans Amazon EC2, grup instans inti yang berisi satu atau beberapa instans EC2, dan hingga 48 grup instans tugas opsional. Setiap grup instans inti dan tugas dapat berisi sejumlah instans Amazon EC2. Anda dapat menskalakan setiap grup instans dengan menambahkan dan menghapus instans Amazon EC2 secara manual, atau Anda dapat mengatur penskalaan otomatis. Untuk informasi tentang menambahkan dan menghapus instans, lihat [Gunakan penskalaan kluster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi grup instans seragam, lihat [Mengonfigurasi grup instans seragam untuk kluster EMR Amazon Anda](#).

Bekerja dengan armada instance dan grup instance

Topik

- [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon](#)
- [Mengkonfigurasi ulang armada instans untuk kluster EMR Amazon](#)
- [Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR](#)
- [Mengonfigurasi grup instans seragam untuk kluster EMR Amazon Anda](#)
- [Fleksibilitas Availability Zone untuk kluster EMR Amazon](#)
- [Mengonfigurasi jenis instans kluster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot](#)

Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon

 Note

Konfigurasi armada instance hanya tersedia di Amazon EMR rilis 4.8.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk 5.0.0 dan 5.0.3.

Konfigurasi armada instans untuk kluster Amazon EMR memungkinkan Anda memilih berbagai macam opsi penyediaan untuk instans Amazon EC2, dan membantu Anda dalam mengembangkan strategi sumber daya yang fleksibel dan elastis untuk setiap jenis simpul di kluster Anda.

Dalam konfigurasi armada instans, tentukan Kapasitas target untuk [Instans Sesuai Permintaan](#) dan [Instans Spot](#) dalam setiap armada. Saat kluster diluncurkan, Amazon EMR menyediakan instans hingga target terpenuhi. Saat Amazon EC2 merebut kembali Instans Spot di kluster yang sedang berjalan karena kenaikan harga atau kegagalan instans, Amazon EMR mencoba mengganti instance dengan jenis instans apa pun yang Anda tentukan. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan kembali kapasitas selama lonjakan harga Spot.

[Anda dapat menentukan maksimal lima jenis instans Amazon EC2 per armada untuk Amazon EMR untuk digunakan saat memenuhi target, atau maksimal 30 jenis instans Amazon EC2 per armada saat Anda membuat kluster menggunakan atau AWS CLI Amazon EMR API dan strategi alokasi untuk Instans Sesuai Permintaan dan Spot.](#)

Anda juga dapat memilih beberapa subnet untuk Availability Zone yang berbeda. Saat Amazon EMR meluncurkan klaster, ia mencari di seluruh subnet tersebut guna menemukan instans dan opsi pembelian yang Anda tentukan. Jika Amazon EMR mendeteksi peristiwa AWS skala besar di satu atau beberapa Availability Zone, Amazon EMR secara otomatis mencoba merutekan lalu lintas dari Availability Zone yang terkena dampak dan mencoba meluncurkan cluster baru yang Anda buat di Availability Zone alternatif sesuai dengan pilihan Anda. Perhatikan bahwa pemilihan Zona Ketersediaan klaster hanya terjadi pada pembuatan klaster. Node cluster yang ada tidak secara otomatis diluncurkan kembali di Availability Zone baru jika terjadi pemadaman Availability Zone.

Pertimbangan untuk bekerja dengan armada instance

Pertimbangkan item berikut saat Anda menggunakan armada instans dengan Amazon EMR.

- Anda dapat memiliki satu armada instance, dan hanya satu, per tipe node (primer, inti, tugas). Anda dapat menentukan hingga lima jenis instans Amazon EC2 untuk setiap armada di Konsol Manajemen AWS (atau maksimal 30 jenis per armada instans saat membuat klaster menggunakan atau AWS CLI Amazon EMR API dan file). [Strategi alokasi untuk armada instans](#)
- Amazon EMR memilih salah satu atau semua jenis instans Amazon EC2 yang ditentukan untuk disediakan dengan opsi pembelian Spot dan Sesuai Permintaan.
- Anda dapat menetapkan kapasitas target bagi Instans Spot dan Sesuai Permintaan untuk armada inti dan armada tugas. Gunakan vCPU atau unit generik yang ditetapkan ke setiap instans Amazon EC2 yang diperhitungkan terhadap target. Amazon EMR menyediakan instans hingga setiap kapasitas target terpenuhi sepenuhnya. Untuk armada utama, targetnya selalu satu.
- Anda dapat memilih satu subnet (Availability Zone) atau rentang. Jika Anda memilih rentang, Amazon EMR akan menyediakan kapasitas di Availability Zone yang paling sesuai.
- Saat Anda menentukan kapasitas target untuk Instans Spot:
 - Untuk setiap jenis instans, tentukan harga Spot maksimum. Amazon EMR menyediakan Instans Spot jika harga Spot di bawah harga Spot maksimum. Anda tidak selalu membayar harga Spot dengan harga Spot maksimum.
 - Untuk setiap armada, tentukan periode batas waktu untuk menyediakan Instans Spot. Jika Amazon EMR tidak dapat menyediakan kapasitas Spot, Anda dapat mengakhiri klaster atau beralih ke penyediaan kapasitas Sesuai Permintaan sebagai gantinya. Ini hanya berlaku untuk penyediaan cluster, bukan mengubah ukurannya. Jika periode batas waktu berakhir selama proses pengubahan ukuran klaster, permintaan Spot yang tidak tersedia akan dibatalkan tanpa mentransfer ke kapasitas Sesuai Permintaan.

- Untuk setiap armada, Anda dapat menentukan salah satu strategi alokasi berikut untuk Instans Spot Anda: kapasitas harga yang dioptimalkan, dioptimalkan kapasitas,, harga terendah, atau terdiversifikasi di capacity-optimized-prioritized semua kumpulan.
- Untuk setiap armada, Anda dapat menerapkan strategi alokasi berikut untuk Instans Sesuai Permintaan Anda: strategi harga terendah atau strategi yang diprioritaskan.
- Untuk setiap armada dengan Instans Sesuai Permintaan, Anda dapat memilih untuk menerapkan opsi reservasi kapasitas.
- Jika Anda menggunakan strategi alokasi misalnya armada, pertimbangan berikut berlaku ketika Anda memilih subnet untuk kluster EMR Anda:
 - Saat Amazon EMR menyediakan kluster dengan armada tugas, ia menyaring subnet yang tidak memiliki cukup alamat IP yang tersedia untuk menyediakan semua instance kluster EMR yang diminta. Ini termasuk alamat IP yang diperlukan untuk armada instance primer, inti, dan tugas selama peluncuran cluster. Amazon EMR kemudian memanfaatkan strategi alokasi untuk menentukan kumpulan instans, berdasarkan jenis instans dan subnet yang tersisa dengan alamat IP yang memadai, untuk meluncurkan cluster.
 - Jika Amazon EMR tidak dapat meluncurkan seluruh cluster karena alamat IP yang tersedia tidak mencukupi, ia akan mencoba mengidentifikasi subnet dengan alamat IP gratis yang cukup untuk meluncurkan armada instans penting (inti dan primer). Dalam skenario seperti itu, armada instance tugas Anda akan masuk ke status ditangguhkan, daripada mengakhiri cluster dengan kesalahan.
 - Jika tidak ada subnet yang ditentukan berisi alamat IP yang cukup untuk menyediakan inti penting dan armada instance utama, peluncuran cluster akan gagal dengan `VALIDATION_ERROR`. Ini memicu peristiwa penghentian kluster tingkat keparahan KRITIS, memberi tahu Anda bahwa kluster tidak dapat diluncurkan. Untuk mencegah masalah ini, kami sarankan untuk meningkatkan jumlah alamat IP di subnet Anda.
- Jika Anda menjalankan Amazon EMR release emr-7.7.0 dan yang lebih baru, dan Anda menggunakan strategi alokasi untuk armada misalnya, Anda dapat menskalakan cluster hingga 4000 instans EC2 dan 14000 volume EBS per armada instans. Untuk versi rilis di bawah emr-7.7.0, cluster hanya dapat ditingkatkan hingga 2000 instans EC2 dan 7000 volume EBS per armada instans.
- Saat meluncurkan Instans Sesuai Permintaan, Anda dapat menggunakan reservasi kapasitas terbuka atau bertarget untuk node primer, inti, dan tugas di akun Anda. Anda mungkin melihat kapasitas yang tidak mencukupi dengan Instans Sesuai Permintaan dengan strategi alokasi misalnya armada. Kami menyarankan Anda menentukan beberapa jenis instans untuk diversifikasi dan mengurangi kemungkinan mengalami kapasitas yang tidak mencukupi. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [the section called “Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR”](#).

Opsi armada instans

Gunakan panduan berikut untuk memahami opsi armada instans.

Topik

- [Menetapkan kapasitas target](#)
- [Opsi peluncuran](#)
- [Beberapa opsi subnet \(Availability Zones\)](#)
- [Konfigurasi simpul master](#)

Menetapkan kapasitas target

Tentukan kapasitas target yang Anda inginkan untuk armada inti dan armada tugas. Saat Anda melakukannya, ia akan menentukan jumlah Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot yang disediakan oleh Amazon EMR. Saat Anda menentukan sebuah instans, Anda memutuskan berapa banyak setiap instans diperhitungkan terhadap target. Saat Instans Sesuai Permintaan disediakan, ia diperhitungkan dalam target Sesuai Permintaan. Hal yang sama berlaku untuk Instans Spot. Tidak seperti armada inti dan tugas, armada utama selalu satu contoh. Oleh karena itu, target kapasitas armada ini selalu satu.

Saat Anda menggunakan konsol, vCPU jenis instans Amazon EC2 digunakan sebagai hitungan kapasitas target secara default. Anda dapat mengubah ini ke Unit umum, lalu tentukan jumlah untuk setiap jenis instans EC2. Bila Anda menggunakan AWS CLI, Anda secara manual menetapkan unit generik untuk setiap jenis instance.

Important

Saat Anda memilih jenis instance menggunakan Konsol Manajemen AWS, jumlah vCPU yang ditampilkan untuk setiap tipe Instance adalah jumlah vcore YARN untuk jenis instance tersebut, bukan jumlah EC2 v CPUs untuk jenis instance tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah v CPUs untuk setiap jenis instans, lihat Jenis [Instans Amazon EC2](#).

Untuk setiap armada, Anda menentukan hingga lima jenis instans Amazon EC2. Jika Anda menggunakan [Strategi alokasi untuk armada instans](#) dan membuat klaster menggunakan AWS CLI atau Amazon EMR API, Anda dapat menentukan hingga 30 jenis instans EC2 per armada instans. Amazon EMR memilih kombinasi apa pun dari tipe instans EC2 ini untuk memenuhi kapasitas target Anda. Karena Amazon EMR ingin memenuhi kapasitas target sepenuhnya, kelebihan penggunaan dapat terjadi. Misalnya, jika ada dua unit yang tidak terpenuhi, dan Amazon EMR hanya dapat menyediakan instans dengan jumlah lima unit, instans tersebut masih mendapatkan penyediaan, artinya kapasitas target terlampaui tiga unit.

Jika Anda mengurangi kapasitas target untuk mengubah ukuran klaster yang sedang berjalan, Amazon EMR akan mencoba menyelesaikan tugas aplikasi dan mengakhiri instans untuk memenuhi target baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akhiri pada penyelesaian tugas](#).

Opsi peluncuran

Untuk Instans Spot, Anda dapat menentukan Harga Spot maksimum untuk setiap tipe instans dalam armada. Anda dapat menetapkan harga ini sebagai persentase dari harga Sesuai Permintaan, atau sebagai jumlah dolar tertentu. Amazon EMR menyediakan Instans Spot jika harga Spot saat ini di Availability Zone berada di bawah harga Spot maksimum Anda. Anda tidak selalu membayar harga Spot dengan harga Spot maksimum.

Note

Instans Spot dengan durasi yang ditentukan (juga dikenal sebagai blok Spot) tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru mulai 1 Juli 2021. Untuk pelanggan yang sebelumnya telah menggunakan fitur ini, kami akan terus mendukung Instans Spot dengan durasi yang ditentukan hingga 31 Desember 2022.

Tersedia di Amazon EMR 5.12.1 dan yang lebih baru, Anda memiliki opsi untuk meluncurkan armada Instans Spot dan Sesuai Permintaan dengan alokasi kapasitas yang dioptimalkan. Opsi strategi alokasi ini dapat diatur dalam yang lama Konsol Manajemen AWS atau menggunakan APIRunJobFlow. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menyesuaikan strategi alokasi di konsol baru. Menggunakan opsi strategi alokasi memerlukan izin peran layanan tambahan. Jika Anda menggunakan peran layanan EMR Amazon default dan kebijakan terkelola ([EMR_DefaultRole](#) dan [AmazonEMRServicePolicy_v2](#)) untuk klaster, izin untuk opsi strategi alokasi sudah disertakan. Jika Anda tidak menggunakan peran layanan Amazon EMR default dan

kebijakan terkelola, Anda harus menambahkannya untuk menggunakan opsi ini. Lihat [Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang Instans Spot, lihat [Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang Instans Sesuai Permintaan, lihat Instans [Sesuai Permintaan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Jika Anda memilih untuk meluncurkan armada Instans Sesuai Permintaan dengan strategi alokasi harga terendah, Anda memiliki opsi untuk menggunakan pencadangan kapasitas. Opsi pencadangan kapasitas dapat diatur menggunakan API Amazon EMR RunJobFlow. Pencadangan kapasitas memerlukan izin peran layanan tambahan yang harus Anda tambahkan untuk menggunakan opsi ini. Lihat [Izin strategi alokasi](#). Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menyesuaikan reservasi kapasitas di konsol baru.

Beberapa opsi subnet (Availability Zones)

Saat menggunakan armada instans, Anda dapat menentukan beberapa subnet Amazon EC2 dalam VPC, masing-masing terkait dengan Availability Zone yang berbeda. Jika Anda menggunakan EC2-Classic, Anda menentukan Availability Zone secara eksplisit. Amazon EMR mengidentifikasi Availability Zone terbaik untuk meluncurkan instans sesuai dengan spesifikasi armada Anda. Instans selalu disediakan hanya dalam satu Availability Zone. Anda dapat memilih subnet privat atau subnet publik, tetapi Anda tidak dapat menggabungkan keduanya, dan subnet yang Anda tentukan harus berada dalam VPC yang sama.

Konfigurasi simpul master

Karena armada instance utama hanya satu instance, konfigurasinya sedikit berbeda dari armada instance inti dan tugas. Anda hanya memilih On-Demand atau Spot untuk armada instans utama karena hanya terdiri dari satu instance. Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat armada instans, kapasitas target untuk opsi pembelian yang Anda pilih akan disetel ke 1. Jika Anda menggunakan AWS CLI, selalu atur salah satu `TargetSpotCapacity` atau `TargetOnDemandCapacity` ke 1 yang sesuai. Anda masih dapat memilih hingga lima jenis instans untuk armada instans utama (atau maksimal 30 saat Anda menggunakan opsi strategi alokasi untuk Instans On-Demand atau Spot). Namun, tidak seperti armada instance inti dan tugas, di mana Amazon EMR dapat menyediakan beberapa instance dari berbagai jenis, Amazon EMR memilih satu jenis instans untuk disediakan untuk armada instans utama.

Strategi alokasi untuk armada instans

Dengan Amazon EMR versi 5.12.1 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan opsi strategi alokasi dengan Instans Sesuai Permintaan dan Spot untuk setiap simpul klaster. Saat membuat klaster menggunakan AWS CLI, Amazon EMR API, atau konsol EMR Amazon dengan strategi alokasi, Anda dapat menentukan hingga 30 jenis instans Amazon EC2 per armada. Dengan konfigurasi armada instans klaster EMR Amazon default, Anda dapat memiliki hingga 5 jenis instans per armada. Kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan opsi strategi alokasi untuk penyediaan klaster yang lebih cepat, alokasi Instans Spot yang lebih akurat, dan gangguan Instans Spot yang lebih sedikit.

Topik

- [Strategi alokasi dengan Instans Sesuai Permintaan](#)
- [Strategi alokasi dengan Instans Spot](#)
- [Izin strategi alokasi](#)
- [Izin IAM yang diperlukan untuk strategi alokasi](#)

Strategi alokasi dengan Instans Sesuai Permintaan

Strategi alokasi berikut tersedia untuk Instans Sesuai Permintaan Anda:

lowest-price(default)

Strategi alokasi harga terendah meluncurkan instans On-Demand dari kumpulan harga terendah yang memiliki kapasitas yang tersedia. Jika kolam dengan harga terendah tidak memiliki kapasitas yang tersedia, Instans Sesuai Permintaan berasal dari kolam dengan harga terendah berikutnya dengan kapasitas yang tersedia.

prioritized

Strategi alokasi yang diprioritaskan memungkinkan Anda menentukan nilai prioritas untuk setiap jenis instans untuk armada instans Anda. Amazon EMR meluncurkan Instans Sesuai Permintaan Anda yang memiliki prioritas tertinggi. Jika Anda menggunakan strategi ini, Anda harus mengonfigurasi prioritas untuk setidaknya satu jenis instance. Jika Anda tidak mengonfigurasi nilai prioritas untuk jenis instans, Amazon EMR menetapkan prioritas terendah untuk jenis instans tersebut. Setiap armada instance (primer, inti, atau tugas) dalam sebuah cluster dapat memiliki nilai prioritas yang berbeda untuk jenis instance tertentu.

 Note

Jika Anda menggunakan strategi alokasi capacity-optimized-prioritizedSpot, Amazon EMR menerapkan prioritas yang sama untuk Instans Sesuai Permintaan dan instans Spot saat Anda menetapkan prioritas.

Strategi alokasi dengan Instans Spot

Untuk Instans Spot, Anda dapat memilih salah satu strategi alokasi berikut:

price-capacity-optimized (direkomendasikan)

Strategi alokasi yang dioptimalkan dengan kapasitas harga meluncurkan instans Spot dari kumpulan instans Spot yang memiliki kapasitas tertinggi yang tersedia dan harga terendah untuk jumlah instans yang diluncurkan. Akibatnya, strategi yang dioptimalkan dengan kapasitas harga biasanya memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kapasitas Spot, dan memberikan tingkat gangguan yang lebih rendah. Ini adalah strategi default untuk Amazon EMR rilis 6.10.0 dan lebih tinggi.

capacity-optimized

Strategi alokasi yang dioptimalkan kapasitas meluncurkan Instans Spot ke dalam kumpulan yang paling tersedia dengan peluang interupsi terendah dalam waktu dekat. Ini adalah pilihan yang baik untuk beban kerja yang mungkin memiliki biaya interupsi yang lebih tinggi terkait dengan pekerjaan yang dimulai ulang. Ini adalah strategi default untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih rendah.

capacity-optimized-prioritized

Strategi capacity-optimized-prioritized alokasi memungkinkan Anda menentukan nilai prioritas untuk setiap jenis instans dalam armada instans Anda. Amazon EMR mengoptimalkan kapasitas terlebih dahulu, tetapi ia menghormati prioritas jenis instans dengan upaya terbaik, seperti jika prioritas tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan armada untuk menyediakan kapasitas optimal. Kami merekomendasikan opsi ini jika Anda memiliki beban kerja yang harus memiliki jumlah gangguan minimal yang masih membutuhkan jenis instance tertentu. Jika Anda menggunakan strategi ini, Anda harus mengonfigurasi prioritas untuk setidaknya satu jenis instance. Jika Anda tidak mengonfigurasi prioritas untuk jenis instans apa pun, Amazon EMR menetapkan nilai prioritas terendah untuk jenis instans tersebut. Setiap armada instance (primer,

inti, atau tugas) dalam sebuah cluster dapat memiliki nilai prioritas yang berbeda untuk jenis instance tertentu.

 Note

Jika Anda menggunakan strategi alokasi On-Demand yang diprioritaskan, Amazon EMR menerapkan nilai prioritas yang sama untuk Instans On-Demand dan Spot saat Anda menetapkan prioritas.

diversified

Dengan strategi alokasi yang beragam, Amazon EC2 mendistribusikan Instans Spot di semua kumpulan kapasitas Spot.

lowest-price

Strategi alokasi harga terendah meluncurkan Instans Spot dari kumpulan harga terendah yang memiliki kapasitas yang tersedia. Jika kolam dengan harga terendah tidak memiliki kapasitas yang tersedia, Instans Spot berasal dari kolam dengan harga terendah berikutnya yang memiliki kapasitas yang tersedia. Jika kolam kehabisan kapasitas sebelum memenuhi kapasitas yang Anda minta, armada Amazon EC2 mengambil dari kolam dengan harga terendah berikutnya untuk terus memenuhi permintaan Anda. Untuk memastikan bahwa kapasitas yang Anda inginkan terpenuhi, Anda mungkin menerima Instans Spot dari beberapa kolam. Karena strategi ini hanya mempertimbangkan harga instans, dan tidak mempertimbangkan ketersediaan kapasitas, hal itu dapat menyebabkan tingkat interupsi yang tinggi.

Izin strategi alokasi

Opsi strategi alokasi memerlukan beberapa izin IAM yang secara otomatis disertakan dalam peran layanan EMR Amazon default dan kebijakan terkelola Amazon EMR (dan). `EMR_DefaultRole` `AmazonEMRServicePolicy_v2` Jika Anda menggunakan peran layanan kustom atau kebijakan terkelola untuk klaster, Anda harus menambahkan izin ini sebelum membuat klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin strategi alokasi](#).

Reservasi Kapasitas Sesuai Permintaan (ODCRs) opsional tersedia saat Anda menggunakan opsi strategi alokasi Sesuai Permintaan. Opsi pencadangan kapasitas memungkinkan Anda menentukan preferensi dalam menggunakan kapasitas yang dicadangkan terlebih dahulu untuk klaster Amazon EMR. Anda dapat menggunakan ini untuk memastikan bahwa beban kerja kritis Anda menggunakan

kapasitas yang telah Anda pesan menggunakan terbuka atau ditargetkan ODCRs. Untuk beban kerja yang non-kritis, preferensi pencadangan kapasitas memungkinkan Anda menentukan apakah kapasitas yang dicadangkan harus digunakan.

Pencadangan kapasitas hanya dapat digunakan oleh instans yang cocok dengan atributnya (tipe instans, platform, dan Availability Zone). Secara default, pencadangan kapasitas terbuka akan secara otomatis digunakan oleh Amazon EMR saat menyediakan Instans Sesuai Permintaan yang cocok dengan atribut instans. Jika Anda tidak memiliki instans berjalan yang cocok dengan atribut pencadangan kapasitas, instans tersebut tetap tidak digunakan hingga Anda meluncurkan instans yang cocok dengan atributnya. Jika Anda tidak ingin menggunakan pencadangan kapasitas apa pun saat meluncurkan klaster, Anda harus menyetel preferensi pencadangan kapasitas ke tidak ada dalam opsi peluncuran.

Namun, Anda juga dapat menargetkan pencadangan kapasitas untuk beban kerja tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengontrol instans mana yang diizinkan untuk berjalan dalam kapasitas yang dicadangkan itu. Untuk informasi selengkapnya tentang reservasi kapasitas Sesuai Permintaan, lihat [Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR](#)

Izin IAM yang diperlukan untuk strategi alokasi

[Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#) Anda memerlukan izin tambahan guna membuat cluster yang menggunakan opsi strategi alokasi untuk armada Instans Sesuai Permintaan atau Spot.

Kami secara otomatis menyertakan izin ini dalam [EMR_DefaultRole](#) peran layanan EMR Amazon default dan kebijakan terkelola Amazon EMR. [AmazonEMRServicePolicy_v2](#)

Jika Anda menggunakan peran layanan kustom atau kebijakan terkelola untuk klaster, Anda harus menambahkan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
```

```

        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateFleet"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowEC2Deletelaunchtemplate"
}
]
}

```

Izin peran layanan berikut diperlukan untuk membuat klaster yang menggunakan reservasi kapasitas terbuka atau bertarget. Anda harus menyertakan izin ini selain izin yang diperlukan untuk menggunakan opsi strategi alokasi.

Example Dokumen kebijakan untuk pencadangan kapasitas peran layanan

Untuk menggunakan pencadangan kapasitas terbuka, Anda harus menyertakan izin tambahan berikut.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2>DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Describecapacityreservations"
    }
  ]
}

```

Example

Untuk menggunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan, Anda harus menyertakan izin tambahan berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2>DeleteLaunchTemplateVersions",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2DescribeCapacityReservations"
    }
  ]
}
```

Konfigurasi armada instance untuk kluster Anda

Console

Untuk membuat cluster dengan armada instance dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, dan pilih Create cluster.
3. Di bawah konfigurasi Cluster, pilih Armada Instance.
4. Untuk setiap grup Node, pilih Tambahkan jenis instans dan pilih hingga 5 tipe instans untuk armada instance primer dan inti dan hingga lima belas tipe instans untuk armada instance

tugas. Amazon EMR mungkin menyediakan campuran jenis instans ini saat meluncurkan cluster.

5. Di bawah setiap tipe grup node, pilih menu tarik-turun Tindakan di samping setiap instance untuk mengubah pengaturan ini:

Tambahkan volume EBS

Tentukan volume EBS yang akan dilampirkan ke jenis instans setelah Amazon EMR menyediakannya.

Edit kapasitas tertimbang

Untuk grup node inti, ubah nilai ini ke sejumlah unit yang sesuai dengan aplikasi Anda. Jumlah VCores YARN untuk setiap jenis instance armada digunakan sebagai unit kapasitas tertimbang default. Anda tidak dapat mengedit kapasitas tertimbang untuk node utama.

Edit harga Spot maksimum

Tentukan harga Spot maksimum untuk setiap jenis instans dalam armada. Anda dapat menetapkan harga ini sebagai persentase dari harga Sesuai Permintaan, atau sebagai jumlah dolar tertentu. Jika harga Spot saat ini di Availability Zone di bawah harga Spot maksimum Anda, Amazon EMR menyediakan Instans Spot. Anda tidak selalu membayar harga Spot dengan harga Spot maksimum.

6. Secara opsional, untuk menambahkan grup keamanan untuk node Anda, perluas grup keamanan EC2 (firewall) di bagian Jaringan dan pilih grup keamanan Anda untuk setiap jenis node.
7. Secara opsional, pilih kotak centang di samping Terapkan strategi alokasi jika Anda ingin menggunakan opsi strategi alokasi, dan pilih strategi alokasi yang ingin Anda tentukan untuk Instans Spot. Anda tidak boleh memilih opsi ini jika peran layanan EMR Amazon Anda tidak memiliki izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi alokasi untuk armada instans](#).
8. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
9. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk membuat dan meluncurkan cluster dengan armada instance dengan AWS CLI, ikuti panduan berikut:

- Untuk membuat dan meluncurkan sebuah kluster dengan armada instans, gunakan perintah `create-cluster` bersama dengan parameter `--instance-fleet`.
- Untuk mendapatkan detail konfigurasi tentang armada instance dalam sebuah cluster, gunakan `list-instance-fleets` perintah.
- Untuk menambahkan beberapa Amazon Linux khusus AMIs ke cluster yang Anda buat, gunakan `CustomAmiId` opsi dengan setiap `InstanceType` spesifikasi. Anda dapat mengonfigurasi node armada instance dengan beberapa jenis instans dan beberapa kustom AMIs agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Lihat [Contoh: Membuat cluster dengan konfigurasi armada instance](#).
- Untuk membuat perubahan pada kapasitas target untuk armada instance, gunakan `modify-instance-fleet` perintah.
- Untuk menambahkan armada instance tugas ke cluster yang belum memilikinya, gunakan `add-instance-fleet` perintah.
- Beberapa kustom AMIs dapat ditambahkan ke armada instance tugas menggunakan `CustomAmiId` argumen dengan `add-instance-fleet` perintah. Lihat [Contoh: Membuat cluster dengan konfigurasi armada instance](#).
- Untuk menggunakan opsi strategi alokasi saat membuat armada instance, perbarui peran layanan untuk menyertakan dokumen kebijakan contoh di bagian berikut.
- Untuk menggunakan opsi reservasi kapasitas saat membuat armada instans dengan strategi alokasi Sesuai Permintaan, perbarui peran layanan untuk menyertakan dokumen kebijakan contoh di bagian berikut.
- Armada instans secara otomatis disertakan dalam peran layanan EMR default dan kebijakan terkelola Amazon EMR (dan). `EMR_DefaultRole` `AmazonEMRServicePolicy_v2` Jika Anda menggunakan peran layanan kustom atau kebijakan terkelola khusus untuk kluster, Anda harus menambahkan izin baru untuk strategi alokasi di bagian berikut.

Contoh: Membuat cluster dengan konfigurasi armada instance

Contoh berikut menunjukkan `create-cluster` perintah dengan berbagai opsi yang dapat Anda gabungkan.

Note

Jika sebelumnya Anda belum membuat peran layanan EMR Amazon default dan profil instans EC2, gunakan `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum menggunakan perintah `create-cluster`

Example Contoh: Primer On-Demand, inti On-Demand dengan tipe instans tunggal, VPC Default

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}']
```

Example Contoh: Spot primer, inti Spot dengan tipe instance tunggal, VPC default

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetSpotCapacity=1,\
    InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=1,\
    InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}']
```

Example Contoh: Primer On-Demand, inti campuran dengan tipe instans tunggal, subnet EC2 tunggal

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-ab12345c'] \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
    InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=2,TargetSpotCapacity=6,\
    InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=2}']
```

Example Contoh: Primer On-Demand, spot core dengan beberapa Jenis instans tertimbang, Timeout untuk Spot, Rentang Subnet EC2

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-
ab12345c','subnet-de67890f'] \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=11,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}',\
'{InstanceType=m4.2xlarge,BidPrice=0.9,WeightedCapacity=5}'],\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=120,TimeoutAction=SWITCH_TO_ON
```

Example Contoh: Primer On-Demand, inti campuran, dan tugas dengan beberapa jenis instans tertimbang, batas waktu untuk Instans Spot inti, rentang subnet EC2

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-
ab12345c','subnet-de67890f'] \
  --instance-fleets \

    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=8,TargetSpotCapacity=6,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}',\
'{InstanceType=m4.2xlarge,BidPrice=0.9,WeightedCapacity=5}'],\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=120,TimeoutAction=SWITCH_TO_ON}'] \
    InstanceFleetType=TASK,TargetOnDemandCapacity=3,TargetSpotCapacity=3,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}']
```

Example Contoh: Spot primer, tidak ada inti atau tugas, konfigurasi Amazon EBS, VPC default

```
aws emr create-cluster --release-label Amazon EMR 5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetSpotCapacity=1,\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=60,TimeoutAction=TERMINATE_CLUSTER}'] \
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,\
```

```
EbsConfiguration={EbsOptimized=true,EbsBlockDeviceConfigs=[{VolumeSpecification={VolumeType=gp2,
\
SizeInGB=100}}, {VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100},VolumesPerInstance=4}}]}
```

Example Contoh: Beberapa kustom AMIs, beberapa jenis instans, primer sesuai permintaan, inti sesuai permintaan

```
aws emr create-cluster --release-label Amazon EMR 5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456},\
{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-234567}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456},\
{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-234567}']
```

Example Contoh: Tambahkan node tugas ke cluster yang sedang berjalan dengan beberapa jenis instance dan beberapa kustom AMIs

```
aws emr add-instance-fleet --cluster-id j-123456 --release-label Amazon EMR 5.3.1 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-fleet \
    InstanceFleetType=Task,TargetSpotCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',\
'{InstanceType=m6g.xlarge,CustomAmiId=ami-234567}']
```

Example Contoh: Gunakan file konfigurasi JSON

Anda dapat mengkonfigurasi parameter armada instans dalam file JSON, lalu mereferensikan file JSON sebagai parameter tunggal untuk armada instans. Misalnya, perintah berikut merujuk file konfigurasi JSON, *my-fleet-config.json*:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.30.0 --service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-fleets file://my-fleet-config.json
```

my-fleet-config.json File menentukan armada primer, inti, dan instance tugas seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Armada instance inti menggunakan harga Spot maksimum (BidPrice) sebagai persentase On-Demand, sedangkan armada tugas dan instance utama menggunakan harga Spot maksimum (BidPriceAsPercentageofOnDemandPrice) sebagai string dalam USD.

```
[
  {
    "Name": "Masterfleet",
    "InstanceFleetType": "MASTER",
    "TargetSpotCapacity": 1,
    "LaunchSpecifications": {
      "SpotSpecification": {
        "TimeoutDurationMinutes": 120,
        "TimeoutAction": "SWITCH_TO_ON_DEMAND"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "BidPrice": "0.89"
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Corefleet",
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetSpotCapacity": 1,
    "TargetOnDemandCapacity": 1,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
          "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first",
          "CapacityReservationResourceGroupArn": "String"
        }
      },
      "SpotSpecification": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "TimeoutDurationMinutes": 120,
        "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
      }
    }
  }
]
```

```

    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Taskfleet",
    "InstanceFleetType": "TASK",
    "TargetSpotCapacity": 1,
    "LaunchSpecifications": {
      "OnDemandSpecification": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
          "CapacityReservationPreference": "none"
        }
      },
      "SpotSpecification": {
        "TimeoutDurationMinutes": 120,
        "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "BidPrice": "0.89"
      }
    ]
  }
]

```

Ubah kapasitas target untuk armada instans

Gunakan perintah `modify-instance-fleet` untuk menentukan kapasitas target baru armada instans. Anda harus menentukan ID klaster dan ID armada instans. Gunakan `list-instance-fleets` perintah untuk mengambil armada IDs instance.

```

aws emr modify-instance-fleet --cluster-id <cluster-id> \
  --instance-fleet \

```

```
InstanceFleetId='<instance-fleet-id>',TargetOnDemandCapacity=1,TargetSpotCapacity=1
```

Tambahkan armada instans tugas ke kluster

Jika cluster hanya memiliki armada instance primer dan inti, Anda dapat menggunakan `add-instance-fleet` perintah untuk menambahkan armada instance tugas. Anda hanya dapat menggunakan ini untuk menambahkan armada instans tugas.

```
aws emr add-instance-fleet --cluster-id <cluster-id>
--instance-fleet \
    InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=20,TimeoutAction=TERMINATE_CLUSTER_INSTANCE}'},\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}']
```

Dapatkan detail konfigurasi armada instans dalam sebuah kluster

Gunakan perintah `list-instance-fleets` untuk mendapatkan detail konfigurasi armada instans dalam sebuah kluster. Perintah mengambil ID kluster sebagai input. Contoh berikut menunjukkan perintah dan outputnya untuk cluster yang berisi grup instance tugas utama dan grup instance tugas inti. Untuk sintaks respons lengkap, lihat [ListInstanceFleets](#) di Referensi API EMR Amazon.

```
list-instance-fleets --cluster-id <cluster-id>
```

```
{
  "InstanceFleets": [
    {
      "Status": {
        "Timeline": {
          "ReadyDateTime": 1488759094.637,
          "CreationDateTime": 1488758719.817
        },
        "State": "RUNNING",
        "StateChangeReason": {
          "Message": ""
        }
      },
      "ProvisionedSpotCapacity": 6,
      "Name": "CORE",
      "InstanceFleetType": "CORE",
      "LaunchSpecifications": {
```



```

        "SpotSpecification": {
            "TimeoutDurationMinutes": 60,
            "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
        },
        "ProvisionedOnDemandCapacity": 2,
        "InstanceTypeSpecifications": [
            {
                "BidPrice": "0.5",
                "InstanceType": "m5.xlarge",
                "WeightedCapacity": 2
            }
        ],
        "Id": "if-1ABC2DEFGHIJ3"
    },
    {
        "Status": {
            "Timeline": {
                "ReadyDateTime": 1488759058.598,
                "CreationDateTime": 1488758719.811
            },
            "State": "RUNNING",
            "StateChangeReason": {
                "Message": ""
            }
        },
        "ProvisionedSpotCapacity": 0,
        "Name": "MASTER",
        "InstanceFleetType": "MASTER",
        "ProvisionedOnDemandCapacity": 1,
        "InstanceTypeSpecifications": [
            {
                "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100.0,
                "InstanceType": "m5.xlarge",
                "WeightedCapacity": 1
            }
        ],
        "Id": "if-2ABC4DEFGHIJ4"
    }
]
}

```

Mengkonfigurasi ulang armada instans untuk klaster EMR Amazon

Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi ulang aplikasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap armada instans dalam klaster yang sedang berjalan. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS SDK.

Anda dapat melacak status armada instans, dengan melihat CloudWatch peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa konfigurasi ulang armada instans](#).

Note

Anda hanya dapat mengganti objek Konfigurasi cluster yang ditentukan selama pembuatan klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang objek Konfigurasi, lihat [sintaks RunJobFlow permintaan](#). Jika ada perbedaan antara konfigurasi yang ada dan file yang Anda berikan, Amazon EMR akan me-reset konfigurasi yang dimodifikasi secara manual, seperti konfigurasi yang telah Anda modifikasi saat terhubung ke klaster menggunakan SSH, ke default cluster untuk armada instance yang ditentukan.

Saat Anda mengirimkan permintaan konfigurasi ulang menggunakan konsol EMR Amazon, antarmuka Baris AWS Perintah AWS CLI(), atau SDK, Amazon EMR AWS akan memeriksa file konfigurasi on-cluster yang ada. Jika ada perbedaan antara konfigurasi yang ada dan file yang Anda berikan, Amazon EMR memulai tindakan konfigurasi ulang, memulai ulang beberapa aplikasi, dan mengatur ulang konfigurasi yang dimodifikasi secara manual, seperti konfigurasi yang telah Anda modifikasi saat terhubung ke klaster menggunakan SSH, ke default cluster untuk armada instance yang ditentukan.

Perilaku konfigurasi ulang

Konfigurasi ulang menimpa konfigurasi on-cluster dengan set konfigurasi yang baru dikirimkan, dan dapat menimpa perubahan konfigurasi yang dibuat di luar API konfigurasi ulang.

Amazon EMR mengikuti proses bergulir untuk mengonfigurasi ulang instans di armada instans Tugas dan Inti. Hanya persentase instance untuk satu jenis instance yang dimodifikasi dan dimulai ulang pada satu waktu. Jika armada instans Anda memiliki beberapa konfigurasi tipe instans yang berbeda, mereka akan mengkonfigurasi ulang secara paralel.

Konfigurasi ulang dideklarasikan di level. [InstanceTypeConfig](#) Untuk contoh visual, lihat [Mengkonfigurasi ulang armada instance](#). Anda dapat mengirimkan permintaan konfigurasi ulang

yang berisi pengaturan konfigurasi yang diperbarui untuk satu atau beberapa jenis instans dalam satu permintaan. Anda harus menyertakan semua tipe instans yang merupakan bagian dari armada instans Anda dalam permintaan modifikasi; namun, tipe instans dengan bidang konfigurasi terisi akan mengalami konfigurasi ulang, sementara `InstanceTypeConfig` instance lain dalam armada tetap tidak berubah. Konfigurasi ulang dianggap berhasil hanya ketika semua instance dari jenis instance yang ditentukan menyelesaikan konfigurasi ulang. Jika ada instans yang gagal dikonfigurasi ulang, seluruh Armada Instance secara otomatis kembali ke konfigurasi stabil terakhir yang diketahui.

Batasan

Saat Anda mengonfigurasi ulang armada instans di kluster yang sedang berjalan, pertimbangkan batasan berikut:

- Aplikasi non-yarn dapat gagal selama restart atau menyebabkan masalah kluster, terutama jika aplikasi tidak dikonfigurasi dengan benar. Kluster yang mendekati penggunaan memori dan CPU maksimum dapat mengalami masalah setelah proses restart. Hal ini terutama berlaku untuk armada contoh utama. Konsultasikan [Memecahkan masalah konfigurasi ulang armada contoh](#) bagian ini.
- Operasi mengubah ukuran dan konfigurasi ulang tidak terjadi secara paralel. Permintaan konfigurasi ulang akan menunggu perubahan ukuran yang sedang berlangsung dan sebaliknya.
- Operasi mengubah ukuran dan konfigurasi ulang tidak terjadi secara paralel. Permintaan konfigurasi ulang akan menunggu perubahan ukuran yang sedang berlangsung dan sebaliknya.
- Setelah mengonfigurasi ulang armada instance, Amazon EMR memulai ulang aplikasi untuk memungkinkan konfigurasi baru diterapkan. Gagal tugas atau perilaku aplikasi tak terduga lainnya mungkin terjadi jika aplikasi sedang digunakan saat konfigurasi ulang dilakukan.
- Jika konfigurasi ulang untuk konfigurasi tipe instans apa pun di bawah armada instans gagal, Amazon EMR membalikkan parameter konfigurasi ke versi kerja sebelumnya untuk seluruh armada instans, bersama dengan memancarkan peristiwa dan memperbarui detail status. Jika proses pengembalian gagal juga, Anda harus mengirimkan `ModifyInstanceFleet` permintaan baru untuk memulihkan armada instans dari `ARRESTED` negara. Kegagalan pembalikan mengakibatkan [peristiwa konfigurasi ulang armada Instance](#) dan perubahan status.
- Permintaan konfigurasi ulang untuk klasifikasi konfigurasi Phoenix hanya didukung di Amazon EMR versi 5.23.0 dan setelahnya, dan tidak didukung di Amazon EMR versi 5.21.0 atau 5.22.0.
- Permintaan konfigurasi ulang untuk klasifikasi HBase konfigurasi hanya didukung di Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru, dan tidak didukung di Amazon EMR versi 5.23.0 hingga 5.29.0.

- Mengkonfigurasi ulang `hdfs-encryption-zones` klasifikasi atau klasifikasi konfigurasi KMS Hadoop tidak didukung pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node primer.
- Amazon EMR saat ini tidak mendukung permintaan konfigurasi ulang tertentu untuk penjadwal kapasitas YARN yang memerlukan memulai ulang YARN. `ResourceManager` Misalnya, Anda tidak dapat menghapus antrean sepenuhnya.
- Ketika YARN perlu dimulai ulang, semua pekerjaan YARN yang berjalan biasanya dihentikan dan hilang. Hal ini dapat menyebabkan penundaan pemrosesan data. Untuk menjalankan pekerjaan YARN selama restart YARN, Anda dapat membuat kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama atau menyetel `yarn.resourcemanager.recovery.enabled` ke dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` Anda. `true` Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan beberapa node master, lihat [YARN ketersediaan tinggi Resource Manager](#).

Mengkonfigurasi ulang armada instance

Using the AWS CLI

Gunakan `modify-instance-fleet` perintah untuk menentukan konfigurasi baru untuk armada instance di cluster yang sedang berjalan.

Note

Dalam contoh berikut, ganti `j-2 AL4 XXXXXX5 T9` dengan ID cluster Anda, dan ganti `if-1xxxxxxx9` dengan ID armada instance Anda.

Contoh - Ganti konfigurasi untuk armada instance

Warning

Tentukan semua `InstanceTypeConfig` bidang yang Anda gunakan saat peluncuran. Tidak termasuk bidang dapat mengakibatkan spesifikasi penyimpanan yang Anda nyatakan saat peluncuran. Lihat [InstanceTypeConfig](#) untuk daftar.

Contoh berikut mereferensikan file JSON konfigurasi bernama `InstanceFleet.json` untuk mengedit properti pemeriksaan kesehatan disk YARN `NodeManager` untuk armada instance.

Modifikasi Armada Instance JSON

1. Siapkan klasifikasi konfigurasi Anda, dan simpan sebagai InstanceFleet.json di direktori yang sama di mana Anda akan menjalankan perintah.

```
{
  "InstanceFleetId": "if-1xxxxxxx9",
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "true",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "100.0"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "InstanceType": "r5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "false",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "70.0"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2. Jalankan perintah berikut.

```
aws emr modify-instance-fleet \
--cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--region us-west-2 \
--instance-fleet instanceFleet.json
```

Contoh - Tambahkan konfigurasi ke armada instance

Jika Anda ingin menambahkan konfigurasi ke jenis instans, Anda harus menyertakan semua konfigurasi yang ditentukan sebelumnya untuk jenis instance tersebut dalam `ModifyInstanceFleet` permintaan baru Anda. Jika tidak, konfigurasi yang ditentukan sebelumnya akan dihapus.

Contoh berikut menambahkan properti untuk pemeriksa memori NodeManager virtual YARN. Konfigurasi juga menyertakan nilai yang ditentukan sebelumnya untuk pemeriksa kesehatan NodeManager disk YARN sehingga nilainya tidak akan ditimpa.

1. Siapkan konten berikut di `InstanceFleet.json` dan simpan di direktori yang sama di mana Anda akan menjalankan perintah.

```
{
  "InstanceFleetId": "if-1xxxxxxx9",
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "true",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "100.0",
            "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled": "true",
            "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio": "3.0"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "InstanceType": "r5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "false",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "70.0"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

2. Jalankan perintah berikut.

```

aws emr modify-instance-fleet \
--cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--region us-west-2 \
--instance-fleet instanceFleet.json

```

using the Java SDK

Note

Dalam contoh berikut, ganti **j-2 AL4 XXXXXX5 T9** dengan ID cluster Anda, dan ganti **if-1xxxxxxx9** dengan ID armada instance Anda.

Cuplikan kode berikut menyediakan konfigurasi baru untuk armada instance menggunakan AWS SDK for Java.

```

AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration newConfiguration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

List<InstanceTypeConfig> instanceTypeConfigList = new ArrayList<>();

for (InstanceTypeConfig instanceTypeConfig : currentInstanceTypeConfigList) {
    instanceTypeConfigList.add(new InstanceTypeConfig()
        .withInstanceType(instanceTypeConfig.getInstanceType())

```

```

        .withBidPrice(instanceTypeConfig.getBidPrice())
        .withWeightedCapacity(instanceTypeConfig.getWeightedCapacity())
        .withConfigurations(newConfiguration)
    );
}

InstanceFleetModifyConfig instanceFleetModifyConfig = new
InstanceFleetModifyConfig()
    .withInstanceFleetId("if-1xxxxxxx9")
    .withInstanceTypeConfigs(instanceTypeConfigList);

ModifyInstanceFleetRequest modifyInstanceFleetRequest = new
ModifyInstanceFleetRequest()
    .withInstanceFleet(instanceFleetModifyConfig)
    .withClusterId("j-2AL4XXXXXX5T9");

emrClient.modifyInstanceFleet(modifyInstanceFleetRequest);

```

Memecahkan masalah konfigurasi ulang armada contoh

Jika proses konfigurasi ulang untuk jenis instans apa pun dalam armada instans gagal, Amazon EMR mengembalikan konfigurasi ulang yang sedang berlangsung dan mencatat pesan kegagalan menggunakan peristiwa Peristiwa. AAmazon CloudWatch Peristiwa ini menyediakan ringkasan singkat dari kegagalan konfigurasi ulang. Ia mendaftar instans yang konfigurasi ulangnya gagal dan pesan kegagalan yang sesuai. Berikut ini adalah contoh pesan kegagalan.

Amazon EMR couldn't revert the instance fleet if-1xxxxxxx9 in the Amazon EMR cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName) to the previously successful configuration at 2021-01-01 00:00 UTC. The reconfiguration reversion failed because of Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This is an example failure message"...

Untuk mengakses log penyediaan node

Gunakan SSH untuk terhubung ke simpul di mana konfigurasi ulang gagal dilakukan. Untuk petunjuknya, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#) di Amazon Elastic Compute Cloud.

Accessing logs by connecting to a node

1. Arahkan ke direktori berikut, yang berisi simpul yang menyediakan berkas log.


```
/mnt/var/log/provision-node/
```

2. Buka subdirektori laporan dan cari laporan penyediaan node untuk konfigurasi ulang Anda. Direktori laporan mengatur log berdasarkan nomor versi konfigurasi ulang, pengenal unik universal (UUID), alamat IP instans Amazon EC2, dan stempel waktu. Setiap laporan adalah file YAML terkompresi yang berisi informasi rinci tentang proses konfigurasi ulang. Berikut ini adalah contoh nama dan path file laporan.

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

3. Anda dapat memeriksa laporan menggunakan penampil file seperti zless, seperti pada contoh berikut.

```
zless 202104061715.yaml.gz
```

Accessing logs using Amazon S3

Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>. Buka bucket Amazon S3 yang Anda tetapkan saat Anda mengkonfigurasi kluster untuk mengarsip berkas log.

1. Arahkan ke folder berikut, yang berisi simpul yang menyediakan berkas log:

```
amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/cluster id/node/instance id/provision-node/
```

2. Buka folder laporan dan cari laporan penyediaan node untuk konfigurasi ulang Anda. Folder laporan mengatur log berdasarkan nomor versi konfigurasi ulang, pengenal unik universal (UUID), alamat IP instans Amazon EC2, dan stempel waktu. Setiap laporan adalah file YAML terkompresi yang berisi informasi rinci tentang proses konfigurasi ulang. Berikut ini adalah contoh nama dan path file laporan.

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

Untuk melihat berkas log, Anda dapat mengunduhnya dari Amazon S3 ke mesin lokal Anda sebagai file teks. Untuk instruksi, lihat [Mengunduh objek](#).

Setiap file berkas log berisi rincian laporan penyediaan rinci untuk konfigurasi ulang terkait. Untuk menemukan informasi pesan kesalahan, Anda dapat mencari tingkat log `err` laporan. Format laporan tergantung pada versi Amazon EMR pada kluster Anda. Contoh berikut menunjukkan informasi kesalahan untuk Amazon EMR versi rilis 5.32.0 dan 6.2.0 dan kemudian menggunakan format berikut:

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
  - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR

Untuk meluncurkan armada Instans Sesuai Permintaan dengan opsi pencadangan kapasitas, lampirkan izin peran layanan tambahan yang diperlukan guna menggunakan opsi pencadangan kapasitas. Karena opsi pencadangan kapasitas harus digunakan bersama dengan strategi alokasi Sesuai Permintaan, Anda juga harus menyertakan izin yang diperlukan untuk strategi alokasi dalam peran layanan dan kebijakan terkelola Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin strategi alokasi](#).

Amazon EMR mendukung pencadangan kapasitas terbuka dan tertarget. Topik berikut menunjukkan konfigurasi armada instans yang dapat Anda gunakan dengan tindakan `RunJobFlow` atau perintah `create-cluster` untuk meluncurkan armada instans menggunakan Pencadangan Kapasitas Sesuai Permintaan.

Gunakan pencadangan kapasitas terbuka berdasarkan upaya terbaik

Jika Instans Sesuai Permintaan kluster cocok dengan atribut pencadangan kapasitas terbuka (tipe instans, platform, penghunian, dan Availability Zone) yang tersedia di akun Anda, pencadangan kapasitas akan diterapkan secara otomatis. Namun, tidak ada jaminan bahwa pencadangan kapasitas Anda akan digunakan. Untuk penyediaan kluster, Amazon EMR mengevaluasi semua kumpulan instans yang ditentukan dalam permintaan peluncuran dan menggunakan salah satu dengan harga terendah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meluncurkan semua simpul inti yang diminta. Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia yang cocok dengan kumpulan instans diterapkan secara otomatis. Jika pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia tidak cocok dengan kumpulan instans, pencadangan tersebut tetap tidak digunakan.

Setelah simpul inti disediakan, Availability Zone dipilih dan ditetapkan. Amazon EMR menyediakan simpul tugas ke dalam kumpulan instans, dimulai dengan harga yang paling rendah terlebih dahulu, di Availability Zone yang dipilih hingga semua simpul tugas disediakan. Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia yang cocok dengan kumpulan instans diterapkan secara otomatis.

Berikut ini adalah kasus penggunaan logika alokasi kapasitas Amazon EMR untuk menggunakan pencadangan kapasitas terbuka berdasarkan upaya terbaik.

Contoh 1: Kumpulan instans dengan harga terendah dalam permintaan peluncuran memiliki reservasi kapasitas terbuka yang tersedia

Dalam hal ini, Amazon EMR meluncurkan kapasitas di kumpulan instans harga terendah dengan Instans Sesuai Permintaan. Pencadangan kapasitas terbuka Anda yang tersedia di kumpulan instans tersebut digunakan secara otomatis.

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah		
Kapasitas yang Diminta	100		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	150	100	100
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	100	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang digunakan	100	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	50	100	100

Setelah armada instans diluncurkan, Anda dapat menjalankan [describe-capacity-reservations](#) untuk melihat berapa banyak pencadangan kapasitas tidak terpakai yang tersisa.

Contoh 2: Pool instans dengan harga terendah dalam permintaan peluncuran tidak memiliki reservasi kapasitas terbuka yang tersedia

Dalam hal ini, Amazon EMR meluncurkan kapasitas di kumpulan instans harga terendah dengan Instans Sesuai Permintaan. Namun, pencadangan kapasitas terbuka Anda tetap tidak digunakan.

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah		
Kapasitas yang Diminta	100		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	-	-	100
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	100	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang digunakan	-	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	-	-	100

Konfigurasi Armada Instance untuk menggunakan reservasi kapasitas terbuka dengan upaya terbaik

Jika Anda menggunakan tindakan `RunJobFlow` untuk membuat kluster berbasis armada instans, atur strategi alokasi Sesuai Permintaan ke `lowest-price` dan `CapacityReservationPreference` untuk opsi pencadangan kapasitas ke `open`. Atau, jika Anda membiarkan bidang ini kosong, Amazon EMR akan me-default preferensi reservasi kapasitas Instans Sesuai Permintaan. `open`

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "CapacityReservationPreference": "open"
      }
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan CLI Amazon EMR untuk membuat kluster berbasis armada instans menggunakan pencadangan kapasitas terbuka.

```
aws emr create-cluster \
  --name 'open-ODCR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets
  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'] \
  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',
  '{InstanceType=m5.xlarge}', '{InstanceType=r5.xlarge}'], \
  LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-price,CapacityReservationOptions={CapacityReservationPreference=open}}'}
```

Jika,

- `open-ODCR-cluster` diganti dengan nama kluster menggunakan pencadangan kapasitas terbuka.
- `subnet-22XXXX01` diganti dengan ID subnet.

Gunakan pencadangan kapasitas terbuka terlebih dahulu

Anda dapat memilih untuk mengganti strategi alokasi harga terendah dan memprioritaskan penggunaan pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia terlebih dahulu selagi menyediakan kluster Amazon EMR. Dalam hal ini, Amazon EMR mengevaluasi semua kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas yang ditentukan dalam permintaan peluncuran dan menggunakan salah satu dengan harga terendah yang memiliki kapasitas memadai untuk meluncurkan semua simpul inti yang diminta. Jika tidak ada kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas yang memiliki kapasitas yang memadai untuk simpul inti yang diminta, Amazon EMR kembali ke kasus upaya terbaik yang dijelaskan dalam topik sebelumnya. Artinya, Amazon EMR mengevaluasi ulang semua kumpulan instans yang ditentukan dalam permintaan peluncuran dan menggunakan salah satu dengan harga terendah yang memiliki kapasitas memadai untuk meluncurkan semua simpul inti yang diminta. Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia yang cocok dengan kumpulan instans diterapkan secara otomatis. Jika pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia tidak cocok dengan kumpulan instans, pencadangan tersebut tetap tidak digunakan.

Setelah simpul inti disediakan, Availability Zone dipilih dan ditetapkan. Amazon EMR menyediakan simpul tugas ke dalam kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas, dimulai dengan yang memiliki harga terendah terlebih dahulu, di Availability Zone yang dipilih hingga semua simpul tugas disediakan. Amazon EMR menggunakan pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia yang terdapat di setiap kumpulan instans di Availability Zone yang dipilih terlebih dahulu, dan hanya jika diperlukan, menggunakan strategi harga terendah untuk menyediakan simpul tugas yang lainnya.

Berikut ini adalah kasus penggunaan logika alokasi kapasitas Amazon EMR untuk menggunakan pencadangan kapasitas terbuka terlebih dahulu.

Contoh 1: Kumpulan instans dengan reservasi kapasitas terbuka yang tersedia dalam permintaan peluncuran memiliki kapasitas yang cukup untuk node inti

Dalam hal ini, Amazon EMR meluncurkan kapasitas di kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia terlepas dari harga kumpulan instans. Sehingga, pencadangan kapasitas terbuka Anda digunakan bila memungkinkan, hingga semua simpul inti tersedia.

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah
Kapasitas yang Diminta	100

Strategi Penggunaan	use-capacity-reservations-first		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	-	-	150
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	-	-	100
Pencadangan kapasitas terbuka yang digunakan	-	-	100
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	-	-	50

Contoh 2: Kumpulan instans dengan reservasi kapasitas terbuka yang tersedia dalam permintaan peluncuran tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk node inti

Dalam hal ini, Amazon EMR kembali meluncurkan simpul inti menggunakan strategi harga terendah dengan upaya terbaik untuk menggunakan pencadangan kapasitas.

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah		
Kapasitas yang Diminta	100		
Strategi Penggunaan	use-capacity-reservations-first		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge

Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	10	50	50
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	100	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang digunakan	10	-	-
Pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia	-	50	50

Setelah armada instans diluncurkan, Anda dapat menjalankan [describe-capacity-reservations](#) untuk melihat berapa banyak pencadangan kapasitas tidak terpakai yang tersisa.

Konfigurasi Armada Instance untuk menggunakan reservasi kapasitas terbuka terlebih dahulu

Jika Anda menggunakan tindakan RunJobFlow untuk membuat klaster berbasis armada instans, atur strategi alokasi Sesuai Permintaan ke `lowest-price` dan `UsageStrategy` untuk `CapacityReservationOptions` hingga `use-capacity-reservations-first`.

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
      }
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan Amazon EMR CLI untuk membuat cluster berbasis armada instans menggunakan reservasi kapasitas terlebih dahulu.


```
aws emr create-cluster \
  --name 'use-CR-first-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \

  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'],\

  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',\
  '{InstanceType=m5.xlarge}',{InstanceType=r5.xlarge}'],\
  LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-price,CapacityReservationOptions={UsageStrategy=use-capacity-reservations-first}}'}
```

Jika,

- `use-CR-first-cluster` diganti dengan nama kluster menggunakan pencadangan kapasitas terbuka.
- `subnet-22XXXX01` diganti dengan ID subnet.

Gunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan terlebih dahulu

Saat Anda menyediakan kluster EMR Amazon, Anda dapat memilih untuk mengganti strategi alokasi harga terendah dan memprioritaskan menggunakan reservasi kapasitas bertarget yang tersedia terlebih dahulu. Dalam hal ini, Amazon EMR mengevaluasi semua kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas yang ditargetkan yang ditentukan dalam permintaan peluncuran dan memilih satu dengan harga terendah yang memiliki kapasitas memadai untuk meluncurkan semua simpul inti yang diminta. Jika tidak ada kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas yang ditargetkan memiliki kapasitas yang memadai untuk simpul inti, Amazon EMR kembali ke kasus upaya terbaik yang dijelaskan sebelumnya. Artinya, Amazon EMR mengevaluasi ulang semua kumpulan instans yang ditentukan dalam permintaan peluncuran dan memilih satu dengan harga terendah yang memiliki kapasitas memadai untuk meluncurkan semua simpul inti yang diminta. Pencadangan kapasitas terbuka tersedia yang cocok dengan kumpulan instans diterapkan secara otomatis. Namun, pencadangan kapasitas yang ditargetkan tetap tidak digunakan.

Setelah simpul inti disediakan, Availability Zone dipilih dan ditetapkan. Amazon EMR menyediakan simpul tugas ke dalam kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas yang ditargetkan, dimulai dengan yang memiliki harga terendah terlebih dahulu, di Availability Zone yang dipilih hingga semua

simpul tugas disediakan. Amazon EMR mencoba menggunakan pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia yang berada di setiap kumpulan instans di Availability Zone yang dipilih terlebih dahulu. Kemudian, hanya jika diperlukan, Amazon EMR menggunakan strategi harga terendah untuk menyediakan simpul tugas lainnya.

Berikut ini adalah kasus penggunaan logika alokasi kapasitas Amazon EMR untuk menggunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan terlebih dahulu.

Contoh 1: Kumpulan instans dengan reservasi kapasitas tertarget yang tersedia dalam permintaan peluncuran memiliki kapasitas yang cukup untuk node inti

Dalam hal ini, Amazon EMR meluncurkan kapasitas di kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia terlepas dari harga kumpulan instans. Sehingga, pencadangan kapasitas yang Anda targetkan digunakan bila memungkinkan hingga semua simpul inti tersedia.

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah		
Strategi Penggunaan	use-capacity-reservations-first		
Kapasitas yang Diminta	100		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
Pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia	-	-	150
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	-	-	100
Pencadangan kapasitas tertarget yang digunakan	-	-	100

Pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia	-	-	50

Example Contoh 2: Kumpulan instans dengan pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia dalam permintaan peluncuran tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk simpul inti

Strategi Sesuai Permintaan	harga terendah		
Kapasitas yang Diminta	100		
Strategi Penggunaan	use-capacity-reservations-first		
Tipe Instans	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
Pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia	10	50	50
Harga Sesuai Permintaan	\$	\$\$	\$\$\$
Instans yang Disediakan	100	-	-
Reservasi kapasitas yang ditargetkan digunakan	10	-	-
Pencadangan kapasitas tertarget yang tersedia	-	50	50

Setelah armada instans diluncurkan, Anda dapat menjalankan [describe-capacity-reservations](#) untuk melihat berapa banyak pencadangan kapasitas tidak terpakai yang tersisa.

Konfigurasi Armada Instance untuk menggunakan reservasi kapasitas yang ditargetkan terlebih dahulu

Jika Anda menggunakan tindakan `RunJobFlow` untuk membuat kluster berbasis armada instans, atur strategi alokasi Sesuai Permintaan ke `lowest-price`, `UsageStrategy` untuk `CapacityReservationOptions` hingga `use-capacity-reservations-first`, dan `CapacityReservationResourceGroupArn` hingga `CapacityReservationOptions` ke `<your resource group ARN>`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan reservasi kapasitas](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first",
        "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:sa-
east-1:123456789012:group/MyCRGroup"
      }
  }
}
```

Jika `arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup` diganti dengan grup sumber daya Anda ARN.

Anda juga dapat menggunakan Amazon EMR CLI untuk membuat cluster berbasis armada instance menggunakan reservasi kapasitas yang ditargetkan.

```
aws emr create-cluster \
  --name 'targeted-CR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets
InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=[ '{InstanceType=c4.xlarge,
\
  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,\
InstanceTypeConfigs=[ '{InstanceType=c5.xlarge},{InstanceType=m5.xlarge},
{InstanceType=r5.xlarge}' ],\
LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-
price,CapacityReservationOptions={UsageStrategy=use-capacity-reservations-
```

```
first,CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup}} '}
```

Di mana,

- `targeted-CR-cluster` diganti dengan nama kluster Anda menggunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan.
- `subnet-22XXXX01` diganti dengan ID subnet.
- `arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup` diganti dengan grup sumber daya ARN.

Hindari menggunakan pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia

Example

Jika Anda ingin menghindari penggunaan pencadangan kapasitas terbuka secara tidak terduga saat meluncurkan kluster Amazon EMR, atur strategi alokasi Sesuai Permintaan ke `lowest-price` dan `CapacityReservationPreference` untuk `CapacityReservationOptions` hingga `none`. Jika tidak, Amazon EMR menetapkan preferensi pencadangan kapasitas Instans Sesuai Permintaan ke `default open` dan mencoba menggunakan pencadangan kapasitas terbuka yang tersedia berdasarkan upaya terbaik.

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "CapacityReservationPreference": "none"
      }
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan CLI Amazon EMR untuk membuat kluster berbasis armada instans tanpa menggunakan pencadangan kapasitas terbuka apa pun.

```
aws emr create-cluster \
  --name 'none-CR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
```

```
--instance-fleets \

InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'],\

InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',\
'{InstanceType=m5.xlarge}',{InstanceType=r5.xlarge}'],\
LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-price,CapacityReservationOptions={CapacityReservationPreference=none}}'}
```

Jika,


- none-CR-cluster diganti dengan nama kluster Anda yang tidak menggunakan pencadangan kapasitas terbuka.
- subnet-22XXXX01 diganti dengan ID subnet.

Skenario untuk menggunakan pencadangan kapasitas

Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan pencadangan kapasitas dalam skenario berikut.

Skenario 1: Rotasi kluster yang berjalan lama menggunakan pencadangan kapasitas


Saat merotasi kluster yang berjalan lama, Anda mungkin memiliki persyaratan ketat mengenai tipe instans dan Availability Zone untuk instans baru yang Anda sediakan. Dengan pencadangan kapasitas, Anda dapat menggunakan jaminan kapasitas untuk menyelesaikan rotasi kluster tanpa gangguan.



Skenario 2: Sediakan kluster jangka pendek berturut-turut menggunakan pencadangan kapasitas

Anda juga dapat menggunakan pencadangan kapasitas untuk menyediakan sekelompok kluster jangka pendek yang berurutan untuk beban kerja individual sehingga saat Anda mengakhiri kluster, kluster berikutnya dapat menggunakan pencadangan kapasitas. Anda dapat menggunakan

rencadangan kapasitas yang ditargetkan untuk memastikan bahwa hanya kluster yang dituju yang menggunakan pencadangan kapasitas.



Mengonfigurasi grup instans seragam untuk kluster EMR Amazon Anda

Dengan konfigurasi grup instans, setiap jenis simpul (utama, inti, atau tugas) terdiri dari tipe instans yang sama dan opsi pembelian yang sama untuk instans: Sesuai Permintaan atau Spot. Anda menentukan setelan ini saat membuat grup instans. Mereka tidak bisa diubah nanti. Namun, Anda dapat menambahkan instans dengan jenis dan opsi pembelian yang sama ke grup instans inti dan tugas. Anda juga dapat menghapus instans.

Jika Instans Sesuai Permintaan kluster cocok dengan atribut pencadangan kapasitas terbuka (tipe instans, platform, penghunian, dan Availability Zone) yang tersedia di akun Anda, pencadangan kapasitas akan diterapkan secara otomatis. Anda dapat menggunakan reservasi kapasitas terbuka untuk node primer, inti, dan tugas. Namun, Anda tidak dapat menggunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan atau mencegah instans diluncurkan ke pencadangan kapasitas terbuka dengan atribut yang cocok saat Anda menyediakan kluster menggunakan grup instans. Jika Anda ingin menggunakan pencadangan kapasitas yang ditargetkan atau mencegah instans diluncurkan ke pencadangan kapasitas terbuka, gunakan Armada Instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR](#).

Untuk menambahkan tipe instans yang berbeda setelah kluster dibuat, Anda dapat menambahkan grup instans tugas tambahan. Anda dapat memilih tipe instans dan opsi pembelian yang berbeda untuk setiap grup instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penskalaan kluster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#).

Saat meluncurkan instans, preferensi pencadangan kapasitas Instans Berdasarkan Permintaan akan default ke open, yang memungkinkannya dijalankan di pencadangan kapasitas terbuka yang memiliki atribut yang cocok (tipe instans, platform, Availability Zone). Untuk informasi lebih lanjut tentang Pencadangan Kapasitas Sesuai Permintaan, lihat [Gunakan reservasi kapasitas dengan armada instans di Amazon EMR](#).

Bagian ini mencakup pembuatan kluster dengan grup instans seragam. Untuk informasi lebih lanjut tentang memodifikasi grup instans yang ada dengan menambahkan atau menghapus instans secara manual atau dengan penskalaan otomatis, lihat [Kelola kluster EMR Amazon](#).

Gunakan konsol untuk mengkonfigurasi grup instans seragam

Console

Untuk membuat cluster dengan grup instance dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, dan pilih Create cluster.
3. Di bawah konfigurasi Cluster, pilih Grup instans.
4. Di bawah grup Node, ada bagian untuk setiap jenis grup node. Untuk grup simpul primer, pilih kotak centang Gunakan beberapa node primer jika Anda ingin memiliki 3 node primer. Pilih kotak centang opsi Gunakan pembelian Spot jika Anda ingin menggunakan pembelian Spot.
5. Untuk grup node primer dan inti, pilih Add instance type dan pilih hingga 5 tipe instance. Untuk grup tugas, pilih Tambahkan jenis instans dan pilih hingga lima belas jenis instans. Amazon EMR mungkin menyediakan campuran jenis instans ini saat meluncurkan cluster.
6. Di bawah setiap tipe grup node, pilih menu tarik-turun Tindakan di samping setiap instance untuk mengubah pengaturan ini:

Tambahkan volume EBS

Tentukan volume EBS yang akan dilampirkan ke jenis instans setelah Amazon EMR menyediakannya.

Edit harga Spot maksimum

Tentukan harga Spot maksimum untuk setiap jenis instans dalam armada. Anda dapat menetapkan harga ini sebagai persentase dari harga Sesuai Permintaan, atau sebagai jumlah dolar tertentu. Jika harga Spot saat ini di Availability Zone di bawah harga Spot maksimum Anda, Amazon EMR menyediakan Instans Spot. Anda tidak selalu membayar harga Spot dengan harga Spot maksimum.

7. Secara opsional, perluas konfigurasi Node untuk memasukkan konfigurasi JSON atau memuat JSON dari Amazon S3.
8. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.

9. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

Gunakan AWS CLI untuk membuat cluster dengan grup instance seragam

Untuk menentukan konfigurasi grup instans klaster dengan menggunakan AWS CLI, gunakan perintah `create-cluster` bersama dengan parameter `--instance-groups`. Amazon EMR mengasumsikan opsi Instans Sesuai Permintaan kecuali Anda menentukan argumen `BidPrice` untuk grup instans. Untuk contoh perintah `create-cluster` yang meluncurkan grup instans seragam dengan Instans Sesuai Permintaan dan berbagai opsi klaster, ketik `aws emr create-cluster help` di baris perintah, atau lihat [buat-klaster](#) di AWS CLI Referensi Perintah.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk membuat grup instance seragam dalam klaster yang menggunakan Instans Spot. Harga Spot yang ditawarkan tergantung pada Availability Zone. Saat Anda menggunakan CLI atau API, Anda dapat menentukan Availability Zone baik dengan argumen `AvailabilityZone` (jika Anda menggunakan jaringan klasik EC2) atau `SubnetID` argumen dari `--ec2-attributes` parameter. Availability Zone atau subnet yang Anda pilih berlaku untuk klaster, sehingga digunakan untuk semua grup instans. Jika Anda tidak menentukan Availability Zone atau subnet secara jelas, Amazon EMR akan memilih Availability Zone dengan harga Spot terendah saat meluncurkan klaster.

Contoh berikut menunjukkan `create-cluster` perintah yang menciptakan primer, inti, dan dua kelompok instance tugas yang semuanya menggunakan Instans Spot. Ganti *myKey* dengan nama key pair Amazon EC2 Anda.

Note

Karakter lanjutan baris Linux (`\`) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (`^`).

```
aws emr create-cluster --name "MySpotCluster" \  
  --release-label emr-7.12.0 \  
  --use-default-roles \  
  --ec2-attributes KeyName=myKey \  
  --instance-groups \  
    InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,BidPrice=0.25 \  
    InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,BidPrice=0.03 \  
    InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=4,BidPrice=0.03 \  
    InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,BidPrice=0.04
```

Dengan menggunakan CLI, Anda dapat membuat cluster grup instance seragam yang menentukan AMI kustom unik untuk setiap jenis instans dalam grup instans. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan arsitektur instance yang berbeda dalam grup instance yang sama. Setiap jenis instans harus menggunakan AMI kustom dengan arsitektur yang cocok. Misalnya, Anda akan mengonfigurasi tipe instans m5.xlarge dengan AMI kustom arsitektur x86_64, dan tipe instans m6g.xlarge dengan AMI kustom arsitektur (ARM) yang sesuai. AWS AARCH64

Contoh berikut menunjukkan cluster grup instance seragam yang dibuat dengan dua tipe instance, masing-masing dengan AMI kustomnya sendiri. Perhatikan bahwa kustom AMIs ditentukan hanya pada tingkat jenis instance, bukan pada tingkat cluster. Ini untuk menghindari konflik antara tipe instance AMIs dan AMI di tingkat cluster, yang akan menyebabkan peluncuran cluster gagal.

```
aws emr create-cluster
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-groups \

  InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456 \
  InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m6g.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-234567
```

Anda dapat menambahkan beberapa kustom AMIs ke grup instans yang Anda tambahkan ke cluster yang sedang berjalan. CustomAmiIdArgumen dapat digunakan dengan add-instance-groups perintah seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-123456 \
  --instance-groups \

  InstanceGroupType=Task,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456
```

Gunakan Java SDK untuk membuat grup instans

Anda memulai objek InstanceGroupConfig yang menentukan konfigurasi grup instans untuk klaster. Untuk menggunakan Instans Spot, atur properti withBidPrice dan withMarket pada objek InstanceGroupConfig. Kode berikut menunjukkan cara mendefinisikan grup instance primer, inti, dan tugas yang menjalankan Instans Spot.

```
InstanceGroupConfig instanceGroupConfigMaster = new InstanceGroupConfig()
```

```
.withInstanceCount(1)
.withInstanceRole("MASTER")
.withInstanceType("m4.large")
.withMarket("SPOT")
.withBidPrice("0.25");

InstanceGroupConfig instanceGroupConfigCore = new InstanceGroupConfig()
.withInstanceCount(4)
.withInstanceRole("CORE")
.withInstanceType("m4.large")
.withMarket("SPOT")
.withBidPrice("0.03");

InstanceGroupConfig instanceGroupConfigTask = new InstanceGroupConfig()
.withInstanceCount(2)
.withInstanceRole("TASK")
.withInstanceType("m4.large")
.withMarket("SPOT")
.withBidPrice("0.10");
```

Fleksibilitas Availability Zone untuk klaster EMR Amazon

Masing-masing Wilayah AWS memiliki beberapa lokasi terisolasi yang dikenal sebagai Availability Zones. Saat meluncurkan instance, Anda dapat secara opsional menentukan Availability Zone (AZ) di Wilayah AWS yang Anda gunakan. [Fleksibilitas Availability Zone](#) adalah distribusi instance di beberapa AZs. Jika satu instance gagal, Anda dapat mendesain aplikasi sehingga instance di AZ lain dapat menangani permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang Availability Zone, lihat dokumentasi [Wilayah dan zona](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

[Fleksibilitas instans](#) adalah penggunaan beberapa jenis instance untuk memenuhi persyaratan kapasitas. Bila Anda mengekspresikan fleksibilitas dengan instans, Anda dapat menggunakan kapasitas agregat di seluruh ukuran instans, keluarga, dan generasi. Fleksibilitas yang lebih besar meningkatkan peluang untuk menemukan dan mengalokasikan jumlah kapasitas komputasi yang Anda butuhkan jika dibandingkan dengan cluster yang menggunakan satu jenis instans.

Fleksibilitas Instance dan Availability Zone mengurangi [kesalahan kapasitas \(ICE\) dan interupsi Spot yang tidak mencukupi](#) jika dibandingkan dengan cluster dengan tipe instans tunggal atau AZ. Gunakan praktik terbaik yang dibahas di sini untuk menentukan contoh mana yang akan didiversifikasi setelah Anda mengetahui keluarga dan ukuran instans awal. Pendekatan ini memaksimalkan ketersediaan ke kumpulan kapasitas Amazon EC2 dengan kinerja minimal dan varians biaya.

Menjadi fleksibel tentang Availability Zone

Kami menyarankan Anda mengonfigurasi semua Availability Zone untuk digunakan di virtual private cloud (VPC) dan Anda memilihnya untuk kluster EMR Anda. Cluster harus ada hanya dalam satu Availability Zone, tetapi dengan armada instans EMR Amazon, Anda dapat memilih beberapa subnet untuk Availability Zone yang berbeda. Saat Amazon EMR meluncurkan cluster, ia melihat subnet tersebut untuk menemukan instance dan opsi pembelian yang Anda tentukan. Saat Anda menyediakan kluster EMR untuk beberapa subnet, kluster Anda dapat mengakses kumpulan kapasitas Amazon EC2 yang lebih dalam jika dibandingkan dengan cluster dalam satu subnet.

Jika Anda harus memprioritaskan sejumlah Availability Zone untuk digunakan di virtual private cloud (VPC) untuk kluster EMR Anda, Anda dapat memanfaatkan kemampuan skor penempatan Spot dengan Amazon EC2. Dengan penilaian penempatan Spot, Anda menentukan persyaratan komputasi untuk Instans Spot Anda, lalu EC2 mengembalikan sepuluh besar Wilayah AWS atau Availability Zone yang dicetak pada skala dari 1 hingga 10. Skor 10 menunjukkan bahwa permintaan Spot Anda sangat mungkin berhasil; skor 1 menunjukkan bahwa permintaan Spot Anda tidak mungkin berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan penilaian penempatan Spot, lihat [Skor penempatan spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menjadi fleksibel tentang jenis instance

Fleksibilitas instans adalah penggunaan beberapa jenis instance untuk memenuhi persyaratan kapasitas. Fleksibilitas instans menguntungkan penggunaan Instans Amazon EC2 Spot dan On-Demand. Dengan Instans Spot, fleksibilitas instans memungkinkan Amazon EC2 meluncurkan instans dari kumpulan kapasitas yang lebih dalam menggunakan data kapasitas waktu nyata. Ini juga memprediksi contoh mana yang paling tersedia. Ini menawarkan lebih sedikit gangguan dan dapat mengurangi biaya keseluruhan beban kerja. Dengan Instans Sesuai Permintaan, fleksibilitas instans mengurangi kesalahan kapasitas (ICE) yang tidak mencukupi saat penyediaan kapasitas total di sejumlah besar kumpulan instans.

Untuk kluster Grup Instance, Anda dapat menentukan hingga 50 jenis instans EC2. Untuk Armada Instance dengan strategi alokasi, Anda dapat menentukan hingga 30 jenis instans EC2 untuk setiap grup node primer, inti, dan tugas. Berbagai contoh yang lebih luas meningkatkan manfaat fleksibilitas instance.

Mengekspresikan fleksibilitas contoh

Pertimbangkan praktik terbaik berikut untuk mengekspresikan fleksibilitas instans untuk aplikasi Anda.

Topik

- [Tentukan contoh keluarga dan ukuran](#)
- [Sertakan contoh tambahan](#)

Tentukan contoh keluarga dan ukuran

Amazon EMR mendukung beberapa jenis instans untuk kasus penggunaan yang berbeda. Jenis instance ini tercantum dalam [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#) dokumentasi. Setiap jenis instance milik keluarga instance yang menjelaskan aplikasi apa yang dioptimalkan untuk jenis aplikasi tersebut.

Untuk beban kerja baru, Anda harus melakukan benchmark dengan tipe instance dalam keluarga tujuan umum, seperti m5 atau c5. Kemudian, pantau metrik OS dan YARN dari Ganglia dan Amazon CloudWatch untuk menentukan kemacetan sistem pada beban puncak. Kemacetan termasuk CPU, memori, penyimpanan, dan operasi I/O. Setelah Anda mengidentifikasi kemacetan, pilih komputasi yang dioptimalkan, dioptimalkan memori, penyimpanan dioptimalkan, atau kelompok instans lain yang sesuai untuk jenis instans Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat halaman [Tentukan infrastruktur yang tepat untuk beban kerja Spark Anda](#) di panduan praktik terbaik Amazon EMR.

GitHub

Selanjutnya, identifikasi wadah YARN terkecil atau pelaksana Spark yang dibutuhkan aplikasi Anda. Ini adalah ukuran instance terkecil yang sesuai dengan wadah dan ukuran instance minimum untuk cluster. Gunakan metrik ini untuk menentukan contoh yang dapat Anda diversifikasi lebih lanjut. Contoh yang lebih kecil akan memungkinkan lebih banyak fleksibilitas instance.

Untuk fleksibilitas contoh maksimum, Anda harus memanfaatkan sebanyak mungkin contoh. Kami menyarankan Anda melakukan diversifikasi dengan instance yang memiliki spesifikasi perangkat keras serupa. Ini memaksimalkan akses ke kumpulan kapasitas EC2 dengan biaya minimal dan varians kinerja. Diversifikasi lintas ukuran. Untuk melakukannya, prioritaskan AWS Graviton dan generasi sebelumnya terlebih dahulu. Sebagai aturan umum, cobalah untuk fleksibel di setidaknya 15 jenis instans untuk setiap beban kerja. Kami menyarankan Anda memulai dengan instans tujuan umum, komputasi yang dioptimalkan, atau dioptimalkan memori. Jenis contoh ini akan memberikan fleksibilitas terbesar.

Sertakan contoh tambahan

Untuk keragaman maksimum, sertakan jenis instance tambahan. Prioritaskan ukuran instans, Graviton, dan fleksibilitas generasi terlebih dahulu. Ini memungkinkan akses ke kumpulan kapasitas

EC2 tambahan dengan profil biaya dan kinerja yang serupa. Jika Anda membutuhkan fleksibilitas lebih lanjut karena gangguan ICE atau spot, pertimbangkan varian dan fleksibilitas keluarga. Setiap pendekatan memiliki pengorbanan yang bergantung pada kasus penggunaan dan persyaratan Anda.

- **Fleksibilitas ukuran** — Pertama, diversifikasi dengan contoh ukuran berbeda dalam keluarga yang sama. Instans dalam keluarga yang sama memberikan biaya dan kinerja yang sama, tetapi dapat meluncurkan jumlah kontainer yang berbeda di setiap host. Misalnya, jika ukuran eksekutor minimum yang Anda butuhkan adalah memori 2vCPU dan 8Gb, ukuran instans minimum adalah `m5.xlarge`. Untuk fleksibilitas ukuran, sertakan `m5.xlarge`, `m5.2xlarge`, `m5.4xlarge`, `m5.8xlarge`, `m5.12xlarge`, `m5.16xlarge`, dan `m5.24xlarge`.
- **Fleksibilitas Graviton** — Selain ukuran, Anda dapat melakukan diversifikasi dengan instance Graviton. Instans Graviton didukung oleh prosesor AWS Graviton2 yang memberikan kinerja harga terbaik untuk beban kerja cloud di Amazon EC2. Misalnya, dengan ukuran instans minimum `m5.xlarge`, Anda dapat menyertakan `m6g.xlarge`, `m6g.2xlarge`, `m6g.4xlarge`, `m6g.8xlarge`, dan `m6g.16xlarge` untuk fleksibilitas Graviton.
- **Fleksibilitas generasi** — Mirip dengan Graviton dan fleksibilitas ukuran, instance dalam keluarga generasi sebelumnya memiliki spesifikasi perangkat keras yang sama. Ini menghasilkan profil biaya dan kinerja yang serupa dengan peningkatan total kumpulan Amazon EC2 yang dapat diakses. Untuk fleksibilitas generasi, sertakan `m4.xlarge`, `m4.2xlarge`, `m4.10xlarge`, dan `m4.16xlarge`.
- **Fleksibilitas keluarga dan varian**
 - **Kapasitas** — Untuk mengoptimalkan kapasitas, kami merekomendasikan fleksibilitas instans di seluruh keluarga instans. Contoh umum dari keluarga instance yang berbeda memiliki kumpulan contoh yang lebih dalam yang dapat membantu memenuhi persyaratan kapasitas. Namun, instance dari keluarga yang berbeda akan memiliki rasio vCPU terhadap memori yang berbeda. Ini menghasilkan pemanfaatan yang kurang jika wadah aplikasi yang diharapkan berukuran untuk instance yang berbeda. Misalnya, dengan `m5.xlarge`, sertakan instance yang dioptimalkan komputasi seperti `c5` atau instance yang dioptimalkan memori seperti misalnya fleksibilitas keluarga `r5`.
 - **Biaya** — Untuk mengoptimalkan biaya, kami merekomendasikan fleksibilitas instans di seluruh varian. Instans ini memiliki rasio memori dan vCPU yang sama dengan instance awal. Pertukaran dengan fleksibilitas varian adalah bahwa kasus ini memiliki kumpulan kapasitas yang lebih kecil yang dapat mengakibatkan kapasitas tambahan yang terbatas atau gangguan Spot yang lebih tinggi. Misalnya, sertakan instance berbasis AMD (`m5a`), instance berbasis SSD (`m5d`) atau instans yang dioptimalkan jaringan (`m5n`) misalnya fleksibilitas varian. `m5n`

Mengonfigurasi jenis instans klaster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot

Gunakan panduan di bagian ini untuk membantu Anda menentukan tipe instans, opsi pembelian, dan jumlah penyimpanan yang akan disediakan untuk setiap jenis simpul dalam klaster EMR.

Tipe instans apa yang harus Anda gunakan?

Ada beberapa cara untuk menambahkan instans Amazon EC2 ke cluster. Metode yang harus Anda pilih bergantung pada apakah Anda menggunakan konfigurasi grup instance atau konfigurasi armada instance untuk cluster.

- Grup Instance
 - Tambahkan instans dengan tipe yang sama secara manual ke grup instans inti dan tugas yang ada.
 - Tambahkan grup instans tugas secara manual, yang dapat menggunakan tipe instans yang berbeda.
 - Siapkan penskalaan otomatis di Amazon EMR untuk grup instans, menambahkan dan menghapus instance secara otomatis berdasarkan nilai metrik CloudWatch Amazon yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penskalaan klaster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#).
- Armada Instance
 - Tambahkan satu armada instans tugas.
 - Ubah kapasitas target untuk Instans Sesuai Permintaan dan Spot untuk armada instans inti dan tugas yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk klaster EMR Amazon](#).

Salah satu cara untuk merencanakan instans klaster Anda adalah dengan menjalankan klaster uji dengan kumpulan sampel data yang representatif dan memantau pemanfaatan simpul dalam klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat dan pantau klaster EMR Amazon saat melakukan pekerjaan](#). Cara lain adalah dengan menghitung kapasitas instans yang Anda pertimbangkan dan membandingkan nilai tersebut dengan ukuran data Anda.

Secara umum, tipe node utama, yang menetapkan tugas, tidak memerlukan instans EC2 dengan banyak daya pemrosesan; Instans Amazon EC2 untuk tipe node inti, yang memproses tugas dan menyimpan data dalam HDFS, memerlukan daya pemrosesan dan kapasitas penyimpanan; Instans Amazon EC2 untuk tipe node tugas, yang tidak menyimpan data, hanya membutuhkan daya

pemrosesan. Untuk panduan tentang instans Amazon EC2 yang tersedia dan konfigurasinya, lihat. [Konfigurasi jenis instans Amazon EC2 untuk digunakan dengan Amazon EMR](#)

Panduan berikut berlaku untuk sebagian besar kluster Amazon EMR.

- Ada batas vCPU untuk jumlah total instans Amazon EC2 sesuai permintaan yang Anda jalankan pada akun per. AWS Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya tentang batas vCPU dan cara meminta peningkatan batas untuk akun Anda, lihat Instans [Sesuai Permintaan di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans](#) Linux.
- Node primer biasanya tidak memiliki persyaratan komputasi yang besar. Untuk cluster dengan sejumlah besar node, atau untuk cluster dengan aplikasi yang secara khusus digunakan pada node primer (JupyterHub, Hue, dll.), node primer yang lebih besar mungkin diperlukan dan dapat membantu meningkatkan kinerja cluster. Misalnya, pertimbangkan untuk menggunakan instans m5.xlarge untuk kluster yang berukuran kecil (50 simpul atau lebih sedikit), dan tingkatkan ke tipe instans yang lebih besar untuk kluster yang lebih besar.
- Kebutuhan komputasi dari simpul inti dan tugas bergantung pada jenis pemrosesan yang dilakukan aplikasi Anda. Berbagai pekerjaan dapat dijalankan pada tipe instans tujuan umum, yang menawarkan performa seimbang dalam hal CPU, ruang disk, dan input/output. Kluster intensif komputasi dapat mengambil manfaat dari menjalankan instans CPU Tinggi, yang memiliki CPU lebih banyak secara proporsional daripada RAM. Aplikasi basis data dan cache memori dapat mengambil manfaat dari menjalankan instans Memori Tinggi. Aplikasi intensif jaringan dan intensif CPU seperti parsing, NLP, dan machine learning dapat mengambil manfaat dari menjalankan pada instans komputasi kluster, yang menyediakan sumber daya CPU tinggi secara proporsional dan peningkatan performa jaringan.
- Jika fase yang berbeda dari kluster Anda memiliki kebutuhan kapasitas yang berbeda, Anda dapat memulai dengan sejumlah kecil simpul inti dan menambah atau mengurangi jumlah simpul tugas untuk memenuhi berbagai persyaratan kapasitas alur kerja Anda.
- Jumlah data yang dapat Anda proses bergantung pada kapasitas simpul inti dan ukuran data Anda sebagai input, selama pemrosesan, dan sebagai output. Set data input, menengah, dan output semuanya berada di kluster selama pemrosesan.

Kapan Anda harus menggunakan Instans Spot?

Saat meluncurkan kluster di Amazon EMR, Anda dapat memilih untuk meluncurkan instance utama, inti, atau tugas di Instans Spot. Karena setiap jenis grup instans memainkan peran yang berbeda dalam kluster, terdapat implikasi peluncuran dari setiap jenis simpul pada Instans Spot. Anda tidak dapat mengubah opsi pembelian instans saat kluster sedang berjalan. Untuk mengubah dari On-

Demand ke Instans Spot atau sebaliknya, untuk node primer dan inti, Anda harus menghentikan cluster dan meluncurkan yang baru. Untuk simpul tugas, Anda dapat meluncurkan grup instans tugas atau armada instans baru, dan menghapus yang lama.

Topik

- [Pengaturan Amazon EMR untuk mencegah kegagalan tugas karena pengakhiran Instans Spot simpul tugas](#)
- [Node utama pada Instance Spot](#)
- [Simpul inti pada Instans Spot](#)
- [Simpul tugas pada Instans Spot](#)
- [Konfigurasi instans untuk skenario aplikasi](#)

Pengaturan Amazon EMR untuk mencegah kegagalan tugas karena pengakhiran Instans Spot simpul tugas

Karena Instans Spot sering digunakan untuk menjalankan simpul tugas, Amazon EMR memiliki fungsionalitas default untuk menjadwalkan tugas YARN sehingga tugas yang sedang berjalan tidak mengalami kegagalan saat simpul tugas yang berjalan pada Instans Spot diakhiri. Amazon EMR melakukan ini dengan mengizinkan proses utama aplikasi berjalan hanya pada simpul inti. Proses utama aplikasi mengontrol tugas yang sedang berjalan dan harus tetap hidup selama masa tugas.

Amazon EMR merilis 5.19.0 dan yang lebih baru menggunakan fitur [label node YARN](#) bawaan untuk mencapai ini. (Versi sebelumnya menggunakan patch kode). Properti dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan `capacity-scheduler` dikonfigurasi secara default sehingga YARN `capacity-scheduler` dan `fair-scheduler` memanfaatkan label simpul. Amazon EMR secara otomatis melabeli simpul inti dengan label `CORE`, dan menetapkan properti sehingga utama aplikasi dijadwalkan hanya pada simpul dengan label `INTI`. Mengubah properti terkait secara manual dalam klasifikasi konfigurasi `yarn-site` dan `capacity-scheduler`, atau secara langsung dalam file XML terkait, dapat merusak fitur ini atau mengubah fungsionalitas ini.

Amazon EMR mengonfigurasi properti dan nilai berikut secara default. Berhati-hatilah saat mengonfigurasi properti ini.

 Note

Dimulai dengan Amazon EMR seri rilis 6.x, fitur label simpul YARN dinonaktifkan secara default. Proses utama aplikasi dapat berjalan pada node inti dan tugas secara default. Anda dapat mengaktifkan fitur label simpul YARN dengan mengkonfigurasi properti berikut:

- `yarn.node-labels.enabled: true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

- `yarn-site (yarn-site.xml)` Pada Semua Node
 - `yarn.node-labels.enabled: true`
 - `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`
 - `yarn.node-labels.fs-store.root-dir: '/apps/yarn/nodelabels'`
 - `yarn.node-labels.configuration-type: 'distributed'`
- `yarn-site (yarn-site.xml)` Pada Node Primer Dan Inti
 - `yarn.nodemanager.node-labels.provider: 'config'`
 - `yarn.nodemanager.node-labels.provider.configured-node-partition: 'CORE'`
- `capacity-scheduler (capacity-scheduler.xml)` Pada Semua Node
 - `yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels: '*'`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels.CORE.capacity: 100`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.default.accessible-node-labels: '*'`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.default.accessible-node-labels.CORE.capacity: 100`

Node utama pada Instance Spot

Node utama mengontrol dan mengarahkan cluster. Ketika berakhir, cluster berakhir, jadi Anda hanya harus meluncurkan node utama sebagai Instans Spot jika Anda menjalankan cluster di mana penghentian mendadak dapat diterima. Ini mungkin terjadi jika Anda menguji aplikasi baru, memiliki klaster yang secara berkala menyimpan data ke penyimpanan eksternal seperti Amazon S3, atau menjalankan klaster di mana biaya lebih penting daripada memastikan penyelesaian klaster.

Saat Anda meluncurkan grup instans utama sebagai Instans Spot, klaster tidak akan dimulai hingga permintaan Instans Spot terpenuhi. Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ketika memilih harga Spot maksimum Anda.

Anda hanya dapat menambahkan node utama Instance Spot saat meluncurkan cluster. Anda tidak dapat menambah atau menghapus node utama dari cluster yang sedang berjalan.

Biasanya, Anda hanya akan menjalankan node utama sebagai Instance Spot jika Anda menjalankan seluruh cluster (semua grup instance) sebagai Instans Spot.

Simpul inti pada Instans Spot

Simpul inti memproses data dan menyimpan informasi menggunakan HDFS. Mengakhiri instans inti mengakibatkan risiko kehilangan data. Karena alasan ini, Anda hanya boleh menjalankan simpul inti pada Instans Spot jika kehilangan sebagian data HDFS dapat ditoleransi.

Saat Anda meluncurkan grup instans inti sebagai Instans Spot, Amazon EMR menunggu hingga dapat menyediakan semua instans inti yang diminta sebelum meluncurkan grup instans. Dengan kata lain, jika Anda meminta enam instans Amazon EC2, dan hanya lima yang tersedia pada atau di bawah harga Spot maksimum Anda, maka grup instans tidak akan diluncurkan. Amazon EMR terus menunggu hingga keenam instans Amazon EC2 tersedia atau hingga Anda mengakhiri klaster. Anda dapat mengubah jumlah Instans Spot dalam grup instans inti untuk menambah kapasitas ke klaster yang sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan grup instans, dan bagaimana Instans Spot bekerja dengan armada instans, lihat [the section called “Konfigurasi armada instans atau grup instans”](#).

Simpul tugas pada Instans Spot

Simpul tugas memproses data tetapi tidak menyimpan data persisten dalam HDFS. Jika mereka berakhir karena harga Spot telah naik di atas harga Spot maksimum Anda, tidak ada data yang hilang dan hanya akan terjadi efek minim pada klaster Anda.

Saat Anda meluncurkan satu atau beberapa grup instans tugas sebagai Instans Spot, Amazon EMR menyediakan simpul tugas sebanyak mungkin, menggunakan harga Spot maksimum Anda. Ini berarti bahwa jika Anda meminta grup instans tugas dengan enam simpul, dan hanya lima Instans Spot yang tersedia pada atau di bawah harga Spot maksimum Anda, Amazon EMR akan meluncurkan grup instans dengan lima simpul lalu menambahkan yang keenam nanti jika memungkinkan.

Meluncurkan grup instans tugas sebagai Instans Spot adalah cara strategis untuk memperluas kapasitas klaster Anda sekaligus meminimalkan biaya. Jika Anda meluncurkan grup instans utama

dan inti sebagai Instans Sesuai Permintaan, kapasitasnya dijamin untuk menjalankan kluster. Anda dapat menambahkan instans tugas ke grup instans tugas sesuai kebutuhan, untuk menangani lalu lintas puncak atau mempercepat pemrosesan data.

Anda dapat menambahkan atau menghapus node tugas menggunakan konsol, AWS CLI, atau API. Anda juga dapat menambahkan grup tugas tambahan, tetapi Anda tidak dapat menghapus grup tugas setelah dibuat.

Konfigurasi instans untuk skenario aplikasi

Tabel berikut adalah referensi cepat untuk opsi dan konfigurasi pembelian tipe simpul yang biasanya sesuai untuk berbagai skenario aplikasi. Pilih tautan untuk melihat informasi selengkapnya tentang setiap jenis skenario.

Skenario aplikasi	Opsi pembelian simpul utama	Opsi pembelian simpul inti	Opsi pembelian simpul tugas
kluster dan gudang data yang berjalan lama	Sesuai Permintaan	Gabungan Sesuai Permintaan atau armada instans	Gabungan spot atau armada instans
Beban kerja dengan biaya	Spot	Spot	Spot
Beban kerja data kritis	Sesuai Permintaan	Sesuai Permintaan	Gabungan spot atau armada instans
Pengujian aplikasi	Spot	Spot	Spot

Ada beberapa skenario di mana Instans Spot berguna untuk menjalankan kluster Amazon EMR.

kluster dan gudang data yang berjalan lama

Jika Anda menjalankan kluster Amazon EMR persisten yang memiliki variasi kapasitas komputasi yang dapat diprediksi, seperti gudang data, Anda dapat menangani permintaan puncak dengan biaya lebih rendah menggunakan Instans Spot. Anda dapat meluncurkan grup instans utama dan inti sebagai Instans Sesuai Permintaan untuk menangani kapasitas normal dan meluncurkan grup instans tugas sebagai Instans Spot untuk menangani persyaratan beban puncak Anda.

Beban kerja dengan biaya

Jika Anda menjalankan klaster sementara yang biayanya lebih rendah lebih penting daripada waktu penyelesaian, dan kehilangan sebagian pekerjaan dapat diterima, Anda dapat menjalankan seluruh klaster (grup instance primer, inti, dan tugas) sebagai Instans Spot untuk mendapatkan keuntungan dari penghematan biaya terbesar.

Beban kerja data kritis

Jika Anda menjalankan klaster yang biayanya lebih rendah lebih penting daripada waktu penyelesaian, tetapi kehilangan sebagian pekerjaan tidak dapat diterima, luncurkan grup instans utama dan inti sebagai Instans Sesuai Permintaan dan lengkapi dengan satu atau beberapa grup instans tugas dari Instans Spot. Menjalankan grup instans utama dan inti sebagai Instans Sesuai Permintaan memastikan bahwa data Anda disimpan dalam HDFS dan klaster terlindungi dari penghentian karena fluktuasi pasar Spot, sekaligus memberikan penghematan biaya yang timbul dari menjalankan grup instans tugas sebagai Instans Spot.

Pengujian aplikasi

Saat Anda menguji aplikasi baru untuk mempersiapkannya untuk diluncurkan di lingkungan produksi, Anda dapat menjalankan seluruh cluster (grup instance utama, inti, dan tugas) sebagai Instans Spot untuk mengurangi biaya pengujian Anda.

Menghitung kapasitas HDFS yang dibutuhkan dari sebuah klaster

Jumlah penyimpanan HDFS yang tersedia untuk cluster Anda tergantung pada faktor-faktor berikut:

- Jumlah instans Amazon EC2 yang digunakan untuk node inti.
- Kapasitas penyimpanan instans Amazon EC2 untuk jenis instans yang digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang volume penyimpanan instans, lihat [penyimpanan instans Amazon Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jumlah dan ukuran volume Amazon EBS yang melekat pada node inti.
- Faktor replikasi, yang mana menjelaskan bagaimana setiap blok data disimpan dalam HDFS untuk redundansi seperti RAID. Secara default, faktor replikasi adalah tiga untuk sebuah klaster yang memiliki 10 atau lebih simpul inti, dua untuk sebuah klaster yang memiliki 4-9 simpul inti, dan satu untuk satu klaster yang memiliki tiga atau lebih sedikit simpul.

Untuk menghitung kapasitas HDFS sebuah cluster, untuk setiap node inti, tambahkan kapasitas volume penyimpanan instans ke kapasitas penyimpanan Amazon EBS (jika digunakan). Kalikan

hasilnya dengan jumlah simpul inti, lalu bagi total dengan faktor replikasi berdasarkan jumlah simpul inti. Misalnya, sebuah cluster dengan 10 node inti tipe i2.xlarge, yang memiliki penyimpanan instans 800 GB tanpa volume Amazon EBS yang terpasang, memiliki total sekitar 2.666 GB yang tersedia untuk HDFS ($10 \text{ node} \times 800 \text{ GB} \div 3 \text{ faktor replikasi}$).

Jika nilai kapasitas HDFS yang dihitung lebih kecil dari data Anda, Anda dapat menambah jumlah penyimpanan HDFS dengan cara berikut:

- Membuat klaster dengan volume Amazon EBS tambahan atau menambahkan grup instans dengan volume Amazon EBS terlampir ke klaster yang ada
- Menambahkan lebih banyak simpul inti
- Memilih jenis instans Amazon EC2 dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar
- Menggunakan kompresi data
- Mengubah pengaturan konfigurasi Hadoop untuk mengurangi faktor replikasi

Mengurangi faktor replikasi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat mengurangi redundansi data HDFS dan kemampuan klaster untuk memulihkan dari blok HDFS yang hilang atau rusak.

Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR

Salah satu hal yang harus diputuskan saat Anda merencanakan klaster adalah seberapa banyak dukungan debugging yang ingin Anda sediakan. Saat pertama kali mengembangkan aplikasi pemrosesan data, sebaiknya uji aplikasi pada klaster yang memproses sebagian kecil, namun mewakili data Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin ingin memanfaatkan semua alat debugging yang ditawarkan Amazon EMR, seperti pengarsipan berkas log ke Amazon S3.

Setelah Anda menyelesaikan pengembangan dan memasukkan aplikasi pemrosesan data ke produksi penuh, Anda dapat memilih untuk mengurangi skala debugging. Melakukannya dapat menghemat biaya penyimpanan arsip berkas log di Amazon S3 dan mengurangi beban pemrosesan pada klaster karena tidak perlu lagi menulis status ke Amazon S3. Keuntungannya, tentu saja, adalah jika terjadi kesalahan, Anda hanya membutuhkan lebih sedikit alat untuk menyelidiki masalah tersebut.

berkas log default

Secara default, setiap cluster menulis file log pada semua node. Ini ditulis untuk direktori `/mnt/var/log/`. Anda dapat mengaksesnya dengan menggunakan SSH untuk terhubung ke salah satu node seperti yang dijelaskan dalam [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#). Amazon EMR mengumpulkan log sistem dan aplikasi tertentu yang dihasilkan oleh daemon EMR Amazon dan proses EMR Amazon lainnya untuk memastikan operasi layanan yang efektif.

Note

Jika Anda menggunakan Amazon EMR release 6.8.0 atau versi lebih lama, file log tidak disimpan ke Amazon S3 selama penghentian klaster, sehingga Anda tidak dapat mengakses file log setelah node berakhir. Amazon EMR merilis 6.9.0 dan log arsip yang lebih baru ke Amazon S3 selama penskalaan cluster, sehingga file log yang dihasilkan di cluster tetap ada bahkan setelah node dihentikan.

Anda tidak perlu mengaktifkan apa pun untuk memiliki file log yang ditulis di semua node. Ini adalah perilaku default Amazon EMR dan Hadoop.

Amazon EMR menangkap tiga kategori log untuk logging S3:

- Log sistem: log daemon EMR
- Log aplikasi: Log kerangka kerja dari Hadoop, Spark, Hive, dan aplikasi lain yang berjalan di cluster
- Log UI persisten: Log diperlukan untuk aplikasi persisten UIs seperti Spark History Server dan Tez UI

Pada sistem file lokal, sebuah cluster menghasilkan beberapa jenis file log `/mnt/var/log`, termasuk:

- Langkah log — Log ini dihasilkan oleh layanan Amazon EMR dan berisi informasi tentang klaster dan hasil dari setiap langkah. File log disimpan dalam `/mnt/var/log/hadoop/steps/` direktori pada node utama. Setiap langkah mencatat hasilnya dalam subdirektori bernomor terpisah: `/mnt/var/log/hadoop/steps/s-stepId1/` untuk langkah pertama, `/mnt/var/log/hadoop/steps/s-stepId2/`, untuk langkah kedua, dan seterusnya. Pengidentifikasi langkah 13 karakter (misalnya `stepId1`, `stepId2`) unik untuk sebuah klaster.

- Log komponen Hadoop dan YARN — Log untuk komponen yang terkait dengan Apache YARN dan MapReduce, misalnya, terkandung dalam folder terpisah di semua node/`mnt/var/log`. Lokasi berkas log untuk komponen Hadoop di bawah `/mnt/var/log` adalah sebagai berikut: `hadoop-hdfs`, `hadoop-mapreduce`, `hadoop-httpfs`, dan `hadoop-yarn`. `hadoop-state-pusher` Direktori adalah untuk output dari proses pendorong status Hadoop.
- Log tindakan bootstrap — Jika tugas Anda menggunakan tindakan bootstrap, hasil dari tindakan tersebut akan dicatat. File log disimpan di `/mnt/var/log/bootstrap-actions/` pada semua node. Setiap tindakan bootstrap mencatat hasilnya di subdirektori bernomor terpisah: `/mnt/var/log/bootstrap-actions/1/` untuk tindakan bootstrap pertama, `/mnt/var/log/bootstrap-actions/2/`, untuk tindakan bootstrap kedua, dan seterusnya.
- Log status instans- Log ini memberikan informasi tentang CPU, status memori, dan utas pengumpul sampah dari simpul. File log disimpan `/mnt/var/log/instance-state/` di semua node.

Arsipkan berkas log ke Amazon S3

Note

Saat ini Anda tidak dapat menggunakan agregasi log ke Amazon S3 dengan utilitas `yarn logs`.

Amazon EMR merilis 6.9.0 dan log arsip yang lebih baru ke Amazon S3 selama penskalaan cluster, sehingga file log yang dihasilkan di cluster tetap ada bahkan setelah node dihentikan. Perilaku ini diaktifkan secara otomatis, jadi Anda tidak perlu melakukan apa pun untuk menyalakannya. Untuk Amazon EMR rilis 6.8.0 dan yang lebih lama, Anda dapat mengonfigurasi cluster untuk mengarsipkan file log yang disimpan di semua node secara berkala ke Amazon S3. Hal ini memastikan bahwa berkas log tersedia setelah klaster berakhir, baik melalui pematian normal atau karena kesalahan. Amazon EMR arsip berkas log ke Amazon S3 dengan interval 5 menit.

Agar file log diarsipkan ke Amazon S3 untuk Amazon EMR rilis 6.8.0 dan yang lebih lama, Anda harus mengaktifkan fitur ini saat meluncurkan cluster. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan konsol, CLI, atau API. Secara default, klaster diluncurkan dengan menggunakan konsol yang telah mengaktifkan pengarsipan log. Untuk klaster yang diluncurkan menggunakan CLI atau API, log ke Amazon S3 harus diaktifkan secara manual.

Console

Untuk mengarsipkan file log ke Amazon S3 dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Log klaster, pilih kotak centang Publikasikan log khusus klaster ke Amazon S3.
4. Di bidang lokasi Amazon S3, ketik (atau telusuri ke) jalur Amazon S3 untuk menyimpan log Anda. Jika Anda mengetik nama folder yang tidak ada di bucket, Amazon S3 membuatnya.

Saat Anda menetapkan nilai ini, Amazon EMR menyalin file log dari instans EC2 di cluster ke Amazon S3. Ini mencegah file log hilang saat cluster berakhir dan EC2 menghentikan instance yang menghosting cluster. Log ini berguna untuk tujuan pemecahan masalah. Untuk informasi lebih lanjut tentang format berkas log, lihat [Tampilkan berkas log](#).

5. Secara opsional, pilih kotak centang Encrypt cluster-specific logs. Kemudian, pilih AWS KMS kunci dari daftar, masukkan kunci ARN, atau buat kunci baru. Opsi ini hanya tersedia dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk versi 6.0.0. Untuk menggunakan opsi ini, tambahkan izin AWS KMS untuk profil instans EC2 Anda dan peran Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk mengenkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 dengan kunci AWS yang dikelola pelanggan KMS](#).
6. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
7. Untuk meluncurkan cluster Anda, pilih Create cluster.

CLI

Untuk mengarsipkan file log ke Amazon S3 dengan AWS CLI

Untuk mengarsipkan file log ke Amazon S3 menggunakan AWS CLI, ketik `create-cluster` perintah dan tentukan jalur log Amazon S3 menggunakan parameter. `--log-uri`

1. Untuk mencatat file ke Amazon S3 ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 --log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/logs --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig
```

```
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --  
instance-count 3
```

2. Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

 Note

Jika sebelumnya Anda belum membuat peran layanan EMR Amazon default dan profil instans EC2, masukkan `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik subperintah. `create-cluster`

Untuk mengenkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 dengan kunci AWS yang dikelola pelanggan KMS

Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru (kecuali Amazon EMR 6.0.0), Anda dapat mengenkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 dengan kunci yang dikelola pelanggan KMS. AWS Untuk mengaktifkan opsi ini di konsol, ikuti langkah-langkah di [Arsipkan berkas log ke Amazon S3](#). Profil instans Amazon EC2 dan peran Amazon EMR Anda harus memenuhi prasyarat berikut:

- Profil instans Amazon EC2 yang digunakan untuk klaster Anda harus memiliki izin untuk menggunakan `kms:GenerateDataKey`.
- Peran Amazon EMR yang digunakan untuk klaster Anda harus memiliki izin untuk menggunakan `kms:DescribeKey`.
- Profil instans Amazon EC2 dan peran EMR Amazon harus ditambahkan ke daftar pengguna kunci untuk kunci terkelola pelanggan AWS KMS yang ditentukan, seperti yang ditunjukkan oleh langkah-langkah berikut:
 1. Buka konsol AWS Key Management Service (AWS KMS) di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
 2. Untuk mengubah AWS Region, gunakan pemilih Region di sudut kanan atas halaman.
 3. Pilih alias tombol KMS untuk memodifikasi.
 4. Pada halaman detail kunci di bawah Pengguna Kunci, pilih Tambahkan.
 5. Di kotak dialog Tambahkan pengguna kunci, pilih profil instans Amazon EC2 dan peran Amazon EMR.

6. Pilih Tambahkan.

- Anda juga harus mengkonfigurasi kunci KMS untuk mengizinkan `persistentappui.elasticmapreduce.amazonaws.com` dan Prinsipal `elasticmapreduce.amazonaws.com` Layanan untuk, dan. `kms:GenerateDataKey` `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext` `kms:Decrypt` Ini memungkinkan EMR untuk membaca dan menulis log yang dienkripsi dengan kunci KMS ke penyimpanan terkelola. Peran IAM Pengguna harus memiliki izin untuk menggunakan `kms:GenerateDataKey` dan `kms:Decrypt`.

```
{
  "Sid": "Allow User Role to use KMS key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "User Role"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*",
      "kms:ViaService": "elasticmapreduce.region.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Allow Persistent APP UI to validate KMS key for write",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "elasticmapreduce.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:region:account:cluster/j-*",

```

```

        "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*"
    }
}
},
{
    "Sid": "Allow Persistent APP UI to Write/Read Logs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": [
            "persistentappui.elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:region:account:cluster/j-*",
            "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*",
            "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com"
        }
    }
}
}

```

Sebagai praktik terbaik keamanan, kami menyarankan Anda menambahkan `kms:EncryptionContext` dan `aws:SourceArn` ketentuan. Kondisi ini membantu memastikan kunci hanya digunakan oleh Amazon EMR di EC2 dan hanya digunakan untuk log yang dihasilkan dari pekerjaan yang berjalan di klaster tertentu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [peran layanan IAM yang digunakan oleh Amazon EMR](#), dan [Menggunakan kebijakan utama](#) dalam panduan AWS pengembang Layanan Manajemen Kunci.

Untuk menggabungkan log di Amazon S3 menggunakan AWS CLI

Note

Saat ini Anda tidak dapat menggunakan agregasi log dengan utilitas `yarn logs`. Anda hanya dapat menggunakan agregasi yang didukung oleh prosedur ini.

Agregasi log (Hadoop 2.x) mengkompilasi log dari semua kontainer untuk aplikasi individual ke dalam satu file. Untuk mengaktifkan agregasi log ke Amazon S3 menggunakan AWS CLI, Anda menggunakan tindakan bootstrap saat peluncuran klaster untuk mengaktifkan agregasi log dan menentukan bucket untuk menyimpan log.

- Untuk mengaktifkan agregasi log, buat file konfigurasi berikut `myConfig.json` yang disebut yang berisi berikut ini:

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.log-aggregation-enable": "true",
      "yarn.log-aggregation.retain-seconds": "-1",
      "yarn.nodemanager.remote-app-log-dir": "s3://\\DOC-EXAMPLE-BUCKET\\logs"
    }
  }
]
```

Ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda. Anda juga dapat mengganti salah satu teks merah dengan konfigurasi Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \
--release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--configurations file:///./myConfig.json
```

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

Note

Jika sebelumnya Anda belum membuat peran layanan EMR default dan profil instans EC2, jalankan `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum menjalankan subperintah `create-cluster`

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Alat diagnostik mandiri dan pemecahan masalah Amazon EMR

Runbook ini membantu mengidentifikasi kesalahan saat menjalankan pekerjaan di klaster EMR Amazon. Runbook menganalisis daftar log yang ditentukan pada sistem file dan mencari daftar kata kunci yang telah ditentukan. Entri log ini digunakan untuk membuat CloudWatch peristiwa Amazon Events sehingga Anda dapat mengambil tindakan apa pun yang diperlukan berdasarkan peristiwa. Secara opsional, runbook menerbitkan entri log ke grup CloudWatch log Amazon Logs yang Anda pilih. [AWSSupport-AnalyzeEMRLogs](#).

Runbook ini membantu mendiagnosis log EMR Amazon di S3 menggunakan Amazon Athena dalam integrasi AWS dengan Katalog Data Glue. Amazon Athena digunakan untuk menanyakan file log EMR Amazon untuk wadah, log node, atau keduanya, dengan parameter opsional untuk rentang tanggal tertentu atau pencarian berbasis kata kunci. Runbook ini menyediakan daftar semua kesalahan dan pengecualian yang sering terjadi yang ditemukan di log klaster EMR Amazon, bersama dengan lokasi log S3 yang sesuai. Ini juga memberikan ringkasan pengecualian unik yang diketahui yang cocok di log EMR Amazon, bersama dengan resolusi yang direkomendasikan dan artikel Pusat Pengetahuan/re: posting untuk membantu dalam pemecahan masalah. [AWSSupport-DiagnoseEMRLogsWithAthena](#)

Log lokasi

Daftar berikut mencakup semua jenis log dan lokasinya di Amazon S3. Anda dapat menggunakan ini untuk memecahkan masalah Amazon EMR.

Log langkah

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/steps/<step-id>/
```

Log aplikasi

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/containers/
```

Lokasi ini termasuk kontainer stderr dan stdoutdirectory.info,prelaunch.out,, dan launch_container.sh log.

Log manajer sumber daya

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
applications/hadoop-yarn/
```

Hadoop HDFS

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/  
applications/hadoop-hdfs/
```

Lokasi ini termasuk NameNode, DataNode, dan TimelineServer log YARN.

Log manajer simpul

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/  
applications/hadoop-yarn/
```

Log instance-state

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/daemons/  
instance-state/
```

Log penyediaan EMR Amazon

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
provision-node/*
```

Log sarang

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
applications/hive/*
```

- Untuk menemukan log Hive di cluster Anda, hapus tanda bintang (*) dan tambahkan /var/log/hive/ ke tautan di atas.
- Untuk menemukan HiveServer 2 log, hapus tanda bintang (*) dan tambahkan var/log/hive/hiveserver2.log ke tautan di atas.

- Untuk menemukan log HiveCli, hapus tanda bintang (*) dan tambahkan `/var/log/hive/user/hadoop/hive.log` ke tautan di atas.
- Untuk menemukan log Hive Metastore Server, hapus tanda bintang (*) dan tambahkan ke tautan di atas. `/var/log/hive/user/hive/hive.log`

Jika kegagalan Anda berada di simpul utama atau tugas aplikasi Tez Anda, berikan log dari wadah Hadoop yang sesuai.

Kontrol perilaku logging S3 (Amazon EMR 7.13.0 dan yang lebih baru)

Dimulai dengan Amazon EMR 7.13.0, Anda dapat mengontrol perilaku upload melalui fitur S3. `LoggingConfiguration` Ini memungkinkan Anda menentukan kebijakan unggahan yang berbeda untuk jenis log yang berbeda: log sistem, log aplikasi, dan log UI persisten.

Kebijakan unggahan

Untuk setiap jenis log, Anda dapat menentukan salah satu kebijakan unggahan berikut. Jenis log yang tidak ditentukan akan default ke perilaku standar (`emr-managed`):

`emr-managed` (Default)

Perilaku standar. Log diunggah ke Amazon S3 sebagaimana dikonfigurasi di `LogUri` Anda, dengan log tertentu disimpan oleh layanan untuk tujuan dukungan operasional dan pemecahan masalah.

`on-customer-s3` hanya

Hanya penyimpanan yang dikelola pelanggan. Log hanya diunggah ke bucket S3 yang ditentukan pelanggan. Ini mengharuskan Anda untuk menentukan `LogUri` saat membuat cluster. `Persistent-ui-log` tidak dapat memiliki kebijakan `on-customer-s3` hanya. Kebijakan yang diizinkan untuk `persistent-ui-logs` dikelola `emr` dan dinonaktifkan.

dinonaktifkan

Tidak ada unggahan S3 untuk jenis log ini.

Contoh konfigurasi

Anda dapat mengonfigurasi logging S3 saat membuat cluster EMR Amazon baru melalui, atau AWS CLI. AWS SDKs Konfigurasi ditentukan melalui `MonitoringConfiguration` parameter.

Contoh: Perilaku default

Jika Anda tidak menentukan `S3LoggingConfiguration`, semua jenis log default ke perilaku yang dikelola `emr`:

```
aws emr create-cluster \  
--name "MyCluster" \  
--release-label emr-7.13.0 \  
--instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 \  
--log-uri s3://my-bucket/logs/ \  
--use-default-roles
```

Contoh: Konfigurasi logging S3 kustom

Contoh ini menunjukkan cara mengonfigurasi kebijakan unggahan yang berbeda untuk setiap jenis log:

```
aws emr create-cluster \  
--name "MyCluster" \  
--release-label emr-7.13.0 \  
--instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 \  
--log-uri s3://my-bucket/logs/ \  
--use-default-roles \  
--monitoring-configuration '{  
    "S3LoggingConfiguration": {  
        "LogTypeUploadPolicy": {  
            "application-logs": "on-customer-s3only",  
            "persistent-ui-logs": "disabled"  
        }  
    }  
}'
```

Konfigurasi ini mengunggah log aplikasi hanya ke bucket S3 pelanggan, dan menonaktifkan unggahan log UI persisten sepenuhnya. Jenis log yang tidak ditentukan (log sistem) mengikuti perilaku default (`emr-managed`).

Pertimbangan-pertimbangan

- Konfigurasi logging S3 hanya dapat diatur pada waktu pembuatan cluster dan tidak dapat dimodifikasi untuk menjalankan cluster.

- Persistent-ui-logs tidak dapat memiliki kebijakan on-customer-s 3only. Kebijakan yang diizinkan untuk persistent-ui-logs dikelola emr dan dinonaktifkan.
- LogUri Persyaratan: Saat menggunakan kebijakan on-customer-s 3only untuk system-logs atau application-logs, Anda harus menentukan parameter. LogUri Tanpa LogUri, pembuatan cluster akan gagal.
- Perilaku Default: Jika S3 tidak LoggingConfiguration ditentukan, semua jenis log default ke perilaku yang dikelola emr.

Menandai dan mengkategorikan sumber daya kluster EMR Amazon

Akan lebih mudah untuk mengkategorikan AWS sumber daya Anda dengan cara yang berbeda; misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan. Anda dapat mencapainya di Amazon EMR dengan menetapkan metadata kustom ke kluster Amazon EMR Anda dengan menggunakan tag. Sebuah tag terdiri atas sebuah kunci dan sebuah nilai, yang keduanya Anda tentukan. Untuk Amazon EMR, kluster adalah tingkat sumber daya yang dapat Anda beri tag. Misalnya, Anda dapat menentukan serangkaian tag untuk kluster akun yang membantu Anda melacak setiap pemilik kluster atau mengidentifikasi kluster produksi versus kluster pengujian. Sebaiknya Anda membuat sekumpulan tag yang sama untuk memenuhi persyaratan organisasi Anda.

Saat Anda menambahkan tag ke kluster Amazon EMR, tag juga disebar ke setiap instans Amazon EC2 aktif yang terkait dengan kluster. Demikian pula, saat Anda menghapus tag dari kluster Amazon EMR, tag tersebut akan dihapus dari setiap instans Amazon EC2 aktif terkait.

Important

Gunakan konsol atau CLI Amazon EMR untuk mengelola tag pada instans Amazon EC2 yang merupakan bagian dari kluster alih-alih konsol atau CLI Amazon EC2, karena perubahan yang Anda buat di Amazon EC2 tidak disinkronkan kembali ke sistem penandaan Amazon EMR.

Anda dapat mengidentifikasi instans Amazon EC2 yang merupakan bagian dari kluster Amazon EMR dengan mencari tag sistem berikut. Dalam contoh ini, **CORE** adalah nilai untuk peran grup instance dan **j-12345678** merupakan contoh nilai pengidentifikasi alur kerja (cluster):

- aws:elasticmapreduce: = instance-group-role **CORE**

- `aws:elasticmapreduce: = job-flow-id j-12345678`

Note

Amazon EMR dan Amazon EC2 menafsirkan tag Anda sebagai string karakter tanpa makna semantik.

Anda dapat bekerja dengan tag menggunakan Konsol Manajemen AWS, CLI, dan API.

Anda dapat menambahkan tag saat membuat kluster Amazon EMR baru dan Anda juga dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus tag dari kluster Amazon EMR yang sedang berjalan. Mengedit tag adalah konsep yang berlaku untuk konsol Amazon EMR, namun menggunakan CLI dan API, untuk mengedit tag Anda akan menghapus tag lama dan menambahkan yang baru. Anda dapat mengedit kunci dan nilai tag, dan Anda dapat menghapus tag dari sumber daya kapan saja kluster berjalan. Namun, Anda tidak dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus tag dari kluster yang diakhiri atau instans yang diakhiri yang sebelumnya dikaitkan dengan kluster yang masih aktif. Selain itu, Anda dapat mengatur nilai tag menjadi string kosong, tetapi Anda tidak dapat mengatur nilai tag menjadi nol.

Jika Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) dengan instans Amazon EC2 untuk izin berbasis sumber daya berdasarkan tag, kebijakan IAM Anda diterapkan ke tag yang disebarkan Amazon EMR ke instans Amazon EC2 kluster. Agar tag Amazon EMR dapat menyebar ke instans Amazon EC2 Anda, kebijakan IAM Anda untuk Amazon EC2 harus mengizinkan izin untuk memanggil Amazon EC2 dan API. `CreateTags` `DeleteTags` Selain itu, tag yang disebarkan dapat memengaruhi izin berbasis sumber daya Amazon EC2 Anda. Tag yang disebarkan ke Amazon EC2 dapat dibaca sebagai syarat dalam kebijakan IAM Anda, sama seperti tag Amazon EC2 lainnya. Ingatlah kebijakan IAM Anda saat menambahkan tag ke kluster EMR Amazon Anda untuk menghindari pengguna memiliki izin yang salah untuk kluster. Untuk menghindari masalah, pastikan bahwa kebijakan IAM Anda tidak menyertakan ketentuan pada tag yang juga Anda rencanakan untuk digunakan pada kluster Amazon EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke sumber daya Amazon EC2](#).

Pembatasan yang berlaku untuk menandai sumber daya di Amazon EMR

Batasan dasar berikut berlaku untuk tag:

- Pembatasan yang berlaku untuk sumber daya Amazon EC2 berlaku untuk Amazon EMR juga. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#tag-restrictions.
- Jangan gunakan `aws` : awalan dalam nama dan nilai tag karena dicadangkan untuk AWS digunakan. Selain itu, Anda tidak dapat mengedit atau menghapus nama atau nilai tag dengan prefiks ini.
- Anda tidak dapat mengubah atau mengedit tag pada kluster yang diakhiri.
- Nilai tag dapat berupa string kosong, tetapi bukan nol. Selain itu, kunci tag tidak boleh berupa string kosong.
- Kunci dan nilai dapat berisi karakter alfabet apa pun dalam bahasa apa pun, karakter numerik apa pun, spasi putih, pemisah tak terlihat, dan simbol berikut: `_ . : / = + - @`

Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan menggunakan Konsol Manajemen AWS, lihat [Bekerja dengan tag di konsol](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan menggunakan Amazon EC2 API atau baris perintah, lihat ringkasan [API dan CLI](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menandai sumber daya Amazon EMR untuk penagihan

Anda dapat menggunakan tag untuk mengatur AWS tagihan Anda untuk mencerminkan struktur biaya Anda sendiri. Untuk melakukan ini, daftar untuk mendapatkan tagihan AWS akun Anda dengan nilai kunci tag yang disertakan. Anda kemudian dapat mengatur informasi penagihan berdasarkan nilai kunci tag, untuk melihat biaya sumber daya gabungan Anda. Meskipun Amazon EMR dan Amazon EC2 memiliki laporan penagihan yang berbeda, tag pada setiap kluster juga ditempatkan pada setiap instans terkait sehingga Anda dapat menggunakan tag untuk menautkan biaya Amazon EMR dan Amazon EC2 terkait.

Misalnya, Anda dapat memberi tag pada beberapa sumber daya dengan nama aplikasi tertentu, kemudian mengelola informasi penagihan Anda untuk melihat total biaya aplikasi tersebut di beberapa layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tag dan Alokasi Biaya](#) dalam AWS Billing Panduan Pengguna.

Tambahkan tag ke kluster EMR Amazon

Anda dapat menambahkan tag ke cluster saat Anda membuatnya.

Console

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat cluster dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag baru. Tentukan tag di bidang Kunci. Secara opsional, tentukan tag di bidang Nilai.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan cluster Anda, pilih Create cluster.

AWS CLI

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat cluster dengan AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan tag ke klaster baru dengan menggunakan AWS CLI. Untuk menambahkan tag saat Anda membuat klaster, ketik subperintah `create-cluster` dengan parameter `--tags`.

- Untuk menambahkan tag bernama *costCenter* dengan nilai kunci *marketing* saat Anda membuat cluster, ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --  
applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig --tags "costCenter=marketing" --  
use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --  
instance-count 3
```

Ketika Anda menentukan jumlah instans tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, Simpul utama tunggal diluncurkan, dan instans yang tersisa diluncurkan sebagai simpul inti. Semua simpul akan menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

Note

Jika Anda belum sebelumnya membuat peran layanan EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Anda juga dapat menambahkan tag ke klaster yang sudah ada.

Console

Untuk menambahkan tag ke cluster yang ada dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Tag di halaman detail cluster, pilih Kelola tag. Tentukan tag di bidang Kunci. Secara opsional, tentukan tag di bidang Nilai.
4. Pilih Simpan perubahan. Tab Tag diperbarui dengan jumlah tag baru yang Anda miliki di cluster Anda. Misalnya, jika Anda sekarang memiliki dua tag, label tab Anda adalah Tag (2).

AWS CLI

Untuk menambahkan tag ke cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI

- Masukkan `add-tags` subperintah dengan `--tag` parameter untuk menetapkan tag ke ID cluster. Anda dapat menemukan ID cluster menggunakan konsol atau `list-clusters` perintah. Subperintah `add-tags` saat ini hanya menerima satu ID sumber daya.

Misalnya, untuk menambahkan dua tag ke cluster yang sedang berjalan dengan kunci bernama *costCenter* dengan nilai *marketing* dan yang lain bernama *other* dengan nilai *accounting*, masukkan perintah berikut dan ganti *j-KT4XXXXXXXXX1NM* dengan ID cluster Anda.

```
aws emr add-tags --resource-id j-KT4XXXXXXXXX1NM --tag "costCenter=marketing" --tag "other=accounting"
```

Perhatikan bahwa ketika tag ditambahkan menggunakan AWS CLI, tidak ada output dari perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Lihat tag pada kluster EMR Amazon

Jika Anda ingin melihat semua tag yang terkait dengan cluster, Anda dapat melihatnya dengan konsol atau AWS CLI.

Console

Untuk melihat tag pada cluster dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Untuk melihat semua tag Anda, pilih tab Tag pada halaman detail cluster.

AWS CLI

Untuk melihat tag pada cluster dengan AWS CLI

Untuk melihat tag pada cluster menggunakan AWS CLI, ketik `describe-cluster` subperintah dengan `--query` parameter.

- Untuk melihat tag cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-KT4XXXXXXXX1NM` dengan ID cluster Anda.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-KT4XXXXXXXX1NM --query Cluster.Tags
```

Output ini menampilkan semua informasi tag tentang klaster yang mirip dengan yang berikut ini:

```
Value: accounting      Value: marketing
Key: other             Key: costCenter
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Hapus tag dari kluster EMR Amazon

Jika Anda tidak lagi membutuhkan tag, Anda dapat menghapusnya dari kluster.

Console

Untuk menghapus tag pada cluster dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Tag di halaman detail cluster, pilih Kelola tag.
4. Pilih Hapus untuk setiap pasangan kunci-nilai yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Simpan perubahan.

AWS CLI

Untuk menghapus tag pada cluster dengan AWS CLI

Ketik `remove-tags` subperintah dengan `--tag-keys` parameter. Saat menghapus tag, hanya nama kunci yang dibutuhkan.

- Untuk menghapus tag dari cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-KT4XXXXXXXX1NM` dengan ID cluster Anda.

```
aws emr remove-tags --resource-id j-KT4XXXXXXXX1NM --tag-keys "costCenter"
```

Note

Saat ini Anda tidak dapat menghapus beberapa tag menggunakan satu perintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Driver dan integrasi aplikasi pihak ketiga di Amazon EMR

Anda dapat menjalankan beberapa aplikasi big data populer di Amazon EMR dengan harga utilitas. Ini berarti Anda membayar biaya nominal tambahan per jam untuk aplikasi pihak ketiga saat kluster Anda berjalan. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan aplikasi tanpa harus membeli lisensi tahunan. Bagian berikut menjelaskan beberapa alat yang dapat Anda gunakan dengan EMR.

Topik

- [Gunakan alat intelijen bisnis dengan Amazon EMR](#)

Gunakan alat intelijen bisnis dengan Amazon EMR

Anda dapat menggunakan alat intelijen bisnis populer seperti Microsoft Excel,, MicroStrategyQlikView, dan Tableau dengan Amazon EMR untuk menjelajahi dan memvisualisasikan data Anda. Sebagian besar dari alat ini memerlukan driver ODBC (Open Database Connectivity) atau JDBC (Java Database Connectivity). Untuk mengunduh dan menginstal driver terbaru, lihat <http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/latest/>.

Untuk menemukan versi driver yang lebih lama, lihat <http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/>.

Keamanan di Amazon EMR

Keamanan dan kepatuhan adalah tanggung jawab yang Anda bagikan AWS. Model tanggung jawab bersama ini dapat membantu meringankan beban operasional Anda saat AWS mengoperasikan, mengelola, dan mengontrol komponen dari sistem operasi host dan lapisan virtualisasi hingga keamanan fisik fasilitas tempat cluster EMR beroperasi. Anda bertanggung jawab, mengelola, dan memperbarui kluster EMR Amazon, serta mengonfigurasi perangkat lunak aplikasi dan AWS menyediakan kontrol keamanan. Diferensiasi tanggung jawab ini sering disebut sebagai keamanan cloud versus keamanan di cloud.

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang berjalan Layanan AWS di dalamnya AWS. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon EMR, lihat [Layanan AWS dalam cakupan berdasarkan program kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Anda juga bertanggung jawab untuk melakukan semua konfigurasi keamanan dan tugas manajemen yang diperlukan untuk mengamankan kluster EMR Amazon. Pelanggan yang menggunakan kluster EMR Amazon bertanggung jawab atas pengelolaan perangkat lunak aplikasi yang diinstal pada instans, dan konfigurasi fitur yang disediakan seperti grup keamanan, enkripsi, dan kontrol akses sesuai dengan persyaratan, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. AWS

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon EMR. Topik dalam Bab ini menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon EMR dan menggunakan yang lain Layanan AWS untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda.

Keamanan jaringan dan infrastruktur

Sebagai layanan terkelola, Amazon EMR dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan AWS global yang dijelaskan dalam [Amazon Web Services: Ringkasan proses keamanan whitepaper](#). AWS Layanan perlindungan jaringan dan infrastruktur memberi Anda perlindungan berbutir halus baik di batas tingkat host maupun jaringan. Amazon EMR mendukung Layanan AWS dan fitur aplikasi yang memenuhi persyaratan perlindungan dan kepatuhan jaringan Anda.

- Grup keamanan Amazon EC2 bertindak sebagai firewall virtual untuk instans cluster EMR Amazon, membatasi lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan](#).
- Amazon EMR memblokir akses publik (BPA) mencegah Anda meluncurkan cluster di subnet publik jika cluster memiliki konfigurasi keamanan yang memungkinkan lalu lintas masuk dari alamat IP publik pada port. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon EMR memblokir akses publik](#).
- Secure Shell (SSH) membantu menyediakan cara yang aman bagi pengguna untuk terhubung ke baris perintah pada instance cluster. Anda juga dapat menggunakan SSH untuk melihat antarmuka web yang dihosting aplikasi pada node master cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH](#) dan [Connect](#) to a cluster.

Default Amazon Linux AMI para Amazon EMR

Important

Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat [menyesuaikan Amazon EMR AMI](#) menjadi [gunakan Amazon Linux AMI terbaru](#).

Tergantung pada postur keamanan aplikasi Anda dan lama waktu berjalannya klaster, Anda dapat memilih untuk secara berkala me-reboot klaster Anda untuk menerapkan pembaruan keamanan, atau membuat tindakan bootstrap untuk menyesuaikan paket instalasi dan pembaruan. Anda juga dapat memilih untuk menguji dan versi terbaru menginstal memilih pembaruan keamanan pada menjalankan instans klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR](#). Perhatikan bahwa konfigurasi jaringan Anda harus mengizinkan jalan keluar HTTP dan HTTPS ke repositori Linux di Amazon S3, jika tidak pembaruan keamanan tidak akan berhasil.

AWS Identity and Access Management dengan Amazon EMR

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah AWS layanan yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon EMR. Identitas IAM mencakup pengguna, grup, dan peran. Peran IAM mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu, dan dimaksudkan untuk diasumsikan oleh setiap pengguna yang membutuhkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Identity and Access Management Amazon EMR](#). Amazon EMR menggunakan beberapa peran IAM untuk membantu Anda menerapkan kontrol akses untuk kluster EMR Amazon. IAM adalah AWS layanan yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

- Peran IAM untuk Amazon EMR (peran EMR) - mengontrol bagaimana layanan EMR Amazon dapat mengakses layanan EMR Layanan AWS lain atas nama Anda, seperti menyediakan instans Amazon EC2 saat kluster EMR Amazon diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi peran layanan IAM untuk izin Layanan AWS dan sumber daya Amazon EMR](#).
- Peran IAM untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2) — peran yang ditetapkan ke setiap instans EC2 di kluster EMR Amazon saat instans diluncurkan. Proses aplikasi yang berjalan di cluster menggunakan peran ini untuk berinteraksi dengan yang lain Layanan AWS, seperti Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peran IAM untuk instans EC2 cluster](#).
- Peran IAM untuk aplikasi (peran runtime) — peran IAM yang dapat Anda tentukan saat mengirimkan pekerjaan atau kueri ke kluster EMR Amazon. Pekerjaan atau kueri yang Anda kirimkan ke kluster EMR Amazon menggunakan peran runtime untuk mengakses AWS sumber daya, seperti objek di Amazon S3. Anda dapat menentukan peran runtime dengan Amazon EMR untuk pekerjaan Spark dan Hive. Dengan menggunakan peran runtime, Anda dapat mengisolasi pekerjaan yang berjalan di kluster yang sama dengan menggunakan peran IAM yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM sebagai peran runtime dengan Amazon EMR](#).

Identitas tenaga kerja mengacu pada pengguna yang membangun atau mengoperasikan beban kerja di. AWS Amazon EMR memberikan dukungan untuk identitas tenaga kerja dengan hal-hal berikut:

- AWS Pusat identitas IAM (Idc) direkomendasikan Layanan AWS untuk mengelola akses pengguna ke AWS sumber daya. Ini adalah satu tempat di mana Anda dapat menetapkan identitas tenaga kerja Anda, akses yang konsisten ke beberapa AWS akun dan aplikasi. Amazon EMR mendukung identitas tenaga kerja melalui propagasi identitas tepercaya. Dengan kemampuan propagasi

identitas tepercaya, pengguna dapat masuk ke aplikasi dan aplikasi itu dapat meneruskan identitas pengguna ke orang lain Layanan AWS untuk mengotorisasi akses ke data atau sumber daya. Untuk informasi selengkapnya lihat, [Mengaktifkan dukungan untuk pusat identitas AWS IAM dengan Amazon EMR](#).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) adalah protokol aplikasi standar industri terbuka, netral vendor untuk mengakses dan memelihara informasi tentang pengguna, sistem, layanan, dan aplikasi melalui jaringan. LDAP umumnya digunakan untuk otentikasi pengguna terhadap server identitas perusahaan seperti Active Directory (AD) dan OpenLDAP. Dengan mengaktifkan LDAP dengan kluster EMR, Anda mengizinkan pengguna menggunakan kredensialnya yang ada untuk mengautentikasi dan mengakses kluster. Untuk informasi selengkapnya lihat, [mengaktifkan dukungan untuk LDAP dengan Amazon EMR](#).

Kerberos adalah protokol otentikasi jaringan yang dirancang untuk memberikan otentikasi yang kuat untuk client/server aplikasi dengan menggunakan kriptografi kunci rahasia. Saat Anda menggunakan Kerberos, Amazon EMR mengonfigurasi Kerberos untuk aplikasi, komponen, dan subsistem yang diinstal pada cluster sehingga mereka diautentikasi satu sama lain. Untuk mengakses cluster dengan Kerberos yang dikonfigurasi, prinsipal kerberos harus ada di Kerberos Domain Controller (KDC). Untuk informasi selengkapnya, lihat [mengaktifkan dukungan untuk Kerberos dengan Amazon EMR](#).

Cluster penyewa tunggal dan multi-penyewa

Cluster secara default dikonfigurasi untuk satu penyewaan dengan profil Instans EC2 sebagai identitas IAM. Dalam cluster penyewa tunggal, setiap pekerjaan memiliki akses penuh dan lengkap ke cluster dan akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya dilakukan berdasarkan profil instans EC2. Dalam klaster multi-tenant, penyewa diisolasi satu sama lain dan penyewa tidak memiliki akses penuh dan lengkap ke cluster dan Instans EC2 cluster. Identitas pada cluster multi-tenant adalah peran runtime atau yang diidentifikasi oleh tenaga kerja. Dalam cluster multi-tenant, Anda juga dapat mengaktifkan dukungan untuk fine-grained access control (FGAC) melalui atau Apache Ranger. AWS Lake Formation Cluster yang memiliki peran runtime atau FGAC diaktifkan, akses ke profil Instans EC2 juga dinonaktifkan melalui iptables.

Important

Setiap pengguna yang memiliki akses ke cluster penyewa tunggal dapat menginstal perangkat lunak apa pun pada sistem operasi Linux (OS), mengubah atau menghapus

komponen perangkat lunak yang diinstal oleh Amazon EMR dan berdampak pada Instans EC2 yang merupakan bagian dari cluster. Jika Anda ingin memastikan bahwa pengguna tidak dapat menginstal atau mengubah konfigurasi klaster EMR Amazon, sebaiknya aktifkan multi-tenancy untuk klaster. Anda dapat mengaktifkan multi-tenancy pada cluster dengan mengaktifkan dukungan untuk peran runtime, pusat identitas AWS IAM, Kerberos, atau LDAP.

Perlindungan data

Dengan AWS, Anda mengontrol data Anda dengan menggunakan Layanan AWS dan alat untuk menentukan bagaimana data diamankan dan siapa yang memiliki akses ke sana. Layanan seperti AWS Identity and Access Management (IAM) memungkinkan Anda mengelola akses Layanan AWS dan sumber daya dengan aman. AWS CloudTrail memungkinkan deteksi dan audit. Amazon EMR memudahkan Anda mengenkripsi data saat istirahat di Amazon S3 dengan menggunakan kunci yang dikelola oleh AWS atau dikelola sepenuhnya oleh Anda. Amazon EMR juga mendukung pengaktifan enkripsi untuk data dalam perjalanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mengenkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan](#).

Kontrol Akses Data

Dengan kontrol akses data, Anda dapat mengontrol data apa yang dapat diakses oleh identitas IAM atau identitas tenaga kerja. Amazon EMR mendukung kontrol akses berikut:

- Kebijakan berbasis identitas IAM — mengelola izin untuk peran IAM yang Anda gunakan dengan Amazon EMR. Kebijakan IAM dapat dikombinasikan dengan penandaan untuk mengontrol akses berdasarkan. cluster-by-cluster Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Identity and Access Management Amazon EMR](#).
- AWS Lake Formation memusatkan pengelolaan izin data Anda dan membuatnya lebih mudah untuk dibagikan di seluruh organisasi dan eksternal. Anda dapat menggunakan Lake Formation untuk mengaktifkan akses tingkat kolom berbutir halus ke database dan tabel di Katalog Data Glue. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Lake Formation dengan Amazon EMR](#).
- Akses Amazon S3 memberikan identitas peta identitas peta dalam direktori seperti Active Directory, atau AWS Identity and Access Management (IAM) prinsipal, ke kumpulan data di S3. Selain itu, akses S3 memberikan identitas pengguna akhir log dan aplikasi yang digunakan untuk mengakses data S3 di. AWS CloudTrail Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan hibah akses Amazon S3 dengan Amazon EMR](#).

- Apache Ranger adalah kerangka kerja untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data yang komprehensif di seluruh platform Hadoop. Amazon EMR mendukung kontrol akses halus berbasis Apache Ranger untuk Apache Hive Metastore dan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya lihat [Mengintegrasikan Apache Ranger dengan Amazon EMR](#).

Gunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan klaster Amazon EMR

Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk mengonfigurasi enkripsi data, otentikasi Kerberos, dan otorisasi Amazon S3 untuk EMRFS di cluster Anda. Pertama, Anda membuat konfigurasi keamanan. Kemudian, konfigurasi keamanan tersedia untuk digunakan dan digunakan kembali saat Anda membuat cluster.

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS SDKs untuk membuat konfigurasi keamanan. Anda juga dapat menggunakan AWS CloudFormation template untuk membuat konfigurasi keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan AWS CloudFormation Pengguna](#) dan referensi templat untuk [AWS::EMR::SecurityConfiguration](#).

Topik

- [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#)
- [Menentukan konfigurasi keamanan untuk klaster EMR Amazon](#)

Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI

Topik ini mencakup prosedur umum untuk membuat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon dan AWS CLI, diikuti dengan referensi untuk parameter yang terdiri dari enkripsi, otentikasi, dan peran IAM untuk EMRFS. Untuk informasi lebih lanjut tentang izin, lihat topik berikut:

- [Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR](#)
- [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#)
- [Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3](#)

Untuk membuat konfigurasi keamanan menggunakan konsol

1. [Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di panel navigasi, memilih Konfigurasi Keamanan, Buat konfigurasi keamanan.
3. Ketik Nama untuk konfigurasi keamanan.
4. Memilih opsi untuk Enkripsi dan Autentikasi seperti yang dijelaskan pada bagian di bawah dan versi terbaru memilih Buat.

Untuk membuat konfigurasi keamanan menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah `create-security-configuration` seperti pada contoh berikut.
 - Untuk *SecConfigName*, tentukan nama konfigurasi keamanan. Ini adalah nama yang Anda tentukan saat Anda membuat sebuah klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini.
 - Untuk *SecConfigDef*, tentukan struktur JSON inline atau jalur ke file JSON lokal, seperti *file://MySecConfig.json*. Parameter JSON menentukan pilihan untuk Enkripsi, IAM role untuk akses EMRFS ke Amazon S3, dan Autentikasi seperti yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

```
aws emr create-security-configuration --name "SecConfigName" --security-configuration SecConfigDef
```

Konfigurasi enkripsi data

Sebelum Anda mengonfigurasi enkripsi di konfigurasi keamanan, buat kunci dan sertifikat yang digunakan untuk enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyediakan kunci untuk mengenkripsi data saat istirahat](#) dan [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#).

Bila Anda membuat konfigurasi keamanan, Anda menentukan dua rangkaian opsi enkripsi: enkripsi data yang tersisa dan enkripsi data dalam transit. Pilihan untuk enkripsi data yang tersisa mencakup Amazon S3 dengan EMRFS dan enkripsi disk lokal. Opsi enkripsi dalam transit mengaktifkan fitur enkripsi sumber terbuka untuk aplikasi tertentu yang mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Pilihan saat istirahat dan opsi dalam transit dapat diaktifkan secara bersamaan atau terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR](#).

 Note

Saat Anda menggunakan AWS KMS, biaya berlaku untuk penyimpanan dan penggunaan kunci enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS KMS Harga](#).

Menentukan opsi enkripsi menggunakan konsol

Memilih opsi di bawah Enkripsi sesuai dengan panduan berikut.

- Memilih opsi di bawah Enkripsi saat diam untuk mengenkripsi data yang tersimpan di sistem file.

Anda dapat memilih untuk mengenkripsi data di Amazon S3, disk lokal, atau keduanya.

- Di bawah Enkripsi data S3, untuk Mode enkripsi memilih nilai untuk menentukan bagaimana Amazon EMR mengenkripsi data Amazon S3 dengan EMRFS.

Apa yang Anda lakukan selanjutnya tergantung pada mode enkripsi yang Anda pilih:

- SSE-S3

Tentukan [Enkripsi sisi server dengan kunci enkripsi yang dikelola Amazon S3](#). Anda tidak perlu melakukan apa pun lagi karena Amazon S3 menangani kunci untuk Anda.

- SSE-KMS atau CSE-KMS

Menentukan [enkripsi sisi server dengan kunci AWS KMS-managed \(SSE-KMS\) atau enkripsi sisi klien dengan kunci -managed \(CSE-KMS\)](#). AWS KMS Untuk AWS KMS key, pilih satu kunci. Kunci harus ada di wilayah yang sama dengan kluster EMR. Untuk persyaratan utama, lihat [Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi](#).

- CSE-kustom

Menentukan [enkripsi sisi klien menggunakan kunci root sisi klien kustom](#) (CSE-Custom). Untuk objek S3, masukkan lokasi di Amazon S3, atau Amazon S3 ARN, file JAR penyedia kunci kustom Anda. Kemudian, untuk kelas penyedia kunci, masukkan nama kelas lengkap dari kelas yang dideklarasikan dalam aplikasi Anda yang mengimplementasikan EncryptionMaterialsProvider antarmuka.

- Di bawah Enkripsi disk lokal, memilih nilai untuk Tipe penyedia kunci.
 - AWS KMS key

Pilih opsi ini untuk menentukan file AWS KMS key. Untuk AWS KMS key, pilih satu kunci. Kunci harus ada di wilayah yang sama dengan kluster EMR. Untuk informasi lebih lanjut tentang kunci yang diperlukan, lihat [Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi](#).

Enkripsi EBS

Ketika Anda menentukan AWS KMS sebagai penyedia kunci Anda, Anda dapat mengaktifkan enkripsi EBS untuk mengenkripsi perangkat root EBS dan volume penyimpanan. Untuk mengaktifkan opsi tersebut, Anda harus memberikan peran layanan EMR Amazon `EMR_DefaultRole` dengan izin untuk menggunakan AWS KMS key yang Anda tentukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kunci yang diperlukan, lihat [Mengaktifkan enkripsi EBS dengan memberikan izin tambahan untuk kunci KMS](#).

- Kustom

Memilih opsi ini untuk menentukan penyedia kunci kustom. Untuk objek S3, masukkan lokasi di Amazon S3, atau Amazon S3 ARN, file JAR penyedia kunci kustom Anda. Untuk kelas penyedia Key, masukkan nama kelas lengkap dari kelas yang dideklarasikan dalam aplikasi Anda yang mengimplementasikan `EncryptionMaterialsProvider` antarmuka. Nama kelas yang Anda berikan di sini harus berbeda dari nama kelas yang disediakan untuk CSE-Custom.

- Memilih Enkripsi dalam transit untuk mengaktifkan fitur enkripsi TLS sumber terbuka untuk data dalam transit. Memilih Tipe penyedia sertifikat menurut panduan berikut:

- PEM

Memilih opsi ini untuk menggunakan file PEM yang Anda berikan di file zip. Dua artefak diperlukan di file zip: `privateKey.pem` dan `certificateChain.pem`. File ketiga, `trustedCertificates.pem`, adalah opsional. Lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#) untuk detail. Untuk objek S3, tentukan lokasi di Amazon S3, atau Amazon S3 ARN, bidang file zip.

- Kustom

Memilih opsi ini untuk menentukan penyedia sertifikat kustom dan versi terbaru, untuk objek S3, masukkan lokasi di Amazon S3, atau Amazon S3 ARN, file JAR penyedia sertifikat kustom Anda. Untuk kelas penyedia kunci, masukkan nama kelas lengkap dari kelas yang dideklarasikan dalam aplikasi Anda yang mengimplementasikan antarmuka `TLSArtifacts Provider`.

Menentukan opsi enkripsi menggunakan AWS CLI

Bagian yang mengikuti skenario penggunaan sampel untuk mengcitakan JSON `--security-configuration` yang dibentuk dengan baik untuk konfigurasi yang berbeda dan penyedia kunci, diikuti dengan referensi untuk parameter JSON dan nilai-nilai yang sesuai.

Contoh opsi enkripsi data dalam transit

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit diaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif dinonaktifkan.
- Sebuah file zip dengan sertifikat di Amazon S3 digunakan sebagai penyedia kunci (lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#) untuk persyaratan sertifikat).

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": false,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
      }
    }
  }
}'
```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit diaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif dinonaktifkan.
- Sebuah penyedia kunci kustom digunakan (lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#) untuk persyaratan sertifikat).

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
```

```
"EnableAtRestEncryption": false,
"InTransitEncryptionConfiguration": {
  "TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
  }
}
}'
```

Contoh opsi enkripsi data yang tersisa

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit dinonaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif diaktifkan.
- SSE-S3 digunakan untuk enkripsi Amazon S3.
- Enkripsi disk lokal digunakan AWS KMS sebagai penyedia kunci.

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": false,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-S3"
      },
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'
```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit diaktifkan dan referensi file zip dengan sertifikat PEM di Amazon S3, menggunakan ARN.
- SSE-KMS digunakan untuk enkripsi Amazon S3.

- Enkripsi disk lokal digunakan AWS KMS sebagai penyedia kunci.

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "arn:aws:s3:::MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
      }
    },
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'
```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit diaktifkan dan referensi file zip dengan sertifikat PEM di Amazon S3.
- CSE-KMS digunakan untuk enkripsi Amazon S3.
- Enkripsi disk lokal menggunakan penyedia kunci kustom yang direferensikan oleh ARN.

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
```

```

    "TLSCertificateConfiguration": {
      "CertificateProviderType": "PEM",
      "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
    },
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "CSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "Custom",
        "S3Object": "arn:aws:s3:::artifacts/MyKeyProvider.jar",
        "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
      }
    }
  }
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit diaktifkan dengan penyedia kunci kustom.
- CSE-Custom digunakan untuk data Amazon S3.
- Enkripsi disk lokal menggunakan penyedia kunci kustom.

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": "true",
    "EnableAtRestEncryption": "true",
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "Custom",
        "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
        "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
      }
    },
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "CSE-Custom",

```

```

    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
  },
  "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
    "EncryptionKeyProviderType": "Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
  }
}
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit dinonaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif diaktifkan.
- Enkripsi Amazon S3 diaktifkan dengan SSE-KMS.
- Beberapa AWS KMS kunci digunakan, satu per setiap bucket S3, dan pengecualian enkripsi diterapkan ke bucket S3 individual ini.
- Enkripsi disk lokal dinonaktifkan.

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "Overrides": [
          {
            "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "EncryptionMode": "SSE-S3"
          },
          {
            "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "EncryptionMode": "CSE-KMS",
            "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
          },
          {
            "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
            "EncryptionMode": "SSE-KMS",

```

```

        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    }
]
},
"EnableInTransitEncryption": false,
"EnableAtRestEncryption": true
}
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit dinonaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif diaktifkan.
- Enkripsi Amazon S3 diaktifkan dengan SSE-S3 dan enkripsi disk lokal dinonaktifkan.

```

aws emr create-security-configuration --name "MyS3EncryptionConfig" --security-
configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": false,
        "EnableAtRestEncryption": true,
        "AtRestEncryptionConfiguration": {
            "S3EncryptionConfiguration": {
                "EncryptionMode": "SSE-S3"
            }
        }
    }
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit dinonaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif diaktifkan.
- Enkripsi disk lokal diaktifkan AWS KMS sebagai penyedia kunci dan enkripsi Amazon S3 dinonaktifkan.

```

aws emr create-security-configuration --name "MyLocalDiskEncryptionConfig" --security-
configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": false,
        "EnableAtRestEncryption": true,

```



```

    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- Enkripsi data dalam transit dinonaktifkan dan enkripsi data yang tidak aktif diaktifkan.
- Enkripsi disk lokal diaktifkan AWS KMS sebagai penyedia kunci dan enkripsi Amazon S3 dinonaktifkan.
- Enkripsi EBS diaktifkan.

```

aws emr create-security-configuration --name "MyLocalDiskEncryptionConfig" --security-
configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": false,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EnableEbsEncryption": true,
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'

```

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

SSE-EMR-WAL digunakan untuk enkripsi EMR WAL

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" \
--security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EMRWALEncryptionConfiguration":{ },

```

```

    "EnableInTransitEncryption":false, "EnableAtRestEncryption":false
  }
}'

```

EnableInTransitEncryption dan EnableAtRestEncryption masih bisa benar, jika ingin mengaktifkan enkripsi terkait.

Contoh berikut menggambarkan skenario berikut:

- SSE-KMS-WAL digunakan untuk enkripsi EMR WAL
- Enkripsi sisi server digunakan AWS Key Management Service sebagai penyedia kunci

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" \
  --security-configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
      "EMRWALEncryptionConfiguration":{
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "EnableInTransitEncryption":false, "EnableAtRestEncryption":false
    }
  }'

```

EnableInTransitEncryption dan EnableAtRestEncryption masih bisa benar, jika ingin mengaktifkan enkripsi terkait.

Referensi JSON untuk pengaturan enkripsi

Tabel berikut mencantumkan parameter JSON untuk pengaturan enkripsi dan memberikan Deskripsi nilai yang dapat diterima untuk setiap parameter.

Parameter	Deskripsi
"EnableInTransitEncryption" : true false	Tentukan true untuk mengaktifkan enkripsi dalam transit dan false menonaktifkannya. Jika dihilangkan, false diasumsikan, dan enkripsi dalam transit dinonaktifkan.
"EnableAtRestEncryption": true false	Tentukan true untuk mengaktifkan enkripsi saat istirahat dan false menonaktifkannya.

Parameter	Deskripsi
	Jika dihilangkan, false diasumsikan dan enkripsi saat istirahat dinonaktifkan.
Parameter enkripsi dalam transit	
"InTransitEncryptionConfiguration" :	Menentukan koleksi nilai-nilai yang digunakan untuk mengkonfigurasi enkripsi in-transit ketikaEnableInTransitEncryption . true
"CertificateProviderType": "PEM" "Custom"	Menentukan apakah akan menggunakan PEM sertifikat direferensikan dengan file zip, atau penyedia sertifikatCustom. Jika PEM ditentukan, S3object harus menjadi referensi ke lokasi di Amazon S3 dari file zip yang berisi sertifikat. Jika Kustom ditentukan, S3object harus menjadi referensi ke lokasi di Amazon S3 dari file JAR, diikuti oleh entri. CertificateProviderClass
"S3object" : " <i>ZipLocation</i> " " <i>JarLocation</i> "	Menyediakan lokasi di Amazon S3 ke file zip saat PEM ditentukan, atau ke file JAR saat Custom ditentukan. Formatnya bisa berupa jalur (misalnya,s3://MyConfig/artifacts/CertFiles.zip) atau ARN (misalnya,. arn:aws:s3:::Code/MyCertProvider.jar) . Jika file zip ditentukan, itu harus berisi file bernama persis privateKey.pem dancertificateChain.pem . File bernama trustedCertificates.pem adalah opsional.

Parameter	Deskripsi
"CertificateProviderClass" : <i>"MyClassID"</i>	Diperlukan hanya jika Custom ditentukan untuk CertificateProviderType . <i>MyClassID</i> menentukan nama kelas lengkap yang dideklarasikan dalam file JAR, yang mengimplementasikan antarmuka TLSArtifacts Provider. Misalnya, com.mycompany.MyCertificateProvider .
Parameter enkripsi AT-rest	
"AtRestEncryptionConfiguration" :	Menentukan kumpulan nilai untuk enkripsi saat EnableAtRestEncryption istirahattrue, termasuk enkripsi Amazon S3 dan enkripsi disk lokal.
Parameter enkripsi Amazon S3	
"S3EncryptionConfiguration" :	Menentukan kumpulan nilai yang digunakan untuk enkripsi Amazon S3 dengan Amazon EMR File System (EMRFS).
"EncryptionMode" : "SSE-S3" "SSE-KMS" "CSE-KMS" "CSE-Custom"	Menentukan jenis enkripsi Amazon S3 untuk digunakan. Jika SSE-S3 ditentukan, tidak diperlukan nilai enkripsi Amazon S3 lebih lanjut. Jika salah satu SSE-KMS atau CSE-KMS ditentukan, AWS KMS key ARN harus ditentukan sebagai nilai. AwsKmsKey Jika CSE-Custom ditentukan, S3Object dan EncryptionKeyProviderClass nilai harus ditentukan.

Parameter	Deskripsi
"AwsKmsKey" : " <i>MyKeyARN</i> "	Diperlukan hanya ketika salah satu SSE-KMS atau CSE-KMS ditentukan untuk <code>EncryptionMode</code> . <i>MyKeyARN</i> harus ARN yang ditentukan sepenuhnya ke kunci (misalnya, <code>arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012</code>).
"S3Object" : " <i>JarLocation</i> "	Diperlukan hanya ketika CSE-Custom ditentukan untuk <code>CertificateProviderType</code> . <i>JarLocation</i> menyediakan lokasi di Amazon S3 ke file JAR. Formatnya bisa berupa jalur (misalnya, <code>s3://MyConfig/artifacts/MyKeyProvider.jar</code>) atau ARN (misalnya, <code>arn:aws:s3:::Code/MyKeyProvider.jar</code>)
"EncryptionKeyProviderClass" : " <i>MyS3KeyClassID</i> "	Diperlukan hanya ketika CSE-Custom ditentukan untuk <code>EncryptionMode</code> . <i>MyS3KeyClassID</i> menentukan nama kelas lengkap dari kelas yang dideklarasikan dalam aplikasi yang mengimplementasikan <code>EncryptionMaterialsProvider</code> antarmuka; misalnya, <i>com.mycompany.MyS3KeyProvider</i>
Parameter enkripsi disk lokal	
"LocalDiskEncryptionConfiguration"	Menentukan penyedia kunci dan nilai-nilai yang sesuai untuk digunakan untuk enkripsi disk lokal.

Parameter	Deskripsi
"EnableEbsEncryption": true false	Tentukan true untuk mengaktifkan enkripsi EBS. Enkripsi EBS mengenkripsi volume perangkat root EBS dan volume penyimpanan yang terpasang. Untuk menggunakan enkripsi EBS, Anda harus menentukan <code>AwsKms</code> sebagai enkripsi <code>AndaEncryptionKeyProviderType</code> .
"EncryptionKeyProviderType": "AwsKms" "Custom"	Menentukan penyedia kunci. Jika <code>AwsKms</code> ditentukan, ARN kunci KMS harus ditentukan sebagai <code>AwsKmsKey</code> nilai. Jika Custom ditentukan, <code>S3Object</code> dan <code>EncryptionKeyProviderClass</code> nilai harus ditentukan.
"AwsKmsKey" : " <i>MyKeyARN</i> "	Diperlukan hanya ketika <code>AwsKms</code> ditentukan untuk <code>Type</code> . <i>MyKeyARN</i> harus ARN yang ditentukan sepenuhnya ke kunci (misalnya, <code>arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-456789012123</code>).
"S3Object" : " <i>JarLocation</i> "	Diperlukan hanya ketika <code>CSE-Custom</code> ditentukan untuk <code>CertificateProviderType</code> . <i>JarLocation</i> menyediakan lokasi di Amazon S3 ke file JAR. Formatnya bisa berupa jalur (misalnya, <code>s3://MyConfig/artifacts/MyKeyProvider.jar</code>) atau ARN (misalnya, <code>arn:aws:s3:::Code/MyKeyProvider.jar</code>)

Parameter	Deskripsi
"EncryptionKeyProviderClass" : "MyLocalDiskKeyClassID "	Diperlukan hanya ketika Custom ditentukan untukType. <i>MyLocalDiskKeyClassID</i> menentukan nama kelas lengkap dari kelas yang dideklarasikan dalam aplikasi yang mengimplementasikan EncryptionMaterial sProvider antarmuka; misalnya, <i>.com.mycompany.MyLocalDiskKeyProvider</i>
Parameter enkripsi EMR WAL	
"EMRWALEncryptionConfiguration"	Menentukan nilai untuk enkripsi EMR WAL.
"AwsKmsKey"	Menentukan CMK Key Id Arn.

mengonfigurasi autentikasi Kerberos

Konfigurasi keamanan dengan pengaturan Kerberos hanya dapat digunakan oleh sebuah klaster yang dibuat dengan atribut Kerberos atau kesalahan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#). Kerberos hanya tersedia di Amazon EMR versi 5.10.0 dan yang lebih baru.

Menentukan pengaturan Kerberos menggunakan konsol

Memilih opsi di bawah Autentikasi Kerberos menurut panduan berikut.

Parameter	Deskripsi
Kerberos	Menentukan bahwa Kerberos diaktifkan untuk klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Jika sebuah klaster menggunakan konfigurasi keamanan ini, klaster juga harus memiliki pengaturan Kerberos yang ditentukan atau terjadi kesalahan.
Penyedia	KDC khusus cluster
	Menentukan bahwa Amazon EMR membuat KDC pada node utama dari setiap cluster yang menggunak

Parameter	Deskripsi
	an konfigurasi keamanan ini. Anda menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC ketika Anda membuat klaster. Anda dapat referensi KDC ini dari klaster lain, jika diperlukan. Membuat klaster tersebut menggunakan konfigurasi keamanan yang berbeda, menentukan KDC eksternal, dan menggunakan nama ranah dan kata sandi admin KDC yang Anda tentukan untuk KDC khusus klaster.
	KDC eksternal Hanya tersedia dengan Amazon EMR 5.20.0 dan yang lebih baru. Menentukan bahwa klaster menggunakan konfigurasi keamanan ini mengautentikasi utama Kerberos menggunakan server KDC di luar klaster. KDC tidak dibuat pada klaster. Ketika Anda membuat klaster, Anda menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC untuk KDC eksternal.
Tiket Seumur Hidup	Opsional. Menentukan periode tiket Kerberos mana yang valid yang dikeluarkan oleh KDC pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Masa pakai tiket terbatas untuk alasan keamanan. Aplikasi klaster dan layanan perpanjangan tiket otomatis setelah mereka kedaluwarsa. Pengguna yang terhubung ke cluster melalui SSH menggunakan kredensial Kerberos harus menjalankan <code>kinit</code> dari baris perintah node utama untuk memperbarui setelah tiket kedaluwarsa.

Parameter	Deskripsi
Kepercayaan lintas alam	Menentukan kepercayaan lintas ranah antara KDC khusus klaster pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini dan KDC di ranah Kerberos yang berbeda. Utama (biasanya pengguna) dari ranah lain diautentikasi ke klaster yang menggunakan konfigurasi ini. Konfigurasi tambahan di ranah Kerberos lainnya diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif.
Properti kepercayaan lintas ranah	Realm Menentukan nama ranah Kerberos dari ranah lain di hubungan kepercayaan. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos adalah sama dengan nama domain tetapi semuanya menggunakan huruf kapital.
	Domain Menentukan nama domain dari ranah lain di hubungan kepercayaan.
	Server admin Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin di ranah lain dari hubungan kepercayaan. server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com:749</code>).

Parameter		Deskripsi
	Server KDC	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP server KDC di ranah lain dari hubungan kepercayaan. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).
	KDC eksternal	Menentukan bahwa kluster eksternal KDC digunakan oleh kluster.
Properti KDC eksternal	Server admin	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin eksternal. Server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :749</code>).
	Server KDC	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari server KDC eksternal. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).

Parameter		Deskripsi
Integrasi Direktori Aktif		Menentukan bahwa autentikasi utama Kerberos terintegrasi dengan domain Direktori Aktif Microsoft.
Properti integrasi Direktori Aktif	Ranah Direktori Aktif	Menentukan nama ranah Kerberos dari domain Direktori Aktif. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos biasanya sama dengan nama domain tetapi di huruf kapital semua.
	Domain Direktori Aktif	Menentukan nama domain Direktori Aktif.
	Server Direktori Aktif	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari pengendali domain Direktori Aktif Microsoft.

Menentukan pengaturan Kerberos menggunakan AWS CLI

Tabel referensi berikut menunjukkan parameter JSON untuk pengaturan Kerberos di konfigurasi keamanan. Contoh konfigurasi, lihat, [Contoh konfigurasi](#).

Parameter		Deskripsi
<code>"AuthenticationConfiguration": {</code>		Diperlukan untuk Kerberos. Menentukan bahwa konfigurasi autentikasi adalah bagian dari konfigurasi keamanan ini.
	<code>"KerberosConfiguration": {</code>	Diperlukan untuk Kerberos. Menentukan properti konfigurasi Kerberos.
	<code> "Provider": <i>"ClusterDedicatedKdc"</i>,</code> <code> —atau—</code>	<i>ClusterDedicatedKdc</i> menetapkan bahwa Amazon EMR membuat KDC pada node utama dari setiap cluster yang

Parameter	Deskripsi
<pre>"Provider: <i>ExternalKdc</i>,</pre>	menggunakan konfigurasi keamanan ini. Anda menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC ketika Anda membuat klaster. Anda dapat referensi KDC ini dari klaster lain, jika diperlukan. Membuat klaster tersebut menggunakan konfigurasi keamanan yang berbeda, menentukan KDC eksternal, dan menggunakan nama ranah dan kata sandi admin KDC yang Anda tentukan ketika Anda membuat klaster dengan KDC khusus klaster. <i>ExternalKdc</i> menentukan bahwa klaster menggunakan KDC eksternal . Amazon EMR tidak membuat KDC pada node utama. Klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini harus menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC eksternal KDC.
<pre>"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {</pre>	Diperlukan ketika <i>ClusterDedicatedKdc</i> ditentukan.

Parameter	Deskripsi
<pre>"TicketLifetimeInHours": 24,</pre>	Opsional. Menentukan periode tiket Kerberos mana yang valid yang dikeluarkan oleh KDC pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Masa pakai tiket terbatas untuk alasan keamanan. Aplikasi klaster dan layanan perpanjangan tiket otomatis setelah mereka kedaluwarsa. Pengguna yang terhubung ke cluster melalui SSH menggunakan kredensial Kerberos harus menjalankan <code>kinit</code> dari baris perintah node utama untuk memperbarui setelah tiket kedaluwarsa.
<pre>"CrossRealmTrustConfiguration": {</pre>	Menentukan kepercayaan lintas ranah antara KDC khusus klaster pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini dan KDC di ranah Kerberos yang berbeda. Utama (biasanya pengguna) dari ranah lain diautentikasi ke klaster yang menggunakan konfigurasi ini. Konfigurasi tambahan di ranah Kerberos lainnya diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif.

Parameter	Deskripsi
<pre>"Realm": "KDC2.COM",</pre>	Menentukan nama ranah Kerberos dari ranah lain di hubungan kepercayaan. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos adalah sama dengan nama domain tetapi semuanya menggunakan huruf kapital.
<pre>"Domain": "kdc2.com",</pre>	Menentukan nama domain dari ranah lain di hubungan kepercayaan.
<pre>"AdminServer": "kdc.com:749",</pre>	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin di ranah lain dari hubungan kepercayaan. server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, domain.example.com :749).

Parameter			Deskripsi
		<code>"KdcServer": "kdc.com:88"</code>	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP server KDC di ranah lain dari hubungan kepercayaan. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).
		<code>}</code>	
		<code>}</code>	
		<code>"ExternalKdcConfiguration": {</code>	Diperlukan ketika <i>ExternalKdc</i> ditentukan.

Parameter				Deskripsi
			"TicketLifetimeInHours": 24,	Opsional. Menentukan periode tiket Kerberos mana yang valid yang dikeluarkan oleh KDC pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Masa pakai tiket terbatas untuk alasan keamanan. Aplikasi klaster dan layanan perpanjangan tiket otomatis setelah mereka kedaluwarsa. Pengguna yang terhubung ke cluster melalui SSH menggunakan kredensial Kerberos harus menjalankan <code>kinit</code> dari baris perintah node utama untuk memperbarui setelah tiket kedaluwarsa.
			"KdcServerType": "Single",	Menentukan bahwa satu server KDC direferensikan. <code>Single</code> saat ini adalah satu-satunya nilai yang didukung.

Parameter			Deskripsi
		"AdminServer": " <i>kdc.com:749</i> ",	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin eksternal . Server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :749</code>).
		"KdcServer": " <i>kdc.com:88</i> ",	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari server KDC eksternal. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).
		"AdIntegrationConfiguration": {	Menentukan bahwa autentikasi utama Kerberos terintegrasi dengan domain Direktori Aktif Microsoft.

Parameter		Deskripsi
	<pre>"AdRealm": "AD.DOMAIN .COM ",</pre>	Menentukan nama ranah Kerberos dari domain Direktori Aktif. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos biasanya sama dengan nama domain tetapi di huruf kapital semua.
	<pre>"AdDomain": "ad.domain .com "</pre>	Menentukan nama domain Direktori Aktif.
	<pre>"AdServer": "ad.domain .com "</pre>	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari pengendali domain Direktori Aktif Microsoft.
	}	
	}	
	}	
	}	

Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3

IAM role untuk EMRFS mengizinkan Anda untuk memberikan izin yang berbeda untuk data EMRFS di Amazon S3. Anda membuat pemetaan yang menentukan IAM role yang digunakan untuk izin ketika permintaan akses berisi pengidentifikasi yang Anda tentukan. Pengidentifikasi dapat menjadi pengguna atau peran Hadoop, atau prefiks Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3](#).

Menentukan peran IAM untuk EMRFS menggunakan AWS CLI

Berikut ini adalah contoh potongan JSON untuk menentukan IAM role kustom untuk EMRFS di konfigurasi keamanan. Ini menunjukkan pemetaan peran untuk tiga tipe pengidentifikasi yang berbeda, diikuti dengan referensi parameter.

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "EmrFsConfiguration": {
      "RoleMappings": [{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_user1",
        "IdentifierType": "User",
        "Identifiers": [ "user1" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_to_demo_s3_buckets",
        "IdentifierType": "Prefix",
        "Identifiers": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket1/", "s3://amzn-s3-demo-bucket2/" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_AdminGroup",
        "IdentifierType": "Group",
        "Identifiers": [ "AdminGroup" ]
      }]
    }
  }
}
```

Parameter	Deskripsi
"AuthorizationConfiguration":	Diperlukan.
"EmrFsConfiguration":	Diperlukan. Berisi pemetaan peran.
"RoleMappings":	Diperlukan. Berisi satu atau lebih definisi peran pemetaan. Pemetaan peran dievaluasi di urutan top-down yang muncul. Jika pemetaan peran mengevaluasi sebagai BETUL untuk panggilan EMRFS untuk data di Amazon S3, tidak ada pemetaan peran lebih lanjut dievaluasi dan EMRFS menggunakan IAM role yang ditentukan untuk permintaan. Pemetaan peran terdiri dari parameter wajib berikut:
"Role":	Menentukan pengidentifikasi ARN dari IAM role dalam format <code>arn:aws:iam:: <i>account-id</i> :role/<i>role-name</i></code> . Ini adalah IAM role yang Amazon EMR asumsikan jika permintaan

Parameter	Deskripsi
	n EMRFS ke Amazon S3 cocok dengan salah satu <code>Identifiers</code> yang ditentukan.
<code>"IdentifierType":</code>	Dapat menjadi salah satu dari yang berikut: "User" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah satu pengguna Hadoop atau lebih, yang bisa saja pengguna akun Linux atau utama Kerberos. Ketika permintaan EMRFS berasal dari pengguna atau pengguna yang ditentukan, IAM role diasumsikan. "Prefix" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah lokasi Amazon S3. IAM role diasumsikan untuk panggilan ke lokasi atau lokasi dengan prefiks tertentu. Misalnya, prefiks <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/</code> mencocokkan <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/mydir</code> dan <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/yetanootherdir</code>. "Group" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah satu Grup Hadoop atau lebih. IAM role diasumsikan jika permintaan berasal dari pengguna di grup atau grup-grup tertentu.
<code>"Identifiers":</code>	Menentukan satu pengidentifikasi atau lebih dari tipe pengidentifikasi yang sesuai. Pisahkan beberapa pengidentifikasi dengan koma tanpa spasi.

Konfigurasi permintaan layanan metadata untuk instans Amazon EC2

Metadata instans adalah data tentang instans Anda yang dapat Anda gunakan untuk mengonfigurasi atau mengelola instans yang sedang berjalan. Anda dapat mengakses metadata instans dari instans yang sedang berjalan menggunakan salah satu metode berikut:

- Layanan Metadata Instance Versi 1 (IMDSv1) - metode permintaan/respons
- Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) - metode berorientasi sesi

Sementara Amazon EC2 mendukung keduanya IMDSv1 dan, Amazon EMR mendukung di IMDSv2 IMDSv2 Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1, 5.32 atau lebih baru, dan 6.2 atau lebih baru. Dalam rilis ini, komponen Amazon EMR digunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan keduanya IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk digunakan hanya IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Ketika Anda menentukan yang IMDSv2 harus digunakan, IMDSv1 tidak lagi berfungsi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi layanan metadata instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Note

Dalam rilis Amazon EMR 5.x atau 6.x sebelumnya, mematikan IMDSv1 menyebabkan kegagalan startup cluster karena komponen Amazon EMR digunakan untuk semua panggilan IMDS. IMDSv1 Saat mematikan IMDSv1, pastikan bahwa perangkat lunak khusus apa pun yang IMDSv1 digunakan diperbarui ke IMDSv2.

Menentukan konfigurasi layanan metadata instance menggunakan AWS CLI

Berikut ini adalah contoh potongan JSON untuk menentukan instans Amazon EC2 metadata service (IMDS) di konfigurasi keamanan. Menggunakan konfigurasi keamanan khusus adalah opsional.

```
{
  "InstanceMetadataServiceConfiguration" : {
    "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": integer,
    "HttpPutResponseHopLimit": integer
  }
}
```

Parameter	Deskripsi
"InstanceMetadataServiceConfiguration":	Jika Anda tidak menentukan IMDS dalam konfigurasi keamanan dan menggunakan rilis

Parameter	Deskripsi
	EMR Amazon yang memerlukan IMDSv1, Amazon EMR default IMDSv1 menggunakan sebagai versi layanan metadata instans minimum. Jika Anda ingin menggunakan konfigurasi Anda sendiri, kedua parameter berikut diperlukan.
"MinimumInstanceMetadataServiceVersion":	Wajib. Tentukan 1 atau 2. Nilai 1 memungkinkan IMDSv1 dan IMDSv2. Nilai hanya 2 memungkinkan IMDSv2.
"HttpPutResponseHopLimit":	Wajib. Batas respons hop HTTP PUT yang diinginkan untuk permintaan metadata instans. Semakin besar jumlahnya, permintaan metadata instans lebih lanjut dapat melakukan perjalanan. Default: 1. Tentukan integer dari 1 ke 64.

Menentukan konfigurasi layanan metadata instans menggunakan konsol

Anda dapat mengonfigurasi penggunaan IMDS untuk sebuah klaster ketika Anda meluncurkannya dari konsol Amazon EMR.

Untuk mengonfigurasi penggunaan IMDS menggunakan konsol:

1. Saat membuat konfigurasi keamanan baru di halaman Konfigurasi keamanan memilih Konfigurasi layanan metadata Instans EC2 di bawah Pengaturan Layanan Metadata Instans EC2. Konfigurasi ini hanya didukung di Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1, 5.32 atau yang lebih baru, dan 6.2 atau yang lebih baru.
2. Untuk opsi Layanan Metadata Instans Versi memilih salah satu:
 - Matikan IMDSv1 dan hanya izinkan IMDSv2, jika Anda ingin mengizinkan hanya IMDSv2 di cluster ini. Lihat [Transisi menggunakan layanan metadata instans versi 2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
 - Izinkan keduanya IMDSv1 dan IMDSv2 di cluster, jika Anda ingin mengizinkan IMDSv1 dan berorientasi IMDSv2 pada sesi pada cluster ini.

3. Untuk IMDSv2, Anda juga dapat mengonfigurasi jumlah hop jaringan yang diizinkan untuk token metadata dengan menetapkan batas hop respons PUT HTTP ke bilangan bulat antara dan. 1 64

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi layanan metadata instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Lihat [Mengonfigurasi detail instans](#) dan [Mengonfigurasi layanan metadata instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menentukan konfigurasi keamanan untuk kluster EMR Amazon

Anda dapat menentukan pengaturan enkripsi ketika Anda membuat sebuah kluster dengan menentukan konfigurasi keamanan. Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI.

Console

Untuk menentukan konfigurasi keamanan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Konfigurasi dan izin keamanan, temukan bidang Konfigurasi keamanan. Pilih menu tarik-turun atau pilih Browse untuk memilih nama konfigurasi keamanan yang Anda buat sebelumnya. Atau, pilih Buat konfigurasi keamanan untuk membuat konfigurasi yang dapat Anda gunakan untuk kluster Anda.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan kluster Anda, pilih Buat kluster.

CLI

Untuk menentukan konfigurasi keamanan dengan AWS CLI

- Gunakan `aws emr create-cluster` untuk secara opsional menerapkan konfigurasi keamanan dengan `--security-configuration MySecConfig`, di mana *MySecConfig* adalah nama konfigurasi keamanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Yang `--release-label` Anda tentukan harus 4.8.0 atau yang lebih baru dan `--instance-type` dapat tersedia.

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-5.0.0 --  
security-configuration mySecConfig
```

Perlindungan Data di Amazon EMR

[Model tanggung jawab AWS bersama](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon EMR. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Konten ini mencakup konfigurasi keamanan dan tugas manajemen untuk AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, silakan lihat [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, lihat [model tanggung jawab bersama Amazon dan posting blog GDPR](#) di Blog AWS Keamanan.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi kredensial AWS akun dan mengatur akun individual dengan AWS Identity and Access Management. Dengan cara ini, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugas mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut ini:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami membutuhkan TLS 1.2.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default dalam AWS layanan.
- Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data pribadi yang disimpan di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik akhir FIPS yang tersedia, lihat [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-2](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak memasukkan informasi identifikasi sensitif apapun, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam kolom isian teks bebas seperti kolom Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon EMR atau AWS layanan lain menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam Amazon

EMR atau layanan lain mungkin akan diambil untuk dimasukkan ke dalam log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, jangan sertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR

Enkripsi data membantu mencegah pengguna yang tidak sah membaca data pada kluster dan sistem penyimpanan data terkait. Ini termasuk data yang disimpan ke media persisten, yang dikenal sebagai data at rest, dan data yang mungkin dicegat saat perjalanan jaringan, yang dikenal sebagai data dalam transit.

Dimulai dengan Amazon EMR versi 4.8.0, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk mengonfigurasi pengaturan enkripsi data untuk kluster lebih mudah. Konfigurasi keamanan menawarkan pengaturan untuk mengaktifkan keamanan untuk data dalam transit dan data at rest di volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dan EMRFS di Amazon S3.

Opsional, dimulai dengan Amazon EMR rilis versi 4.1.0 dan versi terbaru, Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi enkripsi transparan di HDFS, yang tidak dikonfigurasi menggunakan konfigurasi keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi transparan di HDFS di Amazon EMR](#) di Panduan Amazon EMR rilis.


Topik

- [Opsional enkripsi untuk Amazon EMR](#)
- [Enkripsi saat istirahat menggunakan kunci KMS pelanggan untuk layanan EMR WAL](#)
- [Buat kunci dan sertifikat untuk enkripsi data dengan Amazon EMR](#)
- [Memahami enkripsi dalam transit](#)

Opsional enkripsi untuk Amazon EMR

Dengan Amazon EMR merilis 4.8.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk menentukan pengaturan untuk mengenkripsi data saat istirahat, data dalam perjalanan, atau keduanya. Bila Anda mengaktifkan enkripsi data yang tersisa, Anda dapat memilih untuk mengenkripsi data EMRFS di Amazon S3, data di disk lokal, atau keduanya. Setiap konfigurasi keamanan yang Anda buat disimpan di Amazon EMR daripada di konfigurasi kluster, sehingga Anda dapat dengan mudah menggunakan kembali konfigurasi untuk menentukan pengaturan enkripsi data setiap kali Anda membuat sebuah kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#).

Diagram berikut menunjukkan pilihan enkripsi data yang berbeda tersedia dengan konfigurasi keamanan.



Opsi enkripsi berikut juga tersedia dan tidak dikonfigurasi menggunakan konfigurasi keamanan:

- Opsional, dengan Amazon EMR versi 4.1.0 dan versi terbaru, Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi enkripsi transparan di HDFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi transparan di HDFS di Amazon EMR](#) di Panduan Amazon EMR rilis.
- Jika Anda menggunakan versi Amazon EMR rilis yang tidak mendukung konfigurasi keamanan, Anda dapat mengonfigurasi enkripsi untuk data EMRFS di Amazon S3 secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan](#) properti EMRFS.
- Jika Anda menggunakan versi Amazon EMR lebih awal dari 5.24.0, volume perangkat asal EBS yang dienkripsi didukung hanya bila menggunakan AMI kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI kustom dengan volume perangkat root Amazon EBS terenkripsi](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

 Note

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.24.0, Anda dapat menggunakan opsi konfigurasi keamanan untuk mengenkripsi perangkat root EBS dan volume penyimpanan saat Anda menentukan sebagai penyedia kunci Anda. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi disk lokal](#).

Enkripsi data memerlukan kunci dan sertifikat. Konfigurasi keamanan memberi Anda fleksibilitas untuk memilih dari beberapa opsi, termasuk kunci yang dikelola oleh AWS Key Management Service, kunci yang dikelola oleh Amazon S3, serta kunci dan sertifikat dari penyedia khusus yang Anda berikan. Saat menggunakan AWS KMS sebagai penyedia kunci Anda, biaya berlaku untuk penyimpanan dan penggunaan kunci enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS KMS harga](#).

Sebelum Anda menentukan opsi enkripsi, tentukan kunci dan sistem pengelolaan sertifikat yang ingin Anda gunakan, sehingga Anda dapat terlebih dahulu membuat kunci dan sertifikat atau penyedia kustom yang Anda tentukan sebagai bagian dari pengaturan enkripsi.

Enkripsi saat istirahat untuk data EMRFS di Amazon S3

Enkripsi Amazon S3 berfungsi dengan objek Amazon EMR File System (EMRFS) yang dibaca dan ditulis ke Amazon S3. Anda menentukan Amazon S3 server-side encryption (SSE) atau client-side encryption (CSE) sebagai Mode enkripsi default saat Anda mengaktifkan enkripsi saat istirahat. Secara opsional, Anda dapat menentukan metode enkripsi yang berbeda untuk setiap bucket menggunakan Per penimpaan enkripsi bucket. Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) terlepas dari apakah enkripsi Amazon S3 diaktifkan, Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) mengenkripsi objek EMRFS dalam transit antara simpul kluster EMR dan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi Amazon S3, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

 Note

Saat Anda menggunakan AWS KMS, biaya berlaku untuk penyimpanan dan penggunaan kunci enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS KMS Harga](#).

Enkripsi sisi server Amazon S3

Semua bucket Amazon S3 memiliki enkripsi yang dikonfigurasi secara default, dan semua objek baru yang diunggah ke bucket S3 secara otomatis dienkripsi saat istirahat, Amazon S3 mengenkripsi data pada tingkat objek saat menulis data ke disk dan mendekripsi data saat diakses. Untuk informasi selengkapnya tentang SSE, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

Anda dapat memilih di antara dua sistem manajemen kunci yang berbeda saat Anda menentukan SSE di Amazon EMR:

- SSE-S3 – Amazon S3 mengelola kunci untuk Anda.
- SSE-KMS - Anda menggunakan AWS KMS key untuk mengatur dengan kebijakan yang sesuai untuk Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan utama untuk Amazon EMR, lihat [Menggunakan AWS KMS keys untuk](#) enkripsi.

SSE dengan kunci yang disediakan pelanggan (SSE-C) tidak tersedia untuk digunakan dengan Amazon EMR.

Enkripsi di sisi klien Amazon S3

Dengan enkripsi sisi klien Amazon S3, enkripsi dan dekripsi Amazon S3 dilakukan di klien EMRFS pada kluster Anda. Objek dienkripsi sebelum diunggah ke Amazon S3 dan didekripsi setelah diunduh. Penyedia yang Anda tentukan menyediakan kunci enkripsi yang digunakan klien. Klien dapat menggunakan kunci yang disediakan oleh AWS KMS (CSE-KMS) atau kelas Java kustom yang menyediakan kunci root sisi klien (CSE-C). Spesifikasi enkripsi sedikit berbeda antara CSE-KMS dan CSE-C, tergantung pada penyedia yang ditentukan dan metadata objek yang didekripsi atau dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan ini, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi klien](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Note

Amazon S3 CSE hanya memastikan bahwa data EMRFS yang dipertukarkan dengan Amazon S3 dienkripsi; tidak semua data pada volume instans kluster dienkripsi. Lebih lanjut, karena Hue tidak menggunakan EMRFS, objek yang ditulis oleh Peramban Berkas Hue S3 ke Amazon S3 tidak dienkripsi.

Enkripsi saat istirahat untuk data di Amazon EMR WAL

Saat Anda menyiapkan enkripsi sisi server (SSE) untuk pencatatan tertulis (WAL), Amazon EMR mengenkripsi data saat istirahat. Anda dapat memilih dari dua sistem manajemen kunci yang berbeda ketika Anda menentukan SSE di Amazon EMR:

SSE-EMR-WAL

Amazon EMR mengelola kunci untuk Anda. Secara default, Amazon EMR mengenkripsi data yang Anda simpan di Amazon EMR WAL. SSE-EMR-WAL

SSE-KMS-WAL

Anda menggunakan AWS KMS kunci untuk menyiapkan kebijakan yang berlaku untuk Amazon EMR WAL. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi enkripsi saat istirahat untuk EMR WAL menggunakan kunci KMS pelanggan, [lihat Enkripsi saat istirahat menggunakan kunci KMS pelanggan untuk](#) layanan EMR WAL.

Note

Anda tidak dapat menggunakan kunci Anda sendiri dengan SSE saat Anda mengaktifkan WAL dengan Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Write-ahead logs \(WAL\) untuk Amazon EMR](#).

Enkripsi disk lokal

Mekanisme berikut bekerja sama untuk mengenkripsi disk lokal ketika Anda mengaktifkan enkripsi disk lokal menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR.

Enkripsi HDFS sumber terbuka

HDFS mempertukarkan data antara instans klaster selama pemrosesan terdistribusi. Hal ini juga membaca dari dan menulis data ke volume penyimpanan dan volume EBS terlampir ke instans. Opsi enkripsi Hadoop sumber terbuka berikut diaktifkan ketika Anda mengaktifkan enkripsi disk lokal:

- [Secure Hadoop RPC](#) diatur ke `Privacy`, yang menggunakan Simple Authentication Security Layer (SASL) sederhana.
- [Enskripsi data pada pemindahan data blok HDFS](#) diatur ke `true` dan dikonfigurasi untuk menggunakan enkripsi AES 256.

 Note

Anda dapat mengaktifkan enkripsi Apache Hadoop tambahan dengan mengaktifkan enkripsi dalam transit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi dalam transit](#). Pengaturan enkripsi ini tidak mengaktifkan enkripsi transparan HDFS, yang dapat Anda konfigurasi secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi transparan di HDFS di Amazon EMR](#) di Panduan Amazon EMR rilis.

Enkripsi penyimpanan instans

Untuk jenis instans EC2 yang menggunakan NVMe based SSDs sebagai volume penyimpanan instans, NVMe enkripsi digunakan terlepas dari setelan enkripsi Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [volume NVMe SSD](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Untuk volume penyimpanan instans lain, Amazon EMR menggunakan LUKS untuk mengenkripsi volume penyimpanan instans ketika enkripsi disk lokal diaktifkan terlepas dari apakah volume EBS dienkripsi menggunakan enkripsi EBS atau LUKS.

Enkripsi volume EBS

Jika Anda membuat kluster di Wilayah di mana enkripsi Amazon EC2 volume EBS diaktifkan secara default untuk akun Anda, volume EBS dienkripsi meskipun enkripsi disk lokal tidak diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi secara default](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Dengan enkripsi disk lokal yang diaktifkan dalam konfigurasi keamanan, pengaturan EMR Amazon lebih diutamakan daripada setelan Amazon EC2 untuk instans EC2 cluster encryption-by-default.

Pilihan berikut tersedia untuk mengenkripsi volume EBS menggunakan konfigurasi keamanan:

- Enkripsi EBS – Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.24.0, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan enkripsi EBS. Opsi enkripsi EBS mengenkripsi volume perangkat asal EBS dan volume penyimpanan terlampir. Opsi enkripsi EBS hanya tersedia ketika Anda menentukan AWS Key Management Service sebagai penyedia kunci Anda. Kami merekomendasikan penggunaan enkripsi EBS.
- Enkripsi LUKS Jika Anda memilih untuk menggunakan enkripsi LUKS untuk volume Amazon EBS, enkripsi LUKS hanya berlaku untuk volume penyimpanan terlampir, bukan ke volume perangkat asal. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi LUKS, lihat [spesifikasi pada disk LUKS](#).

Untuk penyedia kunci Anda, Anda dapat menyiapkan kebijakan AWS KMS key dengan yang sesuai untuk Amazon EMR, atau kelas Java kustom yang menyediakan artefak enkripsi. Saat

Anda menggunakan AWS KMS, biaya berlaku untuk penyimpanan dan penggunaan kunci enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS KMS harga](#).

 Note

Untuk memeriksa apakah enkripsi EBS diaktifkan pada kluster Anda, dianjurkan bahwa Anda menggunakan `DescribeVolumes` panggilan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DescribeVolumes](#). Menjalankan `lsblk` di kluster hanya akan memeriksa status enkripsi LUKS, bukan enkripsi EBS.

Enkripsi dalam transit

Beberapa mekanisme enkripsi diaktifkan dengan enkripsi dalam transit. Ini adalah fitur sumber terbuka, khusus aplikasi, dan mungkin berbeda menurut rilis EMR Amazon. Untuk mengaktifkan enkripsi dalam transit, gunakan [the section called “Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI”](#) di Amazon EMR. Untuk kluster EMR dengan enkripsi in-transit diaktifkan, Amazon EMR secara otomatis mengonfigurasi konfigurasi aplikasi sumber terbuka untuk mengaktifkan enkripsi dalam transit. Untuk kasus penggunaan lanjutan, Anda dapat mengonfigurasi konfigurasi aplikasi sumber terbuka secara langsung untuk mengganti perilaku default di Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [matriks dukungan enkripsi dalam transit](#) dan [Konfigurasi aplikasi](#).

Lihat berikut ini untuk mempelajari detail lebih spesifik tentang aplikasi sumber terbuka yang relevan dengan enkripsi dalam perjalanan:

- Saat Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit dengan konfigurasi keamanan, Amazon EMR mengaktifkan enkripsi dalam transit untuk semua titik akhir aplikasi sumber terbuka yang mendukung enkripsi dalam transit. Support untuk enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir aplikasi yang berbeda bervariasi menurut versi rilis Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [matriks dukungan enkripsi dalam transit](#).
- Anda dapat mengganti konfigurasi sumber terbuka, yang memungkinkan Anda melakukan hal berikut:
 - Nonaktifkan verifikasi nama host TLS jika sertifikat TLS yang disediakan pengguna tidak memenuhi persyaratan
 - Nonaktifkan enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir tertentu berdasarkan persyaratan kinerja dan kompatibilitas Anda

- Kontrol versi TLS dan cipher suite mana yang akan digunakan.

Anda dapat menemukan detail lebih lanjut tentang konfigurasi khusus aplikasi dalam matriks dukungan enkripsi dalam [transit](#)

- Selain mengaktifkan enkripsi dalam transit dengan konfigurasi keamanan, beberapa saluran komunikasi juga memerlukan konfigurasi keamanan tambahan bagi Anda untuk mengaktifkan enkripsi dalam perjalanan. Misalnya, beberapa titik akhir aplikasi open-source menggunakan Simple Authentication and Security Layer (SASL) untuk enkripsi in-transit, yang mengharuskan otentikasi Kerberos diaktifkan dalam konfigurasi keamanan cluster EMR. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang titik akhir ini, lihat matriks [dukungan enkripsi dalam transit](#).
- Kami menyarankan Anda menggunakan perangkat lunak yang mendukung TLS v1.2 atau lebih tinggi. Amazon EMR di EC2 mengirimkan distribusi Corretto JDK default, yang menentukan versi TLS, cipher suite, dan ukuran kunci yang diizinkan oleh jaringan open-source yang berjalan di Java. Pada saat ini, sebagian besar kerangka kerja sumber terbuka memberlakukan TLS v1.2 atau lebih tinggi untuk Amazon EMR 7.0.0 dan rilis yang lebih tinggi. Ini karena sebagian besar kerangka kerja sumber terbuka berjalan di Java 17 untuk Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih tinggi. Versi rilis Amazon EMR yang lebih lama mungkin mendukung TLS v1.0 dan v1.1 karena mereka menggunakan versi Java yang lebih lama, tetapi Corretto JDK mungkin mengubah versi TLS mana yang didukung Java, yang mungkin memengaruhi rilis EMR Amazon yang ada.

Anda menentukan artefak enkripsi yang digunakan untuk enkripsi dalam transit di salah satu dari dua cara: baik dengan menyediakan file zip sertifikat yang Anda upload ke Amazon S3, atau dengan referensi kelas Java kustom yang menyediakan artefak enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#).

Enkripsi saat istirahat menggunakan kunci KMS pelanggan untuk layanan EMR WAL

EMR write-ahead logs (WAL) menyediakan dukungan kunci KMS pelanggan. encryption-at-rest Rincian berikut pada tingkat tinggi bagaimana Amazon EMR WAL terintegrasi dengan: AWS KMS

EMR write-ahead logs (WAL) berinteraksi dengan AWS selama operasi berikut: CreateWAL,,,,AppendEdit, ArchiveWALCheckPointCompleteWALFlush, DeleteWAL GetCurrentWALTimeReplayEdits, TrimWAL melalui secara EMR_EC2_DefaultRole default Ketika setiap operasi sebelumnya yang terdaftar dipanggil, EMR WAL Decrypt membuat dan melawan kunci KMS. GenerateDataKey

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan enkripsi AWS KMS berbasis untuk EMR WAL:

- Konfigurasi enkripsi tidak dapat diubah setelah EMR WAL dibuat.
- Saat Anda menggunakan enkripsi KMS dengan kunci KMS Anda sendiri, kunci harus ada di wilayah yang sama dengan cluster EMR Amazon Anda.
- Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan semua izin IAM yang diperlukan dan disarankan untuk tidak mencabut izin yang diperlukan selama masa pakai WAL. Jika tidak, itu akan menyebabkan skenario kegagalan yang tidak terduga, seperti ketidakmampuan untuk menghapus EMR WAL, karena kunci enkripsi terkait tidak ada.
- Ada biaya yang terkait dengan penggunaan AWS KMS kunci. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Harga AWS Key Management Service](#).

Izin IAM yang Diperlukan

Untuk menggunakan kunci KMS pelanggan Anda untuk mengenkripsi EMR WAL saat istirahat, Anda perlu memastikan Anda menetapkan izin yang tepat untuk peran klien EMR WAL dan prinsip layanan EMR WAL. `emrwal.amazonaws.com`

Izin untuk peran klien EMR WAL

Di bawah ini adalah kebijakan IAM yang diperlukan untuk peran klien EMR WAL:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowKMSDecrypt"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Klien EMR WAL pada EMR cluster akan digunakan secara default. `EMR_EC2_DefaultRole` Jika Anda menggunakan peran yang berbeda untuk profil instance di kluster EMR, pastikan setiap peran memiliki izin yang sesuai.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola kebijakan peran, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#).

Izin untuk kebijakan kunci KMS

Anda perlu memberikan peran klien EMR WAL dan layanan EMR WAL Decrypt dan `GenerateDataKey*` izin dalam kebijakan KMS Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang manajemen kebijakan utama, lihat [kebijakan kunci KMS](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:Decrypt",  
        "kms:GenerateDataKey*"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"  
      ],  
      "Sid": "AllowKMSDecrypt"  
    }  
  ]  
}
```

Peran yang ditentukan dalam cuplikan dapat berubah jika Anda mengubah peran default.

Memantau interaksi Amazon EMR WAL dengan AWS KMS

Konteks enkripsi Amazon EMR WAL

Konteks enkripsi adalah sekumpulan pasangan kunci-nilai yang berisi data non-rahasia arbitrer. Ketika Anda menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, secara AWS KMS kriptografis mengikat konteks enkripsi ke data terenkripsi. Untuk mendekripsi data, Anda harus meneruskan konteks enkripsi yang sama.

Dalam permintaannya [GenerateDataKey](#) dan [Dekripsi](#) ke, AWS KMS Amazon EMR WAL menggunakan konteks enkripsi dengan satu pasangan nama-nilai yang mengidentifikasi nama EMR WAL.

```
"encryptionContext": {  
  "aws:emrwal:walname": "111222333444555-testworkspace-emrwalclustertest-  
emrwaltestwalname"  
}
```

Anda dapat menggunakan konteks enkripsi untuk mengidentifikasi operasi kriptografi ini dalam catatan audit dan log, seperti AWS CloudTrail dan [Amazon CloudWatch Logs](#), dan sebagai syarat untuk otorisasi dalam kebijakan dan hibah.

Buat kunci dan sertifikat untuk enkripsi data dengan Amazon EMR

Sebelum Anda menentukan opsi enkripsi menggunakan konfigurasi keamanan, putuskan penyedia yang ingin Anda gunakan untuk kunci dan artefak enkripsi. Misalnya, Anda dapat menggunakan AWS KMS atau penyedia kustom yang Anda buat. Selanjutnya, membuat kunci atau penyedia kunci seperti yang dijelaskan di bagian ini.

Menyediakan kunci untuk mengenkripsi data saat istirahat

Anda dapat menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) atau penyedia kunci khusus untuk enkripsi data saat istirahat di Amazon EMR. Saat Anda menggunakan AWS KMS, biaya berlaku untuk penyimpanan dan penggunaan kunci enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga AWS KMS](#).

Topik ini memberikan detail kebijakan utama untuk kunci KMS yang akan digunakan dengan Amazon EMR, serta pedoman dan contoh kode untuk menulis kelas penyedia kunci khusus untuk enkripsi Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan kunci, lihat [Membuat Kunci](#) di AWS Key Management Service Panduan Developer.

Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi

Kunci AWS KMS enkripsi harus dibuat di Wilayah yang sama dengan instans cluster EMR Amazon Anda dan bucket Amazon S3 yang digunakan dengan EMRFS. Jika kunci yang Anda tentukan berada di akun yang berbeda dari yang Anda gunakan untuk mengkonfigurasi klaster, Anda harus menentukan kunci menggunakan ARN-nya.

Peran untuk profil instans Amazon EC2 harus memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang Anda tentukan. Peran default untuk profil instans di Amazon EMR adalah `EMR_EC2_DefaultRole`. Jika Anda menggunakan peran yang berbeda untuk profil instans, atau Anda menggunakan IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3, pastikan bahwa setiap peran ditambahkan sebagai pengguna kunci sebagaimana mestinya. Ini memberikan izin peran untuk menggunakan kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Kebijakan Utama](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang dan [Mengonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3](#).

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambahkan profil instans atau profil instans EC2 ke daftar pengguna utama untuk kunci KMS yang ditentukan, atau Anda dapat menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk melampirkan kebijakan kunci yang sesuai.

Perhatikan bahwa Amazon EMR hanya mendukung kunci KMS [simetris](#). Anda tidak dapat menggunakan [kunci KMS asimetris](#) untuk mengenkripsi data saat istirahat di cluster EMR Amazon. Untuk bantuan menentukan apakah kunci KMS simetris atau asimetris, lihat [Mengidentifikasi kunci KMS simetris dan asimetris](#).

Prosedur di bawah ini menjelaskan cara menambahkan profil instans EMR Amazon default, `EMR_EC2_DefaultRole` sebagai pengguna utama yang menggunakan. Konsol Manajemen AWS Ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat kunci KMS. Untuk membuat kunci KMS baru, lihat [Membuat Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menambahkan profil instans EC2 untuk Amazon EMR ke daftar pengguna kunci enkripsi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol AWS Key Management Service (AWS KMS) di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.
3. Pilih alias tombol KMS untuk memodifikasi.
4. Pada halaman detail kunci di bawah Pengguna Kunci, pilih Tambahkan.
5. Di kotak dialog Tambah pengguna kunci, pilih peran yang sesuai. Nama peran default adalah `EMR_EC2_DefaultRole`.

6. Pilih Tambahkan.

Mengaktifkan enkripsi EBS dengan memberikan izin tambahan untuk kunci KMS

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.24.0, Anda dapat mengenkripsi perangkat root EBS dan volume penyimpanan dengan menggunakan opsi konfigurasi keamanan. Untuk mengaktifkan opsi tersebut, Anda harus menentukan AWS KMS sebagai penyedia kunci Anda. Selain itu, Anda harus memberikan peran layanan EMR_DefaultRole dengan izin untuk menggunakan AWS KMS key yang Anda tentukan.

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambahkan peran layanan ke daftar pengguna kunci untuk kunci KMS yang ditentukan, atau Anda dapat menggunakan atau AWS SDK untuk melampirkan kebijakan kunci yang sesuai. AWS CLI

Prosedur berikut menjelaskan cara menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambahkan peran layanan EMR Amazon default EMR_DefaultRole sebagai pengguna utama. Ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat kunci KMS. Untuk membuat kunci KMS baru, lihat [Membuat kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menambahkan peran layanan EMR Amazon ke daftar pengguna kunci enkripsi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol AWS Key Management Service (AWS KMS) di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.
3. Pilih Kunci terkelola pelanggan di bilah sisi kiri.
4. Pilih alias tombol KMS untuk memodifikasi.
5. Pada halaman detail kunci di bawah Pengguna Kunci, pilih Tambahkan.
6. Di bagian Tambah pengguna kunci, pilih peran yang sesuai. Nama peran layanan default untuk Amazon EMR adalah. EMR_DefaultRole
7. Memilih Tambahkan.

Membuat penyedia kunci kustom

Bila menggunakan konfigurasi keamanan, Anda harus menentukan nama kelas penyedia yang berbeda untuk enkripsi disk lokal dan enkripsi Amazon S3. Persyaratan untuk penyedia kunci khusus bergantung pada apakah Anda menggunakan enkripsi disk lokal dan enkripsi Amazon S3, serta versi rilis Amazon EMR.

Bergantung pada jenis enkripsi yang Anda gunakan saat membuat penyedia kunci khusus, aplikasi juga harus menerapkan `EncryptionMaterialsProvider` antarmuka yang berbeda. Kedua antarmuka tersedia di AWS SDK for Java versi 1.11.0 dan yang lebih baru.

- [Untuk mengimplementasikan enkripsi Amazon S3, gunakan `com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider` antarmuka.](#)
- Untuk mengimplementasikan enkripsi disk lokal, gunakan [`com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security.EncryptionMaterialsProvider` antarmuka.](#)

Anda dapat menggunakan strategi apa pun untuk menyediakan materi enkripsi untuk implementasi. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menyediakan materi enkripsi statis atau mengintegrasikan dengan sistem manajemen kunci yang lebih kompleks.

Jika Anda menggunakan enkripsi Amazon S3, Anda harus menggunakan algoritme enkripsi AES/GCM/NoPadding untuk materi enkripsi khusus.

Jika Anda menggunakan enkripsi disk lokal, algoritme enkripsi yang digunakan untuk bahan enkripsi khusus bervariasi menurut rilis EMR. Untuk Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih rendah, Anda harus menggunakan AES/GCM/NoPadding. Untuk Amazon EMR 7.1.0 dan yang lebih tinggi, Anda harus menggunakan AES.

`EncryptionMaterialsProvider` Kelas mendapatkan materi enkripsi dengan konteks enkripsi. Amazon EMR mengisi informasi konteks enkripsi pada waktu aktif untuk membantu pemanggil dalam menentukan materi enkripsi yang benar untuk dikembalikan.

Example Contoh: Menggunakan penyedia kunci khusus untuk enkripsi Amazon S3 dengan EMRFS

Saat Amazon EMR mengambil materi enkripsi dari `EncryptionMaterialsProvider` kelas untuk melakukan enkripsi, EMRFS secara opsional mengisi argumen `MaterialsDescription` dengan dua bidang: URI Amazon S3 untuk objek dan cluster, yang dapat digunakan oleh kelas untuk mengembalikan materi enkripsi secara `JobFlowId` selektif. `EncryptionMaterialsProvider`

Misalnya, penyedia dapat mengembalikan kunci yang berbeda untuk prefiks URI Amazon S3 yang berbeda. Ini adalah deskripsi materi enkripsi yang dikembalikan yang pada akhirnya disimpan dengan objek Amazon S3 bukan nilai `materialsDescription` yang dihasilkan oleh EMRFS dan diteruskan ke penyedia. Saat mendekripsi objek Amazon S3, deskripsi bahan enkripsi diteruskan ke `EncryptionMaterialsProvider` kelas, sehingga dapat, sekali lagi, secara selektif mengembalikan kunci yang cocok untuk mendekripsi objek.

Implementasi `EncryptionMaterialsProvider` referensi disediakan di bawah ini. Penyedia kustom lain [EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider](#),, tersedia dari GitHub.

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
    Configurable{
    private Configuration conf;
    private String kmsKeyId;
    private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

    private void init() {
        this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
        this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
    }

    @Override
    public void setConf(Configuration conf) {
        this.conf = conf;
        init();
    }

    @Override
    public Configuration getConf() {
        return this.conf;
    }

    @Override
    public void refresh() {

    }

    @Override
```

```

public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
materialsDescription) {
    return this.encryptionMaterials;
}

@Override
public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
    return this.encryptionMaterials;
}
}

```

Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR

Dengan Amazon EMR rilis versi 4.8.0 atau yang lebih baru, Anda memiliki dua pilihan untuk menentukan artefak untuk mengenkripsi data dalam transit menggunakan konfigurasi keamanan:

- Anda dapat secara manual membuat sertifikat PEM, termasuk mereka di file .zip, dan kemudian referensi file .zip di Amazon S3.
- Anda dapat menerapkan penyedia sertifikat kustom sebagai kelas Java. Anda menentukan file JAR dari aplikasi di Amazon S3, dan lalu memberikan nama kelas lengkap dari penyedia seperti yang dinyatakan di aplikasi. Kelas harus mengimplementasikan antarmuka [TLSArtifactsProvider](#) yang tersedia dimulai dengan AWS SDK untuk Java versi 1.11.0.

Amazon EMR secara otomatis mengunduh artefak ke setiap simpul di kluster dan versi terbaru menggunakannya untuk menerapkan fitur enkripsi dalam transit sumber daya terbuka. Untuk informasi lebih lanjut tentang menambahkan opsi, lihat [Enkripsi dalam transit](#).

Menggunakan sertifikat PEM

Ketika Anda menetapkan file .zip untuk enkripsi dalam transit, konfigurasi keamanan mengharapkan file PEM di file .zip harus diberi nama persis seperti yang muncul di bawah ini:

Sertifikat enkripsi dalam transit

Nama file	Diperlukan/opsional	Detail
privateKey.pem	Diperlukan	Kunci privat
certificateChain.pem	Diperlukan	Rantai sertifikat

Nama file	Diperlukan/opsional	Detail
trustedCertificate.s.pem	Opsional	Sebaiknya Anda memberikan sertifikat yang tidak ditandatangani oleh otoritas sertifikasi root terpercaya (CA) default Java atau CA perantara yang dapat menautkan ke root CA terpercaya default Java. Kami tidak menyarankan bahwa Anda menggunakan public CAs saat Anda menggunakan sertifikat wildcard atau saat Anda menonaktifkan verifikasi nama host.

Anda mungkin ingin mengonfigurasi file PEM kunci privat menjadi sertifikat wildcard yang mengizinkan akses ke domain Amazon VPC di mana instans klaster Anda berada. Misalnya, jika klaster Anda berada di us-east-1 (N. Virginia), Anda bisa menentukan nama umum di konfigurasi sertifikat yang mengizinkan akses ke klaster dengan menentukan CN=*.ec2.internal di definisi subjek sertifikat. Jika klaster Anda berada di us-west-2 (Oregon), Anda dapat menentukan CN=*.us-west-2.compute.internal.

Jika file PEM yang disediakan dalam artefak enkripsi tidak memiliki karakter wildcard untuk domain dalam nama umum, Anda harus mengubah nilai ke `hadoop.ssl.hostname.verifier ALLOW_ALL` Untuk melakukannya di Amazon EMR rilis 7.3.0 dan yang lebih tinggi, tambahkan `core-site` klasifikasi saat Anda mengirimkan konfigurasi ke klaster. Dalam rilis yang lebih rendah dari 7.3.0, tambahkan konfigurasi `"hadoop.ssl.hostname.verifier": "ALLOW_ALL"` langsung ke `core-site.xml` file. Perubahan ini diperlukan karena verifier nama host default memerlukan nama host tanpa wildcard karena semua host di cluster menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi klaster EMR dalam VPC Amazon, lihat. [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#)

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan [OpenSSL](#) untuk menghasilkan sertifikat X.509 yang ditandatangani sendiri dengan kunci pribadi RSA 2048-bit. Kunci ini memungkinkan akses ke instance cluster Amazon EMR penerbit di us-west-2 Wilayah (Oregon) sebagaimana ditentukan oleh nama domain sebagai `*.us-west-2.compute.internal` nama umum.

Item subjek opsional lainnya, seperti negara (C), negara bagian (S), dan Lokal (L), ditentukan. Karena sertifikat yang bertandatangan sendiri dibuat, perintah kedua di contoh salinan `certificateChain.pem` file ke `trustedCertificates.pem` file. Perintah ketiga menggunakan `zip` untuk membuat file `my-certs.zip` yang berisi sertifikat.

Important

Contoh ini hanya proof-of-concept demonstrasi. Menggunakan sertifikat yang bertandatangan sendiri tidak direkomendasikan dan menimbulkan risiko keamanan potensial. Untuk sistem produksi, gunakan otoritas sertifikasi (CA) untuk menerbitkan sertifikat.

```
$ openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout privateKey.pem -out certificateChain.pem  
-days 365 -nodes -subj '/C=US/ST=Washington/L=Seattle/O=MyOrg/OU=MyDept/CN=*.us-  
west-2.compute.internal'  
$ cp certificateChain.pem trustedCertificates.pem  
$ zip -r -X my-certs.zip certificateChain.pem privateKey.pem trustedCertificates.pem
```

Memahami enkripsi dalam transit

Anda dapat mengonfigurasi kluster EMR untuk menjalankan kerangka kerja sumber terbuka seperti [Apache Spark](#), [Apache Hive](#), dan [Presto](#). masing-masing kerangka kerja sumber terbuka ini memiliki serangkaian proses yang berjalan pada instance EC2 dari sebuah cluster. Masing-masing proses ini dapat meng-host titik akhir jaringan untuk komunikasi jaringan.

Jika enkripsi dalam transit diaktifkan pada kluster EMR, titik akhir jaringan yang berbeda menggunakan mekanisme enkripsi yang berbeda. Lihat bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang titik akhir jaringan kerangka kerja sumber terbuka tertentu yang didukung dengan enkripsi dalam perjalanan, mekanisme enkripsi terkait, dan rilis Amazon EMR yang menambahkan dukungan. Setiap aplikasi open-source mungkin juga memiliki praktik terbaik dan konfigurasi kerangka kerja sumber terbuka yang berbeda yang dapat Anda ubah.

Untuk cakupan enkripsi paling dalam transit, kami menyarankan Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit dan Kerberos. Jika Anda hanya mengaktifkan enkripsi dalam transit, maka enkripsi dalam transit hanya akan tersedia untuk titik akhir jaringan yang mendukung TLS. Kerberos diperlukan karena beberapa titik akhir jaringan kerangka open source menggunakan Simple Authentication and Security Layer (SASL) untuk enkripsi in-transit.

Perhatikan bahwa kerangka kerja sumber terbuka apa pun yang tidak didukung dalam rilis Amazon EMR 7.xx tidak disertakan.

Spark

Saat Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit dalam konfigurasi keamanan, secara otomatis `spark.authenticate` diatur ke `true` dan menggunakan enkripsi berbasis AES untuk koneksi RPC.

Dimulai dengan Amazon EMR 7.3.0, jika Anda menggunakan enkripsi dalam transit dan otentikasi Kerberos, Anda tidak dapat menggunakan aplikasi Spark yang bergantung pada metastore Hive. [Hive 3 memperbaiki masalah ini di HIVE-16340. HIVE-44114](#) sepenuhnya menyelesaikan masalah ini ketika Spark open-source dapat meningkatkan ke Hive 3. Sementara itu, Anda dapat mengatur `hive.metastore.use.SSL false` untuk mengatasi masalah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi aplikasi](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan Spark](#) di dokumentasi Apache Spark.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Spark History Server	<code>spark.ssl.history.port</code>	18480	TLS	emr-5.3.0 +, emr-6.0 +, emr-7.0 +
Spark UI	<code>spark.ui.port</code>	4440	TLS	emr-5.3.0 +, emr-6.0 +, emr-7.0 +
Spark Driver	<code>spark.driver.port</code>	Dinamis	Enkripsi berbasis Spark AES	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Pelaksana Spark	Port Pelaksana (tidak ada)	Dinamis	Enkripsi berbasis Spark AES	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+,

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
	konfigurasi bernama)			emr-6.0 +, emr-7.0.0+
BENANG NodeManager	spark.shuffle.serv ice.port 1	7337	Enkripsi berbasis Spark AES	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

¹ spark.shuffle.service.port di-host di YARN NodeManager tetapi hanya digunakan oleh Apache Spark.

Masalah yang diketahui

Pada spark.yarn.historyServer.address konfigurasi cluster yang diaktifkan intransit saat ini menggunakan port 18080, yang mencegah akses ke UI aplikasi spark menggunakan URL pelacakan YARN. Mempengaruhi Versi: EMR - 7.3.0 ke EMR - 7.9.0.

Gunakan solusi berikut:

1. Ubah spark.yarn.historyServer.address konfigurasi /etc/spark/conf/spark-defaults.conf untuk menggunakan nomor HTTPS port 18480 pada cluster yang sedang berjalan.
2. Ini juga dapat diberikan dalam penggantian konfigurasi saat meluncurkan cluster.

Contoh konfigurasi:

```
[
    {
        "Classification": "spark-defaults",
        "Properties": {
            "spark.yarn.historyServer.address": "${hadoopconf-
yarn.resourcemanager.hostname}:18480"
        }
    }
]
```

]

BENANG Hadoop

[Secure Hadoop RPC](#) diatur ke `privacy` dan menggunakan enkripsi in-transit berbasis SASL. Ini mengharuskan otentikasi Kerberos diaktifkan dalam konfigurasi keamanan. Jika Anda tidak ingin enkripsi dalam transit untuk Hadoop RPC, konfigurasi `hadoop.rpc.protection = authentication`. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Jika sertifikat TLS Anda tidak dapat memenuhi persyaratan verifikasi nama host TLS, Anda dapat mengonfigurasinya. `hadoop.ssl.hostname.verifier = ALLOW_ALL`. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default `hadoop.ssl.hostname.verifier = DEFAULT`, yang memberlakukan verifikasi nama host TLS.

Untuk menonaktifkan HTTPS untuk titik akhir aplikasi web YARN, konfigurasi `yarn.http.policy = HTTP_ONLY`. Ini membuatnya sehingga lalu lintas ke titik akhir ini tetap tidak terenkripsi. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hadoop dalam mode aman di dokumentasi](#) Apache Hadoop.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
ResourceManager	<code>yarn.resourcemanager.webapp.address</code>	8088	TLS	emr-7.3.0+
ResourceManager	<code>yarn.resourcemanager.resource-tracker.address</code>	8025	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.schedu ler.address	8030	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.address	8032	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.admin. address	8033	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
TimelineServer	yarn.timeline- service.address	10200	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
TimelineServer	yarn.timeline- service.webap p.address	8188	TLS	emr-7.3.0+
WebApplic ationProxy	yarn.web- proxy.address	20888	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
NodeManager	yarn.node.manager.address	8041	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
NodeManager	yarn.node.manager.localizer.address	8040	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
NodeManager	yarn.node.manager.webapp.address	8044	TLS	emr-7.3.0+
NodeManager	mapreduce.shuffle.port 1	13562	TLS	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
NodeManager	spark.shuffle.service.port 2	7337	Enkripsi berbasis Spark AES	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

¹ `mapreduce.shuffle.port` di-host di YARN NodeManager tetapi hanya digunakan oleh Hadoop MapReduce.

² `spark.shuffle.service.port` di-host di YARN NodeManager tetapi hanya digunakan oleh Apache Spark.

Masalah yang diketahui

`yarn.log.server.url` konfigurasi di saat ini menggunakan HTTP dengan port 19888, yang mencegah akses ke log aplikasi dari UI Resource Manager. Mempengaruhi Versi: EMR - 7.3.0 ke EMR - 7.8.0.

Gunakan solusi berikut:

1. Ubah `yarn.log.server.url` konfigurasi `yarn-site.xml` untuk menggunakan HTTPS protokol dan nomor port 19890.
2. Mulai ulang Manajer Sumber Daya YARN: `sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager.service`.

Hadoop HDFS

Node nama Hadoop, simpul data, dan simpul jurnal semuanya mendukung TLS secara default jika enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR.

[Secure Hadoop RPC](#) diatur ke `privacy` dan menggunakan enkripsi in-transit berbasis SASL. Ini mengharuskan otentikasi Kerberos diaktifkan dalam konfigurasi keamanan.

Kami menyarankan agar Anda tidak mengubah port default yang digunakan untuk titik akhir HTTPS.

[Enkripsi data pada transfer blok HDFS menggunakan](#) AES 256 dan mengharuskan enkripsi saat istirahat diaktifkan dalam konfigurasi keamanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hadoop dalam mode aman di dokumentasi](#) Apache Hadoop.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Namenode	<code>dfs.namenode.https-alamat</code>	9871	TLS	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Namenode	<code>dfs.namenode.rpc-address</code>	8020	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+,

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
				emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Datanode	dfs.datanode.https.address	9865	TLS	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Datanode	dfs.datanode.address	9866	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Node Jurnal	dfs.journalnode.https-alamat	8481	TLS	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+
Node Jurnal	dfs.journalnode.rpc-address	8485	SASL+Kerberos	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
DFSZKFailoverPengontrol	dfs.ha.zkfc.port	8019	Tidak ada	TLS untuk ZKFC hanya didukung di Hadoop 3.4.0. Lihat HADOOP-18919 untuk informasi lebih lanjut. Amazon EMR rilis 7.1.0 saat ini ada di Hadoop 3.3.6. Rilis EMR Amazon yang lebih tinggi ada di Hadoop 3.4.0 di masa depan

Hadoop MapReduce

Hadoop MapReduce, server riwayat pekerjaan, dan MapReduce shuffle semua dukungan TLS secara default ketika enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR.

Shuffle [MapReduce terenkripsi Hadoop](#) menggunakan TLS.

Kami menyarankan Anda untuk tidak mengubah port default untuk titik akhir HTTPS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hadoop dalam mode aman di dokumentasi](#) Apache Hadoop.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
JobHistoryServer		19890	TLS	emr-7.3.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
	mapreduce .jobhisto ry.webapp .https.address			
BENANG NodeManager	mapreduce.shuffle.port 1	13562	TLS	emr-4.8.0 +, emr-5.0.0+, emr-6.0 +, emr-7.0.0+

¹ mapreduce.shuffle.port di-host di YARN NodeManager tetapi hanya digunakan oleh Hadoop MapReduce.

Presto

[Di Amazon EMR merilis 5.6.0 dan yang lebih tinggi, komunikasi internal antara koordinator Presto dan pekerja menggunakan TLS Amazon EMR menyiapkan semua konfigurasi yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi internal yang aman di Presto.](#)

Jika konektor menggunakan metastore Hive sebagai penyimpanan metadata, komunikasi antara komunikator dan metastore Hive juga dienkripsi dengan TLS.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Koordinator Presto	http-server.https. port	8446	TLS	emr-5.6.0 +, emr-6.0 +, emr-7.0 +
Pekerja Presto	http-server.https. port	8446	TLS	

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
				emr-5.6.0 +, emr-6.0 +, emr-7.0 +

Trino

Di Amazon EMR merilis 6.1.0 dan yang lebih tinggi, komunikasi internal antara koordinator Presto dan pekerja menggunakan TLS Amazon EMR menyiapkan semua konfigurasi yang diperlukan untuk memungkinkan komunikasi internal yang aman di Trino.

Jika konektor menggunakan metastore Hive sebagai penyimpanan metadata, komunikasi antara komunikator dan metastore Hive juga dienkripsi dengan TLS.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Koordinator Trino	http-server.https. port	8446	TLS	emr-6.1.0 +, emr-7.0.0+
Pekerja Trino	http-server.https. port	8446	TLS	emr-6.1.0 +, emr-7.0.0+

Hive dan Tez

Secara default, server Hive 2, server metastore Hive, UI web Hive LLAP Daemon, dan Hive LLAP mengacak semua dukungan TLS saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi Hive, lihat Properti [konfigurasi](#).

UI yang di-host di server Tomcat juga diaktifkan HTTP saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR. Namun, HTTPS dinonaktifkan untuk layanan UI web Tez AM sehingga pengguna AM tidak memiliki akses ke file keystore untuk pembuka SSL listener. Anda juga dapat mengaktifkan perilaku

ini dengan konfigurasi `tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl` Boolean dan `tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth`

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
HiveServer2	hive.server2.thrift.port	10000	TLS	emr-6.9.0 +, emr-7.0.0+
HiveServer2	hive.server2.thrift.http.port	10001	TLS	emr-6.9.0 +, emr-7.0.0+
HiveServer2	hive.server2.webui.port	10002	TLS	emr-7.3.0+
HiveMetastoreServer	hive.metastore.port	9083	TLS	emr-7.3.0+
Daemon LLAP	hive.llap.daemon.yarn.shuffle.port	15551	TLS	emr-7.3.0+
Daemon LLAP	hive.llap.daemon.web.port	15002	TLS	emr-7.3.0+
Daemon LLAP	hive.llap.daemon.output.service.port	15003	Tidak ada	Hive tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Daemon LLAP	hive.llap.management.rpc.port	15004	Tidak ada	Hive tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini
Daemon LLAP	hive.llap.plugin.rpc.port	Dinamis	Tidak ada	Hive tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini
Daemon LLAP	hive.llap.daemon.rpc.port	Dinamis	Tidak ada	Hive tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini
Web HCat	templeton.port	50111	TLS	emr-7.3.0+
Master Aplikasi Tez	tez.am.client.am.port-range tez.am.task.am.port-range	Dinamis	Tidak ada	Tez tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Master Aplikasi Tez	tez.am.tez-ui.webservice.port-range	Dinamis	Tidak ada	Dinonaktifkan secara default. Dapat diaktifkan menggunakan konfigurasi Tez di emr-7.3.0 +
Tugas Tez	N/A - tidak dapat dikonfigurasi	Dinamis	Tidak ada	Tez tidak mendukung enkripsi dalam perjalanan untuk titik akhir ini
Tez UI	Dapat dikonfigurasi melalui server Tomcat tempat Tez UI di-host	8080	TLS	emr-7.3.0+

Flink

Titik akhir Apache Flink REST dan komunikasi internal antara proses flink mendukung TLS secara default saat Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit di kluster EMR.

[security.ssl.internal.enabled](#) diatur ke `true` dan menggunakan enkripsi dalam transit untuk komunikasi internal antara proses Flink. Jika Anda tidak ingin enkripsi dalam perjalanan untuk komunikasi internal, nonaktifkan konfigurasi itu. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Amazon EMR menyetel `true` dan [security.ssl.rest.enabled](#) menggunakan enkripsi dalam transit untuk titik akhir REST. Selain itu, Amazon EMR juga menetapkan `true` [historyserver.web.ssl.enabled](#) untuk menggunakan komunikasi TLS dengan server riwayat

Flink. Jika Anda tidak ingin enkripsi dalam perjalanan untuk titik REST, nonaktifkan konfigurasi ini. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Amazon EMR menggunakan [security.ssl.algorithms](#) untuk menentukan daftar cipher yang menggunakan enkripsi berbasis AES. Ganti konfigurasi ini untuk menggunakan cipher yang Anda inginkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan SSL](#) di dokumentasi Flink.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Server Sejarah Flink	historyserver.web.port	8082	TLS	emr-7.3.0+
Server Istirahat Manajer Pekerjaan	rest.bind-port rest.port	Dinamis	TLS	emr-7.3.0+

HBase

Amazon EMR menetapkan [Secure Hadoop](#) RPC ke. privacy HMaster dan RegionServer menggunakan enkripsi in-transit berbasis SASL. Ini mengharuskan otentikasi Kerberos diaktifkan dalam konfigurasi keamanan.

Amazon EMR disetel `hbase.ssl.enabled` ke true dan menggunakan TLS untuk titik akhir UI. Jika Anda tidak ingin menggunakan TLS untuk titik akhir UI, nonaktifkan konfigurasi ini. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Amazon EMR menetapkan `hbase.rest.ssl.enabled` dan `hbase.thrift.ssl.enabled` dan menggunakan TLS untuk titik akhir server REST dan Thrift, masing-masing. Jika Anda tidak ingin menggunakan TLS untuk titik akhir ini, nonaktifkan konfigurasi ini. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Dimulai dengan EMR 7.6.0, TLS didukung pada dan titik akhir. HMaster RegionServer Amazon EMR juga menetapkan `hbase.server.netty.tls.enabled` dan.

`hbase.client.netty.tls.enabled` Jika Anda tidak ingin menggunakan TLS untuk titik akhir ini, nonaktifkan konfigurasi ini. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default, yang menyediakan enkripsi dan dengan demikian keamanan yang lebih tinggi. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Transport Level Security \(TLS\) dalam komunikasi HBase RPC di Panduan Referensi Apache HBase](#).

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
HMaster	HMaster	16000	SASL+Kerberos TLS	SASL+Kerberos di emr-4.8.0+, emr-5.0.0+, emr-6.0.0+, dan emr-7.0.0+ TLS di emr-7.6.0+
HMaster	HMaster UI	16010	TLS	emr-7.3.0+
RegionServer	RegionServer	16020	SASL+Kerberos TLS	SASL+Kerberos di emr-4.8.0+, emr-5.0.0+, emr-6.0.0+, dan emr-7.0.0+ TLS di emr-7.6.0+
RegionServer	RegionServer Info	16030	TLS	emr-7.3.0+
HBase Server Istirahat	Server Istirahat	8070	TLS	emr-7.3.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
HBase Server Istirahat	UI Istirahat	8085	TLS	emr-7.3.0+
Server Hemat Hbase	Server Hemat	9090	TLS	emr-7.3.0+
Server Hemat Hbase	UI Server Hemat	9095	TLS	emr-7.3.0+

Phoenix

Jika Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit di kluster EMR Anda, Phoenix Query Server mendukung `phoenix.queryserver.tls.enabled` properti TLS, yang disetel ke secara default. `true`

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Konfigurasi yang berkaitan dengan HTTPS](#) di dokumentasi Phoenix Query Server.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Server Kueri	phoenix.queryserver.http.port	8765	TLS	emr-7.3.0+

Oozie

[OOZIE-3673](#) tersedia di Amazon EMR jika Anda menjalankan Oozie di Amazon EMR 7.3.0 dan yang lebih tinggi. Jika Anda perlu mengonfigurasi protokol SSL atau TLS kustom saat menjalankan tindakan email, Anda dapat mengatur properti `oozie.email.smtp.ssl.protocols` dalam file.

`oozie-site.xml` Secara default, jika Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit, Amazon EMR menggunakan protokol TLS v1.3.

[OOZIE-3677](#) dan [OOZIE-3674 juga tersedia](#) di Amazon EMR jika Anda menjalankan Oozie di Amazon EMR 7.3.0 dan lebih tinggi. Ini memungkinkan Anda menentukan properti `keyStoreType` dan `trustStoreType` di `oozie-site.xml`. OOZIE-3674 menambahkan parameter `--insecure` ke klien Oozie sehingga dapat mengabaikan kesalahan sertifikat.

Oozie memberlakukan verifikasi nama host TLS, yang berarti bahwa sertifikat apa pun yang Anda gunakan untuk enkripsi dalam perjalanan harus memenuhi persyaratan verifikasi nama host. Jika sertifikat tidak memenuhi kriteria, kluster mungkin macet pada `oozie share lib update` tahap saat Amazon EMR menyediakan kluster. Kami menyarankan Anda memperbarui sertifikat untuk memastikan sertifikat tersebut sesuai dengan verifikasi nama host. Namun, jika Anda tidak dapat memperbarui sertifikat, Anda dapat menonaktifkan SSL untuk Oozie dengan menyetel `oozie.https.enabled` properti ke `false` dalam konfigurasi cluster.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
EmbeddedOozieServer	<code>oozie.https.port</code>	11443	TLS	emr-7.3.0+
EmbeddedOozieServer	<code>oozie.email.smtp.port</code>	25	TLS	emr-7.3.0+

Hue

Secara default, Hue mendukung TLS saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi Hue, lihat [Mengonfigurasi Hue dengan HTTPS/SSL](#).

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Hue	http_port	8888	TLS	emr-7.4.0+

Livy

Secara default, Livy mendukung TLS saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi Livy, lihat [Mengaktifkan HTTPS dengan Apache Livy](#).

Dimulai dengan Amazon EMR 7.3.0, jika Anda menggunakan enkripsi dalam transit dan otentikasi Kerberos, Anda tidak dapat menggunakan server Livy untuk aplikasi Spark yang bergantung pada metastore Hive. Masalah ini diperbaiki di [HIVE-16340](#) dan sepenuhnya diselesaikan di [SPARK-44114](#) ketika aplikasi Spark open-source dapat meningkatkan ke Hive 3. Sementara itu, Anda dapat mengatasi masalah ini jika Anda `hive.metastore.use.SSL` menyetelnya `false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi aplikasi](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [mengaktifkan HTTPS dengan Apache Livy](#).

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
livy-server	livy.server.port	8998	TLS	emr-7.4.0+

JupyterEnterpriseGateway

Secara default, Jupyter Enterprise Gateway mendukung TLS saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi Jupyter Enterprise Gateway, lihat [Mengamankan](#) Server Gateway Perusahaan.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
jupyter_enterprise_gateway	c. EnterpriseGatewayApplication.port	9547	TLS	emr-7.4.0+

JupyterHub

Secara default, JupyterHub mendukung TLS saat enkripsi dalam transit diaktifkan di kluster EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan enkripsi SSL](#) dalam dokumentasi. JupyterHub Tidak disarankan untuk menonaktifkan enkripsi.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
jupyter_hub	c. JupyterHub.port	9443	TLS	emr-5.14.0 +, emr-6.0 +, emr-7.0 +

Zeppelin

Secara default, Zeppelin mendukung TLS saat Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit di kluster EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi Zeppelin, lihat Konfigurasi [SSL](#) dalam dokumentasi Zeppelin.

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
zeppelin	zeppelin.server.ssl.port	8890	TLS	7.3.0+

Zookeeper

Amazon EMR menetapkan `serverCnxnFactory` untuk mengaktifkan TLS `org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxnFactory` untuk kuorum Zookeeper dan komunikasi klien.

`secureClientPort` menentukan port yang mendengarkan koneksi TLS. Jika klien tidak mendukung koneksi TLS ke Zookeeper, klien dapat terhubung ke port tidak aman 2181 yang ditentukan dalam `clientPort`. Anda dapat mengganti atau menonaktifkan kedua port ini.

Amazon EMR menetapkan keduanya `sslQuorum` dan `admin.forceHttps` untuk mengaktifkan komunikasi TLS `true` untuk kuorum dan server admin. Jika Anda tidak ingin enkripsi dalam transit untuk kuorum dan server admin, Anda dapat menonaktifkan konfigurasi tersebut. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi default untuk keamanan maksimum.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ops Enkripsi, Otentikasi, Otorisasi dalam dokumentasi Zookeeper](#).

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Server Penjaga Kebun Binatang	<code>secureClientPort</code>	2281	TLS	emr-7.4.0+
Server Penjaga Kebun Binatang	Pelabuhan Kuorum	Ada 2: Pengikut menggunakan 2888 untuk terhubung ke pemimpin. Pemilu pemimpin menggunakan 3888	TLS	emr-7.4.0+
		8341	TLS	emr-7.4.0+

Komponen	Titik akhir	Port	Mekanisme Enkripsi Dalam Transit	Didukung dari Rilis
Server Penjaga Kebun Binatang	admin.Ser verPort			

AWS Identity and Access Management untuk Amazon EMR

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon EMR. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#)
- [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#)
- [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#)
- [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR.](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Memecahkan masalah identitas dan akses EMR Amazon](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR.](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensial sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh

identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja Amazon EMR dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon EMR, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon EMR.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon EMR

Fitur IAM	Dukungan Amazon EMR
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Ya
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
Kunci kondisi kebijakan	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Ya
Peran layanan	Tidak
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Amazon EMR dan layanan AWS lainnya bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, [AWS lihat layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna](#) IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon EMR

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon EMR

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Amazon EMR, lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR](#).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon EMR

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Ya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon EMR

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan EMR Amazon, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk EMR Amazon](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon EMR menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
EMR
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "EMR:action1",  
    "EMR:action2"  
]
```

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Amazon EMR, lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR](#).

Sumber daya kebijakan untuk Amazon EMR

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"

```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya EMR Amazon dan jenisnya ARNs, lihat Sumber Daya yang [Ditentukan oleh Amazon EMR](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon EMR](#).

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Amazon EMR, lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR](#).

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon EMR

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi EMR Amazon dan untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon EMR](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Amazon EMR, lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR](#).

Daftar kontrol akses (ACLs) di Amazon EMR

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon EMR

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensial Sementara dengan Amazon EMR

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensial sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda menghasilkan kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin utama lintas layanan untuk Amazon EMR

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses terusan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk Amazon EMR

Mendukung peran layanan	Tidak

Peran terkait layanan untuk Amazon EMR

Mendukung peran terkait layanan	Ya

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat atau mengelola peran terkait layanan, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM](#). Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Gunakan klaster dan tanda Notebook dengan kebijakan IAM untuk kendali akses

Izin untuk tindakan Amazon EMR yang terkait dengan EMR Notebooks dan klaster EMR dapat disetel dengan baik menggunakan kendali akses berbasis tanda dengan kebijakan IAM berbasis identitas. Anda dapat menggunakan kunci syarat di Condition elemen (juga disebut blok Condition) untuk mengizinkan tindakan tertentu hanya ketika notebook, klaster, atau keduanya memiliki kunci tanda tertentu atau kombinasi kunci-nilai. Anda juga dapat membatasi CreateEditor tindakan (yang menciptakan EMR Notebooks) dan RunJobFlow tindakan (yang membuat sebuah klaster) sehingga permintaan untuk tanda harus disampaikan ketika sumber daya dibuat.

Di Amazon EMR, kunci syarat yang dapat digunakan di Condition elemen hanya berlaku untuk mereka tindakan API Amazon EMR di mana ClusterID atau NotebookID adalah parameter permintaan yang diperlukan. Misalnya, [ModifyInstanceGroups](#) tindakan tidak mendukung kunci konteks karena ClusterID merupakan parameter opsional.

Saat Anda membuat buku catatan EMR, tag default diterapkan dengan string kunci yang creatorUserId disetel ke nilai ID pengguna IAM yang membuat buku catatan. Ini berguna untuk membatasi tindakan yang diizinkan untuk notebook hanya untuk pencipta.

Kunci syarat berikut tersedia di Amazon EMR:

- Penggunaan elasticmapreduce:ResourceTag/*TagKeyString* kunci konteks syarat untuk mengizinkan atau menolak tindakan pengguna pada grup atau notebook dengan tanda yang

memiliki *TagKeyString* yang Anda tentukan. Jika tindakan melewati kedua `ClusterID` dan `NotebookID`, syarat ini berlaku untuk klaster dan notebook. Ini berarti bahwa kedua sumber daya harus memiliki tanda kunci string atau kombinasi kunci-nilai yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan `Resource` elemen untuk membatasi pernyataan sehingga hanya berlaku untuk klaster atau notebook yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR](#).

- Gunakan tombol konteks `elasticmapreduce:RequestTag/TagKeyString` kondisi untuk meminta tag tertentu dengan actions/API panggilan. Misalnya, Anda dapat menggunakan kunci konteks syarat ini bersama dengan tindakan `CreateEditor` untuk mewajibkan bahwa sebuah kunci dengan *TagKeyString* yang diterapkan ke notebook saat dibuat.

Contoh

Untuk melihat daftar tindakan Amazon EMR, lihat [Tindakan Ditetapkan oleh Amazon EMR](#) di Panduan Pengguna IAM.

Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon

Peran runtime adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dapat Anda tentukan saat mengirimkan pekerjaan atau kueri ke klaster EMR Amazon. Pekerjaan atau kueri yang Anda kirimkan ke klaster EMR Amazon menggunakan peran runtime untuk mengakses AWS sumber daya, seperti objek di Amazon S3. Anda dapat menentukan peran runtime dengan Amazon EMR untuk pekerjaan Spark dan Hive.

Anda juga dapat menentukan peran runtime saat tersambung ke klaster EMR Amazon Amazon SageMaker AI di dan saat Anda melampirkan Amazon EMR Studio Workspace ke klaster EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke klaster EMR Amazon dari SageMaker AI Studio](#) dan [Jalankan EMR Studio Workspace dengan peran runtime](#)

Sebelumnya, klaster EMR Amazon menjalankan pekerjaan atau kueri EMR Amazon dengan izin berdasarkan kebijakan IAM yang dilampirkan pada profil instance yang Anda gunakan untuk meluncurkan klaster. Ini berarti bahwa kebijakan harus berisi penyatuan semua izin untuk semua pekerjaan dan kueri yang berjalan di klaster EMR Amazon. Dengan peran runtime, Anda sekarang dapat mengelola kontrol akses untuk setiap pekerjaan atau kueri satu per satu, alih-alih membagikan profil instans EMR Amazon pada klaster.

Di klaster EMR Amazon dengan peran runtime, Anda juga dapat menerapkan kontrol akses AWS Lake Formation berbasis ke pekerjaan dan kueri Spark, Hive, dan Presto terhadap data lake Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengintegrasikan dengan AWS Lake Formation, lihat [Integrasikan Amazon EMR dengan AWS Lake Formation](#).

 Note

Bila Anda menentukan peran runtime untuk langkah EMR Amazon, lowongan atau kueri yang Anda kirimkan hanya dapat AWS mengakses sumber daya yang diizinkan oleh kebijakan yang dilampirkan pada peran runtime. Pekerjaan dan kueri ini tidak dapat mengakses Layanan Metadata Instans pada instans EC2 klaster atau menggunakan profil instans EC2 klaster untuk mengakses sumber daya apa pun. AWS

Prasyarat untuk meluncurkan cluster EMR Amazon dengan peran runtime

Topik

- [Langkah 1: Siapkan konfigurasi keamanan di Amazon EMR](#)
- [Langkah 2: Siapkan profil instans EC2 untuk klaster EMR Amazon](#)
- [Langkah 3: Siapkan kebijakan kepercayaan](#)

Langkah 1: Siapkan konfigurasi keamanan di Amazon EMR

Gunakan struktur JSON berikut untuk membuat konfigurasi keamanan pada AWS Command Line Interface (AWS CLI), dan atur `EnableApplicationScopedIAMRole` ke `true`. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi keamanan, lihat [Gunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan klaster Amazon EMR](#).

```
{
  "AuthorizationConfiguration":{
    "IAMConfiguration":{
      "EnableApplicationScopedIAMRole":true
    }
  }
}
```

Kami menyarankan agar Anda selalu mengaktifkan opsi enkripsi dalam transit dalam konfigurasi keamanan, sehingga data yang ditransfer melalui internet dienkripsi, bukan dalam teks biasa. Anda dapat melewati opsi ini jika Anda tidak ingin terhubung ke kluster EMR Amazon dengan peran

runtime dari SageMaker Runtime Studio atau EMR Studio. Untuk mengonfigurasi enkripsi data, lihat [Mengkonfigurasi enkripsi data](#).

Atau, Anda dapat membuat konfigurasi keamanan dengan pengaturan khusus dengan [Konsol Manajemen AWS](#).

Langkah 2: Siapkan profil instans EC2 untuk kluster EMR Amazon

Cluster EMR Amazon menggunakan peran profil instans Amazon EC2 untuk mengambil peran runtime. Untuk menggunakan peran runtime dengan langkah-langkah EMR Amazon, tambahkan kebijakan berikut ke peran IAM yang akan digunakan sebagai peran profil instance. Untuk menambahkan kebijakan ke peran IAM atau mengedit kebijakan sebaris atau terkelola yang ada, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRuntimeRoleUsage",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRRuntimeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Langkah 3: Siapkan kebijakan kepercayaan

Untuk setiap peran IAM yang Anda rencanakan untuk digunakan sebagai peran runtime, tetapkan kebijakan kepercayaan berikut, ganti EMR_EC2_DefaultRole dengan peran profil instans Anda. Untuk mengubah kebijakan kepercayaan peran IAM, lihat [Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran](#).

```
{
  "Sid": "AllowAssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:TagSession"
  ]
}
```

Luncurkan kluster EMR Amazon dengan kontrol akses berbasis peran

Setelah mengatur konfigurasi, Anda dapat meluncurkan kluster EMR Amazon dengan konfigurasi keamanan dari [Langkah 1: Siapkan konfigurasi keamanan di Amazon EMR](#). Untuk menggunakan peran runtime dengan langkah-langkah EMR Amazon, gunakan `emr-6.7.0` label rilis atau yang lebih baru, dan pilih Hive, Spark, atau keduanya sebagai aplikasi cluster Anda. CloudWatchAgent didukung pada Cluster Peran Runtime untuk EMR 7.6 ke atas. Untuk terhubung dari SageMaker AI Studio, gunakan rilis `emr-6.9.0` atau yang lebih baru, dan pilih Livy, Spark, Hive, atau Presto sebagai aplikasi cluster Anda. Untuk petunjuk tentang cara meluncurkan kluster Anda, lihat [Menentukan konfigurasi keamanan untuk kluster EMR Amazon](#).

Kirim pekerjaan Spark menggunakan langkah-langkah Amazon EMR

Berikut ini adalah contoh bagaimana menjalankan HdfsTest contoh yang disertakan dengan Apache Spark. Panggilan API ini hanya berhasil jika peran runtime Amazon EMR yang disediakan dapat mengakses `S3_LOCATION`

```
RUNTIME_ROLE_ARN=<runtime-role-arn>
S3_LOCATION=<s3-path>
REGION=<aws-region>
CLUSTER_ID=<cluster-id>

aws emr add-steps --cluster-id $CLUSTER_ID \
--steps '[[{"Name": "Spark Example", "ActionOnFailure": "CONTINUE", "Jar": "command-runner.jar", "Args" : ["spark-example", "HdfsTest", "$S3_LOCATION"]}]]' \
--execution-role-arn $RUNTIME_ROLE_ARN \
--region $REGION
```

Note

Kami menyarankan Anda mematikan akses SSH ke kluster EMR Amazon dan hanya mengizinkan API `AddJobFlowSteps` EMR Amazon untuk mengakses ke cluster.

Kirim pekerjaan Hive menggunakan langkah-langkah EMR Amazon

Contoh berikut menggunakan Apache Hive dengan langkah-langkah Amazon EMR untuk mengirimkan pekerjaan untuk menjalankan file. `QUERY_FILE.hql` Kueri ini hanya berhasil jika peran runtime yang disediakan dapat mengakses jalur Amazon S3 dari file kueri.

```
RUNTIME_ROLE_ARN=<runtime-role-arn>
REGION=<aws-region>
CLUSTER_ID=<cluster-id>

aws emr add-steps --cluster-id $CLUSTER_ID \
--steps ' [{ "Name": "Run hive query using command-runner.jar - simple
select", "ActionOnFailure": "CONTINUE", "Jar": "command-runner.jar", "Args" : ["hive -
f", "s3://DOC_EXAMPLE_BUCKET/QUERY_FILE.hql"] } ] ' \
--execution-role-arn $RUNTIME_ROLE_ARN \
--region $REGION
```

Connect ke klaster EMR Amazon dengan peran runtime dari notebook AI Studio SageMaker

Anda dapat menerapkan peran runtime Amazon EMR ke kueri yang dijalankan di klaster EMR Amazon dari AI Studio. SageMaker Untuk melakukannya, lanjutkan langkah-langkah berikut.

1. Ikuti petunjuk di [Luncurkan Amazon SageMaker AI Studio](#) untuk membuat SageMaker AI Studio.
2. Di SageMaker AI Studio UI, mulai notebook dengan kernel yang didukung. Misalnya, mulai SparkMagic gambar dengan PySpark kernel.
3. Pilih klaster EMR Amazon di SageMaker AI Studio, lalu pilih Connect.
4. Pilih peran runtime, lalu pilih Connect.

Ini akan membuat sel notebook SageMaker AI dengan perintah ajaib untuk terhubung ke cluster EMR Amazon Anda dengan peran runtime Amazon EMR yang dipilih. Di sel notebook, Anda dapat memasukkan dan menjalankan kueri dengan peran runtime dan kontrol akses berbasis Lake Formation. Untuk contoh lebih detail, lihat [Menerapkan kontrol akses data berbutir halus dengan dan AWS Lake Formation Amazon EMR dari Amazon AI Studio](#). SageMaker

Kontrol akses ke peran runtime Amazon EMR

Anda dapat mengontrol akses ke peran runtime dengan tombol `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` kondisi. Kebijakan berikut memungkinkan prinsipal IAM untuk menggunakan peran IAM bernama `Caller`, atau peran IAM apa pun yang dimulai dengan `stringCallerTeamRole`, sebagai peran runtime.

Important

Anda harus membuat kondisi berdasarkan kunci `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` konteks saat Anda memberikan akses pemanggil untuk memanggil `AddJobFlowSteps` atau `GetClusterSessionCredentials` APIs, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
{
  "Sid": "AddStepsWithSpecificExecRoleArn",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/Caller"
      ]
    },
    "StringLike": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/CallerTeamRole*"
      ]
    }
  }
}
```

Membangun kepercayaan antara peran runtime dan klaster EMR Amazon

Amazon EMR menghasilkan pengenal unik `ExternalId` untuk setiap konfigurasi keamanan dengan otorisasi peran runtime yang diaktifkan. Otorisasi ini memungkinkan setiap pengguna untuk memiliki satu set peran runtime untuk digunakan pada cluster milik mereka. Misalnya, di perusahaan, setiap

departemen dapat menggunakan ID eksternal mereka untuk memperbarui kebijakan kepercayaan pada rangkaian peran runtime mereka sendiri.

Anda dapat menemukan ID eksternal dengan Amazon EMR DescribeSecurityConfiguration API, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws emr describe-security-configuration --name 'iamconfig-with-lf'{"Name": "iamconfig-with-lf",
  "SecurityConfiguration":
    {"AuthorizationConfiguration\":{"IAMConfiguration\":
{"EnableApplicationScopedIAMRole\
  ":true,\"ApplicationScopedIAMRoleConfiguration\":{"PropagateSourceIdentity
\":true,\"ExternalId\":"FXH5TSACFDWUCDSR3YQE207ETPUSM40BCGLYW0DSUZN4Y\"}},\"Lake
  FormationConfiguration\":{"AuthorizedSessionTagValue\":"Amazon EMR\"}}},
  "CreationDateTime": "2022-06-03T12:52:35.308000-07:00"
}
```

Untuk informasi tentang cara menggunakan ID eksternal, lihat [Cara menggunakan ID eksternal saat memberikan akses ke AWS sumber daya Anda kepada pihak ketiga](#).

Audit

Untuk memantau dan mengontrol tindakan yang dilakukan pengguna akhir dengan peran IAM, Anda dapat mengaktifkan fitur identitas sumber. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang identitas sumber, lihat [Memantau dan mengontrol tindakan yang diambil dengan peran yang diasumsikan](#).

Untuk melacak identitas sumber, atur ApplicationScopedIAMRoleConfiguration/PropagateSourceIdentity ke true dalam konfigurasi keamanan Anda, sebagai berikut.

```
{
  "AuthorizationConfiguration":{
    "IAMConfiguration":{
      "EnableApplicationScopedIAMRole":true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration":{
        "PropagateSourceIdentity":true
      }
    }
  }
}
```

Saat disetel `PropagateSourceIdentity` ke `true`, Amazon EMR menerapkan identitas sumber dari kredensial panggilan ke sesi pekerjaan atau kueri yang Anda buat dengan peran runtime. Jika tidak ada identitas sumber yang ada dalam kredensial panggilan, Amazon EMR tidak menyetel identitas sumber.

Untuk menggunakan properti ini, berikan `sts:SetSourceIdentity` izin ke profil instans Anda, sebagai berikut.

```
{ // PropagateSourceIdentity statement
  "Sid":"PropagateSourceIdentity",
  "Effect":"Allow",
  "Action":"sts:SetSourceIdentity",
  "Resource":[
    <runtime-role-ARN>
  ],
  "Condition":{"StringEquals":{"sts:SourceIdentity":<source-identity>}}
}
```

Anda juga harus menambahkan `AllowSetSourceIdentity` pernyataan ke kebijakan kepercayaan peran runtime Anda.

```
{ // AllowSetSourceIdentity statement
  "Sid":"AllowSetSourceIdentity",
  "Effect":"Allow",
  "Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"},
  "Action":[
    "sts:SetSourceIdentity",
    "sts:AssumeRole"
  ],
  "Condition":{"StringEquals":{"sts:SourceIdentity":<source-identity>}}
}
```


Pertimbangan tambahan

Note

Dengan rilis Amazon EMR `emr-6.9.0`, Anda mungkin mengalami kegagalan intermiten saat terhubung ke kluster EMR Amazon dari AI Studio. SageMaker Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menginstal tambalan dengan tindakan bootstrap saat meluncurkan cluster. Untuk detail tambalan, lihat [Amazon EMR rilis 6.9.0 masalah](#) yang diketahui.

Selain itu, pertimbangkan hal berikut saat Anda mengonfigurasi peran runtime untuk Amazon EMR.

- Amazon EMR mendukung peran runtime di semua iklan. Wilayah AWS
- Langkah-langkah Amazon EMR mendukung pekerjaan Apache Spark dan Apache Hive dengan peran runtime saat Anda menggunakan rilis atau yang lebih baru. `emr-6.7.0`
- SageMaker AI Studio mendukung kueri Spark, Hive, dan Presto dengan peran runtime saat Anda menggunakan rilis atau yang lebih baru. `emr-6.9.0`
- Kernel notebook berikut dalam SageMaker AI mendukung peran runtime:
 - DataScience — Kernel Python 3
 - DataScience 2.0 — Kernel Python 3
 - DataScience 3.0 — Kernel Python 3
 - SparkAnalytics 1.0 — SparkMagic dan PySpark kernel
 - SparkAnalytics 2.0 — SparkMagic dan PySpark kernel
 - SparkMagic — PySpark kernel
- Amazon EMR mendukung langkah-langkah yang `RunJobFlow` hanya digunakan pada saat pembuatan cluster. API ini tidak mendukung peran runtime.
- Amazon EMR tidak mendukung peran runtime pada cluster yang Anda konfigurasikan agar sangat tersedia.
- Dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.5.0 dan yang lebih tinggi, peran runtime mendukung tampilan Spark dan YARN User Interfaces (UIs), seperti berikut ini: Spark Live UI, Spark History Server, YARN, dan YARN. ResourceManager Saat Anda menavigasi ke ini UIs, ada prompt nama pengguna dan kata sandi. Nama pengguna dan kata sandi dapat dihasilkan melalui penggunaan `GetClusterSessionCredentials` EMR API. Untuk informasi selengkapnya mengenai detail penggunaan untuk API, lihat [GetClusterSessionCredentials](#).

Contoh cara menggunakan EMR GetClusterSessionCredentials API adalah sebagai berikut:

```
aws emr get-cluster-session-credentials --cluster-id <cluster_ID> --execution-role-arn <IAM_role_arn>
```

- Anda harus melarikan diri dari argumen perintah Bash Anda saat menjalankan perintah dengan file `command-runner.jar` JAR:

```
aws emr add-steps --cluster-id <cluster-id> --steps '[{"Name":"sample-step","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-runner.jar","Properties":"","Args":["bash","-c","\\"aws s3 ls\\""],"Type":"CUSTOM_JAR"}]' --execution-role-arn <IAM_ROLE_ARN>
```

Selain itu, Anda harus melarikan diri dari argumen perintah Bash Anda saat menjalankan perintah dengan runner skrip. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan pengaturan properti Spark, dengan karakter escape yang disertakan:

```
"\"--conf spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold=-1\""
```

- Peran runtime tidak menyediakan dukungan untuk mengontrol akses ke sumber daya on-cluster, seperti HDFS dan HMS.
- Peran runtime tidak memberikan dukungan untuk docker/container.

Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya

Amazon EMR dan aplikasi seperti Hadoop dan Spark perlu izin untuk mengakses sumber daya AWS lain dan melakukan tindakan ketika mereka dijalankan. Setiap kluster di Amazon EMR harus memiliki peran layanan dan peran untuk profil instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM role](#) dan [Menggunakan profil instans](#) di Panduan Pengguna IAM. Kebijakan IAM yang terlampir pada peran ini memberikan izin untuk kluster untuk beroperasi dengan layanan AWS lain atas nama pengguna.

Peran tambahan, peran Auto Scaling, diperlukan jika kluster Anda menggunakan penskalaan otomatis di Amazon EMR. Peran AWS layanan untuk EMR Notebooks diperlukan jika Anda menggunakan EMR Notebooks.

Amazon EMR menyediakan peran default dan kebijakan terkelola default yang menentukan izin untuk setiap peran. Kebijakan terkelola dibuat dan dikelola oleh AWS, sehingga kebijakan tersebut diperbarui secara otomatis jika persyaratan layanan berubah. Lihat [AWS kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

Jika Anda membuat sebuah kluster atau notebook untuk pertama kalinya di akun, peran untuk Amazon EMR belum ada. Setelah membuatnya, Anda dapat melihat peran, kebijakan yang dilampirkan padanya, dan izin yang diizinkan atau ditolak oleh kebijakan di konsol IAM () <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Anda dapat menentukan peran default untuk Amazon EMR untuk membuat dan menggunakan, Anda dapat membuat peran Anda sendiri dan menentukan mereka secara individual ketika Anda membuat sebuah kluster untuk menyesuaikan izin, dan Anda dapat menentukan peran default untuk digunakan ketika Anda membuat sebuah kluster menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#).

Memodifikasi kebijakan berbasis identitas untuk izin dalam melewati peran layanan untuk Amazon EMR

Kebijakan terkelola default izin penuh Amazon EMR menggabungkan konfigurasi `iam:PassRole` keamanan, termasuk yang berikut ini:

- Izin `iam:PassRole` hanya untuk peran Amazon EMR default tertentu.
- `iam:PassedToService` kondisi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan kebijakan hanya dengan AWS layanan tertentu, seperti `elasticmapreduce.amazonaws.com` dan `ec2.amazonaws.com`.

Anda dapat melihat versi JSON dari kebijakan [Amazon EMRFull AccessPolicy_v2](#) dan [Amazon EMRService Policy_v2](#) di konsol IAM. Kami menyarankan Anda membuat kluster baru dengan kebijakan terkelola v2.

Ringkasan peran layanan

Tabel berikut mencantumkan peran layanan IAM yang terkait dengan Amazon EMR untuk referensi cepat.

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR)	EMR_DefaultRole_V2	Memungkinkan Amazon EMR memanggil AWS layanan lain atas nama Anda saat menyediakan sumber daya dan melakukan tindakan tingkat layanan. Peran ini diperlukan untuk semua klaster.	AmazonEMRServicePolicy_v2  Important Peran terkait layanan diperlukan untuk meminta Instans Spot. Jika peran ini tidak ada, peran layanan EMR Amazon harus memiliki izin untuk membuatnya atau kesalahan izin terjadi. Jika Anda berencana untuk meminta Instans Spot, Anda harus memperbarui kebijakan ini untuk menyertakan pernyataan yang

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
			memungkin kan pembuatan peran terkait layanan ini. Untuk informasi selengkap nya, lihat Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR) dan Peran terkait layanan untuk permintaan Instans Spot di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
Peran layanan untuk instans EC2 klaster (profil instans EC2)	EMR_EC2_DefaultRole	Proses aplikasi yang berjalan di atas ekosistem Hadoop pada instance cluster menggunakan peran ini ketika mereka memanggil layanan lain. AWS Untuk mengakses data di Amazon S3 menggunakan EMRFS, Anda dapat menentukan peran yang berbeda untuk diasumsikan berdasarkan lokasi data di Amazon S3. Misalnya, beberapa tim dapat mengakses "akun penyimpanan" data Amazon S3 tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 . Peran ini diperlukan untuk semua klaster.	AmazonElasticMapReduceforEC2Role . Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 klaster (profil instans EC2) .

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
Peran layanan untuk penskalaan otomatis di Amazon EMR (peran Auto Scaling)	EMR_AutoScaling_DefaultRole	Mengizinkan tindakan tambahan untuk lingkungan penskalaan dinamis. Diperlukan hanya untuk klaster yang menggunakan penskalaan otomatis di Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans di Amazon EMR .	AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole . Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk penskalaan otomatis di Amazon EMR (peran Auto Scaling) .

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
Peran layanan untuk EMR Notebooks	EMR_Notebooks_DefaultRole	Memberikan izin yang dibutuhkan notebook EMR untuk mengakses sumber daya AWS lain dan melakukan tindakan. Diperlukan hanya jika EMR Notebooks digunakan.	AmazonElasticMapReduceEditorsRole . Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk EMR Notebooks. S3FullAccessPolicy juga dilampirkan secara default. Berikut adalah isi dari kebijakan ini. JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:*"], "Resource": [</pre>

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
			<pre>["*"] [{ "Sid": "AllowS3", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "s3:*", "Resource": "*" }]</pre>

Fungsi	Peran default	Deskripsi	Kebijakan terkelola default
Peran Terkait Layanan	AWSServiceRoleForEMRCleanup	Amazon EMR secara otomatis menciptakan peran tertaut layanan. Jika layanan untuk Amazon EMR telah kehilangan kemampuan untuk membersihkan sumber daya Amazon EC2, Amazon EMR dapat menggunakan peran ini untuk membersihkan. Jika kluster menggunakan Instans Spot, kebijakan izin yang dilampirkan ke Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR) harus mengizinkan pembuatan peran tertaut layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon EMR .	AmazonEMRCleanupPolicy

Topik

- [Peran layanan IAM yang digunakan oleh Amazon EMR](#)
- [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#)

- [Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3](#)
- [Menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses Amazon EMR ke Glue Data Catalog AWS](#)
- [Gunakan peran IAM dengan aplikasi yang memanggil AWS layanan secara langsung](#)
- [Mengizinkan pengguna dan grup untuk membuat dan memodifikasi peran](#)

Peran layanan IAM yang digunakan oleh Amazon EMR

Amazon EMR menggunakan peran layanan IAM untuk melakukan tindakan atas nama Anda ketika menyediakan sumber daya klaster, menjalankan aplikasi, menskalakan sumber daya secara dinamis, dan menciptakan dan menjalankan EMR Notebooks. Amazon EMR menggunakan peran berikut ketika berinteraksi dengan layanan AWS lain. Setiap peran memiliki fungsi yang unik di Amazon EMR. Topik di bagian ini menjelaskan fungsi peran dan menyediakan peran default dan kebijakan izin untuk setiap peran.

Jika Anda memiliki kode aplikasi di klaster yang memanggil AWS layanan secara langsung, Anda mungkin perlu menggunakan SDK untuk menentukan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan peran IAM dengan aplikasi yang memanggil AWS layanan secara langsung](#).

Topik

- [Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#)
- [Peran layanan untuk instans EC2 klaster \(profil instans EC2\)](#)
- [Peran layanan untuk penskalaan otomatis di Amazon EMR \(peran Auto Scaling\)](#)
- [Peran layanan untuk EMR Notebooks](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon EMR](#)

Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR)

Peran Amazon EMR mendefinisikan tindakan yang diizinkan untuk Amazon EMR saat menyediakan sumber daya dan melakukan tugas tingkat layanan yang tidak dilakukan dalam konteks instans Amazon EC2 yang berjalan dalam klaster. Misalnya, peran layanan yang digunakan untuk menyediakan instans EC2 ketika sebuah klaster meluncur.

- Nama peran default adalah `EMR_DefaultRole_V2`.

- Amazon EMR melingkupi kebijakan terkelola default yang terlampir pada `EMR_DefaultRole_V2` adalah `AmazonEMRServicePolicy_v2`. Kebijakan v2 ini menggantikan kebijakan terkelola default yang tidak digunakan lagi. `AmazonElasticMapReduceRole`

`AmazonEMRServicePolicy_v2` bergantung pada akses terbatas ke sumber daya yang disediakan atau digunakan Amazon EMR. Bila menggunakan kebijakan ini, Anda harus melewati tanda pengguna `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true` saat menyediakan kluster. Amazon EMR akan secara otomatis menyebarkan tag tersebut. Selain itu, Anda mungkin perlu secara manual menambahkan tanda pengguna untuk tipe sumber daya tertentu, seperti grup keamanan EC2 yang tidak dibuat oleh Amazon EMR. Lihat [Penandaan sumber daya untuk menggunakan kebijakan terkelola](#).

Important

Amazon EMR menggunakan peran layanan EMR Amazon ini dan [AWSServiceRoleForEMRCleanup](#) peran untuk membersihkan sumber daya cluster di akun Anda yang tidak lagi Anda gunakan, seperti instans Amazon EC2. Anda harus menyertakan tindakan agar kebijakan peran menghapus atau menghentikan sumber daya. Jika tidak, Amazon EMR tidak dapat melakukan tindakan pembersihan ini, dan Anda mungkin dikenakan biaya untuk sumber daya yang tidak digunakan yang tetap ada di kluster.

Berikut ini menunjukkan isi arus `AmazonEMRServicePolicy_v2` kebijakan. Anda juga dapat melihat konten kebijakan [AmazonEMRServicePolicy_v2](#) terkelola saat ini di konsol IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
```

```

        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},

```

```

{
  "Sid": "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances",
    "ec2:CreateFleet"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "ResourcesToLaunchEC2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances",
    "ec2:CreateFleet",
    "ec2:CreateLaunchTemplate",
    "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:image/ami-*",
    "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*",
    "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
    "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ManageEMRTaggedResources",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
    "ec2>DeleteLaunchTemplate",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",

```

```

        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2>DeleteTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "TagOnCreateTaggedEMRResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:CreateAction": [
          "RunInstances",
          "CreateFleet",
          "CreateLaunchTemplate",
          "CreateNetworkInterface"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "TagPlacementGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags",
      "ec2>DeleteTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ListActionsForEC2Resources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeAccountAttributes",
      "ec2:DescribeCapacityReservations",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeImages",

```



```

        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    ],
    "Condition": {

```

```

        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    },
    {
        "Sid": "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CreateTags"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
                "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "ManageSecurityGroups",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "CreateEMRPlacementGroups",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CreatePlacementGroup"
        ]
    }
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
    ]
},
{
    "Sid": "DeletePlacementGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AutoScaling",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ResourceGroupsForCapacityReservations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "resource-groups:ListGroupResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AutoScalingCloudWatch",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    ]
},
{
    "Sid": "PassRoleForAutoScaling",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForEC2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
            "aws:RequestTag/Name": "emr-service-vpce"
        }
    }
},
{
    "Sid": "TagEmrServiceVPCEndpoint",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint",
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
            "aws:RequestTag/Name": "emr-service-vpce"
        }
    }
}

```

```

    }
  }
]
}

```

Peran layanan Anda harus menggunakan kebijakan kepercayaan berikut.

Important

Kebijakan kepercayaan berikut mencakup [aws:SourceArn](#) dan kunci kondisi [aws:SourceAccount](#) global, yang membatasi izin yang Anda berikan EMR Amazon ke sumber daya tertentu di akun Anda. Menggunakannya dapat melindungi Anda [dari masalah wakil yang membingungkan](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Peran layanan untuk instans EC2 klaster (profil instans EC2)

Peran layanan untuk instans EC2 klaster (juga disebut profil instans EC2 untuk Amazon EMR) adalah tipe khusus dari peran layanan yang ditugaskan untuk setiap instans EC2 di sebuah klaster Amazon EMR ketika instans meluncur. Proses aplikasi yang berjalan di atas ekosistem Hadoop menganggap peran ini untuk izin untuk berinteraksi dengan layanan AWS lain.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peran layanan untuk instans EC2, lihat [Menggunakan IAM role untuk memberikan izin pada aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna IAM.

Important

Peran layanan default untuk instans EC2 klaster dan kebijakan terkelola AWS default terkait, AmazonElasticMapReduceforEC2Role berada di jalur menuju penghentian, tanpa kebijakan terkelola pengganti yang disediakan. AWS Anda harus membuat dan menentukan profil instans untuk mengganti peran dan kebijakan default yang tidak lagi digunakan.

Peran default dan kebijakan terkelola

- Nama peran default adalah EMR_EC2_DefaultRole.
- Kebijakan terkelola EMR_EC2_DefaultRole defaultAmazonElasticMapReduceforEC2Role,, mendekati akhir dukungan. Alih-alih menggunakan kebijakan terkelola default untuk profil instans EC2, terapkan kebijakan berbasis sumber daya ke bucket S3 dan sumber daya lain yang dibutuhkan Amazon EMR, atau gunakan kebijakan yang dikelola pelanggan Anda sendiri dengan peran IAM sebagai profil instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan untuk instans EC2 klaster dengan izin hak istimewa paling sedikit](#).

Berikut ini menunjukkan isi dari versi 3 dari AmazonElasticMapReduceforEC2Role.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
```

```

    "*"
  ],
  "Action": [
    "cloudwatch:*",
    "dynamodb:*",
    "ec2:Describe*",
    "elasticmapreduce:Describe*",
    "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
    "elasticmapreduce:ListClusters",
    "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
    "elasticmapreduce:ListInstances",
    "elasticmapreduce:ListSteps",
    "kinesis:CreateStream",
    "kinesis>DeleteStream",
    "kinesis:DescribeStream",
    "kinesis:GetRecords",
    "kinesis:GetShardIterator",
    "kinesis:MergeShards",
    "kinesis:PutRecord",
    "kinesis:SplitShard",
    "rds:Describe*",
    "s3:*",
    "sdb:*",
    "sns:*",
    "sqs:*",
    "glue:CreateDatabase",
    "glue:UpdateDatabase",
    "glue>DeleteDatabase",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetDatabases",
    "glue:CreateTable",
    "glue:UpdateTable",
    "glue>DeleteTable",
    "glue:GetTable",
    "glue:GetTables",
    "glue:GetTableVersions",
    "glue:CreatePartition",
    "glue:BatchCreatePartition",
    "glue:UpdatePartition",
    "glue>DeletePartition",
    "glue:BatchDeletePartition",
    "glue:GetPartition",
    "glue:GetPartitions",
    "glue:BatchGetPartition",

```



```

        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue>DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
    ],
    "Sid": "AllowCLOUDWATCH"
}
]
}

```

Peran layanan Anda harus menggunakan kebijakan kepercayaan berikut.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    }
  ]
}

```

Membuat peran layanan untuk instans EC2 klaster dengan izin hak istimewa paling sedikit

Sebagai praktik terbaik, kami sangat menyarankan agar Anda membuat peran layanan untuk instans EC2 klaster dan kebijakan izin yang memiliki izin minimum untuk AWS layanan lain yang diperlukan oleh aplikasi Anda.

Kebijakan terkelola default, `AmazonElasticMapReduceforEC2Role`, menyediakan izin yang membuatnya mudah untuk meluncurkan klaster awal. Namun, `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` berada di jalur menuju penghentian dan Amazon EMR tidak akan memberikan kebijakan default AWS terkelola pengganti untuk peran yang tidak digunakan

lagi. Untuk meluncurkan klaster awal, Anda perlu menyediakan pelanggan terkelola berbasis sumber daya atau kebijakan berbasis ID.

Pernyataan kebijakan berikut memberikan contoh izin yang diperlukan untuk fitur yang berbeda dari Amazon EMR. Kami merekomendasikan Anda menggunakan izin ini untuk membuat kebijakan izin yang membatasi akses ke fitur dan sumber daya yang hanya diperlukan klaster Anda. Semua contoh pernyataan kebijakan menggunakan *us-west-2* Region dan ID AWS *123456789012* akun fiksi. Ganti ini agar sesuai untuk klaster Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan dan penentuan peran kustom, lihat [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#).

Note

Jika Anda membuat peran EMR kustom untuk EC2, ikuti alur kerja basic, yang secara otomatis membuat profil instans dengan nama yang sama. Amazon EC2 mengizinkan Anda untuk membuat profil instans dan peran dengan nama yang berbeda, tetapi Amazon EMR tidak support konfigurasi ini, dan itu menghasilkan kesalahan "profil instans tidak valid" ketika Anda membuat klaster.

Membaca dan menulis data ke Amazon S3 menggunakan EMRFS

Ketika aplikasi yang berjalan di data referensi klaster Amazon EMR menggunakan format *s3://mydata*, Amazon EMR menggunakan profil instans EC2 untuk membuat permintaan. Klaster biasanya membaca dan menulis data ke Amazon S3 dengan cara ini, dan Amazon EMR menggunakan izin yang terlampir pada peran layanan untuk instans EC2 klaster secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3](#).

Karena IAM role untuk EMRFS akan mundur ke izin yang terlampir pada peran layanan untuk instans EC2 klaster, sebagai praktik terbaik, kami rekomendasikan Anda menggunakan IAM role untuk EMRFS, dan membatasi izin EMRFS dan Amazon S3 yang terlampir pada peran layanan untuk instans EC2 klaster.

Sampel pernyataan di bawah ini menunjukkan izin yang diperlukan EMRFS untuk membuat permintaan ke Amazon S3.

- *my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes* menentukan bucket di Amazon S3 tempat cluster membaca dan menulis data dan semua sub-folder yang digunakan. /*
Menambahkan hanya bucket dan folder yang dibutuhkan aplikasi Anda.

- Pernyataan kebijakan yang mengizinkan dynamodb tindakan hanya diperlukan jika tampilan konsisten EMRFS diaktifkan. *EmrFSMetadata* menentukan folder default untuk tampilan konsisten EMRFS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes",
        "arn:aws:s3::my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes/*"
      ],
      "Sid": "AllowS3Abortmultipartupload"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb>DeleteItem",

```

```

        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:UpdateTable"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/EmrFSMetadata"
    ],
    "Sid": "AllowDYNAMODBCreatetable"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:CreateQueue"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sqs:*:123456789012:EMRFS-Inconsistency-*"
    ],
    "Sid": "AllowSQSGetqueueurl"
}
]
}

```

Mengarsipkan log file ke Amazon S3

Pernyataan kebijakan berikut mengizinkan klaster Amazon EMR untuk log file arsip ke lokasi Amazon S3 yang ditentukan. Dalam contoh di bawah ini, ketika cluster `s3://MyLoggingBucket/MyEMRClusterLogs` dibuat, ditentukan menggunakan lokasi folder Log S3 di konsol, menggunakan `--log-uri` opsi dari AWS CLI, atau menggunakan `LogUri` parameter dalam `RunJobFlow` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Arsipkan berkas log ke Amazon S3](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyLoggingBucket/MyEMRClusterLogs/*"
      ],
      "Sid": "AllowS3Putobject"
    }
  ]
}
```

Menggunakan Katalog Data AWS Glue

Pernyataan kebijakan berikut memungkinkan tindakan yang diperlukan jika Anda menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Spark SQL](#), [Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive](#), dan [Menggunakan Presto dengan AWS Katalog Data Glue di](#) Panduan Rilis Amazon EMR.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glue:CreateDatabase",
      "glue:UpdateDatabase",
      "glue>DeleteDatabase",
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetDatabases",
      "glue:CreateTable",
      "glue:UpdateTable",
      "glue>DeleteTable",
      "glue:GetTable",
      "glue:GetTables",
      "glue:GetTableVersions",
      "glue:CreatePartition",
      "glue:BatchCreatePartition",
      "glue:UpdatePartition",
      "glue>DeletePartition",
      "glue:BatchDeletePartition",
      "glue:GetPartition",
      "glue:GetPartitions",
      "glue:BatchGetPartition",
      "glue:CreateUserDefinedFunction",
      "glue:UpdateUserDefinedFunction",
      "glue>DeleteUserDefinedFunction",
      "glue:GetUserDefinedFunction",
      "glue:GetUserDefinedFunctions"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Sid": "AllowGLUECreatedatabase"
  }
]
}

```

Peran layanan untuk penskalaan otomatis di Amazon EMR (peran Auto Scaling)

Peran Auto Scaling untuk Amazon EMR menjalankan fungsi yang sama seperti peran layanan, tetapi memungkinkan tindakan tambahan untuk lingkungan penskalaan dinamis.

- Nama peran default adalah `EMR_AutoScaling_DefaultRole`.
- Kebijakan terkelola default yang terlampir pada `EMR_AutoScaling_DefaultRole` adalah `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`.

Isi dari versi 1 dari `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` ditunjukkan di bawah ini.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHDescribealarms"
    }
  ]
}
```

Peran layanan Anda harus menggunakan kebijakan kepercayaan berikut.

 Important

Kebijakan kepercayaan berikut mencakup [aws:SourceArnd](#) dan kunci kondisi [aws:SourceAccount](#) global, yang membatasi izin yang Anda berikan EMR Amazon ke sumber daya tertentu di akun Anda. Menggunakannya dapat melindungi Anda [dari masalah wakil yang membingungkan](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/ApplicationAutoScalingEMRRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:application-autoscaling:*:123456789012:scalable-target/*"
        }
      },
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

Peran layanan untuk EMR Notebooks

Setiap notebook EMR memerlukan izin untuk mengakses AWS sumber daya lain dan melakukan tindakan. Kebijakan IAM yang dilampirkan pada peran layanan ini memberikan izin bagi notebook untuk berinteraksi dengan layanan lain. AWS Saat Anda membuat buku catatan menggunakan Konsol Manajemen AWS, Anda menentukan peran AWS layanan. Anda dapat menggunakan peran default, `EMR_Notebooks_DefaultRole`, atau tentukan peran yang Anda buat. Jika notebook belum dibuat sebelumnya, Anda dapat memilih untuk membuat peran default.

- Nama peran default adalah `EMR_Notebooks_DefaultRole`.
- Kebijakan terkelola default yang dilampirkan `EMR_Notebooks_DefaultRole` adalah `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` dan `S3FullAccessPolicy`.

Peran layanan Anda harus menggunakan kebijakan kepercayaan berikut.

⚠ Important

Kebijakan kepercayaan berikut mencakup [aws:SourceArn](#) dan kunci kondisi [aws:SourceAccount](#) global, yang membatasi izin yang Anda berikan EMR Amazon ke sumber daya tertentu di akun Anda. Menggunakannya dapat melindungi Anda [dari masalah wakil yang membingungkan](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
        }
      },
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

Isi dari versi 1 AmazonElasticMapReduceEditorsRole adalah sebagai berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
    "ec2:CreateSecurityGroup",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:DescribeTags",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "elasticmapreduce:ListInstances",
    "elasticmapreduce:DescribeCluster",
    "elasticmapreduce:ListSteps"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Sid": "AllowEC2Authorizesecuritygroupeggress"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
  ],
  "Condition": {
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": [
        "aws:elasticmapreduce:editor-id",
        "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
      ]
    }
  },
  "Sid": "AllowEC2Createtags"
}

```

```

    }
  ]
}
```

Berikut ini adalah isi dari `S3FullAccessPolicy`. `S3FullAccessPolicy` ini memungkinkan peran layanan Anda untuk EMR Notebooks untuk melakukan semua tindakan Amazon S3 pada objek di Anda. Akun AWS Saat Anda membuat peran layanan kustom untuk EMR Notebooks, Anda harus memberikan izin Amazon S3 peran layanan Anda.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowS3"
    }
  ]
}
```

Anda dapat mencatat akses baca dan tulis untuk peran layanan Anda ke lokasi Amazon S3 tempat Anda ingin menyimpan file notebook. Gunakan set minimum izin Amazon S3 berikut.

```

"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"
```

Jika bucket Amazon S3 Anda dienkripsi, Anda harus menyertakan izin berikut untuk AWS Key Management Service

```
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"
```

Saat Anda menautkan repositori Git ke buku catatan Anda dan perlu membuat rahasia untuk repositori, Anda harus menambahkan `secretsmanager:GetSecretValue` izin dalam kebijakan IAM yang dilampirkan ke peran layanan untuk notebook Amazon EMR. Kebijakan contoh ditunjukkan di bawah ini:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Izin peran layanan EMR Notebooks

Tabel ini mencantumkan tindakan yang dilakukan EMR Notebooks menggunakan peran layanan, bersama dengan izin yang diperlukan untuk setiap tindakan.

Tindakan	Izin
Buat saluran jaringan aman antara notebook dan kluster EMR Amazon,	<pre>"ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", "ec2>DeleteNetworkInterface",</pre>

Tindakan	Izin
dan lakukan tindakan pembersihan yang diperlukan.	<pre>"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "ec2:CreateSecurityGroup", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", "ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "elasticmapreduce:ListInstances", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "elasticmapreduce:ListSteps"</pre>
Gunakan kredensial Git yang disimpan AWS Secrets Manager untuk menautkan repositori Git ke buku catatan.	<pre>"secretsmanager:GetSecretValue"</pre>
Terapkan AWS tag ke antarmuka jaringan dan grup keamanan default yang dibuat EMR Notebooks saat menyiapkan saluran jaringan aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menandai sumber daya AWS.	<pre>"ec2:CreateTags"</pre>

Tindakan	Izin
Mengakses atau mengunggah file notebook dan metadata ke Amazon S3.	<pre>"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:GetEncryptionConfiguration", "s3:ListBucket", "s3:DeleteObject"</pre> Izin berikut hanya diperlukan jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 terenkripsi. <pre>"kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"</pre>

EMR Notebooks memperbarui kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk EMR Notebooks sejak 1 Maret 2021.

Ubah	Deskripsi	Date
AmazonElasticMapReduceEditorsRole - Added permissions	EMR Notebooks <code>ec2:describeVPCs</code> ditambahkan <code>elasticmapreduce:ListSteps</code> dan izin untuk <code>AmazonElasticMapReduceEditorsRole</code>	Februari 8, 2023
EMR Notebooks mulai melacak perubahan	EMR Notebooks mulai melacak perubahan untuk AWS kebijakan yang dikelola.	Februari 8, 2023

Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon EMR

[Amazon EMR menggunakan peran terkait layanan AWS Identity and Access Management \(IAM\).](#)

Peran terkait layanan adalah tipe IAM role unik yang ditautkan langsung ke Amazon EMR. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon EMR dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Topik

- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon EMR untuk pembersihan](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan dengan Amazon EMR untuk pencatatan tertulis](#)

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon EMR untuk pembersihan

[Amazon EMR menggunakan peran terkait layanan AWS Identity and Access Management \(IAM\).](#)

Peran terkait layanan adalah tipe IAM role unik yang ditautkan langsung ke Amazon EMR. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon EMR dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Peran terkait layanan bekerja sama dengan peran layanan EMR Amazon dan profil instans Amazon EC2 untuk Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan dan profil instans, lihat [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#).

Peran terkait layanan membuat pengaturan EMR Amazon lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon EMR mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya EMR Amazon yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan ini untuk Amazon EMR hanya setelah Anda menghapus sumber daya terkait dan menghentikan semua kluster EMR di akun. Ini melindungi sumber daya EMR Amazon Anda sehingga Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Menggunakan peran terkait layanan untuk pembersihan

Amazon EMR menggunakan peran berbasis layanan untuk memberikan izin EMR Amazon `AWSServiceRoleForEMRCleanup` untuk menghentikan dan menghapus sumber daya Amazon EC2 atas nama Anda jika peran terkait layanan Amazon EMR kehilangan kemampuan itu. Amazon EMR membuat peran terkait layanan secara otomatis selama pembuatan kluster jika belum ada.

Peran `AWSServiceRoleForEMRCleanup` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `elasticmapreduce.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran `AWSServiceRoleForEMRCleanup` terkait layanan memungkinkan Amazon EMR menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `DescribeInstances` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribeLaunchTemplates` pada `ec2`
- Tindakan: `DeleteLaunchTemplate` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribeSpotInstanceRequests` pada `ec2`
- Tindakan: `ModifyInstanceAttribute` pada `ec2`
- Tindakan: `TerminateInstances` pada `ec2`
- Tindakan: `CancelSpotInstanceRequests` pada `ec2`
- Tindakan: `DeleteNetworkInterface` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribeInstanceAttribute` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribeVolumeStatus` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribeVolumes` pada `ec2`
- Tindakan: `DetachVolume` pada `ec2`
- Tindakan: `DeleteVolume` pada `ec2`
- Tindakan: `DescribePlacementGroups` pada `ec2`
- Tindakan: `DeletePlacementGroup` pada `ec2`

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, menyunting, atau menghapus peran terkait layanan.

Membuat peran tertaut layanan untuk Amazon EMR

Anda tidak perlu membuat AWSService RoleFor EMRCleanup peran secara manual. Saat Anda meluncurkan klaster, baik untuk pertama kalinya atau saat peran AWSService RoleFor EMRCleanup terkait layanan tidak ada, Amazon EMR membuat peran terkait AWSService RoleFor EMRCleanup layanan untuk Anda. Anda harus memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Untuk pernyataan contoh yang menambahkan kemampuan ini ke kebijakan izin entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran):

Tambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin untuk entitas IAM yang perlu membuat peran terkait layanan.

```
{
    "Sid": "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
                "elasticmapreduce.amazonaws.com",
                "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
            ]
        }
    }
}
```

Important

Jika Anda menggunakan Amazon EMR sebelum 24 Oktober 2017, ketika peran yang ditautkan layanan tidak didukung, maka Amazon EMR membuat peran terkait layanan di akun Anda. AWSService RoleFor EMRCleanup Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peran baru yang muncul di akun IAM](#).

Menyunting peran tertaut layanan untuk Amazon EMR

Amazon EMR tidak memungkinkan Anda mengedit peran terkait AWSService RoleFor EMRCleanup layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran terkait

layanan karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran terkait layanan. Namun, Anda dapat mengedit deskripsi peran terkait layanan menggunakan IAM.

Menyunting deskripsi peran terkait layanan (konsol IAM)

Anda dapat menggunakan konsol IAM untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan.

Untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan (konsol IAM)

1. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran.
2. Memilih nama peran yang akan dimodifikasi.
3. Ke sebelah kanan Deskripsi peran memilih Sunting.
4. Memasukkan Deskripsi baru di kotak, dan memilih Simpan perubahan.

Mengedit Deskripsi peran tertaut layanan (IAM CLI)

Anda dapat menggunakan perintah IAM dari AWS Command Line Interface untuk mengedit deskripsi peran terkait layanan.

Untuk mengubah Deskripsi peran tertaut layanan (CLI)

1. (Opsional) Untuk melihat Deskripsi peran saat ini, gunakan perintah-perintah berikut:

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

Gunakan nama peran, bukan ARN, untuk merujuk ke peran dengan perintah CLI. Misalnya, jika peran memiliki ARN berikut: `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, referensi Anda ke peran sebagai **myrole**.

2. Untuk memperbarui Deskripsi peran tertaut layanan, gunakan perintah berikut:

```
$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description
```

Menyunting Deskripsi peran tertaut layanan (API IAM)

Anda dapat menggunakan IAM API untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan.

Untuk mengubah deskripsi peran terkait layanan (API)

1. (Opsional) Untuk melihat deskripsi peran saat ini, gunakan perintah berikut:

API IAM: [GetRole](#)

2. Untuk memperbarui deskripsi dari sebuah peran, gunakan perintah berikut:

API IAM: [UpdateRoleDescription](#)

Menghapus peran tertaut layanan untuk Amazon EMR

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran terkait layanan tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan dan tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus membersihkan peran tertaut layanan sebelum dapat menghapusnya.

Membersihkan peran terkait layanan

Sebelum Anda dapat menggunakan IAM untuk menghapus peran terkait layanan, Anda harus terlebih dahulu mengonfirmasi bahwa peran terkait layanan tidak memiliki sesi aktif dan menghapus sumber daya apa pun yang digunakan oleh peran terkait layanan.

Untuk memastikan peran terkait layanan memiliki sesi aktif di konsol IAM

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih nama (bukan kotak centang) peran AWSService RoleFor EMRCleanup terkait layanan.
3. Pada halaman Ringkasan untuk peran terkait layanan yang dipilih, pilih Access Advisor.
4. Di tab Penasihat Akses, tinjau aktivitas terbaru untuk peran tertaut layanan.

Note

Jika Anda tidak yakin apakah Amazon EMR menggunakan AWSService RoleFor EMRCleanup peran terkait layanan, Anda dapat mencoba menghapus peran terkait layanan. Jika layanan menggunakan peran terkait layanan, penghapusan gagal dan Anda dapat melihat Wilayah tempat peran terkait layanan digunakan. Jika peran terkait layanan sedang digunakan, Anda harus menunggu sesi berakhir sebelum Anda dapat menghapus peran terkait layanan. Anda tidak dapat mencabut sesi untuk peran terkait layanan.

Untuk menghapus sumber daya EMR Amazon yang digunakan oleh AWSService RoleFor EMRCleanup

- Akhiri semua grup di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakhiri klaster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#).

Menghapus peran tertaut layanan (Konsol IAM)

Anda dapat menggunakan konsol IAM untuk menghapus sebuah peran terkait layanan.

Untuk menghapus peran terkait layanan (konsol)

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih kotak centang di sebelah AWSService RoleForEMRCleanup, bukan nama atau baris itu sendiri.
3. Untuk Tindakan peran di bagian atas halaman, pilih Hapus peran.
4. Di kotak dialog konfirmasi, tinjau data layanan yang terakhir diakses, yang menunjukkan kapan masing-masing peran yang dipilih terakhir mengakses AWS layanan. Ini membantu Anda mengonfirmasi aktif tidaknya peran tersebut saat ini. Untuk melanjutkan, pilih Ya, Hapus.
5. Perhatikan notifikasi konsol IAM untuk memantau kemajuan penghapusan peran terkait layanan. Karena penghapusan peran tertaut layanan IAM bersifat asinkron, setelah Anda mengirimkan peran terkait layanan untuk penghapusan, tugas penghapusan dapat berhasil atau gagal. Jika tugas tersebut gagal, Anda dapat memilih Lihat detail atau Lihat Sumber Daya dari notifikasi untuk mempelajari alasan penghapusan gagal. Jika penghapusan gagal karena ada sumber daya di layanan yang digunakan oleh peran tersebut, maka alasan kegagalan tersebut mencakup daftar sumber daya.

Menghapus peran tertaut layanan (IAM CLI)

Anda dapat menggunakan perintah IAM dari AWS Command Line Interface untuk menghapus peran terkait layanan. Karena peran tertaut layanan tidak dapat dihapus jika sedang digunakan atau memiliki sumber daya terkait, Anda harus kirim permintaan penghapusan. Permintaan tersebut dapat ditolak jika syarat ini tidak terpenuhi.

Untuk menghapus peran tertaut layanan (CLI)

1. Untuk memeriksa status tugas penghapusan, Anda harus menangkap `deletion-task-id` dari tanggapan. Ketik perintah berikut dan kirim permintaan penghapusan peran tertaut layanan:

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForEMRCleanup
```

2. Ketik perintah berikut untuk memeriksa status tugas penghapusan:

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

Status tugas penghapusan adalah NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, atau FAILED. Jika penghapusan gagal, panggilan akan mengembalikan alasan kegagalan panggilan agar Anda dapat memecahkan masalah.

Menghapus peran terkait layanan (IAM API)

Anda dapat menggunakan API IAM untuk menghapus peran tertaut layanan. Karena peran tertaut layanan tidak dapat dihapus jika sedang digunakan atau memiliki sumber daya terkait, Anda harus kirim permintaan penghapusan. Permintaan tersebut dapat ditolak jika syarat ini tidak terpenuhi.

Untuk menghapus peran terkait layanan (API)

1. Untuk mengirimkan permintaan penghapusan peran terkait layanan, hubungi [DeleteServiceLinkedRole](#). Dalam permintaan, tentukan nama AWSService RoleFor EMRCleanup peran.

Untuk memeriksa status tugas penghapusan, Anda harus menangkap DeletionTaskId dari tanggapan.

2. Untuk memeriksa status penghapusan, panggil [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#). Di permintaan tersebut, tentukan DeletionTaskId.

Status tugas penghapusan dapat berupa NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, atau FAILED. Jika penghapusan gagal, panggilan akan mengembalikan alasan kegagalan panggilan agar Anda dapat memecahkan masalah.

Wilayah yang Didukung untuk AWSService RoleFor EMRCleanup

Amazon EMR mendukung penggunaan peran AWSService RoleFor EMRCleanup terkait layanan di Wilayah berikut.

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di Amazon EMR
US East (N. Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya
US West (N. California)	us-west-1	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Ya
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Canada (Central)	ca-central-1	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	Ya
Europe (Paris)	eu-west-3	Ya
South America (São Paulo)	sa-east-1	Ya

Menggunakan peran terkait layanan dengan Amazon EMR untuk pencatatan tertulis

[Amazon EMR menggunakan peran terkait layanan AWS Identity and Access Management \(IAM\).](#)

Peran terkait layanan adalah tipe IAM role unik yang ditautkan langsung ke Amazon EMR. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon EMR dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Peran terkait layanan bekerja sama dengan peran layanan EMR Amazon dan profil instans Amazon EC2 untuk Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan dan profil instans, lihat [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#).

Peran terkait layanan membuat pengaturan EMR Amazon lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon EMR mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya EMR Amazon yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan ini untuk Amazon EMR hanya setelah Anda menghapus sumber daya terkait dan menghentikan semua kluster EMR di akun. Ini melindungi sumber daya EMR Amazon Anda sehingga Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Izin peran terkait layanan untuk logging penulisan ke depan (WAL)

Amazon EMR menggunakan peran terkait layanan `AWSServiceRoleForEMRWAL` untuk mengambil status kluster.

Peran terkait layanan `AWSService RoleFor EMRWAL` mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `emrwal.amazonaws.com`

Kebijakan [EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL](#) izin untuk peran terkait layanan memungkinkan Amazon EMR menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `DescribeCluster` pada *

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (dalam hal ini, Amazon EMR WAL) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Tambahkan pernyataan berikut sesuai kebutuhan ke kebijakan izin untuk profil instans Anda:

`CreateServiceLinkedRole`

Untuk memungkinkan entitas IAM membuat peran terkait layanan `AWSService RoleFor EMRWAL`

Menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin untuk entitas IAM yang perlu membuat peran terkait layanan.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:PutRolePolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emrwal.amazonaws.com*/
AWSServiceRoleForEMRWAL*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```

UpdateRoleDescription

Untuk mengizinkan entitas IAM mengedit deskripsi peran terkait layanan AWSService RoleFor EMRWAL

Menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin untuk entitas IAM yang perlu mengedit Deskripsi peran tertaut layanan.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emrwal.amazonaws.com*/
AWSServiceRoleForEMRWAL*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```


DeleteServiceLinkedRole

Untuk mengizinkan entitas IAM menghapus peran terkait layanan AWSService RoleFor EMRWAL

Menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin untuk entitas IAM yang perlu menghapus peran terkait layanan:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```

Membuat peran terkait layanan untuk Amazon EMR

Anda tidak perlu membuat peran AWSService RoleFor EMRWAL secara manual. Amazon EMR membuat peran terkait layanan ini secara otomatis saat Anda membuat ruang kerja WAL dengan EMRWAL CLI atau dari AWS CloudFormation, atau HBase akan membuat peran terkait layanan saat Anda mengonfigurasi ruang kerja untuk Amazon EMR WAL dan peran terkait layanan belum ada. Anda harus memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Misalnya pernyataan yang menambahkan kemampuan ini ke kebijakan izin entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran), lihat bagian sebelumnya, [Izin peran terkait layanan untuk logging penulisan ke depan \(WAL\)](#)

Menyunting peran terkait layanan untuk Amazon EMR

Amazon EMR tidak memungkinkan Anda mengedit peran terkait layanan AWSService RoleFor EMRWAL. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran terkait layanan karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran terkait layanan. Namun, Anda dapat mengedit deskripsi peran terkait layanan menggunakan IAM.

Menyunting deskripsi peran terkait layanan (konsol IAM)

Anda dapat menggunakan konsol IAM untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan.

Untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan (konsol IAM)

1. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran.
2. Memilih nama peran yang akan dimodifikasi.
3. Ke sebelah kanan Deskripsi peranmemilih Sunting.
4. Memasukkan Deskripsi baru di kotak, dan memilih Simpan perubahan.

Mengedit Deskripsi peran tertaut layanan (IAM CLI)

Anda dapat menggunakan perintah IAM dari AWS Command Line Interface untuk mengedit deskripsi peran terkait layanan.

Untuk mengubah Deskripsi peran tertaut layanan (CLI)

1. (Opsional) Untuk melihat Deskripsi peran saat ini, gunakan perintah-perintah berikut:

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

Gunakan nama peran, bukan ARN, untuk merujuk ke peran dengan perintah CLI. Misalnya, jika peran memiliki ARN berikut: `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, referensi Anda ke peran sebagai **myrole**.

2. Untuk memperbarui Deskripsi peran tertaut layanan, gunakan perintah berikut:

```
$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description
```

Menyunting Deskripsi peran tertaut layanan (API IAM)

Anda dapat menggunakan IAM API untuk menyunting deskripsi peran terkait layanan.

Untuk mengubah deskripsi peran terkait layanan (API)

1. (Opsional) Untuk melihat deskripsi peran saat ini, gunakan perintah berikut:

API IAM: [GetRole](#)

2. Untuk memperbarui deskripsi dari sebuah peran, gunakan perintah berikut:

API IAM: [UpdateRoleDescription](#)

Menghapus peran tertaut layanan untuk Amazon EMR

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran terkait layanan tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan dan tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus membersihkan peran terkait layanan sebelum dapat menghapusnya.

Note

Operasi logging write-ahead tidak terpengaruh jika Anda menghapus peran AWSService RoleFor EMRWAL, tetapi Amazon EMR tidak akan otomatis menghapus log yang dibuatnya setelah kluster EMR Anda berakhir. Oleh karena itu, Anda harus menghapus log Amazon EMR WAL secara manual jika Anda menghapus peran terkait layanan.

Membersihkan peran terkait layanan

Sebelum dapat menggunakan IAM untuk menghapus peran tertaut layanan, Anda harus mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa peran tersebut tidak memiliki sesi aktif dan menghapus sumber daya yang digunakan oleh peran tersebut.

Untuk memeriksa apakah peran terkait layanan memiliki sesi aktif di konsol IAM

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih nama (bukan kotak centang) dari peran AWSService RoleFor EMRWAL.
3. Di halaman Ringkasan untuk peran yang dipilih, pilih Penasihat Akses.
4. Di tab Penasihat Akses, tinjau aktivitas terbaru untuk peran tertaut layanan.

Note

Jika Anda tidak yakin apakah Amazon EMR menggunakan AWSService RoleFor peran EMRWAL, Anda dapat mencoba menghapus peran terkait layanan. Jika layanan menggunakan peran, penghapusan gagal dan Anda dapat melihat Wilayah tempat peran

terkait layanan digunakan. Jika peran terkait layanan sedang digunakan, Anda harus menunggu sesi berakhir sebelum Anda dapat menghapus peran terkait layanan. Anda tidak dapat mencabut sesi untuk peran terkait layanan.

Untuk menghapus sumber daya EMR Amazon yang digunakan oleh EMRWAL AWSService RoleFor

- Akhiri semua grup di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakhiri klaster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#).

Menghapus peran tertaut layanan (Konsol IAM)

Anda dapat menggunakan konsol IAM untuk menghapus sebuah peran terkait layanan.

Untuk menghapus peran terkait layanan (konsol)

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih kotak centang di sebelah AWSService RoleFor EMRWAL, bukan nama atau baris itu sendiri.
3. Untuk Tindakan peran di bagian atas halaman, pilih Hapus peran.
4. Di kotak dialog konfirmasi, tinjau data layanan yang terakhir diakses, yang menunjukkan kapan masing-masing peran yang dipilih terakhir mengakses AWS layanan. Ini membantu Anda mengonfirmasi aktif tidaknya peran tersebut saat ini. Untuk melanjutkan, pilih Ya, Hapus.
5. Perhatikan notifikasi konsol IAM untuk memantau kemajuan penghapusan peran tertaut layanan. Karena penghapusan peran terkait layanan IAM bersifat asinkron, setelah Anda mengirimkan peran tersebut untuk penghapusan, tugas penghapusan dapat berhasil atau gagal. Jika tugas tersebut gagal, Anda dapat memilih Lihat detail atau Lihat Sumber Daya dari notifikasi untuk mempelajari alasan penghapusan gagal. Jika penghapusan gagal karena ada sumber daya di layanan yang digunakan oleh peran tersebut, maka alasan kegagalan tersebut mencakup daftar sumber daya.

Menghapus peran tertaut layanan (IAM CLI)

Anda dapat menggunakan perintah IAM dari AWS Command Line Interface untuk menghapus peran terkait layanan. Karena peran tertaut layanan tidak dapat dihapus jika sedang digunakan atau memiliki sumber daya terkait, Anda harus kirim permintaan penghapusan. Permintaan tersebut dapat ditolak jika syarat ini tidak terpenuhi.

Untuk menghapus peran tertaut layanan (CLI)

1. Untuk memeriksa status tugas penghapusan, Anda harus menangkap `deletion-task-id` dari tanggapan. Ketik perintah berikut dan kirim permintaan penghapusan peran tertaut layanan:

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForEMRWAL
```

2. Ketik perintah berikut untuk memeriksa status tugas penghapusan:

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

Status tugas penghapusan adalah NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, atau FAILED. Jika penghapusan gagal, panggilan akan mengembalikan alasan kegagalan panggilan agar Anda dapat memecahkan masalah.

Menghapus peran terkait layanan (IAM API)

Anda dapat menggunakan API IAM untuk menghapus peran tertaut layanan. Karena peran tertaut layanan tidak dapat dihapus jika sedang digunakan atau memiliki sumber daya terkait, Anda harus kirim permintaan penghapusan. Permintaan tersebut dapat ditolak jika syarat ini tidak terpenuhi.

Untuk menghapus peran terkait layanan (API)

1. Untuk mengirimkan permintaan penghapusan peran terkait layanan, hubungi [DeleteServiceLinkedRole](#). Dalam permintaan, tentukan nama peran AWSService RoleFor EMRWAL.

Untuk memeriksa status tugas penghapusan, Anda harus menangkap `DeletionTaskId` dari tanggapan.

2. Untuk memeriksa status penghapusan, panggil [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#). Di permintaan tersebut, tentukan `DeletionTaskId`.

Status tugas penghapusan dapat berupa NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, atau FAILED. Jika penghapusan gagal, panggilan akan mengembalikan alasan kegagalan panggilan agar Anda dapat memecahkan masalah.

Wilayah yang Didukung untuk AWS Service Role for EMR WAL

Amazon EMR mendukung penggunaan peran terkait layanan AWS Service Role for EMR WAL di Wilayah berikut.

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di Amazon EMR
US East (N. Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya
US West (N. California)	us-west-1	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya

Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR

Anda mungkin ingin menyesuaikan peran layanan IAM dan izin untuk membatasi hak sesuai dengan persyaratan keamanan Anda. Untuk menyesuaikan izin, kami merekomendasikan Anda membuat peran dan kebijakan baru. Mulai dengan izin di kebijakan terkelola untuk peran default (misalnya, `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` dan `AmazonElasticMapReduceRole`). Kemudian, salin dan tempel konten untuk pernyataan kebijakan baru, modifikasi izin yang sesuai, dan melampirkan kebijakan izin yang sudah diubah untuk peran yang Anda buat. Anda harus memiliki izin IAM yang sesuai untuk bekerja dengan peran dan kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna dan grup untuk membuat dan memodifikasi peran](#).

Jika Anda membuat peran EMR kustom untuk EC2, ikuti alur kerja basic, yang secara otomatis membuat profil instans dengan nama yang sama. Amazon EC2 mengizinkan Anda untuk membuat

profil instans dan peran dengan nama yang berbeda, tetapi Amazon EMR tidak support konfigurasi ini, dan itu menghasilkan kesalahan "profil instans tidak valid" ketika Anda membuat klaster.

⚠ Important

Kebijakan inline tidak diperbarui secara otomatis ketika persyaratan layanan berubah. Jika Anda membuat dan melampirkan kebijakan inline, perhatikan bahwa pembaruan layanan mungkin terjadi yang tiba-tiba menyebabkan kesalahan izin. Untuk informasi lebih lanjut tentang, [Kebijakan Terkelola dan Kebijakan Inline](#) di Panduan Pengguna IAM dan [Menentukan IAM role kustom ketika Anda membuat sebuah klaster](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang IAM role, lihat topik berikut di bagian Panduan Pengguna IAM:

- [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke layanan AWS](#)
- [Memodifikasi peran](#)
- [Menghapus peran](#)

Menentukan IAM role kustom ketika Anda membuat sebuah klaster

Anda menentukan peran layanan untuk Amazon EMR dan peran untuk profil instans Amazon EC2 ketika Anda membuat sebuah klaster. Pengguna yang menciptakan klaster membutuhkan izin untuk mengambil dan menetapkan peran Amazon EMR dan instans EC2. Jika tidak, akun tidak diizinkan untuk memanggil kesalahan EC2 terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna dan grup untuk membuat dan memodifikasi peran](#).

Gunakan konsol untuk menentukan peran kustom

Ketika Anda membuat sebuah klaster, Anda dapat menentukan peran layanan kustom untuk Amazon EMR, peran kustom untuk profil instans EC2, dan peran Auto Scaling kustom menggunakan Opsi lanjutan. Saat Anda menggunakan Opsi cepat, peran layanan default dan peran default untuk profil instans EC2 ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan IAM yang digunakan oleh Amazon EMR](#).

Console

Untuk menentukan peran IAM kustom dengan konsol

Saat membuat klaster dengan konsol, Anda harus menentukan peran layanan khusus untuk Amazon EMR dan peran khusus untuk profil instans EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan IAM yang digunakan oleh Amazon EMR](#).

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Konfigurasi dan izin keamanan, temukan peran IAM untuk profil instans dan peran Layanan untuk bidang EMR Amazon. Untuk setiap tipe peran, Anda memilih peran dari daftar. Hanya peran di akun Anda yang memiliki kebijakan kepercayaan yang sesuai untuk tipe peran yang tercantum.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

Gunakan AWS CLI untuk menentukan peran kustom

Anda dapat menentukan peran layanan untuk Amazon EMR dan peran layanan untuk instance EC2 cluster secara eksplisit menggunakan opsi dengan perintah dari `create-cluster` AWS CLI. Gunakan opsi `--service-role` untuk menentukan peran layanan. Gunakan argumen `InstanceProfile` dari opsi `--ec2-attributes` untuk menentukan peran untuk profil instans EC2.

Peran Auto Scaling ditentukan menggunakan opsi terpisah, `--auto-scaling-role`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans di Amazon EMR](#).

Untuk menentukan peran IAM kustom menggunakan AWS CLI

- Perintah berikut menentukan peran layanan kustom `MyCustomServiceRoleForEMR`, dan peran kustom untuk profil instans EC2 `MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances`, saat meluncurkan cluster. Contoh ini menggunakan peran Amazon EMR default.

Note

Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan untuk dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan caret (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --service-role MyCustomServiceRoleForEMR \
--ec2-attributes InstanceProfile=MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances,\
KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menentukan peran default secara eksplisit alih-alih menggunakan opsi `--use-default-roles`. Opsi `--use-default-roles` menentukan peran layanan dan peran untuk profil instans EC2 didefinisikan di file config untuk AWS CLI.

Contoh berikut menunjukkan isi config file untuk menentukan peran kustom untuk Amazon EMR. AWS CLI Dengan file konfigurasi ini, ketika `--use-default-roles` opsi ditentukan, cluster dibuat menggunakan *MyCustomServiceRoleForEMR* dan *MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances*. Secara default, file config menentukan default `service_role` sebagai `AmazonElasticMapReduceRole` dan `instance_profile` default sebagai `EMR_EC2_DefaultRole`.

```
[default]
output = json
region = us-west-1
aws_access_key_id = myAccessKeyID
aws_secret_access_key = mySecretAccessKey
emr =
    service_role = MyCustomServiceRoleForEMR
    instance_profile = MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances
```

Konfigurasi IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3

Note

Kemampuan pemetaan peran EMRFS yang dijelaskan di halaman ini telah ditingkatkan dengan diperkenalkannya Hibah Akses Amazon S3 di Amazon EMR 6.15.0. Untuk solusi

kontrol akses yang dapat diskalakan untuk data Anda di Amazon S3, sebaiknya [gunakan Hibah Akses S3 dengan](#) Amazon EMR.

Ketika aplikasi yang berjalan pada data referensi cluster menggunakan `s3://mydata` format, Amazon EMR menggunakan EMRFS untuk membuat permintaan. [Untuk berinteraksi dengan Amazon S3, EMRFS mengasumsikan kebijakan izin yang dilampirkan ke profil instans Amazon EC2 Anda.](#) Profil instans Amazon EC2 yang sama digunakan terlepas dari pengguna atau grup yang menjalankan aplikasi atau lokasi data di Amazon S3.

Jika Anda memiliki cluster dengan beberapa pengguna yang memerlukan tingkat akses data yang berbeda di Amazon S3 melalui EMRFS, Anda dapat mengatur konfigurasi keamanan dengan peran IAM untuk EMRFS. EMRFS dapat mengambil peran layanan yang berbeda untuk instans EC2 klaster berdasarkan pengguna atau grup yang membuat permintaan, atau berdasarkan lokasi data di Amazon S3. Setiap IAM role untuk EMRFS dapat memiliki izin yang berbeda untuk akses data di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan untuk instans EC2 cluster, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 klaster \(profil instans EC2\)](#)

Menggunakan peran IAM khusus untuk EMRFS didukung di Amazon EMR versi 5.10.0 dan yang lebih baru. Jika Anda menggunakan versi yang lebih lama atau memiliki persyaratan di luar peran IAM untuk EMRFS yang disediakan, Anda dapat membuat penyedia kredensial kustom sebagai gantinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotorisasi akses ke data EMRFS di Amazon S3](#).

Ketika Anda menggunakan konfigurasi keamanan untuk menentukan IAM role untuk EMRFS, Anda mengatur pemetaan peran. Setiap pemetaan peran menentukan IAM role yang sesuai dengan pengidentifikasi. Pengidentifikasi ini menentukan dasar untuk akses ke Amazon S3 melalui EMRFS. Pengidentifikasi dapat berupa pengguna, grup, atau prefiks Amazon S3 yang menunjukkan lokasi data. Ketika EMRFS membuat permintaan untuk Amazon S3, jika permintaan cocok dengan dasar untuk akses, EMRFS memiliki instans EC2 klaster menganggap IAM role sesuai untuk permintaan. Izin IAM yang terlampir pada peran yang berlaku bukan izin IAM yang terlampir pada peran layanan untuk instans EC2 klaster.

Para pengguna dan grup di pemetaan peran adalah pengguna Hadoop dan grup yang didefinisikan pada klaster. Pengguna dan grup dilewatkan ke EMRFS di konteks aplikasi yang menggunakannya (misalnya, peniruan pengguna YARN). Prefiks Amazon S3 bisa menjadi penspesifikasi bucket dari kedalaman apapun (misalnya, `s3://amzn-s3-demo-bucket` atau `s3://amzn-s3-demo-bucket/myproject/mydata`). Anda dapat menentukan beberapa pengidentifikasi di pemetaan peran tunggal, tetapi mereka semua harus dari tipe yang sama.

⚠ Important

IAM role untuk EMRFS menyediakan isolasi tingkat aplikasi antara pengguna aplikasi. Ini tidak menyediakan isolasi tingkat host antara pengguna pada host. Setiap pengguna dengan akses ke klaster dapat melewati isolasi untuk mengambil salah satu peran.

Ketika aplikasi klaster membuat permintaan untuk Amazon S3 melalui EMRFS, EMRFS mengevaluasi pemetaan peran di urutan top-down yang mereka muncul di konfigurasi keamanan. Jika permintaan yang dibuat melalui EMRFS tidak cocok dengan pengidentifikasi apapun, EMRFS akan kembali menggunakan peran layanan untuk instans EC2 klaster. Untuk alasan ini, kami merekomendasikan bahwa kebijakan yang terlampir pada peran ini membatasi izin untuk Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 klaster \(profil instans EC2\)](#).

Konfigurasi peran

Sebelum Anda mengatur konfigurasi keamanan dengan IAM role untuk EMRFS, rencanakan dan buat kebijakan peran dan izin untuk dilampirkan ke peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja peran untuk instans EC2?](#) di Panduan Pengguna IAM. Saat membuat kebijakan izin, sebaiknya Anda memulai dengan kebijakan terkelola yang dilampirkan ke peran EMR Amazon default untuk EC2, lalu mengedit kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Nama peran default adalah `EMR_EC2_DefaultRole`, dan kebijakan terkelola default untuk mengedit adalah `AmazonElasticMapReduceforEC2Role`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 klaster \(profil instans EC2\)](#).

Memperbarui kebijakan kepercayaan untuk mengambil izin peran

Setiap peran yang digunakan EMRFS harus memiliki kebijakan kepercayaan yang memungkinkan peran Amazon EMR klaster untuk EC2 untuk mengambilnya. Demikian pula, peran Amazon EMR cluster untuk EC2 harus memiliki kebijakan kepercayaan yang memungkinkan peran EMRFS untuk mengambilnya.

Kebijakan contoh kepercayaan berikut dilampirkan ke peran untuk EMRFS. Pernyataan tersebut memungkinkan peran EMR Amazon default untuk EC2 untuk mengambil peran tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki dua peran EMRFS fiktif, `EMRFSRole_First` dan `EMRFSRole_Second`, pernyataan kebijakan ini ditambahkan ke setiap kebijakan kepercayaan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

Selain itu, contoh pernyataan kebijakan kepercayaan ditambahkan ke EMR_EC2_DefaultRole untuk mengizinkan dua peran EMRFS fiktif untuk mengambilnya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRFSRole_First",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRFSRole_Second"
      ],
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

Untuk memperbarui kebijakan kepercayaan IAM role

Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

1. Memilih Peran, memasukkan nama peran di Cari, dan lalu pilih Nama peran.
2. Memilih Hubungan kepercayaan, Sunting hubungan kepercayaan.
3. Tambahkan pernyataan kepercayaan sesuai dengan dokumen Kebijakan sesuai dengan pedoman di atas, lalu pilih Perbarui kebijakan kepercayaan.

Menentukan peran sebagai pengguna kunci

Jika peran memungkinkan akses ke lokasi di Amazon S3 yang dienkripsi menggunakan AWS KMS key, pastikan peran tersebut ditentukan sebagai pengguna kunci. Ini memberikan izin peran untuk menggunakan kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Mengatur konfigurasi keamanan dengan IAM role untuk EMRFS

 Important

Jika tidak ada peran IAM untuk EMRFS yang Anda tentukan berlaku, EMRFS kembali ke peran EMR Amazon untuk EC2. Pertimbangkan untuk menyesuaikan peran ini untuk membatasi izin ke Amazon S3 yang sesuai untuk aplikasi Anda dan kemudian menentukan peran kustom ini alih-alih EMR_EC2_DefaultRole saat Anda membuat klaster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#) dan [Menentukan IAM role kustom ketika Anda membuat sebuah klaster](#).

Untuk menentukan IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 menggunakan konsol

1. Membuat konfigurasi keamanan yang menentukan pemetaan peran:
 - a. Di konsol Amazon EMR memilih Konfigurasi keamanan, Buat.
 - b. Ketik Nama untuk konfigurasi keamanan. Anda menggunakan nama ini untuk menentukan konfigurasi keamanan ketika Anda membuat sebuah klaster.
 - c. Memilih Gunakan IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3.
 - d. Pilih IAM role untuk meminta, dan di bawah Dasar untuk mengakses memilih tipe pengidentifikasi (Pengguna, Grup, atau prefiks S3) dari daftar dan memasukkan

pengidentifikasi yang sesuai. Jika Anda menggunakan beberapa pengidentifikasi, pisahkan dengan koma dan jangan ada spasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap tipe pengidentifikasi, lihat [JSON configuration reference](#) berikut ini.

- e. Memilih Menambah peran untuk mengatur pemetaan peran tambahan seperti yang dijelaskan di langkah sebelumnya.
 - f. Mengatur opsi konfigurasi keamanan lain yang sesuai dan memilih Buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#).
2. Tentukan konfigurasi keamanan yang Anda buat di atas saat Anda membuat sebuah kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan konfigurasi keamanan untuk kluster EMR Amazon](#).

Untuk menentukan peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 menggunakan AWS CLI

1. Penggunaan perintah `aws emr create-security-configuration`, menentukan nama untuk konfigurasi keamanan, dan detail konfigurasi keamanan dalam format JSON.

Contoh perintah yang ditunjukkan di bawah ini menciptakan konfigurasi keamanan dengan nama `EMRFS_Roles_Security_Configuration`. Hal ini didasarkan pada struktur JSON di file `MyEmrfsSecConfig.json`, yang disimpan di direktori yang sama dimana perintah dijalankan.

```
aws emr create-security-configuration --name EMRFS_Roles_Security_Configuration --  
security-configuration file://MyEmrFsSecConfig.json.
```

Gunakan pedoman berikut untuk struktur file `MyEmrFsSecConfig.json`. Anda dapat menentukan struktur ini bersama dengan struktur untuk opsi konfigurasi keamanan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#).

Berikut ini adalah contoh potongan JSON untuk menentukan IAM role kustom untuk EMRFS di konfigurasi keamanan. Ini menunjukkan pemetaan peran untuk tiga tipe pengidentifikasi yang berbeda, diikuti dengan referensi parameter.

```
{  
  "AuthorizationConfiguration": {  
    "EmrFsConfiguration": {  
      "RoleMappings": [{  
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_user1",
```

```

        "IdentifierType": "User",
        "Identifiers": [ "user1" ]
    },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/
allow_EMRFS_access_to_demo_s3_buckets",
        "IdentifierType": "Prefix",
        "Identifiers": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket1/", "s3://amzn-s3-demo-
bucket2/" ]
    },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_AdminGroup",
        "IdentifierType": "Group",
        "Identifiers": [ "AdminGroup" ]
    }
}
}
}

```

Parameter	Deskripsi
"AuthorizationConfiguration":	Diperlukan.
"EmrFsConfiguration":	Diperlukan. Berisi pemetaan peran.
"RoleMappings":	Diperlukan. Berisi satu atau lebih definisi peran pemetaan. Pemetaan peran dievaluasi di urutan top-down yang muncul. Jika pemetaan peran mengevaluasi sebagai BETUL untuk panggilan EMRFS untuk data di Amazon S3, tidak ada pemetaan peran lebih lanjut dievaluasi dan EMRFS menggunakan IAM role yang ditentukan untuk permintaan. Pemetaan peran terdiri dari parameter wajib berikut:

Parameter	Deskripsi
"Role":	Menentukan pengidentifikasi ARN dari IAM role dalam format <code>arn:aws:iam:: <i>account-id</i> :role/<i>role-name</i></code> . Ini adalah IAM role yang Amazon EMR asumsikan jika permintaan EMRFS ke Amazon S3 cocok dengan salah satu Identifiers yang ditentukan.
"IdentifierType":	Dapat menjadi salah satu dari yang berikut: "User" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah satu pengguna Hadoop atau lebih, yang bisa saja pengguna akun Linux atau utama Kerberos. Ketika permintaan EMRFS berasal dari pengguna atau pengguna yang ditentukan, IAM role diasumsikan. "Prefix" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah lokasi Amazon S3. IAM role diasumsikan untuk panggilan ke lokasi atau lokasi dengan prefiks tertentu. Misalnya, prefiks <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/</code> mencocokkan <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/mydir</code> dan <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/yetanothdir</code>. "Group" menetapkan bahwa pengidentifikasi adalah satu Grup Hadoop atau lebih. IAM role diasumsikan jika permintaan berasal dari pengguna di grup atau grup-grup tertentu.

Parameter	Deskripsi
"Identifiers":	Menentukan satu pengidentifikasi atau lebih dari tipe pengidentifikasi yang sesuai. Pisahkan beberapa pengidentifikasi dengan koma tanpa spasi.

2. Menggunakan perintah `aws emr create-cluster` untuk membuat sebuah klaster dan menentukan konfigurasi keamanan yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Contoh berikut membuat klaster dengan memasang aplikasi Hadoop inti default. Cluster menggunakan konfigurasi keamanan yang dibuat di atas sebagai `EMRFS_Roles_Security_Configuration` dan juga menggunakan peran EMR Amazon khusus untuk `EC2_EC2_Role_EMR_Restrict_S3`, yang ditentukan menggunakan `InstanceProfile` argumen parameter. `--ec2-attributes`

Note

Karakter lanjutan baris Linux (`\`) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (`^`).

```
aws emr create-cluster --name MyEmrFsS3RolesCluster \
--release-label emr-7.12.0 --ec2-attributes
  InstanceProfile=EC2_Role_EMR_Restrict_S3,KeyName=MyKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--security-configuration EMRFS_Roles_Security_Configuration
```

Menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses Amazon EMR ke Glue Data Catalog AWS

Jika Anda menggunakan AWS Glue bersama dengan Hive, Spark, atau Presto di Amazon EMR AWS, Glue mendukung kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data. Sumber daya ini termasuk database, tabel, koneksi, dan fungsi yang ditetapkan pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS Kebijakan sumber daya Glue](#) di AWS Panduan Developer Glue.

Saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi akses ke Glue AWS dari dalam Amazon EMR, prinsip yang Anda tentukan dalam kebijakan izin harus berupa ARN peran yang terkait dengan profil instans EC2 yang ditentukan saat kluster dibuat. Misalnya, untuk kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke katalog, Anda dapat menentukan peran ARN untuk peran layanan default untuk instance EC2 kluster, *EMR_EC2_DefaultRole* seperti `Principal`, menggunakan format yang ditampilkan dalam contoh berikut:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

acct-id Bisa berbeda dari ID akun AWS Glue. Hal ini memungkinkan akses dari cluster EMR di account yang berbeda. Anda dapat menentukan beberapa kepala sekolah, masing-masing dari akun yang berbeda.

Gunakan peran IAM dengan aplikasi yang memanggil AWS layanan secara langsung

Aplikasi yang berjalan pada instans EC2 dari sebuah cluster dapat menggunakan profil instans EC2 untuk mendapatkan kredensial keamanan sementara saat memanggil layanan. AWS

Versi Hadoop tersedia dengan Amazon EMR rilis 2.3.0 dan versi terbaru telah diperbarui untuk memanfaatkan IAM role. Jika aplikasi Anda berjalan ketat di atas arsitektur Hadoop, dan tidak langsung memanggil layanan apa pun AWS, itu harus bekerja dengan peran IAM tanpa modifikasi.

Jika aplikasi Anda memanggil layanan secara AWS langsung, Anda perlu memperbaruinya untuk memanfaatkan peran IAM. Ini berarti bahwa alih-alih mendapatkan kredensial akun dari `/etc/hadoop/conf/core-site.xml` di instans EC2 di kluster, aplikasi Anda menggunakan SDK untuk mengakses sumber daya yang menggunakan IAM role, atau memanggil metadata instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara.

Untuk mengakses AWS sumber daya dengan peran IAM menggunakan SDK

- Topik berikut menunjukkan cara menggunakan beberapa AWS SDKs untuk mengakses kredensial sementara menggunakan peran IAM. Setiap topik dimulai dengan versi aplikasi yang tidak menggunakan IAM role dan membawa Anda melalui proses mengubah aplikasi untuk menggunakan IAM role.
 - [Menggunakan IAM role untuk instans Amazon EC2 dengan SDK for Java](#) di AWS SDK untuk Java Panduan Developer
 - [Menggunakan IAM role untuk instans Amazon EC2 dengan SDK for .NET](#) di AWS SDK untuk .NET Panduan Developer

- [Menggunakan IAM role untuk instans Amazon EC2 dengan SDK for PHP](#) di AWS SDK untuk PHP Panduan Developer
- [Menggunakan IAM role untuk instans Amazon EC2 dengan SDK for Ruby](#) di AWS SDK untuk Ruby Panduan Developer

Untuk mendapatkan kredensial sementara dari metadata instans EC2

- Panggil URL berikut dari instans EC2 yang berjalan dengan peran IAM yang ditentukan, yang mengembalikan kredensial keamanan sementara terkait (AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken, dan Kedaluwarsa). Contoh berikut menggunakan profil instans default untuk Amazon EMR, `EMR_EC2_DefaultRole`.

```
GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EMR_EC2_DefaultRole
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menulis aplikasi yang menggunakan peran IAM, lihat [Memberikan aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 akses](#) ke sumber daya AWS.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kredensial keamanan sementara, lihat [Menggunakan kredensial keamanan sementara](#) di panduan Menggunakan Kredensial Keamanan Sementara.

Mengizinkan pengguna dan grup untuk membuat dan memodifikasi peran

Utama IAM (pengguna dan grup) yang membuat, memodifikasi, dan menentukan peran untuk sebuah klaster, termasuk peran default, harus diizinkan untuk melakukan tindakan berikut. Untuk detail tentang setiap tindakan, lihat [Tindakan](#) di Referensi API IAM.

- `iam:CreateRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:ListRoles`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetInstanceProfile`

- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:PassRole`

Izin `iam:PassRole` mengizinkan pembuatan klaster. Izin yang tersisa mengizinkan pembuatan peran default.

Untuk informasi tentang menetapkan izin ke pengguna, lihat [Mengubah izin untuk pengguna di Panduan Pengguna](#) IAM.

Kebijakan contoh berbasis identitas Amazon EMR.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya EMR Amazon. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau AWS API. Administrator IAM harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin kepada pengguna dan peran untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya yang diperlukan. Administrator kemudian harus melampirkan kebijakan tersebut ke pengguna atau grup yang memerlukan izin tersebut.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan di tab JSON](#) di Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan untuk Amazon EMR](#)
- [Izinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri](#)
- [Kebijakan terkelola Amazon EMR.](#)
- [Kebijakan IAM untuk akses berbasis tanda ke klaster dan EMR Notebooks](#)
- [Menyangkal `ModifyInstanceGroup` tindakan di Amazon EMR](#)
- [Memecahkan masalah identitas dan akses EMR Amazon](#)

Praktik terbaik kebijakan untuk Amazon EMR

Kebijakan berbasis identitas sangat kuat. Kebijakan-kebijakan ini menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon EMR di akun Anda. Tindakan ini dapat menimbulkan biaya untuk AWS akun Anda. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Memulai Menggunakan Kebijakan AWS Terkelola — Untuk mulai menggunakan Amazon EMR dengan cepat, gunakan kebijakan AWS terkelola untuk memberi karyawan Anda izin yang mereka butuhkan. Kebijakan ini sudah tersedia di akun Anda dan dikelola, serta diperbarui oleh AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai menggunakan izin dengan kebijakan AWS terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM dan [Kebijakan terkelola Amazon EMR](#).
- Berikan hak akses terkecil – Saat Anda membuat kebijakan khusus, berikan izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas saja. Mulai dengan satu set izin minimum dan berikan izin tambahan sesuai kebutuhan. Melakukan hal tersebut lebih aman daripada memulai dengan izin yang terlalu fleksibel, lalu mencoba memperketatnya nanti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemberian hak istimewa terendah](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Aktifkan MFA untuk Operasi Sensitif — Untuk keamanan ekstra, pengguna harus menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk mengakses sumber daya sensitif atau operasi API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan autentikasi multifaktor \(MFA\) dalam AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan Kondisi Kebijakan untuk Keamanan Tambahan – Selama praktis, tentukan ketentuan di mana kebijakan berbasis identitas Anda memungkinkan akses ke sumber daya. Misalnya, Anda dapat menulis persyaratan untuk menentukan jangkauan alamat IP yang diizinkan untuk mengajukan permintaan. Anda juga dapat menulis persyaratan untuk mengizinkan permintaan hanya dalam rentang tanggal atau waktu tertentu, atau untuk mewajibkan penggunaan SSL atau autentikasi multifaktor (MFA). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Elemen kebijakan IAM JSON: Syarat](#) di Panduan Pengguna IAM.

Izinkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara Anda membuat kebijakan yang memungkinkan pengguna melihat kebijakan sebaris dan terkelola yang dilampirkan pada identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListUserPolicies"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    ]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Kebijakan terkelola Amazon EMR.

Cara termudah untuk memberikan akses penuh atau akses hanya-baca untuk tindakan Amazon EMR yang diperlukan adalah dengan menggunakan kebijakan terkelola IAM untuk Amazon EMR. Kebijakan terkelola menawarkan manfaat pemutakhiran secara otomatis jika persyaratan izin berubah. Jika Anda menggunakan kebijakan inline, perubahan layanan dapat terjadi yang menyebabkan kesalahan izin muncul.

Amazon EMR akan menghentikan kebijakan terkelola yang ada (kebijakan v1) demi kebijakan terkelola baru (kebijakan v2). Kebijakan terkelola baru telah dicakupkan untuk menyelaraskan

dengan praktik terbaik. AWS Setelah kebijakan terkelola v1 yang ada tidak digunakan lagi, Anda tidak akan dapat melampirkan kebijakan ini ke peran atau pengguna IAM baru. Peran dan pengguna yang ada yang menggunakan kebijakan yang tidak lagi digunakan dapat terus menggunakannya. Kebijakan terkelola v2 membatasi akses menggunakan tag. Mereka hanya mengizinkan tindakan EMR Amazon yang ditentukan dan memerlukan sumber daya cluster yang ditandai dengan kunci khusus EMR. Kami merekomendasikan bahwa Anda hati-hati meninjau dokumentasi sebelum menggunakan kebijakan v2 baru.

Kebijakan v1 tidak lagi digunakan dengan ikon pemberitahuan di sebelahnya di daftar Kebijakan di konsol IAM. Kebijakan yang tidak lagi digunakan akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kebijakan terus berfungsi untuk semua pengguna, grup, dan peran yang dilampirkan saat ini. Tidak ada yang rusak.
- Kebijakan tidak dapat dilampirkan pada pengguna, grup, atau peran baru. Jika Anda melepas salah satu kebijakan dari entitas yang ada, Anda tidak dapat melampirkannya kembali.
- Setelah Anda melepaskan kebijakan v1 dari semua entitas saat ini, kebijakan tidak lagi akan terlihat dan tidak lagi dapat digunakan.

Tabel berikut merangkum perubahan antara kebijakan saat ini (v1) dan kebijakan v2.

Amazon EMR mengelola perubahan kebijakan

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
Peran layanan EMR default dan kebijakan terkelola terlampir	Nama peran: EMR_DefaultRole Kebijakan V1 (tidak digunakan lagi): (Peran Layanan AmazonElasticMapReduceRoleEMR) Nama kebijakan (dicakup) V2: AmazonEMR	Memungkinkan Amazon EMR memanggil AWS layanan lain atas nama Anda saat menyediakan sumber daya dan melakukan tindakan tingkat layanan. Peran ini diperlukan untuk semua klaster.	Kebijakan menambahkan izin baru "ec2:DescribeInstances". Operasi API ini menampilkan daftar tipe instance yang didukung oleh daftar Availability Zone yang diberikan.

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
	<u>ServicePolicy_v2</u>		
Kebijakan terkelola IAM untuk akses EMR Amazon penuh oleh pengguna, peran, atau grup terlampir	Nama kebijakan V2 (cakupan) : <u>AmazonEMRServicePolicy_v2</u>	Mengizinkan izin penuh pengguna untuk tindakan EMR. Termasuk iam: PassRole izin untuk sumber daya.	Kebijakan menambahkan prasyarat bahwa pengguna harus menambahkan tanda pengguna ke sumber daya sebelum mereka dapat menggunakan kebijakan ini. Lihat <u>Penandaan sumber daya untuk menggunakan kebijakan terkelola</u>. iam: PassRole tindakan membutuhkan iam: PassedToService kondisi disetel ke layanan tertentu. Akses ke Amazon EC2, Amazon S3, dan layanan lainnya tidak diizinkan secara default. Lihat <u>Kebijakan Terkelola IAM untuk Akses Penuh (Kebijakan Default Terkelola v2)</u>.

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
Kebijakan terkelola IAM untuk akses hanya-baca oleh pengguna, peran, atau grup terlampir	Kebijakan V1 (tidak digunakan lagi): AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess Nama kebijakan V2 (cakupan): AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2	Mengizinkan izin hanya-baca pengguna untuk tindakan Amazon EMR.	Izin hanya mengizinkan tindakan hanya-baca elasticmapreduce yang ditentukan. Akses ke Amazon S3 adalah akses yang tidak diizinkan secara default. Lihat Kebijakan Terkelola IAM untuk Akses Hanya-Baca (Kebijakan Default Terkelola v2) .

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
Peran layanan EMR default dan kebijakan terkelola terlampir	Nama peran: EMR_DefaultRole Kebijakan V1 (tidak digunakan lagi): (Peran Layanan AmazonElasticMapReduceRoleEMR) Nama kebijakan (dicakup) V2: AmazonEMRServicePolicy_v2	Memungkinkan Amazon EMR memanggil AWS layanan lain atas nama Anda saat menyediakan sumber daya dan melakukan tindakan tingkat layanan. Peran ini diperlukan untuk semua klaster.	Peran layanan v2 dan kebijakan default v2 menggantikan peran dan kebijakan yang tidak lagi digunakan. Kebijakan menambahkan prasyarat bahwa pengguna harus menambahkan tanda pengguna ke sumber daya sebelum mereka dapat menggunakan kebijakan ini. Lihat Penandaan sumber daya untuk menggunakan kebijakan terkelola. Lihat Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR).

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
Peran layanan untuk instans EC2 klaster (profil instans EC2)	Nama peran: EMR_ _ EC2 DefaultRole Nama kebijakan usang: Peran AmazonElasticMapReducefor EC2	Mengizinkan aplikasi yang berjalan pada klaster EMR untuk mengakses sumber daya AWS lain, seperti Amazon S3. Misalnya, jika Anda menjalankan tugas Apache Spark yang memproses data dari Amazon S3, kebijakan perlu mengizinkan akses ke sumber daya tersebut.	Peran default dan kebijakan default berada di jalur yang tidak lagi digunakan . Tidak ada peran atau kebijakan terkelola AWS default pengganti. Anda harus memberikan kebijakan berbasis sumber daya atau kebijakan berbasis identitas. Ini berarti bahwa, secara default, aplikasi yang berjalan pada klaster EMR tidak memiliki akses ke Amazon S3 atau sumber daya lain kecuali Anda secara manual menambahkan ini ke kebijakan. Lihat Peran default dan kebijakan terkelola.

Tipe kebijakan	Nama kebijakan	Tujuan kebijakan	Perubahan kebijakan v2
Kebijakan peran layanan EC2 lainnya	Nama kebijakan saat ini: AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole, AmazonElasticMapReduceEditorsRole, EMRCleanup Kebijakan Amazon	Memberikan izin yang diperlukan Amazon EMR untuk mengakses sumber daya AWS lain dan melakukan tindakan jika menggunakan penskalaan otomatis, buku catatan, atau untuk membersihkan sumber daya EC2.	Tidak ada perubahan untuk v2.

Mengamankan iam: PassRole

Kebijakan terkelola default izin penuh Amazon EMR menggabungkan konfigurasi `iam:PassRole` keamanan, termasuk yang berikut ini:

- Izin `iam:PassRole` hanya untuk peran Amazon EMR default tertentu.
- `iam:PassedToService` kondisi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan kebijakan hanya dengan AWS layanan tertentu, seperti `elasticmapreduce.amazonaws.com` dan `ec2.amazonaws.com`.

Anda dapat melihat versi JSON dari kebijakan [Amazon EMRFull AccessPolicy_v2](#) dan [Amazon EMRService Policy_v2](#) di konsol IAM. Kami menyarankan Anda membuat klaster baru dengan kebijakan terkelola v2.

Untuk membuat kebijakan khusus, kami merekomendasikan sebaiknya Anda mulai dengan kebijakan terkelola dan mengeditnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke pengguna (prinsipal), lihat [Bekerja dengan kebijakan terkelola menggunakan Panduan](#) Pengguna IAM. Konsol Manajemen AWS

Penandaan sumber daya untuk menggunakan kebijakan terkelola

Amazon EMRService Policy_v2 dan Amazon EMRFull AccessPolicy _v2 bergantung pada akses tercakup ke sumber daya yang disediakan atau digunakan Amazon EMR. Cakupan ke bawah dicapai dengan membatasi akses hanya ke sumber daya yang memiliki tag pengguna yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengannya. Bila Anda menggunakan salah satu dari dua kebijakan ini, Anda harus meneruskan tag pengguna yang telah ditentukan `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true` saat Anda menyediakan kluster. Amazon EMR kemudian akan secara otomatis menyebarkan tanda itu. Selain itu, Anda harus menambahkan tag pengguna ke sumber daya yang tercantum di bagian berikut. Jika Anda menggunakan konsol EMR Amazon untuk meluncurkan cluster Anda, lihat, [Pertimbangan untuk menggunakan konsol EMR Amazon untuk meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2](#)

Untuk menggunakan kebijakan terkelola, teruskan tag pengguna `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true` saat Anda menyediakan kluster dengan CLI, SDK, atau metode lain.

Ketika Anda melewati tanda, Amazon EMR menyebarkan tanda untuk ENI subnet privat, instans EC2, dan volume EBS yang dibuatnya. Amazon EMR juga secara otomatis memberi tanda grup keamanan yang dibuat. Namun, jika Anda ingin Amazon EMR untuk diluncurkan dengan grup keamanan tertentu, Anda harus memberinya tanda. Untuk sumber daya yang tidak dibuat oleh Amazon EMR, Anda harus menambahkan tag ke sumber daya tersebut. Misalnya, Anda harus menandai subnet Amazon EC2, grup keamanan EC2 (jika tidak dibuat oleh Amazon EMR), dan (jika VPCs Anda ingin Amazon EMR membuat grup keamanan). Untuk meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2 VPCs, Anda harus menandai kluster tersebut VPCs dengan tag pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Lihat, [Pertimbangan untuk menggunakan konsol EMR Amazon untuk meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2](#).

Penyebaran penandaan yang ditentukan pengguna

Sumber daya tanda Amazon EMR yang dibuat menggunakan tanda Amazon EMR yang Anda tentukan saat membuat kluster. Amazon EMR membuat tanda untuk sumber daya yang dibuat selama masa kluster.

Amazon EMR menyebarkan tanda pengguna untuk sumber daya berikut:

- ENI Subnet Privat (antarmuka jaringan elastis akses layanan)
- Instans EC2
- Volume EBS

- Templat Peluncuran EC2

Grup keamanan bertanda otomatis

Amazon EMR menandai grup keamanan EC2 yang diciptakan dengan tanda yang diperlukan untuk kebijakan terkelola v2 untuk Amazon EMR, `for-use-with-amazon-emr-managed-policies`, terlepas dari tanda yang Anda tentukan di perintah buat kluster. Untuk grup keamanan yang dibuat sebelum pengidentifikasian kebijakan terkelola v2, Amazon EMR tidak secara otomatis memberi tanda pada grup keamanan. Jika Anda ingin menggunakan kebijakan terkelola v2 dengan grup keamanan default yang sudah ada di akun, Anda perlu memberi tanda pada grup keamanan secara manual dengan `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true`.

Sumber daya kluster yang beri tanda secara manual

Anda harus secara manual memberi tanda pada beberapa sumber kluster sehingga mereka dapat diakses oleh peran default Amazon EMR.

- Anda harus secara manual memberi tanda pada grup keamanan EC2 dan subnet EC2 dengan tanda kebijakan terkelola Amazon EMR `for-use-with-amazon-emr-managed-policies`.
- Anda harus secara manual memberi tanda pada VPC jika Anda ingin Amazon EMR untuk membuat grup keamanan default. EMR akan mencoba membuat grup keamanan dengan tanda tertentu jika grup keamanan default belum ada.

Amazon EMR secara otomatis memberi tanda pada sumber daya berikut:

- Grup Keamanan EC2 yang dibuat oleh EMR

Anda harus secara manual memberi tanda pada sumber daya berikut:

- Subnet EC2
- Grup Keamanan EC2

Opsional, Anda dapat secara manual memberi tanda pada sumber daya berikut:

- VPC - hanya bila Anda ingin Amazon EMR untuk membuat grup keamanan

Pertimbangan untuk menggunakan konsol EMR Amazon untuk meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2

Anda dapat menyediakan kluster dengan kebijakan terkelola v2 menggunakan konsol EMR Amazon. Berikut adalah beberapa pertimbangan saat Anda menggunakan konsol untuk meluncurkan kluster EMR Amazon.

- Anda tidak perlu melewati tag yang telah ditentukan. Amazon EMR secara otomatis menambahkan tag dan menyebarkannya ke komponen yang sesuai.
- Untuk komponen yang perlu diberi tag secara manual, konsol EMR Amazon lama mencoba memberi tag secara otomatis jika Anda memiliki izin yang diperlukan untuk menandai sumber daya. Jika Anda tidak memiliki izin untuk menandai sumber daya atau jika Anda ingin menggunakan konsol, minta administrator untuk menandai sumber daya tersebut.
- Anda tidak dapat meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2 kecuali semua prasyarat terpenuhi.
- Konsol EMR Amazon lama menunjukkan sumber daya (VPC/subnet) mana yang perlu diberi tag.

Kebijakan terkelola IAM untuk akses penuh (kebijakan default terkelola v2) untuk Amazon EMR

Kebijakan terkelola default EMR yang dicakup v2 memberikan hak istimewa akses khusus kepada pengguna. Mereka membutuhkan tanda sumber daya Amazon EMR yang telah ditetapkan dan kunci syarat `iam:PassRole` untuk sumber daya yang digunakan oleh Amazon EMR, seperti Subnet dan SecurityGroup yang Anda gunakan untuk meluncurkan kluster Anda.

Untuk memberikan cakupan tindakan yang diperlukan untuk Amazon EMR, melampirkan `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` kebijakan terkelola. Kebijakan terkelola default yang diperbarui ini menggantikan [AmazonElasticMapReduceFullAccess](#) kebijakan terkelola.

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` tergantung pada akses yang dicakup ke sumber daya yang disediakan atau digunakan Amazon EMR. Bila menggunakan kebijakan ini, Anda harus melewati tanda pengguna `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true` saat menyediakan kluster. Amazon EMR secara otomatis akan menyebarkan tanda. Selain itu, Anda mungkin perlu secara manual menambahkan tanda pengguna untuk tipe sumber daya tertentu, seperti grup keamanan EC2 yang tidak dibuat oleh Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penandaan sumber daya untuk menggunakan kebijakan terkelola](#).

[AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#) Kebijakan mengamankan sumber daya dengan melakukan hal berikut:

- Memerlukan sumber daya yang akan ditandai dengan tanda kebijakan terkelola Amazon EMR yang telah ditetapkan `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` untuk pembuatan kluster dan akses Amazon EMR.
- Membatasi tindakan `iam:PassRole` untuk peran default tertentu dan akses `iam:PassedToService` ke layanan tertentu.
- Tidak lagi menyediakan akses ke Amazon EC2, Amazon S3, dan layanan lainnya secara default.

Berikut ini adalah isi dari kebijakan ini.

Note

Anda juga dapat menggunakan tautan konsol [AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#) untuk melihat kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ElasticMapReduceActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
```



```
"elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:AddTags",
"elasticmapreduce:CancelSteps",
"elasticmapreduce:CreateEditor",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
"elasticmapreduce>DeleteEditor",
"elasticmapreduce>DeleteSecurityConfiguration",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:DescribeEditor",
"elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
"elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
"elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
"elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
"elasticmapreduce:ListClusters",
"elasticmapreduce:ListEditors",
"elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListInstances",
"elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
"elasticmapreduce:ListSteps",
"elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
"elasticmapreduce:ModifyCluster",
"elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
"elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
"elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
"elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
"elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
"elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
"elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
"elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
"elasticmapreduce:RemoveTags",
"elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
"elasticmapreduce:StartEditor",
"elasticmapreduce:StopEditor",
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
"elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
```

```

    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ViewMetricsInEMRConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "PassRoleForElasticMapReduce",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForEC2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "PassRoleForAutoScaling",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:PassedToService": "application-autoscaling.amazonaws.com*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": [
          "elasticmapreduce.amazonaws.com",
          "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ConsoleUIActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeAccountAttributes",
      "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:DescribeKeyPairs",

```

```

        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Kebijakan terkelola IAM untuk akses penuh (pada jalur yang tidak lagi digunakan)

Kebijakan terkelola `AmazonElasticMapReduceFullAccess` dan `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` AWS Identity and Access Management (IAM) memberikan semua tindakan yang diperlukan untuk Amazon EMR dan layanan lainnya.

Important

Kebijakan `AmazonElasticMapReduceFullAccess` terkelola berada di jalur menuju penghentian, dan tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan dengan Amazon EMR. Sebaliknya, gunakan [AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#). Ketika layanan IAM akhirnya menghentikan kebijakan v1, Anda tidak akan dapat melampirkannya ke peran. Namun, Anda dapat melampirkan peran yang ada ke kluster meskipun peran tersebut menggunakan kebijakan yang tidak digunakan lagi.

Kebijakan terkelola default izin penuh Amazon EMR menggabungkan konfigurasi `iam:PassRole` keamanan, termasuk yang berikut ini:

- Izin `iam:PassRole` hanya untuk peran Amazon EMR default tertentu.
- `iam:PassedToService` kondisi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan kebijakan hanya dengan AWS layanan tertentu, seperti `elasticmapreduce.amazonaws.com` dan `ec2.amazonaws.com`.

Anda dapat melihat versi JSON dari kebijakan [Amazon EMRFull AccessPolicy_v2](#) dan [Amazon EMRService Policy_v2](#) di konsol IAM. Kami menyarankan Anda membuat klaster baru dengan kebijakan terkelola v2.

Anda dapat melihat konten kebijakan v1 yang tidak digunakan lagi di at. Konsol Manajemen AWS [AmazonElasticMapReduceFullAccess](#) `ec2:TerminateInstances` tindakan dalam kebijakan memberikan izin kepada pengguna atau peran untuk menghentikan instans Amazon EC2 yang terkait dengan akun IAM. Ini termasuk contoh yang bukan bagian dari cluster EMR.

Kebijakan terkelola IAM untuk akses hanya-baca (kebijakan default terkelola v2) untuk Amazon EMR

Untuk memberikan hak istimewa hanya-baca ke Amazon EMR, lampirkan kebijakan terkelola Amazon_v2. EMRRead OnlyAccessPolicy Kebijakan terkelola default ini menggantikan kebijakan terkelola [AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess](#). Isi dari pernyataan kebijakan ini ditampilkan di potongan berikut. Dibandingkan dengan kebijakan AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess, kebijakan AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 tidak menggunakan karakter wildcard untuk elemen elasticmapreduce. Sebagai gantinya, kebijakan v2 default mencakup tindakan yang diizinkanelasticmapreduce.

Note

Anda juga dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS tautan [AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2](#) untuk melihat kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ElasticMapReduceActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
```

```

        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ViewMetricsInEMRConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Kebijakan terkelola IAM untuk akses hanya-baca (di jalur yang tidak lagi digunakan)

Kebijakan terkelola AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess berada di jalur yang tidak lagi digunakan. Anda tidak dapat melampirkan kebijakan ini ketika meluncurkan kluster baru. AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess telah diganti dengan [AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2](#) sebagai kebijakan terkelola default Amazon EMR. Isi dari pernyataan kebijakan ini ditampilkan di potongan berikut. Karakter wildcard untuk elemen elasticmapreduce menentukan bahwa hanya tindakan yang dimulai dengan string tertentu diizinkan. Perlu diingat bahwa karena kebijakan ini tidak secara eksplisit menolak tindakan,

pernyataan kebijakan yang berbeda masih dapat digunakan untuk memberikan akses ke tindakan tertentu.

 Note

Anda juga dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk melihat kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribe"
    }
  ]
}
```

AWS kebijakan terkelola: EMRDescribe ClusterPolicyFor EMRWAL

Anda tidak dapat melampirkan EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan yang memungkinkan Amazon EMR melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan ini, lihat.

[Menggunakan peran terkait layanan dengan Amazon EMR untuk pencatatan tertulis](#)

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan layanan WAL untuk Amazon EMR menemukan dan mengembalikan status klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EMR WAL, lihat [Write-ahead logs \(WAL\) untuk Amazon EMR](#).

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `emr`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan status cluster dari Amazon EMR. Ini diperlukan agar Amazon EMR dapat mengonfirmasi kapan cluster telah dihentikan dan kemudian, setelah tiga puluh hari, membersihkan log WAL yang ditinggalkan oleh cluster.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribecluster"
    }
  ]
}
```

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon EMR

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan.

AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Amazon EMR memperbarui kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon EMR sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini.

Ubah	Deskripsi	Tanggal
AmazonEMRServicePolicy_v2 — Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada	Ditambahkan <code>ec2:CreateVpcEndpoint</code> , <code>ec2:ModifyVpcEndpoint</code> , dan <code>ec2:CreateTags</code> diperlukan untuk pengalaman optimal, dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.5.0.	Maret 4, 2025
AmazonEMRServicePolicy_v2 – Perbaruan ke kebijakan yang ada	Ditambahkan <code>elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI</code> , <code>elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI</code> , dan <code>elasticmapreduce:GetPersistentAppUIResignedURL</code> .	Februari 28, 2025

Ubah	Deskripsi	Tanggal
<u>EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL</u> – Kebijakan baru	Menambahkan kebijakan baru sehingga Amazon EMR dapat menentukan status klaster untuk pembersihan WAL tiga puluh hari setelah penghentian klaster.	10 Agustus 2023
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> dan <u>AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2</u> — Perbarui ke kebijakan yang ada	Ditambahkan elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel dan elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy .	21 April 2022
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> – Pembaruan ke kebijakan yang ada	Ditambahkan ec2:DescribeImages untuk <u>Menggunakan AMI khusus untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk konfigurasi kluster Amazon EMR.</u>	Februari 15, 2022
<u>Kebijakan terkelola Amazon EMR</u>	Diperbarui untuk memperjelas penggunaan tag pengguna yang telah ditentukan. Menambahkan bagian tentang penggunaan AWS konsol untuk meluncurkan cluster dengan kebijakan terkelola v2.	29 September 2021

Ubah	Deskripsi	Tanggal
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> – Pembaruan ke kebijakan yang ada	Mengubah PassRoleForAutoScaling dan PassRoleForEC2 tindakan untuk menggunakan operator StringLike kondisi untuk mencocokkan "iam:PassedToService":"application-autoscaling.amazonaws.com*" dan "iam:PassedToService":"ec2.amazonaws.com*" , masing-masing.	20 Mei 2021
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> – Pembaruan ke kebijakan yang ada	Menghapus tindakan tidak valid s3:ListBuckets dan diganti dengan s3:ListAllMyBuckets tindakan. Pembuatan peran tertaut layanan (SLR) yang diperbarui akan dicakup secara eksplisit ke satu-satunya SLR yang Amazon EMR miliki dengan utama Layanan eksplisit . SLRs Yang dapat dibuat persis sama seperti sebelum perubahan ini.	23 Maret 2021

Ubah	Deskripsi	Tanggal
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> – Kebijakan baru	Amazon EMR menambahkan izin baru untuk mencakup akses ke sumber daya dan untuk menambahkan prasyarat bahwa pengguna harus menambahkan tanda pengguna yang telah ditetapkan untuk sumber daya sebelum mereka dapat menggunakan kebijakan terkelola Amazon EMR. iam:PassRole tindakan memerlukan iam:PassedToService kondisi yang disetel ke layanan tertentu. Akses ke Amazon EC2, Amazon S3, dan layanan lainnya tidak diizinkan secara default.	11 Maret 2021
<u>AmazonEMRServicePolicy_v2</u> – Kebijakan baru	Menambahkan prasyarat bahwa pengguna harus menambahkan tanda pengguna ke sumber daya sebelum mereka dapat menggunakan kebijakan ini.	11 Maret 2021
<u>AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2</u> – Kebijakan baru	Izin hanya mengizinkan tindakan hanya-baca ElasticMapReduce yang ditentukan. Akses ke Amazon S3 adalah akses yang tidak diizinkan secara default.	11 Maret 2021

Ubah	Deskripsi	Tanggal
Amazon EMR mulai melacak perubahan	Amazon EMR mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	11 Maret 2021

Kebijakan IAM untuk akses berbasis tanda ke klaster dan EMR Notebooks

Anda dapat menggunakan syarat di kebijakan berbasis identitas Anda untuk mengontrol akses ke klaster dan EMR Notebooks berdasarkan tanda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penambahan tanda ke klaster, lihat [Klaster EMR penandaan](#).

Contoh berikut menunjukkan skenario yang berbeda dan cara untuk menggunakan operator syarat dengan kunci syarat Amazon EMR. Pernyataan kebijakan IAM ini dimaksudkan untuk tujuan demonstrasi saja dan tidak boleh digunakan di lingkungan produksi. Ada beberapa cara untuk menggabungkan pernyataan kebijakan untuk memberikan dan menolak izin sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang perencanaan dan pengujian kebijakan IAM, lihat [Panduan Pengguna IAM](#).

Important

Secara eksplisit menolak izin untuk tindakan penandaan adalah pertimbangan penting. Hal ini mencegah pengguna dari penandaan sumber daya dan dengan demikian memberikan sendiri izin yang tidak ingin Anda berikan. Jika Anda tidak menolak tindakan penandaan untuk sumber daya, pengguna dapat memodifikasi tag dan menghindari maksud kebijakan berbasis tag.

Contoh pernyataan kebijakan berbasis identitas untuk klaster

Contoh berikut menunjukkan kebijakan izin berbasis identitas yang digunakan untuk mengontrol tindakan yang diizinkan dengan klaster EMR.

Important

Tindakan `ModifyInstanceGroup` di Amazon EMR tidak mengharuskan Anda menentukan ID klaster. Untuk alasan itu, menolak tindakan ini berdasarkan tanda klaster

memerlukan pertimbangan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyangkal ModifyInstanceGroup tindakan di Amazon EMR](#).

Topik

- [Izinkan tindakan hanya pada klaster dengan nilai tanda tertentu](#)
- [Memerlukan penandaan klaster ketika sebuah klaster dibuat](#)
- [Izinkan tindakan pada klaster dengan tanda tertentu, terlepas dari nilai tanda](#)

Izinkan tindakan hanya pada klaster dengan nilai tanda tertentu

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang mengizinkan pengguna melakukan tindakan berdasarkan tanda klaster *department* dengan nilai *dev* dan juga mengizinkan pengguna untuk memberi tanda klaster dengan tanda yang sama. Kebijakan contoh akhir menunjukkan cara menolak keistimewaan untuk memberi tanda pada klaster EMR dengan apa saja tetapi harus dengan tanda yang sama.

Di kebijakan contoh berikut, syarat operator `StringEquals` mencoba untuk mencocokkan *dev* dengan nilai untuk tanda *department*. Jika tanda *department* belum ditambahkan ke klaster, atau tidak mengandung nilai *dev*, kebijakan tersebut tidak berlaku, dan tindakan tersebut tidak diizinkan oleh kebijakan ini. Jika tidak ada pernyataan kebijakan lain mengizinkan tindakan, pengguna hanya dapat bekerja dengan klaster yang memiliki tanda ini dengan nilai ini.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt12345678901234",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
```

```

        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:DescribeStep"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "dev"
        }
    }
}

```

Anda juga dapat menentukan beberapa nilai tanda menggunakan operator syarat. Misalnya, untuk mengizinkan semua tindakan pada grup di mana tanda *department* berisi nilai *dev* atau *test*, Anda bisa mengganti blok syarat di contoh sebelumnya dengan berikut ini.

```

    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/department":["dev", "test"]
        }
    }
}

```

Memerlukan penandaan klaster ketika sebuah klaster dibuat

Seperti pada contoh sebelumnya, contoh kebijakan berikut mencari tag pencocokan yang sama: nilai *dev* untuk *department* tag. Namun dalam contoh ini, kunci RequestTag kondisi menetapkan bahwa kebijakan berlaku selama pembuatan tag. Jadi, Anda harus membuat cluster dengan tag yang cocok dengan nilai yang ditentukan.

Untuk membuat cluster dengan tag, Anda juga harus memiliki izin untuk `elasticmapreduce:AddTags` tindakan tersebut. Untuk pernyataan ini, kunci `elasticmapreduce:ResourceTag` kondisi memastikan bahwa IAM hanya memberikan akses ke sumber daya tag dengan nilai *dev* pada *department* tag. ResourceElemen ini digunakan untuk membatasi izin ini ke sumber daya cluster.

Untuk PassRole sumber daya, Anda harus memberikan ID AWS akun atau alias, nama peran layanan dalam PassRoleForEMR pernyataan, dan nama profil instance dalam PassRoleForEC2 pernyataan. Untuk informasi selengkapnya tentang format IAM ARN, [lihat ARNs](#) IAM di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencocokan nilai tag-key, lihat [aws:RequestTag/tag-key](#) di Panduan Pengguna IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RunJobFlowExplicitlyWithTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/department": "dev"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AddTagsForDevClusters",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:AddTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "dev"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "Sid": "PassRoleForEMR",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "PassRoleForEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Izinkan tindakan pada kluster dengan tanda tertentu, terlepas dari nilai tanda

Anda juga dapat mengizinkan tindakan hanya pada kluster yang memiliki tanda tertentu, terlepas dari nilai tanda. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan operator `Null`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Operator syarat untuk memeriksa keberadaan kunci syarat](#) di Panduan Pengguna IAM. Misalnya, untuk mengizinkan tindakan hanya pada kluster EMR yang memiliki *department* tanda, terlepas dari nilai yang dikandungnya, Anda bisa mengganti blok syarat di contoh sebelumnya dengan yang berikut. Operator `Null` mencari kehadiran tanda *department*

pada kluster EMR. Jika tanda ada, pernyataan Null mengevaluasi ke SALAH, cocok dengan syarat yang ditentukan di pernyataan kebijakan ini, dan tindakan yang tepat diizinkan.

```
"Condition": {
  "Null": {
    "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "false"
  }
}
```

Pernyataan kebijakan berikut mengizinkan pengguna untuk membuat kluster EMR hanya jika kluster akan memiliki tanda *department*, yang dapat berisi nilai apapun. Untuk PassRole sumber daya, Anda perlu memberikan ID AWS akun atau alias, dan nama peran layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang format IAM ARN, [lihat ARNs IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya yang menentukan operator kondisi null ("false"), lihat [Operator kondisi untuk memeriksa keberadaan kunci kondisi di Panduan](#) Pengguna IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateClusterTagNullCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/department": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AddTagsNullCondition",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:AddTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForElasticMapReduce",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForEC2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
    }
}
]

```

```
}
```

Contoh pernyataan kebijakan berbasis identitas untuk EMR Notebooks

Contoh pernyataan kebijakan IAM di bagian ini menunjukkan skenario umum untuk menggunakan kunci untuk membatasi tindakan yang diizinkan menggunakan EMR Notebooks. Selama tidak ada kebijakan lain yang terkait dengan (pengguna) utama mengizinkan tindakan, kunci konteks syarat membatasi tindakan yang diizinkan seperti yang ditunjukkan.

Example— Izinkan akses hanya ke EMR Notebooks yang dibuat pengguna berdasarkan penandaan

Contoh pernyataan kebijakan berikut, ketika dilampirkan ke peran atau pengguna, memungkinkan pengguna untuk bekerja hanya dengan buku catatan yang telah mereka buat. Pernyataan kebijakan ini menggunakan tanda default yang diterapkan ketika notebook dibuat.

Dalam contoh, operator `StringEquals` kondisi mencoba mencocokkan variabel yang mewakili pengguna saat ini ID pengguna (`{aws:userId}`) dengan nilai `tagcreatorUserID`. Jika tanda `creatorUserID` belum ditambahkan ke notebook, atau tidak berisi nilai ID pengguna saat ini, kebijakan tidak berlaku, dan tindakan tersebut tidak diizinkan oleh kebijakan ini. Jika tidak ada pernyataan kebijakan lain mengizinkan tindakan, pengguna hanya dapat bekerja dengan notebook yang memiliki tanda ini dengan nilai ini.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        },
        "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribeeditor"
    }
]
}

```

Example–Memerlukan penandaan notebook saat notebook dibuat

di contoh ini, kunci konteks RequestTag digunakan. Tindakan CreateEditor diperbolehkan hanya jika pengguna tidak mengubah atau menghapus tanda creatorUserId yang ditambahkan secara default. Variabel `${aws:userId}`, menentukan ID Pengguna dari pengguna aktif saat ini, yang merupakan nilai default dari tanda.

Pernyataan kebijakan dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa pengguna tidak menghapus tanda createUserId atau mengubah nilainya.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/creatorUserId": "${aws:userid}"
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
    }
  ]
}

```

Contoh ini mengharuskan pengguna membuat kluster dengan tanda yang membuat string kunci dept dan nilai diatur ke salah satu langkah berikut: datascience, analytics, operations.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/dept": [
            "datascience",
            "analytics",
            "operations"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
    }
  ]
}
```

Example–Batasi pembuatan notebook ke kluster yang ditandai, dan memerlukan tanda notebook

Contoh ini mengizinkan pembuatan notebook hanya jika notebook dibuat dengan tanda yang memiliki string kunci owner yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan. Selain itu, notebook hanya bisa dibuat jika kluster memiliki tanda dengan string kunci department yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Action": [
      "elasticmapreduce:CreateEditor"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:RequestTag/owner": [
          "owner1",
          "owner2",
          "owner3"
        ],
        "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
          "dep1",
          "dep3"
        ]
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
  }
]
}

```

Example–Batasi kemampuan mulai notebook berdasarkan tanda

Contoh ini membatasi kemampuan untuk memulai notebook hanya untuk notebook yang memiliki tanda dengan string kunci `owner` yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan. Karena elemen `Resource` digunakan hanya untuk menentukan `editor`, syarat tidak berlaku untuk klaster, dan tidak perlu ditandai.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Action": [
      "elasticmapreduce:StartEditor"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:editor/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
          "owner1",
          "owner2"
        ]
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditor"
  }
]
}

```

Contoh ini mirip dengan yang di atas. Namun, batas hanya berlaku untuk grup yang ditandai, bukan notebook.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
            "dep1",
            "dep3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```



```

        ]
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditor"
  }
]
}

```

Contoh ini menggunakan seperangkat notebook dan tanda klaster yang berbeda. Hal ini mengizinkan notebook untuk dimulai hanya jika:

- Notebook ini memiliki tanda dengan string kunci owner yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan

—dan—

- Klaster memiliki tanda dengan string kunci department yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:editor/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
            "user1",
            "user2"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditorByOwner"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
            "datascience",
            "analytics"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditorByDepartment"
    }
  ]
}

```

Example—Batasi kemampuan untuk membuka editor notebook berdasarkan tanda

Contoh ini mengizinkan editor notebook dibuka hanya jika:

- Notebook ini memiliki tanda dengan string kunci owner yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan.

—dan—

- Klaster memiliki tanda dengan string kunci department yang diatur ke salah satu nilai yang ditentukan.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [

```

```

        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:editor/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
                "user1",
                "user2"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCE0peneditorconsoleByOwner"
},
{
    "Action": [
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:cluster/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
                "datascience",
                "analytics"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCE0peneditorconsoleByDepartment"
}
]
}

```

Menyangkal ModifyInstanceGroup tindakan di Amazon EMR

[ModifyInstanceGroups](#) Tindakan di Amazon EMR tidak mengharuskan Anda memberikan ID cluster dengan tindakan tersebut. Sebaliknya, Anda dapat hanya menentukan ID grup instans. Untuk alasan

ini, langsung tolak kebijakan untuk tindakan ini berdasarkan ID kluster atau tanda kluster mungkin tidak memiliki efek yang dimaksudkan. Pertimbangkan kebijakan contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-12345ABCDEF67"
      ],
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
    }
  ]
}
```

Jika pengguna dengan kebijakan terlampir ini melakukan tindakan `ModifyInstanceGroup` dan menentukan hanya ID grup instans, kebijakan tidak berlaku. Karena tindakan diizinkan pada semua sumber daya lainnya, tindakan tersebut berhasil.

Solusi untuk masalah ini adalah melampirkan pernyataan kebijakan ke identitas yang menggunakan [NotResource](#) elemen untuk menolak `ModifyInstanceGroup` tindakan apa pun yang dikeluarkan tanpa ID kluster. Kebijakan contoh berikut menambahkan pernyataan tolak sehingga setiap

permintaan `ModifyInstanceGroups` gagal kecuali ID kluster ditentukan. Karena identitas harus menentukan ID kluster dengan tindakan, tolak pernyataan berdasarkan ID kluster karena efektif.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-12345ABCDEF67"
      ],
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsSpecificCluster"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "NotResource": "arn:*:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsNonCluster"
    }
  ]
}
```

Masalah serupa ada saat Anda ingin tolak tindakan `ModifyInstanceGroups` berdasarkan nilai yang terkait dengan tanda klaster. Solusinya serupa. Selain tolak pernyataan yang menentukan nilai tanda, Anda dapat menambahkan pernyataan kebijakan yang menolak tindakan `ModifyInstanceGroup` tanda yang Anda tentukan tidak ada, terlepas dari nilai.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang, saat dilampirkan ke identitas, menolak identitas tindakan `ModifyInstanceGroups` klaster apapun dengan tanda `department` yang diatur ke `dev`. Pernyataan ini hanya efektif karena pernyataan tolak menggunakan syarat `StringNotLike` untuk menolak tindakan kecuali tanda `department` ada.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department": "dev"
        }
      },
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsDevDepartment"
    },
    {
      "Action": [
```

```

    "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
  ],
  "Condition": {
    "StringNotLike": {
      "aws:ResourceTag/department": "?*"
    }
  },
  "Effect": "Deny",
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsNoDepartmentTag"
}
]
}

```

Memecahkan masalah identitas dan akses EMR Amazon

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon EMR dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon EMR](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya EMR Amazon saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon EMR

Jika Konsol Manajemen AWS memberitahu Anda bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan tindakan, maka Anda harus menghubungi administrator Anda untuk bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberikan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna mateojackson mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *my-example-widget* fiktif, tetapi tidak memiliki izin EMR: *GetWidget* fiktif.

```

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
EMR: GetWidget on resource: my-example-widget

```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya untuk mengizinkan dia mengakses sumber daya *my-example-widget* menggunakan tindakan EMR: *GetWidget*.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan iam:PassRole tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon EMR.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama marymajor mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon EMR. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan iam:PassRole tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya EMR Amazon saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon EMR mendukung fitur-fitur ini, lihat. [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#)

- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan Amazon EMR

Ikhtisar Hibah Akses S3 untuk Amazon EMR

Dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Amazon S3 Access Grants menyediakan solusi kontrol akses yang dapat diskalakan yang dapat Anda gunakan untuk menambah akses ke data Amazon S3 Anda dari Amazon EMR. Jika Anda memiliki konfigurasi izin yang kompleks atau besar untuk data S3, Anda dapat menggunakan Access Grants untuk menskalakan izin data S3 untuk pengguna, peran, dan aplikasi di klaster Anda.

Gunakan S3 Access Grants untuk menambah akses ke data Amazon S3 di luar izin yang diberikan oleh peran runtime atau peran IAM yang dilampirkan ke identitas dengan akses ke cluster EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola akses dengan Hibah Akses S3](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.

Untuk langkah-langkah menggunakan Hibah Akses S3 dengan penerapan EMR Amazon lainnya, lihat dokumentasi berikut:


- [Menggunakan Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR di EKS](#)
- [Menggunakan Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR Tanpa Server](#)

Bagaimana Amazon EMR bekerja dengan S3 Access Grants

Amazon EMR merilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi menyediakan integrasi asli dengan S3 Access Grants. Anda dapat mengaktifkan S3 Access Grants di Amazon EMR dan menjalankan pekerjaan

Spark. Saat pekerjaan Spark membuat permintaan untuk data S3, Amazon S3 memberikan kredensial sementara yang dicakup ke bucket, awalan, atau objek tertentu.

Berikut ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana Amazon EMR mendapatkan akses ke data yang dilindungi oleh S3 Access Grants.



1. Seorang pengguna mengirimkan pekerjaan Amazon EMR Spark yang menggunakan data yang disimpan di Amazon S3.
2. Amazon EMR membuat permintaan S3 Access Grants untuk mengizinkan akses ke bucket, awalan, atau objek atas nama pengguna tersebut.
3. Amazon S3 mengembalikan kredensial sementara dalam bentuk token AWS Security Token Service (STS) untuk pengguna. Token dicakup untuk mengakses bucket, awalan, atau objek S3.
4. Amazon EMR menggunakan token STS untuk mengambil data dari S3.
5. Amazon EMR menerima data dari S3 dan mengembalikan hasilnya kepada pengguna.

Akses S3 Memberikan pertimbangan dengan Amazon EMR

Perhatikan perilaku dan batasan berikut saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan Amazon EMR.

Dukungan fitur

- S3 Access Grants didukung dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan lebih tinggi.
- Spark adalah satu-satunya mesin kueri yang didukung saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan Amazon EMR.

- Delta Lake dan Hudi adalah satu-satunya format meja terbuka yang didukung saat Anda menggunakan Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR.
- Kemampuan EMR Amazon berikut tidak didukung untuk digunakan dengan Hibah Akses S3:
 - Tabel Apache Iceberg
 - Otentikasi asli LDAP
 - Autentikasi asli Apache Ranger
 - AWS CLI permintaan ke Amazon S3 yang menggunakan peran IAM
 - Akses S3 melalui protokol sumber terbuka S3A
- `fallbackToIAMOps` ini tidak didukung untuk kluster EMR yang menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan IAM Identity Center.
- [Hibah Akses S3 dengan hanya AWS Lake Formation didukung dengan](#) kluster EMR Amazon yang berjalan di Amazon EC2.

Pertimbangan perilaku

- Integrasi asli Apache Ranger dengan Amazon EMR memiliki fungsionalitas yang kongruen dengan S3 Access Grants sebagai bagian dari plugin EMRFS S3 Apache Ranger. Jika Anda menggunakan Apache Ranger untuk kontrol akses berbutir halus (FGAC), kami sarankan Anda menggunakan plugin itu alih-alih S3 Access Grants.
- Amazon EMR menyediakan cache kredensial di EMRFS untuk memastikan bahwa pengguna tidak perlu membuat permintaan berulang untuk kredensial yang sama dalam pekerjaan Spark. Oleh karena itu, Amazon EMR selalu meminta hak istimewa tingkat default saat meminta kredensial. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta akses ke data S3](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Jika pengguna melakukan tindakan yang tidak didukung oleh S3 Access Grants, Amazon EMR disetel untuk menggunakan peran IAM yang ditentukan untuk eksekusi pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kembali ke peran IAM](#).

Luncurkan kluster Amazon EMR dengan S3 Access Grants

Bagian ini menjelaskan cara meluncurkan kluster EMR yang berjalan di Amazon EC2, dan menggunakan Hibah Akses S3 untuk mengelola akses ke data di Amazon S3. Untuk langkah-langkah menggunakan Hibah Akses S3 dengan penerapan EMR Amazon lainnya, lihat dokumentasi berikut:

- [Menggunakan Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR di EKS](#)
- [Menggunakan Hibah Akses S3 dengan EMR Tanpa Server](#)

Gunakan langkah-langkah berikut untuk meluncurkan klaster EMR yang berjalan di Amazon EC2, dan menggunakan S3 Access Grants untuk mengelola akses ke data di Amazon S3.

1. Siapkan peran eksekusi pekerjaan untuk klaster EMR Anda. Sertakan izin IAM yang diperlukan yang Anda perlukan untuk menjalankan pekerjaan Spark, dan: `s3:GetDataAccess` `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetDataAccess",
    "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
  ],
  "Resource": [
    //LIST ALL INSTANCE ARNS THAT THE ROLE IS ALLOWED TO QUERY
    "arn:aws_partition:s3:Region:account-id1:access-grants/default",
    "arn:aws_partition:s3:Region:account-id2:access-grants/default"
  ]
}
```

Note

Dengan Amazon EMR, S3 Access Grants menambah izin yang ditetapkan dalam peran IAM. Jika peran IAM yang Anda tentukan untuk eksekusi pekerjaan berisi izin untuk mengakses S3 secara langsung, maka pengguna mungkin dapat mengakses lebih banyak data daripada hanya data yang Anda tentukan di S3 Access Grants.

2. Selanjutnya, gunakan AWS CLI untuk membuat klaster dengan Amazon EMR 6.15 atau lebih tinggi dan `emrfs-site` klasifikasi untuk mengaktifkan S3 Access Grants, mirip dengan contoh berikut:

```
aws emr create-cluster
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge \
```

```
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",  
"Properties":{"fs.s3.s3AccessGrants.enabled":"true",  
"fs.s3.s3AccessGrants.fallbackToIAM":"false"}}]'
```

Hibah Akses S3 dengan AWS Lake Formation

Jika Anda menggunakan Amazon EMR dengan [AWS Lake Formation integrasi](#), Anda dapat menggunakan Amazon S3 Access Grants untuk akses langsung atau tabular ke data di Amazon S3.

Note

Hibah Akses S3 dengan hanya AWS Lake Formation didukung dengan kluster EMR Amazon yang berjalan di Amazon EC2.

Akses langsung

Akses langsung melibatkan semua panggilan untuk mengakses data S3 yang tidak memanggil API untuk layanan AWS Glue yang digunakan Lake Formation sebagai metastore dengan Amazon EMR, misalnya, untuk memanggil: `spark.read`

```
spark.read.csv("s3://...")
```

Saat Anda menggunakan Hibah Akses S3 dengan EMR AWS Lake Formation Amazon, semua pola akses langsung melalui Hibah Akses S3 untuk mendapatkan kredensial S3 sementara.

Akses tabular

Akses tabular terjadi saat Lake Formation memanggil API metastore untuk mengakses lokasi S3 Anda, misalnya, untuk menanyakan data tabel:

```
spark.sql("select * from test_tbl")
```

Saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan EMR AWS Lake Formation Amazon, semua pola akses tabular melewati Lake Formation.

Kembali ke peran IAM

Jika pengguna mencoba melakukan tindakan yang tidak didukung oleh S3 Access Grants, Amazon EMR akan default ke peran IAM yang ditentukan untuk eksekusi pekerjaan saat konfigurasi dilakukan. `fallbackToIAM true` Hal ini memungkinkan pengguna untuk kembali pada peran eksekusi pekerjaan mereka untuk memberikan kredensial untuk akses S3 dalam skenario yang tidak dicakup oleh S3 Access Grants.

Dengan `fallbackToIAM` diaktifkan, pengguna dapat mengakses data yang diizinkan oleh Access Grant. Jika tidak ada token Hibah Akses S3 untuk data target, maka Amazon EMR memeriksa izin pada peran eksekusi pekerjaan mereka.

Note

Kami menyarankan Anda menguji izin akses Anda dengan `fallbackToIAM` konfigurasi diaktifkan bahkan jika Anda berencana untuk menonaktifkan opsi untuk beban kerja produksi. Dengan pekerjaan Spark, ada cara lain agar pengguna dapat mengakses semua set izin dengan kredensial IAM mereka. Saat diaktifkan pada kluster EMR, hibah dari S3 memberikan akses pekerjaan Spark ke lokasi S3. Anda harus memastikan bahwa Anda melindungi lokasi S3 ini dari akses di luar EMRFS. Misalnya, Anda harus melindungi lokasi S3 dari akses oleh klien S3 yang digunakan di notebook, atau oleh aplikasi yang tidak didukung oleh S3 Access Grants seperti Hive atau Presto.

Autentikasi ke simpul kluster Amazon EMR

Klien SSH dapat menggunakan pasangan kunci Amazon EC2 untuk mengautentikasi ke instans kluster. Atau, dengan Amazon EMR rilis 5.10.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat mengonfigurasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna dan koneksi SSH ke node utama. Dan dengan Amazon EMR rilis 5.12.0 dan lebih tinggi, Anda dapat mengautentikasi dengan LDAP.

Topik

- [Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH untuk Amazon EMR](#)
- [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#)
- [Gunakan Active Directory atau server LDAP untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#)

Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH untuk Amazon EMR

Simpul kluster Amazon EMR berjalan di instans Amazon EC2. Anda dapat connect ke simpul kluster dengan cara yang sama seperti Anda dapat connect ke instans Amazon EC2. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk menciptakan sebuah pasangan kunci baru, atau Anda dapat mengimpor sebuah pasangan kunci yang sudah ada. Ketika Anda membuat sebuah kluster, Anda dapat menentukan psangan kunci Amazon EC2 yang akan digunakan untuk koneksi SSH untuk semua instans kluster. Anda juga dapat membuat kluster tanpa psangan kunci. Hal ini biasanya dilakukan dengan kluster sementara yang mulai, menjalankan langkah-langkah, dan versi terbaru mengakhiri secara otomatis.

Klien SSH yang Anda gunakan connect ke kluster perlu menggunakan file kunci privat yang terkait dengan pasangan kunci ini. Ini adalah file .pem untuk klien SSH yang menggunakan Linux, Unix dan macOS. Anda harus mengatur izin sehingga hanya pemilik kunci yang memiliki izin untuk mengakses file. Ini adalah file .ppk untuk klien SSH menggunakan Windows, dan file .ppk biasanya dibuat dari file .pem.

- Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair Amazon EC2, lihat pasangan kunci [Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).
- Untuk petunjuk tentang penggunaan PuTTYgen untuk membuat file.ppk dari file.pem, lihat [Mengonversi kunci pribadi menggunakan PuTTYgen di Panduan Pengguna PuTTYgen Amazon EC2](#).
- Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel izin file.pem dan cara menyambung ke simpul utama kluster EMR menggunakan metode yang berbeda - termasuk dari ssh Linux atau macOS, Putty dari Windows, atau dari sistem operasi apa pun yang didukung, lihat. AWS CLI [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#)

Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR

Amazon EMR merilis 5.10.0 dan dukungan yang lebih tinggi Kerberos. Kerberos adalah protokol otentikasi jaringan yang menggunakan kriptografi kunci rahasia untuk memberikan otentikasi yang kuat sehingga kata sandi atau kredensial lainnya tidak dikirim melalui jaringan dalam format yang tidak terenkripsi.

Di Kerberos, layanan dan pengguna yang perlu mengautentikasi dikenal sebagai utama. Utama ada di ranah Kerberos. Di ranah, server Kerberos yang dikenal sebagai pusat distribusi kunci (KDC) menyediakan sarana bagi utama untuk mengautentikasi. KDC melakukan ini dengan mengeluarkan tiket untuk autentikasi. KDC mempertahankan basis data utama dari ranah, kata sandi mereka, dan

informasi administratif lainnya tentang setiap utama. KDC juga dapat menerima kredensial autentikasi dari utama di ranah lain, yang dikenal sebagai kepercayaan lintas ranah. Selain itu, klaster EMR dapat menggunakan KDC eksternal untuk mengautentikasi utama.

Skenario umum untuk membangun kepercayaan lintas ranah atau menggunakan KDC eksternal adalah untuk mengautentikasi pengguna dari domain Direktori Aktif. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses cluster EMR dengan akun domain mereka ketika mereka menggunakan SSH untuk terhubung ke cluster atau bekerja dengan aplikasi data besar.

Ketika Anda menggunakan autentikasi Kerberos, Amazon EMR mengonfigurasi Kerberos untuk aplikasi, komponen, dan subsistem yang diinstal di klaster sehingga mereka saling berautentikasi satu sama lain.

 Important

Amazon EMR tidak mendukung AWS Directory Service for Microsoft Active Directory kepercayaan lintas alam atau sebagai KDC eksternal.

Sebelum Anda mengonfigurasi Kerberos menggunakan Amazon EMR, kami merekomendasikan Anda agar familiar dengan konsep Kerberos, layanan yang berjalan pada KDC, dan alat-alat untuk mengelola layanan Kerberos. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi Kerberos MIT](#), yang diterbitkan oleh [Konsorsium Kerberos](#).

Topik

- [Aplikasi yang didukung dengan Amazon EMR](#)
- [Opsi arsitektur Kerberos dengan Amazon EMR](#)
- [Mengonfigurasi Kerberos di Amazon EMR](#)
- [Menggunakan SSH untuk terhubung ke cluster Kerberized dengan Amazon EMR](#)
- [Tutorial: Konfigurasi KDC khusus cluster dengan Amazon EMR](#)
- [Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif](#)

Aplikasi yang didukung dengan Amazon EMR

Dalam klaster EMR, utama Kerberos adalah layanan aplikasi big data dan subsistem yang berjalan pada semua simpul klaster. Amazon EMR dapat mengonfigurasi aplikasi dan komponen yang

tercantum di bawah ini untuk menggunakan Kerberos. Setiap aplikasi memiliki utama pengguna Kerberos yang terkait dengannya.

Amazon EMR tidak support kepercayaan lintas ranah dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

Amazon EMR hanya mengonfigurasi fitur autentikasi Kerberos sumber daya terbuka untuk aplikasi dan komponen yang tercantum di bawah ini. Aplikasi lain yang diinstal bukan Kerberized, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan komponen Kerberized dan menyebabkan kesalahan aplikasi. Aplikasi dan komponen yang bukan Kerberized tidak mengaktifkan autentikasi. Aplikasi dan komponen yang didukung dapat bervariasi untuk rilis EMR Amazon yang berbeda.

Antarmuka pengguna Livy adalah satu-satunya antarmuka pengguna web yang dihosting di cluster yang Kerberized.

- Hadoop MapReduce
- Hbase
- HCatalog
- HDFS
- Sarang
 - Jangan mengaktifkan Hive dengan autentikasi LDAP. Hal ini dapat menyebabkan masalah komunikasi dengan YARN Kerberized.
- Rona
 - Autentikasi pengguna Hue tidak diatur secara otomatis dan dapat dikonfigurasi menggunakan API konfigurasi.
 - Server Hue adalah Kerberized. Hue front-end (UI) tidak dikonfigurasi untuk autentikasi. Autentikasi LDAP dapat dikonfigurasi untuk UI Hue.
- Livy
 - Peniruan identitas dengan cluster Kerberized didukung di Amazon EMR rilis 5.22.0 dan yang lebih tinggi.
- Oozie
- Phoenix
- Presto
 - Presto mendukung otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih tinggi.


- [Untuk menggunakan otentikasi Kerberos untuk Presto, Anda harus mengaktifkan enkripsi dalam transit.](#)
- Percikan
- Tez
- Trino
 - Trino mendukung otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 6.11.0 dan lebih tinggi.
- [Untuk menggunakan otentikasi Kerberos untuk Trino, Anda harus mengaktifkan enkripsi dalam transit.](#)
- BENANG
- Zeppelin
 - Zeppelin hanya dikonfigurasi untuk menggunakan Kerberos dengan interpreter Spark. Zeppelin ini tidak dikonfigurasi untuk penerjemah lain.
 - Peniruan identitas pengguna tidak didukung untuk penerjemah Zeppelin Kerberized selain Spark.
- Penjaga kebun binatang
 - Zookeeper klien tidak didukung.

Opsi arsitektur Kerberos dengan Amazon EMR

Bila Anda menggunakan Kerberos dengan Amazon EMR, Anda dapat memilih dari arsitektur yang tercantum di bagian ini. Terlepas dari arsitektur yang Anda pilih, Anda mengonfigurasi Kerberos menggunakan langkah yang sama. Anda membuat konfigurasi keamanan, Anda menentukan konfigurasi keamanan dan opsi Kerberos spesifik klaster yang kompatibel, dan Anda membuat direktori HDFS untuk pengguna Linux di klaster yang sesuai dengan utama pengguna di KDC. Untuk penjelasan tentang opsi konfigurasi dan konfigurasi contoh untuk setiap arsitektur, lihat [Mengonfigurasi Kerberos di Amazon EMR](#).

KDC khusus cluster (KDC pada simpul utama)

Konfigurasi ini tersedia dengan Amazon EMR rilis 5.10.0 dan lebih tinggi.



Keuntungan

- Amazon EMR memiliki kepemilikan penuh KDC.
- KDC pada klaster EMR independen dari implementasi KDC terpusat seperti Direktori Aktif Microsoft atau AWS Managed Microsoft AD.
- Dampak performa minimal karena KDC mengelola autentikasi hanya untuk simpul lokal di klaster.
- Opsional, klaster Kerberized lainnya dapat referensi KDC sebagai KDC eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [KDC eksternal — Node primer pada cluster yang berbeda](#).


Pertimbangan dan batasan

- Klaster kerberized tidak dapat mengautentikasi satu sama lain, sehingga aplikasi tidak dapat beroperasi. Jika klaster aplikasi perlu untuk beroperasi, Anda harus membuat kepercayaan lintas ranah antara klaster, atau mengatur satu klaster sebagai KDC eksternal untuk klaster lainnya. Jika kepercayaan lintas alam didirikan, KDCs pasti memiliki alam Kerberos yang berbeda.
- Anda harus membuat pengguna Linux pada instance EC2 dari node utama yang sesuai dengan prinsip pengguna KDC, bersama dengan direktori HDFS untuk setiap pengguna.

- Utama harus menggunakan file kunci privat EC2 dan kredensial kinit untuk connect ke klaster menggunakan SSH.

Kepercayaan lintas ranah

Di konfigurasi ini, utama (biasanya pengguna) dari ranah Kerberos yang berbeda mengautentikasi komponen aplikasi pada klaster EMR Kerberized, yang memiliki KDC sendiri. KDC pada simpul utama membangun hubungan kepercayaan dengan KDC lain menggunakan prinsip lintas alam yang ada di keduanya. KDCs Nama utama dan kata sandi cocok di setiap KDC. Kepercayaan lintas ranah yang paling umum dengan implementasi Direktori Aktif, seperti yang ditunjukkan di diagram berikut. Kepercayaan lintas ranah dengan KDC MIT eksternal atau KDC di klaster Amazon EMR lain juga didukung.



Keuntungan

- Klaster EMR di mana KDC diinstal mempertahankan kepemilikan penuh KDC.
- Dengan Direktori Aktif, Amazon EMR secara otomatis membuat pengguna Linux yang sesuai dengan utama pengguna dari KDC. Anda masih harus membuat direktori HDFS untuk setiap pengguna. Selain itu, utama pengguna di domain Direktori Aktif dapat mengakses klaster Kerberized menggunakan kredensial kinit, tanpa file kunci privat EC2. Ini menghilangkan kebutuhan untuk berbagi file kunci privat di antara pengguna klaster.
- Karena setiap klaster KDC mengelola autentikasi untuk simpul di klaster, efek latensi jaringan dan pengolahan overhead untuk sejumlah besar simpul di klaster diminimalkan.

Pertimbangan dan batasan

- Jika Anda membangun kepercayaan dengan bidang Direktori Aktif, Anda harus memberikan nama pengguna dan kata sandi Direktori Aktif dengan izin untuk menggabungkan utama untuk domain ketika Anda membuat klaster.
- Kepercayaan lintas ranah tidak dapat dibuat antara ranah Kerberos dengan nama yang sama.
- Kepercayaan lintas ranah harus ditetapkan secara eksplisit. Misalnya, jika klaster A dan klaster B keduanya membuat kepercayaan lintas ranah dengan KDC, mereka tidak secara inheren percaya satu sama lain dan aplikasi mereka tidak dapat mengautentikasi satu sama lain untuk beroperasi.
- KDCs harus dijaga secara independen dan terkoordinasi sehingga kredensial prinsipal pengguna cocok dengan tepat.


KDC eksternal

Konfigurasi dengan KDC eksternal didukung dengan Amazon EMR 5.20.0 dan versi terbaru.

- [KDC Eksternal—KDC MIT](#)
- [KDC eksternal — Node primer pada cluster yang berbeda](#)
- [KDC eksternal—KDC klaster di klaster yang berbeda dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif](#)

KDC Eksternal—KDC MIT

Konfigurasi ini mengizinkan satu klaster EMR atau lebih untuk menggunakan utama didefinisikan dan dipelihara di server KDC MIT.



Keuntungan

- Utama pengelola dikonsolidasikan di satu KDC.
- Beberapa klaster dapat menggunakan KDC yang sama di ranah Kerberos yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk menggunakan beberapa cluster dengan KDC yang sama](#).
- Node utama pada cluster Kerberized tidak memiliki beban kinerja yang terkait dengan pemeliharaan KDC.


Pertimbangan dan batasan

- Anda harus membuat pengguna Linux pada instance EC2 dari setiap node utama cluster Kerberized yang sesuai dengan prinsip pengguna KDC, bersama dengan direktori HDFS untuk setiap pengguna.
- Utama pengguna harus menggunakan file kunci privat EC2 dan kredensial kinit untuk connect ke klaster Kerberized menggunakan SSH.
- Setiap simpul di klaster EMR Kerberized harus memiliki rute jaringan ke KDC.

- Setiap simpul di klaster Kerberized menempatkan beban autentikasi pada KDC eksternal, sehingga konfigurasi KDC mempengaruhi performa klaster. Bila Anda mengonfigurasi perangkat keras server KDC, pertimbangkan jumlah maksimum simpul Amazon EMR yang akan didukung secara bersamaan.
- Klaster performa tergantung pada latensi jaringan antara simpul di klaster Kerberized dan KDC.
- Pemecahan masalah bisa lebih sulit karena saling ketergantungan.

KDC eksternal — Node primer pada cluster yang berbeda

Konfigurasi ini hampir identik dengan implementasi MIT KDC eksternal di atas, kecuali bahwa KDC berada di simpul utama cluster EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [KDC khusus cluster \(KDC pada simpul utama\)](#) dan [Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif](#).



Keuntungan

- Utama pengelola dikonsolidasikan di satu KDC.


- Beberapa klaster dapat menggunakan KDC yang sama di ranah Kerberos yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk menggunakan beberapa cluster dengan KDC yang sama](#).

Pertimbangan dan batasan

- Anda harus membuat pengguna Linux pada instance EC2 dari setiap node utama cluster Kerberized yang sesuai dengan prinsip pengguna KDC, bersama dengan direktori HDFS untuk setiap pengguna.
- Utama pengguna harus menggunakan file kunci privat EC2 dan kredensial kinit untuk connect ke klaster Kerberized menggunakan SSH.
- Setiap simpul di setiap klaster EMR harus memiliki rute jaringan ke KDC.
- Setiap simpul Amazon EMR di grup Kerberized menempatkan beban autentikasi pada KDC eksternal, sehingga konfigurasi KDC mempengaruhi performa klaster. Bila Anda mengonfigurasi perangkat keras server KDC, pertimbangkan jumlah maksimum simpul Amazon EMR yang akan didukung secara bersamaan.
- Klaster performa tergantung pada latensi jaringan antara simpul di klaster dan KDC.
- Pemecahan masalah bisa lebih sulit karena saling ketergantungan.

KDC eksternal—KDC klaster di klaster yang berbeda dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif

Di konfigurasi ini, Anda pertama kali membuat sebuah klaster dengan KDC khusus klaster yang memiliki satu arah lintas ranah kepercayaan dengan Direktori Aktif. Untuk tutorial detail, lihat [Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif](#). Anda kemudian meluncurkan klaster tambahan, referensi KDC klaster yang memiliki kepercayaan sebagai KDC eksternal. Misalnya, lihat [KDC klaster eksternal dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif](#). Hal ini mengizinkan setiap klaster Amazon EMR yang menggunakan KDC eksternal untuk mengautentikasi kepala didefinisikan dan dipelihara di domain Direktori Aktif Microsoft.



Keuntungan

- Utama pengelola dikonsolidasikan di domain Direktori Aktif.

- Amazon EMR bergabung dengan ranah Direktori Aktif, yang menghilangkan kebutuhan untuk membuat pengguna Linux yang sesuai dengan pengguna Direktori Aktif. Anda masih harus membuat direktori HDFS untuk setiap pengguna.
- Beberapa klaster dapat menggunakan KDC yang sama di ranah Kerberos yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk menggunakan beberapa cluster dengan KDC yang sama](#).
- Utama pengguna di domain Direktori Aktif dapat mengakses klaster Kerberized menggunakan kredensial kinit, tanpa file kunci privat EC2. Ini menghilangkan kebutuhan untuk berbagi file kunci privat di antara pengguna klaster.
- Hanya satu simpul utama EMR Amazon yang memiliki beban untuk mempertahankan KDC, dan hanya cluster itu yang harus dibuat dengan kredensial Direktori Aktif untuk kepercayaan lintas alam antara KDC dan Direktori Aktif.

Pertimbangan dan batasan

- Setiap simpul di setiap klaster EMR harus memiliki rute jaringan ke KDC dan pengendali domain Direktori Aktif.
- Setiap simpul Amazon EMR menempatkan beban autentikasi pada KDC eksternal, sehingga konfigurasi KDC mempengaruhi performa klaster. Bila Anda mengonfigurasi perangkat keras server KDC, pertimbangkan jumlah maksimum simpul Amazon EMR yang akan didukung secara bersamaan.
- Klaster performa tergantung pada latensi jaringan antara simpul di klaster dan server KDC.
- Pemecahan masalah bisa lebih sulit karena saling ketergantungan.

Persyaratan untuk menggunakan beberapa cluster dengan KDC yang sama

Beberapa klaster dapat menggunakan KDC yang sama di ranah Kerberos yang sama. Namun, jika cluster berjalan secara bersamaan, maka cluster mungkin gagal jika mereka menggunakan nama ServicePrincipal Kerberos yang bertentangan.

Jika Anda memiliki beberapa cluster bersamaan dengan KDC eksternal yang sama, maka pastikan bahwa cluster menggunakan alam Kerberos yang berbeda. Jika cluster harus menggunakan ranah Kerberos yang sama, maka pastikan bahwa cluster berada dalam subnet yang berbeda, dan rentang CIDR mereka tidak tumpang tindih.

Mengonfigurasi Kerberos di Amazon EMR

Bagian ini menyediakan detail konfigurasi dan instans untuk menyiapkan Kerberos dengan arsitektur umum. Terlepas dari arsitektur yang Anda pilih, dasar-dasar konfigurasinya sama dan dilakukan di tiga langkah. Jika Anda menggunakan KDC eksternal atau mengatur kepercayaan lintas ranah, Anda harus memastikan bahwa setiap simpul di sebuah klaster memiliki rute jaringan ke KDC eksternal, termasuk konfigurasi grup keamanan yang berlaku untuk mengizinkan lalu lintas Kerberos inbound dan outbound.

Langkah 1: Membuat konfigurasi keamanan dengan properti Kerberos

Konfigurasi keamanan menentukan detail tentang KDC Kerberos, dan mengizinkan konfigurasi Kerberos untuk digunakan kembali setiap kali Anda membuat sebuah klaster. Anda dapat membuat konfigurasi keamanan menggunakan konsol Amazon EMR, EMR API AWS CLI, atau EMR.

Konfigurasi keamanan juga dapat berisi opsi keamanan lainnya, seperti enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat konfigurasi keamanan dan menentukan konfigurasi keamanan ketika Anda membuat sebuah klaster, lihat [Gunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan klaster Amazon EMR](#). Untuk informasi tentang properti Kerberos di konfigurasi keamanan, lihat [Pengaturan Kerberos untuk konfigurasi keamanan](#).

Langkah 2: Membuat sebuah klaster dan menentukan atribut Kerberos khusus klaster

Ketika Anda membuat sebuah klaster, Anda menentukan konfigurasi keamanan Kerberos bersama dengan pilihan Kerberos khusus klaster. Ketika Anda menggunakan konsol Amazon EMR, hanya opsi Kerberos yang kompatibel dengan konfigurasi keamanan tertentu yang tersedia. Saat Anda menggunakan API EMR Amazon AWS CLI atau Amazon, pastikan Anda menentukan opsi Kerberos yang kompatibel dengan konfigurasi keamanan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda menetapkan kata sandi utama untuk kepercayaan lintas ranah ketika Anda membuat sebuah klaster menggunakan CLI, dan konfigurasi keamanan yang ditentukan tidak dikonfigurasi dengan lintas ranah kepercayaan parameter, maka kesalahan akan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan Kerberos untuk klaster](#).

Langkah 3: Konfigurasi simpul utama cluster

Tergantung pada persyaratan arsitektur dan implementasi Anda, tambahan set up pada klaster mungkin diperlukan. Anda dapat melakukan ini setelah Anda membuatnya atau menggunakan langkah-langkah atau tindakan bootstrap selama proses pembuatan.

Untuk setiap pengguna yang diautentikasi Kerberos yang terhubung ke cluster menggunakan SSH, Anda harus memastikan bahwa akun Linux dibuat yang sesuai dengan pengguna Kerberos. Jika

prinsipal pengguna disediakan oleh pengontrol domain Active Directory, baik sebagai KDC eksternal atau melalui kepercayaan lintas alam, Amazon EMR membuat akun Linux secara otomatis. Jika Direktori Aktif tidak digunakan, Anda harus membuat utama untuk setiap pengguna yang sesuai dengan pengguna Linux mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi cluster EMR Amazon untuk pengguna HDFS yang diautentikasi Kerberos dan koneksi SSH](#).

Setiap pengguna juga harus memiliki direktori pengguna HDFS yang mereka miliki, yang harus Anda buat. Selain itu, SSH harus dikonfigurasi dengan GSSAPI yang diaktifkan untuk mengizinkan koneksi dari pengguna terautentikasi Kerberos. GSSAPI harus diaktifkan pada node utama, dan aplikasi SSH klien harus dikonfigurasi untuk menggunakan GSSAPI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi cluster EMR Amazon untuk pengguna HDFS yang diautentikasi Kerberos dan koneksi SSH](#).

Pengaturan konfigurasi keamanan dan klaster untuk Kerberos di Amazon EMR

Ketika Anda membuat sebuah klaster Kerberized, Anda menentukan konfigurasi keamanan bersama-sama dengan atribut Kerberos yang khusus untuk klaster. Anda tidak dapat menentukan satu set tanpa yang lain, atau akan terjadi kesalahan.

Topik ini menyediakan parameter konfigurasi gambaran umum yang tersedia untuk Kerberos ketika Anda membuat konfigurasi keamanan dan sebuah klaster. Selain itu, contoh CLI untuk membuat konfigurasi keamanan yang kompatibel dan klaster disediakan untuk arsitektur umum.

Pengaturan Kerberos untuk konfigurasi keamanan

Anda dapat membuat konfigurasi keamanan yang menentukan atribut Kerberos menggunakan konsol EMR Amazon, API EMR, AWS CLI atau EMR API. Konfigurasi keamanan juga dapat berisi opsi keamanan lainnya, seperti enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#).

Gunakan referensi berikut untuk memahami pengaturan konfigurasi keamanan yang tersedia untuk arsitektur Kerberos yang Anda pilih. Pengaturan konsol Amazon EMR ditampilkan. Untuk opsi CLI yang sesuai, lihat [Menentukan pengaturan Kerberos menggunakan AWS CLI](#) atau [Contoh konfigurasi](#).

Parameter	Deskripsi
Kerberos	Menentukan bahwa Kerberos diaktifkan untuk klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Jika

Parameter		Deskripsi
		sebuah klaster menggunakan konfigurasi keamanan ini, klaster juga harus memiliki pengaturan Kerberos yang ditentukan atau terjadi kesalahan.
Penyedia	KDC khusus cluster	Menentukan bahwa Amazon EMR membuat KDC pada node utama dari setiap cluster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Anda menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC ketika Anda membuat klaster. Anda dapat referensi KDC ini dari klaster lain, jika diperlukan. Membuat klaster tersebut menggunakan konfigurasi keamanan yang berbeda, menentukan KDC eksternal, dan menggunakan nama ranah dan kata sandi admin KDC yang Anda tentukan untuk KDC khusus klaster.
	KDC eksternal	Hanya tersedia dengan Amazon EMR 5.20.0 dan yang lebih baru. Menentukan bahwa klaster menggunakan konfigurasi keamanan ini mengautentikasi utama Kerberos menggunakan server KDC di luar klaster. KDC tidak dibuat pada klaster. Ketika Anda membuat klaster, Anda menentukan nama ranah dan kata sandi admin KDC untuk KDC eksternal.
Tiket Seumur Hidup		Opsional. Menentukan periode tiket Kerberos mana yang valid yang dikeluarkan oleh KDC pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini. Masa pakai tiket terbatas untuk alasan keamanan. Aplikasi klaster dan layanan perpanjangan tiket otomatis setelah mereka kedaluwarsa. Pengguna yang terhubung ke cluster melalui SSH menggunakan kredensial Kerberos harus menjalankan <code>kinit</code> dari baris perintah node utama untuk memperbarui setelah tiket kedaluwarsa.

Parameter		Deskripsi
Kepercayaan lintas alam		Menentukan kepercayaan lintas ranah antara KDC khusus klaster pada klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan ini dan KDC di ranah Kerberos yang berbeda. Utama (biasanya pengguna) dari ranah lain diautentikasi ke klaster yang menggunakan konfigurasi ini. Konfigurasi tambahan di ranah Kerberos lainnya diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif.
Properti kepercayaan lintas ranah	Realm	Menentukan nama ranah Kerberos dari ranah lain di hubungan kepercayaan. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos adalah sama dengan nama domain tetapi semuanya menggunakan huruf kapital.
	Domain	Menentukan nama domain dari ranah lain di hubungan kepercayaan.
	Server admin	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin di ranah lain dari hubungan kepercayaan. server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com:749</code>).

Parameter		Deskripsi
	Server KDC	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP server KDC di ranah lain dari hubungan kepercayaan. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).
	KDC eksternal	Menentukan bahwa kluster eksternal KDC digunakan oleh kluster.
Properti KDC eksternal	Server admin	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP dari server admin eksternal. Server admin dan server KDC biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi berkomunikasi pada port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 749 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :749</code>).
	Server KDC	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari server KDC eksternal. Server KDC dan server admin biasanya berjalan pada mesin yang sama dengan FQDN yang sama, tetapi menggunakan port yang berbeda. Jika port tidak ditentukan, port 88 digunakan, yang merupakan default Kerberos. Atau, Anda dapat menentukan port (misalnya, <code>domain.example.com :88</code>).

Parameter		Deskripsi
Integrasi Direktori Aktif		Menentukan bahwa autentikasi utama Kerberos terintegrasi dengan domain Direktori Aktif Microsoft.
Properti integrasi Direktori Aktif	Ranah Direktori Aktif	Menentukan nama ranah Kerberos dari domain Direktori Aktif. Dengan konvensi, nama ranah Kerberos biasanya sama dengan nama domain tetapi di huruf kapital semua.
	Domain Direktori Aktif	Menentukan nama domain Direktori Aktif.
	Server Direktori Aktif	Menentukan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dari pengendali domain Direktori Aktif Microsoft.

Pengaturan Kerberos untuk kluster

Anda dapat menentukan setelan Kerberos saat membuat kluster menggunakan konsol EMR Amazon, API EMR, AWS CLI atau EMR.

Gunakan referensi berikut untuk memahami pengaturan konfigurasi kluster yang tersedia untuk arsitektur Kerberos yang Anda pilih. Pengaturan konsol Amazon EMR ditampilkan. Untuk opsi CLI yang sesuai, lihat [Contoh konfigurasi](#).

Parameter	Deskripsi
Ranah	Nama ranah Kerberos untuk kluster. Konvensi Kerberos adalah untuk mengatur ini agar sama dengan nama domain, tetapi dengan huruf besar. Misalnya, untuk domain <code>ec2.internal</code> , menggunakan <code>EC2.INTERNAL</code> sebagai nama ranah.
Kata sandi admin KDC	

Parameter	Deskripsi
	Kata sandi yang digunakan di klaster untuk kadmin atau kadmin.local . Ini adalah antarmuka baris perintah untuk sistem administrasi Kerberos V5, yang mempertahankan Kerberos utama, kebijakan kata sandi, dan keytabs untuk klaster.
Kepercayaan lintas ranah kata sandi utama (opsional)	Diperlukan saat membangun kepercayaan an lintas ranah. Kata sandi utama lintas ranah, yang harus identik di seluruh ranah. Menggunakan kata sandi yang kuat.
Pengguna gabungan domain Direktori Aktif (opsional)	Diperlukan saat menggunakan Direktori Aktif di kepercayaan lintas ranah. Ini adalah nama log in pengguna akun Direktori Aktif dengan izin untuk bergabung dengan komputer ke domain. Amazon EMR menggunakan identitas ini untuk bergabung dengan klaster ke domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Langkah 3: Tambahkan akun ke domain untuk EMR Cluster” .
Kata sandi gabungan domain Direktori Aktif (opsional)	Kata sandi untuk pengguna gabungan domain Direktori Aktif Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Langkah 3: Tambahkan akun ke domain untuk EMR Cluster” .

Contoh konfigurasi

Contoh berikut menunjukkan konfigurasi keamanan dan konfigurasi cluster untuk skenario umum. AWS CLI perintah ditampilkan untuk singkatnya.

KDC Lokal

Perintah berikut membuat cluster dengan KDC khusus cluster yang berjalan pada node utama. Konfigurasi tambahan pada klaster diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi cluster EMR Amazon untuk pengguna HDFS yang diautentikasi Kerberos dan koneksi SSH](#).

Buat Konfigurasi Keamanan

```
aws emr create-security-configuration --name LocalKDCSecurityConfig \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ClusterDedicatedKdc", \
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {"TicketLifetimeInHours": 24 }}}}'
```

Buat Cluster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--applications Name=Hadoop Name=Hive --ec2-attributes
InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration LocalKDCSecurityConfig \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=MyPassword
```

KDC khusus klaster dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif

Perintah berikut membuat cluster dengan KDC khusus cluster yang berjalan pada node utama dengan kepercayaan lintas-ranah ke domain Active Directory. Konfigurasi tambahan pada klaster dan Direktori Aktif diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif](#).

Buat Konfigurasi Keamanan

```
aws emr create-security-configuration --name LocalKDCWithADTrustSecurityConfig \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ClusterDedicatedKdc", \
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {"TicketLifetimeInHours": 24, \
"CrossRealmTrustConfiguration": {"Realm": "AD.DOMAIN.COM", \
"Domain": "ad.domain.com", "AdminServer": "ad.domain.com", \
"KdcServer": "ad.domain.com"}}}}}'
```

Buat Cluster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop Name=Hive \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration KDCWithADTrustSecurityConfig \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPassword,\
ADDomainJoinUser=ADUserLogonName,ADDomainJoinPassword=ADUserPassword,\
CrossRealmTrustPrincipalPassword=MatchADTrustPassword
```

KDC eksternal pada klaster yang berbeda

Perintah berikut membuat cluster yang mereferensikan KDC khusus cluster pada node utama dari cluster yang berbeda untuk mengautentikasi prinsipal. Konfigurasi tambahan pada klaster diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi cluster EMR Amazon untuk pengguna HDFS yang diautentikasi Kerberos dan koneksi SSH](#).

Buat Konfigurasi Keamanan

```
aws emr create-security-configuration --name ExtKDCOnDifferentCluster \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ExternalKdc", \
"ExternalKdcConfiguration": {"KdcServerType": "Single", \
"AdminServer": "MasterDNSofKDCMaster:749", \
"KdcServer": "MasterDNSofKDCMaster:88"}}}}'
```

Buat Cluster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--applications Name=Hadoop Name=Hive \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration ExtKDCOnDifferentCluster \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=KDCOnMasterPassword
```

KDC klaster eksternal dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif

Perintah berikut membuat klaster tanpa KDC. Cluster mereferensikan KDC khusus cluster yang berjalan pada node utama cluster lain untuk mengautentikasi prinsipal. KDC yang memiliki kepercayaan lintas ranah dengan pengendali domain Direktori Aktif. Konfigurasi tambahan pada node utama dengan KDC diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif](#).

Buat Konfigurasi Keamanan

```
aws emr create-security-configuration --name ExtKDCWithADIntegration \  
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \  
{ "KerberosConfiguration": { "Provider": "ExternalKdc", \  
"ExternalKdcConfiguration": { "KdcServerType": "Single", \  
"AdminServer": "MasterDNSofClusterKDC:749", \  
"KdcServer": "MasterDNSofClusterKDC.com:88", \  
"AdIntegrationConfiguration": { "AdRealm": "AD.DOMAIN.COM", \  
"AdDomain": "ad.domain.com", \  
"AdServer": "ad.domain.com" } } } } }'
```

Buat Cluster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \  
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop Name=Hive \  
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \  
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration ExtKDCWithADIntegration \  
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=KDCOnMasterPassword,\  
ADDomainJoinUser=MyPrivilegedADUserName,ADDomainJoinPassword=PasswordForADDomainJoinUser
```

Mengkonfigurasi cluster EMR Amazon untuk pengguna HDFS yang diautentikasi Kerberos dan koneksi SSH

Amazon EMR membuat klien pengguna terautentikasi Kerberos untuk aplikasi yang berjalan di kluster misalnya, pengguna hadoop, pengguna spark, dan lainnya. Anda juga dapat menambahkan pengguna yang terautentikasi agar kluster memproses menggunakan Kerberos. Pengguna terautentikasi kemudian dapat connect ke kluster dengan kredensial Kerberos mereka dan bekerja dengan aplikasi. Bagi pengguna yang ingin mengautentikasi ke kluster, konfigurasi berikut diperlukan:

- Akun Linux yang cocok dengan prinsipal Kerberos di KDC harus ada di cluster. Amazon EMR melakukan ini secara otomatis di arsitektur yang mengintegrasikan dengan Direktori Aktif.
- Anda harus membuat direktori pengguna HDFS pada node utama untuk setiap pengguna, dan memberikan izin pengguna ke direktori.
- Anda harus mengkonfigurasi layanan SSH sehingga GSSAPI diaktifkan pada node utama. Selain itu, pengguna harus memiliki klien SSH dengan GSSAPI diaktifkan.

Menambahkan pengguna Linux dan prinsipal Kerberos ke node utama

Jika Anda tidak menggunakan Active Directory, Anda harus membuat akun Linux pada node utama cluster dan menambahkan prinsipal untuk pengguna Linux ini ke KDC. Ini termasuk prinsipal di KDC untuk simpul utama. Selain prinsipal pengguna, KDC yang berjalan pada node primer membutuhkan prinsipal untuk host lokal.

Ketika arsitektur Anda termasuk integrasi Direktori Aktif, pengguna Linux dan utama di KDC lokal, jika berlaku, dibuat secara otomatis. Anda bisa melewati langkah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan lintas ranah](#) dan [KDC eksternal—KDC klaster di klaster yang berbeda dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif](#).

Important

KDC, bersama dengan database prinsipal, hilang ketika node utama berakhir karena node utama menggunakan penyimpanan sementara. Jika Anda membuat pengguna untuk koneksi SSH, kami merekomendasikan Anda membuat kepercayaan lintas ranah dengan KDC eksternal yang dikonfigurasi untuk ketersediaan tinggi. Atau, jika Anda membuat pengguna untuk koneksi SSH menggunakan akun Linux, otomatiskan proses pembuatan akun menggunakan tindakan dan skrip bootstrap sehingga dapat diulang saat Anda membuat cluster baru.

Mengirimkan langkah ke klaster setelah Anda membuatnya atau ketika Anda membuat klaster adalah cara termudah untuk menambahkan pengguna dan utama KDC. Atau, Anda dapat terhubung ke node utama menggunakan EC2 key pair sebagai hadoop pengguna default untuk menjalankan perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Contoh berikut mengirimkan script bash `configureCluster.sh` untuk sebuah klaster yang sudah ada, mereferensikan ID klaster. Script disimpan ke Amazon S3.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \  
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\  
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,\  
Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/configureCluster.sh"]
```

Contoh berikut menunjukkan isi dari script `configureCluster.sh`. Script juga menangani membuat direktori pengguna HDFS dan mengaktifkan GSSAPI untuk SSH, yang dibahas di bagian berikut.

```
#!/bin/bash
#Add a principal to the KDC for the primary node, using the primary node's returned
  host name
sudo kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5.keytab host/`hostname -f`"
#Declare an associative array of user names and passwords to add
declare -A arr
arr=([lijuan]=pwd1 [marymajor]=pwd2 [richardroe]=pwd3)
for i in ${!arr[@]}; do
  #Assign plain language variables for clarity
  name=${i}
  password=${arr[${i}]}

  # Create a principal for each user in the primary node and require a new password
  on first login
  sudo kadmin.local -q "addprinc -pw $password +needchange $name"

  #Add hdfs directory for each user
  hdfs dfs -mkdir /user/$name

  #Change owner of each user's hdfs directory to that user
  hdfs dfs -chown $name:$name /user/$name
done

# Enable GSSAPI authentication for SSH and restart SSH service
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

Menambahkan direktori HDFS pengguna

Untuk memungkinkan pengguna Anda masuk ke cluster untuk menjalankan pekerjaan Hadoop, Anda harus menambahkan direktori pengguna HDFS untuk akun Linux mereka, dan memberikan setiap pengguna kepemilikan direktori mereka.

Mengirimkan langkah ke klaster setelah Anda membuat atau ketika Anda membuat klaster adalah cara termudah untuk membuat direktori HDFS. Atau, Anda dapat terhubung ke node utama

menggunakan EC2 key pair sebagai hadoop pengguna default untuk menjalankan perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Contoh berikut mengirimkan script bash `AddHDFSUsers.sh` untuk sebuah klaster yang sudah ada, mereferensikan ID klaster. Script disimpan ke Amazon S3.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://<amzn-
s3-demo-bucket>/AddHDFSUsers.sh"]
```

Contoh berikut menunjukkan isi dari script `AddHDFSUsers.sh`.

```
#!/bin/bash
# AddHDFSUsers.sh script

# Initialize an array of user names from AD, or Linux users created manually on the
cluster
ADUSERS=("lijuan" "marymajor" "richardroe" "myusername")

# For each user listed, create an HDFS user directory
# and change ownership to the user

for username in ${ADUSERS[@]}; do
    hdfs dfs -mkdir /user/$username
    hdfs dfs -chown $username:$username /user/$username
done
```

Mengaktifkan GSSAPI untuk SSH

Agar pengguna yang diautentikasi Kerberos dapat terhubung ke node utama menggunakan SSH, layanan SSH harus mengaktifkan otentikasi GSSAPI. Untuk mengaktifkan GSSAPI, jalankan perintah berikut dari baris perintah node utama atau gunakan langkah untuk menjalankannya sebagai skrip. Setelah mengonfigurasi ulang SSH, Anda harus me-restart layanan.

```
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

Menggunakan SSH untuk terhubung ke cluster Kerberized dengan Amazon EMR

Bagian ini menunjukkan langkah-langkah bagi pengguna yang diautentikasi Kerberos untuk terhubung ke simpul utama cluster EMR.

Setiap komputer yang digunakan untuk koneksi SSH harus menginstal klien SSH dan aplikasi klien Kerberos. Komputer Linux kemungkinan besar ikut memasukkan ini secara default. Misalnya, OpenSSH diinstal pada kebanyakan sistem operasi Linux, Unix, dan macOS. Anda dapat memeriksa klien SSH dengan mengetik `ssh` di baris perintah. Jika komputer Anda tidak mengenali perintah, instal klien SSH untuk terhubung ke node utama. Proyek OpenSSH menyediakan implementasi gratis rangkaian lengkap alat SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat situs web [OpenSSH](#). Pengguna Windows dapat menggunakan aplikasi seperti [PuTTY T](#) sebagai klien SSH.

Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi SSH, lihat [Connect ke kluster EMR Amazon](#).

SSH menggunakan GSSAPI untuk mengautentikasi klien Kerberos, dan Anda harus mengaktifkan otentikasi GSSAPI untuk layanan SSH pada node utama cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan GSSAPI untuk SSH](#). Klien SSH juga harus menggunakan GSSAPI.

Dalam contoh berikut, untuk *MasterPublicDNS* gunakan nilai yang muncul untuk Master DNS publik pada tab Ringkasan panel detail kluster—misalnya, *ec2-11-222-33-44.compute-1.amazonaws.com*

Prasyarat untuk `krb5.conf` (Bukan Direktori Aktif)

Saat menggunakan konfigurasi tanpa integrasi Active Directory, selain klien SSH dan aplikasi klien Kerberos, setiap komputer klien harus memiliki salinan `/etc/krb5.conf` file yang cocok dengan `/etc/krb5.conf` file pada node primer cluster.

Untuk menyalin file `krb5.conf`

1. Gunakan SSH untuk terhubung ke node utama menggunakan key pair EC2 dan hadoop pengguna default—misalnya, `hadoop@MasterPublicDNS` Untuk petunjuk mendetail, lihat [Connect ke kluster EMR Amazon](#).
2. Dari simpul utama, salin isi `/etc/krb5.conf` file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke kluster EMR Amazon](#).
3. Pada setiap komputer klien yang akan connect ke kluster, buat file `/etc/krb5.conf` identik berdasarkan salinan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

Menggunakan kinit dan SSH

Setiap kali pengguna connect dari komputer klien menggunakan kredensial Kerberos, pengguna harus terlebih dahulu memperbaharui tiket Kerberos untuk pengguna mereka pada komputer klien. Selain itu, klien SSH harus dikonfigurasi untuk menggunakan autentikasi GSSAPI.

Untuk menggunakan SSH agar connect ke klaster EMR Kerberized

1. Gunakan kinit untuk memperbarui tiket Kerberos seperti yang ditunjukkan di contoh berikut

```
kinit user1
```

2. Gunakan klien ssh bersama dengan utama yang Anda buat di KDC khusus klaster atau nama pengguna Direktori Aktif. Pastikan bahwa autentikasi GSSAPI diaktifkan seperti yang ditunjukkan di contoh berikut.


Contoh: Pengguna Linux

Opsi -K menentukan autentikasi GSSAPI.

```
ssh -K user1@MasterPublicDNS
```

Contoh: Pengguna Windows (PutTY)

Pastikan bahwa opsi autentikasi GSSAPI untuk sesi diaktifkan seperti yang ditunjukkan:



Tutorial: Konfigurasikan KDC khusus cluster dengan Amazon EMR

Topik ini memandu Anda melalui pembuatan cluster dengan pusat distribusi kunci khusus cluster (KDC), menambahkan akun Linux secara manual ke semua node cluster, menambahkan prinsip Kerberos ke KDC pada node utama, dan memastikan bahwa komputer klien memiliki klien Kerberos diinstal.

Untuk informasi lebih lanjut tentang support Amazon EMR untuk Kerberos dan KDC, serta tautan ke Dokumentasi MIT Kerberos, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#).

Langkah 1: Buat klaster Kerberized

1. Buat konfigurasi keamanan yang mengaktifkan Kerberos. Contoh berikut menunjukkan `create-security-configuration` perintah menggunakan AWS CLI yang menentukan konfigurasi keamanan sebagai struktur JSON inline. Anda juga dapat membuat referensi pada file yang disimpan secara lokal.

```
aws emr create-security-configuration --name MyKerberosConfig \
```

```
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": {"KerberosConfiguration":
{"Provider": "ClusterDedicatedKdc", "ClusterDedicatedKdcConfiguration":
{"TicketLifetimeInHours": 24}}}}'
```

2. Buat sebuah klaster yang membuat referensi pada konfigurasi keamanan, menetapkan atribut Kerberos untuk klaster, dan menambahkan akun Linux menggunakan tindakan bootstrap. Contoh berikut menunjukkan perintah `create-cluster` menggunakan AWS CLI. Perintah referensi konfigurasi keamanan yang Anda buat di atas, `MyKerberosConfig`. Itu juga membuat referensi script sederhana, `createlinuxusers.sh`, sebagai tindakan bootstrap, yang Anda buat dan unggah ke Amazon S3 sebelum membuat klaster.

```
aws emr create-cluster --name "MyKerberosCluster" \
--release-label emr-7.12.0 \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2KeyPair \
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration MyKerberosConfig \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Oozie Name=Hue Name=HCatalog Name=Spark \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,\
KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPwd \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/createlinuxusers.sh
```

Kode berikut menunjukkan isi `createlinuxusers.sh` skrip, yang menambahkan `user1`, `user2`, dan `user3` ke setiap node di cluster. Pada langkah berikutnya, Anda menambahkan pengguna ini sebagai utama KDC.

```
#!/bin/bash
sudo adduser user1
sudo adduser user2
sudo adduser user3
```

Langkah 2: Menambahkan utama ke KDC, membuat direktori pengguna HDFS, dan mengonfigurasi SSH

KDC yang berjalan pada node primer membutuhkan prinsipal yang ditambahkan untuk host lokal dan untuk setiap pengguna yang Anda buat di cluster. Anda juga dapat membuat direktori HDFS untuk setiap pengguna jika mereka perlu untuk connect ke klaster dan menjalankan Tugas Hadoop.

Demikian pula, konfigurasi layanan SSH untuk mengaktifkan autentikasi GSSAPI, yang diperlukan untuk Kerberos. Setelah Anda mengaktifkan GSSAPI, restart layanan SSH.

Cara termudah untuk menyelesaikan tugas-tugas ini adalah kirim langkah ke klaster. Contoh berikut kirim ke script bash `configurekdc.sh` untuk klaster yang Anda buat pada langkah sebelumnya, mereferensikan ID klasternya. Script disimpan ke Amazon S3. Atau, Anda dapat terhubung ke node utama menggunakan key pair EC2 untuk menjalankan perintah atau mengirimkan langkah selama pembuatan cluster.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> --steps
  Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://
  myregion.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-
  demo-bucket/configurekdc.sh"]
```

Kode berikut menunjukkan isi `configurekdc.sh` skrip.

```
#!/bin/bash
#Add a principal to the KDC for the primary node, using the primary node's returned
  host name
sudo kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5.keytab host/`hostname -f`"
#Declare an associative array of user names and passwords to add
declare -A arr
arr=( [user1]=pwd1 [user2]=pwd2 [user3]=pwd3 )
for i in ${!arr[@]}; do
  #Assign plain language variables for clarity
  name=${i}
  password=${arr[${i}]}

  # Create principal for sshuser in the primary node and require a new password on
first logon
  sudo kadmin.local -q "addprinc -pw $password +needchange $name"

  #Add user hdfs directory
  hdfs dfs -mkdir /user/$name

  #Change owner of user's hdfs directory to user
  hdfs dfs -chown $name:$name /user/$name
done

# Enable GSSAPI authentication for SSH and restart SSH service
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config
```

```
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

Pengguna yang Anda tambahkan sekarang dapat connect ke klaster menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSH untuk terhubung ke cluster Kerberized dengan Amazon EMR](#).

Tutorial: Konfigurasi kepercayaan lintas ranah dengan domain Direktori Aktif

Ketika Anda mengatur kepercayaan lintas ranah, Anda mengizinkan utama (biasanya pengguna) dari ranah Kerberos yang berbeda untuk mengautentikasi komponen aplikasi pada klaster EMR. Pusat distribusi kunci khusus cluster (KDC) membangun hubungan kepercayaan dengan KDC lain menggunakan prinsip lintas alam yang ada di keduanya. KDCs Nama utama dan kata sandi sangat cocok.

Kepercayaan lintas ranah mengharuskan KDC dapat mencapai satu sama lain melalui jaringan dan menyelesaikan nama domain masing-masing. Langkah-langkah untuk membangun hubungan kepercayaan lintas ranah dengan pengendali domain Microsoft AD berjalan sebagai instans EC2 disediakan di bawah ini, bersama dengan pengaturan jaringan contoh yang menyediakan konektivitas dan resolusi nama domain yang diperlukan. Setiap pengaturan jaringan yang memungkinkan lalu lintas jaringan yang KDCs diperlukan antara dapat diterima.

Opsional, setelah Anda membuat kepercayaan lintas ranah dengan Direktori Aktif menggunakan KDC pada satu klaster, Anda dapat membuat klaster lain menggunakan konfigurasi keamanan yang berbeda untuk referensi KDC pada klaster pertama sebagai KDC eksternal. Untuk konfigurasi keamanan dan pengaturan klaster contoh, lihat [KDC klaster eksternal dengan kepercayaan lintas ranah Direktori Aktif](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang support Amazon EMR untuk Kerberos dan KDC, serta tautan ke Dokumentasi MIT Kerberos, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#).

Important

Amazon EMR tidak mendukung kepercayaan lintas alam dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

[Langkah 1: Mengatur VPC dan subnet](#)

[Langkah 2: Peluncuran dan instal pengendali domain Direktori Aktif](#)

[Langkah 3: Tambahkan akun ke domain untuk EMR Cluster](#)

[Langkah 4: Konfigurasi kepercayaan masuk pada pengendali domain Direktori Aktif](#)

[Langkah 5: Gunakan opsi DHCP yang ditetapkan untuk menentukan pengendali domain Direktori Aktif sebagai server DNS VPC](#)

[Langkah 6: Meluncurkan klaster EMR Kerberized](#)

[Langkah 7: Buat pengguna HDFS dan atur izin di cluster untuk akun Active Directory](#)

Langkah 1: Mengatur VPC dan subnet

Langkah-langkah berikut menunjukkan menciptakan VPC dan subnet sehingga KDC klaster khusus dapat mencapai pengendali domain Direktori Aktif dan menyelesaikan nama domain. Di langkah-langkah ini, resolusi nama domain disediakan oleh referensi pengendali domain Direktori Aktif sebagai server nama domain di DHCP pilihan ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Gunakan opsi DHCP yang ditetapkan untuk menentukan pengendali domain Direktori Aktif sebagai server DNS VPC](#).

Pengendali domain KDC dan Direktori Aktif harus mampu menyelesaikan nama domain satu sama lain. Hal ini memungkinkan Amazon EMR untuk bergabung dengan komputer ke domain dan secara otomatis mengkonfigurasi akun Linux yang sesuai dan parameter SSH pada instance cluster.

Jika Amazon EMR tidak dapat menyelesaikan nama domain, Anda dapat membuat referensi pada kepercayaan menggunakan alamat IP pengendali domain Direktori Aktif. Namun, Anda harus menambahkan akun Linux secara manual, menambahkan prinsip yang sesuai ke KDC khusus cluster, dan mengkonfigurasi SSH.

Untuk mengatur VPC dan subnet

1. Buat Amazon VPC dengan subnet publik tunggal Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat VPC](#) di Panduan Memulai Amazon VPC.

Important

Saat Anda menggunakan pengontrol domain Microsoft Active Directory, pilih blok CIDR untuk cluster EMR sehingga IPv4 semua alamat kurang dari sembilan karakter

panjangnya (misalnya, 10.0.0.0/16). Ini karena nama DNS komputer cluster digunakan ketika komputer bergabung dengan direktori Active Directory. AWS menetapkan [nama host DNS](#) berdasarkan IPv4 alamat sedemikian rupa sehingga alamat IP yang lebih panjang dapat menghasilkan nama DNS lebih dari 15 karakter. Direktori Aktif memiliki batas 15 karakter untuk mendaftar dan bergabung dengan nama komputer, dan memotong nama yang lebih panjang, yang dapat menyebabkan kesalahan tak terduga.

2. Menghapus opsi default DHCP yang ditetapkan untuk VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah VPC untuk menggunakan opsi tidak menggunakan DHCP](#). Kemudian, Anda menambahkan yang baru yang menentukan pengendali domain Direktori Aktif sebagai server DNS.
3. Mengonfirmasi bahwa support DNS diaktifkan untuk VPC, yaitu Hostnames DNS dan Resolusi DNS keduanya diaktifkan. Mereka diaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui support DNS untuk VPC Anda](#).
4. Mengonfirmasi bahwa VPC Anda memiliki gateway internet terlampir, yang merupakan default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan melampirkan gateway internet](#).

 Note

Gateway internet digunakan di contoh ini karena Anda membuat pengendali domain baru untuk VPC. Gateway internet mungkin tidak diperlukan untuk aplikasi Anda. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa KDC khusus klaster dapat mengakses pengendali domain Direktori Aktif.

5. Membuat tabel rute kustom, menambahkan rute yang menargetkan Gateway Internet, dan versi terbaru melampirkannya ke subnet Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tabel rute kustom](#).
6. Ketika Anda meluncurkan instans EC2 untuk pengontrol domain, itu harus memiliki IPv4 alamat publik statis agar Anda dapat terhubung dengannya menggunakan RDP. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengonfigurasi subnet Anda untuk menetapkan alamat publik secara otomatis. IPv4 Ini bukan pengaturan default ketika subnet dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi atribut IPv4 pengalamanan publik subnet Anda](#). Opsional, Anda dapat menetapkan alamat saat Anda meluncurkan instans tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan IPv4 alamat publik selama peluncuran instance](#).
7. Setelah selesai, catat VPC dan subnet Anda. IDs Anda menggunakannya nanti ketika Anda meluncurkan pengendali domain Direktori Aktif dan klaster.

Langkah 2: Peluncuran dan instal pengendali domain Direktori Aktif

1. Peluncuran instans EC2 berdasarkan Microsoft Windows Server 2016 Base AMI. Kami merekomendasikan m4.xlarge atau tipe instans yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan AWS Marketplace instance](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Membuat catatan ID grup dari grup keamanan yang terkait dengan instans EC2. Anda membutuhkannya untuk [Langkah 6: Meluncurkan kluster EMR Kerberized](#). Kami menggunakan `sg-012xrlmdomain345`. Atau, Anda dapat menentukan grup keamanan yang berbeda untuk kluster EMR dan instans ini yang mengizinkan lalu lintas antara mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup Keamanan Amazon EC2 untuk instans Linux](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
3. Connect ke instans EC2 menggunakan RDP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambungkan ke instans Windows Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
4. Mulai Pengelola Server untuk menginstal dan mengonfigurasi peran Layanan domain Direktori Aktif di server. Promosikan server ke pengendali domain dan tugaskan nama domain (contoh yang kita gunakan di sini adalah `ad.domain.com`). Membuat catatan nama domain karena Anda memerlukannya nanti ketika Anda membuat konfigurasi keamanan EMR dan kluster. Jika Anda baru dalam hal menyiapkan Direktori Aktif, Anda dapat mengikuti petunjuk di [Cara mengatur Direktori Aktif \(AD\) di Windows Server 2016](#).

Instans me-restart setelah Anda selesai.

Langkah 3: Tambahkan akun ke domain untuk EMR Cluster

RDP ke pengontrol domain Active Directory untuk membuat akun di Pengguna Direktori Aktif dan Komputer untuk setiap pengguna cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Akun Pengguna di Pengguna Direktori Aktif dan Komputer](#) di situs Microsoft Learn. Catat setiap Nama logon pengguna pengguna. Anda akan memerlukan ini ketika Anda mengonfigurasi kluster.

Selain itu, buat akun dengan hak istimewa yang cukup untuk bergabung dengan komputer ke domain. Anda menentukan akun ini ketika Anda membuat sebuah kluster. Amazon EMR menggunakannya untuk menggabungkan instans kluster untuk domain. Anda menentukan akun ini dan kata sandinya di [Langkah 6: Meluncurkan kluster EMR Kerberized](#). Untuk mendelegasikan hak istimewa bergabung komputer ke akun, kami sarankan Anda membuat grup dengan hak istimewa bergabung dan kemudian menetapkan pengguna ke grup. Untuk instruksi, lihat [Mendelegasikan hak istimewa bergabung direktori](#) di AWS Directory Service Panduan Administrasi.

Langkah 4: Konfigurasi kepercayaan masuk pada pengendali domain Direktori Aktif

Perintah contoh di bawah ini membuat kepercayaan di Direktori Aktif, yang merupakan satu arah, masuk, non-transitif, kepercayaan ranah dengan KDC khusus klaster. Contoh yang kita gunakan untuk ranah klaster adalah **EC2.INTERNAL**. Ganti **KDC-FQDN** dengan nama DNS Publik yang terdaftar untuk simpul utama Amazon EMR yang menghosting KDC. Parameter **passwordt** menentukan kata sandi utama lintas ranah, yang Anda tentukan bersama dengan ranah klaster saat Anda membuat klaster. Nama ranah berasal dari nama domain default di **us-east-1** untuk klaster. Domain adalah domain Direktori Aktif di mana Anda menciptakan kepercayaan, yang merupakan kasus yang lebih kecil oleh konvensi. Contoh menggunakan **ad.domain.com**

Buka prompt perintah Windows dengan hak istimewa administrator dan ketik perintah berikut untuk membuat hubungan kepercayaan pada pengendali domain Direktori Aktif:

```
C:\Users\Administrator> ksetup /addkdc EC2.INTERNAL KDC-FQDN
C:\Users\Administrator> netdom trust EC2.INTERNAL /Domain:ad.domain.com /add /realm /
passwordt:MyVeryStrongPassword
C:\Users\Administrator> ksetup /SetEncTypeAttr EC2.INTERNAL AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
```

Langkah 5: Gunakan opsi DHCP yang ditetapkan untuk menentukan pengendali domain Direktori Aktif sebagai server DNS VPC

Sekarang bahwa pengendali domain Direktori Aktif dikonfigurasi, Anda harus mengonfigurasi VPC untuk menggunakannya sebagai server nama domain untuk resolusi nama di VPC Anda. Untuk melakukannya, lampirkan set opsi DHCP. Tentukan Nama domain sebagai nama domain klaster Anda - misalnya, **ec2.internal** jika klaster Anda berada di **us-east-1** atau **region.compute.internal** untuk wilayah lain. Untuk server nama Domain, Anda harus menentukan alamat IP pengontrol domain Active Directory (yang harus dapat dijangkau dari cluster) sebagai entri pertama, diikuti oleh AmazonProvidedDNS (misalnya **xx.xx.xx.xx**, AmazonProvided DNS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengganti set opsi DHCP](#).

Langkah 6: Meluncurkan klaster EMR Kerberized

1. Di Amazon EMR, buat konfigurasi keamanan yang menentukan pengendali domain Direktori Aktif yang Anda buat di langkah-langkah sebelumnya. Perintah contoh ditunjukkan di bawah ini. Ganti domain, **ad.domain.com**, dengan nama domain yang Anda tentukan di [Langkah 2: Peluncuran dan instal pengendali domain Direktori Aktif](#).

```
aws emr create-security-configuration --name MyKerberosConfig \
```

```
--security-configuration '{
  "AuthenticationConfiguration": {
    "KerberosConfiguration": {
      "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
      "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
        "TicketLifetimeInHours": 24,
        "CrossRealmTrustConfiguration": {
          "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
          "Domain": "ad.domain.com",
          "AdminServer": "ad.domain.com",
          "KdcServer": "ad.domain.com"
        }
      }
    }
  }
}
```

2. Buat klaster dengan atribut berikut:

- Gunakan opsi `--security-configuration` untuk menentukan konfigurasi keamanan yang Anda buat. Kami gunakan *MyKerberosConfig* dalam contoh.
- Gunakan properti `SubnetId` dari `--ec2-attributes` option untuk menentukan subnet yang Anda buat di [Langkah 1: Mengatur VPC dan subnet](#). Kami gunakan *step1-subnet* dalam contoh.
- Gunakan `AdditionalMasterSecurityGroups` dan `AdditionalSlaveSecurityGroups` `--ec2-attributes` opsi untuk menentukan bahwa grup keamanan yang terkait dengan pengontrol domain AD dari [Langkah 2: Peluncuran dan menginstal pengendali domain Direktori Aktif](#) dikaitkan dengan simpul utama klaster serta node inti dan tugas. Kami gunakan *sg-012xr1mdomain345* dalam contoh.

Gunakan `--kerberos-attributes` untuk menentukan atribut Kerberos khusus klaster berikut:

- Ranah untuk klaster yang Anda tentukan ketika Anda mengatur pengendali domain Direktori Aktif.
- Kata sandi utama kepercayaan lintas ranah yang Anda tentukan sebagai passwordt di [Langkah 4: Konfigurasi kepercayaan masuk pada pengendali domain Direktori Aktif](#).
- KdcAdminPassword, yang dapat Anda gunakan untuk mengelola KDC khusus klaster.
- Nama logon dan kata sandi pengguna akun Direktori Aktif dengan hak istimewa gabungan komputer yang Anda buat di [Langkah 3: Tambahkan akun ke domain untuk EMR Cluster](#).

Contoh berikut meluncurkan klaster Kerberized.

```
aws emr create-cluster --name "MyKerberosCluster" \
--release-label emr-5.10.0 \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2KeyPair,\
SubnetId=step1-subnet, AdditionalMasterSecurityGroups=sg-012xrlmdomain345,\
AdditionalSlaveSecurityGroups=sg-012xrlmdomain345\
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration MyKerberosConfig \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Oozie Name=Hue Name=HCatalog Name=Spark \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,\
KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPwd,\
ADDomainJoinUser=ADUserLogonName,ADDomainJoinPassword=ADUserPassword,\
CrossRealmTrustPrincipalPassword=MatchADTrustPwd
```

Langkah 7: Buat pengguna HDFS dan atur izin di cluster untuk akun Active Directory

Saat menyiapkan hubungan kepercayaan dengan Active Directory, Amazon EMR membuat pengguna Linux di cluster untuk setiap akun Active Directory. Misalnya, nama login pengguna LiJuan di Active Directory memiliki akun Linux. lijuan Nama pengguna Direktori Aktif dapat berisi huruf besar, tetapi Linux tidak menerima casing Direktori Aktif.

Untuk memungkinkan pengguna Anda masuk ke cluster untuk menjalankan pekerjaan Hadoop, Anda harus menambahkan direktori pengguna HDFS untuk akun Linux mereka, dan memberikan setiap pengguna kepemilikan direktori mereka. Untuk melakukannya, kami merekomendasikan Anda menjalankan script yang disimpan ke Amazon S3 sebagai langkah klaster. Atau, Anda dapat menjalankan perintah dalam skrip di bawah ini dari baris perintah pada node utama. Gunakan key pair EC2 yang Anda tentukan ketika Anda membuat cluster untuk terhubung ke node utama melalui SSH sebagai pengguna Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan key pair EC2 untuk kredensial SSH untuk Amazon EMR](#).

Jalankan perintah berikut untuk menambahkan langkah ke cluster yang menjalankan skrip, `AddHDFSUsers.sh`.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/AddHDFSUsers.sh"]
```

Isi file *AddHDFSUsers.sh* adalah sebagai berikut.

```
#!/bin/bash
# AddHDFSUsers.sh script

# Initialize an array of user names from AD or Linux users and KDC principals created
# manually on the cluster
ADUSERS=("lijuan" "marymajor" "richardroe" "myusername")

# For each user listed, create an HDFS user directory
# and change ownership to the user

for username in ${ADUSERS[@]}; do
    hdfs dfs -mkdir /user/$username
    hdfs dfs -chown $username:$username /user/$username
done
```

Grup Direktori Aktif dipetakan ke grup Hadoop

Amazon EMR menggunakan System Security Services Daemon (SSD) untuk memetakan grup Direktori Aktif untuk grup Hadoop. Untuk mengonfirmasi pemetaan grup, setelah Anda masuk ke node utama seperti yang dijelaskan [Menggunakan SSH untuk terhubung ke cluster Kerberized dengan Amazon EMR](#), Anda dapat menggunakan `hdfs groups` perintah untuk mengonfirmasi bahwa grup Active Directory yang menjadi milik akun Active Directory Anda telah dipetakan ke grup Hadoop untuk pengguna Hadoop yang sesuai di cluster. Anda juga dapat memeriksa pemetaan grup pengguna lain dengan menentukan satu nama pengguna atau lebih dengan perintah, misalnya `hdfs groups lijuan`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [grup](#) di [Panduan Perintah HDFS Apache](#).

Gunakan Active Directory atau server LDAP untuk otentikasi dengan Amazon EMR

Dengan Amazon EMR merilis 6.12.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan protokol LDAP over SSL (LDAPS) untuk meluncurkan cluster yang terintegrasi secara native dengan server identitas perusahaan Anda. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) adalah protokol aplikasi terbuka dan netral vendor yang mengakses dan memelihara data. LDAP umumnya digunakan untuk otentikasi pengguna terhadap server identitas perusahaan yang di-host pada aplikasi seperti Active Directory (AD) dan OpenLDAP. Dengan integrasi asli ini, Anda dapat menggunakan server LDAP Anda untuk mengautentikasi pengguna di Amazon EMR.

Sorotan integrasi Amazon EMR LDAP meliputi:

- Amazon EMR mengonfigurasi aplikasi yang didukung untuk mengautentikasi dengan otentikasi LDAP atas nama Anda.
- Amazon EMR mengonfigurasi dan memelihara keamanan untuk aplikasi yang didukung dengan protokol Kerberos. Anda tidak perlu memasukkan perintah atau skrip apa pun.
- Anda mendapatkan kontrol akses halus (FGAC) melalui otorisasi Apache Ranger untuk database dan tabel Hive Metastore. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger](#).
- Ketika Anda memerlukan kredensial LDAP untuk mengakses kluster, Anda mendapatkan kontrol akses halus (FGAC) atas siapa yang dapat mengakses kluster EMR Anda melalui SSH.

Halaman-halaman berikut memberikan gambaran konseptual, prasyarat, dan langkah-langkah untuk meluncurkan cluster EMR dengan integrasi Amazon EMR LDAP.

Topik

- [Ikhtisar LDAP dengan Amazon EMR](#)
- [Komponen LDAP untuk Amazon EMR](#)
- [Dukungan aplikasi dan pertimbangan dengan LDAP untuk Amazon EMR](#)
- [Konfigurasi dan luncurkan cluster EMR dengan LDAP](#)
- [Contoh menggunakan LDAP dengan Amazon EMR](#)

Ikhtisar LDAP dengan Amazon EMR

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) adalah protokol perangkat lunak yang digunakan administrator jaringan untuk mengelola dan mengontrol akses ke data dengan mengautentikasi pengguna dalam jaringan perusahaan. Protokol LDAP menyimpan informasi dalam hierarkis, struktur direktori pohon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konsep LDAP Dasar](#) di LDAP.com.

Dalam jaringan perusahaan, banyak aplikasi mungkin menggunakan protokol LDAP untuk mengautentikasi pengguna. Dengan integrasi Amazon EMR LDAP, kluster EMR secara native dapat menggunakan protokol LDAP yang sama dengan konfigurasi keamanan tambahan.

Ada dua implementasi utama protokol LDAP yang didukung Amazon EMR: Active Directory dan OpenLDAP. Sementara implementasi lain dimungkinkan, sebagian besar sesuai dengan protokol otentikasi yang sama seperti Active Directory atau OpenLDAP.

Direktori Aktif (AD)

Active Directory (AD) adalah layanan direktori dari Microsoft untuk jaringan domain Windows. AD disertakan pada sebagian besar sistem operasi Windows Server, dan dapat berkomunikasi dengan klien melalui protokol LDAP dan LDAPS. Untuk autentikasi, Amazon EMR mencoba mengikat pengguna dengan instans AD Anda dengan Nama Utama Pengguna (UPN) sebagai nama dan kata sandi yang dibedakan. UPN menggunakan format `username@domain_name` standar.

OpenLDAP

OpenLDAP adalah implementasi open source gratis dari protokol LDAP. Untuk autentikasi, Amazon EMR mencoba mengikat pengguna dengan instans OpenLDAP Anda dengan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) sebagai nama dan kata sandi yang dibedakan. FQDN menggunakan format standar. `username_attribute=username`, `LDAP_user_search_base` Umumnya, `username_attribute` nilainya `uid`, dan `LDAP_user_search_base` nilainya berisi atribut pohon yang mengarah ke pengguna. Misalnya, `ou=People,dc=example,dc=com`.

Implementasi gratis dan open-source lainnya dari protokol LDAP biasanya mengikuti FQDN yang serupa dengan OpenLDAP untuk nama-nama terkemuka penggunaannya.

Komponen LDAP untuk Amazon EMR

Anda dapat menggunakan server LDAP Anda untuk mengautentikasi dengan Amazon EMR dan aplikasi apa pun yang langsung digunakan pengguna pada cluster EMR melalui komponen-komponen berikut.

Agen Rahasia

Agen Rahasia adalah proses on-cluster yang mengautentikasi semua permintaan pengguna. Agen Rahasia membuat pengguna mengikat ke server LDAP Anda atas nama aplikasi yang didukung pada cluster EMR. Agen Rahasia berjalan sebagai `emrsecretagent` pengguna, dan menulis log ke `/emr/secretagent/log` direktori. Log ini memberikan rincian tentang status permintaan otentikasi setiap pengguna dan kesalahan apa pun yang mungkin muncul selama otentikasi pengguna.

Layanan Keamanan Sistem Daemon (SSSD)

SSSD adalah daemon yang berjalan pada setiap node dari cluster EMR berkemampuan LDAP. SSSD membuat dan mengelola pengguna UNIX untuk menyinkronkan identitas perusahaan jarak jauh Anda ke setiap node. Aplikasi berbasis benang seperti Hive dan Spark mengharuskan pengguna UNIX lokal ada di setiap node yang menjalankan kueri untuk pengguna.

Dukungan aplikasi dan pertimbangan dengan LDAP untuk Amazon EMR

Topik ini mencantumkan aplikasi yang didukung, fitur yang didukung, dan fitur yang tidak didukung.

Aplikasi yang didukung dengan LDAP untuk Amazon EMR

Important

Aplikasi yang tercantum di halaman ini adalah satu-satunya aplikasi yang didukung Amazon EMR untuk LDAP. Untuk memastikan keamanan klaster, Anda hanya dapat menyertakan aplikasi yang kompatibel dengan LDAP saat membuat klaster EMR dengan LDAP diaktifkan. Jika Anda mencoba menginstal aplikasi lain yang tidak didukung, Amazon EMR akan menolak permintaan Anda untuk klaster baru.

Amazon EMR merilis 6.12 dan lebih tinggi mendukung integrasi LDAP dengan aplikasi berikut:

- Apache Livy
- Apache Sarang melalui HiveServer 2 () HS2
- Trino
- Presto
- Hue

Anda juga dapat menginstal aplikasi berikut pada cluster EMR dan mengonfigurasinya untuk memenuhi kebutuhan keamanan Anda:

- Apache Spark
- Apache Hadoop

Fitur yang didukung dengan LDAP untuk Amazon EMR

Anda dapat menggunakan fitur EMR Amazon berikut dengan integrasi LDAP:

Note

Untuk menjaga kredensial LDAP tetap aman, Anda harus menggunakan enkripsi dalam transit untuk mengamankan aliran data di dalam dan di luar klaster. Untuk informasi

selengkapnya tentang enkripsi dalam perjalanan, lihat [Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR](#).

- Enkripsi dalam perjalanan (wajib) dan saat istirahat
- Grup klaster, armada instans, dan instans Spot
- Konfigurasi ulang aplikasi pada klaster berjalan
- Server-side encryption (SSE) EMRFS

Fitur yang tidak didukung

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan integrasi Amazon EMR LDAP:

- Amazon EMR menonaktifkan langkah-langkah untuk cluster dengan LDAP diaktifkan.
- Amazon EMR tidak mendukung peran runtime dan AWS Lake Formation integrasi untuk cluster dengan LDAP diaktifkan.
- Amazon EMR tidak mendukung LDAP dengan StartTLS.
- Amazon EMR tidak mendukung mode ketersediaan tinggi (cluster dengan beberapa node utama) untuk cluster dengan LDAP diaktifkan.
- Anda tidak dapat memutar kredensial atau sertifikat bind untuk klaster dengan LDAP diaktifkan. Jika salah satu bidang tersebut diputar, sebaiknya Anda memulai klaster baru dengan kredensial atau sertifikat bind yang diperbarui.
- Anda harus menggunakan basis pencarian yang tepat dengan LDAP. Basis pencarian pengguna dan grup LDAP tidak mendukung filter pencarian LDAP.

Konfigurasi dan luncurkan cluster EMR dengan LDAP

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi Amazon EMR untuk digunakan dengan otentikasi LDAP.

Topik

- [Tambahkan AWS Secrets Manager izin ke peran instans EMR Amazon](#)
- [Buat konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk integrasi LDAP](#)
- [Luncurkan cluster EMR yang mengautentikasi dengan LDAP](#)

Tambahkan AWS Secrets Manager izin ke peran instans EMR Amazon

Amazon EMR menggunakan peran layanan IAM untuk melakukan tindakan atas nama Anda untuk menyediakan dan mengelola kluster. Peran layanan untuk instans EC2 cluster, juga disebut profil instans EC2 untuk Amazon EMR, adalah jenis peran layanan khusus yang diberikan Amazon EMR ke setiap instans EC2 dalam kluster saat diluncurkan.

Untuk menentukan izin kluster EMR agar berinteraksi dengan data Amazon S3 dan layanan AWS lainnya, tentukan profil instans Amazon EC2 kustom, bukan saat Anda meluncurkan kluster.

EMR_EC2_DefaultRole Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 kluster \(profil instans EC2\)](#) dan [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#).

Tambahkan pernyataan berikut ke profil instans EC2 default untuk memungkinkan Amazon EMR menandai sesi dan mengakses yang menyimpan sertifikat AWS Secrets Manager LDAP.

```
{
  "Sid": "AllowAssumeOfRolesAndTagging",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["sts:TagSession", "sts:AssumeRole"],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/LDAP_DATA_ACCESS_ROLE_NAME",
    "arn:aws:iam::111122223333:role/LDAP_USER_ACCESS_ROLE_NAME"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowSecretsRetrieval",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:LDAP_SECRET_NAME*",
    "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:ADMIN_LDAP_SECRET_NAME*"
  ]
}
```

Note

Permintaan kluster Anda akan gagal jika Anda lupa * karakter wildcard di akhir nama rahasia saat Anda menetapkan izin Secrets Manager. Wildcard mewakili versi rahasia.

Anda juga harus membatasi cakupan AWS Secrets Manager kebijakan hanya pada sertifikat yang dibutuhkan kluster Anda untuk menyediakan instance.

Buat konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk integrasi LDAP

Sebelum Anda dapat meluncurkan kluster EMR dengan integrasi LDAP, gunakan langkah-langkah [Buat konfigurasi keamanan dengan konsol EMR Amazon atau dengan AWS CLI](#) untuk membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk kluster. Selesaikan konfigurasi berikut di LDAPConfiguration blok di bawah AuthenticationConfiguration, atau di bidang yang sesuai di bagian Konfigurasi Keamanan konsol EMR Amazon:

EnableLDAPAuthentication

Opsi konsol: Protokol otentikasi: LDAP

Untuk menggunakan integrasi LDAP, setel opsi ini ke `true` atau pilih sebagai protokol otentikasi Anda saat Anda membuat kluster di konsol. Secara default, `EnableLDAPAuthentication` adalah `true` saat Anda membuat konfigurasi keamanan di konsol EMR Amazon.

LDAPServerURL

Opsi konsol: Lokasi server LDAP

Lokasi server LDAP termasuk awalan: `ldaps://location_of_server`

BindCertificateARN

Opsi konsol: Sertifikat SSL LDAP

AWS Secrets Manager ARN yang berisi sertifikat untuk menandatangani sertifikat SSL yang digunakan server LDAP. Jika server LDAP Anda ditandatangani oleh Public Certificate Authority (CA), Anda dapat memberikan AWS Secrets Manager ARN dengan file kosong. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyimpan sertifikat di Secrets Manager, lihat [Simpan sertifikat TLS di AWS Secrets Manager](#).

BindCredentialsARN

Opsi konsol: Server LDAP mengikat kredensial

AWS Secrets Manager ARN yang berisi pengguna admin LDAP mengikat kredensial. Kredensial disimpan sebagai objek JSON. Hanya ada satu pasangan kunci-nilai dalam rahasia ini;

kunci dalam pasangan adalah nama pengguna, dan nilainya adalah kata sandi. Misalnya, `{"uid=admin,cn=People,dc=example,dc=com": "AdminPassword1"}`. Ini adalah bidang opsional kecuali Anda mengaktifkan login SSH untuk cluster EMR Anda. Dalam banyak konfigurasi, instance Active Directory memerlukan kredensial bind untuk memungkinkan SSSD menyinkronkan pengguna.

LDAPAccessFilter

Opsi konsol: Filter akses LDAP

Menentukan subset objek dalam server LDAP Anda yang dapat mengautentikasi. Misalnya, jika semua yang ingin Anda berikan akses ke semua pengguna dengan kelas `posixAccount` objek di server LDAP Anda, tentukan filter akses sebagai `(objectClass=posixAccount)`.

LDAPUserSearchBase

Opsi konsol: Basis pencarian pengguna LDAP

Basis pencarian yang dimiliki pengguna Anda di dalam server LDAP Anda. Misalnya, `cn=People,dc=example,dc=com`.

LDAPGroupSearchBase

Opsi konsol: Basis pencarian grup LDAP

Basis pencarian yang dimiliki grup Anda di dalam server LDAP Anda. Misalnya, `cn=Groups,dc=example,dc=com`.

EnableSSHLogin

Opsi konsol: Login SSH

Menentukan apakah atau tidak untuk mengizinkan otentikasi password dengan kredensial LDAP. Kami tidak menyarankan Anda mengaktifkan opsi ini. Pasangan kunci adalah rute yang lebih aman untuk memungkinkan akses ke cluster EMR. Bidang ini opsional dan default ke `false`.

LDAPServerType

Opsi konsol: Jenis server LDAP

Menentukan jenis server LDAP yang terhubung dengan Amazon EMR. Opsi yang didukung adalah Active Directory dan OpenLDAP. Jenis server LDAP lainnya mungkin berfungsi, tetapi Amazon EMR tidak secara resmi mendukung jenis server lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen LDAP untuk Amazon EMR](#).

ActiveDirectoryConfigurations

Sub-blok yang diperlukan untuk konfigurasi keamanan yang menggunakan jenis server Active Directory.

ADDomain

Opsi konsol: Domain Direktori Aktif

Nama domain yang digunakan untuk membuat User Principal Name (UPN) untuk otentikasi pengguna dengan konfigurasi keamanan yang menggunakan jenis server Active Directory.

Pertimbangan untuk konfigurasi keamanan dengan LDAP dan Amazon EMR

- Untuk membuat konfigurasi keamanan dengan integrasi Amazon EMR LDAP, Anda harus menggunakan enkripsi dalam perjalanan. Untuk informasi tentang enkripsi dalam perjalanan, lihat [Enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan dengan Amazon EMR](#).
- Anda tidak dapat menentukan konfigurasi Kerberos dalam konfigurasi keamanan yang sama. Amazon EMR menyediakan KDC yang didedikasikan untuk secara otomatis, dan mengelola kata sandi admin untuk KDC ini. Pengguna tidak dapat mengakses kata sandi admin ini.
- Anda tidak dapat menentukan peran runtime IAM dan AWS Lake Formation dalam konfigurasi keamanan yang sama.
- LDAPServerURL harus memiliki ldaps:// protokol dalam nilainya.
- Tidak LDAPAccessFilter bisa kosong.

Gunakan LDAP dengan integrasi Apache Ranger untuk Amazon EMR

Dengan integrasi LDAP untuk Amazon EMR, Anda dapat lebih berintegrasi dengan Apache Ranger. Saat Anda menarik pengguna LDAP Anda ke Ranger, Anda kemudian dapat mengaitkan pengguna tersebut dengan server kebijakan Apache Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR dan aplikasi lainnya. Untuk melakukan ini, tentukan RangerConfiguration bidang AuthorizationConfiguration dalam konfigurasi keamanan yang Anda gunakan dengan kluster LDAP Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur konfigurasi keamanan, lihat [Buat konfigurasi keamanan EMR](#).

Saat Anda menggunakan LDAP dengan Amazon EMR, Anda tidak perlu menyediakan KerberosConfiguration integrasi EMR Amazon untuk Apache Ranger.

Luncurkan cluster EMR yang mengautentikasi dengan LDAP

Gunakan langkah-langkah berikut untuk meluncurkan cluster EMR dengan LDAP atau Active Directory.

1. Siapkan lingkungan Anda:

- Pastikan node pada cluster EMR Anda dapat berkomunikasi dengan Amazon S3 dan AWS Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah peran profil instans EC2 Anda untuk berkomunikasi dengan layanan ini, lihat [Tambahkan AWS Secrets Manager izin ke peran instans EMR Amazon](#).
- Jika Anda berencana untuk menjalankan kluster EMR Anda di subnet pribadi, Anda harus menggunakan dan titik akhir AWS PrivateLink Amazon VPC, atau menggunakan transalasi alamat jaringan (NAT) untuk mengonfigurasi VPC agar berkomunikasi dengan S3 dan Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS PrivateLink dan titik akhir VPC](#) dan [instans NAT di Panduan Memulai](#) VPC Amazon.
- Pastikan ada konektivitas jaringan antara cluster EMR Anda dan server LDAP. Cluster EMR Anda harus mengakses server LDAP Anda melalui jaringan. Node utama, inti, dan tugas untuk cluster berkomunikasi dengan server LDAP untuk menyinkronkan data pengguna. Jika server LDAP Anda berjalan di Amazon EC2, perbarui grup keamanan EC2 untuk menerima lalu lintas dari kluster EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tambahkan AWS Secrets Manager izin ke peran instans EMR Amazon](#).

2. Buat konfigurasi keamanan EMR Amazon untuk integrasi LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk integrasi LDAP](#).

3. Sekarang setelah Anda menyiapkan, gunakan langkah-langkah [Meluncurkan kluster Amazon EMR](#) untuk meluncurkan kluster Anda dengan konfigurasi berikut:

- Pilih Amazon EMR rilis 6.12 atau lebih tinggi. Kami menyarankan Anda menggunakan rilis EMR Amazon terbaru.
- Hanya tentukan atau pilih aplikasi untuk kluster Anda yang mendukung LDAP. Untuk daftar aplikasi yang didukung LDAP dengan Amazon EMR, lihat [Dukungan aplikasi dan pertimbangan dengan LDAP untuk Amazon EMR](#)
- Terapkan konfigurasi keamanan yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Contoh menggunakan LDAP dengan Amazon EMR

Setelah Anda [menyediakan kluster EMR yang menggunakan integrasi LDAP](#), Anda dapat memberikan kredensial LDAP Anda ke [aplikasi apa pun yang didukung](#) melalui mekanisme autentikasi nama pengguna dan kata sandi bawaannya. Halaman ini menunjukkan beberapa contoh.

Menggunakan otentikasi LDAP dengan Apache Hive

Example- Sarang Apache

Contoh perintah berikut memulai sesi Apache Hive melalui HiveServer 2 dan Beeline:

```
beeline -u "jdbc:hive2://$HOSTNAME:10000/default;ssl=true;sslTrustStore=
$TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=$TRUSTSTORE_PASS" -n LDAP_USERNAME -
p LDAP_PASSWORD
```

Menggunakan otentikasi LDAP dengan Apache Livy

Example- Apache Livy

Contoh perintah berikut memulai sesi Livy melalui cURL. Ganti *ENCODED-KEYPAIR* dengan string yang dikodekan Base64 untuk `username:password`

```
curl -X POST --data '{"proxyUser":"LDAP_USERNAME","kind": "pyspark"}' -H "Content-Type:
application/json" -H "Authorization: Basic ENCODED-KEYPAIR" DNS_OF_PRIMARY_NODE:8998/
sessions
```

Menggunakan otentikasi LDAP dengan Presto

Example- Presto

Contoh perintah berikut memulai sesi Presto melalui CLI Presto:

```
presto-cli --user "LDAP_USERNAME" --password --catalog hive
```

Setelah Anda menjalankan perintah ini, masukkan kata sandi LDAP pada prompt.

Menggunakan otentikasi LDAP dengan Trino

Example- Trino

Contoh perintah berikut memulai sesi Trino melalui Trino CLI:


```
trino-cli --user "LDAP_USERNAME" --password --catalog hive
```

Setelah Anda menjalankan perintah ini, masukkan kata sandi LDAP pada prompt.

Menggunakan otentikasi LDAP dengan Hue

Anda dapat mengakses Hue UI melalui terowongan SSH yang Anda buat di cluster, atau Anda dapat mengatur server proxy untuk menyiarkan koneksi ke Hue secara publik. Karena Hue tidak berjalan dalam mode HTTPS secara default, kami menyarankan Anda menggunakan lapisan enkripsi tambahan untuk memastikan bahwa komunikasi antara klien dan UI Hue dienkripsi dengan HTTPS. Ini mengurangi kemungkinan Anda secara tidak sengaja mengekspos kredensial pengguna dalam teks biasa.

Untuk menggunakan UI Hue, buka UI Hue di browser Anda dan masukkan kata sandi nama pengguna LDAP Anda untuk masuk. Jika kredensialnya benar, Hue mencatat Anda dan menggunakan identitas Anda untuk mengautentikasi Anda dengan semua aplikasi yang didukung.

Menggunakan SSH untuk otentikasi kata sandi dan tiket Kerberos untuk aplikasi lain

Important

Kami tidak menyarankan Anda menggunakan otentikasi kata sandi ke SSH ke dalam cluster EMR.

Anda dapat menggunakan kredensial LDAP Anda ke SSH ke cluster EMR. Untuk melakukan ini, atur `EnableSSHLogin` konfigurasi ke `true` dalam konfigurasi keamanan Amazon EMR yang Anda gunakan untuk memulai cluster. Kemudian, gunakan perintah berikut untuk SSH ke cluster setelah diluncurkan:

```
ssh username@EMR_PRIMARY_DNS_NAME
```

Setelah Anda menjalankan perintah ini, masukkan kata sandi LDAP pada prompt.

Amazon EMR menyertakan skrip on-cluster yang memungkinkan pengguna membuat file dan tiket keytab Kerberos untuk digunakan dengan aplikasi yang didukung yang tidak menerima kredensial LDAP secara langsung. Beberapa aplikasi ini termasuk `spark-submit`, Spark SQL, dan PySpark.

Jalankan `ldap-kinit` dan ikuti petunjuknya. Jika otentikasi berhasil, file tab Kerberos muncul di direktori home Anda dengan tiket Kerberos yang valid. Gunakan tiket Kerberos untuk menjalankan aplikasi seperti yang Anda lakukan di lingkungan Kerberized apa pun.

Integrasikan Amazon EMR dengan AWS IAM Identity Center

Dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan identitas dari untuk AWS IAM Identity Center mengautentikasi dengan kluster EMR Amazon. Bagian berikut memberikan gambaran konseptual, prasyarat, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meluncurkan cluster EMR dengan integrasi Identity Center.

Topik

- [Ikhtisar](#)
- [Fitur dan manfaat](#)
- [Memulai dengan AWS IAM Identity Center dan Amazon EMR](#)
- [Sesi latar belakang pengguna](#)
- [Pertimbangan dan batasan untuk Amazon EMR dengan integrasi Pusat Identitas](#)

Ikhtisar

[Identity Center](#) adalah pendekatan yang direkomendasikan untuk otentikasi dan otorisasi tenaga kerja AWS untuk organisasi dari berbagai ukuran dan jenis. Dengan Identity Center, Anda dapat membuat dan mengelola identitas pengguna di AWS, atau menghubungkan sumber identitas yang ada, termasuk Microsoft Active Directory, Okta, Ping Identity, Google Workspace JumpCloud, dan Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure AD).

[Propagasi identitas tepercaya](#) adalah AWS IAM Identity Center fitur yang Layanan AWS dapat digunakan oleh administrator terhubung untuk memberikan dan mengaudit akses ke data layanan. Akses ke data ini didasarkan pada atribut pengguna seperti asosiasi grup. Menyiapkan propagasi identitas tepercaya memerlukan kolaborasi antara administrator yang terhubung Layanan AWS dan administrator Pusat Identitas IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Prasyarat](#) dan pertimbangan.

Fitur dan manfaat

Integrasi Amazon EMR dengan IAM Identity Center memberikan manfaat berikut:

- Amazon EMR menyediakan kredensial untuk menyampaikan Identitas Pusat Identitas Anda ke kluster EMR.
- Amazon EMR mengonfigurasi semua aplikasi yang didukung untuk mengautentikasi dengan kredensial cluster.
- Amazon EMR mengonfigurasi dan memelihara keamanan aplikasi yang didukung dengan protokol Kerberos dan tidak ada perintah atau skrip yang diperlukan oleh Anda.
- Kemampuan untuk menerapkan otorisasi tingkat awalan Amazon S3 dengan identitas Pusat Identitas pada awalan S3 yang dikelola S3 S3 Access Grants.
- Kemampuan untuk menegakkan otorisasi tingkat tabel dengan identitas Pusat Identitas pada AWS Lake Formation tabel Glue terkelola. AWS

Memulai dengan AWS IAM Identity Center dan Amazon EMR

Bagian ini membantu Anda mengonfigurasi EMR Amazon untuk diintegrasikan. AWS IAM Identity Center

Topik

- [Buat instance Pusat Identitas](#)
- [Buat peran IAM untuk Identity Center](#)
- [Tambahkan izin untuk layanan yang tidak terintegrasi dengan IAM Identity Center](#)
- [Membuat konfigurasi keamanan yang diaktifkan Pusat Identitas](#)
- [Membuat dan meluncurkan kluster yang diaktifkan Pusat Identitas](#)
- [Konfigurasi Lake Formation untuk kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#)
- [Bekerja dengan Hibah Akses S3 pada kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#)

Note

Untuk menggunakan integrasi Pusat Identitas dengan EMR, Lake Formation atau S3 Access Grants harus diaktifkan. Anda juga bisa menggunakan keduanya. Jika keduanya tidak diaktifkan, integrasi Pusat Identitas tidak didukung.

Buat instance Pusat Identitas

Jika Anda belum memilikinya, buat instance Pusat Identitas di Wilayah AWS tempat Anda ingin meluncurkan cluster EMR Anda. Instance Pusat Identitas hanya dapat ada di satu Wilayah untuk sebuah Akun AWS.

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk membuat instance baru bernama *MyInstance*:

```
aws sso-admin create-instance --name MyInstance
```

Buat peran IAM untuk Identity Center

Untuk mengintegrasikan Amazon EMR AWS IAM Identity Center, buat peran IAM yang mengautentikasi dengan Identity Center dari cluster EMR. Di bawah tenda, Amazon EMR menggunakan SigV4 kredensial untuk menyampaikan identitas Pusat Identitas ke layanan hilir seperti. AWS Lake Formation Peran Anda juga harus memiliki izin masing-masing untuk memanggil layanan hilir.

Saat Anda membuat peran, gunakan kebijakan izin berikut:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IdCPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-oauth:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "GlueandLakePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*",
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AccessGrantsPermissions",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "s3:GetDataAccess",
      "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Kebijakan kepercayaan untuk peran ini memungkinkan InstanceProfile peran untuk membiarkannya mengambil peran.

```

{
  "Sid": "AssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::12345678912:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:SetContext"
  ]
}

```

Jika peran tidak memiliki kredensial tepercaya dan mengakses tabel yang dilindungi Lake Formation, Amazon EMR secara otomatis menyetel `principalId` peran yang diasumsikan. *userID-untrusted* Berikut ini adalah cuplikan dari CloudTrail acara yang menampilkan `principalId`

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ABCDEFGH1JKLMNOP2PQR3TU:5000-untrusted",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/EMR_TIP/5000-untrusted",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ABCDEFGH1IJKLMNOPQ7R3"
    ...
  }
}

```

Tambahkan izin untuk layanan yang tidak terintegrasi dengan IAM Identity Center

AWS kredensial yang menggunakan Propagasi Identitas Tepercaya kebijakan IAM yang ditentukan dalam peran IAM untuk setiap panggilan yang dilakukan ke layanan yang tidak terintegrasi dengan

Pusat Identitas IAM. Ini termasuk, misalnya, AWS Key Management Service. Peran Anda juga harus menentukan izin IAM apa pun untuk layanan apa pun yang akan Anda coba akses misalnya. AWS Key Management Service Saat ini didukung IAM Identity Center layanan terintegrasi termasuk AWS Lake Formation dan Amazon S3 Access Grants.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Propagasi Identitas Tepercaya, lihat Propagasi [Identitas Tepercaya di seluruh aplikasi](#).

Membuat konfigurasi keamanan yang diaktifkan Pusat Identitas

Untuk meluncurkan cluster EMR dengan integrasi IAM Identity Center, gunakan perintah contoh berikut untuk membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR yang mengaktifkan Pusat Identitas. Setiap konfigurasi dijelaskan di bawah ini.

```
aws emr create-security-configuration --name "IdentityCenterConfiguration-with-lf-accessgrants" --region "us-west-2" --security-configuration '{
  "AuthenticationConfiguration":{
    "IdentityCenterConfiguration":{
      "EnableIdentityCenter":true,
      "IdentityCenterApplicationAssignmentRequired":false,
      "IdentityCenterInstanceARN": "arn:aws:sso::instance/
ssoins-123xxxxxxxxxx789"
    }
  },
  "AuthorizationConfiguration": {
    "LakeFormationConfiguration": {
      "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
    },
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    }
  },
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": false,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "s3://amzn-s3-demo-bucket/cert/my-certs.zip"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}'

```

- **EnableIdentityCenter**— (wajib) Memungkinkan integrasi Pusat Identitas.
- **IdentityCenterInstanceARN**— (opsional) Pusat Identitas misalnya ARN. Jika ini tidak disertakan, ARN instance IAM Identity Center yang ada akan dicari sebagai bagian dari langkah konfigurasi.
- **IAMRoleForEMRIdentityCenterApplicationARN**— (wajib) Peran IAM yang mendapatkan token Identity Center dari cluster.
- **IdentityCenterApplicationAssignmentRequired** — (boolean) Mengatur jika tugas akan diperlukan untuk menggunakan aplikasi Pusat Identitas. Bidang ini bersifat opsional. Jika nilai tidak diberikan, defaultnya adalah `false`.
- **AuthorizationConfiguration/LakeFormationConfiguration**— Secara opsional, konfigurasi otorisasi:
 - **IAMConfiguration**— Mengaktifkan fitur EMR Runtimes Roles untuk digunakan selain identitas TIP Anda. Jika Anda mengaktifkan konfigurasi ini, maka Anda (atau AWS Layanan pemanggil) akan diminta untuk menentukan Peran Runtime IAM di setiap panggilan ke Langkah EMR atau EMR. `GetClusterSessionCredentials` APIs Jika cluster EMR digunakan dengan SageMaker Unified Studio, maka opsi ini diperlukan jika Trusted Identity Propagation juga diaktifkan.
 - **EnableLakeFormation**— Aktifkan otorisasi Lake Formation di cluster.

Untuk mengaktifkan integrasi Pusat Identitas dengan Amazon EMR, Anda harus menentukan `EncryptionConfiguration` dan `IntransitEncryptionConfiguration`

Membuat dan meluncurkan kluster yang diaktifkan Pusat Identitas

Sekarang setelah Anda menyiapkan peran IAM yang mengautentikasi dengan Pusat Identitas, dan membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR yang mengaktifkan Pusat Identitas, Anda dapat membuat dan meluncurkan cluster sadar identitas Anda. Untuk langkah-langkah untuk meluncurkan kluster Anda dengan konfigurasi keamanan yang diperlukan, lihat [Menentukan konfigurasi keamanan untuk kluster EMR Amazon](#).

Bagian berikut menjelaskan cara mengonfigurasi kluster yang diaktifkan Pusat Identitas dengan opsi keamanan yang didukung Amazon EMR:

- [Bekerja dengan Hibah Akses S3 pada kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#)
- [Konfigurasi Lake Formation untuk kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#)

Konfigurasi Lake Formation untuk kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM

Anda dapat berintegrasi [AWS Lake Formation](#) dengan AWS IAM Identity Center kluster EMR yang diaktifkan.

Pertama, pastikan Anda memiliki instance Identity Center yang disiapkan di Region yang sama dengan cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat instance Pusat Identitas](#). Anda dapat menemukan ARN instance di konsol IAM Identity Center saat Anda melihat detail instance, atau menggunakan perintah berikut untuk melihat detail untuk semua instance Anda dari CLI:

```
aws sso-admin list-instances
```

Kemudian gunakan ARN dan ID AWS akun Anda dengan perintah berikut untuk mengonfigurasi Lake Formation agar kompatibel dengan IAM Identity Center:

```
aws lakeformation create-lake-formation-identity-center-configuration --cli-input-json
file://create-lake-formation-idc-config.json
json input:
{
  "CatalogId": "account-id/org-account-id",
  "InstanceArn": "identity-center-instance-arn"
}
```

Sekarang, hubungi `put-data-lake-settings` dan aktifkan `AllowFullTableExternalDataAccess` dengan Lake Formation:

```
aws lakeformation put-data-lake-settings --cli-input-json file://put-data-lake-
settings.json
json input:
{
  "DataLakeSettings": {
    "DataLakeAdmins": [
      {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "admin-ARN"
      }
    ],
  },
}
```



```

    "CreateDatabaseDefaultPermissions": [...],
    "CreateTableDefaultPermissions": [...],
    "AllowExternalDataFiltering": true,
    "AllowFullTableExternalDataAccess": true
  }
}

```

Terakhir, berikan izin tabel lengkap ke ARN identitas untuk pengguna yang mengakses cluster EMR. ARN berisi ID pengguna dari Pusat Identitas. Arahkan ke Pusat Identitas di konsol, pilih Pengguna, lalu pilih pengguna untuk melihat setelan informasi umum mereka.

Salin ID Pengguna dan tempel ke ARN berikut untuk: *user-id*

```
arn:aws:identitystore::user/user-id
```

Note

Kueri pada kluster EMR hanya berfungsi jika identitas Pusat Identitas IAM memiliki akses tabel penuh pada tabel yang dilindungi Lake Formation. Jika identitas tidak memiliki akses tabel penuh, maka kueri akan gagal.

Gunakan perintah berikut untuk memberikan pengguna akses tabel penuh:

```

aws lakeformation grant-permissions --cli-input-json file://grantpermissions.json
json input:
{
  "Principal": {
    "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:identitystore::user/user-id"
  },
  "Resource": {
    "Table": {
      "DatabaseName": "tip_db",
      "Name": "tip_table"
    }
  },
  "Permissions": [
    "ALL"
  ],
  "PermissionsWithGrantOption": [
    "ALL"
  ]
}

```

```
]
}
```

Menambahkan aplikasi ARN ke IDC untuk integrasi Lake Formation

Untuk menanyakan sumber daya yang diaktifkan Lake Formation, ARN Aplikasi dari aplikasi IDC perlu ditambahkan. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di konsol, pilih AWS Lake Formation.
2. Pilih integrasi IAM Identity Center dan integrasi aplikasi Lake Formation dengan mencocokkan ARN aplikasi. ARN akan muncul di daftar ID Aplikasi.

Bekerja dengan Hibah Akses S3 pada kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM

Anda dapat mengintegrasikan [S3 Access Grants](#) dengan kluster AWS IAM Identity Center EMR yang diaktifkan.

Gunakan S3 Access Grants untuk mengotorisasi akses ke kumpulan data Anda dari cluster yang menggunakan Identity Center. Buat hibah untuk menambah izin yang Anda tetapkan untuk pengguna IAM, grup, peran, atau direktori perusahaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Hibah Akses S3 dengan Amazon EMR](#).

Topik

- [Buat instance dan lokasi S3 Access Grants](#)
- [Buat hibah untuk identitas Pusat Identitas](#)

Buat instance dan lokasi S3 Access Grants

Jika Anda belum memilikinya, buat instance S3 Access Grants di Wilayah AWS tempat Anda ingin meluncurkan cluster EMR Anda.

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk membuat instance baru bernama *MyInstance*:

```
aws s3control-access-grants create-access-grants-instance \
--account-id 12345678912 \
--identity-center-arn "identity-center-instance-arn" \
```

Kemudian, buat lokasi S3 Access Grants, ganti nilai merah dengan milik Anda sendiri:

```
aws s3control-access-grants create-access-grants-location \
--account-id 12345678912 \
--location-scope s3:// \
--iam-role-arn "access-grant-role-arn" \
--region aa-example-1
```

Note

Tentukan iam-role-arn parameter sebagai accessGrantRole ARN.

Buat hibah untuk identitas Pusat Identitas

Terakhir, buat hibah untuk identitas yang memiliki akses ke kluster Anda:

```
aws s3control-access-grants create-access-grant \
--account-id 12345678912 \
--access-grants-location-id "default" \
--access-grants-location-configuration S3SubPrefix="s3-bucket-prefix"
--permission READ \
--grantee GranteeType=DIRECTORY_USER,GranteeIdentifier="your-identity-center-user-id"
```

Contoh Keluaran:

```
{
  "CreatedAt": "2023-09-21T23:47:24.870000+00:00",
  "AccessGrantId": "1234-12345-1234-1234567",
  "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:aa-example-1-1:123456789012:access-grants/default/grant/xxxx1234-1234-5678-1234-1234567890",
  "Grantee": {
    "GranteeType": "DIRECTORY_USER",
    "GranteeIdentifier": "5678-56789-5678-567890"
  },
  "AccessGrantsLocationId": "default",
  "AccessGrantsLocationConfiguration": {
    "S3SubPrefix": "myprefix/*"
  },
  "Permission": "READ",
  "GrantScope": "s3://myprefix/*"
}
```

Sesi latar belakang pengguna

Sesi latar belakang pengguna memungkinkan analitik yang berjalan lama dan beban kerja pembelajaran mesin untuk dilanjutkan bahkan setelah pengguna keluar dari antarmuka notebook mereka. Dimulai dengan EMR pada rilis EC2 7.11, kemampuan ini tersedia melalui fitur propagasi identitas tepercaya EMR-EC2. Bagian berikut menjelaskan opsi konfigurasi dan perilaku untuk sesi latar belakang pengguna.

Note

Pengaturan sesi latar belakang pengguna hanya memengaruhi beban kerja Spark yang diluncurkan melalui SageMaker Unified Studio. Perubahan pada setelan ini berlaku untuk sesi Livy baru—sesi aktif yang ada tetap tidak terpengaruh.

Konfigurasi sesi latar belakang pengguna

Sesi latar belakang pengguna harus diaktifkan pada dua tingkat untuk fungsionalitas yang tepat:

1. Tingkat instans Pusat Identitas IAM (dikonfigurasi oleh administrator IDC)
2. Tingkat cluster EMR (dikonfigurasi oleh administrator cluster EMR)

Aktifkan sesi latar belakang pengguna untuk Amazon EMR

Untuk mengaktifkan sesi latar belakang pengguna untuk Anda harus mengatur `userBackgroundSessionsEnabled` parameter ke `true` dalam `identityCenterConfiguration` saat membuat konfigurasi keamanan EMR.

Prasyarat:

- Peran IAM yang digunakan untuk membuat atau memperbarui Konfigurasi Keamanan EMR memerlukan `sso:PutApplicationSessionConfiguration` izin. Izin ini memungkinkan sesi latar belakang pengguna untuk aplikasi Pusat Identitas IAM yang dikelola Amazon EMR.
- Buat peran IAM untuk IAM Identity Center
 - Untuk mengintegrasikan Amazon EMR dengan IAM Identity Center, buat peran IAM yang mengautentikasi dengan IAM Identity Center dari kluster EMR. Amazon EMR menggunakan kredensial SiGv4 untuk menyampaikan identitas Pusat Identitas IAM ke layanan hilir seperti.

AWS Lake Formation Peran Anda juga harus memiliki izin yang diperlukan untuk memanggil layanan hilir.

- [Konfigurasi Lake Formation untuk kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#). Untuk izin peran yang diperlukan, lihat: [Membuat peran IAM untuk Pusat Identitas](#).
- Luncurkan cluster EMR Anda dengan rilis 7.11 atau yang lebih baru dan aktifkan Trusted-Identity Propagation.

Langkah 1 - Buat Pusat Identitas UserBackgroundSession mengaktifkan konfigurasi keamanan EMR

Pengguna perlu menyetel **EnableUserBackgroundSession** flag ke **true**, yang akan memungkinkan layanan EMR diaktifkan di tingkat aplikasi IDC yang dikelola UserBackgroundSession EMR. Jika tanda ini disetel ke false atau tidak disetel, EMR akan menonaktifkan IDC UserBackgroundSession secara default.

Contoh menggunakan AWS CLI:

```
aws emr create-security-configuration --name "idc-userBackgroundSession-enabled-secConfig" \
--region AWS_REGION \
--security-configuration ' \
{
  "AuthenticationConfiguration":{
    "IdentityCenterConfiguration":{
      "EnableIdentityCenter":true,
      "IdentityCenterInstanceARN": "arn:aws:sso::instance/ssoins-123xxxxxxxxxx789",
      "IdentityCenterApplicationAssignmentRequired": false,
      "EnableUserBackgroundSession": true,
      "IAMRoleForEMRIdentityCenterApplicationARN":
"arn:aws:iam::12345678912:role/YOUR_ROLE"
    }
  },\
  "AuthorizationConfiguration": {
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    }
  },\
  "LakeFormationConfiguration": {
    "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
```

```

}
},\
"EncryptionConfiguration": {
  "EnableInTransitEncryption": true,
  "EnableAtRestEncryption": false,
  "InTransitEncryptionConfiguration": {
    "TLSCertificateConfiguration": {
      "CertificateProviderType": "PEM",
      "S3Object": "s3://amzn-s3-demo-bucket/cert/my-certs.zip"
    }
  }
}
}'

```

Langkah 2 - Buat dan luncurkan cluster yang diaktifkan Pusat Identitas

Sekarang setelah Anda menyiapkan peran IAM yang mengautentikasi dengan Pusat Identitas, dan membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR yang mengaktifkan Pusat Identitas, Anda dapat membuat dan meluncurkan cluster sadar identitas Anda. Untuk langkah-langkah meluncurkan klaster dengan konfigurasi keamanan yang diperlukan, lihat Menentukan konfigurasi keamanan untuk klaster EMR Amazon.

Matriks Konfigurasi

Perilaku sesi latar belakang pengguna bergantung pada pengaturan EMR-EC2 dan pengaturan tingkat instans Pusat Identitas IAM:

Matriks Konfigurasi Sesi Latar Belakang Pengguna

Pusat Identitas IAM Diaktifkan userBackgroundSession	Amazon userBackgroundSessions EMR Diaktifkan	Perilaku
Ya	BETUL	Sesi latar belakang pengguna diaktifkan
Ya	SALAH	Sesi berakhir dengan logout pengguna
Tidak	BETUL	Sesi berakhir dengan logout pengguna

Pusat Identitas IAM Diaktifkan userBackgroundSession	Amazon userBackgroundSessions EMR Diaktifkan	Perilaku
Tidak	SALAH	Sesi berakhir dengan logout pengguna

Durasi sesi latar belakang pengguna default

Secara default, semua sesi latar belakang pengguna memiliki batas durasi 7 hari di IAM Identity Center. Administrator dapat mengubah durasi ini di konsol Pusat Identitas IAM. Pengaturan ini berlaku pada tingkat instans Pusat Identitas IAM, yang memengaruhi semua aplikasi Pusat Identitas IAM yang didukung dalam instance tersebut.

- Durasi dapat diatur ke nilai apa pun dari 15 menit hingga 90 hari.
- Pengaturan ini dikonfigurasi di konsol Pusat Identitas IAM di bawah Pengaturan → Otentikasi → Konfigurasi (Lihat bagian Pekerjaan Non-Interaktif)

Dampak menonaktifkan sesi latar belakang pengguna

Saat sesi latar belakang pengguna dinonaktifkan di Pusat Identitas IAM:

Sesi Livy yang ada

- Terus berjalan tanpa gangguan jika dimulai dengan sesi latar belakang pengguna diaktifkan. Sesi ini akan terus menggunakan token sesi latar belakang yang ada sampai mereka berakhir secara alami atau secara eksplisit dihentikan.

Sesi Livy baru

- Akan menggunakan alur propagasi identitas tepercaya standar dan akan berakhir ketika pengguna log out atau sesi interaktif mereka kedaluwarsa (seperti saat menutup notebook Amazon SageMaker Unified Studio). JupyterLab

Mengubah durasi sesi latar belakang pengguna

Saat pengaturan durasi untuk sesi latar belakang pengguna diubah di Pusat Identitas IAM:

Sesi Livy yang ada

- Lanjutkan untuk menjalankan dengan durasi sesi latar belakang yang sama dengan yang mereka mulai.

Sesi Livy baru

- Akan menggunakan durasi sesi baru untuk sesi latar belakang.

Pertimbangan-pertimbangan

Ketersediaan Fitur

Sesi latar belakang pengguna untuk Amazon EMR tersedia untuk:

- Hanya mesin percikan (Mesin sarang tidak didukung)
- Sesi interaktif Livy saja (pekerjaan batch dan pekerjaan streaming tidak didukung)
- Amazon EMR merilis label 7.11 dan yang lebih baru. Dengan rilis EMR 7.11, Anda perlu menginstal skrip tindakan bootstrap untuk mengaktifkan sesi latar belakang pengguna saat membuat cluster. Silakan hubungi AWS Support untuk detail tambahan.

Note

Jika Anda menggunakan cluster yang disediakan SageMaker Unified Studio, Anda tidak memerlukan skrip tindakan bootstrap untuk menggunakan fitur ini.

Implikasi Biaya

- Pekerjaan akan terus berjalan hingga selesai bahkan setelah pengguna mengakhiri JupyterLab sesi Amazon SageMaker Unified Studio mereka dan akan dikenakan biaya untuk seluruh durasi proses yang diselesaikan.
- Pantau sesi latar belakang aktif Anda untuk menghindari biaya yang tidak perlu dari sesi yang terlupakan atau ditinggalkan.

Kondisi Pengakhiran Sesi Livy

Saat menggunakan sesi latar belakang pengguna, sesi Livy akan terus berjalan hingga salah satu hal berikut terjadi:

- Sesi latar belakang pengguna kedaluwarsa (berdasarkan konfigurasi IDC, hingga 90 hari).
- Sesi latar belakang pengguna dicabut secara manual oleh administrator.
- Sesi Livy mencapai batas waktu idle (default: 8 jam setelah pernyataan terakhir yang dieksekusi).
- Pengguna secara eksplisit menghentikan atau memulai ulang kernel notebook.

Pertimbangan dan batasan untuk Amazon EMR dengan integrasi Pusat Identitas

Pertimbangkan poin-poin berikut saat Anda menggunakan IAM Identity Center dengan Amazon EMR:

- Propagasi Identitas Tepercaya melalui Identity Center didukung di Amazon EMR 6.15.0 dan lebih tinggi, dan hanya dengan Apache Spark. Selain itu, Propagasi Identitas Tepercaya melalui Pusat Identitas menggunakan fitur Peran Runtime EMR didukung di Amazon EMR 7.8.0 dan yang lebih tinggi, dan hanya dengan Apache Spark.
- Untuk mengaktifkan kluster EMR dengan propagasi identitas tepercaya, Anda harus menggunakannya AWS CLI untuk membuat konfigurasi keamanan yang mengaktifkan propagasi identitas tepercaya, dan menggunakan konfigurasi keamanan tersebut saat meluncurkan kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat konfigurasi keamanan yang diaktifkan Pusat Identitas](#).
- Kontrol akses berbutir halus AWS Lake Formation yang menggunakan Propagasi Identitas Tepercaya tersedia untuk kluster EMR Amazon di EMR versi 7.2.0 dan yang lebih tinggi. Antara EMR versi 6.15.0 dan 7.1.0, hanya kontrol akses tingkat tabel, berdasarkan Lake Formation, yang tersedia. AWS
- Dengan kluster EMR Amazon yang menggunakan Propagasi Identitas Tepercaya, operasi yang mendukung kontrol akses berdasarkan Lake Formation dengan Apache Spark termasuk SELECT, ALTER TABLE, INSERT INTO, dan DROP TABLE.
- Kontrol akses berbutir halus AWS Lake Formation yang menggunakan Propagasi Identitas Tepercaya perlu memperbarui konfigurasi Pusat Identitas Lake Formation dengan menambahkan aplikasi Identitas IAM yang dikelola EMR sebagai target resmi. Anda dapat menemukan ARN aplikasi Identitas IAM yang dikelola Amazon EMR dengan memanggil `describe-security-configure` EMR API dan mencari bidang. *IdCApplcationARN* Detail lebih lanjut: [Memperbarui integrasi IAM Identity Center](#) tentang cara mengatur Lake Formation dengan konfigurasi IAM Identity Center.
- Untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus AWS Lake Formation yang menggunakan Propagasi Identitas Tepercaya, pengguna IAM Identity harus diberikan izin Lake Formation pada

database default. Detail selengkapnya: [Konfigurasi Lake Formation untuk kluster EMR yang diaktifkan Pusat Identitas IAM](#).

- Propagasi Identitas Tepercaya dengan Amazon EMR didukung sebagai berikut: Wilayah AWS
 - `af-south-1`— Afrika (Cape Town)
 - `ap-east-1`— Asia Pasifik (Hong Kong)
 - `ap-northeast-1`— Asia Pasifik (Tokyo)
 - `ap-northeast-2`— Asia Pasifik (Seoul)
 - `ap-northeast-3`— Asia Pasifik (Osaka)
 - `ap-south-1`— Asia Pasifik (Mumbai)
 - `ap-south-2`— Asia Pasifik (Hyderabad)
 - `ap-southeast-1`— Asia Pasifik (Singapura)
 - `ap-southeast-2`— Asia Pasifik (Sydney)
 - `ap-southeast-3`— Asia Pasifik (Jakarta)
 - `ap-southeast-4`— Asia Pasifik (Melbourne)
 - `ca-central-1`— Kanada (Tengah)
 - `eu-central-1`— Eropa (Frankfurt)
 - `eu-central-2`— Eropa (Zurich)
 - `eu-north-1`— Eropa (Stockholm)
 - `eu-south-1`— Eropa (Milan)
 - `eu-south-2`— Eropa (Spanyol)
 - `eu-west-1`— Eropa (Irlandia)
 - `eu-west-2`— Eropa (London)
 - `eu-west-3`— Eropa (Paris)
 - `il-central-1`— Israel (Tel Aviv)
 - `me-central-1`— Timur Tengah (UEA)
 - `me-south-1`— Timur Tengah (Bahrain)
 - `sa-east-1`— Amerika Selatan (São Paulo)
 - `us-east-1`— AS Timur (Virginia N.)
 - `us-east-2`— AS Timur (Ohio)
 - `us-west-1`— AS Barat (California N.)

- `us-west-2`— AS Barat (Oregon)
- Jika Peran IAM untuk peran pusat identitas secara tidak sengaja dihapus dan dibuat ulang, prinsipal akan memiliki `principal-id` yang berbeda. Contoh `NewRole` akan memiliki `principal-id` yang tidak akan cocok dengan `principal-id` `456` yang direkam. `123` Satu-satunya cara untuk mengatasi ini pada titik ini adalah dengan mengatur ulang prinsipal dalam kebijakan sumber daya hilir di setiap akun hilir.

Integrasikan Amazon EMR dengan AWS Lake Formation


AWS Lake Formation adalah layanan terkelola yang membantu Anda menemukan, membuat katalog, membersihkan, dan mengamankan data di danau data Amazon Simple Storage Service (S3) Amazon Simple Storage Service (S3). Lake Formation menyediakan akses berbutir halus pada tingkat kolom, baris, atau sel ke database dan tabel di Katalog Data Glue AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Lake Formation?](#)

Dengan Amazon EMR rilis 6.7.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menerapkan kontrol akses berbasis Lake Formation ke pekerjaan Spark, Hive, dan Presto yang Anda kirimkan ke kluster Amazon EMR. Untuk berintegrasi dengan Lake Formation, Anda harus membuat cluster EMR dengan peran runtime. Peran runtime adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda kaitkan dengan pekerjaan atau kueri EMR Amazon. Amazon EMR kemudian menggunakan peran ini untuk mengakses AWS sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#).

Bagaimana Amazon EMR bekerja dengan Lake Formation

[Setelah mengintegrasikan Amazon EMR dengan Lake Formation, Anda dapat menjalankan kueri ke kluster EMR Amazon dengan API atau dengan AI Studio. Step](#) SageMaker Kemudian, Lake Formation menyediakan akses ke data melalui kredensial sementara untuk Amazon EMR. Proses ini disebut credential vending. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Lake Formation?](#)

Berikut ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana Amazon EMR mendapatkan akses ke data yang dilindungi oleh kebijakan keamanan Lake Formation.



1. Seorang pengguna mengirimkan kueri EMR Amazon untuk data di Lake Formation.
2. Amazon EMR meminta kredensial sementara dari Lake Formation untuk memberikan akses data pengguna.
3. Lake Formation mengembalikan kredensial sementara.
4. Amazon EMR mengirimkan permintaan kueri untuk mengambil data dari Amazon S3.
5. Amazon EMR menerima data dari Amazon S3, memfilternya, dan mengembalikan hasil berdasarkan izin pengguna yang ditentukan pengguna di Lake Formation.

Untuk informasi selengkapnya tentang penambahan pengguna dan grup ke kebijakan Lake Formation, lihat [Memberikan izin Katalog Data](#).

Prasyarat

Anda harus memenuhi persyaratan berikut sebelum mengintegrasikan Amazon EMR dan Lake Formation:

- Aktifkan otorisasi peran runtime di klaster EMR Amazon Anda.
- Gunakan AWS Glue Data Catalog sebagai toko metadata Anda.
- Tentukan dan kelola izin di Lake Formation untuk mengakses database, tabel, dan kolom di AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Lake Formation?](#)

Akses berbutir halus dengan Lake Formation

Amazon EMR merilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi termasuk dukungan untuk kontrol akses berbutir halus di baris, kolom, atau tingkat sel berdasarkan Lake Formation. AWS Topik di bagian ini mencakup bagaimana Anda dapat mengakses tabel katalog Data Glue Data yang dilindungi Lake Formation dari pekerjaan EMR Spark atau sesi interaktif dengan kontrol akses berbutir halus.

Aktifkan Lake Formation dengan Amazon EMR

Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, saat Anda menjalankan pekerjaan Spark di Amazon EMR di kluster EC2 yang mengakses data di Katalog Data AWS Glue, Anda dapat AWS Lake Formation menggunakannya untuk menerapkan izin tingkat tabel, baris, kolom, dan sel pada tabel berbasis Hudi, Iceberg, atau Delta Lake.

Di bagian ini, kami membahas cara membuat konfigurasi keamanan dan mengatur Lake Formation untuk bekerja dengan Amazon EMR. Kami juga membahas cara meluncurkan cluster dengan konfigurasi keamanan yang Anda buat untuk Lake Formation.

Langkah 1: Siapkan peran runtime untuk cluster EMR Anda

Untuk menggunakan peran runtime untuk klaster EMR Anda, Anda harus membuat konfigurasi keamanan. Dengan konfigurasi keamanan, Anda dapat menerapkan opsi keamanan, otorisasi, dan otentikasi yang konsisten di seluruh cluster Anda.

1. Buat file yang disebut `lf-runtime-roles-sec-cfg.json` dengan konfigurasi keamanan berikut.

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    },
    "LakeFormationConfiguration": {
      "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
    }
  },
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableAtRestEncryption": false,
```

```

        "EnableInTransitEncryption": true,
        "InTransitEncryptionConfiguration": {
            "TLSCertificateConfiguration": {<certificate-configuration>}
        }
    }
}

```

Contoh di bawah ini menggambarkan cara menggunakan file zip dengan sertifikat di Amazon S3 untuk konfigurasi sertifikat:

- File zip dengan sertifikat di Amazon S3 digunakan sebagai penyedia kunci. (Lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#) untuk persyaratan sertifikat.)

```

"TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "PEM",
    "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
}

```

Contoh di bawah ini menggambarkan cara menggunakan penyedia kunci kustom untuk konfigurasi sertifikat:

- Penyedia kunci khusus digunakan. (Lihat [Memberikan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam transit dengan enkripsi Amazon EMR](#) untuk persyaratan sertifikat.)

```

"TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
}

```

2. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa tag sesi dapat mengotorisasi Lake Formation, atur `LakeFormationConfiguration/AuthorizedSessionTagValue` properti keAmazon EMR.
3. Gunakan perintah berikut untuk membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR.

```

aws emr create-security-configuration \
--name 'iamconfig-with-iam-lf' \
--security-configuration file://lf-runtime-roles-sec-cfg.json

```

Atau, Anda dapat menggunakan [konsol EMR Amazon](#) untuk membuat konfigurasi keamanan dengan pengaturan khusus.

Langkah 2: Luncurkan klaster Amazon EMR

Sekarang Anda siap meluncurkan cluster EMR dengan konfigurasi keamanan yang Anda buat pada langkah sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi keamanan, lihat [Gunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan klaster Amazon EMR](#) dan [Peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#).

Langkah 3: Siapkan izin kolom, baris, atau tingkat sel berbasis Lake Formation dengan peran runtime Amazon EMR

Untuk menerapkan kontrol akses berbutir halus pada tingkat kolom, baris, atau sel dengan Lake Formation, administrator data lake untuk Lake Formation harus menetapkan Amazon EMR sebagai nilai untuk konfigurasi tag sesi. `AuthorizedSessionTagValue` Lake Formation menggunakan tag sesi ini untuk mengotorisasi penelepon dan menyediakan akses ke danau data. Anda dapat mengatur tag sesi ini di bagian Pengaturan integrasi aplikasi di konsol Lake Formation. Ganti **123456789012** dengan Akun AWS ID Anda sendiri.

Langkah 4: Konfigurasikan hibah AWS Glue dan Lake Formation untuk peran runtime Amazon EMR

Untuk melanjutkan penyiapan kontrol akses berbasis Lake Formation dengan peran runtime Amazon EMR, Anda harus mengonfigurasi hibah AWS Glue dan Lake Formation untuk peran runtime Amazon EMR. Untuk memungkinkan peran runtime IAM Anda berinteraksi dengan Lake Formation, beri mereka akses dengan `lakeformation:GetDataAccess` dan `glue:Get*`

Izin Lake Formation mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data AWS Glue, lokasi Amazon S3, dan data dasar di lokasi tersebut. Izin IAM mengontrol akses ke Lake Formation dan AWS Glue APIs dan sumber daya. Meskipun Anda mungkin memiliki izin Lake Formation untuk mengakses tabel di katalog data (SELECT), operasi Anda gagal jika Anda tidak memiliki izin IAM pada `glue:Get*` API. Untuk detail lebih lanjut tentang kontrol akses Lake Formation, lihat [ikhtisar kontrol akses Lake Formation](#).

1. Buat `emr-runtime-roles-lake-formation-policy.json` file dengan konten berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationManagedAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "glue:Get*",
        "glue:Create*",
        "glue:Update*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Buat kebijakan IAM terkait.

```
aws iam create-policy \
--policy-name emr-runtime-roles-lake-formation-policy \
--policy-document file://emr-runtime-roles-lake-formation-policy.json
```

3. [Untuk menetapkan kebijakan ini ke peran runtime IAM Anda, ikuti langkah-langkah dalam Mengelola izin. AWS Lake Formation](#)

Anda sekarang dapat menggunakan peran runtime dan Lake Formation untuk menerapkan izin tingkat tabel dan kolom. Anda juga dapat menggunakan identitas sumber untuk mengontrol tindakan dan memantau operasi dengan AWS CloudTrail.

Untuk setiap peran IAM yang Anda rencanakan untuk digunakan sebagai peran runtime, tetapkan kebijakan kepercayaan berikut, ganti `EMR_EC2_DefaultRole` dengan peran profil instans Anda. Untuk mengubah kebijakan kepercayaan peran IAM, lihat [Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran](#).

```
{
```



```
{
  "Sid": "AllowAssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:TagSession"
  ]
}
```

Untuk selengkapnya, end-to-end lihat [Memperkenalkan peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon](#).

Untuk informasi tentang cara mengintegrasikan dengan Iceberg dan AWS Glue Data Catalog untuk hierarki multi-katalog, lihat [Mengonfigurasi Spark untuk mengakses hierarki multi-katalog di Glue Data Catalog](#). AWS

Dukungan format meja terbuka

Amazon EMR merilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi termasuk dukungan untuk kontrol akses berbutir halus berdasarkan tabel Hive, Apache Iceberg, Apache Hudi, dan Delta Lake saat Anda membaca dan menulis data AWS Lake Formation dengan Spark SQL. Amazon EMR mendukung tabel, baris, kolom, dan kontrol akses tingkat sel dengan Apache Hudi. Amazon EMR merilis 6.15.0 dan yang lebih tinggi termasuk dukungan untuk kontrol akses berbutir halus di baris, kolom, atau tingkat sel berdasarkan Lake Formation. AWS Dimulai dengan EMR 7.12, operasi DHTML dan DDL yang memodifikasi data tabel didukung untuk tabel Apache Hive, Apache Iceberg, dan Delta Lake menggunakan kredensial penjual Lake Formation.

Topik di bagian ini mencakup bagaimana Anda dapat mengakses tabel terdaftar Lake Formation dalam format tabel terbuka dari pekerjaan EMR Spark atau sesi interaktif dengan kontrol akses berbutir halus.

Persyaratan izin

Tabel tidak terdaftar di AWS Lake Formation

Untuk tabel yang tidak terdaftar AWS Lake Formation, peran runtime pekerjaan mengakses Katalog Data AWS Glue dan data tabel yang mendasarinya di Amazon S3. Ini mengharuskan peran runtime pekerjaan memiliki izin IAM yang sesuai untuk operasi AWS Glue dan Amazon S3.

Tabel terdaftar di AWS Lake Formation

Untuk tabel yang terdaftar AWS Lake Formation, peran runtime pekerjaan mengakses metadata AWS Glue Data Catalog, sementara kredensial sementara yang dijual oleh Lake Formation mengakses data tabel yang mendasarinya di Amazon S3. Izin Lake Formation yang diperlukan untuk menjalankan operasi bergantung pada panggilan AWS Glue Data Catalog dan Amazon S3 API yang memulai tugas Spark dan dapat diringkas sebagai berikut:

- Izin DESCRIBE memungkinkan peran runtime untuk membaca tabel atau metadata database dalam Katalog Data
- Izin ALTER memungkinkan peran runtime untuk memodifikasi tabel atau metadata database dalam Katalog Data
- Izin DROP memungkinkan peran runtime untuk menghapus tabel atau metadata database dari Katalog Data
- Izin SELECT memungkinkan peran runtime membaca data tabel dari Amazon S3
- Izin INSERT memungkinkan peran runtime untuk menulis data tabel ke Amazon S3
- Izin DELETE memungkinkan peran runtime untuk menghapus data tabel dari Amazon S3

Note

Lake Formation mengevaluasi izin dengan malas saat pekerjaan Spark memanggil AWS Glue untuk mengambil metadata tabel dan Amazon S3 untuk mengambil data tabel. Pekerjaan yang menggunakan peran runtime dengan izin yang tidak mencukupi tidak akan gagal sampai Spark melakukan panggilan AWS Glue atau Amazon S3 yang memerlukan izin yang hilang.

Note

Dalam matriks tabel yang didukung berikut:

- Operasi yang ditandai sebagai Didukung secara eksklusif menggunakan kredensial Lake Formation untuk mengakses data tabel untuk tabel yang terdaftar dengan Lake Formation. Jika izin Lake Formation tidak mencukupi, operasi tidak akan kembali ke kredensial peran runtime. Untuk tabel yang tidak terdaftar di Lake Formation, kredensial peran runtime pekerjaan mengakses data tabel.

- Operasi yang ditandai sebagai Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3 tidak menggunakan kredensial Lake Formation untuk mengakses data tabel yang mendasarinya di Amazon S3. Untuk menjalankan operasi ini, peran runtime pekerjaan harus memiliki izin Amazon S3 IAM yang diperlukan untuk mengakses data tabel, terlepas dari apakah tabel terdaftar di Lake Formation.

Hive

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
SELECT	SELECT	Didukung
CREATE TABLE	CREATE_TABLE	Didukung
BUAT TABEL SEPERTI	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MENGGAMBARAKAN TABEL	MENJELASKAN	Didukung
TBLPROPERTIES	MENJELASKAN	Didukung
TAMPILKAN KOLOM	MENJELASKAN	Didukung
TAMPILKAN PARTISI	MENJELASKAN	Didukung
TAMPILKAN TABEL BUAT	MENJELASKAN	Didukung
UBAH TABEL tablename	PILIH dan UBAH	Didukung

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
UBAH LOKASI tablename SET TABEL	-	Tidak didukung
UBAH TABEL tablename TAMBAHKAN PARTISI	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MEJA PERBAIKAN	PILIH dan UBAH	Didukung
MEMUAT DATA		Tidak didukung
INSERT	INSERT dan ALTER	Didukung
MASUKKAN TIMPA	PILIH, MASUKKAN, HAPUS dan UBAH	Didukung
MEJA DROP	SELECT, DROP, DELETE dan ALTER	Didukung
MEMOTONG TABEL	PILIH, MASUKKAN, HAPUS dan UBAH	Didukung
Penulis Rangka Data V1	Sama seperti operasi SQL yang sesuai	Didukung saat menambahkan data ke tabel yang ada. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut
Penulis Rangka Data V2	Sama seperti operasi SQL yang sesuai	Didukung saat menambahkan data ke tabel yang ada. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut

Iceberg

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
SELECT	SELECT	Didukung
CREATE TABLE	CREATE_TABLE	Didukung
BUAT TABEL SEPERTI	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
GANTI TABEL SEBAGAI PILIH	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MENGGAMBARKAN TABEL	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TBLPROPERTIES	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TAMPILKAN TABEL BUAT	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
ALTER TABLE	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MENGUBAH LOKASI SET TABEL	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MENGUBAH TABEL TULIS DIURUTKAN OLEH	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MENGUBAH TABEL TULIS DIDISTRIBUSIKAN OLEH	PILIH, INSERT, dan ALTER	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
UBAH TABEL GANTI NAMA TABEL	CREATE_TABLE, dan DROP	Didukung
MASUKKAN KE	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MASUKKAN TIMPA	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
DELETE	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
UPDATE	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
BERGABUNG MENJADI	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MEJA DROP	PILIH, HAPUS, dan JATUHKAN	Didukung
DataFrame Penulis V1	-	Tidak didukung
DataFrame Penulis V2	Sama seperti operasi SQL yang sesuai	Didukung saat menambahkan data ke tabel yang ada. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut.
Tabel metadata	SELECT	Didukung. Tabel tertentu disembunyikan. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut.

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
Prosedur tersimpan	-	Didukung untuk tabel yang memenuhi ketentuan berikut: - Tabel tidak terdaftar di AWS Lake Formation - Tabel yang tidak menggunakan <code>register_table</code> dan <code>migrate</code> Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut.

Konfigurasi Spark untuk Iceberg: Jika Anda ingin menggunakan format Iceberg, atur konfigurasi berikut. Ganti **`DB_LOCATION`** dengan jalur Amazon S3 tempat tabel Iceberg Anda berada, dan ganti placeholder wilayah dan ID akun dengan nilai Anda sendiri.

```
spark-sql \
--conf
  spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://DB_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=AWS_REGION
```

Jika Anda ingin menggunakan format Iceberg pada versi EMR sebelumnya, gunakan perintah berikut sebagai gantinya:

```
spark-sql \
--conf
  spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions,com.
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
```

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://DB_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.assume-role.region=AWS_REGION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

Contoh:

Berikut adalah beberapa contoh bekerja dengan tabel Iceberg:

```
-- Create an Iceberg table
CREATE TABLE my_iceberg_table (
  id BIGINT,
  name STRING,
  created_at TIMESTAMP
) USING ICEBERG;

-- Insert data
INSERT INTO my_iceberg_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the table
SELECT * FROM my_iceberg_table;
```

Hudi

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
SELECT	SELECT	Didukung
CREATE TABLE	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
BUAT TABEL SEPERTI	CREATE_TABLE	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	-	Tidak didukung

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
MENGGAMBARAKAN TABEL	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TBLPROPERTIES	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TAMPILKAN KOLOM	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TAMPILKAN TABEL BUAT	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
ALTER TABLE	SELECT	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MASUKKAN KE	PILIH dan UBAH	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MASUKKAN TIMPA	PILIH dan UBAH	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
DELETE	-	Tidak didukung
UPDATE	-	Tidak didukung
BERGABUNG MENJADI	-	Tidak didukung
MEJA DROP	PILIH dan DROP	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
DataFrame Penulis V1	-	Tidak didukung
DataFrame Penulis V2	Sama seperti operasi SQL yang sesuai	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
Tabel metadata	-	Tidak didukung

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
Pemeliharaan meja dan fitur utilitas	-	Tidak didukung

Konfigurasi percikan untuk Hudi:

Untuk memulai shell Spark pada EMR 7.10 atau versi yang lebih tinggi, gunakan perintah berikut:

```
spark-sql
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog \
--conf spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension
```

Untuk memulai shell Spark pada versi EMR sebelumnya, gunakan perintah di bawah ini sebagai gantinya:

```
spark-sql
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer \
--conf
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog \
--conf
spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr
\
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

Contoh:

Berikut adalah beberapa contoh bekerja dengan tabel Hudi:

```
-- Create a Hudi table
CREATE TABLE my_hudi_table (
  id BIGINT,
  name STRING,
  created_at TIMESTAMP
) USING HUDI
TBLPROPERTIES (
  'type' = 'cow',
  'primaryKey' = 'id'
```

```
);

-- Insert data
INSERT INTO my_hudi_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the latest snapshot
SELECT * FROM my_hudi_table;
```

Untuk menanyakan snapshot terbaru dari copy-on-write tabel:

```
SELECT * FROM my_hudi_cow_table

spark.read.table("my_hudi_cow_table")
```

Untuk menanyakan data tabel terbaru yang dipadatkan, Anda dapat menanyakan MOR tabel yang dioptimalkan baca yang diakhiran dengan: `_ro`

```
SELECT * FROM my_hudi_mor_table_ro

spark.read.table("my_hudi_mor_table_ro")
```

Delta Lake

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
SELECT	SELECT	Didukung
CREATE TABLE	CREATE_TABLE	Didukung
BUAT TABEL SEPERTI	-	Tidak didukung
BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	CREATE_TABLE	Didukung
GANTI TABEL SEBAGAI PILIH	PILIH, MASUKKAN dan UBAH	Didukung
MENGGAMBARKAN TABEL	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
TBLPROPERTIES	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TAMPILKAN KOLOM	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
TAMPILKAN TABEL BUAT	MENJELASKAN	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
ALTER TABLE	PILIH dan INSERT	Didukung
MENGUBAH LOKASI SET TABEL	PILIH dan INSERT	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
UBAH tablename KLAster TABEL DENGAN	PILIH dan INSERT	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
UBAH TABEL tablename TAMBAHKAN KENDALA	PILIH dan INSERT	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
UBAH KENDALA tablename DROP TABEL	PILIH dan INSERT	Didukung dengan izin IAM di lokasi Amazon S3
MASUKKAN KE	PILIH dan INSERT	Didukung
MASUKKAN TIMPA	PILIH dan INSERT	Didukung
DELETE	PILIH dan INSERT	Didukung
UPDATE	PILIH dan INSERT	Didukung
BERGABUNG MENJADI	PILIH dan INSERT	Didukung
MEJA DROP	PILIH, HAPUS dan JATUHKAN	Didukung
DataFrame Penulis V1	-	Tidak didukung

Operasi	AWS Lake Formation izin	Status Support
DataFrame Penulis V2	Sama seperti operasi SQL yang sesuai	Didukung
Pemeliharaan meja dan fitur utilitas	-	Tidak didukung

Konfigurasi percikan untuk Danau Delta:

Untuk menggunakan Delta Lake dengan Lake Formation di EMR 7.10 dan yang lebih tinggi, jalankan perintah berikut:

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension \
  --conf
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog
```

Untuk menggunakan Danau Delta dengan Lake Formation di EMR 6.15 hingga 7.9, jalankan yang berikut ini

```
spark-sql \
  --conf
spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
\
  --conf
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

Jika Anda ingin Lake Formation menggunakan server rekaman untuk mengelola katalog Spark Anda, atur `spark.sql.catalog.<managed_catalog_name>.lf.managed` ke `true`.

Contoh:

Berikut adalah beberapa contoh bekerja dengan tabel Delta Lake:

```
-- Create a Delta Lake table
CREATE TABLE my_delta_table (
  id BIGINT,
```

```

    name STRING,
    created_at TIMESTAMP
) USING DELTA;

-- Insert data
INSERT INTO my_delta_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the table
SELECT * FROM my_delta_table;

-- Update data
UPDATE my_delta_table SET name = 'Alice Smith' WHERE id = 1;

-- Merge data
MERGE INTO my_delta_table AS target
USING (SELECT 2 as id, 'Bob' as name, current_timestamp() as created_at) AS source
ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET *
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT *;

```

Membuat tabel Delta Lake di AWS Glue Data Catalog

Amazon EMR dengan Lake Formation tidak mendukung perintah DDL dan pembuatan tabel Delta dalam rilis EMR lebih awal dari 7.12. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat tabel di Katalog Data AWS Glue.

1. Gunakan contoh berikut untuk membuat tabel Delta. Pastikan lokasi S3 Anda ada.

```

spark-sql \
--conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
--conf
    "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"

> CREATE DATABASE if not exists <DATABASE_NAME> LOCATION 's3://<S3_LOCATION>/
transactionaldata/native-delta/<DATABASE_NAME>/' ;
> CREATE TABLE <TABLE_NAME> (x INT, y STRING, z STRING) USING delta;
> INSERT INTO <TABLE_NAME> VALUES (1, 'a1', 'b1');

```

2. Untuk melihat detail tabel Anda, buka <https://console.aws.amazon.com/glue/>.
3. Di navigasi kiri, perluas Katalog Data, pilih Tabel, lalu pilih tabel yang Anda buat. Di bawah Skema, Anda akan melihat bahwa tabel Delta yang Anda buat dengan Spark menyimpan semua kolom dalam tipe data di Glue. array<string> AWS

4. Untuk menentukan filter kolom dan tingkat sel di Lake Formation, hapus `col` kolom dari skema Anda, lalu tambahkan kolom yang ada di skema tabel Anda. Dalam contoh ini, tambahkan kolom `x,y, dan z`.

Dengan fitur ini, Anda dapat menjalankan kueri snapshot pada copy-on-write tabel untuk menanyakan snapshot terbaru dari tabel pada saat komit atau pemadatan tertentu. Saat ini, kluster EMR Amazon yang mendukung Lake Formation harus mengambil kolom waktu komit Hudi untuk melakukan kueri tambahan dan kueri perjalanan waktu. Itu tidak mendukung `timestamp as of` sintaks dan fungsinya Spark. `Spark.read()` Sintaks yang benar adalah `select * from table where _hoodie_commit_time <= point_in_time`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kueri Tunjuk Waktu Perjalanan Waktu di tabel Hudi](#).

Note

Kinerja pembacaan pada cluster Lake Formation mungkin lebih lambat karena optimasi yang tidak didukung. Fitur-fitur ini termasuk daftar file berdasarkan metadata Hudi, dan melewati data. Kami menyarankan Anda menguji kinerja aplikasi Anda untuk memastikan bahwa itu memenuhi persyaratan Anda.

Bekerja dengan tampilan Katalog Data Glue di Amazon EMR

Note

Membuat dan mengelola tampilan Katalog Data AWS Glue untuk digunakan dengan EMR di EC2 tersedia dengan rilis Amazon [EMR 7.10.0](#) dan yang lebih baru.

Anda dapat membuat dan mengelola tampilan di Katalog Data AWS Glue untuk digunakan dengan EMR di EC2. Ini umumnya dikenal sebagai tampilan AWS Glue Data Catalog. Tampilan ini berguna karena mendukung beberapa mesin kueri SQL, sehingga Anda dapat mengakses tampilan yang sama di berbagai AWS layanan, seperti EMR di EC2, Amazon Athena, dan Amazon Redshift.

Dengan membuat tampilan di Katalog Data, Anda dapat menggunakan hibah sumber daya dan kontrol akses berbasis tag AWS Lake Formation untuk memberikan akses ke sana. Dengan menggunakan metode kontrol akses ini, Anda tidak perlu mengonfigurasi akses tambahan ke tabel yang Anda referensikan saat membuat tampilan. Metode pemberian izin ini disebut semantik definer, dan pandangan ini disebut tampilan definer. Untuk informasi selengkapnya tentang kontrol akses di

Lake Formation, lihat [Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data di Panduan Pengembang](#) AWS Lake Formation.

Tampilan Katalog Data berguna untuk kasus penggunaan berikut:

- Kontrol akses granular — Anda dapat membuat tampilan yang membatasi akses data berdasarkan izin yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan di Katalog Data untuk mencegah karyawan yang tidak bekerja di departemen SDM melihat informasi identitas pribadi (PII).
- Definisi tampilan lengkap — Dengan menerapkan filter pada tampilan Anda di Katalog Data, Anda memastikan bahwa catatan data yang tersedia dalam tampilan di Katalog Data selalu lengkap.
- Keamanan yang ditingkatkan — Definisi kueri yang digunakan untuk membuat tampilan harus lengkap. Manfaat ini berarti bahwa tampilan dalam Katalog Data kurang rentan terhadap perintah SQL dari aktor jahat.
- Berbagi data sederhana — Bagikan data dengan AWS akun lain tanpa memindahkan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi data lintas akun di Lake Formation](#).

Membuat tampilan Katalog Data

Ada berbagai cara untuk membuat tampilan Katalog Data. Ini termasuk menggunakan AWS CLI atau Spark SQL. Beberapa contoh mengikuti.

Using SQL

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk membuat tampilan Data Catalog. Perhatikan jenis MULTI DIALECT tampilan. Ini membedakan tampilan Katalog Data dari tampilan lain. SECURITYPredikat ditentukan sebagaiDEFINER. Ini menunjukkan tampilan Katalog Data dengan DEFINER semantik.

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROTECTED MULTI DIALECT VIEW [IF NOT EXISTS] view_name
[(column_name [COMMENT column_comment], ...) ]
[ COMMENT view_comment ]
[TBLPROPERTIES (property_name = property_value, ... )]
SECURITY DEFINER
AS query;
```

Berikut ini adalah contoh CREATE pernyataan, mengikuti sintaks:

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER
```



```
AS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY order_date
```

Anda juga dapat membuat tampilan dalam mode dry-run, menggunakan SQL, untuk menguji pembuatan tampilan, tanpa benar-benar membuat sumber daya. Menggunakan opsi ini menghasilkan “dry run” yang memvalidasi input dan, jika validasi berhasil, mengembalikan JSON dari objek tabel AWS Glue yang akan mewakili tampilan. Dalam hal ini, Tampilan sebenarnya tidak dibuat.

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROTECTED MULTI DIALECT VIEW view_name
SECURITY DEFINER
[ SHOW VIEW JSON ]
AS view-sql
```

Using the AWS CLI

Note

Saat Anda menggunakan perintah CLI, SQL yang digunakan untuk membuat tampilan tidak diurai. Hal ini dapat mengakibatkan kasus di mana tampilan dibuat, tetapi kueri tidak berhasil. Pastikan untuk menguji sintaks SQL Anda sebelum membuat tampilan.

Anda menggunakan perintah CLI berikut untuk membuat tampilan:

```
aws glue create-table --cli-input-json '{
  "DatabaseName": "database",
  "TableInput": {
    "Name": "view",
    "StorageDescriptor": {
      "Columns": [
        {
          "Name": "col1",
          "Type": "data-type"
        },
        ...
        {
          "Name": "col_n",
          "Type": "data-type"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  ],
  "SerdeInfo": {}
},
"ViewDefinition": {
  "SubObjects": [
    "arn:aws:glue:aws-region:aws-account-id:table/database/referenced-table1",
    ...
    "arn:aws:glue:aws-region:aws-account-id:table/database/referenced-tableN",
  ],
  "IsProtected": true,
  "Representations": [
    {
      "Dialect": "SPARK",
      "DialectVersion": "1.0",
      "ViewOriginalText": "Spark-SQL",
      "ViewExpandedText": "Spark-SQL"
    }
  ]
}
}
}'

```

Operasi tampilan yang didukung

Fragmen perintah berikut menunjukkan kepada Anda berbagai cara untuk bekerja dengan tampilan Katalog Data:

- CREATE VIEW

Membuat tampilan data-katalog. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan pembuatan tampilan dari tabel yang ada:

```

CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM my_catalog.my_database.source_table

```

- UBAH TAMPILAN

Sintaks yang tersedia:

- ALTER VIEW view_name [FORCE] ADD DIALECT AS query
- ALTER VIEW view_name [FORCE] UPDATE DIALECT AS query

- `ALTER VIEW view_name DROP DIALECT`

Anda dapat menggunakan `FORCE ADD DIALECT` opsi untuk memaksa memperbarui skema dan sub objek sesuai dialek mesin baru. Perhatikan bahwa melakukan hal ini dapat mengakibatkan kesalahan kueri jika Anda juga tidak menggunakannya `FORCE` untuk memperbarui dialek mesin lainnya. Berikut ini menunjukkan contoh:

```
ALTER VIEW catalog_view FORCE ADD DIALECT
AS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY orderdate;
```

Berikut ini menunjukkan cara mengubah tampilan untuk memperbarui dialek:

```
ALTER VIEW catalog_view UPDATE DIALECT AS
SELECT count(*) FROM my_catalog.my_database.source_table;
```

- **JELASKAN TAMPILAN**

Sintaks yang tersedia untuk menggambarkan tampilan:

- `SHOW COLUMNS {FROM|IN} view_name [{FROM|IN} database_name]`— Jika pengguna memiliki izin AWS Glue dan Lake Formation yang diperlukan untuk menggambarkan tampilan, mereka dapat membuat daftar kolom. Berikut ini menunjukkan beberapa contoh perintah untuk menampilkan kolom:

```
SHOW COLUMNS FROM my_database.source_table;
SHOW COLUMNS IN my_database.source_table;
```

- `DESCRIBE view_name`— Jika pengguna memiliki izin AWS Glue dan Lake Formation yang diperlukan untuk mendeskripsikan tampilan, mereka dapat mencantumkan kolom dalam tampilan bersama dengan metadatanya.
- **TAMPILAN DROP**

Sintaks yang tersedia:

- `DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name`

Contoh berikut menunjukkan `DROP` pernyataan yang menguji apakah tampilan ada sebelum menjatuhkannya:

```
DROP VIEW IF EXISTS catalog_view;
```

- **TAMPILKAN TAMPILAN BUAT**

- **SHOW CREATE VIEW view_name-** Menunjukkan pernyataan SQL yang menciptakan tampilan yang ditentukan. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan pembuatan tampilan data-katalog:

```
SHOW CREATE TABLE my_database.catalog_view;
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW my_catalog.my_database.catalog_view (
  net_profit,
  customer_id,
  item_id,
  sold_date)
TBLPROPERTIES (
  'transient_lastDdlTime' = '1736267222')
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM
my_database.store_sales_partitioned_1f WHERE customer_id IN (SELECT customer_id
from source_table limit 10)
```

- **TAMPILKAN TAMPILAN**

Daftar semua tampilan dalam katalog seperti tampilan biasa, tampilan multi-dialek (MDV), dan MDV tanpa dialek Spark. Sintaks yang tersedia adalah sebagai berikut:

- **SHOW VIEWS [{ FROM | IN } database_name] [LIKE regex_pattern]:**

Berikut ini menunjukkan contoh perintah untuk menampilkan tampilan:

```
SHOW VIEWS IN marketing_analytics LIKE 'catalog_view*';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi tampilan data-katalog, lihat Membangun tampilan [Katalog Data AWS Glue di Panduan](#) Pengembang AWS Lake Formation .

Menanyakan tampilan Katalog Data

Setelah membuat tampilan Katalog Data, Anda dapat melakukan kueri menggunakan pekerjaan Amazon EMR Spark yang mengaktifkan kontrol akses berbutir AWS Lake Formation halus. Peran runtime pekerjaan harus memiliki SELECT izin Lake Formation pada tampilan Katalog Data. Anda tidak perlu memberikan akses ke tabel dasar yang direferensikan dalam tampilan.

Setelah semuanya disiapkan, Anda dapat menanyakan tampilan Anda. Misalnya, setelah membuat aplikasi EMR Amazon di EMR Studio, Anda dapat menjalankan kueri berikut untuk mengakses tampilan.

```
SELECT * from my_database.catalog_view LIMIT 10;
```

Fungsi yang bermanfaat adalah `invoker_principal`. Ia mengembalikan pengenalan unik dari peran runtime pekerjaan EMRS. Ini dapat digunakan untuk mengontrol output tampilan, berdasarkan prinsip pemanggilan. Anda dapat menggunakan ini untuk menambahkan kondisi dalam tampilan yang menyempurnakan hasil kueri, berdasarkan peran pemanggilan. Peran runtime pekerjaan harus memiliki izin untuk tindakan `LakeFormation:GetDataLakePrincipal` IAM untuk menggunakan fungsi ini.

```
select invoker_principal();
```

Anda dapat menambahkan fungsi ini ke WHERE klausa, misalnya, untuk memperbaiki hasil kueri.

Pertimbangan dan batasan

Saat Anda membuat tampilan Katalog Data, berikut ini berlaku:

- Anda hanya dapat membuat tampilan Katalog Data dengan Amazon EMR 7.10 ke atas.
- Penentu tampilan Katalog Data harus memiliki SELECT akses ke tabel dasar dasar yang diakses oleh tampilan. Membuat tampilan Katalog Data gagal jika tabel dasar tertentu memiliki filter Lake Formation yang dikenakan pada peran definer.
- Tabel dasar tidak boleh memiliki izin `IAMAllowedPrincipals` data lake di Lake Formation. Jika ada, kesalahan tampilan Multi Dialek mungkin hanya referensi tabel tanpa izin `IAMAllowedPrincipals` terjadi.
- Lokasi Amazon S3 tabel harus terdaftar sebagai lokasi danau data Lake Formation. Jika tabel tidak terdaftar, kesalahan tampilan Multi Dialek mungkin hanya referensi tabel terkelola Lake Formation terjadi. Untuk informasi tentang cara mendaftarkan lokasi Amazon S3 di Lake Formation, lihat [Mendaftarkan lokasi Amazon S3](#) di AWS Lake Formation Panduan Pengembang.
- Anda hanya dapat membuat tampilan Katalog PROTECTED Data. UNPROTECTED tampilan tidak didukung.
- Anda tidak dapat mereferensikan tabel di AWS akun lain dalam definisi tampilan Katalog Data. Anda juga tidak dapat mereferensikan tabel di akun yang sama yang berada di wilayah terpisah.

- Untuk berbagi data di seluruh akun atau wilayah, seluruh tampilan harus dibagikan lintas akun dan lintas wilayah, menggunakan tautan sumber daya Lake Formation.
- Fungsi yang ditentukan pengguna (UDFs) tidak didukung.
- Anda dapat menggunakan tampilan berdasarkan tabel Iceberg. Format meja terbuka Apache Hudi dan Delta Lake juga didukung.
- Anda tidak dapat mereferensikan tampilan lain dalam tampilan Katalog Data.
- Skema tampilan AWS Glue Data Catalog selalu disimpan menggunakan huruf kecil. Misalnya, jika Anda menggunakan pernyataan DDL untuk membuat tampilan Katalog Data Glue dengan kolom bernama `Castle`, kolom yang dibuat dalam Katalog Data Glue akan dibuat huruf kecil, untuk `castle`. Jika Anda kemudian menentukan nama kolom dalam kueri DML sebagai `Castle` atau `CASTLE`, EMR Spark akan membuat nama huruf kecil untuk Anda dalam rangka untuk menjalankan query. Tetapi judul kolom ditampilkan menggunakan casing yang Anda tentukan dalam kueri.

Jika Anda ingin kueri gagal dalam kasus di mana nama kolom yang ditentukan dalam kueri DML tidak cocok dengan nama kolom di Katalog Data Glue, Anda dapat mengaturnya dengan `spark.sql.caseSensitive=true`.

Pertimbangan untuk Amazon EMR dengan Lake Formation

Amazon EMR dengan Lake Formation tersedia di semua wilayah yang [tersedia](#).

Pertimbangan untuk Amazon EMR dengan Lake Formation untuk versi 7.9 dan sebelumnya

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan AWS Lake Formation EMR 7.9 dan versi sebelumnya.

- [Kontrol akses berbutir halus](#) pada tingkat baris, kolom, dan sel tersedia di cluster dengan rilis Amazon EMR 6.15 dan lebih tinggi.
- Pengguna dengan akses ke tabel dapat mengakses semua properti tabel itu. Jika Anda memiliki kontrol akses berbasis Lake Formation pada tabel, tinjau tabel untuk memastikan bahwa properti tidak berisi data atau informasi sensitif apa pun.
- Cluster EMR Amazon dengan Lake Formation tidak mendukung fallback Spark ke HDFS saat Spark mengumpulkan statistik tabel. Ini biasanya membantu mengoptimalkan kinerja kueri.
- Operasi yang mendukung kontrol akses berdasarkan Lake Formation dengan tabel Apache Spark yang tidak diatur termasuk `INSERT INTO` dan `INSERT OVERWRITE`.

- Operasi yang mendukung kontrol akses berdasarkan Lake Formation dengan Apache Spark dan Apache Hive meliputi `SELECT`, `DESCRIBE`, `SHOW DATABASE`, `SHOW TABLE` dan `SHOW COLUMN` `SHOW PARTITION`
- Amazon EMR tidak mendukung kontrol akses ke operasi berbasis Lake Formation berikut:
 - Menulis ke tabel yang diatur
 - Amazon EMR tidak mendukung `CREATE TABLE` Amazon EMR 6.10.0 dan dukungan yang lebih tinggi. `ALTER TABLE`
 - Pernyataan DML selain `INSERT` perintah.
- Ada perbedaan kinerja antara kueri yang sama dengan dan tanpa kontrol akses berbasis Lake Formation.
- Anda hanya dapat menggunakan Amazon EMR dengan Lake Formation untuk pekerjaan Spark.
- Propagasi Identitas Tepercaya tidak didukung dengan hierarki multi-katalog di Katalog Data Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan hierarki multi-katalog di Katalog Data AWS Glue](#).

Pertimbangan untuk Amazon EMR dengan Lake Formation untuk versi 7.10 dan yang lebih baru

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Amazon EMR dengan AWS Lake Formation EMR 7.10 dan versi yang lebih baru.

- Amazon EMR mendukung kontrol akses berbutir halus melalui Lake Formation hanya untuk Apache Hive, Apache Iceberg, Apache Delta dan Apache Hudi tabel. Format Apache Hive termasuk Parquet, ORC, dan xSV CSV.
- Untuk aplikasi yang mendukung Lake Formation, log Spark ditulis ke Amazon S3 dalam dua grup: log ruang sistem dan log ruang pengguna. Log ruang sistem mungkin berisi informasi sensitif seperti skema tabel lengkap. Untuk melindungi data ini, Amazon EMR menyimpan log ruang sistem di lokasi terpisah dari log ruang pengguna. Sangat disarankan agar administrator akun tidak memberikan pengguna akses ke log ruang sistem.
- Jika Anda mendaftarkan lokasi tabel dengan Lake Formation, akses data akan dikontrol secara eksklusif oleh izin peran yang digunakan untuk pendaftaran, bukan oleh peran runtime pekerjaan Amazon EMR. Jika peran registrasi salah dikonfigurasi, pekerjaan yang mencoba mengakses tabel akan gagal.
- Anda tidak dapat mematikan `DynamicResourceAllocation` untuk pekerjaan Lake Formation.
- Anda hanya dapat menggunakan Lake Formation dengan pekerjaan Spark.

- Amazon EMR dengan Lake Formation hanya mendukung satu sesi Spark selama pekerjaan.
- Amazon EMR dengan Lake Formation hanya mendukung kueri tabel lintas akun yang dibagikan melalui tautan sumber daya.
- Berikut ini tidak didukung:
 - Kumpulan data terdistribusi yang tangguh (RDD)
 - Streaming percikan
 - Menulis dengan izin yang diberikan Lake Formation
 - Kontrol akses untuk kolom bersarang
- Amazon EMR memblokir fungsionalitas yang mungkin merusak isolasi lengkap driver sistem, termasuk yang berikut ini:
 - UDTs, HiveUDFs, dan fungsi apa pun yang ditentukan pengguna yang melibatkan kelas khusus
 - Sumber data kustom
 - Pasokan stoples tambahan untuk ekstensi Spark, konektor, atau metastore
 - Perintah `ANALYZE TABLE`
- Untuk menegakkan kontrol akses, `EXPLAIN PLAN` dan operasi DDL seperti `DESCRIBE TABLE` tidak mengekspos informasi terbatas.
- Amazon EMR membatasi akses ke driver sistem Spark log pada aplikasi yang mendukung Lake Formation. Karena driver sistem berjalan dengan izin tinggi, peristiwa dan log yang dihasilkan driver sistem dapat mencakup informasi sensitif. Untuk mencegah pengguna atau kode yang tidak sah mengakses data sensitif ini, Amazon EMR menonaktifkan akses ke log driver sistem.

Log profil sistem selalu disimpan dalam penyimpanan terkelola - ini adalah pengaturan wajib yang tidak dapat dinonaktifkan. Log ini disimpan dengan aman dan dienkripsi menggunakan kunci KMS yang Dikelola Pelanggan atau kunci KMS Terkelola AWS .

Jika aplikasi EMR Amazon Anda berada dalam subnet pribadi dengan titik akhir VPC untuk Amazon S3 dan Anda melampirkan kebijakan titik akhir untuk mengontrol akses, sebelum pekerjaan Anda dapat mengirim data log ke AWS Amazon S3 Terkelola, Anda harus menyertakan izin yang dirinci dalam Penyimpanan terkelola dalam kebijakan VPC Anda ke titik akhir gateway S3. Untuk permintaan pemecahan masalah, hubungi AWS dukungan.

- Jika Anda mendaftarkan lokasi tabel dengan Lake Formation, jalur akses data akan melewati kredensial yang disimpan Lake Formation terlepas dari izin IAM untuk peran runtime pekerjaan Amazon EMR. Jika Anda salah mengonfigurasi peran yang terdaftar dengan lokasi tabel, pekerjaan yang dikirimkan yang menggunakan peran dengan izin IAM S3 ke lokasi tabel akan gagal.

- Menulis ke tabel Lake Formation menggunakan izin IAM daripada izin yang diberikan Lake Formation. Jika peran runtime pekerjaan Anda memiliki izin S3 yang diperlukan, Anda dapat menggunakannya untuk menjalankan operasi penulisan.

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan saat menggunakan Apache Iceberg:

- Anda hanya dapat menggunakan Apache Iceberg dengan katalog sesi dan tidak sewenang-wenang bernama katalog.
- Tabel gunung es yang terdaftar di Lake Formation hanya mendukung tabel metadata `history`, `metadata_log_entries`, `snapshots`, `files` dan `manifests refs` Amazon EMR menyembunyikan kolom yang mungkin memiliki data sensitif, seperti `partitions`, dan `path summaries`. Batasan ini tidak berlaku untuk tabel Gunung Es yang tidak terdaftar di Lake Formation.
- Tabel yang tidak Anda daftarkan di Lake Formation mendukung semua prosedur yang disimpan Gunung Es. Prosedur `register_table` dan `migrate` prosedur tidak didukung untuk tabel apa pun.
- Kami menyarankan Anda menggunakan Iceberg `DataFrameWriter V2` alih-alih `V1`.

Pertimbangan untuk Amazon EMR dengan Lake Formation untuk versi 7.12 dan yang lebih baru

Umum

Tinjau batasan berikut saat menggunakan Lake Formation dengan Amazon EMR.

- Anda tidak dapat mematikan `DynamicResourceAllocation` untuk pekerjaan Lake Formation.
- Anda hanya dapat menggunakan Lake Formation dengan pekerjaan Spark.
- Amazon EMR dengan Lake Formation hanya mendukung satu sesi Spark selama pekerjaan.
- Amazon EMR dengan Lake Formation hanya mendukung kueri tabel lintas akun yang dibagikan melalui tautan sumber daya.
- Berikut ini tidak didukung:
 - Kumpulan data terdistribusi yang tangguh (RDD)
 - Streaming percikan
 - Kontrol akses untuk kolom bersarang
- Amazon EMR memblokir fungsionalitas yang mungkin merusak isolasi lengkap driver sistem, termasuk yang berikut ini:

- UDTs, HiveUDFs, dan fungsi apa pun yang ditentukan pengguna yang melibatkan kelas khusus
- Sumber data kustom
- Pasokan stoples tambahan untuk ekstensi Spark, konektor, atau metastore
- Perintah `ANALYZE TABLE`
- [Jika aplikasi EMR Amazon Anda berada dalam subnet pribadi dengan titik akhir VPC untuk Amazon S3 dan Anda melampirkan kebijakan titik akhir untuk mengontrol akses, sebelum pekerjaan Anda dapat mengirim data log ke AWS Amazon S3 Terkelola, Anda harus menyertakan izin yang dirinci dalam Penyimpanan terkelola dalam kebijakan VPC Anda ke titik akhir gateway S3.](#) Untuk permintaan pemecahan masalah, hubungi AWS dukungan.
- Dimulai dengan Amazon EMR 7.9.0, Spark FGAC mendukung AFile Sistem S3 saat digunakan dengan skema `s3a://`.
- Amazon EMR 7.11 mendukung pembuatan tabel terkelola menggunakan CTAS.
- Amazon EMR 7.12 mendukung pembuatan tabel terkelola dan eksternal menggunakan CTAS.

Izin

- Untuk menegakkan kontrol akses, EXPLORE PLAN dan operasi DDL seperti `DESCRIBE TABLE` tidak mengekspos informasi terbatas.
- Saat Anda mendaftarkan lokasi tabel dengan Lake Formation, akses data menggunakan kredensial yang disimpan Lake Formation, bukan izin IAM peran runtime pekerjaan EMR Tanpa Server. Pekerjaan akan gagal jika peran terdaftar untuk lokasi tabel salah dikonfigurasi, bahkan ketika peran runtime memiliki izin IAM S3 untuk lokasi tersebut.
- Dimulai dengan Amazon EMR 7.12, Anda dapat menulis ke tabel Hive dan Iceberg yang ada menggunakan `DataFrameWriter (V2)` dengan kredensial Lake Formation dalam mode `append`. Untuk operasi menimpa atau saat membuat tabel baru, EMR menggunakan kredensial peran runtime untuk memodifikasi data tabel.
- Batasan berikut berlaku saat menggunakan tampilan atau tabel cache sebagai data sumber (batasan ini tidak berlaku untuk tampilan AWS Glue Data Catalog):
 - Untuk operasi `MERGE`, `DELETE`, dan `UPDATE`
 - Didukung: Menggunakan tampilan dan tabel cache sebagai tabel sumber.
 - Tidak didukung: Menggunakan tampilan dan tabel cache dalam klausa penetapan dan kondisi.
 - Untuk `CREATE OR REPLACE` dan `REPLACE TABLE AS SELECT` operasi:
 - Tidak didukung: Menggunakan tampilan dan tabel cache sebagai tabel sumber.

- Tabel Delta Lake dengan UDFs data sumber mendukung operasi MERGE, DELETE, dan UPDATE hanya ketika vektor penghapusan diaktifkan.

Log dan debugging

- Amazon EMR membatasi akses ke driver sistem Spark log pada aplikasi yang mendukung Lake Formation. Karena driver sistem berjalan dengan izin tinggi, peristiwa dan log yang dihasilkan driver sistem dapat mencakup informasi sensitif. Untuk mencegah pengguna atau kode yang tidak sah mengakses data sensitif ini, Amazon EMR menonaktifkan akses ke log driver sistem.

Log profil sistem selalu disimpan dalam penyimpanan terkelola - ini adalah pengaturan wajib yang tidak dapat dinonaktifkan. Log ini disimpan dengan aman dan dienkripsi menggunakan kunci KMS yang Dikelola Pelanggan atau kunci KMS Terkelola AWS .

Gunung es

Tinjau pertimbangan berikut saat menggunakan Apache Iceberg:

- Anda hanya dapat menggunakan Apache Iceberg dengan katalog sesi dan tidak sewenang-wenang bernama katalog.
- Tabel gunung es yang terdaftar di Lake Formation hanya mendukung tabel metadata `history`, `metadata_log_entries`, `snapshots`, `files` dan `manifests refs` Amazon EMR menyembunyikan kolom yang mungkin memiliki data sensitif, seperti `partitions`, dan `path summaries`. Batasan ini tidak berlaku untuk tabel Gunung Es yang tidak terdaftar di Lake Formation.
- Tabel yang tidak terdaftar di Lake Formation mendukung semua prosedur yang disimpan Gunung Es. Prosedur `register_table` dan `migrate` prosedur tidak didukung untuk tabel apa pun.
- Kami menyarankan Anda menggunakan Iceberg `DataFrameWriter V2` alih-alih `V1`.

Spark API terdaftar yang diizinkan kontrol akses berbutir halus asli PySpark

Untuk menjaga keamanan dan kontrol akses data, Spark fine-grained access control (FGAC) membatasi fungsi tertentu. PySpark Pembatasan ini diberlakukan melalui:

- Pemblokiran eksplisit yang mencegah eksekusi fungsi
- Ketidakcocokan arsitektur yang membuat fungsi tidak berfungsi

- Fungsi yang dapat menimbulkan kesalahan, mengembalikan akses pesan yang ditolak, atau tidak melakukan apa pun saat dipanggil

PySpark Fitur berikut tidak didukung di Spark FGAC:

- Operasi RDD (diblokir dengan Spark RDDUnsupported Exception)
- Spark Connect (tidak didukung)
- Spark Streaming (tidak didukung)

Meskipun kami telah menguji fungsi yang terdaftar di lingkungan Native Spark FGAC dan mengonfirmasi bahwa fungsi tersebut berfungsi seperti yang diharapkan, pengujian kami biasanya hanya mencakup penggunaan dasar setiap API. Fungsi dengan beberapa jenis input atau jalur logika kompleks mungkin memiliki skenario yang belum diuji.

Untuk fungsi apa pun yang tidak tercantum di sini dan bukan bagian yang jelas dari kategori yang tidak didukung di atas, kami merekomendasikan:

- Mengujinya terlebih dahulu di lingkungan gamma atau penerapan skala kecil
- Memverifikasi perilaku mereka sebelum menggunakannya dalam produksi

Note

Jika Anda melihat metode kelas terdaftar tetapi bukan kelas dasarnya, metode tersebut harus tetap berfungsi—itu hanya berarti kita belum secara eksplisit memverifikasi konstruktor kelas dasar.

PySpark API diatur ke dalam modul. Dukungan umum untuk metode dalam setiap modul dirinci dalam tabel di bawah ini.

Nama modul	Status	Catatan
pyspark_core	Didukung	Modul ini berisi kelas RDD utama, dan fungsi-

Nama modul	Status	Catatan
		fungsi ini sebagian besar tidak didukung.
pyspark_sql	Didukung	
pyspark_testing	Didukung	
pyspark_resource	Didukung	
pyspark_streaming	Diblokir	Penggunaan streaming diblokir di Spark FGAC.
pyspark_mllib	Eksperimental	Modul ini berisi operasi MLberbasis RDD, dan fungsi-fungsi ini sebagian besar tidak didukung. Modul ini tidak diuji secara menyeluruh.
pyspark_ml	Eksperimental	Modul ini berisi operasi DataFrame berbasis ML, dan fungsi-fungsi ini sebagian besar didukung. Modul ini tidak diuji secara menyeluruh.
pyspark_panda	Didukung	
pyspark_pandas_slow	Didukung	

Nama modul	Status	Catatan
pyspark_connect	Diblokir	Penggunaan Spark Connect diblokir di Spark FGAC.
pyspark_pandas_connect	Diblokir	Penggunaan Spark Connect diblokir di Spark FGAC.
pyspark_pandas_slow_connect	Diblokir	Penggunaan Spark Connect diblokir di Spark FGAC.
pyspark_errors	Eksperimental	Modul ini tidak diuji secara menyeluruh. Kelas kesalahan khusus tidak dapat digunakan.

Daftar Izin API

Untuk daftar yang dapat diunduh dan lebih mudah dicari, file dengan modul dan kelas tersedia di [fungsi Python yang diizinkan di](#) Native FGAC.

Akses meja lengkap Lake Formation untuk Amazon EMR di EC2

Dengan Amazon EMR merilis 7.8.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat memanfaatkan Lake AWS Formation with Glue Data Catalog di mana peran runtime pekerjaan memiliki izin tabel lengkap tanpa batasan kontrol akses berbutir halus. Kemampuan ini memungkinkan Anda membaca dan menulis ke tabel yang dilindungi oleh Lake Formation dari Amazon EMR Anda pada batch EC2 Spark dan pekerjaan interaktif. Lihat bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang Lake Formation dan cara menggunakannya dengan Amazon EMR di EC2.

Menggunakan Lake Formation dengan akses meja penuh

Anda dapat mengakses tabel katalog Data Glue yang dilindungi AWS Lake Formation dari Amazon EMR pada pekerjaan EC2 Spark atau sesi interaktif di mana peran runtime pekerjaan memiliki akses tabel penuh. Anda tidak perlu mengaktifkan AWS Lake Formation di Amazon EMR pada aplikasi EC2. Saat pekerjaan Spark dikonfigurasi untuk Akses Tabel Penuh (FTA), kredensial AWS Lake Formation digunakan untuk data read/write S3 untuk tabel terdaftar AWS Lake Formation, sedangkan kredensial peran runtime pekerjaan akan digunakan untuk tabel yang tidak terdaftar di Lake Formation. read/write AWS

Important

Jangan aktifkan AWS Lake Formation untuk kontrol akses berbutir halus. Pekerjaan tidak dapat secara bersamaan menjalankan Akses Tabel Penuh (FTA) dan Kontrol Akses Berbutir Halus (FGAC) pada cluster atau aplikasi EMR yang sama.

Langkah 1: Aktifkan Akses Tabel Penuh di Lake Formation

Untuk menggunakan mode Akses Tabel Penuh (FTA), Anda harus mengizinkan mesin kueri pihak ketiga mengakses data tanpa validasi tag sesi IAM di Lake Formation AWS . Untuk mengaktifkan, ikuti langkah-langkah dalam [Integrasi aplikasi untuk akses tabel penuh](#).

Note

Saat mengakses tabel lintas akun, akses tabel penuh harus diaktifkan di akun produsen dan konsumen. Dengan cara yang sama, saat mengakses tabel lintas wilayah, pengaturan ini harus diaktifkan di wilayah produsen dan konsumen.

Langkah 2: Siapkan izin IAM untuk peran runtime pekerjaan

Untuk akses baca atau tulis ke data dasar, selain izin Lake Formation, peran runtime pekerjaan memerlukan izin `lakeformation:GetDataAccess` IAM. Dengan izin ini, Lake Formation memberikan permintaan kredensial sementara untuk mengakses data.

Berikut ini adalah contoh kebijakan tentang cara memberikan izin IAM untuk mengakses skrip di Amazon S3, mengunggah log ke S3, izin AWS Glue API, dan izin untuk mengakses Lake Formation.

Langkah 2.1 Konfigurasi izin Lake Formation

- Pekerjaan percikan yang membaca data dari S3 memerlukan izin Lake Formation SELECT.
- Memicu pekerjaan yang write/delete data di S3 memerlukan izin Lake Formation ALL (SUPER).
- Pekerjaan Spark yang berinteraksi dengan katalog Glue Data memerlukan izin DESCRIPTION, ALTER, DROP yang sesuai.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemberian izin pada sumber daya Katalog Data](#).

Langkah 3: Inisialisasi sesi Spark untuk Akses Tabel Penuh menggunakan Lake Formation

Prasyarat

AWS Glue Data Catalog harus dikonfigurasi sebagai metastore untuk mengakses tabel Lake Formation.

Atur pengaturan berikut untuk mengkonfigurasi katalog Glue sebagai metastore:

```
--conf spark.sql.catalogImplementation=hive
--conf
  spark.hive.metastore.client.factory.class=com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClient
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Katalog Data untuk Amazon EMR di EC2, lihat [konfigurasi Metastore untuk Amazon](#) EMR di EC2.

Untuk mengakses tabel yang terdaftar dengan AWS Lake Formation, konfigurasi berikut perlu disetel selama inisialisasi Spark untuk mengonfigurasi Spark agar menggunakan kredensial Lake Formation AWS .

Hive

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialsProvider
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```


Iceberg

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=S3_DATA_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=REGION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Delta Lake

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Hudi

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.jars=/usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar
--conf spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension
--conf
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog
--conf spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer
```

- `spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation`
Konfigurasi Sistem File EMR (EMRFS) atau EMR S3A untuk menggunakan kredensial Lake Formation S3 untuk tabel terdaftar Lake AWS Formation. Jika tabel tidak terdaftar, gunakan kredensial peran runtime pekerjaan.

- `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` dan `spark.hadoop.fs.s3.f`
Konfigurasi EMRFS untuk menggunakan aplikasi header tipe konten/x-directory alih-alih akhiran `$folder$` saat membuat folder S3. Ini diperlukan saat membaca tabel Lake Formation, karena kredensial Lake Formation tidak mengizinkan membaca folder tabel dengan akhiran `$folder$`.
- `spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true`:
Konfigurasi Spark untuk melewati validasi kekosongan lokasi tabel sebelum pembuatan. Ini diperlukan untuk tabel terdaftar Lake Formation, karena kredensial Lake Formation untuk memverifikasi lokasi kosong hanya tersedia setelah pembuatan tabel Katalog Data Glue. Tanpa konfigurasi ini, kredensial peran runtime job akan memvalidasi lokasi tabel kosong.
- `spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true`: Konfigurasi Spark untuk membuat folder Amazon S3 setelah pembuatan tabel di metastore Hive. Ini diperlukan untuk tabel terdaftar Lake Formation, karena kredensial Lake Formation untuk membuat folder S3 hanya tersedia setelah pembuatan tabel Glue Data Catalog.
- `spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true`: Konfigurasi Spark untuk menjatuhkan folder S3 sebelum penghapusan tabel di metastore Hive. Ini diperlukan untuk tabel terdaftar Lake Formation, karena kredensial Lake Formation untuk menjatuhkan folder S3 tidak tersedia setelah penghapusan tabel dari Katalog Data Glue.
- `spark.sql.catalog.<catalog>.glue.lakeformation-enabled=true`: Konfigurasi katalog Gunung Es untuk menggunakan kredensial AWS Lake Formation S3 untuk tabel terdaftar Lake Formation. Jika tabel tidak terdaftar, gunakan kredensial lingkungan default.

Konfigurasi mode akses tabel penuh di SageMaker Unified Studio

Untuk mengakses tabel terdaftar Lake Formation dari sesi Spark interaktif di JupyterLab notebook, gunakan mode izin kompatibilitas. Gunakan perintah ajaib `%%configure` untuk mengatur konfigurasi Spark Anda. Pilih konfigurasi berdasarkan jenis tabel Anda:

For Hive tables

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
    "com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
    "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
    "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
```

```

        "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
        "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
        "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true
    }
}

```

For Iceberg tables

```

%%configure -f
{
    "conf": {
        "spark.sql.catalog.spark_catalog":
"org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog",
        "spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse": "S3_DATA_LOCATION",
        "spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region": "REGION",
        "spark.sql.catalog.spark_catalog.type": "glue",
        "spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id": "ACCOUNT_ID",
        "spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled": "true",
        "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": "true",
    }
}

```

For Delta Lake tables

```

%%configure -f
{
    "conf": {
        "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
"com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
        "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
        "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
        "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
        "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
        "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true
    }
}

```

For Hudi tables

```

%%configure -f
{
    "conf": {

```

```

    "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
    "com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
    "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
    "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
    "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true,
    "spark.jars": "/usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar",
    "spark.sql.extensions":
    "org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
    "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",
    "spark.serializer": "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer"
  }
}

```

Ganti placeholder:

- S3_DATA_LOCATION: Jalur ember S3 Anda
- REGION: AWS wilayah (misalnya, us-east-1)
- ACCOUNT_ID: ID AWS akun Anda

Note

Anda harus mengatur konfigurasi ini sebelum menjalankan operasi Spark apa pun di buku catatan Anda.

Operasi yang Didukung

Operasi ini akan menggunakan kredensial AWS Lake Formation untuk mengakses data tabel.

- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- MASUKKAN KE
- MASUKKAN TIMPA
- UPDATE
- BERGABUNG MENJADI

- DELETE FROM
- MENGANALISIS TABEL
- MEJA PERBAIKAN
- MEJA DROP
- Percikan kueri sumber data
- Sumber data Spark menulis

 Note

Operasi yang tidak tercantum di atas akan terus menggunakan izin IAM untuk mengakses data tabel.

Pertimbangan-pertimbangan

- Jika tabel Hive dibuat menggunakan pekerjaan yang tidak mengaktifkan akses tabel penuh, dan tidak ada catatan yang disisipkan, pembacaan atau penulisan berikutnya dari pekerjaan dengan akses tabel penuh akan gagal. Ini karena EMR Spark tanpa akses tabel penuh menambahkan `$folder$` akhiran ke nama folder tabel. Untuk mengatasi ini, Anda dapat:
 - Masukkan setidaknya satu baris ke dalam tabel dari pekerjaan yang tidak mengaktifkan FTA.
 - Konfigurasi pekerjaan yang tidak mengaktifkan FTA untuk tidak menggunakan `$folder$` akhiran dalam nama folder di S3. Ini dapat dicapai dengan mengatur konfigurasi `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` Spark.
 - Buat folder S3 di lokasi tabel `s3://path/to/table/table_name` menggunakan konsol S3 atau AWS S3 CLI.
- Akses Tabel Lengkap didukung dengan EMR Filesystem (EMRFS) yang dimulai di Amazon EMR rilis 7.8.0, dan dengan sistem file S3A dimulai pada rilis Amazon EMR 7.10.0.
- Akses Tabel Penuh didukung untuk tabel Hive, Iceberg, Delta, dan Hudi.
- Pertimbangan Hudi FTA Write Support:
 - Hudi FTA menulis require using `HoodieCredentialedHadoopStorage` for credential vending selama eksekusi pekerjaan. Atur konfigurasi berikut saat menjalankan pekerjaan Hudi:
`hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHadoopStorage`
 - Dukungan tulis Akses Tabel Lengkap (FTA) untuk Hudi tersedia mulai dari Amazon EMR rilis 7.12.

- Dukungan penulisan Hudi FTA saat ini hanya berfungsi dengan konfigurasi Hudi default. Pengaturan Hudi khusus atau non-default mungkin tidak sepenuhnya didukung dan dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terduga.
- Pengelompokan untuk tabel Hudi Merge-On-Read (MOR) tidak didukung pada saat ini di bawah mode tulis FTA.
- Pekerjaan yang mereferensikan tabel dengan aturan Lake Formation Fine-Grained Access Control (FGAC) atau Tampilan Katalog Data Glue akan gagal. Untuk menanyakan tabel dengan aturan FGAC atau Tampilan Katalog Data Glue, Anda harus menggunakan mode FGAC. Anda dapat mengaktifkan mode FGAC dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam AWS dokumentasi: Menggunakan [Amazon EMR di EC2 dengan Lake AWS Formation untuk kontrol akses berbutir](#) halus.
- Akses tabel penuh tidak mendukung Spark Streaming.
- Saat menulis Spark DataFrame ke tabel Lake Formation, hanya mode APPEND yang didukung untuk tabel Hive dan Iceberg: `df.write.mode("append").saveAsTable(table_name)`
- Membuat tabel eksternal memerlukan izin IAM.
- Karena Lake Formation menyimpan sementara kredensial dalam pekerjaan Spark, pekerjaan batch Spark atau sesi interaktif yang sedang berjalan mungkin tidak mencerminkan perubahan izin.
- Anda harus menggunakan peran yang ditentukan pengguna dan bukan peran terkait layanan: [Persyaratan Lake Formation untuk](#) peran.

Hudi FTA Write Support - Operasi yang Didukung

Tabel berikut menunjukkan operasi penulisan yang didukung untuk tabel Hudi Copy-On-Write (COW) dan Merge-On-Read (MOR) di bawah mode Akses Tabel Penuh:

Hudi FTA Mendukung Operasi Tulis

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
LEMBU	INSERT	MASUKKAN KE DALAM TABEL	Didukung
LEMBU	INSERT	MASUKKAN KE DALAM TABEL -	Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
		PARTISI (Statis, Dinamis)	
LEMBU	INSERT	MASUKKAN TIMPA	Didukung
LEMBU	INSERT	INSERT OVERWRITE - PARTISI (Statis, Dinamis)	Didukung
UPDATE	UPDATE	PERBARUI TABEL	Didukung
LEMBU	UPDATE	PERBARUI TABEL - Ubah Partisi	Tidak Didukung
DELETE	DELETE	HAPUS DARI TABEL	Didukung
MENGUBAH	MENGUBAH	UBAH TABEL - GANTI NAMA MENJADI	Tidak Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MENGATUR TBLPROPERTIES	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - UNSET TBLPROPERTIES	Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MENGUBAH KOLOM	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - TAMBAHKAN KOLOM	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - TAMBAHKAN PARTISI	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	UBAH TABEL - JATUHKAN PARTISI	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MEMULIHKAN PARTISI	Didukung
LEMBU	MENGUBAH	MEMPERBAIKI PARTISI SINKRONISASI TABEL	Didukung
MENJATUHKAN	MENJATUHKAN	MEJA DROP	Didukung
LEMBU	MENJATUHKAN	DROP TABLE - MEMBERSIHKAN	Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
CREATE	CREATE	BUAT TABEL - Dikelola	Didukung
LEMBU	CREATE	BUAT TABEL - PARTISI OLEH	Didukung
LEMBU	CREATE	BUAT TABEL JIKA TIDAK ADA	Didukung
LEMBU	CREATE	BUAT TABEL SEPERTI	Didukung
LEMBU	CREATE	BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	Didukung
CREATE	CREATE	BUAT TABEL dengan LOKASI - Tabel Eksternal	Tidak Didukung
KERANGKA DATA (SISIPKAN)	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	saveAsTable.Menimpa	Didukung
LEMBU	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	saveAsTable.Menambahkan	Tidak Didukung
LEMBU	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	saveAsTable.Abaikan	Didukung
LEMBU	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	saveAsTable.ErrorIfExists	Didukung
LEMBU	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	saveAsTable - Tabel eksternal (Path)	Tidak Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
LEMBU	KERANGKA DATA (SISIPKAN)	simpan (jalur) - DF v1	Tidak Didukung
MOR	INSERT	MASUKKAN KE DALAM TABEL	Didukung
MOR	INSERT	MASUKKAN KE DALAM TABEL - PARTISI (Statis, Dinamis)	Didukung
MOR	INSERT	MASUKKAN TIMPA	Didukung
MOR	INSERT	INSERT OVERWRITE - PARTISI (Statis, Dinamis)	Didukung
UPDATE	UPDATE	PERBARUI TABEL	Didukung
MOR	UPDATE	PERBARUI TABEL - Ubah Partisi	Tidak Didukung
DELETE	DELETE	HAPUS DARI TABEL	Didukung
MENGUBAH	MENGUBAH	UBAH TABEL - GANTI NAMA MENJADI	Tidak Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MENGATUR TBLPROPERTIES	Didukung
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - UNSET TBLPROPERTIES	Didukung
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MENGUBAH KOLOM	Didukung
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - TAMBAHKAN KOLOM	Didukung
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - TAMBAHKAN PARTISI	Didukung
MOR	MENGUBAH	UBAH TABEL - JATUHKAN PARTISI	Didukung
MOR	MENGUBAH	MENGUBAH TABEL - MEMULIHKAN PARTISI	Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
MOR	MENGUBAH	MEMPERBAIKI PARTISI SINKRONISASI TABEL	Didukung
MENJATUHKAN	MENJATUHKAN	MEJA DROP	Didukung
MOR	MENJATUHKAN	DROP TABLE - MEMBERSIHKAN	Didukung
CREATE	CREATE	BUAT TABEL - Dikelola	Didukung
MOR	CREATE	BUAT TABEL - PARTISI OLEH	Didukung
MOR	CREATE	BUAT TABEL JIKA TIDAK ADA	Didukung
MOR	CREATE	BUAT TABEL SEPERTI	Didukung
MOR	CREATE	BUAT TABEL SEBAGAI PILIH	Didukung
CREATE	CREATE	BUAT TABEL dengan LOKASI - Tabel Eksternal	Tidak Didukung
KERANGKA DATA (UPSERT)	KERANGKA DATA (UPSERT)	saveAsTable.Menimpa	Didukung
MOR	KERANGKA DATA (UPSERT)	saveAsTable.Menambahkan	Tidak Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
MOR	KERANGKA DATA (UPSERT)	saveAsTable.Abaikan	Didukung
MOR	KERANGKA DATA (UPSERT)	saveAsTable.ErrorIfExists	Didukung
MOR	KERANGKA DATA (UPSERT)	saveAsTable - Tabel eksternal (Path)	Tidak Didukung
MOR	KERANGKA DATA (UPSERT)	simpan (jalur) - DF v1	Tidak Didukung
KERANGKA DATA (HAPUS)	KERANGKA DATA (HAPUS)	saveAsTable.Menambahkan	Tidak Didukung
MOR	KERANGKA DATA (HAPUS)	saveAsTable - Tabel eksternal (Path)	Tidak Didukung
MOR	KERANGKA DATA (HAPUS)	simpan (jalur) - DF v1	Tidak Didukung
KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	saveAsTable.Menimpa	Didukung
MOR	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	saveAsTable.Menambahkan	Tidak Didukung
MOR	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	saveAsTable.Abaikan	Didukung
MOR	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	saveAsTable.ErrorIfExists	Didukung

Tipe Tabel	Operasi	Perintah Tulis SQL	Status
MOR	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	saveAsTable - Tabel eksternal (Path)	Tidak Didukung
MOR	KERANGKA DATA (BULK_INSERT)	simpan (jalur) - DF v1	Tidak Didukung

Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger

Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0, Anda dapat meluncurkan sebuah kluster yang secara alami terintegrasi dengan Apache Ranger. Apache Ranger adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh platform Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apache Ranger](#). Dengan integrasi alami, Anda dapat membawa Apache Ranger Anda sendiri untuk menegaskan kendali akses data lancar di Amazon EMR.

Bagian ini memberikan gambaran umum konseptual integrasi Amazon EMR dengan Apache Ranger. Hal ini juga mencakup prasyarat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meluncurkan kluster Amazon EMR yang terintegrasi dengan Apache Ranger.

Secara alami mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger memberikan manfaat kunci sebagai berikut:

- Kendali akses lancar ke basis data dan tabel Metastore Hive, yang mengizinkan Anda untuk menentukan kebijakan penyaringan data pada tingkat basis data, tabel, dan kolom untuk Apache Spark dan Apache Hive aplikasi. Penyaringan masking penyaringan dan data didukung dengan aplikasi Hive.
- Kemampuan untuk menggunakan kebijakan Hive yang ada langsung dengan Amazon EMR untuk aplikasi Hive.
- Kendali akses ke data Amazon S3 pada prefiks dan tingkat objek, yang mengizinkan Anda untuk menentukan kebijakan penyaringan data untuk akses ke data S3 menggunakan Sistem File EMR.
- Kemampuan untuk menggunakan CloudWatch Log untuk audit terpusat.
- Amazon EMR menginstal dan mengelola plugin Apache Ranger atas nama Anda.

⚠ Important

Amazon EMR tidak mendukung integrasi Apache Ranger dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EMR rilis 7.4.0](#).

Apache Ranger dengan Amazon EMR

Apache Ranger adalah kerangka kerja untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data yang komprehensif di seluruh platform Hadoop.

Apache Ranger memiliki fitur-fitur berikut:

- Administrasi keamanan terpusat untuk mengelola semua tugas terkait keamanan di UI pusat atau menggunakan REST APIs.
- Otorisasi lancar untuk melakukan tindakan atau operasi tertentu dengan komponen Hadoop atau alat, dikelola melalui alat administrasi pusat.
- Sebuah metode otorisasi standar di semua komponen Hadoop.
- Support yang disempurnakan untuk berbagai metode otorisasi.
- Audit terpusat dari akses pengguna dan tindakan administratif (keamanan terkait) di semua komponen Hadoop.


Apache Ranger menggunakan dua komponen kunci untuk otorisasi:

- Server admin kebijakan Apache Ranger - Server ini mengizinkan Anda untuk menentukan kebijakan otorisasi untuk aplikasi Hadoop. [Saat mengintegrasikan dengan Amazon EMR, Anda dapat menentukan dan menegakkan kebijakan untuk Apache Spark dan Hive untuk mengakses Hive Metastore, dan mengakses Sistem File EMR data Amazon S3 \(EMRFS\)](#). Anda dapat membuat pengaturan baru atau menggunakan server admin kebijakan Apache Ranger yang ada untuk mengintegrasikan dengan Amazon EMR.
- Plugin Apache Ranger - Plugin ini memvalidasi akses pengguna terhadap kebijakan otorisasi yang didefinisikan di server admin kebijakan Apache Ranger. Amazon EMR menginstal dan mengonfigurasi plugin Apache Ranger secara otomatis untuk setiap aplikasi Hadoop yang dipilih di konfigurasi Apache Ranger.

Topik

- [Arsitektur integrasi Amazon EMR dengan Apache Ranger](#)
- [Komponen Amazon EMR untuk digunakan dengan Apache Ranger](#)

Arsitektur integrasi Amazon EMR dengan Apache Ranger



Komponen Amazon EMR untuk digunakan dengan Apache Ranger

Amazon EMR mengizinkan kendali akses lancar dengan Apache Ranger melalui komponen-komponen berikut. Lihat [Diagram arsitektur](#) untuk representasi visual dari komponen Amazon EMR ini dengan plugin Apache Ranger.

Agan rahasia – Agen rahasia secara aman menyimpan rahasia dan mendistribusikan rahasia ke komponen Amazon EMR atau aplikasi lain. Rahasia dapat mencakup kredensial pengguna sementara, kunci enkripsi, atau tiket Kerberos. Agen rahasia berjalan pada setiap simpul di kluster

dan mencegah panggilan ke Layanan Metadata Instans. Untuk permintaan ke kredensial peran profil instans, Agen Rahasia menyediakan kredensialnya tergantung pada pengguna yang meminta dan sumber daya yang diminta setelah mengotorisasi permintaan dengan plugin Ranger S3 EMRFS. Agen rahasia berjalan sebagai *emrsecretagent* pengguna, dan menulis log ke *emr/secretagent/log* direktori/. Proses ini bergantung pada satu set aturan iptables tertentu untuk berfungsi. Penting untuk memastikan bahwa iptables tidak dinonaktifkan. Jika Anda menyesuaikan konfigurasi iptables, aturan tabel NAT harus dipertahankan dan dibiarkan tidak berubah.

Server catatan EMR – Server catatan menerima permintaan untuk mengakses data dari Spark. Kemudian mengotorisasi permintaan dengan meneruskan sumber daya yang diminta ke plugin Spark Ranger untuk Amazon EMR. Catatan server membaca data dari Amazon S3 dan mengembalikan data tingkat kolom bahwa pengguna diotorisasi untuk mengakses berdasarkan kebijakan Ranger. Server rekaman berjalan pada setiap node dalam cluster sebagai pengguna *emr_record_server* dan menulis log ke direktori */-record-server. var/log/emr*

Pertimbangan untuk menggunakan Amazon EMR dengan Apache Ranger

Aplikasi yang didukung untuk Amazon EMR dengan Apache Ranger

Integrasi antara Amazon EMR dan Apache Ranger di mana EMR menginstal plugin Ranger saat ini mendukung aplikasi berikut:

- Apache Spark (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Apache Hive (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Akses S3 melalui EMRFS (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)

Aplikasi berikut dapat diinstal pada kluster EMR dan mungkin perlu dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan Anda:

- Apache Hadoop (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+ termasuk YARN dan HDFS)
- Apache Livy (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Apache Zeppelin (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Apache Hue (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Ganglia (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- HCatalog (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Mahout (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)

- MXNet (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- TensorFlow (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Tez (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)
- Trino (Tersedia dengan EMR 6.7+)
- ZooKeeper (Tersedia dengan EMR 5.32+ dan EMR 6.3+)

Important

Aplikasi yang tercantum di atas adalah satu-satunya aplikasi yang saat ini didukung. Untuk memastikan keamanan klaster, Anda diperbolehkan untuk membuat klaster EMR dengan hanya aplikasi di daftar di atas ketika Apache Ranger diaktifkan.

Aplikasi lain saat ini tidak didukung. Untuk memastikan keamanan klaster Anda, mencoba menginstal aplikasi lain akan menyebabkan penolakan klaster Anda.

AWS Glue Data Catalog dan format Open table seperti Apache Hudi, Delta Lake, dan Apache Iceberg tidak didukung.

Fitur Amazon EMR yang didukung dengan Apache Ranger

Fitur Amazon EMR berikut didukung saat Anda menggunakan Amazon EMR dengan Apache Ranger:

- Enkripsi saat istirahat dan dalam transit
- Autentikasi Kerberos (diperlukan)
- Grup klaster, armada instans, dan instans Spot
- Konfigurasi ulang aplikasi pada klaster berjalan
- Server-side encryption (SSE) EMRFS

Note

Pengaturan enkripsi Amazon EMR mengatur SSE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional Enkripsi](#).

Batasan aplikasi

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diingat ketika Anda mengintegrasikan Amazon EMR dan Apache Ranger:

- Saat ini Anda tidak dapat menggunakan konsol untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger di. AWS GovCloud (US) Region Konfigurasi keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan CLI.
- Kerberos harus diinstal pada klaster Anda.
- Aplikasi UIs (antarmuka pengguna) seperti UI Manajer Sumber Daya YARN, UI HDFS, dan Livy NameNode UI tidak disetel dengan otentikasi secara default.
- Izin HDFS default umask dikonfigurasi sehingga objek yang dibuat diatur ke `world wide readable` secara default.
- Amazon EMR tidak mendukung mode ketersediaan tinggi (beberapa primer) dengan Apache Ranger.
- Untuk batasan tambahan, lihat batasan untuk setiap aplikasi.

Note

Pengaturan enkripsi Amazon EMR mengatur SSE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional Enkripsi](#).

Batasan plugin

Setiap plugin memiliki batasan khusus. Untuk batasan plugin Apache Hive, lihat Batasan plugin [Apache Hive](#). Untuk batasan plugin Apache Spark, lihat Batasan plugin [Apache Spark](#). Untuk batasan plugin EMRFS S3, lihat batasan plugin [EMRFS S3](#).

Atur Amazon EMR untuk Apache Ranger

Sebelum Anda menginstal Apache Ranger, tinjau informasi di bagian ini untuk memastikan bahwa Amazon EMR dikonfigurasi dengan benar.

Topik

- [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#)
- [IAM role untuk integrasi alami dengan Apache Ranger](#)

- [Buat konfigurasi keamanan EMR](#)
- [Simpan sertifikat TLS di AWS Secrets Manager](#)
- [Mulai cluster EMR dengan Apache Ranger](#)
- [Konfigurasi Zeppelin untuk kluster EMR Amazon yang mendukung Apache Ranger](#)
- [Masalah yang diketahui untuk integrasi EMR Amazon](#)

Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR

Untuk integrasi Amazon EMR, plugin aplikasi Apache Ranger harus berkomunikasi dengan server Admin menggunakan TLS/SSL.

Prasyarat: Pengaktifan SSL Server Admin Ranger

Apache Ranger di Amazon EMR membutuhkan komunikasi SSL dua arah antara plugin dan server Admin Ranger. Untuk memastikan bahwa plugin berkomunikasi dengan server Apache Ranger melalui SSL, aktifkan atribut berikut `ranger-admin-site` dalam `xml` pada server Admin Ranger.

```
<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.ssl.enabled</name>
  <value>true</value>
</property>
```

Selain itu, konfigurasi berikut diperlukan.

```
<property>
  <name>ranger.https.attrib.keystore.file</name>
  <value>_<PATH_TO_KEYSTORE>_</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.keystore.file</name>
  <value>_<PATH_TO_KEYSTORE>_</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.keystore.pass</name>
  <value>_<KEYSTORE_PASSWORD>_</value>
</property>

<property>
```

```
<name>ranger.service.https.attrib.keystore.keyalias</name>
<value><PRIVATE_CERTIFICATE_KEY_ALIAS></value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.clientAuth</name>
  <value>want</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.port</name>
  <value>6182</value>
</property>
```

Sertifikat TLS untuk integrasi Apache Ranger dengan Amazon EMR

Integrasi Apache Ranger dengan Amazon EMR mengharuskan lalu lintas dari simpul Amazon EMR ke server Admin Ranger dienkripsi menggunakan TLS, dan bahwa Plugin Ranger mengautentikasi ke server Apache Ranger menggunakan dua arah autentikasi TLS. Layanan Amazon EMR membutuhkan sertifikat publik dari server Admin Ranger Anda (ditentukan di contoh sebelumnya) dan sertifikat privat.

Sertifikat plugin Apache Ranger

Sertifikat TLS publik plugin Apache Ranger harus dapat diakses ke server Admin Apache Ranger untuk memvalidasi ketika plugin connect. Ada tiga metode berbeda untuk melakukan hal ini.

Metode 1: Konfigurasi truststore di server Admin Apache Ranger

Isi konfigurasi berikut ranger-admin-site di.xml. untuk mengkonfigurasi truststore.

```
<property>
  <name>ranger.truststore.file</name>
  <value><LOCATION TO TRUSTSTORE></value>
</property>

<property>
  <name>ranger.truststore.password</name>
  <value><PASSWORD FOR TRUSTSTORE></value>
</property>
```

Metode 2: Muat sertifikat ke Java cacerts truststore

Jika server Admin Ranger Anda tidak menentukan truststore di pilihan JVM, maka Anda dapat menempatkan sertifikat publik plugin di penyimpanan cacerts default.

Metode 3: Buat truststore dan tentukan sebagai bagian dari JVM Options

Di `{RANGER_HOME_DIRECTORY}/ews/ranger-admin-services.sh`, modifikasi `JAVA_OPTS` termasuk `"-Djavax.net.ssl.trustStore=<TRUSTSTORE_LOCATION>"` dan `"-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<TRUSTSTORE_PASSWORD>"`. Misalnya, menambahkan baris berikut setelah `JAVA_OPTS` yang ada.

```
JAVA_OPTS=" ${JAVA_OPTS} -Djavax.net.ssl.trustStore=${RANGER_HOME}/truststore/truststore.jck -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit"
```

Note

Spesifikasi ini dapat mengekspos kata sandi truststore jika setiap pengguna dapat masuk ke server Admin Apache Ranger dan melihat proses yang berjalan, seperti ketika menggunakan perintah `ps`.

Menggunakan Sertifikat Self-Signed

Sertifikat bertandatangan sendiri tidak direkomendasikan sebagai sertifikat. Sertifikat yang bertandatangan sendiri mungkin tidak dicabut, dan sertifikat yang bertandatangan sendiri mungkin tidak sesuai dengan persyaratan keamanan internal.

Instalasi definisi layanan untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR

Definisi layanan yang digunakan oleh server Admin Ranger untuk mengcitakan atribut kebijakan untuk aplikasi. Kebijakan tersebut kemudian disimpan di repositori kebijakan bagi klien untuk mengunduh.

Untuk dapat mengonfigurasi definisi layanan, panggilan REST harus dibuat ke server Admin Ranger. Lihat [Apache Ranger Public APIs v2](#) untuk APIs keperluan di bagian berikut.

Menginstal Definisi Layanan Apache Spark

Untuk menginstal Definisi Layanan Apache Spark, lihat [Plugin Apache Spark untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#).

Menginstal Definisi Layanan EMRFS

Untuk menginstal definisi layanan S3 untuk Amazon EMR, lihat [Plugin EMRFS S3 untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#).

Menggunakan Definisi Layanan Hive

Apache Hive dapat menggunakan definisi layanan Ranger yang dikirim dengan Apache Ranger 2.0 dan versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Plugin Apache Hive untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#).

Aturan lalu lintas jaringan untuk mengintegrasikan dengan Amazon EMR

Ketika Apache Ranger terintegrasi dengan klaster EMR Anda, klaster perlu berkomunikasi dengan server tambahan dan AWS.

Semua simpul Amazon EMR, termasuk simpul inti dan simpul tugas, harus mampu berkomunikasi dengan server Admin Apache Ranger untuk mengunduh kebijakan. Jika Admin Apache Ranger berjalan di Amazon EC2, Anda perlu memperbarui grup keamanan untuk dapat mengambil lalu lintas dari klaster EMR.

Selain berkomunikasi dengan server Admin Ranger, semua node harus dapat berkomunikasi dengan layanan berikut: AWS

- Amazon S3
- AWS KMS (jika menggunakan EMRFS SSE-KMS)
- Amazon CloudWatch
- AWS STS

Jika Anda berencana untuk menjalankan klaster EMR Anda di subnet privat, konfigurasi VPC untuk dapat berkomunikasi dengan layanan ini menggunakan [AWS PrivateLink dan VPC endpoint](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC atau menggunakan [instans terjemahan alamat instans \(NAT\)](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

IAM role untuk integrasi alami dengan Apache Ranger

Integrasi antara Amazon EMR dan Apache Ranger bergantung pada tiga peran kunci yang harus Anda buat sebelum Anda meluncurkan klaster Anda:

- Profil instans Amazon EC2 kustom untuk Amazon EMR
- IAM role untuk Mesin Apache Ranger

- Peran IAM untuk layanan lain AWS

Bagian ini memberikan gambaran umum peran ini dan kebijakan yang perlu Anda sertakan untuk setiap IAM role. Untuk informasi tentang membuat peran, lihat [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#).

Profil instans EC2 untuk Amazon EMR

Amazon EMR menggunakan peran layanan IAM untuk melakukan tindakan atas nama Anda untuk menyediakan dan mengelola kluster. Peran layanan untuk instans EC2 kluster, juga disebut profil instans EC2 untuk Amazon EMR, adalah tipe khusus dari peran layanan yang ditugaskan untuk setiap instans EC2 di sebuah kluster pada peluncuran.

Untuk menentukan izin interaksi kluster EMR dengan data Amazon S3 dan metastore Hive yang dilindungi oleh Apache Ranger dan layanan AWS lainnya, tentukan profil instans EC2 kustom yang akan digunakan, bukan saat Anda meluncurkan kluster. `EMR_EC2_DefaultRole`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 kluster \(profil instans EC2\)](#) dan [Sesuaikan peran IAM dengan Amazon EMR](#).

Anda perlu menambahkan pernyataan berikut ke Profil Instans EC2 default untuk Amazon EMR agar dapat menandai sesi dan mengakses yang menyimpan sertifikat AWS Secrets Manager TLS.

```
{
  "Sid": "AllowAssumeOfRolesAndTagging",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["sts:TagSession", "sts:AssumeRole"],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<RANGER_ENGINE-
    PLUGIN_DATA_ACCESS_ROLE_NAME>",
    "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<RANGER_USER_ACCESS_ROLE_NAME>"
  ],
},
{
  "Sid": "AllowSecretsRetrieval",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:secret:<PLUGIN_TLS_SECRET_NAME>*",
    "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:secret:<ADMIN_RANGER_SERVER_TLS_SECRET_NAME>"
  ]
}
```



```
]
}
```

Note

Untuk izin Secrets Manager, jangan lupa wildcard ("*") di akhir nama rahasia atau permintaan Anda akan gagal. Wildcard adalah untuk versi rahasia.

Note

Batasi ruang lingkup AWS Secrets Manager kebijakan hanya untuk sertifikat yang diperlukan untuk penyediaan.

IAM role untuk Apache Ranger

Peran ini memberikan kredensial untuk mesin eksekusi tepercaya, seperti Apache Hive dan Amazon EMR Record Server untuk mengakses data Amazon S3. Gunakan hanya peran ini untuk mengakses data Amazon S3, termasuk kunci KMS, jika Anda menggunakan SSE-KMS S3.

Peran ini harus dibuat dengan kebijakan minimum yang dinyatakan di contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudwatchLogsPermissions",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:123456789012:log-
group: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_NAME_IN_SECURITY_CONFIGURATION: *"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "BucketPermissionsInS3Buckets",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ObjectPermissionsInS3Objects",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Important

Tanda bintang "*" di akhir Sumber Daya CloudWatch Log harus disertakan untuk memberikan izin menulis ke aliran log.

Note

Jika Anda menggunakan tampilan konsistensi EMRFS atau enkripsi S3-SSE, Anda perlu menambahkan izin ke tabel DynamoDB dan kunci KMS sehingga mesin eksekusi dapat berinteraksi dengan mesin tersebut.

IAM role untuk Apache Ranger diasumsikan oleh Peran Profil Instans EC2. Gunakan contoh berikut untuk membuat kebijakan kepercayaan yang mengizinkan IAM role untuk Apache Ranger diasumsikan oleh peran profil instans EC2.

```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<EC2 INSTANCE PROFILE ROLE NAME eg. EMR_EC2_DefaultRole>"
  },
  "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:TagSession"]
}
```

Peran IAM untuk AWS layanan lain untuk integrasi Amazon EMR

Peran ini memberi pengguna yang bukan mesin eksekusi tepercaya kredensial untuk berinteraksi dengan AWS layanan, jika diperlukan. Jangan gunakan IAM role ini untuk mengizinkan akses ke data Amazon S3, kecuali itu adalah data yang harus dapat diakses oleh semua pengguna.

Peran ini akan diasumsikan oleh Peran Profil Instans EC2. Gunakan contoh berikut untuk membuat kebijakan kepercayaan yang mengizinkan IAM role untuk Apache Ranger diasumsikan oleh peran profil instans EC2.

```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<EC2 INSTANCE PROFILE ROLE NAME eg. EMR_EC2_DefaultRole>"
  },
  "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:TagSession"]
}
```

Validasi izin Anda untuk integrasi Amazon EMR dengan Apache Ranger

Lihat [Penyelesaian masalah Apache Ranger](#) untuk petunjuk tentang memvalidasi izin.

Buat konfigurasi keamanan EMR

Membuat Konfigurasi Keamanan EMR Amazon untuk Apache Ranger

Sebelum Anda meluncurkan kluster EMR Amazon yang terintegrasi dengan Apache Ranger, buat konfigurasi keamanan.

Console

Untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger

1. Di konsol Amazon EMR, pilih Konfigurasi keamanan, kemudian Buat.
2. Ketik Nama untuk konfigurasi keamanan. Anda menggunakan nama ini untuk menentukan konfigurasi keamanan ketika Anda membuat sebuah kluster.
3. Di bawah AWS Integrasi Ranger, memilih Aktifkan kendali akses lancar yang dikelola oleh Apache Ranger.
4. Pilih IAM role untuk Apache Ranger untuk diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM role untuk integrasi alami dengan Apache Ranger](#).
5. Pilih IAM role Anda untuk layanan AWS lain untuk diterapkan.
6. Konfigurasikan plugin untuk terhubung ke server Admin Ranger dengan memasukkan Secrets Manager ARN untuk server Admin dan alamatnya.
7. Pilih aplikasi untuk mengkonfigurasi plugin Ranger. Masukkan Secrets Manager ARN yang berisi sertifikat TLS pribadi untuk plugin.

Jika Anda tidak mengonfigurasi Apache Spark atau Apache Hive, dan mereka dipilih sebagai aplikasi untuk kluster Anda, permintaan gagal.

8. Mengatur opsi konfigurasi keamanan lain yang sesuai dan memilih Buat. Anda harus mengaktifkan autentikasi Kerberos menggunakan kluster khusus atau eksternal KDC.

Note

Saat ini Anda tidak dapat menggunakan konsol untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger di. AWS GovCloud (US) Region Konfigurasi keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan CLI.

CLI

Untuk membuat konfigurasi keamanan untuk integrasi Apache Ranger

1. Ganti **<ACCOUNT ID>** dengan ID AWS akun Anda.
2. Ganti **<REGION>** dengan Wilayah tempat sumber daya berada.
3. Tentukan nilai untuk `TicketLifetimeInHours` dalam menentukan periode untuk tiket Kerberos valid yang dikeluarkan oleh KDC.
4. Tentukan alamat pelayan Admin Ranger untuk `AdminServerURL`.

```
{
  "AuthenticationConfiguration": {
    "KerberosConfiguration": {
      "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
      "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
        "TicketLifetimeInHours": 24
      }
    }
  },
  "AuthorizationConfiguration": {
    "RangerConfiguration": {
      "AdminServerURL": "https://_<RANGER ADMIN SERVER IP>_:6182",
      "RoleForRangerPluginsARN": "arn:aws:iam::_<ACCOUNT ID>_:role/_<RANGER PLUGIN DATA ACCESS ROLE NAME>_",
      "RoleForOtherAWSservicesARN": "arn:aws:iam::_<ACCOUNT ID>_:role/_<USER ACCESS ROLE NAME>_",
      "AdminServerSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES ADMIN SERVERS PUBLIC TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
      "RangerPluginConfigurations": [
        {
          "App": "Spark",
```

```

    "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES SPARK PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
    "PolicyRepositoryName": "<SPARK SERVICE NAME eg. amazon-emr-spark>"
  },
  {
    "App": "Hive",
    "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES Hive PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
    "PolicyRepositoryName": "<HIVE SERVICE NAME eg. Hivedev>"
  },
  {
    "App": "EMRFS-S3",
    "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES EMRFS S3 PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
    "PolicyRepositoryName": "<EMRFS S3 SERVICE NAME eg amazon-emr-emrfs>"
  },
  {
    "App": "Trino",
    "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES TRINO PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
    "PolicyRepositoryName": "<TRINO SERVICE NAME eg amazon-emr-trino>"
  }
],
"AuditConfiguration": {
  "Destinations": {
    "AmazonCloudWatchLogs": {
      "CloudWatchLogGroup": "arn:aws:logs:<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:log-group:_<LOG GROUP NAME FOR AUDIT EVENTS>_"
    }
  }
}
}
}
}

```

Itu PolicyRespositoryNames adalah nama layanan yang ditentukan dalam Admin Apache Ranger Anda.

Buat konfigurasi keamanan Amazon EMR dengan perintah berikut. Ganti konfigurasi keamanan dengan nama pilihan Anda. Memilih konfigurasi ini dengan nama ketika Anda membuat klaster Anda.

```
aws emr create-security-configuration \  
--security-configuration file:///./security-configuration.json \  
--name security-configuration
```

Konfigurasi Fitur Keamanan Tambahan

Untuk mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger, Anda juga harus mengonfigurasi fitur keamanan EMR berikut:

- Mengaktifkan autentikasi Kerberos menggunakan klaster khusus atau eksternal KDC. Untuk instruksi, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#).
- (Opsional) Aktifkan enkripsi dalam transit atau saat istirahat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional enkripsi untuk Amazon EMR](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan di Amazon EMR](#).

Simpan sertifikat TLS di AWS Secrets Manager

Plugin Ranger diinstal pada klaster Amazon EMR dan server Admin Ranger harus berkomunikasi melalui TLS untuk memastikan bahwa data kebijakan dan informasi lain yang dikirim tidak dapat dibaca jika mereka dicegat. EMR juga memberi mandat bahwa plugin mengautentikasi ke server Admin Ranger dengan menyediakan sertifikat TLS sendiri dan melakukan autentikasi TLS dua arah. Penataan ini memerlukan empat sertifikat yang akan dibuat: dua instal sertifikat TLS privat dan publik. Untuk petunjuk tentang menginstal sertifikat ke server Admin Ranger Anda, lihat [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#). Untuk menyelesaikan penataan, plugin Ranger diinstal pada klaster EMR yang memerlukan dua sertifikat: sertifikat TLS publik dari server admin Anda, dan sertifikat privat yang akan digunakan plugin untuk mengautentikasi terhadap server Admin Ranger. Untuk memberikan sertifikat TLS ini, mereka harus dalam AWS Secrets Manager dan disediakan dalam Konfigurasi Keamanan EMR.

 Note

Sangat direkomendasikan, tetapi tidak diperlukan, untuk membuat instalasi sertifikat untuk setiap aplikasi Anda untuk membatasi dampak jika salah satu sertifikat plugin menjadi terganggu.

 Note

Anda harus melacak dan memutar sertifikat sebelum tanggal kedaluwarsa mereka.

Format Sertifikat

Mengimpor sertifikat ke AWS Secrets Manager adalah sama terlepas dari apakah itu sertifikat plugin pribadi atau sertifikat admin Ranger publik. Sebelum mengimpor sertifikat TLS, sertifikat harus dalam format PEM 509x.

Contoh sertifikat publik dalam format:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...Certificate Body...  
-----END CERTIFICATE-----
```

Contoh sertifikat privat dalam format:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
...Private Certificate Body...  
-----END PRIVATE KEY-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...Trust Certificate Body...  
-----END CERTIFICATE-----
```

Sertifikat privat juga harus berisi sertifikat kepercayaan juga.

Anda dapat memvalidasi sertifikat dalam format yang benar dengan menjalankan perintah berikut:

```
openssl x509 -in <PEM FILE> -text
```


Mengimpor sertifikat ke AWS Secrets Manager

Saat membuat Secret Anda di Secrets Manager, pilih Jenis rahasia lain di bawah tipe rahasia dan tempel sertifikat yang dikodekan PEM Anda di bidang Plaintext.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console interface. On the left, a sidebar indicates the current step is 'Step 3: Configure rotation', with 'Step 4: Review' also visible. The main area is titled 'Select secret type' and contains four radio button options: 'Credentials for RDS database', 'Credentials for DocumentDB database', 'Credentials for Redshift cluster', and 'Other type of secrets (e.g. API key)'. The 'Other type of secrets' option is selected. Below this, the 'Specify the key/value pairs to be stored in this secret' section is shown with a tab for 'Plaintext'. A text area contains a PEM certificate, starting with '-----BEGIN CERTIFICATE-----' and ending with '-----END CERTIFICATE-----'. The certificate text is as follows:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICqjCCAhOgAwIBAgIJAJnMn4O+zuqLMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG4xCzAJBgNV
BAYTAIVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAhTZWF0dGxIMQ4w
DAYDVQQKDAVNeU9yZzEPMA0GA1UECwwGTXlEZXB0MRcwFQYDVQQDDA4qLmVjMI5p
bnRlcm5hbDAeFw0yMDA4MjM0MTE3MTdaFw0yMDA4MjM0MTE3MTdaMG4xCzAJBgNV
BAYTAIVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAhTZWF0dGxIMQ4w
DAYDVQQKDAVNeU9yZzEPMA0GA1UECwwGTXlEZXB0MRcwFQYDVQQDDA4qLmVjMI5p
bnRlcm5hbDAeFw0yMDA4MjM0MTE3MTdaFw0yMDA4MjM0MTE3MTdaMG4xCzAJBgNV
BAYTAIVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAhTZWF0dGxIMQ4w
a6pj+k43dxiQxrCUvXutCqFw0Kjk8Z3hzF8XFJf5ZVupSvUgMSPTU/1Dx+u8D4w
nztSkx6YoJBgLBpS1u/Agz+6qVaHoalzKE21Xmr0zCcpYFN2FTbgQEgI4ISwTyx
Lubj/vVS0PL5jIRnn+2o/9u+bs8CAwEAAANQME4wHQYDVR0OBBYEFESxdO/3oraV
/Ov6SIQKMg+pOyczMB8GA1UdIwQYMBaAFE5xdO/3oraV/Ov6SIQKMg+pOyczMAwG
A1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADgYEA01PwF52NGfpQMbyUwLDsfcWb
00aIH2RCWGRpb/4K2RzFoCuFMGL/3UXW+V1K5WeVJ+NXR+apc2vSAJAJDE9qodhn
q/YfDJ3omcUnxYhr05qvX7CIRAFxKJub7YM4oGVPd9UmLCVB1TcsNyC/ATM/VXbd
XUMRHT9MLokaw9QJ1VI=
-----END CERTIFICATE-----
```

Mulai cluster EMR dengan Apache Ranger

Sebelum meluncurkan kluster EMR Amazon dengan Apache Ranger, pastikan setiap komponen memenuhi persyaratan versi minimum berikut:

- Amazon EMR 5.32.0 atau yang lebih baru, atau 6.3.0 atau yang lebih baru. Kami menyarankan Anda menggunakan versi rilis Amazon EMR terbaru.
- Server Admin Apache Ranger 2.x.

Selesaikan langkah-langkah berikut:

- Instal Apache Ranger jika belum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [instalasi Apache Ranger 0.5.0](#).

- Pastikan ada konektivitas jaringan antara kluster Amazon EMR dan server Admin Apache Ranger. Lihat [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#)
- Buat IAM role yang diperlukan. Lihat [IAM role untuk integrasi alami dengan Apache Ranger](#).
- Buat konfigurasi keamanan EMR untuk instalasi Apache Ranger. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Buat konfigurasi keamanan EMR](#).

Konfigurasi Zeppelin untuk kluster EMR Amazon yang mendukung Apache Ranger

Topiknya mencakup cara mengonfigurasi [Apache Zeppelin](#) untuk kluster EMR Amazon yang mendukung Apache Ranger sehingga Anda dapat menggunakan Zeppelin sebagai buku catatan untuk eksplorasi data interaktif. Zeppelin disertakan dalam versi rilis Amazon EMR 5.0.0 dan yang lebih baru. Versi rilis sebelumnya termasuk Zeppelin sebagai suatu aplikasi sandbox. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi Amazon EMR rilis 4.x](#) di Panduan Amazon EMR Rilis.

Secara default, Zeppelin dikonfigurasi dengan login dan kata sandi default yang tidak aman di lingkungan multi-penyewa.

Untuk mengonfigurasi Zeppelin, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Ubah mekanisme otentikasi.

Ubah `shiro.ini` file untuk mengimplementasikan mekanisme otentikasi pilihan Anda. Zeppelin mendukung Direktori Aktif, LDAP, PAM, dan Knox SSO. Lihat [otentikasi Apache Shiro untuk Apache Zeppelin](#) untuk informasi selengkapnya.

2. Konfigurasi Zeppelin untuk meniru pengguna akhir

Ketika Anda mengizinkan Zeppelin untuk meniru pengguna akhir, pekerjaan yang dikirimkan oleh Zeppelin dapat dijalankan sebagai pengguna akhir tersebut. Tambahkan konfigurasi berikut ke `core-site.xml`:

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.zeppelin.hosts": "*",
      "hadoop.proxyuser.zeppelin.groups": "*"
    },
    "Configurations": [
  ]
```

```
}
]
```

Selanjutnya, tambahkan konfigurasi berikut ke `hadoop-kms-site.xml` lokasi di `/etc/hadoop/conf`:

```
[
{
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
    "hadoop.kms.proxyuser.zeppelin.hosts": "*",
    "hadoop.kms.proxyuser.zeppelin.groups": "*"
  },
  "Configurations": [
  ]
}
]
```

Anda juga dapat menambahkan konfigurasi ini ke klaster EMR Amazon menggunakan konsol dengan mengikuti langkah-langkah [dalam Mengkonfigurasi ulang grup instans](#) di konsol.

3. Izinkan Zeppelin ke sudo sebagai pengguna akhir

Buat file `/etc/sudoers.d/90-zeppelin-user` yang berisi berikut ini:

```
zeppelin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

4. Ubah pengaturan interpreter untuk menjalankan tugas pengguna di proses mereka sendiri.

Untuk semua penerjemah, konfigurasikan mereka untuk membuat instance penerjemah “Per Pengguna” dalam proses “terisolasi”.

spark %spark, %spark.sql, %spark.dep, %spark.pyspark, %spark.ipyspark, %spark.r ●

Option

The interpreter will be instantiated Per User ▾ in isolated ▾ process ⓘ +

☒ User Impersonate

☐ Connect to existing process

☐ Set permission

5. Memodifikasi **zeppelin-env.sh**

Tambahkan yang berikut ini `zeppelin-env.sh` agar Zeppelin mulai meluncurkan interpreter sebagai pengguna akhir:

```
ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER=`echo ${ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER} | cut -d @ -f1`
export ZEPPELIN_IMPERSONATE_CMD='sudo -H -u ${ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER} bash -c'
```

Tambahkan yang berikut ini `zeppelin-env.sh` untuk mengubah izin buku catatan default menjadi hanya-baca ke pembuat saja:

```
export ZEPPELIN_NOTEBOOK_PUBLIC="false"
```

Akhirnya, tambahkan berikut ini `zeppelin-env.sh` untuk menyertakan jalur `RecordServer` kelas EMR setelah pernyataan pertama `CLASSPATH`:

```
export CLASSPATH="$CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-connector-common.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-spark-connector.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-client.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-common.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/jars/secret-agent-interface.jar"
```

6. Mulai Ulang Zeppelin.

Jalankan perintah berikut untuk me-restart Zeppelin:

```
sudo systemctl restart zeppelin
```

Masalah yang diketahui untuk integrasi EMR Amazon

Masalah yang Diketahui

Ada masalah yang diketahui dalam Amazon EMR rilis 5.32 di mana izin untuk `hive-site.xml` diubah sehingga hanya pengguna istimewa yang dapat membacanya karena mungkin ada kredensial yang disimpan di dalamnya. Ini dapat mencegah Hue membaca `hive-site.xml` dan menyebabkan halaman web terus dimuat ulang. Jika Anda mengalami masalah ini, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut untuk memperbaiki masalah:

```
[
  {
    "Classification": "hue-ini",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
```

```

    {
      "Classification": "desktop",
      "Properties": {
        "server_group": "hive_site_reader"
      },
      "Configurations": [
      ]
    }
  ]
}
]

```

Ada masalah yang diketahui bahwa plugin EMRFS S3 untuk Apache Ranger saat ini tidak mendukung fitur Zona Keamanan Apache Ranger. Pembatasan kontrol akses yang ditentukan menggunakan fitur Zona Keamanan tidak diterapkan pada kluster EMR Amazon Anda.

Aplikasi UIs

Secara default, Aplikasi UI tidak melakukan autentikasi. Ini termasuk ResourceManager UI, NodeManager UI, Livy UI, dan lainnya. Selain itu, setiap pengguna yang memiliki kemampuan untuk mengakses dapat melihat informasi tentang semua pekerjaan pengguna lain. UIs

Jika perilaku ini tidak diinginkan, Anda harus memastikan bahwa grup keamanan digunakan untuk membatasi akses ke aplikasi UIs oleh pengguna.

Izin Default HDFS

Secara default, objek yang dibuat pengguna di HDFS diberikan izin baca dunia. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan data yang dapat dibaca oleh pengguna yang seharusnya tidak memiliki akses ke sana. Untuk mengubah perilaku ini sehingga izin file default ditetapkan untuk baca dan tulis hanya oleh pembuat tugas, lakukan langkah-langkah berikut.

Saat membuat kluster EMR Anda, sediakan konfigurasi berikut:

```

[
  {
    "Classification": "hdfs-site",
    "Properties": {
      "dfs.namenode.acls.enabled": "true",
      "fs.permissions.umask-mode": "077",
      "dfs.permissions.superusergroup": "hdfsadmin"
    }
  }
]

```

```
}  
]
```

Di samping itu, jalankan tindakan bootstrap berikut:

```
--bootstrap-actions Name='HDFS UMask Setup',Path=s3://elasticmapreduce/hdfs/umask/  
umask-main.sh
```

Plugin Apache Ranger untuk skenario integrasi Amazon EMR

Plugin Apache Ranger memvalidasi akses pengguna terhadap kebijakan otorisasi yang ditentukan dalam server admin kebijakan Apache Ranger.

Topik

- [Plugin Apache Hive untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#)
- [Plugin Apache Spark untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#)
- [Plugin EMRFS S3 untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#)
- [Plugin Trino untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR](#)

Plugin Apache Hive untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR

Apache Hive adalah mesin eksekusi populer di ekosistem Hadoop. Amazon EMR menyediakan plugin Apache Ranger untuk dapat memberikan kendali akses lancar untuk Hive. Plugin ini kompatibel dengan server Admin Apache Ranger versi 2.0 dan versi terbaru.

Topik


- [Fitur yang didukung](#)
- [Instalasi konfigurasi layanan](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Batasan](#)

Fitur yang didukung

Plugin Apache Ranger untuk Hive di EMR mendukung semua fungsi dari plugin sumber terbuka, yang meliputi basis data, tabel, kendali akses tingkat kolom dan penyaringan baris dan masking data. Untuk tabel perintah Hive dan terkait izin Ranger, lihat [perintah Hive untuk pemetaan izin Ranger](#).


Instalasi konfigurasi layanan

Plugin Apache Hive kompatibel dengan definisi layanan Hive yang ada dalam Apache Hive Hadoop SQL.



Jika Anda tidak memiliki sebuah instans dari layanan di bawah Hadoop SQL, seperti yang ditunjukkan di atas, Anda dapat membuat satu. Klik pada + di sebelah Hadoop SQL.

1. Nama Layanan (Jika ditampilkan): Anda perlu memasukkan nama layanan. Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrhive**. Buat catatan nama layanan ini -- itu akan dibutuhkan saat membuat konfigurasi keamanan EMR.
2. Nama Tampilan: Memasukkan nama yang akan ditampilkan untuk layanan. Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrhive**.



Service Manager **Create Service**

Create Service

Service Details :

Service Name *

Display Name

Description

Active Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Select Tag Service

Properti Apache Hive Config digunakan untuk membuat koneksi ke server Admin Apache Ranger Anda dengan 2 untuk mengimplementasikan auto complete saat HiveServer membuat kebijakan. Properti di bawah ini tidak harus akurat jika Anda tidak memiliki proses HiveServer 2 persisten dan dapat diisi dengan informasi apa pun.

- Username: Masukkan nama pengguna untuk koneksi JDBC ke instance instance HiveServer 2.
- Kata Sandi: Anda perlu memasukkan kata sandi untuk nama pengguna di atas.
- jdbc.driver. ClassName: Masukkan nama kelas kelas JDBC untuk konektivitas Apache Hive. Nilai default dapat digunakan.
- jdbc.url: Masukkan string koneksi JDBC yang akan digunakan saat menghubungkan ke 2. HiveServer
- Nama Umum untuk Sertifikat: Bidang CN di sertifikat yang digunakan untuk connect ke server admin dari plugin klien. Nilai ini harus cocok dengan bidang CN di sertifikat TLS Anda yang dibuat untuk plugin.

Config Properties :

Username *

Password *

jdbc.driverClassName *

jdbc.url *

Common Name for Certificate

Add New Configurations

Name	Value

Tombol Test Connection menguji apakah nilai-nilai di atas dapat digunakan untuk berhasil terhubung ke instance HiveServer 2. Setelah layanan berhasil dibuat, Manajer Layanan akan terlihat seperti di bawah ini:

Ranger Access Manager Audit Security Zone Settings admin

Service Manager

Service Manager Security Zone :

HDFS + ⓘ ⌵	HBASE + ⓘ ⌵	HADOOP SQL + ⓘ ⌵ amazonemrhive ⓘ ⓘ ⌵
YARN + ⓘ ⌵	KNOX + ⓘ ⌵	STORM + ⓘ ⌵
SOLR + ⓘ ⌵	KAFKA + ⓘ ⌵	NIFI + ⓘ ⌵
KYLIN + ⓘ ⌵	NIFI-REGISTRY + ⓘ ⌵	SQOOP + ⓘ ⌵
ATLAS + ⓘ ⌵	ELASTICSEARCH + ⓘ ⌵	PRESTO + ⓘ ⌵
OZONE + ⓘ ⌵		

Pertimbangan-pertimbangan

Server metadata sarang

Server metadata Hive hanya dapat diakses oleh mesin tepercaya, khususnya Hive dan `emr_record_server`, untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Server metadata Hive juga diakses oleh semua node di cluster. Port 9083 yang diperlukan menyediakan semua node akses ke node utama.

Autentikasi

Secara default, Apache Hive dikonfigurasi untuk mengautentikasi menggunakan Kerberos seperti yang dikonfigurasi dalam konfigurasi EMR Security. HiveServer2 dapat dikonfigurasi untuk mengautentikasi pengguna menggunakan LDAP juga. Lihat [Menerapkan autentikasi LDAP untuk Hive pada multi-penyewa klaster Amazon EMR](#) untuk informasi.

Batasan

Berikut ini adalah batasan saat ini untuk plugin Apache Hive di Amazon EMR 5.x:

- Peran Hive saat ini tidak didukung. Pernyataan `BERIKAN`, `BATALKAN` tidak didukung.
- Hive CLI tidak didukung. JDBC/Beeline adalah satu-satunya cara resmi untuk menghubungkan Hive.
- `hive.server2.builtin.udf.blacklist` konfigurasi harus diisi dengan UDFs yang Anda anggap tidak aman.

Plugin Apache Spark untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR

Amazon EMR telah mengintegrasikan EMR RecordServer untuk menyediakan kontrol akses berbutir halus untuk SparkSQL. EMR RecordServer adalah proses istimewa yang berjalan di semua node pada cluster yang mendukung Apache Ranger. Ketika driver atau eksekutor Spark menjalankan pernyataan SparkSQL, semua metadata dan permintaan data akan melalui RecordServer. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EMR RecordServer, lihat halaman [Komponen Amazon EMR untuk digunakan dengan Apache Ranger](#)

Topik

- [Fitur yang didukung](#)
- [Menerapkan kembali definisi layanan untuk menggunakan pernyataan INSERT, ALTER, atau DDL](#)

- [Instalasi definisi layanan](#)
- [Membuat kebijakan SparkSQL](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Batasan](#)

Fitur yang didukung

Tindakan SQL statement/ Ranger	STATUS	Rilis EMR yang didukung
PILIH	Didukung	Pada 5.32
TAMPILKAN BASIS DATA	Didukung	Pada 5.32
TAMPILKAN KOLOM	Didukung	Pada 5.32
TAMPILKAN TABEL	Didukung	Pada 5.32
TAMPILKAN PROPERTI TABEL	Didukung	Pada 5.32
GAMBAR TABEL	Didukung	Pada 5.32
MASUKKAN TIMPA	Didukung	Pada 5,34 dan 6,4
MASUKKAN KE	Didukung	Pada 5,34 dan 6,4
ALTER TABLE	Didukung	Pada 6.4
CREATE TABLE	Didukung	Pada 5,35 dan 6,7
BUAT BASIS DATA	Didukung	Pada 5,35 dan 6,7

Tindakan SQL statement/ Ranger	STATUS	Rilis EMR yang didukung
MEJA DROP	Didukung	Pada 5,35 dan 6,7
DROP DATABASE	Didukung	Pada 5,35 dan 6,7
TAMPILAN DROP	Didukung	Pada 5,35 dan 6,7
CREATE VIEW	Tidak Didukung	

Fitur berikut didukung saat menggunakan SparkSQL:

- Kendali akses lancar pada tabel di Metastore Hive, dan kebijakan dapat dibuat pada tingkat basis data, tabel, dan kolom.
- Kebijakan Apache Ranger dapat mencakup kebijakan hibah dan tolak kebijakan untuk pengguna dan grup.
- Acara audit dikirimkan ke CloudWatch Log.

Menerapkan kembali definisi layanan untuk menggunakan pernyataan INSERT, ALTER, atau DDL

Note

Dimulai dengan Amazon EMR 6.4, Anda dapat menggunakan Spark SQL dengan pernyataan: INSERT INTO, INSERT OVERWRITE, atau ALTER TABLE. Dimulai dengan Amazon EMR 6.7, Anda dapat menggunakan Spark SQL untuk membuat atau menjatuhkan database dan tabel. Jika Anda memiliki instalasi yang ada di server Apache Ranger dengan definisi layanan Apache Spark digunakan, gunakan kode berikut untuk menerapkan definisi layanan.

```
# Get existing Spark service definition id calling Ranger REST API and JSON
processor
curl --silent -f -u <admin_user_login>:<password_for_ranger_admin_user> \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef/
name/amazon-emr-spark' | jq .id

# Download the latest Service definition
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/
version-2.0/ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json

# Update the service definition using the Ranger REST API
curl -u <admin_user_login>:<password_for_ranger_admin_user> -X PUT -d @ranger-
servicedef-amazon-emr-spark.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/
servicedef/<Spark service definition id from step 1>'
```

Instalasi definisi layanan

Instalasi definisi layanan EMR Apache Spark memerlukan server Admin Ranger untuk setup. Lihat [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#).

Ikuti langkah-langkah untuk menginstal definisi layanan Apache Spark:

Langkah 1: SSH ke server Admin Apache Ranger

Misalnya:

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

Langkah 2: Unduh definisi layanan dan plugin server Admin Apache Ranger

Di direktori sementara, unduh definisi layanan. Definisi layanan ini didukung oleh versi Ranger 2.x.

```
mkdir /tmp/emr-spark-plugin/
cd /tmp/emr-spark-plugin/

wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/
ranger-spark-plugin-2.x.jar
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/
ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json
```


Langkah 3: Instal plugin Apache Spark untuk Amazon EMR

```
export RANGER_HOME=.. # Replace this Ranger Admin's home directory eg /usr/lib/ranger/
ranger-2.0.0-admin
mkdir $RANGER_HOME/ews/webapp/WEB-INF/classes/ranger-plugins/amazon-emr-spark
mv ranger-spark-plugin-2.x.jar $RANGER_HOME/ews/webapp/WEB-INF/classes/ranger-plugins/
amazon-emr-spark
```

Langkah 4: Daftarkan definisi layanan Apache Spark untuk Amazon EMR

```
curl -u *(<admin users login>*:*_password_ **_for_** _ranger admin user_**_>_* -X
  POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*(<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat layanan baru di Anda UI Admin Ranger yang disebut "AMAZON-EMR-SPARK", seperti yang ditunjukkan pada citra berikut (Ranger versi 2.0 ditampilkan).



Langkah 5: Buat instance AMAZON-EMR-SPARK aplikasi

Nama Layanan (Jika ditampilkan): Nama layanan yang akan digunakan. Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrspark**. Catat nama layanan ini saat membuat konfigurasi keamanan EMR.

Nama tampilan: Nama yang akan ditampilkan untuk instans ini. Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrspark**.

Nama Umum Untuk Sertifikat: Bidang CN di sertifikat yang digunakan untuk connect ke server admin dari plugin klien. Nilai ini harus cocok dengan bidang CN di sertifikat TLS Anda yang dibuat untuk plugin.

Service Manager > **Create Service**

Create Service

Service Details :

Service Name *

Display Name

Description

Active Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Select Tag Service

Config Properties :

Common Name for Certificate

Add New Configurations

Name	Value

Note

Sertifikat TLS untuk plugin ini harus telah terdaftar di penyimpanan kepercayaan pada server Admin Ranger. Lihat [Sertifikat TLS untuk integrasi Apache Ranger dengan Amazon EMR](#) untuk detail selengkapnya.

Membuat kebijakan SparkSQL

Saat membuat kebijakan baru, bidang yang harus diisi adalah:

Nama Kebijakan: Nama kebijakan ini.

Label Kebijakan: Label yang dapat Anda tempatkan di kebijakan ini.

Basis data: Basis data yang berlaku untuk kebijakan ini. Wildcard "*" mewakili semua database.

Tabel: Tabel yang berlaku untuk kebijakan ini. Wildcard "*" mewakili semua tabel.

Kolom EMR Spark: Kolom yang berlaku untuk kebijakan ini. Wildcard "*" mewakili semua kolom.

Deskripsi: Deskripsi dari kebijakan ini.

The screenshot displays the 'Create Policy' page in the Apache Ranger console. The breadcrumb trail at the top indicates the path: Service Manager > amazonemrspark Policies > Create Policy. The page title is 'Create Policy'. Under the 'Policy Details' section, the following fields and controls are visible:

- Policy Type:** Set to 'Access'. A button 'Add Validity Period' is located to the right.
- Policy Name *:** A text input field containing 'PolicyName' with an information icon. To its right are two toggle switches: 'enabled' (active) and 'normal' (inactive).
- Policy Label:** A text input field containing 'Policy Label'.
- database:** A dropdown menu showing 'database'. To its right is a text input field containing 'default' and an 'include' toggle switch (active).
- table:** A dropdown menu showing 'table'. To its right is a text input field containing 'table' and an 'include' toggle switch (active).
- EMR Spark Column *:** A text input field containing '* * |' and an 'include' toggle switch (active).
- Description:** A large text area for providing a description.
- Audit Logging:** A toggle switch set to 'YES'.

Untuk menentukan pengguna dan grup, Anda perlu memasukkan pengguna dan grup di bawah ini untuk memberikan izin. Anda juga dapat menentukan pengecualian untuk kondisi izinkan dan kondisi penolakan.

Allow Conditions :

hide

Select Role	Select Group	Select User		Delegate Admin	
Select Roles	× hadoop_analyst	× analyst1	add/edit permissions select ✓ ✕ Add Permissions +	☐	✕
+					

⚠ Exclude from Allow Conditions :

hide

Select Role	Select Group	Select User	Permissions	Delegate Admin	
Select Roles	Select Groups	Select Users	Add Permissions +	☐	✕
+					

Setelah menentukan mengizinkan dan tolak syarat, klik Simpan.

Pertimbangan-pertimbangan

Setiap node dalam cluster EMR harus dapat terhubung ke node utama pada port 9083.

Batasan

Berikut ini adalah batasan saat ini untuk plugin Apache Spark:

- Server Catatan akan selalu terhubung ke HMS yang berjalan pada klaster Amazon EMR. Konfigurasi HMS untuk connect ke Mode Jarak Jauh, jika diperlukan. Anda tidak harus config nilai-nilai di file konfigurasi Apache Spark Hive-site.xml.
- Tabel yang dibuat menggunakan sumber data Spark pada CSV atau Avro tidak dapat dibaca menggunakan EMR. RecordServer Gunakan Hive untuk membuat dan tulis data, dan membaca menggunakan Catatan.
- Meja Delta Lake, Hudi dan Iceberg tidak didukung.
- Pengguna harus memiliki akses ke basis data default. Ini adalah persyaratan untuk Apache Spark.
- Server Admin Ranger tidak support selesai otomatis.
- Plugin SparkSQL untuk Amazon EMR tidak support filter baris atau masking data.
- Saat menggunakan ALTER TABLE dengan Spark SQL, lokasi partisi harus menjadi direktori anak dari lokasi tabel. Memasukkan data ke dalam partisi di mana lokasi partisi berbeda dari lokasi tabel tidak didukung.

Plugin EMRFS S3 untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR

Untuk membuatnya lebih mudah untuk menyediakan kontrol akses terhadap objek di S3 pada cluster multi-tenant, plugin EMRFS S3 menyediakan kontrol akses ke data dalam S3 saat mengaksesnya melalui EMRFS. Anda dapat mengizinkan akses ke sumber daya S3 pada tingkat pengguna dan grup.

Untuk mencapai hal ini, ketika aplikasi Anda mencoba untuk mengakses data di S3, EMRFS mengirimkan permintaan untuk kredensial dalam proses Agen Rahasia, di mana permintaan diautentikasi dan diotorisasi terhadap plugin Apache Ranger. Jika permintaan diotorisasi, maka agen rahasia mengambil IAM role untuk Mesin Apache Ranger dengan kebijakan terbatas untuk menghasilkan kredensial yang hanya memiliki akses ke kebijakan Ranger yang mengizinkan akses. Kredensialnya kemudian diteruskan kembali ke EMRFS untuk mengakses S3.

Topik

- [Fitur yang didukung](#)
- [Instalasi konfigurasi layanan](#)
- [Membuat kebijakan S3 EMRFS](#)
- [Catatan penggunaan kebijakan S3 EMRFS](#)
- [Batasan](#)

Fitur yang didukung

Plugin EMRFS S3 menyediakan otorisasi tingkat penyimpanan. Kebijakan dapat dibuat untuk menyediakan akses ke pengguna dan grup ke bucket S3 dan prefiks. Otorisasi dilakukan hanya terhadap EMRFS.

Instalasi konfigurasi layanan

Untuk menginstal definisi layanan EMRFS, Anda harus mengatur server Admin Ranger. Untuk mengatur server, lihat [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#).

Ikuti langkah berikut untuk menginstal definisi layanan EMRFS.

Langkah 1: SSH ke server Admin Apache Ranger.

Contoh:

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

Langkah 2: Unduh definisi layanan EMRFS.


Di direktori sementara, unduh definisi layanan Amazon EMR. Definisi layanan ini didukung oleh versi Ranger 2.x.

```
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/ranger-servicedef-amazon-emr-emrfs.json
```

Langkah 3: Daftarkan definisi layanan EMRFS S3.

```
curl -u *<admin users login>:*_*<password>_*<for>_*<ranger admin user>_* -X
  POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-emrfs.json \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```

Jika perintah ini berhasil, Anda melihat layanan baru di UI Admin Ranger yang disebut "AMAZON-EMR-S3", seperti yang ditunjukkan pada citra berikut (Ranger versi 2.0 ditampilkan).



Langkah 4: Buat instance AMAZON-EMR-EMRFS aplikasi.

Buat sebuah instans dari definisi layanan.

- Klik pada + di sebelah AMAZON-EMR-EMRFS.

Isi kolom berikut:

Nama Layanan (Jika ditampilkan): Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrs3**. Catat nama layanan ini saat membuat konfigurasi keamanan EMR.

Nama Tampilan: Nama yang akan ditampilkan untuk layanan. Nilai yang direkomendasikan adalah **amazonemrs3**.

Nama Umum Untuk Sertifikat: Bidang CN di sertifikat yang digunakan untuk connect ke server admin dari plugin klien. Nilai ini harus cocok dengan bidang CN dalam sertifikat TLS yang dibuat untuk plugin.

Ranger Access Manager | Audit | Security Zone | Settings | admin

Service Manager > Edit Service

Edit Service

Service Details :

Service Name *

Display Name

Description

Active Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Select Tag Service

Config Properties :

Common Name for Certificate


Add New Configurations

Name	Value

Note

Sertifikat TLS untuk plugin ini harus telah terdaftar di penyimpanan kepercayaan pada server Admin Ranger. Lihat [Sertifikat TLS untuk integrasi Apache Ranger dengan Amazon EMR](#) untuk detail selengkapnya.

Ketika layanan dibuat, Manajer Service termasuk "AMAZON-EMR-EMRFS", seperti yang ditunjukkan pada citra berikut.



Membuat kebijakan S3 EMRFS

Untuk membuat kebijakan baru di halaman Buat kebijakan Manajer Layanan, isi kolom berikut.

Nama Kebijakan: Nama kebijakan ini.

Label Kebijakan: Label yang dapat Anda tempatkan di kebijakan ini.

Sumber Daya S3: Sumber daya yang dimulai dengan bucket dan prefiks opsional. Lihat [Catatan penggunaan kebijakan S3 EMRFS](#) untuk informasi tentang praktik terbaik. Sumber daya di server Admin Ranger tidak boleh berisi **s3://**, **s3a://** atau **s3n://**.

Ranger Access Manager Audit Security Zone Settings admin

Service Manager > amazonemr3 Policies > Create Policy

Create Policy

Policy Details :

Policy Type: **Access** Add Validity Period

Policy Name *: SampleS3Policy enabled normal

Policy Label:

S3 resource *:

recursive

Description:

Audit Logging: **YES**

Anda dapat menentukan pengguna dan grup untuk memberikan izin. Anda juga dapat menentukan pengecualian untuk kondisi izinkan dan kondisi penolakan.

Audit Logging: **YES**

Allow Conditions :

Select Role	Select Group	Select User		Delegate Admin	
Select Roles	hadoop_analyst	analyst1	Add Permissions +	☐	×

+

Deny All Other Accesses : False

Add Cancel

add/edit permissions

- ☒ GetObject
- ☒ PutObject
- ☒ ListObjects
- ☒ DeleteObject
- ☒ Select/Deselect All

☒ ☐

 Note

Maksimum tiga sumber daya diperbolehkan untuk setiap kebijakan. Menambahkan lebih dari tiga sumber daya dapat mengakibatkan kesalahan ketika kebijakan ini digunakan pada kluster EMR. Menambahkan lebih dari tiga kebijakan akan menampilkan peringatan tentang batas kebijakan.

Catatan penggunaan kebijakan S3 EMRFS

Saat membuat kebijakan S3 di Apache Ranger, ada beberapa pertimbangan penggunaan yang harus diperhatikan.

Izin untuk beberapa objek S3

Anda dapat menggunakan kebijakan rekursif dan ekspresi wildcard untuk memberikan izin untuk beberapa objek S3 dengan prefiks umum. Kebijakan rekursif memberikan izin untuk semua objek dengan prefiks umum. Ekspresi wildcard memilih beberapa prefiks. Bersama-sama, mereka memberikan izin ke semua objek dengan beberapa prefiks umum seperti yang ditunjukkan di contoh berikut.

Example Menggunakan kebijakan rekursif

Misalkan Anda ingin izin untuk daftar semua file parquet di bucket S3 seperti yang diorganisir sebagai berikut.

```
s3://sales-reports/americas/
+- year=2000
|   +- data-q1.parquet
|   +- data-q2.parquet
+- year=2019
|   +- data-q1.json
|   +- data-q2.json
|   +- data-q3.json
|   +- data-q4.json
|
+- year=2020
|   +- data-q1.parquet
|   +- data-q2.parquet
|   +- data-q3.parquet
|   +- data-q4.parquet
```

```
|      +- annual-summary.parquet
+- year=2021
```

Pertama, pertimbangkan file parket dengan prefiks `s3://sales-reports/americas/year=2000`. Anda dapat memberikan `GetObject` izin untuk semuanya dengan dua cara:

Menggunakan kebijakan non-rekursif: salah satu pilihan adalah dengan menggunakan dua kebijakan non-rekursif terpisah, satu untuk direktori dan yang lainnya untuk file.

Kebijakan pertama memberikan izin ke prefiks `s3://sales-reports/americas/year=2020` (tidak ada penjejakan `/`).

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2000"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
```

Kebijakan kedua menggunakan ekspresi wildcard untuk memberikan izin semua file dengan prefiks `sales-reports/americas/year=2020/` (perhatikan penjejakan `/`).

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/*"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
```

Menggunakan kebijakan rekursif: Alternatif yang lebih nyaman adalah dengan menggunakan kebijakan rekursif tunggal dan memberikan izin rekursif untuk prefiks.

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```

Sejauh ini, hanya file parket dengan prefiks `s3://sales-reports/americas/year=2000` yang telah dimasukkan. Anda sekarang dapat juga menyertakan file parket dengan prefiks yang berbeda, `s3://sales-reports/americas/year=2020`, ke kebijakan rekursif yang sama dengan memperkenalkan ekspresi wildcard sebagai berikut.

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=20?0"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```


Kebijakan untuk PutObject dan DeleteObject izin

Menulis kebijakan untuk PutObject dan DeleteObject izin ke file di EMRFS memerlukan perhatian khusus karena, tidak seperti GetObject izin, mereka memerlukan izin rekursif tambahan yang diberikan ke awalan.

Example Kebijakan untuk PutObject dan DeleteObject izin

Misalnya, menghapus file tidak hanya `annual-summary.parquet` memerlukan DeleteObject izin ke file yang sebenarnya.

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/annual-summary.parquet"
- permission = "DeleteObject"
- user = "analyst"
```

Hal ini juga membutuhkan kebijakan pemberian rekursif GetObject dan PutObject hak istimewa ke prefiksnya.

Demikian pula, memodifikasi file `annual-summary.parquet`, membutuhkan tidak hanya izin PutObject untuk file yang sebetulnya.

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/annual-summary.parquet"
- permission = "PutObject"
- user = "analyst"
```

Hal ini juga membutuhkan izin GetObject pemberian kebijakan untuk prefiksnya.

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```

Wildcard di kebijakan

Ada dua wilayah di mana wildcard dapat ditentukan. Saat menentukan sumber daya S3, "*" dan "?" dapat digunakan. "*" menyediakan pencocokan terhadap jalur S3 dan cocok dengan segala sesuatu setelah prefiks. Misalnya, lihat kebijakan berikut ini.

```
S3 resource = "sales-reports/americas/*"
```

Ini cocok dengan jalur S3 berikut.

```
sales-reports/americas/year=2020/  
sales-reports/americas/year=2019/  
sales-reports/americas/year=2019/month=12/day=1/afile.parquet  
sales-reports/americas/year=2018/month=6/day=1/afile.parquet  
sales-reports/americas/year=2017/afile.parquet
```

Wildcard "?" cocok hanya satu karakter. Misalnya, untuk kebijakan.

```
S3 resource = "sales-reports/americas/year=201?/"
```

Ini cocok dengan jalur S3 berikut.

```
sales-reports/americas/year=2019/  
sales-reports/americas/year=2018/  
sales-reports/americas/year=2017/
```

Wildcard di pengguna

Ada dua wildcard built-in saat menetapkan pengguna untuk menyediakan akses ke pengguna. Yang pertama adalah wildcard "{PENGGUNA}" yang menyediakan akses ke semua pengguna. Wildcard kedua adalah "{PEMILIK}", yang menyediakan akses kepada pemilik objek tertentu atau secara langsung. Namun, wildcard "{PENGGUNA}" saat ini tidak didukung.

Batasan

Berikut ini adalah batasan plugin EMRFS S3 saat ini:

- Kebijakan Apache Ranger dapat memiliki maksimal tiga kebijakan.
- Akses ke S3 harus dilakukan melalui EMRFS dan dapat digunakan dengan aplikasi terkait Hadoop. Berikut ini tidak didukung:
 - Perpustakaan Boto3
 - AWS SDK dan AWK CLI
 - Penyambung sumber terbuka S3A
- Apache Ranger tolak kebijakan tidak didukung.
- Operasi pada S3 dengan kunci yang memiliki enkripsi CSE-KMS saat ini tidak didukung.

- Support lintas wilayah tidak didukung.
- Fitur Zona Keamanan Apache Ranger tidak didukung. Pembatasan kontrol akses yang ditentukan menggunakan fitur Zona Keamanan tidak diterapkan pada kluster EMR Amazon Anda.
- Pengguna Hadoop tidak menghasilkan peristiwa audit seperti Hadoop selalu mengakses Profil Instans EC2.
- Disarankan agar Anda menonaktifkan Tampilan Konsistensi EMR Amazon. S3 sangat konsisten, jadi tidak lagi diperlukan. Lihat [Konsistensi kuat Amazon S3](#) untuk informasi lebih lanjut.
- Plugin EMRFS S3 membuat banyak panggilan STS. Direkomendasikan bahwa Anda melakukan pengujian beban pada akun pengembangan dan memantau volume panggilan STS. Anda juga disarankan untuk membuat permintaan STS untuk menaikkan batas AssumeRole layanan.
- Server Admin Ranger tidak mendukung pelengkapan otomatis.

Plugin Trino untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR

Trino (sebelumnya PrestosQL) adalah mesin query SQL yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan kueri pada sumber data seperti HDFS, penyimpanan objek, database relasional, dan database NoSQL. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memigrasikan data ke lokasi pusat dan memungkinkan Anda untuk menanyakan data dari mana pun ia berada. Amazon EMR menyediakan plugin Apache Ranger untuk menyediakan kontrol akses berbutir halus untuk Trino. Plugin ini kompatibel dengan server Admin Apache Ranger versi 2.0 dan versi terbaru.

Topik

- [Fitur yang didukung](#)
- [Instalasi konfigurasi layanan](#)
- [Membuat kebijakan Trino](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Batasan](#)

Fitur yang didukung

Plugin Apache Ranger untuk Trino di Amazon EMR mendukung semua fungsionalitas mesin kueri Trino yang dilindungi oleh kontrol akses berbutir halus. Ini termasuk database, tabel, kontrol akses tingkat kolom dan pemfilteran baris dan penyembunyian data. Kebijakan Apache Ranger dapat mencakup kebijakan hibah dan tolak kebijakan untuk pengguna dan grup. Acara audit juga diserahkan ke CloudWatch log.

Instalasi konfigurasi layanan

Instalasi definisi layanan Trino mengharuskan server Admin Ranger diatur. Untuk mengatur pemisah Admin Ranger, lihat. [Siapkan server Admin Ranger untuk diintegrasikan dengan Amazon EMR](#)

Ikuti langkah-langkah ini untuk menginstal definisi layanan Trino.

1. SSH ke server Admin Apache Ranger.

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

2. Copot pemasangan plugin server Presto, jika ada. Jalankan perintah berikut. Jika kesalahan ini terjadi dengan kesalahan “Layanan tidak ditemukan”, ini berarti plugin server Presto tidak diinstal di server Anda. Lanjutkan ke langkah berikutnya.

```
curl -f -u *<admin users login>:*_*<_password_ **_for_** _ranger admin  
user_**_>_* -X DELETE -k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/  
v2/api/servicedef/name/presto'
```


3. Unduh definisi layanan dan plugin server Admin Apache Ranger. Di direktori sementara, unduh definisi layanan. Definisi layanan ini didukung oleh versi Ranger 2.x.

```
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/  
version-2.0/ranger-servicedef-amazon-emr-trino.json
```

4. Daftarkan definisi layanan Apache Trino untuk Amazon EMR.

```
curl -u *<admin users login>:*_*<_password_ **_for_** _ranger admin user_**_>_*  
-X POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-trino.json \  
-H "Accept: application/json" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```


Jika perintah ini berhasil berjalan, Anda akan melihat layanan baru di UI Admin Ranger Anda dipanggil TRINO, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



5. Buat instance TRINO aplikasi, masukkan informasi berikut.

Nama Layanan: Nama layanan yang akan Anda gunakan. Nilai yang direkomendasikan adalah `amazonemrtrino`. Perhatikan nama layanan ini, karena akan diperlukan saat membuat konfigurasi keamanan Amazon EMR.

Nama tampilan: Nama yang akan ditampilkan untuk instans ini. Nilai yang direkomendasikan adalah `amazonemrtrino`.



`jdbc.driver. ClassName:` Nama kelas kelas JDBC untuk konektivitas Trino. Anda dapat menggunakan nilai default.

jdbc.url: String koneksi JDBC yang akan digunakan saat menghubungkan ke koordinator Trino.

Nama Umum Untuk Sertifikat: Bidang CN di sertifikat yang digunakan untuk connect ke server admin dari plugin klien. Nilai ini harus cocok dengan bidang CN di sertifikat TLS Anda yang dibuat untuk plugin.

Perhatikan bahwa sertifikat TLS untuk plugin ini seharusnya telah terdaftar di toko kepercayaan di server Admin Ranger. Untuk informasi selengkapnya, lihat [sertifikat TLS](#).

Membuat kebijakan Trino

Saat Anda membuat kebijakan baru, isi kolom berikut.

Nama Kebijakan: Nama kebijakan ini.

Label Kebijakan: Label yang dapat Anda tempatkan di kebijakan ini.

Katalog: Katalog tempat kebijakan ini berlaku. Wildcard "*" mewakili semua katalog.

Skema: Skema yang berlaku untuk kebijakan ini. Wildcard "*" mewakili semua skema.

Tabel: Tabel yang berlaku untuk kebijakan ini. Wildcard "*" mewakili semua tabel.

Kolom: Kolom tempat kebijakan ini berlaku. Wildcard "*" mewakili semua kolom.

Deskripsi: Deskripsi dari kebijakan ini.

Jenis kebijakan lain ada untuk Pengguna Trino (untuk akses peniruan identitas pengguna), Properti Sistem/Sesi Trino (untuk mengubah sistem mesin atau properti sesi), Fungsi/Prosedur (untuk memungkinkan panggilan fungsi atau prosedur), dan URL (untuk memberikan akses baca/tulis ke mesin di lokasi data).

The screenshot shows the 'Create Policy' page in the Apache Ranger console. The 'Policy Details' section includes:

- Policy Type:** Access (selected)
- Policy Name:** policyName
- Policy Label:** Policy Label
- Resource Filters:**
 - catalog:** hive (Include)
 - schema:** *.* (Include)
 - table:** *.* (Include)
 - column:** *.* (Include)
- Description:** (empty text area)
- Audit Logging:** Yes (checked)

Buttons for 'Enabled', 'Normal', and 'Add Validity Period' are also visible.

Untuk memberikan izin kepada pengguna dan grup tertentu, masukkan pengguna dan grup. Anda juga dapat menentukan pengecualian untuk kondisi izinkan dan kondisi penolakan.

The screenshot shows the 'Allow Conditions' and 'Deny Conditions' sections of the Apache Ranger console. The 'Allow Conditions' section includes:

- Select Role:** Select Roles
- Select Group:** public
- Select User:** USER
- Permissions:** Add Permissions
- Delegate Admin:** (checkbox)

The 'Deny Conditions' section includes:

- Select Role:** Select Roles
- Select Group:** Select Groups
- Select User:** Select Users
- Permissions:** Add Permissions
- Delegate Admin:** (checkbox)

A dropdown menu is open for the 'Permissions' column, showing the following options:

- ☐ Select
- ☐ Insert
- ☐ Create
- ☐ Drop
- ☐ Delete
- ☐ Use
- ☐ Alter
- ☐ Grant
- ☐ Revoke
- ☐ Show
- ☐ Impersonate
- ☐ All
- ☐ execute
- ☐ Read
- ☐ Write
- ☐ Select/Deselect All

Setelah menentukan kondisi izinkan dan tolak, pilih Simpan.

Pertimbangan-pertimbangan

Saat membuat kebijakan Trino dalam Apache Ranger, ada beberapa pertimbangan penggunaan yang harus diperhatikan.

Server metadata sarang

Server metadata Hive hanya dapat diakses oleh mesin tepercaya, khususnya mesin Trino, untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Server metadata Hive juga diakses oleh semua node di cluster. Port 9083 yang diperlukan menyediakan semua node akses ke node utama.

Autentikasi

Secara default, Trino dikonfigurasi untuk mengautentikasi menggunakan Kerberos seperti yang dikonfigurasi dalam konfigurasi keamanan Amazon EMR.

Diperlukan enkripsi dalam transit

Plugin Trino mengharuskan Anda mengaktifkan enkripsi dalam transit dalam konfigurasi keamanan EMR Amazon. Untuk mengaktifkan enkripsi, lihat [Enkripsi dalam transit](#).

Batasan

Berikut ini adalah batasan plugin Trino saat ini:

- Server Admin Ranger tidak mendukung pelengkapan otomatis.

Penyelesaian masalah Apache Ranger

Berikut adalah beberapa masalah yang sering didiagnosis terkait penggunaan Apache Ranger.

Rekomendasi

- Uji menggunakan cluster node utama tunggal: Penyediaan cluster master node tunggal lebih cepat daripada cluster multi-node yang dapat mengurangi waktu untuk setiap iterasi pengujian.
- Atur mode pengembangan pada cluster. Ketika memulai klaster EMR Anda, atur parameter `--additional-info` ke:


```
'{"clusterType":"development"}'
```

Parameter ini hanya dapat diatur melalui AWS CLI atau AWS SDK dan tidak tersedia melalui konsol EMR Amazon. Saat flag ini disetel, dan master gagal menyediakan, layanan EMR Amazon membuat cluster tetap hidup selama beberapa waktu sebelum menonaktifkannya. Kali ini sangat berguna untuk menyelidik berbagai log file sebelum kluster dihentikan.

Kluster EMR gagal disediakan

Ada beberapa alasan mengapa cluster EMR Amazon mungkin gagal untuk memulai. Berikut adalah beberapa cara untuk mendiagnosis masalah ini.

Periksa log penyediaan EMR

Amazon EMR menggunakan Puppet untuk menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi pada cluster. Melihat log akan memberikan detail apakah ada kesalahan selama fase penyediaan cluster. Log dapat diakses pada kluster atau S3 jika log dikonfigurasi untuk didorong ke S3.

Log disimpan di `/var/log/provision-node/apps-phase/0/{UUID}/puppet.log` pada disk dan `s3://<LOG LOCATION>/<CLUSTER ID>/node/<EC2 INSTANCE ID>/provision-node/apps-phase/0/{UUID}/puppet.log.gz`.

Pesan Kesalahan Umum

Pesan kesalahan	Penyebab
Puppet (err): Systemd mulai gagal! emr-record-server log journalctl untuk: emr-record-server	Server Catatan EMR gagal untuk mulai. Lihat log Server Catatan EMR di bawah ini.
Puppet (err): Systemd mulai gagal! emr-record-server log journalctl untuk emrsecretagent:	Agen Rahasia EMR gagal untuk mulai. Periksa log Agen Rahasia di bawah ini.
/Stage [main] /Ranger_plugins: :Ranger_Hive_ (pemberitahuan): 140408606197664:Error:0906d06c:PEM Routines:PEM_READ_BIO:Tidak ada garis awal: PEM_LIB.c:707:Mengharapkan: KUNCI PRIBADI plugin/Ra	Sertifikat TLS privat di Secrets Manager untuk Apache Plugin Ranger sertifikat tidak dalam format yang benar atau bukan sertifikat privat. Lihat Sertifikat TLS untuk integrasi Apache

Pesan kesalahan	Penyebab
nger_plugins::Prepare_two_way_tls[configure 2-way TLS in Hive plugin]/Exec[create keystore and truststore for Ranger Hive plugin]/returns APA PUN	Ranger dengan Amazon EMR untuk format sertifikat.
/Stage [main] /Ranger_plugins: :ranger_s3_plugin/Ranger_plugins::Prepare_two_way_tls[configure 2-way TLS in Ranger s3 plugin]/Exec[create keystore and truststore for Ranger amazon-emr-s3 plugin]/returns (notice): An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetSecretValue operation: User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/EMR_EC2_DefaultRole/i -XXXXXXXXXXXX tidak diizinkan untuk melakukan: secretsmanager: on resource: arn:aws:secretsManager:us-east-1:xxxxxxx:secret: -XXXXX GetSecretValue AdminServer	Peran profil instans EC2 tidak memiliki izin yang benar untuk mengambil sertifikat TLS dari Agen Rahasia.

Periksa SecretAgent log

Log Agen Rahasia terletak di `/emr/secretagent/log/` pada simpul EMR, atau di direktori `s3://<LOG_LOCATION>/<CLUSTER ID>/node/<EC2 INSTANCE ID>/daemons/secretagent/` di S3.

Pesan Kesalahan Umum

Pesan kesalahan	Penyebab
Pengecualian di atas "main" com.amazonaws.services.securitytoken.model.AWSSecurityTokenServiceException: Pengguna: arn:aws:sts::xxxxxxxxxx:Diasumsikan-role/EMR_EC2_DefaultRole/i -XXXXXXXX	Pengecualian di atas berarti bahwa peran profil instans EMR EC2 tidak memiliki izin untuk mengambil peran tersebut. RangerPluginDataAccessRole Lihat IAM role untuk integrasi alami dengan Apache Ranger .

Pesan kesalahan	Penyebab
XXXXXXXX tidak berwenang untuk melakukan: sts: pada sumber daya: arn:aws:iam: :xxxxxxx xxxx:peran/* (Layanan:; Kode Status: 403; Kode Kesalahan:; ID Permintaan: XXXXXX-XX XX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX- XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX- XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX- XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX- XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX X-XXXX-XXXX-XX; Proksi: nol) AssumeRole RangerPluginDataAccessRole AWSSecurity TokenService AccessDenied	
KESALAHAN qtp54617902-149: Terjadi Pengecualian Aplikasi Web javax.ws.rs. NotAllowedException: Metode HTTP 405 Tidak Diizinkan	Kesalahan ini bisa diabaikan.

Periksa Catatan Server Log (untuk SparkSQL)

<LOG LOCATION><CLUSTER ID><EC2 INSTANCE ID>Log EMR Record Server tersedia di/var/log/emr-record-server/ pada simpul EMR, atau dapat ditemukan di direktori s3:///node/ /daemons//di S3. emr-record-server

Pesan Kesalahan Umum

Pesan kesalahan	Penyebab
InstanceMetadataServiceResourceFetcher:105 - [] Gagal mengambil token com.amazonaws. SdkClientException: Gagal terhubung ke titik akhir layanan	EMR SecretAgent gagal muncul atau mengalami masalah. Periksa SecretAgent log untuk kesalahan dan skrip boneka untuk menentukan apakah ada kesalahan penyediaa n.

Kueri tiba-tiba gagal untuk integrasi Ranger dengan Amazon EMR


Periksa log plugin Apache Ranger (Apache Hive, RecordServer EMR, EMR, dll., SecretAgent Log)

Bagian ini umum di semua aplikasi yang terintegrasi dengan plugin Ranger, seperti Apache Hive, EMR Record Server, dan EMR. SecretAgent

Pesan Kesalahan Umum

Pesan kesalahan	Penyebab
ERROR:272 PolicyRefresher - [] (PolicyRefresherServiceName=Policy-repository): gagal menemukan layanan. Akan membersihkan cache lokal kebijakan (-1)	Pesan kesalahan ini berarti bahwa nama layanan yang Anda berikan di konfigurasi keamanan EMR tidak cocok dengan repositori kebijakan layanan di server Admin Ranger.

Jika di dalam server Admin Ranger AMAZON-EMR-SPARK layanan Anda terlihat seperti berikut, maka Anda harus memasukkan **amazonemrspark** sebagai nama layanan.



Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda

Grup keamanan bertindak sebagai firewall virtual untuk instans EC2 di klaster Anda guna mengontrol lalu lintas inbound dan keluar. Setiap grup keamanan memiliki seperangkat aturan yang mengontrol lalu lintas inbound, dan seperangkat aturan terpisah untuk mengontrol lalu lintas outbound. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup Keamanan Amazon EC2 untuk instans Linux](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Anda menggunakan dua kelas grup keamanan dengan Amazon EMR: grup keamanan terkelola Amazon EMR dan Grup keamanan tambahan.

Setiap klaster telah mengelola grup keamanan yang terkait dengannya. Anda dapat menggunakan grup keamanan terkelola default yang dibuat Amazon EMR, atau menentukan grup keamanan terkelola khusus. Either way, Amazon EMR secara otomatis menambahkan aturan ke grup keamanan terkelola yang perlu dikomunikasikan oleh klaster antara instance dan layanan cluster. AWS

Grup keamanan tambahan adalah opsional. Anda dapat menentukan mereka selain grup keamanan terkelola untuk menyesuaikan akses ke instans klaster. Grup keamanan tambahan hanya berisi aturan yang Anda tetapkan. Amazon EMR tidak memodifikasi mereka.

Aturan yang Amazon EMR ciptakan di grup keamanan terkelola mengizinkan klaster untuk berkomunikasi antara komponen internal. Untuk mengizinkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses klaster dari luar klaster, Anda dapat mengedit aturan di grup keamanan terkelola, Anda dapat membuat grup keamanan tambahan dengan aturan tambahan, atau melakukan keduanya.

 Important

Mengedit aturan di grup keamanan terkelola mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Anda mungkin secara tidak sengaja mem block lalu lintas yang diperlukan untuk klaster berfungsi dengan baik dan menyebabkan kesalahan karena simpul tidak terjangkau. Hati-hati merencanakan dan menguji konfigurasi grup keamanan sebelum implementasi.

Anda dapat menentukan grup keamanan hanya ketika Anda membuat sebuah klaster. Mereka tidak dapat ditambahkan ke klaster atau instans klaster sementara klaster berjalan, tetapi Anda dapat mengedit, menambah, dan menghapus aturan dari grup keamanan yang ada. Aturan ini berlaku segera setelah Anda menyimpannya.

Grup keamanan yang ketat secara default. Kecuali aturan ditambahkan yang mengizinkan lalu lintas, lalu lintas ditolak. Jika ada lebih dari satu aturan yang berlaku untuk lalu lintas yang sama dan sumber yang sama, aturan yang paling permisif akan berlaku. Misalnya, jika Anda memiliki aturan yang mengizinkan SSH dari alamat IP 192.0.2.12/32, dan aturan lain yang mengizinkan akses ke semua lalu lintas TCP dari kisaran 192.0.2.0/24, aturan yang mengizinkan semua lalu lintas TCP dari kisaran yang mencakup 192.0.2.12 diutamakan. Di kasus ini, klien di 192.0.2.12 mungkin memiliki akses lebih dari yang Anda inginkan.

 Important

Berhati-hatilah saat Anda mengedit aturan grup keamanan untuk membuka port. Pastikan untuk menambahkan aturan yang hanya mengizinkan lalu lintas dari klien tepercaya dan terautentikasi untuk protokol dan port yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja Anda.

Anda dapat mengonfigurasi akses publik blok EMR Amazon di setiap Wilayah yang Anda gunakan untuk mencegah pembuatan klaster jika aturan mengizinkan akses publik pada port apa pun yang tidak Anda tambahkan ke daftar pengecualian. Untuk AWS akun yang dibuat setelah Juli 2019, Amazon EMR memblokir akses publik aktif secara default. Untuk AWS akun yang membuat cluster sebelum Juli 2019, Amazon EMR memblokir akses publik secara default tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Akses publik blok Amazon EMR](#).

Topik

- [Bekerja dengan grup keamanan terkelola Amazon EMR](#)
- [Bekerja dengan grup keamanan tambahan untuk klaster EMR Amazon](#)
- [Menentukan grup keamanan terkelola Amazon EMR dan grup keamanan tambahan](#)
- [Menentukan grup-grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks](#)
- [Menggunakan Akses publik blok Amazon EMR](#)

 Note

Amazon EMR bertujuan untuk menggunakan alternatif inklusif untuk istilah industri yang berpotensi menyinggung atau non-inklusif seperti “master” dan “slave”. Kami telah beralih ke terminologi baru untuk menumbuhkan pengalaman yang lebih inklusif dan untuk memfasilitasi pemahaman Anda tentang komponen layanan.

Kami sekarang mendeskripsikan “node” sebagai instance, dan kami menjelaskan jenis instans EMR Amazon sebagai instance primer, inti, dan tugas. Selama transisi, Anda mungkin masih menemukan referensi lama ke istilah yang sudah ketinggalan zaman, seperti yang berkaitan dengan grup keamanan untuk Amazon EMR.

Bekerja dengan grup keamanan terkelola Amazon EMR

Note

Amazon EMR bertujuan untuk menggunakan alternatif inklusif untuk istilah industri yang berpotensi menyinggung atau non-inklusif seperti “master” dan “slave”. Kami telah beralih ke terminologi baru untuk menumbuhkan pengalaman yang lebih inklusif dan untuk memfasilitasi pemahaman Anda tentang komponen layanan.

Kami sekarang mendeskripsikan “node” sebagai instance, dan kami menjelaskan jenis instans EMR Amazon sebagai instance primer, inti, dan tugas. Selama transisi, Anda mungkin masih menemukan referensi lama ke istilah yang sudah ketinggalan zaman, seperti yang berkaitan dengan grup keamanan untuk Amazon EMR.

Grup keamanan terkelola yang berbeda dikaitkan dengan instance utama dan dengan instance inti dan tugas dalam sebuah cluster. Grup keamanan terkelola tambahan untuk akses layanan diperlukan ketika Anda membuat sebuah klaster di subnet privat. Untuk informasi selengkapnya tentang peran grup keamanan terkelola sehubungan dengan konfigurasi jaringan Anda, lihat [Opsi Amazon VPC saat Anda meluncurkan cluster](#).

Ketika Anda menetapkan grup keamanan terkelola untuk sebuah klaster, Anda harus menggunakan tipe grup keamanan yang sama, default atau kustom, untuk semua grup keamanan terkelola. Misalnya, Anda tidak dapat menentukan grup keamanan khusus untuk instance utama, lalu tidak menentukan grup keamanan khusus untuk instance inti dan tugas.

Jika Anda menggunakan grup keamanan terkelola default, Anda tidak perlu menentukannya saat membuat klaster. Amazon EMR secara otomatis menggunakan default. Selain itu, jika default tidak belum ada di klaster VPC, Amazon EMR akan membuatnya. Amazon EMR juga menciptakan mereka jika Anda secara eksplisit menentukan mereka dan mereka belum ada.

Anda dapat mengedit aturan di grup keamanan terkelola setelah klaster dibuat. Ketika Anda membuat sebuah klaster baru, Amazon EMR memeriksa aturan di grup keamanan terkelola yang Anda tentukan, dan membuat aturan inbound yang hilang bahwa kebutuhan klaster baru selain aturan yang mungkin telah ditambahkan sebelumnya. Kecuali dinyatakan lain secara khusus, setiap aturan untuk grup keamanan yang dikelola Amazon EMR default juga ditambahkan ke grup keamanan terkelola Amazon EMR khusus yang Anda tentukan.

Grup keamanan terkelola default adalah sebagai berikut:

- ElasticMapReduce-primer

Untuk aturan di grup keamanan ini, lihat [Grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk instans utama \(subnet publik\)](#).

- ElasticMapReduce-inti

Untuk aturan di grup keamanan ini, lihat [Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk instans inti dan instans tugas \(subnet publik\)](#).

- ElasticMapReduce-Primer-Pribadi

Untuk aturan di grup keamanan ini, lihat [Grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk instans utama \(subnet pribadi\)](#).

- ElasticMapReduce-Inti-Pribadi

Untuk aturan di grup keamanan ini, lihat [Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk instans inti dan instans tugas \(subnet privat\)](#).

- ElasticMapReduce-ServiceAccess

Untuk aturan di grup keamanan ini, lihat [Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk akses layanan \(subnet privat\)](#).

Grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk instans utama (subnet publik)

Grup keamanan terkelola default untuk instance utama dalam subnet publik memiliki Nama Grup ElasticMapReduce -primary. Aplikasi ini memiliki aturan berikut: Jika Anda menentukan grup keamanan terkelola kustom, Amazon EMR menambahkan semua aturan yang sama ke grup keamanan kustom Anda.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail

Aturan-aturan ke dalam

Semua ICMP-IPv4	Semua	N/A	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama. Dengan kata lain, grup	Aturan refleksif ini mengizinkan lalu lintas inbound dari setiap instans yang terkait dengan grup keamanan tertentu. Menggunakan ElasticMapReduce-primary default

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail
Semua TCP	TCP	Semua	keamanan yang sama di mana aturan muncul.	untuk beberapa klaster mengizinkan simpul inti dan simpul tugas klaster tersebut untuk berkomunikasi dengan satu sama lain melalui ICMP atau port TCP atau UDP. Tentukan grup keamanan terkelola kustom untuk membatasi akses lintas-klaster.
Semua UDP	UDP	Semua		
Semua ICMP-IPV4	Semua	N/A	ID Grup dari grup keamanan terkelola yang ditentukan untuk simpul inti dan simpul tugas.	Aturan-aturan ini mengizinkan semua lalu lintas ICMP inbound dan lalu lintas di atas setiap port TCP atau UDP dari setiap instans inti dan instans tugas yang terkait dengan grup keamanan tertentu, bahkan jika instans di klaster yang berbeda.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
Kustom	TCP	8443	Berbagai rentang alamat IP Amazon	Aturan-aturan ini memungkinkan pengelola cluster untuk berkomunikasi dengan node utama.

Untuk memberikan akses SSH sumber tepercaya ke grup keamanan utama dengan konsol

Untuk mengedit grup keamanan, Anda harus memiliki izin untuk mengelola grup keamanan untuk VPC tempat klaster berada. Untuk informasi [selengkapnya, lihat Mengubah Izin untuk pengguna](#) dan [Kebijakan Contoh](#) yang memungkinkan mengelola grup keamanan EC2 di Panduan Pengguna IAM.

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Pilih Klaster. Pilih ID cluster yang ingin Anda modifikasi.
3. Di panel Jaringan dan keamanan, perluas dropdown grup keamanan EC2 (firewall).
4. Di bawah Node utama, pilih grup keamanan Anda.
5. Pilih Edit aturan masuk.

6. Memeriksa aturan masuk yang mengizinkan akses publik dengan pengaturan berikut. Jika ada, pilih Hapus untuk menghapusnya.

- Jenis

SSH

- Port

22

- Sumber

Kustom 0.0.0.0/0

 Warning

Sebelum Desember 2020, ada aturan pra-konfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas masuk di Port 22 dari semua sumber. Aturan ini dibuat untuk menyederhanakan koneksi SSH awal ke node utama. Kami sangat menyarankan agar Anda menghapus aturan masuk ini dan membatasi lalu lintas ke sumber tepercaya.

7. Gulir ke bagian bawah daftar aturan dan pilih Tambahkan Aturan.
8. Untuk Jenis, pilih SSH.

Memilih SSH secara otomatis memasuki TCP untuk Protokol dan 22 untuk Rentang Port.

9. Untuk sumber, pilih IP Saya untuk secara otomatis menambahkan alamat IP Anda sebagai alamat sumber. Anda juga dapat menambahkan berbagai alamat IP klien tepercaya kustom, atau membuat aturan tambahan untuk klien lain. Banyak lingkungan jaringan mengalokasikan alamat IP secara dinamis, jadi Anda mungkin perlu memperbarui alamat IP Anda untuk klien tepercaya di masa mendatang.
10. Pilih Simpan.
11. Secara opsional, pilih grup keamanan lain di bawah Core dan node tugas di panel Jaringan dan keamanan dan ulangi langkah-langkah di atas untuk memungkinkan akses klien SSH ke node inti dan tugas.

Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk instans inti dan instans tugas (subnet publik)

Grup keamanan terkelola default untuk instance inti dan tugas di subnet publik memiliki Nama Grup - core. ElasticMapReduce Grup keamanan terkelola default memiliki aturan berikut, dan Amazon EMR menambahkan aturan yang sama jika Anda menentukan grup keamanan terkelola kustom.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail

Aturan-aturan ke dalam

Semua ICMP-IPV4	Semua	N/A	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk instans inti dan instans tugas. Dengan kata lain, grup keamanan yang sama di mana aturan muncul.	Aturan refleksif ini mengizinkan lalu lintas inbound dari setiap instans yang terkait dengan grup keamanan tertentu. Menggunakan ElasticMapReduce-core default untuk beberapa kluster mengizinkan instans inti dan instans tugas dari kluster tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain melalui ICMP atau port TCP atau UDP. Tentukan grup keamanan terkelola kustom untuk membatasi akses lintas-kluster.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
Semua ICMP-IPV4	Semua	N/A	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama.	Aturan ini memungkinkan semua lalu lintas ICMP masuk dan lalu lintas melalui port TCP atau UDP apa pun dari instance utama apa pun yang terkait dengan grup keamanan yang ditentukan, bahkan jika instance berada dalam kelompok yang berbeda.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		

Grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk instans utama (subnet pribadi)

Grup keamanan terkelola default untuk instance utama dalam subnet pribadi memiliki Nama Grup ElasticMapReduce -Primary-Private. Grup keamanan terkelola default memiliki aturan berikut, dan

Amazon EMR menambahkan aturan yang sama jika Anda menentukan grup keamanan terkelola kustom.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail
Aturan-aturan ke dalam				
Semua ICMP-IPv4	Semua	N/A	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama. Dengan kata lain, grup keamanan yang sama di mana aturan muncul.	Aturan refleksif ini mengizinkan lalu lintas inbound dari setiap instans yang terkait dengan grup keamanan tertentu dan dapat dicapai dari dalam subnet privat. Menggunakan ElasticMapReduce-Primary-Private default untuk beberapa klaster mengizinkan simpul inti dan simpul tugas klaster tersebut untuk berkomunikasi dengan satu sama lain melalui ICMP atau port TCP atau UDP. Tentukan grup keamanan terkelola kustom untuk membatasi akses lintas-klaster.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
Semua ICMP-IPv4	Semua	N/A	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk simpul inti dan simpul tugas.	Aturan-aturan ini mengizinkan semua lalu lintas ICMP inbound dan lalu lintas di atas port TCP atau UDP dari setiap instans inti dan instans tugas yang terkait dengan grup keamanan tertentu dan terjangkau dari di subnet privat, bahkan jika instans di klaster yang berbeda.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
HTTPS (8443)	TCP	8443	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk akses layanan di subnet privat.	Aturan ini memungkinkan manajer cluster untuk berkomunikasi dengan node utama.

Aturan-aturan ke luar

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail
Semua lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0	Menyediakan akses outbound ke internet.
TCP kustom	TCP	9443	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk akses layanan di subnet privat.	Jika aturan keluar default “Semua lalu lintas” di atas dihapus, aturan ini adalah persyaratan minimum untuk Amazon EMR 5.30.0 dan yang lebih baru.  Note Amazon EMR tidak menambahkan aturan ini saat Anda menggunakan grup keamanan terkelola khusus.
TCP Kustom	TCP	80 (http) atau 443 (https)	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk akses layanan di subnet privat.	Jika aturan keluar default “Semua lalu lintas” di atas dihapus, aturan ini adalah persyaratan minimum untuk Amazon EMR 5.30.0 dan yang lebih baru untuk terhubung ke Amazon S3 melalui https.  Note Amazon EMR tidak menambahkan aturan ini saat Anda menggunakan grup keamanan terkelola khusus.

Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk instans inti dan instans tugas (subnet privat)

Grup keamanan terkelola default untuk instance inti dan tugas di subnet pribadi memiliki Nama Grup -Core-Private. ElasticMapReduce Grup keamanan terkelola default memiliki aturan berikut, dan Amazon EMR menambahkan aturan yang sama jika Anda menentukan grup keamanan terkelola kustom.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail

Aturan-aturan ke dalam

Semua ICMP-IPv4	Semua	N/A	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk instans inti dan instans tugas. Dengan kata lain, grup keamanan yang sama di mana aturan muncul.	Aturan refleksif ini mengizinkan lalu lintas inbound dari setiap instans yang terkait dengan grup keamanan tertentu. Menggunakan ElasticMapReduce-core default untuk beberapa kluster mengizinkan instans inti dan instans tugas dari kluster tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain melalui ICMP atau port TCP atau UDP. Tentukan grup keamanan terkelola kustom untuk membatasi akses lintas-kluster.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
Semua ICMP-IPv4	Semua	N/A	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama.	Aturan ini memungkinkan semua lalu lintas ICMP masuk dan lalu lintas melalui port TCP atau UDP apa pun dari instance utama apa pun yang terkait dengan grup keamanan yang ditentukan, bahkan jika instance berada dalam kelompok yang berbeda.
Semua TCP	TCP	Semua		
Semua UDP	UDP	Semua		
HTTPS (8443)	TCP	8443	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk akses layanan di subnet privat.	Aturan ini mengizinkan manajer kluster untuk berkomunikasi dengan simpul inti dan simpul tugas.

Aturan-aturan ke luar

Semua lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0	Lihat Mengedit aturan outbound di bawah ini.
TCP Kustom	TCP	80 (http)	ID Grup dari grup keamanan	Jika aturan keluar default “Semua lalu lintas” di atas dihapus, aturan ini adalah persyaratan

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail
		atau 443 (https)	terkelola untuk akses layanan di subnet privat.	an minimum untuk Amazon EMR 5.30.0 dan yang lebih baru untuk terhubung ke Amazon S3 melalui https.
 Note Amazon EMR tidak menambahkan aturan ini saat Anda menggunakan grup keamanan terkelola khusus.				

Mengedit aturan outbound

Secara default, Amazon EMR menciptakan grup keamanan ini dengan aturan outbound yang mengizinkan semua lalu lintas keluar pada semua protokol dan port. Mengizinkan semua lalu lintas keluar dipilih karena berbagai Amazon EMR dan aplikasi pelanggan yang dapat berjalan di kluster Amazon EMR mungkin memerlukan aturan outbound yang berbeda. Amazon EMR tidak dapat mengantisipasi pengaturan khusus ini saat membuat grup keamanan default. Anda dapat cakupan jalan keluar di grup keamanan Anda untuk menyertakan hanya aturan-aturan yang sesuai dengan kasus penggunaan dan kebijakan keamanan Anda. Minimal, grup keamanan ini memerlukan aturan outbound berikut, tetapi beberapa aplikasi mungkin memerlukan jalan keluar tambahan.

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan	Detail
Semua TCP	TCP	Semua	pl- xxxxxxxx	Daftar prefiks Amazon S3 terkelola <code>com.amazonaws.</code> MyRegion . <code>s3</code> .
Semua lalu lintas	Semua	Semua	sg- xxxxxxxx xxxxxxxx	ID dari ElasticMapReduce-Core-Private grup keamanan.
Semua lalu lintas	Semua	Semua	sg- xxxxxxxx xxxxxxxx	ID dari ElasticMapReduce-Primary-Private grup keamanan.

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan	Detail
TCP kustom	TCP	9443	sg- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	ID dari ElasticMapReduce-ServiceAccess grup keamanan.

Grup keamanan terkelola Amazon EMR untuk akses layanan (subnet privat)

Grup keamanan terkelola default untuk akses layanan di subnet pribadi memiliki Nama Grup ElasticMapReduce - ServiceAccess. Memiliki aturan inbound, dan aturan outbound yang mengizinkan lalu lintas melalui HTTPS (port 8443, port 9443) untuk grup keamanan terkelola lainnya di subnet privat. Aturan-aturan ini memungkinkan pengelola cluster untuk berkomunikasi dengan node utama dan dengan node inti dan tugas. Aturan yang sama diperlukan jika Anda menggunakan grup keamanan kustom.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber	Detail

Aturan masuk Diperlukan untuk kluster EMR Amazon dengan rilis EMR Amazon 5.30.0 dan yang lebih baru.

TCP Kustom	TCP	9443	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama.	Aturan ini memungkinkan komunikasi antara grup keamanan instans utama ke grup keamanan akses layanan.

Aturan keluar Diperlukan untuk semua kluster EMR Amazon

TCP Kustom	TCP	8443	ID Grup grup keamanan terkelola untuk contoh utama.	Aturan-aturan ini memungkinkan pengelola cluster untuk berkomunikasi dengan node utama dan dengan node inti dan tugas.
TCP Kustom	TCP	8443	ID Grup dari grup keamanan terkelola untuk instans inti dan instans tugas.	Aturan-aturan ini memungkinkan pengelola cluster untuk berkomunikasi dengan node utama dan dengan node inti dan tugas.

Bekerja dengan grup keamanan tambahan untuk klaster EMR Amazon

Baik Anda menggunakan grup keamanan terkelola default atau menentukan grup keamanan terkelola kustom, Anda dapat menggunakan grup keamanan tambahan. Grup keamanan tambahan memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan akses antara grup yang berbeda dan dari klien, sumber daya, dan aplikasi eksternal.

Misalnya, pertimbangkan alur perencanaan berikut ini: Anda memiliki beberapa cluster yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi Anda ingin mengizinkan akses SSH masuk ke instance utama hanya untuk subset tertentu dari cluster. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan set grup keamanan terkelola yang sama untuk klaster. Anda kemudian membuat grup keamanan tambahan yang memungkinkan akses SSH masuk dari klien tepercaya, dan menentukan grup keamanan tambahan untuk instance utama ke setiap cluster dalam subset.

Anda dapat menerapkan hingga 15 grup keamanan tambahan untuk instans utama, 15 untuk instance inti dan tugas, dan 15 untuk akses layanan (dalam subnet pribadi). Jika perlu, Anda dapat menentukan grup keamanan tambahan yang sama untuk instance utama, instance inti dan tugas, dan akses layanan. Jumlah maksimum grup keamanan dan aturan di akun Anda tunduk pada batas akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Menentukan grup keamanan terkelola Amazon EMR dan grup keamanan tambahan

Anda dapat menentukan grup keamanan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, API EMR Amazon, atau Amazon. Jika Anda tidak menentukan grup keamanan, Amazon EMR akan menggunakan grup keamanan default. Menentukan grup keamanan tambahan adalah opsional. Anda dapat menetapkan grup keamanan tambahan untuk instance utama, instance inti dan tugas, dan akses layanan (hanya subnet pribadi).

Console

Untuk menentukan grup keamanan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.

3. Di bawah Jaringan, pilih panah di sebelah grup keamanan EC2 (firewall) untuk memperluas bagian ini. Di bawah Node utama dan inti dan node tugas, grup keamanan terkelola Amazon EMR default dipilih secara default. Jika Anda menggunakan subnet pribadi, Anda juga memiliki opsi untuk memilih grup keamanan untuk akses Layanan.
4. Untuk mengubah grup keamanan terkelola Amazon EMR Anda, gunakan menu tarik-turun Pilih grup keamanan untuk memilih opsi lain dari daftar opsi grup keamanan yang dikelola Amazon EMR. Anda memiliki satu grup keamanan terkelola EMR Amazon untuk node Primer dan Core dan node tugas.
5. Untuk menambahkan grup keamanan khusus, gunakan menu tarik-turun Pilih grup keamanan yang sama untuk memilih hingga empat grup keamanan kustom dari daftar opsi grup keamanan kustom. Anda dapat memiliki hingga empat grup keamanan khusus untuk node Primer dan Core dan node tugas.
6. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
7. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

Menentukan kelompok keamanan dengan AWS CLI

Untuk menentukan grup keamanan menggunakan AWS CLI Anda menggunakan `create-cluster` perintah dengan parameter `--ec2-attributes` opsi berikut:

Parameter	Deskripsi
<code>EmrManagedPrimarySecurityGroup</code>	Gunakan parameter ini untuk menentukan grup keamanan terkelola kustom untuk instance utama. Jika parameter ini ditentukan, <code>EmrManagedCoreSecurityGroup</code> juga harus ditentukan. Untuk klaster di subnet privat, <code>ServiceAccessSecurityGroup</code> juga harus ditentukan.
<code>EmrManagedCoreSecurityGroup</code>	Gunakan parameter ini untuk menentukan grup keamanan terkelola kustom untuk instans inti dan instans tugas. Jika parameter ini ditentukan, <code>EmrManagedPrimarySecurityGroup</code> juga harus ditentukan. Untuk klaster di subnet

Parameter	Deskripsi
	privat, <code>ServiceAccessSecurityGroup</code> juga harus ditentukan.
<code>ServiceAccessSecurityGroup</code>	Gunakan parameter ini untuk menentukan grup keamanan terkelola kustom untuk akses layanan, yang hanya berlaku untuk klaster di subnet privat. Grup keamanan yang Anda tentukan sebagai <code>ServiceAccessSecurityGroup</code> tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan juga harus disediakan untuk Amazon EMR. Jika parameter ini ditentukan, <code>EmrManagedPrimarySecurityGroup</code> juga harus ditentukan.
<code>AdditionalPrimarySecurityGroups</code>	Gunakan parameter ini untuk menentukan hingga empat grup keamanan tambahan untuk contoh utama.
<code>AdditionalCoreSecurityGroups</code>	Gunakan parameter ini untuk menentukan hingga empat grup keamanan tambahan untuk instans inti dan instans tugas.

Example— tentukan grup keamanan terkelola Amazon EMR kustom dan grup keamanan tambahan

Contoh berikut menentukan grup keamanan terkelola Amazon EMR khusus untuk klaster di subnet pribadi, beberapa grup keamanan tambahan untuk instans utama, dan satu grup keamanan tambahan untuk instance inti dan tugas.

 Note

Karakter lanjutan baris Linux (`\`) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan caret (`^`).

```
aws emr create-cluster --name "ClusterCustomManagedAndAdditionalSGs" \
--release-label emr-emr-7.12.0 --applications Name=Hue Name=Hive \
Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes \
SubnetIds=subnet-xxxxxxxxxxxx,KeyName=myKey,\
ServiceAccessSecurityGroup=sg-xxxxxxxxxxxx,\
EmrManagedPrimarySecurityGroup=sg-xxxxxxxxxxxx,\
EmrManagedCoreSecurityGroup=sg-xxxxxxxxxxxx,\
AdditionalPrimarySecurityGroups=['sg-xxxxxxxxxxxx',\
'sg-xxxxxxxxxxxx', 'sg-xxxxxxxxxxxx'],\
AdditionalCoreSecurityGroups=sg-xxxxxxxxxxxx \
--instance-type m5.xlarge
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [create-cluster](#) di AWS CLI Referensi.

Menentukan grup-grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks

Saat Anda membuat buku catatan EMR, dua grup keamanan digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan antara notebook EMR dan klaster EMR Amazon saat Anda menggunakan editor notebook. Grup keamanan default memiliki aturan minimal yang mengizinkan hanya lalu lintas jaringan antara layanan EMR Notebooks dan klaster yang terlampir pada notebook.

Sebuah notebook EMR menggunakan [Apache Livy](#) untuk berkomunikasi dengan cluster melalui proxy melalui TCP Port 18888. Saat membuat grup keamanan khusus dengan aturan yang disesuaikan dengan lingkungan, Anda dapat membatasi lalu lintas jaringan sehingga hanya sebagian buku catatan yang dapat menjalankan kode dalam editor notebook pada cluster tertentu. Cluster menggunakan keamanan kustom Anda selain grup keamanan default untuk cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kendalikan lalu lintas jaringan dengan grup keamanan](#) di Panduan Pengelolaan Amazon EMR dan [Menentukan grup-grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks](#).

Grup keamanan EC2 default untuk instans utama

Grup keamanan EC2 default untuk instance utama dikaitkan dengan instance utama selain grup keamanan klaster untuk instance utama.

Nama Grup: ElasticMapReduceEditors-Livy

Aturan

- Inbound

Mengizinkan TCP Port 18888 dari sumber daya apa pun di grup keamanan default EC2 untuk EMR Notebooks

- Outbound

Tidak ada

Default grup keamanan EC2 untuk EMR Notebooks

Grup keamanan EC2 default untuk EMR Notebooks dikaitkan dengan editor notebook untuk EMR Notebooks yang ditugaskan.

Nama Grup: ElasticMapReduceEditors-Editor

Aturan

- Inbound

Tidak ada

- Outbound

Mengizinkan TCP Port 18888 untuk sumber daya apa pun di grup keamanan EC2 default untuk EMR Notebooks.

Grup keamanan EC2 kustom untuk EMR Notebooks ketika menghubungkan Notebook dengan repositori Git

Untuk menautkan repositori Git ke buku catatan Anda, grup keamanan untuk buku catatan EMR harus menyertakan aturan keluar sehingga buku catatan dapat merutekan lalu lintas ke internet. Dianjurkan agar Anda membuat grup keamanan baru untuk tujuan ini. Memperbarui grup keamanan ElasticMapReduceEditors-Editor default dapat memberikan aturan keluar yang sama ke buku catatan lain yang dilampirkan ke grup keamanan ini.

Aturan

- Inbound

Tidak ada

- Ke luar

Izinkan notebook untuk merutekan lalu lintas ke internet melalui cluster, seperti yang ditunjukkan contoh berikut. Nilai 0.0.0.0/0 digunakan untuk tujuan contoh. Anda dapat memodifikasi aturan ini untuk menentukan alamat IP untuk repositori berbasis Git Anda.

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Aturan TCP kustom	TCP	18888	SG-
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

Menggunakan Akses publik blok Amazon EMR

Amazon EMR memblokir akses publik (BPA) mencegah Anda meluncurkan cluster di subnet publik jika cluster memiliki konfigurasi keamanan yang memungkinkan lalu lintas masuk dari alamat IP publik pada port.

Important

Blokir akses publik diaktifkan secara default. Untuk meningkatkan perlindungan akun, kami sarankan Anda tetap mengaktifkannya.

Memahami memblokir akses publik

Anda dapat menggunakan konfigurasi tingkat akun akses publik blokir untuk mengelola akses jaringan publik secara terpusat ke kluster Amazon EMR.

Saat pengguna dari Anda Akun AWS meluncurkan kluster, Amazon EMR memeriksa aturan port di grup keamanan untuk klaster dan membandingkannya dengan aturan lalu lintas masuk Anda. Jika grup keamanan memiliki aturan masuk yang membuka port ke alamat IP publik IPv4 0.0.0.0/0 atau IPv6 : : /0, dan port tersebut tidak ditentukan sebagai pengecualian untuk akun Anda, Amazon EMR tidak mengizinkan pengguna membuat cluster.

Jika pengguna memodifikasi aturan grup keamanan untuk klaster yang berjalan di subnet publik agar memiliki aturan akses publik yang melanggar konfigurasi BPA untuk akun Anda, Amazon EMR mencabut aturan baru jika memiliki izin untuk melakukannya. Jika Amazon EMR tidak memiliki

izin untuk mencabut aturan, itu akan membuat peristiwa di AWS Health dasbor yang menjelaskan pelanggaran. Untuk memberikan izin aturan pencabutan ke Amazon EMR, lihat. [Konfigurasi Amazon EMR untuk mencabut aturan grup keamanan](#)

Blokir akses publik diaktifkan secara default untuk semua cluster di setiap Wilayah AWS untuk Anda Akun AWS. BPA berlaku untuk seluruh siklus hidup klaster, tetapi tidak berlaku untuk cluster yang Anda buat di subnet pribadi. Anda dapat mengonfigurasi pengecualian ke aturan BPA; port 22 adalah pengecualian secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan pengecualian, lihat [Konfigurasi akses publik blok](#).

Konfigurasi akses publik blok

Anda dapat memperbarui grup keamanan dan memblokir konfigurasi akses publik di akun Anda kapan saja.

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pengaturan blokir akses publik (BPA) dengan Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), dan API EMR Amazon. Pengaturan berlaku di seluruh akun Anda Region-by-Region berdasarkan. Untuk menjaga keamanan klaster, kami sarankan Anda menggunakan BPA.

Console

Untuk mengkonfigurasi blokir akses publik dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, lalu buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bilah navigasi atas, pilih Wilayah yang ingin Anda konfigurasikan jika belum dipilih.
3. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Blokir akses publik.
4. Di bawah Pengaturan akses publik blok, selesaikan langkah-langkah berikut.

Untuk...	Melakukan ini...
Aktifkan atau Nonaktifkan akses publik blok	Pilih Edit, pilih Aktifkan atau Matikan sesuai kebutuhan, lalu pilih Simpan.
Edit port di daftar pengecualian	1. Pilih Edit dan temukan bagian Pengecualian rentang Port.

Untuk...	Melakukan ini...
	2. Untuk menambahkan port ke daftar pengecualian, memilih Menambahkan rentang port dan masukkan port baru atau rentang port. Ulangi untuk setiap port atau rentang port untuk menambahkan. 3. Untuk menghapus port atau rentang port, pilih Hapus di samping entri dalam daftar rentang port. 4. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi blokir akses publik menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah `aws emr put-block-public-access-configuration` untuk mengonfigurasi akses publik blok seperti yang ditunjukkan di contoh berikut.

Untuk...	Melakukan ini...
Aktifkan akses publik blok di	Atur BlockPublicSecurityGroupRules untuk true seperti yang ditunjukkan di contoh berikut. Untuk meluncurkan klaster, tidak ada grup keamanan yang terkait dengan klaster dapat memiliki aturan inbound yang mengizinkan akses publik. <pre>aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration BlockPublicSecurityGroupRules=true</pre>
Nonaktifkan akses publik blok	Atur BlockPublicSecurityGroupRules untuk false seperti yang ditunjukkan di contoh berikut. Grup keamanan yang terkait dengan sebuah klaster dapat memiliki aturan inbound yang mengizinkan akses publik pada setiap port. Kami tidak merekomendasikan konfigurasi ini. <pre>aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration BlockPublicSecurityGroupRules=false</pre>

Untuk...	Melakukan ini...
Aktifkan akses publik blok dan tentukan port sebagai pengecualian	Contoh berikut mengaktifkan akses publik blok, dan menentukan Port 22 dan Port 100-101 sebagai pengecualian. Hal ini mengizinkan klaster yang akan dibuat jika grup keamanan terkait memiliki aturan inbound yang mengizinkan akses publik pada Port 22, Port 100, atau Port 101. <pre>aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration '{ "BlockPublicSecurityGroupRules": true, "PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges": [{ "MinRange": 22, "MaxRange": 22 }, { "MinRange": 100, "MaxRange": 101 }] }'</pre>

Konfigurasi Amazon EMR untuk mencabut aturan grup keamanan

Amazon EMR memerlukan izin untuk mencabut aturan grup keamanan dan mematuhi konfigurasi blokir akses publik Anda. Anda dapat menggunakan salah satu pendekatan berikut untuk memberikan izin kepada Amazon EMR yang dibutuhkannya:

- (Disarankan) Lampirkan kebijakan `AmazonEMRServicePolicy_v2` terkelola ke peran layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk Amazon EMR \(peran EMR\)](#).
- Buat kebijakan inline baru yang memungkinkan `ec2:RevokeSecurityGroupIngress` tindakan pada grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah kebijakan izin peran, lihat Memodifikasi kebijakan izin peran dengan [Konsol IAM](#), [AWS API](#), dan [AWS CLI](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Selesaikan blokir pelanggaran akses publik

Jika terjadi pelanggaran akses publik pemblokiran, Anda dapat mengurangnya dengan salah satu tindakan berikut:

- Jika Anda ingin mengakses antarmuka web di cluster Anda, gunakan salah satu opsi yang dijelaskan [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#) untuk mengakses antarmuka melalui SSH (port 22).
- Untuk memungkinkan lalu lintas ke cluster dari alamat IP tertentu daripada dari alamat IP publik, tambahkan aturan grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#) di Panduan Memulai Amazon EC2.
- (Tidak disarankan) Anda dapat mengonfigurasi pengecualian Amazon EMR BPA untuk menyertakan port atau rentang port yang diinginkan. Saat Anda menentukan pengecualian BPA, Anda memperkenalkan risiko dengan port yang tidak dilindungi. Jika Anda berencana untuk menentukan pengecualian, Anda harus menghapus pengecualian segera setelah tidak lagi diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi akses publik blok](#).

Identifikasi cluster yang terkait dengan aturan grup keamanan

Anda mungkin perlu mengidentifikasi semua cluster yang terkait dengan aturan grup keamanan tertentu, atau untuk menemukan aturan grup keamanan untuk klaster tertentu.

- Jika Anda mengetahui grup keamanan, maka Anda dapat mengidentifikasi cluster terkait jika Anda menemukan antarmuka jaringan untuk grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, [lihat Bagaimana cara menemukan sumber daya yang terkait dengan grup keamanan Amazon EC2?](#) pada AWS re:Post. Instans Amazon EC2 yang dilampirkan ke antarmuka jaringan ini akan ditandai dengan ID cluster tempat mereka berada.
- Jika Anda ingin menemukan grup keamanan untuk klaster yang dikenal, ikuti langkah-langkahnya [Lihat status dan detail klaster EMR Amazon](#). Anda dapat menemukan grup keamanan untuk cluster di Jaringan dan panel keamanan di konsol, atau di `Ec2InstanceAttributes` bidang dari AWS CLI.

Validasi kepatuhan untuk Amazon EMR

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Amazon EMR sebagai bagian dari AWS beberapa program kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWS layanan dalam lingkup oleh program kepatuhan](#). Untuk informasi umum, lihat [Program kepatuhan AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda ketika menggunakan Amazon EMR ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan korporasi Anda, serta peraturan perundangan yang berlaku. Jika penggunaan Amazon EMR Anda tunduk pada kepatuhan terhadap standar seperti HIPAA, PCI, atau FedRAMP, menyediakan sumber daya untuk membantu: AWS

- [Panduan Memulai Cepat Keamanan dan Kepatuhan — Panduan](#) penerapan ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan. AWS
- [Arsitektur untuk whitepaper Keamanan dan Kepatuhan HIPAA — Whitepaper](#) ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA. AWS
- [AWS sumber daya kepatuhan](#) - Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Config](#) AWS Layanan ini menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

Ketahanan di Amazon EMR

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [infrastruktur AWS global](#).

Selain infrastruktur AWS global, Amazon EMR menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan cadangan Anda.

- Integrasi dengan Amazon S3 melalui EMRFS
- Support untuk beberapa node master

Keamanan infrastruktur di Amazon EMR

Sebagai layanan terkelola, Amazon EMR dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon EMR melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Topik

- [Connect ke Amazon EMR menggunakan VPC endpoint antar muka](#)

Connect ke Amazon EMR menggunakan VPC endpoint antar muka

Anda dapat terhubung langsung ke Amazon EMR menggunakan antarmuka [VPC endpoint \(AWS PrivateLink\) di Virtual Private Cloud \(VPC\)](#) Anda alih-alih terhubung melalui internet. Saat Anda menggunakan titik akhir VPC antarmuka, komunikasi antara VPC dan Amazon EMR dilakukan sepenuhnya di dalam jaringan. AWS Setiap titik akhir VPC diwakili oleh satu atau lebih [antarmuka jaringan Elastic](#) (ENIs) dengan alamat IP pribadi di subnet VPC Anda.

Titik akhir VPC antarmuka menghubungkan VPC Anda langsung ke Amazon EMR tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan API Amazon EMR.

Untuk menggunakan Amazon EMR melalui VPC Anda, Anda harus connect dari sebuah instans yang ada di VPC atau menghubungkan jaringan privat Anda ke VPC Anda dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN) Amazon atau Direct Connect. Untuk informasi tentang Amazon VPN, lihat [Koneksi VPN](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud. Untuk selengkapnya AWS Direct Connect, lihat [Membuat sambungan](#) di Panduan Direct Connect Pengguna.

Anda dapat membuat titik akhir VPC antarmuka untuk terhubung ke Amazon EMR menggunakan perintah AWS konsol atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#).

Setelah Anda membuat VPC endpoint antarmuka, jika Anda mengaktifkan nama host DNS privat untuk endpoint, endpoint Amazon EMR default menyelesaikan VPC endpoint Anda. Endpoint nama layanan default untuk Amazon EMR adalah dalam format berikut.

```
elasticmapreduce.Region.amazonaws.com
```

Jika Anda tidak mengaktifkan nama host DNS privat, Amazon VPC menyediakan endpoint DNS yang dapat Anda gunakan dalam format berikut.

```
VPC_Endpoint_ID.elasticmapreduce.Region.vpce.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka VPC endpoint \(AWS PrivateLink\)](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Amazon EMR mendukung panggilan ke semua [tindakan API](#) di dalam VPC Anda.

Anda dapat melampirkan kebijakan VPC endpoint ke VPC endpoint untuk mengontrol akses untuk utama IAM. Anda juga dapat mengasosiasi grup keamanan dengan VPC endpoint untuk mengontrol akses masuk dan keluar berdasarkan asal dan tujuan lalu lintas jaringan, seperti rentang alamat IP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses ke layanan dengan VPC endpoint](#).

Buat Kebijakan VPC endpoint untuk Amazon EMR

Anda dapat membuat kebijakan untuk Amazon VPC endpoint untuk Amazon EMR untuk menentukan hal berikut:

- Utama-utama yang dapat melakukan tindakan
- Tindakan yang dapat dilakukan
- Sumber daya yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses ke layanan dengan VPC endpoint](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Example— Kebijakan titik akhir VPC untuk menolak semua akses dari akun tertentu AWS

Kebijakan titik akhir VPC berikut menolak **123456789012** semua akses AWS akun ke sumber daya menggunakan titik akhir.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Example— Kebijakan VPC endpoint untuk mengizinkan akses VPC hanya ke utama IAM tertentu (pengguna)

Kebijakan titik akhir VPC berikut memungkinkan akses penuh hanya ke akun pengguna **lijuan**. AWS **123456789012** Semua utama IAM lainnya ditolak akses menggunakan titik akhir.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
}
```

Example– Kebijakan VPC endpoint untuk mengizinkan operasi EMR hanya-baca

Kebijakan titik akhir VPC berikut hanya mengizinkan AWS akun **123456789012** untuk melakukan tindakan EMR Amazon yang ditentukan.

Tindakan yang ditentukan memberikan setara dengan akses hanya-baca untuk Amazon EMR. Semua tindakan lain pada VPC ditolak untuk akun yang ditentukan. Semua akun lain ditolak akses apa pun. Untuk daftar tindakan Amazon EMR, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk Amazon EMR](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```


Example– Kebijakan VPC endpoint menolak akses ke kluster tertentu

Kebijakan titik akhir VPC berikut memungkinkan akses penuh untuk semua akun dan prinsipal, tetapi menolak akses apa pun untuk akun AWS ke tindakan yang **123456789012** dilakukan di kluster EMR Amazon dengan ID kluster. **j-A1B2CD34EF5G** Tindakan Amazon EMR lain yang tidak support izin tingkat sumber daya untuk kluster masih diizinkan. Untuk daftar tindakan Amazon EMR dan tipe sumber daya yang sesuai, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk Amazon EMR](#).

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:us-west-2:123456789012:cluster/j-A1B2CD34EF5G",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Kelola kluster EMR Amazon

Setelah Anda meluncurkan cluster Anda, Anda dapat terhubung ke sana dan mengelolanya. Amazon EMR menyediakan koleksi alat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan ini. Bagian ini memberikan panduan untuk menghubungkan ke kluster Anda, memberikannya pekerjaan yang harus dilakukan, memantau pekerjaan saat selesai, dan memecahkan masalah.

Topik

- [Connect ke kluster EMR Amazon](#)
- [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#)
- [Lihat dan pantau kluster EMR Amazon saat melakukan pekerjaan](#)
- [Gunakan penskalaan kluster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#)
- [Mengakhiri kluster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#)
- [Mengkloning cluster EMR Amazon menggunakan konsol](#)
- [Otomatiskan cluster EMR Amazon berulang dengan AWS Data Pipeline](#)

Connect ke kluster EMR Amazon

Ketika Anda menjalankan kluster Amazon EMR, seringkali yang perlu Anda lakukan hanya menjalankan aplikasi untuk menganalisis data Anda dan kemudian mengumpulkan output dari bucket Amazon S3. Di lain waktu, Anda mungkin ingin berinteraksi dengan node utama saat cluster sedang berjalan. Misalnya, Anda mungkin ingin terhubung ke node utama untuk menjalankan kueri interaktif, memeriksa file log, men-debug masalah dengan cluster, memantau kinerja menggunakan aplikasi seperti Ganglia yang berjalan pada node utama, dan sebagainya. Bagian berikut menjelaskan teknik yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke simpul utama.

Dalam kluster EMR, node utama adalah instans Amazon EC2 yang mengoordinasikan instans EC2 yang berjalan sebagai node tugas dan inti. Node utama mengekspos nama DNS publik yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkannya. Secara default, Amazon EMR membuat aturan grup keamanan untuk node utama, dan untuk node inti dan tugas, yang menentukan cara Anda mengakses node.

 Note

Anda dapat terhubung ke node utama hanya saat cluster sedang berjalan. Ketika cluster berakhir, instans EC2 bertindak sebagai node utama dihentikan dan tidak lagi tersedia. Untuk terhubung ke node utama, Anda juga harus mengautentikasi ke cluster. Anda dapat menggunakan Kerberos untuk autentikasi, atau menentukan kunci privat pasangan kunci Amazon EC2 ketika Anda meluncurkan klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang mengkonfigurasi Kerberos, dan kemudian menyambungkan, lihat [Gunakan Kerberos untuk otentikasi dengan Amazon EMR](#). Ketika Anda memulai sebuah klaster dari konsol, kunci privat pasangan kunci Amazon EC2 ditentukan dalam bagian Keamanan dan Akses pada halaman Buat Klaster.

Secara default, grup keamanan ElasticMapReduce -master tidak mengizinkan akses SSH masuk. Anda mungkin perlu menambahkan aturan masuk yang mengizinkan akses SSH (TCP port 22) dari sumber tempat Anda ingin memiliki akses. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah aturan grup keamanan, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

 Important

Jangan mengubah aturan yang tersisa di grup keamanan ElasticMapReduce -master. Memodifikasi aturan ini dapat mengganggu operasi klaster.

Topik

- [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#)
- [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#)

Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk

Sebelum Anda menyambungkan ke klaster Amazon EMR, Anda harus mengotorisasi SSH lalu lintas masuk (port 22) dari klien tepercaya seperti alamat IP komputer Anda. Untuk melakukannya, edit aturan grup keamanan terkelola untuk simpul yang ingin Anda sambungkan. Misalnya, petunjuk berikut menunjukkan cara menambahkan aturan masuk untuk akses SSH ke grup keamanan ElasticMapReduce -master default.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan grup keamanan dengan Amazon EMR, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#).

Console

Untuk memberikan akses SSH sumber tepercaya ke grup keamanan utama dengan konsol

Untuk mengedit grup keamanan, Anda harus memiliki izin untuk mengelola grup keamanan untuk VPC tempat klaster berada. Untuk informasi [selengkapnya, lihat Mengubah Izin untuk pengguna](#) dan [Kebijakan Contoh](#) yang memungkinkan mengelola grup keamanan EC2 di Panduan Pengguna IAM.

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda perbarui. Ini membuka halaman detail cluster. Tab Properties pada halaman ini akan dipilih sebelumnya.
3. Di bawah Jaringan di tab Properties, pilih panah di sebelah grup keamanan EC2 (firewall) untuk memperluas bagian ini. Di bawah Simpul utama, pilih tautan grup keamanan. Ini membuka konsol EC2.
4. Pilih tab Aturan masuk dan kemudian pilih Edit aturan masuk.
5. Memeriksa aturan masuk yang mengizinkan akses publik dengan pengaturan berikut. Jika ada, pilih Hapus untuk menghapusnya.

- Jenis

SSH

- Port

22

- Sumber

Kustom 0.0.0.0/0

Warning

Sebelum Desember 2020, grup keamanan ElasticMapReduce -master memiliki aturan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk mengizinkan lalu lintas masuk

di Port 22 dari semua sumber. Aturan ini dibuat untuk menyederhanakan koneksi SSH awal ke node utama. Kami sangat menyarankan agar Anda menghapus aturan masuk ini dan membatasi lalu lintas ke sumber tepercaya.

6. Gulir ke bagian bawah daftar aturan dan pilih Tambahkan Aturan.
7. Untuk Jenis, pilih SSH. Pilihan ini secara otomatis memasuki TCP untuk Protokol dan 22 untuk Rentang Port.
8. Untuk sumber, pilih IP Saya untuk secara otomatis menambahkan alamat IP Anda sebagai alamat sumber. Anda juga dapat menambahkan berbagai alamat IP klien tepercaya kustom, atau membuat aturan tambahan untuk klien lain. Banyak lingkungan jaringan mengalokasikan alamat IP secara dinamis, jadi Anda mungkin perlu memperbarui alamat IP Anda untuk klien tepercaya di masa mendatang.
9. Pilih Simpan.
10. Secara opsional kembali ke Langkah 3, pilih Core dan node tugas, dan ulangi Langkah 4 - 8. Ini memberikan akses klien SSH node inti dan tugas.

Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH

Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan yang dapat Anda gunakan untuk membuat sambungan yang aman ke komputer jarak jauh. Setelah Anda membuat sambungan, terminal pada komputer lokal Anda berperilaku seolah-olah berjalan pada komputer jarak jauh. Perintah yang Anda keluarkan secara lokal dijalankan di komputer jarak jauh, dan output perintah dari komputer jarak jauh muncul di jendela terminal Anda.

Saat Anda menggunakan SSH AWS, Anda terhubung ke instans EC2, yang merupakan server virtual yang berjalan di cloud. Saat bekerja dengan Amazon EMR, penggunaan SSH yang paling umum adalah terhubung ke instans EC2 yang bertindak sebagai simpul utama cluster.

Menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama memberi Anda kemampuan untuk memantau dan berinteraksi dengan cluster. Anda dapat mengeluarkan perintah Linux pada node utama, menjalankan aplikasi seperti Hive dan Pig secara interaktif, menelusuri direktori, membaca file log, dan sebagainya. Anda juga dapat membuat terowongan di koneksi SSH Anda untuk melihat antarmuka web yang dihosting di node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

Untuk terhubung ke node primer menggunakan SSH, Anda memerlukan nama DNS publik dari node utama. Selain itu, grup keamanan yang terkait dengan node utama harus memiliki aturan masuk yang

memungkinkan lalu lintas SSH (TCP port 22) dari sumber yang mencakup klien tempat koneksi SSH berasal. Anda mungkin perlu menambahkan aturan untuk mengizinkan koneksi SSH dari klien Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi aturan grup keamanan, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#) dan [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Mengambil nama DNS publik dari node utama

Anda dapat mengambil nama DNS publik utama menggunakan konsol EMR Amazon dan AWS CLI Console

Untuk mengambil nama DNS publik dari node utama dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih cluster tempat Anda ingin mengambil nama DNS publik.
3. Perhatikan nilai DNS publik simpul primer di bagian Ringkasan halaman detail klaster.

CLI

Untuk mengambil nama DNS publik dari node utama dengan AWS CLI

1. Untuk mengambil pengidentifikasi klaster, ketik perintah berikut.

```
aws emr list-clusters
```

Output mencantumkan cluster Anda termasuk cluster IDs. Perhatikan ID klaster untuk klaster yang Anda hubungkan.

```
"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
  "State": "WAITING",
  "StateChangeReason": {
    "Message": "Waiting after step completed"
  }
}
```

```
},
"NormalizedInstanceHours": 4,
"Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
"Name": "My cluster"
```

2. Untuk mencantumkan instance kluster termasuk nama DNS publik untuk kluster, ketikkan salah satu perintah berikut. Ganti `j-2AL4XXXXXX5T9` dengan ID cluster yang dikembalikan oleh perintah sebelumnya.

```
aws emr list-instances --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9
```

Atau:

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9
```

Output mencantumkan instans kluster termasuk nama DNS dan alamat IP. Perhatikan nilai untuk `PublicDnsName`.

```
"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040779.263,
    "CreationDateTime": 1408040515.535
  },
  "State": "RUNNING",
  "StateChangeReason": {}
},
"Ec2InstanceId": "i-e89b45e7",
"PublicDnsName": "ec2-###-##-##-###.us-west-2.compute.amazonaws.com"

"PrivateDnsName": "ip-###-##-##-###.us-west-2.compute.internal",
"PublicIpAddress": "###.###.###.###",
"Id": "ci-12XXXXXXXXXXFMH",
"PrivateIpAddress": "###.##.#.###"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perintah Amazon EMR dalam AWS CLI](#).

Connect ke node utama menggunakan SSH dan kunci privat Amazon EC2 di Linux, Unix, dan Mac OS X

Untuk membuat koneksi SSH yang diautentikasi dengan file kunci privat, Anda perlu menentukan kunci privat pasangan kunci Amazon EC2 ketika Anda meluncurkan suatu klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang mengakses key pair, lihat pasangan kunci [Amazon EC2 di Panduan](#) Pengguna Amazon EC2.

Komputer Linux Anda kemungkinan besar memiliki klien SSH secara default. Sebagai contoh, OpenSSH dipasang pada kebanyakan sistem operasi Linux, Unix, dan MacOS. Anda dapat memeriksa klien SSH dengan mengetik `ssh` di baris perintah. Jika komputer Anda tidak mengenali perintah, instal klien SSH untuk terhubung ke node utama. Proyek OpenSSH menyediakan implementasi gratis rangkaian lengkap alat SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat situs web [OpenSSH](#).

Petunjuk berikut menunjukkan membuka koneksi SSH ke simpul utama Amazon EMR di Linux, Unix, dan Mac OS X.

Untuk mengonfigurasi izin file kunci privat pasangan kunci

Sebelum Anda dapat menggunakan kunci privat pasangan kunci Amazon EC2 Anda untuk membuat koneksi SSH, Anda harus mengatur izin pada file `.pem` agar hanya pemilik kunci yang memiliki izin untuk mengakses file. Ini diperlukan untuk membuat koneksi SSH menggunakan terminal atau file. AWS CLI

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Temukan file `.pem` Anda. Instruksi berikut mengasumsikan bahwa file dinamakan `mykeypair.pem` dan disimpan dalam direktori beranda pengguna saat ini.
3. Ketik perintah berikut untuk mengatur izin. Ganti `~/mykeypair.pem` dengan path lengkap dan nama file file kunci pribadi key pair Anda. Sebagai contoh, `C:/Users/<username>/.ssh/mykeypair.pem`.

```
chmod 400 ~/mykeypair.pem
```

Jika Anda tidak mengatur izin pada file `.pem`, Anda akan menerima kesalahan yang menunjukkan bahwa file kunci Anda tidak dilindungi dan kunci akan ditolak. Untuk

menyambungkan, Anda hanya perlu mengatur izin pada file kunci privat pasangan kunci saat pertama kali Anda menggunakannya.

Untuk terhubung ke node utama menggunakan terminal

1. Buka jendela terminal. Pada Mac OS X, pilih Aplikasi > Utilitas > Terminal. Pada distribusi Linux lainnya, terminal biasanya ditemukan di Aplikasi > Aksesori > Terminal.
2. Untuk membuat koneksi ke node utama, ketik perintah berikut. Ganti `ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com` dengan nama DNS publik utama klaster Anda dan ganti `~/mykeypair.pem` dengan jalur lengkap dan nama file .pem file Anda. Sebagai contoh, C:/Users/<username>/ssh/mykeypair.pem.

```
ssh hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com -i ~/mykeypair.pem
```

Important

Anda harus menggunakan nama login hadoop ketika Anda terhubung ke simpul utama Amazon EMR; jika tidak, Anda mungkin melihat kesalahan yang mirip dengan. `Server refused our key`

3. Muncul peringatan yang menyatakan bahwa keaslian host yang Anda sambungkan tidak dapat diverifikasi. Ketik yes untuk melanjutkan.
4. Ketika Anda selesai bekerja pada node utama, ketik perintah berikut untuk menutup koneksi SSH.

```
exit
```

Jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama Anda, lihat [Memecahkan masalah menghubungkan ke](#) instans Anda.

Connect ke node utama menggunakan SSH pada Windows

Pengguna Windows dapat menggunakan klien SSH seperti PuTTY untuk terhubung ke node utama. Sebelum menghubungkan ke simpul utama Amazon EMR, Anda harus mengunduh dan menginstal PuTTY dan PuTTYgen. Anda dapat mengunduh keduanya dari [halaman unduh PuTTY](#).

PuTTY tidak secara native mendukung format file kunci privat pasangan kunci (.pem) yang dihasilkan oleh Amazon EC2. Anda menggunakan PuTTYgen untuk mengonversi file kunci Anda ke format PuTTY yang diperlukan (.ppk). Anda harus mengonversi kunci Anda ke format ini (.ppk) sebelum mencoba terhubung ke node utama menggunakan PuTTY.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonversi kunci, lihat [Mengonversi kunci pribadi menggunakan PuTTYgen](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk terhubung ke node utama menggunakan PuTTY

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Buka putty.exe. Anda juga dapat meluncurkan PuTTY dari daftar program Windows.
3. Jika perlu, di daftar Kategori, pilih Sesi.
4. Untuk Nama Host (atau alamat IP), ketik `hadoop@MasterPublicDNS`. Sebagai contoh: `hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com`.
5. Di daftar Kategori, pilih Koneksi > SSH, Autentikasi.
6. Untuk File kunci privat untuk autentikasi, pilih Telusuri dan pilih file .ppk yang Anda buat.
7. Pilih Buka lalu Ya untuk mengabaikan pemberitahuan keamanan PuTTY.

 Important

Saat masuk ke node utama, ketik `hadoop` jika Anda diminta untuk nama pengguna.

8. Ketika Anda selesai bekerja pada node utama, Anda dapat menutup koneksi SSH dengan menutup PuTTY.

 Note

Untuk mencegah koneksi SSH kehabisan waktu, Anda dapat memilih Koneksi dalam daftar Kategori dan pilih opsi Aktifkan TCP_keepalives. Jika Anda memiliki sesi SSH aktif di PuTTY, Anda dapat mengubah pengaturan Anda dengan membuka konteks (klik kanan) untuk bilah judul PuTTY dan memilih Mengubah Pengaturan.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama Anda, lihat [Memecahkan masalah menghubungkan ke](#) instans Anda.

Connect ke node utama menggunakan AWS CLI

Anda dapat membuat koneksi SSH dengan node utama menggunakan AWS CLI pada Windows dan Linux, Unix, dan Mac OS X. Terlepas dari platform, Anda memerlukan nama DNS publik dari node utama dan kunci privat Amazon EC2 key pair Anda. Jika Anda menggunakan AWS CLI di Linux, Unix, atau Mac OS X, Anda juga harus mengatur izin pada file kunci pribadi (.pem atau .ppk) seperti yang ditunjukkan pada [Untuk mengonfigurasi izin file kunci privat pasangan kunci](#)

Untuk terhubung ke node utama menggunakan AWS CLI

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Untuk mengambil pengidentifikasi kluster, ketik:

```
aws emr list-clusters
```

Output mencantumkan cluster Anda termasuk cluster IDs. Perhatikan ID kluster untuk kluster yang Anda hubungkan.

```
"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
  "State": "WAITING",
  "StateChangeReason": {
    "Message": "Waiting after step completed"
  }
},
"NormalizedInstanceHours": 4,
"Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
"Name": "AWS CLI cluster"
```

3. Ketik perintah berikut untuk membuka koneksi SSH ke node utama. Dalam contoh berikut, ganti **j-2AL4XXXXXX5T9** dengan ID cluster dan ganti **~/mykeypair.key** dengan path lengkap dan nama file .pem file Anda (untuk Linux, Unix, dan Mac OS X) atau .ppk file (untuk Windows). Sebagai contoh, C:\Users\<username>\.ssh\mykeypair.pem.

```
aws emr ssh --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --key-pair-file ~/mykeypair.key
```

4. Ketika Anda selesai bekerja pada node utama, tutup AWS CLI jendela.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perintah Amazon EMR di AWS CLI](#). Jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama Anda, lihat [Memecahkan masalah menghubungkan ke](#) instans Anda.

Port layanan Amazon EMR

Note

Berikut ini adalah antarmuka dan port layanan untuk komponen di Amazon EMR. Ini bukan daftar lengkap port layanan. Layanan non-default, seperti port SSL dan berbagai jenis protokol, tidak terdaftar.

Important

Berhati-hatilah saat Anda mengedit aturan grup keamanan untuk membuka port. Pastikan untuk menambahkan aturan yang hanya mengizinkan lalu lintas dari klien tepercaya dan terautentikasi untuk protokol dan port yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja Anda.

Komponen	Deskripsi layanan	Layanan berjalan secara default	Port	Kunci konfigurasi
Hadoop	HTTP KMS SISA API	Ya	9600	hadoop.kms.s.http.port
HDFS	Namenode Web UI	Ya	9870	dfs.namenode.http-alamat
	Namenode RPC	Ya	8020	dfs.namenode.rpc-address
	DataNode UI Web	Ya	9864	dfs.datanode.http.address

Komponen	Deskripsi layanan	Layanan berjalan secara default	Port	Kunci konfigurasi
	Datanode HTTP untuk transfer data	Ya	9866	dfs.datanode.address
	Datanode RPC untuk transfer data	Ya	9867	dfs.datanode.ipc.address
Hive	HiveServer2 Penghematan	Ya	10000	hive.server2.thrift.port
	HiveServer2 HTTP	Tidak	10001	hive.server2.thrift.http.port
	HiveServer2 Web UI	Ya	10002	hive.server2.webui.port
	Metastore Sarang	Ya	9083	hive.metastore.port/metastore.thrift.port
	Web HCat	Tidak	50111	templeton.port
	Layanan manajemen daemon LLAP (RPC)	Tidak	15004	hive.llap.management.rpc.port
	Port shuffle YARN untuk LLAP-daemon-hosted shuffle	Tidak	15551	hive.llap.daemon.yarn.shuffle.port
	RPC daemon LLAP	Tidak	Dinamis	hive.llap.daemon.rpc.port
	LLAP daemon Web UI	Tidak	15002	hive.llap.daemon.web.port

Komponen	Deskripsi layanan	Layanan berjalan secara default	Port	Kunci konfigurasi
	Layanan keluaran daemon LLAP	Tidak	15003	hive.llap.daemon.output.service.port
Oozie		Ya	11000	
Tez	Tez UI	Ya	8080	
YARN	Kocok	Ya	13562	mapreduce.shuffle.port
	Pelokalisasi RPC	Ya	8040	yarn.node.manager.localizer.address
		Ya	8041	
	Alamat Webapp NM	Ya	8042	yarn.node.manager.webapp.address
	Aplikasi web RM	Ya	8088	yarn.resourcemanager.webapp.address
		Ya	8025	
	Penjadwal	Ya	8030	yarn.resourcemanager.scheduler.address
	antarmuka manajer aplikasi	Ya	8032	yarn.resourcemanager.address

Komponen	Deskripsi layanan	Layanan berjalan secara default	Port	Kunci konfigurasi
	Antarmuka admin RM	Ya	8033	yarn.resourcemanager.admin.address
	JobHistory UI Web Server	Ya	19888	mapreduce.jobhistory.webapp.address
	JobHistory Admin Server Web UI	Ya	10033	mapreduce.jobhistory.admin.address
	JobHistory Server (RPC)	Ya	10020	mapreduce.jobhistory.addresses
	Server Timeline Aplikasi (RPC)	Ya	10200	yarn.timeline-service.address
	Aplikasi Timeline Server HTTP Web UI	Ya	8188	yarn.timeline-service.webapp.address
	Aplikasi Timeline Server HTTPS Web UI	Tidak	8190	yarn.timeline-service.webapp.https.address
Zookeeper		Ya	20888	
	Port klien	Ya	2181	
		Ya	37301	
		Ya	8341	

Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR

Important

Anda dapat mengonfigurasi grup keamanan kustom untuk mengizinkan akses masuk ke antarmuka web ini. Perlu diingat bahwa setiap port tempat Anda mengizinkan lalu lintas masuk merupakan potensi kelemahan keamanan. Cermatlah dalam meninjau grup keamanan kustom untuk memastikan bahwa Anda meminimalisir kelemahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk kluster EMR Amazon Anda](#).

Hadoop dan aplikasi lain yang Anda instal di kluster EMR Anda mempublikasikan antarmuka pengguna sebagai situs web yang di-host di node utama. Untuk alasan keamanan, saat menggunakan Grup Keamanan Terkelola Amazon EMR, situs web ini hanya tersedia di server web lokal node utama. Untuk alasan itu, Anda perlu terhubung ke node utama untuk melihat antarmuka web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#). Hadoop juga menerbitkan antarmuka pengguna sebagai situs web yang di-host pada simpul inti dan tugas. Situs web tersebut juga hanya tersedia di server web lokal pada simpul.

Tabel berikut ini mencantumkan antarmuka web yang dapat Anda lihat pada instans kluster. Antarmuka Hadoop ini tersedia pada semua kluster. Untuk antarmuka instance master, ganti *master-public-dns-name* dengan DNS publik Master yang tercantum di tab Ringkasan cluster di konsol EMR Amazon. Untuk antarmuka inti dan instance tugas, ganti *coretask-public-dns-name* dengan nama DNS Publik yang terdaftar untuk instance. Untuk menemukan nama DNS Publik instans, di konsol EMR Amazon, pilih kluster Anda dari daftar, pilih tab Perangkat Keras, pilih ID grup instans yang berisi instance yang ingin Anda sambungkan, lalu catat nama DNS Publik yang terdaftar untuk instance tersebut.

Nama antarmuka	URI
Server riwayat Flink (EMR versi 5.33 dan yang lebih baru)	<code>http://:8082/<i>master-public-dns-name</i></code>
Ganglia	<code>http://:ganglia/<i>master-public-dns-name</i></code>

Nama antarmuka	URI
Hadoop HDFS (versi NameNode EMR pra-6.x)	http: //:50070/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (versi NameNode EMR pra-6.x)	https: //:50470/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (NameNode EMR versi 6.x)	http: //:9870/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (NameNode EMR versi 6.x)	https: //:9871/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (versi DataNode EMR pra-6.x)	http: //:50075/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (versi DataNode EMR pra-6.x)	https: //:50475/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (DataNodeEMR versi 6.x)	http: //:9864/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (DataNode EMR versi 6.x)	https: //:9865/ <i>coretask-public-dns-name</i>
HBase	http: //:16010/ <i>master-public-dns-name</i>
Hue	http: //:8888/ <i>master-public-dns-name</i>
JupyterHub	https: //:9443/ <i>master-public-dns-name</i>
Livy	http: //:8998/ <i>master-public-dns-name</i>
Percikan HistoryServer	http: //:18080/ <i>master-public-dns-name</i>
Tez	http: //:8080/tez-ui <i>master-public-dns-name</i>
BENANG NodeManager	http: //:8042/ <i>coretask-public-dns-name</i>

Nama antarmuka	URI
BENANG ResourceManager	<code>http://:8088/ <i>master-public-dns-name</i></code>
Zeppelin	<code>http://:8890/ <i>master-public-dns-name</i></code>

Karena ada beberapa antarmuka khusus aplikasi yang tersedia di simpul utama yang tidak tersedia pada node inti dan tugas, instruksi dalam dokumen ini khusus untuk simpul primer Amazon EMR. Mengakses antarmuka web pada inti dan node tugas dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti Anda akan mengakses antarmuka web pada node utama.

Ada beberapa cara Anda dapat mengakses antarmuka web pada node utama. Metode termudah dan tercepat adalah menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama dan menggunakan browser berbasis teks, Lynx, untuk melihat situs web di klien SSH Anda. Namun, Lynx adalah peramban berbasis teks dengan antarmuka pengguna terbatas yang tidak dapat menampilkan grafis. Contoh berikut menunjukkan cara membuka ResourceManager antarmuka Hadoop menggunakan Lynx (Lynx juga URLs disediakan ketika Anda masuk ke node utama menggunakan SSH).

```
lynx http://ip-###-##-##-###.us-west-2.compute.internal:8088/
```

Ada dua opsi yang tersisa untuk mengakses antarmuka web pada node utama yang menyediakan fungsionalitas browser penuh. Pilih salah satu cara berikut:

- Opsi 1 (direkomendasikan untuk pengguna yang lebih teknis): Gunakan klien SSH untuk terhubung ke node utama, konfigurasi tunneling SSH dengan penerusan port lokal, dan gunakan browser Internet untuk membuka antarmuka web yang dihosting di node utama. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi akses antarmuka web tanpa menggunakan proksi SOCKS.
- Opsi 2 (direkomendasikan untuk pengguna baru): Gunakan klien SSH untuk terhubung ke node utama, konfigurasi tunneling SSH dengan penerusan port dinamis, dan konfigurasi browser Internet Anda untuk menggunakan add-on seperti untuk Firefox atau Chrome FoxyProxy SwitchyOmega untuk mengelola pengaturan proxy SOCKS Anda. Metode ini memungkinkan Anda secara otomatis memfilter URLs berdasarkan pola teks dan membatasi pengaturan proxy ke domain yang cocok dengan bentuk nama DNS node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi FoxyProxy Firefox dan Google Chrome, lihat [Opsi 2, bagian 2: Konfigurasi pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama kluster EMR Amazon](#).

 Note

Jika Anda memodifikasi port tempat aplikasi berjalan melalui konfigurasi cluster, hyperlink ke port tidak akan diperbarui di konsol EMR Amazon. Ini karena konsol tidak memiliki fungsi untuk membaca `server.port` konfigurasi.

Dengan Amazon EMR versi 5.25.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengakses UI server riwayat Spark dari konsol tanpa mengatur proksi web melalui koneksi SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses satu klik ke server riwayat Spark persisten](#).

Topik

- [Opsi 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama Amazon EMR menggunakan penerusan port lokal](#)
- [Opsi 2, bagian 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama menggunakan penerusan port dinamis](#)
- [Opsi 2, bagian 2: Konfigurasikan pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama klaster EMR Amazon](#)

Opsi 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama Amazon EMR menggunakan penerusan port lokal

Untuk terhubung ke server web lokal pada node utama, Anda membuat terowongan SSH antara komputer Anda dan node utama. Ini juga dikenal sebagai penerusan port. Jika Anda tidak ingin menggunakan proxy SOCKS, Anda dapat mengatur terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port lokal. Dengan penerusan port lokal, Anda menentukan port lokal yang tidak digunakan yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas ke port jarak jauh tertentu di server web lokal node utama.

Menyiapkan terowongan SSH menggunakan penerusan port lokal memerlukan nama DNS publik dari node utama dan file kunci pribadi key pair Anda. Untuk informasi tentang cara menemukan nama DNS publik utama, lihat [Mengambil nama DNS publik dari node utama](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengakses key pair, lihat pasangan kunci [Amazon EC2 di Panduan](#) Pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang situs yang mungkin ingin Anda lihat di simpul utama, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

Siapkan terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port lokal dengan OpenSSH

Untuk mengatur sebuah terowongan SSH menggunakan penerusan port lokal di terminal

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Buka jendela terminal. Pada Mac OS X, pilih Aplikasi > Utilitas > Terminal. Pada distribusi Linux lainnya, terminal biasanya ditemukan di Aplikasi > Aksesori > Terminal.
3. Ketik perintah berikut untuk membuka terowongan SSH pada mesin lokal Anda. Contoh perintah ini mengakses antarmuka ResourceManager web dengan meneruskan lalu lintas pada port lokal 8157 (port lokal yang tidak digunakan secara acak) ke port 8088 di server web lokal master node.

Dalam perintah, ganti `~/mykeypair.pem` dengan lokasi dan nama file .pem file Anda dan ganti `ec2-###-##-###.compute-1.amazonaws.com` dengan nama DNS publik master cluster Anda. Untuk mengakses antarmuka web yang berbeda, ganti 8088 dengan nomor port yang sesuai. Misalnya, ganti 8088 dengan antarmuka 8890 Zeppelin.

```
ssh -i ~/mykeypair.pem -N -L 8157:ec2-###-##-###-###.compute-1.amazonaws.com:8088 hadoop@ec2-###-##-###-###.compute-1.amazonaws.com
```

-L menandakan penggunaan penerusan port lokal yang memungkinkan Anda untuk menentukan port lokal yang digunakan untuk meneruskan data ke port jarak jauh yang teridentifikasi pada server web lokal simpul utama.

Setelah Anda mengeluarkan perintah ini, terminal tetap terbuka dan tidak mengembalikan respons.

4. Untuk membuka antarmuka ResourceManager web di browser Anda, `http://localhost:8157/` ketik bilah alamat.
5. Ketika Anda selesai bekerja dengan antarmuka web pada node utama, tutup jendela terminal.

Opsi 2, bagian 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama menggunakan penerusan port dinamis

Untuk terhubung ke server web lokal pada node utama, Anda membuat terowongan SSH antara komputer Anda dan node utama. Ini juga dikenal sebagai penerusan port. Jika Anda membuat terowongan SSH menggunakan penerusan port dinamis, semua lalu lintas yang dirutekan ke

port lokal yang tidak digunakan tertentu diteruskan ke server web lokal pada node utama. Hal ini menciptakan proksi SOCKS. Anda kemudian dapat mengonfigurasi browser Internet Anda untuk menggunakan add-on seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega untuk mengelola pengaturan proxy SOCKS Anda.

Menggunakan add-on manajemen proxy memungkinkan Anda untuk secara otomatis memfilter URLs berdasarkan pola teks dan membatasi pengaturan proxy ke domain yang cocok dengan bentuk nama DNS publik node utama. Add-on browser secara otomatis menangani menghidupkan dan mematikan proxy saat Anda beralih antara melihat situs web yang dihosting di node utama, dan yang ada di Internet.

Sebelum memulai, Anda memerlukan nama DNS publik dari node utama dan file kunci pribadi key pair Anda. Untuk informasi tentang cara menemukan nama DNS publik utama, lihat [Mengambil nama DNS publik dari node utama](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengakses key pair, lihat pasangan kunci [Amazon EC2 di Panduan](#) Pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang situs yang mungkin ingin Anda lihat di simpul utama, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

Siapkan terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port dinamis dengan OpenSSH

Untuk mengatur terowongan SSH menggunakan penerusan port dinamis dengan OpenSSH

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Buka jendela terminal. Pada Mac OS X, pilih Aplikasi > Utilitas > Terminal. Pada distribusi Linux lainnya, terminal biasanya ditemukan di Aplikasi > Aksesori > Terminal.
3. Ketik perintah berikut untuk membuka terowongan SSH pada mesin lokal Anda. Ganti `~/mykeypair.pem` dengan lokasi dan nama file .pem file Anda, ganti `8157` dengan nomor port lokal yang tidak digunakan, dan ganti `ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com` dengan nama DNS publik utama cluster Anda.

```
ssh -i ~/mykeypair.pem -N -D 8157 hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com
```

Setelah Anda mengeluarkan perintah ini, terminal tetap terbuka dan tidak mengembalikan respons.

Note

-Dmenandakan penggunaan penerusan port dinamis yang memungkinkan Anda menentukan port lokal yang digunakan untuk meneruskan data ke semua port jarak jauh di server web lokal node utama. Penerusan port dinamis membuat proksi SOCKS lokal yang mendengarkan port yang ditentukan dalam perintah.

4. Setelah terowongan aktif, konfigurasi proksi SOCKS untuk peramban Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi 2, bagian 2: Konfigurasi pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama kluster EMR Amazon](#).
5. Ketika Anda selesai bekerja dengan antarmuka web pada node utama, tutup jendela terminal.

Siapkan terowongan SSH menggunakan penerusan port dinamis dengan AWS CLI

Anda dapat membuat koneksi SSH dengan node utama menggunakan AWS CLI pada Windows dan di Linux, Unix, dan Mac OS X. Jika Anda menggunakan AWS CLI di Linux, Unix, atau Mac OS X, Anda harus mengatur izin pada file seperti yang ditunjukkan pada .pem. [Untuk mengonfigurasi izin file kunci privat pasangan kunci](#) Jika Anda menggunakan AWS CLI pada Windows, Putty harus muncul di variabel lingkungan jalur atau Anda mungkin menerima kesalahan seperti OpenSSH atau Putty tidak tersedia.

Untuk mengatur terowongan SSH menggunakan penerusan port dinamis dengan AWS CLI

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk petunjuk, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Buat koneksi SSH dengan node utama seperti yang ditunjukkan pada [Connect ke node utama menggunakan AWS CLI](#).
3. Untuk mengambil pengidentifikasi kluster, ketik:

```
aws emr list-clusters
```

Output mencantumkan cluster Anda termasuk cluster IDs. Perhatikan ID kluster untuk kluster yang Anda hubungkan.

```
"Status": {  
  "Timeline": {  
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
```

```
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
  "State": "WAITING",
  "StateChangeReason": {
    "Message": "Waiting after step completed"
  }
},
"NormalizedInstanceHours": 4,
"Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
"Name": "AWS CLI cluster"
```

4. Ketik perintah berikut untuk membuka terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port dinamis. Dalam contoh berikut, ganti `j-2AL4XXXXXX5T9` dengan ID cluster dan ganti `~/mykeypair.key` dengan lokasi dan nama file .pem file Anda (untuk Linux, Unix, dan Mac OS X) atau .ppk file (untuk Windows).

```
aws emr socks --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --key-pair-file ~/mykeypair.key
```

Note

Perintah socks secara otomatis mengonfigurasi penerusan port dinamis pada port lokal 8157. Saat ini, pengaturan ini tidak dapat diubah.

5. Setelah terowongan aktif, konfigurasi proksi SOCKS untuk peramban Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi 2, bagian 2: Konfigurasi pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama kluster EMR Amazon](#).
6. Ketika Anda selesai bekerja dengan antarmuka web pada node utama, tutup AWS CLI jendela.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Siapkan terowongan SSH ke simpul utama menggunakan PuTTY

Pengguna Windows dapat menggunakan klien SSH seperti PuTTY untuk membuat terowongan SSH ke node utama. Sebelum menghubungkan ke simpul utama Amazon EMR, Anda harus mengunduh dan menginstal PuTTY dan PuTTYgen. Anda dapat mengunduh keduanya dari [halaman unduh PuTTY](#).

PuTTY tidak secara native mendukung format file kunci privat pasangan kunci (.pem) yang dihasilkan oleh Amazon EC2. Anda menggunakan PuTTYgen untuk mengonversi file kunci Anda ke format PuTTY yang diperlukan (.ppk). Anda harus mengonversi kunci Anda ke format ini (.ppk) sebelum mencoba terhubung ke node utama menggunakan PuTTY.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonversi kunci, lihat [Mengonversi kunci pribadi menggunakan PuTTYgen](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk mengatur terowongan SSH menggunakan penerusan port dinamis menggunakan PuTTY

1. Pastikan Anda telah mengizinkan lalu lintas SSH masuk. Untuk melihat instruksi, lihat [Sebelum Anda terhubung ke Amazon EMR: Otorisasi lalu lintas masuk](#).
2. Klik dua kali putty.exe untuk memulai PuTTY. Anda juga dapat meluncurkan PuTTY dari daftar program Windows.

 Note

Jika Anda sudah memiliki sesi SSH aktif dengan node utama, Anda dapat menambahkan terowongan dengan mengklik kanan bilah judul PuTTY dan memilih Ubah Pengaturan.

3. Jika perlu, di daftar Kategori, pilih Sesi.
4. Di bidang Nama Host, ketik **hadoopeMasterPublicDNS**. Sebagai contoh: **hadoopec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com**.
5. Dalam daftar Kategori, perluas Koneksi > SSH, lalu pilih Autentikasi.
6. Untuk File kunci privat untuk autentikasi, pilih Telusuri dan pilih file .ppk yang Anda buat.

 Note

PuTTY tidak secara native mendukung format file kunci privat pasangan kunci (.pem) yang dihasilkan oleh Amazon EC2. Anda menggunakan PuTTYgen untuk mengonversi file kunci Anda ke format PuTTY yang diperlukan (.ppk). Anda harus mengonversi kunci Anda ke format ini (.ppk) sebelum mencoba terhubung ke node utama menggunakan PuTTY.

7. Dalam daftar Kategori, perluas Koneksi > SSH, lalu pilih Terowongan.
8. Dalam bidang Port sumber, ketik 8157 (port lokal tidak terpakai), lalu pilih Menambahkan.
9. Biarkan bidang Tujuan kosong.

10. Pilih opsi Dinamis dan Otomatis.
11. Pilih Buka.
12. Pilih Ya untuk menghilangkan pemberitahuan keamanan PuTTY.

 Important

Saat Anda masuk ke node utama, ketik `hadoop` jika Anda diminta untuk nama pengguna.

13. Setelah terowongan aktif, konfigurasi proxy SOCKS untuk peramban Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi 2, bagian 2: Konfigurasi pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama kluster EMR Amazon](#).
14. Ketika Anda selesai bekerja dengan antarmuka web pada node utama, tutup jendela Putty.

Opsi 2, bagian 2: Konfigurasi pengaturan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama kluster EMR Amazon

Jika Anda menggunakan terowongan SSH dengan penerusan port dinamis, Anda harus menggunakan add-on manajemen proxy SOCKS untuk mengendalikan pengaturan proxy di peramban Anda. Menggunakan alat manajemen proxy SOCKS memungkinkan Anda untuk secara otomatis memfilter URLs berdasarkan pola teks dan membatasi pengaturan proxy ke domain yang cocok dengan bentuk nama DNS publik node utama. Add-on browser secara otomatis menangani menghidupkan dan mematikan proxy ketika Anda beralih antara melihat situs web yang dihosting di node utama dan yang ada di Internet. Untuk mengelola pengaturan proxy Anda, konfigurasi browser Anda untuk menggunakan add-on seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat terowongan SSH, lihat [Opsi 2, bagian 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama menggunakan penerusan port dinamis](#). Untuk informasi selengkapnya tentang antarmuka web yang tersedia, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#).

Sertakan pengaturan berikut saat Anda mengatur add-on proxy:

- Gunakan localhost sebagai alamat host.
- Gunakan nomor port lokal yang sama yang Anda pilih untuk membuat terowongan SSH dengan simpul utama. [Opsi 2, bagian 1: Siapkan terowongan SSH ke simpul utama menggunakan](#)

penerusan port dinamis Misalnya, port **8157**. Port ini juga harus cocok dengan nomor port yang Anda gunakan di PuTTY atau emulator terminal lain yang Anda gunakan untuk menyambungkan.

- Tentukan protokol SOCKS v5. SOCKS v5 memungkinkan Anda mengatur otorisasi pengguna secara opsional.
- Pola URL

Pola URL berikut harus diizinkan dan ditentukan dengan jenis pola wildcard:

- `*ec2*.compute*.amazonaws.com*` dan `*10*.amazonaws.com*` pola untuk mencocokkan nama DNS publik cluster di wilayah AS.
- Pola `*ec2*.compute*` dan `*10*.compute*` untuk mencocokkan nama DNS publik klaster di seluruh wilayah lainnya.
- SEBUAH 10. `*` pola untuk menyediakan akses ke file JobTracker log di Hadoop. Ubah filter ini jika bertentangan dengan rencana akses jaringan Anda.
- Pola `*.ec2.internal*` dan `*.compute.internal*` untuk mencocokkan nama DNS privat (internal) klaster di wilayah us-east-1 dan seluruh wilayah lain, secara berurutan.

Contoh: Konfigurasi FoxyProxy untuk Firefox

Contoh berikut menunjukkan konfigurasi FoxyProxy Standar (versi 7.5.1) untuk Mozilla Firefox.

FoxyProxy menyediakan satu set alat manajemen proxy. Ini memungkinkan Anda menggunakan server proksi untuk URL yang cocok dengan pola yang sesuai dengan domain yang digunakan oleh instans Amazon EC2 di klaster Amazon EMR Anda.

Untuk menginstal dan mengkonfigurasi FoxyProxy menggunakan Mozilla Firefox

1. Di Firefox, buka <https://addons.mozilla.org/>, cari FoxyProxy Standar, dan ikuti petunjuk untuk menambahkan FoxyProxy ke Firefox.
2. Menggunakan editor teks, membuat file JSON bernama `foxyproxy-settings.json` dari konfigurasi contoh berikut.

```
{
  "k20d21508277536715": {
    "active": true,
    "address": "localhost",
    "port": 8157,
    "username": "",
    "password": "",
```

```
"type": 3,
"proxyDNS": true,
"title": "emr-socks-proxy",
"color": "#0055E5",
"index": 9007199254740991,
"whitePatterns": [
  {
    "title": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
    "active": true,
    "pattern": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
    "importedPattern": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
    "type": 1,
    "protocols": 1
  },
  {
    "title": "*ec2*.compute*",
    "active": true,
    "pattern": "*ec2*.compute*",
    "importedPattern": "*ec2*.compute*",
    "type": 1,
    "protocols": 1
  },
  {
    "title": "10.*",
    "active": true,
    "pattern": "10.*",
    "importedPattern": "http://10.*",
    "type": 1,
    "protocols": 2
  },
  {
    "title": "*10*.amazonaws.com*",
    "active": true,
    "pattern": "*10*.amazonaws.com*",
    "importedPattern": "*10*.amazonaws.com*",
    "type": 1,
    "protocols": 1
  },
  {
    "title": "*10*.compute*",
    "active": true,
    "pattern": "*10*.compute*",
    "importedPattern": "*10*.compute*",
    "type": 1,
```

```

        "protocols": 1
    },
    {
        "title": "/*.compute.internal*",
        "active": true,
        "pattern": "/*.compute.internal*",
        "importedPattern": "/*.compute.internal*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    },
    {
        "title": "/*.ec2.internal* ",
        "active": true,
        "pattern": "/*.ec2.internal*",
        "importedPattern": "/*.ec2.internal*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    }
],
"blackPatterns": []
},
"logging": {
    "size": 100,
    "active": false
},
"mode": "patterns",
"browserVersion": "68.12.0",
"foxyProxyVersion": "7.5.1",
"foxyProxyEdition": "standard"
}

```

3. Buka halaman Kelola Ekstensi Anda di Firefox (buka about:addons, lalu pilih Ekstensi).
4. Pilih FoxyProxy Standar, lalu pilih tombol opsi lainnya (tombol yang terlihat seperti elipsis).
5. Pilih Opsi dari menu drop-down.
6. Pilih Pengaturan Impor dari menu sebelah kiri.
7. Pada halaman Pengaturan Impor, pilih Pengaturan Impor di bawah Pengaturan Impor dari FoxyProxy 6.0+, telusuri ke lokasi **foxyproxy-settings.json** file yang Anda buat, pilih file, dan pilih Buka.
8. Pilih OKE saat diminta untuk menimpa pengaturan yang ada dan menyimpan konfigurasi baru Anda.

Contoh: Konfigurasi SwitchyOmega untuk chrome

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur SwitchyOmega ekstensi untuk Google Chrome. SwitchyOmega memungkinkan Anda mengonfigurasi, mengelola, dan beralih di antara beberapa proxy.

Untuk menginstal dan mengkonfigurasi SwitchyOmega menggunakan Google Chrome

1. Buka <https://chrome.google.com/webstore/kategori/ekstensi>, cari Proxy SwitchyOmega, dan tambahkan ke Chrome.
2. Pilih Profil baru dan masukkan `emr-socks-proxy` sebagai nama profil.
3. Pilih Profil PAC dan kemudian Buat. File [Konfigurasi Otomatis Proxy \(PAC\)](#) membantu Anda menentukan daftar izinkan untuk permintaan peramban yang harus diteruskan ke server proksi web.
4. Di bidang Skrip PAC, ganti konten dengan skrip berikut yang menentukan mana yang URLs harus diteruskan melalui server proxy web Anda. Jika Anda menentukan nomor port yang berbeda ketika Anda mengatur terowongan SSH Anda, ganti `8157` dengan nomor port Anda.

```
function FindProxyForURL(url, host) {  
    if (shExpMatch(url, "*ec2*.compute*.amazonaws.com*")) return 'SOCKS5  
    localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "*ec2*.compute*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "http://10.*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "*10*.compute*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "*10*.amazonaws.com*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "*.compute.internal*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    if (shExpMatch(url, "*ec2.internal*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';  
    return 'DIRECT';  
}
```

5. Di bawah Tindakan, pilih Terapkan perubahan untuk menyimpan setelan proxy Anda.
6. Pada bilah alat Chrome, pilih SwitchyOmega dan pilih `emr-socks-proxy` profil.

Mengakses antarmuka web di peramban

Untuk membuka antarmuka web, masukkan nama DNS publik dari node primer atau inti Anda diikuti dengan nomor port untuk antarmuka yang Anda pilih ke bilah alamat browser Anda. Contoh berikut menunjukkan URL yang akan Anda masukkan untuk terhubung ke Spark HistoryServer.

```
http://master-public-dns-name:18080/
```

Untuk petunjuk tentang mengambil nama DNS publik simpul, lihat [Mengambil nama DNS publik dari node utama](#). Untuk daftar lengkap antarmuka web URLs, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada kluster Amazon EMR](#).

Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon

Bagian ini menjelaskan metode yang dapat Anda gunakan untuk mengirimkan karya ke kluster EMR Amazon. Untuk mengirimkan pekerjaan, Anda dapat menambahkan langkah-langkah, atau Anda dapat secara interaktif mengirimkan pekerjaan Hadoop ke node utama.

Pertimbangkan aturan perilaku langkah berikut saat Anda mengirimkan langkah ke kluster:

- ID langkah dapat berisi hingga 256 karakter.
- Anda dapat memiliki hingga 256 langkah PENDING dan RUNNING dalam sebuah cluster.
- Bahkan jika Anda memiliki 256 langkah aktif yang berjalan di cluster, Anda dapat secara interaktif mengirimkan pekerjaan ke node utama. Anda dapat mengirimkan jumlah langkah yang tidak terbatas selama usia kluster yang berjalan lama, tetapi hanya 256 langkah dapat BERJALAN atau TERTUNDA pada satu waktu tertentu.
- Dengan Amazon EMR versi 4.8.0 dan yang lebih baru, kecuali versi 5.0.0, Anda dapat membatalkan langkah-langkah yang tertunda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batalan langkah-langkah saat Anda mengirimkan pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).
- Dengan Amazon EMR versi 5.28.0 dan yang lebih baru, Anda dapat membatalkan langkah-langkah tertunda dan berjalan. Anda juga dapat memilih untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel untuk meningkatkan pemanfaatan kluster dan menghemat biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel saat Anda mengirimkan pekerjaan ke Amazon EMR](#).

Note

Untuk kinerja terbaik, kami menyarankan Anda menyimpan tindakan bootstrap kustom, skrip, dan file lain yang ingin Anda gunakan dengan Amazon EMR di bucket Amazon S3 yang sama dengan cluster Anda. Wilayah AWS

Topik

- [Menambahkan langkah-langkah ke cluster dengan Amazon EMR Management Console](#)
- [Menambahkan langkah-langkah ke cluster EMR Amazon dengan AWS CLI](#)
- [Pertimbangan untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel saat Anda mengirimkan pekerjaan ke Amazon EMR](#)
- [Melihat langkah-langkah setelah mengirimkan pekerjaan ke klaster EMR Amazon](#)
- [Batalkan langkah-langkah saat Anda mengirimkan pekerjaan ke klaster EMR Amazon](#)

Menambahkan langkah-langkah ke cluster dengan Amazon EMR Management Console

Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan langkah-langkah ke cluster dengan Konsol Manajemen AWS. Untuk informasi terperinci tentang cara mengirimkan langkah-langkah untuk aplikasi big data tertentu, lihat bagian berikut dari Panduan [Rilis Amazon EMR](#):

- [Kirim langkah JAR khusus](#)
- [Kirim langkah streaming Hadoop](#)
- [Kirim langkah Spark](#)
- [Kirim langkah Babi](#)
- [Jalankan perintah atau skrip sebagai langkah](#)
- [Masukkan nilai ke dalam langkah-langkah untuk menjalankan skrip Hive](#)

Tambahkan langkah-langkah selama pembuatan klaster

Dari Konsol Manajemen AWS, Anda dapat menambahkan langkah-langkah saat membuat cluster.

Console

Untuk menambahkan langkah-langkah saat Anda membuat cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Langkah, pilih Tambahkan langkah. Masukkan nilai yang sesuai di bidang dalam dialog Tambahkan langkah. Untuk informasi tentang memformat argumen langkah Anda,

lihat [Tambahkan argumen langkah](#). Opsi akan berbeda tergantung pada tipe langkah. Untuk menambahkan langkah Anda dan keluar dari dialog, pilih Tambah langkah.

4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

Tambahkan langkah-langkah ke cluster yang sedang berjalan

Dengan Konsol Manajemen AWS, Anda dapat menambahkan langkah-langkah ke cluster dengan opsi penghentian otomatis dinonaktifkan.

Console

Untuk menambahkan langkah-langkah ke cluster yang sedang berjalan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Langkah pada halaman detail cluster, pilih Tambah langkah. Untuk mengkloning langkah yang ada, pilih menu dropdown Actions dan pilih Clone step.
4. Masukkan nilai yang sesuai di bidang dalam dialog Tambahkan langkah. Opsi akan berbeda tergantung pada tipe langkah. Untuk menambahkan langkah Anda dan keluar dari dialog, pilih Tambah langkah.

Ubah tingkat konkurensi langkah di cluster yang sedang berjalan

Dengan Konsol Manajemen AWS, Anda dapat memodifikasi level konkurensi langkah di cluster yang sedang berjalan.

Note

Anda hanya dapat menjalankan beberapa langkah secara paralel dengan Amazon EMR versi 5.28.0 dan yang lebih baru.

Console

Untuk memodifikasi konkurensi langkah di cluster yang sedang berjalan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui. Cluster harus berjalan untuk mengubah atribut konkurensi.
3. Pada tab Langkah di halaman detail cluster, temukan bagian Atribut. Pilih Edit untuk mengubah konkurensi. Masukkan nilai antara 1 dan 256.

Tambahkan argumen langkah

Saat Anda menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambahkan langkah ke klaster Anda, Anda dapat menentukan argumen untuk langkah itu di bidang Argumen. Anda harus memisahkan argumen dengan spasi putih dan argumen string surround yang terdiri dari karakter dan spasi dengan tanda kutip.

Example: Argumen yang benar

Contoh argumen berikut diformat dengan benar untuk Konsol Manajemen AWS, dengan tanda kutip di sekitar argumen string akhir.

```
bash -c "aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh ."
```

Anda juga dapat menempatkan setiap argumen pada baris terpisah untuk keterbacaan seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
bash
-c
"aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh ."
```

Example: Argumen yang salah

Contoh argumen berikut tidak diformat dengan benar untuk Konsol Manajemen AWS. Perhatikan bahwa argumen string akhir, `aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh .`, berisi spasi dan tidak dikelilingi oleh tanda kutip.

```
bash -c aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh .
```

Menambahkan langkah-langkah ke cluster EMR Amazon dengan AWS CLI

Prosedur berikut menunjukkan cara menambahkan langkah-langkah ke cluster yang baru dibuat dan ke cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI. Kedua contoh menggunakan `--steps` subperintah untuk menambahkan langkah-langkah ke cluster.

Untuk menambahkan langkah-langkah selama pembuatan klaster

- Ketik perintah berikut untuk membuat klaster dan menambahkan langkah Apache Pig. Pastikan untuk mengganti *myKey* dengan nama key pair Amazon EC2 Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \
--applications Name=Spark \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=PRIMARY,InstanceCount=1,InstanceType=m5.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m5.xlarge \
--steps '[{"Args":["spark-submit","--deploy-mode","cluster","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar","5"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-runner.jar","Properties":"","Name":"Spark application"}]'
```

Note

Daftar argumen berubah tergantung pada jenis langkah.

Secara default, tingkat konkurensi langkah adalah 1. Anda dapat mengatur tingkat konkurensi langkah dengan `StepConcurrencyLevel` parameter saat Anda membuat cluster.

Outputnya adalah pengidentifikasi klaster yang serupa dengan berikut ini.

```
{
  "ClusterId": "j-2AXXXXXXGAPLF"
}
```

Untuk menambahkan langkah ke kluster berjalan

- Ketik perintah berikut untuk menambahkan langkah ke kluster berjalan. Ganti *j-2AXXXXXXGAPLF* dengan ID cluster Anda sendiri.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \  
--steps '[{"Args":["spark-submit","--deploy-mode","cluster","--  
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-  
examples.jar","5"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-  
runner.jar","Properties":"","Name":"Spark application"}]'
```

Outputnya adalah pengidentifikasi langkah yang serupa dengan berikut ini.

```
{  
  "StepIds": [  
    "s-Y9XXXXXXAPMD"  
  ]  
}
```

Untuk memodifikasi StepConcurrencyLevel dalam cluster yang sedang berjalan

- Di cluster yang sedang berjalan, Anda dapat memodifikasi StepConcurrencyLevel dengan ModifyCluster API. Misalnya, ketik perintah berikut untuk meningkatkan StepConcurrencyLevel ke 10. Ganti *j-2AXXXXXXGAPLF* dengan ID cluster Anda.

```
aws emr modify-cluster --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --step-concurrency-level 10
```

- Output Anda serupa dengan yang berikut ini.

```
{  
  "StepConcurrencyLevel": 10  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Pertimbangan untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel saat Anda mengirimkan pekerjaan ke Amazon EMR

Menjalankan beberapa langkah secara paralel saat Anda mengirimkan pekerjaan ke Amazon EMR memerlukan keputusan awal tentang perencanaan sumber daya dan ekspektasi terkait perilaku klaster. Ini dibahas secara rinci di sini.

- Langkah-langkah yang berjalan secara paralel dapat diselesaikan dalam urutan apa pun, tetapi langkah-langkah tertunda dalam antrean akan bertransisi ke keadaan berjalan sesuai urutan dikirimkan.
- Ketika Anda memilih tingkat konkurensi langkah untuk klaster Anda, Anda harus mempertimbangkan apakah jenis instance node utama memenuhi persyaratan memori beban kerja pengguna atau tidak. Proses eksekusi langkah utama berjalan pada node utama untuk setiap langkah. Menjalankan beberapa langkah secara paralel membutuhkan lebih banyak memori dan pemanfaatan CPU dari node utama daripada menjalankan satu langkah pada satu waktu.
- Untuk mencapai penjadwalan yang kompleks dan pengelolaan sumber daya dari langkah-langkah bersamaan, Anda dapat menggunakan fitur penjadwalan YARN seperti `FairScheduler` atau `CapacityScheduler`. Misalnya, Anda dapat menggunakan `FairScheduler` dengan `queueMaxAppsDefault` diatur untuk mencegah lebih dari sejumlah pekerjaan berjalan pada satu waktu.
- Tingkat konkurensi langkah tunduk pada konfigurasi pengelola sumber daya. Sebagai contoh, jika YARN dikonfigurasi dengan hanya paralelisme 5, maka Anda hanya dapat memiliki lima aplikasi YARN yang berjalan secara paralel bahkan jika `StepConcurrencyLevel` diatur ke 10. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi pengelola sumber daya, lihat [Mengonfigurasi aplikasi](#) di Panduan Rilis EMR Amazon.
- Anda tidak dapat menambahkan langkah dengan `ActionOnFailure` selain `LANJUTKAN` jika tingkat konkurensi langkah klaster lebih besar dari 1.
- Jika tingkat konkurensi langkah klaster lebih besar dari satu, fitur langkah `ActionOnFailure` tidak akan teraktivasi.
- Jika sebuah klaster memiliki tingkat konkurensi langkah 1 tetapi memiliki beberapa langkah berjalan, `TERMINATE_CLUSTER` `ActionOnFailure` dapat teraktivasi, tetapi `CANCEL_AND_WAIT` `ActionOnFailure` tidak. Kasus edge ini muncul ketika tingkat konkurensi langkah klaster lebih besar dari satu, tapi akan turun jika ada beberapa langkah berjalan.
- Anda dapat menggunakan penskalaan otomatis EMR untuk menaikkan skala dan menurunkan skala berdasarkan sumber daya YARN guna mencegah perebutan sumber daya. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

- Ketika Anda menurunkan tingkat konkurensi langkah, EMR mengizinkan langkah-langkah berjalan untuk diselesaikan sebelum mengurangi jumlah langkah. Jika sumber daya habis karena klaster menjalankan terlalu banyak langkah secara bersamaan, kami merekomendasikan untuk secara manual membatalkan langkah-langkah berjalan untuk mengosongkan sumber daya.

Melihat langkah-langkah setelah mengirimkan pekerjaan ke klaster EMR Amazon

Anda dapat melihat hingga 10.000 langkah yang diselesaikan Amazon EMR dalam tujuh hari terakhir. Anda juga dapat melihat 1.000 langkah yang diselesaikan Amazon EMR kapan saja. Total ini mencakup langkah-langkah yang dikirim pengguna dan sistem.

Jika Anda mengirimkan langkah baru setelah klaster mencapai batas catatan 1.000 langkah, Amazon EMR akan menghapus langkah-langkah tidak aktif yang dikirimkan pengguna yang statusnya telah SELESAI, DIBATALKAN, atau GAGAL selama lebih dari tujuh hari. Jika Anda mengirimkan langkah di luar batas catatan 10.000 langkah, Amazon EMR akan menghapus catatan langkah yang dikirimkan pengguna yang tidak aktif terlepas dari durasi tidak aktifnya. Amazon EMR tidak menghapus catatan ini dari file log. Amazon EMR menghapusnya dari AWS konsol, dan tidak dikembalikan saat Anda menggunakan AWS CLI atau API untuk mengambil informasi klaster. Catatan langkah sistem tidak pernah dihapus.

Informasi langkah yang dapat Anda lihat tergantung pada mekanisme yang digunakan untuk mengambil informasi klaster. Tabel berikut menunjukkan informasi langkah yang dikembalikan oleh masing-masing pilihan yang tersedia.

Opsi	DescribeJobFlow atau --describe --jobflow	ListSteps atau daftar-langkah
SDK	256 langkah	Hingga 10.000 langkah
CLI Amazon EMR	256 langkah	NA
AWS CLI	TA	Hingga 10.000 langkah
API	256 langkah	Hingga 10.000 langkah

Batalkan langkah-langkah saat Anda mengirimkan pekerjaan ke kluster EMR Amazon

Anda dapat membatalkan langkah-langkah yang tertunda dan berjalan dari AWS CLI, EMR, atau Amazon, saat Anda mengirimkan pekerjaan ke kluster Anda. Konsol Manajemen AWS API.

Console

Untuk membatalkan langkah-langkah dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Pada tab Langkah pada halaman detail kluster, pilih kotak centang di sebelah langkah yang ingin Anda batalkan. Pilih menu tarik-turun Tindakan dan kemudian pilih Batalkan langkah.
4. Dalam dialog Batalkan langkah, pilih untuk membatalkan langkah dan tunggu sampai keluar, atau batalkan langkah dan paksa untuk keluar. Kemudian pilih Konfirmasi.
5. Status langkah-langkah dalam tabel Langkah berubah menjadi CANCELLED.

CLI

Untuk membatalkan dengan menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah `aws emr cancel-steps`, tentukan kluster dan langkah-langkah untuk dibatalkan. Contoh berikut menunjukkan perintah AWS CLI untuk membatalkan dua langkah.

```
aws emr cancel-steps --cluster-id j-2QUAXXXXXXXXXX \  
--step-ids s-3M8DXXXXXXXXXX s-3M8DXXXXXXXXXX \  
--step-cancellation-option SEND_INTERRUPT
```

Dengan Amazon EMR versi 5.28.0, Anda dapat memilih salah satu dari dua opsi pembatalan berikut untuk parameter `StepCancellationOption` saat membatalkan langkah.

- `SEND_INTERRUPT`— Ini adalah pilihan default. Saat permintaan pembatalan langkah diterima, EMR akan mengirimkan sinyal `SIGTERM` ke langkah tersebut. Tambahkan penanganan sinyal

SIGTERM ke logika langkah Anda untuk menangkap sinyal ini dan mengakhiri proses langkah turunan atau menunggu mereka selesai.

- `TERMINATE_PROCESS` — Ketika opsi ini dipilih, EMR mengirimkan sinyal `SIGKILL` ke langkah dan semua proses turunannya guna mengakhiri mereka segera.

Pertimbangan untuk membatalkan langkah-langkah

- Membatalkan langkah yang berjalan atau tertunda akan menghapus langkah tersebut dari jumlah langkah aktif.
- Membatalkan langkah berjalan tidak akan mengizinkan langkah tertunda untuk mulai berjalan, dengan asumsi tidak ada perubahan ke `stepConcurrencyLevel`.
- Membatalkan langkah berjalan tidak memicu langkah `ActionOnFailure`.
- Untuk EMR 5.32.0 dan yang lebih baru, `SEND_INTERRUPT StepCancellationOption` mengirimkan sinyal `SIGTERM` untuk proses anak langkah tersebut. Anda harus memperhatikan sinyal ini dan melakukan pembersihan dan shutdown secara perlahan. `TERMINATE_PROCESS StepCancellationOption` mengirimkan sinyal `SIGKILL` untuk proses anak langkah dan semua proses turunannya; Namun, proses asinkron tidak terpengaruh.

Lihat dan pantau kluster EMR Amazon saat melakukan pekerjaan

Amazon EMR menyediakan beberapa alat yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kluster Anda. Anda dapat mengakses informasi tentang kluster dari konsol, CLI atau secara terprogram. Antarmuka web Hadoop standar dan file log tersedia di simpul utama. Anda juga dapat menggunakan layanan pemantauan seperti CloudWatch dan Ganglia untuk melacak kinerja cluster Anda.

Riwayat aplikasi juga tersedia dari konsol menggunakan aplikasi “persisten” UIs untuk Spark History Server dimulai dengan Amazon EMR 5.25.0. Dengan Amazon EMR 6.x, server timeline YARN persisten, dan antarmuka pengguna Tez juga tersedia. Layanan ini di-host di luar kluster, sehingga Anda dapat mengakses riwayat aplikasi selama 30 hari setelah kluster berakhir, tanpa perlu untuk koneksi SSH atau proksi web. Lihat [Melihat riwayat aplikasi](#).

Topik

- [Lihat status dan detail kluster EMR Amazon](#)
- [Langkah debugging yang disempurnakan dengan Amazon EMR](#)

- [Lihat riwayat aplikasi Amazon EMR](#)
- [Lihat file log EMR Amazon](#)
- [Melihat instans klaster di Amazon EC2](#)
- [CloudWatch peristiwa dan metrik dari Amazon EMR](#)
- [Lihat metrik aplikasi cluster menggunakan Ganglia dengan Amazon EMR](#)
- [Pencatatan AWS panggilan EMR API menggunakan AWS CloudTrail](#)
- [Praktik Terbaik Observabilitas EMR](#)

Lihat status dan detail klaster EMR Amazon

Setelah Anda membuat sebuah klaster, Anda dapat memantau statusnya dan mendapatkan informasi detail tentang eksekusi dan kesalahan yang mungkin terjadi, bahkan setelah klaster tersebut diakhiri. Amazon EMR menyimpan metadata tentang klaster yang diakhiri untuk referensi Anda selama dua bulan, setelah metadata dihapus. Anda tidak dapat menghapus klaster dari riwayat klaster, tetapi menggunakan Konsol Manajemen AWS, Anda dapat menggunakan Filter, dan menggunakan AWS CLI, Anda dapat menggunakan opsi dengan perintah `list-clusters` untuk fokus pada klaster yang Anda pedulikan.

Anda dapat mengakses riwayat aplikasi yang disimpan di klaster selama satu minggu dari waktu riwayat tersebut dicatat, terlepas dari apakah klaster tersebut berjalan atau diakhiri. Selain itu, antarmuka pengguna aplikasi persisten menyimpan riwayat aplikasi di luar klaster selama 30 hari setelah klaster berakhir. Lihat [Melihat riwayat aplikasi](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang status klaster, seperti Menunggu dan Berjalan, lihat [Memahami siklus hidup klaster](#).

Lihat detail cluster menggunakan Konsol Manajemen AWS

Daftar Clusters <https://console.aws.amazon.com/di/emr> mencantumkan semua cluster di akun dan AWS Region Anda, termasuk cluster yang dihentikan. Daftar ini menunjukkan hal berikut untuk setiap cluster: Nama dan ID, detail Status dan Status, waktu Pembuatan, waktu Berlalu saat cluster berjalan, dan jam instans Normalisasi yang telah diperoleh untuk semua instans EC2 di cluster. Daftar ini adalah titik mulai untuk memantau status klaster Anda. Ini dirancang agar Anda dapat menelusuri detail setiap klaster untuk analisis dan pemecahan masalah.

Console

Untuk melihat informasi cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, dan pilih cluster yang ingin Anda lihat.
3. Gunakan panel Ringkasan untuk melihat dasar-dasar konfigurasi klaster Anda, seperti status klaster, aplikasi sumber terbuka yang diinstal Amazon EMR di klaster, dan versi Amazon EMR yang Anda gunakan untuk membuat klaster. Gunakan setiap tab di bawah Ringkasan untuk melihat informasi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Lihat detail cluster menggunakan AWS CLI

Contoh-contoh berikut ini mendemonstrasikan cara mengambil detail klaster menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah yang tersedia, lihat [AWS CLI Referensi Perintah untuk Amazon EMR](#). Anda dapat menggunakan perintah [describe-cluster](#) untuk melihat detail tingkat klaster termasuk status, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, pengaturan VPC, tindakan bootstrap, grup instans, dan sebagainya. Untuk informasi selengkapnya tentang status klaster, lihat [Memahami siklus hidup klaster](#). Contoh berikut menunjukkan menggunakan perintah `describe-cluster`, diikuti oleh contoh-contoh perintah [list-clusters](#).

Example Melihat status klaster

Untuk menggunakan perintah `describe-cluster`, Anda memerlukan ID klaster. Contoh ini menunjukkan penggunaan untuk mendapatkan daftar cluster yang dibuat dalam rentang tanggal tertentu, dan kemudian menggunakan salah satu cluster yang IDs dikembalikan untuk mencantumkan informasi lebih lanjut tentang status cluster individu.

Perintah berikut menjelaskan cluster `j-1K48XXXXXXHCB`, yang Anda ganti dengan ID cluster Anda.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-1K48XXXXXXHCB
```

Output perintah Anda serupa dengan yang berikut ini:

```
{
  "Cluster": {
    "Status": {
```

```

    "Timeline": {
      "ReadyDateTime": 1438281058.061,
      "CreationDateTime": 1438280702.498
    },
    "State": "WAITING",
    "StateChangeReason": {
      "Message": "Waiting for steps to run"
    }
  },
  "Ec2InstanceAttributes": {
    "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-cXXXXX0",
    "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
    "Ec2KeyName": "myKey",
    "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c",
    "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-example"
  },
  "Name": "Development Cluster",
  "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
  "Tags": [],
  "TerminationProtected": false,
  "ReleaseLabel": "emr-4.0.0",
  "NormalizedInstanceHours": 16,
  "InstanceGroups": [
    {
      "RequestedInstanceCount": 1,
      "Status": {
        "Timeline": {
          "ReadyDateTime": 1438281058.101,
          "CreationDateTime": 1438280702.499
        },
        "State": "RUNNING",
        "StateChangeReason": {
          "Message": ""
        }
      },
      "Name": "CORE",
      "InstanceGroupType": "CORE",
      "Id": "ig-2EEXAMPLEXP",
      "Configurations": [],
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      "Market": "ON_DEMAND",
      "RunningInstanceCount": 1
    },
    {

```

```

        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
            "Timeline": {
                "ReadyDateTime": 1438281023.879,
                "CreationDateTime": 1438280702.499
            },
            "State": "RUNNING",
            "StateChangeReason": {
                "Message": ""
            }
        },
        "Name": "MASTER",
        "InstanceGroupType": "MASTER",
        "Id": "ig-2A1234567XP",
        "Configurations": [],
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "Market": "ON_DEMAND",
        "RunningInstanceCount": 1
    },
    ],
    "Applications": [
        {
            "Version": "1.0.0",
            "Name": "Hive"
        },
        {
            "Version": "2.6.0",
            "Name": "Hadoop"
        },
        {
            "Version": "0.14.0",
            "Name": "Pig"
        },
        {
            "Version": "1.4.1",
            "Name": "Spark"
        }
    ],
    "BootstrapActions": [],
    "MasterPublicDnsName": "ec2-X-X-X-X.compute-1.amazonaws.com",
    "AutoTerminate": false,
    "Id": "j-jobFlowID",
    "Configurations": [
        {

```

```

        "Properties": {
            "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
        },
        "Classification": "core-site"
    },
    {
        "Properties": {
            "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5",
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
            "mapreduce.map.sort.spill.percent": "90"
        },
        "Classification": "mapred-site"
    },
    {
        "Properties": {
            "hive.join.emit.interval": "1000",
            "hive.merge.mapfiles": "true"
        },
        "Classification": "hive-site"
    }
]
}
}

```

Example Mencantumkan klaster berdasarkan tanggal pembuatan

Untuk mengambil klaster yang dibuat dalam kisaran data tertentu, gunakan perintah `list-clusters` dengan parameter `--created-after` dan `--created-before`.

Perintah berikut mencantumkan semua klaster yang dibuat antara 09 Oktober 2019 dan 12 Oktober 2019.

```
aws emr list-clusters --created-after 2019-10-09T00:12:00 --created-before 2019-10-12T00:12:00
```

Example Mencantumkan klaster berdasarkan status

Untuk mencantumkan klaster berdasarkan status, gunakan perintah `list-clusters` dengan parameter `--cluster-states`. Status klaster yang valid meliputi: MULAI, BOOTSTRAPPING, BERJALAN, MENUNGGU, MENGAKHIRI, DIAKHIRI, dan DIAKHIRI_DENGAN_KESALAHAN.

```
aws emr list-clusters --cluster-states TERMINATED
```

Anda juga dapat menggunakan parameter jalan pintas berikut untuk mencantumkan semua kluster dalam status yang ditentukan. :

- `--active` mem-filter kluster dalam status MULAI, BOOTSTRAPPING, BERJALAN, MENUNGGU, atau MENGAKHIRI.
- `--terminated` mem-filter kluster dalam status DIAKHIRI.
- Parameter `--failed` mem-filter kluster dalam status DIAKHIRI_DENGAN_KESALAHAN.

Perintah berikut mengembalikan hasil yang sama.

```
aws emr list-clusters --cluster-states TERMINATED
```

```
aws emr list-clusters --terminated
```

Untuk informasi selengkapnya tentang status kluster, lihat [Memahami siklus hidup kluster](#).

Langkah debugging yang disempurnakan dengan Amazon EMR

Jika langkah Amazon EMR gagal dan Anda mengirimkan pekerjaan Anda menggunakan operasi API langkah dengan AMI versi 5.x atau yang lebih baru, Amazon EMR dapat mengidentifikasi dan mengembalikan akar masalah kegagalan langkah dalam beberapa kasus, bersama dengan nama berkas log yang relevan dan sebagian dari jejak tumpukan aplikasi melalui API. Misalnya, kegagalan berikut dapat diidentifikasi:

- Kesalahan Hadoop umum seperti direktori output sudah ada, direktori input tidak ada, atau aplikasi kehabisan memori.
- Kesalahan Java seperti aplikasi yang dikompilasi dengan versi Java yang tidak kompatibel atau dijalankan dengan kelas utama yang tidak ditemukan.
- Masalah mengakses objek yang disimpan di Amazon S3.

Informasi ini tersedia menggunakan operasi [DescribeStep](#) dan [ListSteps](#) API. [FailureDetails](#) Bidang yang [StepSummary](#) dikembalikan oleh operasi tersebut. Untuk mengakses FailureDetails informasi, gunakan AWS CLI, konsol, atau AWS SDK.

Console

Konsol EMR Amazon baru tidak menawarkan langkah debugging. Namun, Anda dapat melihat detail terminasi cluster dengan langkah-langkah berikut.

Untuk melihat detail kegagalan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih cluster yang ingin Anda lihat.
3. Perhatikan nilai Status di bagian Ringkasan halaman detail cluster. Jika status Diakhiri dengan kesalahan, arahkan kursor ke teks untuk melihat detail kegagalan klaster.

CLI

Untuk melihat detail kegagalan dengan AWS CLI

- Untuk mendapatkan detail kegagalan untuk langkah dengan AWS CLI, gunakan describe-step perintah.

```
aws emr describe-step --cluster-id j-1K48XXXXXHCB --step-id s-3QM0XXXXXM1W
```

Output akan terlihat serupa dengan yang berikut ini:

```
{
  "Step": {
    "Status": {
      "FailureDetails": {
        "LogFile": "s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-1K48XXXXXHCB/steps/
s-3QM0XXXXXM1W/stderr.gz",
        "Message": "org.apache.hadoop.mapred.FileAlreadyExistsException: Output
directory s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/beta already exists",
        "Reason": "Output directory already exists."
      },
      "Timeline": {
        "EndTime": 1469034209.143,
        "CreationDateTime": 1469033847.105,
        "StartTime": 1469034202.881
      }
    }
  }
}
```

```

    "State": "FAILED",
    "StateChangeReason": {}
  },
  "Config": {
    "Args": [
      "wordcount",
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/input/input.txt",
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/beta"
    ],
    "Jar": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jars/hadoop-mapreduce-examples-2.7.2-amzn-1.jar",
    "Properties": {}
  },
  "Id": "s-3QM0XXXXXM1W",
  "ActionOnFailure": "CONTINUE",
  "Name": "ExampleJob"
}
}

```

Lihat riwayat aplikasi Amazon EMR

Anda dapat melihat detail aplikasi layanan layanan timeline Spark History Server dan YARN dengan halaman detail cluster di konsol. Riwayat aplikasi Amazon EMR memudahkan Anda untuk memecahkan masalah dan menganalisis pekerjaan aktif dan riwayat pekerjaan.

Note

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi off-console yang mungkin Anda gunakan dengan Amazon EMR, domain hosting aplikasi terdaftar di Daftar Akhiran Publik (PSL). Contoh domain hosting ini meliputi: `emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com`, `emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com`, `emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com`. Untuk keamanan lebih lanjut, jika Anda perlu mengatur cookie sensitif di nama domain default, kami sarankan Anda menggunakan cookie dengan `__Host-` awalan. Ini membantu mempertahankan domain Anda dari upaya pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set-Cookie](#) halaman di Jaringan Pengembang Mozilla.

Bagian antarmuka pengguna Aplikasi pada tab Aplikasi menyediakan beberapa opsi tampilan, tergantung pada status klaster dan aplikasi yang Anda instal di cluster.

- [Akses off-cluster ke antarmuka pengguna aplikasi persisten](#) - Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.25.0, tautan antarmuka pengguna aplikasi persisten tersedia untuk Spark UI dan Spark History Service. Dengan Amazon EMR versi 5.30.1 dan yang lebih baru, Tez UI dan server timeline YARN juga memiliki antarmuka pengguna aplikasi yang persisten. Server timeline YARN dan Tez UI adalah aplikasi sumber terbuka yang menyediakan metrik untuk klaster aktif dan diakhiri. Antarmuka pengguna Spark memberikan detail tentang tahapan penjadwal dan tugas, ukuran RDD dan penggunaan memori, informasi lingkungan, dan informasi tentang pelaksana yang sedang berjalan. Aplikasi persisten UIs dijalankan di luar klaster, sehingga informasi klaster dan log tersedia selama 30 hari setelah aplikasi dihentikan. Tidak seperti antarmuka pengguna aplikasi on-cluster, aplikasi persisten UIs tidak mengharuskan Anda untuk mengatur proxy web melalui koneksi SSH.
- [Antarmuka pengguna aplikasi di klaster](#) — Ada berbagai antarmuka pengguna riwayat aplikasi yang dapat dijalankan pada sebuah klaster. Antarmuka pengguna di klaster di-host pada simpul utama dan mengharuskan Anda untuk mengatur koneksi SSH ke server web. Antarmuka pengguna aplikasi di klaster menyimpan riwayat aplikasi selama satu minggu setelah aplikasi berakhir. Untuk informasi selengkapnya dan petunjuk tentang pengaturan terowongan SSH, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

Dengan pengecualian dari Server Riwayat Spark, server timeline YARN, dan aplikasi Hive, riwayat aplikasi di klaster hanya dapat dilihat saat klaster berjalan.

Lihat antarmuka pengguna aplikasi persisten di Amazon EMR

Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.25.0, Anda dapat terhubung ke detail aplikasi Server Riwayat Spark persisten yang di-host di luar klaster menggunakan halaman Ringkasan klaster atau tab Antarmuka pengguna aplikasi di konsol tersebut. Tez UI dan antarmuka aplikasi persisten server timeline YARN tersedia mulai dari Amazon EMR versi 5.30.1. Akses tautan satu klik ke riwayat aplikasi persisten memberikan manfaat berikut:

- Anda dapat dengan cepat menganalisis dan memecahkan masalah pekerjaan yang aktif dan riwayat pekerjaan tanpa mengatur proksi web melalui koneksi SSH.
- Anda dapat mengakses riwayat aplikasi dan berkas log yang relevan untuk klaster yang aktif dan diakhiri. Log tersedia selama 30 hari setelah aplikasi berakhir.

Arahkan ke detail klaster Anda di konsol, dan pilih tab Aplikasi. Pilih UI aplikasi yang Anda inginkan setelah cluster Anda diluncurkan. UI aplikasi terbuka di tab browser baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemantauan dan instrumentasi](#).

Anda dapat melihat log kontainer YARN melalui tautan pada server riwayat Spark, server timeline YARN, dan Tez UI.

Note

Untuk mengakses log kontainer YARN dari server riwayat Spark, server timeline YARN, dan Tez UI, Anda harus mengaktifkan logging ke Amazon S3 untuk klaster Anda. Jika Anda tidak mengaktifkan logging, tautan ke log kontainer YARN tidak akan berfungsi.

Pengumpulan log

Untuk mengaktifkan akses satu klik ke antarmuka pengguna aplikasi persisten, Amazon EMR mengumpulkan dua jenis log:

- Log peristiwa aplikasi dikumpulkan ke dalam bucket sistem EMR. Log peristiwa dienkripsi saat istirahat menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Terkelola Amazon S3 (SSE-S3). Jika Anda menggunakan subnet pribadi untuk klaster Anda, pastikan untuk menyertakan bucket sistem yang benar ARNs dalam daftar sumber daya kebijakan Amazon S3 untuk subnet pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan Amazon S3 minimum untuk subnet privat](#).
- Log kontainer YARN dikumpulkan ke dalam bucket Amazon S3 yang Anda miliki. Anda harus mengaktifkan logging untuk klaster Anda untuk mengakses log kontainer YARN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi logging dan debug klaster](#).

Jika Anda perlu untuk menonaktifkan fitur ini untuk alasan privasi, Anda dapat menghentikan daemon dengan menggunakan skrip bootstrap ketika Anda membuat sebuah klaster, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
aws emr create-cluster --name "Stop Application UI Support" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark --ec2-attributes KeyName=<myEMRKeyPairName> \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge
InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
```

```
--use-default-roles --bootstrap-actions Path=s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-  
actions/run-if,Args=["instance.isMaster=true","echo Stop Application UI | sudo tee /  
etc/apppusher/run-apppusher; sudo systemctl stop apppusher || exit 0"]
```

Setelah Anda menjalankan skrip bootstrap ini, Amazon EMR tidak akan mengumpulkan log peristiwa Server Riwayat Spark atau server timeline YARN ke bucket sistem EMR. Tidak ada informasi riwayat aplikasi yang akan tersedia di tab Antarmuka pengguna aplikasi, dan Anda akan kehilangan akses ke semua antarmuka pengguna aplikasi dari konsol tersebut.

File log peristiwa Spark besar

Dalam beberapa kasus, pekerjaan Spark yang berjalan lama, seperti streaming Spark, dan pekerjaan besar, seperti kueri Spark SQL, dapat menghasilkan log peristiwa besar. Dengan log peristiwa besar, Anda dapat dengan cepat menggunakan ruang disk pada instance komputasi dan mengalami OutOfMemory kesalahan saat memuat Persistent. UIs Untuk menghindari masalah ini, kami sarankan Anda mengaktifkan fitur penggulungan dan pemadatan log peristiwa Spark. Fitur ini tersedia di Amazon EMR versi emr-6.1.0 dan yang lebih baru. Untuk detail selengkapnya tentang rolling dan compaction, lihat [Menerapkan pemadatan pada file log peristiwa bergulir](#) dalam dokumentasi Spark.

Untuk mengaktifkan fitur penggulungan dan pemadatan log peristiwa Spark, aktifkan pengaturan konfigurasi Spark berikut.

- `spark.eventLog.rolling.enabled`— Menghidupkan log acara bergulir berdasarkan ukuran. Pengaturan ini dinonaktifkan secara default.
- `spark.eventLog.rolling.maxFileSize`— Saat penggulungan diaktifkan, tentukan ukuran maksimum file log peristiwa sebelum berguling. Defaultnya adalah 128 MB.
- `spark.history.fs.eventLog.rolling.maxFilesToRetain`- Menentukan jumlah maksimum file log peristiwa non-dipadatkan untuk mempertahankan. Secara default, semua file log peristiwa dipertahankan. Setel ke angka yang lebih rendah untuk memadatkan log peristiwa lama. Nilai terendah adalah 1.

Perhatikan bahwa pemadatan mencoba untuk mengecualikan peristiwa dengan file log peristiwa yang sudah ketinggalan zaman, seperti berikut ini. Jika tidak membuang peristiwa, Anda tidak lagi melihatnya di UI Server Riwayat Spark.

- Acara untuk pekerjaan jadi dan acara panggung atau tugas terkait.
- Acara untuk pelaksana yang dihentikan.

- Acara untuk menyelesaikan pertanyaan SQL, dan acara pekerjaan, panggung, dan tugas terkait.

Untuk meluncurkan cluster dengan penggulungan dan pemadatan diaktifkan

1. Buat `spark-configuration.json` file dengan konfigurasi berikut.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.eventLog.rolling.enabled": true,
      "spark.history.fs.eventLog.rolling.maxFilesToRetain": 1
    }
  }
]
```

2. Buat cluster Anda dengan konfigurasi pemadatan bergulir Spark sebagai berikut.

```
aws emr create-cluster \
--release-label emr-6.6.0 \
--instance-type m4.large \
--instance-count 2 \
--use-default-roles \
--configurations file://spark-configuration.json
```

Izin untuk melihat antarmuka pengguna aplikasi persisten

Contoh berikut menunjukkan izin peran yang diperlukan untuk akses ke antarmuka pengguna aplikasi persisten. Untuk cluster dengan peran runtime diaktifkan, ini hanya akan memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi yang dikirimkan oleh identitas pengguna dan peran runtime yang sama.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",

```

```

        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/clusterId"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatepersistentappui"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/clusterId",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:persistent-app-ui/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
            "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/executionRoleArn"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEGetpersistentappuipresignedurl"
}
]
}

```

Contoh berikut menunjukkan izin peran yang diperlukan untuk menghapus pembatasan tampilan aplikasi di antarmuka pengguna aplikasi persisten untuk klaster yang diaktifkan peran runtime.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",

```

```

        "elasticmapreduce:AccessAllEventLogs"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-XXXXXXXXXXXXXXX"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatepersistentappui"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-XXXXXXXXXXXXXXX",
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:persistent-app-ui/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
            "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/YourExecutionRoleName"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEGetpersistentappuipresignedurl"
}
]
}

```

Pertimbangan dan batasan

Akses sekali klik ke antarmuka pengguna aplikasi persisten saat ini memiliki batasan berikut.

- Akan ada setidaknya dua menit penundaan ketika detail aplikasi muncul pada UI Server Riwayat Spark.
- Fitur ini bekerja hanya ketika direktori log peristiwa untuk aplikasi berada dalam HDFS. Secara default, Amazon EMR menyimpan log peristiwa di dalam direktori HDFS. Jika Anda mengubah direktori default ke sistem file yang berbeda, seperti Amazon S3, fitur ini tidak akan bekerja.
- Fitur ini saat ini tidak tersedia untuk klaster EMR dengan beberapa simpul utama atau untuk klaster EMR yang terintegrasi dengan AWS Lake Formation.

- Untuk mengaktifkan akses sekali klik ke antarmuka pengguna aplikasi persisten, Anda harus memiliki izin untuk `CreatePersistentAppUI`, `DescribePersistentAppUI` dan `GetPersistentAppUIPresignedURL` tindakan untuk Amazon EMR. Jika Anda menolak izin kepala IAM untuk tindakan ini, dibutuhkan sekitar lima menit agar perubahan izin menyebar.
- Jika klaster adalah klaster yang diaktifkan peran runtime, saat mengakses Server Riwayat Spark dari UI Aplikasi Persisten, pengguna hanya akan dapat mengakses pekerjaan Spark jika pekerjaan Spark dikirimkan oleh peran runtime.
- Jika klaster adalah klaster yang diaktifkan peran runtime, setiap pengguna hanya dapat mengakses aplikasi yang dikirimkan oleh identitas pengguna dan peran runtime yang sama.
- `AccessAllEventLogs` Tindakan untuk Amazon EMR diperlukan untuk melihat semua aplikasi dalam antarmuka pengguna aplikasi persisten untuk klaster yang diaktifkan peran runtime.
- Jika Anda mengkonfigurasi ulang aplikasi dalam sebuah klaster berjalan, riwayat aplikasi akan tidak tersedia melalui UI aplikasi.
- Untuk masing-masing Akun AWS, batas default untuk aplikasi aktif UIs adalah 200.
- Berikut ini Wilayah AWS, Anda dapat mengakses aplikasi UIs dari konsol dengan Amazon EMR 6.14.0 dan yang lebih tinggi:
 - Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)
 - Eropa (Spanyol) (eu-south-2)
 - Asia Pasifik (Melbourne) (ap-southeast-4)
 - Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
 - Timur Tengah (UEA) (me-central-1)
- Berikut ini Wilayah AWS, Anda dapat mengakses aplikasi UIs dari konsol dengan Amazon EMR 5.25.0 dan yang lebih tinggi:
 - US East (N. Virginia) (us-east-1)
 - US West (Oregon) (us-west-2)
 - Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1)
 - Asia Pacific (Seoul) (ap-northeast-2)
 - Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
 - Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
 - Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
 - Kanada (Pusat) (ca-central-1)
 - Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)

- Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
- Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
- Eropa (London) (eu-west-2)
- Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
- Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)
- Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)

Lihat riwayat aplikasi tingkat tinggi di Amazon EMR

Note

Sebaiknya gunakan antarmuka aplikasi persisten untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang mempertahankan riwayat aplikasi hingga 30 hari. Riwayat aplikasi tingkat tinggi yang dijelaskan di halaman ini tidak tersedia di konsol EMR Amazon baru <https://console.aws.amazon.com/emr>. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat antarmuka pengguna aplikasi persisten di Amazon EMR](#).

Dengan Amazon EMR merilis 5.8.0 hingga 5.36.0 dan 6.x rilis hingga 6.8.0, Anda dapat melihat riwayat aplikasi tingkat tinggi dari tab antarmuka pengguna Aplikasi di konsol EMR Amazon lama. Antarmuka pengguna Aplikasi Amazon EMR menyimpan ringkasan riwayat aplikasi selama 7 hari setelah aplikasi selesai.

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan tab Antarmuka pengguna Aplikasi di konsol EMR Amazon lama.

- Anda hanya dapat mengakses fitur riwayat aplikasi tingkat tinggi saat menggunakan Amazon EMR rilis 5.8.0 hingga 5.36.0 dan 6.x rilis hingga 6.8.0. Efektif 23 Januari 2023, Amazon EMR akan menghentikan riwayat aplikasi tingkat tinggi untuk semua versi. Jika Anda menggunakan Amazon EMR versi 5.25.0 atau lebih tinggi, kami sarankan Anda menggunakan antarmuka pengguna aplikasi persisten sebagai gantinya.
- Fitur riwayat aplikasi tingkat tinggi tidak mendukung aplikasi Spark Streaming.

- Akses sekali klik ke antarmuka pengguna aplikasi persisten saat ini tidak tersedia untuk kluster EMR Amazon dengan beberapa node master atau untuk kluster EMR Amazon yang terintegrasi dengannya. AWS Lake Formation

Contoh: Melihat riwayat aplikasi tingkat tinggi

Urutan berikut menunjukkan penelusuran melalui aplikasi Spark atau YARN ke detail pekerjaan menggunakan tab antarmuka pengguna Aplikasi pada halaman detail cluster konsol lama.

Untuk melihat detail klaster, pilih Nama klaster dari daftar Klaster. Untuk melihat informasi tentang log kontainer YARN, Anda harus mengaktifkan logging untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi logging dan debug klaster](#). Untuk riwayat aplikasi Spark, informasi yang diberikan dalam tabel ringkasan hanya merupakan bagian dari informasi yang tersedia melalui UI server riwayat Spark.

Di tab Antarmuka pengguna aplikasi di bawah Riwayat aplikasi tingkat tinggi, Anda dapat memperluas baris untuk menampilkan ringkasan diagnostik untuk aplikasi Spark atau memilih tautan ID Aplikasi untuk melihat detail tentang aplikasi yang berbeda.

Cluster: Development Cluster Waiting Cluster ready to run steps.

Summary Application user interfaces Monitoring Hardware Configurations Events Steps Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface

[YARN timeline server](#)

[Tez UI](#)

[Spark history server](#)

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#) 

Application	User interface URL 	Status
Spark History Server	http://[redacted]compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

Amazon EMR collects information from YARN applications on your cluster and keeps a summary of historical information for seven days after applications have completed. [Learn more](#) 

YARN applications (5)

Filter: All applications Filter applications ...		5 applications (all loaded)					
Application ID	Type	Action	Status	Start time (UTC-7)	Duration	Finish time (UTC-7)	User
▶ application_1590503538546_0005	TEZ	HIVE-62d52467-d2ac-4430-98b9-9859317f5673	Succeeded	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 08:02 (UTC-7)	hadoop
▶ application_1590503538546_0004	TEZ	HIVE-ea51ce39-4c0f-44f9-9613-bc8037f07710	Succeeded	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 08:02 (UTC-7)	hadoop
▼ application_1590503538546_0003	Spark	Spark shell	Succeeded	2020-05-26 07:50 (UTC-7)	5.5 min	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	hadoop
Diagnostics: Succeeded							
▶ application_1590503538546_0002	Spark	Spark shell	Succeeded	2020-05-26 07:47 (UTC-7)	2.1 min	2020-05-26 07:49 (UTC-7)	hadoop
▶ application_1590503538546_0001	TEZ	HIVE-a5e557a7-dfbc-4577-87ed-4326eb7cc0f3	Succeeded	2020-05-26 07:33 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 07:38 (UTC-7)	hive

Bila Anda memilih tautan ID Aplikasi, UI berubah untuk menampilkan detail Aplikasi YARN untuk aplikasi tersebut. Di tab Pekerjaan pada detail Aplikasi YARN, Anda dapat memilih tautan Deskripsi agar pekerjaan menampilkan detail untuk pekerjaan tersebut.

Cluster: Development Cluster Waiting Cluster ready to run steps.

Summary Application user interfaces Monitoring Hardware Configurations Events Steps Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface

[YARN timeline server](#)

[Tez UI](#)

[Spark history server](#)

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#) 

Application	User interface URL 	Status
Spark History Server	http://...compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

[YARN applications](#) > application_1590503538546_0003 (Spark) 

Jobs Stages Executors

User: hadoop
Total uptime: 5.6 min
Completed jobs: 10

Event timeline

Jobs (10)

Filter: 10 jobs (all loaded) 

Job ID	Status	Description	Submitted (UTC-7)	Duration	Stages succeeded / total	Tasks succeeded / total
9	Succeeded	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	82 ms	2 / 2	4 / 4
8	Succeeded	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:304	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	1 s	1 / 1	2 / 2
7	Succeeded	collect at AbstractHoodieWriteClient.java:140	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	63 ms	1 / 6	1 / 4,503
6	Succeeded	count at HoodieSparkSqlWriter.scala:257	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	6 s	2 / 6	1,501 / 4,503
5	Succeeded	countByKey at WorkloadProfile.java:67	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	9 s	5 / 6	6,001 / 6,002
4	Succeeded	countByKey at HoodieBloomIndex.java:174	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	4 s	2 / 3	3,000 / 3,001
3	Succeeded	collect at HoodieBloomIndex.java:218	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	3 s	1 / 1	1 / 1
2	Succeeded	collect at HoodieBloomIndex.java:205	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	3 s	1 / 1	1 / 1
1	Succeeded	countByKey at HoodieBloomIndex.java:141	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	7 s	3 / 3	3,001 / 3,001
0	Succeeded	isEmpty at HoodieSparkSqlWriter.scala:142	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	8 s	1 / 1	1 / 1

Pada halaman detail pekerjaan, Anda dapat memperluas informasi tentang tahapan pekerjaan individu, dan kemudian pilih tautan Deskripsi untuk melihat detail tahapan.

Cluster: Development Cluster

Waiting Cluster ready to run steps.

Summary

Application user interfaces

Monitoring

Hardware

Configurations

Events

Steps

Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface

[YARN timeline server](#)

[Tez UI](#)

[Spark history server](#)

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#)

Application	User interface URL	Status
Spark History Server	http://compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

[YARN applications](#) > application_1590503538546_0003 (Spark)

Jobs

Stages

Executors

Jobs > Job 9

Status: Succeeded

Completed stages: 2

Event timeline

Stages (2)

Filter: Filter stages ... 2 stages (all loaded)

Stage ID	Status	Description	Submitted (UTC-7)	Duration	Tasks succeeded / total	Input	Output	Shuffle read	Shuffle write
29	Completed	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	20 ms	2 / 2				
Details: org.apache.spark.api.java.AbstractJavaRDDLike.collect(JavaRDDLike.scala:45) org.apache.hudi.table.HoodieCopyOnWriteTable.clean(HoodieCopyOnWriteTable.java:329) org.apache.hudi.client.HoodieCleanClient.runClean(HoodieCleanClient.java:163) org.apache.hudi.client.HoodieCleanClient.clean(HoodieCleanClient.java:98) org.apache.hudi.client.HoodieWriteClient.clean(HoodieWriteClient.java:835) org.apache.hudi.client.HoodieWriteClient.postCommit(HoodieWriteClient.java:512) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:157) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:101) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:92) org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter\$.checkWriteStatus(HoodieSparkSqlWriter.scala:263) org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter\$.write(HoodieSparkSqlWriter.scala:184) org.apache.hudi.DefaultSource.createRelation(DefaultSource.scala:91) org.apache.spark.sql.execution.datasources.SaveIntoDataSourceCommand.run(SaveIntoDataSourceCommand.scala:46) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.sideEffectResult(commands.scala:70) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.sideEffectResult(commands.scala:68) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.doExecute(commands.scala:86) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.\$anonfun\$execute\$1(SparkPlan.scala:131) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.\$anonfun\$executeQuery\$1(SparkPlan.scala:156) org.apache.spark.rdd.RDDOperationScope\$.withScope(RDDOperationScope.scala:151) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.executeQuery(SparkPlan.scala:152)									
28	Completed	mapPartitionsToPair at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	31 ms	2 / 2				

Pada halaman detail tahapan, Anda dapat melihat metrik kunci untuk tugas dan pelaksana tahapan. Anda juga dapat melihat log tugas dan pelaksana menggunakan tautan Lihat log.

High-level application history

YARN applications > application_1590503538546_0003 (Spark) 

Jobs Stages Executors

Jobs > Job 9 > Stage 29 (attempt 0)

Total time across all tasks: 8 ms

Locality level summary: Process local: 2

▶ Event timeline

Summary metrics for 2 completed tasks

Metric 	Min	25th percentile	Median	75th percentile	Max
Duration	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
GC time					
Result serialization time					
Task deserialization time	5 ms	5 ms	13 ms	13 ms	13 ms

Aggregated metrics by executor (2)

Filter: Filter executors ...		2 executors (all loaded)				
Executor ID 	Address 	Task time	Total tasks	Failed tasks	Succeeded tasks	Blacklisted
12	ip-192-168-1-233.ec2.internal:36779 View logs	12 ms	1	0	1	No
18	ip-192-168-1-9.ec2.internal:37667 View logs	20 ms	1	0	1	No

Tasks (2)

Filter:		Filter tasks ...	2 tasks (all loaded)							
ID 	Attempt	Status	Locality level	Executor ID / Host 	Launch time (UTC-7)	Duration	Task deserialization time	GC time	Result serialization time	Errors
13511	0	Succeeded	Process local	12 / ip-192-168-1-233.ec2.internal View logs	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	12 ms	5 ms			
13512	0	Succeeded	Process local	18 / ip-192-168-1-9.ec2.internal View logs	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	20 ms	13 ms			

Lihat file log EMR Amazon

Amazon EMR dan Hadoop menghasilkan berkas log yang melaporkan status pada kluster. Secara default, ini ditulis ke simpul utama dalam `/mnt/var/log/` direktori. Tergantung pada cara Anda mengkonfigurasi kluster Anda ketika Anda meluncurkannya, log ini juga dapat diarsipkan ke Amazon S3 dan dapat dilihat melalui alat debugging grafis.

Ada banyak jenis log yang ditulis ke simpul utama. Amazon EMR menulis log langkah, tindakan bootstrap, dan status instans. Apache Hadoop menulis log untuk melaporkan pengolahan pekerjaan, tugas, dan upaya tugas. Hadoop juga mencatat log dari daemon nya. [Untuk informasi lebih lanjut tentang log yang ditulis oleh Hadoop, kunjungi `http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html`.](http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html)

Lihat file log pada simpul utama

Tabel berikut mencantumkan beberapa file log yang akan Anda temukan di simpul utama.

Lokasi	Deskripsi
/emr/instance-controller/log/bootstrap-tindakan	Log ditulis selama pemrosesan tindakan bootstrap.
/mnt/var/log/hadoop-pendorong negara	Log ditulis oleh proses pendorong status Hadoop.
/emr/instance-controller/log	Log pengendali instans.
/emr/instance-state	Log status instans. Ini berisi informasi tentang CPU, status memori, dan utas pengumpul sampah dari simpul tersebut.
/emr/layanan-pengasuh	Log ditulis oleh proses pengasuh layanan.
/mnt/var/log/ <i>application</i>	Log khusus untuk aplikasi seperti Hadoop, Spark, atau Hive.
/mnt/var/log/hadoop/steps/ <i>N</i>	Log langkah yang berisi informasi tentang pengolahan langkah. Nilai <i>N</i> menunjukkan StepID yang ditetapkan oleh Amazon EMR. Sebagai contoh, sebuah klaster memiliki dua langkah: s-1234ABCDEFGH dan s-5678IJK LMNOP . Langkah pertama terletak di /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCEFGH/ dan langkah kedua di /mnt/var/log/hadoop/steps/s-5678IJKLMNOP/ . Log langkah yang ditulis oleh Amazon EMR adalah sebagai berikut. • pengendali — Informasi tentang pengolahan langkah. Jika langkah Anda gagal saat memuat, Anda dapat menemukan jejak tumpukan dalam log ini.

Lokasi	Deskripsi
	• syslog — Menjelaskan eksekusi pekerjaan Hadoop dalam langkah tersebut. • stderr — Saluran kesalahan standar Hadoop saat memproses langkah. • stdout — Saluran output standar Hadoop saat memproses langkah.

Untuk melihat file log pada node utama dengan file AWS CLI.

1. Gunakan SSH untuk terhubung ke node utama seperti yang dijelaskan dalam [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).
2. Buka direktori yang berisi informasi berkas log yang ingin Anda lihat. Tabel sebelumnya memberikan daftar jenis berkas log yang tersedia dan tempat Anda dapat menemukannya. Contoh berikut menunjukkan perintah untuk membuka log langkah dengan sebuah ID, s-1234ABCDEFGH.

```
cd /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCDEFGH/
```

3. Gunakan penampil file pilihan Anda untuk melihat berkas log. Contoh berikut menggunakan perintah less Linux untuk melihat berkas log controller.

```
less controller
```

Melihat berkas log yang diarsipkan ke Amazon S3

Secara default, klaster Amazon EMR yang diluncurkan menggunakan konsol secara otomatis mengarsipkan berkas log ke Amazon S3. Anda dapat menentukan jalur log Anda sendiri, atau Anda dapat mengizinkan konsol untuk secara otomatis membuat jalur log untuk Anda. Untuk klaster yang diluncurkan menggunakan CLI atau API, Anda harus mengkonfigurasi log pengarsipan Amazon S3 secara manual.

Ketika Amazon EMR dikonfigurasi untuk mengarsipkan file log ke Amazon S3, ia menyimpan file di lokasi S3 yang Anda tentukan, di folder *cluster-id*, di *cluster-id* mana ID cluster.

Tabel berikut mencantumkan beberapa berkas log yang akan Anda temukan pada Amazon S3.

Lokasi	Deskripsi
<i>/cluster-id</i> /simpul/	Log simpul, termasuk tindakan bootstrap, status instans, dan log aplikasi untuk simpul. Log untuk setiap simpul disimpan dalam folder berlabel dengan pengenalan instans EC2 dari simpul tersebut.
<i>/cluster-id</i> /simpul <i>instance-id</i> //application	Log yang dibuat oleh setiap aplikasi atau daemon terkait dengan suatu aplikasi. Sebagai contoh, log server Hive terletak di <i>cluster-id</i> /node/ <i>instance-id</i> /hive/hive-server.log .
<i>//cluster-id</i> langkah/ <i>step-id</i> /	Log langkah yang berisi informasi tentang pengolahan langkah. Nilai <i>step-id</i> menunjukkan ID langkah yang ditetapkan oleh Amazon EMR. Sebagai contoh, sebuah klaster memiliki dua langkah: s-1234ABCDEFGH dan s-5678IJKLMNOP . Langkah pertama terletak di /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCDEFGH/ dan langkah kedua di /mnt/var/log/hadoop/steps/s-5678IJKLMNOP/ . Log langkah yang ditulis oleh Amazon EMR adalah sebagai berikut. • pengendali — Informasi tentang pengolahan langkah. Jika langkah Anda gagal saat memuat, Anda dapat menemukan jejak tumpukan dalam log ini. • syslog — Menjelaskan eksekusi pekerjaan Hadoop dalam langkah tersebut. • stderr — Saluran kesalahan standar Hadoop saat memproses langkah.

Lokasi	Deskripsi
	• <code>stdout</code> — Saluran output standar Hadoop saat memproses langkah.
<code>/cluster-id /kontainer</code>	Log kontainer aplikasi. Log untuk setiap aplikasi YARN disimpan di lokasi ini.
<code>//cluster-id hadoop-mapreduce/</code>	Log yang berisi informasi tentang detail konfigurasi dan riwayat pekerjaan MapReduce pekerjaan.

Untuk melihat file log yang diarsipkan ke Amazon S3 dengan konsol Amazon S3

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Buka bucket S3 yang ditentukan ketika Anda mengkonfigurasi kluster untuk mengarsipkan berkas log di Amazon S3.
3. Buka berkas log yang berisi informasi yang ingin ditampilkan. Tabel sebelumnya memberikan daftar jenis berkas log yang tersedia dan tempat Anda dapat menemukannya.
4. Download objek berkas log untuk melihatnya. Untuk melihat instruksi, lihat [Mengunduh objek](#).

Melihat instans kluster di Amazon EC2

Untuk membantu Anda mengelola sumber daya Anda, Amazon EC2 memungkinkan Anda untuk menetapkan metadata ke sumber daya dalam bentuk tanda. Setiap tanda Amazon EC2 terdiri dari kunci dan nilai. Tanda mengizinkan Anda untuk mengkategorikan sumber daya Amazon EC2 Anda dengan berbagai cara, misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan.

Anda dapat mencari dan mem-filter sumber daya berdasarkan tanda. Tag yang Anda tetapkan ke sumber daya melalui AWS akun Anda hanya tersedia untuk Anda. Akun lain yang berbagi sumber daya yang sama tidak dapat melihat tag Anda.

Amazon EMR secara otomatis menandai setiap instans EC2 yang diluncurkan dengan pasangan nilai kunci. Kunci mengidentifikasi cluster dan grup instance yang menjadi milik instance. Ini memudahkan untuk memfilter instans EC2 Anda untuk ditampilkan, misalnya, hanya instance yang termasuk dalam cluster tertentu, atau untuk menampilkan semua instance yang sedang berjalan di grup instans untuk

tugas tersebut. Ini sangat berguna jika Anda menjalankan beberapa cluster secara bersamaan atau mengelola sejumlah besar instans EC2.

Berikut ini adalah pasangan nilai kunci yang telah ditetapkan Amazon EMR:

Kunci	Nilai	Definisi nilai
aws:elasticmapreduce:job-flow-id	<i>job-flow-identifier</i>	ID cluster tempat instance disediakan untuk. Itu muncul dalam format j-XXXXXXXXXXXX dan bisa mencapai 256 karakter.
aws:elasticmapreduce:instance-group-role	<i>group-role</i>	Jenis grup contoh, dimasukkan sebagai salah satu nilai berikut: master, core, atau task.

Anda dapat melihat dan mem-filter pada tanda yang ditambahkan oleh Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tag](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Karena tanda yang ditetapkan oleh Amazon EMR adalah tanda sistem dan tidak dapat diedit atau dihapus, bagian pada menampilkan dan mem-filter tag adalah yang paling relevan.

Note

Amazon EMR menambahkan tag ke instans EC2 saat statusnya diperbarui ke Running. Jika latensi terjadi antara waktu instans EC2 disediakan dan waktu statusnya disetel ke Running, tag yang disetel Amazon EMR akan muncul setelah instance dimulai. Jika Anda tidak melihat tanda, tunggu beberapa menit dan segarkan tampilan.

CloudWatch peristiwa dan metrik dari Amazon EMR

Gunakan peristiwa dan metrik untuk melacak aktivitas dan kesehatan kluster Amazon EMR. Peristiwa berguna untuk memantau kejadian tertentu dalam sebuah kluster - misalnya, ketika sebuah kluster berubah status dari mulai menjadi sedang berjalan. Metrik berguna untuk memantau nilai tertentu - misalnya, persentase ruang disk yang tersedia yang digunakan HDFS dalam sebuah cluster.

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch Acara, lihat [Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon](#). Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Menggunakan](#)

[CloudWatch metrik Amazon dan Membuat CloudWatch alarm Amazon di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch](#) .

Topik

- [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#)
- [Memantau peristiwa EMR Amazon dengan CloudWatch](#)
- [Menanggapi CloudWatch peristiwa dari Amazon EMR](#)

Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch

Metrik diperbarui setiap lima menit dan secara otomatis dikumpulkan dan didorong ke setiap CloudWatch kluster EMR Amazon. Interval ini tidak dapat dikonfigurasi. Tidak ada biaya untuk metrik EMR Amazon yang dilaporkan. CloudWatch Metrik titik data lima menit ini diarsipkan selama 63 hari, dan setelahnya data tersebut dibuang.

Bagaimana cara menggunakan metrik Amazon EMR?

Tabel berikut menunjukkan penggunaan umum untuk metrik yang dilaporkan oleh Amazon EMR. Berikut ini adalah saran agar Anda dapat mulai, bukan daftar komprehensif. Untuk daftar lengkap metrik yang dilaporkan oleh Amazon EMR, lihat [Metrik dilaporkan oleh Amazon EMR di CloudWatch](#).

Bagaimana cara saya?	Metrik Terkait
Melacak kemajuan kluster saya	Melihat metrik <code>RunningMapTasks</code> , <code>RemainingMapTasks</code> , <code>RunningReduceTasks</code> , dan <code>RemainingReduceTasks</code> .
Mendeteksi kluster yang mengganggu	Metrik <code>IsIdle</code> melacak apakah kluster sedang siaga, namun bukan merupakan tugas yang sedang berjalan. Anda dapat mengatur alarm untuk berbunyi ketika kluster telah mengganggu selama jangka waktu tertentu, seperti tiga puluh menit.
Mendeteksi ketika sebuah simpul kehabisan penyimpanan	<code>MRUnhealthyNodes</code> Metrik melacak ketika satu atau lebih node inti atau tugas kehabisan

Bagaimana cara saya?	Metrik Terkait
	penyimpanan disk lokal dan transisi ke status UNHEALTHY YARN. Misalnya, node inti atau tugas kehabisan ruang disk dan tidak akan dapat menjalankan tugas.
Mendeteksi ketika cluster kehabisan penyimpanan	HDFSUtilization Metrik memantau kapasitas HDFS gabungan cluster, dan dapat memerlukan perubahan ukuran cluster untuk menambahkan lebih banyak node inti. Misalnya, pemanfaatan HDFS tinggi, yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan kesehatan cluster.
Mendeteksi saat cluster berjalan pada kapasitas yang berkurang	MRLostNodes Metrik melacak ketika satu atau lebih inti atau node tugas tidak dapat berkomunikasi dengan node master. Misalnya, inti atau node tugas tidak dapat dijangkau oleh node master.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cluster EMR Amazon berakhir dengan NO_SLAVE_LEFT dan node inti FAILED_BY_MASTER](#) dan [AWS Support-AnalyzeEMRLogs](#).

Akses CloudWatch metrik untuk Amazon EMR

Anda dapat melihat metrik yang dilaporkan Amazon EMR menggunakan CloudWatch konsol Amazon EMR atau konsol. CloudWatch Anda juga dapat mengambil metrik menggunakan perintah CloudWatch [mon-get-stats](#) CLI atau API. CloudWatch [GetMetricStatistics](#) Untuk informasi selengkapnya tentang melihat atau mengambil metrik untuk Amazon EMR menggunakan, CloudWatch lihat [Panduan Pengguna Amazon. CloudWatch](#)

Console

Untuk melihat metrik dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)

2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda lihat metriknya. Ini membuka halaman detail cluster.
3. Pilih tab Monitoring pada halaman detail cluster. Pilih salah satu status Cluster, status Node, atau opsi Input dan output untuk memuat laporan tentang kemajuan dan kesehatan cluster.
4. Setelah Anda memilih metrik untuk dilihat, Anda dapat memperbesar setiap grafik. Untuk memfilter kerangka waktu grafik Anda, pilih opsi yang telah diisi sebelumnya atau pilih Kustom.

Metrik dilaporkan oleh Amazon EMR di CloudWatch

Tabel berikut mencantumkan metrik yang dilaporkan Amazon EMR di konsol dan mendorong ke CloudWatch

Metrik Amazon EMR

Amazon EMR mengirimkan data untuk beberapa metrik ke CloudWatch. Semua kluster Amazon EMR secara otomatis mengirim metrik dalam interval lima menit. Metrik diarsipkan selama dua minggu; setelah periode itu, data akan dibuang.

Namespace `AWS/ElasticMapReduce` mencakup metrik berikut.

Note

Amazon EMR menarik metrik dari kluster. Jika kluster menjadi tidak terjangkau, tidak ada metrik yang dilaporkan sampai kluster tersebut tersedia kembali.

Metrik berikut tersedia untuk kluster yang menjalankan versi Hadoop 2.x.

Metrik	Deskripsi
Status Cluster	
IsIdle	Menunjukkan bahwa kluster tidak lagi melakukan pekerjaan, tetapi masih hidup dan menimbulkan biaya. Diatur ke 1 jika tidak ada tugas yang berjalan dan tidak ada pekerjaan yang berjalan, dan diatur ke 0 jika sebaliknya. Nilai ini diperiksa pada interval lima menit dan nilai 1 hanya menunjukkan

Metrik	Deskripsi
	bahwa klaster tersebut mengganggu ketika diperiksa, bukan bahwa klaster tersebut mengganggu selama lima menit tersebut. Untuk menghindari positif yang salah, Anda harus menyalakan alarm ketika nilai ini 1 selama lebih dari satu pemeriksaan 5 menit berturut-turut. Misalnya, Anda mungkin menyalakan alarm pada nilai ini jika telah 1 selama tiga puluh menit atau lebih. Kasus penggunaan: Memantau performa klaster Unit: Boolean
ContainerAllocated	Jumlah wadah sumber daya yang dialokasikan oleh ResourceManager Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
ContainerReserved	Jumlah kontainer yang disimpan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
ContainerPending	Jumlah kontainer dalam antrean yang belum dialokasikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
ContainerPendingRatio	Rasio kontainer yang tertunda dengan kontainer yang dialokasikan ($\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending} / \text{ContainerAllocated}$). Jika $\text{ContainerAllocated} = 0$, maka $\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending}$. Nilai Container PendingRatio mewakili angka, bukan persentase. Nilai ini berguna untuk menskalakan sumber daya klaster berdasarkan perilaku alokasi kontainer. Unit: Jumlah
AppsCompleted	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang telah selesai. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
AppsFailed	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang gagal diselesaikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
AppsKilled	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang telah dimatikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
AppsPending	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang berada dalam status tertunda. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
AppsRunning	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang sedang berjalan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
AppsSubmitted	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
Status Node	
CoreNodesRunning	Jumlah simpul inti yang bekerja. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
CoreNodesPending	Jumlah simpul inti yang menunggu untuk ditugaskan. Semua simpul inti yang diminta mungkin tidak segera tersedia; metrik ini melaporkan permintaan yang tertunda. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
LiveDataNodes	Persentase simpul data yang menerima pekerjaan dari Hadoop. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Persen
MRTotalNode	Jumlah node yang saat ini tersedia untuk MapReduce pekerjaan. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.TotalNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah Catatan: MRTotal Node hanya menghitung node yang saat ini aktif dalam sistem. YARN secara otomatis menghapus node yang dihentikan dari hitungan ini dan berhenti melacakinya, sehingga tidak dipertimbangkan dalam metrik MRTotal Node.
MRActiveNode	Jumlah node yang saat ini menjalankan MapReduce tugas atau pekerjaan. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfActiveNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MRLostNode	Jumlah node yang dialokasikan untuk MapReduce yang telah ditandai dalam keadaan LOST. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfLostNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
MRUnhealthyNode	Jumlah node yang tersedia untuk MapReduce pekerjaan yang ditandai dalam keadaan TIDAK SEHAT. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfUnhealthyNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MRDecommissionedNode	Jumlah node yang dialokasikan untuk MapReduce aplikasi yang telah ditandai dalam keadaan DECOMMISSIONED. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfDecommissionedNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MRRebootedNode	Jumlah node yang tersedia untuk MapReduce yang telah di-reboot dan ditandai dalam status REBOOTED. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfRebootedNodes</code> . Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MultiMasterInstanceGroupNodesRunning	Jumlah simpul utama yang sedang berjalan. Kasus penggunaan: Memantau kegagalan dan penggantian simpul utama Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage	Persentase simpul utama yang berjalan dibandingkan jumlah instans simpul utama yang diminta. Kasus penggunaan: Memantau kegagalan dan penggantian simpul utama Unit: Persen
MultiMasterInstanceGroupNodesRequested	Jumlah simpul utama yang diminta. Kasus penggunaan: Memantau kegagalan dan penggantian simpul utama Unit: Jumlah
IO	
S3 BytesWritten	Jumlah byte yang ditulis ke Amazon S3. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa kluster, Memantau kemajuan kluster Unit: Jumlah
S3 BytesRead	Jumlah byte yang dibaca dari Amazon S3. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa kluster, Memantau kemajuan kluster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
HDFSUtilization	Persentase penyimpanan HDFS yang saat ini digunakan. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Persen
HDFSBytesBaca	Jumlah byte yang dibaca dari HDFS. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
HDFSBytesDitulis	Jumlah byte yang ditulis ke HDFS. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MissingBlocks	Jumlah blok yang tidak ada replika HDFS. Ini mungkin blok rusak. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
CorruptBlocks	Jumlah blok yang HDFS laporkan sebagai rusak. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
TotalLoad	Jumlah total transfer data secara bersamaan. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
MemoryTotalMB	Total jumlah memori dalam klaster. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MemoryReservedMB	Jumlah memori yang direservasi. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MemoryAvailableMB	Jumlah memori yang tersedia untuk dialokasikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
YARNMemoryAvailablePercentage	Persentase sisa memori yang tersedia untuk YARN ($\text{YARNMemoryAvailablePercentage} = \text{MemoryAvailable MB} / \text{MemoryTotalMB}$). Nilai ini berguna untuk menskalakan sumber daya klaster berdasarkan penggunaan memori YARN. Unit: Persen
MemoryAllocatedMB	Jumlah memori yang dialokasikan ke klaster. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
PendingDeletionBlocks	Jumlah blok yang ditandai untuk dihapus. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
UnderReplicatedBlocks	Jumlah blok yang perlu direplikasi satu kali atau lebih. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
DfsPendingReplicationBlocks	Status replikasi blok: blok direplikasi, umur permintaan replikasi, dan permintaan replikasi yang tidak berhasil. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
CapacityRemainingGB	Jumlah sisa kapasitas disk HDFS. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster, Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah

Berikut ini adalah metrik Hadoop 1:

Metrik	Deskripsi
Status Cluster	
IsIdle	Menunjukkan bahwa klaster tidak lagi melakukan pekerjaan , tetapi masih hidup dan menimbulkan biaya. Diatur ke 1 jika tidak ada tugas yang berjalan dan tidak ada pekerjaan yang

Metrik	Deskripsi
	berjalan, dan diatur ke 0 jika sebaliknya. Nilai ini diperiksa pada interval lima menit dan nilai 1 hanya menunjukkan bahwa klaster tersebut mengganggu ketika diperiksa, bukan bahwa klaster tersebut mengganggu selama lima menit tersebut. Untuk menghindari positif yang salah, Anda harus menyalakan alarm ketika nilai ini 1 selama lebih dari satu pemeriksaan 5 menit berturut-turut. Misalnya, Anda mungkin menyalakan alarm pada nilai ini jika telah 1 selama tiga puluh menit atau lebih. Kasus penggunaan: Memantau performa klaster Unit: Boolean
JobsRunning	Jumlah pekerjaan di klaster yang sedang berjalan. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
JobsFailed	Jumlah pekerjaan di klaster yang telah gagal. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
Peta/Kurangi	
MapTasksRunning	Jumlah tugas pemetaan yang berjalan untuk setiap pekerjaan. Jika Anda memiliki penjadwal terpasang dan beberapa pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa grafik akan dihasilkan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
MapTasksRemaining	Jumlah sisa tugas pemetaan untuk setiap pekerjaan. Jika Anda memiliki penjadwal terpasang dan beberapa pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa grafik akan dihasilkan. Tugas pemetaan yang tersisa adalah tugas yang tidak berada dalam salah satu status berikut: Berjalan, Dimatikan, atau Selesai. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MapSlotsOpen	Kapasitas tugas pemetaan yang tidak terpakai. Ini dihitung sebagai jumlah maksimum tugas pemetaan untuk klaster tertentu, dikurangi jumlah total tugas pemetaan yang saat ini berjalan di klaster tersebut. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Count (Jumlah)
RemainingMapTasksPerSlot	Rasio total tugas pemetaan yang tersisa untuk total slot peta yang tersedia di klaster. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Rasio
ReduceTasksRunning	Jumlah tugas peredaman yang berjalan untuk setiap pekerjaan. Jika Anda memiliki penjadwal terpasang dan beberapa pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa grafik akan dihasilkan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
ReduceTasksRemaining	Jumlah tugas peredaman yang tersisa untuk setiap pekerjaan. Jika Anda memiliki penjadwal terpasang dan beberapa pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa grafik akan dihasilkan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
ReduceSlotsOpen	Kapasitas tugas peredaman yang tidak terpakai. Ini dihitung sebagai kapasitas tugas peredaman maksimal untuk klaster tertentu, dikurangi jumlah tugas peredaman yang saat ini berjalan di klaster tersebut. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Jumlah
Status Node	
CoreNodesRunning	Jumlah simpul inti yang bekerja. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
CoreNodesPending	Jumlah simpul inti yang menunggu untuk ditugaskan. Semua simpul inti yang diminta mungkin tidak segera tersedia; metrik ini melaporkan permintaan yang tertunda. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
LiveDataNodes	Persentase simpul data yang menerima pekerjaan dari Hadoop. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Persen
TaskNodesRunning	Jumlah simpul tugas yang bekerja. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
TaskNodesPending	Jumlah simpul tugas yang menunggu untuk ditugaskan. Semua simpul tugas yang diminta mungkin tidak segera tersedia; metrik ini melaporkan permintaan yang tertunda. Titik data untuk metrik ini hanya dilaporkan apabila grup instans yang sesuai tersedia. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
LiveTaskTrackers	Persentase pelacak tugas yang fungsional. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Persen
IO	

Metrik	Deskripsi
S3 BytesWritten	Jumlah byte yang ditulis ke Amazon S3. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
S3 BytesRead	Jumlah byte yang dibaca dari Amazon S3. Metrik ini hanya mengumpulkan MapReduce pekerjaan, dan tidak berlaku untuk beban kerja lain di Amazon EMR. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
HDFSUtilization	Persentase penyimpanan HDFS yang saat ini digunakan. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Persen
HDFSBytesBaca	Jumlah byte yang dibaca dari HDFS. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
HDFSBytesDitulis	Jumlah byte yang ditulis ke HDFS. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster, Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
MissingBlocks	Jumlah blok yang tidak ada replika HDFS. Ini mungkin blok rusak. Kasus penggunaan: Memantau kesehatan klaster Unit: Jumlah
TotalLoad	Saat ini, jumlah total pembaca dan penulis yang dilaporkan oleh semua DataNodes dalam satu cluster. Kasus penggunaan: Mendiagnosis sejauh mana tinggi I/O mungkin berkontribusi pada kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk. Node pekerja yang menjalankan DataNode daemon juga harus melakukan peta dan mengurangi tugas. TotalLoad Nilai tinggi yang terus-menerus dari waktu ke waktu dapat menunjukkan bahwa tinggi I/O mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang buruk. Lonjakan sesekali dalam nilai ini biasa terjadi dan biasanya tidak menunjukkan adanya masalah. Unit: Jumlah

Metrik kapasitas klaster

Metrik berikut menunjukkan kapasitas saat ini atau kapasitas target suatu klaster. Metrik ini hanya tersedia saat penskalaan terkelola atau penghentian otomatis diaktifkan.

Untuk klaster yang terdiri dari armada instans, metrik kapasitas klaster diukur dalam Units. Untuk klaster yang terdiri dari grup instans, metrik kapasitas klaster diukur dalam Nodes atau VCPU berdasarkan jenis unit yang digunakan dalam kebijakan penskalaan terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan terkelola EMR](#) dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Metrik	Deskripsi
• TotalUnitsRequested • TotalNodesRequested • TotalVCPURequested	Jumlah total target units/nodes/vCPUs dalam sebuah cluster sebagaimana ditentukan oleh scaling terkelola. Unit: Count (Jumlah)
• TotalUnitsRunning • TotalNodesRunning • TotalVCPURunning	Jumlah total saat ini yang units/nodes/vCPUs tersedia di cluster yang sedang berjalan. Ketika ada permintaan perubahan ukuran klaster, metrik ini akan diperbarui setelah instans baru ditambahkan atau dihapus dari klaster. Unit: Jumlah
• CoreUnitsRequested • CoreNodesRequested • CoreVCPURequested	Jumlah target CORE units/nodes/vCPUs dalam cluster ditentukan oleh scaling terkelola. Unit: Count (Jumlah)
• CoreUnitsRunning • CoreNodesRunning • CoreVCPURunning	Jumlah CORE saat ini units/nodes/vCPUs berjalan dalam sebuah cluster. Unit: Count (Jumlah)
• TaskUnitsRequested • TaskNodesRequested • TaskVCPURequested	Jumlah target TASK units/nodes/vCPUs dalam klaster yang ditentukan oleh penskalaan terkelola. Unit: Count (Jumlah)

Metrik	Deskripsi
- TaskUnitsRunning - TaskNodesRunning - TaskVCPURunning	Jumlah TASK saat ini units/nodes/vCPUs berjalan dalam sebuah cluster. Unit: Count (Jumlah)

Amazon EMR memancarkan metrik berikut dengan perincian satu menit saat Anda mengaktifkan penghentian otomatis menggunakan kebijakan penghentian otomatis. Beberapa metrik hanya tersedia untuk Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penghentian otomatis, lihat [Menggunakan kebijakan penghentian otomatis untuk pembersihan klaster EMR Amazon](#).

Metrik	Deskripsi
TotalNotebookKernels	Jumlah total kernel notebook yang berjalan dan idle di cluster. Metrik ini hanya tersedia untuk Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru.
AutoTerminationIsClusterIdle	Menunjukkan apakah cluster sedang digunakan . Nilai 0 menunjukkan bahwa cluster digunakan secara aktif oleh salah satu komponen berikut: - Aplikasi YARN - HDFS - Sebuah buku catatan - UI on-cluster, seperti Spark History Server

Metrik	Deskripsi
	Nilai 1 menunjukkan bahwa cluster mengganggu. Amazon EMR memeriksa kemalasan cluster berkelanjutan (<code>AutoTerminationIsClusterIdle = 1</code>). Jika waktu idle klaster sama dengan <code>IdleTimeout</code> nilai dalam kebijakan penghentian otomatis, Amazon EMR akan menghentikan klaster.

Dimensi untuk metrik Amazon EMR

Data Amazon EMR dapat difilter menggunakan salah satu dimensi dalam tabel berikut.

Dimensi	Deskripsi
JobFlowId	Sama seperti ID klaster, yang merupakan pengidentifikasi unik klaster dalam bentuk <code>j-XXXXXXXXXXXX</code>. Temukan nilai ini dengan mengklik klaster yang dimaksud dalam konsol Amazon EMR.

Memantau peristiwa EMR Amazon dengan CloudWatch

Amazon EMR melacak peristiwa dan menyimpan informasi tentangnya hingga tujuh hari di konsol EMR Amazon. Amazon EMR merekam peristiwa ketika ada perubahan dalam status klaster, grup instans, armada instance, kebijakan penskalaan otomatis, atau langkah. Peristiwa menangkap tanggal dan waktu peristiwa terjadi, detail tentang elemen yang terpengaruh, dan titik data penting lainnya.

Tabel berikut mencantumkan peristiwa EMR Amazon, bersama dengan perubahan status atau status yang ditunjukkan peristiwa, tingkat keparahan peristiwa, jenis peristiwa, kode peristiwa, dan pesan peristiwa. Amazon EMR mewakili peristiwa sebagai objek JSON dan secara otomatis mengirimkannya ke aliran acara. Objek JSON penting ketika Anda mengatur aturan untuk pemrosesan acara menggunakan CloudWatch Acara karena aturan berusaha untuk mencocokkan pola dalam objek JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pola acara dan peristiwa](#) serta [peristiwa EMR](#) Amazon di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.

Note

EMR secara berkala memancarkan peristiwa dengan penyediaan kode acara EC2 - Kapasitas Instans Tidak Cukup. Peristiwa ini terjadi ketika klaster EMR Amazon Anda mengalami kesalahan kapasitas yang tidak mencukupi dari Amazon EMR untuk armada instans atau grup instans Anda selama operasi pembuatan atau pengubahan ukuran klaster. Suatu peristiwa mungkin tidak menyertakan semua jenis instans dan yang telah AZs Anda berikan, karena EMR hanya menyertakan jenis instans dan AZs berusaha menyediakan kapasitas sejak peristiwa kapasitas Tidak Cukup terakhir dipancarkan. Untuk informasi tentang cara menanggapi peristiwa ini, lihat [Menanggapi peristiwa kapasitas instans tidak mencukupi klaster Amazon EMR](#).

Acara awal cluster

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan armada instans EMR	Penyediaan EC2 - Kapasitas Instans Tidak Cukup	Kami tidak dapat membuat klaster EMR Amazon Anda untuk Armada Instans Amazon Instance Fleet ID EC2 memiliki kapasitas Spot yang tidak mencukupi ClusterId (ClusterName) untuk jenis Instans dan kapasitas Sesuai Permintaan

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				n yang tidak mencukupi untuk [Instance type1, Instancetype2] jenis Instans di Availability Zone. [Instance type3, Instancetype4] [AvailabilityZone1, AvailabilityZone2] Lihat dokumentasi di sini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menanggapi acara ini.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	Penyediaan EC2 - Kapasitas Instans Tidak Cukup	Kami tidak dapat membuat klaster EMR Amazon Anda untuk Grup Instans Amazon InstanceGroupID EC2 memiliki kapasitas Spot yang tidak mencukupi ClusterId (ClusterName) untuk jenis Instans dan kapasitas Sesuai Permintaan yang tidak mencukupi untuk [Instance type1, Instance type2] jenis Instans di Availability Zone. [Instance type3, Instance type4] [AvailabilityZone1, AvailabilityZone2]

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				ilityZone 2] Lihat dokumentasi di sini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menanggapi i acara ini.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan armada instans EMR	Penyediaan EC2 - Alamat Gratis Tidak Cukup Di Subnet	Kami tidak dapat membuat klaster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) yang Anda minta untuk armada instance InstanceFleetID karena subnet yang ditentukan [Subnet1, Subnet2] tidak berisi cukup alamat IP pribadi gratis untuk memenuhi permintaan Anda. Gunakan DescribeSubnets operasi untuk melihat berapa banyak alamat IP yang tersedia (tidak digunakan) di subnet Anda. Untuk informasi tentang cara menanggapi

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				peristiwa ini, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	Penyediaan EC2 - Alamat Gratis Tidak Cukup Di Subnet	Kami tidak dapat membuat klaster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) yang Anda minta untuk grup instans InstanceGroupID karena subnet yang ditentukan [Subnet1, Subnet2] tidak berisi cukup alamat IP pribadi gratis untuk memenuhi permintaan Anda. Gunakan DescribeSubnets operasi untuk melihat berapa banyak alamat IP yang tersedia (tidak digunakan) di subnet Anda. Untuk informasi tentang cara menanggapi

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				peristiwa ini, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API
CREATING	WARN	Penyediaan armada instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas vCPU Terlampaui	Penyediaan Instance FleetID di kluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah v CPUs (unit pemrosesan virtual) yang ditetapkan ke instance yang sedang berjalan di Anda. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya, Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas vCPU Terlampaui	Penyediaan grup instans InstanceGroupID di klaster EMR Amazon ClusterId tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah v CPUs (unit pemrosesan virtual) yang ditetapkan ke instans yang sedang berjalan di akun Anda. (accountId) Untuk informasi selengkapnya, Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan armada instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas Hitungan Instans Spot Terlampaui	Penyediaan armada instans InstanceFleetID di kluster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah Instans Spot yang dapat Anda luncurkan .account (accountId) Untuk informasi selengkap nya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas Hitungan Instans Spot Terlampaui	Penyediaan grup instans InstanceGroupID di klaster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah Instans Spot yang dapat Anda luncurkan . account (accountId) Untuk informasi selengkap nya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan armada instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas Instans Terlampaui	Penyediaan armada instans InstanceFleetID di kluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah instans yang dapat dijalankan secara bersamaan di account (accountId). Untuk informasi selengkapnya tentang batas layanan Amazon EC2, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	Penyediaan EC2 - Batas Instans Terlampaui	Penyediaan grup instans InstanceGroupID di kluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah instans yang dapat dijalankan secara bersamaan .accountID (accountID) Untuk informasi selengkapnya tentang batas layanan Amazon EC2, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
CREATING	WARN	Penyediaan grup instans EMR	tidak ada	Cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) dibuat di Time dan siap digunakan. - atau - Cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) selesai menjalankan semua langkah yang tertunda di Time  Note Sebuah cluster di WAITING negara bagian mungkin masih memproses pekerjaan .

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
STARTING	INFO	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Cluster Amazon EMR <code>ClusterId</code> (<code>ClusterName</code>) diminta <code>Time</code> dan sedang dibuat.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
STARTING	INFO	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	 Note Hanya berlaku untuk cluster dengan konfigurasi armada instans dan beberapa Availability Zone yang dipilih dalam Amazon EC2. Cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) sedang dibuat di zone (AvailabilityZoneID), yang dipilih dari opsi Availabil

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				ity Zone yang ditentukan.
STARTING	INFO	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) mulai menjalankan langkah-langkah di. Time

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
WAITING	INFO	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) dibuat di Time dan siap digunakan. - atau - Cluster Amazon EMR ClusterId (ClusterName) selesai menjalankan semua langkah yang tertunda di Time  Note Sebuah cluster di WAITING negara bagian mungkin masih memproses pekerjaan .

Note

Peristiwa dengan kode peristiwa muncul EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity secara berkala saat klaster EMR Anda mengalami kesalahan kapasitas yang tidak mencukupi dari Amazon EC2 untuk armada instans atau grup instans Anda selama operasi pembuatan atau pengubahan ukuran klaster. Untuk informasi tentang cara menanggapi peristiwa ini, lihat [Menanggapi peristiwa kapasitas instans Amazon EMR cluster yang tidak mencukupi](#).

Peristiwa penghentian klaster

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
TERMINATED	Tingkat kepelikan tergantung pada alasan perubahan status, seperti yang ditunjukkan pada hal berikut: CRITICAL jika klaster diakhiri dengan salah satu alasan perubahan status berikut: INTERNAL_ERROR , VALIDATION_ERROR , INSTANCE_	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Amazon EMR Cluster ClusterId (ClusterName) telah dihentikan pada Time dengan alasan. StateChangeReason: Code

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
	FAILURE , BOOTSTRAP_FAILURE , atau STEP_FAILURE . • INFO jika klaster diakhiri dengan salah satu alasan perubahan status berikut: USER_REQUEST atau ALL_STEPS_COMPLETE .			
TERMINATED_WITH_ERRORS	CRITICAL	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Amazon EMR Cluster ClusterId (ClusterName) telah diakhiri dengan kesalahan di Time dengan alasan. StateChangeReason: Code

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
TERMINATE D_WITH_ER RORS	CRITICAL	Perubahan status cluster EMR	tidak ada	Amazon EMR Cluster ClusterId (ClusterName) telah diakhiri dengan kesalahan di Time dengan alasan. StateChangeReason: Code

Instance peristiwa perubahan negara armada

Note

Konfigurasi armada instance hanya tersedia di Amazon EMR rilis 4.8.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk 5.0.0 dan 5.0.3.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
Dari PROVISIONING ke WAITING	INFO		tidak ada	Penyediaan misalnya armada di InstanceFleetID klaster EMR Amazon selesai. ClusterId

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				(ClusterName) Penyediaan dimulai pada Time dan memakan Num waktu beberapa menit. Armada instans sekarang memiliki kapasitas On-Demand Num dan kapasitas Spot. Num Kapasitas Target On-Demand adalahNum, dan kapasitas Spot target adalahNum.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
Dari WAITING ke RESIZING	INFO		tidak ada	Pengubahan ukuran armada misalnya InstanceFleetID di ClusterId (ClusterName) cluster EMR Amazon dimulai pada. Time Armada instans mengubah ukuran dari kapasitas On-Demand Num ke targetNum, dan dari kapasitas Spot Num ke target. Num

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
Dari RESIZING ke WAITING	INFO		tidak ada	Operasi pengubahan ukuran untuk armada misalnya Instance FleetID di ClusterId (Cluster Name) cluster EMR Amazon selesai. Pengubahan ukuran dimulai pada Time dan memakan waktu Num beberapa menit. Armada instans sekarang memiliki kapasitas On-Demand Num dan kapasitas Spot. Num Kapasitas Target On-Demand adalah Num dan kapasitas Spot target adalahNum.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
Dari RESIZING ke WAITING	INFO		tidak ada	Operasi pengubahan ukuran misalnya armada Instance FleetID di ClusterId (Cluster Name) cluster EMR Amazon telah mencapai batas waktu dan berhenti. Pengubahan ukuran dimulai pada Time dan berhenti setelah Num beberapa menit. Armada instans sekarang memiliki kapasitas On-Demand Num dan kapasitas Spot. Num Kapasitas Target On-Demand adalah Num dan kapasitas Spot target adalahNum.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
SUSPENDED	ERROR		tidak ada	Armada instans Instance FleetID di cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) ditangkap karena Time alasan berikut: ReasonDesc
RESIZING	WARNING		tidak ada	Operasi pengubahan ukuran untuk armada misalnya Instance FleetID di ClusterId (ClusterName) cluster EMR Amazon macet karena alasan berikut: ReasonDesc

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
WAITING atau Running	INFO		tidak ada	Operasi pengubahan ukuran misalnya armada Instance FleetID di ClusterId (Cluster Name) klaster EMR Amazon tidak dapat diselesaikan sementara Amazon EMR menambahkan kapasitas Spot di zona ketersediaan. AvailabilityZone Kami telah membatalkan permintaan Anda untuk menyediakan kapasitas Spot tambahan. Untuk tindakan yang disarankan, periksa Fleksibilitas Availability Zone untuk klaster EMR

Status atau perubahan status	Kepelikan	Tipe peristiwa	Kode acara	Pesan
				Amazon dan coba lagi.
WAITING atau Running	INFO		tidak ada	Operasi pengubahan ukuran untuk armada misalnya InstanceFleetID di ClusterId (Cluster Name) cluster EMR Amazon dimulai Entity oleh at. Time

Acara konfigurasi ulang armada instance

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
Konfigurasi Ulang Armada Instance Diminta	INFO	Pengguna telah meminta untuk mengkonfigurasi ulang armada instans InstanceFleetID di Amazon EMR ClusterId cluster ClusterName ().
Konfigurasi Ulang Armada Instance Mulai	INFO	Amazon EMR telah memulai konfigurasi ulang armada instans di cluster EMR Amazon () InstanceF

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
		leetID di. ClusterId ClusterName Time
Konfigurasi Ulang Armada Instance Selesai	INFO	Amazon EMR telah selesai mengonfigurasi ulang armada instans di klaster EMR InstanceFleetID Amazon (). ClusterId ClusterName
Konfigurasi Ulang Armada Instance Gagal	WARNING	Amazon EMR gagal mengonfigurasi ulang armada InstanceFleetID instans di cluster EMR Amazon () di. ClusterId ClusterName Time Konfigurasi ulang gagal karenaReason.
Mulai Pengembalian Konfigurasi Ulang Armada Instance	INFO	Amazon EMR mengembalikan armada InstanceFleetID instans di cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) ke konfigurasi yang berhasil sebelumnya.
Pengembalian Konfigurasi Ulang Armada Instance Selesai	INFO	Amazon EMR selesai mengembalikan armada InstanceFleetID instans di cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) ke konfigurasi yang berhasil sebelumnya.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
Pengembalian Konfigurasi Ulang Armada Instance Gagal	CRITICAL	Amazon EMR tidak dapat mengembalikan armada InstanceFleetID instans di cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) ke konfigurasi yang sebelumnya berhasil di. Time Pengembalian konfigurasi ulang gagal karena. Reason
Pengembalian Konfigurasi Ulang Armada Instance Diblokir	INFO	Amazon EMR biasanya memblokir armada instans di cluster EMR InstanceFleetID Amazon ClusterId (ClusterName) di Time karena armada instans berada di negara bagian. State

Acara mengubah ukuran armada instance

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	ERROR	Batas Waktu Penyediaan Spot	Operasi Resize untuk Instance Fleet InstanceFleetID di Amazon EMR ClusterId (ClusterName) cluster tidak dapat diselesaikan saat memperoleh kapasitas Spot di AZ. Availabil

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
			ityZone Kami sekarang telah membatalkan permintaan Anda dan berhenti mencoba menyediakan kapasitas Spot tambahan dan Armada Instance telah menyediakan an kapasitas Spot sebesar. num Kapasitas Spot Target adalahnum. Untuk informasi lebih lanjut dan tindakan yang disarankan, silakan periksa halaman dokumentasi di sini dan coba lagi.

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	ERROR	Batas Waktu Penyediaan Sesuai Permintaan	Operasi Resize untuk Instance Fleet InstanceFleetID di Amazon EMR ClusterId (Cluster Name) cluster tidak dapat diselesaikan saat memperoleh kapasitas On-Demand di AZ. AvailabilityZone Kami sekarang telah membatalkan permintaan Anda dan berhenti mencoba menyediakan kapasitas On-Demand tambahan dan Armada Instance telah menyediakan kapasitas On-Demand sebesar. num Kapasitas Target On-Demand adalahnum. Untuk informasi lebih lanjut dan tindakan yang disarankan, silakan periksa halaman dokumentasi di sini dan coba lagi.

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Kapasitas Instans Tidak Cukup	Kami tidak dapat menyelesaikan operasi pengubahan ukuran untuk Armada Instance InstanceFleetID di ClusterId (ClusterName) klaster EMR karena Amazon EC2 memiliki kapasitas Spot yang tidak mencukupi untuk jenis Instans dan kapasitas Sesuai Permintaan yang tidak mencukupi untuk [Instancetype1, Instancetype2] tipe Instans di Availability Zone. [Instancetype3, Instancetype4] [AvailabilityZone1] Se jauh ini, armada instans telah menyediakan kapasitas On-Demand num dan target kapasitas On-Demand adalah. num Kapasitas Spot yang disediakan adalah num dan

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
			kapasitas Spot target adalah. num Lihat dokumentasi di sini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menanggapi acara ini.

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Batas Waktu Penyediaan Spot - Mengubah Ukuran Terus	Kami masih menyediakan kapasitas Spot untuk operasi pengubahan ukuran Armada Instance yang dimulai pada time misalnya ID armada di cluster EMR InstanceFleetID Amazon untuk di AZ. ClusterId (ClusterName) [Instance type1, Instance type2] AvailabilityZone Untuk operasi pengubahan ukuran sebelumnya yang dimulai pada time, periode batas waktu berakhir, sehingga Amazon EMR menghentikan penyediaan kapasitas Spot setelah menambahkan jumlah instans yang diminta ke armada instans Anda. num Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
			halaman dokumentasi di sini .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Batas Waktu Penyediaan Sesuai Permintaan - Mengubah Ukuran Terus	Kami masih menyediakan kapasitas Sesuai Permintaan untuk operasi pengubahan ukuran Armada Instance yang dimulai pada misalnya ID armada di time klaster EMR InstanceFleetID Amazon untuk di AZ. ClusterId (ClusterName) [InstanceType1, InstanceType2] AvailabilityZone Untuk operasi pengubahan ukuran sebelumnya yang dimulai pada time, periode batas waktu berakhir, sehingga Amazon EMR berhenti menyediakan kapasitas Sesuai Permintaan setelah menambahkan num instans yang diminta ke armada instans Anda. num Untuk informasi lebih

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
			lanjut, silakan periksa halaman dokumentasi di sini .
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Alamat Gratis Tidak Cukup di Subnet	Kami tidak dapat menyelesaikan operasi pengubahan ukuran untuk armada instance <code>InstanceFleetID</code> di <code>ClusterId</code> (<code>ClusterName</code>) klaster EMR Amazon karena subnet yang ditentukan [<code>Subnet1</code> , <code>Subnet2</code>] tidak berisi cukup alamat IP pribadi gratis untuk memenuhi permintaan Anda. Gunakan <code>DescribeSubnets</code> operasi untuk melihat berapa banyak alamat IP yang tersedia (tidak digunakan) di subnet Anda. Untuk informasi tentang cara merespons peristiwa ini, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas vCPU Terlampau	Pengubahan ukuran armada instans InstanceFleetID di ClusterName klaster EMR Amazon tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah CPUs v (unit pemrosesan virtual) yang ditetapkan ke instans yang sedang berjalan di instans Anda. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas Hitungan Instans Spot Terlampaui	Penyediaan armada instans InstanceFleetID di kluster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah Instans Spot yang dapat Anda luncurkan. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .
Pengubahan ukuran armada instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas Instans Terlampaui	Penyediaan armada instans InstanceFleetID di kluster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah instans sesuai permintaan yang dapat Anda jalankan. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya tentang kode Kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Note

Peristiwa batas waktu penyediaan dipancarkan saat Amazon EMR berhenti menyediakan kapasitas Spot atau On-Demand untuk armada setelah batas waktu berakhir. Untuk informasi tentang cara menanggapi peristiwa ini, lihat [Menanggapi peristiwa batas waktu tunggu armada instans cluster EMR Amazon](#).

Peristiwa grup instans

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Dari RESIZING ke Running	INFO	tidak ada	Operasi pengubahan ukuran untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (Cluster Name) klaster EMR Amazon selesai. Sekarang memiliki hitungan instanceNum. Pengubahan ukuran dimulai pada Time dan membutuhkan waktu Num beberapa menit untuk menyelesaikannya.
Dari RUNNING ke RESIZING	INFO	tidak ada	Pengubahan ukuran untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) klaster EMR Amazon dimulai pada. Time Ini mengubah ukuran

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
			dari hitungan instance Num keNum.
SUSPENDED	ERROR	tidak ada	Grup instans InstanceGroupID di cluster EMR Amazon ClusterId (ClusterName) ditangkap karena Time alasan berikut:. ReasonDesc
RESIZING	WARNING	tidak ada	Operasi pengubahan ukuran untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) klaster EMR Amazon macet karena alasan berikut:. ReasonDesc

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran grup instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Kapasitas Instans Tidak Cukup	Kami tidak dapat menyelesaikan operasi pengubahan ukuran yang dimulai pada Grup Instance di <code>ClusterId</code> (<code>ClusterName</code>) klaster EMR time karena Amazon EC2 Spot/On Demand tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk jenis Instans InstanceGroupID [Instance type] di Availability Zone. [AvailabilityZone1] Sejauh ini, grup instance memiliki jumlah instance berjalan num dan jumlah instance yang diminta adalah num. Lihat dokumentasi di sini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menanggapi acara ini.

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran grup instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Alamat Gratis Tidak Cukup di Subnet	Kami tidak dapat menyelesaikan operasi pengubahan ukuran untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) klaster EMR Amazon karena subnet yang ditentukan [Subnet1, Subnet2] tidak berisi alamat IP pribadi gratis yang cukup untuk memenuhi permintaan Anda. Gunakan DescribeSubnets operasi untuk melihat berapa banyak alamat IP yang tersedia (tidak digunakan) di subnet Anda. Untuk informasi tentang cara merespons peristiwa ini, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran grup instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas vCPU Terlampau	Pengubahan ukuran grup instans InstanceGroupID di ClusterName klaster EMR Amazon tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah CPUs v (unit pemrosesan virtual) yang ditetapkan ke instans yang sedang berjalan di instans Anda. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Pengubahan ukuran grup instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas Hitungan Instans Spot Terlampaui	Penyediaan grup instans InstanceGroupID di kluster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah Instans Spot yang dapat Anda luncurkan. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode kesalahan untuk Amazon EC2 API .
Pengubahan ukuran grup instans EMR	WARNING	Penyediaan EC2 - Batas Instans Terlampaui	Penyediaan grup instans InstanceGroupID di kluster EMR Amazon ClusterID (ClusterName) tertunda karena Anda telah mencapai batas jumlah instans sesuai permintaan yang dapat Anda jalankan. account (accountId) Untuk informasi selengkapnya tentang kode Kesalahan untuk Amazon EC2 API .

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan
Dari RUNNING ke RESIZING	INFO	tidak ada	Pengubahan ukuran untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) kluster EMR Amazon dimulai Entity oleh at. Time

 Note

Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi kluster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam kluster berjalan. Anda melakukan ini dengan menggunakan konsol Amazon EMR, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Kluster Berjalan](#).

Tabel berikut mencantumkan peristiwa Amazon EMR, untuk operasi konfigurasi ulang, bersama dengan status atau perubahan status yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut, kepelikan peristiwa, dan pesan peristiwa.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
RUNNING	INFO	Konfigurasi ulang untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) kluster EMR Amazon dimulai oleh pengguna di. Time Versi konfigurasi yang diminta adalahNum.
Dari RECONFIGURING ke Running	INFO	Operasi konfigurasi ulang untuk grup instans

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
		InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) kluster EMR Amazon selesai. Konfigurasi ulang dimulai pada Time dan membutuhkan waktu Num beberapa menit untuk menyelesaikannya. Versi konfigurasi saat ini adalahNum.
Dari RUNNING ke RECONFIGURING in	INFO	Konfigurasi ulang untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) klaster EMR Amazon dimulai pada. Time Ini mengkonfigurasi dari nomor versi Num ke nomor Num versi.
RESIZING	INFO	Mengkonfigurasi ulang operasi ke versi konfigurasi Num untuk grup instans InstanceGroupID di kluster ClusterId (ClusterName) EMR Amazon diblokir sementara Time karena grup instans masuk. State

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
RECONFIGURING	INFO	Mengubah ukuran operasi menuju jumlah instans Num untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) kluster EMR Amazon diblokir Time sementara karena grup instans masuk. State
RECONFIGURING	WARNING	Operasi konfigurasi ulang untuk grup instans InstanceGroupID di ClusterId (ClusterName) kluster EMR Amazon gagal Time dan Num membutuhkan waktu beberapa menit untuk gagal. Versi konfigurasi yang gagal adalahNum.
RECONFIGURING	INFO	Konfigurasi kembali ke nomor versi sukses sebelumnya a Num untuk grup instans InstanceGroupID di cluster EMR Amazon di. ClusterId (ClusterName) Time Versi konfigurasi baru adalahNum.

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
Dari RECONFIGURING ke Running	INFO	Konfigurasi berhasil dikembalikan ke versi sukses sebelumnya Num untuk grup instans InstanceGroupID di cluster EMR Amazon di. ClusterId (ClusterName) Time Versi konfigurasi baru adalahNum.
Dari RECONFIGURING ke SUSPENDED	CRITICAL	Gagal mengembalikan ke versi sukses sebelumnya Num untuk grup Instans InstanceGroupID di klaster EMR ClusterId (ClusterName) Amazon di. Time

Peristiwa kebijakan penskalaan otomatis

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
PENDING	INFO	Kebijakan Auto Scaling ditambahkan ke grup instans di klaster EMR InstanceGroupID Amazon di. ClusterId (ClusterName) Time Kebijakan ini lampiran tertunda. - atau - Kebijakan Auto Scaling untuk grup instans di klaster ClusterId (ClusterName) EMR InstanceG

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
		roupID Amazon telah diperbarui di. Time Kebijakan ini lampiran tertunda.
ATTACHED	INFO	Kebijakan Auto Scaling untuk grup instans di klaster ClusterId (Cluster Name) EMR InstanceGroupID Amazon dilampirkan pada. Time
DETACHED	INFO	Kebijakan Auto Scaling untuk grup instans di kluster ClusterId (Cluster Name) EMR InstanceGroupID Amazon terlepas di. Time
FAILED	ERROR	Kebijakan Auto Scaling untuk grup instans di klaster EMR InstanceGroupID Amazon tidak ClusterId (ClusterName) dapat dilampirkan dan gagal di. Time - atau - Kebijakan Auto Scaling untuk grup instans di klaster EMR InstanceGroupID Amazon tidak ClusterId (ClusterName) dapat dilepas dan gagal. Time

Peristiwa langkah

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
PENDING	INFO	Langkah StepID (StepName) telah ditambahkan ke Amazon EMR cluster ClusterId (ClusterName) di Time dan sedang menunggu eksekusi.
CANCEL_PENDING	WARN	Langkah StepID (StepName) di Amazon EMR cluster dibatalkan pada Time dan ClusterId (ClusterName) sedang menunggu pembatalan.
RUNNING	INFO	Langkah StepID (StepName) di Amazon EMR cluster ClusterId (ClusterName) mulai berjalan di. Time
COMPLETED	INFO	Langkah StepID (StepName) di Amazon EMR cluster ClusterId (ClusterName) menyelesaikan eksekusi di. Time Langkah mulai berjalan Time dan membutuhkan waktu Num beberapa menit untuk menyelesaikannya.
CANCELLED	WARN	Permintaan pembatalan telah berhasil untuk langkah klaster di klaster EMR

Status atau perubahan status	Kepelikan	Pesan
		StepID (StepName) Amazon ClusterId (ClusterName) diTime, dan langkahnya sekarang dibatalkan.
FAILED	ERROR	Langkah StepID (StepName) di Amazon EMR cluster ClusterId (ClusterName) gagal di. Time

Peristiwa penggantian simpul yang tidak sehat

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan	
Amazon EMR penggantian simpul yang tidak sehat	INFO	Node inti yang tidak sehat terdeteksi	Amazon EMR telah mengident ifikasi bahwa instance inti [instanceID (Instance Name)] InstanceG roup/Flee t dalam cluster EMR Amazon adalah. clusterID (ClusterN ame) UNHEALTHY Amazon EMR akan mencoba	

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan	
			memulihkan atau mengganti instance dengan anggun. UNHEALTHY	

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan	
Amazon EMR penggantian simpul yang tidak sehat	INFO	Node inti tidak sehat - penggantian dinonaktifkan	Amazon EMR telah mengidentifikasi bahwa instance inti [instanceID (Instance Name)] InstanceGroup/Fleet dalam cluster EMR Amazon adalah. (clusterID) (ClusterName) UNHEALTHY Aktifkan penggantian node inti yang tidak sehat dan anggun di klaster Anda untuk memungkinkan Amazon EMR mengganti UNHEALTHY instans dengan baik jika instans tidak dapat dipulihkan.	

CloudWatch peristiwa dan metrik dari Amazon EMR

2244

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan	
			salah satu alasan mengapa Amazon EMR tidak dapat menghapus node adalah karena cluster tidak akan memiliki node inti yang tersisa.	

Tipe peristiwa	Kepelikan	Kode acara	Pesan	
Amazon EMR penggantian simpul yang tidak sehat	INFO	Node inti yang tidak sehat pulih	Amazon EMR telah memulihkan instans UNHEALTHY inti Anda [instanceID (Instance Name)] di InstanceGroup/Fleet kluster EMR Amazon clusterID (ClusterName)	

Untuk informasi selengkapnya tentang penggantian node yang tidak sehat, lihat [Mengganti node yang tidak sehat](#).

Melihat acara dengan konsol EMR Amazon

Untuk setiap kluster, Anda dapat melihat daftar sederhana dari peristiwa di panel detail, yang berisi daftar peristiwa dalam urutan kejadian. Anda juga dapat melihat semua peristiwa untuk semua kluster dalam suatu wilayah dalam urutan kejadian.

Jika Anda tidak ingin pengguna melihat semua peristiwa kluster untuk suatu wilayah, tambahkan pernyataan yang menolak izin ("Effect": "Deny") untuk tindakan `elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole` ke kebijakan yang melekat pada pengguna tersebut.

Untuk melihat peristiwa untuk semua cluster di Wilayah dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Acara.

Untuk melihat peristiwa untuk klaster tertentu dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih cluster.
3. Untuk melihat semua acara Anda, pilih tab Acara di halaman detail klaster.

Menanggapi CloudWatch peristiwa dari Amazon EMR

[Bagian ini menjelaskan berbagai cara agar Anda dapat menanggapi peristiwa yang dapat ditindaklanjuti yang dipancarkan Amazon EMR sebagai pesan acara. CloudWatch](#) Cara Anda dapat menanggapi peristiwa termasuk membuat aturan, mengatur alarm, dan respons lainnya. Bagian-bagian berikut mencakup tautan ke prosedur dan tanggapan yang diberikan ulang ke genap umum.

Topik

- [Membuat aturan untuk acara EMR Amazon dengan CloudWatch](#)
- [Menyetel alarm pada CloudWatch metrik dari Amazon EMR](#)
- [Menanggapi peristiwa kapasitas instans Amazon EMR cluster yang tidak mencukupi](#)
- [Menanggapi peristiwa batas waktu tunggu armada instans cluster EMR Amazon](#)

Membuat aturan untuk acara EMR Amazon dengan CloudWatch

Amazon EMR secara otomatis mengirimkan acara ke aliran CloudWatch acara. Anda dapat membuat aturan yang mencocokkan peristiwa ke pola tertentu, dan merutekan peristiwa ke target untuk mengambil tindakan, seperti mengirim notifikasi email. Pola dicocokkan terhadap peristiwa objek JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang detail acara EMR Amazon, lihat peristiwa [EMR Amazon di Panduan Pengguna](#) Acara Amazon CloudWatch .

Untuk informasi tentang menyiapkan aturan CloudWatch acara, lihat [Membuat CloudWatch aturan yang memicu peristiwa](#).

Menyetel alarm pada CloudWatch metrik dari Amazon EMR

Amazon EMR mendorong metrik ke Amazon. CloudWatch Sebagai tanggapan, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk menyetel alarm pada metrik Amazon EMR Anda. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi alarm CloudWatch untuk mengirim Anda email kapan saja penggunaan HDFS

naik di atas 80%. Untuk petunjuk terperinci, lihat [Membuat atau mengedit CloudWatch alarm](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Menanggapi peristiwa kapasitas instans Amazon EMR cluster yang tidak mencukupi

Ikhtisar

Cluster EMR Amazon mengembalikan kode peristiwa EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity ketika Availability Zone yang dipilih tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan awal atau pengubahan ukuran klaster Anda. Peristiwa akan muncul secara berkala dengan grup instans dan armada instans jika EMR Amazon berulang kali menemukan pengecualian kapasitas yang tidak mencukupi dan tidak dapat memenuhi permintaan penyediaan Anda untuk operasi pengaktifan klaster atau pengubahan ukuran klaster.

Halaman ini menjelaskan cara terbaik Anda merespons jenis peristiwa ini saat terjadi untuk klaster EMR Anda.

Respons yang disarankan untuk acara kapasitas yang tidak mencukupi

Kami menyarankan Anda menanggapi peristiwa kapasitas yang tidak memadai dengan salah satu cara berikut:

- Tunggu kapasitas untuk pulih. Kapasitas sering bergeser, sehingga pengecualian kapasitas yang tidak mencukupi dapat pulih dengan sendirinya. Cluster Anda akan mulai atau selesai mengubah ukuran segera setelah kapasitas Amazon EC2 tersedia.
- Atau, Anda dapat menghentikan klaster, memodifikasi konfigurasi tipe instans, dan membuat klaster baru dengan permintaan konfigurasi klaster yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Fleksibilitas Availability Zone untuk klaster EMR Amazon](#).

Anda juga dapat mengatur aturan atau respons otomatis terhadap peristiwa kapasitas yang tidak mencukupi, seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya.

Pemulihan otomatis dari peristiwa kapasitas yang tidak mencukupi

Anda dapat membangun otomatisasi dalam menanggapi peristiwa EMR Amazon seperti yang memiliki kode acara. EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity Misalnya, AWS Lambda fungsi berikut mengakhiri klaster EMR dengan grup instans yang menggunakan instance On-Demand, dan kemudian membuat klaster EMR baru dengan grup instans yang berisi tipe instans yang berbeda dari permintaan asli.

Kondisi berikut memicu proses otomatis terjadi:

- Peristiwa kapasitas yang tidak mencukupi telah dipancarkan untuk node primer atau inti selama lebih dari 20 menit.
- Cluster tidak dalam keadaan READY atau WAITING. Untuk informasi lebih lanjut tentang status klaster EMR, lihat. [Memahami siklus hidup klaster](#)

Note

Ketika Anda membangun proses otomatis untuk pengecualian kapasitas yang tidak mencukupi, Anda harus mempertimbangkan bahwa peristiwa kapasitas yang tidak mencukupi dapat dipulihkan. Kapasitas sering bergeser dan cluster Anda akan melanjutkan pengubahan ukuran atau mulai beroperasi segera setelah kapasitas Amazon EC2 tersedia.

Example berfungsi untuk menanggapi peristiwa kapasitas yang tidak mencukupi

```
// Lambda code with Python 3.10 and handler is lambda_function.lambda_handler
// Note: related IAM role requires permission to use Amazon EMR

import json
import boto3
import datetime
from datetime import timezone

INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_DETAIL_TYPE = "EMR Instance Group Provisioning"
INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_EVENT_CODE = (
    "EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity"
)
ALLOWED_INSTANCE_TYPES_TO_USE = [
    "m5.xlarge",
    "c5.xlarge",
    "m5.4xlarge",
    "m5.2xlarge",
    "t3.xlarge",
]
CLUSTER_START_ACCEPTABLE_STATES = ["WAITING", "RUNNING"]
CLUSTER_START_SLA = 20

CLIENT = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")
```

```

# checks if the incoming event is 'EMR Instance Fleet Provisioning' with eventCode 'EC2
provisioning - Insufficient Instance Capacity'
def is_insufficient_capacity_event(event):
    if not event["detail"]:
        return False
    else:
        return (
            event["detail-type"] == INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_DETAIL_TYPE
            and event["detail"]["eventCode"]
            == INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_EVENT_CODE
        )

# checks if the cluster is eligible for termination
def is_cluster_eligible_for_termination(event, describeClusterResponse):
    # instanceGroupType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceGroupType = event["detail"]["instanceGroupType"]
    clusterCreationTime = describeClusterResponse["Cluster"]["Status"]["Timeline"][
        "CreationDateTime"
    ]
    clusterState = describeClusterResponse["Cluster"]["Status"]["State"]

    now = datetime.datetime.now()
    now = now.replace(tzinfo=timezone.utc)
    isClusterStartSlaBreached = clusterCreationTime < now - datetime.timedelta(
        minutes=CLUSTER_START_SLA
    )

    # Check if instance group receiving Insufficient capacity exception is CORE or
    PRIMARY (MASTER),
    # and it's been more than 20 minutes since cluster was created but the cluster
    state and the cluster state is not updated to RUNNING or WAITING
    if (
        (instanceGroupType == "CORE" or instanceGroupType == "MASTER")
        and isClusterStartSlaBreached
        and clusterState not in CLUSTER_START_ACCEPTABLE_STATES
    ):
        return True
    else:
        return False

# Choose item from the list except the exempt value

```

```

def choice_excluding(exempt):
    for i in ALLOWED_INSTANCE_TYPES_TO_USE:
        if i != exempt:
            return i

# Create a new cluster by choosing different InstanceType.
def create_cluster(event):
    # instanceGroupType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceGroupType = event["detail"]["instanceGroupType"]

    # Following two lines assumes that the customer that created the cluster already
    # knows which instance types they use in original request
    instanceTypesFromOriginalRequestMaster = "m5.xlarge"
    instanceTypesFromOriginalRequestCore = "m5.xlarge"

    # Select new instance types to include in the new createCluster request
    instanceTypeForMaster = (
        instanceTypesFromOriginalRequestMaster
        if instanceGroupType != "MASTER"
        else choice_excluding(instanceTypesFromOriginalRequestMaster)
    )
    instanceTypeForCore = (
        instanceTypesFromOriginalRequestCore
        if instanceGroupType != "CORE"
        else choice_excluding(instanceTypesFromOriginalRequestCore)
    )

    print("Starting to create cluster...")
    instances = {
        "InstanceGroups": [
            {
                "InstanceRole": "MASTER",
                "InstanceCount": 1,
                "InstanceType": instanceTypeForMaster,
                "Market": "ON_DEMAND",
                "Name": "Master",
            },
            {
                "InstanceRole": "CORE",
                "InstanceCount": 1,
                "InstanceType": instanceTypeForCore,
                "Market": "ON_DEMAND",
                "Name": "Core",
            },
        ],
    }

```

```

        },
    ]
}
response = CLIENT.run_job_flow(
    Name="Test Cluster",
    Instances=instances,
    VisibleToAllUsers=True,
    JobFlowRole="EMR_EC2_DefaultRole",
    ServiceRole="EMR_DefaultRole",
    ReleaseLabel="emr-6.10.0",
)

return response["JobFlowId"]

# Terminated the cluster using clusterId received in an event
def terminate_cluster(event):
    print("Trying to terminate cluster, clusterId: " + event["detail"]["clusterId"])
    response = CLIENT.terminate_job_flows(JobFlowIds=[event["detail"]["clusterId"]])
    print(f"Terminate cluster response: {response}")

def describe_cluster(event):
    response = CLIENT.describe_cluster(ClusterId=event["detail"]["clusterId"])
    return response

def lambda_handler(event, context):
    if is_insufficient_capacity_event(event):
        print(
            "Received insufficient capacity event for instanceGroup, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

        describeClusterResponse = describe_cluster(event)

        shouldTerminateCluster = is_cluster_eligible_for_termination(
            event, describeClusterResponse
        )
        if shouldTerminateCluster:
            terminate_cluster(event)

            clusterId = create_cluster(event)
            print("Created a new cluster, clusterId: " + clusterId)

```

```
else:
    print(
        "Cluster is not eligible for termination, clusterId: "
        + event["detail"]["clusterId"]
    )

else:
    print("Received event is not insufficient capacity event, skipping")
```

Menanggapi peristiwa batas waktu tunggu armada instans cluster EMR Amazon

Ikhtisar

Cluster EMR Amazon memancarkan [peristiwa](#) saat menjalankan operasi pengubahan ukuran untuk cluster armada misalnya. Peristiwa batas waktu penyediaan dipancarkan saat Amazon EMR berhenti menyediakan kapasitas Spot atau On-Demand untuk armada setelah batas waktu berakhir. Durasi batas waktu dapat dikonfigurasi oleh pengguna sebagai bagian dari [spesifikasi pengubahan ukuran untuk armada](#) instance. Dalam skenario pengubahan ukuran berturut-turut untuk armada instans yang sama, Amazon EMR memancarkan Spot provisioning timeout - continuing resize atau On-Demand provisioning timeout - continuing resize peristiwa saat batas waktu untuk operasi pengubahan ukuran saat ini kedaluwarsa. Kemudian mulai menyediakan kapasitas untuk operasi pengubahan ukuran armada berikutnya.

Menanggapi peristiwa timeout pengubahan ukuran armada instance

Kami menyarankan Anda menanggapi peristiwa batas waktu penyediaan dengan salah satu cara berikut:

- Kunjungi kembali [spesifikasi pengubahan ukuran](#) dan coba lagi operasi pengubahan ukuran. Karena kapasitas sering bergeser, cluster Anda akan berhasil mengubah ukuran segera setelah kapasitas Amazon EC2 tersedia. Kami menyarankan pelanggan untuk mengonfigurasi nilai yang lebih rendah untuk durasi waktu tunggu untuk pekerjaan yang membutuhkan lebih ketatSLAs.
- Atau, Anda dapat:
 - Luncurkan klaster baru dengan beragam jenis instans berdasarkan [praktik terbaik misalnya dan fleksibilitas Availability Zone](#) atau
 - Luncurkan cluster dengan kapasitas On-Demand
- Untuk waktu tunggu penyediaan - melanjutkan acara pengubahan ukuran, Anda juga dapat menunggu operasi pengubahan ukuran diproses. Amazon EMR akan terus memproses secara

berurutan operasi pengubahan ukuran yang dipicu untuk armada, dengan menghormati spesifikasi pengubahan ukuran yang dikonfigurasi.

Anda juga dapat mengatur aturan atau tanggapan otomatis untuk acara ini seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya.

Pemulihan otomatis dari peristiwa batas waktu penyediaan

Anda dapat membangun otomatisasi dalam menanggapi peristiwa EMR Amazon dengan kode Spot Provisioning timeout acara. Misalnya, AWS Lambda fungsi berikut mematikan kluster EMR dengan armada instance yang menggunakan instance Spot untuk node Tugas, dan kemudian membuat kluster EMR baru dengan armada instance yang berisi tipe instans yang lebih beragam daripada permintaan asli. Dalam contoh ini, Spot Provisioning timeout peristiwa yang dipancarkan untuk node tugas akan memicu eksekusi fungsi Lambda.

Example Contoh fungsi untuk menanggapi **Spot Provisioning timeout** peristiwa

```
// Lambda code with Python 3.10 and handler is lambda_function.lambda_handler
// Note: related IAM role requires permission to use Amazon EMR

import json
import boto3
import datetime
from datetime import timezone

SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_DETAIL_TYPE = "EMR Instance Fleet Resize"
SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_EVENT_CODE = (
    "Spot Provisioning timeout"
)

CLIENT = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")

# checks if the incoming event is 'EMR Instance Fleet Resize' with eventCode 'Spot
# provisioning timeout'
def is_spot_provisioning_timeout_event(event):
    if not event["detail"]:
        return False
    else:
        return (
            event["detail-type"] == SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_DETAIL_TYPE
            and event["detail"]["eventCode"]
            == SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_EVENT_CODE
```

```

    )

# checks if the cluster is eligible for termination
def is_cluster_eligible_for_termination(event, describeClusterResponse):
    # instanceFleetType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceFleetType = event["detail"]["instanceFleetType"]

    # Check if instance fleet receiving Spot provisioning timeout event is TASK
    if (instanceFleetType == "TASK"):
        return True
    else:
        return False

# create a new cluster by choosing different InstanceType.
def create_cluster(event):
    # instanceFleetType cloud be CORE, MASTER OR TASK
    instanceFleetType = event["detail"]["instanceFleetType"]

    # the following two lines assumes that the customer that created the cluster
    already knows which instance types they use in original request
    instanceTypesFromOriginalRequestMaster = "m5.xlarge"
    instanceTypesFromOriginalRequestCore = "m5.xlarge"

    # select new instance types to include in the new createCluster request
    instanceTypesForTask = [
        "m5.xlarge",
        "m5.2xlarge",
        "m5.4xlarge",
        "m5.8xlarge",
        "m5.12xlarge"
    ]

    print("Starting to create cluster...")
    instances = {
        "InstanceFleets": [
            {
                "InstanceFleetType": "MASTER",
                "TargetOnDemandCapacity": 1,
                "TargetSpotCapacity": 0,
                "InstanceTypeConfigs": [
                    {
                        'InstanceType': instanceTypesFromOriginalRequestMaster,

```



```

        "WeightedCapacity":1,
      }
    ]
  },
  {
    "InstanceFleetType":"CORE",
    "TargetOnDemandCapacity":1,
    "TargetSpotCapacity":0,
    "InstanceTypeConfigs":[
      {
        'InstanceType': instanceTypesFromOriginalRequestCore,
        "WeightedCapacity":1,
      }
    ]
  },
  {
    "InstanceFleetType":"TASK",
    "TargetOnDemandCapacity":0,
    "TargetSpotCapacity":100,
    "LaunchSpecifications":{},
    "InstanceTypeConfigs":[
      {
        'InstanceType': instanceTypesForTask[0],
        "WeightedCapacity":1,
      },
      {
        'InstanceType': instanceTypesForTask[1],
        "WeightedCapacity":2,
      },
      {
        'InstanceType': instanceTypesForTask[2],
        "WeightedCapacity":4,
      },
      {
        'InstanceType': instanceTypesForTask[3],
        "WeightedCapacity":8,
      },
      {
        'InstanceType': instanceTypesForTask[4],
        "WeightedCapacity":12,
      }
    ],
    "ResizeSpecifications": {
      "SpotResizeSpecification": {

```

```

        "TimeoutDurationMinutes": 30
    }
}
    }
]
}
response = CLIENT.run_job_flow(
    Name="Test Cluster",
    Instances=instances,
    VisibleToAllUsers=True,
    JobFlowRole="EMR_EC2_DefaultRole",
    ServiceRole="EMR_DefaultRole",
    ReleaseLabel="emr-6.10.0",
)

return response["JobFlowId"]

# terminated the cluster using clusterId received in an event
def terminate_cluster(event):
    print("Trying to terminate cluster, clusterId: " + event["detail"]["clusterId"])
    response = CLIENT.terminate_job_flows(JobFlowIds=[event["detail"]["clusterId"]])
    print(f"Terminate cluster response: {response}")

def describe_cluster(event):
    response = CLIENT.describe_cluster(ClusterId=event["detail"]["clusterId"])
    return response

def lambda_handler(event, context):
    if is_spot_provisioning_timeout_event(event):
        print(
            "Received spot provisioning timeout event for instanceFleet, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

        describeClusterResponse = describe_cluster(event)

        shouldTerminateCluster = is_cluster_eligible_for_termination(
            event, describeClusterResponse
        )
        if shouldTerminateCluster:
            terminate_cluster(event)

```

```
        clusterId = create_cluster(event)
        print("Created a new cluster, clusterId: " + clusterId)
    else:
        print(
            "Cluster is not eligible for termination, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

    else:
        print("Received event is not spot provisioning timeout event, skipping")
```

Lihat metrik aplikasi cluster menggunakan Ganglia dengan Amazon EMR

Ganglia tersedia dengan rilis EMR Amazon antara 4.2 dan 6.15. Ganglia adalah proyek sumber terbuka yang merupakan sistem terdistribusi yang dapat diskalakan, yang dirancang untuk memantau kluster dan grid sekaligus meminimalisir dampak terhadap performanya. Ketika Anda mengaktifkan Ganglia di kluster Anda, Anda dapat menghasilkan laporan dan melihat performa kluster secara keseluruhan, serta memeriksa performa masing-masing instans simpul. Ganglia juga dikonfigurasi untuk menyerap dan memvisualisasikan metrik Hadoop dan Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganglia](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR.

Pencatatan AWS panggilan EMR API menggunakan AWS CloudTrail

AWS EMR terintegrasi dengan [AWS CloudTrail](#), layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau. Layanan AWS CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk AWS EMR sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol AWS EMR dan panggilan kode ke operasi AWS EMR API. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke AWS EMR, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan tersebut dibuat oleh Layanan AWS lain.

CloudTrail aktif di Akun AWS ketika Anda membuat akun dan Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail Acara. Riwayat CloudTrail Acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir dari peristiwa manajemen yang direkam dalam file. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail Acara](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat Acara.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung dalam 90 hari Akun AWS terakhir Anda, buat jejak atau penyimpanan data acara [CloudTrailDanau](#).

CloudTrail jalan setapak

Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Semua jalur yang dibuat menggunakan Konsol Manajemen AWS Multi-region. Anda dapat membuat jalur Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Membuat jejak Multi-wilayah disarankan karena Anda menangkap aktivitas Wilayah AWS di semua akun Anda. Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda hanya dapat melihat peristiwa yang dicatat di jejak. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya tentang jejak, lihat [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#) dan [Membuat jejak untuk organisasi](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket Amazon S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

CloudTrail Menyimpan data acara danau

CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL pada acara Anda. CloudTrail [Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC](#). ORC adalah format penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara [tingkat lanjut](#). Penyeleksi yang Anda terapkan ke penyimpanan data acara mengontrol peristiwa mana yang bertahan dan tersedia untuk Anda kueri. Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri menimbulkan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa,

dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

AWS Peristiwa data EMR di CloudTrail

[Peristiwa data](#) memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya (misalnya, membaca atau menulis ke objek Amazon S3). Ini juga dikenal sebagai operasi bidang data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi. Secara default, CloudTrail tidak mencatat peristiwa data. Riwayat CloudTrail peristiwa tidak merekam peristiwa data.

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Anda dapat mencatat peristiwa data untuk jenis sumber daya AWS EMR menggunakan CloudTrail konsol AWS CLI, atau operasi CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mencatat peristiwa data, lihat [Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS](#) dan [Logging peristiwa data dengan AWS Command Line Interface](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Tabel berikut mencantumkan jenis sumber daya AWS EMR yang dapat Anda log peristiwa data. Kolom tipe peristiwa data (konsol) menunjukkan nilai yang akan dipilih dari daftar tipe peristiwa Data di CloudTrail konsol. Kolom nilai `resources.type` menunjukkan **resources.type** nilai, yang akan Anda tentukan saat mengonfigurasi penjeleksi acara lanjutan menggunakan or. AWS CLI CloudTrail APIs CloudTrailKolom Data yang APIs dicatat ke menampilkan panggilan API yang dicatat CloudTrail untuk jenis sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API ini, lihat referensi [CLI Amazon EMR WAL \(EMRWAL\)](#). Amazon EMR mencatat beberapa operasi API Data ke operasi HBase sistem CloudTrail yang tidak pernah Anda panggil secara langsung. Operasi ini tidak ada dalam referensi CLI EMRWAL.

Jenis peristiwa data (konsol)	nilai <code>resources.type</code>	Data APIs masuk CloudTrail
Ruang kerja log tulis di depan Amazon EMR	<code>AWS::EMRWAL::Workspace</code>	• <code>GetCurrentWALTime</code> • <code>ListTagsForResource</code> • Daftar WALs • <code>ListWorkspaces</code> • <code>TrimWal</code>

Jenis peristiwa data (konsol)	nilai resources.type	Data APIs masuk CloudTrail
		Lengkap WALFlush

Anda dapat mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk memfilter pada eventNamereadOnly,, dan resources .ARN bidang untuk mencatat hanya peristiwa yang penting bagi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [AdvancedFieldSelector](#) di Referensi AWS CloudTrail API.

AWS Acara manajemen EMR di CloudTrail

[Acara manajemen](#) memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di Anda Akun AWS. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang kontrol. Secara default, CloudTrail mencatat peristiwa manajemen.

AWS EMR mencatat semua operasi pesawat kontrol AWS EMR sebagai peristiwa manajemen. [Untuk daftar operasi bidang kontrol AWS EMR yang dicatat oleh AWS EMR, CloudTrail lihat Referensi API AWS EMR.](#)

AWS Contoh acara EMR

Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang operasi API yang diminta, tanggal dan waktu operasi, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan RunJobFlow tindakan.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.01",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/temporary-user-xx-7M",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "temporary-user-xx-7M"
      },
      "eventTime": "2018-03-31T17:59:21Z",
      "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
```

```

    "eventName": "RunJobFlow",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/xx Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/xx",
    "requestParameters": {
        "tags": [
            {
                "value": "prod",
                "key": "domain"
            },
            {
                "value": "us-west-2",
                "key": "realm"
            },
            {
                "value": "VERIFICATION",
                "key": "executionType"
            }
        ],
        "instances": {
            "slaveInstanceType": "m5.xlarge",
            "ec2KeyName": "emr-integtest",
            "instanceCount": 1,
            "masterInstanceType": "m5.xlarge",
            "keepJobFlowAliveWhenNoSteps": true,
            "terminationProtected": false
        },
        "visibleToAllUsers": false,
        "name": "MyCluster",
        "ReleaseLabel": "emr-5.16.0"
    },
    "responseElements": {
        "jobFlowId": "j-2WDJCGEG4E6AJ"
    },
    "requestID": "2f482daf-b8fe-11e3-89e7-75a3d0e071c5",
    "eventID": "b348a38d-f744-4097-8b2a-e68c9b424698"
},
...additional entries
]
}

```

Untuk informasi tentang konten CloudTrail rekaman, lihat [konten CloudTrail rekaman](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Praktik Terbaik Observabilitas EMR

Observabilitas EMR mencakup pendekatan pemantauan dan manajemen yang komprehensif untuk kluster EMR. AWS Yayasan ini bertumpu pada Amazon CloudWatch sebagai layanan pemantauan utama, dilengkapi dengan EMR Studio, dan alat pihak ketiga seperti Prometheus dan Grafana untuk meningkatkan visibilitas. Dalam dokumen ini, kami mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari observabilitas cluster:

1. [Spark observability](#) (GitHub) - Sehubungan dengan antarmuka pengguna Spark, Anda memiliki tiga opsi di Amazon EMR.
2. [Pemecahan masalah Spark](#) (GitHub) — Resolusi untuk kesalahan.
3. [EMR Cluster monitoring](#) (GitHub) — Memantau kinerja cluster.
4. [Memecahkan masalah EMR](#) (GitHub) - Mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menyelesaikan masalah kluster EMR yang umum.
5. [Optimalisasi biaya](#) (GitHub) - Bagian ini menguraikan praktik terbaik untuk menjalankan beban kerja yang hemat biaya.

Alat Optimasi Kinerja untuk Aplikasi Apache Spark

1. AWS Alat [EMR Advisor](#) menganalisis log peristiwa Spark untuk memberikan rekomendasi yang disesuaikan untuk mengoptimalkan konfigurasi cluster EMR, meningkatkan kinerja, dan mengurangi biaya. Dengan memanfaatkan data historis, ini menyarankan ukuran pelaksana dan pengaturan infrastruktur yang ideal, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan kinerja cluster secara keseluruhan.
2. Alat [Amazon CodeGuru Profiler](#) membantu pengembang mengidentifikasi kemacetan kinerja dan inefisiensi dalam aplikasi Spark mereka dengan mengumpulkan dan menganalisis data runtime. Alat ini terintegrasi secara mulus dengan aplikasi Spark yang ada, membutuhkan pengaturan minimal, dan memberikan wawasan terperinci melalui AWS Konsol tentang penggunaan CPU, pola memori, dan hotspot kinerja.

Gunakan penskalaan klaster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja

Anda dapat menyesuaikan jumlah instans Amazon EC2 yang tersedia untuk klaster Amazon EMR secara otomatis atau manual dalam menanggapi beban kerja yang memiliki berbagai tuntutan. Untuk menggunakan penskalaan otomatis, Anda memiliki dua opsi. Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola Amazon EMR atau membuat kebijakan penskalaan otomatis khusus. Tabel berikut menjelaskan perbedaan antara dua opsi tersebut.

	Penskalaan terkelola Amazon EMR	Penskalaan otomatis kustom
Kebijakan dan aturan penskalaan	Tidak ada kebijakan yang diperlukan. Amazon EMR mengelola aktivitas penskalaan otomatis dengan terus mengevaluasi metrik klaster dan membuat keputusan penskalaan yang dioptimalkan.	Anda perlu menentukan dan mengelola kebijakan dan aturan penskalaan otomatis, seperti kondisi spesifik yang memicu aktivitas penskalaan, periode evaluasi, periode pendinginan, dll.
Rilis Amazon EMR yang didukung	Amazon EMR versi 5.30.0 dan lebih tinggi (kecuali Amazon EMR versi 6.0.0)	Amazon EMR versi 4.0.0 dan lebih tinggi
Komposisi klaster yang didukung	Grup instans atau armada instans	Grup instans saja
Konfigurasi batas penskalaan	Batas penskalaan dikonfigurasi untuk seluruh klaster.	Batas penskalaan hanya dapat dikonfigurasi untuk setiap grup instans.
Frekuensi evaluasi metrik	Setiap 5 sampai 10 detik Evaluasi metrik yang lebih sering memungkinkan Amazon EMR membuat	Anda dapat menentukan periode evaluasi hanya dalam penambahan lima menit.

	Penskalaan terkelola Amazon EMR	Penskalaan otomatis kustom
	keputusan penskalaan yang lebih tepat.	
Aplikasi yang didukung	Hanya aplikasi YARN yang didukung, seperti Spark, Hadoop, Hive, Flink. Penskalaan terkelola Amazon EMR tidak mendukung aplikasi yang tidak didasarkan pada YARN, seperti Presto atau. HBase	Anda dapat memilih aplikasi mana yang didukung saat menentukan aturan penskalaan otomatis.

Pertimbangan-pertimbangan

- Cluster EMR Amazon selalu terdiri dari satu atau tiga node utama. Setelah Anda awalnya mengkonfigurasi cluster, Anda hanya dapat menskalakan inti dan node tugas. Anda tidak dapat menskalakan jumlah node utama untuk cluster.
- Misalnya grup, operasi konfigurasi ulang dan operasi pengubahan ukuran terjadi secara berurutan dan tidak bersamaan. Jika Anda memulai konfigurasi ulang saat grup instans mengubah ukuran, konfigurasi ulang dimulai setelah grup instance menyelesaikan pengubahan ukuran yang sedang berlangsung. Sebaliknya, jika Anda memulai operasi pengubahan ukuran saat grup instance sibuk dengan konfigurasi ulang, pengubahan ukuran dimulai setelah konfigurasi ulang selesai.

Menggunakan penskalaan terkelola di Amazon EMR

Important

Kami sangat menyarankan Anda menggunakan rilis EMR Amazon terbaru (Amazon EMR 7.12.0) untuk penskalaan terkelola. Dalam beberapa rilis awal, Anda mungkin mengalami kegagalan aplikasi intermiten atau penundaan dalam penskalaan. Amazon EMR menyelesaikan masalah ini dengan rilis 5.x 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1 dan lebih

tinggi, dan dengan rilis 6.x 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya Ketersediaan wilayah dan rilis, lihat [Ketersediaan penskalaan terkelola](#).

Ikhtisar

Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih tinggi (kecuali Amazon EMR 6.0.0), Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola Amazon EMR. Penskalaan terkelola memungkinkan Anda secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah instance atau unit di kluster berdasarkan beban kerja. Amazon EMR terus mengevaluasi metrik kluster untuk membuat keputusan penskalaan yang mengoptimalkan kluster Anda untuk biaya dan kecepatan. Penskalaan terkelola tersedia untuk cluster yang terdiri dari grup instans atau armada instance.

Ketersediaan penskalaan terkelola

- Berikut ini Wilayah AWS, penskalaan terkelola Amazon EMR tersedia dengan Amazon EMR 6.14.0 dan yang lebih tinggi:
 - Asia Pasifik (Taipei) (ap-timur-2)
 - Asia Pasifik (Melbourne) (ap-southeast-4)
 - Asia Pasifik (Malaysia) (ap-tenggara 5)
 - Asia Pasifik (Selandia Baru) (ap-tenggara 6)
 - Asia Pasifik (Thailand) (ap-tenggara 7)
 - Kanada Barat (Calgary) (ca-west-1)
 - Eropa (Spanyol) (eu-south-2)
 - Meksiko (Tengah) (mx-central-1)
- Berikut ini Wilayah AWS, penskalaan terkelola Amazon EMR tersedia dengan Amazon EMR 5.30.0 dan 6.1.0 dan yang lebih tinggi:
 - AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
 - US East (Ohio) (us-east-2)
 - AS Barat (Oregon) (us-west-2)
 - AS Barat (California Utara) (us-west-1)
 - Africa (Cape Town) (af-south-1)
 - Asia Pacific (Hong Kong) (ap-east-1)
 - Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)

- Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2)
- Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)
- Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
- Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)
- Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3)
- Kanada (Pusat) (ca-central-1)
- Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)
- Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
- Eropa (Zurich) (eu-central-2)
- Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
- Eropa (London) (eu-west-2)
- Eropa (Milan) (eu-south-1)
- Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
- Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
- Timur Tengah (UEA) (me-central-1)
- Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)
- Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)
- AWS GovCloud (AS-Timur) (us-gov-east-1)
- AWS GovCloud (AS-Barat) (us-gov-west-1)
- Penskalaan terkelola Amazon EMR hanya berfungsi dengan aplikasi YARN, seperti Spark, Hadoop, Hive, dan Flink. Itu tidak mendukung aplikasi yang tidak didasarkan pada YARN, seperti Presto dan HBase.

Parameter penskalaan terkelola

Anda harus mengonfigurasi parameter berikut untuk penskalaan terkelola. Batas hanya berlaku untuk simpul utama dan tugas. Anda tidak dapat menskalakan node utama setelah konfigurasi awal.

- Minimum (`MinimumCapacityUnits`) - Batas bawah kapasitas EC2 yang diizinkan dalam sebuah klaster. Hal ini diukur melalui inti atau instans virtual central processing unit (vCPU) untuk grup instans. Hal ini diukur melalui unit untuk armada instans.
- Maksimum (`MaximumCapacityUnits`) – Batas atas kapasitas EC2 yang diizinkan dalam sebuah klaster. Hal ini diukur melalui inti atau instans virtual central processing unit (vCPU) untuk grup instans. Hal ini diukur melalui unit untuk armada instans.
- Batas Sesuai Permintaan (`MaximumOnDemandCapacityUnits`) (Opsional) — Batas atas kapasitas EC2 yang diizinkan untuk jenis pasar Sesuai Permintaan dalam sebuah klaster. Jika parameter ini tidak ditentukan, default ke nilai `MaximumCapacityUnits`.
- Parameter ini digunakan untuk memisah alokasi kapasitas antara Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot. Misalnya, jika Anda menetapkan parameter minimum sebagai 2 instans, parameter maksimum sebagai 100 instans, batas Sesuai Permintaan sebagai 10 instans, maka penskalaan terkelola Amazon EMR menskalakan hingga 10 Instans Sesuai Permintaan dan mengalokasikan kapasitas yang tersisa ke Instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario alokasi simpul](#).
- Simpul inti maksimum (`MaximumCoreCapacityUnits`) (Opsional) - Batas atas kapasitas EC2 yang diizinkan untuk tipe simpul inti dalam sebuah klaster. Jika parameter ini tidak ditentukan, default ke nilai `MaximumCapacityUnits`.
- Parameter ini digunakan untuk memisah alokasi kapasitas antara simpul inti dan simpul tugas. Misalnya, jika Anda menetapkan parameter minimum sebagai 2 instance, maksimum 100 instance, node inti maksimum sebagai 17 instance, maka Amazon EMR mengelola skala skala hingga 17 node inti dan mengalokasikan 83 instance yang tersisa ke node tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario alokasi simpul](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter penskalaan terkelola, lihat [ComputeLimits](#).

Pertimbangan untuk penskalaan terkelola Amazon EMR

- Penskalaan terkelola didukung dalam rilis EMR Amazon terbatas Wilayah AWS dan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketersediaan penskalaan terkelola](#).
- Anda harus mengonfigurasi parameter yang diperlukan untuk penskalaan terkelola Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter penskalaan terkelola](#).
- Untuk menggunakan penskalaan terkelola, proses kolektor metrik harus dapat terhubung ke titik akhir API publik untuk penskalaan terkelola di API Gateway. Jika Anda menggunakan nama DNS pribadi dengan Amazon Virtual Private Cloud, penskalaan terkelola tidak akan berfungsi dengan

baik. Untuk memastikan bahwa penskalaan terkelola berfungsi, kami sarankan Anda melakukan salah satu tindakan berikut:

- Hapus titik akhir VPC antarmuka API Gateway dari VPC Amazon Anda.
- Ikuti petunjuk di [Mengapa saya mendapatkan kesalahan HTTP 403 Forbidden saat menghubungkan ke API Gateway saya APIs dari VPC?](#) untuk menonaktifkan pengaturan nama DNS pribadi.
- Luncurkan cluster Anda di subnet pribadi sebagai gantinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik di [Subnet privat](#).
- Jika pekerjaan YARN Anda sebentar-sebentar lambat selama penurunan skala, dan log Manajer Sumber Daya YARN menunjukkan bahwa sebagian besar node Anda dicantumkan penolakan selama waktu itu, Anda dapat menyesuaikan ambang batas waktu penonaktifan.

Kurangi `spark.blacklist.decommissioning.timeout` dari satu jam menjadi satu menit untuk membuat node tersedia untuk wadah tertunda lainnya untuk melanjutkan pemrosesan tugas.

Anda juga harus menyetel `YARN.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` ke nilai yang lebih besar untuk memastikan Amazon EMR tidak memaksa menghentikan node sementara “Spark Task” terpanjang masih berjalan di node. Default saat ini adalah 60 menit, yang berarti YARN menghentikan kontainer secara paksa setelah 60 menit setelah node memasuki status dekomisi.

Contoh berikut baris YARN Resource Manager Log menunjukkan node yang ditambahkan ke status dekomisi:

```
2021-10-20 15:55:26,994 INFO
org.apache.hadoop.YARN.server.resourcemanager.DefaultAMSPProcessor
(IPC Server handler 37 on default port 8030): blacklist are updated in
Scheduler.blacklistAdditions: [ip-10-10-27-207.us-west-2.compute.internal,
ip-10-10-29-216.us-west-2.compute.internal, ip-10-10-31-13.us-
west-2.compute.internal, ... , ip-10-10-30-77.us-west-2.compute.internal],
blacklistRemovals: []
```

[Lihat detail selengkapnya tentang cara Amazon EMR terintegrasi dengan daftar penolakan YARN selama penonaktifan node, kasus ketika node di Amazon EMR dapat ditolak terdaftar, dan mengonfigurasi perilaku penonaktifan simpul Spark.](#)

- Untuk beban kerja Spark, menonaktifkan Spark Dynamic Resource Allocator (DRA) dengan mengubah properti Spark `spark.DynamicAllocation.enabled` menjadi **FALSE** dapat menyebabkan

masalah Penskalaan Terkelola, di mana klaster dapat ditingkatkan lebih dari yang diperlukan untuk beban kerja Anda (hingga komputasi maksimum). Saat menggunakan Penskalaan Terkelola untuk beban kerja ini, sebaiknya Anda tetap mengaktifkan Spark DRA, yang merupakan status default properti ini.

- Pemanfaatan volume EBS yang berlebihan dapat menyebabkan masalah Penskalaan Terkelola. Kami menyarankan Anda mempertahankan volume EBS di bawah 90% pemanfaatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional dan perilaku penyimpanan instans di Amazon EMR](#).
- CloudWatch Metrik Amazon sangat penting agar penskalaan terkelola Amazon EMR dapat beroperasi. Kami menyarankan Anda memantau CloudWatch metrik Amazon dengan cermat untuk memastikan data tidak hilang. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi CloudWatch alarm untuk mendeteksi metrik yang hilang, lihat Menggunakan alarm [Amazon CloudWatch](#).
- Operasi penskalaan terkelola pada klaster 5.30.0 dan 5.30.1 tanpa Presto yang diinstal dapat menyebabkan gagal aplikasi atau menyebabkan grup instans seragam atau armada instans tetap berada di negara ARRESTED, terutama ketika operasi menurunkan skala diikuti dengan cepat oleh operasi menaikkan skala.

Sebagai solusinya, pilih Presto sebagai aplikasi untuk diinstal saat Anda membuat cluster dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan 5.30.1, bahkan jika pekerjaan Anda tidak memerlukan Presto.

- Saat Anda menetapkan node inti maksimum dan batas On-Demand untuk penskalaan terkelola Amazon EMR, pertimbangkan perbedaan antara grup instans dan armada instans. Setiap grup instans terdiri dari tipe instans yang sama dan opsi pembelian yang sama untuk instans: Sesuai Permintaan atau Spot. Untuk setiap armada instans, Anda dapat menentukan hingga lima tipe instans, yang dapat disediakan sebagai instans Sesuai Permintaan dan instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sebuah klaster dengan armada instans atau grup instans seragam](#), [Opsional armada instans](#), dan [Skenario alokasi simpul](#).
- Dengan Amazon EMR 5.30.0 dan yang lebih tinggi, jika Anda menghapus aturan default Izinkan Semua keluar ke 0.0.0.0/ untuk grup keamanan master, Anda harus menambahkan aturan yang memungkinkan konektivitas TCP keluar ke grup keamanan Anda untuk akses layanan pada port 9443. Grup keamanan Anda untuk akses layanan juga harus mengizinkan lalu lintas TCP masuk pada port 9443 dari grup keamanan utama. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi grup keamanan, lihat [grup keamanan yang dikelola Amazon EMR untuk contoh utama \(subnet pribadi\)](#).
- Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS::EMR::Cluster](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

- Jika Anda menggunakan node Spot, pertimbangkan untuk menggunakan label node untuk mencegah Amazon EMR menghapus proses aplikasi saat Amazon EMR menghapus node Spot. Untuk informasi selengkapnya tentang label node, lihat [Node tugas](#).
- Pelabelan node tidak didukung secara default di Amazon EMR rilis 6.15 atau lebih rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami tipe simpul: node primer, inti, dan tugas](#).
- Jika Anda menggunakan Amazon EMR rilis 6.15 atau lebih rendah, Anda hanya dapat menetapkan label node berdasarkan jenis node, seperti inti dan node tugas. Namun, jika Anda menggunakan Amazon EMR rilis 7.0 atau lebih tinggi, Anda dapat mengonfigurasi label node berdasarkan jenis node dan tipe pasar, seperti On-Demand dan Spot.
- Jika permintaan proses aplikasi meningkat dan permintaan pelaksana berkurang ketika Anda membatasi proses aplikasi ke node inti, Anda dapat menambahkan kembali node inti dan menghapus node tugas dalam operasi pengubahan ukuran yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami strategi dan skenario alokasi node](#).
- Amazon EMR tidak memberi label pada node tugas, jadi Anda tidak dapat menyetel properti YARN untuk membatasi proses aplikasi hanya untuk node tugas. Namun, jika Anda ingin menggunakan tipe pasar sebagai label node, Anda dapat menggunakan SPOT label ON_DEMAND atau untuk penempatan proses aplikasi. Kami tidak menyarankan menggunakan node Spot untuk proses utama aplikasi.
- Saat menggunakan label node, total unit yang berjalan di kluster sementara dapat melebihi set komputasi maksimal dalam kebijakan penskalaan terkelola sementara Amazon EMR menonaktifkan beberapa instans Anda. Total unit yang diminta akan selalu berada di atau di bawah perhitungan maksimal polis Anda.
- Penskalaan terkelola hanya mendukung label node ON_DEMAND dan SPOT atau CORE dan TASK. Label node kustom tidak didukung.
- Amazon EMR membuat label node saat membuat cluster dan sumber daya penyediaan. Amazon EMR tidak mendukung penambahan label node saat Anda mengkonfigurasi ulang cluster. Anda juga tidak dapat memodifikasi label node saat mengonfigurasi penskalaan terkelola setelah meluncurkan cluster.
- Skala skala terkelola inti dan node tugas secara independen berdasarkan proses aplikasi dan permintaan pelaksana. Untuk mencegah masalah kehilangan data HDFS selama penurunan skala inti, ikuti praktik standar untuk node inti. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik tentang node inti dan replikasi HDFS, lihat [Pertimbangan dan praktik terbaik](#).
- Anda tidak dapat menempatkan proses aplikasi dan pelaksana hanya pada core atau node. ON_DEMAND Jika Anda ingin menambahkan proses aplikasi dan pelaksana pada salah satu node, jangan gunakan konfigurasi `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`

- Misalnya, untuk menempatkan proses aplikasi dan pelaksana di ON_DEMAND node, atur komputasi maks sama dengan maksimum di node. ON_DEMAND Hapus juga `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression` konfigurasi.
- Untuk menambahkan proses aplikasi dan pelaksana pada core node, hapus konfigurasi `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`
- Saat Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node, setel properti `yarn.scheduler.capacity.maximum-am-resource-percent: 1` jika Anda berencana untuk menjalankan beberapa aplikasi secara paralel. Melakukannya memastikan bahwa proses aplikasi Anda sepenuhnya memanfaatkan yang tersedia CORE atau ON_DEMAND node.
 - Jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node, setel properti `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` ke nilai yang lebih panjang dari aplikasi yang berjalan paling lama di cluster Anda. Melakukannya mengurangi kemungkinan scalling terkelola Amazon EMR perlu menjadwal ulang aplikasi Anda ke remisi atau node. CORE ON_DEMAND
 - Untuk mengurangi risiko kegagalan aplikasi karena kehilangan data acak, Amazon EMR mengumpulkan metrik dari cluster untuk menentukan node yang memiliki data shuffle transien yang ada dari tahap saat ini dan sebelumnya. Dalam kasus yang jarang terjadi, metrik dapat terus melaporkan data basi untuk aplikasi yang sudah selesai atau dihentikan. Hal ini dapat memengaruhi penurunan skala instans tepat waktu di klaster Anda. Untuk cluster yang memiliki sejumlah besar data shuffle, pertimbangkan untuk menggunakan EMR versi 6.13 dan yang lebih baru.

Riwayat fitur

Tabel ini mencantumkan pembaruan untuk kemampuan penskalaan terkelola Amazon EMR.

Tanggal rilis	Kemampuan	Amazon EMR versi
November 20, 2024	Penskalaan terkelola tersedia di <code>il-central-1</code> wilayah Israel (Tel Aviv), Timur me-central-1 Tengah (UEA), dan <code>ap-northeast-3</code> Asia Pasifik (Osaka).	5.30.0 dan 6.1.0 dan lebih tinggi

Tanggal rilis	Kemampuan	Amazon EMR versi
November 15, 2024	Penskalaan terkelola tersedia di Wilayah eu-central-2 Eropa (Zurich).	5.30.0 dan 6.1.0 dan lebih tinggi
Agustus 20, 2024	Label node sekarang tersedia dalam penskalaan terkelola, sehingga Anda dapat memberi label pada instance Anda berdasarkan tipe pasar atau tipe node untuk meningkatkan penskalaan otomatis.	7.2.0 dan lebih tinggi
Maret 31, 2024	Penskalaan terkelola tersedia di Wilayah ap-south-2 Asia Pasifik (Hyderabad).	6.14.0 dan lebih tinggi
Februari 13, 2024	Penskalaan terkelola tersedia di eu-south-2 Wilayah Eropa (Spanyol).	6.14.0 dan lebih tinggi
Oktober 10, 2023	Penskalaan terkelola tersedia di Wilayah ap-southeast-3 Asia Pasifik (Jakarta).	6.14.0 dan lebih tinggi
Juli 28, 2023	Peningkatan penskalaan terkelola untuk beralih ke grup instans tugas yang berbeda saat Amazon EMR mengalami penundaan peningkatan skala dengan grup instans saat ini.	5.34.0 dan lebih tinggi, 6.4.0 dan lebih tinggi

Tanggal rilis	Kemampuan	Amazon EMR versi
Juni 16, 2023	Peningkatan penskalaan terkelola untuk mengetahui i node yang menjalankan master aplikasi sehingga node tersebut tidak diperkecil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami strategi dan skenario alokasi node EMR Amazon .	5.34.0 dan lebih tinggi, 6.4.0 dan lebih tinggi
Maret 21, 2022	Menambahkan kesadaran data shuffle Spark yang digunakan saat menskalakan cluster. Untuk klaster EMR Amazon dengan Apache Spark dan fitur penskalaan terkelola yang diaktifkan, Amazon EMR terus memantau pelaksana Spark dan lokasi data acak perantara. Dengan menggunakan informasi ini, Amazon EMR hanya mengurangi instance yang kurang dimanfaatkan yang tidak berisi data shuffle yang digunakan secara aktif. Ini mencegah perhitungan ulang data shuffle yang hilang, membantu menurunkan biaya dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pemrograman Spark .	5.34.0 dan lebih tinggi, 6.4.0 dan lebih tinggi

Konfigurasi penskalaan terkelola untuk Amazon EMR

Bagian berikut menjelaskan cara meluncurkan cluster EMR yang menggunakan penskalaan terkelola dengan Konsol Manajemen AWS, atau AWS SDK untuk Java atau AWS Command Line Interface.

Topik

- [Gunakan Konsol Manajemen AWS untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola](#)
- [Gunakan AWS CLI untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola](#)
- [Gunakan AWS SDK untuk Java untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola](#)

Gunakan Konsol Manajemen AWS untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola

Anda dapat menggunakan konsol EMR Amazon untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola saat membuat kluster atau mengubah kebijakan penskalaan terkelola untuk kluster yang sedang berjalan.

Console

Untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola saat Anda membuat kluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Pilih rilis EMR Amazon emr-5.30.0 atau yang lebih baru, kecuali versi emr-6.0.0.
4. Di bawah opsi penskalaan dan penyediaan kluster, pilih Gunakan penskalaan yang dikelola EMR. Tentukan jumlah instans Minimum dan Maksimum, instans node inti Maksimum, dan instans Sesuai Permintaan Maksimum.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan kluster Anda, pilih Buat kluster.

Untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola pada cluster yang ada dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui.

3. Pada tab Instans pada halaman detail klaster, temukan bagian Pengaturan grup Instans. Pilih Edit penskalaan klaster untuk menentukan nilai baru untuk Jumlah instans Minimum dan Maksimum serta batas Sesuai Permintaan.

Gunakan AWS CLI untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah untuk Amazon EMR untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola saat membuat klaster. Anda dapat menggunakan sintaks steno, menentukan konfigurasi JSON inline dalam perintah yang relevan, atau Anda dapat mereferensikan file yang berisi konfigurasi JSON. Anda juga dapat menerapkan kebijakan penskalaan terkelola ke klaster yang ada dan menghapus kebijakan penskalaan terkelola yang sebelumnya diterapkan. Selain itu, Anda dapat mengambil detail konfigurasi kebijakan penskalaan dari klaster berjalan.

Mengaktifkan Penskalaan Terkelola Selama Peluncuran Cluster

Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola selama peluncuran klaster sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh berikut.

```
aws emr create-cluster \  
--service-role EMR_DefaultRole \  
--release-label emr-7.12.0 \  
--name EMR_Managed_Scaling_Enabled_Cluster \  
--applications Name=Spark Name=Hbase \  
--ec2-attributes KeyName=keyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \  
--instance-groups InstanceType=m4.xlarge,InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1  
InstanceType=m4.xlarge,InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2 \  
--region us-east-1 \  
--managed-scaling-policy  
ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=2,MaximumCapacityUnits=4,UnitType=Instances}'
```

Anda juga dapat menentukan konfigurasi kebijakan terkelola menggunakan managed-scaling-policy opsi -- saat Anda menggunakan `create-cluster`.

Menerapkan Kebijakan Penskalaan Terkelola ke Cluster yang Ada

Anda dapat menerapkan kebijakan penskalaan terkelola ke klaster yang ada sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh berikut.

```
aws emr put-managed-scaling-policy  
--cluster-id j-123456  
--managed-scaling-policy ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=1,
```

```
MaximumCapacityUnits=10, MaximumOnDemandCapacityUnits=10, UnitType=Instances}'
```

Anda juga dapat menerapkan kebijakan penskalaan terkelola ke kluster yang sudah ada dengan menggunakan perintah `aws emr put-managed-scaling-policy`. Contoh berikut menggunakan referensi ke file JSON, `managedscaleconfig.json`, yang menentukan konfigurasi kebijakan penskalaan terkelola.

```
aws emr put-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456 --managed-scaling-policy  
file:///./managedscaleconfig.json
```

Contoh berikut menunjukkan isi file `managedscaleconfig.json`, yang mendefinisikan kebijakan penskalaan terkelola.

```
{  
  "ComputeLimits": {  
    "UnitType": "Instances",  
    "MinimumCapacityUnits": 1,  
    "MaximumCapacityUnits": 10,  
    "MaximumOnDemandCapacityUnits": 10  
  }  
}
```

Mengambil Konfigurasi Kebijakan Penskalaan Terkelola

Perintah `GetManagedScalingPolicy` mengambil konfigurasi kebijakan. Sebagai contoh, perintah berikut ini mengambil konfigurasi untuk kluster dengan ID kluster `j-123456`.

```
aws emr get-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini.

```
{  
  "ManagedScalingPolicy": {  
    "ComputeLimits": {  
      "MinimumCapacityUnits": 1,  
      "MaximumOnDemandCapacityUnits": 10,  
      "MaximumCapacityUnits": 10,  
      "UnitType": "Instances"  
    }  
  }  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Menghapus Kebijakan Penskalaan Terkelola

Perintah `RemoveManagedScalingPolicy` menghapus konfigurasi kebijakan. Sebagai contoh, perintah berikut menghapus konfigurasi untuk klaster dengan ID klaster `j-123456`.

```
aws emr remove-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456
```

Gunakan AWS SDK untuk Java untuk mengonfigurasi penskalaan terkelola

Kutipan program berikut menunjukkan cara mengkonfigurasi penskalaan terkelola menggunakan AWS SDK untuk Java:

```
package com.amazonaws.emr.sample;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.Application;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ComputeLimits;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ComputeLimitsUnitType;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.InstanceGroupConfig;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.JobFlowInstancesConfig;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ManagedScalingPolicy;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.RunJobFlowRequest;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.RunJobFlowResult;

public class CreateClusterWithManagedScalingWithIG {

    public static void main(String[] args) {
        AWSCredentials credentialsFromProfile = getCredentials("AWS-Profile-Name-Here");

        /**
```

```

    * Create an Amazon EMR client with the credentials and region specified in order to
    create the cluster
    */
    AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentialsFromProfile))
        .withRegion(Regions.US_EAST_1)
        .build();

    /**
     * Create Instance Groups - Primary, Core, Task
     */
    InstanceGroupConfig instanceGroupConfigMaster = new InstanceGroupConfig()
        .withInstanceCount(1)
        .withInstanceRole("MASTER")
        .withInstanceType("m4.large")
        .withMarket("ON_DEMAND");

    InstanceGroupConfig instanceGroupConfigCore = new InstanceGroupConfig()
        .withInstanceCount(4)
        .withInstanceRole("CORE")
        .withInstanceType("m4.large")
        .withMarket("ON_DEMAND");

    InstanceGroupConfig instanceGroupConfigTask = new InstanceGroupConfig()
        .withInstanceCount(5)
        .withInstanceRole("TASK")
        .withInstanceType("m4.large")
        .withMarket("ON_DEMAND");

    List<InstanceGroupConfig> igConfigs = new ArrayList<>();
    igConfigs.add(instanceGroupConfigMaster);
    igConfigs.add(instanceGroupConfigCore);
    igConfigs.add(instanceGroupConfigTask);

    /**
     * specify applications to be installed and configured when Amazon EMR creates
    the cluster
     */
    Application hive = new Application().withName("Hive");
    Application spark = new Application().withName("Spark");
    Application ganglia = new Application().withName("Ganglia");
    Application zeppelin = new Application().withName("Zeppelin");

    /**

```



```

* Managed Scaling Configuration -
    * Using UnitType=Instances for clusters composed of instance groups
*
    * Other options are:
    * UnitType = VCPU ( for clusters composed of instance groups)
    * UnitType = InstanceFleetUnits ( for clusters composed of instance fleets)
    **/
ComputeLimits computeLimits = new ComputeLimits()
    .withMinimumCapacityUnits(1)
    .withMaximumCapacityUnits(20)
    .withUnitType(ComputeLimitsUnitType.Instances);

ManagedScalingPolicy managedScalingPolicy = new ManagedScalingPolicy();
managedScalingPolicy.setComputeLimits(computeLimits);

// create the cluster with a managed scaling policy
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("EMR_Managed_Scaling_TestCluster")
    .withReleaseLabel("emr-7.12.0")           // Specifies the version label for
the Amazon EMR release; we recommend the latest release
    .withApplications(hive,spark,ganglia,zeppelin)
    .withLogUri("s3://path/to/my/emr/logs") // A URI in S3 for log files is
required when debugging is enabled.
    .withServiceRole("EMR_DefaultRole")      // If you use a custom IAM service
role, replace the default role with the custom role.
    .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") // If you use a custom Amazon EMR
role for EC2 instance profile, replace the default role with the custom Amazon EMR
role.
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig().withInstanceGroups(igConfigs)
        .withEc2SubnetId("subnet-123456789012345")
        .withEc2KeyName("my-ec2-key-name")
        .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true))
    .withManagedScalingPolicy(managedScalingPolicy);
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);

System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
}

public static AWSCredentials getCredentials(String profileName) {
    // specifies any named profile in .aws/credentials as the credentials provider
    try {
        return new ProfileCredentialsProvider("AWS-Profile-Name-Here")
            .getCredentials();
    } catch (Exception e) {

```

```
        throw new AmazonClientException(  
            "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +  
            "Make sure that the credentials file exists and that the profile  
name is defined within it.",  
            e);  
    }  
}  
  
public CreateClusterWithManagedScalingWithIG() { }  
}
```

Penskalaan Lanjutan untuk Amazon EMR

Dimulai dengan Amazon EMR pada EC2 versi 7.0, Anda dapat memanfaatkan Advanced Scaling untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya kluster Anda. Advanced Scaling memperkenalkan skala kinerja pemanfaatan untuk menyetel pemanfaatan sumber daya dan tingkat kinerja Anda sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Nilai yang Anda tetapkan menentukan apakah kluster Anda lebih tertimbang untuk konservasi sumber daya atau peningkatan skala untuk menangani beban kerja sensitif service-level-agreement (SLA), di mana penyelesaian cepat sangat penting. Saat nilai penskalaan disesuaikan, penskalaan terkelola menginterpretasikan maksud Anda dan menskalakan secara cerdas untuk mengoptimalkan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan terkelola, lihat [Mengonfigurasi penskalaan terkelola untuk Amazon EMR](#).

Pengaturan Penskalaan Tingkat Lanjut

Nilai yang Anda set untuk Advanced Scaling mengoptimalkan kluster sesuai kebutuhan Anda. Nilai berkisar dari 1 - 100. Nilai yang mungkin adalah 1, 25, 50, 75 dan 100. Jika Anda mengatur indeks ke nilai selain ini, itu menghasilkan kesalahan validasi.

Nilai penskalaan dipetakan ke strategi pemanfaatan sumber daya. Daftar berikut mendefinisikan beberapa di antaranya:

- Pemanfaatan dioptimalkan [1] - Pengaturan ini mencegah sumber daya melebihi penyediaan. Gunakan nilai rendah ketika Anda ingin menjaga biaya tetap rendah dan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Ini menyebabkan cluster meningkat kurang agresif. Ini berfungsi dengan baik untuk kasus penggunaan ketika ada lonjakan beban kerja yang terjadi secara teratur dan Anda tidak ingin sumber daya meningkat terlalu cepat.
- Seimbang [50] — Ini menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dan kinerja pekerjaan. Pengaturan ini cocok untuk beban kerja yang stabil di mana sebagian besar tahapan memiliki runtime yang stabil. Ini juga cocok untuk beban kerja dengan campuran tahapan jangka pendek

dan panjang. Sebaiknya mulai dengan pengaturan ini jika Anda tidak yakin mana yang harus dipilih.

- Kinerja dioptimalkan [100] — Strategi ini memprioritaskan kinerja. Cluster meningkatkan skala secara agresif untuk memastikan bahwa pekerjaan selesai dengan cepat dan memenuhi target kinerja. Kinerja yang dioptimalkan cocok untuk beban kerja sensitif service-level-agreement (SLA) di mana waktu lari cepat sangat penting.

Note

Nilai perantara yang tersedia menyediakan jalan tengah di antara strategi untuk menyempurnakan perilaku Penskalaan Lanjutan klaster Anda.

Manfaat Advanced Scaling

Karena Anda memiliki variabilitas dalam lingkungan dan persyaratan Anda, seperti mengubah volume data, penyesuaian target biaya, dan implementasi SLA, penskalaan klaster dapat membantu Anda menyesuaikan konfigurasi klaster untuk mencapai tujuan Anda. Manfaat utama meliputi:

- Kontrol granular yang disempurnakan - Pengenalan pengaturan pemanfaatan-kinerja memungkinkan Anda untuk dengan mudah menyesuaikan perilaku penskalaan klaster Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat meningkatkan skala untuk memenuhi permintaan sumber daya komputasi atau menurunkan skala untuk menghemat sumber daya, berdasarkan pola penggunaan Anda.
- Optimalisasi biaya yang ditingkatkan — Anda dapat memilih nilai pemanfaatan yang rendah karena persyaratan menentukan untuk lebih mudah memenuhi tujuan biaya Anda.

Memulai dengan optimasi

Pengaturan dan konfigurasi

Gunakan langkah-langkah ini untuk mengatur indeks kinerja dan mengoptimalkan strategi penskalaan Anda.

1. Perintah berikut memperbarui cluster yang ada dengan strategi penskalaan yang dioptimalkan untuk pemanfaatan[1]:

```
aws emr put-managed-scaling-policy --cluster-id 'cluster-id' \
```

```
--managed-scaling-policy '{
  "ComputeLimits": {
    "UnitType": "Instances",
    "MinimumCapacityUnits": 1,
    "MaximumCapacityUnits": 2,
    "MaximumOnDemandCapacityUnits": 2,
    "MaximumCoreCapacityUnits": 2
  },
  "ScalingStrategy": "ADVANCED",
  "UtilizationPerformanceIndex": "1"
}' \
--region "region-name"
```

Atribut `ScalingStrategy` dan `UtilizationPerformanceIndex` baru dan relevan dengan optimasi penskalaan. Anda dapat memilih strategi penskalaan yang berbeda dengan menetapkan nilai yang sesuai (1, 25, 50, 75, dan 100) untuk `UtilizationPerformanceIndex` atribut dalam kebijakan penskalaan terkelola.

2. Untuk kembali ke strategi penskalaan terkelola default, jalankan `put-managed-scaling-policy` perintah tanpa menyertakan atribut dan `ScalingStrategy` `UtilizationPerformanceIndex` (Ini opsional.) Contoh ini menunjukkan cara melakukan ini:

```
aws emr put-managed-scaling-policy \
--cluster-id 'cluster-id' \
--managed-scaling-policy '{"ComputeLimits":
{"UnitType":"Instances","MinimumCapacityUnits":1,"MaximumCapacityUnits":2,"MaximumOnDemandC
\
--region "region-name"
```

Menggunakan metrik pemantauan untuk melacak pemanfaatan cluster

Dimulai dengan EMR versi 7.3.0, Amazon EMR menerbitkan empat metrik baru yang terkait dengan memori dan CPU virtual. Anda dapat menggunakan ini untuk mengukur pemanfaatan cluster di seluruh strategi penskalaan. Metrik ini tersedia untuk kasus penggunaan apa pun, tetapi Anda dapat menggunakan detail yang disediakan di sini untuk memantau Penskalaan Lanjutan.

Metrik bermanfaat yang tersedia meliputi:

- `YarnContainersUsedMemoryGBSeconds`— Jumlah memori yang dikonsumsi oleh aplikasi yang dikelola oleh YARN.

- **YarnContainersTotalMemoryGBSeconds**— Total kapasitas memori yang dialokasikan ke YARN di dalam cluster.
- **YarnNodesUsedVCPUSeconds**— Total detik VCPU untuk setiap aplikasi yang dikelola oleh YARN.
- **YarnNodesTotalVCPUSeconds**— Total detik VCPU gabungan untuk memori yang dikonsumsi, termasuk jendela waktu saat benang belum siap.


Anda dapat menganalisis metrik sumber daya menggunakan Wawasan Amazon CloudWatch Log. Fitur termasuk bahasa kueri yang dibuat khusus yang membantu Anda mengekstrak metrik khusus untuk penggunaan dan penskalaan sumber daya.

Kueri berikut, yang dapat Anda jalankan di Amazon CloudWatch konsol, menggunakan matematika metrik untuk menghitung pemanfaatan memori rata-rata (e1) dengan membagi jumlah berjalan dari memori yang dikonsumsi (e2) dengan jumlah total memori yang berjalan (e3):

```
{
  "metrics": [
    [ { "expression": "e2/e3", "label": "Average Mem Utilization", "id": "e1",
      "yAxis": "right" } ],
    [ { "expression": "RUNNING_SUM(m1)", "label": "RunningTotal-
YarnContainersUsedMemoryGBSeconds", "id": "e2", "visible": false } ],
    [ { "expression": "RUNNING_SUM(m2)", "label": "RunningTotal-
YarnContainersTotalMemoryGBSeconds", "id": "e3", "visible": false } ],
    [ "AWS_EMR_ManagedResize", "YarnContainersUsedMemoryGBSeconds", "ACCOUNT_ID",
      "793684541905", "COMPONENT", "ManagerService", "JOB_FLOW_ID", "cluster-id", { "id":
      "m1", "label": "YarnContainersUsedMemoryGBSeconds" } ],
    [ ".", "YarnContainersTotalMemoryGBSeconds", ".", ".", ".", ".", ".", ".",
      { "id": "m2", "label": "YarnContainersTotalMemoryGBSeconds" } ]
  ],
  "view": "timeSeries",
  "stacked": false,
  "region": "region",
  "period": 60,
  "stat": "Sum",
  "title": "Memory Utilization"
}
```

Untuk meminta log, Anda dapat memilih CloudWatch di AWS konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang menulis kueri CloudWatch, lihat [Menganalisis data CloudWatch log dengan Wawasan Log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Gambar berikut menunjukkan metrik ini untuk cluster sampel:



Pertimbangan dan batasan

- Efektivitas strategi penskalaan dapat bervariasi, tergantung pada karakteristik beban kerja unik dan konfigurasi kluster Anda. Kami mendorong Anda untuk bereksperimen dengan pengaturan penskalaan untuk menentukan nilai indeks optimal untuk kasus penggunaan Anda.
- Amazon EMR Advanced Scaling sangat cocok untuk beban kerja batch. Untuk beban kerja SQL/data-warehousing dan streaming, sebaiknya gunakan strategi penskalaan terkelola default untuk kinerja yang optimal.
- Amazon EMR Advanced Scaling tidak didukung saat Konfigurasi Label Node diaktifkan di cluster. Jika Advanced Scaling dan Node Label Configurations diaktifkan bersama-sama dalam sebuah cluster, maka perilaku penskalaan akan seolah-olah pengaturan penskalaan terkelola default diaktifkan.
- Strategi penskalaan yang dioptimalkan kinerja memungkinkan eksekusi pekerjaan lebih cepat dengan mempertahankan sumber daya komputasi tinggi untuk periode yang lebih lama daripada strategi penskalaan terkelola default. Mode ini memprioritaskan peningkatan dengan cepat untuk memenuhi permintaan sumber daya, sehingga penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Ini mungkin menghasilkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan strategi default.
- Dalam kasus di mana kluster sudah dioptimalkan dan dimanfaatkan sepenuhnya, mengaktifkan Advanced Scaling mungkin tidak memberikan manfaat tambahan. Dalam beberapa situasi, mengaktifkan Advanced Scaling dapat menyebabkan peningkatan biaya karena beban kerja dapat berjalan lebih lama. Dalam kasus ini, sebaiknya gunakan strategi penskalaan terkelola default untuk memastikan alokasi sumber daya dan efisiensi biaya yang optimal.
- Dalam konteks penskalaan terkelola, penekanan bergeser ke pemanfaatan sumber daya selama waktu eksekusi karena pengaturan disesuaikan dari kinerja yang dioptimalkan [100] ke pemanfaatan yang dioptimalkan [1]. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasilnya mungkin bervariasi, berdasarkan sifat beban kerja dan topologi cluster. Untuk memastikan hasil optimal

untuk kasus penggunaan Anda, kami sangat menyarankan untuk menguji strategi penskalaan dengan beban kerja Anda untuk menentukan pengaturan yang paling sesuai.

- Hanya `PerformanceUtilizationIndex` menerima nilai-nilai berikut:
 - 1
 - 25
 - 50
 - 75
 - 100

Nilai lain yang dikirimkan menghasilkan kesalahan validasi.

Memahami strategi dan skenario alokasi node EMR Amazon

Bagian ini memberikan ikhtisar strategi alokasi node dan skenario penskalaan umum yang dapat Anda gunakan dengan penskalaan terkelola Amazon EMR.

Strategi alokasi simpul

Penskalaan terkelola Amazon EMR mengalokasikan node inti dan tugas berdasarkan strategi scale-up dan scale-down berikut:

Strategi penskalaan

- Untuk Amazon EMR merilis 7.2 dan yang lebih tinggi, penskalaan terkelola terlebih dahulu menambahkan node berdasarkan label node dan properti YARN pembatasan proses aplikasi.
- Untuk Amazon EMR merilis 7.2 dan yang lebih tinggi, jika Anda mengaktifkan label node dan membatasi proses aplikasi ke node `CORE`, Amazon EMR mengelola skala node inti dan node tugas jika permintaan proses aplikasi meningkat dan permintaan pelaksana meningkat. Demikian pula, jika Anda mengaktifkan label node dan membatasi proses aplikasi ke `ON_DEMAND` node, skala terkelola meningkatkan skala node sesuai permintaan jika permintaan proses aplikasi meningkat dan meningkatkan skala node spot jika permintaan pelaksana meningkat.
- Jika label node tidak diaktifkan, penempatan proses aplikasi tidak terbatas pada node atau tipe pasar apa pun.
- Dengan menggunakan label node, penskalaan terkelola dapat meningkatkan dan menurunkan grup instans dan armada instance yang berbeda dalam operasi pengubahan ukuran yang sama. Misalnya, dalam skenario di mana `instance_group1` memiliki `ON_DEMAND` node dan `instance_group2` memiliki `SPOT` node, dan label node diaktifkan dan proses aplikasi

dibatasi untuk node dengan ON_DEMAND label. Penskalaan terkelola akan menurunkan `instance_group1` dan meningkatkan skala `instance_group2` jika permintaan proses aplikasi menurun dan permintaan pelaksana meningkat.

- Saat Amazon EMR mengalami penundaan peningkatan skala dengan grup instans saat ini, klaster yang menggunakan penskalaan terkelola secara otomatis beralih ke grup instans tugas yang berbeda.
- Jika parameter `MaximumCoreCapacityUnits` diatur, maka Amazon EMR menskalakan simpul inti sampai unit inti mencapai batas maksimum yang diizinkan. Semua kapasitas yang tersisa ditambahkan ke simpul tugas.
- Jika parameter `MaximumOnDemandCapacityUnits` diatur, maka Amazon EMR menskalakan klaster dengan menggunakan instans Sesuai Permintaan sampai unit Sesuai Permintaan mencapai batas maksimum yang diizinkan. Semua kapasitas yang tersisa ditambahkan menggunakan Instans Spot.
- Jika kedua parameter `MaximumCoreCapacityUnits` dan `MaximumOnDemandCapacityUnits` diatur, Amazon EMR mempertimbangkan kedua batas selama penskalaan.

Misalnya, jika kurang dari `MaximumOnDemandCapacityUnits`, Amazon EMR pertama-tama menskalakan node inti hingga batas kapasitas inti tercapai. `MaximumCoreCapacityUnits` Untuk kapasitas yang tersisa, Amazon EMR pertama-tama menggunakan Instans Sesuai Permintaan untuk menskalakan node tugas hingga batas On-Demand tercapai, dan kemudian menggunakan Instans Spot untuk node tugas.

Strategi penskalaan

- Mirip dengan strategi peningkatan skala, Amazon EMR menghapus node berdasarkan label node. Untuk informasi selengkapnya tentang label node, lihat [Memahami tipe node: node primer, inti, dan tugas](#).
- Jika Anda belum mengaktifkan label node, penskalaan terkelola menghapus node tugas dan kemudian menghapus node inti hingga mencapai kapasitas target penskalaan yang diinginkan. Penskalaan terkelola tidak pernah menurunkan skala klaster di bawah batasan minimum yang ditentukan dalam kebijakan penskalaan terkelola.
- Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih tinggi, serta Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih tinggi, mendukung kesadaran data shuffle Spark, yang mencegah instance menurunkan skala sementara Penskalaan Terkelola mengetahui data acak yang ada. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Panduan [Pemrograman Spark](#). Penskalaan Terkelola melakukan upaya terbaik untuk mencegah node penskalaan dengan data acak dari tahap saat ini dan

sebelumnya dari aplikasi Spark aktif apa pun, hingga maksimum 30 menit. Ini membantu meminimalkan kehilangan data acak yang tidak diinginkan, menghindari kebutuhan untuk upaya ulang pekerjaan dan perhitungan ulang data perantara. Namun, pencegahan kehilangan data shuffle tidak dijamin. Untuk perlindungan shuffle Spark yang lebih baik, kami merekomendasikan kesadaran acak pada cluster dengan label rilis 7.4 atau lebih tinggi. Tambahkan flag berikut ke konfigurasi cluster untuk mengaktifkan perlindungan shuffle Spark yang ditingkatkan.

- Jika salah satu `yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` tanda (default 30000 ms) atau `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout` (default 60 detik) telah diubah dari nilai default, pastikan kondisi `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout > yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` tetap true dengan memperbarui flag yang diperlukan.

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data":
      "true"
    }
  },
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.dynamicAllocation.enabled": "true",
      "spark.shuffle.service.removeShuffle": "true"
    }
  }
]
```

- Penskalaan terkelola pertama-tama menghapus node tugas dan kemudian menghapus node inti hingga mencapai kapasitas target penskalaan yang diinginkan. Kluster tidak pernah menskalakan di bawah batasan minimum yang ditentukan dalam kebijakan penskalaan terkelola.
- Untuk cluster yang diluncurkan dengan Amazon EMR 5.x rilis 5.34.0 dan lebih tinggi, dan 6.x merilis 6.4.0 dan lebih tinggi, Amazon EMR Managed Scaling tidak menurunkan skala node yang memiliki Apache Spark, jika ada tahapan aktif dalam aplikasi `ApplicationMaster` yang berjalan di atasnya. Ini meminimalkan kegagalan pekerjaan dan percobaan ulang, yang membantu meningkatkan kinerja pekerjaan dan mengurangi biaya. Untuk mengonfirmasi node mana di cluster

Anda yang sedang berjalan `ApplicationMaster`, kunjungi Spark History Server dan filter driver di bawah tab Executors ID aplikasi Spark Anda.

- Sementara penskalaan cerdas dengan EMR Managed Scaling meminimalkan kehilangan data acak untuk Spark, mungkin ada contoh ketika data shuffle sementara mungkin tidak dilindungi selama scale-down. Untuk memberikan peningkatan ketahanan data shuffle selama penurunan skala, sebaiknya aktifkan Graceful Decommissioning for Shuffle Data di YARN. Ketika Graceful Decommissioning for Shuffle Data diaktifkan di YARN, node yang dipilih untuk scale-down yang memiliki data shuffle akan memasuki status Donaktifkan dan terus menyajikan file shuffle. YARN ResourceManager menunggu sampai node melaporkan tidak ada file shuffle yang ada sebelum menghapus node dari cluster.
- Amazon EMR versi 6.11.0 dan yang lebih tinggi mendukung penonaktifan anggun berbasis Benang untuk data pengocokan Hive untuk Tez dan Shuffle Handler. MapReduce
 - Aktifkan Graceful Decommissioning untuk Shuffle Data dengan menyetel ke.
`yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data true`
- Amazon EMR versi 7.4.0 dan yang lebih tinggi mendukung penonaktifan anggun berbasis Benang untuk data shuffle Spark saat layanan pengocokan eksternal diaktifkan (diaktifkan secara default di EMR di EC2).
 - Perilaku default dari layanan shuffle eksternal Spark, saat menjalankan Spark on Yarn, adalah NodeManager agar Yarn menghapus file shuffle aplikasi pada saat penghentian aplikasi. Ini mungkin berdampak pada kecepatan dekomisioning node dan pemanfaatan komputasi. Untuk aplikasi yang berjalan lama, pertimbangkan pengaturan `spark.shuffle.service.removeShuffle true` untuk menghapus file acak yang tidak lagi digunakan untuk memungkinkan penonaktifan node yang lebih cepat tanpa data acak aktif.
- Untuk meminimalkan kehilangan data Spark shuffle di Amazon EMR versi 7.4.0 dan yang lebih tinggi, pertimbangkan untuk menyetel flag berikut.
 - Jika salah satu `yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` tanda (default 30000 ms) atau `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout` (default 60 detik) telah diubah dari nilai default, pastikan bahwa kondisi `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout > yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` tetap true dengan memperbarui flag yang diperlukan.

[

```
{
  "Classification": "yarn-site",
  "Properties": {
    "yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data":
    "true"
  },
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.dynamicAllocation.enabled": "true",
      "spark.shuffle.service.removeShuffle": "true"
    }
  }
}
```

Jika klaster tidak memiliki beban apapun, maka Amazon EMR membatalkan penambahan instans baru dari evaluasi sebelumnya dan melakukan operasi menurunkan skala. Jika klaster memiliki beban berat, Amazon EMR membatalkan penghapusan instans dan melakukan operasi menaikkan skala.

Pertimbangan alokasi simpul

Kami merekomendasikan Anda menggunakan opsi pembelian Sesuai Permintaan untuk simpul inti untuk menghindari kehilangan data HDFS dalam kasus reklamasi Spot. Anda dapat menggunakan opsi pembelian Spot untuk simpul tugas untuk mengurangi biaya dan mendapatkan eksekusi pekerjaan yang lebih cepat ketika lebih banyak Instans Spot ditambahkan ke simpul tugas.

Skenario alokasi simpul

Anda dapat membuat berbagai skenario penskalaan berdasarkan kebutuhan Anda dengan mengatur parameter maksimum, minimum, batas Sesuai Permintaan, dan maksimum simpul inti dalam kombinasi yang berbeda.

Skenario 1: Saja Skala Node Inti

Untuk menskalakan simpul inti saja, parameter penskalaan terkelola harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batas Sesuai Permintaan sama dengan batas maksimum.
- Simpul inti maksimum sama dengan batas maksimum.

Ketika batas Sesuai Permintaan dan parameter simpul inti maksimum tidak ditentukan, kedua parameter default ke batas maksimum.

Skenario ini tidak berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda agar hanya berjalan pada CORE node, karena penskalaan terkelola menskalakan node tugas untuk mengakomodasi permintaan pelaksana.

Contoh berikut menunjukkan skenario penskalaan simpul inti saja.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans Inti: 1 Sesuai Permintaan Tugas: 1 Sesuai Permintaan dan 1 Spot	UnitType: Instans MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumOnDemandCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 20	Menskalakan antara 1 hingga 20 Instans atau unit armada instans pada simpul inti menggunakan jenis Sesuai Permintaan. Tidak ada penskalaan pada simpul tugas.
Armada contoh Inti: 1 Sesuai Permintaan Tugas: 1 Sesuai Permintaan dan 1 Spot	UnitType: InstanceFleetUnits MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumOnDemandCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 20	Saat Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda ke ON_DEMAND node, klaster akan menskalakan 1 hingga 20

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
		instance atau unit armada instance pada CORE node menggunakan Spot tipe On-Demand or, tergantung pada jenis permintaan.

Skenario 2: Skalikan node tugas saja

Untuk menskalakan simpul tugas saja, parameter penskalaan terkelola harus memenuhi persyaratan berikut:

- Simpul inti maksimum harus sama dengan batas minimum.

Contoh berikut menunjukkan skenario penskalaan simpul tugas saja.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans Inti: 2 Sesuai Permintaan Tugas: 1 Spot	UnitType: Instans MinimumCapacityUnits : 2 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 2	Jaga agar simpul inti tetap stabil pada 2 dan hanya menskalakan simpul tugas antara 0 hingga 18 instans atau unit armada instans. Kapasitas antara
Armada contoh Inti: 2 Sesuai Permintaan	UnitType: InstanceFleetUnits MinimumCapacityUnits : 2	

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Tugas: 1 Spot	MaximumCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 2	batas minimum dan maksimum ditambahkan ke simpul tugas saja. Saat Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda ke node ON_DEMAND , cluster akan menjaga node inti tetap stabil pada 2 dan hanya menskalakan node tugas antara 0 hingga 18 instance atau unit armada instance yang menggunakan Spot tipe On-demand or, tergantung pada jenis permintaan.

Skenario 3: Hanya Instans Sesuai Permintaan di klaster

Untuk memiliki Instans Sesuai Permintaan saja, klaster Anda dan parameter penskalaan terkelola harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batas Sesuai Permintaan sama dengan batas maksimum.

Ketika batas Sesuai Permintaan tidak ditentukan, nilai parameter default ke batas maksimum. Nilai default menunjukkan bahwa Amazon EMR menskalakan Instans Sesuai Permintaan saja.

Jika simpul inti maksimum kurang dari batas maksimum, parameter simpul inti maksimum dapat digunakan untuk membagi alokasi kapasitas antara simpul inti dan tugas.

Untuk mengaktifkan skenario ini dalam sebuah klaster yang terdiri dari grup instans, semua kelompok simpul dalam klaster harus menggunakan tipe pasar Sesuai Permintaan selama konfigurasi awal.

Skenario ini tidak berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda untuk hanya berjalan pada ON_DEMAND node, karena skala skala terkelola Spot node untuk mengakomodasi permintaan pelaksana.

Contoh berikut menunjukkan skenario dari memiliki Instans Sesuai Permintaan di seluruh klaster.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans	UnitType: Instans	Menskalakan antara 1 hingga 12 Instans atau unit armada instans pada simpul inti menggunakan tipe Sesuai Permintaan. Menskalakan kapasitas yang tersisa menggunakan Sesuai Permintaan
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	
	MaximumCoreCapacityUnits : 12	
Armada contoh	UnitType: InstanceFleetUnits	Menskalakan kapasitas yang tersisa menggunakan Sesuai Permintaan
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
	<code>MaximumOnDemandCapacityUnits</code> : 20 <code>MaximumCoreCapacityUnits</code> : 12	pada simpul tugas. Tidak ada penskalaan menggunakan Instans Spot. Saat Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda ke CORE node, klaster menskalakan antara 1 hingga 20 instance atau unit armada instance pada CORE node atau task node yang menggunakan ON_DEMAND tipe tersebut, tergantung pada jenis permintaan. Penskalaan pada node inti tidak akan melebihi 12 instance atau unit armada instance.

Skenario 4: Hanya Instance Spot di cluster

Untuk memiliki Instans Spot saja, klaster Anda dan parameter penskalaan terkelola harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batas Sesuai Permintaan diatur ke 0.

Jika simpul inti maksimum kurang dari batas maksimum, parameter simpul inti maksimum dapat digunakan untuk membagi alokasi kapasitas antara simpul inti dan tugas.

Untuk mengaktifkan skenario ini dalam sebuah klaster yang terdiri dari grup instans, grup instans inti harus menggunakan opsi pembelian Spot selama konfigurasi awal. Jika tidak ada Instans Spot di grup instance tugas, penskalaan terkelola Amazon EMR akan membuat grup tugas menggunakan Instans Spot bila diperlukan.

Skenario ini tidak berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda untuk hanya berjalan pada ON_DEMAND node, karena skala skala terkelola ON_DEMAND node untuk mengakomodasi permintaan proses aplikasi.

Contoh berikut menunjukkan skenario dari memiliki Instans Spot di seluruh klaster.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans Inti: 1 Spot Tugas: 1 Spot	UnitType: Instans MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumOnDemandCapacityUnits : 0	Menskalakan antara 1 hingga 20 Instans atau unit armada instans pada simpul inti menggunakan Spot. Tidak ada penskalaan menggunakan tipe Sesuai Permintaan.
Armada contoh Inti: 1 Spot Tugas: 1 Spot	UnitType: InstanceFleetUnits MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20	Saat Anda menggunakan

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 0	an penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda ke CORE node, klaster menskalakan antara 1 hingga 20 instance atau unit armada instance pada CORE atau TASK node menggunakan Spot, tergantung pada jenis permintaan. Amazon EMR tidak menskalakan menggunakan jenisnya. ON_DEMAND

Skenario 5: Skala Instans Sesuai Permintaan pada node inti dan Instans Spot pada node tugas

Untuk menskalakan Instans Sesuai Permintaan pada simpul inti dan Instans Spot pada simpul tugas, parameter penskalaan terkelola harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batas Sesuai Permintaan harus sama dengan simpul inti maksimum.
- Batas Sesuai Permintaan dan simpul inti maksimum harus kurang dari batas maksimum.

Untuk mengaktifkan skenario ini dalam sebuah klaster yang terdiri dari grup instans, grup simpul inti harus menggunakan opsi pembelian Sesuai Permintaan.

Skenario ini tidak berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi Anda untuk hanya berjalan pada ON_DEMAND node atau CORE node.

Contoh berikut menunjukkan skenario penskalaan Instans Sesuai Permintaan pada simpul inti dan Instans Spot pada simpul tugas.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans Inti: 1 Sesuai Permintaan Tugas: 1 Sesuai Permintaan dan 1 Spot	UnitType: Instans MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumOnDemandCapacityUnits : 7 MaximumCoreCapacityUnits : 7	Menaikkan skala hingga 6 unit Sesuai Permintaan pada simpul inti karena sudah ada 1 unit Sesuai Permintaan pada simpul tugas dan batas maksimum untuk Sesuai Permintaan adalah 7. Kemudian naikkan skala hingga 13 unit Spot pada simpul tugas.
Armada contoh Inti: 1 Sesuai Permintaan Tugas: 1 Sesuai Permintaan dan 1 Spot	UnitType: InstanceFleetUnits MinimumCapacityUnits : 1 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumOnDemandCapacityUnits : 7 MaximumCoreCapacityUnits : 7	

Skenario 6: Skala **CORE** instance untuk permintaan proses aplikasi dan **TASK** instance untuk permintaan pelaksana.

Skenario ini hanya berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi agar hanya berjalan pada CORE node.

Untuk menskalakan CORE node berdasarkan permintaan proses aplikasi dan TASK node berdasarkan permintaan pelaksana, Anda harus mengatur konfigurasi berikut pada peluncuran cluster:

- `yarn.node-labels.enabled:true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

Jika Anda tidak menentukan ON_DEMAND batas dan parameter CORE node maksimum, kedua parameter default ke batas maksimum.

Jika ON_DEMAND node maksimum kurang dari batas maksimum, penskalaan terkelola menggunakan parameter ON_DEMAND node maksimum untuk membagi alokasi kapasitas antara dan node.

ON_DEMAND SPOT Jika Anda mengatur parameter CORE node maksimum menjadi kurang dari atau sama dengan parameter kapasitas minimum, CORE node tetap statis pada kapasitas inti maksimum.

Contoh berikut menunjukkan skenario penskalaan instance CORE berdasarkan permintaan proses aplikasi dan instance TASK berdasarkan permintaan pelaksana.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans	UnitType: Instans	Menimbang CORE node antara 1 dan 20 node berdasarkan permintaan proses aplikasi cluster menggunakan jenis pasar On-Demand atau Spot. Menskalakan TASK node berdasarkan permintaan pelaksana dan sisa kapasitas yang tersedia
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 10	
	MaximumCoreCapacityUnits : 20	
Armada contoh	UnitType: InstanceFleetUnits	
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 10 MaximumCoreCapacityUnits : 20	setelah Amazon EMR mengalokasikan CORE node. Jumlah yang diminta CORE dan TASK node tidak akan melebihi 20. maximumCapacity Jumlah node inti sesuai permintaan yang diminta dan node tugas sesuai permintaan tidak akan melebihi 10maximumOnDemandCapacity .Node inti atau tugas tambahan menggunakan tipe pasar Spot.

Skenario 7: Skala **ON_DEMAND** instance untuk permintaan proses aplikasi dan **SPOT** instance untuk permintaan pelaksana.

Skenario ini hanya berlaku jika Anda menggunakan penskalaan terkelola dengan label node dan membatasi proses aplikasi agar hanya berjalan pada ON_DEMAND node.

Untuk menskalakan ON_DEMAND node berdasarkan permintaan proses aplikasi dan SPOT node berdasarkan permintaan pelaksana, Anda harus mengatur konfigurasi berikut pada peluncuran cluster:

- `yarn.node-labels.enabled:true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'ON_DEMAND'`

Jika Anda tidak menentukan ON_DEMAND batas dan parameter CORE node maksimum, kedua parameter default ke batas maksimum.

Jika CORE node maksimum kurang dari batas maksimum, penskalaan terkelola menggunakan parameter CORE node maksimum untuk membagi alokasi kapasitas antara dan node. CORE TASK
Jika Anda mengatur parameter CORE node maksimum menjadi kurang dari atau sama dengan parameter kapasitas minimum, CORE node tetap statis pada kapasitas inti maksimum.

Contoh berikut menunjukkan skenario penskalaan Instans Sesuai Permintaan berdasarkan permintaan proses aplikasi dan instans Spot berdasarkan permintaan pelaksana.

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
Grup instans	UnitType: Instans	Skala
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	ON_DEMAND
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	node antara 1 dan 20 node
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	berdasark
	MaximumCoreCapacityUnits : 10	an permintaa
		n proses
		aplikasi cluster
		menggunak
		an tipe CORE
		or TASK node.
Armada contoh	UnitType: InstanceFleetUnits	Menskalakan
Inti: 1 Sesuai Permintaan	MinimumCapacityUnits : 1	SPOT node
Tugas: 1 Sesuai Permintaan	MaximumCapacityUnits : 20	berdasark
		an permintaa
		n pelaksana

Status awal klaster	Parameter penskalaan	Perilaku penskalaan
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 10	dan sisa kapasitas yang tersedia setelah Amazon EMR mengalokasikan ON_DEMAND node. Jumlah yang diminta ON_DEMAND dan SPOT node tidak akan melebihi 20. maximumCapacity Jumlah node inti sesuai permintaan yang diminta dan node inti spot tidak akan melebihi 10. maximumCoreCapacity Node on-demand atau spot tambahan menggunakan tipe TASK node.

Memahami metrik penskalaan terkelola di Amazon EMR

Amazon EMR menerbitkan metrik resolusi tinggi dengan data pada rincian satu menit ketika penskalaan terkelola diaktifkan untuk suatu klaster. Anda dapat melihat peristiwa pada setiap inisiasi dan penyelesaian pengubahan ukuran yang dikendalikan oleh penskalaan terkelola dengan konsol

EMR Amazon atau konsol Amazon. CloudWatch CloudWatch metrik sangat penting agar penskalaan terkelola Amazon EMR dapat beroperasi. Kami menyarankan Anda memantau CloudWatch metrik dengan cermat untuk memastikan data tidak hilang. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi CloudWatch alarm untuk mendeteksi metrik yang hilang, lihat [Menggunakan alarm Amazon CloudWatch](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan CloudWatch peristiwa dengan Amazon EMR, lihat [Memantau CloudWatch](#) peristiwa.

Metrik berikut menunjukkan kapasitas saat ini atau kapasitas target suatu klaster. Metrik ini hanya tersedia apabila penskalaan terkelola diaktifkan. Untuk klaster yang terdiri dari armada instans, metrik kapasitas klaster diukur dalam Units. Untuk klaster yang terdiri dari grup instans, metrik kapasitas klaster diukur dalam Nodes atau vCPU berdasarkan jenis unit yang digunakan dalam kebijakan penskalaan terkelola.

Metrik	Deskripsi
- TotalUnitsRequested - TotalNodesRequested - TotalVCPURrequested	Jumlah total target units/nodes/vCPUs dalam sebuah cluster sebagaimana ditentukan oleh scaling terkelola. Unit: Count (Jumlah)
- TotalUnitsRunning - TotalNodesRunning - TotalVCPURunning	Jumlah total saat ini yang units/nodes/vCPUs tersedia di cluster yang sedang berjalan. Ketika ada permintaan perubahan ukuran klaster, metrik ini akan diperbarui setelah instans baru ditambahkan atau dihapus dari klaster. Unit: Jumlah
- CoreUnitsRequested - CoreNodesRequested - CoreVCPURrequested	Jumlah target CORE units/nodes/vCPUs dalam cluster ditentukan oleh scaling terkelola. Unit: Count (Jumlah)

Metrik	Deskripsi
- CoreUnitsRunning - CoreNodesRunning - CoreVCPURunning	Jumlah CORE saat ini units/nodes/vCPUs berjalan dalam sebuah cluster. Unit: Count (Jumlah)
- TaskUnitsRequested - TaskNodesRequested - TaskVCPURRequested	Jumlah target TASK units/nodes/vCPUs dalam klaster yang ditentukan oleh penskalaan terkelola. Unit: Count (Jumlah)
- TaskUnitsRunning - TaskNodesRunning - TaskVCPURunning	Jumlah TASK saat ini units/nodes/vCPUs berjalan dalam sebuah cluster. Unit: Jumlah

Metrik berikut menunjukkan status penggunaan klaster dan aplikasi. Metrik ini tersedia untuk semua fitur Amazon EMR, tetapi diterbitkan pada resolusi yang lebih tinggi dengan data pada rincian satu menit ketika penskalaan terkelola diaktifkan untuk sebuah klaster. Anda dapat mengkorelasikan metrik berikut dengan metrik kapasitas klaster di tabel sebelumnya untuk memahami keputusan penskalaan terkelola.

Metrik	Deskripsi
AppsCompleted	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang telah selesai. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
AppsPending	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang berada dalam status tertunda. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
AppsRunning	Jumlah aplikasi yang dikirimkan ke YARN yang sedang berjalan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
ContainerAllocated	Jumlah wadah sumber daya yang dialokasikan oleh. ResourceManager Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
ContainerPending	Jumlah kontainer dalam antrean yang belum dialokasikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah

Metrik	Deskripsi
ContainerPendingRatio	Rasio kontainer yang tertunda dengan kontainer yang dialokasikan ($\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending} / \text{ContainerAllocated}$). Jika $\text{ContainerAllocated} = 0$, maka $\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending}$. Nilai ContainerPendingRatio mewakili angka, bukan persentase. Nilai ini berguna untuk menskalakan sumber daya klaster berdasarkan perilaku alokasi kontainer. Unit: Jumlah
HDFSUtilization	Persentase penyimpanan HDFS yang saat ini digunakan. Kasus penggunaan: Menganalisis performa klaster Unit: Persen
IsIdle	Menunjukkan bahwa klaster tidak lagi melakukan pekerjaan, tetapi masih hidup dan menimbulkan biaya. Diatur ke 1 jika tidak ada tugas yang berjalan dan tidak ada pekerjaan yang berjalan, dan diatur ke 0 jika sebaliknya. Nilai ini diperiksa pada interval lima menit dan nilai 1 hanya menunjukkan bahwa klaster tersebut menganggur ketika diperiksa, bukan bahwa klaster tersebut menganggur selama lima menit tersebut. Untuk menghindari positif yang salah, Anda harus menyalakan alarm ketika nilai ini 1 selama lebih dari satu pemeriksaan lima menit berturut-turut. Misalnya, Anda mungkin menyalakan alarm pada nilai ini jika telah 1 selama tiga puluh menit atau lebih. Kasus penggunaan: Memantau performa klaster Unit: Boolean

Metrik	Deskripsi
MemoryAvailableMB	Jumlah memori yang tersedia untuk dialokasikan. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
MRActiveNodes	Jumlah node yang saat ini menjalankan MapReduce tugas atau pekerjaan. Setara dengan metrik YARN <code>mapred.resourcemanager.NoOfActiveNodes</code>. Kasus penggunaan: Memantau kemajuan klaster Unit: Jumlah
YARNMemoryAvailablePercentage	Persentase sisa memori yang tersedia untuk YARN ($\text{YARNMemoryAvailablePercentage} = \text{MemoryAvailableMB} / \text{MemoryTotalMB}$). Nilai ini berguna untuk menskalakan sumber daya klaster berdasarkan penggunaan memori YARN. Unit: Persen

Metrik berikut memberikan informasi tentang sumber daya yang digunakan oleh wadah dan node YARN. Metrik dari manajer sumber daya YARN ini menawarkan wawasan tentang sumber daya yang digunakan oleh kontainer dan node yang berjalan di cluster. Membandingkan metrik ini dengan metrik kapasitas klaster tabel sebelumnya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak penskalaan terkelola:

Metrik	Rilis terkait	Deskripsi
YarnContainersUsed MemoryGBSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.3.0 dan lebih tinggi	Memori kontainer yang dikonsumsi* detik untuk periode penerbitan.

Metrik	Rilis terkait	Deskripsi
Satuan: GB* detik		
YarnContainersTotalMemoryGBSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.3.0 dan lebih tinggi	Total wadah benang* detik untuk periode penerbitan. Satuan: GB* detik
YarnContainersUsedVCPUSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.5.0 dan lebih tinggi	Kontainer yang dikonsumsi VCPU * detik untuk periode penerbitan. Unit: VCPU * detik
YarnContainersTotalVCPUSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.5.0 dan lebih tinggi	Total kontainer VCPU * detik untuk periode penerbitan. Unit: VCPU * detik
YarnNodesUsedMemoryGBSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.5.0 dan lebih tinggi	Memori node yang dikonsumsi* detik untuk periode penerbitan. Satuan: GB* detik
YarnNodesTotalMemoryGBSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.5.0 dan lebih tinggi	Total memori node * detik untuk periode penerbitan. Satuan: GB* detik
YarnNodesUsedVCPUSeconds	Tersedia untuk merilis label 7.3.0 dan lebih tinggi	Node VCPU yang dikonsumsi * detik untuk periode penerbitan. Unit: VCPU * detik

Metrik	Rilis terkait	Deskripsi
YarnNodesTotalVCPU Seconds	Tersedia untuk merilis label 7.3.0 dan lebih tinggi	Total node VCPU * detik untuk periode penerbitan. Unit: VCPU * detik


Membuat grafik metrik penskalaan terkelola

Anda dapat membuat grafik metrik untuk memvisualisasikan pola beban kerja klaster Anda dan keputusan penskalaan terkait yang dibuat oleh penskalaan terkelola Amazon EMR seperti yang ditunjukkan oleh langkah-langkah berikut.

Untuk membuat grafik metrik penskalaan terkelola di konsol CloudWatch


1. Buka [konsol CloudWatch](#).
2. Di panel navigasi, pilih Amazon EMR. Anda dapat mencari di pengidentifikasi klaster pada klaster tersebut untuk memantau.
3. Gulir ke bawah ke metrik untuk membuat grafik. Buka metrik untuk menampilkan grafik.
4. Untuk membuat grafik pada satu metrik atau lebih, pilih kotak centang di samping setiap metrik.

Contoh berikut menggambarkan aktivitas penskalaan terkelola Amazon EMR dari sebuah cluster. Grafik menunjukkan tiga periode penskalaan otomatis, yang menghemat biaya ketika ada beban kerja yang kurang aktif.



Semua metrik penggunaan dan kapasitas klaster dipublikasikan pada interval satu menit. Informasi statistik tambahan juga dikaitkan dengan setiap data satu menit, yang memungkinkan Anda merencanakan berbagai fungsi seperti Percentiles, Min, Max, Sum, Average, SampleCount.

Misalnya, grafik berikut menggambarkan metrik YARNMemoryAvailablePercentage yang sama pada persentil yang berbeda, P10, P50, P90, P99, bersama dengan Sum, Average, Min, SampleCount.



Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans di Amazon EMR

Penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus di Amazon EMR rilis 4.0 dan yang lebih tinggi memungkinkan Anda untuk menskalakan dan menskalakan secara terprogram di node inti dan node tugas berdasarkan metrik dan parameter lain CloudWatch yang Anda tentukan dalam kebijakan penskalaan. Penskalaan otomatis dengan kebijakan kustom tersedia dengan konfigurasi grup instans dan tidak tersedia jika Anda menggunakan armada instans. Untuk informasi selengkapnya tentang grup instans dan armada instans, lihat [Membuat klaster EMR Amazon dengan armada instans atau grup instans seragam](#).

Kebijakan penskalaan adalah bagian dari konfigurasi grup instans. Anda dapat menentukan kebijakan selama konfigurasi awal grup instans, atau dengan memodifikasi grup instans di klaster yang ada, bahkan ketika grup instans tersebut aktif. Setiap grup instans dalam klaster, kecuali grup instans utama, dapat memiliki kebijakan penskalaannya sendiri, yang terdiri dari aturan scale-out dan scale-in. Aturan penskalaan keluar dan penskalaan ke dalam dapat dikonfigurasi secara independen, dengan parameter yang berbeda untuk setiap aturan.

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan penskalaan dengan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, API EMR Amazon, atau Amazon. Saat Anda menggunakan API EMR Amazon, AWS CLI atau Amazon, Anda menentukan kebijakan penskalaan dalam format JSON. Selain itu, saat menggunakan AWS CLI atau Amazon EMR API, Anda dapat menentukan metrik kustom CloudWatch. Metrik khusus tidak tersedia untuk dipilih dengan Konsol Manajemen AWS. Saat Anda pertama kali membuat kebijakan penskalaan dengan konsol, kebijakan default yang cocok untuk banyak aplikasi sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk membantu Anda memulai. Anda dapat menghapus atau mengubah aturan default.

Meskipun penskalaan otomatis memungkinkan Anda menyesuaikan on-the-fly kapasitas klaster EMR, Anda tetap harus mempertimbangkan persyaratan beban kerja dasar dan merencanakan konfigurasi grup node dan instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan konfigurasi klaster](#).

Note

Untuk sebagian besar beban kerja, disarankan untuk mengatur aturan penskalaan ke dalam dan penskalaan keluar untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Mengatur baik aturan tanpa cara lain yang Anda butuhkan untuk secara manual mengubah ukuran

jumlah instans setelah aktivitas penskalaan. Dengan kata lain, hal ini mengatur kebijakan penskalaan keluar atau ke dalam otomatis “satu arah” dengan pengaturan ulang manual.

Membuat IAM role untuk penskalaan otomatis

Penskalaan otomatis di Amazon EMR memerlukan IAM role dengan izin untuk menambahkan dan mengakhiri instans saat aktivitas penskalaan terpicu. Peran default yang dikonfigurasi dengan kebijakan peran dan kebijakan kepercayaan yang sesuai, `EMR_AutoScaling_DefaultRole`, tersedia untuk tujuan ini. Saat Anda membuat kluster dengan kebijakan penskalaan untuk pertama kalinya dengan Konsol Manajemen AWS, Amazon EMR akan membuat peran default dan melampirkan kebijakan terkelola default untuk izin, `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`.

Bila Anda membuat kluster dengan kebijakan penskalaan otomatis dengan AWS CLI, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa peran IAM default ada, atau bahwa Anda memiliki peran IAM kustom dengan kebijakan terlampir yang menyediakan izin yang sesuai. Untuk membuat peran default, Anda dapat menjalankan perintah `create-default-roles` sebelum Anda membuat sebuah kluster. Anda kemudian dapat menentukan opsi `--auto-scaling-role` `EMR_AutoScaling_DefaultRole` saat Anda membuat sebuah kluster. Atau, Anda dapat membuat peran penskalaan otomatis kustom dan kemudian menentukannya ketika Anda membuat sebuah kluster, misalnya `--auto-scaling-role` *MyEMRAutoScalingRole*. Jika Anda membuat peran penskalaan otomatis disesuaikan untuk Amazon EMR, sebaiknya Anda mendasarkan kebijakan izin untuk peran kustom Anda berdasarkan kebijakan terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#).

Memahami aturan penskalaan otomatis

Ketika aturan penskalaan keluar memicu aktivitas penskalaan untuk grup instans, instans Amazon EC2 ditambahkan ke grup instans sesuai dengan aturan Anda. Simpul baru dapat digunakan oleh aplikasi seperti Apache Spark, Apache Hive, dan Presto segera setelah instans Amazon EC2 memasuki status `InService`. Anda juga dapat membuat aturan penskalaan ke dalam yang mengakhiri instans dan menghapus instans. Untuk informasi selengkapnya tentang siklus hidup instans Amazon EC2 yang diskalakan secara otomatis, lihat [siklus hidup Auto Scaling](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 Auto Scaling.

Anda dapat mengonfigurasi cara kluster mengakhiri instans Amazon EC2. Anda dapat memilih untuk mengakhiri pada batasan jam instans Amazon EC2 untuk penagihan, atau saat tugas selesai.

Pengaturan ini berlaku baik untuk penskalaan otomatis dan operasi perubahan ukuran manual. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, lihat [Opsi penskalaan kluster untuk kluster EMR Amazon](#).

Parameter berikut ini untuk setiap aturan dalam kebijakan menentukan perilaku penskalaan otomatis.

 Note

Parameter yang tercantum di sini didasarkan pada EMR Konsol Manajemen AWS untuk Amazon. Saat Anda menggunakan API EMR Amazon AWS CLI atau Amazon, opsi konfigurasi lanjutan tambahan tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi lanjutan, lihat [SimpleScalingPolicyConfiguration](#) di Referensi API EMR Amazon.

- Instans maksimum dan instans minimum. Batasan Instans maksimum menentukan jumlah maksimum instans Amazon EC2 yang dapat berada dalam grup instans, dan berlaku untuk semua aturan penskalaan keluar. Demikian pula, batasan Instans Minimum menentukan jumlah minimum instans Amazon EC2 dan berlaku untuk semua aturan penskalaan ke dalam.
- Nama Aturan, yang harus unik dalam kebijakan.
- Penyesuaian penskalaan, yang menentukan jumlah instans EC2 untuk ditambahkan (untuk aturan penskalaan keluar) atau diakhiri (untuk aturan penskalaan ke dalam) selama aktivitas penskalaan dipicu oleh aturan.
- CloudWatch Metrik, yang diawasi untuk kondisi alarm.
- Operator perbandingan, yang digunakan untuk membandingkan CloudWatch metrik dengan nilai Threshold dan menentukan kondisi pemicu.
- Periode evaluasi, dalam peningkatan lima menit, di mana CloudWatch metrik harus dalam kondisi pemicu sebelum aktivitas penskalaan dipicu.
- Periode pendinginan, dalam detik, yang menentukan jumlah waktu yang harus berlalu antara aktivitas penskalaan yang dimulai oleh aturan dan dimulainya aktivitas penskalaan berikutnya, terlepas dari aturan yang memicunya. Ketika grup instans telah menyelesaikan aktivitas penskalaan dan mencapai status pasca-skala, periode cooldown memberikan kesempatan bagi CloudWatch metrik yang mungkin memicu aktivitas penskalaan berikutnya untuk stabil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pendinginan Auto Scaling](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 Auto Scaling.

The screenshot shows the configuration for a scaling rule named "MyScalingRule". The configuration includes:

- Rule name:** MyScalingRule
- Add:** 1 Instances
- if:** YARNMemoryAvailablePercentage
- is:** greater than or equal to
- Threshold:** 15 (percent)
- for:** 1 five-minute periods
- Cooldown period:** 300 seconds

Callouts in the image point to the following fields:

- Rule name
- Scaling Adjustment
- CloudWatch metric
- Evaluation Period
- Cooldown period
- Comparison operator
- Threshold

Pertimbangan dan batasan

- CloudWatch Metrik Amazon sangat penting agar penskalaan otomatis Amazon EMR dapat beroperasi. Kami menyarankan Anda memantau CloudWatch metrik Amazon dengan cermat untuk memastikan data tidak hilang. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi CloudWatch alarm Amazon untuk mendeteksi metrik yang hilang, lihat [Menggunakan alarm Amazon CloudWatch](#).
- Pemanfaatan volume EBS yang berlebihan dapat menyebabkan masalah Penskalaan Terkelola. Kami menyarankan Anda memantau penggunaan volume EBS dengan cermat untuk memastikan volume EBS di bawah 90% pemanfaatan. Lihat [Penyimpanan instans](#) untuk informasi tentang menentukan volume EBS tambahan.
- Penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus di Amazon EMR rilis 5.18 hingga 5.28 mungkin mengalami kegagalan penskalaan yang disebabkan oleh data yang sebentar-sebentar hilang dalam metrik Amazon. CloudWatch Kami menyarankan Anda menggunakan versi EMR Amazon terbaru untuk penskalaan otomatis yang lebih baik. Anda juga dapat menghubungi [AWS Support](#) untuk patch jika Anda perlu menggunakan rilis Amazon EMR antara 5.18 dan 5.28.

Menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk mengkonfigurasi penskalaan otomatis

Saat membuat kluster, Anda mengonfigurasi kebijakan penskalaan untuk grup instans dengan opsi konfigurasi kluster lanjutan. Anda juga dapat membuat atau mengubah kebijakan penskalaan untuk grup instans dalam layanan dengan memodifikasi grup instans di pengaturan Perangkat keras kluster yang ada.

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat [Menggunakan konsol lama](#).

2. Jika Anda membuat sebuah klaster, di konsol Amazon EMR, pilih Buat Klaster, pilih Buka opsi lanjutan, pilih opsi untuk Langkah 1: Perangkat Lunak dan Langkah, dan kemudian buka Langkah 2: Konfigurasi Perangkat Keras.

- atau -

Jika Anda memodifikasi grup instans di klaster berjalan, pilih klaster Anda dari daftar klaster, dan kemudian perluas bagian Perangkat keras.

3. Di bagian opsi penskalaan dan penyediaan kluster, pilih Aktifkan penskalaan klaster. Kemudian pilih Membuat kebijakan penskalaan otomatis kustom.

Dalam tabel Kebijakan penskalaan otomatis kustom, klik ikon pensil yang muncul di baris grup instans yang ingin Anda konfigurasi. Layar Aturan Auto Scaling terbuka.

4. Ketik Instans maksimum yang Anda inginkan untuk berada dalam grup instans setelah penskalaan keluar, dan ketik Instans Minimum yang Anda inginkan untuk berada dalam grup instans setelah penskalaan ke dalam.
5. Klik pensil untuk mengedit parameter aturan, klik X untuk menghapus aturan dari kebijakan, dan klik Tambahkan Aturan untuk menambahkan aturan tambahan.
6. Pilih parameter aturan seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam topik ini. Untuk deskripsi CloudWatch metrik yang tersedia untuk Amazon EMR, lihat [metrik dan dimensi EMR](#) Amazon di Panduan Pengguna Amazon. CloudWatch

Menggunakan AWS CLI untuk mengkonfigurasi penskalaan otomatis

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah untuk Amazon EMR untuk mengonfigurasi penskalaan otomatis saat membuat klaster dan saat membuat grup instans. Anda dapat menggunakan sintaks steno, menentukan konfigurasi JSON inline dalam perintah yang relevan, atau Anda dapat mereferensikan file yang berisi konfigurasi JSON. Anda juga dapat menerapkan kebijakan penskalaan otomatis ke grup instans yang ada dan menghapus kebijakan penskalaan otomatis yang sebelumnya diterapkan. Selain itu, Anda dapat mengambil detail konfigurasi kebijakan penskalaan dari klaster berjalan.

⚠ Important

Saat membuat klaster yang memiliki kebijakan penskalaan otomatis, Anda harus menggunakan `--auto-scaling-role` *MyAutoScalingRole* perintah tersebut untuk menentukan peran IAM untuk penskalaan otomatis. Peran default adalah *EMR_AutoScaling_DefaultRole* dan dapat dibuat dengan perintah `create-default-roles`. Peran hanya dapat ditambahkan ketika klaster dibuat, dan tidak dapat ditambahkan ke klaster yang ada.

Untuk penjelasan mendetail tentang parameter yang tersedia saat mengonfigurasi kebijakan penskalaan otomatis, lihat di Referensi [PutAutoScalingPolicy](#) API EMR Amazon.

Membuat sebuah klaster dengan kebijakan penskalaan otomatis diterapkan ke grup instans

Anda dapat menentukan konfigurasi penskalaan otomatis dalam opsi `--instance-groups` dari perintah `aws emr create-cluster`. Contoh berikut menggambarkan perintah `create-cluster` dimana kebijakan penskalaan otomatis untuk grup instans inti disediakan secara inline. Perintah membuat konfigurasi penskalaan yang setara dengan kebijakan penskalaan default yang muncul saat Anda membuat kebijakan penskalaan otomatis dengan EMR untuk Amazon Konsol Manajemen AWS. Singkatnya, kebijakan penskalaan ke dalam tidak ditampilkan. Kami tidak menyarankan untuk membuat aturan penskalaan keluar tanpa aturan penskalaan ke dalam.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.0 --service-role
EMR_DefaultRole --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
--auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole --instance-groups
Name=MyMasterIG,InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1
'Name=MyCoreIG,InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,AutoScalingPolicy
scale-out,Description=Replicates the default scale-out rule in the
console.,Action={SimpleScalingPolicyConfiguration={AdjustmentType=CHANGE_IN_CAPACITY,ScalingAd
ElasticMapReduce,Period=300,Statistic=AVERAGE,Threshold=15,Unit=PERCENT,Dimensions=[{Key=JobFlo
```

Perintah berikut mengilustrasikan cara menggunakan baris perintah untuk memberikan definisi kebijakan penskalaan otomatis sebagai bagian dari file konfigurasi grup instance bernama *instancegroupconfig.json*

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.0 --service-role EMR_DefaultRole --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --instance-groups file://your/path/to/instancegroupconfig.json --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole
```

Dengan isi file konfigurasi sebagai berikut:

```
[
{
  "InstanceCount": 1,
  "Name": "MyMasterIG",
  "InstanceGroupType": "MASTER",
  "InstanceType": "m5.xlarge"
},
{
  "InstanceCount": 2,
  "Name": "MyCoreIG",
  "InstanceGroupType": "CORE",
  "InstanceType": "m5.xlarge",
  "AutoScalingPolicy":
  {
    "Constraints":
    {
      "MinCapacity": 2,
      "MaxCapacity": 10
    },
    "Rules":
    [
      {
        "Name": "Default-scale-out",
        "Description": "Replicates the default scale-out rule in the console for YARN
memory.",
        "Action":{
          "SimpleScalingPolicyConfiguration":{
            "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
            "ScalingAdjustment": 1,
            "CoolDown": 300
          }
        },
        "Trigger":{
          "CloudWatchAlarmDefinition":{
            "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
            "EvaluationPeriods": 1,
```

```

    "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
    "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
    "Period": 300,
    "Threshold": 15,
    "Statistic": "AVERAGE",
    "Unit": "PERCENT",
    "Dimensions": [
      {
        "Key": "JobFlowId",
        "Value": "${emr.clusterId}"
      }
    ]
  }
}
]

```

Menambahkan grup instans dengan kebijakan penskalaan otomatis ke klaster

Anda dapat menentukan konfigurasi kebijakan penskalaan dengan `--instance-groups` opsi dengan `add-instance-groups` perintah dengan cara yang sama seperti saat Anda menggunakan `create-cluster`. Contoh berikut ini menggunakan referensi ke file JSON, *instancegroupconfig.json*, dengan konfigurasi grup instans.

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-groups file://your/path/to/instancegroupconfig.json
```

Menerapkan kebijakan penskalaan otomatis ke grup instans yang ada atau memodifikasi suatu kebijakan yang diterapkan

Gunakan perintah `aws emr put-auto-scaling-policy` untuk menerapkan kebijakan penskalaan otomatis ke grup instans yang sudah ada. Grup instans harus menjadi bagian dari sebuah klaster yang menggunakan IAM role penskalaan otomatis. Contoh berikut ini menggunakan referensi ke file JSON, *autoscaleconfig.json*, yang menentukan konfigurasi kebijakan penskalaan otomatis.

```
aws emr put-auto-scaling-policy --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-group-id ig-3PLUZBA6WLS07 --auto-scaling-policy file://your/path/to/autoscaleconfig.json
```

Isi dari file `autoscaleconfig.json`, yang mendefinisikan aturan penskalaan keluar yang sama seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya, ditunjukkan di bawah ini.

```
{
  "Constraints": {
    "MaxCapacity": 10,
    "MinCapacity": 2
  },
  "Rules": [{
    "Action": {
      "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
        "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
        "CoolDown": 300,
        "ScalingAdjustment": 1
      }
    },
    "Description": "Replicates the default scale-out rule in the console
for YARN memory",
    "Name": "Default-scale-out",
    "Trigger": {
      "CloudWatchAlarmDefinition": {
        "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
        "Dimensions": [{
          "Key": "JobFlowId",
          "Value": "${emr.clusterID}"
        }],
        "EvaluationPeriods": 1,
        "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
        "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
        "Period": 300,
        "Statistic": "AVERAGE",
        "Threshold": 15,
        "Unit": "PERCENT"
      }
    }
  }]
}
```

Menghapus kebijakan penskalaan otomatis dari grup instans

```
aws emr remove-auto-scaling-policy --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-group-
id ig-3PLUZBA6WLS07
```


Mengambil Konfigurasi Kebijakan Penskalaan Otomatis

`describe-cluster` Perintah mengambil konfigurasi kebijakan di InstanceGroup blok. Sebagai contoh, perintah berikut ini mengambil konfigurasi untuk klaster dengan ID klaster `j-1CW0HP4PI30VJ`.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-1CW0HP4PI30VJ
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini.

```
{
  "Cluster": {
    "Configurations": [],
    "Id": "j-1CW0HP4PI30VJ",
    "NormalizedInstanceHours": 48,
    "Name": "Auto Scaling Cluster",
    "ReleaseLabel": "emr-5.2.0",
    "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
    "AutoTerminate": false,
    "TerminationProtected": true,
    "MasterPublicDnsName": "ec2-54-167-31-38.compute-1.amazonaws.com",
    "LogUri": "s3n://aws-logs-232939870606-us-east-1/elasticmapreduce/",
    "Ec2InstanceAttributes": {
      "Ec2KeyName": "performance",
      "AdditionalMasterSecurityGroups": [],
      "AdditionalSlaveSecurityGroups": [],
      "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-09fc9362",
      "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1d",
      "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-0bfc9360",
      "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole"
    },
    "Applications": [
      {
        "Name": "Hadoop",
        "Version": "2.7.3"
      }
    ],
    "InstanceGroups": [
      {
        "AutoScalingPolicy": {
```

```

    "Status": {
      "State": "ATTACHED",
      "StateChangeReason": {
        "Message": ""
      }
    },
    "Constraints": {
      "MaxCapacity": 10,
      "MinCapacity": 2
    },
    "Rules": [
      {
        "Name": "Default-scale-out",
        "Trigger": {
          "CloudWatchAlarmDefinition": {
            "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
            "Unit": "PERCENT",
            "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
            "Threshold": 15,
            "Dimensions": [
              {
                "Key": "JobFlowId",
                "Value": "j-1CW0HP4PI30VJ"
              }
            ],
            "EvaluationPeriods": 1,
            "Period": 300,
            "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
            "Statistic": "AVERAGE"
          }
        },
        "Description": "",
        "Action": {
          "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
            "CoolDown": 300,
            "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
            "ScalingAdjustment": 1
          }
        }
      },
      {
        "Name": "Default-scale-in",
        "Trigger": {
          "CloudWatchAlarmDefinition": {

```

```

        "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
        "Unit": "PERCENT",
        "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
        "Threshold": 75,
        "Dimensions": [
            {
                "Key": "JobFlowId",
                "Value": "j-1CW0HP4PI30VJ"
            }
        ],
        "EvaluationPeriods": 1,
        "Period": 300,
        "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
        "Statistic": "AVERAGE"
    }
},
"Description": "",
"Action": {
    "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
        "CoolDown": 300,
        "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
        "ScalingAdjustment": -1
    }
}
}
]
},
"Configurations": [],
"InstanceType": "m5.xlarge",
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "Core - 2",
"ShrinkPolicy": {},
"Status": {
    "Timeline": {
        "CreationDateTime": 1479413437.342,
        "ReadyDateTime": 1479413864.615
    },
    "State": "RUNNING",
    "StateChangeReason": {
        "Message": ""
    }
},
"RunningInstanceCount": 2,
"Id": "ig-3M16XBE8C3PH1",

```

```

        "InstanceGroupType": "CORE",
        "RequestedInstanceCount": 2,
        "EbsBlockDevices": []
    },
    {
        "Configurations": [],
        "Id": "ig-OP62I28NSE8M",
        "InstanceGroupType": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "Market": "ON_DEMAND",
        "Name": "Master - 1",
        "ShrinkPolicy": {},
        "EbsBlockDevices": [],
        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
            "Timeline": {
                "CreationDateTime": 1479413437.342,
                "ReadyDateTime": 1479413752.088
            },
            "State": "RUNNING",
            "StateChangeReason": {
                "Message": ""
            }
        },
        "RunningInstanceCount": 1
    }
],
"AutoScalingRole": "EMR_AutoScaling_DefaultRole",
"Tags": [],
"BootstrapActions": [],
"Status": {
    "Timeline": {
        "CreationDateTime": 1479413437.339,
        "ReadyDateTime": 1479413863.666
    },
    "State": "WAITING",
    "StateChangeReason": {
        "Message": "Cluster ready after last step completed."
    }
}
}
}

```

Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual

Anda dapat menambahkan dan menghapus instance dari grup instance inti dan tugas serta armada instance di cluster yang sedang berjalan dengan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API. Jika klaster menggunakan grup instans, Anda secara eksplisit mengubah jumlah instans. Jika klaster Anda menggunakan armada instans, Anda dapat mengubah unit target untuk Instans Sesuai Permintaan dan Instans Spot. Armada instans lalu menambahkan dan menghapus instans untuk memenuhi target baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsis armada instans](#). Aplikasi dapat menggunakan instans Amazon EC2 yang baru disediakan untuk meng-host simpul segera setelah instans tersedia. Ketika instance dihapus, Amazon EMR menutup tugas dengan cara yang tidak mengganggu pekerjaan dan perlindungan terhadap kehilangan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akhir pada penyelesaian tugas](#).

Ubah ukuran cluster dengan konsol

Anda dapat menggunakan konsol Amazon EMR untuk mengubah ukuran klaster berjalan.

Console

Untuk mengubah jumlah instance untuk cluster yang ada dengan konsol baru

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Cluster, dan pilih cluster yang ingin Anda perbarui. Cluster harus berjalan; Anda tidak dapat mengubah ukuran klaster penyediaan atau terminasi.
3. Pada tab Instans pada halaman detail klaster, lihat panel grup Instans.
4. Untuk mengubah ukuran grup instans yang ada, pilih tombol radio di sebelah grup inti atau instance tugas yang ingin Anda ubah ukurannya, lalu pilih Ubah ukuran grup instans. Tentukan jumlah instance baru untuk grup instans, lalu pilih Ubah ukuran.

Note

Jika Anda memilih untuk mengurangi ukuran grup instans yang sedang berjalan, Amazon EMR akan secara cerdas memilih instance yang akan dihapus dari grup untuk kehilangan data minimal. Untuk kontrol lebih terperinci dari tindakan mengubah ukuran Anda, Anda dapat memilih ID untuk grup instans, memilih instance yang ingin

Anda hapus, dan kemudian menggunakan opsi Terminate. Untuk informasi lebih lanjut tentang perilaku penurunan skala cerdas, lihat. [Opsi penskalaan kluster untuk kluster EMR Amazon](#)

5. Jika Anda ingin membatalkan tindakan mengubah ukuran, Anda dapat memilih tombol radio untuk grup instans dengan status Mengubah ukuran dan kemudian memilih Berhenti mengubah ukuran dari tindakan daftar.
6. Untuk menambahkan satu atau beberapa grup instance tugas ke kluster Anda sebagai respons terhadap peningkatan beban kerja, pilih Tambahkan grup instans tugas dari tindakan daftar. Pilih jenis instans Amazon EC2, masukkan jumlah instance untuk grup tugas, lalu pilih Tambahkan grup instans tugas untuk kembali ke panel grup Instans untuk kluster Anda.

Ketika Anda membuat perubahan pada jumlah simpul, Status grup instans akan diperbarui. Ketika perubahan yang Anda minta selesai, Status adalah berjalan.

Ubah ukuran cluster dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengubah ukuran cluster yang sedang berjalan. Anda dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah simpul tugas, dan Anda dapat meningkatkan jumlah simpul inti dalam kluster berjalan. Dimungkinkan juga untuk mematikan instance di grup instance inti dengan AWS CLI atau API. Ini harus dilakukan dengan hati-hati. Mematikan instance di grup instance inti berisiko kehilangan data, dan instance tidak diganti secara otomatis.

Selain mengubah ukuran inti dan grup tugas, Anda juga dapat menambahkan satu atau beberapa grup instance tugas ke cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI

Untuk mengubah ukuran cluster dengan mengubah jumlah instance dengan AWS CLI

Anda dapat menambahkan instance ke grup inti atau grup tugas, dan Anda dapat menghapus instance dari grup tugas dengan AWS CLI `modify-instance-groups` subperintah dengan parameter. `InstanceCount` Untuk menambahkan instans ke grup inti atau tugas, tingkatan `InstanceCount`. Untuk mengurangi jumlah instans dalam grup tugas, kurangi nilai `InstanceCount`. Mengubah jumlah instans grup tugas ke 0 akan menghapus semua instans tetapi tidak menghapus grup instans tersebut.

- Untuk meningkatkan jumlah instance dalam grup instance tugas dari 3 menjadi 4, ketik perintah berikut dan ganti `ig-31JXXXXXXBT0` dengan ID grup instance.

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups  
InstanceGroupId=ig-31JXXXXXXBT0,InstanceCount=4
```

Untuk mengambil InstanceGroupId, gunakan subperintah `describe-cluster`. Outputnya adalah obyek JSON yang disebut `Cluster` yang berisi ID dari setiap grup instans. Untuk menggunakan perintah ini, Anda memerlukan ID cluster (yang dapat Anda ambil dengan `aws emr list-clusters` perintah atau konsol). Untuk mengambil ID grup instance, ketik perintah berikut dan ganti *j-2AXXXXXXGAPLF* dengan ID cluster.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF
```

Dengan AWS CLI, Anda juga dapat menghentikan instance di grup instance inti dengan `--modify-instance-groups` subperintah.

Warning

Menentukan `EC2InstanceIdsToTerminate` harus dilakukan dengan hati-hati. Instans diakhiri segera, terlepas dari status aplikasi yang berjalan padanya, dan instans tidak secara otomatis diganti. Hal ini berlaku terlepas dari konfigurasi Perilaku menurunkan skala klaster tersebut. Mengakhiri sebuah instans dengan cara ini berisiko kehilangan data dan perilaku klaster tak terduga.

Untuk mengakhiri instance tertentu, Anda memerlukan ID grup instance (dikembalikan oleh `aws emr describe-cluster --cluster-id subcommand`) dan ID instance (dikembalikan oleh `aws emr list-instances --cluster-id subcommand`), ketik perintah berikut, ganti *ig-6RXXXXXX07SA* dengan ID grup instance dan ganti *i-f9XXXXf2* dengan ID instance.

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups  
InstanceGroupId=ig-6RXXXXXX07SA,EC2InstanceIdsToTerminate=i-f9XXXXf2
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Untuk mengubah ukuran cluster dengan menambahkan grup instance tugas dengan AWS CLI

Dengan AWS CLI, Anda dapat menambahkan dari 1-48 grup instance tugas ke cluster dengan subperintah. `--add-instance-groups` Grup instance tugas hanya dapat ditambahkan ke cluster yang berisi grup instance utama dan grup instance inti. Saat Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat menambahkan hingga lima grup instance tugas setiap kali Anda menggunakan `--add-instance-groups` subperintah.

1. Untuk menambahkan grup instance tugas tunggal ke cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-JXBXXXXXX37R` dengan ID cluster.

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-JXBXXXXXX37R --instance-groups
InstanceCount=6,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
```

2. Untuk menambahkan beberapa grup instance tugas ke cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-JXBXXXXXX37R` dengan ID cluster. Anda dapat menambahkan hingga lima grup instans tugas dalam satu perintah.

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-JXBXXXXXX37R --instance-
groups InstanceCount=6,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
InstanceCount=10,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Menginterupsi perubahan ukuran

Menggunakan Amazon EMR versi 4.1.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengeluarkan perubahan ukuran di tengah-tengah operasi perubahan ukuran yang sudah ada. Selain itu, Anda dapat menghentikan permintaan perubahan ukuran yang dikirimkan sebelumnya atau mengirimkan permintaan baru untuk menimpa permintaan sebelumnya tanpa menunggu hingga selesai. Anda juga dapat menghentikan pengubahan ukuran yang ada dari konsol atau dengan panggilan `ModifyInstanceGroups` API dengan jumlah saat ini sebagai jumlah target klaster.

Tangkapan layar berikut menunjukkan grup instans tugas yang diubah ukurannya tetapi dapat dihentikan dengan memilih Berhenti.

Task instance group	Resizing (2 Requested)	TASK	m3.xlarge	1	Resize Stop	View EC2 instances

Untuk mengganggu pengubahan ukuran dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk menghentikan pengubahan ukuran dengan `modify-instance-groups` subperintah. Asumsikan bahwa Anda memiliki enam instans dalam grup instans Anda dan Anda ingin meningkatkannya ke 10. Anda kemudian memutuskan bahwa Anda ingin membatalkan permintaan tersebut:

- Permintaan awal:

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
  InstanceGroupId=ig-myInstanceGroupId,InstanceCount=10
```

Permintaan kedua untuk menghentikan permintaan pertama:

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
  InstanceGroupId=ig-myInstanceGroupId,InstanceCount=6
```

Note

Karena proses ini asinkron, Anda mungkin melihat jumlah instans berubah sehubungan dengan permintaan API sebelumnya sebelum permintaan berikutnya dituruti. Dalam kasus penyusutan, Anda mungkin mengalami ketika memiliki pekerjaan yang berjalan pada simpul, grup instans mungkin tidak menyusut sampai simpul telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

Kondisi yang ditangguhkan

Grup instans memasuki status ditangguhkan jika menemui terlalu banyak kesalahan ketika mencoba untuk memulai simpul klaster baru. Sebagai contoh, jika simpul yang baru gagal saat melakukan tindakan bootstrap, grup instans masuk ke status DITANGGUHKAN, bukan terus-menerus menyediakan simpul baru. Setelah Anda mengatasi masalah yang mendasari, setel ulang jumlah simpul yang diinginkan pada grup instans di klaster, dan kemudian grup instans akan melanjutkan mengalokasikan simpul. Memodifikasi grup instans menginstruksikan Amazon EMR untuk mencoba menyediakan simpul kembali. Tidak ada simpul berjalan yang dimulai ulang atau dihentikan.

Dalam AWS CLI, `list-instances` subperintah mengembalikan semua instance dan statusnya seperti halnya subperintah `describe-cluster`. Jika Amazon EMR mendeteksi kesalahan dengan grup instans, itu akan mengubah status grup menjadi `SUSPENDED`.

Untuk mengatur ulang cluster dalam status SUSPEND dengan AWS CLI

Ketik subperintah `describe-cluster` dengan parameter `--cluster-id` untuk melihat status instans dalam klaster Anda.

- Untuk melihat informasi tentang semua instance dan grup instance dalam sebuah cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-3KVXXXXXXY7UG` dengan ID cluster.

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-3KVXXXXXXY7UG
```

Output menampilkan informasi tentang grup instans Anda dan status instans:

```
{
  "Cluster": {
    "Status": {
      "Timeline": {
        "ReadyDateTime": 1413187781.245,
        "CreationDateTime": 1413187405.356
      },
      "State": "WAITING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": "Waiting after step completed"
      }
    },
    "Ec2InstanceAttributes": {
      "Ec2AvailabilityZone": "us-west-2b"
    },
    "Name": "Development Cluster",
    "Tags": [],
    "TerminationProtected": false,
    "RunningAmiVersion": "3.2.1",
    "NormalizedInstanceHours": 16,
    "InstanceGroups": [
      {
        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
          "Timeline": {
            "ReadyDateTime": 1413187775.749,
            "CreationDateTime": 1413187405.357
          },
          "State": "RUNNING",
          "StateChangeReason": {
```

```

        "Message": ""
      },
    },
    "Name": "MASTER",
    "InstanceGroupType": "MASTER",
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "Id": "ig-3ETXXXXXXFYV8",
    "Market": "ON_DEMAND",
    "RunningInstanceCount": 1
  },
  {
    "RequestedInstanceCount": 1,
    "Status": {
      "Timeline": {
        "ReadyDateTime": 1413187781.301,
        "CreationDateTime": 1413187405.357
      },
      "State": "RUNNING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": ""
      }
    },
    "Name": "CORE",
    "InstanceGroupType": "CORE",
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "Id": "ig-3SUXXXXXXXQ9ZM",
    "Market": "ON_DEMAND",
    "RunningInstanceCount": 1
  }
  ...
}

```

Untuk melihat informasi tentang grup instans tertentu, ketik subperintah `list-instances` dengan parameter `--cluster-id` dan `--instance-group-types`. Anda dapat melihat informasi untuk kelompok utama, inti, atau tugas.

```
aws emr list-instances --cluster-id j-3KVXXXXXXY7UG --instance-group-types "CORE"
```

Penggunaan subperintah `modify-instance-groups` dengan parameter `--instance-groups` untuk menyetel ulang klaster di status `SUSPENDED`. ID grup instans dikembalikan oleh subperintah `describe-cluster`.

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups  
InstanceGroupId=ig-3SUXXXXXXQ9ZM, InstanceCount=3
```

Pertimbangan saat mengurangi ukuran cluster

Jika Anda memilih untuk mengurangi ukuran klaster yang sedang berjalan, pertimbangkan perilaku dan praktik terbaik EMR Amazon berikut:

- Untuk mengurangi dampak pada pekerjaan yang sedang berlangsung, Amazon EMR secara cerdas memilih instans yang akan dihapus. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku penurunan skala klaster, lihat [Akhir pada penyelesaian tugas](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.
- Saat Anda menurunkan ukuran cluster, Amazon EMR menyalin data dari instance yang dihapus ke instance yang tersisa. Pastikan bahwa ada kapasitas penyimpanan yang cukup untuk data ini dalam kasus yang tetap dalam grup.
- Amazon EMR mencoba untuk menonaktifkan HDFS pada instance dalam grup. Sebelum Anda mengurangi ukuran cluster, kami sarankan Anda meminimalkan HDFS tulis I/O.
- Untuk kontrol yang paling terperinci ketika Anda mengurangi ukuran cluster, Anda dapat melihat cluster di konsol dan menavigasi ke tab Instances. Pilih ID untuk grup instance yang ingin Anda ubah ukurannya. Kemudian gunakan opsi Terminate untuk instance tertentu yang ingin Anda hapus.

Mengonfigurasi batas waktu penyediaan untuk mengontrol kapasitas di Amazon EMR

Saat menggunakan armada instance, Anda dapat mengonfigurasi batas waktu penyediaan. Batas waktu penyediaan menginstruksikan Amazon EMR untuk menghentikan penyediaan kapasitas instans jika klaster melebihi ambang waktu yang ditentukan selama peluncuran klaster atau operasi penskalaan klaster. Topik berikut mencakup cara mengonfigurasi batas waktu penyediaan untuk peluncuran klaster dan untuk operasi penskalaan klaster.

Topik

- [Konfigurasi batas waktu penyediaan untuk peluncuran klaster di Amazon EMR](#)
- [Kustomisasi periode batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran cluster di Amazon EMR](#)

Konfigurasi batas waktu penyediaan untuk peluncuran kluster di Amazon EMR

Anda dapat menentukan periode batas waktu untuk menyediakan Instans Spot untuk setiap armada di kluster Anda. Jika Amazon EMR tidak dapat menyediakan kapasitas Spot, Anda dapat memilih untuk menghentikan kluster atau menyediakan kapasitas Sesuai Permintaan. Jika periode batas waktu berakhir selama proses pengubahan ukuran kluster, Amazon EMR membatalkan permintaan Spot yang tidak tersedia. Instans Spot yang tidak disediakan tidak ditransfer ke kapasitas Sesuai Permintaan.

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyesuaikan periode batas waktu penyediaan untuk peluncuran kluster dengan konsol Amazon EMR.

Console

Untuk mengonfigurasi batas waktu penyediaan saat Anda membuat kluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Pada halaman Create Cluster, navigasikan ke konfigurasi Cluster dan pilih Instance Fleets.
4. Di bawah opsi penskalaan dan penyediaan kluster, tentukan ukuran Spot untuk inti dan armada tugas Anda.
5. Di bawah konfigurasi batas waktu Spot, pilih salah satu Kluster Terminate setelah batas waktu Spot atau Beralih ke Sesuai Permintaan setelah batas waktu Spot. Kemudian, tentukan periode batas waktu untuk penyediaan Instans Spot. Nilai default adalah 1 jam.
6. Pilih opsi lain yang berlaku untuk kluster Anda.
7. Untuk meluncurkan kluster Anda dengan batas waktu yang dikonfigurasi, pilih Buat kluster.

AWS CLI

Untuk menentukan batas waktu penyediaan dengan perintah **create-cluster**

```
aws emr create-cluster \  
--release-label emr-5.35.0 \  
--service-role EMR_DefaultRole \  
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXX"]}' \  

```

```
--instance-fleets
' [{"InstanceFleetType": "MASTER", "TargetOnDemandCapacity": 1, "TargetSpotCapacity": 0, "LaunchSpecification": {"OnDemandSpecification": {"AllocationStrategy": "lowest-price"}}, "InstanceTypeConfigs": [{"WeightedCapacity": 1, "EbsConfiguration": {"EbsBlockDeviceConfigs": [{"VolumeSpecification": {"SizeInGB": 32, "VolumeType": "gp2"}, "VolumesPerInstance": 2}]}], "BidPriceAsPercentageOfOnDemandCapacity": 1}, {"InstanceFleetType": "CORE", "TargetOnDemandCapacity": 1, "TargetSpotCapacity": 1, "LaunchSpecification": {"SpotSpecification": {"TimeoutDurationMinutes": 120, "TimeoutAction": "SWITCH_TO_ON_DEMAND"}, "OnDemandSpecification": {"AllocationStrategy": "lowest-price"}}, "InstanceTypeConfigs": [{"WeightedCapacity": 1, "EbsConfiguration": {"EbsBlockDeviceConfigs": [{"VolumeSpecification": {"SizeInGB": 32, "VolumeType": "gp2"}, "VolumesPerInstance": 2}]}], "BidPriceAsPercentageOfOnDemandCapacity": 2}] ]'
```

Kustomisasi periode batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran cluster di Amazon EMR

Anda dapat menentukan periode batas waktu untuk menyediakan Instans Spot untuk setiap armada di kluster Anda. Jika Amazon EMR tidak dapat menyediakan kapasitas Spot, Amazon akan membatalkan permintaan perubahan ukuran dan menghentikan upayanya untuk menyediakan kapasitas Spot tambahan. Saat Anda membuat cluster, Anda dapat mengonfigurasi batas waktu. Untuk kluster yang sedang berjalan, Anda dapat menambahkan atau memperbarui batas waktu.

Ketika periode batas waktu berakhir, Amazon EMR secara otomatis mengirimkan acara ke aliran Acara Amazon. CloudWatch Dengan CloudWatch, Anda dapat membuat aturan yang cocok dengan peristiwa sesuai dengan pola yang ditentukan, dan kemudian merutekan peristiwa ke target untuk mengambil tindakan. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk mengirim pemberitahuan email. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat aturan, lihat [Membuat aturan untuk acara EMR Amazon dengan CloudWatch](#). Untuk informasi selengkapnya tentang detail acara yang berbeda, lihat [Instance peristiwa perubahan negara armada](#).

Contoh batas waktu penyediaan untuk perubahan ukuran kluster

Tentukan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran dengan AWS CLI

Contoh berikut menggunakan `create-cluster` perintah untuk menambahkan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran.

```
aws emr create-cluster \
--release-label emr-5.35.0 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXX"]}' \
--instance-fleets
  '[{"InstanceFleetType":"MASTER","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"InstanceTypeConfigs":[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":[{"VolumeSpecification":{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":1}],
{"InstanceFleetType":"CORE","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":1,"LaunchSpecifications":[{"SpotSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":120,"TimeoutAction":"SWITCH_TO_ON_DEMAND"},"OnDemandSpecification":{"AllocationStrategy":"lowest-price"}}, {"ResizeSpecifications":{"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":20},"OnDemandResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":25}},"InstanceTypeConfigs":[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":[{"VolumeSpecification":{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":2}]']
```

Contoh berikut menggunakan `modify-instance-fleet` perintah untuk menambahkan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran.

```
aws emr modify-instance-fleet \
--cluster-id j-XXXXXXXXXXXX \
--instance-fleet '{"InstanceFleetId":"if-XXXXXXXXXXXX","ResizeSpecifications":{"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":30},"OnDemandResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":60}}}' \
--region us-east-1
```

Contoh berikut menggunakan `add-instance-fleet-command` untuk menambahkan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran.

```
aws emr add-instance-fleet \
--cluster-id j-XXXXXXXXXXXX \
--instance-fleet
  '{"InstanceFleetType":"TASK","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"InstanceTypeConfigs":[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":[{"VolumeSpecification":{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":1}]'
```

```
{ "SpotResizeSpecification": { "TimeoutDurationMinutes": 30 }, "OnDemandResizeSpecification":
{ "TimeoutDurationMinutes": 35 } }' \
--region us-east-1
```

Tentukan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran dan peluncuran dengan AWS CLI

Contoh berikut menggunakan `create-cluster` perintah untuk menambahkan batas waktu penyediaan untuk mengubah ukuran dan peluncuran.

```
aws emr create-cluster \
--release-label emr-5.35.0 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXX"]}' \
--instance-fleets
' [{"InstanceFleetType":"MASTER","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"LaunchSpecification":
{"OnDemandSpecification":{"AllocationStrategy":"lowest-price"}}, {"InstanceTypeConfigs":
[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]}], "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":
- 1}],
{"InstanceFleetType":"CORE","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":1,"LaunchSpecification":
{"SpotSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":120,"TimeoutAction":"SWITCH_TO_ON_DEMAND"},"OnDemandSpecification":
{"AllocationStrategy":"lowest-price"}}, {"ResizeSpecifications":
{"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":20},"OnDemandResizeSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":25}}, {"InstanceTypeConfigs":
[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]}], "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":
- 2} ] ]'
```

Pertimbangan untuk mengubah ukuran batas waktu penyediaan

Saat mengonfigurasi batas waktu penyediaan klaster untuk armada instans, pertimbangkan perilaku berikut.

- Anda dapat mengonfigurasi batas waktu penyediaan untuk Instans Spot dan Sesuai Permintaan. Batas waktu penyediaan minimum adalah 5 menit. Batas waktu penyediaan maksimum adalah 7 hari.
- Anda hanya dapat mengonfigurasi batas waktu penyediaan untuk klaster EMR yang menggunakan armada instance. Anda harus mengkonfigurasi setiap inti dan armada tugas secara terpisah.

- Saat membuat klaster, Anda dapat mengonfigurasi batas waktu penyediaan. Anda dapat menambahkan batas waktu atau memperbarui batas waktu yang ada untuk klaster yang sedang berjalan.
- Jika Anda mengirimkan beberapa operasi pengubahan ukuran, Amazon EMR melacak batas waktu penyediaan untuk setiap operasi pengubahan ukuran. Misalnya, atur batas waktu penyediaan di cluster ke menit. *60* Kemudian, kirimkan operasi pengubahan ukuran *R1* pada waktunya *T1*. Kirim operasi pengubahan ukuran kedua *R2* pada waktu *T2*. Batas waktu penyediaan untuk R1 berakhir pada. *T1 + 60 minutes* Batas waktu penyediaan untuk R2 berakhir pada. *T2 + 60 minutes*
- Jika Anda mengirimkan operasi pengubahan ukuran skala baru sebelum batas waktu berakhir, Amazon EMR melanjutkan upayanya untuk menyediakan kapasitas untuk klaster EMR Anda.

Opsi penskalaan klaster untuk kluster EMR Amazon

Note

Opsi perilaku penskalaan tidak lagi didukung sejak Amazon EMR merilis 5.10.0. Karena pengenalan penagihan per detik di Amazon EC2, perilaku menurunkan skala default untuk klaster Amazon EMR sekarang berakhir pada penyelesaian tugas.

Dengan Amazon EMR merilis 5.1.0 hingga 5.9.1, ada dua opsi untuk perilaku penurunan skala: berhenti pada batas jam instans untuk penagihan Amazon EC2, atau dihentikan saat penyelesaian tugas. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.10.0, pengaturan untuk penghentian pada batas jam instans tidak digunakan lagi karena pengenalan penagihan per detik di Amazon EC2. Kami tidak merekomendasikan menentukan pengakhiran batas jam instans dalam versi yang memiliki opsi tersebut.

Warning

Jika Anda menggunakan AWS CLI untuk mengeluarkan `modify-instance-groups` dengan `EC2InstanceIdsToTerminate`, instance ini segera dihentikan, tanpa mempertimbangkan pengaturan ini, dan terlepas dari status aplikasi yang berjalan di dalamnya. Mengakhiri sebuah instans dengan cara ini berisiko kehilangan data dan perilaku klaster tak terduga.

Saat penghentian saat penyelesaian tugas ditentukan, Amazon EMR menolak daftar dan menguras tugas dari node sebelum menghentikan instans Amazon EC2. Dengan ditentukannya salah satu perilaku tersebut, Amazon EMR tidak mengakhiri instans Amazon EC2 dalam grup instans inti jika dapat menyebabkan kerusakan HDFS.

Akhiri pada penyelesaian tugas

Amazon EMR mengizinkan Anda untuk menurunkan skala kluster Anda tanpa mempengaruhi beban kerja Anda. Amazon EMR mencoba menonaktifkan YARN, HDFS, dan daemon lainnya dengan anggun pada node inti dan tugas selama operasi pengubahan ukuran tanpa kehilangan data atau mengganggu pekerjaan. Amazon EMR hanya mengurangi ukuran grup instans jika pekerjaan yang ditetapkan ke grup telah selesai dan tidak digunakan. Untuk NodeManager YARN Graceful Decommission, Anda dapat secara manual menyesuaikan waktu node menunggu untuk dinonaktifkan.

Note

Ketika dekomisioning yang anggun terjadi, mungkin ada kehilangan data. Pastikan untuk membuat cadangan data Anda.

Important

Ada kemungkinan bahwa data HDFS dapat hilang secara permanen selama penggantian yang anggun dari instance inti yang tidak sehat. Kami menyarankan agar Anda selalu mencadangkan data Anda.

Kali ini diatur menggunakan properti di klasifikasi konfigurasi YARN-site. Menggunakan Amazon EMR rilis 5.12.0 dan yang lebih tinggi, tentukan properti. `YARN.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` Menggunakan rilis Amazon EMR sebelumnya, tentukan properti. `YARN.resourcemanager.decommissioning.timeout`

Jika masih ada kontainer atau aplikasi YARN yang berjalan saat waktu penonaktifan habis, simpul dipaksa untuk dinonaktifkan dan YARN menjadwalkan ulang kontainer yang terpengaruh pada simpul lainnya. Nilai default adalah 3600 detik (satu jam). Anda dapat mengatur batas waktu ini menjadi nilai tinggi yang sewenang-wenang untuk memaksa pengurangan anggun menunggu lebih lama. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat [Graceful Decommission of YARN nodes dalam dokumentasi](#) Apache Hadoop.

Grup simpul tugas

Amazon EMR secara cerdas memilih instance yang tidak memiliki tugas yang berjalan terhadap langkah atau aplikasi apa pun, dan menghapus instance tersebut dari cluster terlebih dahulu. Jika semua instance di cluster sedang digunakan, Amazon EMR menunggu tugas diselesaikan pada instance sebelum menghapusnya dari cluster. Waktu tunggu default adalah 1 jam. Nilai ini dapat diubah dengan `YARN.resourcemanager.decommissioning.timeout` pengaturan. Amazon EMR secara dinamis menggunakan pengaturan baru. Anda dapat menyetel ini ke jumlah besar yang sewenang-wenang untuk memastikan bahwa Amazon EMR tidak menghentikan tugas apa pun sekaligus mengurangi ukuran cluster.

Grup simpul inti

Pada node inti, DataNode daemon YARN NodeManager dan HDFS harus dinonaktifkan agar grup instance dapat dikurangi. Untuk YARN, pengurangan anggun memastikan bahwa node yang ditandai untuk penonaktifan hanya dialihkan ke DECOMMISSIONED status jika tidak ada wadah atau aplikasi yang tertunda atau tidak lengkap. Penonaktifan segera selesai jika tidak ada kontainer yang berjalan pada simpul di awal penonaktifan.

Untuk HDFS, pengurangan yang anggun memastikan bahwa kapasitas target HDFS cukup besar untuk memenuhi semua blok yang ada. Jika kapasitas target tidak cukup besar, hanya sebagian jumlah instans inti yang dinonaktifkan sehingga simpul yang tersisa dapat menangani data yang ada di HDFS. Anda harus memastikan kapasitas HDFS tambahan untuk memungkinkan penonaktifan lebih lanjut. Anda juga harus mencoba meminimalkan penulisan I/O sebelum mencoba mengurangi grup instance. Penulisan I/O yang berlebihan mungkin menunda penyelesaian operasi pengubahan ukuran.

Batas lain adalah faktor replikasi default, `dfs.replication` di dalam `/etc/hadoop/conf/hdfs-site`. Saat membuat klaster, Amazon EMR mengonfigurasi nilai berdasarkan jumlah instance di cluster: 1 dengan 1-3 instance, untuk cluster dengan 4-9 instance, dan 2 untuk cluster dengan 10+ instance. 3

 Warning

1. Pengaturan `dfs.replication` ke 1 pada cluster dengan kurang dari empat node dapat menyebabkan hilangnya data HDFS jika satu node turun. Kami menyarankan Anda menggunakan cluster dengan setidaknya empat node inti untuk beban kerja produksi.
2. Amazon EMR tidak akan mengizinkan cluster untuk menskalakan node inti di bawah ini. `dfs.replication` Misalnya, jika `dfs.replication` = 2, jumlah minimum node inti adalah 2.
3. Saat Anda menggunakan Penskalaan Terkelola, Penskalaan Otomatis, atau memilih untuk mengubah ukuran klaster secara manual, sebaiknya atur `dfs.replication` ke 2 atau lebih tinggi.

Pengurangan yang anggun tidak memungkinkan Anda mengurangi node inti di bawah faktor replikasi HDFS. Ini untuk memungkinkan HDFS menutup file karena replika tidak mencukupi. Untuk menghindari batas ini, turunkan faktor replikasi dan restart daemon. NameNode

Mengonfigurasi perilaku menurunkan skala Amazon EMR

 Note

Opsi perilaku `scale-down terminate at instance hour` tidak lagi didukung untuk rilis Amazon EMR 5.10.0 dan yang lebih tinggi. Opsi perilaku penurunan skala berikut hanya muncul di konsol EMR Amazon untuk rilis 5.1.0 hingga 5.9.1.

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS, API EMR Amazon AWS CLI, atau Amazon untuk mengonfigurasi perilaku penurunan skala saat membuat klaster.

Console

Untuk mengonfigurasi perilaku penskalaan dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.

3. Di bagian opsi penskalaan dan penyediaan kluster, pilih Gunakan penskalaan otomatis khusus. Di bawah Kebijakan penskalaan otomatis khusus, pilih tombol tindakan plus untuk menambahkan Skala dalam kebijakan. Kami menyarankan Anda menambahkan kebijakan Scale in dan Scale out. Menambahkan hanya satu set kebijakan berarti Amazon EMR hanya akan melakukan penskalaan satu arah, dan Anda harus melakukan tindakan lainnya secara manual.
4. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
5. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi perilaku penskalaan dengan AWS CLI

- Gunakan `--scale-down-behavior` opsi untuk menentukan salah satu `TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR` atau `TERMINATE_AT_TASK_COMPLETION`.

Mengakhiri klaster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu

Warning

Cluster EMR yang dihentikan tidak dapat dipulihkan. Pastikan bahwa sumber daya dan data apa pun pada notebook HDFS atau jupyter tidak lagi diperlukan sebelum dihapus. Data HDFS hilang saat cluster dihentikan.

Bagian ini menjelaskan metode untuk mengakhiri klaster. Untuk informasi tentang mengaktifkan proteksi pengakhiran dan mengakhiri klaster secara otomatis, lihat [Kontrol penghentian klaster EMR Amazon](#). Anda dapat mengakhiri klaster dalam status STARTING, RUNNING, atau WAITING. Klaster dalam status WAITING harus diakhiri atau ia akan berjalan selamanya, sehingga menimbulkan biaya ke akun Anda. Anda dapat mengakhiri sebuah klaster yang gagal untuk meninggalkan status STARTING atau tidak dapat menyelesaikan suatu langkah.

Jika Anda ingin mengakhiri klaster yang memiliki perlindungan terminasi yang disetel di atasnya, Anda harus menonaktifkan perlindungan terminasi sebelum Anda dapat mengakhiri klaster. Cluster

dapat dihentikan menggunakan konsol, the AWS CLI, atau secara terprogram menggunakan API. `TerminateJobFlows`

Bergantung pada konfigurasi cluster, dibutuhkan waktu 5 hingga 20 menit bagi cluster untuk sepenuhnya menghentikan dan melepaskan sumber daya yang dialokasikan, seperti instans EC2.

 Note

Anda tidak dapat me-restart klaster yang diakhiri, tetapi Anda dapat mengkloning klaster yang diakhiri untuk menggunakan kembali konfigurasinya untuk klaster baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkloning cluster EMR Amazon menggunakan konsol](#).

 Important

Amazon EMR menggunakan [peran layanan EMR Amazon dan AWSServiceRoleForEMRCleanup peran](#) untuk membersihkan sumber daya klaster di akun yang tidak lagi Anda gunakan, seperti instans Amazon EC2. Anda harus menyertakan tindakan agar kebijakan peran menghapus atau menghentikan sumber daya. Jika tidak, Amazon EMR tidak dapat melakukan tindakan pembersihan ini, dan Anda mungkin dikenakan biaya untuk sumber daya yang tidak digunakan yang tetap ada di klaster.

Mengakhiri cluster dengan konsol

Anda dapat mengakhiri satu atau lebih klaster menggunakan konsol Amazon EMR. Langkah-langkah untuk mengakhiri sebuah klaster di konsol bervariasi tergantung pada apakah proteksi pengakhiran aktif atau tidak. Untuk mengakhiri klaster yang diproteksi, Anda harus terlebih dahulu menonaktifkan proteksi pengakhiran.

Console

Untuk mengakhiri cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr](https://console.aws.amazon.com/emr).
2. Pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda akhiri.

3. Di bawah menu tarik-turun Tindakan, pilih Terminate cluster untuk membuka prompt Kluster Terminate.
4. Pada prompt, pilih Hentikan. Tergantung pada konfigurasi cluster, penghentian mungkin memakan waktu 5 hingga 10 menit. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kluster EMR Amazon, lihat. [Mengakhiri kluster EMR Amazon di status awal, berjalan, atau menunggu](#)

Mengakhiri cluster dengan AWS CLI

Untuk mengakhiri cluster yang tidak dilindungi menggunakan AWS CLI

Untuk mengakhiri kluster yang tidak dilindungi menggunakan AWS CLI, gunakan `terminate-clusters` subperintah dengan parameter `--cluster-ids`.

- Ketik perintah berikut untuk mengakhiri satu cluster dan ganti `j-3KVXXXXXXXX7UG` dengan ID cluster Anda.

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXXXX7UG
```

Untuk mengakhiri beberapa cluster, ketik perintah berikut dan ganti `j-3KVXXXXXXXX7UG` dan `j-WJ2XXXXXXXX8EU` dengan cluster Anda. IDs

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXXXX7UG j-WJ2XXXXXXXX8EU
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Untuk mengakhiri cluster yang dilindungi menggunakan AWS CLI

Untuk mengakhiri cluster yang dilindungi menggunakan AWS CLI, pertama nonaktifkan perlindungan terminasi menggunakan `modify-cluster-attributes` subperintah dengan parameter. `--no-termination-protected` Kemudian gunakan subperintah `terminate-clusters` dengan parameter `--cluster-ids` untuk mengakhirinya.

1. Ketik perintah berikut untuk menonaktifkan perlindungan terminasi dan ganti `j-3KVTXXXXXXXX7UG` dengan ID cluster Anda.

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-protected
```

2. Untuk mengakhiri cluster, ketik perintah berikut dan ganti *j-3KVXXXXXX7UG* dengan ID cluster Anda.

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXX7UG
```

Untuk mengakhiri beberapa cluster, ketik perintah berikut dan ganti *j-3KVXXXXXX7UG* dan *j-WJ2XXXXXX8EU* dengan cluster Anda. IDs

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXX7UG j-WJ2XXXXXX8EU
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr>

Mengakhiri cluster dengan API

Operasi `TerminateJobFlows` menghentikan pengolahan langkah, mengunggah setiap data log dari Amazon EC2 ke Amazon S3 (jika dikonfigurasi), dan mengakhiri kluster Hadoop. Sebuah kluster juga berakhir secara otomatis jika Anda mengatur `KeepJobAliveWhenNoSteps` ke `False` dalam permintaan `RunJobFlows`.

Anda dapat menggunakan tindakan ini untuk mengakhiri salah satu cluster atau daftar cluster menurut kluster mereka. IDs

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter input yang unik `TerminateJobFlows`, lihat [TerminateJobFlows](#). Untuk informasi selengkapnya tentang parameter generik dalam permintaan, lihat [Parameter permintaan umum](#).

Mengkloning cluster EMR Amazon menggunakan konsol

Anda dapat menggunakan konsol Amazon EMR untuk meng-klon sebuah kluster, yang membuat salinan konfigurasi kluster asli untuk digunakan sebagai dasar untuk kluster baru.

Console

Untuk mengkloning cluster dengan konsol

1. [Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com/emr.](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters.
3. Untuk mengkloning cluster dari daftar cluster
 - a. Gunakan opsi pencarian dan filter untuk menemukan cluster yang ingin Anda kloning dalam tampilan daftar.
 - b. Pilih kotak centang di sebelah kiri baris untuk cluster yang ingin Anda kloning.
 - c. Opsi Clone sekarang akan tersedia di bagian atas tampilan daftar. Pilih Clone untuk memulai proses kloning. Jika klaster memiliki langkah-langkah yang dikonfigurasi, pilih Sertakan langkah dan Lanjutkan jika Anda ingin mengkloning langkah-langkah bersama dengan konfigurasi cluster lainnya.
 - d. Tinjau pengaturan untuk cluster baru yang telah disalin dari cluster kloning. Sesuaikan pengaturan jika diperlukan. Bila Anda puas dengan konfigurasi cluster baru, pilih Create cluster untuk meluncurkan cluster baru.
4. Untuk mengkloning cluster dari halaman detail cluster
 - a. Untuk menavigasi ke halaman detail klaster yang ingin Anda kloning, pilih ID Cluster-nya dari tampilan daftar cluster.
 - b. Di bagian atas halaman detail cluster, pilih Clone cluster dari menu Actions untuk memulai proses kloning. Jika klaster memiliki langkah-langkah yang dikonfigurasi, pilih Sertakan langkah dan Lanjutkan jika Anda ingin mengkloning langkah-langkah bersama dengan konfigurasi cluster lainnya.
 - c. Tinjau pengaturan untuk cluster baru yang telah disalin dari cluster kloning. Sesuaikan pengaturan jika diperlukan. Bila Anda puas dengan konfigurasi cluster baru, pilih Create cluster untuk meluncurkan cluster baru.

Otomatiskan cluster EMR Amazon berulang dengan AWS Data Pipeline

Note

AWS Data Pipeline tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru. Pelanggan AWS Data Pipeline yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan seperti biasa.

AWS Data Pipeline adalah layanan yang mengotomatiskan pergerakan dan transformasi data. Anda dapat menggunakannya untuk menjadwalkan memindahkan data input ke Amazon S3 dan menjadwalkan peluncuran kluster untuk memproses data tersebut. Sebagai contoh, pertimbangkan kasus ketika Anda memiliki server web yang merekam log lalu lintas. Jika Anda ingin menjalankan cluster mingguan untuk menganalisis data lalu lintas, Anda dapat menggunakannya AWS Data Pipeline untuk menjadwalkan cluster tersebut. AWS Data Pipeline adalah alur kerja berbasis data, sehingga satu tugas (meluncurkan cluster) dapat bergantung pada tugas lain (memindahkan data input ke Amazon S3). Ini juga memiliki fungsi coba lagi yang tangguh.

Untuk informasi selengkapnya AWS Data Pipeline, lihat [Panduan AWS Data Pipeline Pengembang](#), terutama tutorial tentang Amazon EMR:

- [Tutorial: Luncurkan alur kerja EMR Amazon](#)
- [Memulai: Memproses log web dengan AWS Data Pipeline, Amazon EMR, dan Hive](#)
- [Tutorial: Amazon DynamoDB impor dan ekspor menggunakan AWS Data Pipeline](#)

Tutorial Amazon EMR

Cluster EMR berjalan dalam ekosistem yang kompleks. Tutorial berikut mencakup kasus penggunaan penting.

Topik

- [Amazon EMR di EC2 - Pemantauan yang Ditingkatkan dengan CloudWatch menggunakan metrik dan log khusus](#)
- [Pantau aplikasi Apache Spark di Amazon EMR dengan Amazon CloudWatch](#)
- [Pantau status aplikasi Amazon EMR dengan integrasi CloudWatch](#)
- [Mendebug langkah EMR Menggunakan aplikasi YARN IDs](#)
- [Observabilitas dan fitur logging tambahan](#)

Amazon EMR di EC2 - Pemantauan yang Ditingkatkan dengan CloudWatch menggunakan metrik dan log khusus

Ikhtisar

Amazon EMR menyediakan kemampuan pemrosesan data besar yang kuat dan hemat biaya. Untuk memaksimalkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya, pemantauan yang efektif sangat penting. Amazon CloudWatch menawarkan observabilitas komprehensif untuk kluster EMR, memungkinkan Anda melacak metrik dan log secara real-time. Dokumen ini menguraikan cara:

1. Konfigurasi CloudWatch agen untuk mengirim EMR pada log EC2 CloudWatch
2. Tambahkan Hadoop, YARN, dan HBase metrik khusus melalui klasifikasi
3. Pantau metrik melalui dasbor bawaan
4. Lacak log kluster melalui grup CloudWatch log

Prasyarat dan Latar Belakang

Secara default, Amazon EMR mengirimkan metrik dasar ke CloudWatch setiap lima menit tanpa biaya tambahan. Dengan EMR Release 7.0+, Anda dapat menyebarkan Agen ke: CloudWatch

- Kumpulkan 34 metrik terperinci tambahan pada interval satu menit (dikenakan biaya tambahan)

- Kumpulkan metrik dari semua node cluster
- Agregat data pada node utama sebelum dikirim ke CloudWatch
- Akses metrik melalui tab Pemantauan atau Konsol konsol EMR CloudWatch

EMR 7.1 memperluas kemampuan ini, memungkinkan Anda mengonfigurasi agen untuk menangkap metrik khusus dari Hadoop, YARN, dan komponen. HBase Untuk lingkungan yang menggunakan Prometheus, metrik dapat diteruskan ke Amazon Managed Service untuk Prometheus.

CloudWatch Konfigurasi Agen untuk Log

Untuk menangkap log EMR CloudWatch, buat file `cloudwatch-config.json` yang menentukan file log mana yang akan dikumpulkan:

`cloudwatch-config.json`

```
{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "file_path": "/mnt/var/log/hadoop-yarn/hadoop-yarn-resourcemanager-*",
            "log_group_name": "/emr/yarn/resourcemanager",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "publish_multi_logs" : true
          },
          {
            "file_path": "/var/log/hadoop-hdfs/hadoop-hdfs-namenode-*",
            "log_group_name": "/emr/hdfs/namenode",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "publish_multi_logs" : true
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

Bootstrap Script untuk Konfigurasi CloudWatch Agen

Untuk menerapkan CloudWatch konfigurasi kustom Anda ke node EMR, buat skrip bootstrap yang akan memulai ulang CloudWatch agen dengan pengaturan Anda. Skrip ini memastikan agen berjalan dengan parameter pengumpulan log spesifik Anda setelah penyediaan kluster.

Membuat Script Bootstrap

Buat file bernama `cloudwatch-agent-bootstrap.sh` dengan konten berikut:

```
#!/bin/bash
set -xe

EMR_SECONDARY_BA_SCRIPT=$(cat <<'EOF'
while true; do
NODEPROVISIONSTATE=$(sed -n '/localInstance [{]/,/[}]/ {/nodeProvisionCheckinRecord
[{}]/,/[}]/ {/status:/ p}}' /emr/instance-controller/lib/info/job-flow-state.txt | awk
'{ print $2 }')

if [ "$NODEPROVISIONSTATE" == "SUCCESSFUL" ]; then
sleep 10
echo "Running my post provision bootstrap"
NODETYPE=$(cat /mnt/var/lib/instance-controller/extraInstanceData.json | jq -r
'.instanceRole' | awk '{print tolower($0)}')

# Copy config file on the instance
sudo aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1/cloudwatch-config.json /opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/stdout_log_config.json

# Start the agent with the created config file
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a append-
config -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/stdout_log_config.json

# Restart CW Agent
sudo systemctl restart amazon-cloudwatch-agent

# Status CW Agent
echo "Status CW Agent"
sudo /usr/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a status

exit
fi
```

```
sleep 10
done
EOF
)

echo "${EMR_SECONDARY_BA_SCRIPT}" | tee -a /tmp/emr-secondary-ba.sh
chmod u+x /tmp/emr-secondary-ba.sh
/tmp/emr-secondary-ba.sh > /tmp/emr-secondary-ba.log 2>&1 &
exit 0
```

Ganti ember sampel dengan nama bucket Anda.

Catatan Konfigurasi Penting

Important

Sebelum mengunggah skrip, ganti **<amzn-s3-demo-bucket1>** dengan nama sebenarnya dari bucket S3 tempat Anda menyimpan file cloudwatch-config.json dari langkah sebelumnya. Ini memastikan skrip bootstrap dapat mengambil file konfigurasi Anda selama inisialisasi cluster.

Script bootstrap ini akan:

- Tunggu penyediaan node selesai
- Unduh CloudWatch konfigurasi kustom Anda
- Hentikan CloudWatch agen yang sedang berjalan
- Mulai ulang agen dengan konfigurasi spesifik Anda
- Catat status agen untuk pemecahan masalah

Klasifikasi Metrik Kustom untuk Hadoop, YARN, dan HBase

Selain CloudWatch metrik default, Anda dapat meningkatkan kemampuan pemantauan dengan mengonfigurasi metrik khusus aplikasi khusus untuk komponen cluster EMR Anda. API konfigurasi Amazon EMR menyediakan cara yang fleksibel untuk menentukan dengan tepat metrik mana yang ingin Anda kumpulkan.

Mengkonfigurasi Metrik Kustom

Anda dapat menerapkan koleksi metrik khusus dengan dua cara:

- Selama pembuatan cluster untuk cluster baru
- Sebagai konfigurasi ulang untuk cluster yang ada melalui konsol EMR

Membuat File Klasifikasi

File klasifikasi menentukan metrik komponen spesifik mana yang harus dikumpulkan dari cluster Anda. Di bawah ini adalah contoh struktur untuk mengumpulkan metrik Hadoop kustom:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity-*":
            "DatanodeNetworkErrors,TotalReadTime,TotalWriteTime,BytesRead,BytesWritten,RemoteBytesRead,Rem
            "otel.metric.export.interval": "30000"
        }
      },
      {
        "Classification": "emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=NodeManager,name=JvmMetrics":
            "MemNonHeapUsedM,MemNonHeapCommittedM,MemNonHeapMaxM,MemHeapUsedM,MemHeapCommittedM,MemHeapMax
            "Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics":
            "ContainerCpuUtilization,NodeCpuUtilization,ContainersCompleted,ContainersFailed,ContainersKil
            "otel.metric.export.interval": "20000"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Langkah-langkah Implementasi

1. Buat file JSON dengan klasifikasi metrik yang Anda inginkan.
2. Sesuaikan metrik berdasarkan persyaratan pemantauan Anda.
3. Simpan file dan unggah ke bucket S3 Anda.
4. Referensikan file ini saat membuat cluster baru atau mengkonfigurasi ulang yang sudah ada.

Praktik Terbaik

- Hanya kumpulkan metrik yang memberikan wawasan bermakna untuk beban kerja Anda.
- Pertimbangkan interval pengumpulan metrik berdasarkan kebutuhan pemantauan Anda.
- Tinjau AWS dokumentasi untuk daftar lengkap metrik yang tersedia untuk setiap komponen.
- Kelompokkan metrik terkait dalam klasifikasi yang sama untuk organisasi yang lebih baik.

Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memfokuskan pemantauan Anda pada metrik paling penting untuk aplikasi EMR spesifik Anda, memberi Anda visibilitas yang lebih dalam ke kinerja cluster.

Menyebarkan Cluster EMR dengan Integrasi CloudWatch

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat klaster EMR Amazon yang secara otomatis mengirimkan log dan metrik khusus ke: CloudWatch

Langkah 1: Aktifkan CloudWatch Agen

Saat membuat klaster EMR Anda melalui AWS Management Console:

1. Arahkan ke bagian Aplikasi selama pembuatan klaster.
2. Pilih kotak centang untuk aplikasi utama Anda (Hadoop, Spark, dll.).
3. Gulir untuk menemukan dan memilih opsi CloudWatch Agen Amazon.
4. Ini memungkinkan agen di klaster Anda, yang penting untuk mengumpulkan metrik dan log yang disempurnakan.

CloudWatch Agen akan diinstal pada semua node di cluster Anda, memungkinkannya mengumpulkan metrik sistem dan aplikasi pada interval yang dikonfigurasi.

▼ **Name and applications - required** [Info](#)

Name your cluster and choose the applications that you want to install to your cluster.

Name

TestCluster

Amazon EMR release [Info](#)

A release contains a set of applications which can be installed on your cluster.

emr-7.7.0

Application bundle

Spark Interactive 	Core Hadoop 	Flink 	HBase 	Presto 	Trino 	Custom 

☒ AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2

☐ HCatalog 3.1.3

☐ Hue 4.11.0

☒ Livy 0.8.0

☐ Pig 0.17.0

☐ TensorFlow 2.16.1

☐ Zeppelin 0.11.1

☐ Flink 1.20.0

☒ Hadoop 3.4.0

☒ JupyterEnterpriseGateway 2.6.0

☐ Oozie 5.2.1

☐ Presto 0.287

☒ Tez 0.10.2

☐ ZooKeeper 3.9.2

☒ HBase 2.6.1

☒ Hive 3.1.3

☐ JupyterHub 1.5.0

☐ Phoenix 5.2.1

☒ Spark 3.5.3

☐ Trino 467

Membuat cluster dan menampilkan bundel yang tersedia.

Note

CloudWatch Agen tersedia dalam rilis EMR 7.0 dan yang lebih baru. Mengaktifkan komponen ini diperlukan untuk pengumpulan metrik kustom dan penerusan log yang dijelaskan dalam panduan ini.

Langkah 2: Tambahkan Tindakan Bootstrap untuk Koleksi Log


Untuk mengonfigurasi CloudWatch agen untuk mengumpulkan dan meneruskan file log tertentu ke CloudWatch:

1. Di wizard pembuatan cluster EMR, navigasikan ke bagian Tindakan Bootstrap
2. Klik Tambahkan tindakan bootstrap
3. Pilih Tindakan kustom dari menu tarik-turun
4. Berikan nama untuk tindakan bootstrap Anda (misalnya, Konfigurasi CloudWatch Agen)

5. Di bidang Lokasi skrip, masukkan jalur S3 ke cloudwatch-agent-bootstrap skrip.sh Anda (misalnya, s3:///your-bucket-name.sh) cloudwatch-agent-bootstrap
6. Klik Add untuk menyimpan aksi bootstrap

Tindakan bootstrap ini akan dijalankan selama startup cluster, memastikan bahwa dikonfigurasi dengan benar dengan pengaturan khusus Anda untuk mengumpulkan dan meneruskan file log yang ditentukan dalam file konfigurasi Anda. CloudWatchagent

Agan akan secara otomatis mulai mengumpulkan log setelah node disediakan, memberikan visibilitas mendekati waktu nyata ke dalam operasi klaster Anda melalui Log. CloudWatch



Menggunakan tindakan bootstrap.


Langkah 3: Konfigurasi Koleksi Metrik Kustom

Untuk mengaktifkan koleksi Hadoop kustom, YARN, atau HBase metrik di luar set default:

1. Di wizard pembuatan cluster EMR, navigasikan ke bagian Konfigurasi.
2. Klik tombol Edit konfigurasi untuk memperluas opsi konfigurasi.
3. Pilih Load JSON dari Amazon S3 pilihan dari dropdown metode konfigurasi.
4. Masukkan jalur URI S3 ke file klasifikasi metrik kustom Anda (misalnya, s3://amzn-s3-demo-bucket1/emr-metrics-classification.json).
5. Klik Load untuk mengurai konfigurasi.
6. Verifikasi bahwa konfigurasi muncul dengan benar di antarmuka konsol.
7. Klik Simpan perubahan untuk menerapkan konfigurasi metrik ini ke klaster Anda.

Langkah ini menginstruksikan CloudWatch agen untuk mengumpulkan metrik komponen tertentu yang ditentukan dalam file klasifikasi Anda. Metrik akan dikumpulkan pada interval yang ditentukan dalam konfigurasi Anda dan dipublikasikan ke CloudWatch, di mana mereka dapat divisualisasikan dan dianalisis.

Metrik khusus memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakteristik kinerja kluster Anda, memungkinkan pemantauan dan pemecahan masalah aplikasi EMR yang lebih tepat.



Ganti konfigurasi default.

Memperbarui Konfigurasi Metrik untuk Menjalankan Cluster

Anda dapat mengubah setelan pengumpulan metrik untuk kluster EMR yang ada tanpa mengganggu operasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:


1. Arahkan ke kluster EMR aktif Anda di AWS Management Console.
2. Pilih tab Konfigurasi di tampilan detail cluster.
3. Temukan bagian Konfigurasi grup Instance.
4. Klik tombol Konfigurasi ulang untuk mengubah pengaturan.
5. Pilih Muat JSON dari Amazon S3 atau langsung edit konfigurasi.

6. Masukkan lokasi file klasifikasi metrik Anda yang diperbarui atau buat perubahan di editor.
7. Terapkan perubahan untuk memperbarui perilaku pengumpulan metrik.

Kemampuan konfigurasi ulang ini memungkinkan Anda untuk menyempurnakan pendekatan pemantauan Anda saat persyaratan beban kerja Anda berkembang. CloudWatch Agen akan secara otomatis beradaptasi dengan konfigurasi baru, mengumpulkan kumpulan metrik yang diperbarui tanpa memerlukan restart cluster atau downtime.

Important

Perubahan konfigurasi mungkin memakan waktu beberapa menit untuk menyebar di semua node di cluster. Lanjutkan memantau CloudWatch dasbor Anda untuk mengonfirmasi metrik baru muncul seperti yang diharapkan.



Cluster configurations

Cluster configurations are defined when you create a cluster.

Find cluster configurations

Classification	Property	Value	Source
spark-hive-site	hive.metastore.client.factory.class	com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueData...	Cluster configurations
hive-site	hive.metastore.client.factory.class	com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueData...	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics	Hadoop.service=ResourceManager,name=CapacitySche...	AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics	Hadoop.service=NameNode,name=FSNamesystem	BlockCapacity,CapacityUsedGB	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics	otel.metric.export.interval	20000	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics	Hadoop.service=DataNode,name=JvmMetrics	MemNonHeapUsedM	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics	otel.metric.export.interval	30000	Cluster configurations

Instance group configurations (2/4)

Instance groups inherit cluster configurations that are specified when a cluster is created. With EMR 5.21.0 and later, you can override cluster configurations and specify additional configuration classifications for each instance group below as long as its status is **Running**.

Find instance group configurations

Classification	Status	Property	Value	Source
☒ Instance group Task - 1 (ig-1CC61C746LNO9)	Running	-	-	-
☐ Instance group Primary (ig-3IN1Y1F4NK87XL)	Running	-	-	-
☐ Instance group Core (ig-2OH0Y67V08KTT)	Running	-	-	-

Konfigurasi grup instans.

Memvalidasi integrasi Anda CloudWatch

Setelah menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi, saatnya untuk memverifikasi bahwa pengaturan pemantauan Anda berfungsi dengan benar:

Langkah 1: Menyebarkan Cluster EMR Anda

1. Tinjau semua pengaturan konfigurasi untuk akurasi.

2. Pastikan tindakan bootstrap dan file klasifikasi direferensikan dengan benar.
3. Klik Buat klaster untuk meluncurkan lingkungan EMR Anda.
4. Tunggu cluster mencapai status Running (biasanya 5-15 menit).

Langkah 2: Jalankan Aplikasi Uji

Kirim beberapa aplikasi uji Spark untuk menghasilkan metrik yang bermakna:

- Jalankan pekerjaan Spark sederhana yang memproses data sampel.
- Jalankan tugas analitik yang berjalan lebih lama untuk mengamati pemanfaatan sumber daya.
- Uji konfigurasi aplikasi yang berbeda untuk membandingkan metrik kinerja.

Setelah aplikasi Anda selesai (atau saat sedang berjalan):

- Arahkan ke CloudWatch konsol.
- Periksa grup log yang dikonfigurasi untuk log aplikasi.
- Periksa dasbor metrik untuk mengamati CPU, memori, dan metrik khusus aplikasi.
- Verifikasi bahwa metrik kustom yang ditentukan dalam file klasifikasi Anda muncul di CloudWatch.

Proses validasi ini mengonfirmasi bahwa CloudWatch integrasi Anda menangkap log dan metrik dengan benar, memberi Anda visibilitas komprehensif ke dalam kinerja dan perilaku aplikasi klaster EMR Anda.

Mengakses Log EMR di Grup Log CloudWatch

Setelah kluster EMR Anda berjalan dan CloudWatch agen dikonfigurasi dengan benar, log aplikasi dan sistem Anda akan tersedia di CloudWatch Log. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengakses dan menganalisisnya:

Melihat Grup Log Anda

1. Arahkan ke CloudWatch konsol di AWS Management Console.
2. Pilih Grup log dari panel navigasi kiri.
3. Cari grup log yang dibuat oleh konfigurasi Anda, seperti:
 - `/emr/yarn/resourcemanager` untuk ResourceManager log YARN.

- `/emr/hdfs/namenode` untuk NameNode log HDFS.
- Setiap grup log tambahan yang ditentukan dalam file konfigurasi Anda.

Setiap grup log berisi aliran log yang diatur oleh ID instans, memungkinkan Anda melacak log ke node tertentu di cluster Anda.

Bekerja dengan Data Log

- **Cari Data Log:** Gunakan Wawasan CloudWatch Log untuk melakukan kueri terstruktur di seluruh grup log Anda.
- **Buat Metrik:** Ekstrak metrik dari pola log untuk membuat metrik khusus CloudWatch .
- **Set Alerts:** Konfigurasi alarm berdasarkan pola kesalahan tertentu atau frekuensi log.
- **Ekspor Log:** Unduh log untuk analisis atau pengarsipan offline.

Retensi Log

Note

Secara default, log disimpan selama 30 hari. Anda dapat mengubah kebijakan penyimpanan untuk setiap grup log untuk menyimpan log untuk jangka waktu yang lebih lama jika diperlukan untuk tujuan kepatuhan atau analisis.

CloudWatch Log menyediakan lokasi terpusat untuk semua data log EMR Anda, menghilangkan kebutuhan SSH ke node cluster individual untuk memecahkan masalah atau menganalisis perilaku aplikasi.

Melihat Metrik Kustom di Dasbor Pemantauan EMR

Setelah klaster EMR Anda berjalan dengan CloudWatch agen dan konfigurasi metrik kustom, Anda dapat dengan mudah memantau metrik ini secara langsung di konsol EMR:

Mengakses Metrik Kustom Anda

1. Arahkan ke klaster EMR Anda di AWS Management Console.
2. Pilih tab Monitoring di halaman detail cluster.


3. Temukan dropdown klasifikasi metrik Filter di dekat bagian atas dasbor pemantauan.
4. Gunakan filter ini untuk memilih kategori metrik tertentu:
 - Pilih HDFS untuk dilihat NameNode dan DataNode metrik.
 - Pilih YARN untuk melihat ResourceManager dan metrik kontainer.
 - Pilih HBase untuk data kinerja HBase -spesifik.
 - Pilih klasifikasi metrik khusus yang Anda tentukan.

Dasbor akan diperbarui secara dinamis untuk menampilkan grafik untuk metrik pilihan Anda, menunjukkan tren kinerja dari waktu ke waktu.

Bekerja dengan Visualisasi Metrik

- Sesuaikan rentang waktu: Ubah jendela waktu untuk melihat aktivitas terkini atau tren historis.
- Bandingkan metrik: Tampilkan beberapa metrik terkait side-by-side untuk analisis korelasi.
- Fitur zoom: Fokus pada periode waktu tertentu di mana anomali atau pola muncul.
- Segarkan data: Perbarui visualisasi dengan data metrik terbaru dalam waktu dekat.

Pendekatan pemantauan terintegrasi ini memungkinkan Anda melacak metrik EMR standar dan metrik khusus Anda di dasbor terpadu, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah kinerja, kendala sumber daya, atau kemacetan aplikasi tanpa meninggalkan konsol EMR.



Memfilter klasifikasi metrik.

Pantau aplikasi Apache Spark di Amazon EMR dengan Amazon CloudWatch

Untuk meningkatkan efisiensi aplikasi Spark, penting untuk memantau kinerja dan perilakunya. Dalam posting blog berikut, tutorial menunjukkan step-by-step dengan cara bagaimana mempublikasikan metrik Spark terperinci dari Amazon EMR ke CloudWatch. Ini memberi Anda kemampuan untuk mengidentifikasi kemacetan sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya: Pantau aplikasi [Apache Spark](#) di Amazon EMR dengan Amazon CloudWatch

Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch?](#) .

Pantau status aplikasi Amazon EMR dengan integrasi CloudWatch

Saat Anda berintegrasi CloudWatch dengan Amazon EMR, Anda dapat melacak status penting untuk aplikasi seperti 2. HiveServer Anda dapat mempublikasikan status ke metrik CloudWatch kustom dan mengonfigurasi peringatan untuk tidak tersedianya layanan.

Secara khusus, Anda dapat membuat skrip untuk memantau aplikasi EMR Amazon seperti YARN ResourceManager dan HiveServer 2 pada simpul utama. Lihat [Menerbitkan dan memantau status aplikasi EMR Amazon dengan CloudWatch integrasi](#) di Pusat Pengetahuan re:Post untuk detail tentang cara mengonfigurasi kasus penggunaan ini.

Mendebug langkah EMR Menggunakan aplikasi YARN IDs

Salah satu cara efektif untuk men-debug langkah-langkah yang meluncurkan aplikasi berbasis Benang (seperti langkah Spark) adalah dengan memanfaatkan informasi ID Aplikasi Benang yang tersedia di konsol EMR Amazon.

ID aplikasi YARN

Untuk langkah-langkah yang menjalankan Spark atau pekerjaan berbasis Benang lainnya, Konsol EMR menunjukkan ID Aplikasi YARN yang paling baru dijalankan dalam detail langkah. Jika sebuah langkah meluncurkan beberapa aplikasi YARN, hanya ID Aplikasi terakhir yang dieksekusi yang ditampilkan.

Mengapa menggunakan aplikasi Yarn IDs untuk debugging?

- Anda dapat secara langsung menghubungkan langkah-langkah EMR ke aplikasi Yarn: Identifikasi dengan tepat aplikasi Yarn mana yang sesuai dengan langkah yang bermasalah atau menarik.
- Anda dapat mengakses alat pemantauan langsung: Gunakan ID aplikasi untuk membuka UI YARN ResourceManager Live atau UI Server Riwayat Spark untuk memeriksa aplikasi yang sedang berjalan atau selesai.
- Anda dapat mengambil log untuk pemecahan masalah terperinci: Gunakan ID aplikasi untuk menemukan log kontainer yang disimpan di S3, yang terkait dengan aplikasi itu, yang membantu Anda menggali lebih dalam kegagalan atau masalah kinerja.

Anda dapat menggunakan informasi ini dengan berbagai cara:

1. Arahkan ke tab Langkah di kluster EMR Anda.
2. Klik pada langkah yang ingin Anda debug.
3. Temukan bagian ID Aplikasi Benang di panel detail langkah.
4. Salin ID aplikasi yang disediakan.
5. Gunakan ID untuk:
 - Buka UI YARN ResourceManager Live. URI muncul seperti berikut: `http://:8088/cluster/app/resourcemanager-host application_id`
 - Buka UI Server Sejarah Spark untuk meninjau detail eksekusi aplikasi.
 - Akses log kontainer di bucket S3 Anda di bawah jalur yang ditandai oleh ID aplikasi.

Dengan menggunakan ID aplikasi Yarn, Anda dapat merampingkan proses debugging dan menghubungkan kegagalan langkah EMR tingkat tinggi ke eksekusi aplikasi Yarn yang mendasarinya.

Observabilitas dan fitur logging tambahan

Menyesuaikan lokasi log untuk file log langkah

Dimulai di Amazon EMR versi 7.11, Anda sekarang dapat menyesuaikan perilaku logging S3 untuk langkah-langkah per langkah. Untuk satu langkah, Anda dapat memilih bucket S3 unik tempat log langkah diunggah. Anda juga dapat memilih kunci KMS unik yang digunakan untuk mengenkripsi log langkah saat istirahat, pada S3. Opsi ini lebih diutamakan daripada pengaturan logging di seluruh cluster yang dikonfigurasi saat meluncurkan cluster.

Prasyarat

- Cluster Anda harus mengaktifkan pencatatan klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi pencatatan dan debugging klaster EMR Amazon EMR](#).
- Profil instans EC2:
 - Profil instans EC2 klaster Anda harus diizinkan untuk mengakses bucket S3 yang akan digunakan dalam konfigurasi logging langkah.
 - Profil instans EC2 klaster Anda harus diizinkan untuk mengakses kunci KMS yang akan digunakan dalam konfigurasi pencatatan langkah. Selain itu, profil instans EC2 klaster Anda harus mengizinkan `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` bertindak.

Langkah konfigurasi log

Saat Anda mengirimkan langkah ke EMR, Anda dapat mengonfigurasi perilaku pencatatan langkah melalui [StepMonitoringConfiguration](#). `StepMonitoringConfiguration` berisi `MonitoringConfiguration` objek S3 di mana Anda dapat menentukan bucket and/or logging S3 kunci KMS untuk langkah tersebut.

Contoh berikut menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menyesuaikan bucket S3 langkah dan kunci KMS dari skrip python:

```
import boto3

emr_client = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")

# Define your step:
example_step = [
    {
        "Name": "Example Step for StepMonitoringConfiguration",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["bash", "-c", "echo 1"]
        },
        "StepMonitoringConfiguration": {
            "S3MonitoringConfiguration": {
                "LogUri": "s3://your-s3-bucket/", # Replace this with your S3 bucket
                "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:your-kms-key-arn" # Replace this with
your KMS key ARN
            }
        }
    }
]
```

```
    }  
  }  
]  
  
response = emr_client.add_job_flow_steps(  
    JobFlowId="j-xxxxxxxxxxxxx", # Replace this with your EMR cluster ID  
    Steps=example_step  
)
```

Pertimbangan-pertimbangan

- Jika klaster Anda tidak mengaktifkan pencatatan klaster, log langkah tidak akan diunggah ke S3 meskipun Anda menyediakan file. `StepMonitoringConfiguration`
- Jika langkah Anda menjalankan aplikasi Spark, log kontainer aplikasi juga akan diunggah ke lokasi yang ditentukan dalam file. `StepMonitoringConfiguration`
- Anda diizinkan untuk menentukan `LogUri` tanpa menentukan `EncryptionKeyArn` atau sebaliknya. EMR akan default ke pengaturan seluruh cluster untuk bidang apa pun yang dihilangkan di. `StepMonitoringConfiguration`

Publikasikan log EMR Amazon ke Log CloudWatch

Ikhtisar

Amazon EMR di EC2 menyediakan integrasi asli dengan Amazon CloudWatch Logs, memungkinkan Anda mengirim log klaster langsung ke Fitur CloudWatch ini menyederhanakan pengelolaan log dan menyediakan akses terpusat ke log klaster EMR Anda untuk pemantauan, pemecahan masalah, dan analisis.

Dengan CloudWatch logging diaktifkan, Anda dapat secara otomatis menangkap dan mengalirkan log dari kluster EMR Anda ke CloudWatch grup log. Ini termasuk log eksekusi langkah, log driver Spark, dan log pelaksana Spark, memberi Anda visibilitas komprehensif ke dalam operasi klaster dan perilaku aplikasi Anda.

Fitur CloudWatch logging tersedia dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.11.0 dan dikonfigurasi melalui `MonitoringConfiguration` parameter saat membuat cluster Anda. Setelah diaktifkan, log secara otomatis dialirkan ke CloudWatch saat dibuat, menyediakan akses hampir real-time untuk mencatat data melalui CloudWatch konsol atau API.

Prasyarat

Sebelum mengaktifkan CloudWatch logging untuk kluster EMR Anda, pastikan prasyarat berikut terpenuhi:

- Rilis Amazon EMR: Kluster Anda harus menggunakan Amazon EMR rilis 7.11.0 atau yang lebih baru.
- CloudWatch Aplikasi Agen: CloudWatch Agen Amazon harus diinstal pada cluster Anda.
- Izin IAM: Profil instans EC2 untuk kluster Anda harus memiliki izin Log yang diperlukan CloudWatch .
- Titik Akhir VPC (untuk subnet pribadi): Jika cluster Anda berada di subnet pribadi, Anda harus mengonfigurasi titik akhir VPC untuk Log. CloudWatch

Izin

CloudWatch Agen memerlukan izin khusus AWS Identity and Access Management(IAM) untuk membuat grup log, membuat aliran log, dan menulis peristiwa log ke Log. CloudWatch Izin ini harus dilampirkan ke profil instans Amazon EC2 yang digunakan oleh kluster EMR Anda.

Kebijakan IAM yang diperlukan

Tambahkan kebijakan berikut ke [profil instans EC2 Anda untuk Amazon EMR](#) untuk memberikan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Sid": "AllowCWACloudWatchLogs"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Melampirkan Kebijakan

Untuk melampirkan kebijakan ini ke profil instans EC2 Anda untuk EMR:

1. Arahkan ke konsol IAM.
2. Temukan profil instance yang digunakan oleh kluster EMR Anda. yang biasanya.
EMR_EC2_DefaultRole
3. Buat kebijakan inline baru atau lampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan dengan izin di atas.
4. Simpan perubahan kebijakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM untuk Amazon EMR, [lihat Mengonfigurasi peran IAM untuk izin EMR Amazon ke AWS layanan dan sumber daya di](#) Panduan Manajemen EMR Amazon.

Mengkonfigurasi Logging CloudWatch

Anda dapat mengaktifkan CloudWatch logging saat membuat klaster EMR baru melalui AWS Management Console, AWS CLI, atau. AWS SDKs Konfigurasi ditentukan melalui MonitoringConfiguration parameter.

Menggunakan Konsol AWS Manajemen

Untuk membuat cluster dengan CloudWatch logging dari konsol:

1. Arahkan ke konsol [AWS EMR](#).
2. Pilih Buat klaster.
3. Di bawah Nama dan aplikasi, pilih rilis EMR Amazon 7.11.0 atau lebih tinggi.
4. Di bawah Bundel aplikasi, pilih aplikasi yang ingin Anda instal dan pastikan CloudWatch Agen Amazon disertakan dalam pilihan Anda.
5. Di bawah log Cluster, pilih opsi untuk Menerbitkan log khusus cluster ke Amazon. CloudWatch
6. (Opsional) Konfigurasi pengaturan berikut:
 - Nama grup log - Nama grup log kustom. Nilai default-nya /aws/emr/{cluster_id}.
 - Awalan aliran log - Awalan untuk nama aliran log Defaultnya adalah. empty

- CloudWatch Kunci KMS - ARN kunci KMS untuk enkripsi log (opsional).
- Jenis log - Pilih jenis log mana yang akan ditangkap (default: langkah dan driver Spark)

7. Selesaikan pengaturan konfigurasi cluster yang tersisa.

8. Pilih Buat klaster.

Setelah klaster dibuat, Anda dapat mengakses tautan CloudWatch Log dari halaman Rincian Cluster EMR di bawah Manajemen cluster → Tujuan log di Amazon. CloudWatch

Menggunakan AWS CLI

Anda dapat mengaktifkan CloudWatch logging menggunakan `create-cluster` perintah AWS CLI with the. CloudWatch Agen harus disertakan dalam `--applications` parameter, dan logging dikonfigurasi melalui `--monitoring-configuration` parameter.

Contoh: Konfigurasi Default

EMR akan secara otomatis menangkap log langkah dan log driver Spark saja dan mengirimkannya ke grup log default.

```
aws emr create-cluster \  
  --name "EMR cluster with CloudWatch Logs" \  
  --release-label emr-7.11.0 \  
  --applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \  
  --instance-type m7g.2xlarge \  
  --instance-count 3 \  
  --use-default-roles \  
  --monitoring-configuration '{  
    "CloudWatchLogConfiguration": {  
      "Enabled": true  
    }  
  }'
```

Saat menggunakan konfigurasi default:

- Nama grup log: `/aws/emr/{cluster_id}` (di mana `{cluster_id}` secara otomatis diganti dengan ID cluster Anda).
- Awalan aliran log: Kosong (tidak ada awalan).
- Jenis log: `STEP_LOGS` dan `SPARK_DRIVER` diaktifkan, masing-masing menangkap keduanya `STDOUT` dan `STDERR`.

- Enkripsi: Tidak ada kunci yang dikelola pelanggan (menggunakan Enkripsi CloudWatch Sisi Server secara default)

Contoh: Konfigurasi Kustom

Contoh ini menunjukkan konfigurasi kustom dengan nama grup log tertentu, enkripsi KMS, dan jenis log selektif.

```
aws emr create-cluster \  
  --name "EMR cluster with custom CloudWatch Logs" \  
  --release-label emr-7.11.0 \  
  --applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \  
  --instance-type m7g.2xlarge \  
  --instance-count 3 \  
  --use-default-roles \  
  --monitoring-configuration '{  
    "CloudWatchLogConfiguration": {  
      "Enabled": true,  
      "LogGroupName": "/my-company/emr/production",  
      "LogStreamNamePrefix": "cluster-prod",  
      "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-  
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
      "LogTypes": {  
        "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"],  
        "SPARK_DRIVER": ["STDOUT", "STDERR"],  
        "SPARK_EXECUTOR": ["STDERR", "STDOUT"]  
      }  
    }  
  }'  
'
```

Konfigurasi ini:

- Membuat log dalam grup log kustom/my-company/emr/production.
- Awalan semua nama aliran log dengan. cluster-prod
- Mengenkripsi log menggunakan kunci KMS yang ditentukan.
- Menangkap semua jenis log - log langkah, log driver Spark, dan log pelaksana Spark.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan EMR AWS CLI dengan Amazon, lihat [Referensi AWS CLI Perintah untuk EMR](#).

Referensi Konfigurasi

CloudWatchLogConfiguration Parameter

CloudWatchLogConfigurationvObjek mendukung parameter berikut:

CloudWatchLogConfiguration Parameter

Parameter	Tipe	Diperlukan	Deskripsi
Enabled	Boolean	Ya	Setel true untuk mengaktifkan CloudWatch logging. Setel false ke menonaktifkan.
LogGroupName	String	Tidak	Nama grup CloudWatch log. Default: /aws/emr/{cluster_id}
LogStreamNamePrefix	String	Tidak	Awalan untuk nama aliran log. Default: String kosong
EncryptionKeyArn	String	Tidak	ARN dari kunci KMS untuk enkripsi log. Jika tidak ditentukan, log dienkripsi oleh enkripsi sisi CloudWatch server.
LogTypes	Objek	Tidak	Menentukan jenis log untuk menangkap. Default: STEP_LOGS dan SPARK_DRIVER tipe dengan STDOUT dan STDERR.

Jenis log

Amazon EMR mendukung tiga jenis log, masing-masing menangkap output standar dan aliran kesalahan standar:

Jenis Log yang Didukung

Jenis Log	Deskripsi	Streaming yang Tersedia
STEP_LOGS	Log eksekusi langkah EMR, termasuk log pengontrol langkah	STDOUT, STDERR
SPARK_DRIVER	Log driver Apache Spark dari aplikasi Spark	STDOUT, STDERR
SPARK_EXECUTOR	Log eksekutor Apache Spark dari node pekerja	STDOUT, STDERR

Konfigurasi tipe log default

Bila Anda tidak menentukan LogTypes parameter, EMR menggunakan konfigurasi default berikut:

```
"LogTypes": {
  "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"],
  "SPARK_DRIVER": ["STDOUT", "STDERR"]
}
```

Konfigurasi jenis log kustom

Anda dapat menyesuaikan jenis log mana yang akan ditangkap dengan secara eksplisit menentukan parameter. LogTypes Misalnya, untuk menangkap hanya log langkah:

```
"LogTypes": {
  "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"]
}
```

Atau untuk menangkap hanya kesalahan standar dari driver Spark:

```
"LogTypes": {
  "SPARK_DRIVER": ["STDERR"]
}
```

Grup log dan penamaan aliran

CloudWatch mengatur log ke grup log dan aliran log:

- Grup Log: Kumpulan aliran log yang berbagi pengaturan retensi, pemantauan, dan kontrol akses yang sama.
 - Nama default: `/aws/emr/{cluster_id}`
 - Nama kustom: Setiap nama grup CloudWatch log valid yang Anda tentukan.
- Log Stream: Urutan peristiwa log dari satu sumber:
 - Pola penamaan:
 - Log langkah: `{prefix}/steps/{step_id}/{file_name}`.
 - Spark driver dan log eksekutor: `{prefix}/applications/{application_id}/{container_id}/{file_name}`
 - Contoh:
 - `/steps/s-ABCDEFGH123456/stdout`
 - `cluster-prod/steps/s-ABCDEFGH123456/stderr`
 - `/applications/application_1234567890_0001/container_1234567890_0001_01_000001/stdout`

Mengenkripsi Log dengan AWS KMS

Anda dapat mengenkripsi CloudWatch log Anda saat istirahat menggunakan AWS Key Management Service (KMS). Untuk mengaktifkan enkripsi:

1. Buat atau identifikasi kunci KMS di AWS Wilayah yang sama dengan cluster EMR Anda.
2. Pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan layanan CloudWatch Log untuk menggunakan kunci.
3. Tambahkan parameter ke `EncryptionKeyArn` parameter `AndaCloudWatchLogConfiguration`.

Untuk informasi rinci tentang mengenkripsi data CloudWatch Log, lihat [Mengkripsi data log di CloudWatch](#) Log menggunakan AWS Key Management Service

Contoh dengan Enkripsi KMS

```
{
  "CloudWatchLogConfiguration": {
    "Enabled": true,
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  }
}
```

```
}  
}
```

Melihat Log di CloudWatch

Setelah klaster berjalan dengan CloudWatch logging diaktifkan, Anda dapat melihat dan menganalisis log Anda melalui CloudWatch konsol atau API.

Mengakses Log dari Konsol EMR

Cara tercepat untuk mengakses log klaster Anda adalah langsung dari konsol EMR:

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon.
2. Pilih klaster Anda dari daftar cluster.
3. Pada halaman detail cluster, cari bagian manajemen Cluster.
4. Klik tujuan Log di CloudWatch tautan Amazon.

Tautan ini akan membawa Anda langsung ke konsol CloudWatch Log yang difilter ke grup log klaster Anda.

Mengakses Log dari konsol CloudWatch

Untuk menavigasi secara manual ke log Anda CloudWatch:

1. Buka [konsol CloudWatch](#) .
2. Pada panel navigasi, pilih Grup log.
3. Temukan grup log Anda (default: /aws/emr/{cluster_id} atau nama grup log kustom Anda)
4. Pilih grup log untuk melihat aliran log yang tersedia.
5. Pilih aliran log untuk melihat peristiwa lognya.

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan CloudWatch Log, lihat [Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon](#).

Pertimbangan-pertimbangan

CloudWatch Perilaku Agen

CloudWatch Agen Amazon menyediakan metrik dan kemampuan logging:

- Mengaktifkan CloudWatch Agen saja (tanpa `MonitoringConfiguration`) hanya menerbitkan CloudWatch metrik ke CloudWatch. Tidak ada log yang dikirim.
- Mengaktifkan CloudWatch logging membutuhkan aplikasi CloudWatch Agen dan `MonitoringConfiguration` parameter dengan `CloudWatchLogConfiguration`. Ini memungkinkan metrik dan pencatatan bersama.

Mengaktifkan CloudWatch logging saja (Menonaktifkan CloudWatch Metrik)

Jika Anda ingin mengaktifkan CloudWatch logging tetapi menonaktifkan fitur pengumpulan metrik, Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch Agen untuk berhenti mengeksport metrik. Tambahkan klasifikasi berikut ke konfigurasi kluster Anda:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Memantau metrik dengan Amazon CloudWatch](#).

Keterbatasan yang Sudah Diketahui

Metrik Poin Data Selama Unggahan Log:

Saat CloudWatch logging aktif, Anda dapat mengamati kesenjangan sesekali dalam data CloudWatch metrik selama periode aktivitas log tinggi, terutama selama pengiriman langkah. Hal ini terjadi karena pengontrol instans EMR memulai ulang CloudWatch Agen untuk menerapkan konfigurasi log baru saat langkah-langkah dikirimkan, sementara mengganggu pengumpulan metrik. Ini tidak mempengaruhi pengiriman log atau fungsionalitas cluster.

Persyaratan Subnet Pribadi

Untuk mempublikasikan CloudWatch log ke Log untuk kluster EMR di subnet pribadi, buat dan kaitkan titik akhir VPC Log dengan CloudWatch VPC kluster Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir CloudWatch Log, lihat [titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch Logs di Panduan Referensi AWS](#) Umum.

Pertimbangan Biaya

CloudWatch Biaya log didasarkan pada:

- Konsumsi data: Volume data log yang dicerna CloudWatch
- Penyimpanan: Jumlah data log yang disimpan, berdasarkan pengaturan retensi Anda
- Analisis data: Kueri dijalankan menggunakan Wawasan CloudWatch Log

Untuk mengoptimalkan biaya:

- Tetapkan periode penyimpanan log yang sesuai untuk grup log Anda.
- Gunakan jenis log selektif untuk menangkap hanya log yang Anda butuhkan.
- Pertimbangkan untuk menggunakan pencatatan Amazon S3 untuk penyimpanan log jangka panjang dengan biaya lebih rendah.

Untuk informasi harga saat ini, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Sumber Daya Tambahan

- [Pantau metrik dengan Amazon CloudWatch](#) - Informasi tentang pengumpulan CloudWatch metrik
- [Konfigurasi peran IAM untuk Amazon EMR](#) - konfigurasi peran IAM untuk kluster EMR
- [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#) - Panduan lengkap untuk fitur CloudWatch Log
- [AWS CLI Referensi Perintah untuk EMR](#) - dokumentasi referensi CLI

Memecahkan masalah kluster EMR Amazon

Kluster EMR berjalan dalam ekosistem kompleks yang terdiri dari perangkat lunak sumber terbuka, kode aplikasi khusus, dan. Layanan AWS Ketika masalah terjadi dengan salah satu bagian ini, cluster mungkin gagal atau memakan waktu lebih lama dari yang Anda harapkan untuk menyelesaikannya. Topik berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi masalah kluster dan cara memperbaikinya.

Topik

- [Alat apa yang tersedia untuk memecahkan masalah kluster EMR Amazon?](#)
- [Lihat dan mulai ulang EMR Amazon dan proses aplikasi \(daemon\)](#)
- [Koleksi kesalahan umum di Amazon EMR](#)
- [Memecahkan masalah kluster EMR Amazon yang gagal dengan kode kesalahan](#)
- [Memecahkan masalah kluster EMR Amazon yang lambat](#)
- [Memecahkan masalah umum saat menggunakan Amazon EMR dengan Lake Formation AWS](#)

Panduan tentang pemecahan masalah aplikasi [Spark di EMR](#).

Ketika Anda mengembangkan aplikasi Hadoop baru, kami sarankan Anda mengaktifkan debugging dan memproses subset kecil tapi mewakili dari data Anda untuk menguji aplikasi. Anda mungkin juga ingin menjalankan aplikasi step-by-step untuk menguji setiap langkah secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#) dan [Langkah 5: Uji cluster EMR Amazon langkah demi langkah](#).

Alat apa yang tersedia untuk memecahkan masalah kluster EMR Amazon?

Untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kluster, Anda dapat menggunakan alat yang dijelaskan di halaman ini. Anda mungkin perlu menginisialisasi beberapa alat saat meluncurkan cluster. Alat lain tersedia untuk setiap cluster secara default.

Topik

- [Lihat detail kluster EMR](#)
- [Lihat detail kesalahan kluster EMR](#)
- [Jalankan skrip dan konfigurasi proses EMR Amazon](#)

- [Melihat file log](#)
- [Memantau kinerja klaster EMR](#)

Lihat detail klaster EMR

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau EMR API untuk mengambil informasi rinci tentang klaster EMR dan eksekusi pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Konsol Manajemen AWS dan AWS CLI, lihat [Lihat status dan detail klaster EMR Amazon](#).

Panel detail konsol Amazon EMR

Dalam daftar Clusters di konsol EMR Amazon, Anda dapat melihat informasi tingkat tinggi tentang status setiap cluster di akun Anda dan. Wilayah AWS Daftar ini menampilkan semua cluster aktif dan dihentikan yang Anda luncurkan dalam dua bulan terakhir. Dari daftar Klaster, Anda dapat memilih sebuah Nama klaster untuk melihat detail klaster. Informasi ini tersusun dalam kategori yang berbeda untuk memudahkan navigasi.

Antarmuka pengguna Aplikasi yang tersedia di halaman detail cluster dapat berguna untuk memecahkan masalah cluster. Ini memberikan status aplikasi YARN, dan untuk beberapa, seperti aplikasi Spark Anda dapat menelusuri metrik dan aspek yang berbeda seperti pekerjaan, tahapan, dan pelaksana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat riwayat aplikasi Amazon EMR](#). Fitur ini hanya tersedia untuk Amazon EMR rilis 5.8.0 dan lebih tinggi.

Antarmuka baris perintah Amazon EMR

Anda dapat menemukan detail tentang cluster dari AWS CLI dengan `--describe` argumen.

API Amazon EMR

Anda dapat menemukan detail tentang sebuah klaster dari API menggunakan tindakan `DescribeJobFlows`.

Lihat detail kesalahan klaster EMR

Ketika cluster EMR berakhir dengan kesalahan, `DescribeCluster` dan `ListClusters` APIs mengembalikan kode kesalahan dan pesan kesalahan. Untuk kesalahan klaster tertentu, larik `ErrorDetail` data dapat membantu Anda memecahkan masalah kegagalan.

Untuk daftar kode kesalahan yang menyertakan `ErrorDetail` data, lihat [Kode kesalahan dengan `ErrorDetail` informasi di Amazon EMR](#).

 Note

Kami terus menyempurnakan pesan kesalahan kami sehingga Anda menerima informasi terbaru dan relevan. Kami tidak menyarankan Anda mengurai teks dari `ErrorMessage` karena teks ini dapat berubah.

Jalankan skrip dan konfigurasi proses EMR Amazon

Sebagai bagian dari proses pemecahan masalah, Anda mungkin merasa terbantu untuk menjalankan skrip kustom di kluster Anda atau melihat dan mengonfigurasi proses kluster.

Lihat dan mulai ulang proses aplikasi

Akan sangat membantu untuk melihat proses yang sedang berjalan di cluster Anda untuk mendiagnosis potensi masalah. Anda dapat menghentikan dan memulai ulang proses kluster dengan menghubungkan ke node master cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat dan mulai ulang EMR Amazon dan proses aplikasi \(daemon\)](#).

Jalankan perintah dan skrip tanpa koneksi SSH

Untuk menjalankan perintah atau skrip di cluster Anda sebagai langkah, Anda dapat menggunakan `command-runner.jar` atau `script-runner.jar` alat tanpa membuat koneksi SSH ke node master. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan perintah dan skrip di kluster EMR Amazon](#).

Melihat file log

Amazon EMR dan Hadoop sama-sama menghasilkan berkas log selama kluster berjalan. Anda dapat mengakses file log ini dari beberapa alat yang berbeda, tergantung pada konfigurasi yang Anda tentukan saat Anda meluncurkan cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#).

Berkas log pada simpul utama

Setiap cluster menerbitkan file log ke direktori `/mnt/var/log/` pada node master. Berkas log ini hanya tersedia saat kluster berjalan.

Berkas log yang diarsipkan ke Amazon S3

Jika Anda meluncurkan cluster dan menentukan jalur log Amazon S3, cluster akan menyalin file log yang disimpan di `/mnt/var/log/` pada node master ke Amazon S3 dalam interval 5 menit. Hal ini memastikan bahwa Anda memiliki akses ke file berkas log bahkan setelah klaster diakhiri. Karena file diarsipkan dalam interval 5 menit, beberapa menit terakhir dari klaster yang tiba-tiba diakhiri mungkin tidak tersedia.

Memantau kinerja klaster EMR

Amazon EMR menyediakan beberapa alat untuk memantau performa klaster Anda.

Antarmuka web Hadoop

Setiap klaster menerbitkan satu set antarmuka web pada simpul utama yang berisi informasi tentang klaster. Anda dapat mengakses halaman web ini dengan menggunakan terowongan SSH untuk menghubungkan mereka pada simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

CloudWatch metrik

Setiap klaster melaporkan metrik ke CloudWatch. CloudWatch adalah layanan web yang melacak metrik, dan yang dapat Anda gunakan untuk mengatur alarm pada metrik tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#).

Lihat dan mulai ulang EMR Amazon dan proses aplikasi (daemon)

Ketika Anda memecahkan masalah klaster, Anda mungkin ingin mencantumkan proses yang berjalan. Anda mungkin juga ingin menghentikan atau memulai ulang `ProcesSess`. Misalnya, Anda dapat memulai ulang proses setelah mengubah konfigurasi atau melihat masalah dengan proses tertentu setelah Anda menganalisis file log dan pesan kesalahan.

Ada dua jenis proses yang berjalan di cluster: Amazon EMR proses (misalnya, `instance-controller` dan `Log Pusher`), dan proses yang terkait dengan aplikasi yang diinstal pada cluster (misalnya, `hadoop-hdfs-namenode` dan `hadoop-yarn-resourcemanager`).

Untuk bekerja dengan proses langsung pada cluster, Anda harus terlebih dahulu terhubung ke node master. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke kluster EMR Amazon](#).

Melihat proses yang berjalan

Metode yang Anda gunakan untuk melihat proses yang sedang berjalan di kluster berbeda sesuai dengan versi EMR Amazon yang Anda gunakan.

EMR 5.30.0 and 6.0.0 and later

Example: Daftar semua proses yang berjalan

Contoh berikut menggunakan `systemctl` dan menentukan `--type` untuk melihat semua proses.

```
systemctl --type=service
```

Example: Daftar proses spesifik

Contoh berikut mencantumkan semua proses dengan nama yang berisihadoop.

```
systemctl --type=service | grep -i hadoop
```

Contoh output:

<code>hadoop-hdfs-namenode.service</code>	<code>loaded active running Hadoop namenode</code>
<code>hadoop-httpfs.service</code>	<code>loaded active running Hadoop httpfs</code>
<code>hadoop-kms.service</code>	<code>loaded active running Hadoop kms</code>
<code>hadoop-mapreduce-historyserver.service</code>	<code>loaded active running Hadoop historyserver</code>
<code>hadoop-state-pusher.service</code>	<code>loaded active running Daemon process that processes and serves EMR metrics data.</code>
<code>hadoop-yarn-proxyserver.service</code>	<code>loaded active running Hadoop proxyserver</code>
<code>hadoop-yarn-resourcemanager.service</code>	<code>loaded active running Hadoop resourcemanager</code>
<code>hadoop-yarn-timelineserver.service</code>	<code>loaded active running Hadoop timelineserver</code>

Example: Lihat laporan status terperinci untuk proses tertentu

Contoh berikut menampilkan laporan status rinci untuk `hadoop-hdfs-namenode` layanan.

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

Contoh output:

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
```

```
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2021-08-18 21:01:46 UTC; 26min ago
Main PID: 9733 (java)
Tasks: 0
Memory: 1.1M
CGroup: /system.slice/hadoop-hdfs-namenode.service
        # 9733 /etc/alternatives/jre/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1843m -server -
XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p ...

Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 systemd[1]: Starting Hadoop namenode...
Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 su[9715]: (to hdfs) root on none
Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 hadoop-hdfs-namenode[9683]: starting namenode,
logging to /var/log/hadoop-hdfs/ha...out
Aug 18 21:01:46 ip-172-31-20-123 hadoop-hdfs-namenode[9683]: Started Hadoop
namenode: [ OK ]
Aug 18 21:01:46 ip-172-31-20-123 systemd[1]: Started Hadoop namenode.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

EMR 4.x - 5.29.0

Example: Daftar semua proses yang berjalan

Contoh berikut mencantumkan semua proses yang berjalan.

```
initctl list
```

EMR 2.x - 3.x

Example: Daftar semua proses yang berjalan

Contoh berikut mencantumkan semua proses yang berjalan.

```
ls /etc/init.d/
```

Menghentikan dan memulai kembali proses

Setelah Anda menentukan proses apa yang sedang berjalan, Anda dapat menghentikannya lalu memulai ulang jika diperlukan.

EMR 5.30.0 and 6.0.0 and later

Example: Hentikan proses

Contoh berikut menghentikan `hadoop-hdfs-namenode` proses.

```
sudo systemctl stop hadoop-hdfs-namenode
```

Anda dapat meminta status untuk memverifikasi bahwa proses dihentikan.

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

Contoh output:

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-08-18 21:37:50 UTC; 8s ago
  Main PID: 9733 (code=exited, status=143)
```

Example: Mulai proses

Contoh berikut memulai `hadoop-hdfs-namenode` proses.

```
sudo systemctl start hadoop-hdfs-namenode
```

Anda dapat menanyakan status untuk memverifikasi bahwa proses sedang berjalan.

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

Contoh output:

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2021-08-18 21:38:24 UTC; 2s ago
  Process: 13748 ExecStart=/etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode start (code=exited,
  status=0/SUCCESS)
  Main PID: 13800 (java)
  Tasks: 0
  Memory: 1.1M
```

```
CGroup: /system.slice/hadoop-hdfs-namenode.service
# 13800 /etc/alternatives/jre/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1843m -server
-XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p...
```

EMR 4.x - 5.29.0

Example: Hentikan proses yang berjalan

Contoh berikut menghentikan `hadoop-hdfs-namenode` layanan.

```
sudo stop hadoop-hdfs-namenode
```

Example: Mulai ulang proses yang dihentikan

Contoh berikut memulai ulang `hadoop-hdfs-namenode` layanan. Anda harus menggunakan `start` perintah dan tidak `restart`.

```
sudo start hadoop-hdfs-namenode
```

Example: Periksa status proses

Berikut ini mengambil status untuk `hadoop-hdfs-namenode`. Anda dapat menggunakan status perintah untuk memverifikasi bahwa proses telah berhenti atau dimulai.

```
sudo status hadoop-hdfs-namenode
```

EMR 2.x - 3.x

Example: Hentikan proses aplikasi

Contoh berikut menghentikan `hadoop-hdfs-namenode` layanan, yang dikaitkan dengan versi Amazon EMR yang diinstal pada cluster.

```
sudo /etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode stop
```

Example: Mulai ulang proses aplikasi

Contoh perintah berikut memulai ulang `hadoop-hdfs-namenode` proses:

```
sudo /etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode start
```

Example: Hentikan proses EMR Amazon

Contoh berikut menghentikan proses, seperti instance-controller, yang tidak terkait dengan versi Amazon EMR di cluster.

```
sudo /sbin/stop instance-controller
```

Example: Mulai ulang proses EMR Amazon

Contoh berikut memulai ulang proses, seperti instance-controller, yang tidak terkait dengan versi Amazon EMR di cluster.

```
sudo /sbin/start instance-controller
```

Note

Perintah `/sbin/start`, `stop` dan `restart` adalah symlink ke `/sbin/initctl`. Untuk informasi selengkapnya tentang `initctl`, lihat halaman `man initctl` dengan mengetik `man initctl` pada prompt perintah.

Koleksi kesalahan umum di Amazon EMR

Terkadang, cluster gagal atau lambat memproses data. Bagian berikut mencantumkan masalah kluster umum. Kesalahan termasuk kegagalan bootstrap dan kesalahan validasi, dengan saran tentang cara mengatasinya.

Topik

- [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#)
- [Kesalahan sumber daya selama operasi kluster EMR Amazon](#)
- [Kesalahan input dan output cluster selama operasi EMR Amazon](#)
- [Kesalahan izin selama operasi kluster EMR Amazon](#)
- [Kesalahan Kluster Hive](#)
- [Kesalahan VPC selama operasi kluster Amazon EMR](#)
- [Streaming kesalahan kluster EMR Amazon](#)
- [Amazon EMR: Kesalahan kluster JAR khusus](#)

- [Kesalahan Amazon EMR AWS GovCloud \(AS-Barat\)](#)
- [Temukan cluster yang hilang](#)

Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR

Ketika cluster EMR berakhir dengan kesalahan, `DescribeCluster` dan `ListClusters` APIs mengembalikan kode kesalahan dan pesan kesalahan. Untuk beberapa kesalahan cluster, array `ErrorDetail` data dapat membantu Anda memecahkan masalah kegagalan.

Kesalahan yang menyertakan `ErrorDetail` array memberikan rincian berikut:

ErrorCode

Kode kesalahan unik yang dapat Anda gunakan untuk akses terprogram.

ErrorData

Daftar pengidentifikasi dalam pasangan nilai kunci yang dapat Anda gunakan untuk pemrograman atau pencarian manual. Untuk deskripsi `ErrorData` nilai yang disertakan kode kesalahan, lihat halaman pemecahan masalah untuk kode kesalahan.

ErrorMessage

Deskripsi kesalahan dengan tautan ke informasi lebih lanjut dalam dokumentasi EMR Amazon.

Note

Kami tidak menyarankan Anda mengurai teks dari `ErrorMessage` karena teks ini dapat berubah.

Kode kesalahan berdasarkan kategori

- [Kode kesalahan kegagalan bootstrap di Amazon EMR](#)
- [Kode kesalahan internal untuk Amazon EMR](#)
- [Kode kesalahan kegagalan validasi di Amazon EMR](#)

Kode kesalahan kegagalan bootstrap di Amazon EMR

Bagian berikut memberikan informasi pemecahan masalah untuk kode kesalahan kegagalan bootstrap.

Topik

- [BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER](#)

BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE

Ikhtisar

Ketika sebuah cluster berakhir dengan `BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE` kesalahan, tindakan bootstrap telah gagal dalam contoh utama. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan bootstrap, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#).

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, tinjau detail yang dikembalikan dalam kesalahan API, modifikasi skrip tindakan bootstrap Anda, dan buat cluster baru dengan tindakan bootstrap yang diperbarui.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari dan. `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID dari instance utama di mana tindakan bootstrap gagal.

bootstrap-action

Nomor urut untuk tindakan bootstrap yang gagal. Skrip dengan `bootstrap-action` nilai 1 adalah tindakan bootstrap pertama yang dijalankan pada instance.

return-code

Kode pengembalian untuk tindakan bootstrap yang gagal.

amazon-s3-path

Lokasi Amazon S3 dari tindakan bootstrap yang gagal.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab kesalahan tindakan bootstrap. Kemudian luncurkan cluster baru.

1. Tinjau file log tindakan bootstrap di Amazon S3 untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melihat log EMR Amazon, lihat. [Lihat file log EMR Amazon](#)
2. Jika Anda mengaktifkan log klaster saat membuat instance, lihat stdout log untuk informasi selengkapnya. Anda dapat menemukan stdout log untuk tindakan bootstrap di lokasi Amazon S3 ini:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

Untuk informasi selengkapnya tentang log klaster, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#).

3. Untuk menentukan kegagalan tindakan bootstrap, tinjau pengecualian di stdout log, dan return-code nilainya. ErrorData
4. Gunakan temuan Anda dari langkah sebelumnya untuk merevisi tindakan bootstrap Anda sehingga menghindari pengecualian atau dapat menangani pengecualian dengan anggun saat terjadi.
5. Luncurkan cluster baru dengan tindakan bootstrap Anda yang diperbarui.

BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY

Ikhtisar

Kluster berakhir dengan BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY kesalahan saat instance utama tidak dapat mengunduh skrip tindakan bootstrap dari lokasi Amazon S3 yang Anda tentukan. Penyebab potensial meliputi:

- File skrip tindakan bootstrap tidak berada di lokasi Amazon S3 yang ditentukan.
- Peran layanan untuk instans Amazon EC2 di cluster (juga disebut profil instans EC2 untuk Amazon EMR) tidak memiliki izin untuk mengakses bucket Amazon S3 tempat skrip tindakan bootstrap berada. Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan, lihat [Peran layanan untuk instans EC2 klaster \(profil instans EC2\)](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan bootstrap, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#).

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, pastikan bahwa instance utama Anda memiliki akses yang sesuai ke skrip tindakan bootstrap.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID dari instance utama di mana tindakan bootstrap gagal.

bootstrap-action

Nomor urut untuk tindakan bootstrap yang gagal. Skrip dengan `bootstrap-action` nilai 1 adalah tindakan bootstrap pertama yang dijalankan pada instance.

amazon-s3-path

Lokasi Amazon S3 dari tindakan bootstrap yang gagal.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab kesalahan tindakan bootstrap. Kemudian luncurkan cluster baru.

Langkah pemecahan masalah

1. Gunakan `amazon-s3-path` nilai dari `ErrorData` array untuk menemukan skrip tindakan bootstrap yang relevan di Amazon S3.
2. Jika Anda mengaktifkan log kluster saat membuat instance, lihat `stdout` log untuk informasi selengkapnya. Anda dapat menemukan `stdout` log untuk tindakan bootstrap di lokasi Amazon S3 ini:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

Untuk informasi selengkapnya tentang log kluster, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#).

3. Untuk menentukan kegagalan tindakan bootstrap, tinjau pengecualian di `stdout` log, dan `return-code` nilainya. `ErrorData`
4. Gunakan temuan Anda dari langkah sebelumnya untuk merevisi tindakan bootstrap Anda sehingga menghindari pengecualian atau dapat menangani pengecualian dengan anggun saat terjadi.
5. Luncurkan cluster baru dengan tindakan bootstrap Anda yang diperbarui.

BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY

Ikhtisar

BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY Kesalahan menunjukkan bahwa instance utama tidak dapat menemukan skrip tindakan bootstrap yang baru saja diunduh instance dari bucket Amazon S3 yang ditentukan.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, konfirmasi bahwa instance utama Anda memiliki akses yang sesuai ke skrip tindakan bootstrap.

Untuk memecahkan masalah kluster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID dari instance utama di mana tindakan bootstrap gagal.

bootstrap-action

Nomor urut untuk tindakan bootstrap yang gagal. Skrip dengan bootstrap-action nilai 1 adalah tindakan bootstrap pertama yang dijalankan pada instance.

amazon-s3-path

Lokasi Amazon S3 dari tindakan bootstrap yang gagal.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab kesalahan tindakan bootstrap. Kemudian luncurkan cluster baru.

1. Untuk menemukan skrip tindakan bootstrap yang relevan di Amazon S3, gunakan amazon-s3-path nilai dari array. `ErrorData`
2. Tinjau file log tindakan bootstrap di Amazon S3 untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melihat log EMR Amazon, lihat. [Lihat file log EMR Amazon](#)

Note

Jika Anda tidak mengaktifkan log untuk cluster Anda, Anda harus membuat cluster baru dengan konfigurasi dan tindakan bootstrap yang sama. Untuk memastikan log cluster diaktifkan, lihat [Konfigurasi pencatatan dan debugging cluster EMR Amazon EMR](#).

3. Tinjau stdout log untuk tindakan bootstrap Anda dan konfirmasi bahwa tidak ada proses khusus yang menghapus file di `/emr/instance-controller/lib/bootstrap-actions` folder pada instance utama Anda. Anda dapat menemukan stdout log untuk tindakan bootstrap di lokasi Amazon S3 ini:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

4. Luncurkan cluster baru dengan tindakan bootstrap Anda yang diperbarui.

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY

Ikhtisar

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY Kesalahan menunjukkan bahwa instance utama tidak memiliki ruang disk yang cukup saat menginstal perangkat lunak yang diperlukan.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, konfirmasikan bahwa instance utama Anda memiliki ruang disk yang cukup pada volume root.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID dari instance utama dengan ruang disk yang tidak mencukupi.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

1. Tinjau praktik terbaik untuk volume perangkat root EBS klaster Anda. Lihat [Menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Luncurkan cluster baru dengan ukuran volume perangkat root EBS yang lebih besar.

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER

Ikhtisar

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER Kesalahan menunjukkan bahwa satu atau lebih instance pekerja tidak memiliki ruang disk yang cukup saat menginstal perangkat lunak yang diperlukan.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, konfirmasikan bahwa instance pekerja Anda memiliki ruang disk yang cukup pada volume root.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

worker-instance-ids

Contoh pekerja dengan ruang disk yang tidak mencukupi. IDs

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

1. Tinjau praktik terbaik untuk volume perangkat root EBS klaster Anda. Lihat [Menyesuaikan volume perangkat root Amazon EBS](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Luncurkan cluster baru dengan ukuran volume perangkat root EBS yang lebih besar.

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY

Ikhtisar

`BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY` Kesalahan menunjukkan bahwa instance utama tidak dapat membuat koneksi ke Hive Metastore eksternal yang dikonfigurasi.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, konfirmasikan bahwa Hive Metastore eksternal Anda dikonfigurasi dengan benar dan instans utama diizinkan untuk terhubung dengannya.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID instance utama tidak dapat membuat koneksi ke Hive Metastore eksternal yang dikonfigurasi.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

1. Tinjau praktik terbaik untuk mengonfigurasi metastore eksternal untuk Hive. Lihat [Mengonfigurasi metastore eksternal](#) untuk Hive.
2. Luncurkan cluster baru dengan konfigurasi cluster Anda yang diperbarui.

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER**Ikhtisar**

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER Kesalahan menunjukkan bahwa satu atau beberapa instance pekerja tidak dapat membuat koneksi ke Hive Metastore eksternal yang dikonfigurasi.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, konfirmasi bahwa Hive Metastore eksternal Anda dikonfigurasi dengan benar dan instance pekerja diizinkan untuk terhubung dengannya.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

worker-instance-ids

Instance pekerja tidak dapat membuat koneksi ke Hive Metastore eksternal yang dikonfigurasi.

IDs

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

1. Tinjau praktik terbaik untuk mengonfigurasi metastore eksternal untuk Hive. Lihat [Mengonfigurasi metastore eksternal](#) untuk Hive.
2. Luncurkan cluster baru dengan konfigurasi cluster Anda yang diperbarui.

Kode kesalahan internal untuk Amazon EMR

Bagian berikut menyediakan informasi pemecahan masalah untuk kode kesalahan internal, termasuk kode untuk kapasitas yang tidak mencukupi atau tidak ada kapasitas.

Topik

- [INTERNAL_ERROR__INSUFICIENT_CAPACITY_AZ EC2](#)
- [INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY](#)
- [INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY](#)

INTERNAL_ERROR__INSUFICIENT_CAPACITY_AZ EC2

Ikhtisar

Cluster diakhiri dengan INTERNAL_ERROR_EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY_AZ kesalahan saat Availability Zone yang dipilih tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan jenis instans Amazon EC2 Anda. Subnet yang Anda pilih untuk sebuah klaster menentukan Availability Zone. Untuk informasi selengkapnya tentang subnet untuk Amazon EMR, lihat [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#)

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, ubah konfigurasi tipe instans Anda dan buat klaster baru dengan permintaan yang diperbarui.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

instance-type

Jenis instans yang di luar kapasitas.

availability-zone

Availability Zone yang diselesaikan oleh subnet Anda.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab kesalahan konfigurasi cluster:

- Tinjau praktik terbaik untuk konfigurasi cluster. Lihat [Mengonfigurasi jenis instans klaster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.
- Memecahkan masalah peluncuran dan meninjau konfigurasi Anda. Lihat [Memecahkan masalah peluncuran instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Luncurkan cluster baru dengan konfigurasi cluster Anda yang diperbarui.

INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY

Ikhtisar

Kluster berakhir dengan INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY kesalahan saat Amazon EMR tidak dapat memenuhi permintaan Instans Spot Anda untuk node utama karena instance tidak tersedia pada atau di bawah harga Spot maksimum Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, tentukan jenis instance untuk klaster Anda yang berada dalam target harga Anda, atau tingkatkan batas harga Anda untuk jenis instans yang sama.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID untuk instance utama cluster yang gagal.

instance-type

Jenis instans yang di luar kapasitas.

availability-zone

Availability Zone tempat subnet Anda berada.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk memecahkan masalah strategi konfigurasi kluster Anda, lalu luncurkan kluster baru:

1. Tinjau praktik terbaik untuk Instans Spot Amazon EC2 dan tinjau strategi konfigurasi kluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk EC2 Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan. [Mengonfigurasi jenis instans kluster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot](#)
2. Ubah konfigurasi tipe instans atau Availability Zone Anda dan buat kluster baru dengan permintaan yang diperbarui.
3. Jika masalah berlanjut, gunakan kapasitas On-Demand untuk instans utama Anda.

INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY

Ikhtisar

Sebuah kluster berakhir dengan INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY kesalahan ketika tidak ada kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan Instans Spot untuk node utama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, tentukan jenis instance untuk kluster Anda yang berada dalam target harga Anda, atau tingkatkan batas harga Anda untuk jenis instans yang sama.

Untuk memecahkan masalah kluster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya,

lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

primary-instance-id

ID untuk instance utama cluster yang gagal.

instance-type

Jenis instans yang di luar kapasitas.

availability-zone

Availability Zone yang diselesaikan oleh subnet Anda.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk memecahkan masalah strategi konfigurasi kluster Anda, lalu luncurkan kluster baru:

1. Tinjau praktik terbaik untuk Instans Spot Amazon EC2 dan tinjau strategi konfigurasi kluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk EC2 Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan [Mengonfigurasi jenis instans kluster EMR Amazon dan praktik terbaik untuk instans Spot](#)
2. Ubah konfigurasi tipe instans Anda dan buat kluster baru dengan permintaan yang diperbarui.
3. Jika masalah berlanjut, gunakan kapasitas On-Demand untuk instans utama Anda.

Kode kesalahan kegagalan validasi di Amazon EMR

Bagian berikut menyediakan informasi pemecahan masalah untuk kode kesalahan kegagalan validasi.

Topik

- [VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC](#)
- [VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC](#)
- [VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME](#)
- [VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED](#)

VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC

Ikhtisar

Jika klaster dan subnet yang Anda referensikan untuk klaster Anda termasuk dalam virtual private cloud (VPCs) yang berbeda, klaster akan berakhir dengan `VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC` kesalahan. Anda dapat meluncurkan cluster dengan Amazon EMR dengan konfigurasi armada instans di seluruh subnet dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang armada instans, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk klaster EMR Amazon](#) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, gunakan subnet yang termasuk dalam VPC yang sama dengan cluster.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

vpc

Untuk setiap pasangan subnet:VPC, ID untuk VPC yang dimiliki subnet.

subnet

Untuk setiap pasangan subnet:VPC, ID untuk subnet.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan:

1. Tinjau subnet IDs yang terdaftar dalam `ErrorData` array dan konfirmasi bahwa mereka milik VPC tempat Anda ingin meluncurkan cluster EMR.
2. Ubah konfigurasi subnet Anda. Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut untuk menemukan semua subnet publik dan pribadi yang tersedia di VPC.

- Arahkan ke Konsol VPC Amazon. Pilih Subnet dan daftar semua subnet yang berada di dalam Wilayah AWS untuk cluster Anda. Untuk hanya menemukan subnet publik atau pribadi, terapkan filter alamat publik IPv4 Tetapkan otomatis. Untuk menemukan dan memilih subnet di VPC yang digunakan cluster Anda, gunakan opsi Filter by VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat subnet, lihat [Membuat subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
 - Gunakan AWS CLI untuk menemukan semua subnet publik dan pribadi yang tersedia di VPC yang digunakan cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat API [deskripsi-subnet](#). Untuk membuat subnet baru di VPC, lihat API [create-subnet](#).
3. Luncurkan cluster baru dengan subnet dari VPC yang sama dengan cluster.

VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC

Ikhtisar

Jika klaster dan grup keamanan yang Anda tetapkan ke klaster Anda termasuk dalam virtual private cloud (VPCs) yang berbeda, klaster akan berakhir dengan `VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC` kesalahan. Untuk informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat [Menentukan grup keamanan terkelola Amazon EMR dan grup keamanan tambahan](#) dan [Kontrol lalu lintas jaringan dengan grup keamanan untuk klaster EMR Amazon Anda](#).

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, gunakan grup keamanan yang termasuk dalam VPC yang sama dengan cluster.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

vpc

Untuk setiap pasangan Security-group:VPC, ID untuk VPC yang menjadi milik grup keamanan.

security-group

Untuk setiap pasangan Security-group:VPC, ID untuk grup keamanan.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan:

1. Tinjau grup keamanan IDs yang tercantum dalam `ErrorData` array dan konfirmasi bahwa mereka milik VPC tempat Anda ingin meluncurkan cluster EMR.
2. Arahkan ke Konsol VPC Amazon. Pilih Grup keamanan untuk mencantumkan semua grup keamanan dalam Wilayah yang Anda pilih. Temukan grup keamanan dari VPC yang sama dengan cluster Anda, lalu ubah konfigurasi grup keamanan Anda.
3. Luncurkan cluster baru dengan grup keamanan dari VPC yang sama dengan cluster.

VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME

Ikhtisar

Kluster akan berakhir dengan `VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME` error saat Anda menggunakan key pair Amazon EC2 yang tidak valid untuk SSH ke instans utama. Nama key pair mungkin salah, atau key pair mungkin tidak ada di request Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang pasangan kunci, lihat [pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, buat cluster baru dengan nama key pair SSH yang valid.

Untuk memecahkan masalah kluster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

ssh-key

Nama key pair SSH yang Anda berikan saat Anda membuat cluster.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan:

1. Periksa *keypair* file.pem Anda dan konfirmasikan bahwa itu cocok dengan nama kunci SSH yang Anda lihat di konsol EMR Amazon.
2. Arahkan ke konsol Amazon EC2. Verifikasi bahwa nama kunci SSH yang Anda gunakan tersedia di Wilayah AWS klaster Anda. Anda dapat menemukan Wilayah AWS di sebelah ID akun Anda di bagian atas Konsol Manajemen AWS.
3. Luncurkan cluster baru dengan nama kunci SSH yang valid.

VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED

Ikhtisar

Kluster diakhiri dengan `VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED` kesalahan saat Wilayah AWS dan Availability Zone untuk klaster Anda tidak mendukung jenis instans yang ditentukan untuk satu atau beberapa grup instans. Amazon EMR mungkin mendukung jenis instans di satu Availability Zone dalam suatu Wilayah tetapi tidak yang lain. Subnet yang Anda pilih untuk klaster menentukan Availability Zone dalam Region. Untuk daftar jenis instans dan Wilayah yang didukung Amazon EMR, lihat [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#)

Resolusi

Untuk mengatasi kesalahan ini, tentukan jenis instans untuk klaster yang didukung Amazon EMR di Wilayah dan Zona Ketersediaan tempat Anda meminta klaster.

Untuk memecahkan masalah klaster EMR yang gagal, lihat `ErrorDetail` informasi yang dikembalikan dari dan `DescribeCluster` `ListClusters` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#). `ErrorDataArray` dalam `ErrorDetail` mengembalikan informasi berikut untuk kode kesalahan ini:

instance-types

Daftar jenis instans yang tidak didukung.

availability-zones

Daftar Availability Zones yang subnet Anda selesaikan.

public-doc

URL publik dokumentasi untuk kode kesalahan.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan:

1. Gunakan AWS CLI untuk mengambil jenis instance yang tersedia di Availability Zone. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan [ec2 describe-instance-type-offerings](#) perintah untuk memfilter jenis instance yang tersedia berdasarkan lokasi (Wilayah AWS atau Availability Zone). Misalnya, perintah berikut mengembalikan jenis instance yang ditawarkan di AZ tertentu, *us-east-2a*.

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings --location-type "availability-zone" --filters Name=location,Values=us-east-2a --region us-east-2 --query "InstanceTypeOfferings[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menemukan jenis instans yang tersedia, lihat [Menemukan jenis instans Amazon EC2](#).

2. Setelah menentukan jenis instance yang tersedia di Region dan Availability Zone yang sama dengan klaster, pilih salah satu resolusi berikut untuk melanjutkan:
 - a. Buat klaster baru, dan pilih subnet untuk klaster yang ada di Availability Zone tempat jenis instans yang dipilih tersedia dan didukung oleh Amazon EMR.
 - b. Buat klaster baru di subnet Region dan Amazon EC2 yang sama dengan cluster yang gagal, tetapi dengan tipe instans yang didukung di lokasi tersebut oleh Amazon EMR.

Untuk daftar jenis instans dan Wilayah yang didukung Amazon EMR, lihat. [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#) Untuk membandingkan kemampuan jenis instans, lihat jenis instans [Amazon EC2](#).

Kesalahan sumber daya selama operasi klaster EMR Amazon

Kesalahan berikut ini biasanya disebabkan oleh sumber daya terbatas pada klaster. Panduan menjelaskan setiap kesalahan dan memberikan bantuan pemecahan masalah.

Topik

- [Cluster EMR Amazon berakhir dengan NO_SLAVE_LEFT dan node inti FAILED_BY_MASTER](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: Tidak dapat mereplikasi blok, hanya berhasil mereplikasi ke nol node.](#)
- [Kesalahan kluster EMR Amazon: KUOTA EC2 TERLAMPAUI](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: Terlalu banyak kegagalan pengambilan](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: File hanya dapat direplikasi ke 0 node, bukan 1](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: Node yang terdaftar penolakan](#)
- [Kesalahan pelambatan dengan kluster EMR Amazon](#)
- [Kesalahan kluster EMR Amazon: Jenis instans tidak didukung](#)
- [Kesalahan cluster Amazon EMR: EC2 kehabisan kapasitas](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: Kesalahan faktor replikasi HDFS](#)
- [Kesalahan kluster Amazon EMR: Kesalahan ruang HDFS tidak mencukupi](#)

Cluster EMR Amazon berakhir dengan NO_SLAVE_LEFT dan node inti FAILED_BY_MASTER

Biasanya, hal ini terjadi karena proteksi pengakhiran dinonaktifkan, dan semua simpul inti melebihi kapasitas penyimpanan disk yang ditentukan oleh ambang pemanfaatan maksimum di klasifikasi konfigurasi `yarn-site`, yang sesuai dengan file `yarn-site.xml`. Nilainya adalah 90% secara default. Ketika pemanfaatan disk untuk node inti melebihi ambang batas pemanfaatan, layanan NodeManager kesehatan YARN melaporkan node sebagai UNHEALTHY Sementara dalam keadaan ini, Amazon EMR menolak daftar node dan tidak mengalokasikan kontainer YARN untuk itu. Jika simpul tetap tidak sehat selama 45 menit, Amazon EMR menandai instans Amazon EC2 terkait untuk diakhiri sebagai FAILED_BY_MASTER. Ketika semua instans Amazon EC2 yang terkait dengan simpul inti ditandai untuk pengakhiran, kluster berakhir dengan status NO_SLAVE_LEFT karena tidak ada sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan.

Melebihi pemanfaatan disk pada satu simpul inti mungkin menyebabkan reaksi berantai. Jika satu simpul melebihi ambang pemanfaatan disk akibat HDFS, simpul lain kemungkinan besar juga berada dekat ambang. Node pertama melebihi ambang batas pemanfaatan disk, jadi Amazon EMR menolak mencantumkannya. Hal ini meningkatkan beban pemanfaatan disk untuk node yang tersisa karena mereka mulai mereplikasi data HDFS di antara mereka sendiri yang hilang pada node deny-listed. Setiap simpul kemudian menjadi UNHEALTHY dengan cara yang sama, dan kluster akhirnya berakhir.

Praktik terbaik dan rekomendasi

Mengkonfigurasi perangkat keras klaster dengan penyimpanan yang memadai

Ketika Anda membuat sebuah klaster, pastikan bahwa ada cukup simpul inti dan masing-masing memiliki penyimpanan instans serta volume penyimpanan EBS yang memadai untuk HDFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghitung kapasitas HDFS yang dibutuhkan dari sebuah klaster](#). Anda juga dapat menambahkan instans inti ke grup instans yang ada secara manual atau dengan menggunakan penskalaan otomatis. Instans yang baru memiliki konfigurasi penyimpanan yang sama seperti instans lain dalam grup instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penskalaan klaster EMR Amazon untuk menyesuaikan perubahan beban kerja](#).

Aktifkan perlindungan penghentian

Aktifkan perlindungan penghentian Dengan cara ini, jika node inti ditolak terdaftar, Anda dapat terhubung ke instans Amazon EC2 terkait menggunakan SSH untuk memecahkan masalah dan memulihkan data. Jika Anda mengaktifkan proteksi pengakhiran, harap diingat bahwa Amazon EMR tidak menggantikan instans Amazon EC2 dengan instans baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Buat alarm untuk CloudWatch metrik MRUnhealthy Node

Metrik ini melaporkan jumlah simpul yang melaporkan Status UNHEALTHY. Ini setara dengan metrik YARN `mapred.resourcemanager.NoOfUnhealthyNodes`. Anda dapat mengatur notifikasi untuk alarm ini agar memperingatkan Anda tentang simpul yang tidak sehat sebelum batas waktu 45 menit tercapai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#).

Ubah pengaturan menggunakan situs yarn

Pengaturan di bawah ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin meningkatkan ambang pemanfaatan disk tempat simpul melaporkan UNHEALTHY dengan meningkatkan nilai `yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage`.

Anda dapat mengatur nilai-nilai ini ketika Anda membuat sebuah klaster menggunakan klasifikasi konfigurasi `yarn-site`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi Aplikasi](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR. Anda juga dapat menyambung ke instans Amazon EC2 yang terkait dengan simpul inti menggunakan SSH, dan kemudian menambahkan nilai-nilai dalam `/etc/`

`hadoop/conf.empty/yarn-site.xml` menggunakan editor teks. Setelah melakukan perubahan, Anda harus memulai ulang `hadoop-yarn-nodemanager` seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Important

Saat Anda memulai ulang NodeManager layanan, kontainer YARN aktif dimatikan kecuali `yarn.nodemanager.recovery.enabled` diatur untuk `true` menggunakan klasifikasi `yarn-site` konfigurasi saat Anda membuat cluster. Anda juga harus menentukan direktori tempat menyimpan status kontainer menggunakan properti `yarn.nodemanager.recovery.dir`.

```
sudo /sbin/stop hadoop-yarn-nodemanager
sudo /sbin/start hadoop-yarn-nodemanager
```

Untuk informasi selengkapnya tentang properti dan nilai default `yarn-site` saat ini, lihat [Pengaturan default YARN](#) dalam dokumentasi Apache Hadoop.

Properti	Nilai default	Deskripsi
<code>benang.nodemanager. disk-health-checker.interval-ms</code>	120000	Frekuensi (dalam detik) yang dijalankan oleh pemeriksa kesehatan disk.
<code>benang.nodemanager. disk-health-checker. min-healthy-disks</code>	0,25	Fraksi minimum dari jumlah disk yang harus sehat NodeManager untuk meluncurkan wadah baru. Hal ini sesuai dengan kedua <code>yarn.nodemanager.local-dirs</code> (secara default, <code>/mnt/yarn</code> di Amazon EMR) dan <code>yarn.nodemanager.log-dirs</code> (secara default <code>/var/log/hadoop-yarn/containers</code> , yang symlinked ke <code>mnt/var/log/hadoop</code>

Properti	Nilai default	Deskripsi
		-yarn/containers di Amazon EMR).
yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage	90.0	Persentase maksimum pemanfaatan ruang disk yang diizinkan setelah disk ditandai sebagai buruk. Nilai dapat berkisar dari 0,0 hingga 100,0. Jika nilainya lebih besar dari atau sama dengan 100, NodeManager cek untuk disk penuh. Ini berlaku baik untuk yarn-nodemanager.local-dirs dan yarn.nodemanager.log-dirs .
yarn.nodemanager.disk-health-checker.min-free-space-per-disk-mb	0	Ruang minimum yang mesti tersedia pada disk agar dapat digunakan. Ini berlaku baik untuk yarn-node manager.local-dirs dan yarn.nodemanager.log-dirs .

Kesalahan kluster Amazon EMR: Tidak dapat mereplikasi blok, hanya berhasil mereplikasi ke nol node.

Kesalahan, “Tidak dapat mereplikasi blok, hanya berhasil mereplikasi ke nol simpul.” biasanya terjadi ketika sebuah kluster tidak memiliki penyimpanan HDFS yang cukup. Kesalahan ini terjadi ketika Anda menghasilkan lebih banyak data di kluster Anda daripada yang dapat disimpan dalam HDFS. Anda melihat kesalahan ini hanya saat kluster berjalan, karena ketika pekerjaan berakhir kluster akan merilis ruang HDFS yang digunakan.

Jumlah ruang HDFS yang tersedia untuk kluster bergantung pada jumlah dan tipe instans Amazon EC2 yang digunakan sebagai simpul inti. Simpul tugas tidak digunakan untuk penyimpanan HDFS. Semua ruang disk pada setiap instans Amazon EC2, termasuk volume penyimpanan EBS terpasang, tersedia untuk HDFS. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah penyimpanan lokal untuk setiap jenis instans EC2, lihat [Jenis dan keluarga instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah ruang HDFS yang tersedia adalah faktor replikasi, yang merupakan jumlah salinan dari setiap blok data yang disimpan dalam HDFS untuk redundansi. Faktor replikasi meningkat dengan jumlah simpul dalam kluster: ada 3 salinan dari setiap blok data untuk kluster dengan 10 simpul atau lebih, 2 salinan dari setiap blok untuk kluster dengan 4 sampai 9 simpul, dan 1 salinan (tidak ada redundansi) untuk kluster dengan 3 simpul atau kurang. Total ruang HDFS yang tersedia dibagi dengan faktor replikasi. Dalam beberapa kasus, seperti meningkatkan jumlah simpul dari 9 ke 10, peningkatan faktor replikasi dapat benar-benar menyebabkan jumlah ruang HDFS yang tersedia berkurang.

Sebagai contoh, sebuah kluster dengan sepuluh simpul inti tipe m1.large akan memiliki 2833 GB ruang yang tersedia untuk HDFS ((10 simpul X 850 GB per simpul)/faktor replikasi 3).

Jika kluster melebihi jumlah ruang yang tersedia untuk HDFS, Anda dapat menambahkan simpul inti tambahan untuk kluster Anda atau menggunakan kompresi data untuk membuat lebih banyak ruang HDFS. Jika kluster Anda dapat dihentikan dan dimulai ulang, Anda dapat mempertimbangkan menggunakan simpul inti tipe instans Amazon EC2 yang lebih besar. Anda juga dapat mempertimbangkan menyesuaikan faktor replikasi. Namun, harap diingat bahwa penurunan faktor replikasi akan mengurangi redundansi data HDFS dan kemampuan pemulihan kluster Anda dari kehilangan atau kerusakan blok HDFS.

Kesalahan kluster EMR Amazon: KUOTA EC2 TERLAMPAUI

Jika Anda mendapatkan pesan EC2 QUOTA EXCEEDED, mungkin ada beberapa penyebab. Tergantung pada perbedaan konfigurasi, mungkin diperlukan waktu hingga 5-20 menit bagi kluster sebelumnya untuk berakhir dan melepaskan sumber daya yang dialokasikan. Jika Anda mendapatkan kesalahan EC2 QUOTA EXCEEDED ketika Anda mencoba untuk meluncurkan sebuah kluster, mungkin itu karena sumber daya dari kluster yang baru berakhir belum dirilis. Pesan ini juga dapat disebabkan oleh perubahan ukuran grup instans atau armada instans ke ukuran target yang lebih besar daripada kuota instans saat ini untuk akun tersebut. Hal ini dapat terjadi secara manual atau otomatis melalui penskalaan otomatis.

Pertimbangkan opsi berikut untuk menyelesaikan masalah:

- Ikuti petunjuk dalam [kuota AWS layanan](#) di Referensi Umum Amazon Web untuk meminta peningkatan batas layanan. Bagi sebagian orang APIs, menyiapkan CloudWatch acara mungkin merupakan pilihan yang lebih baik daripada meningkatkan batas. Untuk detail selengkapnya, lihat [Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch](#).
- Jika satu klaster atau lebih yang sedang berjalan tidak pada kapasitas yang ditentukan, ubah ukuran grup instans atau kurangi kapasitas target pada armada instans untuk klaster yang sedang berjalan.
- Membuat klaster dengan lebih sedikit instans EC2 atau kapasitas target yang lebih rendah.

Kesalahan klaster Amazon EMR: Terlalu banyak kegagalan pengambilan

Adanya pesan kesalahan "Terlalu banyak kegagalan mengambil" atau "Kesalahan saat membaca output tugas" dalam log langkah atau upaya tugas menunjukkan bahwa tugas tersebut bergantung pada output tugas lain. Hal ini sering terjadi ketika tugas peredaman berada dalam antrean untuk dieksekusi dan membutuhkan output dari satu atau lebih tugas pemetaan dan outputnya belum tersedia.

Ada beberapa alasan output mungkin tidak tersedia:

- Tugas prasyarat masih memproses. Hal ini seringkali berupa tugas pemetaan.
- Data mungkin tidak tersedia karena konektivitas jaringan yang buruk jika data terletak pada instans yang berbeda.
- Jika HDFS digunakan untuk mengambil output, mungkin ada masalah dengan HDFS.

Penyebab paling umum dari kesalahan ini adalah bahwa tugas sebelumnya masih diproses. Hal ini mungkin terjadi jika kesalahan muncul saat tugas peredaman mencoba berjalan untuk pertama kalinya. Anda dapat memeriksa apakah hal ini yang terjadi dengan meninjau log syslog untuk langkah klaster yang mengembalikan kesalahan. Jika syslog menunjukkan adanya kemajuan tugas pemetaan dan peredaman, ini menunjukkan bahwa fase peredaman telah dimulai saat ada tugas pemetaan yang belum selesai.

Satu hal yang harus dicari dalam log adalah persentase kemajuan pemetaan yang mencapai 100% dan kemudian turun kembali ke nilai yang lebih rendah. Ketika persentase pemetaan mencapai 100%, ini tidak berarti bahwa semua tugas pemetaan selesai. Ini hanya berarti bahwa Hadoop mengeksekusi semua tugas pemetaan. Jika nilai ini turun kembali di bawah 100%, itu berarti bahwa tugas pemetaan telah gagal dan, tergantung pada konfigurasi, Hadoop dapat mencoba untuk

menjadwalkan ulang tugas tersebut. Jika persentase peta tetap 100% di log, lihat CloudWatch metrik, khususnya `RunningMapTasks`, untuk memeriksa apakah tugas peta masih diproses. Anda juga dapat menemukan informasi ini menggunakan antarmuka web Hadoop pada simpul utama.

Jika Anda melihat masalah ini, ada beberapa hal yang dapat Anda coba:

- Instruksikan fase peredaman untuk menunggu lebih lama sebelum mulai. Anda dapat melakukan ini dengan mengubah pengaturan konfigurasi Hadoop `mapred.reduce.slowstart.completed.maps` ke waktu yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#).
- Cocokkan jumlah peredam dengan kemampuan peredam total di kluster tersebut. Anda melakukan ini dengan menyesuaikan pengaturan konfigurasi Hadoop `mapred.reduce.tasks` untuk pekerjaan tersebut.
- Gunakan kode kelas combiner untuk meminimalisir jumlah output yang perlu diambil.
- Periksa bahwa tidak ada masalah dengan layanan Amazon EC2 yang mempengaruhi performa jaringan kluster. Anda dapat melakukannya menggunakan [Service Health Dashboard](#).
- Meninjau sumber daya CPU dan memori instans di kluster Anda untuk memastikan bahwa pemrosesan data Anda tidak membuat sumber daya simpul Anda kewalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR](#).
- Periksa versi Amazon Machine Image (AMI) yang digunakan dalam kluster Amazon EMR Anda. Jika versinya adalah versi 2.3.0 hingga 2.4.4 inklusif, perbarui ke versi yang lebih baru. Versi AMI dalam kisaran tertentu menggunakan versi Jetty yang mungkin gagal memberikan output dari fase pemetaan. Kesalahan pengambilan terjadi ketika peredam tidak dapat memperoleh output dari fase pemetaan.

Jetty adalah server HTTP sumber terbuka yang digunakan untuk komunikasi antar mesin dalam kluster Hadoop.

Kesalahan kluster Amazon EMR: File hanya dapat direplikasi ke 0 node, bukan 1

Ketika file ditulis ke HDFS, file tersebut direplikasi ke beberapa simpul inti. Ketika Anda melihat kesalahan ini, itu berarti bahwa NameNode daemon tidak memiliki DataNode instance yang tersedia untuk menulis data dalam HDFS. Dengan kata lain, tidak terjadi replikasi blok. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh sejumlah masalah:

- Sistem berkas HDFS mungkin telah kehabisan ruang. Ini adalah penyebab yang paling mungkin.
- DataNode Contoh mungkin tidak tersedia saat pekerjaan dijalankan.

- DataNode instance mungkin telah diblokir dari komunikasi dengan node master.
- Instans dalam grup instans inti mungkin tidak tersedia.
- Izin mungkin hilang. Misalnya, JobTracker daemon mungkin tidak memiliki izin untuk membuat informasi pelacak pekerjaan.
- Pengaturan ruang cadangan untuk sebuah DataNode instans mungkin tidak cukup. Periksa apakah hal ini yang terjadi dengan memeriksa pengaturan konfigurasi `dfs.datanode.du.reserved`.

Untuk memeriksa apakah masalah ini disebabkan oleh HDFS kehabisan ruang disk, lihat `HDFSUtilization` metrik di CloudWatch. Jika nilai ini terlalu tinggi, Anda dapat menambahkan simpul inti tambahan untuk kluster tersebut. Jika Anda memiliki cluster yang menurut Anda mungkin kehabisan ruang disk HDFS, Anda dapat mengatur alarm CloudWatch untuk mengingatkan Anda ketika nilai `HDFSUtilization` naik di atas tingkat tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#) dan [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#).

Jika HDFS kehabisan ruang bukan masalahnya, periksa log, DataNode log, dan konektivitas jaringan untuk masalah lain yang dapat mencegah HDFS mereplikasi data. NameNode Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Kesalahan kluster Amazon EMR: Node yang terdaftar penolakan

NodeManager Daemon bertanggung jawab untuk meluncurkan dan mengelola kontainer pada node inti dan tugas. Kontainer dialokasikan ke NodeManager daemon oleh ResourceManager daemon yang berjalan pada node master. ResourceManager Memonitor NodeManager simpul melalui detak jantung.

Ada beberapa situasi di mana ResourceManager daemon menolak mencantumkan a NodeManager, menghapusnya dari kumpulan node yang tersedia untuk memproses tugas:

- Jika NodeManager belum mengirim detak jantung ke ResourceManager daemon dalam 10 menit terakhir (600.000 milidetik). Periode waktu ini dapat dikonfigurasi menggunakan pengaturan konfigurasi `yarn.nm.liveness-monitor.expiry-interval-ms`. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah klasifikasi konfigurasi Yarn, lihat [Mengkonfigurasi aplikasi](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR.
- NodeManager memeriksa kesehatan disk yang ditentukan oleh `yarn.nodemanager.local-dirs` dan `yarn.nodemanager.log-dirs`. Pemeriksaan ini termasuk izin dan ruang disk kosong (< 90%). Jika disk gagal memeriksa, NodeManager berhenti menggunakan disk tertentu tetapi

masih melaporkan status node sebagai sehat. Jika sejumlah disk gagal dalam pemeriksaan, node dilaporkan tidak sehat ke wadah baru ResourceManager dan wadah baru tidak ditetapkan ke node.

Master aplikasi juga dapat menolak daftar NodeManager node jika memiliki lebih dari tiga tugas yang gagal. Anda dapat mengubah ini ke nilai yang lebih tinggi menggunakan parameter konfigurasi `mapreduce.job.maxtaskfailures.per.tracker`. Pengaturan konfigurasi lain yang mungkin Anda ubah akan mengendalikan berapa kali percobaan tugas dilakukan sebelum menandainya sebagai gagal: `mapreduce.map.max.attempts` untuk tugas pemetaan dan `mapreduce.reduce.maxattempts` untuk tugas peredaman. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah klasifikasi konfigurasi, lihat [Mengkonfigurasi aplikasi](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR.

Kesalahan pelambatan dengan kluster EMR Amazon

Kesalahan “Dibatasi dari *Amazon EC2* saat meluncurkan cluster” dan “Gagal menyediakan instance karena pembatasan dari” terjadi *Amazon EC2* ketika Amazon EMR tidak dapat menyelesaikan permintaan karena layanan lain telah membatasi aktivitas. Amazon EC2 adalah sumber yang paling umum dari kesalahan throttling, tetapi layanan lain mungkin menjadi penyebab kesalahan throttling. [AWS service limits](#) berlaku berdasarkan wilayah untuk meningkatkan performa, dan kesalahan throttling menunjukkan bahwa Anda telah melampaui batas layanan untuk akun Anda di Wilayah tersebut.

Kemungkinan penyebab

Sumber yang paling umum dari kesalahan throttling Amazon EC2 adalah sejumlah besar instans kluster yang diluncurkan sehingga batas layanan Anda untuk instans EC2 terlampaui. Instans kluster dapat diluncurkan karena alasan berikut:

- Kluster baru dibuat.
- Kluster diubah ukurannya secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#).
- Grup instans dalam sebuah kluster menambahkan instans (menskalakan keluar) sebagai hasil dari aturan penskalaan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami aturan penskalaan otomatis](#).
- Armada instans dalam sebuah kluster menambahkan instans untuk memenuhi kapasitas target yang meningkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merencanakan dan mengonfigurasi armada instans untuk kluster EMR Amazon](#).

Kemungkinan lain adalah bahwa frekuensi atau jenis permintaan API yang dibuat untuk Amazon EC2 mengakibatkan kesalahan throttling. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara Amazon EC2 melakukan throttling permintaan API, lihat [Tingkat permintaan API kueri](#) di Referensi API Amazon EC2.

Solusi

Pertimbangkan solusi berikut:

- Ikuti petunjuk dalam [kuota AWS layanan](#) di Referensi Umum Amazon Web untuk meminta peningkatan batas layanan. Bagi sebagian orang APIs, menyiapkan CloudWatch acara mungkin merupakan pilihan yang lebih baik daripada meningkatkan batas. Untuk detail selengkapnya, lihat [Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch](#).
- Jika Anda memiliki klaster yang diluncurkan pada jadwal yang sama—misalnya, di awal jam—pertimbangkan waktu mulai yang mengejutkan.
- Jika Anda memiliki klaster yang diberi ukuran untuk permintaan puncak, dan Anda secara berkala memiliki kapasitas instans, pertimbangkan untuk menentukan penskalaan otomatis untuk menambahkan dan menghapus instans sesuai permintaan. Dengan cara ini, instans digunakan secara lebih efisien, dan tergantung pada profil permintaan, kemungkinan lebih sedikit instans yang diminta pada waktu tertentu di akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penskalaan otomatis dengan kebijakan khusus untuk grup instans di Amazon EMR](#).

Kesalahan klaster EMR Amazon: Jenis instans tidak didukung

Jika Anda membuat klaster, dan gagal dengan pesan kesalahan “Jenis instans yang diminta tidak *InstanceType* didukung di Zona Ketersediaan yang diminta,” artinya Anda membuat klaster dan menetapkan jenis instans untuk satu atau beberapa grup instans yang tidak didukung oleh EMR Amazon di Wilayah dan Zona Ketersediaan tempat klaster dibuat. Amazon EMR dapat mendukung sebuah tipe instans di satu Availability Zone dalam suatu Wilayah dan tidak di wilayah lain. Subnet yang Anda pilih untuk sebuah klaster menentukan Availability Zone di dalam Wilayah tersebut.

Solusi

Menentukan jenis instans yang tersedia di Availability Zone menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah `ec2 run-instances` dengan opsi `--dry-run`. Pada contoh di bawah ini, ganti *m5.xlarge* dengan tipe instance yang ingin Anda gunakan, *ami-035be7baff33b6b6*

dengan AMI yang terkait dengan jenis instance tersebut, dan `subnet-12ab3c45` dengan subnet di Availability Zone yang ingin Anda kueri.

```
aws ec2 run-instances --instance-type m5.xlarge --dry-run --image-id ami-035be7bafff33b6b6 --subnet-id subnet-12ab3c45
```

Untuk petunjuk tentang menemukan ID AMI, lihat [Temukan AMI Linux](#). Untuk menemukan ID subnet, Anda dapat menggunakan perintah [describe-subnets](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menemukan jenis instans yang tersedia, lihat [Menemukan jenis instans Amazon EC2](#).

Setelah Anda menentukan tipe instans yang tersedia, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:

- Buat klaster di Wilayah dan Subnet EC2 yang sama, dan pilih tipe instans yang berbeda dengan kemampuan yang sama dengan pilihan awal Anda. Untuk daftar tipe instans yang didukung, lihat [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#). Untuk membandingkan kemampuan tipe instans EC2, lihat [Tipe instans Amazon EC2](#).
- Pilih subnet untuk klaster di Availability Zone tempat tipe instans tersebut tersedia dan didukung oleh Amazon EMR.

Mengurangi kegagalan peluncuran cluster armada instance karena jenis instans utama yang tidak didukung di Amazon EMR

Node primer sangat penting dalam kluster EMR Amazon. Peluncuran kluster EMR mungkin gagal dengan instance type not supported kesalahan saat Amazon EMR mencoba meluncurkan klaster di Availability Zone jika jenis instans utama tidak didukung. Pemilihan Availability Zone yang disempurnakan untuk cluster armada instance di Amazon EMR secara otomatis menyaring AZs tidak didukung untuk jenis instans utama yang Anda tentukan dalam konfigurasi cluster. Ini berarti Amazon EMR tidak akan memilih Availability Zone di mana jenis instans utama yang dikonfigurasi tidak didukung, yang mencegah kegagalan peluncuran klaster karena jenis instans yang tidak didukung.

Untuk mengaktifkan peningkatan ini, tambahkan izin yang diperlukan ke peran atau kebijakan layanan untuk klaster Anda. Versi terbaru AmazonEMRServicePolicy_v2 menyertakan izin ini, jadi jika Anda menggunakan kebijakan itu, peningkatan sudah tersedia. Jika Anda menggunakan peran atau kebijakan layanan kustom, tambahkan izin `ec2:DescribeInstanceTypeOfferings` saat meluncurkan klaster Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Describeinstancetypeofferings"
    }
  ]
}
```

Kesalahan cluster Amazon EMR: EC2 kehabisan kapasitas

EC2 berada di luar kapasitas untuk *InstanceType* kesalahan terjadi saat Anda mencoba membuat klaster, atau menambahkan instance ke klaster, di Availability Zone yang tidak memiliki jenis instans EC2 yang ditentukan lagi. Subnet yang Anda pilih untuk sebuah klaster menentukan Availability Zone.

Untuk membuat klaster baru, lakukan salah satu dari hal berikut:

- Tentukan tipe instans yang berbeda dengan kemampuan serupa
- Buat klaster di Wilayah yang berbeda
- Pilih subnet di Availability Zone tempat tipe instans yang Anda inginkan mungkin tersedia.

Untuk menambahkan instans ke klaster yang sedang berjalan, lakukan salah satu hal berikut:

- Ubah konfigurasi grup instans atau konfigurasi armada instans untuk menambahkan tipe instans yang tersedia dengan kemampuan serupa. Untuk daftar tipe instans yang didukung, lihat [Jenis instans yang didukung dengan Amazon EMR](#). Untuk membandingkan kemampuan tipe instans EC2, lihat [Tipe instans Amazon EC2](#).

- Akhiri kluster dan buat kembali kluster tersebut di Availability Zone tempat tipe instans tersebut tersedia.

Kesalahan kluster Amazon EMR: Kesalahan faktor replikasi HDFS

Saat Anda menghapus node inti dari [grup instans](#) inti atau [armada instans](#), Amazon EMR mungkin mengalami kesalahan replikasi HDFS. Kesalahan ini terjadi ketika Anda menghapus node inti dan jumlah node inti berada di bawah [faktor dfs.replication](#) yang dikonfigurasi untuk Hadoop Distributed File System (HDFS). Dengan demikian, Amazon EMR tidak dapat melakukan operasi dengan aman. Untuk menentukan nilai default `dfs.replication` konfigurasi, konfigurasi [HDFS](#).

Kemungkinan penyebab

Lihat berikut ini untuk kemungkinan penyebab kesalahan faktor replikasi HDFS:

- Jika Anda [mengubah ukuran grup instans inti atau armada instance secara manual](#) di bawah `dfs.replication` faktor yang dikonfigurasi.
- Kebijakan Anda untuk [penskalaan terkelola](#) atau [penskalaan otomatis](#) memungkinkan penskalaan untuk mengurangi jumlah node inti di bawah ambang batas. `dfs.replication`
- Kesalahan ini juga dapat terjadi jika Amazon EMR mencoba [mengganti](#) node inti yang tidak sehat ketika cluster memiliki jumlah node inti minimal yang ditentukan oleh. [dfs.replication](#)

Solusi dan praktik terbaik

Lihat berikut ini untuk solusi dan praktik terbaik:

- Saat Anda mengubah ukuran cluster EMR Amazon secara manual, jangan turunkan di bawah `dfs.replication` karena Amazon EMR tidak dapat menyelesaikan perubahan ukuran dengan aman.
- Saat Anda menggunakan penskalaan terkelola atau penskalaan otomatis, pastikan kapasitas minimum kluster Anda tidak lebih rendah dari faktornya. `dfs.replication`
- Jumlah instance inti harus setidaknya `dfs.replication` ditambah satu. Ini memastikan bahwa Amazon EMR dapat berhasil mengganti node inti yang tidak sehat jika Anda mengaktifkan penggantian inti yang tidak sehat.

⚠ Important

Kegagalan node inti tunggal dapat menyebabkan hilangnya data HDFS jika Anda mengatur `dfs.replication` ke 1. Jika kluster Anda memiliki penyimpanan HDFS, sebaiknya Anda mengonfigurasi kluster dengan setidaknya empat node inti untuk beban kerja produksi guna menghindari kehilangan data dan juga menyetel `dfs.replication` faktornya menjadi minimal 2.

Kesalahan kluster Amazon EMR: Kesalahan ruang HDFS tidak mencukupi

Kesalahan ruang yang tidak mencukupi Hadoop Distributed File System (HDFS) dapat terjadi jika Anda mencoba menghapus node inti, tetapi Amazon EMR tidak dapat menyelesaikan operasi dengan aman karena ruang yang tidak memadai yang tersisa di HDFS. Sebelum Amazon EMR menghapus node inti, semua data HDFS pada node harus ditransfer ke node inti lainnya untuk memastikan redundansi data. Namun, jika tidak ada cukup ruang pada node inti lainnya untuk replikasi, Amazon EMR tidak dapat menonaktifkan node dengan anggun.

Kemungkinan penyebab

Lihat berikut ini untuk daftar kemungkinan penyebab kesalahan ruang HDFS tidak mencukupi:

- Jika Anda secara manual menurunkan grup instans inti atau armada instans ketika tidak ada cukup ruang HDFS pada node yang tersisa untuk replikasi data sebelum skala turun.
- Penskalaan terkelola atau penskalaan otomatis menurunkan grup instans inti atau armada instans ketika tidak ada cukup ruang HDFS untuk replikasi data.
- Amazon EMR mencoba mengganti node inti yang tidak sehat tetapi tidak dapat mengganti node dengan aman karena ruang HDFS yang tidak mencukupi.

Solusi dan praktik terbaik

Lihat berikut ini untuk solusi dan praktik terbaik:

- Tingkatkan jumlah node inti di cluster EMR Amazon Anda. Jika Anda menggunakan penskalaan terkelola atau penskalaan otomatis, tingkatkan kapasitas minimum node inti Anda.
- Gunakan volume EBS yang lebih besar untuk node inti Anda saat Anda membuat cluster EMR Anda.

- Hapus data HDFS yang tidak dibutuhkan di kluster EMR Anda. Kami menyarankan Anda mengatur CloudWatch alarm untuk memantau HDFSUtilization metrik di kluster Anda untuk mengetahui apakah kluster EMR Anda kekurangan ruang.

Kesalahan input dan output cluster selama operasi EMR Amazon

Kesalahan berikut umum terjadi dalam operasi input dan output kluster. Gunakan panduan dalam topik ini untuk memecahkan masalah dan memeriksa konfigurasi Anda.

Topik

- [Apakah jalur Anda ke Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\) memiliki setidaknya tiga garis miring?](#)
- [Apakah Anda mencoba untuk melintasi direktori input secara rekursif?](#)
- [Apakah direktori output Anda sudah ada?](#)
- [Apakah Anda mencoba menentukan sumber daya menggunakan URL HTTP?](#)
- [Apakah Anda mereferensikan bucket Amazon S3 menggunakan format nama yang tidak valid?](#)
- [Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3?](#)

Apakah jalur Anda ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) memiliki setidaknya tiga garis miring?

Ketika Anda menentukan bucket Amazon S3, Anda harus menyertakan garis miring yang mengakhiri pada akhir URL. Misalnya, alih-alih mereferensikan bucket sebagai "s3n: //amzn-s3-demo-bucket1", Anda harus menggunakan "s3n: //amzn-s3-demo-bucket1/", jika tidak, Hadoop gagal cluster Anda dalam banyak kasus.

Apakah Anda mencoba untuk melintasi direktori input secara rekursif?

Hadoop tidak mencari direktori input untuk file secara rekursif. Jika Anda memiliki struktur direktori seperti /corpus/01/01.txt, /corpus/01/02.txt, /corpus/02/01.txt, dll dan Anda menentukan /corpus/ sebagai parameter input ke kluster Anda, Hadoop tidak menemukan file input karena direktori /corpus/ kosong dan Hadoop tidak memeriksa isi dari subdirektori. Demikian pula, Hadoop tidak memeriksa subdirektori bucket Amazon S3 secara rekursif.

File input harus langsung dalam direktori input atau bucket Amazon S3 yang Anda tentukan, bukan di dalam subdirektori.

Apakah direktori output Anda sudah ada?

Jika Anda menentukan jalur output yang sudah ada, Hadoop biasanya akan menggagalkan klaster. Ini berarti bahwa jika Anda menjalankan sebuah klaster satu kali dan kemudian menjalankannya lagi dengan parameter yang persis sama, klaster tersebut mungkin akan berjalan pada awalnya namun tidak akan berjalan kembali; setelah dijalankan pertama kali, tersedia jalur output dan karenanya menyebabkan yang dijalankan setelah itu gagal.

Apakah Anda mencoba menentukan sumber daya menggunakan URL HTTP?

Hadoop tidak menerima lokasi sumber daya yang ditentukan menggunakan prefiks `http://`. Anda tidak dapat mereferensikan sumber daya menggunakan URL HTTP. Sebagai contoh, menggunakan `http://mysite/myjar.jar` sebagai parameter JAR akan menyebabkan klaster gagal.

Apakah Anda mereferensikan bucket Amazon S3 menggunakan format nama yang tidak valid?

Jika Anda mencoba menggunakan nama bucket seperti "amzn-s3-demo-bucket1.1" dengan Amazon EMR, klaster Anda akan gagal karena Amazon EMR mengharuskan nama bucket menjadi nama host RFC 2396 yang valid; nama tidak dapat diakhiri dengan nomor. Selain itu, karena persyaratan Hadoop, nama bucket Amazon S3 yang digunakan dengan Amazon EMR harus berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-) saja. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memformat nama bucket Amazon S3, lihat [Pembatasan dan batasan bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3?

Amazon S3 adalah sumber input dan output paling populer untuk Amazon EMR. Kesalahan umum yang terjadi adalah memperlakukan Amazon S3 seperti yang Anda memperlakukan sistem file yang umum. Ada perbedaan antara Amazon S3 dan sistem file yang perlu Anda pertimbangkan saat menjalankan klaster Anda.

- Jika terjadi kesalahan internal di Amazon S3, aplikasi Anda perlu menangani ini secara perlahan dan mencoba kembali operasi.
- Jika panggilan ke Amazon S3 memakan waktu terlalu lama untuk dikembalikan, aplikasi Anda mungkin perlu mengurangi frekuensi pemanggilan Amazon S3.
- Mencantumkan semua objek dalam bucket Amazon S3 adalah panggilan yang mahal. Aplikasi Anda harus meminimalisir jumlah hal ini dilakukan.

Ada beberapa cara Anda dapat meningkatkan cara klaster Anda berinteraksi dengan Amazon S3.

- Luncurkan klaster Anda menggunakan versi rilis terbaru dari Amazon EMR.
- Gunakan S3 DistCp untuk memindahkan objek masuk dan keluar dari Amazon S3. S3 DistCp mengimplementasikan penanganan kesalahan, percobaan ulang, dan back-off agar sesuai dengan persyaratan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salinan terdistribusi menggunakan S3 DistCp](#).
- Desain aplikasi Anda dengan mempertimbangkan eventual consistency. Gunakan HDFS untuk penyimpanan data menengah saat klaster berjalan dan Amazon S3 hanya untuk memasukkan data awal dan mengeluarkan hasil akhir.
- Jika klaster Anda akan melakukan 200 atau lebih transaksi per detik ke Amazon S3, [kontak support](#) untuk mempersiapkan bucket Anda untuk transaksi per detik yang lebih besar dan pertimbangkan untuk menggunakan strategi partisi kunci yang dijelaskan di [Tips & trik performa Amazon S3](#).
- Mengatur konfigurasi Hadoop pengaturan `io.file.buffer.size` menjadi 65536. Hal ini menyebabkan Hadoop untuk menghabiskan lebih sedikit waktu mencari melalui objek Amazon S3.
- Pertimbangkan menonaktifkan fitur eksekusi spekulatif Hadoop jika klaster Anda mengalami masalah konkurensi Amazon S3. Hal ini juga berguna ketika Anda memecahkan masalah klaster lambat. Anda melakukan ini dengan menetapkan properti `mapreduce.map.speculative` dan `mapreduce.reduce.speculative` menjadi `false`. Ketika Anda meluncurkan klaster, Anda dapat mengatur nilai ini menggunakan klasifikasi konfigurasi `mapred-env`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi Aplikasi](#) dalam Panduan Rilis Amazon EMR.
- Jika Anda menjalankan klaster Hive, lihat [Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3 ke Hive?](#).

Untuk informasi tambahan, lihat [praktik terbaik kesalahan Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Kesalahan izin selama operasi klaster EMR Amazon

Kesalahan berikut umum terjadi ketika menggunakan izin atau kredensial.

Topik

- [Apakah Anda meloloskan kredensial yang benar ke SSH?](#)
- [Jika Anda menggunakan IAM, apakah Anda telah menetapkan kebijakan Amazon EC2 yang benar?](#)

Apakah Anda meloloskan kredensial yang benar ke SSH?

Jika Anda tidak dapat menggunakan SSH untuk tersambung ke simpul utama, kemungkinan besar ada masalah dengan kredensial keamanan Anda.

Pertama, periksa bahwa file `.pem` yang berisi kunci SSH Anda memiliki izin yang tepat. Anda dapat menggunakan `chmod` untuk mengubah izin pada file `.pem` Anda seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, dimana Anda akan mengganti `mykey.pem` dengan nama file `.pem` Anda sendiri.

```
chmod og-rwx mykey.pem
```

Kemungkinan kedua adalah bahwa Anda tidak menggunakan pasangan kunci yang Anda tentukan saat Anda membuat kluster. Hal ini mudah dilakukan jika Anda telah membuat beberapa pasangan kunci. Periksa detail kluster di konsol Amazon EMR (atau gunakan opsi `--describe` di CLI) untuk nama pasangan kunci yang ditentukan ketika kluster dibuat.

Setelah Anda telah memverifikasi bahwa Anda menggunakan pasangan kunci yang benar dan izin telah ditetapkan dengan benar pada file `.pem`, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk menggunakan SSH untuk menyambung ke simpul utama, dimana Anda akan mengganti `mykey.pem` dengan nama file `.pem` dan `hadoop@ec2-01-001-001-1.compute-1.amazonaws.com` dengan nama DNS publik simpul utama (tersedia melalui opsi `--describe` di CLI atau melalui konsol Amazon EMR.)

Important

Anda harus menggunakan nama login `hadoop` ketika Anda menyambungkan ke simpul kluster Amazon EMR, jika tidak maka kesalahan yang mirip dengan `Server refused our key` mungkin terjadi.

```
ssh -i mykey.pem hadoop@ec2-01-001-001-1.compute-1.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke node primer Amazon EMR cluster menggunakan SSH](#).

Jika Anda menggunakan IAM, apakah Anda telah menetapkan kebijakan Amazon EC2 yang benar?

Karena Amazon EMR menggunakan instans EC2 sebagai node, pengguna Amazon EMR juga perlu memiliki kebijakan Amazon EC2 tertentu yang ditetapkan agar Amazon EMR dapat mengelola instans tersebut atas nama pengguna. Jika Anda tidak memiliki izin yang diperlukan, Amazon EMR mengembalikan kesalahan: “akun tidak diizinkan untuk memanggil EC2.”

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Amazon EC2 yang harus ditetapkan IAM Anda untuk menjalankan Amazon EMR, lihat [Cara kerja Amazon EMR dengan IAM](#).

Kesalahan Klaster Hive

Anda biasanya dapat menemukan penyebab kesalahan Hive di file `syslog`, yang Anda tautkan dari panel Langkah. Jika Anda tidak dapat menentukan masalahnya di sana, periksa pesan kesalahan Hadoop upaya tugas. Tautkan ke sana pada panel Upaya Tugas.

Kesalahan berikut umum terjadi untuk klaster Hive.

Topik

- [Apakah Anda menggunakan versi terbaru dari Hive?](#)
- [Apakah Anda mengalami kesalahan sintaks dalam skrip Hive?](#)
- [Apakah pekerjaan gagal saat berjalan secara interaktif?](#)
- [Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3 ke Hive?](#)

Apakah Anda menggunakan versi terbaru dari Hive?

Versi terbaru dari Hive memiliki semua patch dan perbaikan bug terbaru dan dapat menyelesaikan masalah Anda.

Apakah Anda mengalami kesalahan sintaks dalam skrip Hive?

Jika langkah gagal, lihat file `stdout` log untuk langkah yang menjalankan skrip Hive. Jika kesalahan tidak ada di sana, lihat file `syslog` log upaya tugas untuk upaya tugas yang gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Apakah pekerjaan gagal saat berjalan secara interaktif?

Jika Anda menjalankan Hive secara interaktif pada simpul utama dan kluster tersebut gagal, lihat entri `syslog` dalam log upaya tugas untuk upaya tugas yang gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3 ke Hive?

Jika Anda mengalami kesulitan mengakses data di Amazon S3, periksa dulu kemungkinan penyebab yang tercantum dalam [Apakah Anda mengalami kesulitan memuat data ke atau dari Amazon S3?](#).

Jika masalah yang ada di sana bukan penyebabnya, pertimbangkan opsi berikut khusus untuk Hive.

- Pastikan Anda menggunakan versi Hive terbaru, yang memiliki semua patch dan perbaikan bug terbaru yang dapat menyelesaikan masalah Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apache Hive](#).
- Menggunakan `INSERT OVERWRITE` memerlukan pencantuman isi bucket atau folder Amazon S3. Ini adalah operasi yang mahal. Jika memungkinkan, pangkas jalurnya secara manual alih-alih membuat Hive mencantumkan dan menghapus objek yang ada.
- Jika Anda menggunakan versi rilis Amazon EMR yang lebih tua dari 5.0, Anda dapat menggunakan perintah berikut di HiveQL untuk melakukan pra-cache hasil operasi pencantuman Amazon S3 secara lokal di kluster:

```
set hive.optimize.s3.query=true;
```

- Gunakan partisi statis jika memungkinkan.
- Dalam beberapa versi Hive dan Amazon EMR, penggunaan `ALTER TABEL` mungkin akan gagal karena tabel disimpan di lokasi yang berbeda dari yang diharapkan oleh Hive. Solusinya adalah menambahkan atau memperbarui hal berikut di `/home/hadoop/conf/core-site.xml`:

```
<property>
  <name>fs.s3n.endpoint</name>
  <value>s3.amazonaws.com</value>
</property>
```

Kesalahan VPC selama operasi kluster Amazon EMR

Kesalahan berikut umum terjadi untuk konfigurasi VPC di Amazon EMR.

Topik

- [Konfigurasi subnet tidak valid](#)
- [Set Opsi DHCP Hilang](#)
- [Kesalahan izin](#)
- [Kesalahan yang mengakibatkan START_FAILED](#)
- [Cluster Terminated with errors dan NameNode gagal memulai](#)

Konfigurasi subnet tidak valid

Pada halaman Detail Klaster, di bidang Status, Anda melihat kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

The subnet configuration was invalid: Cannot find route to InternetGateway in main RouteTable *rtb-id* for vpc *vpc-id*.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus membuat Gateway Internet dan melampirkannya ke VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan gateway internet ke VPC Anda](#).

Atau, verifikasi bahwa Anda telah mengkonfigurasi VPC Anda dengan Aktifkan resolusi DNS dan Aktifkan dukungan nama host DNS diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan DNS dengan VPC Anda](#).

Set Opsi DHCP Hilang

Anda melihat kegagalan langkah dalam log sistem klaster (syslog) dengan kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
ERROR org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation
(main): PrivilegedActionException as:hadoop (auth:SIMPLE)
cause:java.io.IOException:
org.apache.hadoop.yarn.exceptions.ApplicationNotFoundException: Application
with id 'application_id' doesn't exist in RM.
```

atau

```
ERROR org.apache.hadoop.streaming.StreamJob (main): Error Launching job :
org.apache.hadoop.yarn.exceptions.ApplicationNotFoundException: Application
with id 'application_id' doesn't exist in RM.
```

Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda harus mengonfigurasi VPC yang menyertakan Set Opsi DHCP dengan parameter yang ditetapkan ke nilai berikut:

 Note

Jika Anda menggunakan wilayah AWS GovCloud (AS-barat), tetapkan nama domain menjadi **us-gov-west-1.compute.internal** bukan nilai yang digunakan dalam contoh berikut.

- nama domain = **ec2.internal**

Gunakan **ec2.internal** jika wilayah Anda adalah US East (N. Virginia). Untuk wilayah lain, gunakan **region-name.compute.internal**. Misalnya di us-west-2, gunakan domain-name=**us-west-2.compute.internal**.

- domain-name-servers = **AmazonProvidedDNS**

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set Opsi DHCP](#).

Kesalahan izin

Kegagalan dalam log `stderr` untuk langkah menunjukkan bahwa sumber daya Amazon S3 tidak memiliki izin yang sesuai. Ini adalah kesalahan 403 dan kesalahannya terlihat seperti:

```
Exception in thread "main" com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception: Access
Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code: AccessDenied; Request
ID: REQUEST_ID)
```

Jika `ActionOnFailure` disetel ke `TERMINATE_JOB_FLOW`, maka ini akan mengakibatkan cluster berakhir dengan status `SHUTDOWN_COMPLETED_WITH_ERRORS`.

Beberapa cara untuk memecahkan masalah ini meliputi:

- Jika Anda menggunakan kebijakan bucket Amazon S3 dalam VPC, pastikan untuk memberikan akses ke seluruh bucket dengan membuat VPC endpoint dan memilih Izinkan semua di bawah opsi Kebijakan saat membuat titik akhir.
- Pastikan bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan sumber daya S3 menyertakan VPC tempat Anda meluncurkan klaster.
- Coba jalankan perintah berikut ini dari klaster Anda untuk memverifikasi Anda dapat mengakses bucket

```
hadoop fs -copyToLocal s3://path-to-bucket /tmp/
```

- Anda dapat mengetahui informasi debugging yang lebih spesifik dengan mengatur parameter `log4j.logger.org.apache.http.wire` ke `DEBUG` dalam file `/home/hadoop/conf/log4j.properties` pada klaster. Anda dapat memeriksa berkas log `stderr` setelah mencoba untuk mengakses bucket dari klaster. Berkas log tersebut akan memberikan informasi lebih detail:

```
Access denied for getting the prefix for bucket - us-west-2.elasticmapreduce with
path samples/wordcount/input/
15/03/25 23:46:20 DEBUG http.wire: >> "GET /?prefix=samples%2Fwordcount%2Finput
%2F&delimiter=%2F&max-keys=1 HTTP/1.1[\r][\n]"
15/03/25 23:46:20 DEBUG http.wire: >> "Host: us-
west-2.elasticmapreduce.s3.amazonaws.com[\r][\n]"
```

Kesalahan yang mengakibatkan **START_FAILED**

Sebelum AMI 3.7.0, VPCs di mana nama host ditentukan, Amazon EMR memetakan nama host internal subnet dengan alamat domain khusus sebagai berikut:

`ip-X.X.X.X.customdomain.com.tld` Sebagai contoh, jika nama host itu `ip-10.0.0.10` dan VPC memiliki opsi nama domain yang diatur ke `customdomain.com`, nama host hasil yang dipetakan oleh Amazon EMR akan `ip-10.0.1.0.customdomain.com`. Sebuah entri ditambahkan dalam `/etc/hosts` untuk menyelesaikan nama host menjadi `10.0.0.10`. Perilaku ini diubah dengan AMI 3.7.0 dan sekarang Amazon EMR menghormati konfigurasi DHCP VPC sepenuhnya. Sebelumnya, pelanggan juga dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menentukan pemetaan nama host.

Jika Anda ingin mempertahankan perilaku ini, Anda harus memberikan pengaturan DNS dan resolusi penerusan yang Anda perlukan untuk domain kustom.

Cluster **Terminated with errors** dan NameNode gagal memulai

Ketika meluncurkan klaster EMR di VPC yang menggunakan nama domain DNS kustom, klaster Anda mungkin gagal dengan pesan kesalahan berikut di konsol:

```
Terminated with errors On the master instance(instance-id), bootstrap action 1
returned a non-zero return code
```

Kegagalan adalah akibat dari NameNode tidak bisa memulai. Ini akan menghasilkan kesalahan berikut yang ditemukan di NameNode log, yang URI Amazon S3-nya berbentuk: `s3://amzn-`

s3-demo-bucket/logs/cluster-id/daemons/master instance-id/hadoop-hadoop-namenode-master node hostname.log.gz

```
2015-07-23 20:17:06,266 WARN
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem (main): Encountered
exception
    loading fsimage java.io.IOException: NameNode is not formatted.
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRead(FSImage.java:212)
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFSImage(FSNamesystem.java:1020)
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFromDisk(FSNamesystem.java:739)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.loadNamesystem(NameNode.java:537)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.initialize(NameNode.java:596)

at   org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:765)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:749)
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1441)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1507)
```

Hal ini disebabkan potensi masalah ketika instans EC2 dapat memiliki beberapa set nama domain yang memenuhi syarat saat meluncurkan klaster EMR di VPC, yang menggunakan server DNS yang disediakan oleh AWS dan server DNS kustom yang disediakan pengguna. Jika server DNS yang disediakan pengguna tidak menyediakan catatan pointer (PTR) untuk setiap catatan A yang digunakan untuk menunjuk simpul dalam klaster EMR, klaster akan gagal memulai ketika dikonfigurasi dengan cara ini. Solusinya adalah dengan menambahkan 1 catatan PTR untuk setiap catatan A yang dibuat ketika instans EC2 diluncurkan di salah satu subnet di VPC.

Streaming kesalahan kluster EMR Amazon

Anda biasanya dapat menemukan penyebab kesalahan streaming di file `syslog`. Tautkan ke sana pada panel Langkah.

Kesalahan berikut umum terjadi untuk kluster streaming.

Topik

- [Apakah data yang dikirim ke pemeta memiliki format yang salah?](#)
- [Apakah skrip Anda kehabisan waktu?](#)
- [Apakah Anda meloloskan argumen streaming yang tidak valid?](#)
- [Apakah skrip Anda keluar dengan kesalahan?](#)

Apakah data yang dikirim ke pemeta memiliki format yang salah?

Untuk memeriksa apakah hal ini yang terjadi, cari pesan kesalahan di file `syslog` pada upaya tugas yang gagal di log upaya tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Apakah skrip Anda kehabisan waktu?

Waktu habis default untuk skrip pemeta atau peredam adalah 600 detik. Jika skrip Anda membutuhkan waktu lebih lama, upaya tugas akan gagal. Anda dapat memverifikasi apakah hal ini yang terjadi dengan memeriksa file `syslog` pada upaya tugas yang gagal di log upaya tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Anda dapat mengubah batas waktu dengan menetapkan nilai baru untuk pengaturan konfigurasi `mapred.task.timeout`. Pengaturan ini menentukan jumlah milidetik sebelum Amazon EMR akan mengakhiri tugas yang belum membaca input, menuliskan output, atau memperbarui string statusnya. Anda dapat memperbarui nilai ini dengan meloloskan argumen streaming tambahan - `jobconf mapred.task.timeout=800000`.

Apakah Anda meloloskan argumen streaming yang tidak valid?

Hadoop streaming hanya mendukung argumen berikut. Jika Anda meloloskan argumen selain yang tercantum di bawah ini, kluster akan gagal.

```
-blockAutoGenerateCacheFiles  
-cacheArchive
```

```
-cacheFile  
-cmdenv  
-combiner  
-debug  
-input  
-inputformat  
-inputreader  
-jobconf  
-mapper  
-numReduceTasks  
-output  
-outputformat  
-partitioner  
-reducer  
-verbose
```

Selain itu, Hadoop streaming hanya mengenali argumen yang diloloskan menggunakan sintaks Java; yaitu, didahului oleh tanda hubung tunggal. Jika Anda meloloskan argumen yang didahului oleh tanda hubung ganda, kluster akan gagal.

Apakah skrip Anda keluar dengan kesalahan?

Jika skrip pemeta atau peredam Anda keluar dengan kesalahan, Anda dapat menemukan kesalahan dalam file `stderr` pada log upaya tugas dari upaya tugas yang gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Amazon EMR: Kesalahan kluster JAR khusus

Kesalahan berikut umum terjadi untuk kluster JAR kustom.

Topik

- [Apakah JAR Anda membuang pengecualian sebelum membuat pekerjaan?](#)
- [Apakah JAR Anda membuang kesalahan di dalam tugas pemetaan?](#)

Apakah JAR Anda membuang pengecualian sebelum membuat pekerjaan?

Jika program utama JAR kustom Anda membuang pengecualian saat membuat pekerjaan Hadoop, tempat terbaik untuk mencarinya adalah file `syslog` log langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Apakah JAR Anda membuang kesalahan di dalam tugas pemetaan?

Jika JAR kustom dan pemeta Anda membuang pengecualian saat memproses data input, tempat terbaik untuk mencarinya adalah file `syslog` log upaya tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Kesalahan Amazon EMR AWS GovCloud (AS-Barat)

Wilayah AWS GovCloud (AS-Barat) berbeda dari wilayah lain dalam keamanan, konfigurasi, dan pengaturan defaultnya. Akibatnya, gunakan daftar periksa berikut untuk memecahkan masalah kesalahan EMR Amazon yang spesifik untuk wilayah (AS-Barat) sebelum menggunakan rekomendasi AWS GovCloud pemecahan masalah yang lebih umum.

- Verifikasi bahwa IAM role Anda dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi peran layanan IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan dan sumber daya](#).
- Pastikan konfigurasi VPC Anda telah mengonfigurasi parameter `resolution/hostname` dukungan DNS, Internet Gateway, dan DHCP Option Set dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan VPC selama operasi kluster Amazon EMR](#).

Jika langkah-langkah ini tidak memecahkan masalah, lanjutkan dengan langkah-langkah untuk memecahkan kesalahan umum Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Koleksi kesalahan umum di Amazon EMR](#).

Temukan cluster yang hilang

Jika kluster Anda hilang dari daftar konsol atau `ListClusters` API, periksa hal berikut:

- Konfirmasikan bahwa usia cluster dari saat penyelesaian kurang dari dua bulan. Amazon EMR menyimpan informasi metadata untuk cluster yang telah selesai selama dua bulan tanpa biaya. Anda tidak dapat menghapus cluster yang sudah selesai dari konsol — sebagai gantinya, Amazon EMR membersihkan cluster yang sudah selesai secara otomatis setelah dua bulan.
- Konfirmasikan bahwa Anda memiliki izin peran untuk melihat kluster.
- Konfirmasikan bahwa Anda melihat hal yang sama Wilayah AWS di mana cluster berada.

Memecahkan masalah klaster EMR Amazon yang gagal dengan kode kesalahan

Bagian ini memandu Anda melalui proses pemecahan masalah klaster yang telah gagal. Ini berarti bahwa klaster diakhiri dengan kode kesalahan.

Note

Ketika cluster EMR berakhir dengan kesalahan, `DescribeCluster` dan `ListClusters` APIs mengembalikan kode kesalahan dan pesan kesalahan. Untuk beberapa kesalahan cluster, array `ErrorDetail` data juga dapat membantu Anda memecahkan masalah kegagalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan dengan ErrorDetail informasi di Amazon EMR](#).

Jika cluster Anda berjalan tetapi membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan hasil, lihat [Memecahkan masalah klaster EMR Amazon yang lambat](#).

Topik

- [Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon](#)
- [Langkah 2: Periksa lingkungan](#)
- [Langkah 3: Periksa perubahan status terakhir](#)
- [Langkah 4: Periksa file log Amazon EMR](#)
- [Langkah 5: Uji cluster EMR Amazon langkah demi langkah](#)

Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon

Langkah pertama dalam pemecahan masalah klaster adalah mengumpulkan informasi tentang apa yang salah serta status dan konfigurasi klaster saat ini. Informasi ini akan digunakan dalam langkah-langkah berikut untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan kemungkinan penyebab masalah.

Menentukan masalah

Definisi yang jelas tentang masalah yang terjadi adalah hal pertama yang dilakukan. Beberapa pertanyaan untuk Anda tanyakan pada diri sendiri:

- Apa yang saya harapkan terjadi? Apa yang terjadi sebagai gantinya?

- Kapan masalah ini pertama kali terjadi? Seberapa sering hal itu terjadi sejak pertama kali ditemukan?
- Apakah ada yang berubah dalam cara saya mengonfigurasi atau menjalankan klaster saya?

Detail klaster

Detail klaster berikut berguna dalam membantu melacak masalah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengumpulkan informasi ini, lihat [Lihat status dan detail klaster EMR Amazon](#).

- Pengidentifikasi klaster. (Juga disebut pengenalan alur kerja.)
- Wilayah AWS dan Availability Zone tempat cluster diluncurkan.
- Status klaster, termasuk detail perubahan status terakhir.
- Jenis dan jumlah instans EC2 yang ditentukan untuk simpul utama, inti, dan tugas.

Langkah 2: Periksa lingkungan

Amazon EMR beroperasi sebagai bagian dari ekosistem layanan web dan perangkat lunak sumber terbuka. Hal-hal yang mempengaruhi dependensi tersebut dapat mempengaruhi performa Amazon EMR.

Topik

- [Periksa pemadaman layanan](#)
- [Periksa batas penggunaan](#)
- [Periksa versi rilis](#)
- [Periksa konfigurasi subnet Amazon VPC](#)

Periksa pemadaman layanan

Amazon EMR menggunakan beberapa Amazon Web Services secara internal. Ini menjalankan server virtual di Amazon EC2, menyimpan data dan skrip di Amazon S3, dan melaporkan metrik ke CloudWatch. Peristiwa yang mengganggu layanan ini jarang terjadi — tetapi ketika terjadi — dapat menyebabkan masalah di Amazon EMR.

Sebelum Anda melangkah lebih jauh, periksa [Service Health Dashboard](#). Periksa Wilayah tempat Anda meluncurkan klaster untuk melihat apakah ada peristiwa gangguan di salah satu layanan ini.

Periksa batas penggunaan

Jika Anda meluncurkan cluster besar, telah meluncurkan banyak cluster secara bersamaan, atau Anda adalah pengguna yang berbagi Akun AWS dengan pengguna lain, cluster mungkin gagal karena Anda melebihi batas AWS layanan.

Amazon EC2 membatasi jumlah instans server virtual yang berjalan di satu AWS Wilayah hingga 20 instans sesuai permintaan atau cadangan. Jika Anda meluncurkan cluster dengan lebih dari 20 node, atau meluncurkan cluster yang menyebabkan jumlah total instans EC2 yang aktif pada Anda Akun AWS melebihi 20, cluster tidak akan dapat meluncurkan semua instans EC2 yang diperlukan dan mungkin gagal. Ketika ini terjadi, Amazon EMR mengembalikan kesalahan EC2 QUOTA EXCEEDED. Anda dapat meminta untuk AWS menambah jumlah instans EC2 yang dapat dijalankan di akun Anda dengan mengirimkan aplikasi [Permintaan untuk Meningkatkan Batas Instans Amazon EC2](#).

Hal lain yang dapat menyebabkan Anda melebihi batas penggunaan Anda adalah penundaan antara ketika sebuah klaster diakhiri dan ketika klaster merilis seluruh sumber dayanya. Tergantung pada konfigurasinya, mungkin memakan waktu hingga 5-20 menit bagi klaster untuk sepenuhnya mengakhiri dan melepaskan sumber daya yang teralokasi. Jika Anda mendapatkan kesalahan EC2 QUOTA EXCEEDED ketika Anda mencoba untuk memulai sebuah klaster, ini mungkin karena sumber daya dari klaster yang baru diakhiri belum dirilis. Dalam kasus ini, Anda dapat [meminta kuota Amazon EC2 Anda ditingkatkan](#), atau Anda dapat menunggu dua puluh menit dan meluncurkan ulang klaster tersebut.

Amazon S3 membatasi jumlah bucket yang dibuat pada sebuah akun hingga 100. Jika klaster Anda menciptakan bucket baru yang melebihi batas ini, pembuatan bucket akan gagal dan dapat menyebabkan klaster gagal.

Periksa versi rilis

Bandingkan label rilis yang Anda gunakan untuk meluncurkan klaster dengan rilis Amazon EMR terbaru. Setiap rilis Amazon EMR mencakup perbaikan seperti aplikasi, fitur, patch, dan perbaikan bug yang baru. Masalah yang mempengaruhi klaster Anda mungkin telah diperbaiki dalam versi rilis terbaru. Jika memungkinkan, jalankan kembali klaster Anda menggunakan versi terbaru.

Periksa konfigurasi subnet Amazon VPC

Jika klaster Anda diluncurkan di subnet Amazon VPC, subnet harus dikonfigurasi seperti yang dijelaskan di [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#). Selain itu, periksa bahwa subnet tempat Anda meluncurkan klaster memiliki alamat IP elastis kosong yang cukup untuk menugaskan satu untuk setiap simpul dalam klaster.

Langkah 3: Periksa perubahan status terakhir

Perubahan status terakhir memberikan informasi tentang apa yang terjadi terakhir kali status kluster berubah. Hal ini sering memiliki informasi yang dapat memberitahu Anda apa yang salah ketika kluster berubah status menjadi FAILED. Sebagai contoh, jika Anda meluncurkan kluster streaming dan menentukan lokasi output yang sudah ada di Amazon S3, kluster akan gagal dengan perubahan status terakhir berbunyi “Direktori output streaming sudah ada”.

Anda dapat menemukan nilai perubahan status terakhir dari konsol dengan melihat panel detail untuk kluster, dari CLI menggunakan argumen `list-steps` atau `describe-cluster`, atau dari API menggunakan tindakan `DescribeCluster` dan `ListSteps`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat status dan detail kluster EMR Amazon](#).

Langkah 4: Periksa file log Amazon EMR

Langkah berikutnya adalah memeriksa berkas log untuk menemukan kode kesalahan atau indikasi lain dari masalah yang dialami kluster Anda. Untuk informasi tentang berkas log yang tersedia, tempat menemukannya, dan bagaimana melihatnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Mungkin diperlukan beberapa pekerjaan investigasi untuk menentukan apa yang terjadi. Hadoop menjalankan pekerjaan dalam upaya tugas pada berbagai simpul dalam kluster. Amazon EMR dapat memulai upaya tugas spekulatif, mengakhiri upaya tugas lain yang tidak selesai terlebih dahulu. Hal ini menghasilkan aktivitas yang signifikan yang di-log ke berkas log pengendali, stderr dan syslog saat terjadi. Selain itu, beberapa upaya tugas berjalan secara bersamaan, tetapi berkas log hanya dapat menampilkan hasil secara linier.

Mulailah dengan memeriksa log tindakan bootstrap untuk mengetahui kesalahan atau perubahan konfigurasi yang tidak terduga selama peluncuran kluster. Dari sana, lihat di log langkah untuk mengidentifikasi pekerjaan Hadoop yang diluncurkan sebagai bagian dari langkah dengan kesalahan. Periksa log pekerjaan Hadoop untuk mengidentifikasi upaya tugas yang gagal. Log upaya tugas akan berisi detail tentang apa yang menyebabkan suatu upaya tugas gagal.

Bagian berikut ini menjelaskan cara menggunakan berbagai berkas log untuk mengidentifikasi kesalahan dalam kluster Anda.

Periksa log tindakan bootstrap

Tindakan bootstrap menjalankan skrip pada kluster saat kluster diluncurkan. Mereka biasanya digunakan untuk menginstal perangkat lunak tambahan pada kluster atau untuk mengubah pengaturan konfigurasi dari nilai default. Memeriksa log ini dapat memberikan wawasan tentang

kesalahan yang terjadi selama mengatur klaster serta perubahan pengaturan konfigurasi yang dapat mempengaruhi performa.

Periksa log langkah

Ada empat jenis log langkah.

- **pengendali**—Berisi file yang dihasilkan oleh Amazon EMR (Amazon EMR) yang muncul dari kesalahan yang dihadapi ketika mencoba untuk menjalankan langkah Anda. Jika langkah Anda gagal saat memuat, Anda dapat menemukan jejak tumpukan dalam log ini. Kesalahan memuat atau mengakses aplikasi Anda seringkali dijelaskan di sini, seperti kesalahan file pemeta hilang.
- **stderr**—Berisi pesan kesalahan yang terjadi saat memproses langkah. Kesalahan memuat aplikasi sering kali dijelaskan di sini. Log ini kadang-kadang berisi jejak tumpukan.
- **stdout**—Berisi status yang dihasilkan oleh pemeta dan peredam yang dapat dieksekusi. Kesalahan memuat aplikasi sering kali dijelaskan di sini. Log ini kadang-kadang berisi pesan kesalahan aplikasi.
- **syslog**—Berisi log dari perangkat lunak non-Amazon, seperti Apache dan Hadoop. Kesalahan streaming seringkali dijelaskan di sini.

Periksa stderr untuk kesalahan yang jelas. Jika stderr menampilkan daftar singkat kesalahan, langkah akan segera berhenti dengan kesalahan yang terjadi. Hal ini paling sering disebabkan oleh kesalahan dalam aplikasi pemeta dan peredam yang dijalankan di klaster.

Periksa baris terakhir dari pengendali dan syslog untuk melihat pemberitahuan kesalahan atau kegagalan. Ikuti pemberitahuan tentang tugas yang gagal, terutama jika tertulis “Pekerjaan Gagal”.

Periksa log upaya tugas

Jika analisis sebelumnya dari log langkah menimbulkan satu tugas yang gagal atau lebih, selidiki log dari upaya tugas yang sesuai untuk melihat informasi kesalahan yang lebih detail.

Langkah 5: Uji cluster EMR Amazon langkah demi langkah

Teknik yang berguna ketika Anda mencoba untuk melacak sumber kesalahan adalah memulai ulang klaster dan mengirimkan langkah-langkah ke klaster tersebut satu per satu. Hal ini memungkinkan Anda memeriksa hasil dari setiap langkah sebelum memproses langkah berikutnya, dan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki dan menjalankan kembali langkah yang telah gagal. Keuntungan lain adalah Anda hanya memuat data input Anda satu kali.

Untuk menguji langkah kluster langkah demi langkah

1. Luncurkan kluster baru, dengan keep alive dan proteksi pengakhiran diaktifkan. Keep alive membuat kluster tetap berjalan setelah kluster memproses semua langkah-langkah yang tertunda. Proteksi pengakhiran mencegah kluster untuk mati ketika terjadi kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi kluster EMR Amazon untuk melanjutkan atau menghentikan setelah eksekusi langkah](#) dan [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).
2. Kirim langkah ke kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim pekerjaan ke kluster EMR Amazon](#).
3. Setelah langkah selesai memproses, periksa kesalahan dalam berkas log langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Periksa file log Amazon EMR](#). Cara tercepat untuk menemukan berkas log ini adalah dengan menghubungkan ke simpul utama dan melihat berkas log di sana. Berkas log langkah tidak muncul sampai langkah berjalan untuk beberapa waktu, selesai, atau gagal.
4. Jika langkah berhasil tanpa kesalahan, jalankan langkah berikutnya. Jika terjadi kesalahan, selidiki kesalahan dalam berkas log. Jika kesalahan ada pada kode Anda, lakukan koreksi dan jalankan ulang langkah. Lanjutkan sampai semua langkah berjalan tanpa kesalahan.
5. Ketika Anda selesai debugging kluster, dan ingin mengakhiri kluster, Anda harus mengakhirinya secara manual. Hal ini diperlukan karena kluster diluncurkan dengan proteksi pengakhiran yang diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penghentian untuk melindungi kluster EMR Amazon Anda dari penutupan yang tidak disengaja](#).

Memecahkan masalah kluster EMR Amazon yang lambat

Bagian ini memandu Anda melalui proses pemecahan masalah kluster yang masih berjalan, tetapi membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan hasil. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang harus dilakukan jika kluster diakhiri dengan kode kesalahan, lihat [Memecahkan masalah kluster EMR Amazon yang gagal dengan kode kesalahan](#)

Amazon EMR mengizinkan Anda untuk menentukan jumlah dan jenis instans dalam kluster. Spesifikasi ini adalah sarana utama untuk memengaruhi kecepatan untuk menyelesaikan pemrosesan data Anda. Satu hal yang mungkin Anda pertimbangkan adalah menjalankan ulang kluster, kali ini menentukan instans EC2 dengan sumber daya yang lebih besar, atau menentukan jumlah instans yang lebih besar dalam kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi perangkat keras dan jaringan cluster Amazon EMR](#).

Topik berikut ini memandu Anda dalam proses mengidentifikasi penyebab alternatif klaster lambat.

Topik

- [Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon](#)
- [Langkah 2: Periksa lingkungan cluster EMR](#)
- [Langkah 3: Periksa file log untuk cluster Amazon EMR](#)
- [Langkah 4: Periksa klaster EMR Amazon dan kesehatan instans](#)
- [Langkah 5: Periksa grup yang ditangguhkan](#)
- [Langkah 6: Tinjau pengaturan konfigurasi untuk klaster EMR Amazon](#)
- [Langkah 7: Periksa data masukan untuk klaster EMR Amazon](#)

Langkah 1: Kumpulkan data tentang masalah dengan cluster EMR Amazon

Langkah pertama dalam pemecahan masalah klaster adalah mengumpulkan informasi tentang apa yang salah serta status dan konfigurasi klaster saat ini. Informasi ini akan digunakan dalam langkah-langkah berikut untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan kemungkinan penyebab masalah.

Menentukan masalah

Definisi yang jelas tentang masalah yang terjadi adalah hal pertama yang dilakukan. Beberapa pertanyaan untuk Anda tanyakan pada diri sendiri:

- Apa yang saya harapkan terjadi? Apa yang terjadi sebagai gantinya?
- Kapan masalah ini pertama kali terjadi? Seberapa sering hal itu terjadi sejak pertama kali ditemukan?
- Apakah ada yang berubah dalam cara saya mengonfigurasi atau menjalankan klaster saya?

Detail klaster

Detail klaster berikut berguna dalam membantu melacak masalah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengumpulkan informasi ini, lihat [Lihat status dan detail klaster EMR Amazon](#).

- Pengidentifikasi klaster. (Juga disebut pengenalan alur kerja.)
- Wilayah AWS dan Availability Zone tempat cluster diluncurkan.
- Status klaster, termasuk detail perubahan status terakhir.

- Jenis dan jumlah instans EC2 yang ditentukan untuk simpul utama, inti, dan tugas.

Langkah 2: Periksa lingkungan cluster EMR

Periksa lingkungan Anda untuk melihat apakah ada pemadaman layanan atau Anda telah melampaui batas AWS layanan.

Topik

- [Periksa pemadaman layanan](#)
- [Periksa batas penggunaan](#)
- [Periksa konfigurasi subnet Amazon VPC](#)
- [Memulai ulang klaster](#)

Periksa pemadaman layanan

Amazon EMR menggunakan beberapa Amazon Web Services secara internal. Ini menjalankan server virtual di Amazon EC2, menyimpan data dan skrip di Amazon S3, dan melaporkan metrik ke CloudWatch. Peristiwa yang mengganggu layanan ini jarang terjadi — tetapi ketika terjadi — dapat menyebabkan masalah di Amazon EMR.

Sebelum Anda melangkah lebih jauh, periksa [Service Health Dashboard](#). Periksa Wilayah tempat Anda meluncurkan klaster untuk melihat apakah ada peristiwa gangguan di salah satu layanan ini.

Periksa batas penggunaan

Jika Anda meluncurkan cluster besar, telah meluncurkan banyak cluster secara bersamaan, atau Anda adalah pengguna yang berbagi Akun AWS dengan pengguna lain, cluster mungkin gagal karena Anda melebihi batas AWS layanan.

Amazon EC2 membatasi jumlah instans server virtual yang berjalan di satu AWS Wilayah hingga 20 instans sesuai permintaan atau cadangan. Jika Anda meluncurkan cluster dengan lebih dari 20 node, atau meluncurkan cluster yang menyebabkan jumlah total instans EC2 yang aktif pada Anda Akun AWS melebihi 20, cluster tidak akan dapat meluncurkan semua instans EC2 yang diperlukan dan mungkin gagal. Ketika ini terjadi, Amazon EMR mengembalikan kesalahan EC2 `QUOTA_EXCEEDED`. Anda dapat meminta untuk AWS menambah jumlah instans EC2 yang dapat dijalankan di akun Anda dengan mengirimkan aplikasi [Permintaan untuk Meningkatkan Batas Instans Amazon EC2](#).

Hal lain yang dapat menyebabkan Anda melebihi batas penggunaan Anda adalah penundaan antara ketika sebuah klaster diakhiri dan ketika klaster merilis seluruh sumber dayanya. Tergantung pada konfigurasinya, mungkin memakan waktu hingga 5-20 menit bagi klaster untuk sepenuhnya mengakhiri dan melepaskan sumber daya yang teralokasi. Jika Anda mendapatkan kesalahan EC2 QUOTA EXCEEDED ketika Anda mencoba untuk memulai sebuah klaster, ini mungkin karena sumber daya dari klaster yang baru diakhiri belum dirilis. Dalam kasus ini, Anda dapat [meminta kuota Amazon EC2 Anda ditingkatkan](#), atau Anda dapat menunggu dua puluh menit dan meluncurkan ulang klaster tersebut.

Amazon S3 membatasi jumlah bucket yang dibuat pada sebuah akun hingga 100. Jika klaster Anda menciptakan bucket baru yang melebihi batas ini, pembuatan bucket akan gagal dan dapat menyebabkan klaster gagal.

Periksa konfigurasi subnet Amazon VPC

Jika klaster Anda diluncurkan di subnet Amazon VPC, subnet harus dikonfigurasi seperti yang dijelaskan di [Konfigurasi jaringan di VPC untuk Amazon EMR](#). Selain itu, periksa bahwa subnet tempat Anda meluncurkan klaster memiliki alamat IP elastis kosong yang cukup untuk menugaskan satu untuk setiap simpul dalam klaster.

Memulai ulang klaster

Pelambatan dalam pemrosesan mungkin disebabkan oleh kondisi sementara. Pertimbangkan untuk mengakhiri dan memulai ulang klaster untuk melihat apakah performa meningkat.

Langkah 3: Periksa file log untuk cluster Amazon EMR

Langkah berikutnya adalah memeriksa berkas log untuk menemukan kode kesalahan atau indikasi lain dari masalah yang dialami klaster Anda. Untuk informasi tentang berkas log yang tersedia, tempat menemukannya, dan bagaimana melihatnya, lihat [Lihat file log EMR Amazon](#).

Mungkin diperlukan beberapa pekerjaan investigasi untuk menentukan apa yang terjadi. Hadoop menjalankan pekerjaan dalam upaya tugas pada berbagai simpul dalam klaster. Amazon EMR dapat memulai upaya tugas spekulatif, mengakhiri upaya tugas lain yang tidak selesai terlebih dahulu. Hal ini menghasilkan aktivitas yang signifikan yang di-log ke berkas log pengendali, stderr dan syslog saat terjadi. Selain itu, beberapa upaya tugas berjalan secara bersamaan, tetapi berkas log hanya dapat menampilkan hasil secara linier.

Mulailah dengan memeriksa log tindakan bootstrap untuk mengetahui kesalahan atau perubahan konfigurasi yang tidak terduga selama peluncuran klaster. Dari sana, lihat di log langkah untuk

mengidentifikasi pekerjaan Hadoop yang diluncurkan sebagai bagian dari langkah dengan kesalahan. Periksa log pekerjaan Hadoop untuk mengidentifikasi upaya tugas yang gagal. Log upaya tugas akan berisi detail tentang apa yang menyebabkan suatu upaya tugas gagal.

Bagian berikut ini menjelaskan cara menggunakan berbagai berkas log untuk mengidentifikasi kesalahan dalam kluster Anda.

Periksa log tindakan bootstrap

Tindakan bootstrap menjalankan skrip pada kluster saat kluster diluncurkan. Mereka biasanya digunakan untuk menginstal perangkat lunak tambahan pada kluster atau untuk mengubah pengaturan konfigurasi dari nilai default. Memeriksa log ini dapat memberikan wawasan tentang kesalahan yang terjadi selama mengatur kluster serta perubahan pengaturan konfigurasi yang dapat mempengaruhi performa.

Periksa log langkah

Ada empat jenis log langkah.

- **pengendali**—Berisi file yang dihasilkan oleh Amazon EMR (Amazon EMR) yang muncul dari kesalahan yang dihadapi ketika mencoba untuk menjalankan langkah Anda. Jika langkah Anda gagal saat memuat, Anda dapat menemukan jejak tumpukan dalam log ini. Kesalahan memuat atau mengakses aplikasi Anda seringkali dijelaskan di sini, seperti kesalahan file pemeta hilang.
- **stderr**—Berisi pesan kesalahan yang terjadi saat memproses langkah. Kesalahan memuat aplikasi sering kali dijelaskan di sini. Log ini kadang-kadang berisi jejak tumpukan.
- **stdout**—Berisi status yang dihasilkan oleh pemeta dan peredam yang dapat dieksekusi. Kesalahan memuat aplikasi sering kali dijelaskan di sini. Log ini kadang-kadang berisi pesan kesalahan aplikasi.
- **syslog**—Berisi log dari perangkat lunak non-Amazon, seperti Apache dan Hadoop. Kesalahan streaming seringkali dijelaskan di sini.

Periksa stderr untuk kesalahan yang jelas. Jika stderr menampilkan daftar singkat kesalahan, langkah akan segera berhenti dengan kesalahan yang terjadi. Hal ini paling sering disebabkan oleh kesalahan dalam aplikasi pemeta dan peredam yang dijalankan di kluster.

Periksa baris terakhir dari pengendali dan syslog untuk melihat pemberitahuan kesalahan atau kegagalan. Ikuti pemberitahuan tentang tugas yang gagal, terutama jika tertulis “Pekerjaan Gagal”.

Periksa log upaya tugas

Jika analisis sebelumnya dari log langkah menimbulkan satu tugas yang gagal atau lebih, selidiki log dari upaya tugas yang sesuai untuk melihat informasi kesalahan yang lebih detail.

Periksa log daemon Hadoop

Dalam kasus yang jarang terjadi, Hadoop sendiri mungkin gagal. Untuk melihat apakah itu yang terjadi, Anda harus melihat log Hadoop. Log ini ada di `/var/log/hadoop/` pada setiap simpul.

Anda dapat menggunakan JobTracker log untuk memetakan upaya tugas yang gagal ke simpul yang dijalankan. Setelah Anda mengetahui simpul yang terkait dengan upaya tugas tersebut, Anda dapat memeriksa kesehatan instans EC2 yang menjadi host simpul tersebut untuk melihat apakah ada masalah seperti kehabisan CPU atau memori.

Langkah 4: Periksa kluster EMR Amazon dan kesehatan instans

Sebuah kluster Amazon EMR terdiri dari simpul yang berjalan di instans Amazon EC2. Jika instans tersebut terikat sumber daya (seperti kehabisan CPU atau memori), mengalami masalah konektivitas jaringan, atau diakhiri, kecepatan pemrosesan kluster akan terganggu.

Ada hingga tiga jenis simpul dalam sebuah kluster:

- Simpul Utama — mengelola kluster. Jika mengalami masalah performa, seluruh kluster terpengaruh.
- Simpul Inti — memproses tugas pemetaan-peredam dan memelihara Hadoop Distributed Filesystem (HDFS). Jika salah satu simpul ini mengalami masalah performa, hal itu dapat memperlambat operasi HDFS serta pemrosesan pemetaan-peredaman. Anda dapat menambahkan simpul inti tambahan ke suatu kluster untuk meningkatkan performa, tetapi tidak dapat menghapus simpul inti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#).
- simpul tugas — memproses tugas pemetaan-peredaman. Simpul ini adalah sumber komputasi murni dan tidak menyimpan data. Anda dapat menambahkan simpul tugas ke sebuah kluster untuk mempercepat performa, atau menghapus simpul tugas yang tidak diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah ukuran cluster EMR Amazon yang sedang berjalan secara manual](#).

Ketika Anda melihat kesehatan kluster, Anda harus melihat performa kluster secara keseluruhan, serta performa masing-masing instans. Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan:

Periksa kesehatan cluster dengan CloudWatch

Setiap klaster EMR Amazon melaporkan metrik ke CloudWatch Metrik ini memberikan ringkasan informasi performa tentang klaster, seperti total beban, pemanfaatan HDFS, tugas berjalan, tugas yang tersisa, blok yang rusak, dan banyak lagi. Melihat CloudWatch metrik memberi Anda gambaran besar tentang apa yang terjadi dengan cluster Anda dan dapat memberikan wawasan tentang apa yang menyebabkan perlambatan dalam pemrosesan. Selain menggunakan CloudWatch untuk menganalisis masalah kinerja yang ada, Anda dapat menyetel alarm yang CloudWatch menyebabkan peringatan jika terjadi masalah kinerja di masa mendatang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Amazon EMR dengan CloudWatch](#).

Periksa status pekerjaan dan kesehatan HDFS

Gunakan tab Antarmuka pengguna aplikasi pada halaman detail klaster untuk melihat detail aplikasi YARN. Untuk aplikasi tertentu, Anda dapat menelusuri detail lebih lanjut dan mengakses log secara langsung. Hal ini sangat berguna untuk aplikasi Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat riwayat aplikasi Amazon EMR](#).

Hadoop menyediakan serangkaian antarmuka web yang dapat Anda gunakan untuk melihat informasi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengakses antarmuka web ini, lihat [Melihat antarmuka web yang di-host pada klaster Amazon EMR](#).

- JobTracker — memberikan informasi tentang kemajuan pekerjaan yang sedang diproses oleh cluster. Anda dapat menggunakan antarmuka ini untuk mengidentifikasi kapan pekerjaan menjadi macet.
- HDFS NameNode — memberikan informasi tentang persentase pemanfaatan HDFS dan ruang yang tersedia pada setiap node. Anda dapat menggunakan antarmuka ini untuk mengidentifikasi ketika HDFS menjadi terikat sumber daya dan membutuhkan kapasitas tambahan.
- TaskTracker — memberikan informasi tentang tugas-tugas pekerjaan yang sedang diproses oleh cluster. Anda dapat menggunakan antarmuka ini untuk mengidentifikasi kapan tugas menjadi macet.

Periksa kesehatan instans dengan Amazon EC2

Cara lain untuk mencari informasi tentang status instans di klaster Anda adalah dengan menggunakan konsol Amazon EC2. Karena setiap simpul dalam klaster berjalan pada instans EC2, Anda dapat menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Amazon EC2 untuk memeriksa status mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat instans klaster di Amazon EC2](#).

Langkah 5: Periksa grup yang ditangguhkan

Grup instans menjadi ditangguhkan ketika ia menemui terlalu banyak kesalahan ketika mencoba untuk meluncurkan simpul. Sebagai contoh, jika simpul baru berulang kali gagal saat melakukan tindakan bootstrap, grup instans akan — setelah beberapa waktu — memasuki status **SUSPENDED** dan tidak terus mencoba untuk menyediakan simpul baru.

Suatu simpul dapat gagal muncul jika:

- Hadoop atau klaster ternyata rusak dan tidak menerima simpul baru ke dalam klaster
- Tindakan bootstrap gagal pada simpul baru
- Simpul tidak berfungsi dengan benar dan gagal untuk check in dengan Hadoop

Jika grup instans berada pada status **SUSPENDED**, dan klaster berada dalam status **WAITING**, Anda dapat menambahkan langkah klaster untuk menyetel ulang jumlah simpul inti dan simpul tugas yang diinginkan. Menambahkan pemrosesan melanjutkan langkah klaster dan menempatkan grup instans kembali ke status **RUNNING**.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyetel ulang klaster dalam keadaan ditangguhkan, lihat [Kondisi yang ditangguhkan](#).

Langkah 6: Tinjau pengaturan konfigurasi untuk klaster EMR Amazon

Pengaturan konfigurasi menentukan detail tentang bagaimana klaster berjalan, seperti berapa kali untuk mencoba kembali tugas dan berapa banyak memori tersedia untuk menyortir. Ketika Anda meluncurkan klaster menggunakan Amazon EMR, ada pengaturan khusus Amazon EMR selain pengaturan konfigurasi Hadoop standar. Pengaturan konfigurasi disimpan pada simpul utama klaster. Anda dapat memeriksa pengaturan konfigurasi untuk memastikan bahwa klaster Anda memiliki sumber daya yang diperlukan untuk berjalan secara efisien.

Amazon EMR mendefinisikan pengaturan konfigurasi default Hadoop yang digunakan untuk meluncurkan klaster. Nilai-nilainya didasarkan pada AMI dan tipe instans yang Anda tentukan untuk klaster. Anda dapat memodifikasi pengaturan konfigurasi ini dari nilai default menggunakan tindakan bootstrap atau dengan menentukan nilai-nilai baru dalam parameter eksekusi pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan dengan cluster EMR Amazon](#). Untuk menentukan apakah tindakan bootstrap mengubah pengaturan konfigurasi, periksa log tindakan bootstrap.

Amazon EMR mencatat pengaturan Hadoop yang digunakan untuk melaksanakan setiap pekerjaan. Data log disimpan dalam file bernama `job_job-id_conf.xml` di bawah `/mnt/var/log/hadoop/history/` direktori master node, di *job-id* mana digantikan oleh pengidentifikasi pekerjaan. Jika Anda telah mengaktifkan pengarsipan log, data ini disalin ke Amazon S3 di folder, `logs/date/jobflow-id/jobs` di *date* mana tanggal pekerjaan dijalankan, *jobflow-id* dan merupakan pengenalan kluster.

Pengaturan konfigurasi pekerjaan Hadoop berikut ini sangat berguna untuk menyelidiki masalah performa. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan konfigurasi Hadoop dan cara mereka mempengaruhi perilaku Hadoop, buka <http://hadoop.apache.org/docs/>.

Warning

1. Pengaturan `dfs.replication` ke 1 pada cluster dengan kurang dari empat node dapat menyebabkan hilangnya data HDFS jika satu node turun. Kami menyarankan Anda menggunakan cluster dengan setidaknya empat node inti untuk beban kerja produksi.
2. Amazon EMR tidak akan mengizinkan cluster untuk menskalakan node inti di bawah ini. `dfs.replication` Misalnya, jika `dfs.replication = 2`, jumlah minimum node inti adalah 2.
3. Saat Anda menggunakan Penskalaan Terkelola, Penskalaan Otomatis, atau memilih untuk mengubah ukuran kluster secara manual, sebaiknya atur `dfs.replication` ke 2 atau lebih tinggi.

Pengaturan konfigurasi	Deskripsi
<code>dfs.replication</code>	Jumlah simpul HDFS tempat menyalin blok tunggal (seperti blok hard drive) untuk menghasilkan lingkungan seperti RAID. Menentukan jumlah simpul HDFS yang berisi salinan blok.
<code>io.sort.mb</code>	Total memori yang tersedia untuk menyortir. Nilai ini harus 10x <code>io.sort.factor</code> . Pengaturan ini juga dapat digunakan untuk menghitung total memori yang digunakan oleh simpul tugas dengan mencari <code>io.sort.mb</code> dikalikan dengan <code>mapred.tasktracker.ap.tasks.maximum</code> .

Pengaturan konfigurasi	Deskripsi
<code>io.sort.spill.percent</code>	Digunakan selama penyortiran, ketika disk akan mulai digunakan karena memori penyortiran yang dialokasikan semakin penuh.
<code>mapred.child.java.opts</code>	Tidak lagi digunakan. Gunakan <code>mapred.map.child.java.opts</code> dan <code>mapred.reduce.child.java.opts</code> sebagai gantinya. Opsi Java TaskTracker digunakan saat meluncurkan JVM untuk tugas yang akan dijalankan di dalamnya. Parameter umum adalah “-Xmx” untuk pengaturan ukuran memori maks.
<code>mapred.map.child.java.opts</code>	Opsi Java TaskTracker digunakan saat meluncurkan JVM untuk tugas peta yang akan dijalankan di dalamnya. Parameter umum adalah “-Xmx” untuk pengaturan ukuran timbunan memori maks.
<code>mapred.map.tasks.speculative.execution</code>	Menentukan apakah upaya tugas pemetaan dari tugas yang sama dapat diluncurkan secara paralel.
<code>mapred.reduce.tasks.speculative.execution</code>	Menentukan apakah upaya tugas peredaman dari tugas yang sama dapat diluncurkan secara paralel.
<code>mapred.map.max.attempts</code>	Jumlah maksimum tugas pemetaan dapat dicoba. Jika semua gagal, maka tugas pemetaan ditandai sebagai gagal.
<code>mapred.reduce.child.java.opts</code>	Opsi Java TaskTracker digunakan saat meluncurkan JVM untuk tugas pengurangan yang akan dijalankan di dalamnya. Parameter umum adalah “-Xmx” untuk pengaturan ukuran timbunan memori maks.
<code>mapred.reduce.max.attempts</code>	Jumlah maksimum tugas peredaman dapat dicoba. Jika semua gagal, maka tugas pemetaan ditandai sebagai gagal.

Pengaturan konfigurasi	Deskripsi
<code>mapred.reduce.slowstart.completed.maps</code>	Jumlah tugas pemetaan yang harus diselesaikan sebelum tugas peredaman dicoba. Tidak menunggu cukup lama dapat menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak kegagalan mengambil” dalam upaya.
<code>mapred.reuse.jvm.num.tasks</code>	Sebuah tugas berjalan dalam JVM tunggal. Menentukan berapa banyak tugas dapat menggunakan kembali JVM yang sama.
<code>mapred.tasktracker.map.tasks.maximum</code>	Jumlah maksimal tugas yang dapat dieksekusi secara paralel per simpul tugas selama pemetaan.
<code>mapred.tasktracker.reduce.tasks.maximum</code>	Jumlah maksimal tugas yang dapat dieksekusi secara paralel per simpul tugas selama peredaman.

Jika tugas kluster Anda menggunakan banyak memori, Anda dapat meningkatkan performa dengan menggunakan lebih sedikit tugas per simpul inti dan mengurangi ukuran tumpukan pelacak pekerjaan Anda.

Langkah 7: Periksa data masukan untuk kluster EMR Amazon

Lihatlah data input Anda. Apakah data terdistribusi secara merata di antara nilai-nilai kunci Anda? Jika data Anda sangat condong ke arah satu atau beberapa nilai kunci, beban pemrosesan dapat dipetakan ke sejumlah kecil simpul, sementara simpul lain menganggur. Distribusi pekerjaan yang tidak seimbang ini dapat mengakibatkan waktu pemrosesan yang lebih lambat.

Contoh himpunan data yang tidak seimbang adalah menjalankan kluster untuk mengurutkan kata-kata menurut abjad, tetapi memiliki himpunan data yang berisi kata-kata yang dimulai dengan huruf “a” saja. Ketika pekerjaan dipetakan, nilai pemrosesan simpul yang dimulai dengan “a” akan kewalahan, sementara simpul yang memproses kata-kata yang dimulai dengan huruf lain akan menganggur.

Memecahkan masalah umum saat menggunakan Amazon EMR dengan Lake Formation AWS

Bagian ini memandu Anda melalui proses pemecahan masalah umum saat menggunakan Amazon EMR dengan AWS Lake Formation.

Akses danau data tidak diperbolehkan

Anda harus secara eksplisit memilih pemfilteran data pada klaster Amazon EMR sebelum Anda dapat menganalisis dan memproses data dalam danau data Anda. Ketika akses data gagal, Anda akan melihat pesan `Access is not allowed` generik dalam output entri notebook Anda.

Untuk memilih dan mengizinkan pemfilteran data di Amazon EMR, lihat [Izinkan pemfilteran data di Amazon EMR](#) di AWS Lake Formation Panduan Developer untuk melihat instruksi.

Kedaluwarsa sesi

Batas waktu sesi untuk EMR Notebooks dan Zeppelin dikendalikan oleh IAM Role untuk pengaturan `Maximum CLI/API session duration` Lake Formation. Nilai default untuk pengaturan ini adalah satu jam. Ketika sesi kehabisan waktu, Anda akan melihat pesan berikut dalam output entri notebook Anda ketika mencoba untuk menjalankan perintah Spark SQL.

```
Error 401    HTTP ERROR: 401 Problem accessing /sessions/2/statements.  
Reason:    JWT token included in request failed validation.  
Powered by Jetty:// 9.3.24.v20180605  
org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 401 JWT token included in  
request failed validation...
```

Untuk memvalidasi sesi Anda, refresh halaman. Anda akan diminta untuk mengautentikasi ulang menggunakan IdP Anda dan diarahkan kembali ke Notebook. Anda dapat terus menjalankan kueri setelah autentikasi ulang.

Tidak ada izin untuk pengguna pada tabel yang diminta

Ketika mencoba untuk mengakses tabel yang tidak dapat Anda akses, Anda akan melihat pengecualian berikut dalam output entri notebook Anda ketika mencoba untuk menjalankan perintah Spark SQL.

```
org.apache.spark.sql.AnalysisException:  
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Unable to fetch table table.
```

```
Resource does not exist or requester is not authorized to access requested
permissions.
(Service: AWSGlue; Status Code: 400; Error Code: AccessDeniedException; Request ID: ...
```

Untuk mengakses tabel, Anda harus memberikan akses ke pengguna dengan memperbarui izin yang terkait dengan tabel ini dalam Lake Formation.

Menanyakan data lintas akun yang dibagikan dengan Lake Formation

Saat Anda menggunakan Amazon EMR untuk mengakses data yang dibagikan dengan Anda dari akun lain, beberapa pustaka Spark akan mencoba memanggil operasi API. `Glue:GetUserDefinedFunctions` Karena izin AWS RAM terkelola versi 1 dan 2 tidak mendukung tindakan ini, Anda menerima pesan galat berikut:

```
"ERROR: User: arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/my-
spark-role/i-06ab8c2b59299508a is not authorized to perform:
glue:GetUserDefinedFunctions on resource: arn:exampleCatalogResource
because no resource-based policy allows the glue:GetUserDefinedFunctions
action"
```

Untuk mengatasi kesalahan ini, administrator data lake yang membuat pembagian sumber daya harus memperbarui izin AWS RAM terkelola yang dilampirkan ke pembagian sumber daya. Versi 3 dari izin AWS RAM terkelola memungkinkan prinsipal untuk melakukan tindakan. `glue:GetUserDefinedFunctions`

Jika Anda membuat pembagian sumber daya baru, Lake Formation menerapkan versi terbaru dari izin AWS RAM terkelola secara default, dan tidak ada tindakan yang diperlukan oleh Anda. Untuk mengaktifkan akses data lintas akun untuk pembagian sumber daya yang ada, Anda perlu memperbarui izin AWS RAM terkelola ke versi 3.

Anda dapat melihat AWS RAM izin yang ditetapkan ke sumber daya yang dibagikan dengan Anda di AWS RAM. Izin berikut disertakan dalam versi 3:

```
Databases
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWriteForCatalog
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite

Tables
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForCatalog
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase
```

AllTables

```
AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForCatalog  
AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase
```

Untuk memperbarui versi izin AWS RAM terkelola dari pembagian sumber daya yang ada

Anda (administrator data lake) dapat [memperbarui izin AWS RAM terkelola ke versi yang lebih baru](#) dengan mengikuti petunjuk di Panduan AWS RAM Pengguna atau Anda dapat mencabut semua izin yang ada untuk jenis sumber daya dan memberikannya kembali. Jika Anda mencabut izin, AWS RAM menghapus pembagian AWS RAM sumber daya yang terkait dengan jenis sumber daya. Saat Anda memberikan kembali izin, AWS RAM buat pembagian sumber daya baru yang melampirkan versi terbaru izin terkelola. AWS RAM

Memasukkan ke dalam, membuat, dan mengubah tabel

Menyisipkan, membuat, atau mengubah tabel dalam basis data yang dilindungi oleh kebijakan Lake Formation tidak didukung. Ketika melakukan operasi ini, Anda akan melihat pengecualian berikut ini dalam output entri notebook Anda ketika mencoba untuk menjalankan perintah Spark SQL:

```
java.io.IOException:  
com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.shaded.com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception:  
    Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:  
AccessDenied; Request ID: ...
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan integrasi EMR Amazon](#) dengan. AWS Lake Formation

Tulis aplikasi yang meluncurkan dan mengelola kluster EMR Amazon

Anda dapat mengakses fungsionalitas yang disediakan oleh Amazon EMR API dengan memanggil fungsi pembungkus di salah satu. AWS SDKs Menyediakan fungsi khusus bahasa yang membungkus API layanan web dan menyederhanakan koneksi ke layanan web, menangani banyak detail koneksi untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menelepon Amazon EMR menggunakan salah satunya SDKs, lihat. [Gunakan SDKs untuk memanggil Amazon EMR APIs](#)

Topik

- [End-to-end Contoh kode sumber Amazon EMR Java](#)
- [Konsep umum untuk panggilan API EMR Amazon](#)
- [Gunakan SDKs untuk memanggil Amazon EMR APIs](#)
- [Mengelola Amazon EMR Service Quotas](#)

Important

Tingkat permintaan maksimum untuk Amazon EMR adalah satu permintaan setiap sepuluh detik.

End-to-end Contoh kode sumber Amazon EMR Java

Developer dapat memanggil Amazon EMR API menggunakan kode Java khusus untuk melakukan hal yang sama yang mungkin dengan konsol Amazon EMR atau CLI. Bagian ini menyediakan end-to-end langkah-langkah yang diperlukan untuk menginstal AWS Toolkit for Eclipse dan menjalankan contoh kode sumber Java yang berfungsi penuh yang menambahkan langkah-langkah ke cluster EMR Amazon.

Note

Contoh ini berfokus pada Java, tetapi Amazon EMR juga mendukung beberapa bahasa pemrograman dengan koleksi Amazon EMR. SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan SDKs untuk memanggil Amazon EMR APIs](#).

Contoh kode sumber Java ini menunjukkan cara melakukan tugas-tugas berikut menggunakan Amazon EMR API:

- Ambil AWS kredensial dan kirimkan ke Amazon EMR untuk melakukan panggilan API
- Mengonfigurasi langkah khusus baru dan langkah yang telah ditentukan baru
- Menambahkan langkah baru untuk klaster Amazon EMR yang ada
- Ambil langkah cluster IDs dari cluster yang sedang berjalan

 Note

Sampel ini menunjukkan cara menambahkan langkah-langkah untuk klaster yang ada dan dengan demikian mengharuskan Anda memiliki klaster aktif pada akun Anda.

Sebelum memulai, instal versi Eclipse IDE untuk developer Java EE yang cocok dengan platform komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [Unduhan Eclipse](#).

Selanjutnya, instal plugin Database Development untuk Eclipse.

Untuk menginstal plugin Database Development Eclipse

1. Buka Eclipse IDE.
2. Pilih Bantuan dan Instal Perangkat Lunak baru.
3. Dalam bidang Bekerja dengan:, ketik **<http://download.eclipse.org/releases/kepler>** atau jalur yang cocok dengan nomor versi Eclipse IDE Anda.
4. Dalam daftar item, pilih Database Development dan Selesai.
5. Mulai ulang Eclipse saat diminta.

Selanjutnya, instal Toolkit for Eclipse untuk membuat templat proyek sumber bermanfaat yang telah dikonfigurasi yang tersedia.

Untuk menginstal Toolkit for Eclipse

1. Buka Eclipse IDE.
2. Pilih Bantuan dan Instal Perangkat Lunak baru.
3. Dalam bidang Bekerja dengan:, ketik **<https://aws.amazon.com/eclipse>**.

4. Dalam daftar item, pilih AWS Toolkit for Eclipse dan Selesai.
5. Mulai ulang Eclipse saat diminta.

Selanjutnya, buat proyek AWS Java baru dan jalankan contoh kode sumber Java.

Untuk membuat proyek AWS Java baru

1. Buka Eclipse IDE.
2. Pilih File, Baru, dan Lainnya.
3. Dalam dialog Pilih wizard, pilih Proyek AWS Java dan Berikutnya.
4. Dalam dialog Proyek AWS Java Baru, di **Project name:** lapangan, masukkan nama proyek baru Anda, misalnya **EMR-sample-code**.
5. Pilih Konfigurasi AWS akun..., masukkan kunci akses publik dan pribadi Anda, dan pilih Selesai. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat access key, lihat [Bagaimana cara mendapatkan kredensial keamanan?](#) dalam Referensi Umum Amazon Web Services.

 Note

Anda tidak boleh menyematkan access key ke dalam kode secara langsung. Amazon EMR SDK memungkinkan Anda menempatkan access key di lokasi yang diketahui sehingga Anda tidak perlu menyimpannya dalam kode.

6. Dalam proyek Java baru, klik kanan folder src, lalu pilih Baru dan Kelas.
7. Dalam dialog Kelas Java, di bidang Nama, masukkan nama untuk kelas baru Anda, misalnya **main**.
8. Di bagian Metode bertopik mana yang ingin Anda buat?, pilih public static void main(String [] args) dan Selesai.
9. Masukkan kode sumber Java di dalam kelas baru Anda dan tambahkan pernyataan Impor yang sesuai untuk kelas dan metode dalam sampel. Untuk kemudahan, daftar kode sumber lengkap ditampilkan di bawah ini.

 Note

Dalam kode contoh berikut, ganti contoh ID cluster (JobFlowId) **j-xxxxxxxxxxxxx**, dengan ID klaster yang valid di akun Anda yang ditemukan di Konsol Manajemen AWS atau dengan menggunakan AWS CLI perintah berikut:

```
aws emr list-clusters --active | grep "Id"
```

Selain itu, ganti contoh jalur Amazon S3, *s3://path/to/my/jarfolder*, dengan jalur yang valid untuk JAR Anda. Terakhir, ganti contoh nama kelas, *com.my.Main1*, dengan nama yang benar dari kelas di JAR Anda, jika berlaku.

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        AWSCredentials credentials_profile = null;
        try {
            credentials_profile = new
ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
        } catch (Exception e) {
            throw new AmazonClientException(
                "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
                "Make sure that the credentials file exists and the profile name is
specified within it.",
                e);
        }

        AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
            .withRegion(Regions.US_WEST_1)
            .build();

        // Run a bash script using a predefined step in the StepFactory helper class
        StepFactory stepFactory = new StepFactory();
        StepConfig runBashScript = new StepConfig()
            .withName("Run a bash script")
```

```
.withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("s3://jeffgoll/emr-scripts/
create_users.sh"))
.withActionOnFailure("CONTINUE");

// Run a custom jar file as a step
HadoopJarStepConfig hadoopConfig1 = new HadoopJarStepConfig()
.withJar("s3://path/to/my/jarfolder") // replace with the location of the jar
to run as a step
.withMainClass("com.my.Main1") // optional main class, this can be omitted if
jar above has a manifest
.withArgs("--verbose"); // optional list of arguments to pass to the jar
StepConfig myCustomJarStep = new StepConfig("RunHadoopJar", hadoopConfig1);

AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
.withJobFlowId("j-xxxxxxxxxxxx") // replace with cluster id to run the steps
.withSteps(runBashScript, myCustomJarStep));

System.out.println(result.getStepIds());

}
}
```

10. Pilih Jalankan, Jalankan Sebagai, dan Aplikasi Java.

11. Jika sampel berjalan dengan benar, daftar IDs langkah baru akan muncul di jendela konsol Eclipse IDE. Output yang benar serupa dengan berikut ini:

```
[s-39BLQZRJB2E5E, s-1L6A4ZU2SAURC]
```

Konsep umum untuk panggilan API EMR Amazon

Ketika Anda menulis aplikasi yang memanggil Amazon EMR API, ada beberapa konsep yang berlaku ketika memanggil salah satu fungsi pembungkus SDK.

Topik

- [Titik akhir untuk Amazon EMR](#)
- [Menentukan parameter klaster di Amazon EMR](#)
- [Availability Zone di Amazon EMR](#)
- [Cara menggunakan file tambahan dan pustaka di klaster Amazon EMR](#)

Titik akhir untuk Amazon EMR

Titik akhir adalah URL yang merupakan titik masuk untuk layanan web. Setiap permintaan layanan web harus berisi titik akhir. Titik akhir menentukan AWS Wilayah tempat cluster dibuat, dijelaskan, atau dihentikan. Titik akhir ini memiliki bentuk `elasticmapreduce.regionname.amazonaws.com`. Jika Anda menentukan titik akhir umum (`elasticmapreduce.amazonaws.com`), Amazon EMR mengarahkan permintaan Anda ke titik akhir di Wilayah default. Untuk akun yang dibuat pada atau setelah 8 Maret 2013, Wilayah defaultnya adalah us-west-2; untuk akun lama, Wilayah defaultnya adalah us-east-1.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir EMR Amazon, [lihat Wilayah dan titik akhir](#) di Referensi Umum Amazon Web Services

Menentukan parameter klaster di Amazon EMR

Parameter Instances memungkinkan Anda mengonfigurasi jenis dan jumlah instans EC2 untuk membuat simpul guna memproses data. Hadoop menyebarkan pemrosesan data di beberapa simpul klaster. Simpul utama bertanggung jawab untuk melacak kesehatan inti serta tugas simpul dan polling simpul untuk status hasil pekerjaan. Simpul inti dan simpul tugas melakukan pemrosesan data sebenarnya. Jika Anda memiliki klaster simpul tunggal, simpul tersebut berfungsi sebagai simpul utama dan inti.

Parameter KeepJobAlive dalam permintaan RunJobFlow menentukan apakah akan mengakhiri klaster ketika kehabisan langkah klaster untuk dieksekusi. Tetapkan nilai ini ke `False` ketika Anda tahu bahwa klaster berjalan seperti yang diharapkan. Ketika Anda memecahkan masalah alur kerja dan menambahkan langkah-langkah sementara eksekusi klaster ditangguhkan, tetapkan nilai ke `True`. Hal ini mengurangi jumlah waktu dan biaya pengunggahan hasil ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), hanya untuk mengulangi proses setelah memodifikasi langkah untuk memulai ulang klaster.

Jika `KeepJobAlive` `ya true`, setelah berhasil mendapatkan cluster untuk menyelesaikan pekerjaannya, Anda harus mengirim `TerminateJobFlows` permintaan atau cluster terus berjalan dan menghasilkan AWS biaya.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang unik `RunJobFlow`, lihat [RunJobFlow](#). Untuk informasi selengkapnya tentang parameter generik dalam permintaan, lihat [Parameter permintaan umum](#).

Availability Zone di Amazon EMR

Amazon EMR menggunakan instans EC2 sebagai simpul untuk memproses kluster. Instans EC2 memiliki lokasi yang terdiri dari Availability Zone dan Wilayah. Wilayah tersebar dan berada di wilayah geografis yang terpisah. Availability Zone adalah lokasi yang berbeda dalam Wilayah terisolasi dari kegagalan di Availability Zone lainnya. Tiap Availability Zone menyediakan konektivitas jaringan latensi rendah yang murah ke Availability Zone lain di Wilayah yang sama. Untuk daftar Wilayah dan titik akhir EMR Amazon, [lihat Wilayah dan](#) titik akhir di. Referensi Umum Amazon Web Services

Parameter `AvailabilityZone` menentukan lokasi umum kluster. Parameter ini bersifat opsional dan, secara umum, kami tidak menyarankan penggunaannya. Ketika `AvailabilityZone` tidak ditentukan, Amazon EMR secara otomatis mengambil nilai `AvailabilityZone` yang terbaik untuk kluster. Anda mungkin menemukan parameter ini berguna jika Anda ingin melakukan kolokasi instans Anda dengan instans lain yang berjalan yang ada, dan kluster Anda perlu membaca atau menulis data dari instans tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Cara menggunakan file tambahan dan pustaka di kluster Amazon EMR

Ada kalanya Anda mungkin ingin menggunakan file tambahan atau pustaka khusus dengan aplikasi pemeta atau peredam Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin menggunakan pustaka yang mengonversi file PDF menjadi teks biasa.

Untuk melakukan cache file untuk pemeta atau peredam untuk digunakan saat memakai streaming Hadoop

- Dalam bidang args JAR:, tambahkan argumen berikut:

```
-cacheFile s3://bucket/path_to_executable#local_path
```

File, `local_path`, ada di direktori kerja pemeta, yang bisa mereferensikan file.

Gunakan SDKs untuk memanggil Amazon EMR APIs

Topik

- [Menggunakan AWS SDK untuk Java untuk membuat cluster EMR Amazon](#)

AWS SDKs Menyediakan fungsi yang membungkus API dan menangani banyak detail koneksi, seperti menghitung tanda tangan, menangani percobaan ulang permintaan, dan penanganan kesalahan. Ini SDKs juga berisi kode contoh, tutorial, dan sumber daya lainnya untuk membantu Anda mulai menulis aplikasi yang memanggil AWS. Memanggil fungsi pembungkus dalam SDK dapat sangat menyederhanakan proses penulisan aplikasi. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengunduh dan menggunakan AWS SDKs, lihat SDKs di bagian [Alat untuk Amazon Web Services](#).

Menggunakan AWS SDK untuk Java untuk membuat cluster EMR Amazon

AWS SDK untuk Java Ini menyediakan tiga paket dengan fungsionalitas Amazon EMR:

- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce](#)
- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model](#)
- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang paket ini, lihat [Referensi API AWS SDK untuk Java](#).

Contoh berikut menggambarkan bagaimana SDKs dapat menyederhanakan pemrograman dengan Amazon EMR. Sampel kode di bawah ini menggunakan objek StepFactory, kelas pembantu untuk menciptakan jenis langkah Amazon EMR yang umum, untuk membuat klaster Hive interaktif dengan debugging diaktifkan.

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        AWSCredentialsProvider profile = null;
        try {
            credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default"); // specifies any
            named profile in
                                // .aws/credentials as the credentials provider
        } catch (Exception e) {
            // ...
        }
    }
}
```

```

    } catch (Exception e) {
        throw new AmazonClientException(
            "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
            "Make sure that the credentials file exists and that the profile name is defined
within it.",
            e);
    }

    // create an EMR client using the credentials and region specified in order to
    // create the cluster
    AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
        .withCredentials(credentials_profile)
        .withRegion(Regions.US_WEST_1)
        .build();

    // create a step to enable debugging in the AWS Management Console
    StepFactory stepFactory = new StepFactory();
    StepConfig enableddebugging = new StepConfig()
        .withName("Enable debugging")
        .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
        .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());

    // specify applications to be installed and configured when EMR creates the
    // cluster
    Application hive = new Application().withName("Hive");
    Application spark = new Application().withName("Spark");
    Application ganglia = new Application().withName("Ganglia");
    Application zeppelin = new Application().withName("Zeppelin");

    // create the cluster
    RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
        .withName("MyClusterCreatedFromJava")
        .withReleaseLabel("emr-5.20.0") // specifies the EMR release version label, we
recommend the latest release
        .withSteps(enableddebugging)
        .withApplications(hive, spark, ganglia, zeppelin)
        .withLogUri("s3://path/to/my/emr/logs") // a URI in S3 for log files is required
when debugging is enabled
        .withServiceRole("EMR_DefaultRole") // replace the default with a custom IAM
service role if one is used
        .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") // replace the default with a custom EMR
role for the EC2 instance
            // profile if one is used
        .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()

```

```
.withEc2SubnetId("subnet-12ab34c56")
.withEc2KeyName("myEc2Key")
.withInstanceCount(3)
.withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
.withMasterInstanceType("m4.large")
.withSlaveInstanceType("m4.large"));

RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

}

}
```

Minimal, Anda harus lulus peran layanan dan peran alur kerja yang sesuai dengan EMR_DefaultRole dan EC2 EMR_ __, masing-masing. DefaultRole Anda dapat melakukan ini dengan menjalankan AWS CLI perintah ini untuk akun yang sama. Pertama, periksa untuk melihat apakah peran sudah ada:

```
aws iam list-roles | grep EMR
```

Baik profil instance (EMR_EC2_DefaultRole) dan peran layanan (EMR_DefaultRole) akan ditampilkan jika ada:

```
"RoleName": "EMR_DefaultRole",
  "Arn": "arn:aws:iam::AccountID:role/EMR_DefaultRole"
  "RoleName": "EMR_EC2_DefaultRole",
  "Arn": "arn:aws:iam::AccountID:role/EMR_EC2_DefaultRole"
```

Jika peran default tidak ada, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuatnya:

```
aws emr create-default-roles
```

Mengelola Amazon EMR Service Quotas

Topik

- [Apa itu Amazon EMR Service Quotas](#)
- [Bagaimana cara mengelola Amazon EMR Service Quotas](#)
- [Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch](#)

Topik di bagian ini menjelaskan kuota layanan EMR (sebelumnya disebut sebagai batas layanan), cara mengelolanya di Konsol Manajemen AWS, dan kapan menguntungkan untuk menggunakan CloudWatch peristiwa alih-alih kuota layanan untuk memantau cluster dan memicu tindakan.

Apa itu Amazon EMR Service Quotas

AWS Akun Anda memiliki kuota layanan default, juga dikenal sebagai batas, untuk setiap AWS layanan. Layanan EMR memiliki dua jenis batasan:

- Batasan sumber daya - Anda dapat menggunakan EMR untuk membuat sumber daya EC2. Namun, sumber daya EC2 ini tunduk pada kuota layanan. Batasan sumber daya dalam kategori ini adalah:
 - Jumlah maksimum klaster aktif yang dapat dijalankan pada waktu yang sama.
 - Jumlah maksimum instans aktif per grup instans.
- Batasan pada APIs - Saat menggunakan EMR APIs, dua jenis keterbatasan adalah:
 - Batasan lonjakan – Ini adalah jumlah maksimum panggilan API yang dapat Anda lakukan sekaligus. Misalnya, jumlah maksimum permintaan `AddInstanceFleet` API yang dapat Anda buat per detik ditetapkan pada 5 calls/second sebagai default. Ini menyiratkan bahwa batas burst `AddInstanceFleet` API adalah 5 panggilan/detik, atau bahwa, pada waktu tertentu, Anda dapat melakukan paling banyak 5 panggilan `AddInstanceFleet` API. Namun, setelah Anda menggunakan batasan lonjakan, panggilan berikutnya dibatasi oleh batasan laju.
 - Batasan laju – Ini adalah laju pengisian kapasitas lonjakan API. Misalnya, tingkat pengisian ulang `AddInstanceFleet` panggilan ditetapkan pada 0,5 calls/second sebagai default. Ini berarti bahwa setelah Anda mencapai batasan lonjakan, Anda harus menunggu setidaknya 2 detik (0,5 panggilan/detik X 2 detik = 1 panggilan) untuk membuat panggilan API. Jika Anda membuat panggilan sebelum itu, Anda dibatasi oleh layanan web EMR. Pada titik mana pun, Anda hanya dapat membuat panggilan sebanyak kapasitas lonjakan tanpa dibatasi. Setiap detik tambahan yang Anda tunggu, kapasitas lonjakan Anda meningkat sebanyak 0,5 panggilan hingga mencapai batas maksimum 5, yang merupakan batas lonjakan.

Bagaimana cara mengelola Amazon EMR Service Quotas

Service Quotas adalah AWS fitur yang dapat Anda gunakan untuk melihat dan mengelola kuota atau batas layanan Amazon EMR Anda dari lokasi pusat, menggunakan API, atau. Konsol Manajemen AWS AWS CLI Untuk mempelajari lebih lanjut tentang melihat kuota dan meminta kenaikan, lihat [kuota AWS layanan](#) di. Referensi Umum Amazon Web

Important

Kuota layanan dapat ditegakkan secara independen satu sama lain dan kadang-kadang efeknya dapat tumpang tindih. Beberapa dicakup khusus APIs, dan kuota lainnya memberlakukan batasan di tingkat akun. Secara khusus, kuota berikut diterapkan di tingkat akun:

- Tingkat maksimum pengisian bucket Anda untuk semua operasi EMR
- Jumlah maksimum permintaan API yang dapat Anda buat per detik

Perhatikan bahwa jika Anda berhasil meminta peningkatan kuota tertentu dan Anda terus melihat pembatasan, misalnya untuk permintaan API, ada kemungkinan bahwa salah satu kuota tingkat akun ini terus membatasi tarif panggilan API. Untuk pemecahan masalah, Anda dapat menggunakan konsol kuota Layanan, yang tersedia di <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/rumah>, untuk memeriksa batas kuota dan meminta kenaikan. Jika Anda mengajukan permintaan kenaikan dan terus melihat pembatasan, hubungi dukungan. Anda juga dapat menemukan batasan dan deskripsi default untuk kuota [Layanan EMR](#) di AWS panduan Referensi Referensi Umum.

Bagi sebagian orang APIs, menyiapkan CloudWatch acara mungkin merupakan pilihan yang lebih baik daripada meningkatkan kuota layanan. Anda juga dapat menghemat waktu dengan menggunakan CloudWatch untuk mengatur alarm dan memicu peningkatan permintaan secara proaktif, sebelum Anda mencapai kuota layanan. Untuk detail selengkapnya, lihat [Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch](#).

Kapan mengatur acara EMR di CloudWatch

Untuk beberapa API polling, seperti DescribeCluster, DescribeStep, dan ListClusters, menyiapkan CloudWatch acara dapat mengurangi waktu respons terhadap perubahan dan membebaskan kuota layanan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki fungsi Lambda yang disiapkan untuk dijalankan saat status klaster berubah, seperti saat satu langkah selesai atau satu klaster berakhir, Anda dapat menggunakan pemicu tersebut untuk memulai tindakan berikutnya di alur kerja Anda, bukannya menunggu polling berikutnya. Jika tidak, jika Anda memiliki instans Amazon EC2 khusus atau fungsi Lambda yang terus-menerus melakukan polling API EMR untuk perubahan, Anda tidak hanya membuang sumber daya komputasi tetapi juga dapat mencapai kuota layanan Anda.

Berikut ini adalah beberapa kasus ketika Anda mungkin mendapatkan keuntungan dengan berpindah ke arsitektur yang didorong kejadian.

Kasus 1: Polling EMR DescribeCluster menggunakan panggilan API untuk penyelesaian langkah

Example Polling EMR DescribeCluster menggunakan panggilan API untuk penyelesaian langkah

Pola umum adalah mengirimkan langkah ke cluster yang sedang berjalan dan polling Amazon EMR untuk status tentang langkah tersebut, biasanya menggunakan `DescribeCluster` `DescribeStep` APIs. Tugas ini juga dapat dicapai dengan penundaan minimal dengan mengaitkan ke kejadian Perubahan Status Langkah Amazon EMR.

Kejadian ini mencakup informasi berikut dalam muatannya.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-aaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "EMR Step Status Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T20:53:09Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "severity": "ERROR",
    "actionOnFailure": "CONTINUE",
    "stepId": "s-ZYXWVUTSRQPON",
    "name": "CustomJAR",
    "clusterId": "j-123456789ABCD",
    "state": "FAILED",
    "message": "Step s-ZYXWVUTSRQPON (CustomJAR) in Amazon EMR cluster j-123456789ABCD (Development Cluster) failed at 2016-12-16 20:53 UTC."
  }
}
```

Dalam peta detail, fungsi Lambda dapat mengurai untuk `"state"`, `"stepId"`, atau `"clusterId"` untuk menemukan informasi yang relevan.

Kasus 2: Polling EMR untuk klaster yang tersedia untuk menjalankan alur kerja

Example Polling EMR untuk klaster yang tersedia untuk menjalankan alur kerja

Pola untuk pelanggan yang menjalankan beberapa klaster adalah untuk menjalankan alur kerja pada klaster segera setelah mereka tersedia. Jika ada banyak cluster yang berjalan dan alur kerja perlu dilakukan pada cluster yang menunggu, polanya bisa berupa polling EMR menggunakan DescribeCluster atau panggilan ListClusters API untuk cluster yang tersedia. Cara lain untuk mengurangi keterlambatan dalam mengetahui kapan klaster siap untuk langkah, akan memproses kejadian Perubahan Status Klaster Amazon EMR.

Kejadian ini mencakup informasi berikut dalam muatannya.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "EMR Cluster State Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T20:43:05Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "severity": "INFO",
    "stateChangeReason": "{\"code\":\"\"}\",
    "name": "Development Cluster",
    "clusterId": "j-123456789ABCD",
    "state": "WAITING",
    "message": "Amazon EMR cluster j-123456789ABCD ..."
  }
}
```

Untuk kejadian ini, fungsi Lambda dapat diatur untuk segera mengirim alur kerja menunggu untuk klaster segera setelah statusnya berubah menjadi WAITING.

Kasus 3: Polling EMR untuk penghentian klaster

Example Polling EMR untuk penghentian klaster

Pola umum pelanggan yang menjalankan banyak klaster EMR adalah polling Amazon EMR untuk klaster yang diakhiri sehingga pekerjaan tidak lagi dikirim ke sana. Anda dapat menerapkan pola ini

dengan panggilan ListClusters API DescribeCluster dan atau dengan menggunakan event Amazon EMR Cluster State Change di.

Setelah penghentian klaster, kejadian yang dipancarkan terlihat seperti contoh berikut.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abb0-f87e-1234-b7b6-000000123456",
  "detail-type": "EMR Cluster State Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T21:00:23Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "severity": "INFO",
    "stateChangeReason": "{\"code\":\"USER_REQUEST\",\"message\":\"Terminated by user request\"}",
    "name": "Development Cluster",
    "clusterId": "j-123456789ABCD",
    "state": "TERMINATED",
    "message": "Amazon EMR Cluster jj-123456789ABCD (Development Cluster) has terminated at 2016-12-16 21:00 UTC with a reason of USER_REQUEST."
  }
}
```

Bagian "detail" muatan termasuk clusterId dan status yang dapat ditindak.

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada Panduan Manajemen EMR Amazon sejak rilis terakhir Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang versi khusus EMR Amazon yang dirilis, lihat Tentang Rilis [EMR Amazon](#).

Ubah	Deskripsi	Tanggal rilis
Pembaruan kebijakan terkelola	Amazon EMR memperbarui kebijakan AWS terkelola — Amazon EMR memperbarui kebijakan terkelola — Izin tambahan untuk AWS Amazon Policy_v2. EMRService	Maret 4, 2025
Rilis Awal	Rilis awal Panduan Manajemen EMR Amazon untuk versi 4.x dan yang lebih baru dari Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EMR versi sebelumnya, lihat Panduan Pengembang Amazon EMR .	24 Juli 2015

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.